Altova RaptorXML+XBRL Server 2025



Manuel de l'utilisateur et de référence

Altova RaptorXML+XBRL Server 2025 Manuel de l'utilisateur et de référence

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

Published: 2025

© 2019-2025 Altova GmbH

Table des matières

1	Intro	oduction	10
2	Àpr	opos de RaptorXML+XBRL Server	11
2.1	Éditio	ns et Interfaces	12
2.2	Exige	nces de système	16
2.3	Fonct	ions	17
2.4	Spéci	fications prises en charge	19
2.5	Chanç	gements notables	22
3	Insta	allation et licence	23
3.1	Config	guration sur Windows	24
	3.1.1	Installation sur Windows	24
	3.1.2	Installer sur Windows Server Core	25
	3.1.3	Installer LicenseServer (Windows)	28
	3.1.4	Configuration service et réseau (Windows)	30
	3.1.5	Démarrer LicenseServer, RaptorXML+XBRL Server (Windows)	30
	3.1.6	Inscrire RaptorXML+XBRL Server (Windows)	32
	3.1.7	Attribuer des licences RaptorXML+XBRL Server (Windows)	33
3.2	Configuration sur Linux		34
	3.2.1	Installer sur Linux	34
	3.2.2	Installer LicenseServer (Linux)	36
	3.2.3	Démarrer LicenseServer, RaptorXML+XBRL Server (Linux)	37
	3.2.4	Enregistrer RaptorXML+XBRL Server (Linux)	37
	3.2.5	Attribuer licence (Linux)	38
3.3	Configuration sur macOS		40
	3.3.1	Installer sur macOS	
	3.3.2	Installer LicenseServer (macOS)	
	3.3.3	Démarrer LicenseServer, RaptorXML+XBRL Server (macOS)	42

	3.3.4	Inscrire RaptorXML+XBRL Server (macOS)	43
	3.3.5	Attribuer une licence (macOS)	43
3.4	Mise à	a jour RaptorXML+XBRL Server	45
3.5	Migrer	RaptorXML+XBRL Server vers un nouvel appareil	46
4	Prod	cédures générales	47
4.1	Catalo	ogues XML	48
	4.1.1	Le fonctionnement des catalogues	48
	4.1.2	Structure du catalogue dans RaptorXML+XBRL Server	50
	4.1.3	Personnaliser vos catalogues	51
	4.1.4	Variables pour les emplacements de Système	53
4.2	Resso	ources globales	55
4.3	Problè	emes de sécurité	57
5	Inter	face de ligne de commande (CLI)	58
5.1	Commande de validation XML, DTD, XSD		
	5.1.1	valxml-withdtd (xml)	60
	5.1.2	valxml-withxsd (xsi)	64
	5.1.3	valdtd (dtd)	71
	5.1.4	valxsd (xsd)	75
5.2	Comn	nandes de vérification de la bonne formation	82
	5.2.1	wfxml	82
	5.2.2	wfdtd	86
	5.2.3	wfany	89
5.3	Commandes de validation XBRL		93
	5.3.1	valxbrl (xbrl)	93
	5.3.2	valinlinexbrl (ixbrl)	110
	5.3.3	valreportpackage	128
	5.3.4	valxbrltaxonomy (dts)	133
	5.3.5	valtaxonomypackage (taxpkg)	143
	5.3.6	valxbrlver	148
	5.3.7	valxule	153
	5.3.8	oim-csv	157

	5.3.9	oim-json	172
	5.3.10	oim-xml	188
5.4	Comm	nandes XQuery	204
	5.4.1	xquery	204
	5.4.2	xqueryupdate	212
	5.4.3	valxquery	221
	5.4.4	valxqueryupdate	227
5.5	Comm	nandes XSLT	234
	5.5.1	xslt	234
	5.5.2	valxslt	242
5.6	Comm	nandes JSON/Avro/YAML	250
	5.6.1	avroextractschema	250
	5.6.2	json2xml	253
	5.6.3	jsonschema2xsd	258
	5.6.4	valavro (avro)	263
	5.6.5	valavrojson (avrojson)	266
	5.6.6	valavroschema (avroschema)	270
	5.6.7	valjsonschema (jsonschema)	273
	5.6.8	valjson (json)	278
	5.6.9	valyaml (yaml)	282
	5.6.10	wfjson	287
	5.6.11	wfyaml	290
	5.6.12	xml2json	293
	5.6.13	xsd2jsonschema	298
5.7	Commandes Signature XML		305
	5.7.1	xmlsignature-sign	305
	5.7.2	xmlsignature-verify	310
	5.7.3	xmlsignature-update	313
	5.7.4	xmlsignature-remove	316
5.8	Comm	nandes générales	318
	5.8.1	valany	318
	5.8.2	script	319
	5.8.3	help	320
5.9	Comm	nandes de localisation	322
	5.9.1	exportresourcestrings	322

	5.9.2	setdeflang	324
5.10	Comm	andes de licence	326
	5.10.1	licenseserver	326
	5.10.2	assignlicense (uniquement Windows)	327
	5.10.3	verifylicense (uniquement Windows)	329
5.11	Comm	andes d'administration	331
	5.11.1	install	332
	5.11.2	uninstall	332
	5.11.3	start	333
	5.11.4	setdeflang	334
	5.11.5	licenseserver	335
	5.11.6	accepteula (Linux uniquement	337
	5.11.7	assignlicense	338
	5.11.8	verifylicense	339
	5.11.9	createconfig	340
	5.11.10	exportresourcestrings	341
	5.11.11	debug	343
	5.11.12	help	344
	5.11.13	version	345
5.12	Options	5	347
	5.12.1	Catalogues, Ressources globales, fichiers ZIP	347
	5.12.2	Messages, Erreurs, Aide, Timeout, Version	348
	5.12.3	Traitement	349
	5.12.4	XBRL	350
	5.12.5	XML	365
	5.12.6	XSD	366
	5.12.7	XQuery	368
	5.12.8	XSLT	370
	5.12.9	JSON/Avro	372
	5.12.10	Signatures XML	373
6	APIs	erveur : REST HTTP, COM/.NET, Java	377
6.1	Interfac	e Client REST HTTP	379
	6.1.1		

	6.1.2	Requêtes Client	393	
	6.1.3	C# Example for REST API	423	
6.2	API C	OM.NET	427	
	6.2.1	Interface COM	427	
	6.2.2	Exemple COM: VBScript	427	
	6.2.3	Interface .NET	429	
	6.2.4	Exemple .NET : Visual Basic .NET	431	
6.3	API Ja	ava	433	
	6.3.1	Aperçu de l'interface	433	
	6.3.2	Projet d'exemple Java	434	
6.4	Serve	r API Reference	436	
	6.4.1	Interfaces/Classes	436	
	6.4.2	Énumérations	517	
7	API	de moteur : Python et .NET	534	
7.1	Licenc	ce	536	
7.2	Pytho	n API	538	
	7.2.1	Versions d'API Python	539	
	7.2.2	RaptorXML+XBRL Server en tant que package Python	541	
	7.2.3	Déboguer Scripts Phython côté Serveur	544	
	7.2.4	Déboguer Scripts Python dans Visual Studio Code	545	
	7.2.5	Questions fréquemment posées	547	
7.3	.NET	Framework API	548	
8	Ges	tionnaire de schéma	549	
8.1	Exécu	ıter Schema Manager	553	
8.2	-			
8.3		cher ou Installer un schéma		
8.4		Désinstaller un schéma, Réinitialiser560		
8.5	Interface de ligne de commande (CLI)			
	8.5.1	help		
	8.5.2	info	562	
	8.5.3	initialize	562	

	8.5.4	install	563
	8.5.5	list	563
	8.5.6	reset	564
	8.5.7	uninstall	565
	8.5.8	update	566
	8.5.9	upgrade	566
9	Ges	tionnaire de taxonomie	568
9.1	Exécu	iter le Gestionnaire de taxonomie	573
9.2	Catég	ories de statut	576
9.3	Retou	cher ou Installer une taxonomie	578
9.4	Désin	staller une taxonomie, Réinitialiser	580
9.5	Interfa	ce de ligne de commande (CLI)	581
	9.5.1	help	581
	9.5.2	info	582
	9.5.3	initialize	582
	9.5.4	install	583
	9.5.5	list	583
	9.5.6	reset	584
	9.5.7	uninstall	585
	9.5.8	update	586
	9.5.9	upgrade	586
10	Info	rmation supplémentaire	588
10.1	Codes	s de sortie	589
10.2	Indice	s d'emplacement de schéma	590
10.3	Paran	nètres de formule XBRL	591
	10.3.1	Formats de paramètre de formule	591
	10.3.2	Utiliser les paramètres de formule	592
11	Info	rmations moteur	597
11.1	Inform	ations concernant le moteur XSLT et XQuery	598
		XSLT 1.0	598

	11.1.2	XSLT 2.0	598
	11.1.3	XSLT 3.0	601
	11.1.4	XQuery 1.0	602
	11.1.5	XQuery 3.1	606
11.2	Fonction	ons XSLT et XPath/XQuery	607
	11.2.1	Fonctions d'extension Altova	608
	11.2.2	Fonctions d'extension diverses	699
Inde	ex		712

1 Introduction

Altova RaptorXML+XBRL Server (ci-après aussi dénommé RaptorXML en abrégé) est le processeur XML et XBRL* hyper-rapide de troisième génération d'Altova. Il a été optimisé pour s'adapter aux tout derniers standards et environnement de calcul parallèles. Conçu pour fonctionner sur plusieurs plateformes, le moteur profite de l'ubiquité actuelle des ordinateurs multicœurs pour fournir un traitement ultra-rapide des données XML et XBRL.



Note: Le traitement XBRL est uniquement disponible dans RaptorXML+XBRL Server, pas dans RaptorXML Server.

Cette documentation

Cette documentation est fournie avec l'application et est aussi disponible en ligne sur le <u>site web d'Altova</u>. Cette documentation est organisée dans les fonctions suivantes :

- À propos de RaptorXML
- Configurer RaptorXML

 47
- Interface de ligne de commande
- Server APIs: HTTP, COM/.NET, Java
- API de moteur : Python et .NET 534
- Gestionnaire de taxonomie
 Gestionnaire de taxonomie
- Information supplémentaire 588
- Information moteur ⁵⁹⁷

Site web d'Altova : Serveur de validation XML, Valideur XML

Dernière mise à jour : 20.03.2025

2 À propos de RaptorXML+XBRL Server

Editions et systèmes d'exploitation

Il existe deux éditions de RaptorXML, chacune d'entre elle étant applicable pour un ensemble d'exigences différentes. Ces éditions sont décrites dans la section <u>Editions et Interfaces</u>. RaptorXML est disponible pour Windows, Linux et macOS. Pour plus de détails concernant la prise en charge du système, voir la section <u>Exigences de système</u>.

Fonctions et spécifications prises en charge

RaptorXML apporte une validation XML et XBRL, des transformations XSLT et des exécutions XQuery, chacune d'entre elle avec une gamme étendue d'options puissantes. Voir la section <u>Fonctions</u> pour une liste des fonctions disponibles et des fonctions clé. La section <u>Spécifications prises en charge</u> fournit une liste détaillée des spécifications auxquelles RaptorXML se conforme. Pour plus d'informations, consulter la <u>Page</u> RaptorXML dans le site web Altova.

Certification XBRL

RaptorXML+XBRL Server a été <u>certifié pour XBRL par XBRL International</u> (voir <u>ici</u> pour les détails). Pour plus d'informations concernant la certification XBRL, voir <u>Certification XBRL Software</u>.

2.1 Éditions et Interfaces

Editions

RaptorXML est disponible dans les éditions suivantes :

- RaptorXML Server est un moteur de traitement XML basé sur serveur pour la validation et le traitement de documents XML, Schéma XML, XML Signature, XSLT et XQuery.
- RaptorXML+XBRL Server propose toutes les fonctions de RaptorXML Server et une grande palette de fonctions de traitement XBRL.

Voir <u>ici</u> 19 une liste des <u>spécifications prises en charge</u> 19.

Interfaces

Une fois avoir installé RaptorXML, vous pouvez y accéder d'une ou de plusieurs manières :

- Une interface par ligne de commande (CLI) : disponible pour les installation Windows, Linux et macOS de RaptorXML
- Une interface client HTTP REST: utilise l'interface HTTP de RaptorXML
- Une interface serveur COM.NET (Windows): utilise l'interface (i) COM/.NET et (ii) HTTP de RaptorXML
- Une interface serveur Java (Windows, Linux, et macOS): utilise l'interface (i) Java API et (ii) REST HTTP de RaptorXML
- Une interface Altova XMLSpy: RaptorXML peut être accédé depuis l'intérieur de l'interface d'utilisateur Altova XMLSpy
- Une interface moteur Python: utilise (i) une roue Python RaptorXML dans votre environnement Python
 et (ii) l'API Python de RaptorXML dans votre script Python. Cela permet d'utiliser la fonction RaptorXML
 à être utilisée dans les scripts Python ensemble avec des packs Python tiers
- .NET engine interface (Windows): utilise (i) une DLL de RaptorXML et (ii) l'API .NET de RaptorXML pour créer des applications .NET indépendantes qui utilisent les fonctions de RaptorXML


Ces sept interfaces peuvent être réparties en quatre groupes :

- Interface de ligne de commande (CLI) 58
- API de serveur : HTTP, COM/.NET, Java
- API de moteur : Python et .NET 534
- Altova XMLSpv 14

CLI, API de serveur et Altova XMLSpy

L'accès par le biais de la CLI, des APIs de serveur et <u>Altova XMLSpy</u>, peuvent être visualisés comme dans la figure ci-dessous.

RaptorXML+XBRL Server définit une interface REST HTTP, qui est utilisée par des clients pour répartir les tâches de validation vers le serveur. Les clients peuvent soit accéder directement à l'interface REST HTTP soit utiliser les API Server de niveau supérieur COM/.NET et Java. Ces API offrent des classes COM/.NET et Java convivales qui permettent de gérer la création et la répartition des requêtes REST HTTP. De plus, <u>Altova XMLSpy</u> peut être configuré pour exécuter des tâches de validation dans un RaptorXML+XBRL Server à distance.



Interface de ligne de commande (CLI)

- RaptorXML est mis sous licence sur l'appareil sur lequel il est installé et cette instance est accédée par le biais de la ligne de commande
- Peut être installé sur Windows, Linux et macOS
- Fournit une <u>Ligne de commande</u> pour la validation et le traitement de documents XML, Schéma XML, Signature XML, XBRL, XQuery et XSLT
- Python 3.11.8 est regroupé dans RaptorXML et sera utilisé lorsqu'un script Python est invoqué avec l'option --script

Interface client HTTP REST

- RaptorXML est mis sous licence sur l'appareil sur lequel il est installé et cette instance est accédée par le biais d'une <u>interface client HTTP REST</u>
- Les requêtes client sont effectuées dans un format JSON. Chaque requête est assignée à un répertoire de tâche sur le serveur, dans lequel les fichiers de sortie sont enregistrés. Les réponses Server au client comprennent toutes les informations pertinentes à propos du la tâche.
- Python 3.11.8 est regroupé dans RaptorXML et sera utilisé lorsqu'un script Python est invoqué avec l'option --script

COM/.NET interface

- Uniquement disponible sur Windows
- RaptorXML est automatiquement enregistré en tant qu'objet de serveur COM lorsqu'il est installé et il peut donc être invoqué depuis les applications et les langages de scripts qui prennent en charge la programmation d'appels COM
- RaptorXML est mis sous licence sur l'appareil sur lequel il est installé

- L'interface .NET est construit en tant que wrapper autour de l'interface COM
- L'<u>API de serveur COM/.NET</u> de RaptorXML fournit des objets qui peuvent être utilisés dans des langages de scripting pour accéder aux fonctionnalités de RaptorXML
- Python 3.11.8 est regroupé dans RaptorXML et sera utilisé lorsqu'un script Python est invoqué avec l'option --script

Interface Java

- RaptorXML est mis sous licence sur l'appareil sur lequel il est installé et cette instance est accédée par le biais d'un programme Java
- La fonction RaptorXML est disponible dans l'<u>API de serveur Java</u> comme des classes Java qui peuvent être utilisées dans des programmes Java.
- Python 3.11.8 est regroupé dans RaptorXML et sera utilisé lorsqu'un script Python est invoqué avec l'option --script


Altova XMLSpy

- Si vous avez installé et mis Altova XMLSpy sous licence et que XMLSpy peut accéder à
 RaptorXML+XBRL Server sur un réseau, alors vous pouvez utiliser RaptorXML+XBRL Server depuis la
 GUI XMLSpy pour valider les documents XML et XBRL, ainsi qu'exécuter des transformations XSLT et
 XQuery.
- Vous pouvez valider le document actif ou tous les documents dans un dossier de projet XMLSpy.
- Les résultats de validation sont affichés dans la fenêtre de Messages de la GUI de XMLSpy.
- Dans XMLSpy, vous pouvez (i) valider des documents ou (ii) exécuter une transformation XSLT/XQuery en utilisant soit des moteurs de XMLSpy soit RaptorXML Server.
- Un des avantages de l'utilisation de Raptor est que vous pouvez configurer des validations individuelles par le biais d'une grande gamme d'options de validation. De plus, vous pouvez stocker un ensemble d'options Raptor en tant que "configuration" dans XMLSpy, puis choisir une de vos configurations définies pour une validation Raptor particulière. L'utilisation de Raptor est aussi avantageuse si des collections de données importantes doivent être validées.

API de moteur

Les <u>API de moteur</u> sont différentes des APIs de Serveur en ce que RaptorXML est contenu dans la roue Python et dans la DLL .NET qui sont utilisées, respectivement, par les programmes Python et les applications .NET (*voir figure ci-dessous*). Ces programmes/applications doivent utiliser, respectivement, l'<u>API Python</u> de Raptor et l'<u>API .NET</u> de Raptor afin d'accéder aux fonctions RaptorXML.

Note: La fonction fournie par l'<u>API Python</u> et l'<u>API .NET</u> est considérablement plus importante que celle fournie soit par la CLI soit par les APIs de serveur ; Par exemple, la capacité de lire des documents et de manipuler des données.



Interface Python

- RaptorXML est disponible dans un package de roue Python qui peut être installé dans votre environnement Python 3.11.8
- Un programme Python qui utilise des objets depuis l'<u>API Python</u> de RaptorXML. Cette API permet une plus grande fonctionnalité que celle disponible dans la CLI, et elle peut être combinée avec la fonctionnalité fournie par les bibliothèque tierces dans votre environnement Python
- Lorsque la fonction de %RXML%> est appelée par le biais de la roue Python de RaptorXML, un contrôle est effectué pour une licence RaptorXML avant que la commande soit exécutée

Interface .NET

- RaptorXML est disponible dans une DLL qui peut être intégrée dans une application qui prend en charge le Framework .NET. Voir la section .NET Framework API pour plus d'informations concernant l'API.
- <u>L'API.NET</u> de RaptorXML permet l'accès à RaptorXML. La fonctionnalité disponible est bien plus importante que celle disponible dans la CLI de RaptorXML.
- Lorsque la fonction de RaptorXML est appelée par le biais d'une application .NET, un contrôle est effectué pour une licence RaptorXML valide sur cet appareil.

2.2 Exigences de système

RaptorXML+XBRL Server est pris en charge sur les systèmes d'exploitation suivants :

▼ Windows

Windows 10, Windows 11

▼ Windows Server

Windows Server 2016 ou plus récent

Exigences de système (Linux)

- Red Hat Enterprise Linux 7 ou plus récent
- CentOS 7, CentOS Stream 8
- Debian 10 ou plus récent
- Ubuntu 20.04, 22.04, 24.04
- AlmaLinux 9.0
- Rocky Linux 9.0

Prérequis

- Réaliser l'installation soit en tant qu'utilisateur root, soit en tant qu'utilisateur avec des privilèges sudo.
- La version précédente de RaptorXML+XBRL Server doit être désinstallée avant d'installer une nouvelle.
- Si vous avez l'intention d'utiliser la fonctionnalité des graphiques d'Altova, vous devez installer au moins une police sur votre système pour vous assurer que les graphiques seront rendus correctement. Pour recenser les polices installées, utilisez par exemple la commande fc-list de Fontconfig library.
- Les bibliothèques suivantes sont requises comme prérequis pour installer et exécuter l'application. Si les packages ci-dessous ne sont pas déjà disponibles sur l'appareil Linux, exécutez la commande yum (ou apt-get, si applicable) pour les installer.

CentOS, RedHat	Debian	Ubuntu
krb5-libs	libgssapi-krb5-2	libgssapi-krb5-2

▼ macOS

macOS 10.15 ou plus récent

RaptorXML est disponible aussi bien pour les appareils 32-bit et 64-bit. En particulier, il s'agit de cœurs basés sur des ensembles d'instruction x86 et amd64 (x86-64) : Intel Core i5, i7, XEON E5. Pour utiliser RaptorXML par le biais d'une interface COM, les utilisateurs doivent avoir des privilèges pour utiliser l'interface COM, c'est-à-dire d'enregistrer l'application et d'exécuter les applications pertinentes et/ou les scripts.

2.3 Fonctions

RaptorXML fournit la fonction recensée ci-dessous. La plupart des fonctions peut être utilisée par le biais de la commande de ligne et l'interface COM. Une différence majeure est que l'utilisation de l'interface COM sur Windows permet aux documents d'être créés depuis des strings de texte par le biais de l'application ou du code de scripting (au lieu de référencer XML, XBRL, DTD, XML Schéma, XSLT, ou des fichiers XQuery).

Validation XML et XBRL

- Valide le document XML ou XBRL fourni par rapport à des DTD internes ou externes ou des Schémas XML
- Vérifie la bonne formation de XML, DTD, schéma XML, XSLT, et les documents XQuery
- Valide des taxonomies XBRL, et des documents XBRL par rapport à des taxonomies XBRL
- Exécution de Formules XBRL et des Assertions de Validation
- Rendu de tables XBRL
- Prise en charge des spécifications XBRL 2.1, Dimensions 1.0, et Formula 1.0 et Table Linkbase 1.0
- Prise en charge de Inline XBRL
- Prise en charge des packs de taxonomie XBRL
- Prise en charge des requêtes XULE
- Prise en charge de la validation XBRL OIM et de la conversion de données

Transformations XSLT

- Transforme XML à l'aide du document XSLT 1.0, 2.0 ou 3.0 fourni
- Les documents XML et XSLT peuvent être fournis en tant qu'un fichier (par le biais d'une URL) ou, dans le cas de l'utilisation COM, en tant que string de texte
- La sortie est retournée en tant que fichier (sous un emplacement nommé) ou, dans le cas de l'utilisation COM, en tant que string de texte
- Les paramètres XSLT peuvent être fournis par le biais de la ligne de commande et par le biais de l'interface COM
- Les fonctions d'extension Altova, ainsi que des fonctions d'extension XBRL, Java et .NET permettent un traitement spécialisé. Cela permet, par exemple la création de fonctions comme des graphiques et des codes-barres dans les documents de sortie

Exécution XQuery

- Exécute des documents XQuery 1.0 et 3.0
- Les documents XQuery et XML peuvent être fournis en tant qu'un fichier (par le biais d'une URL) ou, dans le cas d'une utilisation COM, en tant que string de texte
- La sortie est retournée en tant que fichier (sous un emplacement nommé) ou, dans le cas de l'utilisation COM, en tant que string de texte
- Des variables XQuery externes peuvent être fournies par le biais de la ligne de commande et par le biais de l'interface COM
- Les options de sérialisation incluent : encodage de sortie, méthode de sortie (c'est-à-dire si la sortie est XML, XHTML, HTML, ou texte), omission de la déclaration XML et indentation

Validation/Conversion JSON et Avro

- Validation de schéma JSON et de documents de schéma Avro
- Validation d'instances JSON par rapport aux schémas JSON et des schémas Avro
- Validation de binaires Avro
- Conversion de binaires Avro en schéma Avro et données Avro en format JSON
- Conversion de données Avro JSON en binaire Avro

Fonctions hyper-performantes

- Optimisations de code de la performance ultra élevée
 - o Implémentations de sets d'instructions natives
 - o Version u32-bit ou 64-bit
- Empreinte mémoire très basse
 - o Représentation in-memory extrêmement compacte de l'ensemble d'information XML
 - o Validation d'instance de streaming
- Capacités multiplateforme
- Code hautement évolutif pour l'informatique multi-CPU/multi-cœur/parallèle
- Chargement, validation et traitement parallèle sur conception

Fonctions de développeur

- Capacités de rapport d'erreur supérieur
- Mode serveur Windows et mode daemon Unix (par le biais des options de ligne de commande)
- Interpréteur Python 3.x pour scripting est inclus
- Fonction RaptorXML dans un pack Python permet l'importation de la fonction en tant que bibliothèque Python
- API Framework .NET permet l'accès au modèle de données XML et XBRL sous-jacent
- Plateforme Windows sur API COM
- API Java partout
- Fonctions d'extension XPath Java, .NET, XBRL, etc.
- Sérialisation de streaming
- Serveur HTTP intégré avec API validation REST

Pour plus information, voir la section Spécifications prises en charge 19 sur le site web d'Altova.

2.4 Spécifications prises en charge

RaptorXML prend en charge la spécifications recensées ci-dessous.

Recommandations W3C

Site web: World Wide Web Consortium (W3C)

- Extensible Markup Language (XML) 1.0 (cinquième édition)
- Extensible Markup Language (XML) 1.1 (deuxième édition)
- Espaces de noms dans XML 1.0 (troisième édition)
- Espaces de noms dans XML 1.1 (deuxième édition)
- Ensemble d'information XML (deuxième édition)
- Base XML (deuxième édition)
- Inclusions XML (XInclude) Version 1.0 (deuxième édition)
- XML Linking Language (XLink) Version 1.0
- Schéma XML Partie 1: Structures Deuxième édition
- Schéma XML Partie 2: Datatypes Deuxième édition
- Langage de définition de Schéma XML W3C (XSD) 1.1 Partie 1: Structures
- Langage de définition de Schéma XML W3C (XSD) 1.1 Partie 2: Types de données
- XPointer Framework
- XPointer xmlns() Scheme
- XPointer element() Scheme
- Langage de chemin XML (XPath) Version 1.0
- Transformations XSL (XSLT) Version 1.0
- Langage de chemin XML (XPath) 2.0 (deuxième édition)
- Transformations XSL (XSLT) Version 2.0
- XQuery 1.0 XQuery 1.0: un langage de requête XML (deuxième édition)
- Fonctions XQuery 1.0 et XPath 2.0 et Opérateurs (deuxième édition)
- Sérialisation XSLT 2.0 et XQuery 1.0 (deuxième édition)
- Langage de chemin XML (XPath) 3.0
- Langage de chemin XML (XPath) 3.1
- XQuery 3.0: Un langage XML Query
- XQuery Update Facility 1.0
- Fonctions XPath et XQuery et Opérateurs 3.0
- Sérialisation XSLT et XQuery 3.0

W3C Ébauche de travail & Recommandations des candidats

Site web: World Wide Web Consortium (W3C)

- Transformations XSL (XSLT) Version 3.0 (sous-ensemble)
- XQuery 3.1: Un langage XML Query
- Fonctions XPath et XQuery et Opérateurs 3.1
- XQuery Update Facility 3.0
- Sérialisation XSLT et XQuery 3.1

Standards OASIS

Site web: Standards OASIS

• Catalogues XML V 1.1 - Standard OASIS V1.1

Standards JSON/Avro

Sites web : Schéma JSON et Apache Avro

- JSON Schema Draft 4
- JSON Schema Draft 6
- JSON Schema Draft 7
- JSON Schema Draft 2019-09
- JSON Schema Draft 2020-12
- Apache Avro™ 1.8.1

Recommandations XBRL

Site web: Extensible Business Reporting Language (XBRL)

- XBRL 2.1
- Calculations 1.1
- Dimensions 1.0
- Extensible Enumerations 2.0 (et la recommandation proposée obsolète 1.1)
- Spécifications de Formula 1.0
 - o Filtres Aspect Cover
 - o Sévérité Assertion 2.0
 - o Filtres Booléenne
 - o Filtres Concept
 - o Filtres Relation Concept
 - o Consistency Assertions
 - o Custom Function Implementation
 - o Filtres Dimension
 - o Filtres Entité
 - o Existence Assertions
 - o Formule
 - o Registre Fonction
 - o Filtres Général
 - o Messages génériques
 - o Filtres Implicite
 - o Filtres Correspondance
 - o Filtres Période
 - o Filtres Relative
 - o Filtres Scénario de Segment
 - o Filtres Tuple
 - o Filtres Unité
 - o Validation
 - o Messages de Validation
 - o Assertions de Valeur
 - o Filtres Valeur
 - o Variables
- Base de lien de Table 1.0
- Registre de fonction 1.0
- Registre de type de données
- Liens génériques 1.0
 - o Références génériques

- o Libellés génériques
- o Libellé générique préféré
- Registres d'unités 1.0
- Inline XBRL 1.0 et 1.1
 - o Registre de transformation 1
 - o Registre de transformation 2
 - o Registre de transformation 3
 - o Registre de transformation 4
 - o Registre de transformation 5
- Packs de Taxonomie 1.0
- Version XBRL 1.0
- XULE 1.0
- XBRL Open Information Model (OIM)

2.5 Changements notables

Ci-dessous, vous trouverez des changements dans chaque version qui pourrait solliciter votre attention.

v2024

Dans la ligne de commande, l'option --network-timeout prend une valeur en millisecondes à partir de ce release (à la place de secondes comme c'était le cas dans les releases précédents). Cette option peut être définie pour un nombre de commandes et, dans la description de la commande, se trouver sous *Options communes*. Pour un exemple, voir la commande <u>valxml-withxsd (xsi)</u> 64.

Installation et licence 23

3 Installation et licence

Cette section décrit l'installation, la gestion de licence et d'autres procédures de configuration. Elle est organisée en sections comme suit :

- Configuration sur Windows 24
- Configuration sur Linux (34)
- Configuration sur macOS 40
- Mise à niveau de RaptorXML+XBRL Server
- Migrer RaptorXML+XBRL Server vers un nouvel appareil

 46

3.1 Configuration sur Windows

Cette section décrit l'<u>installation</u> et la licence de RaptorXML+XBRL Server sur les systèmes Windows. La configuration comprend les étapes suivantes :

- 1. Installer RaptorXML+XBRL Server 24
- 2. Installer LicenseServer 28
- 3. <u>Démarrer LicenseServer et RaptorXML+XBRL Server</u> 30
- 4. Inscrire RaptorXML+XBRL Server avec LicenseServer 32
- 5. Attribuer une licence à RaptorXML+XBRL Server 33

Les étapes de configuration décrites ci-dessus apparaissent exactement dans le même ordre dans lequel elles sont recensées. Toutefois, vous devrez procéder à l'installation avant de commencer. Et vous devez inscrire RaptorXML+XBRL Server avec LicenseServer avant de pouvoir attribuer une licence à RaptorXML+XBRL Server depuis LicenseServer.

Exigences de système (Windows)

Notez les exigences système suivantes :

- Windows 10, Windows 11
- Windows Server 2016 ou plus récent

Prérequis

Notez les exigences préalables suivantes :

- Réaliser une installation en tant qu'utilisateur de privilèges administratifs.
- À partir de la version 2021, une version 32-bit de RaptorXML+XBRL Server ne peut pas être installée sur la version 64-bit, ou une version 64-bit sur une version 32-bit. Vous devez soit (i) supprimer la version plus ancienne avant d'installer la nouvelle version ou (ii) mettre à niveau vers la version plus nouvelle qui est la même version bit que votre ancienne installation.

3.1.1 Installation sur Windows

Installation de RaptorXML+XBRL Server

Pour installer RaptorXML+XBRL Server, téléchargez le package d'installation depuis le Centre de téléchargement Altova (https://www.altova.com/fr/download.html), exécutez-le et suivez les instructions sur écran. Vous pouvez sélectionner votre langue d'installation depuis la zone inférieure gauche de l'assistant. Notez que cette sélection définit également la langue par défaut de RaptorXML+XBRL Server. Vous pouvez changer la langue plus tard depuis la ligne de commande.

Après l'installation, le programme d'exécution RaptorXML+XBRL Server sera situé par défaut sous le chemin suivant :

<ProgramFilesFolder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\bin\RaptorXMLXBRL.exe

Tous les enregistrements nécessaires pour utiliser RaptorXML+XBRL Server via une interface COM, comme une interface Java, et dans l'environnement .NET seront effectués par le programme d'installation.Ceci inclut l'enregistrement du programme d'exécution RaptorXML+XBRL Server comme objet de serveur COM et l'ajout du fichier Altova.RaptorXML.dll à la bibliothèque de référence .NET.

Désinstaller RaptorXML+XBRL Server

Désinstaller RaptorXML+XBRL Server comme suit :

- 1. Cliquez de la touche droite sur le bouton Windows Démarrer et sélectionnez Paramètres.
- 2. Ouvrez le panneau de configuration (commencez à écrire « Panneau de configuration » et cliquez sur l'entrée suggérée).
- 3. Sous Programmes, cliquez Désinstaller un programme.
- 4. Dans le panneau de configuration, sélectionnez RaptorXML+XBRL Server et cliquez sur Désinstaller.

Licence d'évaluation

Pendant le processus d'installation, vous recevrez l'option de demander une licence d'évaluation de 30 jours pour RaptorXML+XBRL Server. Après avoir soumis la demande, une licence d'évaluation sera envoyée à l'adresse e-mail que vous avez enregistré.

3.1.2 Installer sur Windows Server Core

Windows Server Core est une installation Windows minimale qui n'utilise qu'un certain nombre de fonctions de la GUI. Vous pouvez installer RaptorXML+XBRL Server sur un appareil Windows Server Core comme suit :

- 1. Téléchargez le programme d'installation RaptorXML+XBRL Server exécutable depuis le site web d'Altova. Ce fichier est nommé RaptorXMLXBRLServer<version>.exe. Assurez-vous que l'exécutable corresponde à votre plate-forme de serveur (32-bit ou 64-bit).
- 2. Sur un appareil standard Windows (pas l'appareil Windows Server Core), exécutez la commande RaptorXMLXBRLServer<version>.exe /u. Ceci déballe le fichier .msi vers le même dossier que celui du programme d'installation.
- 3. Copiez le fichier décompressé .msi vers l'appareil Windows Server Core.
- 4. Si vous mettez à jour une version antérieure de RaptorXML+XBRL Server, fermez RaptorXML+XBRL Server avant de réaliser la prochaine étape.
- 5. Utilisez le fichier .msi pour l'installation en exécutant la commande msiexec /i RaptorXMLXBRLServer.msi. Ceci lance l'installation de Windows Server Core.

Note: Lors de la mise à jour vers une version principale, vous pouvez garder vos paramètres RaptorXML+XBRL Server en utilisant les propriétés énumérées dans les sous-sections de cette section : (i) <u>Propriétés du serveur Web</u> (ii) <u>Propriétés du serveur SSL Web</u> (iii) <u>Propriétés de Service</u> (iii) <u>Propriétés du serveur SSL Web</u> (iii) <u>Propriétés de Service</u> (iii) <u>Propriétés du serveur SSL Web</u> (iii) <u>Propriétés de Service</u> (iii) <u>Propriétés du serveur SSL Web</u> (iii) <u>Propriétés d</u>

Important: Garder le fichier MSI!

Veuillez noter les points suivants :

- Gardez le fichier 1'extraction.msi à un endroit sûr. Vous en aurez besoin plus tard pour désinstaller, réparer ou modifier votre installation.
- Si vous voulez renommer le fichier MSI, faites-le avant d'installer RaptorXML+XBRL Server.

 Le nom du fichier MSI est stocké dans le registre. Vous pouvez mettre à jour son nom ici si le nom du fichier a changé.

Inscrire RaptorXML+XBRL Server avec LicenseServer

Si vous installez RaptorXML+XBRL Server pour la première fois ou si vous mettez à jour vers une **version majeure**, vous allez devoir enregistrer RaptorXML+XBRL Server avec Altova LicenseServer sur votre réseau. Si vous êtes en train de mettre à jour vers une version non majeure de RaptorXML+XBRL Server, alors l'enregistrement précédent de LicenseServer sera connu par l'installation et vous n'aurez pas besoin d'enregistrer RaptorXML+XBRL Server avec LicenseServer. Toutefois, si vous voulez changer le LicenseServer qui est utilisé par RaptorXML+XBRL Server à tout moment, vous allez devoir enregistrer RaptorXML+XBRL Server à tout moment, vous allez devoir enregistrer RaptorXML+XBRL Server avec le nouveau LicenseServer.

Pour enregistrer RaptorXML+XBRL Server avec Altova LicenseServer pendant l'installation, exécutez la commande d'installation avec la propriété **register_with-license_server**, telle que recensée ci-dessous, fournissant le nom ou l'adresse de la machine de LicenseServer en tant que valeur de la propriété, par exemple .

```
msiexec /i RaptorXMLXBRLServer.msi REGISTER WITH LICENSE SERVER="localhost"
```

Pour enregistrer RaptorXML+XBRL Server avec un Altova LicenseServer après l'installation, exécutez la commande suivante :

msiexec /r RaptorXMLXBRLServer.msi REGISTER_WITH_LICENSE_SERVER="<MyLS-IPAddress>"

Commandes utiles

Vous trouverez ci-dessous un ensemble de commandes utiles dans le contexte de l'installation.

Pour tester la valeur retour de votre installation, exécutez un script semblable à celui ci-dessous. Le code retour sera dans la variable d'environnement <code>%errorlevel%</code> . Un code retour 0 indique un succès.

```
start /wait msiexec /i RaptorXMLXBRLServer.msi /q echo %errorlevel%
```

Pour une installation silencieuse avec un code retour et un log de la procédure d'installation :

```
start /wait msiexec /i RaptorXMLXBRLServer.msi /q /L*v! <pathToInstallLogFile>
```

Pour modifier l'installation :

```
msiexec /m RaptorXMLXBRLServer.msi
```

Pour réparer l'installation :

```
msiexec /r RaptorXMLXBRLServer.msi
```

Pour désinstaller RaptorXML+XBRL Server :

```
msiexec /x RaptorXMLXBRLServer.msi
```

Pour la désinstallation de RaptorXML+XBRL Server en silence et faire rapport du résultat détaillé dans un fichier log :

```
start /wait msiexec /x RaptorXMLXBRLServer.msi /q /L*v! <pathToUninstallLogFile>
```

Pour installer RaptorXML+XBRL Server en utilisant un autre langage (les codes de langage disponibles sont : allemand=de; espagnol=es; français=fr) :

```
msiexec /i RaptorXMLXBRLServer.msi INSTALLER LANGUAGE=<languageCode>
```

Note : Sur Windows Server Core, la fonctionnalité des graphiques de RaptorXML+XBRL Server ne sera pas disponible.

Note: Pour installer les taxonomies, utilisez le Taxonomy Package Manager par le biais de la ligne de commande. Consultez le manuel RaptorXML+XBRL Server pour des informations sur comment faire.

3.1.2.1 Propriétés du serveur Web

Vous pouvez configurer le serveur web RaptorXML+XBRL Server en utilisant les propriétés ci-dessous. Pour définir une propriété, exécutez une commande d'installation avec le paramètre de propriété ajouté, comme suit :

msiexec /i RaptorXMLXBRLServer.msi RXBRL WebServer Host=127.0.0.1

Liste des propriétés

Les propriétés du serveur web RaptorXML+XBRL Server :

RXBRL WebServer Host=<IP4 Address>

Utilisez 127.0.0.1 si vous voulez accéder au serveur web depuis cet appareil uniquement. Utilisez 0.0.0.0 pour rendre le serveur web globalement accessible.

RXBRL WebServer Port=<Port Number>

Spécifie le port qui est utilisé pour accéder au serveur web.

RXBRL WebServer Enabled=<0 or 1>

Sélectionnez 1 pour activer l'écoute à la définition du port actuel. Sélectionnez 0 pour désactiver l'écoute à ce port.

3.1.2.2 Propriétés du serveur Web-SSL

Vous pouvez configurer le serveur SSL web RaptorXML+XBRL Server en utilisant les propriétés ci-dessous. Pour définir une propriété, exécutez une commande d'installation avec le paramètre de propriété ajouté, comme suit :

msiexec /i RaptorXMLXBRLServer.msi RXBRL SSLWebServer Host=127.0.0.1

Liste des propriétés

Pour configurer le serveur SSL Web de RaptorXML+XBRL Server, utilisez les propriétés suivantes :

RXBRL SSLWebServer Host=<IP4 Address>

Utilisez 127.0.0.1 si vous voulez accéder au serveur SSL web (pour une transmission chiffrée) depuis cet appareil uniquement. Utilisez 0.0.0.0 pour rendre le serveur SSL web globalement accessible.

RXBRL SSLWebServer Port=<Port Number>

Spécifie le port qui est utilisé pour accéder au serveur SSL web (pour une transmission chiffrée).

RXBRL SSLWebServer Enabled=<0 or 1>

Sélectionnez 1 pour activer l'écoute à la définition du port actuel. Sélectionnez 0 pour désactiver l'écoute à ce port.

RXBRL SSLWebServer Certificate=<Path-to-certificate-file>

Chemin complet vers un certificat SSL, inséré en guillemets doubles.

RXBRL SSLWebServer PrivateKey=<Path-to-private-key-file>

Chemin complet vers un fichier clé privé, inséré en guillemets doubles.

3.1.2.3 Propriétés de service

Vous pouvez configurer le service RaptorXML+XBRL Server en utilisant les propriétés ci-dessous. Pour définir une propriété, exécutez une commande d'installation avec le paramètre de propriété ajouté, comme suit :

msiexec /i RaptorXMLXBRLServer.msi RXBRL Service DisplayName=RaptorXMLXBRLServer

Liste des propriétés

Pour configurer les services de RaptorXML+XBRL Server, utilisez les propriétés suivantes :

RXBRL Service DisplayName=<Serveice Display Name>

Nom qui sera affiché pour ce service. Insérer le nom en guillemets doubles.

RXBRL Service StartType=<Startup Type>

Spécifie comment le service a démarré pendant une start-up de système. Les valeurs peuvent être comme Suit : auto | auto-delayed | demand | disabled.

RXBRL_Service_Username=<UserName>

Spécifie l'utilisateur de connexion pour ce service. Utilisez l'un des : LocalSystem | NT Authority\LocalService | NT Authority\NetworkService | <any user with relevant rights>.

RXBRL_Service_Password=<Password>

Le mot de passe de l'utilisateur de démarrage du service en texte brut. (Conseil : utilisez l'interface utilisateur du programme d'installation pour éviter de saisir les mots de passe en texte brut.) Aucun mot de passe n'est requis si le nom utilisateur est l'un des : LocalSystem | NT Authority\LocalService | NT Authority\NetworkService.

3.1.3 Installer LicenseServer (Windows)

Pour que RaptorXML+XBRL Server fonctionne, il doit être mis sous licence par le biais de <u>Altova LicenseServer</u> sur votre réseau. Lorsque vous installez RaptorXML+XBRL Server sur les systèmes Windows, vous pouvez

installer LicenseServer ensemble avec RaptorXML+XBRL Server. Si une licence est déjà installéesur votre réseau, vous ne devez plus en installer une autre - sauf si une version plus récente de LicenseServer est requise. (Voir le *prochain point*, *versions de <u>LicenseServer</u>*.)

Pendant la procédure d'installation de RaptorXML+XBRL Server, activez ou désactivez l'option pour installer LicenseServer, si besoin. Veuillez noter les points suivants :

- Si vous n'avez pas encore installé LicenseServer, laissez les paramètres par défaut tels quels. L'assistant installera la dernière version sur l'ordinateur sur leguel vous exécutez l'assistant.
- Si vous n'avez pas encore installé LicenseServer et souhaitez installer Altova LicenseServer sur un autre ordinateur, décochez la case *Installer Altova LicenseServer sur l'appareil* et choisissez **Inscrire plus tard**. Dans ce cas, vous devrez installer LicenseServer séparément et inscrire RaptorXML+XBRL Server après.
- Si LicenseServer a déjà été installé sur votre ordinateur mais qu'il s'agit d'une version inférieure à celle indiquée par l'assistant d'installation, laissez les paramètres par défaut (pour mettre à jour à la version plus récente) tels quels. Dans ce cas, l'assistant d'installation mettra automatiquement votre version de LicenseServer à jour. L'information d'inscription et de licence existante sera reportée à la nouvelle version de LicenseServer.
- Si LicenseServer a été installé sur votre ordinateur ou sur votre réseau et a la même version que celle indiquée par l'assistant, suivez les étapes suivantes :
 - Décochez la case Installer Altova LicenseServer sur l'appareil.
 - Sous Inscrire ce produit avec, choisissez le serveur de licence avec lequel vous voulez vous inscrire RaptorXML+XBRL Server. De manière alternative, choisissez Inscrire plus tard. Veuillez noter que vous pouvez toujours sélectionner Inscrire plus tard si vous voulez ignorer les associations de LicenseServer et poursuivre l'installation de RaptorXML+XBRL Server.

Pour plus d'information sur l'<u>inscription</u> et la <u>licence</u> RaptorXML+XBRL Server avec <u>Altova LicenseServer</u>, voir la section <u>Documentation LicenseServer</u>.

Versions de LicenseServer

- Les produits de Altova doivent être dotés d'une licence soit () avec une version de LicenseServer qui correspond à la version installée RaptorXML+XBRL Server, soit pour une version ultérieure de LicenseServer.
- La version LicenseServer qui correspond à la version actuelle de RaptorXML+XBRL Server est 3.17.
- Sur Windows, vous pouvez installer la version correspondante de LicenseServer comme faisant partie de l'installation de RaptorXML+XBRL Server ou installez LicenseServer séparément. Sur Linux et macOS, vous devez installer LicenseServer séparément.
- Avant que la nouvelle version de LicenseServer ne soit installée, chaque version plus ancienne doit être désinstallée.
- Lors de la désinstallation de LicenseServer, toute l'information liée à l'inscription et à la licence contenue dans la version plus ancienne de LicenseServer sera enregistrée dans une base de données sur votre appareil de serveur. Ces données seront importées automatiquement dans la version plus nouvelle lorsque celle-ci est installée.
- Les versionsLicenseServer sont rétro-compatibles. Elles fonctionneront avec des versions plus anciennes de RaptorXML+XBRL Server.
- La dernière version de LicenseServer disponible sur le site web d'Altova. Cette version fonctionnera avec toute version actuelle ou ancienne de RaptorXML+XBRL Server.
- Le numéro de version de la licence LicenseServer actuellement installée est indiqué au bas de la <u>page</u> <u>de configuration LicenseServer</u> (tous les onglets).

3.1.4 Configuration service et réseau (Windows)

Pendant l'installation de RaptorXML+XBRL Server, vous pouvez configurer des paramètres pour accéder à RaptorXML+XBRL Server par le biais du réseau et pour exécuter RaptorXML+XBRL Server en tant que service Windows.

Les paramètres recensés ci-dessous sont disponibles. Laissez les paramètres par défaut tels quels s'ils sont acceptables ou si vous avez un doute. Si vous souhaitez modifier un paramètre, sélectionnez son bouton **Changer** (voir la capture d'écran ci-dessus).

- Le port à utiliser la communication chiffrée avec RaptorXML+XBRL Server.
- Si des connexions sécurisées (chiffrées SSL) vers RaptorXML+XBRL Server sont autorisées. Si oui, sur quel port. Par défaut, les connexions sécurisées sont désactivées. Pour plus d'information, voir la section sur la configuration du chiffrement SSL 300.
- Paramètres de service Windows. Ceux-ci contiennent :
 - La manière dont RaptorXML+XBRL Server devrait démarrer en tant que service Windows : automatique, sur demande, retarder automatique ou désactiver.
 - o Le compte utilisateur à utiliser par RaptorXML+XBRL Server pour le service Windows: Système local, Service local, Service réseau, ou Autre utilisateur. Si vous utilisez Autre utilisateur, vous pouvez définir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour cet utilisateur, similairement à la manière dont c'est fait dans la console Windows Services management. Notez que l'utilisateur sélectionné doit avoir un accès de lecture/d'écriture pour accéder à C:\ProgramData\Altova. Autrement, l'installation ou le démarrage pourrait échouer.

Vous pouvez modifier les paramètres après l'installation. Pour modifier la configuration de service Windows, ouvrez la console Windows Services management (en tapant services.msc dans une fenêtre de ligne de commande) et modifiez le service requis depuis cet endroit.

3.1.5 Démarrer LicenseServer, RaptorXML+XBRL Server (Windows)

Altova LicenseServer (désigné LicenseServer) et RaptorXML+XBRL Server sont tous les deux démarrés depuis Altova ServiceController.


Altova ServiceController

Altova ServiceController (ServiceController en abrégé) est une application permettant de lancer, d'arrêter et de configurer confortablement les services Altova ms. ServiceController est installé avec l'Altova LicenseServer et avec les produits de serveur Altova installés en tant que services (DiffDog Server, FlowForce Server, Mobile Together Server et RaptorXML(+XBRL) Server). ServiceController peut être accédé par le biais de la barre d'état système (voir la capture d'écran ci-dessous).




Pour spécifier que ServiceController démarre automatiquement lors de la connexion au système, cliquer sur l'icône **ServiceController** dans la zone de notification pour afficher le menu **ServiceController** (*voir la capture d'écran ci-dessous*) et basculez sur la commande **Run Altova ServiceController at Startup**. (Cette commande est activée par défaut.) Pour quitter ServiceController, cliquer sur l'icône **ServiceController** dans la

zone de notification et, dans le menu qui apparaît (voir la capture d'écran ci-dessous), cliquez sur Exit Altova ServiceController.




Démarrer LicenseServer

Pour démarrer LicenseServer, cliquez sur l'icône **ServiceController** dans la zone de modification, passez audessus de **Altova LicenseServer** dans le menu qui s'ouvre (*voir la capture d'écran ci-dessous*), puis sélectionnez **Start Service** depuis le sous-menu de LicenseServer. Si LicenseServer est déjà en cours d'exécution, l'option *Démarrer le service* sera désactivée. Vous pouvez également arrêter le service par le biais de ServiceController.



Démarrer RaptorXML+XBRL Server

Pour démarrer RaptorXML+XBRL Server, cliquez sr l'icône **ServiceController** dans la zone de modification, passez au-dessus d'**Altova RaptorXML+XBRL Server** dans le menu quii s'ouvre (*voir la capture d'écran cidessous*), puis sélectionnez **Start Service** depuis le sous-menu RaptorXML+XBRL Server. Si RaptorXML+XBRL Server est déjà en cours d'exécution, l'option *Démarrer le service* sera désactivée. Vous pouvez également arrêter le service par le biais du ServiceController.



Note: Si RaptorXML+XBRL Server a une licence pour exécuter uniquement des exécutions thread unique (généralement parce que votre appareil est multicœur, mais votre licence est single-core), alors vous pouvez utiliser uniquement une instance de RaptorXML+XBRL Serverà la fois : soit en tant que service, soit depuis la ligne de commande. Ceci est dû au fait que la licence single-core sera attribuée automatiquement à la première instance qui est lancée et actuellement exécutée. La deuxième instance ne peut pas être lancée avant la fin de l'exécution de la première instance.

- Si vous souhaitez utiliser RaptorXML+XBRL Server depuis la ligne de commande, mais que le service est en cours d'exécution, vous devez arrêter le service avant d'utiliser la ligne de commande.
- Si vous souhaitez lancer RaptorXML+XBRL Server en tant que service, assurez-vous qu'aucune action de ligne de commande ne soit en cours d'exécution. Autrement, vous ne pourrez pas démarrer le service.

3.1.6 Inscrire RaptorXML+XBRL Server (Windows)

Afin de pouvoir détenir une licence RaptorXML+XBRL Server depuis Altova LicenseServer, RaptorXML+XBRL Server doit être inscrit avec LicenseServer Pour enregistrer RaptorXML+XBRL Server depuis l'interface de la ligne de commande, utilisez la commande licenseServer donnez l'adresse de l'appareil LicenseServer (voir ci-dessous).

RaptorXMLXBRL licenseserver [options] ServerName-Or-IP-Address

Par exemple, si localhost est le nom du serveur sur lequel LicenseServer est installé , utilisez la commande suivante :

RaptorXMLXBRL licenseserver localhost

Après avoir réussi l'inscription, allez à l'<u>onglet de gestion des clients de la page de configuration de LicenseServer</u> pour attribuer une licence à RaptorXML+XBRL Server.

Pour plus d'informations sur l'inscription des produits Altova avec LicenseServer, voir le <u>manuel utilisateur de</u> LicenseServer.

3.1.7 Attribuer des licences RaptorXML+XBRL Server (Windows)

Après avoir réussi l'inscription de RaptorXML+XBRL Server, elle sera recensée dans l'onglet de gestion des clients de la page de configuration de LicenseServer. Allez-y et <u>attribuez une licence</u> à RaptorXML+XBRL Server.

L'obtention de la licence des produits de serveur Altova, est basée sur le nombre de cœurs de processeurs disponibles sur la machine du produit. Par exemple, un processeur double cœur a deux cœurs, un processeur quadricœur a quatre cœurs, un processeur hexacœurs a six cœurs, etc. Le nombre de cœurs pour lesquels une licence a été délivrée pour un produit doit être supérieur ou égal au nombre de cœurs disponibles sur cette machine de serveur, que ce serveur soit une machine physique ou virtuelle. Par exemple, si un serveur a huit cœurs (un processeur octacœur), vous devrez acheter au moins une licence octacœur. Vous pouvez aussi additionner les licences pour obtenir le nombre souhaité de cœurs. Ainsi, deux licences de quadricœurs peuvent être utilisées pour un serveur octacœur au lieu d'acheter une licence octacœur.

Si vous utilisez un serveur d'ordinateur avec un grand nombre de cœurs CPU, mais ne disposez que d'un faible volume à traiter, vous pouvez aussi créer une machine virtuelle qui disposera d'un plus petit nombre de cœurs et acheter une licence pour ce nombre de cœurs. Il va de soi que la vitesse de traitement d'un tel déploiement sera moins rapide que si tous les cœurs disponibles sur le serveur étaient utilisés.

Note: Chaque licence de produit de serveur Altova peut être utilisée pour une seule machine client à la fois, même si la licence a une capacité de licence qui n'est pas utilisée (l'appareil client est l'appareil sur lequel le produit de serveur Altova est installé). Par exemple, si une licence de 10-cœurs est utilisée pour une machine client qui détient 6 cœurs CPU, les 4 cœurs restants de la capacité de licence ne pourront pas être utilisés simultanément pour une autre machine client.

Exécution thread unique

Si un produit de serveur Altova permet une exécution single-thread, une option pour une exécution single-thread sera disponible. Dans ces cas, la licence produit du serveur Altova pour uniquement un cœur est disponible dans le pool des licences, un appareil avec des cœurs multiples peut être assigné à cette licence à one-core. Dans un tel cas, l'appareil exécutera ce produit en single-core. Le traitement sera donc plus lent car le multi-threading (qui est possible sur de multiples cœurs) ne sera pas disponible. Le produit sera exécuté en mode single thread sur cet appareil.

Pour assigner une licence single-core à un appareil multiple-core dans LicenseServer, sélectionnez la case à cocher *Limit to single thread execution* pour ce produit.

Estimation des exigences core

Il existe de nombreux facteurs externes divers qui influent sur les volumes de données et les temps de traitement que votre serveur arrive à gérer (par exemple : le matériel, la charge actuelle sur le CPU, et l'attribution de la mémoire d'autres applications exécutées sur le serveur). Afin de mesurer la performance aussi précisément que possible, testez les applications dans votre environnement avec les volumes de données et les conditions qui établissent aussi fidèlement que possible des situations professionnelles réelles.

34 Installation et licence Configuration sur Linux

3.2 Configuration sur Linux

Cette section décrit l'<u>installation</u> et la licence de RaptorXML+XBRL Server sur les systèmes Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat). La configuration comprend les étapes suivantes :

- 1. Installer RaptorXML+XBRL Server 34
- 2. Installer LicenseServer 36
- 3. <u>Démarrer LicenseServer</u> 37
- 4. Inscrire RaptorXML+XBRL Server avec LicenseServer 37
- 5. Attribuer une licence à RaptorXML+XBRL Server

Les étapes de configuration décrites ci-dessus apparaissent exactement dans le même ordre dans lequel elles sont recensées. Toutefois, vous devrez procéder à l'installation avant de commencer. Et vous devez inscrire RaptorXML+XBRL Server avec LicenseServer avant de pouvoir attribuer une licence à RaptorXML+XBRL Server depuis LicenseServer.

Exigences de système (Linux)

- Red Hat Enterprise Linux 7 ou plus récent
- CentOS 7, CentOS Stream 8
- Debian 10 ou plus récent
- Ubuntu 20.04, 22.04, 24.04
- AlmaLinux 9.0
- Rocky Linux 9.0

Prérequis

- Réaliser l'installation soit en tant qu'utilisateur root, soit en tant qu'utilisateur avec des privilèges sudo.
- La version précédente de RaptorXML+XBRL Server doit être désinstallée avant d'installer une nouvelle.
- Si vous avez l'intention d'utiliser la fonctionnalité des graphiques d'Altova, vous devez installer au moins une police sur votre système pour vous assurer que les graphiques seront rendus correctement. Pour recenser les polices installées, utilisez par exemple la commande fc-list de Fontconfig library.
- Les bibliothèques suivantes sont requises comme prérequis pour installer et exécuter l'application. Si les packages ci-dessous ne sont pas déjà disponibles sur l'appareil Linux, exécutez la commande yum (ou apt-get, si applicable) pour les installer.

CentOS, RedHat	Debian	Ubuntu
krb5-libs	libgssapi-krb5-2	libgssapi-krb5-2

3.2.1 Installer sur Linux

RaptorXML+XBRL Server est disponible pour l'installation sur les systèmes Linux. Réaliser installation soit en tant qu'utilisateur root, soit en tant qu'utilisateur avec des privilèges sudo.

Installation et licence Configuration sur Linux 35

Désinstaller RaptorXML+XBRL Server

Avant d'installer RaptorXML+XBRL Server, vous devez désinstaller toute version plus ancienne.

Pour vérifier quels produits de serveur Altova sont installés :

```
[Debian, Ubuntu] : dpkg --list | grep Altova [CentOS, RedHat] : rpm -qa | grep server
```

Pour désinstaller une version plus ancienne de RaptorXML+XBRL Server:

```
[Debian, Ubuntu] : sudo dpkg --remove raptorxmlxbrlserver
[CentOS, RedHat] : sudo rpm -e raptorxmlxbrlserver
```

Sur les systèmes Debian et Ubuntu, il se pourrait que RaptorXML+XBRL Server apparaisse encore dans la liste des produits installés après son installation. Dans ce cas, exécutez la commande purge pour effacer RaptorXML+XBRL Server de la liste. Vous pouvez aussi utiliser la commande purge au lieu de la commande remove recensée ci-dessus.

```
[Debian, Ubuntu] : sudo dpkg --purge raptorxmlxbrlserver
```

Télécharger le package Linux RaptorXML+XBRL Server

Les packages d'installation pour RaptorXML+XBRL Server pour les systèmes Linux suivants sont disponibles sur le <u>site web d'Altova</u>.

Distribution	Extension de package
Debian	.deb
Ubuntu	.deb
CentOS	.rpm
RedHat	.rpm

Après avoir téléchargé le package Linux, copiez-le dans n'importe quel répertoire sur le système Linux. Puisque vous allez devoir mettre sous licence RaptorXML+XBRL Server with an <u>Altova LicenseServer</u>, vous téléchargerez LicenseServer depuis le <u>site web d'Altova</u> en même temps que vous téléchargez RaptorXML+XBRL Server, plutôt que de le télécharger plus tard.

Installer RaptorXML+XBRL Server

Dans une fenêtre de terminal, basculez vers le répertoire où vous copiez le package Linux. Par exemple, si vous le copiez dans un répertoire d'utilisateur appelé MyAltova qui est situé dans le répertoire /home/User, basculez vers ce répertoire comme suit :

```
cd /home/User/MyAltova
```

Installer RaptorXML+XBRL Server utilisant la commande pertinente :

```
[Debian] : sudo dpkg --install raptorxmlxbrl-2025-debian.deb
```

36 Installation et licence Configuration sur Linux

```
[Ubuntu] : sudo dpkg --install raptorxmlxbrl-2025-ubuntu.deb
[CentOS] : sudo rpm -ivh raptorxmlxbrl-2025-1.x86_64.rpm
[RedHat] : sudo rpm -ivh raptorxmlxbrl-2025-1.x86_64.rpm
```

Vous devrez éventuellement ajuster le nom du package ci-dessus pour qu'il corresponde au release ou à la version service pack actuels.

Le package RaptorXML+XBRL Server sera installé dans le dossier suivant :

/opt/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025

3.2.2 Installer LicenseServer (Linux)

Pour que RaptorXML+XBRL Server fonctionne, il faut qu'il ait une licence par le biais d'un <u>Altova LicenseServer</u> sur votre réseau. Téléchargez LicenseServer depuis le <u>site web d'Altova</u> et copiez le package dans n'importe quel répertoire. Installez-le comme vous avez installé RaptorXML+XBRL Server (*voir page précédente* 34).

```
[Debian] : sudo dpkg --install licenseserver-3.17-debian.deb
[Ubuntu] : sudo dpkg --install licenseserver-3.17-ubuntu.deb
[CentOS] : sudo rpm -ivh licenseserver-3.17-1.x86_64.rpm
[RedHat] : sudo rpm -ivh licenseserver-3.17-1.x86_64.rpm
```

Le pack de LicenseServer sera installé dans le chemin suivant :

```
/opt/Altova/LicenseServer
```

Pour information, voir comment s'<u>inscrire</u> et <u>mettre sous licence</u> RaptorXML+XBRL Server avec <u>Altova LicenseServer</u>. Voir également la <u>documentation LicenseServer</u> pour des informations plus détaillées.

Versions de LicenseServer

- Les produits de Altova doivent être dotés d'une licence soit () avec une version de LicenseServer qui correspond à la version installée RaptorXML+XBRL Server, soit pour une version ultérieure de LicenseServer.
- La version LicenseServer qui correspond à la version actuelle de RaptorXML+XBRL Server est 3.17.
- Sur Windows, vous pouvez installer la version correspondante de LicenseServer comme faisant partie de l'installation de RaptorXML+XBRL Server ou installez LicenseServer séparément. Sur Linux et macOS, vous devez installer LicenseServer séparément.
- Avant que la nouvelle version de LicenseServer ne soit installée, chaque version plus ancienne doit être désinstallée.
- Lors de la désinstallation de LicenseServer, toute l'information liée à l'inscription et à la licence contenue dans la version plus ancienne de LicenseServer sera enregistrée dans une base de données sur votre appareil de serveur. Ces données seront importées automatiquement dans la version plus nouvelle lorsque celle-ci est installée.
- Les versionsLicenseServer sont rétro-compatibles. Elles fonctionneront avec des versions plus anciennes de RaptorXML+XBRL Server.
- La dernière version de LicenseServer disponible sur le site web d'Altova. Cette version fonctionnera avec toute version actuelle ou ancienne de RaptorXML+XBRL Server.
- Le numéro de version de la licence LicenseServer actuellement installée est indiqué au bas de la <u>page</u> <u>de configuration LicenseServer</u> (tous les onglets).

Installation et licence Configuration sur Linux 37

3.2.3 Démarrer LicenseServer, RaptorXML+XBRL Server (Linux)

Démarrer Altova LicenseServer et RaptorXML+XBRL Server soit comme utilisateur root ou comme utilisateur avec des privilèges sudo.

Démarrer LicenseServer

Pour s'enregistrer et gérer la licence RaptorXML+XBRL Server avec LicenseServer, celui-ci doit être exécuté en tant que daemon sur le réseau. Démarrez LicenseServer en tant que daemon avec la commande suivante :

sudo systemctl start licenseserver

Si à un moment ou un autre, vous êtes amenés à devoir arrêter LicenseServer, remplacez start par arrêter dans les commandes ci-dessus. Par exemple :

sudo systemctl stop licenseserver

Démarrer RaptorXML+XBRL Server

Démarrez RaptorXML+XBRL Server en tant que daemon avec la commande suivante :

sudo systemctl start raptorxmlxbrlserver

Si à un moment ou un autre, vous êtes amenés à devoir arrêter RaptorXML+XBRL Server, remplacez démarrer par arrêter dans les commandes ci-dessus. Par exemple :

sudo systemctl stop raptorxmlxbrlserver

Vérifier le statut de daemons

Pour vérifier si un daemon est exécuté, exécutez la commande suivante, remplaçant < servicename > avec le nom de daemon que vous voulez vérifier :

sudo service < servicename > status

3.2.4 Enregistrer RaptorXML+XBRL Server (Linux)

Afin de pouvoir détenir une licence RaptorXML+XBRL Server depuis Altova LicenseServer, RaptorXML+XBRL Server doit être enregistré avec LicenseServer

Pour inscrire RaptorXML+XBRL Server, allez à son CLI et utilisez la commande licenseserver :

sudo /opt/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/bin/raptorxmlxbrl licenseserver [options]
ServerName-Or-IP-Address

38 Installation et licence Configuration sur Linux

Par exemple, si localhost est le nom du serveur sur lequel LicenseServer est installé:

sudo /opt/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/bin/raptorxmlxbrl licenseserver localhost

Dans la commande ci-dessus, localhost est le nom du serveur sur lequel LicenseServer est installé. Notez également que l'emplacement du programme exécutable de RaptorXML+XBRL Server est :

/opt/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/bin/

Après avoir réussi l'enregistrement, allez à l'<u>onglet de gestion des clients de la page de configuration de LicenseServer</u> pour attribuer une licence à RaptorXML+XBRL Server.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement des produits Altova avec LicenseServer, voir le <u>manuel utilisateur</u> <u>de LicenseServer</u>.

3.2.5 Attribuer licence (Linux)

Après avoir réussi l'inscription de RaptorXML+XBRL Server, elle sera recensée dans l'onglet de gestion des clients de la page de configuration de LicenseServer. Allez-y et <u>attribuez une licence</u> à RaptorXML+XBRL Server.

L'obtention de la licence des produits de serveur Altova, est basée sur le nombre de cœurs de processeurs disponibles sur la machine du produit. Par exemple, un processeur double cœur a deux cœurs, un processeur quadricœur a quatre cœurs, un processeur hexacœurs a six cœurs, etc. Le nombre de cœurs pour lesquels une licence a été délivrée pour un produit doit être supérieur ou égal au nombre de cœurs disponibles sur cette machine de serveur, que ce serveur soit une machine physique ou virtuelle. Par exemple, si un serveur a huit cœurs (un processeur octacœur), vous devrez acheter au moins une licence octacœur. Vous pouvez aussi additionner les licences pour obtenir le nombre souhaité de cœurs. Ainsi, deux licences de quadricœurs peuvent être utilisées pour un serveur octacœur au lieu d'acheter une licence octacœur.

Si vous utilisez un serveur d'ordinateur avec un grand nombre de cœurs CPU, mais ne disposez que d'un faible volume à traiter, vous pouvez aussi créer une machine virtuelle qui disposera d'un plus petit nombre de cœurs et acheter une licence pour ce nombre de cœurs. Il va de soi que la vitesse de traitement d'un tel déploiement sera moins rapide que si tous les cœurs disponibles sur le serveur étaient utilisés.

Note: Chaque licence de produit de serveur Altova peut être utilisée pour une seule machine client à la fois, même si la licence a une capacité de licence qui n'est pas utilisée (l'appareil client est l'appareil sur lequel le produit de serveur Altova est installé). Par exemple, si une licence de 10-cœurs est utilisée pour une machine client qui détient 6 cœurs CPU, les 4 cœurs restants de la capacité de licence ne pourront pas être utilisés simultanément pour une autre machine client.

Exécution thread unique

Si un produit de serveur Altova permet une exécution single-thread, une option pour une exécution single-thread sera disponible. Dans ces cas, la licence produit du serveur Altova pour uniquement un cœur est disponible dans le pool des licences, un appareil avec des cœurs multiples peut être assigné à cette licence à one-core. Dans un tel cas, l'appareil exécutera ce produit en single-core. Le traitement sera donc plus lent car le multi-threading (qui est possible sur de multiples cœurs) ne sera pas disponible. Le produit sera exécuté en mode single thread sur cet appareil.

Pour assigner une licence single-core à un appareil multiple-core dans LicenseServer, sélectionnez la case à

cocher Limit to single thread execution pour ce produit.

Estimation des exigences core

Il existe de nombreux facteurs externes divers qui influent sur les volumes de données et les temps de traitement que votre serveur arrive à gérer (par exemple : le matériel, la charge actuelle sur le CPU, et l'attribution de la mémoire d'autres applications exécutées sur le serveur). Afin de mesurer la performance aussi précisément que possible, testez les applications dans votre environnement avec les volumes de données et les conditions qui établissent aussi fidèlement que possible des situations professionnelles réelles.

3.3 Configuration sur macOS

Cette section décrit l'<u>installation</u> et la licence de RaptorXML+XBRL Server sur les systèmes macOS. La configuration comprend les étapes suivantes :

- 1. Installer RaptorXML+XBRL Server 40
- 2. Installer LicenseServer 41
- 3. <u>Démarrer LicenseServer</u> 42
- 4. Inscrire RaptorXML+XBRL Server avec LicenseServer 43
- 5. Attribuer une licence à RaptorXML+XBRL Server 43

Les étapes de configuration décrites ci-dessus apparaissent exactement dans le même ordre dans lequel elles sont recensées. Toutefois, vous devrez procéder à l'installation avant de commencer. Et vous devez inscrire RaptorXML+XBRL Server avec LicenseServer avant de pouvoir attribuer une licence à RaptorXML+XBRL Server depuis LicenseServer.

Exigences de système (macOS)

Notez les exigences système suivantes :

macOS 12 ou plus récent

Prérequis

Notez les exigences préalables suivantes :

- Assurez-vous d'avoir installé Altova LicenseServer et qu'il est exécuté.
- Réaliser l'installation soit en tant qu'utilisateur root, soit en tant qu'utilisateur avec des privilèges
- La version précédente de RaptorXML+XBRL Server doit être désinstallée avant d'installer une nouvelle.
- Si vous avez l'intention d'utiliser la fonctionnalité des graphiques d'Altova, vous devez installer au moins une police sur votre système pour vous assurer que les graphiques seront rendus correctement. Pour recenser les polices installées, utilisez par exemple la commande fc-list de Fontconfig library.
- L'appareil macOS doit être configuré de telle façon que son nom se résout en adresse IP. Ceci signifie que vous devez être en mesure d'effectuer un ping avec succès du nom de l'hôte depuis le terminal en utilisant la commande ping <hostname>.

3.3.1 Installer sur macOS

Ce chapitre décrit l'installation et la configuration de RaptorXML+XBRL Server sur les systèmes macOS.

Désinstaller RaptorXML+XBRL Server

Avant de désinstaller RaptorXML+XBRL Server, arrêtez le service avec la commande suivante :

sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.altova.RaptorXMLXBRLServer2025.plist

Pour vérifier si le service a été arrêté, ouvrez le moniteur d'activités dans Finder et assurez-vous que RaptorXML+XBRL Server n'est pas dans la liste. Dans le dossier Applications, cliquez avec la touche de droite

sur l'icône RaptorXML+XBRL Server et choisissez **Déplacer vers la Corbeille**. L'application sera déplacée dans la corbeille. Vous allez toutefois devoir déplacer l'application du dossier usr. Pour ce faire, utilisez la commande suivante :

```
sudo rm -rf /usr/local/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/
```

Si vous devez désinstaller une ancienne version de Altova LicenseServer, vous devez d'abord arrêter son exécution en tant que service. Pour ce faire, utilisez la commande suivante :

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.altova.LicenseServer.plist
```

Pour vérifier si le service a été arrêté, ouvrez le moniteur d'activités et assurez-vous que LicenseServer n'est pas dans la liste. Puis, procédez à la désinstallation de la même manière que décrit ci-dessus pour RaptorXML+XBRL Server.

Installer RaptorXML+XBRL Server

Pour installer RaptorXML+XBRL Server, suivez les étapes suivantes :

- 1. Téléchargez le fichier de l'image de disque (.dmg) de RaptorXML+XBRL Server depuis le site Altova website (https://www.altova.com/fr/download.html).
- 2. Cliquez pour ouvrir l'image de disque téléchargée (.dmg). Ceci fait que le programme d'installation RaptorXML+XBRL Server apparaît en tant que nouveau lecteur virtuel sur votre ordinateur.
- 3. Sur le nouveau lecteur virtuel, double-cliquez sur le package d'installation (.pkg).
- 4. Suivez les étapes successives de l'assistant d'installation. Celles-ci sont explicites et incluent un étape lors de laquelle vous devez accepter le contrat de licence avant de pouvoir continuer.
- 5. Pour éjecter le lecteur après l'installation, cliquez de la touche droite sur le lecteur et sélectionnez **Éjecter**.

Le package RaptorXML+XBRL Server sera installé dans le dossier :

```
/usr/local/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025 (application binaries)
/var/Altova/RaptorXMLXBRLServer (data files : database and logs)
```

Le server daemonRaptorXML+XBRL Server démarre automatiquement après l'installation et redémarre l'appareil. Vous pouvez toujours démarrer RaptorXML+XBRL Server en tant que daemon avec les commandes suivantes :

sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.altova.RaptorXMLXBRLServer2025.plist

3.3.2 Installer LicenseServer (macOS)

Altova LicenseServer peut être téléchargé depuis le site web d'Altova (https://www.altova.com/fr/download.html). Exécutez l'installation tel que décrit ici 40.

Le package de LicenseServer sera installé dans le suivantes dossier :

/usr/local/Altova/LicenseServer

Pour information, voir comment s'<u>inscrire</u> et <u>mettre sous licence</u> RaptorXML+XBRL Server avec <u>Altova LicenseServer</u>. Voir également la <u>documentation LicenseServer</u> pour des informations plus détaillées.

Versions de LicenseServer

- Les produits de Altova doivent être dotés d'une licence soit () avec une version de LicenseServer qui correspond à la version installée RaptorXML+XBRL Server, soit pour une version ultérieure de LicenseServer.
- La version LicenseServer qui correspond à la version actuelle de RaptorXML+XBRL Server est 3.17.
- Sur Windows, vous pouvez installer la version correspondante de LicenseServer comme faisant partie de l'installation de RaptorXML+XBRL Server ou installez LicenseServer séparément. Sur Linux et macOS, vous devez installer LicenseServer séparément.
- Avant que la nouvelle version de LicenseServer ne soit installée, chaque version plus ancienne doit être désinstallée.
- Lors de la désinstallation de LicenseServer, toute l'information liée à l'inscription et à la licence contenue dans la version plus ancienne de LicenseServer sera enregistrée dans une base de données sur votre appareil de serveur. Ces données seront importées automatiquement dans la version plus nouvelle lorsque celle-ci est installée.
- Les versionsLicenseServer sont rétro-compatibles. Elles fonctionneront avec des versions plus anciennes de RaptorXML+XBRL Server.
- La dernière version de LicenseServer disponible sur le site web d'Altova. Cette version fonctionnera avec toute version actuelle ou ancienne de RaptorXML+XBRL Server.
- Le numéro de version de la licence LicenseServer actuellement installée est indiqué au bas de la <u>page</u> <u>de configuration LicenseServer</u> (tous les onglets).

3.3.3 Démarrer LicenseServer, RaptorXML+XBRL Server (macOS)

Démarrer Altova LicenseServer et RaptorXML+XBRL Server soit comme utilisateur root, soit comme utilisateur avec des privilèges sudo.

Démarrer LicenseServer

Pour s'enregistrer et gérer la licence RaptorXML+XBRL Server correctement avec LicenseServer, celui-ci doit être exécuté en tant que daemon. Lancez LicenseServer en tant que daemon avec la commande suivante :

sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.altova.LicenseServer.plist

Si à un moment ou un autre, vous êtes amenés à devoir arrêter LicenseServer, remplacez charger par unload dans les commandes ci-dessus.

Démarrer RaptorXML+XBRL Server

Le server daemonRaptorXML+XBRL Server démarre automatiquement après l'installation et redémarre l'appareil. Vous pouvez démarrer RaptorXML+XBRL Server en tant que daemon avec les commandes suivantes :

sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.altova.RaptorXMLXBRLServer.plist

Si à un moment donné ou un autre, vous devez arrêter RaptorXML+XBRL Server, utilisez la commande suivante .

sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.altova.RaptorXMLXBRLServer.plist

3.3.4 Inscrire RaptorXML+XBRL Server (macOS)

Afin de pouvoir détenir une licence RaptorXML+XBRL Server depuis Altova LicenseServer, RaptorXML+XBRL Server doit être inscrit avec LicenseServer

Pour inscrire RaptorXML+XBRL Server depuis l'interface de ligne de commande, utilisez la commande licenseserver :

sudo /usr/local/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/bin/RaptorXMLXBRL licenseserver
[options] ServerName-Or-IP-Address

Par exemple, si localhost est le nom du serveur sur lequel LicenseServer est installé:

 $\verb|sudo|/usr/local/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/bin/RaptorXMLXBRL | licenseserver | localhost| \\$

Dans la commande ci-dessus, localhost est le nom du serveur sur lequel LicenseServer est installé. Notez également que l'emplacement du programme exécutable de RaptorXML+XBRL Server est :

/usr/local/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/bin/

Après avoir réussi l'inscription, allez à l'<u>onglet de gestion des clients de la page de configuration de LicenseServer</u> pour attribuer une licence à RaptorXML+XBRL Server.

Pour plus d'informations sur l'inscription des produits Altova avec LicenseServer, voir le <u>manuel utilisateur de LicenseServer</u>.

3.3.5 Attribuer une licence (macOS)

Après avoir réussi l'inscription de RaptorXML+XBRL Server, elle sera recensée dans l'onglet de gestion des clients de la page de configuration de LicenseServer. Allez-y et <u>attribuez une licence</u> à RaptorXML+XBRL Server.

L'obtention de la licence des produits de serveur Altova, est basée sur le nombre de cœurs de processeurs disponibles sur la machine du produit. Par exemple, un processeur double cœur a deux cœurs, un processeur quadricœur a quatre cœurs, un processeur hexacœurs a six cœurs, etc. Le nombre de cœurs pour lesquels une licence a été délivrée pour un produit doit être supérieur ou égal au nombre de cœurs disponibles sur cette machine de serveur, que ce serveur soit une machine physique ou virtuelle. Par exemple, si un serveur a huit cœurs (un processeur octacœur), vous devrez acheter au moins une licence octacœur. Vous pouvez aussi additionner les licences pour obtenir le nombre souhaité de cœurs. Ainsi, deux licences de quadricœurs peuvent être utilisées pour un serveur octacœur au lieu d'acheter une licence octacœur.

Si vous utilisez un serveur d'ordinateur avec un grand nombre de cœurs CPU, mais ne disposez que d'un faible

volume à traiter, vous pouvez aussi créer une machine virtuelle qui disposera d'un plus petit nombre de cœurs et acheter une licence pour ce nombre de cœurs. Il va de soi que la vitesse de traitement d'un tel déploiement sera moins rapide que si tous les cœurs disponibles sur le serveur étaient utilisés.

Note: Chaque licence de produit de serveur Altova peut être utilisée pour une seule machine client à la fois, même si la licence a une capacité de licence qui n'est pas utilisée (l'appareil client est l'appareil sur lequel le produit de serveur Altova est installé). Par exemple, si une licence de 10-cœurs est utilisée pour une machine client qui détient 6 cœurs CPU, les 4 cœurs restants de la capacité de licence ne pourront pas être utilisés simultanément pour une autre machine client.

Exécution thread unique

Si un produit de serveur Altova permet une exécution single-thread, une option pour une exécution single-thread sera disponible. Dans ces cas, la licence produit du serveur Altova pour uniquement un cœur est disponible dans le pool des licences, un appareil avec des cœurs multiples peut être assigné à cette licence à one-core. Dans un tel cas, l'appareil exécutera ce produit en single-core. Le traitement sera donc plus lent car le multi-threading (qui est possible sur de multiples cœurs) ne sera pas disponible. Le produit sera exécuté en mode single thread sur cet appareil.

Pour assigner une licence single-core à un appareil multiple-core dans LicenseServer, sélectionnez la case à cocher *Limit to single thread execution* pour ce produit.

Estimation des exigences core

Il existe de nombreux facteurs externes divers qui influent sur les volumes de données et les temps de traitement que votre serveur arrive à gérer (par exemple : le matériel, la charge actuelle sur le CPU, et l'attribution de la mémoire d'autres applications exécutées sur le serveur). Afin de mesurer la performance aussi précisément que possible, testez les applications dans votre environnement avec les volumes de données et les conditions qui établissent aussi fidèlement que possible des situations professionnelles réelles.

3.4 Mise à jour RaptorXML+XBRL Server

La manière la plus simple de reporter une licence depuis la version précédente de RaptorXML+XBRL Server vers la version plus récente est par le biais du processus d'installation. Les étapes clés au cours de l'installation sont :

- 1. Enregistrer la nouvelle version de RaptorXML+XBRL Server avec le serveur de licence qui détient la licence utilisée par l'ancienne version de RaptorXML+XBRL Server.
- 2. Acceptez le contrat de licence de RaptorXML+XBRL Server. (Si vous n'acceptez pas le contrat, la nouvelle version ne sera pas installée.)

Note: Si vous n'inscrivez pas RaptorXML+XBRL Server avec LicenseServer au cours du processus d'installation, vous pouvez faire ceci plus tard et ensuite compléter le processus de licence.

3.5 Migrer RaptorXML+XBRL Server vers un nouvel appareil

Si vous voulez migrer RaptorXML+XBRL Server depuis un appareil vers un autre (y compris sur des plateformes prises en charge), suivez les directives ci-dessous.

Migrer RaptorXML+XBRL Server vers un nouvel appareil consiste à attribuer une nouvelle fois la licence depuis l'ancien appareil vers le nouveau. Pour ce faire, procédez comme suit :

- 1. Installez RaptorXML+XBRL Server sur votre nouvel appareil. Si l'installation a déjà été réalisée en tant que partie de l'installation de FlowForce Server, ignorez cette étape.
- 2. Sur le nouvel appareil, enregistrez RaptorXML+XBRL Server avec Altova LicenseServer.
- 3. Sur l'ancien appareil, assurez-vous qu'aucun client n'utilise le serveur.
- 4. Ouvrir la page d'administration de Altova LicenseServer. Désactivez la licence de l'ancien appareil RaptorXML+XBRL Server et réattribuez-la au nouvel appareil.

Note: Migrez le fichier de configuration du serveur afin de garder vos paramètres de configuration précédents.

Note: Si vous êtes en train d'utiliser des catalogues XML sur les anciens appareils, migrez-les sur votre nouvel appareil.

Procédures générales 47

Procédures générales 4

RaptorXML propose des options spéciales qui prennent en compte les <u>Catalogues XML</u> 48 et les <u>ressources</u> globales Altova 55, tous deux augmentent la portabilité et la modularité. Vous pouvez donc mettre à profit l'utilisation de ces fonctions dans votre environnement.

Cette section décrit les rubriques suivantes :

- Comment utiliser les <u>Catalogues XML</u> 48.
- Comment travailler avec les <u>ressources globales Altova</u>
 Les <u>problèmes de sécurité</u>
 Ilés aux procédures de RaptorXML et comment les gérer.

4.1 Catalogues XML

Le mécanisme de catalogue XML permet aux fichiers d'être extraits de dossiers locaux, donc augmentant la vitesse de traitement général, ainsi qu'améliorant la portabilité des documents—puisqu'uniquement les URI de fichiers catalogue doivent être modifiés. Voir la section <u>Le fonctionnement des catalogues</u> pour tout détail.

Les produits XML d'Altova utilisent un mécanisme de catalogue pour accéder rapidement à et charger des fichiers communément utilisés, tels que les DTD et Schémas XML. Ce mécanisme de catalogue peut être personnalisé et étendu par l'utilisateur et est décrit dans la section <u>Structure du catalogue dans</u>

RaptorXML+XBRL Server et <u>Personnaliser vos catalogues</u> La section <u>Variables pour les emplacements de Système</u> rassemble les variables Windows pour les emplacements de systèmes communs. Ces variables peuvent être utilisées dans les fichiers de catalogue pour situer des dossiers utilisés communément.

Cette section est organisée dans les sous-sections suivantes :

- Comment fonctionnent les catalogues 48
- Structure du catalogue RaptorXML+XBRL Server

 Structure RaptorXML+XBRL Server

 Structur
- Personnaliser vos catalogues
- Variables pour les emplacements de Système 53

Pour plus d'informations sur les catalogues, voir la spécification de catalogues XML.

Installer des schémas par le biais du Gestionnaire de schéma

Le <u>Gestionnaire de schéma</u> vous permet d'installer rapidement et en toute facilité d'importants schémas et de configurer des fichiers catalogue pour accéder correctement aux schémas installés. Voir la section <u>Gestionnaire de schéma</u> pour plus d'informations.

Si un document est validé par rapport à un schéma qui n'est pas installé, mais disponible par le biais du <u>Gestionnaire de schéma</u> alors l'installation par le biais du Gestionnaire de schéma sera déclenchée automatiquement. Toutefois, si le pack de schéma à installer par le biais du Gestionnaire de schéma contient des mappages d'espace de noms, alors il n'y aura pas d'installation automatique ; dans ce cas, vous devez lancer Gestionnaire de schéma, sélectionner le/s pack/s que vous voulez installer et exécuter l'installation. Si, après l'installation, RaptorXML+XBRL Server n'est pas capable de localiser correctement un composant de schéma, alors redémarrez RaptorXML+XBRL Server et réessayez.

4.1.1 Le fonctionnement des catalogues

Les catalogues peuvent être utilisés pour rediriger les Schémas DTD et XML. Alors que le concept derrière les mécanismes dans les deux cas est le même, les détails sont différents et expliqués ci-dessous.

DTD

Les catalogues sont communément utilisés pour rediriger un appel vers un DTD ou un URI local. Pour ce faire, des identifiants publics ou système sont mappés dans le fichier catalogue vers l'URI local requis. Donc, si la déclaration **DOCTYPE** dans un fichier XML est lue, son identifiant public ou système localise la ressource locale requise par le biais du mappage du fichier catalogue.

Pour les schémas populaires, l'identifiant PUBLIC est normalement prédéfini, requérant uniquement que l'URI

dans le fichier catalogue mappe l'identifiant PUBLIC à la copie locale correcte. Lorsque le document XML est parsé, l'identifiant PUBLIC qui le compose est lu. Si cet identifiant est trouvé dans un fichier catalogue, l'URL correspondant dans le catalogue fichier sera consulté et le schéma sera lu depuis cet emplacement. Donc, par exemple, si le fichier SVG est ouvert dans RaptorXML+XBRL Server:

L'identifiant PUBLIC de ce fichier SVG file est recherché dans le catalogue. Disons que le fichier catalogue contient l'entrée suivante :

```
catalog>
```

```
cpublic publicId="-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" uri="schemas/svg/svg11.dtd"/>
...
</catalog>
```

Dans ce cas, il y a une correspondance pour l'identifiant PUBLIC. En conséquence, le lookup pour SVG DTD est redirigé vers l'URL schemas/svg/svg11.dtd (qui est associé au fichier catalogue). Il s'agit d'un fichier local qui sera utilisé en tant que DTD pour le fichier SVG. S'il n'y a pas de mappage pour l'ID Public dans le catalogue, l'URL dans le document XML sera utilisé (dans l'exemple du fichier SVG ci-dessus, l'URL Internet est la suivante : http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd).

Schémas XML

Dans RaptorXML+XBRL Server, vous pouvez utiliser des catalogues avec des **Schémas XML**. Dans le fichier d'instance XML, la référence au schéma apparaîtra dans l'attribut *si:schemaLocation de l'élément de premier niveau du document XML. Par exemple,

```
xsi:schemaLocation="http://www.xmlspy.com/schemas/orgchart OrgChart.xsd"
```

La valeur de l'attribut xsi:schemalocation a deux parties : une partie d'espace de noms (vert ci-dessus) et une partie URI (en surbrillance). La partie d'espace de noms est utilisée dans le catalogue pour effectuer le mappage vers la ressource alternative. Par exemple, la saisie catalogue suivante redirige la référence du schéma ci-dessus vers un schéma à un emplacement alternatif.

```
<uri name="http://www.xmlspy.com/schemas/orgchart" uri="C:\MySchemas\OrgChart.xsd"/>
```

Normalement, la partie URI de la valeur de l'attribut *si:schemalocation est le chemin vers l'emplacement actuel du schéma. Toutefois, si le schéma est référencé par le biais du catalogue, la partie URI doit pointer vers le schéma XML actuel mais doit exister pour que la validité lexicale de l'attribut *si:schemalocation soit maintenu. Une valeur foo, par exemple, suffirait à la partie URI de la valeur de l'attribut pour qu'elle soit valide.

4.1.2 Structure du catalogue dans RaptorXML+XBRL Server

Lorsque RaptorXML+XBRL Server est lancé, il charge un fichier désigné **RootCatalog.xml** (la structure est affichée dans la liste ci-dessous), qui contient une liste des fichiers catalogue qui seront consultés. Vous pouvez modifier ce fichier et saisir autant de fichiers catalogue que vous souhaitez consulter, chacun est référencé dans un élément nextCatalog. Ces fichiers catalogue sont consultés et les URI contenus sont résolus conformément à leurs mappages.

Liste du RootCatalog.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<catalog xmlns="urn:oasis:names:tc:entity:xmlns:xml:catalog"
    xmlns:spy="http://www.altova.com/catalog_ext"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:tc:entity:xmlns:xml:catalog Catalog.xsd">
    <nextCatalog catalog="%PersonalFolder%/Altova/%AppAndVersionName%/CustomCatalog.xml"/>
    <!-- Inclut tous les catalogues sous les schémas communs du premier répertoire dans
l'arborescence -->
    <nextCatalog spy:recurseFrom="%CommonSchemasFolder%" catalog="catalog.xml"
spy:depth="1"/>
    <nextCatalog spy:recurseFrom="%ApplicationWritableDataFolder%/pkgs/.cache"
catalog="remapping.xml" spy:depth="0"/>
    <nextCatalog catalog="CoreCatalog.xml"/>
    </catalog>
```

La liste des références ci-dessus renvoie à un catalogue personnalisé (désigné CustomCatalog.xml) et à un ensemble de catalogues qui localisent des schémas communément utilisés (tels que les Schémas W3C XML et le schéma SVG).

- CustomCatalog.xml est situé dans le sous-dossier RaptorXML+XBRL Server du dossier d'application etc. Vous devez le créer depuis un modèle de fichier appelé CustomCatalog_template.xml.

 CustomCatalog.xml est fichier squelette dans lequel vous pouvez créer vos propres mappages. Vous pouvez ajouter des mappages au CustomCatalog.xml pour chaque schéma dont vous avez besoin qui n'est pas adressé par les fichiers catalogue dans le dossier des Schémas communs. Pour ce faire, utilisez les éléments pris en charge par le mécanisme de catalogue OASIS (voir prochaine section).
- Le dossier des Schémas communs (localisé par la variable %commonschemasFolder%) contient un ensemble de schémas communément utilisés. À l'intérieur de chaque dossier de schéma, il y a un fichier catalog.xml qui mappe des identifiants publics et/ou de système aux URI qui dirigent vers des copies enregistrées localement des schémas respectifs.
- Les schémas liés à des XBRL et différentes taxonomies XBRL sont grands et installés localement sur demande avec l'aide de Altova Gestionnaire de taxonomie. Des schémas et taxonomies individuels sont mappés dans le catalogue remapping.xml, qui est situé dans le sous-dossier pkgs/.cache du dossier des données du Programme (localisé par le biais de la variable %
 ApplicationWritableDatFolder%). Veuillez ne pas éditer ce fichier; la plus petite erreur pourrait sensiblement compromettre un large ensemble de références.
- CoreCatalog.xml est situé dans le dossier d'application in the RaptorXML+XBRL Server et est utilisé pour localiser les schémas et les feuilles de style utilisés par des processus spécifiques de RaptorXML+XBRL Server, tels que StyleVision Power Stylesheets qui sont des feuilles de style utilisées pour générer le mode Authentique des documents XML de Altova.

Veuillez noter les points suivants :

• Lors d'une nouvelle installation de la même version majeure (mêmes versions ou différentes versions mineures), le modèle de fichier sera remplacé par un nouveau modèle de fichier, mais CustomCatalog.xml ne sera pas touché.

• Toutefois, si vous installez une nouvelle version majeure au-dessus de la version majeure précédente, alors le dossier de la version majeure précédente sera supprimé - ensemble avec son CustomCatalog.xml. Donc, si vous voulez continuer à utiliser CustomCatalog.xml, assurez-vous d'enregistrer CustomCatalog.xml depuis le dossier de la version majeure à un endroit sûr. Une fois que la nouvelle version majeure a été installée, vous pouvez copier CustomCatalog.xml que vous avez enregistré dans le dossier etc de la nouvelle version majeure et l'éditer là tel que requis.

Variables d'emplacement

Les variables utilisées dans RootCatalog.xml (liste ci-dessus) ont les valeurs suivantes :

%PersonalFolder%	Dossier personnel de l'utilisateur actuel, par exemple c: \Users\ <name>\Documents</name>
%CommonSchemasFolder%	C:\ProgramData\Altova\Common2025\Schemas
% ApplicationWritableDataFolde r%	C:\ProgramData\Altova

Emplacement des fichiers catalogue et des schémas

Veuillez noter l'emplacement des différents fichiers catalogue.

- RootCatalog.xml, CustomCatalog.xml, CustomCatalog_template.xml, et CoreCatalog.xml SONt dans le dossier d'application RaptorXML+XBRL Server.
- Les fichiers catalog.xml sont chacun dans un dossier de schéma spécifique, ces dossiers de schéma étant dans le dossier des Schémas communs.

4.1.3 Personnaliser vos catalogues

Lorsque vous créez des entrées dans <code>customCatalog.xml</code> (ou tout autre fichier catalogue qui doit être lu par RaptorXML+XBRL Server), utilisez uniquement les éléments suivants de la spécification de catalogue OASIS. Chacun des éléments ci-dessous est répertorié avec une explication de leurs valeurs attribut. Pour plus d'informations sur les catalogues, voir la spécification des catalogues XML. Notez que chaque élément peut prendre l'attribut xml:base, qui est utilisé pour spécifier la base URI de cet élément.

```
•    public publicId="PublicID of Resource" uri="URL of local file"/>
```

- <system systemId="SystemID of Resource" uri="URL of local file"/>
- <uri name="filename" uri="URL of file identified by filename"/>
- <rewriteURI uriStartString="StartString of URI to rewrite" rewritePrefix="String to replace StartString"/>
- <rewriteSystem systemIdStartString="StartString of SystemID" rewritePrefix="Replacement string to locate resource locally"/>

Veuillez noter les points suivants :

• Dans le cas où il n'y a pas d'identifiant public, comme pour toutes les feuilles de style, l'identifiant système peut être directement mappé avec un URL par le biais de l'élément système.

- Un URI peut être mappé avec un autre URI en utilisant l'élément uri.
- Les éléments rewriteuri et rewritesystem permettent la réécriture respectivement de la partie initiale d'un URI ou d'un identifiant système. Ceci permet de lancer un chemin de fichier à remplacer et, par conséquent, permet de cibler un autre répertoire. Pour plus d'informations sur les éléments, voir la spécification des catalogues XML.

À partir de la version 2014, RaptorXML+XBRL Server adhère étroitement à la spécification spécification des catalogues XML (OASIS Standard V1.1, 7 octobre 2005). Cette spécification sépare strictement les look-up d'identifiants externes (ceux avec une ID Publique ou une ID Système) des look-up URI (les URI qui sont pas des ID Publiques ou des ID Système). Les URI d'espace de noms doivent donc être considérés comme étant des URI simples —et pas des ID Publiques ou des ID Système—et doivent être utilisés en tant que look-up URI plutôt que des look-up d'identifiants externes. Dans les versions RaptorXML+XBRL Server antérieures à la version 2014, les URI d'espace de noms ont été traduits par les mappages public>. À partir de la version 2014, les mappages <ur>

```
Avant v2014 : <public publicID="http://www.MyMapping.com/ref"
    uri="file:///C:/MyDocs/Catalog/test.xsd"/>
à partir de V-2014 : <uri name="http://www.MyMapping.com/ref"
    uri="file:///C:/MyDocs/Catalog/test.xsd"/>
```

Comment RaptorXML+XBRL Server trouve un schéma référencé

Un schéma est référencé dans un document XML par le biais de l'attribut xsi:scemaLocation (voir cidessous). La valeur de l'attribut xsi:schemaLocation a deux parties : une partie d'espace de noms (vert) et une partie URI (en surbrillance).

```
xsi:schemaLocation="http://www.xmlspy.com/schemas/orgchart OrgChart.xsd"
```

L'ensemble d'étapes à suivre pour trouver un schéma référencé dépend des options de validation -- schemalocation-hints et --schema-mapping. Veuillez trouver ci-dessous les procédures pour chaque valeur des deux options :

 --schemalocation-hints=load-by-schemalocation | load-by-namespace | load-combiningboth | ignore

Spécifie le comportement des attributs xsi:schemaLocation et

xsi:noNamespaceSchemaLocation: pour déterminer s'il est nécessaire de charger un document de schéma et si oui, quelle information devrait être utilisée pour le trouver; (par défaut est le suivant: load-by-schemalocation).

- ❖ load-by-schemalocation
 - Si la partie URI de xsi:schemaLocation est mappée dans un catalogue, téléchargez l'URI qui en résulte
 - 2. Télécharger l'URI directement
- load-by-namespace
 - 1. Si la partie espace de noms de xsi:schemaLocation est mappée dans un catalogue, téléchargez l'URI qui en résulte.
 - 2. Rien télécharger.
- ❖ load-combining-both
 - 1. Si la partie URI de xsi:schemaLocation est mappée dans un catalogue, téléchargez l'URI qui en résulte.
 - 2. Si la partie espace de noms de xsi:schemaLocation est mappée dans un catalogue, téléchargez l'URI qui en résulte.

- 3. Télécharger la partie URI directement.
- --schema-mapping=prefer-schemalocation | prefer-namespace

Si l'emplacement et l'espace de noms sont tous les deux utilisés pour trouver un document de schéma, alors cette option spécifie lequel des deux doit être utilisé de préférence pendant la consultation du catalogue ; (par défaut c'est prefer-schemalocation). Cette option est utilisée pour cahnger l'ordre des deux premières étapes dans le variant load-combining-both ci-dessus.

Spécifications de schéma XML

L'information de spécification de schéma XML est prédéfinie dans RaptorXML+XBRL Server et la validité des documents de schéma XML (.xsd) est comparée à l'information interne. Pour cela, dans un document de schéma XML, il ne devrait pas y avoir de références faites à n'importe quel schéma qui définit la spécification de schéma XML.

Le fichier catalog.xml dans le dossier %AltovaCommonSchemasFolder%\Schemas\schema contient des références aux DTD qui implémentent des spécifications de schéma XML antérieures. Vous ne devriez pas valider vos documents de schéma XML par rapport à ces schémas. Les fichiers référencés sont inclus uniquement pour donner à RaptorXML+XBRL Server des informations sur les assistants de saisie à des fins d'édition si vous vouliez créer des documents conformément à ces recommandations antérieures.

4.1.4 Variables pour les emplacements de Système

Les variables d'environnement shell peuvent être utilisées dans l'élément nextCatalog pour spécifier le chemin menant aux différents emplacements de système (*voir RootCatalog.xml liste ci-dessus*). Les variables d'environnement shell suivantes sont prises en charge :

%PersonalFolder%	Chemin complet vers le dossier Personnel de l'utilisateur actuel, par exemple C: \Users\ <name>\Documents</name>
%CommonSchemasFolder	C:\ProgramData\Altova\Common2025\Schemas
% ApplicationWritableD ataFolder%	C:\ProgramData\Altova
%AltovaCommonFolder%	C:\Program Files\Altova\Common2025
%DesktopFolder%	Chemin complet vers le dossier Bureau de l'utilisateur actuel.
%ProgramMenuFolder%	Chemin complet vers le dossier Menu Programme pour l'utilisateur actuel.
%StartMenuFolder%	Chemin complet vers le dossier Démarrage pour l'utilisateur actuel.
%StartUpFolder%	Chemin complet vers le dossier Démarrage pour l'utilisateur actuel.
%TemplateFolder%	Chemin complet vers le dossier Modèle pour l'utilisateur actuel.
%AdminToolsFolder%	Chemin complet vers le répertoire de système de fichier qui stocke des outils administratifs pour l'utilisateur actuel.
%AppDataFolder%	Chemin complet vers le dossier Données d'Application pour l'utilisateur actuel.

%CommonAppDataFolder	Chemin complet vers le répertoire de fichier contenant les données d'application pour tous les utilisateurs.
%FavoritesFolder%	Chemin complet du dossier Favoris pour l'utilisateur actuel.
%PersonalFolder%	Chemin complet vers le dossier Personnel pour l'utilisateur actuel.
%SendToFolder%	Chemin complet vers le dossier EnvoyerÀ pour l'utilisateur actuel.
%FontsFolder%	Chemin complet vers le dossier Polices Système.
%ProgramFilesFolder%	Chemin complet vers le dossier Fichiers Programme pour l'utilisateur actuel.
%CommonFilesFolder%	Chemin complet vers le dossier Fichiers Communs pour l'utilisateur actuel.
%WindowsFolder%	Chemin complet vers le dossier Windows pour l'utilisateur actuel.
%SystemFolder%	Chemin complet vers le dossier Système pour l'utilisateur actuel.
%LocalAppDataFolder%	Chemin complet vers le répertoire de fichier système qui sert en tant qu'archivage de données pour les applications locales (nonroaming).
%MyPicturesFolder%	Chemin complet vers le dossier MesPhotos.

Procédures générales Ressources globales 55


4.2 Ressources globales

Cette section:

- À propos des Ressources globales 55
- Utiliser les Ressources globales 55

À propos des Ressources globales

Un fichier de ressource globale Altova mappe un alias vers des ressources multiples par le biais de configurations différentes, comme indiqué dans le diagramme ci-dessous. Un alias peut donc être changé pour accéder à une ressource différence en changeant sa configuration.



Les ressources globales sont définies dans des produits Altova, comme Altova XMLSpy, et sont enregistrées dans un fichier XML de ressources globales. RaptorXML est en mesure d'utiliser les ressources globales en tant qu'entrées. Pour ce faire, il nécessite le nom et l'emplacement des fichiers de ressources globales et l'alias et la configuration à utiliser.

L'avantage d'utiliser des ressources globales est que la ressource peut être modifiée simplement en changeant le nom de la configuration. Lorsque vous utilisez RaptorXML, cela signifie qu'en fournissant une valeur différente de l'option --globalresourcesconfig | --gc, une ressource différente peut être utilisée. (Voir l'exemple cidessous.)

Utiliser les Ressources globales avec RaptorXML

Pour spécifier une ressource globale en tant qu'une entrée pour une commande RaptorXML, les paramètres suivants sont exigés :

- Le fichier XML de ressources globales (spécifié dans la CLI avec l'option --globalresourcesfile | --gr)
- La configuration exigée (spécifiée dans la CLI avec l'option --globalresourcesconfig | --gc)
- L'alias. Cela peut être spécifié directement dans la CLI où un nom de fichier est requis, ou il peut se trouver à un emplacement dans un fichier XML où RaptorXML cherche le nom d'un fichier (comme dans un attribut xsi:schemaLocation).

Par exemple, si vous souhaitez transformer input.xml avec transform.xslt en output.html, cela s'effectuera généralement sur la CLI avec la commande suivante qui utilise les noms de fichier :

raptorxmlxbrl xslt --input=input.xml --output=output.html transform.xslt

Procédures générales Ressources globales

Si, néanmoins, vous détenez une définition de ressource globale qui correspond à l'alias MyInput à la ressource de fichier FirstInput.xml comme une configuration appelée FirstConfig, alors vous pourriez utiliser l'alias MyInput sur la CLI comme suit :

```
raptorxmlxbrl xslt --input=altova://file_resource/MyInput --gr=C:\MyGlobalResources.xml
--gc=FirstConfig --output=Output.html transform.xslt
```

Maintenant, si vous avez une autre ressource de fichier, comme par exemple SecondInput.xml, qui correspond à l'alias MyInput par le biais d'une configuration appelée SecondConfig, alors cette ressource peut être utilisée en ne changeant que l'option --qc de la commande précédente :

```
raptorxmlxbrl xslt --input=altova://file_resource/MyInput --gr=C:\MyGlobalResources.xml --gc=SecondConfig --output=Output.html transform.xslt
```

Note: Dans l'exemple ci-dessus, une ressource de fichier a été utilisée; une ressource de fichier doit être préfixée par altova://file_resource/. Vous pouvez aussi utiliser des ressources globales qui sont des dossiers. Pour identifier une ressource de dossier, utiliser: altova://folder_resource/AliasName. Veuillez noter que, sur la CLI, vous pouvez aussi utiliser des ressources de dossier en tant que partie d'un chemin de fichier. Par exemple: altova://folder_resource/AliasName/input.xml.

56

Procédures générales Problèmes de sécurité 57

4.3 Problèmes de sécurité

Cette section:

- Problèmes de sécurité liés à l'interface HTTP 57
- Rendre les scripts Python sûrs 57

Certaines fonctions d'interface de RaptorXML+XBRL Server posent des problèmes de sécurité. Ceux-ci sont décrits ci-dessous avec leurs solutions.

Problèmes de sécurité liés à l'interface REST HTTP

L'interface REST HTTP, par défaut, permet aux documents de résultat d'être rédigés sur tout emplacement spécifié par le client (qui est accessible avec le protocole HTTP). C'est pourquoi il est important de considérer ces aspects de sécurité lors de la configuration de RaptorXML+XBRL Server.

Si vous estimez que la sécurité ait pu être compromise ou que l'interface ait pu être utilisée à mauvais escient, le serveur peut être configuré pour écrire les documents de résultat dans un répertoire de sortie réservé sur le serveur lui-même. Cela est spécifié en configurant l'option serveur lui-même.. Cela est spécifié en configurant l'option serveur lui-même.. Cela est spécifié en configurant l'option server.unrestricted-filesystem-access du fichier de configuration du serveur sur false. Lorsque l'accès est limité de cette manière, le client peut télécharger les documents de résultat depuis le répertoire de sortie réservé avec des requêtes GET. En alternative, un administrateur peut copier/charger les fichiers de document de résultat depuis le serveur vers l'emplacement cible.

Rendre les scripts Python sûrs

Lorsqu'un script Python est spécifié dans une commande via HTTP pour RaptorXML+XBRL Server, le script fonctionnera uniquement s'il est situé dans le <u>répertoire de confiance</u> Le script est exécuté depuis le répertoire de confiance. La spécification d'un script Python provenant d'un autre répertoire quelconque résultera en une erreur. Le répertoire de confiance est spécifié dans le paramètre <u>server.script-root-dir</u> du <u>fichier de configuration de serveur</u>, et un répertoire de confiance **doit** être spécifié si vous souhaitez utiliser des scripts Python. Veuillez vous assurer que tous les scripts Python à utiliser soient sauvegardés dans ce répertoire.

Bien que toutes les sorties générées par le serveur pour les requêtes de tâche HTTP soient écrites dans le répertoire de sortie de tâche (qui est un sous-répertoire de output-root-directory), cette limitation ne s'applique pas aux scripts Python, qui peuvent écrire dans n'importe quel emplacement. L'administrateur de serveur doit revoir les scripts Python dans <u>le répertoire de confiance</u> en ce qui concerne des problèmes de vulnérabilité potentiels.

5 Interface de ligne de commande (CLI)

Le programme exécutable RaptorXML+XBRL Server fournit la fonction d'application qui peut être appelée depuis l'interface de la ligne de commande (CLI). Le chemin vers le programme exécutable est :

Linux /opt/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/bin/raptorxmlxbrl

Mac /usr/local/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/bin/raptorxmlxbrl

Utilisation

La syntaxe de ligne de commande est :

```
raptorxmlxbrl --h | --help | --version | <command> [options] [arguments]
```

- --help (short form --h) affiche le texte d'aide d'une commande donnée. Si aucune commande n'est nommée, alors toutes les commandes du programme d'exécution sont recensées, chacune avec une brève description de la commande.
- --version affiche le numéro de version de RaptorXML+XBRL Server.
- <command> est la commande à exécuter. Les commandes sont décrites dans les sous-sections de cette section (voir liste ci-dessous).
- [options] sont les options d'une commande ; ils sont listés et décrits avec leurs commandes respectives.
- [arguments] sont les arguments d'une commande ; ils sont listés et décrits avec leurs commandes respectives.
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL(et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl(et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.

Commandes CLI

Les commandes ont été organisées par leur fonction, comme recensées ci-dessous, et sont décrites dans les sous-sections de cette section.

- XML, DTD, XSD, Commandes de validation
- Commandes de vérification de bonne formation 82
- Commandes de validation XBRL 93
- Commandes XQuery 204

- Commandes XSLT 234
 Commandes JSON/Avro 250
 Commandes de signature XML 305
 Commandes générales 318
 Commandes de localisation 322

- Commandes de licence 326
- Commandes d'administration 331

5.1 Commande de validation XML, DTD, XSD

Les commandes de validation XML peuvent être utilisées pour valider les types de document suivantes :

- valxml-withdtd 60: Valide un document XML par rapport à un DTD.
- <u>valxml-withxsd</u> 4 : Valide un document d'instance XML par rapport au Schéma XML.
- <u>valdtd</u> 711: Valide un document document DTD
- <u>valxsd</u> 75: Valide un document (XSD)un document de Schema XML W3C .

5.1.1 valxml-withdtd (xml)

La commande valxml-withdtd | xml valide un ou plusieurs documents d'instance XML par rapport à un DTD.

raptorxmlxbrl valxml-withdtd | xml [options] InputFile

- L'argument InputFile est le document XML à valider. Si une référence à un DTD existe dans le document XML, l'option --dtd n'est pas requise.
- Pour valider de multiples documents, soit : (i) lister les fichiers à valider sur la CLI, chaque fichier étant séparé de l'autre par un espace ; ou (ii) lister les fichiers à valider dans un fichier de texte (fichier .txt), avec un nom de fichier par ligne, et fournir ce fichier de texte en tant que l'argument InputFile avec l'option --listfile definie sur true (voir la liste des Options ci-dessous).

Exemples

Exemples de la commande valxml-withdtd:

- raptorxmlxbrl valxml-withdtd --dtd=c:\MyDTD.dtd c:\Test.xml
- raptorxmlxbrl xml c:\Test.xml
- raptorxmlxbrl xml --verbose=true c:\Test.xml
- raptorxmlxbrl xml --listfile=true c:\FileList.txt
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple,

"My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

Validation et traitement

▼ dtd

--dtd = FILE

Spécifie le document DTD externe à utiliser pour la validation. Si une référence à un DTD externe est présente dans le document XM, alors l'option CLI contourne la référence externe.

▼ listfile

--listfile = true|false

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments, et non pas aux options.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

namespaces

--namespaces = true|false

Permet le traitement sensible aux espaces de noms. Cela est utile pour contrôler l'instance XML pour des erreurs dues à des espaces de noms incorrectes. La valeur par défaut est false. *Note:* les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

recurse

--recurse = true|false

Utilisé pour sélectionner des fichiers dans le cadre de sous-répertoires, y compris des archives ZIP. Si true, l'argument *InputFile* de la commande sélectionnera aussi le fichier spécifié dans les sous-répertoires. Par exemple : "test.zip|zip\test.xml" sélectionnera des fichiers nommés test.xml à tous les niveaux de dossier du dossier zip. Les références aux fichiers ZIP doivent être indiquées

entre guillemets. Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés. Donc, *.xml sélectionnera tous les fichiers .xml dans le dossier (zip). La valeur par défaut de l'option est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

streaming

--streaming = true|false

Permet la validation de streaming. La valeur par défaut est true. Dans le mode streaming, les données stockées dans la mémoire sont minimisées et le traitement est plus rapide. L'inconvénient est que l'information que peut être requise par conséquent, par exemple, un modèle de données du document d'instance XML —ne sera pas disponible. Dans des situations où cela est significatif, le mode de streaming devra être éteint (en donnant à --streaming une valeur de false). En utilisant l'option --script avec la commande valxml-withxsd, désactiver le streaming. Veuillez noter que l'option --streaming est ignorée si--parallel-assessment est défini sur true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

Catalogues et ressources globales

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

--user-catalog = FILE

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

--enable-globalresources = true|false

Active les <u>ressources globales</u> 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
Spécifie le fichier de ressource globale (55) (et active les ressources globales) (55).
```

▼ Messages, erreurs, aide, timeout, version

error-format

--error-format = text|shortxml|longxml

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

▼ info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--helr

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version

avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.1.2 valxml-withxsd (xsi)

La commande valxml-withdtd | xsi valide un ou plusieurs documents d'instance XML par rapport aux spécifications W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.0 et 1.1.

raptorxmlxbrl valxml-withxsd | xsi [options] InputFile

- L'argument InputFile est le document XML à valider. L'option —schemalocation—hints spécifie quel mécanisme est utilisé pour trouver le schéma. L'option —xsd=FILE spécifie les schémas à utiliser si le fichier XML ou l'instance XBRL ne contient pas de référence de schéma.
- Pour valider de multiples documents, soit : (i) lister les fichiers à valider sur la CLI, chaque fichier étant séparé de l'autre par un espace ; ou (ii) lister les fichiers à valider dans un fichier de texte (fichier .txt), avec un nom de fichier par ligne, et fournir ce fichier de texte en tant que l'argument InputFile avec l'option --listfile 49 définie sur true (voir la liste des Options ci-dessous).

Note: Si vous utilisez l'option --script pour exécuter des <u>scripts Python</u> , veuillez vous assurer de spécifier --streaming=false.

Exemples

Exemples de la commande valxml-withxsd:

- raptorxmlxbrl valxml-withxsd --schemalocation-hints=load-by-schemalocation --xsd=c: \MyXSD.xsd c:\HasNoXSDRef.xml
- raptorxmlxbrl xsi c:\HasXSDRef.xml
- raptorxmlxbrl xsi --xsd-version=1.1 --listfile=true c:\FileList.txt
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

^{*} Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.

^{*} Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers

l'arrière sur Windows.

Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "C:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Validation et traitement
 - assessment-mode

```
--assessment-mode = lax|strict
```

Spécifie le mode d'évaluation de validité de schéma tel que défini dans les spécifications XSD. La valeur par défaut est strict. Le document d'instance XML sera validé conformément au mode spécifié avec cette option.

ct-restrict-mode

--ct-restrict-mode = 1.0|1.1|default

Spécifie comment contrôler les restrictions de type complexes. Une valeur de 1.0 contrôles les restrictions de type complexes telles que définies dans la spécification XSD 1.0 — même dans le mode de validation XSD 1.1. Une valeur de 1.1 contrôles les restrictions de type complexe telles que définies dans la spécification XSD 1.1 — même dans le mode de validation XSD 1.0. Une valeur de default contrôle les restrictions de type complexes telles que définies dans la spécification XSD du mode de validation actuel (1.0 ou 1.1). La valeur par défaut est default.

▼ listfile

--listfile = true|false

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments, et non pas aux options.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

parallel-assessment [pa]

--pa | --parallel-assessment = true|false

Si configuré sur true, l'évaluation de validité de schéma est effectuée en parallèle. Cela signifie qu'il y a plus de 128 éléments à tout niveau, ces éléments sont traités en parallèle, en utilisant plusieurs threads. Des fichiers XML très volumineux peuvent donc être traités plus rapidement si cette option est activée. L'évaluation parallèle a lieu un niveau hiérarchique à la fois, mais peut se produire à plusieurs niveaux différents dans une seule infobulle. Veuillez noter que l'évaluation parallèle ne fonctionne pas en mode streaming. C'est pour cette raison que l'option --streaming est ignorée si l'évaluation --parallel- est définie sur true. De même, les besoins en mémoire sont plus élevés lorsque l'option --parallel-assessment est utilisée. Le paramètre par défaut est false. La forme abrégée pour l'option est --pa.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

recurse

--recurse = true|false

Utilisé pour sélectionner des fichiers dans le cadre de sous-répertoires, y compris des archives ZIP. Si true, l'argument InputFile de la commande sélectionnera aussi le fichier spécifié dans les sous-répertoires. Par exemple : " $test.zip|zip\\test.xml$ " sélectionnera des fichiers nommés test.xml à tous les niveaux de dossier du dossier zip. Les références aux fichiers ZIP doivent être indiquées entre guillemets. Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés. Donc, *.xml sélectionnera tous les fichiers .xml dans le dossier (zip). La valeur par défaut de l'option est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

report-import-namespace-mismatch-as-warning

--report-import-namespace-mismatch-as-warning = true|false

Réduit des erreurs de non-correspondance d'espace de noms ou d'espace de noms cible lors de l'importation de schémas avec xs:import et les fait passer d'erreurs à des avertissements. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

schema-imports

--schema-imports = load-by-schemalocation | load-preferring-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | license-namespace-only

Spécifie le comportement des éléments xs:import, chacun d'entre eux ayant un attribut namespace optionnel et un attribut schemaLocation optionnel : <import namespace="someNS" schemaLocation="someURL">. L'option spécifie s'il faut charger un document de schéma ou juste mettre un espace de noms sous licence, et, si un document de schéma doit être chargé, quelle information doit être utilisée pour le trouver. Défaut : load-preferring-schemalocation.

Le comportement est le suivant :

• load-by-schemalocation: La valeur de l'attribut schemalocation est utilisée pour situer le schéma, en prenant en compte les <u>mappages de catalogue</u> 48. Si l'attribut de l'espace de nom est

présent, l'espace de noms est importé (licencé).

- load-preferring-schemalocation: Si l'attribut schemalocation est présent, il est utilisé en prenant en compte les mappages de catalogue 48. Si l'attribut schemalocation est présent, la valeur de l'attribut namespace est utilisée via un mappage de catalogue 48. C'est la valeur par défaut
- load-by-namespace: La valeur de l'attribut namespace est utilisée pour situer le schéma via un mappage de catalogue 48.
- load-combining-both: Si soit l'attribut namespace ou l'attribut schemalocation a un mappage de catalogue 48, le mappage est utilisé. Si les deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option --schema-mapping (option XBRL 350) et option XML/XSD 368) décide quel mappage utiliser. Si aucun mappage de catalogue 48 n'est présent, l'attribut schemalocation est utilisé
- license-namespace-only: Le nom d'espace est importé. Aucun document de schéma n'est importé.

schemalocation-hints

--schemalocation-hints = load-by-schemalocation | load-by-namespace | loadcombining-both | ignore

Spécifie le comportement des attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation : S'il faut charger un document de schéma et, si oui, quelle information doit être utilisée pour la trouver. Défaut : load-by-schemalocation.

- La valeur load-by-schemalocation utilise l'<u>URL de l'emplacement de schéma sattributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation dans les documents d'instance XML ou XBRL. Il s'agit de la valeur par défaut.</u>
- La valeur load-by-namespace prend la <u>part d'espace de nom</u> ssi:schemaLocation et un string vide dans le cas de xsi:noNamespaceSchemaLocation et localise le schéma par le biais d'un mappage de catalogue 48.
- Si load-combining-both est utilisé et si soit la partie espace de noms ou la partie URL a un mappage de catalogue 48, alors le mappage de catalogue 48 est utilisé. Si tous deux ont des mappages de catalogue 49, alors la valeur de l'option de --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 365) de quel mappage utiliser. Si ni l'espace de noms ni l'URL n'a un mappage de catalogue, l'URL est utilisée.
- Si la valeur de l'option est ignore, les attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation seront ignorés tous les deux.

schema-mapping

--schema-mapping = prefer-schemalocation | prefer-namespace

Si l'emplacement de schéma et l'espace de noms sont tous les deux utilisés pour trouver un document de schéma, spécifie lequel des deux doit être utilisé pendant la consultation du catalogue. (Si soit l'option --schemalocation-hints ou l'option --schema-imports a une valeur de load-combining-both, et si les parties d'espace de noms et d'URL impliquées ont toutes les deux des mappages de catalogue (a), alors la valeur de cette option spécifie lequel des deux mappages utiliser (mappage d'espace de noms ou mappage URL; la valeur prefer-schemalocation réfère au mappage URL).) Défaut : prefer-schemalocation.

script

--script = FILE

Exécute le script Python dans le fichier soumis une fois que la validation a été terminée. Ajouter

l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un seul script.

script-api-version

```
--api, --script-api-version = 1; 2; 2.1 to 2.4; 2.4.1; 2.5 to 2.8; 2.8.1 to 2.8.6;
2.9.0; 2.9.0; 2.11.0
```

Spécifie la version API Python à utiliser pour le script. La valeur par défaut est la dernière version, actuellement 2.11.0. À la place des valeurs entières 1 et 2, vous pouvez aussi utiliser les valeurs correspondantes 1.0 et 2.0. De la même manière, vous pouvez utiliser les trois chiffres 2.5.0 pour les deux 2.5. Voir aussi le chapitre Versions Python API

script-output

```
--script-output = FILE
```

Rédige la sortie standard du script dans le fichier nommé dans FILE.

script-param

```
--script-param = KEY: VALUE
```

Des paramètres spécifiés par l'utilisateur supplémentaires qui peuvent être accédés au cours de l'exécution des scripts Python. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un paramètre de script.

streaming

```
--streaming = true|false
```

Permet la validation de streaming. La valeur par défaut est true. Dans le mode streaming, les données stockées dans la mémoire sont minimisées et le traitement est plus rapide. L'inconvénient est que l'information que peut être requise par conséquent, par exemple, un modèle de données du document d'instance XML —ne sera pas disponible. Dans des situations où cela est significatif, le mode de streaming devra être éteint (en donnant à --streaming une valeur de false). En utilisant l'option --script avec la commande valxml-withxsd, désactiver le streaming. Veuillez noter que l'option --streaming est ignorée si--parallel-assessment est défini sur true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xinclude

```
--xinclude = true|false
```

Active la prise en charge de XML Inclusions (XInclude). La valeur par défaut est false. Si false, les élément include d'XInclude sont ignorés.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xml-mode

```
--xml-mode = wf|id|valid
```

Spécifie le mode de traitement XML à utiliser pour le document d'instance XML : wf=wellformed check (vérification de la bonne forme); id=bien formé avec des contrôles ID/IDREF ; valid=validation. La valeur par défaut est wf. Veuillez noter qu'une valeur de valid exige que chaque document d'instance chargé depuis les traitements référence un DTD. Si aucun DTD n'existe, une erreur est rapportée.

xml-mode-for-schemas

--xml-mode-for-schemas = wf|id|valid

Spécifie le mode de traitement XML à utiliser pour les documents de schéma XML : wf=vérification de la bonne formation ; id=contrôles de la bonne formation avec ID/IDREF ; valid=validation. La valeur par défaut est wf. Veuillez noter qu'une valeur de valid exige que chaque document de schéma chargé pendant le traitement référence un DTD. Si aucun DTD n'existe, une erreur est rapportée.

▼ xsd

--xsd = FILE

Spécifie un ou plusieurs documents de Schéma XML à utiliser pour la validation des documents d'instance XML. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un document de schéma.

xsd-version

--xsd-version = 1.0|1.1|detect

Spécifie la version du langage de définition de Schéma W3C (XSD) à utiliser. Le défaut est 1.0. Cette option peut être utile pour découvir comment un schéma compatible à 1.0 n'est pas compatible à 1.1. L'option detect est une fonction spécifique à Altova. Elle permet la détection de la version du document de Schéma XML (1.0 ou 1.1) en lisant la valeur de l'attribut vc:minVersion de l'élément du document <xs:schema>. Si la valeur de l'attribut @vc:minVersion est 1.1, le schéma est détecté comme étant de version 1.1. Pour toute autre valeur, ou si l'attribut @vc:minVersion est absent, le schéma est détecté comme étant de version 1.0.

Catalogues et ressources globales

catalog

--catalog = FILE

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

--user-catalog = FILE

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

--enable-globalresources = true|false

Active les <u>ressources globales</u> 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la <u>configuration active de la ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).

▼ globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> 55 (et active les <u>ressources globales</u>) 55.
```

▼ Messages, erreurs, aide, timeout, version

error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

▼ info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

--verbose-output = FILE
Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.1.3 valdtd (dtd)

La commande valdtd | dtd valide un ou plusieurs documents DTD conformément à la spécification XML 1.0 ou XML 1.1.

raptorxmlxbrl valdtd | dtd [options] InputFile

- L'argument InputFile est le document DTD à valider.
- Pour valider de multiples documents, soit : (i) lister les fichiers à valider sur la CLI, chaque fichier étant séparé du suivant par un espace ; ou (ii) lister les fichiers à valider dans un fichier texte (fichier .txt), avec un nom de fichier par ligne, et fournir ce fichier de texte en tant que l'argument InputFile avec l'option --listfile définie sur true (voir la liste des Options ci-dessous).).

Exemples

Exemples de la commande valdtd

- raptorxmlxbrl valdtd c:\Test.dtd
- raptorxmlxbrl dtd --verbose=true c:\Test.dtd
- raptorxmlxbrl dtd --listfile=true c:\FileList.txt
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

^{*} Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.

^{*} Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers

l'arrière sur Windows.

▼ Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Validation et traitement
 - ▼ listfile

```
--listfile = true|false
```

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments, et non pas aux options.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

recurse

```
--recurse = true|false
```

Utilisé pour sélectionner des fichiers dans le cadre de sous-répertoires, y compris des archives ZIP. Si true, l'argument InputFile de la commande sélectionnera aussi le fichier spécifié dans les sous-répertoires. Par exemple : " $test.zip|zip\\test.xml$ " sélectionnera des fichiers nommés test.xml à tous les niveaux de dossier du dossier zip. Les références aux fichiers ZIP doivent être indiquées entre guillemets. Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés. Donc, *.xml sélectionnera tous les fichiers .xml dans le dossier (zip). La valeur par défaut de l'option est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

script

```
--script = FILE
```

Exécute le script Python dans le fichier soumis une fois que la validation a été terminée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un seul script.

script-api-version

```
--api, --script-api-version = 1; 2; 2.1 to 2.4; 2.4.1; 2.5 to 2.8; 2.8.1 to 2.8.6; 2.9.0; 2.9.0; 2.11.0
```

Spécifie la version API Python à utiliser pour le script. La valeur par défaut est la dernière version, actuellement 2.11.0. À la place des valeurs entières 1 et 2, vous pouvez aussi utiliser les valeurs correspondantes 1.0 et 2.0. De la même manière, vous pouvez utiliser les trois chiffres 2.5.0 pour les deux 2.5. Voir aussi le chapitre Versions Python API⁵³⁹.

script-output

```
--script-output = FILE
```

Rédige la sortie standard du script dans le fichier nommé dans FILE.

script-param

```
--script-param = KEY:VALUE
```

Des paramètres spécifiés par l'utilisateur supplémentaires qui peuvent être accédés au cours de l'exécution des scripts Python. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un paramètre de script.

Catalogues et ressources globales

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les ressources globales 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (et active les ressources globales) (55).
```

globalresourcefile [gr]

--gr | --globalresourcefile = FILE Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).

- ▼ Messages, erreurs, aide, timeout, version
 - error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

▼ verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.1.4 valxsd (xsd)

La commande valxsd | xsd valide un ou plusieurs documents de Schéma XML (documents XSD) conformément à la spécification de langue de définition de Schéma XML W3C (XSD) 1.0 ou 1.1. Veuillez noter que c'est le schéma lui-même qui est validé par rapport à la spécification de Schéma XML, et non pas un document d'instance XML par rapport à un Schéma XML.

raptorxmlxbrl valxsd | xsd [options] InputFile

- L'argument InputFile est le document de Schéma XML à valider. L'option _-_xsd-version=1.0|1.1| detect spécifie la version XSD par rapport à laquelle valider, le défaut étant 1.0.
- Pour valider de multiples documents, soit : (i) recensez les fichiers à valider dans le CLI, avec chaque fichier séparé du prochain par un espace ; ou (ii) recensez les fichiers à valider dans un fichier texte (fichier .txt), avec un nom de fichier par ligne, et fournissez ce fichier texte en tant qu'argument InputFile ensemble avec l'option --listfile définie comme true (voir les Options dans la liste ci-dessous).

Exemples

Exemples de la commande valxsd

- raptorxmlxbrl valxsd c:\Test.xsd
- raptorxmlxbrl xsd --verbose=true c:\Test.xsd
- raptorxmlxbrl xsd --listfile=true c:\FileList.txt
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

* Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes

les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.

- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Validation et traitement
 - ▼ ct-restrict-mode

--ct-restrict-mode = 1.0|1.1|default

Spécifie comment contrôler les restrictions de type complexes. Une valeur de 1.0 contrôles les restrictions de type complexes telles que définies dans la spécification XSD 1.0 — même dans le mode de validation XSD 1.1. Une valeur de 1.1 contrôles les restrictions de type complexe telles que définies dans la spécification XSD 1.1 — même dans le mode de validation XSD 1.0. Une valeur de default contrôle les restrictions de type complexes telles que définies dans la spécification XSD du mode de validation actuel (1.0 ou 1.1). La valeur par défaut est default.

▼ listfile

--listfile = true|false

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments, et non pas aux options.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

recurse

--recurse = true|false

Utilisé pour sélectionner des fichiers dans le cadre de sous-répertoires, y compris des archives ZIP. Si true, l'argument <code>InputFile</code> de la commande sélectionnera aussi le fichier spécifié dans les sous-répertoires. Par exemple : "test.zip|zip\test.xml" sélectionnera des fichiers nommés test.xml à tous les niveaux de dossier du dossier zip. Les références aux fichiers ZIP doivent être indiquées entre guillemets. Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés. Donc, *.xml sélectionnera tous les fichiers .xml dans le dossier (zip). La valeur par défaut de l'option est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une

report-import-namespace-mismatch-as-warning

--report-import-namespace-mismatch-as-warning = true|false

Réduit des erreurs de non-correspondance d'espace de noms ou d'espace de noms cible lors de l'importation de schémas avec xs:import et les fait passer d'erreurs à des avertissements. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

schema-imports

valeur.

--schema-imports = load-by-schemalocation | load-preferring-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | license-namespace-only

Spécifie le comportement des éléments xs:import, chacun d'entre eux ayant un attribut namespace optionnel et un attribut schemaLocation optionnel : <import namespace="someNS" schemaLocation="someURL">. L'option spécifie s'il faut charger un document de schéma ou juste mettre un espace de noms sous licence, et, si un document de schéma doit être chargé, quelle information doit être utilisée pour le trouver. Défaut : load-preferring-schemalocation.

Le comportement est le suivant :

- load-by-schemalocation: La valeur de l'attribut schemalocation est utilisée pour situer le schéma, en prenant en compte les <u>mappages de catalogue</u> (48). Si l'attribut de l'espace de nom est présent, l'espace de noms est importé (licencé).
- load-preferring-schemalocation: Si l'attribut schemalocation est présent, il est utilisé en prenant en compte les mappages de catalogue (48). Si l'attribut schemalocation est présent, la valeur de l'attribut namespace est utilisée via un mappage de catalogue (48). C'est la valeur par défaut.
- load-by-namespace: La valeur de l'attribut namespace est utilisée pour situer le schéma via un mappage de catalogue 48.
- load-combining-both: Si soit l'attribut namespace ou l'attribut schemaLocation a un mappage de catalogue 48, le mappage est utilisé. Si les deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option --schema-mapping (option XBRL 350) et option XML/XSD 366) décide quel mappage utiliser. Si aucun mappage de catalogue 48 n'est présent, l'attribut schemaLocation est utilisé
- license-namespace-only: Le nom d'espace est importé. Aucun document de schéma n'est importé.

schemalocation-hints

--schemalocation-hints = load-by-schemalocation | load-by-namespace | loadcombining-both | ignore

Spécifie le comportement des attributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation:

S'il faut charger un document de schéma et, si oui, quelle information doit être utilisée pour la trouver. Défaut : load-by-schemalocation.

- La valeur load-by-schemalocation utilise l'<u>URL de l'emplacement de schéma</u> dans les attributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation dans les documents d'instance XML ou XBRL. Il s'agit de la valeur par défaut.
- La valeur load-by-namespace prend la <u>part d'espace de nom</u> ssi:schemaLocation et un string vide dans le cas de xsi:noNamespaceSchemaLocation et localise le schéma par le biais d'un mappage de catalogue 48.
- Si load-combining-both est utilisé et si soit la partie espace de noms ou la partie URL a un mappage de catalogue 48, alors le mappage de catalogue 48 est utilisé. Si tous deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option de --schema-mapping (option XBRL 550 et option XML/XSD 360) de quel mappage utiliser. Si ni l'espace de noms ni l'URL n'a un mappage de catalogue, l'URL est utilisée.
- Si la valeur de l'option est ignore, les attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation seront ignorés tous les deux.

schema-mapping

```
--schema-mapping = prefer-schemalocation | prefer-namespace
```

Si l'emplacement de schéma et l'espace de noms sont tous les deux utilisés pour trouver un document de schéma, spécifie lequel des deux doit être utilisé pendant la consultation du catalogue. (Si soit l'option --schemalocation-hints ou l'option --schema-imports a une valeur de load-combining-both, et si les parties d'espace de noms et d'URL impliquées ont toutes les deux des mappages de catalogue (a), alors la valeur de cette option spécifie lequel des deux mappages utiliser (mappage d'espace de noms ou mappage URL; la valeur prefer-schemalocation réfère au mappage URL).) Défaut : prefer-schemalocation.

script

```
--script = FILE
```

Exécute le script Python dans le fichier soumis une fois que la validation a été terminée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un seul script.

▼ script-api-version

```
--api, --script-api-version = 1; 2; 2.1 to 2.4; 2.4.1; 2.5 to 2.8; 2.8.1 to 2.8.6; 2.9.0; 2.9.0; 2.11.0
```

Spécifie la version API Python à utiliser pour le script. La valeur par défaut est la dernière version, actuellement 2.11.0. À la place des valeurs entières 1 et 2, vous pouvez aussi utiliser les valeurs correspondantes 1.0 et 2.0. De la même manière, vous pouvez utiliser les trois chiffres 2.5.0 pour les deux 2.5. Voir aussi le chapitre Versions Python API ...

script-output

```
--script-output = FILE
```

Rédige la sortie standard du script dans le fichier nommé dans FILE.

script-param

```
--script-param = KEY: VALUE
```

Des paramètres spécifiés par l'utilisateur supplémentaires qui peuvent être accédés au cours de l'exécution des scripts Python. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un paramètre de

script.

xinclude

--xinclude = true|false

Active la prise en charge de XML Inclusions (XInclude). La valeur par défaut est false. Si false, les élément include d'XInclude sont ignorés.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xml-mode-for-schemas

--xml-mode-for-schemas = wf|id|valid

Spécifie le mode de traitement XML à utiliser pour les documents de schéma XML : wf=vérification de la bonne formation ; id=contrôles de la bonne formation avec ID/IDREF ; valid=validation. La valeur par défaut est wf. Veuillez noter qu'une valeur de valid exige que chaque document de schéma chargé pendant le traitement référence un DTD. Si aucun DTD n'existe, une erreur est rapportée.

xsd-version

--xsd-version = 1.0|1.1|detect

Spécifie la version du langage de définition de Schéma W3C (XSD) à utiliser. Le défaut est 1.0. Cette option peut être utile pour découvrir comment un schéma compatible à 1.0 n'est pas compatible à 1.1. L'option detect est une fonction spécifique à Altova. Elle permet la détection de la version du document de Schéma XML (1.0 ou 1.1) en lisant la valeur de l'attribut vc:minVersion de l'élément du document <xs:schema>. Si la valeur de l'attribut @vc:minVersion est 1.1, le schéma est détecté comme étant de version 1.1. Pour toute autre valeur, ou si l'attribut @vc:minVersion est absent, le schéma est détecté comme étant de version 1.0.

Catalogues et ressources globales

catalog

--catalog = FILE

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

--user-catalog = FILE

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

--enable-globalresources = true|false

Active les <u>ressources globales</u> 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
```

Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).

Messages, erreurs, aide, timeout, version

error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

▼ log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

--verbose-output = FILE

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

--warning-limit = N | unlimited

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.2 Commandes de vérification de la bonne formation

Les commandes de vérification de la bonne formation peuvent être utilisées pour vérifier la bonne formation de documents XML et DTD. Ces commandes sont listées ci-dessous et sont décrites en détails dans les sous-sections de cette section :

- wfxml 82: Vérifie la bonne formation de documents XML
- wfdtd 86: Vérifie la bonne formation de DTD
- <u>wfany</u> ⁽⁸⁹⁾: Vérifie la bonne formation d'un document XML ou de DTD. Le type est détecté automatiquement

5.2.1 wfxml

La commande wfxml contrôle la bonne formation d'un ou de plusieurs documents XML conformément à la spécification XML 1.0 ou XML 1.1.

raptorxmlxbrl wfxml [options] InputFile

- L'argument InputFile est le document XML dont vous souhaitez vérifier la bonne formation.
- Si vous souhaitez contrôler plusieurs documents, il faut soit : (i) lister les fichiers à Coché sur la CLI, chaque fichier étant séparé du suivant par un espace ; ou (ii) lister les fichiers à Coché dans un fichier texte (fichier .txt), avec un nom de fichier par ligne, et fournir ce fichier de texte en tant que l'argument InputFile avec l'option --listfile définie sur true (voir la liste des Options ci-dessous).).

Exemples

Exemples de la commande wfxml:

- raptorxmlxbrl wfxml c:\Test.xml
- raptorxmlxbrl wfxml --verbose=true c:\Test.xml
- raptorxmlxbrl wfxml --listfile=true c:\FileList.txt
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL(et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl(et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple,

"My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

Validation et traitement

▼ dtd

--dtd = FILE

Spécifie le document DTD externe à utiliser pour la validation. Si une référence à un DTD externe est présente dans le document XM, alors l'option CLI contourne la référence externe.

▼ listfile

--listfile = true|false

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments, et non pas aux options.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

namespaces

--namespaces = true|false

Permet le traitement sensible aux espaces de noms. Cela est utile pour contrôler l'instance XML pour des erreurs dues à des espaces de noms incorrectes. La valeur par défaut est false. *Note*: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

recurse

--recurse = true|false

Utilisé pour sélectionner des fichiers dans le cadre de sous-répertoires, y compris des archives ZIP. Si true, l'argument <code>InputFile</code> de la commande sélectionnera aussi le fichier spécifié dans les sous-répertoires. Par exemple : "test.zip|zip\test.xml" sélectionnera des fichiers nommés test.xml à tous les niveaux de dossier du dossier zip. Les références aux fichiers ZIP doivent être indiquées

entre guillemets. Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés. Donc, *.xml sélectionnera tous les fichiers .xml dans le dossier (zip). La valeur par défaut de l'option est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

streaming

--streaming = true|false

Permet la validation de streaming. La valeur par défaut est true. Dans le mode streaming, les données stockées dans la mémoire sont minimisées et le traitement est plus rapide. L'inconvénient est que l'information que peut être requise par conséquent, par exemple, un modèle de données du document d'instance XML —ne sera pas disponible. Dans des situations où cela est significatif, le mode de streaming devra être éteint (en donnant à --streaming une valeur de false). En utilisant l'option --script avec la commande valxml-withxsd, désactiver le streaming. Veuillez noter que l'option --streaming est ignorée si--parallel-assessment est défini sur true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

Catalogues et ressources globales

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

▼ enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les <u>ressources globales</u> 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).
```

▼ Messages, erreurs, aide, timeout, version

error-format

--error-format = text|shortxml|longxml

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

▼ info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version

avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.2.2 wfdtd

La commande wfata contrôle la bonne formation d'un ou de plusieurs documents DTD conformément à la spécification XML 1.0 ou XML 1.1.

raptorxmlxbrl wfdtd [options] InputFile

- L'argument InputFile est le document DTD dont vous souhaitez vérifier la bonne formation.
- Si vous souhaitez contrôler plusieurs documents, il faut soit : (i) lister les fichiers à Coché sur la CLI, chaque fichier étant séparé du suivant par un espace ; ou (ii) lister les fichiers à Coché dans un fichier texte (fichier .txt), avec un nom de fichier par ligne, et fournir ce fichier de texte en tant que l'argument InputFile avec l'option --listfile définie sur true (voir la liste des Options ci-dessous).).

Exemples

Exemples de la commande wfdtd:

- raptorxmlxbrl wfdtd c:\Test.dtd
- raptorxmlxbrl wfdtd --verbose=true c:\Test.dtd
- raptorxmlxbrl wfdtd --listfile=true c:\FileList.txt
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL(et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl(et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix

(Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Validation et traitement
 - ▼ listfile

--listfile = true|false

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments, et non pas aux options.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ recurse

--recurse = true|false

Utilisé pour sélectionner des fichiers dans le cadre de sous-répertoires, y compris des archives ZIP. Si true, l'argument InputFile de la commande sélectionnera aussi le fichier spécifié dans les sous-répertoires. Par exemple : "test.zip|zip\test.xml" sélectionnera des fichiers nommés test.xml à tous les niveaux de dossier du dossier zip. Les références aux fichiers ZIP doivent être indiquées entre guillemets. Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés. Donc, *.xml sélectionnera tous les fichiers .xml dans le dossier (zip). La valeur par défaut de l'option est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

- Catalogues et ressources globales
 - catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la

section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

--enable-globalresources = true|false

Active les <u>ressources globales</u> 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
```

Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).

Messages, erreurs, aide, timeout, version

error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

▼ info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

▼ log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.2.3 wfany

La commande **wfany** contrôle la bonne formation d'un document XML ou DTD conformément à la spécification respective. Le type de document est détecté automatiquement.

raptorxmlxbrl wfany [options] InputFile

- L'argument InputFile est le document dont vous souhaitez vérifier la bonne formation.
- Veuillez noter qu'un seul document peut être soumis en tant que l'argument de la commande. Le type du document soumis est détecté automatiquement.

Exemples

Exemples de la commande wfany :

- raptorxmlxbrl wfany c:\Test.xml
- raptorxmlxbrl wfany --error-format=text c:\Test.xml
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Traitement
 - ▼ listfile

```
--listfile = true|false
```

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments, et non pas aux options.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

- Catalogues et ressources globales
 - catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 43, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les <u>ressources globales</u> 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
```

Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).

- Messages, erreurs, aide, timeout, version
 - error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

▼ info-limit

$--info-limit = N \mid unlimited$

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

▼ log-output

--log-output = FILE

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

--network-timeout = VALEUR

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

--verbose = true|false

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

--verbose-output = FILE

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

--warning-limit = N | unlimited

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.3 Commandes de validation XBRL

Les commandes de validation XBRL peuvent être utilisées pour valider les documents d'instance XBRL et les taxonomies XBRL conformément aux spécifications XBRL 2.1, Dimensions 1.0 et Formula 1.0. Les commandes disponibles sont listées ci-dessous et sont décrites en détails dans les sous-sections de cette section :

- valxbrl (93) : Valide un document d'instance XBRL (extension .xbrl).
- <u>valinlinexbrl</u> 110 : Valide un ou plusieurs documents inline XBRL (iXBRL) conformément aux spécification Inline XBRL 1.0 ou Inline XBRL 1.1.
- <u>valreportpackage</u> valide un ou plusieurs packs de rapport selon la <u>spécification Report Packages</u> 1.0
- valxbrltaxonomy 33 : Valide un document de taxonomie XBRL (schéma) (extension . xsd).
- <u>valtaxonomypackage</u> 143 : Valide un ou plusieurs paquets de taxonomie XBRL conformément à la <u>spécification Taxonomy 1.0 Paquets</u>
- <u>valxbrlver (148)</u>: Valide un ou plusieurs rapports de version XBRL conformément à la <u>spécification XBRL Versioning 1.0</u>
- oim-csv : Charge et valide un fichier OIM CSV et le convertit en un autre format OIM (JSON/XML)
- oim-json 22: Charge et valide un fichier OIM JSON et le convertit en un autre format OIM (CSV/XML)
- oim-xml (188): Charge et valide un fichier OIM XML et le convertit en un autre format OIM (CSV/JSON)

5.3.1 valxbrl (xbrl)

La commande valxbrl | xbrl valide un ou plusieurs documents d'instance XBRL conformément aux spécifications XBRL 2.1, Dimensions 1.0 et Formula 1.0.

raptorxmlxbrl valxbrl | xbrl [options] InputFile

- L'argument InputFile est le document d'instance XBRL à valider.
- Pour valider de multiples documents, soit : (i) lister les fichiers à valider sur la CLI, chaque fichier étant séparé du suivant par un espace ; ou (ii) lister les fichiers à valider dans un fichier texte (fichier .txt), avec un nom de fichier par ligne, et fournir ce fichier de texte en tant que l'argument InputFile avec l'option --listfile de définie sur true (voir la liste des Options ci-dessous).).

Note: Le document d'instance XBRL ne doit pas être imbriqué dans un autre document XML et doit posséder l'élément xbrl en tant que son élément racine.

<xbrl xmlns="http://www.xbrl.org/2003/instance"> ... </xbrl>

Validation EDGAR

EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval) est un système qui effectue une collecte, validation et indexage automatisé de déclarations financières déposées par des entreprises auprès de la United States SEC (Securities and Exchange Commission). raptorxmlxbrl prend en charge la validation EDGAR par le biais d'API Python de Raptor. Pour exécuter une validation EDGAR sur un fichier d'instance XBRL, utiliser l'option --script pour exécuter le script Python de validation EDGAR. Dans raptorxmlxbrl, ce script, efm-validation.py, se trouve dans le dossier etc\scripts\sec-edgar-tools du dossier d'application:

valxbrl --script="C:\Program Files\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\scripts\sec-edgartools\efm-validation.py" myinstance.xbrl

Exemples

Exemples de la commande valxbrl:

- raptorxmlxbrl valxbrl c:\Test.xbrl
- raptorxmlxbrl xbrl --formula-execution=true --formula-output=c:\FormulaOutput.xml c: \Test xbrl
- raptorxmlxbrl xbrl --formula-execution --assertions-output=c:\AssertionsOutput.xml c:\Test.xbrl
- raptorxmlxbrl xbrl --formula-execution --formula-output=c:\FormulaOutput.xml -- assertions-output=c:\AssertionsOutput.xml c:\Test.xbrl
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Validation et traitement XBRL
 - ▼ additional-dts-entry-point

--additional-dts-entry-point = FILE

Force le fichier de point d'entrée spécifié à être inclus dans le processus de découverte de DTS. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un point d'entrée.

additional-filing-rules

--additional-filing-rules = none|auto|eba|srb|eiopa

Précise quelles règles de dépôt supplémentaires sont à appliquer (EBA, SRB, EIOPA, ou aucune). Le réglage par défaut est aucun.

calc11-rounding

--calc11.rounding = round-to-nearest|truncate

Précise le mode d'arrondi 1.1. de XBRL Calculations. Le défaut est round-to-nearest.

calculations-mode

```
--calculations-mode = only 10 | only 11 | 10 and 11 | force 11
```

Précise les versions de calculs XBRL à utiliser et à quelles relations elles sont appliquées. Ceci a uniquement un effet si les --summation-item-checks ne sont pas désactivés. La valeur par défaut est 10 and 11.

ct-restrict-mode

--ct-restrict-mode = 1.0|1.1|default

Spécifie comment contrôler les restrictions de type complexes. Une valeur de 1.0 contrôles les restrictions de type complexes telles que définies dans la spécification XSD 1.0 — même dans le mode de validation XSD 1.1. Une valeur de 1.1 contrôles les restrictions de type complexe telles que définies dans la spécification XSD 1.1 — même dans le mode de validation XSD 1.0. Une valeur de default contrôle les restrictions de type complexes telles que définies dans la spécification XSD du mode de validation actuel (1.0 ou 1.1). La valeur par défaut est default.

deduplicate

--deduplicate = true|false

Permet la déduplication conformément à la <u>spécification Gérer les faits dupliqués dans XBRL et Inline XBRL 1.0</u>. Supprime des faits qui sont (i) des faits dupliqués complets, (ii) des faits dupliqués consistants (par définition il s'agit de faits numériques ; le duplicat le plus précis est retenu pour un traitement). Les duplicats incohérents et multilingues ne sont pas touchés par cette option. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

dimensions

--dimensions = true|false

Active les extensions XBRL Dimension 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ dts

--dts = FILE

Précharge le point d'entrée DTS indiqué dans <code>FILE</code>, et l'utilise pour la validation des fichiers d'instance. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un seul point d'entrée. Les points d'entrée dans les fichiers d'instance seront ignorés. La commande est utilisée pour valider en bloc plusieurs fichiers d'instance qui réfèrent tous à la même taxonomie. L'option <code>--dts</code> instruit le moteur Raptor à charger le DTS une seule fois — et non pas pour chaque instance dans la liste de fichier. (Une liste de fichier est donnée soit dans la CLI, soit dans un fichier de texte qui est indiqué en tant que liste de fichier en plaçant l'option <code>--listfile</code> sur <code>true</code>.) Si un fichier d'instance dans la liste de fichier référence une taxonomie différente, un avertissement sera émis. Cette commande peut accélérer considérablement le temps de validation lors de la validation de nombreux petits fichiers d'instance ayant chacun un grand DTS de support ; elle n'apporte aucun avantage lors de la validation d'un fichier d'instance unique.

essence-alias-checks

--essence-alias-checks = true|false

Active le rapport des incohérences essence-alias. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

extensible-enumerations

--extensible-enumerations = true|false

Si true, active l'extension XBRL Extensible Enumerations. La valeur par défaut est : true.

generic-links

--generic-links = true|false

Active l'extension XBRL Generic Links 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

generic-preferred-label

--generic-preferred-label = true|false

Active l'extension XBRL Generic Preferred Label 1.0. La valeur par défaut est true.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

inconsistencies-limit

--inconsistencies-limit = N | unlimited

Spécifie la limite d'incohérences XBRL, avec des valeurs allant entre 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue lorsque la limite est atteinte mais les autres inconsistances ne sont pas rapportées. La valeur par défaut est 100.

▼ listfile

--listfile = true|false

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments, et non pas aux options.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

parallel-assessment [pa]

--pa | --parallel-assessment = true|false

Si configuré sur true, l'évaluation de validité de schéma est effectuée en parallèle. Cela signifie qu'il y a plus de 128 éléments à tout niveau, ces éléments sont traités en parallèle, en utilisant plusieurs threads. Des fichiers XML très volumineux peuvent donc être traités plus rapidement si cette option est activée. L'évaluation parallèle a lieu un niveau hiérarchique à la fois, mais peut se produire à plusieurs niveaux différents dans une seule infobulle. Veuillez noter que l'évaluation parallèle ne fonctionne pas en mode streaming. C'est pour cette raison que l'option --streaming est ignorée si l'évaluation --parallel- est définie sur true. De même, les besoins en mémoire sont plus élevés lorsque l'option --parallel-assessment est utilisée. Le paramètre par défaut est false. La forme abrégée pour l'option est --pa.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

preload-xbrl-schemas

--preload-xbrl-schemas = true|false

Précharge les schémas de la spécification XBRL 2.1. La valeur par défaut est true.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

recurse

--recurse = true|false

Utilisé pour sélectionner des fichiers dans le cadre de sous-répertoires, y compris des archives ZIP. Si true, l'argument InputFile de la commande sélectionnera aussi le fichier spécifié dans les sous-répertoires. Par exemple : " $test.zip|zip\\test.xml$ " sélectionnera des fichiers nommés test.xml à tous les niveaux de dossier du dossier zip. Les références aux fichiers ZIP doivent être indiquées entre guillemets. Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés. Donc, *.xml sélectionnera tous les fichiers .xml dans le dossier (zip). La valeur par défaut de l'option est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

report-duplicates

--report-duplicates = all|complete|consistent|inconsistent|inconsistent-numeric| inconsistent-non-numeric|multi-language

Active le reporting des faits dupliqués de la classe dupliquée spécifiée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une classe dupliquée. Il n'y a pas de valeur par défaut. Si aucune valeur n'est spécifiée, aucune vérification pour les duplications ne sera effectuée.

report-duplicates-severity

--report-duplicates-severity = info|warning|inconsistency|error

Spécifie si les faits dupliqués détectés doivent être rapportés en tant qu'erreurs ou avertissements. S'ils sont rapportés en tant qu'erreurs, la validation XBRL de l'instance échouera. Le défaut est error.

report-import-namespace-mismatch-as-warning

--report-import-namespace-mismatch-as-warning = true|false

Réduit des erreurs de non-correspondance d'espace de noms ou d'espace de noms cible lors de l'importation de schémas avec xs:import et les fait passer d'erreurs à des avertissements. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

requires-element-checks

--requires-element-checks = true|false

Active le rapport des incohérences requires-element. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

schema-imports

--schema-imports = load-by-schemalocation | load-preferring-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | license-namespace-only

Spécifie le comportement des éléments xs:import, chacun d'entre eux ayant un attribut namespace optionnel et un attribut schemaLocation optionnel : <import namespace="someNS" schemaLocation="someURL">. L'option spécifie s'il faut charger un document de schéma ou juste mettre un espace de noms sous licence, et, si un document de schéma doit être chargé, quelle information doit être utilisée pour le trouver. Défaut : load-preferring-schemalocation.

Le comportement est le suivant :

- load-by-schemalocation: La valeur de l'attribut schemalocation est utilisée pour situer le schéma, en prenant en compte les <u>mappages de catalogue</u> 48. Si l'attribut de l'espace de nom est présent, l'espace de noms est importé (licencé).
- load-preferring-schemalocation: Si l'attribut schemalocation est présent, il est utilisé en prenant en compte les mappages de catalogue 48. Si l'attribut schemalocation est présent, la valeur de l'attribut namespace est utilisée via un mappage de catalogue 48. C'est la valeur par défaut.
- load-by-namespace: La valeur de l'attribut namespace est utilisée pour situer le schéma via un mappage de catalogue 48.
- load-combining-both: Si soit l'attribut namespace ou l'attribut schemaLocation a un mappage de catalogue 48, le mappage est utilisé. Si les deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 366) décide quel mappage utiliser. Si aucun mappage de catalogue 48 n'est présent, l'attribut schemaLocation est utilisé
- license-namespace-only: Le nom d'espace est importé. Aucun document de schéma n'est importé.

schema-mapping

--schema-mapping = prefer-schemalocation | prefer-namespace

Si l'emplacement de schéma et l'espace de noms sont tous les deux utilisés pour trouver un document de schéma, spécifie lequel des deux doit être utilisé pendant la consultation du catalogue. (Si soit l'option --schemalocation-hints ou l'option --schema-imports a une valeur de load-combining-both, et si les parties d'espace de noms et d'URL impliquées ont toutes les deux des mappages de catalogue (a), alors la valeur de cette option spécifie lequel des deux mappages utiliser (mappage d'espace de noms ou mappage URL; la valeur prefer-schemalocation réfère au mappage URL).) Défaut : prefer-schemalocation.

schemalocation-hints

```
--schemalocation-hints = load-by-schemalocation | load-by-namespace | load-
combining-both | ignore
```

Spécifie le comportement des attributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation: S'il faut charger un document de schéma et, si oui, quelle information doit être utilisée pour la trouver. Défaut: load-by-schemalocation.

- La valeur load-by-schemalocation utilise l'<u>URL de l'emplacement de schéma</u> dans les attributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation dans les documents d'instance XML ou XBRL. Il s'agit de la valeur par défaut.
- La valeur load-by-namespace prend la <u>part d'espace de nom</u> ssi:schemaLocation et un string vide dans le cas de xsi:noNamespaceSchemaLocation et localise le schéma par le biais d'un mappage de catalogue 48.
- Si load-combining-both est utilisé et si soit la partie espace de noms ou la partie URL a un mappage de catalogue 48, alors le mappage de catalogue 48 est utilisé. Si tous deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option de --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 360) de quel mappage utiliser. Si ni l'espace de noms ni l'URL n'a un mappage de catalogue, l'URL est utilisée.
- Si la valeur de l'option est ignore, les attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation seront ignorés tous les deux.

▼ script

```
--script = FILE
```

Exécute le script Python dans le fichier soumis une fois que la validation a été terminée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un seul script.

▼ script-api-version

```
--api, --script-api-version = 1; 2; 2.1 to 2.4; 2.4.1; 2.5 to 2.8; 2.8.1 to 2.8.6; 2.9.0; 2.9.0; 2.11.0
```

Spécifie la version API Python à utiliser pour le script. La valeur par défaut est la dernière version, actuellement 2.11.0. À la place des valeurs entières 1 et 2, vous pouvez aussi utiliser les valeurs correspondantes 1.0 et 2.0. De la même manière, vous pouvez utiliser les trois chiffres 2.5.0 pour les deux 2.5. Voir aussi le chapitre Versions Python API⁵³⁹.

script-output

```
--script-output = FILE
```

Rédige la sortie standard du script dans le fichier nommé dans FILE.

script-param

```
--script-param = KEY: VALUE
```

Des paramètres spécifiés par l'utilisateur supplémentaires qui peuvent être accédés au cours de l'exécution des scripts Python. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un paramètre de script.

summation-item-checks

```
--summation-item-checks = true|false
```

Active le rapport des incohérences summation-item. Utilisez l'option --calculations-mode pour préciser quelle version de la vérification XBRL Calculations doit être appliquée. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

taxonomy-package

--taxonomy-package = FILE

Spécifie le chemin absolu vers un pack de taxonomie supplémentaire tel que décrit dans les ébauches de travail <u>Taxonomy Package 1.0</u> et <u>Taxonomy Packages 1.0</u>. La valeur de FILE donne l'emplacement du pack de taxonomie. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un pack de taxonomie.

taxonomy-packages-config-file

--taxonomy-packages-config-file = FILE

Spécifie le chemin vers le fichier TaxonomyPackagesConfig.json, qui est utilisé pour charger les packs de taxonomie XBRL. L'avantage du fichier est qu'il sert en tant que catalogue des packs de taxonomie. La structure des fichiers JSON est tel que dans l'exemple indiqué ci-dessous. La valeur de la clé uri donne l'emplacement du pack. La clé active (d'un ensemble de packs) bascule lors de l'utilisation de ces packs.

treat-custom-role-errors-as-warnings

```
--treat-custom-role-errors-as-warnings = true|false
```

Rapporte des erreurs XBRL non-critiques liées à des types role/arcrole personnalisés (par exemple, roleRefs manquants) en tant qu'avertissements. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

treat-inconsistencies-as-errors

```
--treat-inconsistencies-as-errors = true|false
```

Entraîne l'échec de la validation XBRL si le fichier contient des inconsistances telles que définies par la spécification XBRL 2.1. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

treat-invalid-use-of-standard-role-as-warning

```
--treat-invalid-use-of-standard-role-as-warning = true|false
```

Spécifie si l'utilisation invalide de rôles standard devrait être rapporté uniquement en tant

qu'avertissement. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

uri-transformation

--uri-transformation = none|make-absolute|make-relative|keep-relative| Spécifie comment les URI doivent être écrites sur le document XBRL généré.

- none: Copier l'URI tel quel dans le document cible
- make-absolute: rendre absolu tout URIs relatif en le résolvant par rapport à l'URI de base in-scope dans l'élément respectif dans le document d'entrée. Par exemple : si le fichier d'entrée est c: \test\inlinexbrl.xhtml, et qu'il contient une référence relative à un schéma, schema.xsd, alors la référence relative sera résolue à : c:\test\schemas\schema.xsd.
 Veuillez noter que les attributs xml:base dans le document d'entrée peuvent changer l'URI de base
- make-relative: Si possible, rendre relatif tout URI absolu et relatif par rapport au document de sortie (sinon écrire l'URI absolu relatif résout)
- keep-relative: Si possible, rendre relatif uniquement les URI relatifs par rapport au document de sortie (et copier tout URI absolu)

▼ utr

--utr = true|false

Si true, active l'extension XBRL Unit Registry 1.0. La valeur par défaut est : false.

▼ utr-file

--utr-file = FILE

Spécifie le chemin menant au fichier Units Registry. Le chemin par défaut est : http://www.xbrl.org/utr/utr.xml.

▼ utr-status

--utr-status = PWD|CR|REC|NIE|PROPOSED|IWD|ACK|RR

Active la prise en charge des définitions d'unité avec le statut donné dans le Units Registry. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un statut d'unité. Le défaut est REC.

validate-dts-only

--validate-dts-only = true|false

Le DTS est découvert en démarrant depuis le document d'instance XBRL. Tous les schémas de taxonomie référencés et bases de lien sont découverts et validés. Le reste du document d'instance XBRL est ignoré. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xinclude

--xinclude = true|false

Active la prise en charge de XML Inclusions (XInclude). La valeur par défaut est false. Si false, les élément include d'XInclude sont ignorés.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

- Règles de dépôt XBRL supplémentaires
 - additional-filing-rules

```
--additional-filing-rules = none|auto|eba|srb|eiopa
```

Précise quelles règles de dépôt supplémentaires sont à appliquer (EBA, SRB, EIOPA, ou aucune). Le réglage par défaut est aucun.

eba-dqc

```
--eba-dqc = true|false
```

Spécifie si les vérifications de surveillance de la qualité des données supplémentaires doivent être réalisées, si applicable. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

eba-dqc-rule

```
--eba-dqc-rule = VALUE
```

Limite les vérifications de qualité des données EBA supplémentaires uniquement à une règle DQC donnée. Ajoute cette option de multiples fois pour spécifier plus d'une règle DQC.

- Formules et assertions XBRL
 - assertion-severity

```
--assertion-severity = true|false
```

Permet les extensions Assertion Severity 1.0 et 2.0. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

assertions-output

```
--assertions-output = FILE
```

Écrit la sortie de l'évaluation d'assertion sur le FILE spécifié. Si défini, spécifie automatiquement ___ formula-execution=true 350.

assertions-output-format

```
--assertions-output-format = json|xml
```

Spécifie le format de sortie de l'évaluation d'assertion. La valeur par défaut est json.

enable-formula-optimizations

```
--enable-formula-optimizations = true|false
```

Active les optimisations pour les ensembles de variable dans lesquels il n'existe pas de dépendances explicites entre les variables de fait. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

evaluate-referenced-parameters-only

--evaluate-referenced-parameters-only = true|false

Si false, force l'évaluation de tous les paramètres, même s'ils ne sont pas référencés par d'autres formules/assertions/tables. La valeur par défaut est : true.

formula

--formula = true|false

Active l'extension XBRL Formula 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ formula-assertion-set [[DEPRECATED]]

--formula-assertion-set = VALUE

Limite l'exécution de la formule au seul ensemble d'assertion donné. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un ensemble d'assertion. La forme abrégée est --as. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit une URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

formula-execution

--formula-execution = true|false

Active l'extension des formules XBRL. La valeur par défaut est true. Si true, spécifie automatiquement --formula=true 350.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

formula-output

--formula-output = FILE

Écrit la sortie de l'évaluation de la formule pour le FILE spécifié. Si défini, spécifie automatiquement __formula-execution=true 350.

formula-parameters

--formula-parameters = JSON-ARRAY

Spécifie les paramètres pour l'évaluation de la formule XBRL en tant qu'un array de mappages JSON directement sur la CLI. Voir la section <u>Paramètres de formule</u> pour plus de détails.

▼ formula-parameters-file

--formula-parameters-file = FILE

Spécifie un *FILE* contenant les paramètres pour l'évaluation de formule XBRL. Le fichier peut être soit un fichier XML soit un fichier JSON. Voir la section <u>Paramètres de formule</u> ⁵⁹¹.

▼ ignore-assertion

--ignore-assertion = VALUE

Exclut l'assertion donnée de l'exécution. Ajouter cette option plusieurs fois pour spécifier plus d'une assertion.

▼ ignore-assertions-file

--ignore-assertions-file = FILE

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers d'assertions à exclure du traitement. Dans le fichier, saisir une assertion par ligne.

▼ ignore-formula

--ignore-formula = VALUE

Exclut la formule donnée de l'exécution. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une formule.

ignore-formulas-file

```
--ignore-formulas-file = FILE
```

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers de formules à exclure du traitement. Dans le fichier, saisir une formule par ligne.

message-lang

```
--message-lang = VALUE
```

Spécifie la langue à utiliser lors de l'affichage des messages de validation. La valeur par défaut est : en. Les autres valeurs acceptées sont de, es, fr, ja, pour, respectivement, l'allemand, l'espagnol, le français et le japonais.

message-role

```
--message-role = VALUE
```

Spécifie le rôle de message préféré à utiliser lors de l'affichage des messages de validation. La valeur par défaut est : http://www.xbrl.org/2010/role/message.

preload-formula-schemas

```
--preload-formula-schemas = true|false
```

Précharge les schémas de la spécification de XBRL Formula 1.0. Le réglage par défaut est true. <u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

process-assertion [a]

```
--a | --process-assertion = VALUE
```

Limite l'exécution de formule à la seule assertion donnée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une assertion. Forme abrégée est --a. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

process-assertion-set [as]

```
--as | --process-assertion-set = VALUE
```

Limite l'exécution de formule au seul ensemble d'assertion donné. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un ensemble d'assertion. Forme abrégée est --as. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

process-assertions-file

--process-assertions-file = FILE

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers d'assertions à exécuter. Dans le fichier, saisir une assertion par ligne.

process-formula [f]

--f | --process-formula = VALUE

Limite l'exécution de formule à la seule formule donnée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une formule. Forme abrégée est --f. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

process-formulas-file

--process-formulas-file = FILE

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers de formules à exécuter. Dans le fichier, saisir une formule par ligne.

report-unsatisfied-assertion-evaluations

--report-unsatisfied-assertion-evaluations = true|false

Rapporte l'évaluation de l'assertion non satisfaite en tant qu'erreurs ou avertissements selon le degré de sévérité de l'assertion attribuée. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

validate-formula-output

--validate-formula-output = true|false

Active la validation XBRL de l'instance de sortie Formula. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

variableset-execution-timeout

--variableset-execution-timeout = VALUE

Appliqué lors de l'exécution de formules (--formula-execution=true). Spécifie le temps maximum autorisé pour l'exécution d'un ensemble de variables unique (une formule ou une valeur, ou une existence ou une assertion de consistance). Le temps est spécifié en minutes et doit être un nombre positif. La valeur par défaut est 30min. Si un ensemble de variables particulier ne termine pas l'exécution avant que le timeout n'ait été atteint, il sera abandonné. Un message d'erreur est affiché (et saisi dans le journal verbeux). Veuillez noter, néanmoins, que le contrôle de timeout est uniquement effectué après l'évaluation de chaque ensemble de variable ; et non pas pendant l'exécution des expressions XPath individuelles. Donc, si une seule expression XPath prend beaucoup de temps à être exécutée, la limite de timeout peut avoir été dépassée. L'exécution d'un ensemble de variable est abandonnée uniquement une fois que l'évaluation du set de variable complet ait été exécuté.

▼ Tables XBRL

aspect-node-order

--aspect-node-order = lexical|instance

Spécifie l'ordre de mise en page d'un aspectNode ouvert. Le défaut est lexical.

concept-label-linkrole

--concept-label-linkrole = VALUE

Spécifie le rôle de lien étendu préféré à utiliser lors du rendu de libellés de concept.

concept-label-role

--concept-label-role = VALUE

Spécifie le rôle de lien préféré à utiliser lors du rendu de libellés de concept. Par défaut :

http://www.xbrl.org/2003/role/label.

generic-label-linkrole

--generic-label-linkrole = VALUE

Spécifie le rôle de lien étendu préféré à utiliser lors du rendu des libellés génériques.

generic-label-role

--generic-label-role = VALUE

Spécifie le rôle de libellé préféré à utiliser lors du rendu des libellés génériques. La valeur par défaut est : http://www.xbrl.org/2003/role/label.

label-lang

--label-lang = VALUE

Spécifie la langue préférée à utiliser lors du rendu des libellés. La valeur par défaut est : en.

preload- table-schemas

```
--preload- table-schemas = true|false
```

Précharge les schémas de la spécification de XBRL Table 1.0. Le réglage par défaut est true. <u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

process-table [t]

```
--t | --process-table = VALUE
```

Limite l'exécution de formule à la seule table donnée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une table. Forme abrégée est --t. La value est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

▼ table

--table = true|false

Active l'extension XBRL Table 1.0. La valeur par défaut est true. Si true, spécifie automatiquement __formula=true 350 et __dimensions=true 350.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ table-elimination

--table-elimination = true|false

Active l'élimination de lignes/colonnes vides dans la sortie HTML. La valeur par défaut est true. Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

table-execution

```
--table-execution = true|false
```

Active l'évaluation des tables XBRL. La valeur par défaut est false. Sera configuré sur true si <u>--</u> <u>table-output</u> set spécifié. Si true, spécifie automatiquement <u>--table=true</u> si l'option est spécifiée sans une valeur.

table-linkbase-namespace

```
--table-linkbase-namespace =

##detect |

http://xbrl.org/PWD/2013-05-17/table |

http://xbrl.org/PWD/2013-08-28/table |

http://xbrl.org/CR/2013-11-13/table |

http://xbrl.org/PR/2013-12-18/table |

http://xbrl.org/2014/table
```

Active le chargement des bases de lien de table rédigées par le biais d'une spécification d'ébauche précédente. Néanmoins, la validation, la résolution et la mise en page de la base de lien de table sont toujours effectués conformément à la Recommandation Table Linkbase 1.0 du 18 mars 2014. Utiliser ##detect pour activer la détection automatique.

▼ table-output

```
--table-output = FILE
```

Écrit la sortie de table dans le FILE spécifié. Si défini, spécifie automatiquement ——table—execution=true (350).

table-output-format

```
--table-output-format = xml|html
```

Spécifie le format de la sortie de table. La valeur par défaut est xml.

XULE execution

xule

Exécute les règles XULE contenues dans le fichier spécifié. Si un répertoire ou une archive zip est également spécifiée, alors tous les fichiers .xule de ce répertoire ou archive seront exécutés. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un fichier XULE.

process-xule-rule

```
--process-xule-rule = VALUE
```

Les règles XULE ont des noms. Cette option limite l'exception XULE à la règle dont le nom est donné

en tant que valeur de l'option. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une règle.

xule-instance-namespace-bindings

--xule-instance-namespace-bindings = true|false

Rend les liaisons d'espace de noms provenant de l'élément root de l'instance XBRL disponible dans le processeur XULE. Cela vous permet d'utiliser (dans le document XULE) les mêmes préfixes d'espace de noms que ceux du document d'instance XBRL. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xule-output

```
--xule-output = FILE
```

Sérialise la sortie XULE vers le fichier nommé ici.

xule-report-rule-evaluations

```
--xule-report-rule-evaluations = true|false
```

Selon la sévérité des règles, les évaluation des assertions XULE sont rapportées en tant qu'erreurs, avertissements ou infos. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ xule-stack-size

```
--xule-stack-size = VALUE
```

Spécifie la taille de la pile pour les appels de la fonction dans le processeur XULE. La valeur par défaut est 1000.

Catalogues et ressources globales

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 43, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les ressources globales 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).
```

▼ globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE

Spécifie le fichier de ressource globale

(et active les ressources globales)

55
```

- Messages, erreurs, aide, timeout, version
 - error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

▼ log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.
```

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.3.2 valinlinexbrl (ixbrl)

La commande valinlinexbrl | ixbrl valide un ou plusieurs documents Inline XBRL (iXBRL) conformément à la spécification Inline XBRL 1.0 ou Inline XBRL 1.1. Un fichier XBRL est généré depuis l'Inline XBRL et peut être enregistré.

raptorxmlxbrl valinlinexbrl | ixbrl [options] InputFile

- L'argument InputFile spécifie le document Inline XBRL (généralement, un document XHTML) à valider. Dans la première étape de validation, l'exécution de la commande transforme XHTML en XBRL en extrayant l'Inline XBRL. Si aucune erreur n'est générée dans la première étape et si l'option -- validate-xbrl est définie comme true, alors l'XBRL généré est validé par rapport à la taxonomie XBRL spécifiée dans l'Inline XBRL.
- Pour valider de multiples documents, soit : (i) recensez les fichiers à valider dans le CLI, avec chaque fichier séparé du prochain par un espace ; ou (ii) recensez les fichiers à valider dans un fichier texte (fichier .txt), avec un nom de fichier par ligne, et fournissez ce fichier texte en tant qu'argument InputFile ensemble avec l'option --listfile définie comme true (voir les Options dans la liste ci-dessous). Veuillez noter que même lorsque des fichiers d'entrée Inline XBRL multiples sont traités, seul un document XBRL est généré.

Exemples

Exemples de la commande valinlinexbrl :

• raptorxmlxbrl valinlinexbrl c:\MyIXBRL.xhtml

- raptorxmlxbrl valinlinexbrl --ixbrl-version=1.1 c:\MyIXBRL.xhtml
- raptorxmlxbrl ixbrl --validate-xbrl=true --xbrl-output=C:\MyOutXBRL.xbrl C:\MyIXBRL.xhtml
- raptorxmlxbrl ixbrl --validate-xbrl=false --xbrl-output=C:\MyOutXBRL.xbrl C: \MyIXBRL.xhtml
- raptorxmlxbrl ixbrl --xbrl-output=C:\MyOutXBRL.xbrl --document-set=true -listfile=true C:\MyFileList.txt
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL(et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl(et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "C:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Validation et traitement XBRL
 - additional-dts-entry-point

```
--additional-dts-entry-point = FILE
```

Force le fichier de point d'entrée spécifié à être inclus dans le processus de découverte de DTS. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un point d'entrée.

calc11-rounding

--calc11.rounding = round-to-nearest|truncate

Précise le mode d'arrondi 1.1. de XBRL Calculations. Le défaut est round-to-nearest.

calculations-mode

--calculations-mode = only 10 | only 11 | 10 and 11 | force 11

Précise les versions de calculs XBRL à utiliser et à quelles relations elles sont appliquées. Ceci a uniquement un effet si les --summation-item-checks ne sont pas désactivés. La valeur par défaut est 10 and 11.

ct-restrict-mode

--ct-restrict-mode = 1.0|1.1|default

Spécifie comment contrôler les restrictions de type complexes. Une valeur de 1.0 contrôles les restrictions de type complexes telles que définies dans la spécification XSD 1.0 — même dans le mode de validation XSD 1.1. Une valeur de 1.1 contrôles les restrictions de type complexe telles que définies dans la spécification XSD 1.1 — même dans le mode de validation XSD 1.0. Une valeur de default contrôle les restrictions de type complexes telles que définies dans la spécification XSD du mode de validation actuel (1.0 ou 1.1). La valeur par défaut est default.

deduplicate

--deduplicate = true|false

Permet la déduplication conformément à la <u>spécification Gérer les faits dupliqués dans XBRL et Inline XBRL 1.0</u>. Supprime des faits qui sont (i) des faits dupliqués complets, (ii) des faits dupliqués consistants (par définition il s'agit de faits numériques ; le duplicat le plus précis est retenu pour un traitement). Les duplicats incohérents et multilingues ne sont pas touchés par cette option. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

dimensions

--dimensions = true|false

Active les extensions XBRL Dimension 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ dts

--dts = FILE

Précharge le point d'entrée DTS indiqué dans <code>FILE</code>, et l'utilise pour la validation des fichiers d'instance. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un seul point d'entrée. Les points d'entrée dans les fichiers d'instance seront ignorés. La commande est utilisée pour valider en bloc plusieurs fichiers d'instance qui réfèrent tous à la même taxonomie. L'option <code>--dts</code> instruit le moteur Raptor à charger le DTS une seule fois — et non pas pour chaque instance dans la liste de fichier. (Une liste de fichier est donnée soit dans la CLI, soit dans un fichier de texte qui est indiqué en tant que liste de fichier en plaçant l'option <code>--listfile</code> sur <code>true</code>.) Si un fichier d'instance dans la liste de fichier référence une taxonomie différente, un avertissement sera émis. Cette commande peut accélérer considérablement le temps de validation lors de la validation de nombreux petits fichiers d'instance ayant chacun un grand DTS de support ; elle n'apporte aucun avantage lors de la validation d'un fichier d'instance unique.

essence-alias-checks

--essence-alias-checks = true|false

Active le rapport des incohérences essence-alias. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

extensible-enumerations

--extensible-enumerations = true|false

Si true, active l'extension XBRL Extensible Enumerations. La valeur par défaut est : true.

generic-links

--generic-links = true|false

Active l'extension XBRL Generic Links 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

generic-preferred-label

--generic-preferred-label = true|false

Active l'extension XBRL Generic Preferred Label 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

inconsistencies-limit

--inconsistencies-limit = N | unlimited

Spécifie la limite d'incohérences XBRL, avec des valeurs allant entre 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue lorsque la limite est atteinte mais les autres inconsistances ne sont pas rapportées. La valeur par défaut est 100.

▼ listfile

--listfile = true|false

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments, et non pas aux options.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

parallel-assessment [pa]

--pa | --parallel-assessment = true|false

Si configuré sur true, l'évaluation de validité de schéma est effectuée en parallèle. Cela signifie qu'il y a plus de 128 éléments à tout niveau, ces éléments sont traités en parallèle, en utilisant plusieurs threads. Des fichiers XML très volumineux peuvent donc être traités plus rapidement si cette option est activée. L'évaluation parallèle a lieu un niveau hiérarchique à la fois, mais peut se produire à plusieurs niveaux différents dans une seule infobulle. Veuillez noter que l'évaluation parallèle ne fonctionne pas en mode streaming. C'est pour cette raison que l'option --streaming est ignorée si l'évaluation --parallel- est définie sur true. De même, les besoins en mémoire sont plus élevés

lorsque l'option --parallel-assessment est utilisée. Le paramètre par défaut est false. La forme abrégée pour l'option est --pa.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

preload-xbrl-schemas

--preload-xbrl-schemas = true|false

Précharge les schémas de la spécification XBRL 2.1. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

recurse

--recurse = true|false

Utilisé pour sélectionner des fichiers dans le cadre de sous-répertoires, y compris des archives ZIP. Si true, l'argument <code>InputFile</code> de la commande sélectionnera aussi le fichier spécifié dans les sous-répertoires. Par exemple : "test.zip|zip\test.xml" sélectionnera des fichiers nommés test.xml à tous les niveaux de dossier du dossier zip. Les références aux fichiers ZIP doivent être indiquées entre guillemets. Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés. Donc, *.xml sélectionnera tous les fichiers .xml dans le dossier (zip). La valeur par défaut de l'option est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

report-duplicates

```
--report-duplicates = all|complete|consistent|inconsistent|inconsistent-numeric|
inconsistent-non-numeric|multi-language
```

Active le reporting des faits dupliqués de la classe dupliquée spécifiée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une classe dupliquée. Il n'y a pas de valeur par défaut. Si aucune valeur n'est spécifiée, aucune vérification pour les duplications ne sera effectuée.

report-duplicates-severity

--report-duplicates-severity = info|warning|inconsistency|error

Spécifie si les faits dupliqués détectés doivent être rapportés en tant qu'erreurs ou avertissements. S'ils sont rapportés en tant qu'erreurs, la validation XBRL de l'instance échouera. Le défaut est error.

▼ report-import-namespace-mismatch-as-warning

--report-import-namespace-mismatch-as-warning = true|false

Réduit des erreurs de non-correspondance d'espace de noms ou d'espace de noms cible lors de l'importation de schémas avec xs:import et les fait passer d'erreurs à des avertissements. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

requires-element-checks

--requires-element-checks = true|false

Active le rapport des incohérences requires-element. La valeur par défaut est true.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une

valeur.

schema-imports

--schema-imports = load-by-schemalocation | load-preferring-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | license-namespace-only

Spécifie le comportement des éléments xs:import, chacun d'entre eux ayant un attribut namespace optionnel et un attribut schemaLocation optionnel : <import namespace="someNS" schemaLocation="someURL">. L'option spécifie s'il faut charger un document de schéma ou juste mettre un espace de noms sous licence, et, si un document de schéma doit être chargé, quelle information doit être utilisée pour le trouver. Défaut : load-preferring-schemalocation.

Le comportement est le suivant :

- load-by-schemalocation: La valeur de l'attribut schemalocation est utilisée pour situer le schéma, en prenant en compte les <u>mappages de catalogue</u> (48). Si l'attribut de l'espace de nom est présent, l'espace de noms est importé (licencé).
- load-preferring-schemalocation: Si l'attribut schemalocation est présent, il est utilisé en prenant en compte les mappages de catalogue 48. Si l'attribut schemalocation est présent, la valeur de l'attribut namespace est utilisée via un mappage de catalogue 48. C'est la valeur par défaut.
- load-by-namespace: La valeur de l'attribut namespace est utilisée pour situer le schéma via un mappage de catalogue 48.
- load-combining-both: Si soit l'attribut namespace ou l'attribut schemaLocation a un mappage de catalogue 48, le mappage est utilisé. Si les deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option --schema-mapping (option XBRL 350) et option XML/XSD 366) décide quel mappage utiliser. Si aucun mappage de catalogue 48 n'est présent, l'attribut schemaLocation est utilisé.
- license-namespace-only: Le nom d'espace est importé. Aucun document de schéma n'est importé.

schema-mapping

--schema-mapping = prefer-schemalocation | prefer-namespace

Si l'emplacement de schéma et l'espace de noms sont tous les deux utilisés pour trouver un document de schéma, spécifie lequel des deux doit être utilisé pendant la consultation du catalogue. (Si soit l'option --schemalocation-hints ou l'option --schema-imports a une valeur de load-combining-both, et si les parties d'espace de noms et d'URL impliquées ont toutes les deux des mappages de catalogue (a), alors la valeur de cette option spécifie lequel des deux mappages utiliser (mappage d'espace de noms ou mappage URL; la valeur prefer-schemalocation réfère au mappage URL).) Défaut : prefer-schemalocation.

schemalocation-hints

--schemalocation-hints = load-by-schemalocation | load-by-namespace | loadcombining-both | ignore

Spécifie le comportement des attributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation: S'il faut charger un document de schéma et, si oui, quelle information doit être utilisée pour la trouver. Défaut: load-by-schemalocation.

• La valeur load-by-schemalocation utilise l'<u>URL de l'emplacement de schéma</u> dans les attributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation dans les documents d'instance XML ou XBRL. Il s'agit de la valeur par défaut.

- La valeur load-by-namespace prend la <u>part d'espace de nom</u> xsi:schemaLocation et un string vide dans le cas de xsi:noNamespaceSchemaLocation et localise le schéma par le biais d'un mappage de catalogue 48.
- Si load-combining-both est utilisé et si soit la partie espace de noms ou la partie URL a un mappage de catalogue 48, alors le mappage de catalogue 48 est utilisé. Si tous deux ont des mappages de catalogue 49, alors la valeur de l'option de --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 360) de quel mappage utiliser. Si ni l'espace de noms ni l'URL n'a un mappage de catalogue, l'URL est utilisée.
- Si la valeur de l'option est ignore, les attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation seront ignorés tous les deux.

script

--script = FILE

Exécute le script Python dans le fichier soumis une fois que la validation a été terminée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un seul script.

script-api-version

```
--api, --script-api-version = 1; 2; 2.1 to 2.4; 2.4.1; 2.5 to 2.8; 2.8.1 to 2.8.6; 2.9.0; 2.9.0; 2.11.0
```

Spécifie la version API Python à utiliser pour le script. La valeur par défaut est la dernière version, actuellement 2.11.0. À la place des valeurs entières 1 et 2, vous pouvez aussi utiliser les valeurs correspondantes 1.0 et 2.0. De la même manière, vous pouvez utiliser les trois chiffres 2.5.0 pour les deux 2.5. Voir aussi le chapitre Versions Python API (533).

script-output

```
--script-output = FILE
```

Rédige la sortie standard du script dans le fichier nommé dans FILE.

script-param

```
--script-param = KEY: VALUE
```

Des paramètres spécifiés par l'utilisateur supplémentaires qui peuvent être accédés au cours de l'exécution des scripts Python. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un paramètre de script.

▼ summation-item-checks

```
--summation-item-checks = true|false
```

Active le rapport des incohérences summation-item. Utilisez l'option --calculations-mode pour préciser quelle version de la vérification XBRL Calculations doit être appliquée. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

taxonomy-package

```
--taxonomy-package = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un pack de taxonomie supplémentaire tel que décrit dans les ébauches de travail <u>Taxonomy Package 1.0</u> et <u>Taxonomy Packages 1.0</u>. La valeur de FILE donne l'emplacement du pack de taxonomie. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un pack de

taxonomie.

taxonomy-packages-config-file

```
--taxonomy-packages-config-file = FILE
```

Spécifie le chemin vers le fichier TaxonomyPackagesConfig.json, qui est utilisé pour charger les packs de taxonomie XBRL. L'avantage du fichier est qu'il sert en tant que catalogue des packs de taxonomie. La structure des fichiers JSON est tel que dans l'exemple indiqué ci-dessous. La valeur de la clé uri donne l'emplacement du pack. La clé active (d'un ensemble de packs) bascule lors de l'utilisation de ces packs.

treat-custom-role-errors-as-warnings

```
--treat-custom-role-errors-as-warnings = true|false
```

Rapporte des erreurs XBRL non-critiques liées à des types role/arcrole personnalisés (par exemple, roleRefs manquants) en tant qu'avertissements. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

treat-inconsistencies-as-errors

```
--treat-inconsistencies-as-errors = true|false
```

Entraîne l'échec de la validation XBRL si le fichier contient des inconsistances telles que définies par la spécification XBRL 2.1. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

treat-invalid-use-of-standard-role-as-warning

```
--treat-invalid-use-of-standard-role-as-warning = true|false
```

Spécifie si l'utilisation invalide de rôles standard devrait être rapporté uniquement en tant qu'avertissement. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ uri-transformation

--uri-transformation = none|make-absolute|make-relative|keep-relative

Spécifie comment les URI doivent être écrites sur le document XBRL généré.

- none: Copier l'URI tel quel dans le document cible
- make-absolute: rendre absolu tout URIs relatif en le résolvant par rapport à l'URI de base in-scope

dans l'élément respectif dans le document d'entrée. Par exemple : si le fichier d'entrée est c: \test\inlinexbrl.xhtml, et qu'il contient une référence relative à un schéma, schemas\schema.xsd, alors la référence relative sera résolue à : c:\test\schemas\schema.xsd. Veuillez noter que les attributs xml:base dans le document d'entrée peuvent changer l'URI de base.

- make-relative: Si possible, rendre relatif tout URI absolu et relatif par rapport au document de sortie (sinon écrire l'URI absolu relatif résout)
- keep-relative: Si possible, rendre relatif uniquement les URI relatifs par rapport au document de sortie (et copier tout URI absolu)

▼ utr

--utr = true|false

Si true, active l'extension XBRL Unit Registry 1.0. La valeur par défaut est : false.

▼ utr-file

--utr-file = FILE

Spécifie le chemin menant au fichier Units Registry. Le chemin par défaut est : http://www.xbrl.org/utr/utr.xml.

▼ utr-status

--utr-status = PWD|CR|REC|NIE|PROPOSED|IWD|ACK|RR

Active la prise en charge des définitions d'unité avec le statut donné dans le Units Registry. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un statut d'unité. Le défaut est REC.

validate-dts-only

--validate-dts-only = true|false

Le DTS est découvert en démarrant depuis le document d'instance XBRL. Tous les schémas de taxonomie référencés et bases de lien sont découverts et validés. Le reste du document d'instance XBRL est ignoré. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xinclude

--xinclude = true|false

Active la prise en charge de XML Inclusions (XInclude). La valeur par défaut est false. Si false, les élément include d'XInclude sont ignorés.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ XBRL Inline

document-set

--document-set = true|false

Si réglé sur true, tous les fichiers soumis (les documents XBRL Inline) seront traités en tant qu'Ensemble de Document XBRL Inline. La valeur par défaut est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une

valeur.

▼ esef

```
-- esef = true|false
```

Exécute des règles de validation supplémentaires telles que spécifiées dans le Manuel de création de rapport ESMA ESEF. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

extended-whitespace-normalization

```
--extended-whitespace-normalization = true|false
```

Si true, active la normalisation des caractères d'espace blanc d'Unicode Category Z, y compris les espace insécables. La valeur par défaut est : false.

ixbrl-version

```
--ixbrl-version = 1.0|1.1|detect
```

Spécifie la version de la spécification XBRL Inline à utiliser pour la validation. La valeur par défaut est detect.

non-numeric-whitespace-normalization

```
--non-numeric-whitespace-normalization = preserve|replace|collapse|trim
```

Spécifie comment gérer la normalisation d'espace blanc dans les éléments ix:nonNumeric qui ne possèdent pas d'attribut de format. La valeur par défaut est preserve.

transformation-registry

```
--transformation-registry =

#all |

http://www.xbrl.org/2008/inlineXBRL/transformation |

http://www.xbrl.org/inlineXBRL/transformation/2010-04-20 |

http://www.xbrl.org/inlineXBRL/transformation/2011-07-31 |

http://www.xbrl.org/inlineXBRL/transformation/2015-02-26 |

http://www.xbrl.org/inlineXBRL/transformation/2020-02-12 |

http://www.xbrl.org/inlineXBRL/transformation/2022-02-16
```

Dans Inline XBRL, les types de date et numérique peuvent être rendus dans une variété de formats lexicaux, mais dans XBRL ces types ont des formats spécifiques. Par exemple, une date dans Inline XBRL peut être donnée en tant que ler janvier 2017, mais dans XBRL, le format de cette date serait 2017-01-01. Les Inline XBRL Transformation Registries spécifient les règles de conversion à suivre lorsque les valeurs de date et numériques sont converties depuis Inline XBRL en XBRL. L'option transformation-registry limite le registre qui sera utilisé à celui que vous spécifiez. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus qu'un registre de transformation. La valeur par défaut est #all, elle sélectionne tous les registres de transformation disponibles. (Pour la liste des registres de transformation disponibles dans votre version de RaptorXML+XBRL Server, vérifiez la description de la commande sur la CLI.)

validate-xbrl

```
--validate-xbrl = true|false
```

Si défini sur true, active la validation du document XBRL qui est généré depuis le document Inline XBRL. Si défini sur false, la validation stoppe après la première étape qui génère le XBRL. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xbrl-output

```
--xbrl-output = FILE
```

Écrit la sortie XBRL générée dans l'emplacement du fichier spécifié dans cette option. Veuillez noter que même lorsque des fichiers d'entrée XBRL multiples sont traités, seul un document XBRL est généré.

Formules et assertions XBRL

assertion-severity

```
--assertion-severity = true|false
```

Permet les extensions Assertion Severity 1.0 et 2.0. Le réglage par défaut est true.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

assertions-output

```
--assertions-output = FILE
```

Écrit la sortie de l'évaluation d'assertion sur le FILE spécifié. Si défini, spécifie automatiquement ___ formula-execution=true 350.

assertions-output-format

```
--assertions-output-format = json|xml
```

Spécifie le format de sortie de l'évaluation d'assertion. La valeur par défaut est json.

enable-formula-optimizations

```
--enable-formula-optimizations = true|false
```

Active les optimisations pour les ensembles de variable dans lesquels il n'existe pas de dépendances explicites entre les variables de fait. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

evaluate-referenced-parameters-only

```
--evaluate-referenced-parameters-only = true|false
```

Si false, force l'évaluation de tous les paramètres, même s'ils ne sont pas référencés par d'autres formules/assertions/tables. La valeur par défaut est : true.

formula

```
--formula = true|false
```

Active l'extension XBRL Formula 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ formula-assertion-set [[DEPRECATED]]

--formula-assertion-set = VALUE

Limite l'exécution de la formule au seul ensemble d'assertion donné. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un ensemble d'assertion. La forme abrégée est --as. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit une URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

▼ formula-execution

--formula-execution = true|false

Active l'extension des formules XBRL. La valeur par défaut est true. Si true, spécifie automatiquement <u>--formula=true</u> 350.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ formula-output

--formula-output = FILE

Écrit la sortie de l'évaluation de la formule pour le FILE spécifié. Si défini, spécifie automatiquement __formula_execution=true 350.

formula-parameters

--formula-parameters = JSON-ARRAY

Spécifie les paramètres pour l'évaluation de la formule XBRL en tant qu'un array de mappages JSON directement sur la CLI. Voir la section <u>Paramètres de formule</u> pour plus de détails.

▼ formula-parameters-file

--formula-parameters-file = FILE

Spécifie un *FILE* contenant les paramètres pour l'évaluation de formule XBRL. Le fichier peut être soit un fichier XML soit un fichier JSON. Voir la section <u>Paramètres de formule</u> [591].

▼ ignore-assertion

--ignore-assertion = VALUE

Exclut l'assertion donnée de l'exécution. Ajouter cette option plusieurs fois pour spécifier plus d'une assertion.

▼ ignore-assertions-file

--ignore-assertions-file = FILE

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers d'assertions à exclure du traitement. Dans le fichier, saisir une assertion par ligne.

▼ ignore-formula

--ignore-formula = VALUE

Exclut la formule donnée de l'exécution. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une formule.

▼ ignore-formulas-file

--ignore-formulas-file = FILE

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers de formules à exclure du traitement. Dans le fichier, saisir une formule par ligne.

message-lang

```
--message-lang = VALUE
```

Spécifie la langue à utiliser lors de l'affichage des messages de validation. La valeur par défaut est : en. Les autres valeurs acceptées sont de, es, fr, ja, pour, respectivement, l'allemand, l'espagnol, le français et le japonais.

message-role

```
--message-role = VALUE
```

Spécifie le rôle de message préféré à utiliser lors de l'affichage des messages de validation. La valeur par défaut est : http://www.xbrl.org/2010/role/message.

preload-formula-schemas

--preload-formula-schemas = true|false

Précharge les schémas de la spécification de XBRL Formula 1.0. Le réglage par défaut est true. Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

process-assertion [a]

```
--a | --process-assertion = VALUE
```

Limite l'exécution de formule à la seule assertion donnée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une assertion. Forme abrégée est --a. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

process-assertion-set [as]

```
--as | --process-assertion-set = VALUE
```

Limite l'exécution de formule au seul ensemble d'assertion donné. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un ensemble d'assertion. Forme abrégée est --as. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

process-assertions-file

--process-assertions-file = FILE

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers d'assertions à exécuter. Dans le fichier, saisir une assertion par ligne.

process-formula [f]

```
--f | --process-formula = VALUE
```

Limite l'exécution de formule à la seule formule donnée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une formule. Forme abrégée est --f. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

▼ process-formulas-file

--process-formulas-file = FILE

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers de formules à exécuter. Dans le fichier, saisir une formule par ligne.

report-unsatisfied-assertion-evaluations

--report-unsatisfied-assertion-evaluations = true|false

Rapporte l'évaluation de l'assertion non satisfaite en tant qu'erreurs ou avertissements selon le degré de sévérité de l'assertion attribuée. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

variableset-execution-timeout

--variableset-execution-timeout = VALUE

Appliqué lors de l'exécution de formules (--formula-execution=true). Spécifie le temps maximum autorisé pour l'exécution d'un ensemble de variables unique (une formule ou une valeur, ou une existence ou une assertion de consistance). Le temps est spécifié en minutes et doit être un nombre positif. La valeur par défaut est 30min. Si un ensemble de variables particulier ne termine pas l'exécution avant que le timeout n'ait été atteint, il sera abandonné. Un message d'erreur est affiché (et saisi dans le journal verbeux). Veuillez noter, néanmoins, que le contrôle de timeout est uniquement effectué après l'évaluation de chaque ensemble de variable ; et non pas pendant l'exécution des expressions XPath individuelles. Donc, si une seule expression XPath prend beaucoup de temps à être exécutée, la limite de timeout peut avoir été dépassée. L'exécution d'un ensemble de variable est abandonnée uniquement une fois que l'évaluation du set de variable complet ait été exécuté.

▼ Tables XBRL

aspect-node-order

```
--aspect-node-order = lexical|instance
```

Spécifie l'ordre de mise en page d'un aspectNode ouvert. Le défaut est lexical.

concept-label-linkrole

```
--concept-label-linkrole = VALUE
```

Spécifie le rôle de lien étendu préféré à utiliser lors du rendu de libellés de concept.

concept-label-role

```
--concept-label-role = VALUE
```

Spécifie le rôle de lien préféré à utiliser lors du rendu de libellés de concept. Par défaut :

http://www.xbrl.org/2003/role/label.

▼ generic-label-linkrole

```
--generic-label-linkrole = VALUE
```

Spécifie le rôle de lien étendu préféré à utiliser lors du rendu des libellés génériques.

▼ generic-label-role

```
--generic-label-role = VALUE
```

Spécifie le rôle de libellé préféré à utiliser lors du rendu des libellés génériques. La valeur par défaut est : http://www.xbrl.org/2003/role/label.

▼ label-lang

```
--label-lang = VALUE
```

Spécifie la langue préférée à utiliser lors du rendu des libellés. La valeur par défaut est : en.

preload- table-schemas

```
--preload- table-schemas = true|false
```

Précharge les schémas de la spécification de XBRL Table 1.0. Le réglage par défaut est true. <u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ process-table [t]

```
--t | --process-table = VALUE
```

Limite l'exécution de formule à la seule table donnée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une table. Forme abrégée est --t. La value est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

▼ table

```
--table = true|false
```

Active l'extension XBRL Table 1.0. La valeur par défaut est true. Si true, spécifie automatiquement --formula=true stop et --dimensions=true stop et

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

table-elimination

```
--table-elimination = true|false
```

Active l'élimination de lignes/colonnes vides dans la sortie HTML. La valeur par défaut est true.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ table-execution

```
--table-execution = true|false
```

Active l'évaluation des tables XBRL. La valeur par défaut est false. Sera configuré sur true si <u>--</u> table-output so est spécifié. Si true, spécifie automatiquement <u>--table-true</u>.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ table-linkbase-namespace

```
--table-linkbase-namespace =

##detect |

http://xbrl.org/PWD/2013-05-17/table |
```

```
http://xbrl.org/PWD/2013-08-28/table | http://xbrl.org/CR/2013-11-13/table | http://xbrl.org/PR/2013-12-18/table | http://xbrl.org/2014/table
```

Active le chargement des bases de lien de table rédigées par le biais d'une spécification d'ébauche précédente. Néanmoins, la validation, la résolution et la mise en page de la base de lien de table sont toujours effectués conformément à la Recommandation Table Linkbase 1.0 du 18 mars 2014. Utiliser ##detect pour activer la détection automatique.

table-output

```
--table-output = FILE
```

Écrit la sortie de table dans le FILE spécifié. Si défini, spécifie automatiquement ——table—execution=true 350.

table-output-format

```
--table-output-format = xml|html
```

Spécifie le format de la sortie de table. La valeur par défaut est xml.

XULE execution

▼ xule

```
--xule = FILE
```

Exécute les règles XULE contenues dans le fichier spécifié. Si un répertoire ou une archive zip est également spécifiée, alors tous les fichiers .xule de ce répertoire ou archive seront exécutés. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un fichier XULE.

process-xule-rule

```
--process-xule-rule = VALUE
```

Les règles XULE ont des noms. Cette option limite l'exception XULE à la règle dont le nom est donné en tant que valeur de l'option. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une règle.

xule-instance-namespace-bindings

```
--xule-instance-namespace-bindings = true|false
```

Rend les liaisons d'espace de noms provenant de l'élément root de l'instance XBRL disponible dans le processeur XULE. Cela vous permet d'utiliser (dans le document XULE) les mêmes préfixes d'espace de noms que ceux du document d'instance XBRL. La valeur par défaut est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xule-output

```
--xule-output = FILE
```

Sérialise la sortie XULE vers le fichier nommé ici.

xule-report-rule-evaluations

```
--xule-report-rule-evaluations = true|false
```

Selon la sévérité des règles, les évaluation des assertions XULE sont rapportées en tant qu'erreurs, avertissements ou infos. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xule-stack-size

```
--xule-stack-size = VALUE
```

Spécifie la taille de la pile pour les appels de la fonction dans le processeur XULE. La valeur par défaut est 1000.

Catalogues et ressources globales

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 43, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les <u>ressources globales</u> 55. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
```

Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).

- Messages, erreurs, aide, timeout, version
 - error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

--error-limit = N | unlimited

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

▼ info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut

est 100.

5.3.3 valreportpackage

La commande valreportpackage | taxpkg valide un ou plus de packs de rapports XBRL selon la spécification Report Packages 1.0.

raptorxmlxbrl valreportpackage [options] ReportPackage

- L'argument Report Package est le pack de rapports XBRL à valider. Le pack de rapports est dénéralement un fichier ZIP.
- Pour valider plusieurs packs de rapports, il faut soit : (i) recenser les fichiers à valider sur la CLI, chaque pack étant séparé du suivant par un espace ; ou (ii) recenser les packs à valider dans un fichier texte (fichier .txt), avec un nom de fichier par ligne, et fournir ce fichier de texte en tant que l'argument ReportPackage ensemble avec l'option --listfile définie comme true (voir la liste des Options ci-dessous).

Exemples

Exemples de la commande valtaxonomypackage :

- raptorxmlxbrl valreportpackage c:\Test.zip
- raptorxmlxbrl valreportpackage --listfile=true c:\ReportPackageList.txt
- raptorxmlxbrl valreportpackage --listfile c:\ReportPackageList.txt
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows: lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets: par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez

échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \
". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

Traitement

▼ listfile

--listfile = true|false

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments, et non pas aux options.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

recurse

--recurse = true|false

Utilisé pour sélectionner des fichiers dans le cadre de sous-répertoires, y compris des archives ZIP. Si true, l'argument <code>InputFile</code> de la commande sélectionnera aussi le fichier spécifié dans les sous-répertoires. Par exemple : "test.zip|zip\test.xml" sélectionnera des fichiers nommés test.xml à tous les niveaux de dossier du dossier zip. Les références aux fichiers ZIP doivent être indiquées entre guillemets. Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés. Donc, *.xml sélectionnera tous les fichiers .xml dans le dossier (zip). La valeur par défaut de l'option est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

schema-imports

--schema-imports = load-by-schemalocation | load-preferring-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | license-namespace-only

Spécifie le comportement des éléments xs:import, chacun d'entre eux ayant un attribut namespace optionnel et un attribut schemaLocation optionnel : <import namespace="someNS" schemaLocation="someURL">. L'option spécifie s'il faut charger un document de schéma ou juste mettre un espace de noms sous licence, et, si un document de schéma doit être chargé, quelle information doit être utilisée pour le trouver. Défaut : load-preferring-schemalocation.

Le comportement est le suivant :

• load-by-schemalocation: La valeur de l'attribut schemalocation est utilisée pour situer le schéma, en prenant en compte les <u>mappages de catalogue</u> 48. Si l'attribut de l'espace de nom est

présent, l'espace de noms est importé (licencé).

- load-preferring-schemalocation: Si l'attribut schemalocation est présent, il est utilisé en prenant en compte les mappages de catalogue 48. Si l'attribut schemalocation est présent, la valeur de l'attribut namespace est utilisée via un mappage de catalogue 48. C'est la valeur par défaut
- load-by-namespace: La valeur de l'attribut namespace est utilisée pour situer le schéma via un mappage de catalogue 48.
- load-combining-both: Si soit l'attribut namespace ou l'attribut schemalocation a un mappage de catalogue 48, le mappage est utilisé. Si les deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option --schema-mapping (option XBRL 350) et option XML/XSD 368) décide quel mappage utiliser. Si aucun mappage de catalogue 48 n'est présent, l'attribut schemalocation est utilisé
- license-namespace-only: Le nom d'espace est importé. Aucun document de schéma n'est importé.

schema-mapping

--schema-mapping = prefer-schemalocation | prefer-namespace

Si l'emplacement de schéma et l'espace de noms sont tous les deux utilisés pour trouver un document de schéma, spécifie lequel des deux doit être utilisé pendant la consultation du catalogue. (Si soit l'option --schemalocation-hints ou l'option --schema-imports a une valeur de load-combining-both, et si les parties d'espace de noms et d'URL impliquées ont toutes les deux des mappages de catalogue (a), alors la valeur de cette option spécifie lequel des deux mappages utiliser (mappage d'espace de noms ou mappage URL; la valeur prefer-schemalocation réfère au mappage URL).) Défaut : prefer-schemalocation.

schemalocation-hints

```
--schemalocation-hints = load-by-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | ignore
```

Spécifie le comportement des attributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation : S'il faut charger un document de schéma et, si oui, quelle information doit être utilisée pour la trouver. Défaut : load-by-schemalocation.

- La valeur load-by-schemalocation utilise l'<u>URL de l'emplacement de schéma</u> dans les attributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation dans les documents d'instance XML ou XBRL. Il s'agit de la valeur par défaut.
- La valeur load-by-namespace prend la <u>part d'espace de nom</u> ssi:schemaLocation et un string vide dans le cas de xsi:noNamespaceSchemaLocation et localise le schéma par le biais d'un mappage de catalogue 48.
- Si load-combining-both est utilisé et si soit la partie espace de noms ou la partie URL a un mappage de catalogue 48, alors le mappage de catalogue 48 est utilisé. Si tous deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option de --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 360) de quel mappage utiliser. Si ni l'espace de noms ni l'URL n'a un mappage de catalogue, l'URL est utilisée.
- Si la valeur de l'option est ignore, les attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation seront ignorés tous les deux.

script

```
--script = FILE
```

Exécute le script Python dans le fichier soumis une fois que la validation a été terminée. Ajouter

l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un seul script.

script-api-version

```
--api, --script-api-version = 1; 2; 2.1 to 2.4; 2.4.1; 2.5 to 2.8; 2.8.1 to 2.8.6;
2.9.0; 2.9.0; 2.11.0
```

Spécifie la version API Python à utiliser pour le script. La valeur par défaut est la dernière version, actuellement 2.11.0. À la place des valeurs entières 1 et 2, vous pouvez aussi utiliser les valeurs correspondantes 1.0 et 2.0. De la même manière, vous pouvez utiliser les trois chiffres 2.5.0 pour les deux 2.5. Voir aussi le chapitre Versions Python API ...

script-output

```
--script-output = FILE
```

Rédige la sortie standard du script dans le fichier nommé dans FILE.

script-param

```
--script-param = KEY: VALUE
```

Des paramètres spécifiés par l'utilisateur supplémentaires qui peuvent être accédés au cours de l'exécution des scripts Python. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un paramètre de script.

Catalogues et ressources globales

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 43, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les <u>ressources globales</u> 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).
```

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
```

Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).

- Messages, erreurs, aide, timeout, version
 - error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

▼ info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

--log-output = FILE

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

--verbose = true|false

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.3.4 valxbrltaxonomy (dts)

La commande valxbrltaxonomy | dts valide une ou plusieurs taxonomies XBRL (schémas) conformément aux spécifications XBRL 2.1, Dimensions 1.0 et Formula 1.0.

raptorxmlxbrl valxbrltaxonomy | dts [options] InputFile

- L'argument InputFile est la taxonomie XBRL à valider.
- Pour valider de multiples documents, soit : (i) lister les fichiers à valider sur la CLI, chaque fichier étant séparé du suivant par un espace ; ou (ii) lister les fichiers à valider dans un fichier texte (fichier .txt), avec un nom de fichier par ligne, et fournir ce fichier de texte en tant que l'argument InputFile avec l'option --listfile de définie sur true (voir la liste des Options ci-dessous).).

Exemples

Exemples de la commande valxbrltaxonomy :

- raptorxmlxbrl valxbrltaxonomy c:\Test.xsd
- raptorxmlxbrl dts --listfile c:\FileList.txt
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Validation et traitement XBRL
 - assertion-severity

```
--assertion-severity = true|false
```

Permet les extensions Assertion Severity 1.0 et 2.0. Le réglage par défaut est true.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

calculations-mode

```
--calculations-mode = only 10 | only 11 | 10 and 11 | force 11
```

Précise les versions de calculs XBRL à utiliser et à quelles relations elles sont appliquées. Ceci a uniquement un effet si les --summation-item-checks ne sont pas désactivés. La valeur par défaut est 10_and_11.

▼ ct-restrict-mode

```
--ct-restrict-mode = 1.0|1.1|default
```

Spécifie comment contrôler les restrictions de type complexes. Une valeur de 1.0 contrôles les restrictions de type complexes telles que définies dans la spécification XSD 1.0 — même dans le mode de validation XSD 1.1. Une valeur de 1.1 contrôles les restrictions de type complexe telles que définies dans la spécification XSD 1.1 — même dans le mode de validation XSD 1.0. Une valeur de default contrôle les restrictions de type complexes telles que définies dans la spécification XSD du mode de validation actuel (1.0 ou 1.1). La valeur par défaut est default.

dimensions

```
--dimensions = true|false
```

Active les extensions XBRL Dimension 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

evaluate-referenced-parameters-only

--evaluate-referenced-parameters-only = true|false

Si false, force l'évaluation de tous les paramètres, même s'ils ne sont pas référencés par d'autres formules/assertions/tables. La valeur par défaut est : true.

extensible-enumerations

--extensible-enumerations = true|false

Si true, active l'extension XBRL Extensible Enumerations. La valeur par défaut est : true.

inconsistencies-limit

--inconsistencies-limit = N | unlimited

Spécifie la limite d'incohérences XBRL, avec des valeurs allant entre 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue lorsque la limite est atteinte mais les autres inconsistances ne sont pas rapportées. La valeur par défaut est 100.

formula

--formula = true|false

Active l'extension XBRL Formula 1.0. La valeur par défaut est true.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ formula-parameters

--formula-parameters = JSON-ARRAY

Spécifie les paramètres pour l'évaluation de la formule XBRL en tant qu'un array de mappages JSON directement sur la CLI. Voir la section <u>Paramètres de formule</u> pour plus de détails.

formula-parameters-file

--formula-parameters-file = FILE

Spécifie un *FILE* contenant les paramètres pour l'évaluation de formule XBRL. Le fichier peut être soit un fichier XML soit un fichier JSON. Voir la section <u>Paramètres de formule</u> ^[591].

generic-links

--generic-links = true|false

Active l'extension XBRL Generic Links 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

generic-preferred-label

--generic-preferred-label = true|false

Active l'extension XBRL Generic Preferred Label 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

inconsistencies-limit

--inconsistencies-limit = N | unlimited

Spécifie la limite d'incohérences XBRL, avec des valeurs allant entre 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue lorsque la limite est atteinte mais les autres inconsistances ne sont pas rapportées. La valeur par défaut est 100.

▼ listfile

--listfile = true|false

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments, et non pas aux options.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

preload-formula-schemas

--preload-formula-schemas = true|false

Précharge les schémas de la spécification de XBRL Formula 1.0. Le réglage par défaut est true. Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

preload-xbrl-schemas

--preload-xbrl-schemas = true|false

Précharge les schémas de la spécification XBRL 2.1. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

recurse

--recurse = true|false

Utilisé pour sélectionner des fichiers dans le cadre de sous-répertoires, y compris des archives ZIP. Si true, l'argument <code>InputFile</code> de la commande sélectionnera aussi le fichier spécifié dans les sous-répertoires. Par exemple : "test.zip|zip\test.xml" sélectionnera des fichiers nommés test.xml à tous les niveaux de dossier du dossier zip. Les références aux fichiers ZIP doivent être indiquées entre guillemets. Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés. Donc, *.xml sélectionnera tous les fichiers .xml dans le dossier (zip). La valeur par défaut de l'option est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

report-import-namespace-mismatch-as-warning

--report-import-namespace-mismatch-as-warning = true|false

Réduit des erreurs de non-correspondance d'espace de noms ou d'espace de noms cible lors de l'importation de schémas avec xs:import et les fait passer d'erreurs à des avertissements. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

schema-imports

--schema-imports = load-by-schemalocation | load-preferring-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | license-namespace-only

Spécifie le comportement des éléments xs:import, chacun d'entre eux ayant un attribut namespace optionnel et un attribut schemaLocation optionnel : <import namespace="someNS" schemaLocation="someURL">. L'option spécifie s'il faut charger un document de schéma ou juste mettre un espace de noms sous licence, et, si un document de schéma doit être chargé, quelle information doit être utilisée pour le trouver. Défaut : load-preferring-schemalocation.

Le comportement est le suivant :

- load-by-schemalocation: La valeur de l'attribut schemalocation est utilisée pour situer le schéma, en prenant en compte les <u>mappages de catalogue</u> (43). Si l'attribut de l'espace de nom est présent, l'espace de noms est importé (licencé).
- load-preferring-schemalocation: Si l'attribut schemalocation est présent, il est utilisé en prenant en compte les mappages de catalogue (48). Si l'attribut schemalocation est présent, la valeur de l'attribut namespace est utilisée via un mappage de catalogue (48). C'est la valeur par défaut.
- load-by-namespace: La valeur de l'attribut namespace est utilisée pour situer le schéma via un mappage de catalogue 48.
- load-combining-both: Si soit l'attribut namespace ou l'attribut schemaLocation a un mappage de catalogue 48, le mappage est utilisé. Si les deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 366) décide quel mappage utiliser. Si aucun mappage de catalogue 48 n'est présent, l'attribut schemaLocation est utilisé.
- license-namespace-only: Le nom d'espace est importé. Aucun document de schéma n'est importé.

schema-mapping

--schema-mapping = prefer-schemalocation | prefer-namespace

Si l'emplacement de schéma et l'espace de noms sont tous les deux utilisés pour trouver un document de schéma, spécifie lequel des deux doit être utilisé pendant la consultation du catalogue. (Si soit l'option --schemalocation-hints ou l'option --schema-imports a une valeur de load-combining-both, et si les parties d'espace de noms et d'URL impliquées ont toutes les deux des mappages de catalogue de load alors la valeur de cette option spécifie lequel des deux mappages utiliser (mappage d'espace de noms ou mappage URL; la valeur prefer-schemalocation réfère au mappage URL).) Défaut : prefer-schemalocation.

schemalocation-hints

--schemalocation-hints = load-by-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | ignore

Spécifie le comportement des attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation: S'il faut charger un document de schéma et, si oui, quelle information doit être utilisée pour la trouver. Défaut : load-by-schemalocation.

- La valeur load-by-schemalocation utilise l'<u>URL de l'emplacement de schéma sattributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation dans les documents d'instance XML ou XBRL. Il s'agit de la valeur par défaut.</u>
- La valeur load-by-namespace prend la <u>part d'espace de nom</u> xsi:schemaLocation et un string vide dans le cas de xsi:noNamespaceSchemaLocation et localise le schéma par le biais d'un mappage de catalogue 48.
- Si load-combining-both est utilisé et si soit la partie espace de noms ou la partie URL a un

mappage de catalogue 48, alors le mappage de catalogue 48 est utilisé. Si tous deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option de --schema-mapping (option XBRL 350) et option XML/XSD 360) de quel mappage utiliser. Si ni l'espace de noms ni l'URL n'a un mappage de catalogue, l'URL est utilisée.

• Si la valeur de l'option est ignore, les attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation seront ignorés tous les deux.

script

```
--script = FILE
```

Exécute le script Python dans le fichier soumis une fois que la validation a été terminée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un seul script.

script-api-version

```
--api, --script-api-version = 1; 2; 2.1 to 2.4; 2.4.1; 2.5 to 2.8; 2.8.1 to 2.8.6; 2.9.0; 2.9.0; 2.11.0
```

Spécifie la version API Python à utiliser pour le script. La valeur par défaut est la dernière version, actuellement 2.11.0. À la place des valeurs entières 1 et 2, vous pouvez aussi utiliser les valeurs correspondantes 1.0 et 2.0. De la même manière, vous pouvez utiliser les trois chiffres 2.5.0 pour les deux 2.5. Voir aussi le chapitre Versions Python API ...

script-output

```
--script-output = FILE
```

Rédige la sortie standard du script dans le fichier nommé dans FILE.

script-param

```
--script-param = KEY:VALUE
```

Des paramètres spécifiés par l'utilisateur supplémentaires qui peuvent être accédés au cours de l'exécution des scripts Python. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un paramètre de script.

single-dts

```
--single-dts = true|false
```

Si définis sur true, tous les fichiers soumis (the XBRL taxonomy schemas and linkbases) seront traités en tant qu'un seul ensemble de taxonomie découvrable XBRL. Le défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ taxonomy-package

```
--taxonomy-package = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un pack de taxonomie supplémentaire tel que décrit dans les ébauches de travail <u>Taxonomy Package 1.0</u> et <u>Taxonomy Packages 1.0</u>. La valeur de FILE donne l'emplacement du pack de taxonomie. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un pack de taxonomie.

taxonomy-packages-config-file

```
--taxonomy-packages-config-file = FILE
```

Spécifie le chemin vers le fichier TaxonomyPackagesConfig.json, qui est utilisé pour charger les packs de taxonomie XBRL. L'avantage du fichier est qu'il sert en tant que catalogue des packs de taxonomie. La structure des fichiers JSON est tel que dans l'exemple indiqué ci-dessous. La valeur de la clé uri donne l'emplacement du pack. La clé active (d'un ensemble de packs) bascule lors de l'utilisation de ces packs.

treat-custom-role-errors-as-warnings

--treat-custom-role-errors-as-warnings = true|false

Rapporte des erreurs XBRL non-critiques liées à des types role/arcrole personnalisés (par exemple, roleRefs manquants) en tant qu'avertissements. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

treat-inconsistencies-as-errors

--treat-inconsistencies-as-errors = true|false

Entraîne l'échec de la validation XBRL si le fichier contient des inconsistances telles que définies par la spécification XBRL 2.1. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

treat-invalid-use-of-standard-role-as-warning

--treat-invalid-use-of-standard-role-as-warning = true|false

Spécifie si l'utilisation invalide de rôles standard devrait être rapporté uniquement en tant qu'avertissement. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xinclude

--xinclude = true|false

Active la prise en charge de XML Inclusions (XInclude). La valeur par défaut est false. Si false, les élément include d'XInclude sont ignorés.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

- ▼ Tables XBRL
 - aspect-node-order

--aspect-node-order = lexical|instance

Spécifie l'ordre de mise en page d'un aspectNode ouvert. Le défaut est lexical.

concept-label-linkrole

--concept-label-linkrole = VALUE

Spécifie le rôle de lien étendu préféré à utiliser lors du rendu de libellés de concept.

concept-label-role

--concept-label-role = VALUE

Spécifie le rôle de lien préféré à utiliser lors du rendu de libellés de concept. Par défaut :

http://www.xbrl.org/2003/role/label.

evaluate-referenced-parameters-only

```
--evaluate-referenced-parameters-only = true|false
```

Si false, force l'évaluation de tous les paramètres, même s'ils ne sont pas référencés par d'autres formules/assertions/tables. La valeur par défaut est : true.

generic-label-linkrole

```
--generic-label-linkrole = VALUE
```

Spécifie le rôle de lien étendu préféré à utiliser lors du rendu des libellés génériques.

generic-label-role

```
--generic-label-role = VALUE
```

Spécifie le rôle de libellé préféré à utiliser lors du rendu des libellés génériques. La valeur par défaut est : http://www.xbrl.org/2003/role/label.

label-lang

```
--label-lang = VALUE
```

Spécifie la langue préférée à utiliser lors du rendu des libellés. La valeur par défaut est : en.

▼ preload- table-schemas

```
--preload- table-schemas = true|false
```

Précharge les schémas de la spécification de XBRL Table 1.0. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

process-table [t]

```
--t | --process-table = VALUE
```

Limite l'exécution de formule à la seule table donnée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une table. Forme abrégée est --t. La value est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

▼ table

```
--table = true|false
```

Active l'extension XBRL Table 1.0. La valeur par défaut est true. Si true, spécifie automatiquement --formula=true true et --dimensions=true true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ table-execution

```
--table-execution = true|false
```

Active l'évaluation des tables XBRL. La valeur par défaut est false. Sera configuré sur true si <u>--</u> <u>table-output</u> set spécifié. Si true, spécifie automatiquement <u>--table=true</u> si <u>--</u> les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

table-linkbase-namespace

```
--table-linkbase-namespace =

##detect |

http://xbrl.org/PWD/2013-05-17/table |

http://xbrl.org/PWD/2013-08-28/table |

http://xbrl.org/CR/2013-11-13/table |

http://xbrl.org/PR/2013-12-18/table |

http://xbrl.org/2014/table
```

Active le chargement des bases de lien de table rédigées par le biais d'une spécification d'ébauche précédente. Néanmoins, la validation, la résolution et la mise en page de la base de lien de table sont toujours effectués conformément à la Recommandation Table Linkbase 1.0 du 18 mars 2014. Utiliser ##detect pour activer la détection automatique.

table-output

```
--table-output = FILE
```

Écrit la sortie de table dans le FILE spécifié. Si défini, spécifie automatiquement ——table—execution=true 350.

table-output-format

```
--table-output-format = xml|html
```

Spécifie le format de la sortie de table. La valeur par défaut est xml.

Catalogues et ressources globales

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 43, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

▼ enable-globalresources

--enable-globalresources = true|false

Active les ressources globales 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) 55.

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
```

Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).

Messages, erreurs, aide, timeout, version

error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

▼ network-timeout

--network-timeout = VALEUR

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.3.5 valtaxonomypackage (taxpkg)

La commande valtaxonomypackage | taxpkg valide un ou plusieurs packs de taxonomies XBRL conformément à la spécification Taxonomy 1.0 Packages.

raptorxmlxbrl valtaxonomypackage | taxpkg [options] TaxonomyPackage

- L'argument Taxonomy Package est le pack de taxonomie XBRL à valider. Le pack de taxonomie est généralement un fichier ZIP.
- Pour valider plusieurs packs de taxonomie, il faut soit : (i) lister les fichiers à valider sur la CLI, chaque pack étant séparé du suivant par un espace ; ou (ii) lister les packs à valider dans un fichier texte (fichier .txt), avec un nom de fichier par ligne, et fournir ce fichier de texte en tant que l'argument TaxonomyPackage avec l'option _-listfile définie sur true (voir la liste des Options ci-dessous).

Exemples

Exemples de la commande valtaxonomypackage :

- raptorxmlxbrl valtaxonomypackage c:\Test.zip
- raptorxmlxbrl taxpkg --listfile=true c:\TaxonomyPackageList.txt
- raptorxmlxbrl taxpkg --listfile c:\TaxonomyPackageList.txt
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "C:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Traitement
 - listfile

```
--listfile = true|false
```

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments,

et non pas aux options.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ recurse

--recurse = true|false

Utilisé pour sélectionner des fichiers dans le cadre de sous-répertoires, y compris des archives ZIP. Si true, l'argument InputFile de la commande sélectionnera aussi le fichier spécifié dans les sous-répertoires. Par exemple : "test.zip|zip\test.xml" sélectionnera des fichiers nommés test.xml à tous les niveaux de dossier du dossier zip. Les références aux fichiers ZIP doivent être indiquées entre guillemets. Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés. Donc, *.xml sélectionnera tous les fichiers .xml dans le dossier (zip). La valeur par défaut de l'option est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une

schema-imports

valeur.

--schema-imports = load-by-schemalocation | load-preferring-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | license-namespace-only

Spécifie le comportement des éléments xs:import, chacun d'entre eux ayant un attribut namespace optionnel et un attribut schemaLocation optionnel : <import namespace="someNS" schemaLocation="someURL">. L'option spécifie s'il faut charger un document de schéma ou juste mettre un espace de noms sous licence, et, si un document de schéma doit être chargé, quelle information doit être utilisée pour le trouver. Défaut : load-preferring-schemalocation.

Le comportement est le suivant :

- load-by-schemalocation: La valeur de l'attribut schemalocation est utilisée pour situer le schéma, en prenant en compte les <u>mappages de catalogue</u> (48). Si l'attribut de l'espace de nom est présent, l'espace de noms est importé (licencé).
- load-preferring-schemalocation: Si l'attribut schemalocation est présent, il est utilisé en prenant en compte les mappages de catalogue 48. Si l'attribut schemalocation est présent, la valeur de l'attribut namespace est utilisée via un mappage de catalogue 48. C'est la valeur par défaut.
- load-by-namespace: La valeur de l'attribut namespace est utilisée pour situer le schéma via un mappage de catalogue 48.
- load-combining-both: Si soit l'attribut namespace ou l'attribut schemalocation a un mappage de catalogue 48, le mappage est utilisé. Si les deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option --schema-mapping (option XBRL 350) et option XML/XSD 366) décide quel mappage utiliser. Si aucun mappage de catalogue 48 n'est présent, l'attribut schemalocation est utilisé.
- license-namespace-only: Le nom d'espace est importé. Aucun document de schéma n'est importé.

schema-mapping

--schema-mapping = prefer-schemalocation | prefer-namespace

Si l'emplacement de schéma et l'espace de noms sont tous les deux utilisés pour trouver un document de schéma, spécifie lequel des deux doit être utilisé pendant la consultation du catalogue. (Si soit l'option --schemalocation-hints ou l'option --schema-imports a une valeur de load-combining-both, et si les parties d'espace de noms et d'URL impliquées ont toutes les deux des mappages de catalogue de la valeur de cette option spécifie lequel des deux mappages utiliser

(mappage d'espace de noms ou mappage URL ; la valeur prefer-schemalocation réfère au mappage URL).) Défaut : prefer-schemalocation.

schemalocation-hints

```
--schemalocation-hints = load-by-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | ignore
```

Spécifie le comportement des attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation : S'il faut charger un document de schéma et, si oui, quelle information doit être utilisée pour la trouver. Défaut : load-by-schemalocation.

- La valeur load-by-schemalocation utilise l'<u>URL de l'emplacement de schéma sattributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation dans les documents d'instance XML ou XBRL. Il s'agit de la valeur par défaut.</u>
- La valeur load-by-namespace prend la <u>part d'espace de nom</u> ssi:schemaLocation et un string vide dans le cas de xsi:noNamespaceSchemaLocation et localise le schéma par le biais d'un mappage de catalogue 48.
- Si load-combining-both est utilisé et si soit la partie espace de noms ou la partie URL a un mappage de catalogue 48, alors le mappage de catalogue 48 est utilisé. Si tous deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option de --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 360) de quel mappage utiliser. Si ni l'espace de noms ni l'URL n'a un mappage de catalogue, l'URL est utilisée.
- Si la valeur de l'option est ignore, les attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation seront ignorés tous les deux.

script

```
--script = FILE
```

Exécute le script Python dans le fichier soumis une fois que la validation a été terminée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un seul script.

script-api-version

```
--api, --script-api-version = 1; 2; 2.1 to 2.4; 2.4.1; 2.5 to 2.8; 2.8.1 to 2.8.6; 2.9.0; 2.9.0; 2.11.0
```

Spécifie la version API Python à utiliser pour le script. La valeur par défaut est la dernière version, actuellement 2.11.0. À la place des valeurs entières 1 et 2, vous pouvez aussi utiliser les valeurs correspondantes 1.0 et 2.0. De la même manière, vous pouvez utiliser les trois chiffres 2.5.0 pour les deux 2.5. Voir aussi le chapitre Versions Python API ...

script-output

```
--script-output = FILE
```

Rédige la sortie standard du script dans le fichier nommé dans FILE.

script-param

```
--script-param = KEY: VALUE
```

Des paramètres spécifiés par l'utilisateur supplémentaires qui peuvent être accédés au cours de l'exécution des scripts Python. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un paramètre de script.

Catalogues et ressources globales

catalog

--catalog = FILE

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les <u>ressources globales</u> 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
```

Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).

Messages, erreurs, aide, timeout, version

error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

▼ info-limit

```
--info-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

--log-output = FILE

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

▼ network-timeout

--network-timeout = VALEUR

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.3.6 valxbrlver

La commande valxbrlver valide un ou plusieurs rapports de version XBRL conformément à la <u>spécification</u> XBRL Versioning 1.0.

raptorxmlxbrl valxbrlver [options] InputFile

- L'argument InputFile est le rapport de version XBRL qui est un document XML (avec une extension .xml).
- Pour valider de multiples documents, soit : (i) lister les fichiers à valider sur la CLI, chaque fichier étant séparé du suivant par un espace ; ou (ii) lister les fichiers à valider dans un fichier texte (fichier .txt), avec un nom de fichier par ligne, et fournir ce fichier de texte en tant que l'argument InputFile avec l'option --listfile de définie sur true (voir la liste des Options ci-dessous).).

Exemples

Exemples de la commande valxbrlver :

- raptorxmlxbrl valxbrlver c:\MyXBRLVersioningReport.xml
- raptorxmlxbrl valxbrlver c:\MyXBRLVersioningReports.txt
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Messages, erreurs, aide, timeout, version
 - error-format

--error-format = text|shortxml|longxml

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

--log-output = FILE

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

--verbose-output = FILE

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

Catalogues et ressources globales

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les <u>ressources globales</u> 55. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).
```

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).
```

- Options de définition du Schéma XML
 - schema-imports

```
--schema-imports = load-by-schemalocation | load-preferring-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | license-namespace-only

Spécifie le comportement des éléments xs:import, chacun d'entre eux ayant un attribut namespace optionnel et un attribut schemaLocation optionnel : <import namespace="someNS" schemaLocation="someURL">. L'option spécifie s'il faut charger un document de schéma ou juste mettre un espace de noms sous licence, et, si un document de schéma doit être chargé, quelle information doit être utilisée pour le trouver. Défaut : load-preferring-schemalocation.

Le comportement est le suivant :
```

- load-by-schemalocation: La valeur de l'attribut schemalocation est utilisée pour situer le schéma, en prenant en compte les <u>mappages de catalogue</u> 48. Si l'attribut de l'espace de nom est présent, l'espace de noms est importé (licencé).
- load-preferring-schemalocation: Si l'attribut schemalocation est présent, il est utilisé en prenant en compte les mappages de catalogue 48. Si l'attribut schemalocation est présent, la valeur de l'attribut namespace est utilisée via un mappage de catalogue 48. C'est la valeur par défaut.
- load-by-namespace: La valeur de l'attribut namespace est utilisée pour situer le schéma via un mappage de catalogue 48.
- load-combining-both: Si soit l'attribut namespace ou l'attribut schemalocation a un mappage de catalogue 48, le mappage est utilisé. Si les deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 360) décide quel mappage utiliser. Si aucun mappage de catalogue 48 n'est présent, l'attribut schemalocation est utilisé
- license-namespace-only: Le nom d'espace est importé. Aucun document de schéma n'est importé.

schema-mapping

--schema-mapping = prefer-schemalocation | prefer-namespace

Si l'emplacement de schéma et l'espace de noms sont tous les deux utilisés pour trouver un document de schéma, spécifie lequel des deux doit être utilisé pendant la consultation du catalogue. (Si soit l'option --schemalocation-hints ou l'option --schema-imports a une valeur de load-combining-both, et si les parties d'espace de noms et d'URL impliquées ont toutes les deux des mappages de catalogue (a), alors la valeur de cette option spécifie lequel des deux mappages utiliser (mappage d'espace de noms ou mappage URL; la valeur prefer-schemalocation réfère au mappage URL).) Défaut : prefer-schemalocation.

schemalocation-hints

--schemalocation-hints = load-by-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | ignore

Spécifie le comportement des attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation : S'il faut charger un document de schéma et, si oui, quelle information doit être utilisée pour la trouver. Défaut : load-by-schemalocation.

- La valeur load-by-schemalocation utilise l'<u>URL de l'emplacement de schéma</u> dans les attributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation dans les documents d'instance XML ou XBRL. Il s'agit de la valeur par défaut.
- La valeur load-by-namespace prend la <u>part d'espace de nom</u> ssi:schemaLocation et un string vide dans le cas de xsi:noNamespaceSchemaLocation et localise le schéma par le biais d'un mappage de catalogue 48.
- Si load-combining-both est utilisé et si soit la partie espace de noms ou la partie URL a un mappage de catalogue 48, alors le mappage de catalogue 48 est utilisé. Si tous deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option de --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 360) de quel mappage utiliser. Si ni l'espace de noms ni l'URL n'a un mappage de catalogue, l'URL est utilisée.
- Si la valeur de l'option est ignore, les attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation seront ignorés tous les deux.

Divers

▼ listfile

--listfile = true|false

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments, et non pas aux options.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xinclude

--xinclude = true|false

Active la prise en charge de XML Inclusions (XInclude). La valeur par défaut est false. Si false, les élément include d'XInclude sont ignorés.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

5.3.7 valxule

La caommande valxule valide un ou plusieurs documents XULE selon la spécification XULE 1.0.

raptorxmlxbrl valxule [options] InputFile

- L'argument InputFile est le document XULE à valider.
- Pour valider de multiples documents, soit : (i) lister les fichiers à valider sur la CLI, chaque fichier étant séparé du suivant par un espace ; ou (ii) lister les fichiers à valider dans un fichier texte (fichier .txt), avec un nom de fichier par ligne, et fournir ce fichier de texte en tant que l'argument InputFile avec l'option --listfile des Options ci-dessous).).

Liens Internet

- La page d'accueil XULE (contient un bref aperçu de XULE)
- <u>Documentation de la syntaxe linguistique XULE</u>

Exemples

Exemples de la commande valxule :

- raptorxmlxbrl valxule c:\xule\Test.xule
- raptorxmlxbrl valxule --listfile=true c:\xule\MyXULEDocs.txt
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL(et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl(et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix

(Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- ▼ Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows: lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets: par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "C:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer: Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Catalogues et ressources globales
 - catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les <u>ressources globales</u> 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).
```

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> 55 (et active les <u>ressources globales</u>) 55.
```

- Messages, erreurs, aide, timeout, version
 - error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

▼ info-limit

```
--info-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

▼ network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ Traitement XBRL XULE

▼ listfile

```
--listfile = true|false
```

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments, et non pas aux options.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xule-enable-static-checks

```
--xule-enable-static-checks = true|false
```

Effectue une série de vérifications statiques qui rapporte les références de fonctions non résolues et de variables. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xule-json-ast

```
--xule-json-ast = FILE
```

Sérialise l'arborescence de syntaxe abstraite XULE (AST) en tant que JSON vers le fichier spécifié.

5.3.8 oim-csv

La commande oim-csv charge et valide un rapport xBRL-CSV XBRL Open Information Model (OIM) et le convertit en d'autes formats OIM (JSON et/ou XML).

raptorxmlxbrl oim-csv [options] InputFile

- L'argument InputFile localise le fichier JSON qui contient les métadonnées des tables CSV des données OIM xBRL-CSV que vous souhaitez charger.
- Pour convertir en format OIM JSON et d'autres formats OIM XML, utilisez respectivement les options

 -json-output et --xml-output. Vous pouvez utiliser les deux options dans une commande (voir le troisième exemple ci-dessous), mais vous ne pouvez générer qu'une seule sortie dans chaque format.

Exemples

Exemples de la commande oim.csv:

- raptorxmlxbrl oim-csv --xml-output=c:\MyOIMxml.xml c:\MyOIMcsv.json
- raptorxmlxbrl oim-csv --json-output=c:\MyOIMjson.json c:\MyOIMcsv.json
- raptorxmlxbrl oim-csv --xml-output=c:\MyOIMxml.xml --json-output=c:\MyOIMjson.json c:\MyOIMcsv.json
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL(et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl(et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "C:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser

un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

Validation et traitement XBRL

additional-dts-entry-point

```
--additional-dts-entry-point = FILE
```

Force le fichier de point d'entrée spécifié à être inclus dans le processus de découverte de DTS. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un point d'entrée.

▼ additional-filing-rules

```
--additional-filing-rules = none|auto|eba|srb|eiopa
```

Précise quelles règles de dépôt supplémentaires sont à appliquer (EBA, SRB, EIOPA, ou aucune). Le réglage par défaut est aucun.

calc11-rounding

```
--calc11.rounding = round-to-nearest|truncate
```

Précise le mode d'arrondi 1.1. de XBRL Calculations. Le défaut est round-to-nearest.

calculations-mode

```
--calculations-mode = only_10 | only_11 | 10_and_11 | force_11
```

Précise les versions de calculs XBRL à utiliser et à quelles relations elles sont appliquées. Ceci a uniquement un effet si les --summation-item-checks ne sont pas désactivés. La valeur par défaut est 10_and_11.

ct-restrict-mode

```
--ct-restrict-mode = 1.0|1.1|default
```

Spécifie comment contrôler les restrictions de type complexes. Une valeur de 1.0 contrôles les restrictions de type complexes telles que définies dans la spécification XSD 1.0 — même dans le mode de validation XSD 1.1. Une valeur de 1.1 contrôles les restrictions de type complexe telles que définies dans la spécification XSD 1.1 — même dans le mode de validation XSD 1.0. Une valeur de default contrôle les restrictions de type complexes telles que définies dans la spécification XSD du mode de validation actuel (1.0 ou 1.1). La valeur par défaut est default.

deduplicate

```
--deduplicate = true|false
```

Permet la déduplication conformément à la <u>spécification Gérer les faits dupliqués dans XBRL et Inline XBRL 1.0</u>. Supprime des faits qui sont (i) des faits dupliqués complets, (ii) des faits dupliqués consistants (par définition il s'agit de faits numériques ; le duplicat le plus précis est retenu pour un traitement). Les duplicats incohérents et multilingues ne sont pas touchés par cette option. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

dimensions

--dimensions = true|false

Active les extensions XBRL Dimension 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ dts

--dts = FILE

Précharge le point d'entrée DTS indiqué dans <code>FILE</code>, et l'utilise pour la validation des fichiers d'instance. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un seul point d'entrée. Les points d'entrée dans les fichiers d'instance seront ignorés. La commande est utilisée pour valider en bloc plusieurs fichiers d'instance qui réfèrent tous à la même taxonomie. L'option <code>--dts</code> instruit le moteur Raptor à charger le DTS une seule fois — et non pas pour chaque instance dans la liste de fichier. (Une liste de fichier est donnée soit dans la CLI, soit dans un fichier de texte qui est indiqué en tant que liste de fichier en plaçant l'option <code>--listfile</code> sur <code>true</code>.) Si un fichier d'instance dans la liste de fichier référence une taxonomie différente, un avertissement sera émis. Cette commande peut accélérer considérablement le temps de validation lors de la validation de nombreux petits fichiers d'instance ayant chacun un grand DTS de support ; elle n'apporte aucun avantage lors de la validation d'un fichier d'instance unique.

essence-alias-checks

--essence-alias-checks = true|false

Active le rapport des incohérences essence-alias. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

extensible-enumerations

--extensible-enumerations = true|false

Si true, active l'extension XBRL Extensible Enumerations. La valeur par défaut est : true.

generic-links

--generic-links = true|false

Active l'extension XBRL Generic Links 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

generic-preferred-label

--generic-preferred-label = true|false

Active l'extension XBRL Generic Preferred Label 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

ignore-certificate-errors

--i, --ignore-certificate-errors = true|false

Si défini comme true, ignore les erreurs de certificats pendant la vérification des signatures XML (les éléments signedInfo) dans un document XML. Le réglage par défaut est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une

valeur.

▼ inconsistencies-limit

--inconsistencies-limit = N | unlimited

Spécifie la limite d'incohérences XBRL, avec des valeurs allant entre 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue lorsque la limite est atteinte mais les autres inconsistances ne sont pas rapportées. La valeur par défaut est 100.

preload-xbrl-schemas

--preload-xbrl-schemas = true|false

Précharge les schémas de la spécification XBRL 2.1. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

report-duplicates

```
--report-duplicates = all|complete|consistent|inconsistent|inconsistent-numeric|
inconsistent-non-numeric|multi-language
```

Active le reporting des faits dupliqués de la classe dupliquée spécifiée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une classe dupliquée. Il n'y a pas de valeur par défaut. Si aucune valeur n'est spécifiée, aucune vérification pour les duplications ne sera effectuée.

report-duplicates-severity

```
--report-duplicates-severity = info|warning|inconsistency|error
```

Spécifie si les faits dupliqués détectés doivent être rapportés en tant qu'erreurs ou avertissements. S'ils sont rapportés en tant qu'erreurs, la validation XBRL de l'instance échouera. Le défaut est error.

report-import-namespace-mismatch-as-warning

```
--report-import-namespace-mismatch-as-warning = true|false
```

Réduit des erreurs de non-correspondance d'espace de noms ou d'espace de noms cible lors de l'importation de schémas avec xs:import et les fait passer d'erreurs à des avertissements. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

requires-element-checks

```
--requires-element-checks = true|false
```

Active le rapport des incohérences requires-element. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

schema-imports

```
--schema-imports = load-by-schemalocation | load-preferring-schemalocation | load-
by-namespace | load-combining-both | license-namespace-only
```

Spécifie le comportement des éléments xs:import, chacun d'entre eux ayant un attribut namespace optionnel et un attribut schemaLocation optionnel : <import namespace="someNS"

schemaLocation="someURL">. L'option spécifie s'il faut charger un document de schéma ou juste mettre un espace de noms sous licence, et, si un document de schéma doit être chargé, quelle information doit être utilisée pour le trouver. Défaut : load-preferring-schemalocation. Le comportement est le suivant :

- load-by-schemalocation: La valeur de l'attribut schemalocation est utilisée pour situer le schéma, en prenant en compte les <u>mappages de catalogue</u> 48. Si l'attribut de l'espace de nom est présent, l'espace de noms est importé (licencé).
- load-preferring-schemalocation: Si l'attribut schemalocation est présent, il est utilisé en prenant en compte les mappages de catalogue 48. Si l'attribut schemalocation est présent, la valeur de l'attribut namespace est utilisée via un mappage de catalogue 48. C'est la valeur par défaut
- load-by-namespace: La valeur de l'attribut namespace est utilisée pour situer le schéma via un mappage de catalogue 43.
- load-combining-both: Si soit l'attribut namespace ou l'attribut schemaLocation a un mappage de catalogue 48, le mappage est utilisé. Si les deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option --schema-mapping (option XBRL 350) et option XML/XSD 366) décide quel mappage utiliser. Si aucun mappage de catalogue 48 n'est présent, l'attribut schemaLocation est utilisé.
- license-namespace-only: Le nom d'espace est importé. Aucun document de schéma n'est importé.

schema-mapping

--schema-mapping = prefer-schemalocation | prefer-namespace

Si l'emplacement de schéma et l'espace de noms sont tous les deux utilisés pour trouver un document de schéma, spécifie lequel des deux doit être utilisé pendant la consultation du catalogue. (Si soit l'option --schemalocation-hints ou l'option --schema-imports a une valeur de load-combining-both, et si les parties d'espace de noms et d'URL impliquées ont toutes les deux des mappages de catalogue (a), alors la valeur de cette option spécifie lequel des deux mappages utiliser (mappage d'espace de noms ou mappage URL; la valeur prefer-schemalocation réfère au mappage URL).) Défaut : prefer-schemalocation.

schemalocation-hints

--schemalocation-hints = load-by-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | ignore

Spécifie le comportement des attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation : S'il faut charger un document de schéma et, si oui, quelle information doit être utilisée pour la trouver. Défaut : load-by-schemalocation.

- La valeur load-by-schemalocation utilise l'<u>URL de l'emplacement de schéma sattributs</u> xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation dans les documents d'instance XML ou XBRL. Il s'agit de la valeur par défaut.
- La valeur load-by-namespace prend la <u>part d'espace de nom</u> ssi:schemaLocation et un string vide dans le cas de xsi:noNamespaceSchemaLocation et localise le schéma par le biais d'un mappage de catalogue 48.
- Si load-combining-both est utilisé et si soit la partie espace de noms ou la partie URL a un mappage de catalogue 48, alors le mappage de catalogue 48 est utilisé. Si tous deux ont des mappages de catalogue 49, alors la valeur de l'option de --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 360) de quel mappage utiliser. Si ni l'espace de noms ni l'URL n'a un mappage de catalogue, l'URL est utilisée.

• Si la valeur de l'option est ignore, les attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation seront ignorés tous les deux.

summation-item-checks

```
--summation-item-checks = true|false
```

Active le rapport des incohérences summation-item. Utilisez l'option --calculations-mode pour préciser quelle version de la vérification XBRL Calculations doit être appliquée. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

taxonomy-package

```
--taxonomy-package = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un pack de taxonomie supplémentaire tel que décrit dans les ébauches de travail <u>Taxonomy Package 1.0</u> et <u>Taxonomy Packages 1.0</u>. La valeur de FILE donne l'emplacement du pack de taxonomie. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un pack de taxonomie.

taxonomy-packages-config-file

```
--taxonomy-packages-config-file = FILE
```

Spécifie le chemin vers le fichier TaxonomyPackagesConfig.json, qui est utilisé pour charger les packs de taxonomie XBRL. L'avantage du fichier est qu'il sert en tant que catalogue des packs de taxonomie. La structure des fichiers JSON est tel que dans l'exemple indiqué ci-dessous. La valeur de la clé uri donne l'emplacement du pack. La clé active (d'un ensemble de packs) bascule lors de l'utilisation de ces packs.

treat-custom-role-errors-as-warnings

```
--treat-custom-role-errors-as-warnings = true|false
```

Rapporte des erreurs XBRL non-critiques liées à des types role/arcrole personnalisés (par exemple, roleRefs manquants) en tant qu'avertissements. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

treat-inconsistencies-as-errors

```
--treat-inconsistencies-as-errors = true|false
```

Entraîne l'échec de la validation XBRL si le fichier contient des inconsistances telles que définies par la spécification XBRL 2.1. La valeur par défaut est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une

valeur.

▼ treat-invalid-use-of-standard-role-as-warning

```
--treat-invalid-use-of-standard-role-as-warning = true|false
```

Spécifie si l'utilisation invalide de rôles standard devrait être rapporté uniquement en tant qu'avertissement. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

uri-transformation

--uri-transformation = none|make-absolute|make-relative|keep-relative

Spécifie comment les URI doivent être écrites sur le document XBRL généré.

- none: Copier l'URI tel quel dans le document cible
- make-absolute: rendre absolu tout URIs relatif en le résolvant par rapport à l'URI de base in-scope dans l'élément respectif dans le document d'entrée. Par exemple : si le fichier d'entrée est c: \test\inlinexbrl.xhtml, et qu'il contient une référence relative à un schéma, schema.xsd, alors la référence relative sera résolue à : c:\test\schemas\schema.xsd. Veuillez noter que les attributs xml:base dans le document d'entrée peuvent changer l'URI de base.
- make-relative: Si possible, rendre relatif tout URI absolu et relatif par rapport au document de sortie (sinon écrire l'URI absolu relatif résout)
- keep-relative: Si possible, rendre relatif uniquement les URI relatifs par rapport au document de sortie (et copier tout URI absolu)
- ▼ utr

```
--utr = true|false
```

Si true, active l'extension XBRL Unit Registry 1.0. La valeur par défaut est : false.

▼ utr-file

```
--utr-file = FILE
```

Spécifie le chemin menant au fichier Units Registry. Le chemin par défaut est :

http://www.xbrl.org/utr/utr.xml.

▼ utr-status

```
--utr-status = PWD|CR|REC|NIE|PROPOSED|IWD|ACK|RR
```

Active la prise en charge des définitions d'unité avec le statut donné dans le Units Registry. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un statut d'unité. Le défaut est REC.

validate-dts-only

```
--validate-dts-only = true|false
```

Le DTS est découvert en démarrant depuis le document d'instance XBRL. Tous les schémas de taxonomie référencés et bases de lien sont découverts et validés. Le reste du document d'instance XBRL est ignoré. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xinclude

--xinclude = true|false

Active la prise en charge de XML Inclusions (XInclude). La valeur par défaut est false. Si false, les élément include d'XInclude sont ignorés.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

Règles de dépôt XBRL supplémentaires

additional-filing-rules

```
--additional-filing-rules = none|auto|eba|srb|eiopa
```

Précise quelles règles de dépôt supplémentaires sont à appliquer (EBA, SRB, EIOPA, ou aucune). Le réglage par défaut est aucun.

eba-dqc

```
--eba-dqc = true|false
```

Spécifie si les vérifications de surveillance de la qualité des données supplémentaires doivent être réalisées, si applicable. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ eba-dqc-rule

```
--eba-dqc-rule = VALUE
```

Limite les vérifications de qualité des données EBA supplémentaires uniquement à une règle DQC donnée. Ajoute cette option de multiples fois pour spécifier plus d'une règle DQC.

Formules et assertions XBRL

assertion-severity

```
--assertion-severity = true|false
```

Permet les extensions Assertion Severity 1.0 et 2.0. Le réglage par défaut est true.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

assertions-output

```
--assertions-output = FILE
```

Écrit la sortie de l'évaluation d'assertion sur le FILE spécifié. Si défini, spécifie automatiquement ___ formula-execution=true 350.

assertions-output-format

```
--assertions-output-format = json|xml
```

Spécifie le format de sortie de l'évaluation d'assertion. La valeur par défaut est json.

enable-formula-optimizations

--enable-formula-optimizations = true|false

Active les optimisations pour les ensembles de variable dans lesquels il n'existe pas de dépendances explicites entre les variables de fait. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

evaluate-referenced-parameters-only

--evaluate-referenced-parameters-only = true|false

Si false, force l'évaluation de tous les paramètres, même s'ils ne sont pas référencés par d'autres formules/assertions/tables. La valeur par défaut est : true.

formula

--formula = true|false

Active l'extension XBRL Formula 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ formula-assertion-set [[DEPRECATED]]

--formula-assertion-set = VALUE

Limite l'exécution de la formule au seul ensemble d'assertion donné. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un ensemble d'assertion. La forme abrégée est --as. La *value* est soit la valeur de l'attribut @id, soit une URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

formula-execution

--formula-execution = true|false

Active l'extension des formules XBRL. La valeur par défaut est true. Si true, spécifie automatiquement --formula=true 350.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ formula-output

--formula-output = FILE

Écrit la sortie de l'évaluation de la formule pour le FILE spécifié. Si défini, spécifie automatiquement --formula-execution=true 350.

formula-parameters

--formula-parameters = JSON-ARRAY

Spécifie les paramètres pour l'évaluation de la formule XBRL en tant qu'un array de mappages JSON directement sur la CLI. Voir la section <u>Paramètres de formule</u> pour plus de détails.

formula-parameters-file

--formula-parameters-file = FILE

Spécifie un *FILE* contenant les paramètres pour l'évaluation de formule XBRL. Le fichier peut être soit un fichier XML soit un fichier JSON. Voir la section <u>Paramètres de formule</u> ⁵⁹¹.

ignore-assertion

--ignore-assertion = VALUE

Exclut l'assertion donnée de l'exécution. Ajouter cette option plusieurs fois pour spécifier plus d'une assertion.

▼ ignore-assertions-file

```
--ignore-assertions-file = FILE
```

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers d'assertions à exclure du traitement. Dans le fichier, saisir une assertion par ligne.

▼ ignore-formula

```
--ignore-formula = VALUE
```

Exclut la formule donnée de l'exécution. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une formule.

▼ ignore-formulas-file

```
--ignore-formulas-file = FILE
```

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers de formules à exclure du traitement. Dans le fichier, saisir une formule par ligne.

message-lang

```
--message-lang = VALUE
```

Spécifie la langue à utiliser lors de l'affichage des messages de validation. La valeur par défaut est : en. Les autres valeurs acceptées sont de, es, fr, ja, pour, respectivement, l'allemand, l'espagnol, le français et le japonais.

message-role

```
--message-role = VALUE
```

Spécifie le rôle de message préféré à utiliser lors de l'affichage des messages de validation. La valeur par défaut est : http://www.xbrl.org/2010/role/message.

preload-formula-schemas

```
--preload-formula-schemas = true|false
```

Précharge les schémas de la spécification de XBRL Formula 1.0. Le réglage par défaut est true. <u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

process-assertion [a]

```
--a | --process-assertion = VALUE
```

Limite l'exécution de formule à la seule assertion donnée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une assertion. Forme abrégée est --a. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

process-assertion-set [as]

--as | --process-assertion-set = VALUE

Limite l'exécution de formule au seul ensemble d'assertion donné. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un ensemble d'assertion. Forme abrégée est --as. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

process-assertions-file

--process-assertions-file = FILE

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers d'assertions à exécuter. Dans le fichier, saisir une assertion par ligne.

process-formula [f]

--f | --process-formula = VALUE

Limite l'exécution de formule à la seule formule donnée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une formule. Forme abrégée est --f. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

process-formulas-file

--process-formulas-file = FILE

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers de formules à exécuter. Dans le fichier, saisir une formule par ligne.

report-unsatisfied-assertion-evaluations

--report-unsatisfied-assertion-evaluations = true|false

Rapporte l'évaluation de l'assertion non satisfaite en tant qu'erreurs ou avertissements selon le degré de sévérité de l'assertion attribuée. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

validate-formula-output

--validate-formula-output = true|false

Active la validation XBRL de l'instance de sortie Formula. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

variableset-execution-timeout

--variableset-execution-timeout = VALUE

Appliqué lors de l'exécution de formules (--formula-execution=true). Spécifie le temps maximum autorisé pour l'exécution d'un ensemble de variables unique (une formule ou une valeur, ou une existence ou une assertion de consistance). Le temps est spécifié en minutes et doit être un nombre positif. La valeur par défaut est 30min. Si un ensemble de variables particulier ne termine pas l'exécution avant que le timeout n'ait été atteint, il sera abandonné. Un message d'erreur est affiché (et saisi dans le journal verbeux). Veuillez noter, néanmoins, que le contrôle de timeout est uniquement effectué après l'évaluation de chaque ensemble de variable ; et non pas pendant l'exécution des expressions XPath individuelles. Donc, si une seule expression XPath prend beaucoup de temps à être exécutée, la limite de timeout peut avoir été dépassée. L'exécution d'un

ensemble de variable est abandonnée uniquement une fois que l'évaluation du set de variable complet ait été exécuté.

Tables XBRL

aspect-node-order

```
--aspect-node-order = lexical|instance
```

Spécifie l'ordre de mise en page d'un aspectNode ouvert. Le défaut est lexical.

concept-label-linkrole

```
--concept-label-linkrole = VALUE
```

Spécifie le rôle de lien étendu préféré à utiliser lors du rendu de libellés de concept.

▼ concept-label-role

```
--concept-label-role = VALUE
```

Spécifie le rôle de lien préféré à utiliser lors du rendu de libellés de concept. Par défaut :

http://www.xbrl.org/2003/role/label.

▼ generic-label-linkrole

```
--generic-label-linkrole = VALUE
```

Spécifie le rôle de lien étendu préféré à utiliser lors du rendu des libellés génériques.

generic-label-role

```
--generic-label-role = VALUE
```

Spécifie le rôle de libellé préféré à utiliser lors du rendu des libellés génériques. La valeur par défaut est : http://www.xbrl.org/2003/role/label.

label-lang

```
--label-lang = VALUE
```

Spécifie la langue préférée à utiliser lors du rendu des libellés. La valeur par défaut est : en.

preload- table-schemas

```
--preload- table-schemas = true|false
```

Précharge les schémas de la spécification de XBRL Table 1.0. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

process-table [t]

```
--t | --process-table = VALUE
```

Limite l'exécution de formule à la seule table donnée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une table. Forme abrégée est --t. La value est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

table

--table = true|false

Active l'extension XBRL Table 1.0. La valeur par défaut est true. Si true, spécifie automatiquement --formula=true stone et --dimensions=true stone et --d

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

table-elimination

--table-elimination = true|false

Active l'élimination de lignes/colonnes vides dans la sortie HTML. La valeur par défaut est true. <u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

table-execution

```
--table-execution = true|false
```

Active l'évaluation des tables XBRL. La valeur par défaut est false. Sera configuré sur true si — table-output so est spécifié. Si true, spécifie automatiquement — table=true.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ table-linkbase-namespace

```
--table-linkbase-namespace =

##detect |

http://xbrl.org/PWD/2013-05-17/table |

http://xbrl.org/PWD/2013-08-28/table |

http://xbrl.org/CR/2013-11-13/table |

http://xbrl.org/PR/2013-12-18/table |

http://xbrl.org/2014/table
```

Active le chargement des bases de lien de table rédigées par le biais d'une spécification d'ébauche précédente. Néanmoins, la validation, la résolution et la mise en page de la base de lien de table sont toujours effectués conformément à la Recommandation Table Linkbase 1.0 du 18 mars 2014. Utiliser ##detect pour activer la détection automatique.

table-output

```
--table-output = FILE
```

Écrit la sortie de table dans le FILE spécifié. Si défini, spécifie automatiquement ——table—execution=true 350.

▼ table-output-format

```
--table-output-format = xml|html
```

Spécifie le format de la sortie de table. La valeur par défaut est xml.

Open Information Model (OIM)

ignore-taxonomy

```
--ignore-taxonomy = VALUE
```

Spécifie une taxonomie qui ne doit pas être référencée par une référence de schéma dans le rapport xBRL-XML généré. Ajouter cette option plusieurs fois pour spécifier plus d'une taxonomie.

▼ json-output

--json-output = FILE

Écrit les données XBRL en format OIM xBRL-JSON dans le fichier. La valeur Fichier doit être un chemin vers un fichier .json.

▼ oim-xbrl-namespace

--oim-xbrl-namespace = NAMESPACE

L'espace de nom par défaut utilisé par RaptorXML+XBRL Server est https://xbr1.org/2021, qui correspond à la recommandation Open Information Model (OIM) 1.0 du 13 octobre 2021. Toutefois, si vous êtes en train de traiter des documents OIM qui ont été écrits pour être en conformité avec un projet de spécification précédent, alors vous devez spécifier l'espace de nom OIM correspondant afin d'éviter des erreurs. Vous pouvez utiliser l'option --oim-xbr1-namespace pour spécifier cet espace de nom. Si vous ne connaissez pas la spécification utilisée dans le document OIM, alors utilisez la valeur ##detect pour détecter automatiquement la spécification du document et appliquer l'espace de nom approprié. Veuillez noter que même si une spécification précédente est référencée dans la doc OIM, le traitement est toujours exécuté conformément à la recommandation OIM 1.0.

valider

--validate = true|false

Spécifie s'il faut exécuter une validation XBRL du modèle des données. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xml-output

--xml-output = FILE

Écrit les données XBRL en format OIM xBRL-XML dans le fichier. La valeur Fichier doit être un chemin vers un fichier . xml.

Catalogues et ressources globales

catalog

--catalog = FILE

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

--user-catalog = FILE

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

--enable-globalresources = true|false

Active les <u>ressources globales</u> 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
```

Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).

Messages, erreurs, aide, timeout, version

error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
Écrit la sortie verbeuse sur FILE.
```

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.3.9 oim-json

La commande oim-json charge et valide un rapport xBRL-JSON XBRL Open Information Model (OIM) et le convertit en d'autres formats OIM (CSV et/ou XML).

```
raptorxmlxbrl oim json [options] InputFile
```

- L'argument InputFile localise le fichier JSON qui contient des données CSV OIM xBRL-JSON que vous souhaitez charger.
- Pour convertir en format OIM CSV et d'autres formats OIM XML, utilisez respectivement les options csv-output et —xml-output. Vous pouvez utiliser les deux options dans une commande (voir le troisième exemple ci-dessous), mais vous ne pouvez générer qu'une seule sortie dans chaque format.

Exemples

Exemples de la commande oim-json :

• raptorxmlxbrl oim-json --xml-output=c:\MyOIMxml.xml c:\MyOIMjson.json

- raptorxmlxbrl oim-json --csv-output=c:\MyOIMcsv.json c:\MyOIMjson.json
- raptorxmlxbrl oim-json --xml-output=c:\MyOIMxml.xml --csv-output=c:\MyOIMcsv.json c: \MyOIMjson.json
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL(et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl(et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Validation et traitement XBRL
 - additional-dts-entry-point

```
--additional-dts-entry-point = FILE
```

Force le fichier de point d'entrée spécifié à être inclus dans le processus de découverte de DTS. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un point d'entrée.

calc11-rounding

```
--calc11.rounding = round-to-nearest|truncate
```

Précise le mode d'arrondi 1.1. de XBRL Calculations. Le défaut est round-to-nearest.

calculations-mode

--calculations-mode = only 10 | only 11 | 10 and 11 | force 11

Précise les versions de calculs XBRL à utiliser et à quelles relations elles sont appliquées. Ceci a uniquement un effet si les --summation-item-checks ne sont pas désactivés. La valeur par défaut est 10 and 11.

ct-restrict-mode

--ct-restrict-mode = 1.0|1.1|default

Spécifie comment contrôler les restrictions de type complexes. Une valeur de 1.0 contrôles les restrictions de type complexes telles que définies dans la spécification XSD 1.0 — même dans le mode de validation XSD 1.1. Une valeur de 1.1 contrôles les restrictions de type complexe telles que définies dans la spécification XSD 1.1 — même dans le mode de validation XSD 1.0. Une valeur de default contrôle les restrictions de type complexes telles que définies dans la spécification XSD du mode de validation actuel (1.0 ou 1.1). La valeur par défaut est default.

deduplicate

--deduplicate = true|false

Permet la déduplication conformément à la <u>spécification Gérer les faits dupliqués dans XBRL et Inline XBRL 1.0</u>. Supprime des faits qui sont (i) des faits dupliqués complets, (ii) des faits dupliqués consistants (par définition il s'agit de faits numériques ; le duplicat le plus précis est retenu pour un traitement). Les duplicats incohérents et multilingues ne sont pas touchés par cette option. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

dimensions

--dimensions = true|false

Active les extensions XBRL Dimension 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ dts

--dts = FILE

Précharge le point d'entrée DTS indiqué dans <code>FILE</code>, et l'utilise pour la validation des fichiers d'instance. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un seul point d'entrée. Les points d'entrée dans les fichiers d'instance seront ignorés. La commande est utilisée pour valider en bloc plusieurs fichiers d'instance qui réfèrent tous à la même taxonomie. L'option <code>--dts</code> instruit le moteur Raptor à charger le DTS une seule fois — et non pas pour chaque instance dans la liste de fichier. (Une liste de fichier est donnée soit dans la CLI, soit dans un fichier de texte qui est indiqué en tant que liste de fichier en plaçant l'option <code>--listfile</code> sur <code>true</code>.) Si un fichier d'instance dans la liste de fichier référence une taxonomie différente, un avertissement sera émis. Cette commande peut accélérer considérablement le temps de validation lors de la validation de nombreux petits fichiers d'instance ayant chacun un grand DTS de support ; elle n'apporte aucun avantage lors de la validation d'un fichier d'instance unique.

essence-alias-checks

--essence-alias-checks = true|false

Active le rapport des incohérences essence-alias. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

extensible-enumerations

```
--extensible-enumerations = true|false
```

Si true, active l'extension XBRL Extensible Enumerations. La valeur par défaut est : true.

generic-links

```
--generic-links = true|false
```

Active l'extension XBRL Generic Links 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

generic-preferred-label

```
--generic-preferred-label = true|false
```

Active l'extension XBRL Generic Preferred Label 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ inconsistencies-limit

```
--inconsistencies-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'incohérences XBRL, avec des valeurs allant entre 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue lorsque la limite est atteinte mais les autres inconsistances ne sont pas rapportées. La valeur par défaut est 100.

▼ preload-xbrl-schemas

```
--preload-xbrl-schemas = true|false
```

Précharge les schémas de la spécification XBRL 2.1. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

report-duplicates

```
--report-duplicates = all|complete|consistent|inconsistent|inconsistent-numeric|
inconsistent-non-numeric|multi-language
```

Active le reporting des faits dupliqués de la classe dupliquée spécifiée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une classe dupliquée. Il n'y a pas de valeur par défaut. Si aucune valeur n'est spécifiée, aucune vérification pour les duplications ne sera effectuée.

report-duplicates-severity

```
--report-duplicates-severity = info|warning|inconsistency|error
```

Spécifie si les faits dupliqués détectés doivent être rapportés en tant qu'erreurs ou avertissements. S'ils sont rapportés en tant qu'erreurs, la validation XBRL de l'instance échouera. Le défaut est error.

report-import-namespace-mismatch-as-warning

```
--report-import-namespace-mismatch-as-warning = true|false
```

Réduit des erreurs de non-correspondance d'espace de noms ou d'espace de noms cible lors de l'importation de schémas avec xs:import et les fait passer d'erreurs à des avertissements. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

requires-element-checks

--requires-element-checks = true|false

Active le rapport des incohérences requires-element. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

schema-imports

--schema-imports = load-by-schemalocation | load-preferring-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | license-namespace-only

Spécifie le comportement des éléments xs:import, chacun d'entre eux ayant un attribut namespace optionnel et un attribut schemaLocation optionnel : <import namespace="someNS" schemaLocation="someURL">. L'option spécifie s'il faut charger un document de schéma ou juste mettre un espace de noms sous licence, et, si un document de schéma doit être chargé, quelle information doit être utilisée pour le trouver. Défaut : load-preferring-schemalocation.

Le comportement est le suivant :

- load-by-schemalocation: La valeur de l'attribut schemalocation est utilisée pour situer le schéma, en prenant en compte les <u>mappages de catalogue</u> (48). Si l'attribut de l'espace de nom est présent, l'espace de noms est importé (licencé).
- load-preferring-schemalocation: Si l'attribut schemalocation est présent, il est utilisé en prenant en compte les mappages de catalogue 48. Si l'attribut schemalocation est présent, la valeur de l'attribut namespace est utilisée via un mappage de catalogue 48. C'est la valeur par défaut.
- load-by-namespace: La valeur de l'attribut namespace est utilisée pour situer le schéma via un mappage de catalogue 48.
- load-combining-both: Si soit l'attribut namespace ou l'attribut schemaLocation a un mappage de catalogue 48, le mappage est utilisé. Si les deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option --schema-mapping (option XBRL 350) et option XML/XSD 366) décide quel mappage utiliser. Si aucun mappage de catalogue 48 n'est présent, l'attribut schemaLocation est utilisé.
- license-namespace-only: Le nom d'espace est importé. Aucun document de schéma n'est importé.

schema-mapping

--schema-mapping = prefer-schemalocation | prefer-namespace

Si l'emplacement de schéma et l'espace de noms sont tous les deux utilisés pour trouver un document de schéma, spécifie lequel des deux doit être utilisé pendant la consultation du catalogue. (Si soit l'option --schemalocation-hints ou l'option --schema-imports a une valeur de load-combining-both, et si les parties d'espace de noms et d'URL impliquées ont toutes les deux des mappages de catalogue (a), alors la valeur de cette option spécifie lequel des deux mappages utiliser (mappage d'espace de noms ou mappage URL; la valeur prefer-schemalocation réfère au mappage URL).) Défaut : prefer-schemalocation.

schemalocation-hints

```
--schemalocation-hints = load-by-schemalocation | load-by-namespace | load-
combining-both | ignore
```

Spécifie le comportement des attributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation: S'il faut charger un document de schéma et, si oui, quelle information doit être utilisée pour la trouver. Défaut: load-by-schemalocation.

- La valeur load-by-schemalocation utilise l'<u>URL de l'emplacement de schéma dans les attributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation dans les documents d'instance XML ou XBRL. Il s'agit de la valeur par défaut.</u>
- La valeur load-by-namespace prend la <u>part d'espace de nom</u> xsi:schemaLocation et un string vide dans le cas de xsi:noNamespaceSchemaLocation et localise le schéma par le biais d'un mappage de catalogue 48.
- Si load-combining-both est utilisé et si soit la partie espace de noms ou la partie URL a un mappage de catalogue 48, alors le mappage de catalogue 48 est utilisé. Si tous deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option de --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 366) de quel mappage utiliser. Si ni l'espace de noms ni l'URL n'a un mappage de catalogue, l'URL est utilisée.
- Si la valeur de l'option est ignore, les attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation seront ignorés tous les deux.

summation-item-checks

```
--summation-item-checks = true|false
```

Active le rapport des incohérences summation-item. Utilisez l'option --calculations-mode pour préciser quelle version de la vérification XBRL Calculations doit être appliquée. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

taxonomy-package

```
--taxonomy-package = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un pack de taxonomie supplémentaire tel que décrit dans les ébauches de travail <u>Taxonomy Package 1.0</u> et <u>Taxonomy Packages 1.0</u>. La valeur de FILE donne l'emplacement du pack de taxonomie. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un pack de taxonomie.

taxonomy-packages-config-file

```
--taxonomy-packages-config-file = FILE
```

Spécifie le chemin vers le fichier TaxonomyPackagesConfig.json, qui est utilisé pour charger les packs de taxonomie XBRL. L'avantage du fichier est qu'il sert en tant que catalogue des packs de taxonomie. La structure des fichiers JSON est tel que dans l'exemple indiqué ci-dessous. La valeur de la clé uri donne l'emplacement du pack. La clé active (d'un ensemble de packs) bascule lors de l'utilisation de ces packs.

```
{"packages":[{"uri":"C:\\test\\XBRL\\test.zip"}],"active":true
}
}
```

treat-custom-role-errors-as-warnings

```
--treat-custom-role-errors-as-warnings = true|false
```

Rapporte des erreurs XBRL non-critiques liées à des types role/arcrole personnalisés (par exemple, roleRefs manquants) en tant qu'avertissements. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

treat-inconsistencies-as-errors

```
--treat-inconsistencies-as-errors = true|false
```

Entraîne l'échec de la validation XBRL si le fichier contient des inconsistances telles que définies par la spécification XBRL 2.1. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

treat-invalid-use-of-standard-role-as-warning

```
--treat-invalid-use-of-standard-role-as-warning = true|false
```

Spécifie si l'utilisation invalide de rôles standard devrait être rapporté uniquement en tant qu'avertissement. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

uri-transformation

--uri-transformation = none|make-absolute|make-relative|keep-relative

Spécifie comment les URI doivent être écrites sur le document XBRL généré.

- none: Copier l'URI tel quel dans le document cible
- make-absolute: rendre absolu tout URIs relatif en le résolvant par rapport à l'URI de base in-scope dans l'élément respectif dans le document d'entrée. Par exemple : si le fichier d'entrée est c: \test\inlinexbrl.xhtml, et qu'il contient une référence relative à un schéma, schema.xsd, alors la référence relative sera résolue à : c:\test\schemas\schema.xsd. Veuillez noter que les attributs xml:base dans le document d'entrée peuvent changer l'URI de base.
- make-relative: Si possible, rendre relatif tout URI absolu et relatif par rapport au document de sortie (sinon écrire l'URI absolu relatif résout)
- keep-relative: Si possible, rendre relatif uniquement les URI relatifs par rapport au document de sortie (et copier tout URI absolu)
- ▼ utr

```
--utr = true|false
```

Si true, active l'extension XBRL Unit Registry 1.0. La valeur par défaut est : false.

▼ utr-file

--utr-file = FILE

Spécifie le chemin menant au fichier Units Registry. Le chemin par défaut est :

http://www.xbrl.org/utr/utr.xml.

▼ utr-status

--utr-status = PWD|CR|REC|NIE|PROPOSED|IWD|ACK|RR

Active la prise en charge des définitions d'unité avec le statut donné dans le Units Registry. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un statut d'unité. Le défaut est REC.

validate-dts-only

--validate-dts-only = true|false

Le DTS est découvert en démarrant depuis le document d'instance XBRL. Tous les schémas de taxonomie référencés et bases de lien sont découverts et validés. Le reste du document d'instance XBRL est ignoré. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xinclude

--xinclude = true|false

Active la prise en charge de XML Inclusions (XInclude). La valeur par défaut est false. Si false, les élément include d'XInclude sont ignorés.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

Règles de dépôt XBRL supplémentaires

▼ eba-dqc

```
--eba-dqc = true|false
```

Spécifie si les vérifications de surveillance de la qualité des données supplémentaires doivent être réalisées, si applicable. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ eba-dqc-rule

```
--eba-dqc-rule = VALUE
```

Limite les vérifications de qualité des données EBA supplémentaires uniquement à une règle DQC donnée. Ajoute cette option de multiples fois pour spécifier plus d'une règle DQC.

Formules et assertions XBRL

assertion-severity

```
--assertion-severity = true|false
```

Permet les extensions Assertion Severity 1.0 et 2.0. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

assertions-output

--assertions-output = FILE

Écrit la sortie de l'évaluation d'assertion sur le FILE spécifié. Si défini, spécifie automatiquement ___ formula-execution=true 350.

assertions-output-format

--assertions-output-format = json|xml

Spécifie le format de sortie de l'évaluation d'assertion. La valeur par défaut est json.

enable-formula-optimizations

--enable-formula-optimizations = true|false

Active les optimisations pour les ensembles de variable dans lesquels il n'existe pas de dépendances explicites entre les variables de fait. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

evaluate-referenced-parameters-only

--evaluate-referenced-parameters-only = true|false

Si false, force l'évaluation de tous les paramètres, même s'ils ne sont pas référencés par d'autres formules/assertions/tables. La valeur par défaut est : true.

formula

--formula = true|false

Active l'extension XBRL Formula 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ formula-assertion-set [[DEPRECATED]]

--formula-assertion-set = VALUE

Limite l'exécution de la formule au seul ensemble d'assertion donné. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un ensemble d'assertion. La forme abrégée est --as. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit une URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

formula-execution

--formula-execution = true|false

Active l'extension des formules XBRL. La valeur par défaut est true. Si true, spécifie automatiquement --formula=true 350.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

formula-output

--formula-output = FILE

Écrit la sortie de l'évaluation de la formule pour le FILE spécifié. Si défini, spécifie automatiquement --formula-execution=true 350.

formula-parameters

--formula-parameters = JSON-ARRAY

Spécifie les paramètres pour l'évaluation de la formule XBRL en tant qu'un array de mappages JSON directement sur la CLI. Voir la section <u>Paramètres de formule</u> pour plus de détails.

formula-parameters-file

--formula-parameters-file = FILE

Spécifie un *FILE* contenant les paramètres pour l'évaluation de formule XBRL. Le fichier peut être soit un fichier XML soit un fichier JSON. Voir la section <u>Paramètres de formule</u> ⁵⁹¹.

ignore-assertion

--ignore-assertion = VALUE

Exclut l'assertion donnée de l'exécution. Ajouter cette option plusieurs fois pour spécifier plus d'une assertion.

ignore-assertions-file

--ignore-assertions-file = FILE

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers d'assertions à exclure du traitement. Dans le fichier, saisir une assertion par ligne.

▼ ignore-formula

--ignore-formula = VALUE

Exclut la formule donnée de l'exécution. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une formule.

▼ ignore-formulas-file

--ignore-formulas-file = FILE

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers de formules à exclure du traitement. Dans le fichier, saisir une formule par ligne.

message-lang

--message-lang = VALUE

Spécifie la langue à utiliser lors de l'affichage des messages de validation. La valeur par défaut est : en. Les autres valeurs acceptées sont de, es, fr, ja, pour, respectivement, l'allemand, l'espagnol, le français et le japonais.

message-role

--message-role = VALUE

Spécifie le rôle de message préféré à utiliser lors de l'affichage des messages de validation. La valeur par défaut est : http://www.xbrl.org/2010/role/message.

preload-formula-schemas

--preload-formula-schemas = true|false

Précharge les schémas de la spécification de XBRL Formula 1.0. Le réglage par défaut est true. Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ process-assertion [a]

--a | --process-assertion = VALUE

Limite l'exécution de formule à la seule assertion donnée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une assertion. Forme abrégée est --a. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

process-assertion-set [as]

```
--as | --process-assertion-set = VALUE
```

Limite l'exécution de formule au seul ensemble d'assertion donné. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un ensemble d'assertion. Forme abrégée est --as. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

process-assertions-file

```
--process-assertions-file = FILE
```

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers d'assertions à exécuter. Dans le fichier, saisir une assertion par ligne.

process-formula [f]

```
--f | --process-formula = VALUE
```

Limite l'exécution de formule à la seule formule donnée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une formule. Forme abrégée est --f. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

process-formulas-file

```
--process-formulas-file = FILE
```

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers de formules à exécuter. Dans le fichier, saisir une formule par ligne.

report-unsatisfied-assertion-evaluations

```
--report-unsatisfied-assertion-evaluations = true|false
```

Rapporte l'évaluation de l'assertion non satisfaite en tant qu'erreurs ou avertissements selon le degré de sévérité de l'assertion attribuée. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

validate-formula-output

```
--validate-formula-output = true|false
```

Active la validation XBRL de l'instance de sortie Formula. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

variableset-execution-timeout

--variableset-execution-timeout = VALUE

Appliqué lors de l'exécution de formules (--formula-execution=true). Spécifie le temps maximum autorisé pour l'exécution d'un ensemble de variables unique (une formule ou une valeur, ou une existence ou une assertion de consistance). Le temps est spécifié en minutes et doit être un nombre positif. La valeur par défaut est 30min. Si un ensemble de variables particulier ne termine pas l'exécution avant que le timeout n'ait été atteint, il sera abandonné. Un message d'erreur est affiché (et saisi dans le journal verbeux). Veuillez noter, néanmoins, que le contrôle de timeout est uniquement effectué après l'évaluation de chaque ensemble de variable ; et non pas pendant l'exécution des expressions XPath individuelles. Donc, si une seule expression XPath prend beaucoup de temps à être exécutée, la limite de timeout peut avoir été dépassée. L'exécution d'un ensemble de variable est abandonnée uniquement une fois que l'évaluation du set de variable complet ait été exécuté.

Tables XBRL

aspect-node-order

```
--aspect-node-order = lexical|instance
```

Spécifie l'ordre de mise en page d'un aspectNode ouvert. Le défaut est lexical.

concept-label-linkrole

```
--concept-label-linkrole = VALUE
```

Spécifie le rôle de lien étendu préféré à utiliser lors du rendu de libellés de concept.

concept-label-role

```
--concept-label-role = VALUE
```

Spécifie le rôle de lien préféré à utiliser lors du rendu de libellés de concept. Par défaut :

http://www.xbrl.org/2003/role/label.

generic-label-linkrole

```
--generic-label-linkrole = VALUE
```

Spécifie le rôle de lien étendu préféré à utiliser lors du rendu des libellés génériques.

▼ generic-label-role

```
--generic-label-role = VALUE
```

Spécifie le rôle de libellé préféré à utiliser lors du rendu des libellés génériques. La valeur par défaut est : http://www.xbrl.org/2003/role/label.

label-lang

```
--label-lang = VALUE
```

Spécifie la langue préférée à utiliser lors du rendu des libellés. La valeur par défaut est : en.

preload- table-schemas

```
--preload- table-schemas = true|false
```

Précharge les schémas de la spécification de XBRL Table 1.0. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ process-table [t]

```
--t | --process-table = VALUE
```

Limite l'exécution de formule à la seule table donnée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une table. Forme abrégée est --t. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

▼ table

```
--table = true|false
```

Active l'extension XBRL Table 1.0. La valeur par défaut est true. Si true, spécifie automatiquement --formula=true et --dimensions=true et --dimensions=true

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

table-elimination

```
--table-elimination = true|false
```

Active l'élimination de lignes/colonnes vides dans la sortie HTML. La valeur par défaut est true. *Note :* les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

table-execution

```
--table-execution = true|false
```

Active l'évaluation des tables XBRL. La valeur par défaut est false. Sera configuré sur true si — table-output 350 est spécifié. Si true, spécifie automatiquement —-table=true 350.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ table-linkbase-namespace

```
--table-linkbase-namespace =

##detect |

http://xbrl.org/PWD/2013-05-17/table |

http://xbrl.org/PWD/2013-08-28/table |

http://xbrl.org/CR/2013-11-13/table |

http://xbrl.org/PR/2013-12-18/table |

http://xbrl.org/2014/table
```

Active le chargement des bases de lien de table rédigées par le biais d'une spécification d'ébauche précédente. Néanmoins, la validation, la résolution et la mise en page de la base de lien de table sont toujours effectués conformément à la Recommandation Table Linkbase 1.0 du 18 mars 2014. Utiliser ##detect pour activer la détection automatique.

table-output

```
--table-output = FILE
```

Écrit la sortie de table dans le FILE spécifié. Si défini, spécifie automatiquement --table-

execution=true 350.

table-output-format

--table-output-format = xml|html

Spécifie le format de la sortie de table. La valeur par défaut est xml.

Open Information Model (OIM)

csv-output

--xule-output = FILE

Écrit les données XBRL en format OIM xBRL-CSV dans le fichier. Vous pouvez générer seulement une sortie. La valeur *Fichier* doit être un chemin vers un fichier .json. Ce fichier JSON sera le fichier de sortie principal qui contiendra la description des métadonnées pour les tables CSV.

▼ csv-table

```
--csv-table = VALUE
```

Spécifie une table CSV optionnelle qui devrait être générée dans la sortie xBRL-CSV. Ajouter cette option plusieurs fois pour spécifier plus d'une table CSV. S'il n'y a aucune spécification, alors toutes les tables seront écrites.

ignore-taxonomy

--ignore-taxonomy = VALUE

Spécifie une taxonomie qui ne doit pas être référencée par une référence de schéma dans le rapport xBRL-XML généré. Ajouter cette option plusieurs fois pour spécifier plus d'une taxonomie.

▼ oim-xbrl-namespace

--oim-xbrl-namespace = NAMESPACE

L'espace de nom par défaut utilisé par RaptorXML+XBRL Server est https://xbr1.org/2021, qui correspond à la recommandation Open Information Model (OIM) 1.0 du 13 octobre 2021. Toutefois, si vous êtes en train de traiter des documents OIM qui ont été écrits pour être en conformité avec un projet de spécification précédent, alors vous devez spécifier l'espace de nom OIM correspondant afin d'éviter des erreurs. Vous pouvez utiliser l'option --oim-xbr1-namespace pour spécifier cet espace de nom. Si vous ne connaissez pas la spécification utilisée dans le document OIM, alors utilisez la valeur ##detect pour détecter automatiquement la spécification du document et appliquer l'espace de nom approprié. Veuillez noter que même si une spécification précédente est référencée dans la doc OIM, le traitement est toujours exécuté conformément à la recommandation OIM 1.0.

▼ use-existing-csv-metadata

--use-existing-csv-metadata = true|false

Spécifie s'il faut utiliser le fichier de métadonnées CSV existant. La valeur par défaut est false. *Note*: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

valider

```
--validate = true|false
```

Spécifie s'il faut exécuter une validation XBRL du modèle des données. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xml-output

```
--xml-output = FILE
```

Écrit les données XBRL en format OIM xBRL-XML dans le fichier. La valeur Fichier doit être un chemin vers un fichier . xml.

Catalogues et ressources globales

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les ressources globales 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
```

Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).

Messages, erreurs, aide, timeout, version

error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

--error-limit = N | unlimited

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut

est 100.

5.3.10 oim-xml

La commande oim- xml charge et valide un rapport xBRL-XML XBRL Open Information Model (OIM) et le convertit en d'autres formats OIM (CSV et/ou XML).

raptorxmlxbrl oim-xml [options] InputFile

- L'argument InputFile localise le fichier XML qui contient des données OIM xBRL-XML que vous souhaitez charger.
- Pour convertir en format OIM CSV et d'autres formats OIM JSON, utilisez respectivement les options

 -csv-output et -- json-output. Vous pouvez utiliser les deux options dans une commande (voir le troisième exemple ci-dessous), mais vous ne pouvez générer qu'une seule sortie dans chaque format.

Exemples

Exemples de la commande oim-xml:

- raptorxmlxbrl oim-xml --csv-output=c:\MyOIMcsv.json c:\MyOIMxml.xml
- raptorxmlxbrl oim-xml --json-output=c:\MyOIMjson.json c:\MyOIMxml.xml
- raptorxmlxbrl oim-xml --csv-output=c:\MyOIMcsv.json --json-output=c:\MyOIMjson.json c:\MyOIMxml.xml
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \

\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Validation et traitement XBRL
 - additional-dts-entry-point

```
--additional-dts-entry-point = FILE
```

Force le fichier de point d'entrée spécifié à être inclus dans le processus de découverte de DTS. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un point d'entrée.

additional-filing-rules

```
--additional-filing-rules = none|auto|eba|srb|eiopa
```

Précise quelles règles de dépôt supplémentaires sont à appliquer (EBA, SRB, EIOPA, ou aucune). Le réglage par défaut est aucun.

calc11-rounding

```
--calc11.rounding = round-to-nearest|truncate
```

Précise le mode d'arrondi 1.1. de XBRL Calculations. Le défaut est round-to-nearest.

calculations-mode

```
--calculations-mode = only 10 | only 11 | 10 and 11 | force 11
```

Précise les versions de calculs XBRL à utiliser et à quelles relations elles sont appliquées. Ceci a uniquement un effet si les --summation-item-checks ne sont pas désactivés. La valeur par défaut est 10 and 11.

deduplicate

```
--deduplicate = true|false
```

Permet la déduplication conformément à la <u>spécification Gérer les faits dupliqués dans XBRL et Inline XBRL 1.0</u>. Supprime des faits qui sont (i) des faits dupliqués complets, (ii) des faits dupliqués consistants (par définition il s'agit de faits numériques ; le duplicat le plus précis est retenu pour un traitement). Les duplicats incohérents et multilingues ne sont pas touchés par cette option. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

dimensions

```
--dimensions = true|false
```

Active les extensions XBRL Dimension 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ dts

--dts = FILE

Précharge le point d'entrée DTS indiqué dans <code>FILE</code>, et l'utilise pour la validation des fichiers d'instance. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un seul point d'entrée. Les points d'entrée dans les fichiers d'instance seront ignorés. La commande est utilisée pour valider en bloc plusieurs fichiers d'instance qui réfèrent tous à la même taxonomie. L'option <code>--dts</code> instruit le moteur Raptor à charger le DTS une seule fois — et non pas pour chaque instance dans la liste de fichier. (Une liste de fichier est donnée soit dans la CLI, soit dans un fichier de texte qui est indiqué en tant que liste de fichier en plaçant l'option <code>--listfile</code> sur <code>true</code>.) Si un fichier d'instance dans la liste de fichier référence une taxonomie différente, un avertissement sera émis. Cette commande peut accélérer considérablement le temps de validation lors de la validation de nombreux petits fichiers d'instance ayant chacun un grand DTS de support ; elle n'apporte aucun avantage lors de la validation d'un fichier d'instance unique.

essence-alias-checks

--essence-alias-checks = true|false

Active le rapport des incohérences essence-alias. La valeur par défaut est true.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

extensible-enumerations

--extensible-enumerations = true|false

Si true, active l'extension XBRL Extensible Enumerations. La valeur par défaut est : true.

generic-links

--generic-links = true|false

Active l'extension XBRL Generic Links 1.0. La valeur par défaut est true.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

generic-preferred-label

--generic-preferred-label = true|false

Active l'extension XBRL Generic Preferred Label 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

inconsistencies-limit

--inconsistencies-limit = N | unlimited

Spécifie la limite d'incohérences XBRL, avec des valeurs allant entre 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue lorsque la limite est atteinte mais les autres inconsistances ne sont pas rapportées. La valeur par défaut est 100.

preload-xbrl-schemas

--preload-xbrl-schemas = true|false

Précharge les schémas de la spécification XBRL 2.1. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

report-duplicates

--report-duplicates = all|complete|consistent|inconsistent|inconsistent-numeric|
inconsistent-non-numeric|multi-language

Active le reporting des faits dupliqués de la classe dupliquée spécifiée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une classe dupliquée. Il n'y a pas de valeur par défaut. Si aucune valeur n'est spécifiée, aucune vérification pour les duplications ne sera effectuée.

report-duplicates-severity

```
--report-duplicates-severity = info|warning|inconsistency|error
```

Spécifie si les faits dupliqués détectés doivent être rapportés en tant qu'erreurs ou avertissements. S'ils sont rapportés en tant qu'erreurs, la validation XBRL de l'instance échouera. Le défaut est error.

report-import-namespace-mismatch-as-warning

```
--report-import-namespace-mismatch-as-warning = true|false
```

Réduit des erreurs de non-correspondance d'espace de noms ou d'espace de noms cible lors de l'importation de schémas avec xs:import et les fait passer d'erreurs à des avertissements. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

requires-element-checks

```
--requires-element-checks = true|false
```

Active le rapport des incohérences requires-element. La valeur par défaut est true.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

schema-imports

--schema-imports = load-by-schemalocation | load-preferring-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | license-namespace-only

Spécifie le comportement des éléments xs:import, chacun d'entre eux ayant un attribut namespace optionnel et un attribut schemalocation optionnel: <import namespace="someNS"

schemaLocation="someURL">. L'option spécifie s'il faut charger un document de schéma ou juste mettre un espace de noms sous licence, et, si un document de schéma doit être chargé, quelle information doit être utilisée pour le trouver. Défaut : load-preferring-schemalocation. Le comportement est le suivant :

- load-by-schemalocation: La valeur de l'attribut schemaLocation est utilisée pour situer le schéma, en prenant en compte les <u>mappages de catalogue</u> (48). Si l'attribut de l'espace de nom est présent, l'espace de noms est importé (licencé).
- load-preferring-schemalocation: Si l'attribut schemalocation est présent, il est utilisé en prenant en compte les mappages de catalogue 48. Si l'attribut schemalocation est présent, la valeur de l'attribut namespace est utilisée via un mappage de catalogue 48. C'est la valeur par

défaut.

- load-by-namespace: La valeur de l'attribut namespace est utilisée pour situer le schéma via un mappage de catalogue 48.
- load-combining-both: Si soit l'attribut namespace ou l'attribut schemaLocation a un mappage de catalogue 48, le mappage est utilisé. Si les deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 366) décide quel mappage utiliser. Si aucun mappage de catalogue 48 n'est présent, l'attribut schemaLocation est utilisé
- license-namespace-only: Le nom d'espace est importé. Aucun document de schéma n'est importé.

schema-mapping

--schema-mapping = prefer-schemalocation | prefer-namespace

Si l'emplacement de schéma et l'espace de noms sont tous les deux utilisés pour trouver un document de schéma, spécifie lequel des deux doit être utilisé pendant la consultation du catalogue. (Si soit l'option --schemalocation-hints ou l'option --schema-imports a une valeur de load-combining-both, et si les parties d'espace de noms et d'URL impliquées ont toutes les deux des mappages de catalogue (a), alors la valeur de cette option spécifie lequel des deux mappages utiliser (mappage d'espace de noms ou mappage URL; la valeur prefer-schemalocation réfère au mappage URL).) Défaut : prefer-schemalocation.

schemalocation-hints

--schemalocation-hints = load-by-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | ignore

Spécifie le comportement des attributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation : S'il faut charger un document de schéma et, si oui, quelle information doit être utilisée pour la trouver. Défaut : load-by-schemalocation.

- La valeur load-by-schemalocation utilise l'<u>URL de l'emplacement de schéma</u> dans les attributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation dans les documents d'instance XML ou XBRL. Il s'agit de la valeur par défaut.
- La valeur load-by-namespace prend la <u>part d'espace de nom</u> xsi:schemaLocation et un string vide dans le cas de xsi:noNamespaceSchemaLocation et localise le schéma par le biais d'un mappage de catalogue 48.
- Si load-combining-both est utilisé et si soit la partie espace de noms ou la partie URL a un mappage de catalogue 48, alors le mappage de catalogue 48 est utilisé. Si tous deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option de --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 360) de quel mappage utiliser. Si ni l'espace de noms ni l'URL n'a un mappage de catalogue, l'URL est utilisée.
- Si la valeur de l'option est ignore, les attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation seront ignorés tous les deux.

summation-item-checks

--summation-item-checks = true|false

Active le rapport des incohérences summation-item. Utilisez l'option --calculations-mode pour préciser quelle version de la vérification XBRL Calculations doit être appliquée. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

taxonomy-package

--taxonomy-package = FILE

Spécifie le chemin absolu vers un pack de taxonomie supplémentaire tel que décrit dans les ébauches de travail <u>Taxonomy Package 1.0</u> et <u>Taxonomy Packages 1.0</u>. La valeur de FILE donne l'emplacement du pack de taxonomie. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un pack de taxonomie.

taxonomy-packages-config-file

--taxonomy-packages-config-file = FILE

Spécifie le chemin vers le fichier <code>TaxonomyPackagesConfig.json</code>, qui est utilisé pour charger les packs de taxonomie XBRL. L'avantage du fichier est qu'il sert en tant que catalogue des packs de taxonomie. La structure des fichiers JSON est tel que dans l'exemple indiqué ci-dessous. La valeur de la clé <code>uri</code> donne l'emplacement du pack. La clé <code>active</code> (d'un ensemble de packs) bascule lors de l'utilisation de ces packs.

treat-custom-role-errors-as-warnings

```
--treat-custom-role-errors-as-warnings = true|false
```

Rapporte des erreurs XBRL non-critiques liées à des types role/arcrole personnalisés (par exemple, roleRefs manquants) en tant qu'avertissements. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

treat-inconsistencies-as-errors

```
--treat-inconsistencies-as-errors = true|false
```

Entraîne l'échec de la validation XBRL si le fichier contient des inconsistances telles que définies par la spécification XBRL 2.1. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ treat-invalid-use-of-standard-role-as-warning

```
--treat-invalid-use-of-standard-role-as-warning = true|false
```

Spécifie si l'utilisation invalide de rôles standard devrait être rapporté uniquement en tant qu'avertissement. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

٠

uri-transformation

--uri-transformation = none|make-absolute|make-relative|keep-relative

Spécifie comment les URI doivent être écrites sur le document XBRL généré.

- none: Copier l'URI tel quel dans le document cible
- make-absolute: rendre absolu tout URIs relatif en le résolvant par rapport à l'URI de base in-scope dans l'élément respectif dans le document d'entrée. Par exemple : si le fichier d'entrée est c: \test\inlinexbrl.xhtml, et qu'il contient une référence relative à un schéma, schema.xsd, alors la référence relative sera résolue à : c:\test\schema.xsd. Veuillez noter que les attributs xml:base dans le document d'entrée peuvent changer l'URI de base.
- make-relative: Si possible, rendre relatif tout URI absolu et relatif par rapport au document de sortie (sinon écrire l'URI absolu relatif résout)
- keep-relative: Si possible, rendre relatif uniquement les URI relatifs par rapport au document de sortie (et copier tout URI absolu)

▼ utr

--utr = true|false

Si true, active l'extension XBRL Unit Registry 1.0. La valeur par défaut est : false.

▼ utr-file

```
--utr-file = FILE
```

Spécifie le chemin menant au fichier Units Registry. Le chemin par défaut est :

http://www.xbrl.org/utr/utr.xml.

▼ utr-status

```
--utr-status = PWD|CR|REC|NIE|PROPOSED|IWD|ACK|RR
```

Active la prise en charge des définitions d'unité avec le statut donné dans le Units Registry. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un statut d'unité. Le défaut est REC.

validate-dts-only

```
--validate-dts-only = true|false
```

Le DTS est découvert en démarrant depuis le document d'instance XBRL. Tous les schémas de taxonomie référencés et bases de lien sont découverts et validés. Le reste du document d'instance XBRL est ignoré. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xinclude

--xinclude = true|false

Active la prise en charge de XML Inclusions (XInclude). La valeur par défaut est false. Si false, les élément include d'XInclude sont ignorés.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

Règles de dépôt XBRL supplémentaires

additional-filing-rules

--additional-filing-rules = none|auto|eba|srb|eiopa

Précise quelles règles de dépôt supplémentaires sont à appliquer (EBA, SRB, EIOPA, ou aucune). Le réglage par défaut est aucun.

▼ eba-dqc

--eba-dqc = true|false

Spécifie si les vérifications de surveillance de la qualité des données supplémentaires doivent être réalisées, si applicable. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

eba-dqc-rule

```
--eba-dqc-rule = VALUE
```

Limite les vérifications de qualité des données EBA supplémentaires uniquement à une règle DQC donnée. Ajoute cette option de multiples fois pour spécifier plus d'une règle DQC.

Formules et assertions XBRL

assertion-severity

```
--assertion-severity = true|false
```

Permet les extensions Assertion Severity 1.0 et 2.0. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

assertions-output

--assertions-output = FILE

Écrit la sortie de l'évaluation d'assertion sur le FILE spécifié. Si défini, spécifie automatiquement ___ formula-execution=true 350.

assertions-output-format

```
--assertions-output-format = json|xml
```

Spécifie le format de sortie de l'évaluation d'assertion. La valeur par défaut est json.

enable-formula-optimizations

--enable-formula-optimizations = true|false

Active les optimisations pour les ensembles de variable dans lesquels il n'existe pas de dépendances explicites entre les variables de fait. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

evaluate-referenced-parameters-only

--evaluate-referenced-parameters-only = true|false

Si false, force l'évaluation de tous les paramètres, même s'ils ne sont pas référencés par d'autres formules/assertions/tables. La valeur par défaut est : true.

▼ formula

--formula = true|false

Active l'extension XBRL Formula 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ formula-assertion-set [[DEPRECATED]]

--formula-assertion-set = VALUE

Limite l'exécution de la formule au seul ensemble d'assertion donné. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un ensemble d'assertion. La forme abrégée est --as. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit une URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

formula-execution

--formula-execution = true|false

Active l'extension des formules XBRL. La valeur par défaut est true. Si true, spécifie automatiquement --formula=true 350.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

formula-output

--formula-output = FILE

Écrit la sortie de l'évaluation de la formule pour le FILE spécifié. Si défini, spécifie automatiquement __formula-execution=true 350.

formula-parameters

--formula-parameters = JSON-ARRAY

Spécifie les paramètres pour l'évaluation de la formule XBRL en tant qu'un array de mappages JSON directement sur la CLI. Voir la section <u>Paramètres de formule</u> pour plus de détails.

formula-parameters-file

--formula-parameters-file = FILE

Spécifie un *FILE* contenant les paramètres pour l'évaluation de formule XBRL. Le fichier peut être soit un fichier XML soit un fichier JSON. Voir la section <u>Paramètres de formule</u> ⁵⁹¹.

▼ ignore-assertion

--ignore-assertion = VALUE

Exclut l'assertion donnée de l'exécution. Ajouter cette option plusieurs fois pour spécifier plus d'une assertion.

▼ ignore-assertions-file

--ignore-assertions-file = FILE

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers d'assertions à exclure du traitement. Dans le fichier, saisir une assertion par ligne.

▼ ignore-formula

--ignore-formula = VALUE

Exclut la formule donnée de l'exécution. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une formule.

▼ ignore-formulas-file

--ignore-formulas-file = FILE

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers de formules à exclure du traitement. Dans le fichier, saisir une formule par ligne.

message-lang

```
--message-lang = VALUE
```

Spécifie la langue à utiliser lors de l'affichage des messages de validation. La valeur par défaut est : en. Les autres valeurs acceptées sont de, es, fr, ja, pour, respectivement, l'allemand, l'espagnol, le français et le japonais.

message-role

```
--message-role = VALUE
```

Spécifie le rôle de message préféré à utiliser lors de l'affichage des messages de validation. La valeur par défaut est : http://www.xbrl.org/2010/role/message.

preload-formula-schemas

```
--preload-formula-schemas = true|false
```

Précharge les schémas de la spécification de XBRL Formula 1.0. Le réglage par défaut est true. <u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

process-assertion [a]

```
--a | --process-assertion = VALUE
```

Limite l'exécution de formule à la seule assertion donnée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une assertion. Forme abrégée est --a. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

process-assertion-set [as]

```
--as | --process-assertion-set = VALUE
```

Limite l'exécution de formule au seul ensemble d'assertion donné. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un ensemble d'assertion. Forme abrégée est --as. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

process-assertions-file

```
--process-assertions-file = FILE
```

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers d'assertions à exécuter. Dans le fichier, saisir une assertion par ligne.

process-formula [f]

--f | --process-formula = VALUE

Limite l'exécution de formule à la seule formule donnée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une formule. Forme abrégée est --f. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

process-formulas-file

--process-formulas-file = FILE

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers de formules à exécuter. Dans le fichier, saisir une formule par ligne.

report-unsatisfied-assertion-evaluations

--report-unsatisfied-assertion-evaluations = true|false

Rapporte l'évaluation de l'assertion non satisfaite en tant qu'erreurs ou avertissements selon le degré de sévérité de l'assertion attribuée. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

validate-formula-output

--validate-formula-output = true|false

Active la validation XBRL de l'instance de sortie Formula. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

variableset-execution-timeout

--variableset-execution-timeout = VALUE

Appliqué lors de l'exécution de formules (--formula-execution=true). Spécifie le temps maximum autorisé pour l'exécution d'un ensemble de variables unique (une formule ou une valeur, ou une existence ou une assertion de consistance). Le temps est spécifié en minutes et doit être un nombre positif. La valeur par défaut est 30min. Si un ensemble de variables particulier ne termine pas l'exécution avant que le timeout n'ait été atteint, il sera abandonné. Un message d'erreur est affiché (et saisi dans le journal verbeux). Veuillez noter, néanmoins, que le contrôle de timeout est uniquement effectué après l'évaluation de chaque ensemble de variable ; et non pas pendant l'exécution des expressions XPath individuelles. Donc, si une seule expression XPath prend beaucoup de temps à être exécutée, la limite de timeout peut avoir été dépassée. L'exécution d'un ensemble de variable est abandonnée uniquement une fois que l'évaluation du set de variable complet ait été exécuté.

▼ Tables XBRL

aspect-node-order

```
--aspect-node-order = lexical|instance
```

Spécifie l'ordre de mise en page d'un aspectNode ouvert. Le défaut est lexical.

▼ concept-label-linkrole

```
--concept-label-linkrole = VALUE
```

Spécifie le rôle de lien étendu préféré à utiliser lors du rendu de libellés de concept.

concept-label-role

```
--concept-label-role = VALUE
```

Spécifie le rôle de lien préféré à utiliser lors du rendu de libellés de concept. Par défaut :

http://www.xbrl.org/2003/role/label.

generic-label-linkrole

```
--generic-label-linkrole = VALUE
```

Spécifie le rôle de lien étendu préféré à utiliser lors du rendu des libellés génériques.

▼ generic-label-role

```
--generic-label-role = VALUE
```

Spécifie le rôle de libellé préféré à utiliser lors du rendu des libellés génériques. La valeur par défaut est : http://www.xbrl.org/2003/role/label.

label-lang

```
--label-lang = VALUE
```

Spécifie la langue préférée à utiliser lors du rendu des libellés. La valeur par défaut est : en.

▼ preload- table-schemas

```
--preload- table-schemas = true|false
```

Précharge les schémas de la spécification de XBRL Table 1.0. Le réglage par défaut est true. <u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

process-table [t]

```
--t | --process-table = VALUE
```

Limite l'exécution de formule à la seule table donnée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une table. Forme abrégée est --t. La value est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

▼ table

```
--table = true|false
```

Active l'extension XBRL Table 1.0. La valeur par défaut est true. Si true, spécifie automatiquement --formula=true et --dimensions=true et --dimensions=true

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ table-elimination

```
--table-elimination = true|false
```

Active l'élimination de lignes/colonnes vides dans la sortie HTML. La valeur par défaut est true. *Note :* les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

table-execution

--table-execution = true|false

Active l'évaluation des tables XBRL. La valeur par défaut est false. Sera configuré sur true si — table-output so est spécifié. Si true, spécifie automatiquement — table=true so .

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

table-output

--table-output = FILE

Écrit la sortie de table dans le FILE spécifié. Si défini, spécifie automatiquement ——table—execution=true (350).

table-output-format

--table-output-format = xml|html

Spécifie le format de la sortie de table. La valeur par défaut est xml.

Open Information Model (OIM)

csv-output

```
--xule-output = FILE
```

Écrit les données XBRL en format OIM xBRL-CSV dans le fichier. Vous pouvez générer seulement une sortie. La valeur *Fichier* doit être un chemin vers un fichier .json. Ce fichier JSON sera le fichier de sortie principal qui contiendra la description des métadonnées pour les tables CSV.

▼ csv-table

```
--csv-table = VALUE
```

Spécifie une table CSV optionnelle qui devrait être générée dans la sortie xBRL-CSV. Ajouter cette option plusieurs fois pour spécifier plus d'une table CSV. S'il n'y a aucune spécification, alors toutes les tables seront écrites.

▼ json-output

```
--json-output = FILE
```

Écrit les données XBRL en format OIM xBRL-JSON dans le fichier. La valeur Fichier doit être un chemin vers un fichier .json.

▼ oim-xbrl-namespace

--oim-xbrl-namespace = NAMESPACE

L'espace de nom par défaut utilisé par RaptorXML+XBRL Server est https://xbr1.org/2021, qui correspond à la recommandation Open Information Model (OIM) 1.0 du 13 octobre 2021. Toutefois, si vous êtes en train de traiter des documents OIM qui ont été écrits pour être en conformité avec un projet de spécification précédent, alors vous devez spécifier l'espace de nom OIM correspondant afin d'éviter des erreurs. Vous pouvez utiliser l'option --oim-xbr1-namespace pour spécifier cet espace de nom. Si vous ne connaissez pas la spécification utilisée dans le document OIM, alors utilisez la valeur ##detect pour détecter automatiquement la spécification du document et appliquer l'espace de nom approprié. Veuillez noter que même si une spécification précédente est référencée dans la doc OIM, le traitement est toujours exécuté conformément à la recommandation OIM 1.0.

▼ use-existing-csv-metadata

```
--use-existing-csv-metadata = true|false
```

Spécifie s'il faut utiliser le fichier de métadonnées CSV existant. La valeur par défaut est false. <u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

Catalogues et ressources globales

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les ressources globales 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).
```

▼ globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).
```

- Messages, erreurs, aide, timeout, version
 - error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

▼ verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.4 Commandes XQuery

Les commandes XQuery sont :

- xquery 204: pour exécuter des documents XQuery documents, en option, avec un document d'entrée
- <u>xqueryupdate</u> 212: pour exécuter un document XQuery update, utiliser un document XQuery et, en option, le document XML d'entrée à mettre à jour
- <u>valxquery</u> 221: pour valider des documents XQuery
- <u>valxqueryupdate</u> 227: pour valider un document XQuery (update)

5.4.1 xquery

La commande **que***yupdate prend un fichier XQuery en tant que son argument unique et l'exécute avec un fichier d'entrée optionnel pour produire un fichier de sortie mis à jour. Les fichiers d'entrée et de sortie sont spécifiés en tant qu'options.

raptorxmlxbrl xquery [options] XQuery-File

- L'argument xQuery-File est le chemin et le nom du fichier XQuery à exécuter.
- Vous pouvez utiliser XQuery 1.0 ou 3.0. XQuery 3.0 est utilisé par défaut.

Exemples

Exemples de la commande xquery :

- raptorxmlxbrl xquery --output=c:\Output.xml c:\TestQuery.xq
- raptorxmlxbrl xquery --input=c:\Input.xml --output=c:\Output.xml --param=company:"Altova" --p=date:"2006-01-01" c:\TestQuery.xq
- raptorxmlxbrl xquery --input=c:\Input.xml --output=c:\Output.xml --param=source:" doc('c:\test\books.xml')//book"
- raptorxmlxbrl xquery --output=c:\Output.xml --omit-xml-declaration=false --output-encoding=ASCII c:\TestQuery.xq
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple,

"My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "C:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Traitement XQuery
 - indent-characters

```
--indent-characters = VALUE
```

Spécifie le string de caractère à utiliser en tant que retrait.

input

```
--input = FILE
```

L'URL du fichier XML à transformer.

omit-xml-declaration

```
--omit-xml-declaration = true|false
```

Option de sérialisation pour spécifier si la déclaration XML doit être omise de la sortie ou pas. Si true, il n'y aura pas de déclaration XML dans le document de sortie. Si false, une déclaration XML sera incluse. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

output, xsltoutput

```
output = FILE, xsltoutput = FILE
```

L'URL du fichier sortie-primaire. Par exemple, dans le cas d'une sortie HTML de fichier multiple, le fichier de sortie primaire sera l'emplacement du fichier HTML du point d'entrée. Les fichiers de sortie supplémentaires, comme des fichiers d'image générée, sont rapportés en tant que xslt-additional-output-files. Si aucune option --output ou --xsltoutput n'est spécifiée, la sortie est écrite sur la sortie standard.

output-encoding

```
--output-encoding = VALUE
```

La valeur de l'attribut d'encodage dans le document de sortie. Les valeurs valides sont des noms

dans le registre d'ensemble de caractères IANA. La valeur par défaut est UTF-8.

output-indent

```
--output-indent = true|false
```

Si true, la sortie sera en retrait conformément à sa structure hiérarchique. Si false, il n'y aura pas de retrait hiérarchique. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

output-method

```
--output-method = xml|html|xhtml|text
```

Spécifie le format de sortie. La valeur par défaut est xml.

param [p]

```
--p | --param = KEY:VALUE
```

■ XQuery

Spécifie la valeur d'un paramètre externe. Un paramètre externe est déclaré dans le document XQuery avec la déclaration declare variable suivi par un nom de variable puis le mot-clé external suivi par le point-virgule de fin de ligne. Par exemple :

```
declare variable $foo as xs:string external;
```

Le mot-clé external, \$foo devient un paramètre externe, dont la valeur est passée pendant le runtime depuis une source externe. Le paramètre externe reçoit une value avec la commande CLI. Par exemple :

```
--param=foo:'MyName'
```

Dans l'instruction de description ci-dessus, KEY est le nom de paramètre externe, VALUE est la valeur du paramètre externe, donné en tant qu'une expression XPath. Les noms de paramètres utilisés sur la CLI doivent être déclarés dans le document XQuery. Si plusieurs paramètres externes sont des valeurs passées sur la CLI, chacun doit être recevoir une option séparée ——param. Les doubles guillemets doivent être utilisés si l'expression XPath contient des espaces.

■ XSLT

Spécifie paramètre de feuille de style global. KEY est le nom de paramètre, VALUE est une expression XPath qui fournit la valeur de paramètre. Les noms de paramètre utilisés sur la CLI doivent être déclarés dans la feuille de style. Si plusieurs paramètres multiples sont utilisés, le changement --param doit être utilisé avant chaque paramètre. Les double guillemets doivent être utilisés autour de l'expression XPath si elle contient un espace ; que l'espace se trouve dans l'expression XPath elle-même ou dans un littéral de string dans l'expression. Par exemple :

```
raptorxmlxbrl xslt --input=c:\Test.xml --output=c:\Output.xml --
param=date://node[1]/@att1 --p=title:'stringwithoutspace' --
param=title:"'string with spaces'" --p=amount:456 c:\Test.xslt
```

xpath-static-type-errors-as-warnings

```
--xpath-static-type-errors-as-warnings = true|false
```

Si true, passe à une version antérieure d'avertissements de tous les types d'erreurs qui sont détectés dans le contexte statique XPath. Alors qu'une erreur entraînerait l'échec de l'exécution, un

avertissement permettrait la poursuite du traitement. Le défaut est false.

xquery-version

```
--xquery-version = 1|1.0|3|3.0|3.1
```

Spécifie si le processeur XQuery devrait utiliser XSLT XQuery 1.0 ou XQuery 3.0. La valeur par défaut est 3.1.

- Schéma XML et instance XML
 - load-xml-with-psvi

```
--load-xml-with-psvi = true|false
```

Active la validation des fichiers XML d'entrée et génère des informations de post-schema-validation pour les fichiers. La valeur par défaut est : true.

schema-imports

--schema-imports = load-by-schemalocation | load-preferring-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | license-namespace-only

Spécifie le comportement des éléments xs:import, chacun d'entre eux ayant un attribut namespace optionnel et un attribut schemaLocation optionnel : <import namespace="someNS" schemaLocation="someURL">. L'option spécifie s'il faut charger un document de schéma ou juste mettre un espace de noms sous licence, et, si un document de schéma doit être chargé, quelle information doit être utilisée pour le trouver. Défaut : load-preferring-schemalocation.

Le comportement est le suivant :

- load-by-schemalocation: La valeur de l'attribut schemalocation est utilisée pour situer le schéma, en prenant en compte les <u>mappages de catalogue</u> 48. Si l'attribut de l'espace de nom est présent, l'espace de noms est importé (licencé).
- load-preferring-schemalocation: Si l'attribut schemalocation est présent, il est utilisé en prenant en compte les mappages de catalogue 48. Si l'attribut schemalocation est présent, la valeur de l'attribut namespace est utilisée via un mappage de catalogue 48. C'est la valeur par défaut.
- load-by-namespace: La valeur de l'attribut namespace est utilisée pour situer le schéma via un mappage de catalogue 48.
- load-combining-both: Si soit l'attribut namespace ou l'attribut schemaLocation a un mappage de catalogue 48, le mappage est utilisé. Si les deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option --schema-mapping (option XBRL 350) et option XML/XSD 366) décide quel mappage utiliser. Si aucun mappage de catalogue 48 n'est présent, l'attribut schemaLocation est utilisé.
- license-namespace-only: Le nom d'espace est importé. Aucun document de schéma n'est importé.

schemalocation-hints

--schemalocation-hints = load-by-schemalocation | load-by-namespace | loadcombining-both | ignore

Spécifie le comportement des attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation : S'il faut charger un document de schéma et, si oui, quelle information doit être utilisée pour la trouver. Défaut : load-by-schemalocation.

• La valeur load-by-schemalocation utilise l'<u>URL de l'emplacement de schéma</u> 590 dans les

attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation dans les documents d'instance XML ou XBRL. Il s'agit de la valeur par défaut.

- La valeur load-by-namespace prend la <u>part d'espace de nom</u> ssi:schemaLocation et un string vide dans le cas de xsi:noNamespaceSchemaLocation et localise le schéma par le biais d'un mappage de catalogue 48.
- Si load-combining-both est utilisé et si soit la partie espace de noms ou la partie URL a un mappage de catalogue 48, alors le mappage de catalogue 48 est utilisé. Si tous deux ont des mappages de catalogue 49, alors la valeur de l'option de --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 360) de quel mappage utiliser. Si ni l'espace de noms ni l'URL n'a un mappage de catalogue, l'URL est utilisée.
- Si la valeur de l'option est ignore, les attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation seront ignorés tous les deux.

schema-mapping

--schema-mapping = prefer-schemalocation | prefer-namespace

Si l'emplacement de schéma et l'espace de noms sont tous les deux utilisés pour trouver un document de schéma, spécifie lequel des deux doit être utilisé pendant la consultation du catalogue. (Si soit l'option --schemalocation-hints ou l'option --schema-imports a une valeur de load-combining-both, et si les parties d'espace de noms et d'URL impliquées ont toutes les deux des mappages de catalogue (a), alors la valeur de cette option spécifie lequel des deux mappages utiliser (mappage d'espace de noms ou mappage URL; la valeur prefer-schemalocation réfère au mappage URL).) Défaut : prefer-schemalocation.

xinclude

--xinclude = true|false

Active la prise en charge de XML Inclusions (XInclude). La valeur par défaut est false. Si false, les élément include d'XInclude sont ignorés.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xml-mode

--xml-mode = wf|id|valid

Spécifie le mode de traitement XML à utiliser pour le document d'instance XML : wf=wellformed check (vérification de la bonne forme); id=bien formé avec des contrôles ID/IDREF ; valid=validation. La valeur par défaut est wf. Veuillez noter qu'une valeur de valid exige que chaque document d'instance chargé depuis les traitements référence un DTD. Si aucun DTD n'existe, une erreur est rapportée.

xml-mode-for-schemas

--xml-mode-for-schemas = wf|id|valid

Spécifie le mode de traitement XML à utiliser pour les documents de schéma XML : wf=vérification de la bonne formation ; id=contrôles de la bonne formation avec ID/IDREF ; valid=validation. La valeur par défaut est wf. Veuillez noter qu'une valeur de valid exige que chaque document de schéma chargé pendant le traitement référence un DTD. Si aucun DTD n'existe, une erreur est rapportée.

xml-validation-error-as-warning

--xml-validation-error-as-warning = true|false

Si true, traite les erreurs de validation en tant gu'avertissements. Si les erreurs sont traitées en tant

qu'avertissements, les traitements supplémentaires, comme des transformations XSLT, continueront quelles que soient les erreurs. La valeur par défaut est false.

xpath-static-type-errors-as-warnings

```
--xpath-static-type-errors-as-warnings = true|false
```

Si true, passe à une version antérieure d'avertissements de tous les types d'erreurs qui sont détectés dans le contexte statique XPath. Alors qu'une erreur entraînerait l'échec de l'exécution, un avertissement permettrait la poursuite du traitement. Le défaut est false.

▼ xsd

```
--xsd = FILE
```

Spécifie un ou plusieurs documents de Schéma XML à utiliser pour la validation des documents d'instance XML. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un document de schéma.

xsd-version

```
--xsd-version = 1.0|1.1|detect
```

Spécifie la version du langage de définition de Schéma W3C (XSD) à utiliser. Le défaut est 1.0. Cette option peut être utile pour découvrir comment un schéma compatible à 1.0 n'est pas compatible à 1.1. L'option detect est une fonction spécifique à Altova. Elle permet la détection de la version du document de Schéma XML (1.0 ou 1.1) en lisant la valeur de l'attribut vc:minVersion de l'élément du document <xs:schema>. Si la valeur de l'attribut @vc:minVersion est 1.1, le schéma est détecté comme étant de version 1.1. Pour toute autre valeur, ou si l'attribut @vc:minVersion est absent, le schéma est détecté comme étant de version 1.0.

- Catalogues et ressources globales
 - catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 43, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 489, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

▼ enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les <u>ressources globales</u> 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).
```

Extensions

Ces options définissent la gestion des fonctions d'extension spéciales disponibles dans un certain nombre de produits Altova de niveau d'entreprise (comme XMLSpy Enterprise Edition). Leur utilisation est décrite dans les manuels d'utilisateur de ces produits.

▼ chartext-disable

```
--chartext-disable = true|false
```

Désactive les extensions de graphique. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

dotnetext-disable

```
--dotnetext-disable = true|false
```

Désactive les extensions .NET. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

jvm-location

```
--jvm-location = FILE
```

FILE spécifie l'emplacement de la Java Virtual Machine (DLL sur Windows, objet partagé sur Linux). La JVM est nécessaire si vous utilisez les <u>fonctions d'extension Java</u> dans votre code XSLT/XQuery. La valeur par défaut est false.

javaext-barcode-location

```
--javaext-barcode-location = FILE
```

Spécifie le chemin vers le dossier qui contient le fichier d'extension du code-barres AltovaBarcodeExtension.jar. Le chemin doit être donné dans une des formes suivantes :

- Un URI de fichier, par exemple: --javaext-barcode-location="file:///C:/Program Files/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/etc/jar/"
- Un chemin Windows avec un échappement par barres obliques inversées, par exemple : -- javaext-barcode-location="C:\\Program Files\\Altova\\RaptorXMLXBRLServer2025\\etc\\jar\\"

javaext-disable

```
--javaext-disable = true|false
```

Désactive les extensions Java. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

Messages, erreurs, aide, timeout, version

error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

info-limit

```
--info-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

▼ verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

--warning-limit = N | unlimited

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.4.2 xqueryupdate

La commande xqueryupdate prend un fichier XQuery ou Xquery Update en tant que son argument unique et le valide. Si un fichier XML d'entrée optionnel est spécifié, alors ce fichier XML est traité avec les commandes XQuery Update soumises dans xQuery (Update) -File. Dans ce cas, les mises à jour peuvent être directement appliquées dans le fichier d'entrée ou les données XML mises à jour peuvent être écrites dans un fichier XML de sortie. Les fichiers d'entrée et de sortie sont spécifiés en tant qu'options. Si le xQuery (Update) - File contient uniquement des instructions XQuery et pas d'instruction de XQuery Update, alors la commande réalise une exécution directe de XQuery.

raptorxmlxbrl xqueryupdate [options] XQuery(Update)-File

- L'argument XQuery (Update) -File est le chemin et le nom du fichier XQuery (.xq) ou du fichier XQuery Update (.xqu) à être exécuté. Si le fichier contient des instructions XQuery Update, alors celles-ci sont exécutées dans le fichier XML d'entrée. Autrement, la commande fonctionne comme commande d'exécution XQuery.
- Vous pouvez spécifier si vous préférez utiliser XQuery Update 1.0 ou 3.0. XQuery Update 3.0 est utilisé par défaut.

Exemples

Exemples de la commande xqueryupdate :

- raptorxmlxbrl xqueryupdate --output=c:\Output.xml c:\TestQuery.xq (écrit la sortie du fichier XQuery dans le fichier de sortie.)
- raptorxmlxbrl xqueryupdate --input=c:\Input.xml --output=c:\Output.xml --updated-xml=asmainresult c:\UpdateFile.xqu (met à jour Input.xml utilisant les instructions de mise à jour dans UpdateFile.xqu, et écrit la mise à jour dans Output.xml.)
- raptorxmlxbrl xqueryupdate --input=c:\Input.xml --output=c:\Output.xml --updated-xml=writeback c:\UpdateFile.xq (met à jour Input.xml utilisant les instructions de mise à jour dans UpdateFile.xq. Le fichier Output.xml n'est pas créé.)
- raptorxmlxbrl xqueryupdate --input=c:\Input.xml --output=c:\Output.xml --updated-xml=discard c:\TestQuery.xqu (les mises à jour sont ignorées. Le fichier d'entrée n'est pas modifié. Le fichier Output.xml sera créé mais il ne contiendra pas de XML mis à jour.)

- raptorxmlxbrl xqueryupdate --input=c:\Input.xml --output=c:\Output.xml c:
 \TestQuery.xqu (les mises à jour sont ignorées dans l'exemple précédent. C'est parce que la valeur
 par défaut de l'option --updated-xml est ignorée.)
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Traitement XQuery Update
 - indent-characters

--indent-characters = VALUE

Spécifie le string de caractère à utiliser en tant que retrait.

input

--input = FILE

L'URL du fichier XML à transformer.

omit-xml-declaration

--omit-xml-declaration = true|false

Option de sérialisation pour spécifier si la déclaration XML doit être omise de la sortie ou pas. Si true, il n'y aura pas de déclaration XML dans le document de sortie. Si false, une déclaration XML sera incluse. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

output, xsltoutput

```
output = FILE, xsltoutput = FILE
```

L'URL du fichier sortie-primaire. Par exemple, dans le cas d'une sortie HTML de fichier multiple, le fichier de sortie primaire sera l'emplacement du fichier HTML du point d'entrée. Les fichiers de sortie supplémentaires, comme des fichiers d'image générée, sont rapportés en tant que xslt-additional-output-files. Si aucune option --output ou --xsltoutput n'est spécifiée, la sortie est écrite sur la sortie standard.

output-encoding

```
--output-encoding = VALUE
```

La valeur de l'attribut d'encodage dans le document de sortie. Les valeurs valides sont des noms dans le registre d'ensemble de caractères IANA. La valeur par défaut est UTF-8.

output-indent

```
--output-indent = true|false
```

Si true, la sortie sera en retrait conformément à sa structure hiérarchique. Si false, il n'y aura pas de retrait hiérarchique. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

output-method

```
--output-method = xml|html|xhtml|text
```

Spécifie le format de sortie. La valeur par défaut est xml.

param [p]

```
--p | --param = KEY: VALUE
```

■ XQuery

Spécifie la valeur d'un paramètre externe. Un paramètre externe est déclaré dans le document XQuery avec la déclaration declare variable suivi par un nom de variable puis le mot-clé external suivi par le point-virgule de fin de ligne. Par exemple :

```
declare variable $foo as xs:string external;
```

Le mot-clé external, \$foo devient un paramètre externe, dont la valeur est passée pendant le runtime depuis une source externe. Le paramètre externe reçoit une value avec la commande CLI. Par exemple :

```
--param=foo:'MyName'
```

Dans l'instruction de description ci-dessus, KEY est le nom de paramètre externe, VALUE est la valeur du paramètre externe, donné en tant qu'une expression XPath. Les noms de paramètres utilisés sur la CLI doivent être déclarés dans le document XQuery. Si plusieurs paramètres externes sont des valeurs passées sur la CLI, chacun doit être recevoir une option séparée ——param. Les doubles guillemets doivent être utilisés si l'expression XPath contient des espaces.

■ XSLT

Spécifie paramètre de feuille de style global. KEY est le nom de paramètre, VALUE est une expression XPath qui fournit la valeur de paramètre. Les noms de paramètre utilisés sur la CLI doivent être déclarés dans la feuille de style. Si plusieurs paramètres multiples sont utilisés, le changement --param doit être utilisé avant chaque paramètre. Les double guillemets doivent être utilisés autour de l'expression XPath si elle contient un espace ; que l'espace se trouve dans l'expression XPath elle-même ou dans un littéral de string dans l'expression. Par exemple .

```
raptorxmlxbrl xslt --input=c:\Test.xml --output=c:\Output.xml --
param=date://node[1]/@att1 --p=title:'stringwithoutspace' --
param=title:"'string with spaces'" --p=amount:456 c:\Test.xslt
```

xpath-static-type-errors-as-warnings

```
--xpath-static-type-errors-as-warnings = true|false
```

Si true, passe à une version antérieure d'avertissements de tous les types d'erreurs qui sont détectés dans le contexte statique XPath. Alors qu'une erreur entraînerait l'échec de l'exécution, un avertissement permettrait la poursuite du traitement. Le défaut est false.

xquery-update-version

```
--xquery-update-version = 1|1.0|3|3.0
```

Spécifie si le processeur XQuery devrait utiliser XQuery Update Facility 1.0 ou XQuery Update Facility 3.0. La valeur par défaut est 3.

keep-formatting

```
--keep-formatting = true|false
```

Garde le formatage du document cible autant que possible. La valeur par défaut est : true.

updated-xml

```
--updated-xml = discard|writeback|asmainresult
```

Spécifie comment gérer le fichier XML mis à jour.

- discard : la mise à jour est éliminée et pas écrites sur le fichier. Ni le fichier d'entrée, ni le fichier de sortie seront mis à jour. Veuillez noter que ceci est le défaut.
- writeback : réécrit la mise à jour de retour dans le fichier XML d'entrée qui est spécifié avec l'option --input.
- asmainresult : écrit la mise à jour dans le fichier XML de sortie qui est spécifié dans l'option --output option. Si l'option --output n'est pas spécifiée, alors la mise à jour est écrite dans la sortie standard. Dans les deux cas, le fichier XML d'entrée ne sera pas modifié ().

La valeur par défaut est : discard.

- Schéma XML et instance XML
 - load-xml-with-psvi

--load-xml-with-psvi = true|false

Active la validation des fichiers XML d'entrée et génère des informations de post-schema-validation pour les fichiers. La valeur par défaut est : true.

schema-imports

--schema-imports = load-by-schemalocation | load-preferring-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | license-namespace-only

Spécifie le comportement des éléments xs:import, chacun d'entre eux ayant un attribut namespace optionnel et un attribut schemaLocation optionnel : <import namespace="someNS" schemaLocation="someURL">. L'option spécifie s'il faut charger un document de schéma ou juste mettre un espace de noms sous licence, et, si un document de schéma doit être chargé, quelle information doit être utilisée pour le trouver. Défaut : load-preferring-schemalocation.

Le comportement est le suivant :

- load-by-schemalocation: La valeur de l'attribut schemalocation est utilisée pour situer le schéma, en prenant en compte les <u>mappages de catalogue</u> 48. Si l'attribut de l'espace de nom est présent, l'espace de noms est importé (licencé).
- load-preferring-schemalocation: Si l'attribut schemalocation est présent, il est utilisé en prenant en compte les mappages de catalogue 48. Si l'attribut schemalocation est présent, la valeur de l'attribut namespace est utilisée via un mappage de catalogue 48. C'est la valeur par défaut.
- load-by-namespace: La valeur de l'attribut namespace est utilisée pour situer le schéma via un mappage de catalogue 48.
- load-combining-both: Si soit l'attribut namespace ou l'attribut schemaLocation a un mappage de catalogue 48, le mappage est utilisé. Si les deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option --schema-mapping (option XBRL 350) et option XML/XSD 366) décide quel mappage utiliser. Si aucun mappage de catalogue 48 n'est présent, l'attribut schemaLocation est utilisé.
- license-namespace-only: Le nom d'espace est importé. Aucun document de schéma n'est importé.

schemalocation-hints

--schemalocation-hints = load-by-schemalocation | load-by-namespace | loadcombining-both | ignore

Spécifie le comportement des attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation : S'il faut charger un document de schéma et, si oui, quelle information doit être utilisée pour la trouver. Défaut : load-by-schemalocation.

- La valeur load-by-schemalocation utilise l'<u>URL de l'emplacement de schéma sattributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation dans les documents d'instance XML ou XBRL. Il s'agit de la valeur par défaut.</u>
- La valeur load-by-namespace prend la <u>part d'espace de nom</u> xsi:schemaLocation et un string vide dans le cas de xsi:noNamespaceSchemaLocation et localise le schéma par le biais d'un mappage de catalogue 48.
- Si load-combining-both est utilisé et si soit la partie espace de noms ou la partie URL a un mappage de catalogue 48, alors le mappage de catalogue 48 est utilisé. Si tous deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option de --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 360) de quel mappage utiliser. Si ni l'espace de noms ni l'URL n'a un mappage de catalogue, l'URL est utilisée.
- Si la valeur de l'option est ignore, les attributs xsi:schemaLocation et

xsi:noNamespaceSchemaLocation seront ignorés tous les deux.

schema-mapping

--schema-mapping = prefer-schemalocation | prefer-namespace

Si l'emplacement de schéma et l'espace de noms sont tous les deux utilisés pour trouver un document de schéma, spécifie lequel des deux doit être utilisé pendant la consultation du catalogue. (Si soit l'option --schemalocation-hints ou l'option --schema-imports a une valeur de load-combining-both, et si les parties d'espace de noms et d'URL impliquées ont toutes les deux des mappages de catalogue (a), alors la valeur de cette option spécifie lequel des deux mappages utiliser (mappage d'espace de noms ou mappage URL; la valeur prefer-schemalocation réfère au mappage URL).) Défaut : prefer-schemalocation.

xinclude

--xinclude = true|false

Active la prise en charge de XML Inclusions (XInclude). La valeur par défaut est false. Si false, les élément include d'XInclude sont ignorés.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xml-mode

--xml-mode = wf|id|valid

Spécifie le mode de traitement XML à utiliser pour le document d'instance XML : wf=wellformed check (vérification de la bonne forme); id=bien formé avec des contrôles ID/IDREF ; valid=validation. La valeur par défaut est wf. Veuillez noter qu'une valeur de valid exige que chaque document d'instance chargé depuis les traitements référence un DTD. Si aucun DTD n'existe, une erreur est rapportée.

xml-mode-for-schemas

```
--xml-mode-for-schemas = wf|id|valid
```

Spécifie le mode de traitement XML à utiliser pour les documents de schéma XML : wf=vérification de la bonne formation ; id=contrôles de la bonne formation avec ID/IDREF ; valid=validation. La valeur par défaut est wf. Veuillez noter qu'une valeur de valid exige que chaque document de schéma chargé pendant le traitement référence un DTD. Si aucun DTD n'existe, une erreur est rapportée.

xml-validation-error-as-warning

```
--xml-validation-error-as-warning = true|false
```

Si true, traite les erreurs de validation en tant qu'avertissements. Si les erreurs sont traitées en tant qu'avertissements, les traitements supplémentaires, comme des transformations XSLT, continueront quelles que soient les erreurs. La valeur par défaut est false.

▼ xsd

--xsd = FILE

Spécifie un ou plusieurs documents de Schéma XML à utiliser pour la validation des documents d'instance XML. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un document de schéma.

xsd-version

```
--xsd-version = 1.0|1.1|detect
```

Spécifie la version du langage de définition de Schéma W3C (XSD) à utiliser. Le défaut est 1.0. Cette option peut être utile pour découvrir comment un schéma compatible à 1.0 n'est pas compatible à 1.1. L'option detect est une fonction spécifique à Altova. Elle permet la détection de la version du document de Schéma XML (1.0 ou 1.1) en lisant la valeur de l'attribut vc:minVersion de l'élément du document <xs:schema>. Si la valeur de l'attribut @vc:minVersion est 1.1, le schéma est détecté comme étant de version 1.1. Pour toute autre valeur, ou si l'attribut @vc:minVersion est absent, le schéma est détecté comme étant de version 1.0.

Catalogues et ressources globales

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

▼ enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les ressources globales ⁵⁵. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).
```

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
Spécifie le fichier de ressource globale (55) (et active les ressources globales) (55).
```

Extensions

Ces options définissent la gestion des fonctions d'extension spéciales disponibles dans un certain nombre de produits Altova de niveau d'entreprise (comme XMLSpy Enterprise Edition). Leur utilisation est décrite dans les manuels d'utilisateur de ces produits.

▼ chartext-disable

```
--chartext-disable = true|false
```

Désactive les extensions de graphique. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

dotnetext-disable

--dotnetext-disable = true|false

Désactive les extensions .NET. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ jvm-location

```
--jvm-location = FILE
```

FILE spécifie l'emplacement de la Java Virtual Machine (DLL sur Windows, objet partagé sur Linux). La JVM est nécessaire si vous utilisez les <u>fonctions d'extension Java</u> dans votre code XSLT/XQuery. La valeur par défaut est false.

javaext-barcode-location

```
--javaext-barcode-location = FILE
```

Spécifie le chemin vers le dossier qui contient le fichier d'extension du code-barres AltovaBarcodeExtension.jar. Le chemin doit être donné dans une des formes suivantes :

- Un URI de fichier, par exemple: --javaext-barcode-location="file:///C:/Program Files/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/etc/jar/"
- Un chemin Windows avec un échappement par barres obliques inversées, par exemple : -- javaext-barcode-location="C:\\Program Files\\Altova\\RaptorXMLXBRLServer2025\\etc\\jar\\"
- ▼ javaext-disable

```
--javaext-disable = true|false
```

Désactive les extensions Java. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

- Messages, erreurs, aide, timeout, version
 - error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

▼ info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement

continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

--log-output = FILE

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

▼ network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.4.3 valxquery

La commande valxquery prend un fichier XQuery en tant que son argument unique et le valide.

raptorxmlxbrl valxquery [options] XQuery-File

• L'argument xQuery-File est le chemin et le nom du fichier XQuery à valider.

Exemples

Exemples de la commande valxquery :

- raptorxmlxbrl valxquery c:\Test.xquery
- raptorxmlxbrl valxquery --xquery-version=1 c:\Test.xquery
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

Traitement XQuery

omit-xml-declaration

--omit-xml-declaration = true|false

Option de sérialisation pour spécifier si la déclaration XML doit être omise de la sortie ou pas. Si true, il n'y aura pas de déclaration XML dans le document de sortie. Si false, une déclaration XML sera incluse. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xquery-version

```
--xquery-version = 1|1.0|3|3.0|3.1
```

Spécifie si le processeur XQuery devrait utiliser XSLT XQuery 1.0 ou XQuery 3.0. La valeur par défaut est 3.1.

- Schéma XML et instance XML
 - ▼ load-xml-with-psvi

```
--load-xml-with-psvi = true|false
```

Active la validation des fichiers XML d'entrée et génère des informations de post-schema-validation pour les fichiers. La valeur par défaut est : true.

schema-imports

--schema-imports = load-by-schemalocation | load-preferring-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | license-namespace-only

Spécifie le comportement des éléments xs:import, chacun d'entre eux ayant un attribut namespace optionnel et un attribut schemaLocation optionnel : <import namespace="someNS" schemaLocation="someURL">. L'option spécifie s'il faut charger un document de schéma ou juste mettre un espace de noms sous licence, et, si un document de schéma doit être chargé, quelle information doit être utilisée pour le trouver. Défaut : load-preferring-schemalocation.

Le comportement est le suivant :

- load-by-schemalocation: La valeur de l'attribut schemalocation est utilisée pour situer le schéma, en prenant en compte les <u>mappages de catalogue</u> 48. Si l'attribut de l'espace de nom est présent, l'espace de noms est importé (licencé).
- load-preferring-schemalocation: Si l'attribut schemalocation est présent, il est utilisé en prenant en compte les mappages de catalogue 48. Si l'attribut schemalocation est présent, la valeur de l'attribut namespace est utilisée via un mappage de catalogue 48. C'est la valeur par défaut.
- load-by-namespace: La valeur de l'attribut namespace est utilisée pour situer le schéma via un mappage de catalogue 48.
- load-combining-both: Si soit l'attribut namespace ou l'attribut schemaLocation a un mappage de catalogue 48, le mappage est utilisé. Si les deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 366) décide quel mappage utiliser. Si aucun mappage de catalogue 48 n'est présent, l'attribut schemaLocation est utilisé
- license-namespace-only: Le nom d'espace est importé. Aucun document de schéma n'est importé.

schemalocation-hints

--schemalocation-hints = load-by-schemalocation | load-by-namespace | loadcombining-both | ignore

Spécifie le comportement des attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation : S'il faut charger un document de schéma et, si oui, quelle information doit être utilisée pour la trouver. Défaut : load-by-schemalocation.

- La valeur load-by-schemalocation utilise l'<u>URL de l'emplacement de schéma sattributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation dans les documents d'instance XML ou XBRL. Il s'agit de la valeur par défaut.</u>
- La valeur load-by-namespace prend la <u>part d'espace de nom</u> xsi:schemaLocation et un string vide dans le cas de xsi:noNamespaceSchemaLocation et localise le schéma par le biais d'un mappage de catalogue 48.
- Si load-combining-both est utilisé et si soit la partie espace de noms ou la partie URL a un mappage de catalogue 48, alors le mappage de catalogue 48 est utilisé. Si tous deux ont des mappages de catalogue 49, alors la valeur de l'option de --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 360) de quel mappage utiliser. Si ni l'espace de noms ni l'URL n'a un mappage de catalogue, l'URL est utilisée.
- Si la valeur de l'option est ignore, les attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation seront ignorés tous les deux.

schema-mapping

--schema-mapping = prefer-schemalocation | prefer-namespace

Si l'emplacement de schéma et l'espace de noms sont tous les deux utilisés pour trouver un document de schéma, spécifie lequel des deux doit être utilisé pendant la consultation du catalogue. (Si soit l'option --schemalocation-hints ou l'option --schema-imports a une valeur de load-combining-both, et si les parties d'espace de noms et d'URL impliquées ont toutes les deux des mappages de catalogue (a), alors la valeur de cette option spécifie lequel des deux mappages utiliser (mappage d'espace de noms ou mappage URL; la valeur prefer-schemalocation réfère au mappage URL).) Défaut : prefer-schemalocation.

xinclude

--xinclude = true|false

Active la prise en charge de XML Inclusions (XInclude). La valeur par défaut est false. Si false, les élément include d'XInclude sont ignorés.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xml-mode

--xml-mode = wf|id|valid

Spécifie le mode de traitement XML à utiliser pour le document d'instance XML : wf=wellformed check (vérification de la bonne forme); id=bien formé avec des contrôles ID/IDREF ; valid=validation. La valeur par défaut est wf. Veuillez noter qu'une valeur de valid exige que chaque document d'instance chargé depuis les traitements référence un DTD. Si aucun DTD n'existe, une erreur est rapportée.

xml-mode-for-schemas

```
--xml-mode-for-schemas = wf|id|valid
```

Spécifie le mode de traitement XML à utiliser pour les documents de schéma XML : wf=vérification de la bonne formation ; id=contrôles de la bonne formation avec ID/IDREF ; valid=validation. La valeur par défaut est wf. Veuillez noter qu'une valeur de valid exige que chaque document de schéma chargé pendant le traitement référence un DTD. Si aucun DTD n'existe, une erreur est rapportée.

xpath-static-type-errors-as-warnings

--xpath-static-type-errors-as-warnings = true|false

Si true, passe à une version antérieure d'avertissements de tous les types d'erreurs qui sont détectés dans le contexte statique XPath. Alors qu'une erreur entraînerait l'échec de l'exécution, un avertissement permettrait la poursuite du traitement. Le défaut est false.

xsd-version

--xsd-version = 1.0|1.1|detect

Spécifie la version du langage de définition de Schéma W3C (XSD) à utiliser. Le défaut est 1.0. Cette option peut être utile pour découvrir comment un schéma compatible à 1.0 n'est pas compatible à 1.1. L'option detect est une fonction spécifique à Altova. Elle permet la détection de la version du document de Schéma XML (1.0 ou 1.1) en lisant la valeur de l'attribut vc:minVersion de l'élément du document <xs:schema>. Si la valeur de l'attribut @vc:minVersion est 1.1, le schéma est détecté comme étant de version 1.1. Pour toute autre valeur, ou si l'attribut @vc:minVersion est absent, le schéma est détecté comme étant de version 1.0.

Catalogues et ressources globales

catalog

--catalog = FILE

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 43, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

--user-catalog = FILE

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les ressources globales 55. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (et active les ressources globales) (55).
```

▼ globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE

Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).
```

Extensions

Ces options définissent la gestion des fonctions d'extension spéciales disponibles dans un certain nombre de produits Altova de niveau d'entreprise (comme XMLSpy Enterprise Edition). Leur utilisation est décrite dans les manuels d'utilisateur de ces produits.

chartext-disable

```
--chartext-disable = true|false
```

Désactive les extensions de graphique. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

dotnetext-disable

```
--dotnetext-disable = true|false
```

Désactive les extensions .NET. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ jvm-location

```
--jvm-location = FILE
```

FILE spécifie l'emplacement de la Java Virtual Machine (DLL sur Windows, objet partagé sur Linux). La JVM est nécessaire si vous utilisez les fonctions d'extension Java dans votre code XSLT/XQuery. La valeur par défaut est false.

javaext-barcode-location

```
--javaext-barcode-location = FILE
```

Spécifie le chemin vers le dossier qui contient le fichier d'extension du code-barres AltovaBarcodeExtension.jar. Le chemin doit être donné dans une des formes suivantes :

- Un URI de fichier, par exemple: --javaext-barcode-location="file:///C:/Program Files/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/etc/jar/"
- Un chemin Windows avec un échappement par barres obliques inversées, par exemple : -- javaext-barcode-location="C:\\Program Files\\Altova\\RaptorXMLXBRLServer2025\\etc\\jar\\"

▼ javaext-disable

```
-- javaext-disable = true|false
```

Désactive les extensions Java. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

- Messages, erreurs, aide, timeout, version
 - error-format

--error-format = text|shortxml|longxml

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

 $\underline{\textit{Note}}$: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.4.4 valxqueryupdate

La commande valxqueryupdate prend un fichier XQuery en tant que son argument unique et le valide.

raptorxmlxbrl valxqueryupdate [options] XQuery-File

• L'argument xquery-File est le chemin et le nom du fichier XQuery à valider.

Exemples

Exemples de la commande valxqueryupdate

- raptorxmlxbrl valxqueryupdate c:\Test.xqu
- raptorxmlxbrl valxqueryupdate --xquery-update-version=1 c:\Test.xqu
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- ▼ Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Traitement XQuery
 - omit-xml-declaration

```
--omit-xml-declaration = true|false
```

Option de sérialisation pour spécifier si la déclaration XML doit être omise de la sortie ou pas. Si true, il n'y aura pas de déclaration XML dans le document de sortie. Si false, une déclaration XML sera incluse. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xquery-update-version

```
--xquery-update-version = 1|1.0|3|3.0
```

Spécifie si le processeur XQuery devrait utiliser XQuery Update Facility 1.0 ou XQuery Update Facility 3.0. La valeur par défaut est 3.

- Schéma XML et instance XML
 - load-xml-with-psvi

```
--load-xml-with-psvi = true|false
```

Active la validation des fichiers XML d'entrée et génère des informations de post-schema-validation pour les fichiers. La valeur par défaut est : true.

schema-imports

```
--schema-imports = load-by-schemalocation | load-preferring-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | license-namespace-only

Spécifie le comportement des éléments xs:import, chacun d'entre eux ayant un attribut namespace optionnel et un attribut schemaLocation optionnel : <import namespace="someNS" schemaLocation="someURL">. L'option spécifie s'il faut charger un document de schéma ou juste mettre un espace de noms sous licence, et, si un document de schéma doit être chargé, quelle information doit être utilisée pour le trouver. Défaut : load-preferring-schemalocation.

Le comportement est le suivant :
```

- load-by-schemalocation: La valeur de l'attribut schemalocation est utilisée pour situer le schéma, en prenant en compte les <u>mappages de catalogue</u> (48). Si l'attribut de l'espace de nom est présent, l'espace de noms est importé (licencé).
- load-preferring-schemalocation: Si l'attribut schemalocation est présent, il est utilisé en prenant en compte les mappages de catalogue (48). Si l'attribut schemalocation est présent, la valeur de l'attribut namespace est utilisée via un mappage de catalogue (48). C'est la valeur par

défaut.

- load-by-namespace: La valeur de l'attribut namespace est utilisée pour situer le schéma via un mappage de catalogue 48.
- load-combining-both: Si soit l'attribut namespace ou l'attribut schemaLocation a un mappage de catalogue 48, le mappage est utilisé. Si les deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 366) décide quel mappage utiliser. Si aucun mappage de catalogue 48 n'est présent, l'attribut schemaLocation est utilisé
- license-namespace-only: Le nom d'espace est importé. Aucun document de schéma n'est importé.

schemalocation-hints

--schemalocation-hints = load-by-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | ignore

Spécifie le comportement des attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation: S'il faut charger un document de schéma et, si oui, quelle information doit être utilisée pour la trouver. Défaut: load-by-schemalocation.

- La valeur load-by-schemalocation utilise l'<u>URL de l'emplacement de schéma</u> dans les attributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation dans les documents d'instance XML ou XBRL. Il s'agit de la valeur par défaut.
- La valeur load-by-namespace prend la <u>part d'espace de nom</u> ssi:schemaLocation et un string vide dans le cas de xsi:noNamespaceSchemaLocation et localise le schéma par le biais d'un mappage de catalogue 48.
- Si load-combining-both est utilisé et si soit la partie espace de noms ou la partie URL a un mappage de catalogue 48, alors le mappage de catalogue 48 est utilisé. Si tous deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option de --schema-mapping (option XBRL 550 et option XML/XSD 366) de quel mappage utiliser. Si ni l'espace de noms ni l'URL n'a un mappage de catalogue, l'URL est utilisée.
- Si la valeur de l'option est ignore, les attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation seront ignorés tous les deux.

schema-mapping

--schema-mapping = prefer-schemalocation | prefer-namespace

Si l'emplacement de schéma et l'espace de noms sont tous les deux utilisés pour trouver un document de schéma, spécifie lequel des deux doit être utilisé pendant la consultation du catalogue. (Si soit l'option --schemalocation-hints ou l'option --schema-imports a une valeur de load-combining-both, et si les parties d'espace de noms et d'URL impliquées ont toutes les deux des mappages de catalogue (a), alors la valeur de cette option spécifie lequel des deux mappages utiliser (mappage d'espace de noms ou mappage URL; la valeur prefer-schemalocation réfère au mappage URL).) Défaut : prefer-schemalocation.

xinclude

--xinclude = true|false

Active la prise en charge de XML Inclusions (XInclude). La valeur par défaut est false. Si false, les élément include d'XInclude sont ignorés.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xml-mode

--xml-mode = wf|id|valid

Spécifie le mode de traitement XML à utiliser pour le document d'instance XML : <code>wf=wellformed</code> check (vérification de la bonne forme); <code>id=bien</code> formé avec des contrôles ID/IDREF ; <code>valid=validation</code>. La valeur par défaut est <code>wf</code>. Veuillez noter qu'une valeur de <code>valid</code> exige que chaque document d'instance chargé depuis les traitements référence un DTD. Si aucun DTD n'existe, une erreur est rapportée.

xml-mode-for-schemas

```
--xml-mode-for-schemas = wf|id|valid
```

Spécifie le mode de traitement XML à utiliser pour les documents de schéma XML : wf=vérification de la bonne formation ; id=contrôles de la bonne formation avec ID/IDREF ; valid=validation. La valeur par défaut est wf. Veuillez noter qu'une valeur de valid exige que chaque document de schéma chargé pendant le traitement référence un DTD. Si aucun DTD n'existe, une erreur est rapportée.

xsd-version

```
--xsd-version = 1.0|1.1|detect
```

Spécifie la version du langage de définition de Schéma W3C (XSD) à utiliser. Le défaut est 1.0. Cette option peut être utile pour découvir comment un schéma compatible à 1.0 n'est pas compatible à 1.1. L'option detect est une fonction spécifique à Altova. Elle permet la détection de la version du document de Schéma XML (1.0 ou 1.1) en lisant la valeur de l'attribut vc:minVersion de l'élément du document <xs:schema>. Si la valeur de l'attribut @vc:minVersion est 1.1, le schéma est détecté comme étant de version 1.1. Pour toute autre valeur, ou si l'attribut @vc:minVersion est absent, le schéma est détecté comme étant de version 1.0.

Catalogues et ressources globales

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 43, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

▼ enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les ressources globales 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).
```

Extensions

Ces options définissent la gestion des fonctions d'extension spéciales disponibles dans un certain nombre de produits Altova de niveau d'entreprise (comme XMLSpy Enterprise Edition). Leur utilisation est décrite dans les manuels d'utilisateur de ces produits.

chartext-disable

```
--chartext-disable = true|false
```

Désactive les extensions de graphique. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

dotnetext-disable

```
--dotnetext-disable = true|false
```

Désactive les extensions .NET. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

jvm-location

```
--jvm-location = FILE
```

FILE spécifie l'emplacement de la Java Virtual Machine (DLL sur Windows, objet partagé sur Linux). La JVM est nécessaire si vous utilisez les <u>fonctions d'extension Java</u> dans votre code XSLT/XQuery. La valeur par défaut est false.

javaext-barcode-location

```
--javaext-barcode-location = FILE
```

Spécifie le chemin vers le dossier qui contient le fichier d'extension du code-barres AltovaBarcodeExtension.jar. Le chemin doit être donné dans une des formes suivantes :

- Un URI de fichier, par exemple: --javaext-barcode-location="file:///C:/Program Files/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/etc/jar/"
- Un chemin Windows avec un échappement par barres obliques inversées, par exemple : -- javaext-barcode-location="C:\\Program Files\\Altova\\RaptorXMLXBRLServer2025\\etc\\jar\\"
- javaext-disable

```
--javaext-disable = true|false
```

Désactive les extensions Java. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

Messages, erreurs, aide, timeout, version

error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

▼ info-limit

```
--info-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

--warning-limit = N | unlimited

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.5 Commandes XSLT

Les commandes XSLT sont :

- xslt 234: pour transformer les documents XML avec un document XSLT
- valxslt 242: pour valiser des documents XSLT

5.5.1 xslt

La commande **xslt** prend un fichier XSLT en tant que son argument unique et l'utilise pour transformer un fichier XML d'entrée pour produire un fichier de sortie. Les fichiers d'entrée et de sortie sont spécifiés en tant qu'<u>options</u> 370.

raptorxmlxbrl xslt [options] XSLT-File

- L'argument XSLT-File est le chemin et le nom du fichier XSLT à utiliser pour la transformation.
- Un fichier XML d'entrée (<u>--input</u> 370) ou un point d'entrée de modèle nommé (<u>--template-entry-point</u> est nécessaire.
- Pour transformer des données JSON, charger les données JSON via la fonction json-doc (\$path) de XPath 3.1, et utiliser l'option --initial-match-selection de la commande xslt. Voir le dernier item dans les exemples donnés ci-dessous.
- Si aucune option <u>--output</u> on lest spécifiée, la sortie est écrite dans la sortie standard. Vous pouvez utiliser XSLT 1.0, 2.0 ou 3.0. XSLT 3.0 est la spécification utilisée par défaut.

Exemples

Exemples de la commande xslt:

- raptorxmlxbrl xslt --input=c:\Test.xml --output=c:\Output.xml c:\Test.xslt
- raptorxmlxbrl xslt --template-entry-point=StartTemplate --output=c:\Output.xml c:\Test.xslt
- raptorxmlxbrl xslt --input=c:\Test.xml --output=c:\Output.xml -param=date://node[1]/@att1 --p=title:'stringwithoutspace' --param=title:"'string
 with spaces'" --p=amount:456 c:\Test.xslt
- raptorxmlxbrl xslt --initial-match-selection=json-doc('MyData.json',map{'liberal':true()}) --output=c:\MyData.xml c:\Test.xslt
- raptorxmlxbrl xslt --initial-match-selection="json-doc('MyData.json', map{'liberal':true()})" --output=c:\MyData.xml c:\Test.xslt (Si le string d'argument json-doc contient des espaces, alors mettez toute la valeur json-doc entre guillemets.)
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

^{*} Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.

- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- ▼ Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "C:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Traitement XSLT
 - indent-characters

```
--indent-characters = VALUE
```

Spécifie le string de caractère à utiliser en tant que retrait.

function-param

```
--function-param = VALUE
```

Spécifie les fonctions qui seront passées à la fonction initiale. Pour spécifier plus d'une fonction, utiliser l'option plusieurs fois. Attention, l'ordre est important.

global-context-item

```
--global-context-item = VALUE
```

Spécifie l'item de contexte qui doit être utilisé pour évaluer les variables globales.

initial-function

```
--initial-function = VALUE
```

Le nom d'une fonction qui doit être exécutée en tant que le point d'entrée de la transformation.

▼ initial-match-selection

```
--initial-match-selection = VALUE
```

Spécifie la valeur (séquence) de la sélection de correspondance initiale.

▼ initial-mode, template-mode

```
--initial-template, --template-entry-point = VALUE
Spécifie le mode de modèle à utiliser pour la transformation.
```

▼ initial-template, template-entry-point

```
--initial-template, --template-entry-point = VALUE
```

Donne le nom d'un modèle nommé dans la feuille de style XSLT qui est le point d'entrée de la transformation.

▼ input

```
--input = FILE
```

L'URL du fichier XML à transformer.

output, xsltoutput

```
output = FILE, xsltoutput = FILE
```

L'URL du fichier sortie-primaire. Par exemple, dans le cas d'une sortie HTML de fichier multiple, le fichier de sortie primaire sera l'emplacement du fichier HTML du point d'entrée. Les fichiers de sortie supplémentaires, comme des fichiers d'image générée, sont rapportés en tant que xslt-additional-output-files. Si aucune option --output ou --xsltoutput n'est spécifiée, la sortie est écrite sur la sortie standard.

param [p]

```
--p | --param = KEY:VALUE
```

■ XQuery

Spécifie la valeur d'un paramètre externe. Un paramètre externe est déclaré dans le document XQuery avec la déclaration declare variable suivi par un nom de variable puis le mot-clé external suivi par le point-virgule de fin de ligne. Par exemple :

```
declare variable $foo as xs:string external;
```

Le mot-clé external, \$foo devient un paramètre externe, dont la valeur est passée pendant le runtime depuis une source externe. Le paramètre externe reçoit une value avec la commande CLI. Par exemple :

```
--param=foo:'MyName'
```

Dans l'instruction de description ci-dessus, KEY est le nom de paramètre externe, VALUE est la valeur du paramètre externe, donné en tant qu'une expression XPath. Les noms de paramètres utilisés sur la CLI doivent être déclarés dans le document XQuery. Si plusieurs paramètres externes sont des valeurs passées sur la CLI, chacun doit être recevoir une option séparée -- param. Les doubles guillemets doivent être utilisés si l'expression XPath contient des espaces.

■ XSLT

Spécifie paramètre de feuille de style global. KEY est le nom de paramètre, VALUE est une expression XPath qui fournit la valeur de paramètre. Les noms de paramètre utilisés sur la CLI doivent être déclarés dans la feuille de style. Si plusieurs paramètres multiples sont utilisés, le changement --param doit être utilisé avant chaque paramètre. Les double guillemets doivent être utilisés autour de l'expression XPath si elle contient un espace; que l'espace se trouve dans l'expression XPath elle-même ou dans un littéral de string dans l'expression. Par exemple

raptorxmlxbrl xslt --input=c:\Test.xml --output=c:\Output.xml -param=date://node[1]/@att1 --p=title:'stringwithoutspace' -param=title:"'string with spaces'" --p=amount:456 c:\Test.xslt

streaming-serialization-enabled

```
--streaming-serialization-enabled = true|false
```

Active la sérialisation de streaming. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ template-param

```
--template-param = KEY:VALUE
```

Spécifie les paramètres qui seront passés uniquement au modèle initial (et pas à un appel de modèle descendant). Pour spécifier plusieurs paramètres, utiliser l'option une fois pour chaque paramètre.

▼ tunnel-param

```
--tunnel-param = KEY:VALUE
```

Spécifie les paramètres qui seront passés au modèle initial et aux appels de modèle descendants. Pour spécifier plusieurs paramètres, utiliser l'option une fois pour chaque paramètre.

xpath-static-type-errors-as-warnings

```
--xpath-static-type-errors-as-warnings = true|false
```

Si true, passe à une version antérieure d'avertissements de tous les types d'erreurs qui sont détectés dans le contexte statique XPath. Alors qu'une erreur entraînerait l'échec de l'exécution, un avertissement permettrait la poursuite du traitement. Le défaut est false.

xslt-version

```
--xslt-version = 1|1.0|2|2.0|3|3.0|3.1
```

Spécifie si le processeur XSLT devrait utiliser XSLT 1.0, XSLT 2.0 ou XSLT 3.0. La valeur par défaut est 3.

- Schéma XML et instance XML
 - ▼ load-xml-with-psvi

```
--load-xml-with-psvi = true|false
```

Active la validation des fichiers XML d'entrée et génère des informations de post-schema-validation pour les fichiers. La valeur par défaut est : true.

schema-imports

```
--schema-imports = load-by-schemalocation | load-preferring-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | license-namespace-only
```

Spécifie le comportement des éléments xs:import, chacun d'entre eux ayant un attribut namespace optionnel et un attribut schemaLocation optionnel : <import namespace="someNS"

schemaLocation="someURL">. L'option spécifie s'il faut charger un document de schéma ou juste mettre un espace de noms sous licence, et, si un document de schéma doit être chargé, quelle information doit être utilisée pour le trouver. Défaut : load-preferring-schemalocation. Le comportement est le suivant :

- load-by-schemalocation: La valeur de l'attribut schemalocation est utilisée pour situer le schéma, en prenant en compte les <u>mappages de catalogue</u> 48. Si l'attribut de l'espace de nom est présent, l'espace de noms est importé (licencé).
- load-preferring-schemalocation: Si l'attribut schemalocation est présent, il est utilisé en prenant en compte les mappages de catalogue 48. Si l'attribut schemalocation est présent, la valeur de l'attribut namespace est utilisée via un mappage de catalogue 48. C'est la valeur par défaut
- load-by-namespace: La valeur de l'attribut namespace est utilisée pour situer le schéma via un mappage de catalogue 48.
- load-combining-both: Si soit l'attribut namespace ou l'attribut schemaLocation a un mappage de catalogue 48, le mappage est utilisé. Si les deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 366) décide quel mappage utiliser. Si aucun mappage de catalogue 48 n'est présent, l'attribut schemaLocation est utilisé
- license-namespace-only: Le nom d'espace est importé. Aucun document de schéma n'est importé.

schemalocation-hints

--schemalocation-hints = load-by-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | ignore

Spécifie le comportement des attributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation: S'il faut charger un document de schéma et, si oui, quelle information doit être utilisée pour la trouver. Défaut: load-by-schemalocation.

- La valeur load-by-schemalocation utilise l'<u>URL de l'emplacement de schéma</u> dans les attributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation dans les documents d'instance XML ou XBRL. Il s'agit de la valeur par défaut.
- La valeur load-by-namespace prend la <u>part d'espace de nom</u> ssi:schemaLocation et un string vide dans le cas de xsi:noNamespaceSchemaLocation et localise le schéma par le biais d'un mappage de catalogue 48.
- Si load-combining-both est utilisé et si soit la partie espace de noms ou la partie URL a un mappage de catalogue 48, alors le mappage de catalogue 48 est utilisé. Si tous deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option de --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 366) de quel mappage utiliser. Si ni l'espace de noms ni l'URL n'a un mappage de catalogue, l'URL est utilisée.
- Si la valeur de l'option est ignore, les attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation seront ignorés tous les deux.

schema-mapping

--schema-mapping = prefer-schemalocation | prefer-namespace

Si l'emplacement de schéma et l'espace de noms sont tous les deux utilisés pour trouver un document de schéma, spécifie lequel des deux doit être utilisé pendant la consultation du catalogue. (Si soit l'option --schemalocation-hints ou l'option --schema-imports a une valeur de load-combining-both, et si les parties d'espace de noms et d'URL impliquées ont toutes les deux des mappages de catalogue 48, alors la valeur de cette option spécifie lequel des deux mappages utiliser

(mappage d'espace de noms ou mappage URL ; la valeur prefer-schemalocation réfère au mappage URL).) Défaut : prefer-schemalocation.

xinclude

--xinclude = true|false

Active la prise en charge de XML Inclusions (XInclude). La valeur par défaut est false. Si false, les élément include d'XInclude sont ignorés.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xml-mode

--xml-mode = wf|id|valid

Spécifie le mode de traitement XML à utiliser pour le document d'instance XML : <code>wf=wellformed</code> check (vérification de la bonne forme); <code>id=bien</code> formé avec des contrôles ID/IDREF ; <code>valid=validation</code>. La valeur par défaut est <code>wf</code>. Veuillez noter qu'une valeur de <code>valid</code> exige que chaque document d'instance chargé depuis les traitements référence un DTD. Si aucun DTD n'existe, une erreur est rapportée.

xml-mode-for-schemas

--xml-mode-for-schemas = wf|id|valid

Spécifie le mode de traitement XML à utiliser pour les documents de schéma XML : wf=vérification de la bonne formation ; id=contrôles de la bonne formation avec ID/IDREF ; valid=validation. La valeur par défaut est wf. Veuillez noter qu'une valeur de valid exige que chaque document de schéma chargé pendant le traitement référence un DTD. Si aucun DTD n'existe, une erreur est rapportée.

xml-validation-error-as-warning

--xml-validation-error-as-warning = true|false

Si true, traite les erreurs de validation en tant qu'avertissements. Si les erreurs sont traitées en tant qu'avertissements, les traitements supplémentaires, comme des transformations XSLT, continueront quelles que soient les erreurs. La valeur par défaut est false.

▼ xsd

--xsd = FILE

Spécifie un ou plusieurs documents de Schéma XML à utiliser pour la validation des documents d'instance XML. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un document de schéma.

xsd-version

--xsd-version = 1.0|1.1|detect

Spécifie la version du langage de définition de Schéma W3C (XSD) à utiliser. Le défaut est 1.0. Cette option peut être utile pour découvrir comment un schéma compatible à 1.0 n'est pas compatible à 1.1. L'option detect est une fonction spécifique à Altova. Elle permet la détection de la version du document de Schéma XML (1.0 ou 1.1) en lisant la valeur de l'attribut vc:minVersion de l'élément du document <xs:schema>. Si la valeur de l'attribut @vc:minVersion est 1.1, le schéma est détecté comme étant de version 1.1. Pour toute autre valeur, ou si l'attribut @vc:minVersion est absent, le schéma est détecté comme étant de version 1.0.

Catalogues et ressources globales

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

▼ enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les ressources globales 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).
```

▼ globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).
```

Extensions

Ces options définissent la gestion des fonctions d'extension spéciales disponibles dans un certain nombre de produits Altova de niveau d'entreprise (comme XMLSpy Enterprise Edition). Leur utilisation est décrite dans les manuels d'utilisateur de ces produits.

chartext-disable

```
--chartext-disable = true|false
```

Désactive les extensions de graphique. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

dotnetext-disable

```
--dotnetext-disable = true|false
```

Désactive les extensions .NET. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ jvm-location

```
--jvm-location = FILE
```

FILE spécifie l'emplacement de la Java Virtual Machine (DLL sur Windows, objet partagé sur Linux). La JVM est nécessaire si vous utilisez les <u>fonctions d'extension Java</u> dans votre code XSLT/XQuery. La valeur par défaut est false.

▼ javaext-barcode-location

--javaext-barcode-location = FILE

Spécifie le chemin vers le dossier qui contient le fichier d'extension du code-barres AltovaBarcodeExtension.jar. Le chemin doit être donné dans une des formes suivantes :

- Un URI de fichier, par exemple: --javaext-barcode-location="file:///C:/Program Files/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/etc/jar/"
- Un chemin Windows avec un échappement par barres obliques inversées, par exemple : -- javaext-barcode-location="C:\\Program Files\\Altova\\RaptorXMLXBRLServer2025\\etc\\jar\\"

javaext-disable

--javaext-disable = true|false

Désactive les extensions Java. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ Messages, erreurs, aide, timeout, version

error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

info-limit

```
--info-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

--log-output = FILE

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.5.2 valxslt

La commande valxslt prend un fichier XSLT en tant que son argument unique et le valide.

raptorxmlxbrl valxslt [options] XSLT-File

- L'argument xslt-file est le chemin et le nom du fichier XSLT à utiliser pour la validation.
- La validation peut s'effectuer conformément à la spécification XSLT 1.0, 2.0 ou 3.0. XSLT 3.0 est la spécification utilisée par défaut.

Exemples

Exemples de la commande valxslt

- raptorxmlxbrl valxslt c:\Test.xslt
- raptorxmlxbrl valxslt --xslt-version=2 c:\Test.xslt
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Traitement XSLT
 - ▼ initial-mode, template-mode

```
--initial-template, --template-entry-point = VALUE
Spécifie le mode de modèle à utiliser pour la transformation.
```

▼ initial-template, template-entry-point

```
--initial-template, --template-entry-point = VALUE
```

Donne le nom d'un modèle nommé dans la feuille de style XSLT qui est le point d'entrée de la transformation.

xslt-version

```
--xslt-version = 1|1.0|2|2.0|3|3.0|3.1
```

Spécifie si le processeur XSLT devrait utiliser XSLT 1.0, XSLT 2.0 ou XSLT 3.0. La valeur par défaut est 3

Schéma XML et instance XML

▼ load-xml-with-psvi

```
--load-xml-with-psvi = true|false
```

Active la validation des fichiers XML d'entrée et génère des informations de post-schema-validation pour les fichiers. La valeur par défaut est : true.

schema-imports

--schema-imports = load-by-schemalocation | load-preferring-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | license-namespace-only

Spécifie le comportement des éléments xs:import, chacun d'entre eux ayant un attribut namespace optionnel et un attribut schemaLocation optionnel : <import namespace="someNS" schemaLocation="someURL">. L'option spécifie s'il faut charger un document de schéma ou juste mettre un espace de noms sous licence, et, si un document de schéma doit être chargé, quelle information doit être utilisée pour le trouver. Défaut : load-preferring-schemalocation.

Le comportement est le suivant :

- load-by-schemalocation: La valeur de l'attribut schemalocation est utilisée pour situer le schéma, en prenant en compte les <u>mappages de catalogue</u> 48. Si l'attribut de l'espace de nom est présent, l'espace de noms est importé (licencé).
- load-preferring-schemalocation: Si l'attribut schemalocation est présent, il est utilisé en prenant en compte les mappages de catalogue 48. Si l'attribut schemalocation est présent, la valeur de l'attribut namespace est utilisée via un mappage de catalogue 48. C'est la valeur par défaut.
- load-by-namespace: La valeur de l'attribut namespace est utilisée pour situer le schéma via un mappage de catalogue 48.
- load-combining-both: Si soit l'attribut namespace ou l'attribut schemaLocation a un mappage de catalogue 48, le mappage est utilisé. Si les deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 366) décide quel mappage utiliser. Si aucun mappage de catalogue 48 n'est présent, l'attribut schemaLocation est utilisé.
- license-namespace-only: Le nom d'espace est importé. Aucun document de schéma n'est importé.

schemalocation-hints

```
--schemalocation-hints = load-by-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | ignore
```

Spécifie le comportement des attributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation : S'il faut charger un document de schéma et, si oui, quelle information doit être utilisée pour la trouver. Défaut : load-by-schemalocation.

- La valeur load-by-schemalocation utilise l'<u>URL de l'emplacement de schéma sattributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation dans les documents d'instance XML ou XBRL. Il s'agit de la valeur par défaut.</u>
- La valeur load-by-namespace prend la <u>part d'espace de nom</u> xsi:schemaLocation et un string vide dans le cas de xsi:noNamespaceSchemaLocation et localise le schéma par le biais d'un mappage de catalogue 48.
- Si load-combining-both est utilisé et si soit la partie espace de noms ou la partie URL a un mappage de catalogue 48, alors le mappage de catalogue 48 est utilisé. Si tous deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option de --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 360) de quel mappage utiliser. Si ni l'espace de noms ni l'URL n'a un mappage de catalogue, l'URL est utilisée.
- Si la valeur de l'option est ignore, les attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation seront ignorés tous les deux.

schema-mapping

--schema-mapping = prefer-schemalocation | prefer-namespace

Si l'emplacement de schéma et l'espace de noms sont tous les deux utilisés pour trouver un document de schéma, spécifie lequel des deux doit être utilisé pendant la consultation du catalogue. (Si soit l'option --schemalocation-hints ou l'option --schema-imports a une valeur de load-combining-both, et si les parties d'espace de noms et d'URL impliquées ont toutes les deux des mappages de catalogue (48), alors la valeur de cette option spécifie lequel des deux mappages utiliser (mappage d'espace de noms ou mappage URL ; la valeur prefer-schemalocation réfère au mappage URL).) Défaut : prefer-schemalocation.

xinclude

--xinclude = true|false

Active la prise en charge de XML Inclusions (XInclude). La valeur par défaut est false. Si false, les élément include d'XInclude sont ignorés.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xml-mode

--xml-mode = wf|id|valid

Spécifie le mode de traitement XML à utiliser pour le document d'instance XML : wf=wellformed check (vérification de la bonne forme); id=bien formé avec des contrôles ID/IDREF ; valid=validation. La valeur par défaut est wf. Veuillez noter qu'une valeur de valid exige que chaque document d'instance chargé depuis les traitements référence un DTD. Si aucun DTD n'existe, une erreur est rapportée.

xml-mode-for-schemas

--xml-mode-for-schemas = wf|id|valid

Spécifie le mode de traitement XML à utiliser pour les documents de schéma XML : wf=vérification de la bonne formation ; id=contrôles de la bonne formation avec ID/IDREF ; valid=validation. La valeur par défaut est wf. Veuillez noter qu'une valeur de valid exige que chaque document de schéma chargé pendant le traitement référence un DTD. Si aucun DTD n'existe, une erreur est rapportée.

xpath-static-type-errors-as-warnings

--xpath-static-type-errors-as-warnings = true|false

Si true, passe à une version antérieure d'avertissements de tous les types d'erreurs qui sont détectés dans le contexte statique XPath. Alors qu'une erreur entraînerait l'échec de l'exécution, un avertissement permettrait la poursuite du traitement. Le défaut est false.

xsd-version

--xsd-version = 1.0|1.1|detect

Spécifie la version du langage de définition de Schéma W3C (XSD) à utiliser. Le défaut est 1.0. Cette option peut être utile pour découvrir comment un schéma compatible à 1.0 n'est pas compatible à 1.1. L'option detect est une fonction spécifique à Altova. Elle permet la détection de la version du document de Schéma XML (1.0 ou 1.1) en lisant la valeur de l'attribut vc:minVersion de l'élément du document <xs:schema>. Si la valeur de l'attribut @vc:minVersion est 1.1, le schéma est détecté comme étant de version 1.1. Pour toute autre valeur, ou si l'attribut @vc:minVersion est absent, le schéma est détecté comme étant de version 1.0.

Catalogues et ressources globales

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 43, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les <u>ressources globales</u> 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).
```

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
Spécifie le fichier de ressource globale (55) (et active les ressources globales) (55).
```

Extensions

Ces options définissent la gestion des fonctions d'extension spéciales disponibles dans un certain

nombre de produits Altova de niveau d'entreprise (comme XMLSpy Enterprise Edition). Leur utilisation est décrite dans les manuels d'utilisateur de ces produits.

chartext-disable

```
--chartext-disable = true|false
```

Désactive les extensions de graphique. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

dotnetext-disable

```
--dotnetext-disable = true|false
```

Désactive les extensions .NET. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

jvm-location

```
--jvm-location = FILE
```

FILE spécifie l'emplacement de la Java Virtual Machine (DLL sur Windows, objet partagé sur Linux). La JVM est nécessaire si vous utilisez les <u>fonctions d'extension Java</u> dans votre code XSLT/XQuery. La valeur par défaut est false.

javaext-barcode-location

```
--javaext-barcode-location = FILE
```

Spécifie le chemin vers le dossier qui contient le fichier d'extension du code-barres AltovaBarcodeExtension.jar. Le chemin doit être donné dans une des formes suivantes :

- Un URI de fichier, par exemple: --javaext-barcode-location="file:///C:/Program Files/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/etc/jar/"
- Un chemin Windows avec un échappement par barres obliques inversées, par exemple : -- javaext-barcode-location="C:\\Program Files\\Altova\\RaptorXMLXBRLServer2025\\etc\\jar\\"
- ▼ javaext-disable

```
--javaext-disable = true|false
```

Désactive les extensions Java. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

- Messages, erreurs, aide, timeout, version
 - error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

▼ info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

▼ verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.6 Commandes JSON/Avro/YAML

Les commandes JSON peuvent être utilisées pour vérifier la validité et la bonne formation du schéma JSON et des documents d'instance. Ces commandes sont recensées et décrites en détail dans les sous-sections de cette section :

- <u>avroextractschema</u> ²⁵⁰: Extrait un schéma Avro depuis le fichier binaire Avro
- <u>ison2xml</u>²⁵³: Convertit un document d'instance JSON en un instance de document XML.
- <u>isonschema2xsd</u> 259: Convertit un document de schéma JSON en un document de schéma XML.
- <u>valavro</u>²⁶³: Valide les données d'un ou plusieurs binaires Avro par rapport au schéma Avro respectif de chaque binaire
- valavrojson 255: Valide un ou plusieurs fichiers de données JSON par rapport au schéma Avro
- <u>valavroschema</u> 270: Valide un schéma Avro par rapport à la spécification de schéma Avro
- valisonschema 273: Vérifie la validité des documents de schéma JSON
- <u>valison</u> 278: Vérifie la validité des documents JSON
- <u>valyaml</u> ²⁸²: Vérifie la validité des documents YAML
- wfison 287: Vérifie la la bonne-formation des documents JSON
- wfyaml 287: Vérifie la bonne formation des documents YAML
- xml2json 333: Convertit un document d'instance XML en un document d'instance JSON.
- xsd2jsonschema: Convertit un document de schéma XML en un document de schéma JSON.

5.6.1 avroextractschema

Un fichier binaire Avro contient un bloc de données Avro précédé du schéma Avro qui définit la structure du bloc de données. La commande avroextractschema extrait le schéma Avro du binaire Avro et sérialise le schéma Avro en tant que JSON.

raptorxmlxbrl avroextractschema [options] --avrooutput=AvroSchemaFile AvroBinaryFile

- L'argument AvroBinaryFile spécifie le fichier binaire Avro à partir duquel le schéma Avro sera extrait.
- L'option --avrooutput spécifie l'emplacement du schéma Avro extrait.

Exemple

Exemples de la commande avroextractschema :

- raptorxmlxbrl avroextractschema --avrooutput=c:\MyAvroSchema.avsc c: \MyAvroBinary.avro
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

* Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.

- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- ▼ Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "C:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Traitement
 - sortie, avrooutput

```
--output = FILE, --avrooutput = FILE
```

Définit l'emplacement du fichier de sortie Avro.

▼ recurse

```
--recurse = true|false
```

Utilisé pour sélectionner des fichiers dans le cadre de sous-répertoires, y compris des archives ZIP. Si true, l'argument InputFile de la commande sélectionnera aussi le fichier spécifié dans les sous-répertoires. Par exemple : "test.zip|zip\test.xml" sélectionnera des fichiers nommés test.xml à tous les niveaux de dossier du dossier zip. Les références aux fichiers ZIP doivent être indiquées entre guillemets. Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés. Donc, *.xml sélectionnera tous les fichiers .xml dans le dossier (zip). La valeur par défaut de l'option est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

- Catalogues et ressources globales
 - catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé

(<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

--user-catalog = FILE

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

--enable-globalresources = true|false

Active les <u>ressources globales</u> 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).

▼ globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
```

Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).

▼ Messages, erreurs, aide, timeout, version

error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

▼ info-limit

$--info-limit = N \mid unlimited$

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

▼ log-output

--log-output = FILE

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

--network-timeout = VALEUR

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

▼ verbose

--verbose = true|false

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

--verbose-output = FILE

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.6.2 json2xml

La commande ${\tt json2xml}$ convertit a document d'instance JSON en un document XML.

raptorxmlxbrl json2xml [options] JSONFile

- L'argument XMLFile est le fichier JSON à convertir.
- Utilisez l'option --conversion-output pour spécifier l'emplacement du fichier XML généré.

Exemple

Exemple de la commande json2xml:

- raptorxmlxbrl json2xml --conversion-output=c:\MyJSONData.json c:\MyXMLData.xml
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

Options de conversion JSON en XML

Ces options définissent la gestion de détails liés à la conversion spécifiques dans les conversions entre XML et JSON.

array-element

```
--array-element = VALUE
```

Précise le nom de l'élément à convertir en un item array.

attributs

```
--attributes = true|false
```

Si défini comme true, alors la conversion entre les attributs XML et les propriétés préfixées JSON@ apparaît. Autrement, les attributs XML et propriétés JSON@ ne seront pas convertis. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

commentaires

--comments = true|false

Si défini comme true, alors la conversion entre les commentaires XML et les propriétés préfixées JSON# apparaît. Autrement, les attributs XML et propriétés JSON# ne seront pas convertis. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

conversion-output, o

--o, --converson-output = FICHIER

Défini le chemin et le nom du fichier auquel le résultat de la conversion est envoyé.

create-array-container

--create-array-container = true|false

Si défini comme true, crée un élément conteneur dans le fichier XML généré pour chaque tableau JSON dans le document JSON source. Le réglage par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

encode-colons

--encode-colons = true|false

Si défini comme true, les colonnes dans les noms de propriété JSON sont encodées dans le document XML généré. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

json-type-hints

--json-type-hints = true|false

Si défini comme true, ajoute des attributs dans le document XML généré pour des « type-hints » dans le document JSON source. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ pi

-- pi = true|false

Si défini comme true, alors la conversion entre les instructions de traitement XML et les propriétés préfixées JSON ? apparaît. Autrement, les attributs XML et propriétés JSON ? ne seront pas convertis. Le réglage par défaut est true.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

pretty-printing

--pp, --pretty-print = true|false

Si défini comme true, ceci pretty-print le document de sortie généré. Le réglage par défaut est

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ texte

-- text = true|false

Si défini comme true, alors la conversion entre les contenu texte XML et les propriétés préfixées JSON \$ apparaît. Autrement, les attributs XML et propriétés JSON \$ ne seront pas convertis. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

Messages, erreurs, aide, timeout, version

error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

▼ info-limit

```
--info-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

--log-output = FILE

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

--network-timeout = VALEUR

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

Catalogues et ressources globales

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML ⁴⁸, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les <u>ressources globales</u> 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).
```

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).
```

5.6.3 jsonschema2xsd

La commande jsonschema2xsd convertit un document JSON Schema en un document XML Schema qui est conforme aux règles des spécifications W3C XSD 1.0 et 1.1.

raptorxmlxbrl jsonschema2xsd [options] JSONSchemaFile

- L'argument XSDFile est le fichier de Schéma JSON à convertir.
- Utilisez l'option --schema-conversion-output pour spécifier l'emplacement du fichier XSD généré.

Exemple

Exemple de la commande jsonschema2xsd:

- raptorxmlxbrl jsonschema2xsd --schema-conversion-output=c:\MyJSONSchema.json c: \MyXSDSchema.xsd
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows: lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets: par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "C:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et

la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \
\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

options de validation JSON

Il s'agit des options pour valider le document JSON Schema.

additional-schema

```
--additional-schema = FILE
```

Spécifie des URIs d'un document de schéma supplémentaire. Le schéma supplémentaire sera chargé par le schéma principal et peut être référencé depuis le schéma principal par des schémas supplémentaires id ou de propriété \$id.

▼ disable-format-checks

```
--disable-format-checks = true|false
```

Désactive la validation sémantique imposée par l'attribut de format. La valeur par défaut est false. Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

jsonschema-format

```
--jsonschema-format = json|yaml
```

Spécifie le format dans lequel le schéma JSON est écrit : JSON ou YAML. Le défaut est json.

▼ jsonschema-version

```
--jsonschema-version = draft04|draft06|draft07|2019-09|2020-12|oas-3.1|latest|
detect
```

Spécifie quelle version du projet de version de la spécification du schéma JSON à utiliser. Le défaut est detect.

strict-integer-checks

```
--strict-integer-checks = true|false
```

Spécifie si des vérifications d'entier plus strictes de draft-04 devraient être utilisées avec des schémas ultérieurs - là où les vérifications d'entier sont moins strictes. Par exemple, 1.0 n'est pas un entier valide dans draft-04, mais est un entier valide dans des drafts ultérieurs. Cette option n'a pas d'effet pour les schémas draft-04. La valeur par défaut de l'option est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une

valeur.

Conversion du Schéma JSON en XSD

Il s'agit d'options pour préciser les détails du Schéma JSON en conversion XSD.

at-to-attributes

--at-to-attributes = true|false

Si défini comme true, alors les propriétés préfixées avec un @ dans le document de Schéma JSON sont converties en attributs dans le document XSD généré. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

consider-format

--consider-format = true|false

Si défini comme true, les types de données dans le schéma source sont convertis, si possible, au type correspondant dans le schéma cible. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

dollar-to-text

--dollar-to-text = true|false

Si défini comme true, alors les propriétés préfixées \$ dans le document de Schéma JSON sont converties en texte dans le document XSD généré. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ ignore-comments

--ignore-comments = true|false

Si défini comme true, ignore les propriétés dans le Schéma JSON source qui commence par '#''. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

ignore- pi-properties

--ignore-pi-properties = true|false

Si défini comme true, ignore les propriétés dans le document de Schéma JSON source qui commence par '?''. Le réglage par défaut est true.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ ignore- xmlns-proprties

--ignore-xmlns-properties = true|false

Si défini comme true, ignore les propriétés dans le document de Schéma JSON source qui commence par '@ xmlns'. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ ignore-xsi-proprties

--ignore-xsi-properties = true|false

Si défini comme true, ignore les propriétés dans le document de Schéma JSON source qui commence par '@xsi'. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

schema-conversion-output, o

```
--o, --schema-converson-output = FICHIER
```

Défini le chemin et le nom du fichier auquel le résultat de la conversion est envoyé.

- Messages, erreurs, aide, timeout, version
 - error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

▼ network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

--verbose = true|false

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

Catalogues et ressources globales

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les ressources globales 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la <u>configuration active de la ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (et active les <u>ressources globales</u>) (55).

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> 55 (et active les <u>ressources globales</u>) 55.
```

5.6.4 valavro (avro)

La commande valavro | avro valide le bloc de données dans un ou plusieurs fichiers binaires Avro par rapport aux schéma Avro respectifs dans chaque fichier binaire.

raptorxmlxbrl valavro | avro [options] AvroBinaryFile

- L'argument AvroBinaryFile spécifie un ou plusieurs fichiers binaires Avro à valider. En particulier, le bloc de données dans chaque fichier binaire Avro est validé par rapport au Schéma Avro dans ce fichier binaire.
- Pour valider plusieurs binaires Avro, il faut soit : (i) lister les fichiers à valider sur la CLI, chaque fichier étant séparé de l'autre par un espace ; ou (ii) lister les fichiers à valider dans un fichier de texte (fichier .txt), avec un nom de fichier par ligne, et fournir ce fichier de texte en tant que l'argument AvroBinaryFile avec l'option --listfile definie sur true (voir la liste des Options ci-dessous).

Exemples

Exemples de la commande valavro :

- raptorxmlxbrl valavro c:\MyAvroBinary.avro
- raptorxmlxbrl valavro c:\MyAvroBinary01.avro c:\MyAvroBinary02.avro
- raptorxmlxbrl avro --listfile=true c:\MyFileList.txt
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "C:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère

de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \
\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

Traitement

▼ listfile

--listfile = true|false

Interface de ligne de commande (CLI)

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments, et non pas aux options.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ recurse

--recurse = true|false

Utilisé pour sélectionner des fichiers dans le cadre de sous-répertoires, y compris des archives ZIP. Si true, l'argument InputFile de la commande sélectionnera aussi le fichier spécifié dans les sous-répertoires. Par exemple : "test.zip|zip\test.xml" sélectionnera des fichiers nommés test.xml à tous les niveaux de dossier du dossier zip. Les références aux fichiers ZIP doivent être indiquées entre guillemets. Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés. Donc, *.xml sélectionnera tous les fichiers .xml dans le dossier (zip). La valeur par défaut de l'option est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

Catalogues et ressources globales

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 43, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

--enable-globalresources = true|false

Active les <u>ressources globales</u> 555. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).

▼ globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
```

Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).

Messages, erreurs, aide, timeout, version

error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

▼ info-limit

```
--info-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

--network-timeout = VALEUR

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.6.5 valavrojson (avrojson)

La commande valavrojson | avrojson valide un document JSON par rapport à un schéma Avro.

raptorxmlxbrl valavrojson | avrojson [options] --avroschema=AvroSchema JSONFile

- L'argument JSONFile spécifie le document JSON à valider.
- L'option --avroschema spécifie le schéma Avro par rapport auquel le document JSON doit être validé.
- Pour valider de multiples fichiers JSON, soit : (i) listez les fichiers sur la CLI, chaque fichier étant séparé du suivant par un espace ; ou (ii) listez les fichiers (fichier .txt), avec un filename par ligne, et fournissez ce fichier texte comme l'argument JSONFile ensemble avec l'option --listfile définie comme true (voir la liste des Options ci-dessous).

Exemples

Exemples de la commande valjsonschema :

- raptorxmlxbrl valavrojson --avroschema=c:\MyAvroSchema.avsc c:\MyJSONDataFile.json
- raptorxmlxbrl avrojson --avroschema=c:\MyAvroSchema.avsc c:\MyJSONDataFile.json
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "C:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Traitement
 - ▼ listfile

--listfile = true|false

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments, et non pas aux options.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

recurse

```
--recurse = true|false
```

Utilisé pour sélectionner des fichiers dans le cadre de sous-répertoires, y compris des archives ZIP. Si true, l'argument InputFile de la commande sélectionnera aussi le fichier spécifié dans les sous-répertoires. Par exemple : "test.zip|zip\test.xml" sélectionnera des fichiers nommés test.xml à tous les niveaux de dossier du dossier zip. Les références aux fichiers ZIP doivent être indiquées entre guillemets. Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés. Donc, *.xml sélectionnera tous les fichiers .xml dans le dossier (zip). La valeur par défaut de l'option est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

Catalogues et ressources globales

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

▼ user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les <u>ressources globales</u> 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).
```

▼ globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).
```

- Messages, erreurs, aide, timeout, version
 - error-format

--error-format = text|shortxml|longxml

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

--log-output = FILE

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

--network-timeout = VALEUR

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

--verbose-output = FILE

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

--warning-limit = N | unlimited

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.6.6 valavroschema (avroschema)

La commande valavroschema | avroschema valide un ou plusieurs documents de schéma Avro par rapport à la spécification de schéma Avro.

raptorxmlxbrl valavroschema | avroschema [options] AvroSchema

- L'argument Avroschema est le document de schéma Avro à valider.
- Pour valider plusieurs schémas Avro, il faut soit : (i) lister les fichiers à valider sur la CLI, chaque fichier étant séparé du suivant par un espace ; ou (ii) lister les fichiers à valider dans un fichier texte (fichier .txt), avec un nom de fichier par ligne, et fournir ce fichier de texte en tant que l'argument InputFile avec l'option --listfile definie sur true (voir la liste des Options ci-dessous).).

Exemples

Les exemples de la commande valavroschema :

- raptorxmlxbrl valavroschema c:\MyAvroSchema.avsc
- raptorxmlxbrl valavroschema c:\MyAvroSchema01.avsc c:\MyAvroSchema02.avsc
- raptorxmlxbrl avroschema --listfile=true c:\MyFileList.txt
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "C:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et

la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \
\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

Traitement

▼ listfile

--listfile = true|false

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments, et non pas aux options.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

recurse

--recurse = true|false

Utilisé pour sélectionner des fichiers dans le cadre de sous-répertoires, y compris des archives ZIP. Si true, l'argument <code>InputFile</code> de la commande sélectionnera aussi le fichier spécifié dans les sous-répertoires. Par exemple : "test.zip|zip\test.xml" sélectionnera des fichiers nommés test.xml à tous les niveaux de dossier du dossier zip. Les références aux fichiers ZIP doivent être indiquées entre guillemets. Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés. Donc, *.xml sélectionnera tous les fichiers .xml dans le dossier (zip). La valeur par défaut de l'option est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

- Catalogues et ressources globales
 - catalog

--catalog = FILE

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 43, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

--user-catalog = FILE

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

--enable-globalresources = true|false

Active les <u>ressources globales</u> 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).

▼ globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
```

Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) ⁵⁵.

- Messages, erreurs, aide, timeout, version
 - error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

▼ info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission

d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.6.7 valjsonschema (jsonschema)

La commande valjsonschema | jsonschema valide un ou plusieurs documents de schéma JSON selon les différentes spécifications de schéma JSON (définies via l'option jsonschema-version.

raptorxmlxbrl valjsonschema | jsonschema [options] InputFile

- L'argument InputFile est le document de schéma JSON à valider.
- Pour valider de multiples documents, soit : (i) lister les fichiers à valider sur la CLI, chaque fichier étant séparé du suivant par un espace ; ou (ii) lister les fichiers à valider dans un fichier texte (fichier .txt), avec un nom de fichier par ligne, et fournir ce fichier de texte en tant qu'argument InputFile avec l'option --listfile des Options ci-dessous).).

Exemples

Exemples de la commande valjsonschema :

- raptorxmlxbrl valjsonschema c:\MyJSONSchema.json
- raptorxmlxbrl jsonschema c:\MyJSONSchema-01.json c:\MyJSONSchema-02.json
- raptorxmlxbrl jsonschema --listfile=true c:\FileList.txt
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Validation et traitement
 - ▼ listfile

```
--listfile = true|false
```

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments,

et non pas aux options.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ recurse

--recurse = true|false

Utilisé pour sélectionner des fichiers dans le cadre de sous-répertoires, y compris des archives ZIP. Si true, l'argument InputFile de la commande sélectionnera aussi le fichier spécifié dans les sous-répertoires. Par exemple : " $test.zip|zip\\test.xml$ " sélectionnera des fichiers nommés test.xml à tous les niveaux de dossier du dossier zip. Les références aux fichiers ZIP doivent être indiquées entre guillemets. Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés. Donc, *.xml sélectionnera tous les fichiers .xml dans le dossier (zip). La valeur par défaut de l'option est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

options de validation JSON

additional-schema

```
--additional-schema = FILE
```

Spécifie des URIs d'un document de schéma supplémentaire. Le schéma supplémentaire sera chargé par le schéma principal et peut être référencé depuis le schéma principal par des schémas supplémentaires id ou de propriété \$id.

▼ disable-format-checks

```
--disable-format-checks = true|false
```

Désactive la validation sémantique imposée par l'attribut de format. La valeur par défaut est false. *Note :* les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ jsonschema-format

```
--jsonschema-format = json|yaml
```

Spécifie le format dans lequel le schéma JSON est écrit : JSON ou YAML. Le défaut est json.

jsonschema-version

```
--jsonschema-version = draft04|draft06|draft07|2019-09|2020-12|oas-3.1|latest|
detect
```

Spécifie quelle version du projet de version de la spécification du schéma JSON à utiliser. Le défaut est detect.

strict-integer-checks

--strict-integer-checks = true|false

Spécifie si des vérifications d'entier plus strictes de draft-04 devraient être utilisées avec des schémas ultérieurs - là où les vérifications d'entier sont moins strictes. Par exemple, 1.0 n'est pas un entier valide dans draft-04, mais est un entier valide dans des drafts ultérieurs. Cette option n'a pas d'effet pour les schémas draft-04. La valeur par défaut de l'option est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une

valeur.

- Catalogues et ressources globales
 - catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les <u>ressources globales</u> 555. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
```

Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).

- Messages, erreurs, aide, timeout, version
 - error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

▼ error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

▼ info-limit

--info-limit = N | unlimited

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

▼ log-output

--log-output = FILE

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

--network-timeout = VALEUR

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

--verbose = true|false

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

--verbose-output = FILE

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

--warning-limit = N | unlimited

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.6.8 valjson (json)

La commande valjson | json valide un ou plusieurs documents d'instance JSON conformément à JSON avec --schema (--jsonschema).

raptorxmlxbrl valjson | json [options] --jsonschema=File InputFile

- L'argument InputFile est le document d'instance JSON à valider.
- Pour valider de multiples documents, soit : (i) lister les fichiers à valider sur la CLI, chaque fichier étant séparé du suivant par un espace ; ou (ii) lister les fichiers à valider dans un fichier texte (fichier .txt), avec un nom de fichier par ligne, et fournir ce fichier de texte en tant que l'argument InputFile avec l'option --listfile de liste des Options ci-dessous).).

Exemples

Exemples de la commande valjson :

- raptorxmlxbrl valjson --jsonschema=c:\MyJSONSchema.json c:\MyJSONInstance.json
- raptorxmlxbrl json --jsonschema=c:\MyJSONSchema.json c:\MyJSONInstance-01.json c: \MyJSONInstance-02.json
- raptorxmlxbrl json --jsonschema=c:\MyJSONSchema.json --listfile=true c:\FileList.txt
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser

un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

Validation et traitement

▼ schema, jsonschema

```
--schema = FILE, --jsonschema = FILE
```

Spécifie le chemin vers le document de schéma JSON pour utiliser la validation des documents d'instance JSON.

▼ jsonschema-format

```
--jsonschema-format = json|yaml
```

Spécifie le format dans lequel le schéma JSON est écrit : JSON ou YAML. Le défaut est json.

jsonschema-version

```
--jsonschema-version = draft04|draft06|draft07|2019-09|2020-12|oas-3.1|latest|
detect
```

Spécifie quelle version du projet de version de la spécification du schéma JSON à utiliser. Le défaut est detect.

listfile

```
--listfile = true|false
```

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments, et non pas aux options.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

additional-schema

```
--additional-schema = FILE
```

Spécifie des URIs d'un document de schéma supplémentaire. Le schéma supplémentaire sera chargé par le schéma principal et peut être référencé depuis le schéma principal par des schémas supplémentaires id ou de propriété \$id.

recurse

```
--recurse = true|false
```

Utilisé pour sélectionner des fichiers dans le cadre de sous-répertoires, y compris des archives ZIP. Si true, l'argument InputFile de la commande sélectionnera aussi le fichier spécifié dans les sous-répertoires. Par exemple : "test.zip|zip\test.xml" sélectionnera des fichiers nommés test.xml à tous les niveaux de dossier du dossier zip. Les références aux fichiers ZIP doivent être indiquées entre guillemets. Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés. Donc, *.xml sélectionnera tous les fichiers .xml dans le dossier (zip). La valeur par défaut de l'option est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ json5

--json5 = true|false

Active la prise en charge JSON5. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ jsonc

--jsonc = true|false

Active la prise en charge pour les commentaires dans JSON. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ json-lines

--json-lines = true|false

Permet la prise en charge pour JSON Lines (c'est à dire, une valeur JSON par ligne). Valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

disable-format-checks

--disable-format-checks = true|false

Désactive la validation sémantique imposée par l'attribut de format. La valeur par défaut est false. <u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

strict-integer-checks

--strict-integer-checks = true|false

Spécifie si des vérifications d'entier plus strictes de draft-04 devraient être utilisées avec des schémas ultérieurs - là où les vérifications d'entier sont moins strictes. Par exemple, 1.0 n'est pas un entier valide dans draft-04, mais est un entier valide dans des drafts ultérieurs. Cette option n'a pas d'effet pour les schémas draft-04. La valeur par défaut de l'option est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

Catalogues et ressources globales

catalog

--catalog = FILE

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 43, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

--enable-globalresources = true|false

Active les <u>ressources globales</u> 55 La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).

▼ globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
```

Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).

Messages, erreurs, aide, timeout, version

error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

▼ info-limit

```
--info-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

--network-timeout = VALEUR

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.6.9 valyaml (yaml)

La commande valyaml | yaml valide un ou plusieurs documents d'instance YAML par rapport au schéma JSON fourni avec l'option --schema (--jsonschema).

raptorxmlxbrl valyaml | yaml [options] --jsonschema=File InputFile

- L'argument InputFile est le document d'instance YAML à valider.
- Pour valider de multiples documents, soit : (i) lister les fichiers à valider sur la CLI, chaque fichier étant séparé du suivant par un espace ; ou (ii) lister les fichiers à valider dans un fichier texte (fichier .txt), avec un nom de fichier par ligne, et fournir ce fichier de texte en tant que l'argument InputFile avec l'option --listfile de définie sur true (voir la liste des Options ci-dessous).).

Exemples

Exemples de la commande valyam1 :

- raptorxmlxbrl valyaml --jsonschema=c:\MyJSONSchema.json c:\MyYAMLInstance.yaml
- raptorxmlxbrl yaml --jsonschema=c:\MyJSONSchema.json c:\MyYAMLInstance-01.yaml c: \MyYAMLInstance-02.yaml
- raptorxmlxbrl yaml --jsonschema=c:\MyJSONSchema.json --listfile=true c:\FileList.txt
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "C:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Validation et traitement
 - ▼ schema, jsonschema

```
--schema = FILE, --jsonschema = FILE
```

Spécifie le chemin vers le document de schéma JSON pour utiliser la validation des documents d'instance JSON.

▼ jsonschema-format

--jsonschema-format = json|yaml

Spécifie le format dans lequel le schéma JSON est écrit : JSON ou YAML. Le défaut est json.

jsonschema-version

```
--jsonschema-version = draft04|draft06|draft07|2019-09|2020-12|oas-3.1|latest| detect
```

Spécifie quelle version du projet de version de la spécification du schéma JSON à utiliser. Le défaut est detect.

▼ listfile

--listfile = true|false

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments, et non pas aux options.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

additional-schema

--additional-schema = FILE

Spécifie des URIs d'un document de schéma supplémentaire. Le schéma supplémentaire sera chargé par le schéma principal et peut être référencé depuis le schéma principal par des schémas supplémentaires id ou de propriété \$id.

recurse

--recurse = true|false

Utilisé pour sélectionner des fichiers dans le cadre de sous-répertoires, y compris des archives ZIP. Si true, l'argument InputFile de la commande sélectionnera aussi le fichier spécifié dans les sous-répertoires. Par exemple : "test.zip|zip\test.xml" sélectionnera des fichiers nommés test.xml à tous les niveaux de dossier du dossier zip. Les références aux fichiers ZIP doivent être indiquées entre guillemets. Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés. Donc, *.xml sélectionnera tous les fichiers .xml dans le dossier (zip). La valeur par défaut de l'option est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ disable-format-checks

--disable-format-checks = true|false

Désactive la validation sémantique imposée par l'attribut de format. La valeur par défaut est false. <u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

strict-integer-checks

--strict-integer-checks = true|false

Spécifie si des vérifications d'entier plus strictes de draft-04 devraient être utilisées avec des schémas ultérieurs - là où les vérifications d'entier sont moins strictes. Par exemple, 1.0 n'est pas

un entier valide dans draft-04, mais est un entier valide dans des drafts ultérieurs. Cette option n'a pas d'effet pour les schémas draft-04. La valeur par défaut de l'option est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

Catalogues et ressources globales

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 43, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les ressources globales 55. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la <u>configuration active de la ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).

▼ globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).
```

- Messages, erreurs, aide, timeout, version
 - error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

▼ info-limit

$--info-limit = N \mid unlimited$

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

--log-output = FILE

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

--network-timeout = VALEUR

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

--verbose = true|false

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

--verbose-output = FILE

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

--warning-limit = N | unlimited

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.6.10 wfjson

La commande wfjson contrôle un ou plusieurs documents JSON conformément à la spécification ECMA-404 concernant la bonne formation.

raptorxmlxbrl wfjson [options] InputFile

- L'argument InputFile est le document JSON dont vous (schéma ou instance) pour vérifier la bonne formation.
- Si vous souhaitez contrôler plusieurs documents, il faut soit : (i) lister les fichiers à cocher sur la CLI, chaque fichier étant séparé du suivant par un espace ; ou (ii) lister les fichiers à Coché dans un fichier texte (fichier .txt), avec un nom de fichier par ligne, et fournir ce fichier de texte en tant que l'argument InputFile avec l'option --listfile définie sur true (voir la liste des Options ci-dessous).).

Exemples

Exemples de la commande wfjson:

- raptorxmlxbrl wfjson c:\MyJSONFile.json
- raptorxmlxbrl wfjson c:\MyJSONFile-01.json c:\MyJSONFile-02.json
- raptorxmlxbrl wfjson --listfile=true c:\FileList.txt
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser

un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

Validation et traitement

▼ json5

-- json5 = true | false

Active la prise en charge JSON5. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ jsonc

--jsonc = true|false

Active la prise en charge pour les commentaires dans JSON. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ json-lines

--json-lines = true|false

Permet la prise en charge pour JSON Lines (c'est à dire, une valeur JSON par ligne). Valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ listfile

--listfile = true|false

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments, et non pas aux options.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

recurse

--recurse = true|false

Utilisé pour sélectionner des fichiers dans le cadre de sous-répertoires, y compris des archives ZIP. Si true, l'argument InputFile de la commande sélectionnera aussi le fichier spécifié dans les sous-répertoires. Par exemple : " $test.zip|zip\\test.xml$ " sélectionnera des fichiers nommés test.xml à tous les niveaux de dossier du dossier zip. Les références aux fichiers ZIP doivent être indiquées entre guillemets. Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés. Donc, *.xml sélectionnera tous les fichiers .xml dans le dossier (zip). La valeur par défaut de l'option est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

- Catalogues et ressources globales
 - catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les <u>ressources globales</u> 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
```

Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).

- ▼ Messages, erreurs, aide, timeout, version
 - error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

▼ info-limit

```
--info-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés.

La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.6.11 wfyaml

La commande wfyaml vérifie un ou plusieurs documents YAML selon la spécification YAML 1.2 pour la bonne formation.

raptorxmlxbrl wfyaml [options] InputFile

- L'argument InputFile est le document YAML dont vous souhaitez vérifier la bonne formation.
- Si vous souhaitez contrôler plusieurs documents, il faut soit : (i) lister les fichiers à cocher sur la CLI, chaque fichier étant séparé du suivant par un espace ; ou (ii) lister les fichiers à vérifier dans un fichier texte (fichier .txt), avec un nom de fichier par ligne, et fournir ce fichier de texte en tant que l'argument InputFile avec l'option --listfile définie sur true (voir la liste des Options ci-dessous).

Exemples

Exemples de la commande wfyaml :

- raptorxmlxbrl wfyaml c:\MyYAMLFile.yaml
- raptorxmlxbrl wfyaml c:\MyYAMLFile-01.yaml c:\MyYAMLFile-02.yaml
- raptorxmlxbrl wfyaml --listfile=true c:\FileList.txt
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- ▼ Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

Catalogues et ressources globales

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

▼ enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les ressources globales ⁵⁵. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE
```

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).

▼ globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
```

Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).

- ▼ Messages, erreurs, aide, timeout, version
 - error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

info-limit

```
--info-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

--log-output = FILE

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

▼ verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.6.12 xml2json

La commande xm12json convertit un document d'instance XML en un document JSON.

raptorxmlxbrl XML2json [options] XMLFile

- L'argument XMLFile est le fichier XML à convertir.
- Utilisez l'option --conversion-output pour spécifier l'emplacement du fichier JSON généré.

Exemple

Exemple de la commande xml2json:

- raptorxmlxbrl xml2json --conversion-output=c:\MyJSONData.json c:\MyXMLData.xml
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

Options de conversion XML en JSON

Ces options définissent la gestion de détails liés à la conversion spécifiques dans les conversions entre XML et JSON.

attributs

```
--attributes = true|false
```

Si défini comme true, alors la conversion entre les attributs XML et les propriétés préfixées JSON@ apparaît. Autrement, les attributs XML et propriétés JSON@ ne seront pas convertis. Le réglage par

défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

commentaires

--comments = true|false

Si défini comme true, alors la conversion entre les commentaires XML et les propriétés préfixées JSON# apparaît. Autrement, les attributs XML et propriétés JSON# ne seront pas convertis. Le réglage par défaut est true.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

conversion-output, o

```
--o, --converson-output = FICHIER
```

Défini le chemin et le nom du fichier auquel le résultat de la conversion est envoyé.

ignore-pis

```
--ignore-pis = true|false
```

Si défini comme true, ignore les instructions de traitement dans le document XML source. Le réglage par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

merge-elements

```
--merge-elements = true|false
```

Si défini comme true, crée un tableau dans le document JSON généré depuis les éléments dans le document du même niveau et du même nom. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

merge-text

```
--merge-text = true|false
```

Si défini comme true, crée un tableau dans le document JSON généré depuis les nœuds de texte document du même niveau dans le document XML. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ pi

```
-- pi = true|false
```

Si défini comme true, alors la conversion entre les instructions de traitement XML et les propriétés préfixées JSON ? apparaît. Autrement, les attributs XML et propriétés JSON ? ne seront pas convertis. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

pretty-printing

--pp, --pretty-print = true|false

Si défini comme true, ceci pretty-print le document de sortie généré. Le réglage par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ texte

-- text = true|false

Si défini comme true, alors la conversion entre les contenu texte XML et les propriétés préfixées JSON \$ apparaît. Autrement, les attributs XML et propriétés JSON \$ ne seront pas convertis. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

Messages, erreurs, aide, timeout, version

error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

info-limit

```
--info-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

--log-output = FILE

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

Catalogues et ressources globales

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

▼ enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les ressources globales 55. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).
```

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).
```

5.6.13 xsd2jsonschema

La commande xsd2jsonschema convertit un ou plusieurs documents W3C XML Schéma 1.0 ou 1.1 en un document JSON Schema.

raptorxmlxbrl xsd2jsonschema [options] XSDFile

- L'argument XSDFile est le fichier de Schéma XML à convertir.
- Utilisez l'option --schema-conversion-output pour spécifier l'emplacement du fichier XSD généré.

Exemple

Exemple de la commande xsd2jsonschema :

- raptorxmlxbrl xsd2jsonschema --schema-conversion-output=c:\MyJSONSchema.json c: \MyXSDSchema.xsd
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows: lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets: par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez

échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \
". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Options de définition du Schéma XML
 - schema-imports

--schema-imports = load-by-schemalocation | load-preferring-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | license-namespace-only

Spécifie le comportement des éléments xs:import, chacun d'entre eux ayant un attribut namespace optionnel et un attribut schemaLocation optionnel : <import namespace="someNS" schemaLocation="someURL">. L'option spécifie s'il faut charger un document de schéma ou juste mettre un espace de noms sous licence, et, si un document de schéma doit être chargé, quelle information doit être utilisée pour le trouver. Défaut : load-preferring-schemalocation.

Le comportement est le suivant :

- load-by-schemalocation: La valeur de l'attribut schemalocation est utilisée pour situer le schéma, en prenant en compte les <u>mappages de catalogue</u> 48. Si l'attribut de l'espace de nom est présent, l'espace de noms est importé (licencé).
- load-preferring-schemalocation: Si l'attribut schemalocation est présent, il est utilisé en prenant en compte les mappages de catalogue 48. Si l'attribut schemalocation est présent, la valeur de l'attribut namespace est utilisée via un mappage de catalogue 48. C'est la valeur par défaut.
- load-by-namespace: La valeur de l'attribut namespace est utilisée pour situer le schéma via un mappage de catalogue 48.
- load-combining-both: Si soit l'attribut namespace ou l'attribut schemaLocation a un mappage de catalogue 48, le mappage est utilisé. Si les deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option --schema-mapping (option XBRL 350) et option XML/XSD 366) décide quel mappage utiliser. Si aucun mappage de catalogue 48 n'est présent, l'attribut schemaLocation est utilisé.
- license-namespace-only: Le nom d'espace est importé. Aucun document de schéma n'est importé.
- schema-mapping

--schema-mapping = prefer-schemalocation | prefer-namespace

Si l'emplacement de schéma et l'espace de noms sont tous les deux utilisés pour trouver un document de schéma, spécifie lequel des deux doit être utilisé pendant la consultation du catalogue. (Si soit l'option --schemalocation-hints ou l'option --schema-imports a une valeur de load-combining-both, et si les parties d'espace de noms et d'URL impliquées ont toutes les deux des

mappages de catalogue (48), alors la valeur de cette option spécifie lequel des deux mappages utiliser (mappage d'espace de noms ou mappage URL; la valeur prefer-schemalocation réfère au mappage URL).) Défaut : prefer-schemalocation.

schemalocation-hints

--schemalocation-hints = load-by-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | ignore

Spécifie le comportement des attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation : S'il faut charger un document de schéma et, si oui, quelle information doit être utilisée pour la trouver. Défaut : load-by-schemalocation.

- La valeur load-by-schemalocation utilise l'<u>URL de l'emplacement de schéma sattributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation dans les documents d'instance XML ou XBRL. Il s'agit de la valeur par défaut.</u>
- La valeur load-by-namespace prend la <u>part d'espace de nom</u> xsi:schemaLocation et un string vide dans le cas de xsi:noNamespaceSchemaLocation et localise le schéma par le biais d'un mappage de catalogue 48.
- Si load-combining-both est utilisé et si soit la partie espace de noms ou la partie URL a un mappage de catalogue 48, alors le mappage de catalogue 48 est utilisé. Si tous deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option de --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 360) de quel mappage utiliser. Si ni l'espace de noms ni l'URL n'a un mappage de catalogue, l'URL est utilisée.
- Si la valeur de l'option est ignore, les attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation seront ignorés tous les deux.

Options de traitement XMLSchema

▼ report-import-namespace-mismatch-as-warning

--report-import-namespace-mismatch-as-warning = true|false

Réduit des erreurs de non-correspondance d'espace de noms ou d'espace de noms cible lors de l'importation de schémas avec xs:import et les fait passer d'erreurs à des avertissements. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xinclude

--xinclude = true|false

Active la prise en charge de XML Inclusions (XInclude). La valeur par défaut est false. Si false, les élément include d'XInclude sont ignorés.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xml-mode-for-schemas

--xml-mode-for-schemas = wf|id|valid

Spécifie le mode de traitement XML à utiliser pour les documents de schéma XML : wf=vérification de la bonne formation ; id=contrôles de la bonne formation avec ID/IDREF ; valid=validation. La valeur par défaut est wf. Veuillez noter qu'une valeur de valid exige que chaque document de schéma chargé pendant le traitement référence un DTD. Si aucun DTD n'existe, une erreur est rapportée.

xsd-version

--xsd-version = 1.0|1.1|detect

Spécifie la version du langage de définition de Schéma W3C (XSD) à utiliser. Le défaut est 1.0. Cette option peut être utile pour découvrir comment un schéma compatible à 1.0 n'est pas compatible à 1.1. L'option detect est une fonction spécifique à Altova. Elle permet la détection de la version du document de Schéma XML (1.0 ou 1.1) en lisant la valeur de l'attribut vc:minVersion de l'élément du document <xs:schema>. Si la valeur de l'attribut @vc:minVersion est 1.1, le schéma est détecté comme étant de version 1.1. Pour toute autre valeur, ou si l'attribut @vc:minVersion est absent, le schéma est détecté comme étant de version 1.0.

Conversion du Schéma XSD en JSON

array-and-item

```
--array-and-item = true|false
```

Si défini comme true, le Schéma JSON généré permettra non seulement des tableaux, mais aussi des items uniques pour des particules avec maxOccurs > 1. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

consider-format

```
--consider-format = true|false
```

Si défini comme true, les types de données dans le schéma source sont convertis, si possible, au type correspondant dans le schéma cible. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ jsonschema-version

```
--jsonschema-version = draft04|draft06|draft07|2019-09|2020-12|oas-3.1|latest|
detect
```

Spécifie quelle version du projet de version de la spécification du schéma JSON à utiliser. Le défaut est detect.

property-for-comments

```
--property-for-comments = true|false
```

Si défini comme true, crée une propritété appelée '#' dans chaque sous-schéma pour appuyer les commentaires. Le réglage par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

property-for-pis

```
--property-for-pis = true|false
```

Si défini comme true, crée une propriété de motif correspondant aux propriétés préfixées avec '?'' pour appuyer les instructions de traitement XML. Le réglage par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ property-for-xmlns

--property-for- xmlns = true|false

Si défini comme true, crée une propriété de motif correspondant aux propriétés préfixées avec '@xmlns' dans chaque sous-schéma pour appuyer la déclaration d'espace de nom. Le réglage par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

property-for-xsi

```
--property-for-xsi = true|false
```

Si défini comme true, crée une propriété de motif corespondant aux propriétés préfixées avec '@xsi' dans chaque sous-schéma pour appuyer les attributs xsi:* tels que xsi:schemaLocation. Le réglage par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

simple-content-pure-object

```
--simple-content-pure-object= true|false
```

Si défini comme true, crée un objet pur pour des types complexes avec du contenu simple. Le réglage par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

schema-conversion-output, o

```
--o, --schema-converson-output = FICHIER
```

Défini le chemin et le nom du fichier auquel le résultat de la conversion est envoyé.

simplify-occurrence-constraints

```
--simplify-occurrence-constraints = true|false
```

Si défini comme true : (i) les définition d'occurrence dans le Schéma XML sont simplifiées à soit 'requis' ou 'optionnel' dans le Schéma JSON : (ii) les éléments répétitifs dans le Schéma XML sont simplifiés dans les tableaux illimités maxItems. Le réglage par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ xmlns

```
--xml-mode = wf|id|valid
```

Spécifie des mappages URI préfixe pour les espaces de noms dans le Schéma XML.

Messages, erreurs, aide, timeout, version

error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des

formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

log-output

```
--log-output = FILE
```

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

▼ network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

```
--verbose-output = FILE
```

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

--warning-limit = N | unlimited

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

Catalogues et ressources globales

catalog

--catalog = FILE

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues XML 43, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

--user-catalog = FILE

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

▼ enable-globalresources

--enable-globalresources = true|false

Active les <u>ressources globales</u> 55. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

globalresourceconfig [gc]

--gc | --globalresourceconfig = VALUE

Spécifie la <u>configuration active de la ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).

globalresourcefile [gr]

--gr | --globalresourcefile = FILE

Spécifie le <u>fichier de ressource globale</u> (et active les <u>ressources globales</u>) (55).

5.7 Commandes Signature XML

Les commandes Signature XML peuvent être utilisées pour signer un document XML et pour vérifier un document signé. Ces commandes sont listées ci-dessous et sont décrites en détails dans les sous-sections de cette section :

- <u>xmlsignature-sign</u> ³⁰⁵: Crée un document de sortie de signature XML à partir d'un document d'entrée
- xmlsignature-verify 310: Vérifie un document de signature XML
- <u>xmlsignature-update</u> ³⁰⁵: Met à jour la signature d'un document XML (modifié)
- xmlsignature-remove 305: Supprime la signature d'un document XML

5.7.1 xmlsignature-sign

La commande xmlsignature-sign | xsign prend un document XML en tant qu'entrée et crée un document de sortie à signature XML utilisant les options de signature spécifiées.

raptorxmlxbrl xmlsignature-sign [options] --output=File --signature-type=Value --signature-canonicalization-method=Value --certname=Value|hmackey=Value InputFile

- L'argument InputFile est le document XML à signer.
- L'option --output spécifie l'emplacement du document qui contient la signature XML.

Exemples

Exemples de la commande xmlsignature-sign:

- raptorxmlxbrl xsign --output=c:\SignedFile.xml --signature-type=enveloped --signature-canonicalization-method=xml-c14n11 --hmackey=secretpassword c:\SomeUnsigned.xml
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple,

"My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Options communes
 - output

```
output = FILE
```

L'URL du document de sortie qui est créé avec la nouvelle signature XML.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

- Options de Signature XML
 - ▼ absolute-reference-uri

```
--absolute-reference-uri = true|false
```

Spécifie si l'URI du document signé doit être lu en tant qu'absolu (true) ou relatif (false). La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

certname, certificate-name

```
--certname, --certificate-name = VALUE
Le nom du certificat utilisé pour signer.
```

Windows

Il s'agit du nom du **Sujet** d'un certificat depuis le --certificate-store sélectionné.

xemple de liste des certificats (sous PowerShell)

```
% ls cert://CurrentUser/My
PSParentPath: Microsoft.PowerShell.Security\Certificate::CurrentUser\My
Thumbprint Subject
------
C9DF64BB0AAF5FA73474D78B7CCFFC37C95BFC6C CN=certificate1
... CN=...
```

xemple: --certificate-name==certificate1

Linux/MacOS

--certname spécifie le nom de fichier d'un certificat X.509v3 à encodage PEM avec la clé privée. Ces fichiers portent généralement l'extension .pem.

```
xemple: --certificate-name==/path/to/certificate1.pem
```

certstore, certificate-store

```
--certstore, --certificate-store = VALUE
```

L'emplacement où le certificat spécifié par --certificate-name est stocké.

Windows

Le nom d'un magasin de certificat sous cert://currentUser. Les magasins de certificat disponibles peuvent être listés (sous PowerShell) à l'aide de % 1s cert://currentUser/. Les certificats seraient donc listés comme suit :

```
Name : TrustedPublisher
Name : ClientAuthIssuer
Name : Root
Name : UserDS
```

Name : CA
Name : ACRS
Name : REQUEST
Name : AuthRoot

Name : MSIEHistoryJournal
Name : TrustedPeople
Name : MyCertStore

Name : Local NonRemovable Certificates

Name : SmartCardRoot

Name : Trust
Name : Disallowed

xemple: --certificate-store==MyCertStore

Linux/MacOS

L'option --certstore n'est actuellement pas prise en charge.

digest, digest-method

--digest, --digest-method = sha1|sha256|sha384|sha512

L'algorithme utilisé pour calculer la valeur de digest par rapport au fichier XML d'entrée.

hmackey, hmac-secret-key

```
--hmackey, --hmac-secret-key = VALUE
```

La clé secrète partagée HMAC ; doit avoir une longueur minimum de six caractères.

Exemple: --hmackey=secretpassword

hmaclen, hmac-output-length

```
--hmaclen, --hmac-output-length = LENGTH
```

Tronque la sortie de l'algorithme HMAC à des bits LENGTH. Si spécifiée, cette valeur doit être

- un multiple de 8
- supérieur à 80
- supérieur à la moitié de la longueur de sortie de l'algorithme hash sous-jacent
- keyinfo, append-keyinfo

```
--keyinfo, --append-keyinfo = true|false
```

Spécifie si vous souhaitez inclure l'élément KeyInfo dans la signature ou pas. La valeur par défaut est false.

▼ sigc14nmeth, signature-canonicalization-method

--sigc14nmeth, --signature-canonicalization-method = VALUE

Spécifie l'algorithme de canonicalisation à appliquer à l'élément signedInfo. La valeur doit être une des suivantes :

- REC-xml-c14n-20010315
- xml-c14n11
- xml-exc-c14n#
- sigmeth, signature-method

```
--sigmeth, --signature-method = VALUE
```

Spécifie l'algorithme à utiliser pour générer la signature.

Lorsqu'un certificat est utilisé

Si un certificat est spécifié, alors—signature—method est optionnel et la valeur pour ce paramètre est dérivé du certificat. Lorsqu'il est spécifié, il doit correspondre à l'algorithme utilisé par le certificat.

xemple: --signature-method=rsa-sha256

Lorsque --hmac-secret-key est utilisé

Lorsque --hmac-secret-key est utilisé, cette option est obligatoire. La valeur doit être un des algorithmes HMAC pris en charge :

• hmac-sha256

- hmac-sha386
- hmac-sha512
- hmac-sha1 (découragé par la spécification)

xemple: --signature-method=hmac-sha256

sigtype, signature-type

--sigtype, --signature-type = detached | enveloping | enveloped Spécifie le type de signature à générer.

transforms

--transforms = VALUE

Spécifie les transformations de Signature XML appliquées au document d'entrée. Cette option peut être spécifiée plusieurs fois. Dans ce cas, l'ordre de la spécification est important. La première transformation spécifiée reçoit le document d'entrée. La dernière transformation spécifiée est utilisée immédiatement avant le calcul de la valeur digest.

Les valeurs prises en charge sont :

- REC-xml-c14n-20010315 pour Canonical XML 1.0 (sans commentaires)
- xml-c14n11 pour Canonical XML 1.1 (sans comments)
- xml-exc-c14n# pour Exclusive XML Canonicalization 1.0 (sans commentaires)
- REC-xml-c14n-20010315#WithComments pour Canonical XML 1.0 (avec commentaires)
- xml-c14n11#WithComments pour Canonical XML 1.1 (avec commentaires)
- xml-exc-c14n#WithComments pour Exclusive XML Canonicalization 1.0 (avec commentaires)
- base64
- strip-whitespaces extension Altova

xemple: --transforms=xml-c14n11

Note: Cette option peut être spécifiée plusieurs fois. Si elle est spécifiée plusieurs fois, l'ordre de spécification est significatif. La première transformation spécifiée reçoit le document d'entrée. La dernière transformation spécifiée est utilisée juste avant le calcul de la valeur de digest.

write-default-attributes

```
--write-default-attributes = true|false
```

Spécifie s'il faut inclure les valeur d'attribut par défaut depuis le DTD dans le document signé.

- Options d'aide et de version
 - ▼ help

--helr

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

5.7.2 xmlsignature-verify

La commande xmlsignature-update | xupdate met à jour la signature XML dans le fichier d'entrée signé.

raptorxmlxbrl xmlsignature-verify [options] InputFile

- L'argument InputFile est le document XML signé à vérifier.
- Si la vérification est réussie, un message result="ok" est affiché, sinon, un message result="Failed" est affiché.

Exemple

Exemples de la commande xmlsignature-verify:

- raptorxmlxbrl xverify c:\SignedFile.xml
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "C:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Options communes
 - verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

- Options de Signature XML
 - certname, certificate-name

```
--certname, --certificate-name = VALUE
```

Le nom du certificat utilisé pour signer.

Windows

Il s'agit du nom du **Sujet** d'un certificat depuis le --certificate-store sélectionné.

xemple de liste des certificats (sous PowerShell)

```
% ls cert://CurrentUser/My
PSParentPath: Microsoft.PowerShell.Security\Certificate::CurrentUser\My
Thumbprint Subject
------
C9DF64BB0AAF5FA73474D78B7CCFFC37C95BFC6C CN=certificate1
... CN=...
```

xemple: --certificate-name==certificate1

Linux/MacOS

--certname spécifie le nom de fichier d'un certificat X 509v3 à encodage PEM avec la clé privée. Ces fichiers portent généralement l'extension .pem.

```
xemple: --certificate-name==/path/to/certificate1.pem
```

certstore, certificate-store

```
--certstore, --certificate-store = VALUE
```

L'emplacement où le certificat spécifié par --certificate-name est stocké.

Windows

Le nom d'un magasin de certificat sous cert://currentUser. Les magasins de certificat disponibles peuvent être listés (sous PowerShell) à l'aide de % 1s cert://currentUser/. Les certificats seraient donc listés comme suit :

Name : TrustedPublisher
Name : ClientAuthIssuer

Name : Root
Name : UserDS
Name : CA
Name : ACRS
Name : REQUEST
Name : AuthRoot

Name : MSIEHistoryJournal
Name : TrustedPeople
Name : MyCertStore

Name : Local NonRemovable Certificates

Name : SmartCardRoot

Name : Trust
Name : Disallowed

xemple: --certificate-store==MyCertStore

Linux/MacOS

L'option --certstore n'est actuellement pas prise en charge.

hmackey, hmac-secret-key

```
--hmackey, --hmac-secret-key = VALUE
```

La clé secrète partagée HMAC ; doit avoir une longueur minimum de six caractères.

Exemple: --hmackey=secretpassword

ignore-certificate-errors

```
--i, --ignore-certificate-errors = true|false
```

Si défini comme true, ignore les erreurs de certificats pendant la vérification des signatures XML (les éléments signedInfo) dans un document XML. Le réglage par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

- Options d'aide et de version
 - ▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

5.7.3 xmlsignature-update

La commande xmlsignature-update | xupdate met à jour la signature XML dans le fichier d'entrée signé. Si le document a été modifié, la signature XML mise à jour sera différente ; sinon, la signature mise à jour sera la même que celle de la signature précédente.

raptorxmlxbrl xmlsignature-update [options] --output=File SignedFile

- L'argument SignedFile est le document XML signé à mettre à jour.
- Il faut spécifier soit (i) l'option hmac-secret-key soit (ii) les options certificate-name et certificate-store.
- Si les options certificate-name et certificate-store sont spécifiées, elles doivent correspondre à celles qui ont été utilisées pour signer le document XML précédemment. (Veuillez noter que l'option certificate-store n'est actuellement pas pris en charge sur Linux et macOS.)

Exemples

Exemples de la commande xmlsignature-update :

- raptorxmlxbrl xupdate --output=c:\UpdatedSignedFile.xml --certname=certificate1 -- certstore=MyCertStore c:\SomeSignedFile.xml
- raptorxmlxbrl xupdate --output=c:\UpdatedSignedFile.xml --hmackey=SecretPassword c: \SomeSignedFile.xml
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL(et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl(et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère

de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \
\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Options communes
 - output

```
output = FILE
```

L'URL du document de sortie qui est créé avec la nouvelle signature XML.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

- Options de Signature XML
 - certname, certificate-name

```
--certname, --certificate-name = VALUE
Le nom du certificat utilisé pour signer.
```

Windows

Il s'agit du nom du **Sujet** d'un certificat depuis le --certificate-store sélectionné.

xemple de liste des certificats (sous PowerShell)

```
% ls cert://CurrentUser/My
PSParentPath: Microsoft.PowerShell.Security\Certificate::CurrentUser\My
Thumbprint Subject
-----
C9DF64BB0AAF5FA73474D78B7CCFFC37C95BFC6C CN=certificate1
... CN=...
```

xemple: --certificate-name==certificate1

Linux/MacOS

--certname spécifie le nom de fichier d'un certificat X 509v3 à encodage PEM avec la clé privée. Ces fichiers portent généralement l'extension .pem.

```
xemple: --certificate-name==/path/to/certificate1.pem
```

certstore, certificate-store

```
--certstore, --certificate-store = VALUE
```

L'emplacement où le certificat spécifié par --certificate-name est stocké.

Windows

Le nom d'un magasin de certificat sous cert://currentuser. Les magasins de certificat disponibles peuvent être listés (sous PowerShell) à l'aide de % 1s cert://currentuser/. Les certificats seraient donc listés comme suit :

```
Name : TrustedPublisher
Name : ClientAuthIssuer
```

Name : Root
Name : UserDS
Name : CA
Name : ACRS
Name : REQUEST
Name : AuthRoot

Name : MSIEHistoryJournal
Name : TrustedPeople
Name : MyCertStore

Name : Local NonRemovable Certificates

Name : SmartCardRoot

Name : Trust
Name : Disallowed

xemple: --certificate-store==MyCertStore

Linux/MacOS

L'option --certstore n'est actuellement pas prise en charge.

hmackey, hmac-secret-key

```
--hmackey, --hmac-secret-key = VALUE
```

La clé secrète partagée HMAC ; doit avoir une longueur minimum de six caractères.

Exemple: --hmackey=secretpassword

- Options d'aide et de version
 - ▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

5.7.4 xmlsignature-remove

La commande xmlsignature-remove | xremove supprime la signature XML dans le fichier d'entrée signé et enregistre le document résultant non signé dans un emplacement de sortie que vous spécifiez.

raptorxmlxbrl xmlsignature-remove [options] --output=File SignedFile

- L'argument SignedFile est le document XML signé à partir duquel vous souhaitez supprimer la signature XML.
- L'option --output spécifie l'emplacement du document XML non-signé qui est généré.

Exemples

Exemples de la commande xmlsignature-remove :

- raptorxmlxbrl xremove --output=c:\UnsignedFile.xml c:\SignedFile.xml
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows: lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets: par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "C:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et

la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \
\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

- Options communes
 - output

```
output = FILE
```

L'URL du document de sortie qui est créé avec la signature XML supprimée.

verbose

```
--verbose = true|false
```

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

- Options d'aide et de version
 - ▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

5.8 Commandes générales

Cette section contient une description des commandes générales suivantes :

- <u>valany</u> 318: valide le document soumis conformément à son type
- script 319: exécute un script Python
- help 320: affiche des informations concernant la commande nommée

5.8.1 valany

La commande valany est une commande générale qui valide un document sur la base du type du document. Le type du document d'entrée est détecté automatiquement, et la validation correspondante est exécutée selon la spécification respective. L'argument InputFile est le document à valider. Veuillez noter qu'un seul document peut être soumis en tant que l'argument de la commande.

```
raptorxmlxbrl valany [options] InputFile
```

La commande valany couvre les types de validation suivants. Ses options sont celles qui sont disponibles pour la commande de validation individuelle correspondante. Voir la description des commandes de validation respectives pour une liste de leurs options respectives.

- valdtd (dtd) 71
 valxsd (xsd) 75
 valxml-withdtd (xml) 60
 valxml-withxsd (xsi) 64
- valxslt 242
- valxquery 221
- valxbrl (xbrl) ⁹³
- valinlinexbrl (ixbrl) 110
- valxbrltaxonomy (dts) (133)
- valavrojson (avrojson)

Exemples

- raptorxmlxbrl valany c:\Test.xsd
- raptorxmlxbrl valany --error-format=text c:\Test.xbrl
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL(et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl(et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

^{*} Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.

^{*} Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers

l'arrière sur Windows.

Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "C:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Voir la description des commandes de validation respectives pour une liste de leurs options respectives. Notez, toutefois, que tandis que la plupart des commandes de validation individuelles acceptent les documents d'entrée, la commande valany accepte uniquement un document d'entrée. Pour cette raison, les options comme l'option --listfile ne seront pas appliquées comme valany.

5.8.2 script

La commande script exécute un script 3.11.8 qui utilise l'API Python RaptorXML.

```
raptorxmlxbrl script [options] PythonScriptFile
```

L'argument File est le chemin vers le script Python que vous souhaitez exécuter. Des options supplémentaires sont disponibles pour cette commande. Pour obtenir une liste de ces options, exécutez la commande suivante :

```
raptorxmlxbrl script [-h | --help]
```

Exemples

- raptorxmlxbrl script c:\MyPythonScript.py
- raptorxmlxbrl script -h
- raptorxmlxbrl script # Sans fichier de script, un shell Python interactif est démarré
- raptorxmlxbrl script -m pip # Charge et exécute le module pip ; voir la section des Options ci-dessous
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL(et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl(et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- ▼ Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Options

Toutes les options et arguments se trouvant après la commande script seront envoyés directement à l'interprète Python. Veuillez consulter la page de documentation Python https://docs.python.org/3.7/using/cmdline.html pour une liste complète des options disponibles.

5.8.3 help

Syntaxe et description

La commande help prend un seul argument (Command), qui est le nom de la commande pour laquelle l'aide est requise. Elle affiche la syntaxe de la commande, ses options, et d'autres informations pertinentes. Si l'argument Command n'est pas spécifié, toutes les commandes du programme d'exécution sont recensés, chacun présentant une brève description de texte. La commande help peut être appelée depuis leur programme d'exécution : raptorxmlxbrl ou raptorxmlxbrlserver.

```
raptorxmlxbrl help Command raptorxmlxbrlserver help Command
```

Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers

l'arrière sur Windows.

Exemple

Exemples de la commande help pour afficher des informations concernant la commande licenserver (cette commande est disponible dans les deux programmes d'exécution):

```
raptorxmlxbrl help licenseserver raptorxmlxbrlserver help licenseserver
```

L'option --help

L'information Help à propos d'une commande est également disponible en utilisant l'option --help avec la commande pour laquelle l'information d'aide est nécessaire. Les deux commandes ci-dessous produisent les mêmes résultats :

```
raptorxmlxbrl licenseserver --help
```

La commande ci-dessus utilise l'option --help de la commande licenserver.

```
raptorxmlxbrl help licenseserver
```

La commande help prend licenseserver en tant que son argument.

Les deux commandes affichent des informations d'aide concernant la commande licenseserver.

5.9 Commandes de localisation

Pour créer une version localisée dans une autre langue :

- 1. Générer un fichier XML contenant les strings de ressource. Pour ce faire, utiliser la commande exportresourcestrings. Les strings de ressource dans le fichier XML généré seront dans une des cinq langues : l'anglais (en), l'allemand (de), l'espagnol (es), le français (fr) ou le japonais (ja), conformément à l'argument utilisé avec la commande.
- 2. Traduire les strings de ressource depuis la langue du fichier XML généré dans la langue cible. Les strings de ressource sont les contenus des éléments <string> dans le fichier XML. Ne pas traduire les variables dans les accolades, comme {option} ou {product}.
- Contacter l'<u>Assistance Altova</u> pour générer un fichier DLL RaptorXML localisé depuis votre fichier XML traduit.
- 4. Une fois avoir reçu votre fichier DLL localisé de la part de l'<u>Assistance Altova</u>, enregistrer la DLL dans le dossier <\(ProgramFilesFolder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\bin\). Votre fichier DLL aura un nom de la forme RaptorXMLXBRLServer_lc.dll. La partie _lc du nom contient le code de langage. Par exemple, dans RaptorXMLXBRLServer_de.dll, la partie de est la langue de code pour l'allemand (Deutsch).
- 5. Exécuter la commande <u>setdeflang</u> pour définir votre fichier DLL localisé en tant que l'application RaptorXML à utiliser. En ce qui concerne l'argument de la commande <u>setdeflang</u> , utiliser le code de langage qui fait partie du nom de DLL.

Note: Altova RaptorXML+XBRL Server est fourni avec une prise en charge de cinq langues: anglais, allemand, espagnol, français et japonais. Donc vous n'aurez pas besoin de créer une version localisée pour ces langues-là. Pour définir une de ces cinq langues en tant que la langue de défaut, utiliser la commande de CLI setdeflang.

5.9.1 exportresourcestrings

Syntaxe et description

La commande exportresourcestrings sort un fichier XML contenant les strings de ressource de l'application RaptorXML+XBRL Server dans la langue spécifiée. Les langues d'exportation disponibles sont allemand (de), anglais (en), espagnol (es), français (fr) et japonais (ja).

raptorxmlxbrl exportresourcestrings [options] LanguageCode XMLOutputFile raptorxmlxbrlserver exportresourcestrings [options] LanguageCode XMLOutputFile

- L'argument *LanguageCode* donne la langue des strings de ressource dans le fichier XML de sortie ; il s'agit de la langue d'exportation *export language*. Les langues d'exportation autorisées (avec leurs codes de langue respectifs entre parenthèses) sont : allemand (de), anglais (en), espagnol (es), français (fr) et japonais (ja).
- L'argument xmLoutputFile spécifie le chemin et le nom du fichier XML de sortie .

• La commande exportresourcestrings peut être appelée depuis un programme d'exécution : raptorxmlxbrl OU%SERVER-EXENAME-LC%>.

Pour créer des localisations, veuillez noter les points suivants.

Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Exemples

Exemples de la commande exportresourcestrings :

raptorxmlxbrl exportresourcestrings de c:\Strings.xml raptorxmlxbrlserver exportresourcestrings de c:\Strings.xml

- La première commande ci-dessus crée un fichier appelé Strings.xml sous c:\ qui contient les strings de ressource de RaptorXML+XBRL Server en allemand.
- La deuxième commande appelle le server-executable à procéder de la même manière que dans le premier exemple.

Créer des versions localisées de RaptorXML+XBRL Server

Vous pouvez créer une version localisée de RaptorXML+XBRL Server pour toute langue de votre choix. Cinq versions localisées (allemand, anglais, espagnol, français et japonais) sont déjà disponibles sous le dossier c: \Program Files (x86) \Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\bin, et n'ont donc pas besoin d'être créées.

Créer une version localisée comme suit :

1. Générer un fichier XML contenant des strings de ressource en utilisant la commande exportresourcestrings (voir la syntaxe de commande ci-dessus). Les strings de ressource dans ce

- fichier XML seront ceux d'une des cinq langues prises en charge : allemand (de), anglais (en), espagnol (es), français (fr) ou japonais (ja), conformément à l'argument LanguageCode utilisé avec la commande.
- 2. Traduire les strings de ressource à partir de l'une des cinq langues prises en charge dans la langue cible. Les strings de ressource sont les contenus des éléments <string> dans le fichier XML. Ne pas traduire les variables dans les accolades comme {option} ou {product}.
- Contactez Altova Support pour générer un fichier DLL RaptorXML+XBRL Server localisé à partir de votre fichier XML traduit.
- 4. Après avoir reçu votre fichier DLL localisé de <u>Altova Support</u>, enregistrez le fichier DLL sous le dossier C:\Program Files (x86)\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\bin . Votre fichier DLL aura un nom de la forme RaptorXMLXBRL2025_lc.dll. La partie _lc du nom contient le code de langue. Par exemple, dans RaptorXMLXBRL2025_de.dll, la partie de est le code de langue pour l'allemand (Deutsch).
- 5. Exécutez la commande setdeflang pour définir votre fichier DLL localisé DLL en tant qu'application RaptorXML+XBRL Server à utiliser. Pour l'argument de la commande setdeflang, utilisez le code de langue qui fait partie du nom DLL.

Note: Altova RaptorXML+XBRL Server est livré avec une prise en charge pour les cinq langues: allemand, anglais, espagnol, français et japonais. Donc vous ne devez pas créer de version localisée pour ces langues. Pour définir une de ces langues en tant que langue par défaut, utilisez la commande RaptorXML+XBRL Serverde setdeflang.

5.9.2 setdeflang

Syntaxe et description

La commande setdeflang (la forme abrégée est sdl) définit la langue par défaut de RaptorXML+XBRL Server. Les langues disponibles sont anglais (en), allemand (de), espagnol (es), français (fr) et japonais (ja). La commande prend un argument LanguageCode obligatoire.

raptorxmlxbrl setdeflang [options] LanguageCode raptorxmlxbrlserver setdeflang [options] LanguageCode

- L'argument LanguageCode est requis et définit la langue par défaut de RaptorXML+XBRL Server. Les valeurs respectives à utiliser sont : en, de, es, fr, ja.
- La commande setdeflang peut être appelée depuis un des programmes d'exécution : raptorxmlxbrl or raptorxmlxbrlserver.
- Utiliser l'option --h, --help pour afficher les informations concernant la commande.
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.

Exemples

Exemples de la commande setdeflang (sdl):

```
raptorxmlxbrl sdl de
raptorxmlxbrl setdeflang es
raptorxmlxbrlserver setdeflang es
```

- La première commande définit le langage par défaut de RaptorXML+XBRL Server en allemand.
- La seconde commande définit le langage par défaut de RaptorXML+XBRL Server en espagnol.
- La troisième commande est la même que la seconde commande, mais est exécutée par le programme d'exécution de serveur.

Options

Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

5.10 Commandes de licence

Cette section décrit des commandes qui peuvent être utilisées pour la mise sous licence RaptorXML+XBRL Server:

- <u>licenseserver</u> gabiliter RaptorXML+XBRL Server avec Altova LicenseServer sur votre réseau
- assignlicense 327 pour charger un fichier de licence sur LicenseServer (uniquement Windows)
- <u>verifylicense</u> pour vérifier si RaptorXML+XBRL Server est mis sous licence (uniquement Windows)

Note : Ces commandes peuvent aussi être exécutées par le biais d'<u>exécutables de serveur pour les commandes d'administration</u> 331.

Pour plus d'informations concernant la mise sous licence des produits Altova avec Altova LicenseServer, voir la documentation Altova LicenseServer.

5.10.1 licenseserver

Syntaxe et description

La commande licenseserver enregistre RaptorXML+XBRL Server avec Altova LicenseServer spécifié par l'argument Server-Or-IP-Address. Pour pouvoir exécuter la commande licenseserver correctement, les deux serveurs (RaptorXML+XBRL Server et LicenseServer) doivent être connectés sur le réseau et le LicenseServer doit fonctionner. Vous devez posséder des privilèges d'administrateur pour pouvoir enregistrer RaptorXML+XBRL Server auprès du LicenseServer.

raptorxmlxbrl licenseserver [options] Server-Or-IP-Address raptorxmlxbrlserver licenseserver [options] Server-Or-IP-Address

- L'argument Server-Or-IP-Address prend le nom ou l'adresse IP de l'appareil de LicenseServer.
- La commande licenseserver peut être appelée depuis un des programmes d'exécution : raptorxmlxbrl OU%SERVER-EXENAME-LC%>.

Une fois que RaptorXML+XBRL Server a été enregistré avec succès auprès de LicenseServer, vous recevrez un message. Le message affichera aussi l'URL du LicenseServer. Vous pouvez maintenant vous rendre sur LicenseServer pour attribuer une licence à RaptorXML+XBRL Server. Pour plus de détails concernant la licence, voir la documentation LicenseServer (https://www.altova.com/manual/fr/licenseserver/3.17/).

Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

^{*} Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.

^{*} Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers

l'arrière sur Windows.

Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "C:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Exemples

Exemples de la commande licenseserver :

```
raptorxmlxbrl licenseserver DOC.altova.com
raptorxmlxbrl licenseserver localhost
raptorxmlxbrl licenseserver 127.0.0.1
raptorxmlxbrlserver licenseserver 127.0.0.1
```

Les commandes ci-dessus spécifient, respectivement, la machine nommée DOC.altova.com, et la machine de l'utilisateur (localhost et 127.0.0.1) qui fait marcher Altova LicenseServer. Dans tous les cas, la commande enregistre RaptorXML+XBRL Server avec le LicenseServer sur la machine spécifiée. La dernière commande appelle le programme d'exécution de serveur pour exécuter la commande.

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

```
▼ json [j]
```

```
--j, --json = true|false
```

Les valeurs sont true | false. Si true, imprime le résultat de la tentative d'enregistrement en tant qu'objet JSON parsable par machine.

5.10.2 assignlicense (uniquement Windows)

Syntaxe et description

La commande assignlicense télécharge un fichier de licence vers Altova LicenseServer avec lequel

RaptorXML+XBRL Server est enregistré (voir la commande licenseserver), et attribue la licence à RaptorXML+XBRL Server. Elle prend le chemin d'un fichier de licence en tant que son argument. La commande vous permet aussi de tester la validité d'une licence.

raptorxmlxbrl assignlicense [options] FILE raptorxmlxbrlserver assignlicense [options] FILE

- L'argument FILE prend le chemin du fichier de licence.
- L'option --test-only charge le fichier de licence sur LicenseServer et valide la licence, mais n'attribue pas la licence à RaptorXML+XBRL Server.
- La commande assignlicense peut être appelée depuis l'un des programmes d'exécution : raptorxmlxbrl OU%SERVER-EXENAME-LC%>.

Pour plus de détails concernant la licence, voir la documentation LicenseServer (https://www.altova.com/manual/fr/licenseserver/3.17/).

Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Exemples

Des exemples de la commande assignlicense :

raptorxmlxbrl assignlicense C:\licensepool\mylicensekey.altova_licenses
raptorxmlxbrlserver assignlicense C:\licensepool\mylicensekey.altova_licenses
raptorxmlxbrl assignlicense --test-only=true C:\licensepool\mylicensekey.altova licenses

 La première commande ci-dessus charge la licence spécifiée sur LicenseServer et l'attribue à RaptorXML+XBRL Server.

- La deuxième commande appelle le programme exécution de serveur pour effectuer la même chose que la première commande.
- La troisième commande charge la licence spécifiée sur LicenseServer et la valide, sans l'attribuer à RaptorXML+XBRL Server.

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

▼ test-only [t]

```
--t, --test-only = true|false
```

Les valeurs sont true | false. Si true, alors le fichier de licence est chargé sur LicenseServer et validé, mais pas attribué.

5.10.3 verifylicense (uniquement Windows)

Syntaxe et description

La commande verifylicense contrôle si le produit actuel est mis sous licence. De plus, l'option --license-key vous permet de vérifier si une clé de licence spécifique est assignée au produit.

```
raptorxmlxbrl verifylicense [options]
raptorxmlxbrlserver verifylicense [options]
```

- Pour contrôler si une licence spécifique est attribuée à RaptorXML+XBRL Server, fournir la clé de licence en tant que la valeur de l'option --license-key.
- La commande verifylicense peut être appelée depuis un des programmes d'exécution : raptorxmlxbrl OU%SERVER-EXENAME-LC%>.

Pour plus de détails concernant la licence, voir la documentation LicenseServer (https://www.altova.com/manual/fr/licenseserver/3.17/).

Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers

l'arrière sur Windows.

Exemples

Exemple de la commande verifylicense :

```
raptorxmlxbrl verifylicenseserver raptorxmlxbrl verifylicenseserver --license-key=ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD
```

- La première commande contrôle si RaptorXML+XBRL Server est mis sous licence.
- La seconde commande contrôle si RaptorXML+XBRL Server est mis sous licence avec la clé de licence spécifiée avec l'option --license-key.
- La troisième commande est la même que la seconde commande, mais est exécutée par le programme d'exécution de serveur.

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

license-key [l]

```
--1, --license-key = Value
```

Contrôle si RaptorXML+XBRL Server est mis sous licence avec la clé de licence spécifiée en tant que la valeur de cette option.

5.11 Commandes d'administration

Les commandes d'administration (comme les commandes installation-en-tant-que-service et les commandes de licence) sont émises dans l'exécutable du serveur de RaptorXML+XBRL Server (nommé RaptorXMLServer). Cet exécutable se situe par défaut dans :

Windows	$< \textit{ProgramFilesFolder} \\ \texttt{\Altova} \\ \texttt{\RaptorXMLXBRLServer2025} \\ \texttt{\bin} \\ \texttt{\RaptorXMLXBRLServer2025} \\ \texttt{\column{color:}}$
	. exe
Linux	/opt/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/bin/raptorxmlxbrlserver
Mac	/usr/local/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/bin/raptorxmlxbrlserver

Usage

La syntaxe de ligne de commande :

```
raptorxmlxbrlserver --h | --help | --version | <command> [options] [arguments]
```

- --help (short form --h) affiche le texte d'aide de la commande donnée. Si aucune commande n'est nommée, alors toutes les commandes de l'exécutable sont regroupées, chacune présentant une brève description de la commande.
- --version affiche le numéro de version RaptorXML+XBRL Server.
- <command> est la commande à exécuter. Les commandes sont affichées dans les sous-sections de cette section (voir liste ci-dessous).
- [options] sont les options d'une commande ; elles sont regroupées et décrites avec leurs commandes respectives.
- [arguments] sont les arguments d'une commande ; elles sont regroupées et décrites avec leurs commandes respectives.
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL(et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl(et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.

Commandes d'administration

Les commandes de l'exécutable du serveur fournissent des fonctions d'administration. Elles sont regroupées ci-dessous dans les sous-sections de cette section :

install ³³²uninstall ³³²

- start (333)
- <u>setdeflang</u> 334
- <u>licenseserver</u> 335
- accepteula (Linux uniquement) 337
- assignlicense 338
- <u>verifylicense</u> 339
- <u>createconfig</u> 340
- exportresourcestrings (341)
- debug (343)
- <u>help</u> 344

5.11.1 install

Syntaxe et description

La commande install installe RaptorXML+XBRL Server en tant que service sur la machine de serveur.

raptorxmlxbrlserver install [options]

- Veuillez noter qu'une installation de RaptorXML+XBRL Server en tant que service ne permet pas de lancer automatiquement le service. Pour le lancer, utiliser la commande start.
- Pour désinstaller RaptorXML+XBRL Server en tant que service, utiliser la commande uninstall.
- Utiliser l'option --h, --help pour afficher les informations concernant la commande
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.

Exemple

Exemple de la commande install :

raptorxmlxbrlserver install

5.11.2 uninstall

Syntaxe et description

La commande uninstall désinstalle RaptorXML+XBRL Server en tant que service sur la machine de serveur.

raptorxmlxbrlserver uninstall [options]

Pour réinstaller RaptorXML+XBRL Server en tant que service, utiliser la commande install.

Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.

Exemple

Exemple de la commande uninstall :

raptorxmlxbrlserver uninstall

5.11.3 start

Syntaxe et description

La commande start lance RaptorXML+XBRL Server en tant que service sur la machine de serveur.

raptorxmlxbrlserver start [options]

- Si RaptorXML+XBRL Server n'est pas installé en tant que service, l'installer tout d'abord avec la commande install (avant de le démarrer).
- Pour désinstaller RaptorXML+XBRL Server en tant que service, utiliser la commande uninstall.
- Utiliser l'option --h, --help pour afficher les informations concernant la commande.
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL(et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl(et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple,

"My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Exemple

Exemple de la commande start :

raptorxmlxbrlserver start

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

```
    ▼ config [c]
    −c, −-config = File
    Spécifie le chemin dans un fichier de configuration.
```

▼ fork

```
--fork = true|false
```

Fournit la capacité à fourcher lors de l'utilisation de init sur des serveurs Unix. Le réglage par défaut est false.

▼ port

```
--port = PortNumber
```

Le numéro de port dans l'instance de débogage de RaptorXML+XBRL Server.

5.11.4 setdeflang

Syntaxe et description

La commande setdeflang (la forme abrégée est sdl) définit la langue par défaut de RaptorXML+XBRL Server. Les langues disponibles sont anglais (en), allemand (de), espagnol (es), français (fr) et japonais (ja). La commande prend un argument LanguageCode obligatoire.

raptorxmlxbrl setdeflang [options] LanguageCode raptorxmlxbrlserver setdeflang [options] LanguageCode

- L'argument LanguageCode est requis et définit la langue par défaut de RaptorXML+XBRL Server. Les valeurs respectives à utiliser sont : en, de, es, fr, ja.
- La commande setdeflang peut être appelée depuis un des programmes d'exécution : raptorxmlxbrl Or raptorxmlxbrlserver.
- Utiliser l'option --h, --help pour afficher les informations concernant la commande.
- Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL(et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl(et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.

Exemples

Exemples de la commande setdeflang (sdl):

```
raptorxmlxbrl sdl de
raptorxmlxbrl setdeflang es
raptorxmlxbrlserver setdeflang es
```

- La première commande définit le langage par défaut de RaptorXML+XBRL Server en allemand.
- La seconde commande définit le langage par défaut de RaptorXML+XBRL Server en espagnol.
- La troisième commande est la même que la seconde commande, mais est exécutée par le programme d'exécution de serveur.

Options

Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

5.11.5 licenseserver

Syntaxe et description

La commande licenseserver enregistre RaptorXML+XBRL Server avec Altova LicenseServer spécifié par l'argument Server-Or-IP-Address. Pour pouvoir exécuter la commande licenseserver correctement, les deux serveurs (RaptorXML+XBRL Server et LicenseServer) doivent être connectés sur le réseau et le LicenseServer doit fonctionner. Vous devez posséder des privilèges d'administrateur pour pouvoir enregistrer RaptorXML+XBRL Server auprès du LicenseServer.

raptorxmlxbrl licenseserver [options] Server-Or-IP-Address raptorxmlxbrlserver licenseserver [options] Server-Or-IP-Address

- L'argument Server-Or-IP-Address prend le nom ou l'adresse IP de l'appareil de LicenseServer.
- La commande licenseserver peut être appelée depuis un des programmes d'exécution : raptorxmlxbrl OU%SERVER-EXENAME-LC%>.

Une fois que RaptorXML+XBRL Server a été enregistré avec succès auprès de LicenseServer, vous recevrez un message. Le message affichera aussi l'URL du LicenseServer. Vous pouvez maintenant vous rendre sur LicenseServer pour attribuer une licence à RaptorXML+XBRL Server. Pour plus de détails concernant la licence, voir la documentation LicenseServer (https://www.altova.com/manual/fir/licenseserver/3.17/).

Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Exemples

Exemples de la commande licenseserver :

```
raptorxmlxbrl licenseserver DOC.altova.com
raptorxmlxbrl licenseserver localhost
raptorxmlxbrl licenseserver 127.0.0.1
raptorxmlxbrlserver licenseserver 127.0.0.1
```

Les commandes ci-dessus spécifient, respectivement, la machine nommée DOC.altova.com, et la machine de l'utilisateur (localhost et 127.0.0.1) qui fait marcher Altova LicenseServer. Dans tous les cas, la commande enregistre RaptorXML+XBRL Server avec le LicenseServer sur la machine spécifiée. La dernière commande appelle le programme d'exécution de serveur pour exécuter la commande.

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

json [j]

```
--j, --json = true|false
```

Les valeurs sont true | false. Si true, imprime le résultat de la tentative d'enregistrement en tant qu'objet JSON parsable par machine.

5.11.6 accepteula (Linux uniquement

Syntaxe et description

Afin de pouvoir exécuter RaptorXML+XBRL Server, le contrat de licence de l'utilisateur final de l'application (EULA) doit être accepté. Vous pouvez accepter le contrat EULA de l'application en exécutant la commande accepteula.

Cette commande est utile, par exemple, si vous voulez mettre sous licence et exécutez RaptorXML+XBRL Server directement via les processus automatisés qui utilisent les scripts.

```
raptorxmlxbrl accepteula [options]
raptorxmlxbrlserver accepteula [options]
```

- La commande fonctionne uniquement pour les produits de serveur Altova qui ont été installés sur des machines Linux.
- Vous devez inscrire RaptorXML+XBRL Server avec LicenseServer avant d'exécuter la commande accepteula.
- Utiliser l'option --h, --help pour afficher les informations concernant la commande.
- Utiliser la minuscule raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver.
- Utiliser la barre oblique sur Linux.

Exemples

Exemples de la commande accepteula :

```
raptorxmlxbrl accepteula raptorxmlxbrlserver accepteula
```

Options

Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

5.11.7 assignlicense

Syntaxe et description

La commande assignlicense télécharge un fichier de licence vers Altova LicenseServer avec lequel RaptorXML+XBRL Server est enregistré (voir la commande licenseserver), et attribue la licence à RaptorXML+XBRL Server. Elle prend le chemin d'un fichier de licence en tant que son argument. La commande vous permet aussi de tester la validité d'une licence.

raptorxmlxbrl assignlicense [options] FILE raptorxmlxbrlserver assignlicense [options] FILE

- L'argument FILE prend le chemin du fichier de licence.
- L'option --test-only charge le fichier de licence sur LicenseServer et valide la licence, mais n'attribue pas la licence à RaptorXML+XBRL Server.
- La commande assignlicense peut être appelée depuis l'un des programmes d'exécution : raptorxmlxbrl OU%SERVER-EXENAME-LC%>.

Pour plus de détails concernant la licence, voir la documentation LicenseServer (https://www.altova.com/manual/fr/licenseserver/3.17/).

Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Exemples

Des exemples de la commande assignlicense :

raptorxmlxbrl assignlicense C:\licensepool\mylicensekey.altova licenses

raptorxmlxbrlserver assignlicense C:\licensepool\mylicensekey.altova_licenses
raptorxmlxbrl assignlicense --test-only=true C:\licensepool\mylicensekey.altova licenses

- La première commande ci-dessus charge la licence spécifiée sur LicenseServer et l'attribue à RaptorXML+XBRL Server.
- La deuxième commande appelle le programme exécution de serveur pour effectuer la même chose que la première commande.
- La troisième commande charge la licence spécifiée sur LicenseServer et la valide, sans l'attribuer à RaptorXML+XBRL Server.

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

▼ test-only [t]

```
--t, --test-only = true|false
```

Les valeurs sont true | false. Si true, alors le fichier de licence est chargé sur LicenseServer et validé, mais pas attribué.

5.11.8 verifylicense

Syntaxe et description

La commande verifylicense contrôle si le produit actuel est mis sous licence. De plus, l'option --license-key vous permet de vérifier si une clé de licence spécifique est assignée au produit.

```
raptorxmlxbrl verifylicense [options]
raptorxmlxbrlserver verifylicense [options]
```

- Pour contrôler si une licence spécifique est attribuée à RaptorXML+XBRL Server, fournir la clé de licence en tant que la valeur de l'option --license-key.
- La commande verifylicense peut être appelée depuis un des programmes d'exécution : raptorxmlxbrl OU%SERVER-EXENAME-LC%>.

Pour plus de détails concernant la licence, voir la documentation LicenseServer (https://www.altova.com/manual/fr/licenseserver/3.17/).

Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL(et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl(et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.

Exemples

Exemple de la commande verifylicense :

```
raptorxmlxbrl verifylicenseserver raptorxmlxbrl verifylicenseserver --license-key=ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD123-ABCD
```

- La première commande contrôle si RaptorXML+XBRL Server est mis sous licence.
- La seconde commande contrôle si RaptorXML+XBRL Server est mis sous licence avec la clé de licence spécifiée avec l'option --license-key.
- La troisième commande est la même que la seconde commande, mais est exécutée par le programme d'exécution de serveur.

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

license-key [I]

```
--1, --license-key = Value
```

Contrôle si RaptorXML+XBRL Server est mis sous licence avec la clé de licence spécifiée en tant que la valeur de cette option.

5.11.9 createconfig

Syntaxe et description

La commande createconfig écrase le fichier de configuration de serveur avec des valeurs par défaut.

raptorxmlxbrlserver createconfig [options]

• L'option --lang spécifie le langage par défaut du fichier de configuration de serveur.

Pour plus d'informations concernant les fichiers de configuration de serveur, voir Configurer le serveur 333.



Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl(et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.

Examples

Exemples de la commande createconfig :

```
raptorxmlxbrl createconfig
raptorxmlxbrl createconfig --lang=de
```

Options

lang

```
--lang = en|de|es|fr|ja
```

Spécifie la langue par défaut du fichier de configuration de serveur. Les options suivantes sont disponibles : anglais (en), allemand (de), espagnol (es), français (fr), japanais (ja). Si l'option n'est pas spécifiée, l'anglais est choisi en tant que langage par défaut.

Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans quillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

5.11.10 exportresourcestrings

Syntaxe et description

La commande exportresourcestrings sort un fichier XML contenant les strings de ressource de l'application RaptorXML+XBRL Server dans la langue spécifiée. Les langues d'exportation disponibles sont allemand (de), anglais (en), espagnol (es), français (fr) et japonais (ja).

raptorxmlxbrl exportresourcestrings [options] LanguageCode XMLOutputFile

raptorxmlxbrlserver exportresourcestrings [options] LanguageCode XMLOutputFile

- L'argument LanguageCode donne la langue des strings de ressource dans le fichier XML de sortie ; il s'agit de la langue d'exportation export language. Les langues d'exportation autorisées (avec leurs codes de langue respectifs entre parenthèses) sont : allemand (de), anglais (en), espagnol (es), français (fr) et japonais (ja).
- L'argument xMLOutputFile spécifie le chemin et le nom du fichier XML de sortie .
- La commande exportresourcestrings peut être appelée depuis un programme d'exécution : raptorxmlxbrl OU%SERVER-EXENAME-LC%>.

Pour créer des localisations, veuillez noter les points suivants.

Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "c:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Exemples

Exemples de la commande exportresourcestrings :

raptorxmlxbrl exportresourcestrings de c:\Strings.xml raptorxmlxbrlserver exportresourcestrings de c:\Strings.xml

- La première commande ci-dessus crée un fichier appelé Strings.xml sous c:\ qui contient les strings de ressource de RaptorXML+XBRL Server en allemand.
- La deuxième commande appelle le server-executable à procéder de la même manière que dans le premier exemple.

Créer des versions localisées de RaptorXML+XBRL Server

Vous pouvez créer une version localisée de RaptorXML+XBRL Server pour toute langue de votre choix. Cinq versions localisées (allemand, anglais, espagnol, français et japonais) sont déjà disponibles sous le dossier c: \Program Files (x86) \Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\bin, et n'ont donc pas besoin d'être créées.

Créer une version localisée comme suit :

- 1. Générer un fichier XML contenant des strings de ressource en utilisant la commande exportresourcestrings (voir la syntaxe de commande ci-dessus). Les strings de ressource dans ce fichier XML seront ceux d'une des cinq langues prises en charge : allemand (de), anglais (en), espagnol (es), français (fr) ou japonais (ja), conformément à l'argument LanguageCode utilisé avec la commande.
- 2. Traduire les strings de ressource à partir de l'une des cinq langues prises en charge dans la langue cible. Les strings de ressource sont les contenus des éléments <string> dans le fichier XML. Ne pas traduire les variables dans les accolades comme {option} ou {product}.
- 3. Contactez <u>Altova Support</u> pour générer un fichier DLL RaptorXML+XBRL Server localisé à partir de votre fichier XML traduit.
- 4. Après avoir reçu votre fichier DLL localisé de Altova Support, enregistrez le fichier DLL sous le dossier C:\Program Files (x86)\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\bin . Votre fichier DLL aura un nom de la forme RaptorXMLXBRL2025_lc.dll. La partie _lc du nom contient le code de langue. Par exemple, dans RaptorXMLXBRL2025_de.dll, la partie de est le code de langue pour l'allemand (Deutsch).
- 5. Exécutez la commande setdeflang pour définir votre fichier DLL localisé DLL en tant qu'application RaptorXML+XBRL Server à utiliser. Pour l'argument de la commande setdeflang, utilisez le code de langue qui fait partie du nom DLL.

Note: Altova RaptorXML+XBRL Server est livré avec une prise en charge pour les cinq langues: allemand, anglais, espagnol, français et japonais. Donc vous ne devez pas créer de version localisée pour ces langues. Pour définir une de ces langues en tant que langue par défaut, utilisez la commande RaptorXML+XBRL Serverde setdeflang.

5.11.11 debug

Syntaxe et description

La commande debug lance RaptorXML+XBRL Server pour le débogage, pas en tant que service. Pour arrêter RaptorXML+XBRL Server dans ce mode, appuyer sur **Ctrl+C**.

raptorxmlxbrlserver debug [options]

Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL(et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl(et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

* Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.

- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.
- Barre oblique inversée et des espaces sur des systèmes Windows

Dans les systèmes Windows : lorsque des espaces se produisent (par exemple, dans les noms de fichier ou de dossier, ou les noms d'entreprise, de personne ou de produit), utiliser des guillemets : par exemple, "My File". Veuillez noter, néanmoins qu'une barre oblique inversée suivie par un double guillemet (par exemple, "C:\My directory\") peut ne pas être lue correctement. Cela est dû au fait que le caractère de barre oblique inversée est également utilisé pour indiquer le début d'une séquence d'échappement, et la séquence d'échappement \" représente le caractère de marque de double guillemet. Si vous souhaitez échapper cette séquence des caractères, utiliser une barre oblique inversée précédente comme ceci : \\". Pour résumer : Si vous souhaitez écrire un chemin de fichier qui contient des espaces et des barre oblique inversée de fin, l'écrire comme ceci : "C:\My Directory\\".

Exemple

Exemple de la commande de debug :

raptorxmlxbrlserver debug

Options

Les options sont recensées dans la forme abrégée (si disponible) et dans la forme longue. Vous pouvez utiliser un ou deux tirets pour les formes abrégées et longues. Une option peut ou ne peut pas prendre une valeur. Si elle prend une valeur, elle est écrite comme ceci : --option=value. Des valeurs peuvent être spécifiées sans guillemets sauf dans deux cas : (i) si le string valeur contient des espace, ou (ii) s'il est explicitement indiqué dans la description que des guillemets sont exigés. Si une option prend une valeur booléenne et qu'aucune valeur n'est spécifiée, alors la valeur par défaut de l'option est TRUE. Utiliser l'option --h, --help pour afficher des informations à propos de la commande.

```
    ▼ config [c]
    --c, --config = File
    Spécifie le chemin d'un fichier de configuration.
```

```
port
--port = PortNumber
```

Le numéro de port de l'instance de débogage de RaptorXML+XBRL Server

5.11.12 help

Syntaxe et description

La commande help prend un seul argument (Command), qui est le nom de la commande pour laquelle l'aide est requise. Elle affiche la syntaxe de la commande, ses options, et d'autres informations pertinentes. Si l'argument Command n'est pas spécifié, toutes les commandes du programme d'exécution sont recensés,

chacun présentant une brève description de texte. La commande help peut être appelée depuis leur programme d'exécution : raptorxmlxbrl ou raptorxmlxbrlserver.

```
raptorxmlxbrl help Command raptorxmlxbrlserver help Command
```

Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.

Exemple

Exemples de la commande help pour afficher des informations concernant la commande licenserver (cette commande est disponible dans les deux programmes d'exécution):

```
raptorxmlxbrl help licenseserver raptorxmlxbrlserver help licenseserver
```

L'option --help

L'information Help à propos d'une commande est également disponible en utilisant l'option --help avec la commande pour laquelle l'information d'aide est nécessaire. Les deux commandes ci-dessous produisent les mêmes résultats :

```
raptorxmlxbrl licenseserver --help
```

La commande ci-dessus utilise l'option --help de la commande licenserver.

```
raptorxmlxbrl help licenseserver
```

La commande help prend licenseserver en tant que son argument.

Les deux commandes affichent des informations d'aide concernant la commande licenseserver.

5.11.13 version

Syntaxe et description

La commande version affiche le numéro de version de RaptorXML+XBRL Server. Il peut être appelé depuis un des programmes d'exécution : raptorxmlxbrl ou raptorxmlxbrlserver.

raptorxmlxbrl version
raptorxmlxbrlserver version

Casse et barres obliques sur la ligne de commande

RaptorXMLXBRL (et RaptorXMLXBRLServer pour des commandes d'administration) sur Windows raptorxmlxbrl (et raptorxmlxbrlserver pour des commandes d'administration) sur Windows et Unix (Linux, Mac)

- * Veuillez noter que la casse minuscule (raptorxmlxbrl et raptorxmlxbrlserver) fonctionne sur toutes les plate-formes (Windows, Linux et Mac), alors que la casse majuscule (RaptorXMLXBRL) fonctionne uniquement sur Windows et Mac.
- * Utiliser des barres obliques basculée vers l'avant sur Linux et Mac, des barres obliques basculées vers l'arrière sur Windows.

Exemple

Exemples de la commande version :

raptorxmlxbrl version
raptorxmlxbrlserver version

5.12 Options

Cette section contient une description de toutes les options de CLI, organisées par les fonctions. Pour découvrir quelles options peuvent être utilisées avec chaque commande, voir la description des commandes respectives.

- <u>Catalogues, Ressources globales, Fichiers ZIP</u>

 347
- Messages, Erreurs, Aide 348
- Traitement 349
- XBRL 350
- OIM
- <u>XM</u>L 365
- XSD 366
- XQuerv 368
- /XSI T³⁷⁰
- JSON/Avro 372
- Signatures XML 373

5.12.1 Catalogues, Ressources globales, fichiers ZIP

catalog

```
--catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un fichier de catalogue root qui n'est pas le fichier catalogue root installé. La valeur par défaut est le chemin absolu vers le fichier de catalogue root installé (<installation-folder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\RootCatalog.xml). Voir la section, Catalogues ML 48, pour plus d'informations à propos du travail avec les catalogues.

user-catalog

```
--user-catalog = FILE
```

Spécifie le chemin absolu vers un catalogue XML à utiliser en plus du catalogue root. Voir la section, Catalogues XML 48, pour plus d'informations concernant le travail avec des catalogues.

enable-globalresources

```
--enable-globalresources = true|false
```

Active les <u>ressources globales</u> 55. La valeur par défaut est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ globalresourceconfig [gc]

```
--gc | --globalresourceconfig = VALUE

Spécifie la configuration active de la ressource globale (et active les ressources globales) (55).
```

globalresourcefile [gr]

```
--gr | --globalresourcefile = FILE
Spécifie le fichier de ressource globale (55) (et active les ressources globales) (55).
```

recurse

--recurse = true|false

Utilisé pour sélectionner des fichiers dans le cadre de sous-répertoires, y compris des archives ZIP. Si true, l'argument <code>InputFile</code> de la commande sélectionnera aussi le fichier spécifié dans les sous-répertoires. Par exemple : "test.zip|zip\test.xml" sélectionnera des fichiers nommés test.xml à tous les niveaux de dossier du dossier zip. Les références aux fichiers ZIP doivent être indiquées entre guillemets. Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés. Donc, *.xml sélectionnera tous les fichiers .xml dans le dossier (zip). La valeur par défaut de l'option est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

5.12.2 Messages, Erreurs, Aide, Timeout, Version

error-format

```
--error-format = text|shortxml|longxml
```

Spécifie le format de la sortie d'erreur. La valeur par défaut est text. Les autres options génèrent des formats XML, avec longxml générant plus de détails.

error-limit

```
--error-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'erreur avec une plage de valeur de 1 à 999 ou unlimited. La valeur par défaut est 100. Le traitement s'arrête lorsque la limite d'erreur est atteinte. Utile pour limiter l'utilisation du processeur pendant la validation/transformation.

▼ help

--help

Affiche le texte d'aide pour la commande. Par exemple, valany --h. (en alternative, la commande help peut être utilisée avec un argument. Par exemple : help valany.)

▼ info-limit

```
--info-limit = N \mid unlimited
```

Spécifie la limite de message d'information dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue si la limite d'info spécifiée est atteinte, mais les messages ultérieurs ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

log-output

--log-output = FILE

Écrit la sortie de log dans l'URL de fichier spécifié. Veuillez vous assurer que la CLI a une permission d'écriture dans l'emplacement de la sortie.

network-timeout

```
--network-timeout = VALEUR
```

Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est : 40000.

verbose

--verbose = true|false

Une valeur de true permet la sortie d'informations supplémentaires pendant la validation. La valeur par défaut est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

verbose-output

--verbose-output = FILE

Écrit la sortie verbeuse sur FILE.

version

--version

Affiche la version de RaptorXML+XBRL Server. Si utilisé avec une commande, placer --version avant la commande.

warning-limit

```
--warning-limit = N | unlimited
```

Spécifie la limite d'avertissement dans la plage 1-65535 ou unlimited. Le traitement se poursuit si cette limite a été atteinte, mais d'autres avertissements ne sont pas rapportés. La valeur par défaut est 100.

5.12.3 Traitement

▼ listfile

```
--listfile = true|false
```

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments, et non pas aux options.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ parallel-assessment [pa]

```
--pa | --parallel-assessment = true|false
```

Si configuré sur true, l'évaluation de validité de schéma est effectuée en parallèle. Cela signifie qu'il y a plus de 128 éléments à tout niveau, ces éléments sont traités en parallèle, en utilisant plusieurs threads. Des fichiers XML très volumineux peuvent donc être traités plus rapidement si cette option est activée. L'évaluation parallèle a lieu un niveau hiérarchique à la fois, mais peut se produire à plusieurs niveaux différents dans une seule infobulle. Veuillez noter que l'évaluation parallèle ne fonctionne pas en mode streaming. C'est pour cette raison que l'option --streaming est ignorée si l'évaluation --parallel- est définie sur true. De même, les besoins en mémoire sont plus élevés lorsque l'option --parallel-assessment est utilisée. Le paramètre par défaut est false. La forme abrégée pour l'option est --pa. Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ script

--script = FILE

Exécute le script Python dans le fichier soumis une fois que la validation a été terminée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un seul script.

script-api-version

```
--api, --script-api-version = 1; 2; 2.1 to 2.4; 2.4.1; 2.5 to 2.8; 2.8.1 to 2.8.6; 2.9.0; 2.9.0; 2.11.0
```

Spécifie la version API Python à utiliser pour le script. La valeur par défaut est la dernière version, actuellement 2.11.0. À la place des valeurs entières 1 et 2, vous pouvez aussi utiliser les valeurs correspondantes 1.0 et 2.0. De la même manière, vous pouvez utiliser les trois chiffres 2.5.0 pour les deux 2.5. Voir aussi le chapitre Versions Python API 539.

script-param

```
--script-param = KEY: VALUE
```

Des paramètres spécifiés par l'utilisateur supplémentaires qui peuvent être accédés au cours de l'exécution des scripts Python. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un paramètre de script.

streaming

```
--streaming = true|false
```

Permet la validation de streaming. La valeur par défaut est true. Dans le mode streaming, les données stockées dans la mémoire sont minimisées et le traitement est plus rapide. L'inconvénient est que l'information que peut être requise par conséquent, par exemple, un modèle de données du document d'instance XML —ne sera pas disponible. Dans des situations où cela est significatif, le mode de streaming devra être éteint (en donnant à --streaming une valeur de false). En utilisant l'option -- script avec la commande valxml-withxsd, désactiver le streaming. Veuillez noter que l'option -- streaming est ignorée si--parallel-assessment est défini sur true.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xml-validation-error-as-warning

```
--xml-validation-error-as-warning = true|false
```

Si true, traite les erreurs de validation en tant qu'avertissements. Si les erreurs sont traitées en tant qu'avertissements, les traitements supplémentaires, comme des transformations XSLT, continueront quelles que soient les erreurs. La valeur par défaut est false.

5.12.4 XBRL

- ▼ Validation XBRL et options de traitement
 - additional-dts-entry-point

```
--additional-dts-entry-point = FILE
```

Force le fichier de point d'entrée spécifié à être inclus dans le processus de découverte de DTS. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un point d'entrée.

calc11-rounding

```
--calc11.rounding = round-to-nearest|truncate
```

Précise le mode d'arrondi 1.1. de XBRL Calculations. Le défaut est round-to-nearest.

351

calculations-mode

--calculations-mode = only 10 | only 11 | 10 and 11 | force 11

Précise les versions de calculs XBRL à utiliser et à quelles relations elles sont appliquées. Ceci a uniquement un effet si les --summation-item-checks ne sont pas désactivés. La valeur par défaut **est** 10 and 11.

ct-restrict-mode

--ct-restrict-mode = 1.0|1.1|default

Spécifie comment contrôler les restrictions de type complexes. Une valeur de 1.0 contrôles les restrictions de type complexes telles que définies dans la spécification XSD 1.0 — même dans le mode de validation XSD 1.1. Une valeur de 1.1 contrôles les restrictions de type complexe telles que définies dans la spécification XSD 1.1 — même dans le mode de validation XSD 1.0. Une valeur de default contrôle les restrictions de type complexes telles que définies dans la spécification XSD du mode de validation actuel (1.0 ou 1.1). La valeur par défaut est default.

deduplicate

--deduplicate = true|false

Permet la déduplication conformément à la spécification Gérer les faits dupliqués dans XBRL et Inline XBRL 1.0. Supprime des faits qui sont (i) des faits dupliqués complets, (ii) des faits dupliqués consistants (par définition il s'agit de faits numériques ; le duplicat le plus précis est retenu pour un traitement). Les duplicats incohérents et multilingues ne sont pas touchés par cette option. La valeur par défaut est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

dimensions

--dimensions = true|false

Active les extensions XBRL Dimension 1.0. La valeur par défaut est true.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ dts

--dts = FILE

Précharge le point d'entrée DTS indiqué dans FILE, et l'utilise pour la validation des fichiers d'instance. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un seul point d'entrée. Les points d'entrée dans les fichiers d'instance seront ignorés. La commande est utilisée pour valider en bloc plusieurs fichiers d'instance qui réfèrent tous à la même taxonomie. L'option --dts instruit le moteur Raptor à charger le DTS une seule fois — et non pas pour chaque instance dans la liste de fichier. (Une liste de fichier est donnée soit dans la CLI, soit dans un fichier de texte qui est indiqué en tant que liste de fichier en plaçant l'option --listfile sur true.) Si un fichier d'instance dans la liste de fichier référence une taxonomie différente, un avertissement sera émis. Cette commande peut accélérer considérablement le temps de validation lors de la validation de nombreux petits fichiers d'instance ayant chacun un grand DTS de support ; elle n'apporte aucun avantage lors de la validation d'un fichier d'instance unique.

essence-alias-checks

--essence-alias-checks = true|false

Active le rapport des incohérences essence-alias. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

extensible-enumerations

--extensible-enumerations = true|false

Si true, active l'extension XBRL Extensible Enumerations. La valeur par défaut est : true.

▼ generic-links

--generic-links = true|false

Active l'extension XBRL Generic Links 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

generic-preferred-label

--generic-preferred-label = true|false

Active l'extension XBRL Generic Preferred Label 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ inconsistencies-limit

--inconsistencies-limit = N | unlimited

Spécifie la limite d'incohérences XBRL, avec des valeurs allant entre 1-65535 ou unlimited. Le traitement continue lorsque la limite est atteinte mais les autres inconsistances ne sont pas rapportées. La valeur par défaut est 100.

▼ listfile

--listfile = true|false

Si true, traiter l'argument InputFile de la commande en tant que fichier de texte contenant un nom de fichier par ligne. La valeur par défaut est false. (Une alternative est de lister les fichiers sur la CLI avec un espace en tant que séparateur. Veuillez noter, néanmoins, que les CLI ont une limitation de caractères maximum.) Veuillez noter que l'option --listfile s'applique uniquement aux arguments, et non pas aux options.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

parallel-assessment [pa]

--pa | --parallel-assessment = true|false

Si configuré sur true, l'évaluation de validité de schéma est effectuée en parallèle. Cela signifie qu'il y a plus de 128 éléments à tout niveau, ces éléments sont traités en parallèle, en utilisant plusieurs threads. Des fichiers XML très volumineux peuvent donc être traités plus rapidement si cette option est activée. L'évaluation parallèle a lieu un niveau hiérarchique à la fois, mais peut se produire à plusieurs niveaux différents dans une seule infobulle. Veuillez noter que l'évaluation parallèle ne fonctionne pas en mode streaming. C'est pour cette raison que l'option --streaming est ignorée si l'évaluation --parallel- est définie sur true. De même, les besoins en mémoire sont plus élevés lorsque l'option --parallel-assessment est utilisée. Le paramètre par défaut est false. La forme

abrégée pour l'option est --pa.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ preload-xbrl-schemas

--preload-xbrl-schemas = true|false

Précharge les schémas de la spécification XBRL 2.1. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

recurse

--recurse = true|false

Utilisé pour sélectionner des fichiers dans le cadre de sous-répertoires, y compris des archives ZIP. Si true, l'argument InputFile de la commande sélectionnera aussi le fichier spécifié dans les sous-répertoires. Par exemple : " $test.zip|zip\\test.xml$ " sélectionnera des fichiers nommés test.xml à tous les niveaux de dossier du dossier zip. Les références aux fichiers ZIP doivent être indiquées entre guillemets. Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés. Donc, *.xml sélectionnera tous les fichiers .xml dans le dossier (zip). La valeur par défaut de l'option est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ report-duplicates

```
--report-duplicates = all|complete|consistent|inconsistent|inconsistent-numeric|
inconsistent-non-numeric|multi-language
```

Active le reporting des faits dupliqués de la classe dupliquée spécifiée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une classe dupliquée. Il n'y a pas de valeur par défaut. Si aucune valeur n'est spécifiée, aucune vérification pour les duplications ne sera effectuée.

report-duplicates-severity

--report-duplicates-severity = info|warning|inconsistency|error

Spécifie si les faits dupliqués détectés doivent être rapportés en tant qu'erreurs ou avertissements. S'ils sont rapportés en tant qu'erreurs, la validation XBRL de l'instance échouera. Le défaut est error.

requires-element-checks

```
--requires-element-checks = true|false
```

Active le rapport des incohérences requires-element. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

schema-imports

```
--schema-imports = load-by-schemalocation | load-preferring-schemalocation | load-
by-namespace | load-combining-both | license-namespace-only
```

Spécifie le comportement des éléments xs:import, chacun d'entre eux ayant un attribut namespace optionnel et un attribut schemaLocation optionnel : <import namespace="someNS"

schemaLocation="someURL">. L'option spécifie s'il faut charger un document de schéma ou juste mettre un espace de noms sous licence, et, si un document de schéma doit être chargé, quelle

information doit être utilisée pour le trouver. Défaut : load-preferring-schemalocation. Le comportement est le suivant :

- load-by-schemalocation: La valeur de l'attribut schemalocation est utilisée pour situer le schéma, en prenant en compte les <u>mappages de catalogue</u> 48. Si l'attribut de l'espace de nom est présent, l'espace de noms est importé (licencé).
- load-preferring-schemalocation: Si l'attribut schemalocation est présent, il est utilisé en prenant en compte les mappages de catalogue 48. Si l'attribut schemalocation est présent, la valeur de l'attribut namespace est utilisée via un mappage de catalogue 48. C'est la valeur par défaut
- load-by-namespace: La valeur de l'attribut namespace est utilisée pour situer le schéma via un mappage de catalogue 48.
- load-combining-both: Si soit l'attribut namespace ou l'attribut schemaLocation a un mappage de catalogue 48, le mappage est utilisé. Si les deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option --schema-mapping (option XBRL 350 et option XML/XSD 366) décide quel mappage utiliser. Si aucun mappage de catalogue 48 n'est présent, l'attribut schemaLocation est utilisé
- license-namespace-only: Le nom d'espace est importé. Aucun document de schéma n'est importé.

schema-mapping

--schema-mapping = prefer-schemalocation | prefer-namespace

Si l'emplacement de schéma et l'espace de noms sont tous les deux utilisés pour trouver un document de schéma, spécifie lequel des deux doit être utilisé pendant la consultation du catalogue. (Si soit l'option --schemalocation-hints ou l'option --schema-imports a une valeur de load-combining-both, et si les parties d'espace de noms et d'URL impliquées ont toutes les deux des mappages de catalogue (a), alors la valeur de cette option spécifie lequel des deux mappages utiliser (mappage d'espace de noms ou mappage URL; la valeur prefer-schemalocation réfère au mappage URL).) Défaut : prefer-schemalocation.

schemalocation-hints

--schemalocation-hints = load-by-schemalocation | load-by-namespace | loadcombining-both | ignore

Spécifie le comportement des attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation : S'il faut charger un document de schéma et, si oui, quelle information doit être utilisée pour la trouver. Défaut : load-by-schemalocation.

- La valeur load-by-schemalocation utilise l'<u>URL de l'emplacement de schéma (son</u> dans les attributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation dans les documents d'instance XML ou XBRL. Il s'agit de la valeur par défaut.
- La valeur load-by-namespace prend la <u>part d'espace de nom</u> xsi:schemaLocation et un string vide dans le cas de xsi:noNamespaceSchemaLocation et localise le schéma par le biais d'un mappage de catalogue 48.
- Si load-combining-both est utilisé et si soit la partie espace de noms ou la partie URL a un mappage de catalogue 48, alors le mappage de catalogue 48 est utilisé. Si tous deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option de --schema-mapping (option XBRL 550 et option XML/XSD 360) de quel mappage utiliser. Si ni l'espace de noms ni l'URL n'a un mappage de catalogue, l'URL est utilisée.
- Si la valeur de l'option est ignore, les attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation seront ignorés tous les deux.

▼ script

--script = FILE

Exécute le script Python dans le fichier soumis une fois que la validation a été terminée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un seul script.

script-api-version

```
--api, --script-api-version = 1; 2; 2.1 to 2.4; 2.4.1; 2.5 to 2.8; 2.8.1 to 2.8.6; 2.9.0; 2.9.0; 2.11.0
```

Spécifie la version API Python à utiliser pour le script. La valeur par défaut est la dernière version, actuellement 2.11.0. À la place des valeurs entières 1 et 2, vous pouvez aussi utiliser les valeurs correspondantes 1.0 et 2.0. De la même manière, vous pouvez utiliser les trois chiffres 2.5.0 pour les deux 2.5. Voir aussi le chapitre Versions Python API ...

script-output

```
--script-output = FILE
```

Rédige la sortie standard du script dans le fichier nommé dans FILE.

script-param

```
--script-param = KEY: VALUE
```

Des paramètres spécifiés par l'utilisateur supplémentaires qui peuvent être accédés au cours de l'exécution des scripts Python. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un paramètre de script.

single-dts

```
--single-dts = true|false
```

Si définis sur true, tous les fichiers soumis (the XBRL taxonomy schemas and linkbases) seront traités en tant qu'un seul ensemble de taxonomie découvrable XBRL. Le défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

summation-item-checks

```
--summation-item-checks = true|false
```

Active le rapport des incohérences summation-item. Utilisez l'option --calculations-mode pour préciser quelle version de la vérification XBRL Calculations doit être appliquée. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

taxonomy-package

--taxonomy-package = FILE

Spécifie le chemin absolu vers un pack de taxonomie supplémentaire tel que décrit dans les ébauches de travail <u>Taxonomy Package 1.0</u> et <u>Taxonomy Packages 1.0</u>. La valeur de FILE donne l'emplacement du pack de taxonomie. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un pack de taxonomie.

taxonomy-packages-config-file

```
--taxonomy-packages-config-file = FILE
```

Spécifie le chemin vers le fichier TaxonomyPackagesConfig.json, qui est utilisé pour charger les packs de taxonomie XBRL. L'avantage du fichier est qu'il sert en tant que catalogue des packs de taxonomie. La structure des fichiers JSON est tel que dans l'exemple indiqué ci-dessous. La valeur de la clé uri donne l'emplacement du pack. La clé active (d'un ensemble de packs) bascule lors de l'utilisation de ces packs.

treat-inconsistencies-as-errors

--treat-inconsistencies-as-errors = true|false

Entraîne l'échec de la validation XBRL si le fichier contient des inconsistances telles que définies par la spécification XBRL 2.1. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

treat-invalid-use-of-standard-role-as-warning

```
--treat-invalid-use-of-standard-role-as-warning = true|false
```

Spécifie si l'utilisation invalide de rôles standard devrait être rapporté uniquement en tant qu'avertissement. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ utr

--utr = true|false

Si true, active l'extension XBRL Unit Registry 1.0. La valeur par défaut est : false.

▼ utr-file

```
--utr-file = FILE
```

Spécifie le chemin menant au fichier Units Registry. Le chemin par défaut est : http://www.xbrl.org/utr/utr.xml.

▼ utr-status

```
--utr-status = PWD|CR|REC|NIE|PROPOSED|IWD|ACK|RR
```

Active la prise en charge des définitions d'unité avec le statut donné dans le Units Registry. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un statut d'unité. Le défaut est REC.

validate-dts-only

357

--validate-dts-only = true|false

Le DTS est découvert en démarrant depuis le document d'instance XBRL. Tous les schémas de taxonomie référencés et bases de lien sont découverts et validés. Le reste du document d'instance XBRL est ignoré. La valeur par défaut est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xinclude

--xinclude = true|false

Active la prise en charge de XML Inclusions (XInclude). La valeur par défaut est false. Si false, les élément include d'XInclude sont ignorés.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

Options Inline XBRL

document-set

```
--document-set = true|false
```

Si réglé sur true, tous les fichiers soumis (les documents XBRL Inline) seront traités en tant qu'Ensemble de Document XBRL Inline. La valeur par défaut est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

extended-whitespace-normalization

```
--extended-whitespace-normalization = true|false
```

Si true, active la normalisation des caractères d'espace blanc d'Unicode Category Z, y compris les espace insécables. La valeur par défaut est : false.

▼ ixbrl-version

```
--ixbrl-version = 1.0|1.1|detect
```

Spécifie la version de la spécification XBRL Inline à utiliser pour la validation. La valeur par défaut est detect.

non-numeric-whitespace-normalization

--non-numeric-whitespace-normalization = preserve|replace|collapse|trim

Spécifie comment gérer la normalisation d'espace blanc dans les éléments ix:nonNumeric qui ne possèdent pas d'attribut de format. La valeur par défaut est preserve.

transformation-registry

```
--transformation-registry =
 #all |
 http://www.xbrl.org/2008/inlineXBRL/transformation
 http://www.xbrl.org/inlineXBRL/transformation/2010-04-20
 http://www.xbrl.org/inlineXBRL/transformation/2011-07-31
 http://www.xbrl.org/inlineXBRL/transformation/2015-02-26 |
 http://www.xbrl.org/inlineXBRL/transformation/2020-02-12 |
 http://www.xbrl.org/inlineXBRL/transformation/2022-02-16
```

Dans Inline XBRL, les types de date et numérique peuvent être rendus dans une variété de formats lexicaux, mais dans XBRL ces types ont des formats spécifiques. Par exemple, une date dans Inline XBRL peut être donnée en tant que ler janvier 2017, mais dans XBRL, le format de cette date serait 2017-01-01. Les Inline XBRL Transformation Registries spécifient les règles de conversion à suivre lorsque les valeurs de date et numériques sont converties depuis Inline XBRL en XBRL. L'option transformation-registry limite le registre qui sera utilisé à celui que vous spécifiez. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus qu'un registre de transformation. La valeur par défaut est #all, elle sélectionne tous les registres de transformation disponibles. (Pour la liste des registres de transformation disponibles dans votre version de RaptorXML+XBRL Server, vérifiez la description de la commande sur la CLI.)

treat-custom-role-errors-as-warnings

--treat-custom-role-errors-as-warnings = true|false

Rapporte des erreurs XBRL non-critiques liées à des types role/arcrole personnalisés (par exemple, roleRefs manquants) en tant qu'avertissements. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

validate-xbrl

--validate-xbrl = true|false

Si défini sur true, active la validation du document XBRL qui est généré depuis le document Inline XBRL. Si défini sur false, la validation stoppe après la première étape qui génère le XBRL. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xbrl-output

--xbrl-output = FILE

Écrit la sortie XBRL générée dans l'emplacement du fichier spécifié dans cette option. Veuillez noter que même lorsque des fichiers d'entrée XBRL multiples sont traités, seul un document XBRL est généré.

▼ Formule XBRL et options d'assertion

assertion-severity

--assertion-severity = true|false

Permet les extensions Assertion Severity 1.0 et 2.0. Le réglage par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

assertions-output

--assertions-output = FILE

assertions-output-format

--assertions-output-format = json|xml

Spécifie le format de sortie de l'évaluation d'assertion. La valeur par défaut est json.

evaluate-referenced-parameters-only

--evaluate-referenced-parameters-only = true|false

Si false, force l'évaluation de tous les paramètres, même s'ils ne sont pas référencés par d'autres formules/assertions/tables. La valeur par défaut est : true.

formula

--formula = true|false

Active l'extension XBRL Formula 1.0. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ formula-assertion-set [[DEPRECATED]]

--formula-assertion-set = VALUE

Limite l'exécution de la formule au seul ensemble d'assertion donné. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un ensemble d'assertion. La forme abrégée est --as. La *value* est soit la valeur de l'attribut @id, soit une URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

formula-execution

--formula-execution = true|false

Active l'extension des formules XBRL. La valeur par défaut est true. Si true, spécifie automatiquement <u>--formula=true</u> 350.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ formula-output

--formula-output = FILE

Écrit la sortie de l'évaluation de la formule pour le FILE spécifié. Si défini, spécifie automatiquement --formula-execution=true 350.

formula-parameters

--formula-parameters = JSON-ARRAY

Spécifie les paramètres pour l'évaluation de la formule XBRL en tant qu'un array de mappages JSON directement sur la CLI. Voir la section <u>Paramètres de formule</u> pour plus de détails.

▼ formula-parameters-file

--formula-parameters-file = FILE

Spécifie un *FILE* contenant les paramètres pour l'évaluation de formule XBRL. Le fichier peut être soit un fichier XML soit un fichier JSON. Voir la section <u>Paramètres de formule</u> ^[591].

ignore-assertion

--ignore-assertion = VALUE

Exclut l'assertion donnée de l'exécution. Ajouter cette option plusieurs fois pour spécifier plus d'une

assertion.

▼ ignore-assertions-file

```
--ignore-assertions-file = FILE
```

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers d'assertions à exclure du traitement. Dans le fichier, saisir une assertion par ligne.

▼ ignore-formula

```
--ignore-formula = VALUE
```

Exclut la formule donnée de l'exécution. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une formule.

ignore-formulas-file

```
--ignore-formulas-file = FILE
```

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers de formules à exclure du traitement. Dans le fichier, saisir une formule par ligne.

message-lang

```
--message-lang = VALUE
```

Spécifie la langue à utiliser lors de l'affichage des messages de validation. La valeur par défaut est : en. Les autres valeurs acceptées sont de, es, fr, ja, pour, respectivement, l'allemand, l'espagnol, le français et le japonais.

message-role

```
--message-role = VALUE
```

Spécifie le rôle de message préféré à utiliser lors de l'affichage des messages de validation. La valeur par défaut est : http://www.xbrl.org/2010/role/message.

preload-formula-schemas

```
--preload-formula-schemas = true|false
```

Précharge les schémas de la spécification de XBRL Formula 1.0. Le réglage par défaut est true. <u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

process-assertion [a]

```
--a | --process-assertion = VALUE
```

Limite l'exécution de formule à la seule assertion donnée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une assertion. Forme abrégée est --a. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

process-assertion-set [as]

```
--as | --process-assertion-set = VALUE
```

Limite l'exécution de formule au seul ensemble d'assertion donné. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un ensemble d'assertion. Forme abrégée est --as. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

▼ process-assertions-file

--process-assertions-file = FILE

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers d'assertions à exécuter. Dans le fichier, saisir une assertion par ligne.

process-formula [f]

--f | --process-formula = VALUE

Limite l'exécution de formule à la seule formule donnée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une formule. Forme abrégée est --f. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

process-formulas-file

--process-formulas-file = FILE

Spécifie un chemin vers un fichier qui contient une liste de IDs/XPointers de formules à exécuter. Dans le fichier, saisir une formule par ligne.

report-unsatisfied-assertion-evaluations

--report-unsatisfied-assertion-evaluations = true|false

Rapporte l'évaluation de l'assertion non satisfaite en tant qu'erreurs ou avertissements selon le degré de sévérité de l'assertion attribuée. La valeur par défaut est false.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

validate-formula-output

--validate-formula-output = true|false

Active la validation XBRL de l'instance de sortie Formula. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

variableset-execution-timeout

--variableset-execution-timeout = VALUE

Appliqué lors de l'exécution de formules (--formula-execution=true). Spécifie le temps maximum autorisé pour l'exécution d'un ensemble de variables unique (une formule ou une valeur, ou une existence ou une assertion de consistance). Le temps est spécifié en minutes et doit être un nombre positif. La valeur par défaut est 30min. Si un ensemble de variables particulier ne termine pas l'exécution avant que le timeout n'ait été atteint, il sera abandonné. Un message d'erreur est affiché (et saisi dans le journal verbeux). Veuillez noter, néanmoins, que le contrôle de timeout est uniquement effectué après l'évaluation de chaque ensemble de variable ; et non pas pendant l'exécution des expressions XPath individuelles. Donc, si une seule expression XPath prend beaucoup de temps à être exécutée, la limite de timeout peut avoir été dépassée. L'exécution d'un ensemble de variable est abandonnée uniquement une fois que l'évaluation du set de variable complet ait été exécuté.

Options de table XBRL

aspect-node-order

--aspect-node-order = lexical|instance

Spécifie l'ordre de mise en page d'un aspectNode ouvert. Le défaut est lexical.

concept-label-linkrole

```
--concept-label-linkrole = VALUE
```

Spécifie le rôle de lien étendu préféré à utiliser lors du rendu de libellés de concept.

concept-label-role

```
--concept-label-role = VALUE
```

Spécifie le rôle de lien préféré à utiliser lors du rendu de libellés de concept. Par défaut :

http://www.xbrl.org/2003/role/label.

evaluate-referenced-parameters-only

```
--evaluate-referenced-parameters-only = true|false
```

Si false, force l'évaluation de tous les paramètres, même s'ils ne sont pas référencés par d'autres formules/assertions/tables. La valeur par défaut est : true.

▼ generic-label-linkrole

```
--generic-label-linkrole = VALUE
```

Spécifie le rôle de lien étendu préféré à utiliser lors du rendu des libellés génériques.

▼ generic-label-role

```
--generic-label-role = VALUE
```

Spécifie le rôle de libellé préféré à utiliser lors du rendu des libellés génériques. La valeur par défaut est : http://www.xbrl.org/2003/role/label.

▼ label-lang

```
--label-lang = VALUE
```

Spécifie la langue préférée à utiliser lors du rendu des libellés. La valeur par défaut est : en.

▼ preload- table-schemas

```
--preload- table-schemas = true|false
```

Précharge les schémas de la spécification de XBRL Table 1.0. Le réglage par défaut est true. <u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

process-table [t]

```
--t | --process-table = VALUE
```

Limite l'exécution de formule à la seule table donnée. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une table. Forme abrégée est --t. La **VALUE** est soit la valeur de l'attribut @id, soit un URI avec un fragment XPointer qui identifie la ressource. Les valeurs spéciales ##none et ##all peuvent aussi être utilisées.

table

--table = true|false

Active l'extension XBRL Table 1.0. La valeur par défaut est true. Si true, spécifie automatiquement --formula=true stone et --dimensions=true stone et --d

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

table-elimination

--table-elimination = true|false

Active l'élimination de lignes/colonnes vides dans la sortie HTML. La valeur par défaut est true. <u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

table-execution

```
--table-execution = true|false
```

Active l'évaluation des tables XBRL. La valeur par défaut est false. Sera configuré sur true si — table-output so est spécifié. Si true, spécifie automatiquement — table=true.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ table-linkbase-namespace

```
--table-linkbase-namespace =

##detect |

http://xbrl.org/PWD/2013-05-17/table |

http://xbrl.org/PWD/2013-08-28/table |

http://xbrl.org/CR/2013-11-13/table |

http://xbrl.org/PR/2013-12-18/table |

http://xbrl.org/2014/table
```

Active le chargement des bases de lien de table rédigées par le biais d'une spécification d'ébauche précédente. Néanmoins, la validation, la résolution et la mise en page de la base de lien de table sont toujours effectués conformément à la Recommandation Table Linkbase 1.0 du 18 mars 2014. Utiliser ##detect pour activer la détection automatique.

table-output

```
--table-output = FILE
```

Écrit la sortie de table dans le FILE spécifié. Si défini, spécifie automatiquement ——table—execution=true 350.

▼ table-output-format

```
--table-output-format = xml|html
```

Spécifie le format de la sortie de table. La valeur par défaut est xml.

XBRL XULE

▼ xule

--xule = FILE

Exécute les règles XULE contenues dans le fichier spécifié. Si un répertoire ou une archive zip est également spécifiée, alors tous les fichiers .xule de ce répertoire ou archive seront exécutés. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un fichier XULE.

xule-enable-static-checks

--xule-enable-static-checks = true|false

Effectue une série de vérifications statiques qui rapporte les références de fonctions non résolues et de variables. La valeur par défaut est true.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xule-instance-namespace-bindings

```
--xule-instance-namespace-bindings = true|false
```

Rend les liaisons d'espace de noms provenant de l'élément root de l'instance XBRL disponible dans le processeur XULE. Cela vous permet d'utiliser (dans le document XULE) les mêmes préfixes d'espace de noms que ceux du document d'instance XBRL. La valeur par défaut est false.

<u>Note</u>: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xule-json-ast

```
--xule-json-ast = FILE
```

Sérialise l'arborescence de syntaxe abstraite XULE (AST) en tant que JSON vers le fichier spécifié.

xule-output

```
--xule-output = FILE
```

Sérialise la sortie XULE vers le fichier nommé ici.

xule-report-rule-evaluations

```
--xule-report-rule-evaluations = true|false
```

Selon la sévérité des règles, les évaluation des assertions XULE sont rapportées en tant qu'erreurs, avertissements ou infos. La valeur par défaut est true.

Note : les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

process-xule-rule

```
--process-xule-rule = VALUE
```

Les règles XULE ont des noms. Cette option limite l'exception XULE à la règle dont le nom est donné en tant que valeur de l'option. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une règle.

▼ xule-stack-size

```
--xule-stack-size = VALUE
```

Spécifie la taille de la pile pour les appels de la fonction dans le processeur XULE. La valeur par défaut est 1000.

5.12.5 **XML**

assessment-mode

--assessment-mode = lax|strict

Spécifie le mode d'évaluation de validité de schéma tel que défini dans les spécifications XSD. La valeur par défaut est strict. Le document d'instance XML sera validé conformément au mode spécifié avec cette option.

▼ dtd

--dtd = FILE

Spécifie le document DTD externe à utiliser pour la validation. Si une référence à un DTD externe est présente dans le document XM, alors l'option CLI contourne la référence externe.

load-xml-with-psvi

--load-xml-with-psvi = true|false

Active la validation des fichiers XML d'entrée et génère des informations de post-schema-validation pour les fichiers. La valeur par défaut est : true.

namespaces

```
--namespaces = true|false
```

Permet le traitement sensible aux espaces de noms. Cela est utile pour contrôler l'instance XML pour des erreurs dues à des espaces de noms incorrectes. La valeur par défaut est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xinclude

--xinclude = true|false

Active la prise en charge de XML Inclusions (XInclude). La valeur par défaut est false. Si false, les élément include d'XInclude sont ignorés.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

xml-mode

--xml-mode = wf|id|valid

Spécifie le mode de traitement XML à utiliser pour le document d'instance XML : wf=wellformed check (vérification de la bonne forme); id=bien formé avec des contrôles ID/IDREF; valid=validation. La valeur par défaut est wf. Veuillez noter qu'une valeur de valid exige que chaque document d'instance chargé depuis les traitements référence un DTD. Si aucun DTD n'existe, une erreur est rapportée.

xml-validation-error-as-warning

--xml-validation-error-as-warning = true|false

Si true, traite les erreurs de validation en tant qu'avertissements. Si les erreurs sont traitées en tant qu'avertissements, les traitements supplémentaires, comme des transformations XSLT, continueront quelles que soient les erreurs. La valeur par défaut est false.

▼ xsd

--xsd = FILE

Spécifie un ou plusieurs documents de Schéma XML à utiliser pour la validation des documents d'instance

XML. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un document de schéma.

5.12.6 XSD

assessment-mode

--assessment-mode = lax|strict

Spécifie le mode d'évaluation de validité de schéma tel que défini dans les spécifications XSD. La valeur par défaut est strict. Le document d'instance XML sera validé conformément au mode spécifié avec cette option.

ct-restrict-mode

--ct-restrict-mode = 1.0|1.1|default

Spécifie comment contrôler les restrictions de type complexes. Une valeur de 1.0 contrôles les restrictions de type complexes telles que définies dans la spécification XSD 1.0 — même dans le mode de validation XSD 1.1. Une valeur de 1.1 contrôles les restrictions de type complexe telles que définies dans la spécification XSD 1.1 — même dans le mode de validation XSD 1.0. Une valeur de default contrôle les restrictions de type complexes telles que définies dans la spécification XSD du mode de validation actuel (1.0 ou 1.1). La valeur par défaut est default.

namespaces

--namespaces = true|false

Permet le traitement sensible aux espaces de noms. Cela est utile pour contrôler l'instance XML pour des erreurs dues à des espaces de noms incorrectes. La valeur par défaut est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

report-import-namespace-mismatch-as-warning

--report-import-namespace-mismatch-as-warning = true|false

Réduit des erreurs de non-correspondance d'espace de noms ou d'espace de noms cible lors de l'importation de schémas avec xs:import et les fait passer d'erreurs à des avertissements. La valeur par défaut est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

schema-imports

```
--schema-imports = load-by-schemalocation | load-preferring-schemalocation | load-by-namespace | load-combining-both | license-namespace-only

Spécifie le comportement des éléments xs:import, chacun d'entre eux ayant un attribut namespace optionnel et un attribut schemaLocation optionnel : <import namespace="someNS" schemaLocation="someURL">. L'option spécifie s'il faut charger un document de schéma ou juste mettre un espace de noms sous licence, et, si un document de schéma doit être chargé, quelle information doit être utilisée pour le trouver. Défaut : load-preferring-schemalocation.

Le comportement est le suivant :
```

• load-by-schemalocation: La valeur de l'attribut schemalocation est utilisée pour situer le schéma, en prenant en compte les mappages de catalogue 48. Si l'attribut de l'espace de nom est présent, l'espace de noms est importé (licencé).

- load-preferring-schemalocation: Si l'attribut schemalocation est présent, il est utilisé en prenant en compte les mappages de catalogue 48. Si l'attribut schemalocation est présent, la valeur de l'attribut namespace est utilisée via un mappage de catalogue 48. C'est la valeur par défaut.
- load-by-namespace: La valeur de l'attribut namespace est utilisée pour situer le schéma via un mappage de catalogue 48.
- load-combining-both: Si soit l'attribut namespace ou l'attribut schemaLocation a un mappage de catalogue 48, le mappage est utilisé. Si les deux ont des mappages de catalogue 48, alors la valeur de l'option --schema-mapping (option XBRL 350) et option XML/XSD 360) décide quel mappage utiliser. Si aucun mappage de catalogue 48 n'est présent, l'attribut schemaLocation est utilisé.
- license-namespace-only: Le nom d'espace est importé. Aucun document de schéma n'est importé.

schemalocation-hints

--schemalocation-hints = load-by-schemalocation | load-by-namespace | load-combiningboth | ignore

Spécifie le comportement des attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation: S'il faut charger un document de schéma et, si oui, quelle information doit être utilisée pour la trouver. Défaut : load-by-schemalocation.

- La valeur load-by-schemalocation utilise l'<u>URL de l'emplacement de schéma</u> dans les attributs xsi:schemalocation et xsi:noNamespaceSchemalocation dans les documents d'instance XML ou XBRL. Il s'agit de la valeur par défaut.
- La valeur load-by-namespace prend la <u>part d'espace de nom</u> sxi:schemaLocation et un string vide dans le cas de xxi:noNamespaceSchemaLocation et localise le schéma par le biais d'un <u>mappage de catalogue</u>.
- Si load-combining-both est utilisé et si soit la partie espace de noms ou la partie URL a un mappage de catalogue de catalogue, l'URL est utilisée.
- Si la valeur de l'option est ignore, les attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation seront ignorés tous les deux.

schema-mapping

--schema-mapping = prefer-schemalocation | prefer-namespace

Si l'emplacement de schéma et l'espace de noms sont tous les deux utilisés pour trouver un document de schéma, spécifie lequel des deux doit être utilisé pendant la consultation du catalogue. (Si soit l'option -- schemalocation-hints ou l'option -- schema-imports a une valeur de load-combining-both, et si les parties d'espace de noms et d'URL impliquées ont toutes les deux des mappages de catalogue alors la valeur de cette option spécifie lequel des deux mappages utiliser (mappage d'espace de noms ou mappage URL; la valeur prefer-schemalocation réfère au mappage URL).) Défaut : prefer-schemalocation.

xml-mode-for-schemas

--xml-mode-for-schemas = wf|id|valid

Spécifie le mode de traitement XML à utiliser pour les documents de schéma XML : wf=vérification de la bonne formation ; id=contrôles de la bonne formation avec ID/IDREF ; valid=validation. La valeur par défaut est wf. Veuillez noter qu'une valeur de valid exige que chaque document de schéma chargé pendant le traitement référence un DTD. Si aucun DTD n'existe, une erreur est rapportée.

xsd-version

--xsd-version = 1.0|1.1|detect

Spécifie la version du langage de définition de Schéma W3C (XSD) à utiliser. Le défaut est 1.0. Cette option peut être utile pour découvrir comment un schéma compatible à 1.0 n'est pas compatible à 1.1. L'option detect est une fonction spécifique à Altova. Elle permet la détection de la version du document de Schéma XML (1.0 ou 1.1) en lisant la valeur de l'attribut vc:minVersion de l'élément du document <xs:schema>. Si la valeur de l'attribut @vc:minVersion est 1.1, le schéma est détecté comme étant de version 1.1. Pour toute autre valeur, ou si l'attribut @vc:minVersion est absent, le schéma est détecté comme étant de version 1.0.

5.12.7 XQuery

indent-characters

```
--indent-characters = VALUE
```

Spécifie le string de caractère à utiliser en tant que retrait.

input

```
--input = FILE
```

L'URL du fichier XML à transformer.

keep-formatting

```
--keep-formatting = true|false
```

Garde le formatage du document cible autant que possible. La valeur par défaut est : true.

omit-xml-declaration

```
--omit-xml-declaration = true|false
```

Option de sérialisation pour spécifier si la déclaration XML doit être omise de la sortie ou pas. Si true, il n'y aura pas de déclaration XML dans le document de sortie. Si false, une déclaration XML sera incluse. La valeur par défaut est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

output, xsltoutput

```
output = FILE, xsltoutput = FILE
```

L'URL du fichier sortie-primaire. Par exemple, dans le cas d'une sortie HTML de fichier multiple, le fichier de sortie primaire sera l'emplacement du fichier HTML du point d'entrée. Les fichiers de sortie supplémentaires, comme des fichiers d'image générée, sont rapportés en tant que xslt-additional-output-files. Si aucune option --output ou --xsltoutput n'est spécifiée, la sortie est écrite sur la sortie standard.

output-encoding

```
--output-encoding = VALUE
```

La valeur de l'attribut d'encodage dans le document de sortie. Les valeurs valides sont des noms dans le registre d'ensemble de caractères IANA. La valeur par défaut est UTF-8.

output-indent

```
--output-indent = true|false
```

Si true, la sortie sera en retrait conformément à sa structure hiérarchique. Si false, il n'y aura pas de retrait hiérarchique. La valeur par défaut est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

output-method

```
--output-method = xml|html|xhtml|text
```

Spécifie le format de sortie. La valeur par défaut est xml.

param [p]

```
--p | --param = KEY:VALUE
```

■ XQuery

Spécifie la valeur d'un paramètre externe. Un paramètre externe est déclaré dans le document XQuery avec la déclaration declare variable suivi par un nom de variable puis le mot-clé external suivi par le point-virgule de fin de ligne. Par exemple :

```
declare variable $foo as xs:string external;
```

Le mot-clé external, \$foo devient un paramètre externe, dont la valeur est passée pendant le runtime depuis une source externe. Le paramètre externe reçoit une value avec la commande CLI. Par exemple :

```
--param=foo:'MyName'
```

Dans l'instruction de description ci-dessus, KEY est le nom de paramètre externe, VALUE est la valeur du paramètre externe, donné en tant qu'une expression XPath. Les noms de paramètres utilisés sur la CLI doivent être déclarés dans le document XQuery. Si plusieurs paramètres externes sont des valeurs passées sur la CLI, chacun doit être recevoir une option séparée --param. Les doubles guillemets doivent être utilisés si l'expression XPath contient des espaces.

■ XSLT

Spécifie paramètre de feuille de style global. KEY est le nom de paramètre, VALUE est une expression XPath qui fournit la valeur de paramètre. Les noms de paramètre utilisés sur la CLI doivent être déclarés dans la feuille de style. Si plusieurs paramètres multiples sont utilisés, le changement — param doit être utilisé avant chaque paramètre. Les double guillemets doivent être utilisés autour de l'expression XPath si elle contient un espace ; que l'espace se trouve dans l'expression XPath ellemême ou dans un littéral de string dans l'expression. Par exemple :

```
raptorxmlxbrl xslt --input=c:\Test.xml --output=c:\Output.xml --
param=date://node[1]/@att1 --p=title:'stringwithoutspace' --param=title:"'string
with spaces'" --p=amount:456 c:\Test.xslt
```

updated-xml

```
--updated-xml = discard|writeback|asmainresult
```

Spécifie comment gérer le fichier XML mis à jour.

- discard : la mise à jour est éliminée et pas écrites sur le fichier. Ni le fichier d'entrée, ni le fichier de sortie seront mis à jour. Veuillez noter que ceci est le défaut.
- writeback : réécrit la mise à jour de retour dans le fichier XML d'entrée qui est spécifié avec l'option --input.
- asmainresult : écrit la mise à jour dans le fichier XML de sortie qui est spécifié dans l'option -- output option. Si l'option --output n'est pas spécifiée, alors la mise à jour est écrite dans la sortie standard. Dans les deux cas, le fichier XML d'entrée ne sera pas modifié ().

La valeur par défaut est : discard.

xpath-static-type-errors-as-warnings

```
--xpath-static-type-errors-as-warnings = true|false
```

Si true, passe à une version antérieure d'avertissements de tous les types d'erreurs qui sont détectés dans le contexte statique XPath. Alors qu'une erreur entraînerait l'échec de l'exécution, un avertissement permettrait la poursuite du traitement. Le défaut est false.

xquery-update-version

```
--xquery-update-version = 1|1.0|3|3.0
```

Spécifie si le processeur XQuery devrait utiliser XQuery Update Facility 1.0 ou XQuery Update Facility 3.0. La valeur par défaut est 3.

xquery-version

```
--xquery-version = 1|1.0|3|3.0|3.1
```

Spécifie si le processeur XQuery devrait utiliser XSLT XQuery 1.0 ou XQuery 3.0. La valeur par défaut est 3.1.

5.12.8 XSLT

▼ chartext-disable

```
--chartext-disable = true|false
```

Désactive les extensions de graphique. La valeur par défaut est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ dotnetext-disable

```
--dotnetext-disable = true|false
```

Désactive les extensions .NET. La valeur par défaut est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

indent-characters

```
--indent-characters = VALUE
```

Spécifie le string de caractère à utiliser en tant que retrait.

input

```
--input = FILE
```

L'URL du fichier XML à transformer.

javaext-barcode-location

```
--javaext-barcode-location = FILE
```

Spécifie le chemin vers le dossier qui contient le fichier d'extension du code-barres

AltovaBarcodeExtension.jar. Le chemin doit être donné dans une des formes suivantes :

- Un URI de fichier, par exemple: --javaext-barcode-location="file:///C:/Program Files/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/etc/jar/"
- Un chemin Windows avec un échappement par barres obliques inversées, par exemple : --javaext-barcode-location="C:\\Program Files\\Altova\\RaptorXMLXBRLServer2025\\etc\\jar\\"

▼ javaext-disable

```
--javaext-disable = true|false
```

Désactive les extensions Java. La valeur par défaut est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

output, xsltoutput

```
output = FILE, xsltoutput = FILE
```

L'URL du fichier sortie-primaire. Par exemple, dans le cas d'une sortie HTML de fichier multiple, le fichier de sortie primaire sera l'emplacement du fichier HTML du point d'entrée. Les fichiers de sortie supplémentaires, comme des fichiers d'image générée, sont rapportés en tant que xslt-additional-output-files. Si aucune option --output ou --xsltoutput n'est spécifiée, la sortie est écrite sur la sortie standard.

param [p]

```
--p | --param = KEY:VALUE
```

■ XQuery

Spécifie la valeur d'un paramètre externe. Un paramètre externe est déclaré dans le document XQuery avec la déclaration declare variable suivi par un nom de variable puis le mot-clé external suivi par le point-virgule de fin de ligne. Par exemple :

```
declare variable $foo as xs:string external;
```

Le mot-clé external, \$foo devient un paramètre externe, dont la valeur est passée pendant le runtime depuis une source externe. Le paramètre externe reçoit une value avec la commande CLI. Par exemple :

```
--param=foo:'MyName'
```

Dans l'instruction de description ci-dessus, KEY est le nom de paramètre externe, VALUE est la valeur du paramètre externe, donné en tant qu'une expression XPath. Les noms de paramètres utilisés sur la CLI doivent être déclarés dans le document XQuery. Si plusieurs paramètres externes sont des valeurs passées sur la CLI, chacun doit être recevoir une option séparée --param. Les doubles guillemets doivent être utilisés si l'expression XPath contient des espaces.

■ XSLT

Spécifie paramètre de feuille de style global. KEY est le nom de paramètre, VALUE est une expression XPath qui fournit la valeur de paramètre. Les noms de paramètre utilisés sur la CLI doivent être déclarés dans la feuille de style. Si plusieurs paramètres multiples sont utilisés, le changement — param doit être utilisé avant chaque paramètre. Les double guillemets doivent être utilisés autour de l'expression XPath si elle contient un espace ; que l'espace se trouve dans l'expression XPath ellemême ou dans un littéral de string dans l'expression. Par exemple :

```
raptorxmlxbrl xslt --input=c:\Test.xml --output=c:\Output.xml --
param=date://node[1]/@att1 --p=title:'stringwithoutspace' --param=title:"'string
with spaces'" --p=amount:456 c:\Test.xslt
```

streaming

--streaming = true|false

Permet la validation de streaming. La valeur par défaut est true. Dans le mode streaming, les données stockées dans la mémoire sont minimisées et le traitement est plus rapide. L'inconvénient est que l'information que peut être requise par conséquent, par exemple, un modèle de données du document d'instance XML —ne sera pas disponible. Dans des situations où cela est significatif, le mode de streaming devra être éteint (en donnant à --streaming une valeur de false). En utilisant l'option --script avec la commande valxml-withxsd, désactiver le streaming. Veuillez noter que l'option --streaming est ignorée si--parallel-assessment est défini sur true.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

initial-template, template-entry-point

```
--initial-template, --template-entry-point = VALUE
```

Donne le nom d'un modèle nommé dans la feuille de style XSLT qui est le point d'entrée de la transformation.

▼ initial-mode, template-mode

```
--initial-template, --template-entry-point = VALUE
```

Spécifie le mode de modèle à utiliser pour la transformation.

xpath-static-type-errors-as-warnings

```
--xpath-static-type-errors-as-warnings = true|false
```

Si true, passe à une version antérieure d'avertissements de tous les types d'erreurs qui sont détectés dans le contexte statique XPath. Alors qu'une erreur entraînerait l'échec de l'exécution, un avertissement permettrait la poursuite du traitement. Le défaut est false.

xslt-version

```
--xslt-version = 1|1.0|2|2.0|3|3.0|3.1
```

Spécifie si le processeur XSLT devrait utiliser XSLT 1.0, XSLT 2.0 ou XSLT 3.0. La valeur par défaut est 3.

5.12.9 JSON/Avro

additional-schema

```
--additional-schema = FILE
```

Spécifie des URIs d'un document de schéma supplémentaire. Le schéma supplémentaire sera chargé par le schéma principal et peut être référencé depuis le schéma principal par des schémas supplémentaires id ou de propriété \$id.

disable-format-checks

```
--disable-format-checks = true|false
```

Désactive la validation sémantique imposée par l'attribut de format. La valeur par défaut est false. Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ jsonc

```
--jsonc = true|false
```

Active la prise en charge pour les commentaires dans JSON. La valeur par défaut est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

▼ json-lines

```
--json-lines = true|false
```

Permet la prise en charge pour JSON Lines (c'est à dire, une valeur JSON par ligne). Valeur par défaut est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

5.12.10 Signatures XML

absolute-reference-uri

```
--absolute-reference-uri = true|false
```

Spécifie si l'URI du document signé doit être lu en tant qu'absolu (true) ou relatif (false). La valeur par défaut est false.

Note: les valeurs d'option booléennes sont configurées sur true si l'option est spécifiée sans une valeur.

certname, certificate-name

```
--certname, --certificate-name = VALUE
```

Le nom du certificat utilisé pour signer.

Windows

Il s'agit du nom du **Sujet** d'un certificat depuis le --certificate-store sélectionné.

xemple de liste des certificats (sous PowerShell)

xemple: --certificate-name==certificate1

Linux/MacOS

--certname spécifie le nom de fichier d'un certificat X 509v3 à encodage PEM avec la clé privée. Ces fichiers portent généralement l'extension .pem.

```
xemple: --certificate-name==/path/to/certificate1.pem
```

certstore, certificate-store

```
--certstore, --certificate-store = VALUE
```

L'emplacement où le certificat spécifié par --certificate-name est stocké.

Windows

Le nom d'un magasin de certificat sous cert://currentUser. Les magasins de certificat disponibles peuvent être listés (sous PowerShell) à l'aide de % 1s cert://currentUser/. Les certificats seraient donc listés comme suit :

```
Name : TrustedPublisher
Name : ClientAuthIssuer
```

Name : Root
Name : UserDS
Name : CA
Name : ACRS
Name : REQUEST
Name : AuthRoot

Name : MSIEHistoryJournal
Name : TrustedPeople
Name : MyCertStore

Name : Local NonRemovable Certificates

Name : SmartCardRoot

Name : Trust
Name : Disallowed

xemple: --certificate-store==MyCertStore

Linux/MacOS

L'option --certstore n'est actuellement pas prise en charge.

▼ digest, digest-method

```
--digest, --digest-method = sha1|sha256|sha384|sha512
```

L'algorithme utilisé pour calculer la valeur de digest par rapport au fichier XML d'entrée.

hmackey, hmac-secret-key

```
--hmackey, --hmac-secret-key = VALUE
```

La clé secrète partagée HMAC ; doit avoir une longueur minimum de six caractères.

Exemple: --hmackey=secretpassword

hmaclen, hmac-output-length

```
--hmaclen, --hmac-output-length = LENGTH
```

Tronque la sortie de l'algorithme HMAC à des bits LENGTH. Si spécifiée, cette valeur doit être

- un multiple de 8
- supérieur à 80
- supérieur à la moitié de la longueur de sortie de l'algorithme hash sous-jacent
- keyinfo, append-keyinfo

```
--keyinfo, --append-keyinfo = true|false
```

Spécifie si vous souhaitez inclure l'élément keyinfo dans la signature ou pas. La valeur par défaut est

375

false.

sigc14nmeth, signature-canonicalization-method

--sigc14nmeth, --signature-canonicalization-method = VALUE

Spécifie l'algorithme de canonicalisation à appliquer à l'élément signedInfo. La valeur doit être une des suivantes:

- REC-xml-c14n-20010315
- xml-c14n11
- xml-exc-c14n#
- sigmeth, signature-method

```
--sigmeth, --signature-method = VALUE
```

Spécifie l'algorithme à utiliser pour générer la signature.

Lorsqu'un certificat est utilisé

Si un certificat est spécifié, alors--signature-method est optionnel et la valeur pour ce paramètre est dérivé du certificat. Lorsqu'il est spécifié, il doit correspondre à l'algorithme utilisé par le certificat.

xemple : --signature-method=rsa-sha256

Lorsque --hmac-secret-key est utilisé

Lorsque --hmac-secret-key est utilisé, cette option est obligatoire. La valeur doit être un des algorithmes HMAC pris en charge:

- hmac-sha256
- hmac-sha386
- hmac-sha512
- hmac-sha1 (découragé par la spécification)

xemple : --signature-method=hmac-sha256

sigtype, signature-type

```
--sigtype, --signature-type = detached | enveloping | enveloped
Spécifie le type de signature à générer.
```

transforms

```
--transforms = VALUE
```

Spécifie les transformations de Signature XML appliquées au document d'entrée. Cette option peut être spécifiée plusieurs fois. Dans ce cas, l'ordre de la spécification est important. La première transformation spécifiée reçoit le document d'entrée. La dernière transformation spécifiée est utilisée immédiatement avant le calcul de la valeur digest.

Les valeurs prises en charge sont :

- REC-xml-c14n-20010315 pour Canonical XML 1.0 (sans commentaires)
- xml-c14n11 pour Canonical XML 1.1 (sans comments)
- xml-exc-c14n# pour Exclusive XML Canonicalization 1.0 (sans commentaires)

- REC-xml-c14n-20010315#WithComments pour Canonical XML 1.0 (avec commentaires)
- xml-c14n11#WithComments pour Canonical XML 1.1 (avec commentaires)
- xml-exc-c14n#WithComments pour Exclusive XML Canonicalization 1.0 (avec commentaires)
- base64
- strip-whitespaces extension Altova

xemple: --transforms=xml-c14n11

Note: Cette option peut être spécifiée plusieurs fois. Si elle est spécifiée plusieurs fois, l'ordre de spécification est significatif. La première transformation spécifiée reçoit le document d'entrée. La dernière transformation spécifiée est utilisée juste avant le calcul de la valeur de digest.


write-default-attributes

--write-default-attributes = true|false

Spécifie s'il faut inclure les valeur d'attribut par défaut depuis le DTD dans le document signé.

6 API serveur: REST HTTP, COM/.NET, Java

RaptorXML+XBRL Server définit une interface REST HTTP, qui est utilisée par des clients pour répartir les tâches de validation sur le serveur. Les clients peuvent soit accéder directement à l'interface REST HTTP soit utiliser des API de haut niveau COM/.NET et de serveur Java. Ces API fournissent des classes COM/.NET et Java d'utilisation simple qui gèrent la création et la répartition des requêtes REST HTTP. La figure ci-dessous montre un sommaire des méthodes client REST HTTP disponibles pour communiquer avec le serveur RaptorXML.



Il existe trois API de serveur qui peuvent être utilisées pour communiquer avec RaptorXML par le biais de l'interface REST HTTP (voir aussi la figure ci-dessus).

- Interface client HTTP REST³⁷⁹
- API COM/.NET 427
- API Java 433

Note: les API de serveur proposent des fonctions semblables dans l'<u>interface de ligne de commande (CLI)</u> Elle permet également d'effectuer une validation et des transformations de document. Si vous souhaitez utiliser des fonctions avancées, comme la lecture, l'extraction et l'analyse des données, utiliser les API de moteur. Les API de moteur peuvent fournir des informations supplémentaires comme le décompte des éléments, leurs positions dans le document, et un accès et une manipulation des données XBRL complexes.

Utilisation

RaptorXML+XBRL Server devrait être installé sur un appareil accessible par les clients sur le réseau local. Une fois que le service RaptorXML+XBRL Server a été démarré, les clients peuvent se connecter au serveur et émettre des commandes. Les méthodes d'accès suivantes sont libellées en tant qu'API de serveur car elles fournissent une manière de communiquer avec le serveur RaptorXML À distance.

• <u>HTTP REST client interface</u> 139: Les requêtes client sont effectuées en format JSON comme décrit dans la section <u>Interface Client REST HTTP</u> 1379. Un répertoire de tâche est attribué à chaque requête sur le serveur, dans lequel des fichiers de sortie sont enregistrés. Le serveur répond au client avec toutes les informations pertinentes à la tâche.


• COM.NET API 427 et Java API 433 : Les applications et scripts dans langages de programmation COM/.NET 427 et les applications Java 433 utilisent des objets de API de serveur RaptorXML 436 pour accéder à la fonctionnalité de RaptorXML+XBRL Server. L'API de Serveur RaptorXML 436 émettra les requêtes REST HTTP correspondantes pour le client. Voir les sous-sections respectives pour plus d'informations.

Licence

RaptorXML+XBRL Server est mis sous licence sur l'appareil sur lequel il est installé. Les connexions à RaptorXML+XBRL Server sont établies par le biais de HTTP.

6.1 Interface Client REST HTTP

RaptorXML+XBRL Server accepte les tâches soumises par HTTP (ou HTTPS (389)). La description de la tâche ainsi que les résultats sont échangés dans le format JSON. Le flux de travail de base est tel que montré dans le diagramme ci-dessous.



Problèmes de sécurité liés à l'interface REST HTTP

L'interface REST HTTP, par défaut, permet aux documents de résultat d'être rédigés sur tout emplacement spécifié par le client (qui est accessible avec le protocole HTTP). C'est pourquoi il est important de considérer ces aspects de sécurité lors de la configuration de RaptorXML+XBRL Server.

Si vous estimez que la sécurité ait pu être compromise ou que l'interface ait pu être utilisée à mauvais escient, le serveur peut être configuré pour écrire les documents de résultat dans un répertoire de sortie réservé sur le serveur luimême. Cela est spécifié en configurant l'option server.unrestricted-filesystem-access du fichier de configuration du serveur sur false. Lorsque l'accès est limité de cette manière, le client peut télécharger les documents de résultat depuis le répertoire de sortie réservé avec des requêtes GET. En alternative, un administrateur peut copier/charger les fichiers de document de résultat depuis le serveur vers l'emplacement cible.

Dans cette section

Avant d'envoyer une requête client, RaptorXML+XBRL Server doit être lancé et configuré correctement. La procédure est décrite dans la section <u>Configuration de serveur</u> La section <u>Requêtes Client</u> décrit comment envoyer des requêtes client. Enfin, la section <u>C# Example pour REST API</u> fournit une description de l'exemple de fichier API REST qui est installé avec votre package RaptorXML+XBRL Server.

6.1.1 Configuration de serveur

RaptorXML est mis sous licence sur l'appareil sur lequel il est installé. Cette installation peut ensuite être accédée par le biais d'une <u>Interface REST HTTP</u> 379. Pour configurer correctement RaptorXML+XBRL Server, procéder comme suit. Nous assumons que RaptorXML+XBRL Server a déjà été <u>installé</u> 47 et <u>mis sous licence</u> 47 correctement.

- RaptorXML+XBRL Server doit soit être <u>lancé en tant qu'un service ou une application</u> pour pouvoir être accédé correctement par le biais de HTTP ou HTTPS. La procédure diffère selon le système d'exploitation et est décrite ici : <u>sur Windows</u> structure sur la configuration de serveur initiale sur la configuration de serveur initiale sur la connexion au serveur sur la configuration
 Utiliser la configuration de serveur initiale sur la connexion au serveur sur la configuration
- 2. Utiliser la configuration de serveur initiale set la configuration de serveur initiale est la configuration par défaut que vous obtenez lors de l'installation.) Vous pouvez utiliser une requête HTTP simpleget comme http://localhost:8087/v1/version pour tester la connexion. (La requête peut aussi être saisie dans la barre d'adresse d'une fenêtre de navigateur.) Si le service est en cours d'exécution vous devez obtenir une réponse à une requête de test HTTP comme la requête de version ci-dessus.
- 3. Consultez le <u>fichier de configuration de serveur (383)</u>, server_config.xml. Si vous souhaitez changer des <u>paramètres</u> (385) dans le fichier, éditer le fichier de configuration de serveur et enregistrer les changements. HTTPS est désactivé par défaut et devront être activés dans le <u>fichier de configuration</u> (383).
- 4. Si vous avez édité le <u>fichier de configuration de serveur</u> redémarrer RaptorXML+XBRL Server en tant que service de manière à ce que les nouveaux paramètres de configuration sont appliqués. Tester à nouveau de la connexion pour vous assurer que le service est en cours et accessible.

Note : Les erreurs de démarrage de serveur, le fichier de configuration de serveur qui est utilisé, et les erreurs de licence sont rapportés dans le journal de système. Veuillez donc vous référer au <u>journal de système</u> s'il y a des problèmes avec le serveur.

Pour plus d'informations concernant HTTPS, voir la section Paramètres HTTPS 389.

6.1.1.1 Démarrer le serveur

Cette section:

- Emplacement de l'exécutable de serveur 381
- Démarrer RaptorXML en tant que service sur Windows 381
- Démarrer RaptorXML en tant que service sur Linux (381)
- Démarrer RaptorXML en tant que service sur macOS 382

Emplacement du fichier exécutable du serveur

L'exécutable RaptorXML+XBRL Server est installé par défaut dans le dossier :

<ProgramFilesFolder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\bin\RaptorXMLXBRL.exe

L'exécutable peut être utilisé pour lancer RaptorXML+XBRL Server en tant que service.

Démarrage en tant que service sur Windows

Le processus d'installation aura enregistré RaptorXML+XBRL Server en tant qu'un service sur Windows. Vous devez, néanmoins, **lancer** RaptorXML+XBRL Server en tant qu'un service. Vous pouvez procéder des manières suivantes :

- Par le biais d'Altova ServiceController, que vous trouverez sous la forme d'une icône dans la zone de notification. Si l'icône n'est pas disponible, vous pouvez lancer Altova ServiceController et ajouter son icône à la zone de notification en vous rendant dans le menu Start, en sélectionnant All Programs | Altova | Altova LicenseServer | Altova ServiceController.
- Par le biais du Windows Services Management Console: Control Panel | All Control Panel Items |
 Administrative Tools | Services.
- Par le biais de l'invite de commandes que vous pouvez lancer si vous disposez des droits d'administrateur. Utilisez la commande suivante sous n'importe quel répertoire : net start "AltovaRaptorXMLXBRLServer"
- Par le biais de l'exécutable RaptorXML+XBRL Server dans une fenêtre d'invite de commandes : RaptorXMLXBRLServer.exe debug. Cela démarre le serveur, les informations d'activité du serveur allant directement dans la fenêtre d'invite de commandes. L'affichage des informations d'activité du serveur peut être allumé et éteint avec le paramètre http.log-screen du fichier de configuration du serveur peut être allumé et éteint avec le paramètre http.log-screen du fichier de configuration du serveur s'arrêter le serveur, appuyer sur Ctrl+Break (ou Ctrl+Pause). Lorsque le serveur est lancé de cette manière, au lieu de le lancer en tant qu'un service tel que décrit dans les trois premières étapes précédentes ; le serveur s'arrêtera lorsque la console de ligne de commande est fermée ou lorsque l'utilisateur se déconnecte.

Démarrage en tant que service sur Linux

Démarrer RaptorXML+XBRL Server en tant qu'un service avec la commande suivante :

[< Debian 8]	sudo /etc/init.d/raptorxmlxbrlserver start
[≥ Debian 8]	sudo systemctl start raptorxmlxbrlserver
[< CentOS 7]	sudo initctl start raptorxmlxbrlserver
[≥ CentOS 7]	sudo systemctl start raptorxmlxbrlserver
[< Ubuntu 15]	sudo initctl start raptorxmlxbrlserver
[≥ Ubuntu 15]	sudo systemctl start raptorxmlxbrlserver
[RedHat]	sudo initctl start raptorxmlxbrlserver

Si, à tout moment, vous devez arrêter RaptorXML+XBRL Server, utiliser :

[< Debian 8]	sudo /etc/init.d/raptorxmlxbrlserver stop
[≥ Debian 8]	sudo systemctl stop raptorxmlxbrlserver
[< CentOS 7]	sudo initctl stop raptorxmlxbrlserver
[≥ CentOS 7]	sudo systemctl stop raptorxmlxbrlserver
[< Ubuntu 15]	sudo initctl stop raptorxmlxbrlserver
[≥ Ubuntu 15]	sudo systemctl stop raptorxmlxbrlserver
[RedHat]	sudo initctl stop raptorxmlxbrlserver

Démarrage en tant que service sur macOS

Démarrer RaptorXML+XBRL Server en tant qu'un service avec la commande suivante :

sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.altova.RaptorXMLXBRLServer2025.plist

Si, à tout moment, vous devez arrêter RaptorXML+XBRL Server, utiliser :

sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.altova.RaptorXMLXBRLServer2025.plist

6.1.1.2 Tester la connexion

Cette section:

- Requête GET pour tester la connexion

 383

 383
- Réponse de serveur et liste de structure de données JSON 384

Requête GET pour tester la connexion

Une fois que RaptorXML+XBRL Server a été lancé, tester la connexion en utilisant une requête GET. (Vous pouvez aussi saisir cette requête dans la barre d'adresse d'une fenêtre de navigateur.)

http://localhost:8087/v1/version

Note: L'interface et le numéro port de RaptorXML+XBRL Server est spécifié dans le fichier de configuration de serveur, server_config.xml, qui est décrit dans la section suivante, <u>Configuration de serveur</u> 333.

Réponse de serveur et liste de structure de données JSON

Lorsque le service est exécuté et le serveur est correctement configuré, la requête ne devrait jamais échouer. RaptorXML+XBRL Server retournera son information de version en tant qu'une structure de donnée JSON (*liste ci-dessous*).

```
{
   "copyright": "Copyright (c) 1998-2013 Altova GmbH. ...",
   "name": "Altova RaptorXML+XBRL Server 2013 rel. 2 sp1",
   "eula": "http://www.altova.com/server_software_license_agreement.html"
}
```

Note : Si vous modifiez la configuration de serveur—, lorsque vous éditez le <u>fichier de configuration de serveur</u> 3833 —, vous devriez tester à nouveau la connexion.

6.1.1.3 Configurer le serveur

Cette section:

- Fichier de configuration de serveur : paramètres de base 383
- Fichier de configuration de serveur : modifier les paramètres de base, retourner aux paramètres de base 384
- Fichier de configuration de serveur : liste et paramètres
- Fichier de configuration de serveur : description des paramètres
- Configurer l'adresse de serveur

 389

 389

Fichier de configuration de serveur : paramètres de base

RaptorXML+XBRL Server est configuré au moyen d'un fichier de configuration appelé <code>server_config.xml</code>, qui est situé par défaut sous :

```
C:\Program Files (x86)\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\server_config.xml
```

La configuration initiale pour RaptorXML+XBRL Server définit les éléments suivants :

- Un numéro de port de 8087 en tant que le port de serveur.
- Que le serveur écoute uniquement les connexions locales (localhost).
- Que le serveur écrit la sortie sous C:\ProgramData\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\Output\.

Les autres paramètres par défaut sont affichés dans la <u>liste</u> de server config.xml ci-dessous.

Fichier de configuration de serveur : modifier les paramètres de base, retourner aux paramètres de base

Si vous souhaitez changer les paramètres de base, vous devez éditer le fichier de configuration de serveur, server_config.xml (voir la liste ci-dessous (voir la liste ci-dess

Si vous souhaitez recréer le fichier de configuration de serveur original (de manière à ce que le serveur soit à nouveau configuré avec les paramètres de base), exécuter la commande createconfig:

```
RaptorXMLXBRLServer.exe createconfig
```

Lors de l'exécution de cette commande, le fichier de paramètres de base sera recréé et écrasera le fichier server_config.xml. La commande createconfig est utile si vous souhaitez réinitialiser la configuration de serveur pour les paramètres de base.

Fichier de configuration de serveur : liste et paramètres

Le fichier de configuration de serveur, server_config.xml, est listé ci-dessous avec les paramètres de base. Les paramètres disponibles s'y trouvant sont expliqués en-dessous de la liste.

server config.xml

```
<config xmlns="http://www.altova.com/schemas/altova/raptorxml/config"</pre>
        xsi:schemaLocation="http://www.altova.com/schemas/altova/raptorxml/config
        http://www.altova.com/schemas/altova/raptorxml/config.xsd"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
        <language>en</language>
        <server.unrestricted-filesystem-access>true</server.unrestricted-filesystem-access>
        <server.output-root-dir>C:
        \ProgramData\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\output\</server.output-root-dir>
        <server.script-root-dir>C:\Program
        Files\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\scripts\</server.script-root-dir>
        <!--<server.default-script-api-version>2</server.default-script-api-version>-->
        <!--<server.catalog-file>catalog.xml</server.catalog-file>-->
        <!--<server.log-file>C:
        \ProgramData\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\Log\server.log</server.log-file>-->
        <http.enable>true</http.enable>
        <http.environment>production/http.environment>
        <http.socket-host>127.0.0.1/http.socket-host>
        <a href="http:socket-port">http.socket-port</a>
        <a href="http:log-screen">http.log-screen</a>
        <http.access-file>C:
        \ProgramData\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\Log\access.log</http.access-file>
        <http.error-file>C:
        \ProgramData\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\Log\error.log</http.error-file>
        <a href="https:enable"><a href="https:enable">>a</a><a href="https:/enable"><a href="https:/enable">>a</a><a href="https:/enable">https:/enable<a href="https:/enable">>a</a><a href="https:/enable<a href="https:/enable
```

```
<https.socket-host>127.0.0.1</pte>

<https.socket-port>443</pte>

<https.private-key>C:\Program

Files\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\cert\key.pem

<https.certificate>C:\Program

Files\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc\cert\cert.pem

/https.certificate>
<!--<https.certificate-chain>/path/to/chain.pem
/https.certificate-chain>-->

<syslog.enabled>true
/syslog.enabled>
<syslog.protocol>BSD_UDP</syslog.protocol>
<syslog.host>localhost
/syslog.port>514
/syslog.port>
```

</config>

Paramètres

Ces paramètres sont divisés en les parties suivantes : (i) paramètres généraux de serveur ; (ii) HTTP; (iii) HTTPS; (iv) Syslog.

Paramètres généraux de serveur

language

Configure la langue des messages de serveur, dans un élément language optionnel. La valeur par défaut est en (anglais). Les valeurs autorisées sont en |de|es|fr|ja (anglais, allemand, espagnol, français et japonais, respectivement). Voir les <u>Commandes de localisation</u> pour une description de la localisation de RaptorXML.

server.unrestricted-filesystem-access

- Une fois définis sur true (la valeur par défaut), les fichiers de sortie seront écrits directement dans l'emplacement spécifié par l'utilisateur et dans les scripts Python (écrasant éventuellement les fichiers existants du même nom). Veuillez noter, néanmoins, que les chemins de fichiers locaux ne peuvent pas être utilisés pour accéder aux fichiers depuis une machine à distance par HTTP. Donc, si RaptorXML+XBRL Server est exécuté sur une machine à distance, réglez la valeur de cette option sur false. Le réglage de la valeur sur true est uniquement viable si le client et le serveur se trouvent sur la même machine et que vous souhaitez écrire les fichiers de sortie sur un répertoire dans cette machine.
- Si définis sur false, les fichiers seront écrits dans le répertoire de la tâche dans le répertoire de sortie (385), et les URI de ces fichiers seront inclus dans le document de résultat (418). La configuration de la valeur sur false fournit un niveau de sécurité, puisque les fichiers peuvent uniquement être écrits sur le disque dans un répertoire de tâche réservé et connu sur le serveur. Les fichiers de sortie de tâche peuvent ensuite être copiés par des moyens autorisés dans d'autres emplacements.

server.output-root-dir

Le répertoire dans lequel la sortie de toutes les tâches soumises est enregistrée.

server.script-root-dir

Le répertoire dans lequel <u>scripts Python</u> de confiance doivent être enregistrés. L'option <u>script</u>, lorsqu'utilisée par le biais de l'interface HTTP, fonctionnera uniquement si des scripts provenant de ce répertoire de confiance sont utilisés. La spécification d'un script Python provenant d'un autre répertoire entraînera un erreur. *Voir <u>Rendre les Scripts Python sûrs</u> 1533*.

server.default-script-api-version

La version API Python par défaut utilisée pour exécuter les scripts Python. Par défaut, la version la plus récente de l'API Python est utilisée. Les valeurs prises en charge actuellement sont 1 et 2.

server.catalog-file

L'URL du fichier catalogue XML à utiliser. Par défaut, le fichier catalogue RootCatalog.xml, qui est situé dans le dossier ProgramFilesFolder>\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\etc, sera utilisé. Utilisez le paramètre server.catalog-file uniquement si vous souhaitez modifier le fichier de catalogue par défaut.

server.log-file

Le nom et l'emplacement du fichier de log de serveur. Les événements sur le serveur, comme Server started/stopped, sont connectés en continu dans le journal de l'événement du système et affichés dans un visionneur de l'événement de système comme Windows Event Viewer. Outre l'affichage du visionneur, les messages de journal peuvent aussi être écrits sur le fichier spécifié avec l'option server.log-file. Le fichier de journal de serveur contiendra des informations concernant des activités sur le serveur, y compris les erreurs de lancement de serveur, le fichier de configuration utilisé, et les erreurs de licence.

<u>http</u>

http.enable

Une valeur booléenne pour activer ou désactiver HTTP: true | false. HTTP peut être activé/désactivé indépendamment ou HTTPS, et les deux peuvent être actifs en parallèle.

http.environment

Les environnements internes de raptorxml: production | development. L'environnement de Développement sera plus adapté aux besoin des développeurs, permettant un débogage plus simple que lorsque l'environnement de Production est utilisé.

http.socket-host

L'interface par le biais duquel RaptorXML+XBRL Server est accédé. Si vous souhaitez que RaptorXML+XBRL Server accepte les connexions depuis les machines à distance, décommentez l'élément et définissez son contenu sur : 0.0.0.0, comme cela : https.socket-host>. Cela héberge le service sur toute interface adressable sur l'appareil de serveur. Dans ce cas, s'assurer que les paramètres du pare-feu sont configurés correctement. Les exceptions de pare-feu entrantes pour les produits Altova doivent être enregistrées comme suit : Altova LicenseServer : port 8088; Altova RaptorXML+XBRL Server: port 8087; Altova FlowForce Server : port 8082.

http.socket-port

Le port sur lequel le service est accédé. Le port doit être fixe et connu de manière à ce que les requêtes HTTP puissent être adressées correctement au service.

http.log-screen

Si RaptorXML+XBRL Server est lancé avec la commande RaptorXMLXBRLServer.exe debug, (voir Lancer le serveur 331) et si http.log-screen est configuré sur true, alors l'activité du serveur est affichée dans la

console de la ligne de commande. Sinon, l'activité du serveur n'est pas affichée. L'écran journal est affiché en plus de l'écriture dans les fichiers journaux.

http.access-file

Le nom et l'emplacement du fichier d'accès HTTP. Le fichier d'accès contient des informations concernant l'activité liée aux accès. Il contient des informations utiles pour résoudre les problèmes de connexion.

http.error-file

Le nom et l'emplacement du fichier d'erreur HTTP. Le fichier d'erreur contient des erreurs liées au trafic provenant de et allant vers le serveur. En cas de problèmes de connexion, ce fichier peut fournir des informations utiles concernant la résolution d'erreur.

http.max request body size

Cette option spécifie la taille maximum du corps de requête, en octets, que RaptorXML+XBRL Server accepte. La valeur par défaut est de 100MO. Si la taille d'un corps de requête est plus grande que la valeur spécifiée pour cette option, alors le serveur répond avec HTTP Error 413: Request entity too large. La valeur de l'option doit être supérieure à ou égale à zéro. La limite peut être désactivée avec http.max request body size=0.

https

https.enable

Une valeur booléenne pour activer ou désactiver HTTPS: true | false. HTTPS peut être activé/désactivé indépendamment de HTTP, et tous les deux peuvent être activfs en parallèle. La prise en charge HTTPS est désactivée par défaut et doit être activée en changeant la valeur de ce paramètre sur true.

https.socket-host

Prend une valeur string qui est l'adresse hôte sur laquelle les connexions HTTP sont acceptées. Pour accepter les connexions depuis l'hôte local uniquement, définir localhost ou 127.0.0.1. Si vous souhaitez que RaptorXML+XBRL Server accepte les connexions provenant de toutes les machines à distance, définir la valeur sur : 0.0.0.0, comme ceci : http.socket-host>0.0.0.0/http.socket-host. Cela héberge le service sur chaque interface adressable de la machine du serveur. Dans ce cas, veuillez vous assurer que les paramètres de pare-feu sont correctement configurés. Les exceptions pare-feu entrantes pour les produits Altova doivent être enregistrés tels que suit : Altova LicenseServer : port 8088; Altova RaptorXML+XBRL Server : port 8087; Altova FlowForce Server : port 8082. Vous pouvez aussi utiliser des adresses IPv6 comme : v::v.

https.socket-port

Une valeur de nombre entier qui est le port sur lequel HTTPS est accepté. Le port doit être fixé et connu de manière à ce que les requêtes HTTP peuvent être adressées correctement au service.

https.private-key, https.certificate

Les URI qui sont les chemins, respectivement, à la clé privée du serveur et les fichiers de certificat. Les deux sont nécessaires. Voir <u>Paramètres HTTPS</u> et <u>Configurer l'encodage SSL</u> pour plus d'informations. Sur les appareils Windows, vous pouvez aussi utiliser des chemins Windows.

https.certificate-chain

Un paramètre optionnel. il s'agit d'un URI qui situe le fichier de certificat intermédiaire. Si vous avec deux certificats intermédiaires (primaire et secondaire), puis de les combiner en un fichier tel que décrit dans l'étape 7 de Configurer l'encodage SSL (390). Voir Paramètres HTTPS (390) et Configurer l'encodage SSL (390) pour plus d'informations.

<u>Syslog</u>

syslog.enabled

Une valeur booléenne pour activer ou désactiver la journalisation système : true | false. Le défaut est true. Lorsque le serveur est lancé avec la commande Debug, ce paramètre est ignoré et les journaux d'activité sont affichés dans la console.

syslog.protocol

Le protocole utilisé pour une journalisation système à distance : BSD_UDP ou BSD_TCP. Le paramètre est ignoré quand syslog.host est localhost (ou 127.0.0.1 or ::1).

syslog.host

Le nom ou l'adresse IP de l'hôte de journalisation. Le défaut est localhost. La journalisation vers localhost sur les systèmes Windows utilise le journal d'événement Windows. La journalisation vers localhost sur d'autres systèmes utilise Syslog (RFC3164).

syslog.port

Une valeur entière qui est le port sur lequel le service Syslog accepte les connexions. Le port est généralement 514 ou 601 ou 6514. Le défaut est 514. Le paramètre est ignoré quand syslog.host est localhost (ou 127.0.0.1 ou ::1). La journalisation vers localhost sur les systèmes Windows utilise le journal d'événement Windows. La journalisation vers localhost sur d'autres systèmes utilise une connexion locale socket de domaine Unix.

L'adresse RaptorXML+XBRL Server

L'adresse HTTP du serveur consiste en : socket-host et socket-port :

```
http://{socket-host}:{socket-port}/
```

L'adresse telle que configurée avec la configuration de base sera :

```
http://localhost:8087/
```

Pour changer l'adresse, modifier les paramètres http.socket-host et http.socket-port dans le fichier de configuration de serveur, server_config.xml. Si, par exemple, le serveur a une adresse IP de 123.12.123.1, et que les paramètres de configuration de serveur suivants ont été faits :

```
<http.socket-host>0.0.0/http.socket-host>
<http.socket-port>8087/http.socket-port>
```

RaptorXML+XBRL Server peut ensuite être adressé avec :

```
http://123.12.123.1:8087/
```

Note: Une fois que server_config.xml aura été modifié, RaptorXML+XBRL Server doit être redémarré pour que les nouvelles valeurs soient appliquées.

Note: Si vous être confronté à des problèmes de connexion à RaptorXML+XBRL Server, l'information dans les fichiers nommés dans http.access-file et http.error-file peut aider à résoudre des problèmes.

Note: Les messages soumis à RaptorXML+XBRL Server doivent contenir les noms de chemin qui sont valides sur le serveur. Les documents sur le serveur peuvent être accédés soit localement soit à distance (dans le deuxième cas avec des URI HTTP, par exemple).

6 1 1 4 Paramètres HTTPS

RaptorXML+XBRL Server prend en charge le démarrage non seulement en tant qu'un serveur HTTP, mais aussi en tant qu'un serveur HTTPS. Les deux types de connexion peuvent être active parallèlement.

Activer HTTPS

La prise en charge HTTPS est désactivée par défaut. Pour activer HTTPS, dans le <u>fichier de configuration de serveur</u> server_config.xml, mettre le paramètre https.enable sur true. Modifier les différents paramètres HTTPS du <u>fichier de configuration</u> conformément à vos exigences de serveur.

Clé privée et certificat

Vous pouvez obtenir une clé privée et des fichiers de certificat d'une des manières suivantes :

 Depuis une autorité de certificat : suivez les étapes décrites dans la section <u>Configurer le chiffrage Up</u> SSL ³³⁰. • Créer un certificat auto-signé en utilisant la commande OpenSSL suivante (modifié en conséquence pour votre environnement) :

```
openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -nodes -keyout key.pem -out cert.pem -days 365 -
subj "/C=AT/ST=vienna/L=vienna/O=Altova Gmbh/OU=dev/CN=www.altova.com"
```

Tester la connexion

Un bon moyen de tester votre connexion s'effectue par le biais de l'outil de ligne de commande <u>curl</u> pour transmettre les données avec des URL. Vous pouvez utiliser la commande suivante :

```
curl.exe https://localhost:443/v1/version
```

Si le certificat n'est pas approuvé, utiliser l'option -k, comme ceci :

```
curl.exe -k https://localhost:443/v1/version
```

La commande suivante exécute l'exemple Python HTTP qui est distribué avec RaptorXML+XBRL Server:

```
python3.exe examples\ServerAPI\python\RunRaptorXML.py --host localhost -p 443 -s
```

6.1.1.5 Configurer le cryptage SSL

Si vous souhaitez encoder vos transferts de données RaptorXML+XBRL Server à l'aide du protocole SSL, vous devez :

- Générer une clé privée SSL et créer un fichier de certificat de clé publique SSL
- Configurer RaptorXML+XBRL Server pour la communication SSL.

Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre.

Cette méthode utilise le <u>kit outil OpenSSL</u> open-source pour gérer l'encodage SSL. Les étapes listées cidessous, doivent donc être effectuées sur un ordinateur sur lequel <u>OpenSSL</u> est disponible. Généralement, <u>OpenSSL</u> est pré-installé sur la plupart des distributions Linux et sur des appareils macOS. Il peut donc être <u>installé sur les ordinateurs Windows</u>. Pour télécharger des liens pour les binaires d'installation, voir le <u>Wiki OpenSSL</u>.

Pour générer une clé privée et obtenir un certificat auprès d'une autorité de certification, procéder comme suit :

1. Générer une clé privée

SSL nécessite l'installation d'une **clé privée** sur RaptorXML+XBRL Server. Cette clé privée sera utilisée pour encoder toutes les données RaptorXML+XBRL Server. Pour créer la clé privée, utiliser la commande OpenSSL suivante :

```
openssl genrsa -out private.key 2048
```

Un fichier nommé private.key est créé, qui contient votre clé privée. Veuillez noter où vous avez enregistré le fichier. Il vous faudra la clé privée pour (i) générer la Certificate Signing Request (CSR), et (ii) l'installer sur RaptorXML+XBRL Server.

2. Requête de signature de certificat (CSRs)

Une Requête de signature de certificat (Certificate Signing Request) (CSR) est envoyée à l'Autorité de certification (CA), comme <u>VeriSign</u> ou <u>Thawte</u>, pour demander un certificat de clé public. La CSR est basée sur votre clé privée et contient des informations concernant votre organisation. Créer une CSR avec la commande OpenSSL suivante (qui fournit le fichier privé-clé, private.key, qui a été créé dans l'étape 1, en tant que l'un de ces paramètres):

```
openssl req -new -nodes -key private.key -out my.csr
```

Au cours de la génération de la CSR vous devrez donner des informations concernant votre organisation, comme celle que vous trouverez ci-dessous. Cette information sera utilisée par l'autorité de certification pour vérifier l'identité de votre entreprise.

- Pavs
- Lieu (la ville où votre commerce se situe)
- Organisation (le nom de votre entreprise). Ne pas utiliser des caractères spéciaux ; ils invalideront votre certificat
- Nom commun (le nom DNS de votre serveur). <u>Cela doit correspondre exactement au nom officiel de votre serveur, c'est à dire, le nom DNS que les applis client utiliseront pour se connecter au serveur</u>
- Un mot de passe. Garder cette entrée vierge!

3. Acheter un certificat SSL

Acheter un certificat SSL auprès d'une autorité de certificat (CA) reconnu, comme <u>VeriSign</u> ou <u>Thawte</u>. Pour le reste de ces instructions, nous suivons la procédure VeriSign. La procédure avec d'autres CA est semblable.

- Se rendre sur le <u>site web VeriSign</u>.
- Cliquer sur Buy SSL Certificates.
- Plusieurs types de certificats SSL sont disponibles. En ce qui concerne RaptorXML+XBRL Server, les certificats Secure Site ou Secure Site Pro sont suffisants. Une EV (vérification étendue) n'est pas nécessaire, puisque les utilisateurs ne verront pas de "barre d'adresse verte".
- Suivez les étapes d'inscription et saisir les informations nécessaires pour passer votre commande.
- Lorsque vous êtes invité à indiquer la CSR (*créée dans l'étape 2*), copier et coller le contenu du fichier my . csr dans le formulaire de commande.
- Payer le certificat avec votre carte de crédit.

Permettre du temps pour obtenir un certificat

L'obtention des certificats de clé publiques auprès de l'autorité de certificat (CA) SSL prend généralement **deux ou trois jours ouvrés**. Veuillez y penser lorsque vous configurez votre RaptorXML+XBRL Server.

4. Recevoir clé publique de la CA

Votre autorité de certificat achèvera le processus d'inscription en deux ou trois jours ouvrés. Pendant ce temps, vous pourrez recevoir des e-mails ou des appels téléphoniques pour vérifier si vous êtes autorisé à demander un certificat SSL pour votre domaine DNS. Veuillez travailler avec l'autorité pour achever le processus.

Une fois que le processus d'autorisation et d'inscription est achevé, vous obtiendrez un e-mail contenant la **clé publique** de votre certificat SSL. La clé publique sera en texte clair ou attaché en tant que fichier .cer.

5. Enregistrer la clé publique dans le fichier

Pour pouvoir être utilisé avec RaptorXML+XBRL Server, la clé publique doit être enregistrée dans un fichier .cer. Si la clé publique était fournie en tant que texte, copier-coller toutes les lignes depuis

```
--BEGIN CERTIFICATE--
...
--END CERTIFICATE--
```

dans un fichier de texte que nous appellerons mycertificate.cer.

6. Enregistrer les certificats intermédiaires de la CA sous le fichier

Pour terminer votre certificat SSL, il vous faut deux certificats supplémentaires : le **certificat intermédiaire primaire** et **secondaire**. Votre autorité de certificat (CA) établira la liste du contenu des certificats intermédiaires sur son site web.

- Les certificats intermédiaires de Verisign : https://knowledge.verisign.com/support/ssl-certificates-support/index?page=content&id=AR657&actp=LIST&viewlocale=en_US
- Les certificats intermédiaires de Verisign pour son produit Secure Site : https://knowledge.verisign.com/support/ssl-certificates-support/index? page=content&id=AR1735

Copier-coller les deux certificats intermédiaires (primaire et secondaire) dans des fichiers de texte séparés et les enregistrer sur votre ordinateur.

7. En option, combiner des certificats dans un fichier de certificat de clé publique

Vous disposez maintenant de trois fichiers de certificat :

- Clé publique (mycertificate.cer)
- Certificat intermédiaire secondaire
- Certificat intermédiaire primaire

Vous pouvez intégrer vos certificats intermédiaires dans votre certificat de clé publique si vous le souhaitez. Vous trouverez ci-dessous la description de la procédure à suivre. (En alternative, vous pouvez utiliser les paramètres du fichier de configuration https.certificate-chain pour spécifier l'emplacement des certificats intermédiaires.)

Chacun contient des blocs de texte contenus dans des tirets :

```
--BEGIN CERTIFICATE--
...
--END CERTIFICATE--
```

À présent, copier-coller les trois certificats dans un fichier de manière à ce qu'ils se trouvent dans le bon ordre : l'ordre de la séquence est important : (i) clé publique, (ii) certificat intermédiaire secondaire, (iii) certificat intermédiaire primaire. Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas de lignes entre les certificats.

```
--BEGIN CERTIFICATE--

clé publique provenant de mycertificate.cer (voir étape 5)

--END CERTIFICATE--

--BEGIN CERTIFICATE--

certificat intermédiaire secondaire (voir étape 6)

--END CERTIFICATE--

--BEGIN CERTIFICATE--

certificat intermédiaire primaire (voir étape 6)

--END CERTIFICATE--
```

Enregistrer le texte de certificat combiné en résultat sous un fichier nommé publickey.cer. Il s'agit du fichier de certificat de clé publique de votre certificat SSL. Il inclut votre certificat de clé publique et la chaîne complète de confiance sous la forme des certificats intermédiaires qui ont été utilisés par la CA pour signer votre certificat.

6.1.2 Requêtes Client


Une fois que RaptorXML+XBRL Server a été <u>lancé en tant qu'un service</u> (331), sa fonction peut être accédée par tout client HTTP capable de :

- utiliser les méthodes HTTP GET, PUT, POST et DELETE
- Définissez le champ de l'en-tête Content-Type

Un client HTTP facile à utiliser

Il existe plusieurs clients web disponibles au téléchargement sur Internet. Le client web facile à utiliser et fiable que nous avons trouvé est <u>RESTClient</u> de Mozilla, qui peut être ajouté en tant qu'un plugin Firefox. Il est facile à utiliser, prend en charge les méthodes HTTP requises par RaptorXML et fournit une coloration syntaxique JSON suffisamment bonne. Si vous n'avez pas d'expérience préalable avec des clients HTTP, vous pouvez essayer <u>RESTClient</u>. Veuillez noter, néanmoins, que l'installation et l'utilisation de <u>RESTClient</u> est entièrement à vos risques.

Une requête client typique consiste en une série d'étapes telles qu'affichées dans le diagramme ci-dessous.



Les points importants caractérisant chaque étape sont notés ci-dessous. Les termes-clés sont gras.

- 1. Une méthode POST HTTP est utilisée pour <u>faire une requête</u> ³⁹⁵, le corps de la requête est en **format JSON**. La requête peut s'adresser à toute fonction de RaptorXML+XBRL Server. Par exemple, la requête peut être pour une validation, ou pour une transformation XSLT. Les commandes, arguments et options utilisés dans la requête sont les mêmes que ceux utilisés dans la <u>ligne de commande</u> ³⁸. La requête est postée sur: http://localhost:8087/v1/queue, assumant que localhost:8087 est l'adresse de RaptorXML+XBRL Server (the <u>adresse initiale du serveur</u> ³⁸⁹). Une telle requête est appelée une tâche **RaptorXML+XBRL Server**.
- 2. Si la requête est reçue et acceptée pour le traitement par RaptorXML+XBRL Server, un document de résultat contenant les résultats de l'action de serveur sera créé une fois que le job a été traité. L'URI

de ce document de résultat (le Result-Doc-URI dans le diagramme ci-dessus), <u>est retourné sur le client</u> 413. Veuillez noter que l'URI sera retournée immédiatement après que la tâche ait été acceptée (queued) pour le traitement et même si le traitement n'a pas été achevé.

- 3. Le client <u>envoie une requête pour le document de résultat</u> (en utilisant l'URI de document de résultat) dans une méthode GET sur le serveur. Si le traitement de la tâche n'a pas encore démarré ou n'a pas encore été achevé au moment de la réception de la requête, le serveur retourne un statut de *Running*. La requête GET doit être répétée jusqu'à ce que le traitement de la tâche ait été achevé et que le document de résultat ait été créé.
- 4. RaptorXML+XBRL Server retourne le document de résultat dans le format JSON Le document de résultat peut contenir les **URI des documents d'erreurs ou de sortie** produits par le traitement de la requête d'origine par RaptorXML+XBRL Server. Les journaux d'erreur sont retournés, par exemple, si une validation a retourné des erreurs. Des documents de sortie primaire, comme le résultat d'une transformation XSLT sont retournés si une tâche de production de sortie est achevée avec succès.
- 5. Le client <u>envoie les URI des documents de sortie</u> reçu dans l'étape 4 par le biais d'une méthode GET HTTP vers le serveur. Chaque requête est envoyée dans une méthode GET séparée.
- 6. RaptorXML+XBRL Server <u>retourne les documents requis</u> en réponse aux requêtes GET effectués dans l'Étape 5.
- 7. Le client peut <u>supprimer des documents non souhaités sur le serveur</u> qui ont été générés en tant qu'un résultat d'une requête de tâche. Cela s'effectue en soumettant, dans une méthode DELETE HTTP, l'URI du document de résultat en question. Tous les fichiers sur disque liés à cette tâche sont supprimés. Cela comprend le fichier de document de résultat, tout fichier temporaire et les fichiers de document d'erreur et de sortie. Cette étape est utile pour libérer de l'espace sur le disque dur du serveur.

Les détails de chaque étape sont décrits dans les sous-sections de cette section.

6.1.2.1 Initier les tâches avec POST

Cette section:

- Envoyer la requête 395
- Syntaxe JSON pour les requêtes POST 395
- Charger les fichiers avec la requête POST 398
- Charger des archives ZIP 398

Envoyer la requête

Une tâche RaptorXML+XBRL Server est initiée avec la méthode POST HTTP

Méthode HTTP	URI	Type de contenu	Corps
POST	http://localhost:8087/v1/queue/	application/json	JSON

Veuillez prendre note des points suivants :

- L'URI ci-dessus a une adresse de serveur qui utilise les paramètres de la configuration initiale 333.
- L'URI a un chemin /2025.2/queue/, qui doit être présent dans l'URI. Il peut être considéré comme un dossier abstrait dans la mémoire dans laquelle la tâche est placée.
- Le numéro de version correct /▽N est celui que le serveur retourne (et pas nécessairement celui dans cette documentation). Le nombre que le serveur retourne est le numéro de version de l'interface HTTP actuelle. Les numéros de version précédents indiquent des versions plus anciennes de l'interface HTTP, qui sont toujours pris en charge pour la rétrocompatibilité.
- L'en-tête doit contenir le champ : Content-Type: application/json. Néanmoins, si vous souhaitez charger des fichiers dans le corps de la requête POST, alors le type de contenu de l'en-tête du message doit être configuré sur multipart/form-data (par ex. Content-Type: multipart/form-data). Voir la section Charger les fichiers avec la requête POST 988 pour plus de détails.
- Le corps de la requête doit être en format JSON.
- Les fichiers à traiter doivent se trouver sur le serveur. Donc les fichiers doivent soit être copiés sur le serveur avant d'effectuer une requête, ou être <u>chargés avec la requête POST</u> Dans ce cas, le type de contenu de l'en-tête de message doit être configuré sur <u>multipart/form-data</u>. Voir la section <u>Charger les fichiers avec la requête POST</u> ci-dessous pour plus de détails.

Pour vérifier la bonne formation d'un fichier XML, la requête dans le format JSON ressemblerait à l'exemple suivant :

```
{
    "command": "wfxml", "args": [ "file:///c:/Test/Report.xml" ]
}
```

Les commandes valides, et leurs arguments et options, sont telles que documenté dans la <u>section de Ligne de commande</u> ⁵⁸.

Syntaxe JSON pour les requêtes HTTP POST

```
{
   "command": "Command-Name",
   "options": {"opt1": "opt1-value", "opt2": "opt2-value"},
   "args" : ["file:///c:/filename1", "file:///c:/filename2"]
}
```

- Tout le texte noir est fixe et doit être inclus. Cela contient toutes les accolades, double guillemets, virgules, double-point et crochets. L'espace blanc peut être normalisé.
- Les italiques bleus sont des espaces réservés et sont synonymes de noms de commande, options et valeurs d'option et de valeurs d'argument. Veuillez vous référer à la <u>section de ligne de commande</u> pour une description des commandes.
- Les clés command et args sont obligatoires. La clé options est optionnelle. Certaines clés options ont des valeurs par défaut ; donc parmi ces options, seules celles dont les valeurs par défaut doivent être changées doivent être spécifiées.

- Tous les strings doivent être inclus dans des doubles guillemets. Les valeurs booléennes et les nombres n'ont pas de guillemets. Donc : {"error-limit": "unlimited"} et {"error-limit": 1} est l'usage correct.
- Notez que les URI fichier —plutôt que les chemins de fichier—sont recommandés et qu'ils utilisent des barres obliques. Les chemins de fichier Windows, si utilisés, prennent des barres obliques vers l'arrière. De plus, les barres obliques file-path Windows doivent être dans une séquence d'échappement dans JSON (avec des séquences d'échappement de barre oblique ; comme "c:\\dir\\filename"). Veuillez noter que les URI de fichier et les chemins de fichier sont des strings et doivent donc se trouver entre guillemets.

Voici un exemple avec des options. Veuillez noter que certaines options (comme input ou xslt-version) prennent une valeur d'option directe, alors que d'autres (comme param) prennent une paire de valeur-clé en tant que leur valeur et nécessitent donc une syntaxe différente.

L'exemple ci-dessous montre un troisième type d'option : celle d'un table de valeurs (comme pour l'option xsd ci-dessous). Dans ce cas, la syntaxe à utiliser est celle d'un tableau JSON.

Charger les fichiers avec la requête POST

Les fichiers à traiter peuvent être téléchargés dans le corps de la requête POST. Dans ce cas, la requête POST doit être effectuée comme suit.

En-tête de requête

Dans l'en-tête de requête, définir Content-Type: multipart/form-data et spécifier tout string arbitraire en tant que la limite. Voici une en-tête d'exemple :

```
Content-Type: multipart/form-data; boundary=---PartBoundary
```

L'objectif de la limite est de définir des limites des différentes parties données de forme dans le corps de la requête (*voir ci-dessous*).

Corps de requête : Partie de message

Le corps de la requête détient les parties données de forme suivantes, séparées par le string de limite spécifié dans l'en-tête de requête (*voir ci-dessus*) :

- Parties données de forme obligatoires : msg, qui spécifie l'action traitée requise, et args, qui contient les fichiers à télécharger comme argument/s de la commande spécifiée dans la partie form-data msg. Voir la liste ci-dessous.
- Partie données de forme optionnelle : Un nom de partie form-data additional-files, qui contient des fichiers référencés de fichiers dans msg ou des parties form-dataargs. Des parties de données de forme supplémentaires nommées selon une option de la commande peut aussi contenir des fichiers à charger.

Note : tous les fichiers chargés sont créés dans un seul répertoire virtuel.

Voir <u>Exemple-1 (avec des légendes)</u>: <u>Valider XML</u> pour une explication détaillée du code, et <u>Exemple-2</u>: <u>Utiliser un catalogue pour trouver le schéma</u> pour une explication détaillée du code, et <u>Exemple-2</u>:

Tester avec CURL

Vous pouvez utiliser une application de transfert de données tiers comme CURL (http://curl.haxx.se/) pour tester la requête POST. CURL propose une option de trace précieuse qui génère et liste les limites des parties des requêtes. Cela vous épargnera la tâche de créer manuellement les limites de partie. La section Tester avec CURL do décrit comment utiliser CURL.

Charger des archives ZIP

Des archives ZIP peuvent aussi être chargés et des fichiers se trouvant dans un ZIP peuvent être référencés en utilisant le schéma additional-files. Par exemple :

additional-files:///mybigarchive.zip%7Czip/biginstance.xml

Note: La partie <code>[zip/</code> doit être échappée par URI en tant que <code>%7czip/</code> pour pouvoir se conformer à l'URI RFC puisque le symbole <code>[n'est pas directement autorisé. L'utilisation de motifs glob (* et ?) est aussi autorisée. Vous pouvez donc utiliser quelque chose comme cela pour valider tous les fichiers XML dans l'archive ZIP:</code>

```
{"command": "xsi", "args": ["additional-files:///mybigarchive.zip%7Czip/*.xml"], "options": {...}}
```

Voir Exemple-3: Utiliser les archives ZIP 401 pour une liste du code d'exemple.

6.1.2.1.1 Exemple-1 (avec légendes): valider XML

Ci-dessous, vous trouverez une liste du corps d'une requête POST. Elle contient des légendes numérotées qui sont expliquées ci-dessous. La commande soumise dans la requête de liste aurait l'équivalent CLI suivant :

```
raptorxmlxbrl xsi First.xml Second.xml --xsd=Demo.xsd
```

La requête est destinée à la validation de deux fichiers XML conformément à un schéma. Le corps de la requête ressemble à l'exemple suivant, en partant du principe que ---PartBoundary a été spécifié dans l'entête en tant que le string de limite (voir <u>En-tête de requête</u> ci-dessus).

```
1
----PartBoundary
Content-Disposition: form-data; name="msg"
Content-Type: application/json
{"command": "xsi", "options": {} , "args": []}
                                                                                     3
----PartBoundary
Content-Disposition: attachment; filename="First.xml"; name="args"
Content-Type: application/octet-stream
   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                                                                                     4
   <test xsi:noNamespaceSchemaLocation="Demo.xsd"</pre>
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">42</test>
----PartBoundary
Content-Disposition: attachment; filename="Second.xml"; name="args"
Content-Type: application/octet-stream
   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                                                                                     6
   <test xsi:noNamespaceSchemaLocation="Demo.xsd"</pre>
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">35</test>
----PartBoundary
                                                                                     7
Content-Disposition: attachment; filename="Demo.xsd"; name="additional-files"
Content-Type: application/octet-stream
```

- Le nom des limites de partie de données de forme principales sont déclarés dans l'en-tête de requête 333. Le séparateur de limite de partie doit être un string unique qui ne se produira nulle part ailleurs dans les documents imbriqués. Il est préfixé avec deux tirets et est utilisé pour séparer les différentes parties. La première partie de données de forme dans cet exemple est msq. Veuillez noter que le type de contenu est application/json.
- Voici la <u>syntaxe standard pour les requêtes POST HTTP</u> SE args contient une référence à un fichier et si des fichiers supplémentaires sont chargés, les deux sets de files seront passés au serveur.
- 3 Le premier membre du tableau args est un attache de fichier appelé First.xml.
- Le texte du fichier First.xml. Il contient une référence au schéma appelé Demo.xsd, qui sera aussi chargé—dans la partie de donnée de forme additional-files.
- 5 Le second membre du tableau args est un attache appelé Second.xml.
- Le texte du fichier Second.xml. Lui aussi contient une référence au schéma Demo.xsd. Voir légende 7.
- 7 Les premiers fichiers supplémentaires contiennent les métadonnées d'attache Demo.xsd.
- 8 Le texte du fichier Demo.xsd.
- La fin de la partie des fichiers supplémentaires Demo.xsd, et la partie de données de forme additional-files. Veuillez noter que le dernier séparateur de limite de partie est aussi bien préfixé que postfixé avec deux tirets.

6.1.2.1.2 Exemple-2: utiliser un catalogue pour trouver le schéma

Dans cet exemple, un fichier de catalogue est utilisé pour trouver le schéma XML qui est référencé par les fichiers XML à valider.

```
----PartBoundary
Content-Disposition: form-data; name="msg"
Content-Type: application/json

{"command": "xsi", "args": ["additional-files:///First.xml", "additional-files:///Second.xml"], "options": {"user-catalog": "additional-files:///catalog.xml"}}
----PartBoundary
Content-Disposition: attachment; filename="First.xml"; name="additional-files"
Content-Type: application/octet-stream
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<test xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://example.com/Demo.xsd"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">42</test>
----PartBoundary
Content-Disposition: attachment; filename="Second.xml"; name="additional-files"
Content-Type: application/octet-stream
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<test xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://example.com/Demo.xsd"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">35</test>
----PartBoundary
Content-Disposition: attachment; filename="Demo.xsd"; name="additional-files"
Content-Type: application/octet-stream
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"</pre>
attributeFormDefault="unqualified">
   <xs:element name="test" type="xs:int"/>
</xs:schema>
----PartBoundary
Content-Disposition: attachment; filename="catalog.xml"; name="additional-files"
Content-Type: application/octet-stream
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<catalog xmlns='urn:oasis:names:tc:entity:xmlns:xml:catalog'</pre>
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='urn:oasis:names:tc:entity:xmlns:xml:catalog Catalog.xsd'>
<uri name="http://example.com/Demo.xsd" uri="additional-"
files:///Demo.xsd"/>
</catalog>
----PartBoundary--
```

6.1.2.1.3 Exemple-3: utiliser des archives ZIP

Des archives ZIP peuvent aussi être chargés et des fichiers se trouvant dans un ZIP peuvent être référencés en utilisant le schéma additional-files. Par exemple :

```
additional-files: ///mybigarchive.zip%7Czip/biginstance.xml
```

Note: La partie <code>lzip/</code> doit être échappée par URI en tant que <code>%7Czip/</code> pour pouvoir se conformer à l'URI RFC puisque le symbole <code>l</code> n'est pas directement autorisé. L'utilisation de motifs glob (* et ?) est aussi autorisée. Vous pouvez donc utiliser quelque chose comme cela pour valider tous les fichiers XML dans l'archive ZIP: {"command": "xsi", "args": ["additional-files:///mybigarchive.zip%7Czip/*.xml"], "options": {...}}

Note: 'Content-Disposition: form-data' est aussi valide, outre 'Content-Disposition: attachment'. Puisque plusieurs outils génèrent form-data en tant que disposition de contenu, la valeur form-data est acceptée comme étant valide.

■ Exemple : Valider tous les fichiers XML dans un archive ZIP

Dans cet exemple, on part du principe que toutes les références de schéma sont des chemins relatifs et que tous les schémas sont contenus dans le zip.

```
----PartBoundary

Content-Disposition: form-data; name="msg"

Content-Type: application/json

{"command": "xsi", "args": ["additional-files:///Demo.zip%7Czip/*.xml"], "options": {}}

----PartBoundary

Content-Disposition: attachment; filename="Demo.zip"; name="additional-files"

Content-Type: application/octet-stream

Binary content of Demo.zip archive

----PartBoundary--
```

■ Exemple : Valider les fichiers XML dans un archive ZIP contenant des références à des schémas externes

Dans cet exemple, les fichiers XML contenus dans un archive ZIP sont validés en utilisant des références à un schéma externe, qui est fourni dans un second archive ZIP.

```
----PartBoundary
Content-Disposition: form-data; name="msg"
Content-Type: application/json

{"command": "xsi", "args": ["additional-files:///Instances.zip%7Czip/*.xml"], "options":
{"user-catalog": "additional-files:///Schemas.zip%7Czip/catalog.xml"}}

----PartBoundary
Content-Disposition: attachment; filename="Instances.zip"; name="additional-files"
Content-Type: application/octet-stream

Binary content of Instances.zip archive
----PartBoundary
Content-Disposition: attachment; filename="Schemas.zip"; name="additional-files"
Content-Type: application/octet-stream

Binary content of Schemas.zip archive
----PartBoundary--
```

6.1.2.1.4 Tester avec CURL

L'application tierce CURL (http://curl.haxx.se/) est un outil de ligne de commande que vous pouvez utiliser pour tester la requête POST. CURL propose une option de trace très utile qui génère et liste les limites de partie des requêtes qui peut être utilisé directement dans vos requêtes ou en tant qu'une référence.

Ci-dessous, vous trouverez un scénario test dans lequel un fichier XML est validé par rapport à un schéma XML. Considérant que :

- les commandes ci-dessous sont exécutées depuis le dossier dans lequel se trouvent les fichiers à soumettre à la validation; (cela nous permet d'écrire des chemins relatifs simples vers ces fichiers). Si vous avez installé l'application XMLSpy d'Altova, les fichiers utilisés dans cet exemple peuvent être trouvés dans le dossier Examples de l'application, qui se trouve par défaut sous: C:
 - \Users\<username>\Documents\Altova\XMLSpy2025\Examples

RaptorXML+XBRL Server est exécuté localement sur le port 8087

Pour plus d'informations concernant les options de ligne de commande CURL, voir l'aide CURL.

Appeler CURL avec la commande de validation sur

```
[input: powershell]
   \path\to\curl.exe -F 'msg={\"command\": \"xsi\", \"args\":[\"additional-
files:///PurchaseOrder.zip%7Czip/ipo.xml\"], \"options\":{}};type=application/json' -F
   "additional-files=@PurchaseOrder.zip;type=application/octet-stream"
http://localhost:8087/v1/queue
```

Note : dans powershell, si des guillemets apparaissent dans des guillemets, il faudra utiliser un type différent de guillemets (simple/double).

```
[input: cmd]
    \path\to\curl.exe -F "msg={\"command\": \"xsi\", \"args\":[\"additional-
    files:///PurchaseOrder.zip%7Czip/ipo.xml\"], \"options\":{}};type=application/json" -F
    "additional-files=@PurchaseOrder.zip;type=application/octet-stream"
    http://localhost:8087/v1/queue

[output]
    {"jobid": "058F9E97-CB95-43EF-AC0A-496CD3AC43A3", "result": "/v1/results/058F9E97-CB95-43EF-AC0A-496CD3AC43A3"}
```

Utiliser l'URL de "result" pour obtenir le résultat

```
[input]
```

```
\path\to\curl.exe http://localhost:8087/v1/results/058F9E97-CB95-43EF-AC0A-496CD3AC43A3

[output]
    {"jobid":"058F9E97-CB95-43EF-AC0A-496CD3AC43A3","state":"OK","error":{},"jobs":
    [{"file":"additional-files:///PurchaseOrder.zip%7Czip/ipo.xml","jobid":"D4B91CB0-CF03-4D29-B563-B6506E123A06","output":{},"state":"OK","error":{}}]}
```

L'option trace de CURL

CURL dispose d'une option trace (--trace-ascii), qui trace le trafic HTTP envoyé de et vers le serveur. L'option est très utile puisqu'elle liste les limites de partie qui sont requises pour lancer des tâches avec POST. Vous pouvez utiliser l'information contenue dans trace, soit directement soit en tant que référence, pour créer des limites de partie. La liste ci-dessous montre la trace obtenue en exécutant la commande donnée ci-dessus.

■ Liste de trace

```
== Info: Trying ::1...
== Info: Connected to localhost (::1) port 8087 (#0)
=> Send header, 217 bytes (0xd9)
0000: POST /v1/queue HTTP/1.1
0019: Host: localhost:8087
002f: User-Agent: curl/7.42.1
0048: Accept: */*
0055: Content-Length: 2939
006b: Expect: 100-continue
0081: Content-Type: multipart/form-data; boundary=-----
00c1: ----d887ed58324015c3
0.0d7:
<= Recv header, 23 bytes (0x17)
0000: HTTP/1.1 100 Continue
=> Send data, 393 bytes (0x189)
0000: -----d887ed58324015c3
002c: Content-Disposition: form-data; name="msq"
0058: Content-Type: application/json
0078:
007a: {"command": "xsi", "args":["additional-files:///PurchaseOrder.zi
00ba: p%7Czip/ipo.xml"], "options":{}}
00dc: -----d887ed58324015c3
0108: Content-Disposition: form-data; name="additional-files"; filenam
0148: e="PurchaseOrder.zip"
015f: Content-Type: application/octet-stream
0187:
\Rightarrow Send data, 2498 bytes (0x9c2)
0040: JU/...$Y..5{.E.•....I*...g...Y...\....Z..~.....P.A.ct....•y.
0980: ..."..6I..v.......ipo.xmlPK......
09c0: ..
\Rightarrow Send data, 48 bytes (0x30)
0000:
0002: -----d887ed58324015c3--
<= Recv header, 22 bytes (0x16)
0000: HTTP/1.1 201 Created
<= Recv header, 13 bytes (0xd)
0000: Allow: POST
<= Recv header, 32 bytes (0x20)
0000: Content-Type: application/json
<= Recv header, 37 bytes (0x25)
0000: Date: Fri, 24 Jul 2015 16:58:08 GMT
```

```
<= Recv header, 24 bytes (0x18)
0000: Server: CherryPy/3.6.0
<= Recv header, 21 bytes (0x15)
0000: Content-Length: 111
<= Recv header, 2 bytes (0x2)
0000:
<= Recv data, 111 bytes (0x6f)
0000: {"jobid": "058F9E97-CB95-43EF-AC0A-496CD3AC43A3", "result": "/v1
0040: /results/058F9E97-CB95-43EF-AC0A-496CD3AC43A3"}
== Info: Connection #0 to host localhost left intact</pre>
```

Note: Veuillez noter, dans la liste supérieure 'Content-Disposition: form-data' est aussi valide, outre 'Content-Disposition: attachment'.

Appeler CURL avec la commande de bonne formation sur Linux

```
/path/to/curl -F 'msg={"command": "wfxml", "args":[]};type=application/json' -F
"args=@ipo.xml;type=application/octet-stream" http://localhost:8087/v1/queue

/path/to/curl -F 'msg={"command": "wfxml", "args":["additional-files:///ipo.zip%
7Czip/ipo.xml"]};type=application/json' -F "additional-files:8087/v1/queue
```

6.1.2.1.5 Exemple-4: Valider XBRL

L'exemple suivant affiche comment valider un fichier XBRL. Un problème qui pourrait être rencontré est une ou plusieurs taxonomies qui manquent. Dans ce cas, RaptorXML+XBRL Server indiquera le problème et suggérera comment remédier au problème.

Valider XBRL depuis la ligne de commande

La validation peut échouer en raison de taxonomies manquantes. Par exemple, utilisez PowerShell:

```
PS C:\temp\Nanonull> raptorxmlxbrl valxbrl nanonull.xbrl file:///C:/temp/Nanonull/nanonull.xbrl: runtime="141ms" result="Failed"

Error: file:///C:/temp/Nanonull/nanonull.xsd:52:

Ne peut pas charger un schéma avec un espace de nom cible [...] from [...].

from 'http://xbrl.fasb.org/us-gaap/2013/elts/us-types-2013-01-31.xsd'.

FatalError: I/O operation on file'http://xbrl.fasb.org/us-gaap/2013/elts/us-types-2013-01-31.xsd' failed.

Détails: I/O Error 1001: File 'us-types-2013-01-31.xsd' is part of missing taxonomy 'US GAAP 2013.01'.

Call 'C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\taxonomymanager.exe install us-gaap-2013.0'.
```

Suivez la suggestion et exécutez la commande du Gestionnaire de taxonomie d'Altova:

```
PS C:\temp\Nanonull> C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\taxonomymanager.exe
install us-gaap-2013.0
Install ratings-2015.0.0, us-gaap-2013.0.0.
Create folder C:\ProgramData\Altova\pkgs\xbrl\ratings\.
Download from Altova taxonomy store: ratings-2015-03-31 0.zip.
Create folder C:\ProgramData\Altova\pkgs\xbrl\us-gaap\.
Download from Altova taxonomy store: country-2012-01-31 0.zip.
Download from Altova taxonomy store: country-2013-01-31 0.zip.
Download from Altova taxonomy store: edgartaxonomies-2013 0.xml.
Download from Altova taxonomy store: dei-2012-01-31 0.zip.
Download from Altova taxonomy store: currency-2011-01-31 0.zip.
Download from Altova taxonomy store: dei-2013-01-31 0.zip.
Download from Altova taxonomy store: currency-2012-01-31 0.zip.
Download from Altova taxonomy store: invest-2012-01-31 0.zip.
Download from Altova taxonomy store: rr-2010-02-28 0.zip.
Download from Altova taxonomy store: exch-2013-01-31 0.zip.
Download from Altova taxonomy store: invest-2013-01-31 0.zip.
Download from Altova taxonomy store: naics-2011-01-31 0.zip.
Download from Altova taxonomy store: rr-2012-01-31 0.zip.
Download from Altova taxonomy store: sic-2011-01-31 0.zip.
Download from Altova taxonomy store: stpr-2011-01-31_0.zip.
Download from Altova taxonomy store: us-gaap-2013-01-31 0.zip.
```

Confirmez les taxonomies installées utilisant le Gestionnaire de taxonomie :

```
PS C:\temp\Nanonull> taxonomymanager list -i
PKGID NAME VERSION STATUS
ratings-2015.0 "Ratings 2015" installed: ratings-2015.0.0 "2015.03"
us-gaap-2013.0 "US GAAP 2013" installed: us-gaap-2013.0.0 "2013.01"
2 packages, 0 upgradeable
OK.
```

Maintenant que les taxonomies ont été correctement installées par le Gestionnaire de taxonomie, la validation devrait être réussie :

```
PS C:\temp\Nanonull> raptorxmlxbrl valxbrl nanonull.xbrl file:///C:/temp/Nanonull/nanonull.xbrl: runtime="787ms" result="OK"
```

Tester les requêtes POST avec CURL

Une requête POST peut être testée avec CURL :

```
PS C:\temp\Nanonull> curl.exe -F 'msg={\"command\": \"xbrl\", ["args\": [\"file:///C:/temp/Nanonull/nanonull.xbrl\"], \"options\":{}};type=application/json'http://localhost:8087/v1/queue
```

Le résultat est :

```
"state": "OK"
```

Utilisez POST pour télécharger le fichier d'instance utilisant le schéma additional-files :

```
PS C:\temp\Nanonull> curl.exe -F 'msg={\"command\": \"xbrl\", \"args\":[\"additional-files:///nanonull.xbrl\"], \"options\":{}};type=application/json'
```

-F "additional-files=@nanonull.xbrl;type=application/xml" http://localhost:8087/v1/queue

Dans ce cas, disons que la taxonomie nanonull.xsd n'a pas été trouvée :

```
Erreur : additional-files:///nanonull.xbrl:3: La valeur 'nanonull.xsd' de l'attribut
'xlink:href' sur l'élément <link:schemaRef> doit pointer vers un schéma de taxonomie
valide.
Erreur : L'opération I/O sur le fichier 'additional-files:///nanonull.xsd' a échoué.
Détails : Erreur de système 2 : Le système ne peut pas trouver de fichier spécifié.
    I/O Error 400: Ne sait pas comment gérer l'URI relatif (nom de schéma manque).
FatalError: additional-files:///nanonull.xbrl:2: Le DTS découvert commençant par
l'instance XBRL <xbr/>xbrli:xbrl> n'est pas valide.
```

Donc nous incluons la taxonomie et les fichiers associés dans la requête POST tel que recensé ci-dessous :

```
PS C:\temp\Nanonull> curl.exe -F 'msg={\"command\": \"xbrl\", \"args\":[\"additional-files:///nanonull.xbrl\"], \"options\":{}};type=application/json' -F "additional-files=@nanonull.xbrl;type=application/xml" -F "additional-files=@nanonull.xsd;type=application/xml" -F "additional-files=@nanonull_cal.xml;type=application/xml" -F "additional-files=@nanonull_def.xml;type=application/xml" -F "additional-files=@nanonull_for.xml;type=application/xml" -F "additional-files=@nanonull_lab.xml;type=application/xml" -F "additional-files=@nanonull_pre.xml;type=application/xml" -F "additional-files=@nanonull_tab.xml;type=application/xml" http://localhost:8087/v1/queue
```

Finalement, nous pouvons soumettre l'archive Nanonull.zip entier :

```
PS C:\temp\Nanonull> curl.exe -F 'msg={\"command\": \"xbrl\", \"args\":[\"additional-files:///Nanonull.zip%7Czip/nanonull.xbrl\"], \"options\":{}};type=application/json' -F "additional-files=@Nanonull.zip;type=application/octet-stream" http://localhost:8087/v1/queue
```

6.1.2.1.6 Exemple-5: Valider XBRL Inline

Cet exemple utilise PowerShell sur Windows avec US-GAAP filing depuis $\frac{\texttt{https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/815097/000081509723000012/0000815097-23-000012-xbrl.zip}{\texttt{xbrl.zip}} \text{ afin de réaliser une validation XBRL inline.}$

Prérequis

- Téléchargez 0000815097-23-000012-xbrl.zip (URL entière ci-dessus)
- Installez la taxonomie US-GAAP-2023 sur le serveur

Note: l'utilisation des guillemets peut être différente sur d'autres shells ('bash' fonctionne avec l'exemple quand il utilise 'curl' à la place de 'curl.exe').

Soumettre la requête POST de validation XBRL Inline utilisant CURL

Ci-dessous, vous trouverez un exemple de la commande CURL pour soumettre une requête de validation XBRL Inline.

```
curl.exe -F 'msg={"command": "ixbrl", "args": ["additional-files:///0000815097-23-
000012-xbrl.zip%7Czip/ccl-20221130.htm"], "options": {"verbose":
true}};type=application/json' -F "additional-files=@0000815097-23-000012-
xbrl.zip;type=application/octet-stream" http://localhost:8087/v1/queue
```

Pour une lisibilité plus facile :

```
(1) -F 'msg={
(2)     "command": "ixbrl",
(3)     "args": ["additional-files:///0000815097-23-000012-xbrl.zip%7Czip/ccl-
20221130.htm"],
(4)     "options": {"verbose": true}
(5) };type=application/json'
(6) -F "additional-files=@0000815097-23-000012-xbrl.zip;type=application/octet-stream"
(7) http://localhost:8087/v1/queue
```

Entrée

La différentes parties de la commande CURL sont expliquées ci-dessous, verrouillées aux callouts dans la liste ci-dessus.

(1) -F 'msg={...}' spécifie un champ de formulaire avec le nom 'msg'

L'option -F fait que : (i) CURL génère un « multipart form post » avec Content-Type: multipart/form-data et (ii) ce champ peut être automatiquement ajouté à l'en-tête de la requête. Nous utilisons un objet JSON pour décrire la commande que RaptorXML+XBRL Server devrait exécuter.

```
Content-Type: multipart/form-data; boundary=----...
```

CURL traduit cette option en une requête HTTP en :

```
Content-Disposition: form-data; name="msg"
Content-Type: application/json
{"command": "ixbrl", "args": ["additional-files://0000815097-23-000012-xbrl.zip%
7Czip/ccl-20221130.htm"], "options": {"verbose": true}}
```

(2) la commande RaptorXML+XBRL Server à exécuter sur le serveur. Voir la section <u>Command Line Interface</u> (<u>CLI</u>) 58 pour des informations sur les commandes qui peuvent être acceptées ici. Dans notre exemple, la commande pour la validation XBRL Inline est <u>valinlinexbrl</u> (<u>ixbrl</u>) 110. Soit la longue forme valinlinexbrl ou la forme courte <u>ixbrl</u> est autorisée.

(3) Les arguments de la commande (tels qu'acceptés par la ligne de commande RaptorXML+XBRL Server) sont encodés comme array JSON. L'RaptorXML+XBRL Server utilise un schéma explicite additional-files:// pour référencer des ressources supplémentaires à l'intérieur du champ de formulaire additional-files séparé. Dans notre exemple, nous référençons le document XBRL Inline cc1-20221130.htm à l'intérieur du fichier ZIP 0000815097-23-000012-xbr1.zip.

Note: Le I dans Izip, qui est utilisé dans les produits Altova pour référencer les fichiers à l'intérieur d'une archive .zip doit être encodé URL comme %7c. Le fichier 0000815097-23-000012-xbrl.zip lui-même est soumis comme contenu d'un champ de formulaire différent dans (6). Toutes les ressources dans l'array args doivent être disponibles sur le serveur ou soumises avec la requête similaire à (6).

- (4) Les options de la commande (tel qu'accepté par la ligne de commande RaptorXML+XBRL Server) sont encodées comme objet JSON. Cette partie est optionnelle au cas où les valeurs par défaut sont adaptées. Dans notre exemple, nous demandons un log de sortie verbose.
- (5) Le Content-Type du champ de forme msg est séparé de la valeur du champ de forme par un point-virgule. Dans notre exemple, le Content-Type de msg est donné par : type=application/json.
- (6) Les fichiers qui contiennent des ressources supplémentaires pour la commande peuvent être spécifiés utilisant le champ de formulaire additional-files. Dans notre exemple, nous spécifions @0000815097-23-000012-xbrl.zip comme ressource supplémentaire, suivie d'un point-virgule, puis de son Content-Type, que nous donnons comme type=application/octet-stream.

Note: Donnez un préfixe au nom de fichier avec @ pour instruire CURL pour (i) utiliser le nom de fichier comme la valeur de la propriété filename et (ii) le contenu du fichier comme la valeur du formulaire. Le champ de formulaire des fichiers supplémentaires peut être fourni de multiples fois, une fois pour chaque ressource supplémentaire requise par la commande. CURL traduit cette option dans la requête HTTP suivante:

```
Content-Disposition: form-data; name="additional-files"; filename="0000815097-23-
000012-xbrl.zip"
Content-Type: application/octet-stream
<<content of 0000815097-23-000012-xbrl.zip>>
```

Sortie

La sortie RaptorXML+XBRL Server est un objet JSON :

```
{"jobid": "4B7CFC80-13B3-4558-B8CC-D312EA00BA74", "result": "/v1/results/4B7CFC80-13B3-4558-B8CC-D312EA00BA74"}
```

L'objet JSON contient une clé jobid et une clé result. La valeur de la clé result est le chemin au résultat. Ce chemin doit être ajouté à la partie <scheme>://<host>:<port> utilisée pour soumettre la requête. Dans notre exemple, le résultat entier de l'URL serait : http://localhost:8087/v1/results/4B7CFC80-13B3-4558-B8CC-D312EA00BA74. Le résultat de l'URL de résultat est aussi utilisé pour demander le résultat de l'exécution de la commande. Voir Obtenir le résultat du document 418.

Obtenir l'erreur/le message/la sortie de la requête POST

La commande d'entrée qui est envoyée pour recevoir l'erreur/le message/la sortie de la requête POST (*voir* <u>Obtenir Documents d'erreur/de message/de sortie</u> (21) serait comme suit :

```
curl.exe http://localhost:8087/v1/results/4B7CFC80-13B3-4558-B8CC-D312EA00BA74
```

Dans notre exemple, cette commande retourne l'objet JSON suivant :

```
{"jobid":"4B7CFC80-13B3-4558-B8CC-D312EA00BA74","state":"OK","error":{},"jobs":[{"file":
["additional-files://0000815097-23-000012-xbrl.zip%7Czip/ccl-
20221130.htm"],"jobid":"94968597-3234-4D0A-A3FF-BCDE50A0E4E6","output":{"verbose-log":
["file:///C:/ProgramData/Altova/RaptorXMLXBRLServer2024/output/94968597-3234-4D0A-A3FF-BCDE50A0E4E6/verbose.log"],"xbrl-output-file":
["file:///C:/ProgramData/Altova/RaptorXMLXBRLServer2024/output/94968597-3234-4D0A-A3FF-BCDE50A0E4E6/output.xbrl"]},"state":"OK","output-mapping":
{"file:///C:/ProgramData/Altova/RaptorXMLXBRLServer2024/output/94968597-3234-4D0A-A3FF-BCDE50A0E4E6/verbose.log":"verbose.log","file:///C:/ProgramData/Altova/RaptorXMLXBRLServer2024/output/94968597-3234-4D0A-A3FF-BCDE50A0E4E6/output.xbrl":"output.xbrl"},"error":
{}}]}
```

Ceci est transcrit ci-dessous pour une lisibilité plus facile et avec des callouts :

```
(1) {
     "jobid": "4B7CFC80-13B3-4558-B8CC-D312EA00BA74",
(2)
     "state":"OK",
(3)
(4)
      "error":{},
    "jobs":[{
(5)
        "file":["additional-files:///0000815097-23-000012-xbrl.zip%7Czip/ccl-
(6)
20221130.htm"],
        "jobid": "94968597-3234-4D0A-A3FF-BCDE50A0E4E6",
(7)
       "output":{
(8)
           "verbose-log":
[file:///C:/ProgramData/Altova/RaptorXMLXBRLServer2024/output/94968597-3234-4D0A-A3FF-
BCDE50A0E4E6/verbose.log"],
           "xbrl-output-file":
["file:///C:/ProgramData/Altova/RaptorXMLXBRLServer2024/output/94968597-3234-4D0A-A3FF-
BCDE50A0E4E6/output.xbrl"]},
(11) "state":"OK",
          "output-mapping":{
(12)
(13)
             "file:///C:/ProgramData/Altova/RaptorXMLXBRLServer2024/output/94968597-
3234-4D0A-A3FF-BCDE50A0E4E6/verbose.log": "verbose.log",
              "file:///C:/ProgramData/Altova/RaptorXMLXBRLServer2024/output/94968597-
(14)
3234-4D0A-A3FF-BCDE50A0E4E6/output.xbrl":"output.xbrl"
(15)
         },
(16)
        "error":{}
      } ]
(17)
(18) }
```

Ci-dessous, vous trouverez une explication de cette liste :

(1) Le résultat est retourné en tant qu'un objet JSON.

Interface Client REST HTTP

- (2) Le jobid au premier niveau est l'identifiant principal de la tâche.
- (3) L'état pour cette tâche est OK. Des états possibles sont : none; Dispatched; Running; Canceled; Crashed; OK; Failed.
- **(4)** L'objet d'erreur JSON dans notre exemple est vide. Il peut contenir une sérialisation JSON de l'erreur comme rapporté par RaptorXML+XBRL Server.
- (5) La tâche principale (au premier niveau) génère les sous-tâches (par exemple, un par argument).
- (6) L'argument pour cette tâche est l'instance XBRL Inline dans le fichier ZIP : additional-files:///0000815097-23-000012-xbrl.zip%7Czip/ccl-20221130.htm.
- (7) Les sous-tâches ont également un identifiant de tâche qui peut être utilisé pour interroger l'état de ou chercher les résultats. L'exécution de la tâche est asynchrone. En guise de résultat, des tâches courtes soumises après de longues tâches peuvent être terminées plus tôt.
- (8) à (15) L'objet de la sortie JSON contient des clés pour les fichiers de sortie générés par le serveur qui peuvent être demandées via HTTP. Quelques clés (telles que verbose-log) spécifient les URL vers les fichiers générés stockés sur le serveur. Ces chemins « server-local » peuvent être mappés aux noms qui peuvent être utilisés comme faisant partie aux URL HTTP pour les chercher utilisant l'objet JSON output-mapping. LesURL à chercher via HTTP sont assemblés comme suit :

```
<scheme>://<host>:<port>/v1/results/<jobid>/output/<output-mapping-value>
```

Notre exemple pour récupérer le log verbose aurait donc l'air de ceci :

```
curl.exe http://localhost:8087/v1/results/94968597-3234-4D0A-A3FF-
BCDE50A0E4E6/output/verbose.log
```

Notez que dans l'objet output-mapping (12) de la liste ci-dessus, la première valeur (13), est le verbose-log, file:///C:/ProgramData/Altova/RaptorXMLXBRLServer2024/output/94968597-3234-4D0A-A3FF-BCDE50A0E4E6/verbose.log, and that it is mapped to the value verbose.log. Donc nous pouvons utiliser la valeur verbose.log pour mapper vers le fichier.

6.1.2.1.7 Example-6: XQuery Execution

Cet exemple utilise PowerShell sur Windows pour exécuter un document XQuery sur un document XML. Les deux documents sont situés dans le dossier exemples de votre dossier d'application (RaptorXMLXBRLServer2025).

Note : l'utilisation des guillemets peut être différente sur d'autres shells ('bash' fonctionne avec l'exemple quand il utilise 'curl' à la place de 'curl.exe').

Soumettre la requête POST de validation XBRL Inline utilisant CURL

Ci-dessous, vous trouverez un exemple de la commande CURL pour soumettre une requête de validation XBRL Inline.

```
curl.exe -F 'msg={"command": "xquery", "args": ["additional-files:///CopyInput.xq"],
"options": {"input": "additional-files:///simple.xml", "output":
"MyQueryResult"}};type=application/json' -F "additional-files=@CopyInput.xq;type=text/plain" -F "additional-files=@simple.xml;type=application/xml" http://localhost:8087/v1/queue
```

Pour une meilleure lisibilité :

```
(1) -F 'msg={
(2)    "command": "xquery",
(3)    "args": ["additional-files:///CopyInput.xq"],
(4)    "options": {"input": "additional-files:///simple.xml", "output":
"MyQueryResult"}
(5) };type=application/json'
(6) -F "additional-files=@CopyInput.xq;type=text/plain"
(7) -F "additional-files=@simple.xml;type=application/ xml"
(7) http://localhost:8087/v1/queue
```

Entrée

La différentes parties de la commande CURL sont expliquées ci-dessous, verrouillées aux callouts dans la liste ci-dessus

(1) -F 'msg={...}' spécifie un champ de formulaire avec le nom 'msg'

L'option -F: (i) fait que CURL génère un « multipart form post » avec Content-Type: multipart/form-data et (ii) fait que ce champ de formulaire est automatiquement ajouté à l'en-tête de la requête. Nous utilisons un objet JSON pour décrire la commande que RaptorXML+XBRL Server devrait exécuter.

```
Content-Type: multipart/form-data; boundary=----...
```

CURL traduit cette option en une requête HTTP en :

```
Content-Disposition: form-data; name="msg"
Content-Type: application/json
{"command": "xquery", "args": ["additional-files:///CopyInput.xq"], "options": {"input": "additional-files:///simple.xml", "output": "MyQueryResult"}}
```

- (2) la commande RaptorXML+XBRL Server à exécuter sur le serveur. Voir la section <u>Command Line Interface</u> (<u>CLI</u>) 53 pour des informations sur les commandes qui peuvent être acceptées ici. Dans notre exemple, la commande pour l'exécution XQuery est xQuery.
- (3) Les arguments de la commande (tels qu'acceptés par la ligne de commande RaptorXML+XBRL Server) sont encodés comme array JSON. L'RaptorXML+XBRL Server utilise un schéma explicite additional-files:// pour référencer des ressources supplémentaires à l'intérieur du champ de formulaire additional-files séparé. Dans notre exemple, nous référençons le document XQuery copyInput.xq.

Note: toutes les ressources dans l'array args doivent être disponibles sur le serveur ou soumises avec la requête similaire à (6 and 7).

- (4) les options de la commande (tel qu'accepté par la ligne de commande RaptorXML+XBRL Server) sont encodées comme objet JSON. Si les valeurs par défaut des options sont comme vous les voulez (voir la section CLI), alors cette partie peut être omise. Dans notre exemple, nous spécifions (i) le fichier XML sur lequel XQuery doit être exécuté et (ii) le fichier sur lequel la sortie de l'exécution sera stockée.
- (5) Le Content-Type du champ de formulaire msg est spécifié après la définition du champ de formulaire et est séparé de celui-ci par un point-virgule. Dans notre exemple, le Content-Type de msg est donné par : type=application/json.
- (6, 7) Les fichiers qui contiennent des ressources supplémentaires pour la commande peuvent être spécifiés utilisant le champ de formulaire additional-files. Dans notre exemple, nous spécifions deux ressources supplémentaires : (i) @CopyInput.xq, suivi d'un séparateur de point-virgule et puis son Content-Type, que nous indiquons comme type=text/plain; (i) simple.xml, suivi d'un séparateur de point-virgule et puis son Content-Type, que nous indiquons comme type=application/xml.

Note: donnez un préfixe au nom de fichier avec @ pour instruire CURL pour (i) utiliser le nom de fichier comme la valeur de la propriété filename et (ii) le contenu du fichier comme la valeur du formulaire. Le champ de formulaire des fichiers supplémentaires peut être fourni de multiples fois, une fois pour chaque ressource supplémentaire requise par la commande. CURL traduit cette option dans la requête HTTP suivante :

```
Content-Disposition: form-data; name="additional-files"; filename="CopyInput.xq"
Content-Type: text/plain
<<content of CopyInput.xq>>

Content-Disposition: form-data; name="additional-files"; filename="CopyInput.xq"
Content-Type: application/ xml
<<content of simple.xml>>
```

Note: les fichiers dans d'autres dossiers peuent être fournis en mettant le chemin relatif devant le nom de fichier comme ceci : -F "additional-files=@Examples/CopyInput.xq; type=text/plain". Toutefois, quand un fichier additionnel depuis un autre dossier est spécifié de cette manière, il doit être référencé en utilisant le nom du fichier uniquement Par exemple :

```
curl.exe -F 'msg={"command": "xquery", "args": ["additional-files:///CopyInput.xq"],
"options": {"output": "MyQueryResult"}};type=application/json' -F "additional-
files=@Examples/CopyInput.xq;type=text/plain" http://localhost:8087/v1/queue
```

Si vous souhaitez préserver une structure de dossier, mettez les fichiers dans un dossier ZIP et référencez les fichiers de manière usuelle aux dossiers ZIP 401.

Sortie

La sortie RaptorXML+XBRL Server est un objet JSON :

```
{"jobid": "42B8A75E-0180-4E05-B28F-7B46C6A0C686", "result": "/v1/results/42B8A75E-0180-4E05-B28F-7B46C6A0C686"}
```

L'objet JSON contient une clé jobid et une clé result. La valeur de la clé result est le chemin au résultat. Ce chemin doit être ajouté à la partie <scheme>://<host>: <port> utilisée pour soumettre la requête. Dans notre exemple, le résultat entier de l'URL serait : http://localhost:8087/v1/results/42B8A75E-0180-4E05-B28F-7B46C6A0C686. Le résultat de l'URL de résultat est aussi utilisé pour demander le résultat de l'exécution de la commande. Voir Obtenir le résultat du document 418.

Obtenir l'erreur/le message/la sortie de la requête POST

La commande d'entrée qui est envoyée pour recevoir l'erreur/le message/la sortie de la requête POST (*voir* <u>Obtenir Documents d'erreur/de message/de sortie</u> ⁽²¹⁾) serait comme suit :

```
curl.exe http://localhost:8087/v1/results/42B8A75E-0180-4E05-B28F-7B46C6A0C686
```

Dans notre exemple, cette commande retourne l'objet JSON suivant :

```
{"jobid":"42B8A75E-0180-4E05-B28F-7B46C6A0C686","state":"OK","error":{},"jobs":
[{"file":"additional-files:///simple.xml","jobid":"768656F9-F4A1-4492-9676-
C6226E30D998","output":{"result.trace_file":["/v1/results/768656F9-F4A1-4492-9676-
C6226E30D998/output/trace.log"],"xquery.main_output_files":["/v1/results/768656F9-F4A1-
4492-9676-C6226E30D998/output/1"],"xquery.additional_output_files":
[]},"state":"OK","output-mapping":{"/v1/results/768656F9-F4A1-4492-9676-
C6226E30D998/output/1":"file:///C:/ProgramData/Altova/RaptorXMLXBRLServer2016/Output/768
656F9-F4A1-4492-9676-C6226E30D998/MyQueryResult"},"error":{}}]}
```

Ceci est transcrit sur des lignes séparées dessous pour une lisibilité plus facile et avec des callouts pour un référencement plus facile :

```
(1) {
      "jobid":"42B8A75E-0180-4E05-B28F-7B46C6A0C686",
(2)
    "state":"OK",
(3)
(4)
     "error":{},
    "jobs":[{
(5)
(6)
         "file":["additional-files:///simple.xml"],
         "jobid": "768656F9-F4A1-4492-9676-C6226E30D998",
(7)
         "output":{
(8)
            "result.trace file":["/v1/results/768656F9-F4A1-4492-9676-
(9)
C6226E30D998/output/trace.log"],
            "xquery.main output files":["/v1/results/768656F9-F4A1-4492-9676-
C6226E30D998/output/1"],
           "xquery.additional_output_files":[]},
(11)
(12)
            "state": "OK",
(13)
            "output-mapping": {
               "/v1/results/768656F9-F4A1-4492-9676-C6226E30D998/output/1":
(14)
               "file:///C:/ProgramData/Altova/RaptorXMLXBRLServer2016/Output/768656F9-
(15)
F4A1-4492-9676-C6226E30D998/MyQueryResult"
(16)
             },
          "error":{}
(17)
       } ]
(18)
(19) }
```

Ci-dessous, vous trouverez une explication de cette liste :

- (1) Le résultat est retourné en tant qu'un objet JSON.
- (2) Le jobid au premier niveau est l'identifiant principal de la tâche.
- (3) L'état pour cette tâche est OK. Les états possibles sont : none ; Dispatched ; Running ; Canceled ; Crashed ; OK ; Failed.
- **(4)** L'objet d'erreur JSON dans notre exemple est vide. Il peut contenir une sérialisation JSON de l'erreur comme rapporté par RaptorXML+XBRL Server.
- (5) La tâche principale (au premier niveau) génère les sous-tâches (par exemple, un par argument).
- (6) L'argument pour cette tâche est le fichier d'instance XML : additional-files:///simple.xml.
- (7) Les sous-tâches ont également un identifiant de tâche qui peut être utilisé pour interroger l'état de ou chercher les résultats. L'exécution de la tâche est asynchrone. En guise de résultat, des tâches courtes soumises après de longues tâches peuvent être terminées plus tôt.
- (8) à (16) L'objet de la sortie JSON contient des clés pour les fichiers de sortie générés par le serveur qui peuvent être demandées via HTTP. Quelques clés (telles que xquery.main_output_files) spécifient les URL vers les fichiers générés stockés sur le serveur. Ces chemins server-local peuvent être mappés vers les noms, qui peuvent être utilisés comme objets JSON output-mapping dans les URL HTTP. De tels URL sont utilisés pour récupérer des fichiers de sortie via HTTP et sont constitués comme suit :

```
<scheme>://<host>:<port>/<output-mapping-value>
```

Notre exemple pour récupérer le fichier de sortie principal XQuery aurait donc l'air de ceci :

```
curl.exe http://localhost:8087/v1/results/768656F9-F4A1-4492-9676-C6226E30D998/output/1
```

Notez que dans l'objet output-mapping (13), la première valeur (14) est la valeur de mappage que nous avons saisi dans la sortie XQuery (15),

file:///C:/ProgramData/Altova/RaptorXMLXBRLServer2016/Output/768656F9-F4A1-4492-9676-C6226E30D998/MyQueryResult. Ceci nous permet d'utiliser la valeur de mappage pour référencer le fichier.

6.1.2.2 Réponse de serveur à une requête POST

Cette section:


- Aperçu des réponses de serveur possibles 416
- Réponse : Échec de la requête, aucune réponse du serveur 416
- Réponse : Requête communiquée, mais la tâche est rejetée par le serveur 417
- Réponse : Tâche exécutée (avec un résultat positif ou négatif)

 417

 417

Lorsqu'une requête POST est effectuée avec succès auprès du serveur, la tâche est placée dans la file d'attente du serveur. Un message 201 Created et un URI de document de résultat sont retournés. La tâche sera traitée au plus tôt. Entre-temps, si le document de résultat est requis 418, un message "status": Le message "Running" est retourné si la tâche a démarré mais n'a pas été terminée ; le client devra essayer à nouveau plus tard. Un état Dispatched indique que la tâche se trouve dans la file d'attente du serveur mais n'a pas encore été démarrée.

Le résultat de la tâche (par exemple, une requête de validation) peut être négative (échec de la validation) ou positive (validation réussie). Dans les deux cas, un message 201 Created est retourné et un document de résultat est généré. Il est également possible que la requête POST n'ait pas été communiquée au serveur (Échec de la requête), ou bien, la requête a été communiquée mais la tâche a été rejetée par le serveur (Requête communiquée, mais tâche rejetée). Les différents résultats possibles sont montrés dans le diagramme ci-dessous.



Échec de la requête, aucune réponse du serveur

En cas d'échec de requête sur le serveur, les erreurs les plus communes sont les suivantes :

Message	Explication
404 Introuvable	Le chemin correct est : http://localhost:8087/v1/queue/

405 Méthode non autorisée	La méthode spécifiée est invalide pour cette ressource. Utiliser la méthode POST.
415 Format de requête non pris en charge	L'en-tête de message doit être Content-Type:application/json.

Requête communiquée, mais la tâche est rejetée par le serveur

Lorsque les requêtes sont effectuées avec succès sur le serveur, celui-ci peut les rejeter pour les raisons suivantes:

Message	Explication
400 Bad Request (bad cmd)	La commande RaptorXML set incorrecte.
400 Bad Request (json error)	Le corps de requête contient une erreur de syntaxe JSON 396.
404 File Not Found	Contrôler <u>syntaxe d'URI de fichier (ou chemin de fichier)</u> de tous les fichiers nommés dans la commande.

Tâche exécutée (avec un résultat positif ou négatif)

Lorsqu'une tâche (par exemple, une tâche de validation) est exécutée, son résultat peut être positif (OK) ou négatif (Échec). Par exemple, le résultat d'une tâche de validation est positif (OK) lorsque le document à valider est valide, négatif (Échec) si le document est invalide.

Dans les deux cas, la tâche est exécutée, mais avec des résultats différents. Un message 201 Created est retourné dans les deux cas dès que la tâche a été placée avec succès dans la file d'attente. De même, dans les deux cas, un URI de document de résultat est retourné vers le client HTTP qui a effectué la reguête. Après avoir créé le document de résultat, il peut être récupéré avec une requête HTTP GET.

Le document de résultat lui-même n'a peut-être pas encore été créé si la tâche n'a pas encore été démarrée ou terminée. Si le document de résultat est demandé à ce moment-là, un message « statut » : "Running" est retourné si la tâche a été démarrée mais pas encore terminée ; un statut Dispatched indique que la tâche se trouve dans le serveur mais pas encore été lancée.

En plus du document de résultat, d'autres documents peuvent être générés, comme suit :

- Tâche exécutée avec le résultat « Échec » : Un journal d'erreur est créé dans trois formats : texte. XML long et XML court. Les URI de ces trois documents sont envoyés dans le document de résultat (qui est en format JSON). Les URI peuvent ensuite être utilisés dans une requête GETpour aller chercher les documents d'erreur. 421
- Tâche exécutée avec le résultat « OK » : La tâche est traitée avec succès et les documents de sortie —tels que la sortie produite par une transformation XSLT —sont créés. Si des fichiers de sortie ont été générés, leurs URI sont envoyés dans le document de résultat de format JSON. Les URI peuvent ensuite être utilisés dans une requête GET HTTP pour aller chercher les documents de sortie. Veuillez noter que toutes les tâches n'auront pas forcément de fichiers de sortie ; par exemple, une tâche de validation. Ainsi, une tâche peut se terminer avec un état 'OK', mais il peut s'être produit des avertissements et/ou des messages qui ont été rédigés des fichiers d'erreur. Dans ce cas, les URI de fichier d'erreur sont aussi envoyés dans le document de résultat (c'est à dire, en plus des documents de sortie).

Voir <u>Obtenir le document de résultat</u> et <u>Obtenir les documents d'erreur/sortie</u> pour une description de ces documents et de leur accès.

6.1.2.3 Obtenir le document de résultat

Cette section:

- <u>L'URI de document de résultat</u> 418
- Récupérer le document de résultat 418
 - Document de résultat contenant les URI des documents d'erreur
 419
 - Document de résultat contenant les URI des documents de sortie 419
 - Document de résultat ne contenant aucun URI
- Accéder aux documents d'erreur et de sortie listés dans le document de résultat

L'URI de document de résultat

Un document de résultat sera créé à chaque fois que qu'une tâche est créée, quel que soit le résultat d'une tâche (par exemple, une validation) est positive (document valide) ou négative (document invalide). Dans les deux cas, un message 201 Created est retourné. Ce message sera en format JSON et contiendra un URI relatif du document de résultat. Le fragment JSON ressemblera à l'exemple ci-dessous :

```
{
    "result": "/2025.2/results/E6C4262D-8ADB-49CB-8693-990DF79EABEB",
    "jobid": "E6C4262D-8ADB-49CB-8693-990DF79EABEB"
}
```

L'objet result contient l'URI relatif du document de résultat. L'URI est relatif à l'<u>adresse de serveur</u> exemple, si l'adresse de serveur est http://localhost:8087/ (l'<u>adresse de configuration initiale</u>), alors l'URI agrandi du document de résultat spécifié dans la liste ci-dessus sera:

```
http://localhost:8087/2025.2/results/E6C4262D-8ADB-49CB-8693-990DF79EABEB
```

Note : le numéro de version correct $/_{\text{VN}}$ est celui que le serveur retourne (et n'est pas nécessairement celui dans cette documentation). Le numéro que le serveur retourne est le numéro de version de l'interface HTTP actuel. Les numéros de version précédents indiquent des versions plus anciens de l'interface HTTP, qui, néanmoins, sont toujours pris en charge pour la rétrocompatibilité.

Récupérer le document de résultat

Pour obtenir le document de résultat, soumettre l'URI agrandi du document (*voir ci-dessus* 413), dans une requête GET HTTP. Le document de résultat est retourné et pourrait être un des types génériques décrits ci-dessous.

Note: Lorsqu'une tâche est placée avec succès dans la file d'attente du serveur, le serveur retourne l'URI du document de résultat. Si le client requête le résultat avant que la tâche ait été lancée (elle se trouve toujours dans la file d'attente), un message "status": "Dispatched" sera retourné. Si la tâche a été lancée mais n'a pas été terminée (par exemple parce qu'il s'agit d'une tâche volumineuse), un message "status": "Running" sera retourné. Dans ces deux situations, le client devrait attendre un certain temps avant de faire une requête fraîche pour le document de résultat.

Note: Tous les documents d'exemple ci-dessous ont un <u>accès de client limité</u> 339. Donc les documents d'erreur, les documents de message et les documents de sortie sont tous présumés être enregistrés dans le répertoire de tâche pertinent sur le serveur. Les URI les concernant dans le document de résultat sont donc tous des URI relatifs. Aucun n'est un URI de fichier (qui serait le type d'URI généré dans les cas d'accès client non limités 339). En ce qui concerne les détails de ces URI, voir la section Obtenir des documents Erreur/Message/Sortie 421.

Document de résultat contenant les URI des documents d'erreur

Si la tâche requise s'est terminée avec un état Échec, alors la tâche a retourné un résultat négatif. Par exemple, une tâche de validation a retourné un résultat de document invalide. Les erreurs rencontrées lors de l'exécution de la tâche sont stockées dans le journal d'erreur, créé en trois formats de fichiers : (i) texte, (ii) XML long (journal d'erreur détaillé), et (iii) XML court (journal d'erreur moins détaillé). Voir la liste JSON cidessous.

Veuillez noter:

- Les tâches ont des sous-tâches.
- Les erreurs au niveau de sous-tâche se propagent jusqu'à la tâche de niveau supérieur. L'état de la tâche de niveau supérieur sera seulement *OK* si toutes ses sous-tâches ont un état *OK*.
- Chaque tâche sous sous-tâche a son propre journal d'erreur.
- Les journaux d'erreur comprennent des journaux d'avertissement. Donc, même si une tâche se termine avec un état *OK*, il pourrait avoir des URI de fichiers d'erreur.
- Les URI des fichiers d'erreur sont relatifs à l'adresse de serveur (voir ci-dessus 418).

Document de résultat contenant les URI des documents de sortie

Si la tâche requise s'est terminée avec un état *OK*, la tâche a retourné un résultat positif. Par exemple, une tâche de validation a retourné un résultat de document valide. Si la tâche a produit un document de sortie, par exemple, le résultat d'une transformation XSLT, alors l'URI du document de sortie est retourné. Voir la liste JSON ci-dessous.

Veuillez noter:

- Le fichier de sortie dans le dossier output de la tâche. Vous pouvez utiliser son URI relatif pour accéder au fichier
- Les URI des fichiers de sortie sont relatifs à l'adresse de serveur (voir ci-dessus 418).
- L'item output-mapping mappe le document de sortie dans le répertoire de tâche sur le serveur dans l'emplacement de fichier spécifié par le client dans la requête de tâche. Veuillez noter que seuls les documents de sortie spécifiés par le client dans la requête de tâche ont un mappage ; les fichiers liés aux tâches générés par le serveur (comme des fichiers d'erreur) n'ont pas de mappage.
- En alternative, il est possible de récupérer tous les documents de résultat générés pour une tâche spécifique en tant qu'un archive zip utilisant l'URL "/v1/results/JOBID/output/zip". Cette fonction n'est pas disponible dans le mode de filesystem non limité. Veuillez noter que l'archive zip contiendra des noms de fichier endommagé, qui nécessite d'être mappé à nouveau sur le nom réel en utilisant l'objet output-mapping.

Document de résultat ne contenant aucun URI

Si la tâche requise s'est terminée avec un état OK, la tâche a retourné un résultat positif. Par exemple, une tâche de validation a retourné un résultat de document valide. Certaines tâches, comme une validation ou un test bien formé, ne produit aucun document de sortie. Si une tâche de ce type se termine avec un état des OK, alors le document de résultat n'aura ni l'URI d'un document de sortie ni l'URI d'un journal d'erreur. Voir la liste de JSON ci-dessous.

Veuillez noter:

- Aussi bien les composants de sortie et d'erreur de la sous-tâche dans la liste ci-dessus sont vides.
- Une tâche pourrait se terminer avec un état OK mais contient tout de même encore des avertissements ou d'autres messages, qui sont inscrits dans les fichiers d'erreur. Dans ces cas, le document de résultat contiendra les URI de fichiers d'erreur même si la tâche s'est terminée avec l'état OK.

Accéder aux documents d'erreur et de sortie listés dans le document de résultat

Les documents d'erreur et de sortie peuvent être accédés avec des requêtes GET HTTP. Ils sont décrits dans la section suivante, Obtenir des documents Erreur/Sortie 421.

6.1.2.4 Obtenir les documents Erreur/Message/Sortie

Un <u>document de résultat</u> ⁴¹⁸ peut contenir les URI de fichier ou URI relatifs des <u>documents d'erreur</u> ⁴¹⁹, documents de message (tels que les logs), et/ou <u>documents de sortie</u> ⁴¹⁹. (Il existe <u>certaines situations</u> ⁴²⁰ dans laquelle un document de résultat peut ne pas contenir d'URI.) Les différents types d'URI sont <u>décrits cidessous</u> ⁴²¹.

Pour accéder ces documents via HTTP, procéder comme suit :

- 1. Agrandir l'URI relatif 422 du fichier dans le document de résultat à son URI absolu
- 2. <u>Utiliser l'URI agrandi dans une requête GET HTTP</u> 423 pour accéder au fichier

Les URI (dans le document de résultat) de documents d'erreur/de message/ de sortie

Le document de résultat contient des URI d'erreur, de message et/ou des documents de sortie. Les documents d'erreur et de message sont des documents liés aux tâches qui sont générés par le serveur ; ils sont toujours enregistrés dans le répertoire de la tâche sur le serveur. Les documents de sortie (tels que les transformations de sortie XSLT) peuvent être enregistrés dans un des emplacements suivants :

- Dans n'importe quel emplacement de fichier accessible au serveur. Pour que les fichiers de sortie soient enregistrés dans un emplacement quelconque, le serveur doit être configuré pour permettre au client un accès non limité (le paramètre par défaut).
- Dans le répertoire de tâche sur le serveur. Le <u>serveur est configuré</u> pour limiter l'accès au client.

Si un client spécifie qu'un fichier de sortie soit créé, l'emplacement dans lequel le fichier de sortie est enregistré sera déterminé par l'option <u>server.unrestricted-filesystem-access</u> du fichier de configuration du serveur.

- Si l'accès n'est pas limité, le fichier sera enregistré sur l'emplacement spécifié par le client et l'URI retourné pour le document sera un URI de fichier.
- Si l'accès est limité, le fichier sera enregistré sur le répertoire de tâche et son URI sera un URI relatif. De plus, il y aura un mappage de cet URI relatif ver l'URL de fichier spécifiée par le client. (Voir la liste du document actuel contenant les URI des documents de sortie. (419)

En résumé, pour cette raison les types suivants des URI seront rencontrés :

Les URI de fichier des documents d'erreur/message

Ces documents sont enregistrés dans le répertoire de la tâche sur le serveur. Les URI de fichier ont la forme suivante :

file:///<output-root-dir>/JOBID/message.doc

Les URI de fichier ont la forme suivante :

Ces documents sont enregistrés sous tout emplacement. Les URI de fichier ont la forme suivante :

```
file:///<path-to-file>/output.doc
```

URI HTTP des documents d'erreur/message/sortie

Ces documents sont enregistrés dans le répertoire de la tâche sur le serveur. Les URI sont relatifs par rapport à l'adresse du serveur et doivent être élargis à l'URI HTTP entier. La forme relative aura la forme :

```
/vN/results/JOBID/error/error.txt pour les documents de message
/vN/results/JOBID/output/verbose.log pour les documents de message
/vN/results/JOBID/output/1 pour les documents de sortie
```

Dans le cas de documents de sortie, les mappages de sortie sont donnés (<u>voir la liste d'exemple</u> (19)). Ces mappages mappent chaque document de sortie URI dans le document de résultat du document au document correspondant dans la requête client.

Élargir l'URI relatif

Élargir l'URI relatif dans le <u>document de résultat</u> vers une URI HTTP absolue en préfixant l'URI relatif avec l'adresse de serveur. Par exemple, si l'adresse de serveur est :

```
http://localhost:8087/ (l'adresse de configuration initiale 383)
```

et que l'URI relatif d'un fichier d'erreur dans le document de résultat est :

```
/v1/results/20008201-219F-4790-BB59-C091C276FED2/error/error.txt
```

alors l'adresse absolue agrandie sera

http://localhost:8087/v1/results/20008201-219F-4790-BB59-C091C276FED2/error/error.txt

Pour plus d'informations, voir les sections : Configurer le serveur 383 et Obtenir le document de résultat 418.

Utiliser une requête GET HTTP pour accéder au fichier

Utiliser l'URI agrandie dans une requête GET HTTP pour obtenir le fichier requis. RaptorXML+XBRL Server retourne le document requis.

6.1.2.5 Libérer des ressources de serveur après le traitement

RaptorXML+XBRL Server garde le fichier de document de résultat, des fichiers temporaires et des fichiers de document de sortie liés à une tâche traitée sur disque dur. Ces fichiers peuvent être supprimés d'une des deux manières :

- En fournissant le <u>document de résultat d'URI 413</u> avec la méthode DELETE HTTP. Cela supprime tous les fichiers liés à la tâche indiquée par l'URI de document de résultat soumis, y compris des documents d'erreur et de sortie.
- Suppression manuelle des fichiers individuels sur le serveur par un administrateur.

La structure de l'URI à utiliser avec la méthode HTTP DELETE est affichée ci-dessous. Notez que l'URI complet consiste en l'adresse de serveur plus l'URI relatif du document de résultat.

Méthode HTTP	URI
SUPPRIMER	http://localhost:8087/v1/result/D405A84A-AB96-482A-96E7-4399885FAB0F

Pour situer le répertoire d'une tâche sur un disque, construire l'URI comme suit :

[<server.output-root-dir> voir fichier de configuration de serveur 384] + [jobid 418]

Note : Puisqu'un grand nombre de fichiers de document d'erreur et de sortie, il est recommandé de surveiller l'utilisation du disque dur et de programmer les suppressions conformément à votre environnement et vos exigences.

6.1.3 C# Example for REST API

Votre installation RaptorXML+XBRL Server contient un projet C# qui accède à l'interface client REST de RaptorXML+XBRL Server pour exécuter un ensemble de tâches. L'exemple de projet est constitué de deux parties :

- RaptorXMLREST.cs: Une classe wrapper dans C# qui met en œuvre le mécanisme REST pour communiquer avec RaptorXML+XBRL Server via HTTP.
- Program.cs: Le code de programme C# qui définit les tâches à envoyer à RaptorXML+XBRL Server par le biais du wrapper REST.

Ces deux parties sont décrites dans les sous-sections de cette section : <u>C# Wrapper pour API REST</u> et <u>Code de programme pour requêtes REST</u> et <u>Code de pr</u>

Veuillez noter que vous pouvez utiliser tout wrapper REST adapté pour le code C#. La raison principale pour laquelle nous avons créé notre propre wrapper est pour pouvoir intégrer le code de programme C# plus étroitement dans la classe de wrapper, facilitant ainsi la compréhension de l'interface REST de RaptorXML+XBRL Server.

Emplacement et utilisation de l'exemple C#

Cet exemple de projet est situé dans le dossier C:\Program Files (x86)\Altova\RaptorXML+XBRL Server2025\examples\REST API\C# RaptorREST API.

L'exemple de projet a été créé en utilisant Visual Studio 2019, donc vous devriez utiliser cette version ou ultérieure et exécuter le projet. Veuillez noter que les fichiers d'exemple C# sont situés dans le dossier des fichiers de programme, donc vous allez devoir ouvrir Visual Studio avec des droits d'administrateur afin d'accéder les fichiers. En alternative, vous pouvez copier l'exemple de projet vers un autre emplacement et apporter des amendements pertinents au projet.

6.1.3.1 C# Wrapper for REST API

La classe wrapper est définie dans le nom de fichier C# RaptorXMLREST.cs, et est dénommée RaptorXMLRESTAPI.

Elle définit les classes clés suivantes pour envoyer les requêtes HTTP et recevoir les réponses HTTP via REST :

- Commande
- MultiPartCommand
- CommandResponse
- ResultDocument

Elle définit les fonctions suivantes :

- pollCommandResult
- fetchCommandResult
- sendRequest
- cleanupResults

Pour voir comment le wrapper met en œuvre l'API REST, lisez la section Requêtes Client pour comprendre comment fonctionne l'API REST. Ensuite, vous pouvez lire le code C# de la classe wrapper pour voir comment le wrapper met en œuvre le code C# pour l'API REST.

Par exemple, si vous voulez voir comment une commande est envoyée à RaptorXML+XBRL Server depuis le code C#, vous pourriez faire la chose suivante :

- L'interface REST permet d'envoyer une commande à RaptorXML+XBRL Server par le biais de la requête POST HTTP. Ce mécanisme est décrit au chapitre <u>Initier des tâches avec POST</u> 395.
- La prochaine question est de savoir : Comment le wrapper passerait-il la commande à l'API REST ? Le mécanisme à cette fin est défini dans la classe commande du wrapper. Ouvrez le fichier RaptorXMLREST.cs pour voir le code de la classe commande.

• Ensuite, pour voir comment le <u>code de programme</u> instancie la classe commande du wrapper, voir le code des trois tâches dans le <u>code de programme</u> 125.

6.1.3.2 Program Code for REST Requests

Le code de programme C# contenant des tâches pour RaptorXML+XBRL Server est défini dans le fichier C# dénommé Program.cs. Le code utilise les classes définies dans le Wrapper C# pour API REST pour créer les requêtes REST qui sont envoyées à RaptorXML+XBRL Server.

Dans le code de programme, il existe trois cases d'utilisation pour démontrer comment utiliser l'API REST de RaptorXML+XBRL Server :

- <u>Validation d'un fichier XML référencé</u> avec la commande <u>valany</u> de RaptorXML+XBRL Server. Le fichier de schéma est référencé depuis l'intérieur du fichier XML et n'a pas besoin d'être fourni comme argument de la commande.
- Deux fichiers XML sont validés utilisant la commande valany de RaptorXML+XBRL Server. Les deux fichiers XML, tout comme le fichier schéma utilisé pour la validation, sont chargés avec la commande en tant que string en pièces jointes. Le résultat des validations est retourné ensemble une fois que les deux validations ont été terminées.
- <u>Un fichier XML est téléchargé et transformé par un fichier XSLT</u>

 Les deux fichiers sont téléchargés par le biais de REST. La commande utilisée est <u>*s1t</u>

 de RaptorXML+XBRL Server. Le document résultant de la transformation est extrait par le programme.

Le code pour ces trois cas d'utilisation est discuté plus en détail ci-dessous.

Gestion d'erreur

Si une erreur est retournée, une fonction de gestion d'erreur (dénommée HandleError) en bas du code extrait le message d'erreur depuis la <u>réponse du serveur</u> 415.

Cas 1 : Valider un fichier XML référencé (commande simple)

Le code de programme pour ce cas utilise les classes et fonctions depuis le wrapper API REST pour définir et exécuter la communication HTTP avec RaptorXML+XBRL Server. La logique du code est comme suit :

RaptorXMLRESTAPI.Command	Spécifie la commande de RaptorXML+XBRL Server à appeler, qui est valany, et le fichier à soumettre comme l'argument de la commande valany.
RaptorXMLRESTAPI.CommandResp onse	Met la réponse du serveur de la requête de validation dans la variable jsonResponse. Veuillez noter que les tâches de validation sont rapportées comme «OK» ou «Échec» 417.
RaptorXMLRESTAPI.ResultDocum	Récupère le document de résultat retourné par le serveur et, s'il n'y a pas d'erreurs, affiche les résultats de validation.

Cas 2 : Valider deux fichiers XML téléchargés par rapport à un XSD téléchargé (commande multipartie)

Le code de programme pour ce cas utilise la classe MultiPartCommand du wrapper API REST pour définir et exécuter la communication HTTP avec RaptorXML+XBRL Server. Puisque nous voulons charger des fichiers au sein de la requête de POST, l'en-tête de message doit avoir son set de type de contenu défini comme multipart/form-data La classe de wrapper MultiPartCommand est utilisée pour définir la communication HTTP REST en conséquence. Le code pour ce cas d'utilisation est organisé comme suit :

RaptorXMLRESTAPI.MultiPartCommand	Spécifie la commande RaptorXML+XBRL Server à appeler, qui est valany, et utilise ensuite la fonction AppendAttachment de la classe pour télécharger les deux fichiers XML et le fichier de schéma. Les fichiers sont soumis en tant que strings. La réponse du serveur retourne le résultat de validation des deux fichiers et sa réponse est stockée dans la variable jsonResponse
RaptorXMLRESTAPI.fetchComman dResult	Récupère le document de résultat retourné par le serveur et, s'il n'y a pas d'erreurs, affiche les résultats de validation.
RaptorXMLRESTAPI.cleanupResu lts	Cette fonction de wrapper utilise la méthode DELETE de l'HTTP pour supprimer le fichier de document du résultat, les fichiers temporaires et les fichiers de document de sortie et d'erreur liés à la tâche.

Cas 3 : Transformation XSLT pour XML et XSLT téléchargés (commande multipartie)

Le code de programme pour ce cas est similaire à celui du cas 2 ci-dessus. Il utilise la classe Multipartcommand pour définir la transformation XSLT et afficher le document de résultat dans une zone de message. Les fichiers XML et XSLT pour la transformation sont téléchargés avec la requête. De plus, la commande xslt de RaptorXML+XBRL Server prend également des options, donc ce cas vous montre comment vous pourriez ajouter des options par le biais de l'interface REST (dans l'exemple, ceci est fait avec la fonction RaptorXMLRESTAPI.AppendOption. Les points importants en ce qui concerne le code sont données ci-dessous.

RaptorXMLRESTAPI.MultiPartCommand	Spécifie la commande de RaptorXML+XBRL Server à appeler, qui est XSLT, et utilise ensuite (i) la fonction AppendAttachment de la classe pour télécharger les fichiers XML et XSLT, et (ii) la fonction AppendOption pour fournir des options pour la ligne de commande RaptorXML+XBRL Server. Les fichiers téléchargés sont soumis en tant que strings. La réponse du serveur retourne le résultat de validation des deux fichiers et sa réponse est stockée dans la variable jsonResponse
RaptorXMLRESTAPI.fetchComman dResult	Récupère le document de résultat retourné par le serveur et, s'il n'y a pas d'erreurs, affiche les résultats de validation.
RaptorXMLRESTAPI.cleanupResu lts	Cette fonction de wrapper utilise la méthode DELETE de l'HTTP pour nettoyer le fichier du document de résultat, les fichiers temporaires et les fichiers de document de sortie et d'erreur liés à la tâche.

6.2 API COM/.NET

RaptorXML est mis sous licence sur l'appareil sur lequel il est installé. L'interface .NET est construite en tant que wrapper autour de l'interface COM. Les interfaces COM et .NET de RaptorXML+XBRL Server utilisent une simple API: COM/.NET API de RaptorXML+XBRL Server (<u>référence d'objet ici</u> 435).

Vous pouvez utiliser RaptorXML+XBRL Server avec :

- des langages de script, comme JavaScript, par le biais de l'interface COM
- des langages de programmation, comme C#, par le biais de l'interface .NET Framework

6.2.1 Interface COM

RaptorXML+XBRL Server est automatiquement enregistrée en tant qu'objet de serveur COM lorsque RaptorXML+XBRL Server est installé. Il peut donc être invoqué depuis les applications et les langages de script qui proposent une prise en charge de la programmation pour les appels COM. Si vous souhaitez changer l'emplacement du package d'installation RaptorXML+XBRL Server, il vaut mieux désinstaller RaptorXML+XBRL Server puis le réinstaller dans l'emplacement requis. De cette manière, la désinscription et l'enregistrement nécessaires sont effectués par le processus de l'installateur.

Contrôler le succès de l'inscription

Si l'enregistrement a réussi, le Registre contiendra les classes RaptorXML.Server. Ces classes se trouvent généralement sous HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes.

Exemples de code

- Un <u>exemple de VBScript</u> montrant comment l'API RaptorXML peut être utilisée par le biais de son interface COM est listé dans la section suivante
- Un fichier d'exemple correspondant à cette liste est disponible dans le dossier examples/API du dossier d'application RaptorXML.

6.2.2 Exemple COM: VBScript

L'exemple VBScript ci-dessous est structuré dans les parties suivantes :

- Configurer et initialiser l'objet COM RaptorXML
 427
- Valider un fichier XML
- Effectuer une transformation XSLT, retourner le résultat en tant que string
- Traiter un document XQuery, enregistrer le résultat dans un fichier 429
- Configurer la séquence d'exécution du script et de son point d'entrée

^{&#}x27; The RaptorXML COM object dim objRaptor

```
' Initialize the RaptorXML COM object
sub Init
      objRaptor = Null
      On Error Resume Next
      ' Try to load the 32-bit COM object; do not throw exceptions if object is not found
      Set objRaptor = WScript.GetObject( "", "RaptorXML.Server" )
      On Error Goto 0
      if ( IsNull( objRaptor ) ) then
              ' Try to load the 64-bit object (exception will be thrown if not found)
             Set objRaptor = WScript.GetObject( "", "RaptorXML x64.Server" )
      end if
       ' Configure the server: error reporting, HTTP server name and port (IPv6 localhost
in this example)
      objRaptor.ErrorLimit = 1
      objRaptor.ReportOptionalWarnings = true
      objRaptor.ServerName = "::1"
      objRaptor.ServerPort = 8087
end sub
' Validate one file
sub ValidateXML
      ' Get a validator instance from the Server object
      dim objXMLValidator
      Set objXMLValidator = objRaptor.GetXMLValidator()
       ' Configure input data
      objXMLValidator.InputFileName = "MyXMLFile.xml"
       ' Validate; in case of invalid file report the problem returned by RaptorXML
      if ( objXMLValidator.IsValid() ) then
             MsgBox( "Input string is valid" )
      else
             MsgBox( objXMLValidator.LastErrorMessage )
      end if
end sub
' Perform a transformation; return the result as a string
sub RunXSLT
      ' Get an XSLT engine instance from the Server object
      dim objXSLT
      set objXSLT = objRaptor.GetXSLT
       ' Configure input data
      objXSLT.InputXMLFileName = "MyXMLFile.xml"
      objXSLT.XSLFileName = "MyTransformation.xsl"
       ' Run the transformation; in case of success the result will be returned, in case of
errors the engine returns an error listing
      MsgBox( objXSLT.ExecuteAndGetResultAsString() )
end sub
```

```
' Execute an XQuery; save the result in a file
sub RunXQuery
      ' Get an XQuery engine instance from the Server object
      dim objXQ
      set objXQ = objRaptor.GetXQuery()
       ' Configure input data
       objXQ.InputXMLFileName = "MyXMLFile.xml"
       objXQ.XQueryFileName = "MyQuery.xq"
       ' Configure serialization (optional - for fine-tuning the result's formatting)
       objXQ.OutputEncoding = "UTF8"
       objXQ.OutputIndent = true
       objXQ.OutputMethod = "xml"
       objXQ.OutputOmitXMLDeclaration = false
       ' Run the query; the result will be serialized to the given path
       call objXQ.Execute( "MyQueryResult.xml" )
end sub
' Perform all sample functions
sub main
      ValidateXML
      RunXSLT
      RunXQuery
end sub
' Script entry point; run the main function
main
```

6.2.3 Interface .NET


L'interface .NET est construite en tant qu'un wrapper autour de l'interface COM de RaptorXML+XBRL Server. Elle est fournie en tant qu'assembly interop primaire signée par Altova ; elle utilise l'espace de noms Altova.RaptorXMLServer.

Ajouter la DLL RaptorXML en tant qu'une référence à un projet .NET Visual Studio

Pour pouvoir utiliser RaptorXML+XBRL Server dans votre projet .NET, ajouter une référence à la DLL RaptorXML (Altova.RaptorXMLServer.dll) à votre projet. Votre installation RaptorXML+XBRL Server contient un fichier DLL signé, nommé Altova.RaptorXMLServer.dll. Ce fichier DLL sera ajouté automatiquement au cache d'assembly global (GAC) lorsque RaptorXML+XBRL Server est installé à l'aide de l'installateur RaptorXML+XBRL Server. Le GAC se trouve généralement dans le dossier : C:\WINDOWS\assembly.

Pour ajouter la DLL de RaptorXML en tant que référence dans un projet .NET, procéder comme suit :

1. Lorsque le projet .NET est ouvert, cliquer sur **Project | Add reference**. Le dialogue Ajouter Référence (*capture d'écran ci-dessous*) s'affiche.



- 3. Choisir la commande View | Object Browser pour voir les objets de l'API de RaptorXML.

Une fois que Altova.RaptorXMLServer.dll est disponible sur l'interface .NET et que RaptorXML a été enregistré en tant qu'objet de serveur COM, la fonction RaptorXML sera disponible dans votre projet .NET.

Note : RaptorXML sera enregistré automatiquement en tant qu'objet de serveur COM pendant l'installation. Un enregistrement manuel n'est pas nécessaire.

Note: Si vous recevez une erreur d'accès, contrôlez que les permissions sont correctement définies. Aller au Component Services et accorder les permissions au même compte qui exécute le pool d'applications contenant RaptorXML.

Exemples de code

Un exemple C# et un <u>exemple .NET Visual Basic</u> montrant comment l'API RaptorXML peut être utilisée par le biais de son interface .NET sont listés dans les rubriques suivantes. Les fichiers correspondant à ces listes sont disponibles dans le dossier <code>examples/serverAPI</code> du dossier d'application RaptorXML.

6.2.4 Exemple .NET : Visual Basic .NET

L'exemple Visual Basic ci-dessous effectue les choses suivantes :

- Configurer et initialiser l'objet .NET RaptorXML

 431
- Valider un fichier XML 431
- Effectuer une transformation XSLT, retourner le résultat en tant que string

 (431)

 (431)
- Traiter un document XQuery, enregistrer le résultat dans un fichier
- Configurer la séguence d'exécution du code et de son point d'entrée

```
Option Explicit On
Imports Altova.RaptorXMLServer
Module RaptorXMLRunner
   ' The RaptorXML .NET object
    Dim objRaptor As Server
   ' Initialize the RaptorXML .NET object
    Sub Init()
      ' Allocate a RaptorXML object
        objRaptor = New Server()
      ' Configure the server: error reporting, HTTP server name and port (IPv6 localhost in
this example)
        objRaptor.ErrorLimit = 1
        objRaptor.ReportOptionalWarnings = True
        objRaptor.ServerName = "::1"
        objRaptor.ServerPort = 8087
    End Sub
   ' Validate one file
    Sub ValidateXML()
      ' Get a validator instance from the RaptorXML object
        Dim objXMLValidator As XMLValidator
        objXMLValidator = objRaptor.GetXMLValidator()
      ' Configure input data
        objXMLValidator.InputFileName = "MyXMLFile.xml"
      ' Validate; in case of invalid file report the problem returned by RaptorXML
        If (objXMLValidator.IsValid()) Then
           Console.WriteLine("Input string is valid")
          Console.WriteLine(objXMLValidator.LastErrorMessage)
        End If
    End Sub
   ' Perform a transformation; return the result as a string
```

```
Sub RunXSLT()
      ' Get an XSLT engine instance from the Server object
       Dim objXSLT As XSLT
       objXSLT = objRaptor.GetXSLT()
      ' Configure input data
       objXSLT.InputXMLFileName = "MyXMLFile.xml"
       objXSLT.XSLFileName = "MyTransformation.xsl"
      ' Run the transformation; in case of success the result will be returned, in case of
errors the engine returns an error listing
       Console.WriteLine(objXSLT.ExecuteAndGetResultAsString())
    End Sub
   ' Execute an XQuery; save the result in a file
    Sub RunXQuery()
      ' Get an XQuery engine instance from the Server object
       Dim objXQ As XQuery
       objXQ = objRaptor.GetXQuery()
      ' Configure input data
       objXQ.InputXMLFileName = "MyXMLFile.xml"
       objXQ.XQueryFileName = "MyQuery.xq"
      ' Configure serialization (optional - for fine-tuning the result's formatting)
        objXQ.OutputEncoding = "UTF8"
       objXQ.OutputIndent = true
       objXQ.OutputMethod = "xml"
       objXQ.OutputOmitXMLDeclaration = false
      ' Run the query; the result will be serialized to the given path
       objXQ.Execute( "MyQueryResult.xml" )
    End Sub
    Sub Main()
     ' Entry point; perform all sample functions
       Init()
       ValidateXML()
       RunXSLT()
       RunXQuery()
    End Sub
```

End Module

6.3 API Java

L'API de RaptorXML+XBRL Server peut être accédée depuis le code Java. Pour accéder à RaptorXML+XBRL Server depuis le code Java, les bibliothèques listées ci-dessous doivent résider dans le classpath. Ces bibliothèques sont installées dans le dossier bin du dossier d'installation.

- RaptorXMLServer.jar: La bibliothèque qui communique avec le serveur RaptorXML en utilisant les requêtes HTTP
- RaptorXMLServer JavaDoc.zip: un fichier Javadoc contenant la documentation d'aide pour l'API Java

Note: Pour pouvoir utiliser l'API Java, le fichier Jar doit se trouver sur le Java Classpath. Vous pouvez copier le fichier Jar dans un des emplacements si cela convient mieux à votre configuration de projet que de le référencer depuis l'emplacement installé.

6.3.1 Aperçu de l'interface

L'API Java est contenue dans le package com.altova.raptorxml. La classe RaptorxmL permet une méthode de point d'entrée appelée getFactory(), qui retourne des objets RaptorXMLFactory peut être créée avec l'appel : RaptorXML.getFactory().

L'interface <u>RaptorXMLFactory</u> (437) constitue une méthode pour obtenir des objets de moteur pour validation et d'autres fonctions de traitement (comme une transformation XSLT).

RaptorXMLFactory

L'interface publique de RaptorXMLFactory 437 est décrite dans la liste suivante :

```
public interface RaptorXMLFactory

{
    public XMLValidator 482 getXMLValidator();
    public XBRL 497 getXBRL();
    public XMLDSiq 475 getXMLDSig();
    public XQuery 499 getXQuery();
    public void setServerName(String name) throws RaptorXMLException 446;
    public void setServerPath(String path) throws RaptorXMLException 446;
    public void setServerPort(int port) throws RaptorXMLException 446;
    public void setGlobalCatalog(String catalog);
    public void setGlobalResourcesFile(String file);
    public void setGlobalResourceConfig(String config);
    public void setGlobalResourceConfig(String config);
    public void setErrorFormat(RaptorXMLException 446) format);
    public void setErrorLimit(int limit);
    public void setReportOptionalWarnings(boolean report);
}
```

Pour plus de détails, voir les descriptions de <u>RaptorXMLFactory</u> et les méthodes Java respectives. Voir aussi le <u>Projet d'exemple Java</u> 434.

6.3.2 Projet d'exemple Java

Le code Java listé ci-dessous montre comment accéder aux fonctions de base. Il est structuré dans les différentes parties suivantes :

- Situer le dossier d'exemple, et créer une instance d'objet COM RaptorXML 434
- Valider un fichier XML 434
- Effectuer une transformation XSLT, retourner le résultat en un string 434
- Traiter un document XQuery, retourner le résultat en un string 435
- Exécuter le projet 435

Cette fonction de base est incluse dans les fichiers dans le dossier examples/API du dossier d'application RaptorXML+XBRL Server.

```
public class RunRaptorXML
   // Locate samples installed with the product
    // (will be two levels higher from examples/API/Java)
    // REMARK: You might need to modify this path
       static final String strExamplesFolder = System.getProperty("user.dir") + "/../";
       static com.altova.raptorxml.RaptorXMLFactory rxml;
       static void ValidateXML() throws com.altova.raptorxml.RaptorXMLException
           com.altova.raptorxml.XMLValidator xmlValidator = rxml.getXMLValidator();
           System.out.println("RaptorXML Java - XML validation");
          xmlValidator.setInputFromText( "<!DOCTYPE root [ <!ELEMENT root (#PCDATA)> ]>
<root>simple input document</root>" );
              if( xmlValidator.isWellFormed() )
                  System.out.println( "The input string is well-formed" );
              else
                  System.out.println( "Input string is not well-formed: " +
xmlValidator.getLastErrorMessage() );
              if( xmlValidator.isValid() )
                  System.out.println( "The input string is valid" );
              else
                  System.out.println( "Input string is not valid: " +
xmlValidator.getLastErrorMessage() );
       }
       static void RunXSLT() throws com.altova.raptorxml.RaptorXMLException
           System.out.println("RaptorXML Java - XSL Transformation");
           com.altova.raptorxml.XSLT xsltEngine = rxml.getXSLT();
           xsltEngine.setInputXMLFileName( strExamplesFolder + "simple.xml" );
           xsltEngine.setXSLFileName( strExamplesFolder + "transform.xsl" );
```

```
String result = xsltEngine.executeAndGetResultAsString();
           if( result == null )
               System.out.println( "Transformation failed: " +
xsltEngine.getLastErrorMessage() );
           else
               System.out.println( "Result is " + result );
       }
       static void RunXQuery() throws com.altova.raptorxml.RaptorXMLException
           System.out.println("RaptorXML Java - XQuery execution");
           com.altova.raptorxml.XQuery xqEngine = rxml.getXQuery();
           xqEngine.setInputXMLFileName( strExamplesFolder + "simple.xml" );
           xqEngine.setXQueryFileName( strExamplesFolder + "CopyInput.xq" );
           System result = xqEngine.executeAndGetResultAsString();
           if( result == null )
               System.out.println( "Execution failed: " + xqEngine.getLastErrorMessage() );
           else
               System.out.println( "Result is " + result );
       public static void main(String[] args)
           try
               rxml = com.altova.raptorxml.RaptorXML.getFactory();
               rxml.setErrorLimit( 3 );
               ValidateXML();
               RunXSLT();
               RunXQuery();
           catch( com.altova.raptorxml.RaptorXMLException e )
               e.printStackTrace();
       }
```

6.4 Server API Reference

Cette section décrit l'API de RaptorXML+XBRL Server : son modèle d'objet et les détails de ses interfaces et énumérations. La description API s'applique aussi bien aux interfaces COM/.NET et Java. Alors que la structure de l'API est la même pour les deux interfaces, les noms des méthodes et des propriétés sont différents. C'est pourquoi, chaque méthode, propriété et énumération est décrite avec une signature séparée pour COM/.NET et Java.

Le point de départ pour utiliser la fonction de RaptorXML+XBRL Server est l'interface <u>IServer</u> (COM/.NET) ou la classe RaptorXMLFactory (Java).

Le point de départ pour utiliser la fonction de RaptorXML+XBRL Server est l'interface <u>IServer</u> (COM/.NET) ou la classe <u>RaptorXMLFactory</u> (Java). Cet objet contient les objets qui fournissent la fonction RaptorXML : validation XML, validation XBRL, traitement de document XQuery et XML Signature, et transformations XSLT.

La hiérarchie du model d'objet est affiché ci-dessous, et les interfaces sont décrites en détail dans les sections correspondantes. Les méthodes et les propriétés de chaque interface sont décrites dans la section pour cette interface.

```
IServer (COM/.NET) / RaptorXMLFactory (Java)
|-- IXBRL (COM/.NET) / XBRL (Java)
|-- IXMLDSig (COM/.NET) / XMLDSig (Java)
|-- IXMLValidator (COM/.NET) / XMLValidator (Java)
|-- IXSLT (COM/.NET) / XSLT (Java)
|-- IXQuery (COM/.NET) / XQuery (Java)
```

6.4.1 Interfaces/Classes

Le point de départ pour utiliser les fonctions de RaptorXML est l'interface <u>IServer</u> (COM/.NET) ou la classe <u>RaptorXMLFactory</u> (Java). Cet objet contient les objets qui proposent les fonctions RaptorXML: validation XML, validation XBRL, document XQuery et traitement de XML Signature et transformations XSLT.

La hiérarchie du modèle d'objet est affichée ci-dessous et les interfaces sont décrites en détail dans les sections correspondantes. Les méthodes et les propriétés de chaque interface sont décrites dans la section de cette interface.

```
IServer (COM/.NET) / RaptorXMLFactory (Java)
|-- IXBRL (COM/.NET) / XBRL (Java)
|-- IXMLDSig (COM/.NET) / XMLDSig (Java)
|-- IXMLValidator (COM/.NET) / XMLValidator (Java)
|-- IXSLT (COM/.NET) / XSLT (Java)
|-- IXQuery (COM/.NET) / XQuery (Java)
```

6.4.1.1 IServer/RaptorXMLFactory

Utiliser l'interface Iserver/RaptorXMLFactory pour accéder au moteur RaptorXML que vous souhaitez. Veuillez noter que le nom de l'interface dans l'API COM/.NET est différent de celui contenu dans l'interface de l'API Java :

Dans COM/.NET: IServerDans Java: RaptorXMLFactory

Les méthodes et les propriétés de Iserver/RaptorXMLFactory sont décrites dans cette section.

Méthode de point d'entrée API Java

L'API Java est contenue dans le package com.altova.raptorxml. La classe RaptorxmL permet une méthode de point d'entrée appelée getFactory(), qui retourne des objets RaptorXMLFactory peut être créée avec l'appel : RaptorXML.getFactory().

6.4.1.1.1 Méthodes

Les méthodes des interfaces IServer (COM/.NET) et RaptorXMLFactory (Java) retournent une instance du moteur RaptorXML ou de la classe respectif : XBRL, XMLDSig, XML Validator, XSLT et XQuery.

COM/.NET	Java
GetXBRL 437	getXBRL 437
GetXMLDsig 438 (pour les Signatures XML)	getXMLDsig 438 (pour les Signatures XML)
GetXMLValidator 438	getXMLValidator 438
GetXQuery 438	getXQuery 438
GetXSLT 439	getXSLT 439

6.4.1.1.1.1 GetXBRL

Retourne une instance du moteur XBRL.

COM et .NET

Signature: IXBRL ()

Signature: public XBRL 447 getXBRL()

6.4.1.1.1.2 GetXMLDsig (for XML Signatures)

Retourne une instance de l'interface/classe de la Signature XML (XMLDSig 475)

COM et .NET

Signature: IXMLDSig 475 GetXMLDSig()

Java

Signature: public XMLDSig 475 getXMLDSig()

6.4.1.1.1.3 GetXMLValidator

Retourne une instance du moteur XML Validator.

COM et .NET

Signature: IXMLValidator ()

Java

Signature: public XMLValidator ()

6.4.1.1.1.4 GetXQuery

Retourne une instance du moteur XQuery.

COM et .NET

Signature: IXQuery ()

Java

Signature: public XQuery ()

6.4.1.1.1.5 GetXSLT

Retourne une instance du moteur XSLT.

COM et .NET

Signature: IXSLT
GetXSLT()

Java

Signature: public XSLT 506 getXSLT()

6.4.1.1.2 Propriétés

Les propriétés des interfaces IServerIServer (COM/.NET) et RaptorXMLFactory (Java) sont décrites dans cette section.

COM/.NET	Java
APIMajorVersion 440	getAPIMajorVersion 440
APIMinorVersion 440	getAPIMinorVersion 440
APIServicePackVersion 440	getAPIServicePackVersion 440
ErrorFormat 441	setErrorFormat 441
ErrorLimit 441	setErrorLimit 441
GlobalCatalog 441	setGlobalCatalog 441
GlobalResourceConfig 442	setGlobalResourceConfig 442
GlobalResourcesFile 442	setGlobalResourcesFile 442
<u>Is64Bit</u> 442	ss64Bit 442
MajorVersion 443	getMajorVersion 443
MinorVersion 443	getMinorVersion 443
ProductName 444	getProductName 444
ProductNameAndVersion 444	getProductNameAndVersion 444
ReportOptionalWarnings 444	setReportOptionalWarnings 444

ServerName 445	setServerName 445
ServerPath 445	setServerPath 445
ServerPort 445	setServerPort 445
ServicePackVersion 446	getServicePackVersion 446
<u>UserCatalog</u> 446	setUserCatalog 446

6.4.1.1.2.1 APIMajorVersion

Retourne la version majeure de l'API en tant qu'un entier. La version majeure de l'API peut différer de la <u>version</u> majeure du produit 43 si l'API est connectée à un autre serveur.

COM et .NET

Signature: int APIMajorVersion()

Java

Signature: public int getAPIMajorVersion()

6.4.1.1.2.2 APIMinorVersion

Retourne la version mineure de l'API en tant qu'un entier. La version mineure de l'API peut différer de la <u>version</u> mineure du produit si l'API est connectée à un autre serveur.

COM et .NET

Signature: int APIMinorVersion()

Java

Signature: public int getAPIMinorVersion()

6.4.1.1.2.3 APIServicePackVersion

Retourne la version du pack de service de l'API en tant qu'un entier. La version du pack de service de l'API peut différer de la <u>version du pack de service du produit</u> si l'API est connectée à un autre serveur.

COM et .NET

Signature: int APIServicePackVersion()

Java

Signature: public int getAPIServicePackVersion()

6.4.1.1.2.4 ErrorFormat

Définit le formant d'erreur RaptorXML sur un des littéraux ENUMErrorFormat (Text, ShortXML, LongXML).

COM et .NET

Signature: ErrorFormat (ENUMErrorFormat 518 format)

Java

Signature: public void setErrorFormat(ENUMErrorFormat (518) format)

6.4.1.1.2.5 ErrorLimit

Définit la limite d'erreur de validation de RaptorXML. Le paramètre limit est de type int (Java), uint (COM/.NET). Il spécifie le nombre d'erreurs à rapporter avant que l'exécution soit stoppée. Utiliser –1 pour que limit ne soit pas limité (c'est à dire que toutes les erreurs seront rapportées). La valeur par défaut est 100.

COM et .NET

Signature: ErrorLimit(uint limit)

Java

Signature: public int setErrorLimit(int limit)

6.4.1.1.2.6 GlobalCatalog

Définit l'emplacement, en tant qu'une URL, du fichier de catalogue (point-entrée) principal. Le string fourni doit être une URL absolue qui donne l'emplacement exact du fichier de catalogue principal à utiliser.

COM et .NET

Signature: GlobalCatalog(string catalog)

Java

Signature: public void setGlobalCatalog(string catalog)

6.4.1.1.2.7 GlobalResourceConfig

Définit la configuration active de la ressource globale. Le paramètre config est de type String, et spécifie le nom de la configuration utilisée par la ressource globale active.

COM et .NET

Signature: GlobalResourceConfig(string config)

Java

Signature: public void setGlobalResourceConfig(string config)

6.4.1.1.2.8 GlobalResourcesFile

Définit l'emplacement, en tant qu'une URL, du fichier XML de Ressources globales. Le string fourni doit être une URL absolue qui donne l'emplacement exact du fichier XML de Ressources globales.

COM et .NET

Signature: GlobalResourcesFile(string url)

Java

Signature: public void setGlobalResourcesFile(string url)

6.4.1.1.2.9 Is64Bit

Vérifie si l'application est un exécutable 64-bit. Retourne une booléenne true si l'application est 64 bit, false si ce n'est pas le cas. *Exemple*: Pour Altova RaptorXML+XBRL Server 2025r2sp1 (x64), retourne true. Si une erreur se produit, une RaptorXMLException 446 est soulevée.

COM et .NET

Signature: boolean Is64Bit()

Java

Signature: public boolean is64Bit()

6.4.1.1.2.10 MajorVersion

Retourne la version majeure du produit en tant qu'un entier. *Exemple :* Pour Altova RaptorXML+XBRL Server 2014r2sp1 (x64), retourne 16 (la différence entre la version majeure (2014) et l'année initiale 1998). Si une erreur se produit, une RaptorXMLException est soulevée.

COM et .NET

Signature: int MajorVersion()

Java

Signature: public int getMajorVersion()

6.4.1.1.2.11 MinorVersion

Retourne la version mineure du produit en tant qu'un entier. *Exemple :* Pour Altova RaptorXML+XBRL Server 2025r2sp1 (x64), retourne 2 (depuis la version mineure r2). Si une erreur se produit, une RaptorXMLException 446 est soulevée.

COM et .NET

Signature: int MinorVersion()

Java

Signature: public int getMinorVersion()

6.4.1.1.2.12 ProductName

Retourne le nom du produit en tant que string. *Exemple*: Pour Altova RaptorXML+XBRL Server 2025r2sp1(x64), retourne Altova RaptorXML+XBRL Server. Si une erreur se produit, une RaptorXMLException 446 est soulevée.

COM et .NET

Signature: string ProductName()

Java

Signature: public string getProductName()

6.4.1.1.2.13 ProductNameAndVersion

Retourne la version de pack de service du produit en tant qu'un entier. *Exemple* : pour Altova RaptorXML+XBRL Server 2025r2sp1(x64), retourne Altova RaptorXML+XBRL Server 2025r2sp1(x64). Si une erreur se produit, une RaptorXMLException 446 est soulevée.

COM et .NET

Signature: string ProductNameAndVersion()

Java

Signature: public string getProductNameAndVersion()

6.4.1.1.2.14 ReportOptionalWarnings

Active/désactive le rapport des avertissements. Une valeur de true active les avertissements ; false les désactive.

COM et .NET

Signature: ReportOptionalWarnings (boolean report)

Java

Signature: public void setReportOptionalWarnings (boolean report)

6.4.1.1.2.15 ServerName

Définit le nom du serveur HTTPà partir duquel la connexion à RaptorXML+XBRL Server sera établie. Le paramètre d'entrée est un string qui donne le nom du serveur HTTP. Si une erreur se produit, une RaptorXMLException 446 est soulevée.

COM et .NET

Signature: ServerName (string name)

Java

Signature: public void setServerName(string name)

6.4.1.1.2.16 ServerPath

Spécifie, sous la forme d'une URL, le chemin vers le serveur HTTP.

COM et .NET

Signature: ServerPath(string path)

Java

Signature: public void setServerPath(string path)

6.4.1.1.2.17 ServerPort

Définit le port sur le serveur HTTP par le biais duquel le service est accédé. Le port doit être fixé et connu de manière à ce que les requêtes HTTP puissent être adressées correctement au service. Le paramètre d'entrée est un entier qui spécifie le port d'accès sur le serveur HTTP. Si une erreur se produit, une RaptorXMLException est soulevée.

COM et .NET

Signature: ServerPort(int port)

Java

Signature: public void setServerPort(int port)

6.4.1.1.2.18 ServicePackVersion

Retourne la version du pack de service du produit en tant qu'un entier. *Exemple :* pour RaptorXML+XBRL Server 2025r2sp1 (x64), retourne 1 (du pack de service du numéro de version sp1). Si une erreur se produit, une RaptorXMLException 446 est soulevée.

COM et .NET

Signature: int ServicePackVersion()

Java

Signature: public int getServicePackVersion()

6.4.1.1.2.19 UserCatalog

Définit l'emplacement, en tant qu'une URL, du fichier de catalogue d'utilisateur personnalisé. Le string fourni doit être une URL absolue qui donne l'emplacement exact du fichier de catalogue d'utilisateur personnalisé.

COM et .NET

Signature: UserCatalog(string userCatalog)

Java

Signature: public void setUserCatalog(string userCatalog)

6.4.1.2 RaptorXMLException

Génère une exception qui contient des informations concernant une erreur qui se produit pendant le traitement. Le paramètre message fournit des informations concernant l'erreur.

COM et .NET

Signature: RaptorXMLException(string message)

Java

Signature: public void RaptorXMLException (string message)

6.4.1.3 XBRL

L'interface/classe IXBRL/XBRL propose des méthodes pour valider des documents d'instance et de taxonomie XBRL, ainsi que des méthodes pour évaluer des formules et générer des tables XBRL. Les résultats des validations sont true ou false booléennes. L'interface permet aussi de passer des paramètres de formule pour une évaluation de formule. Les assertions de formule et la sortie de formule peuvent aussi être lues et retournées en tant que strings. Les propriétés de l'interface définissent ses paramètres.

Veuillez noter que le nom de l'interface dans l'API COM/.NET est différent de celui contenu dans l'interface de l'API Java :

In COM/.NET: IXBRL

In Java: xBRL

Note: Lorsque des entrées de string doivent être interprétées en tant qu'URL, des chemins absolus doivent être utilisés. Si un chemin relatif est utilisé, un mécanisme pour résoudre le chemin relatif doit être défini dans le module d'appel.

Structures COM/.NET

La structure COM/.NET suivante est définie.

```
public struct XBRLParamValuePair
{
    String ParamType;
    String ParamValue;
};
```

Classe d'utilité Java

La classe d'utilité Java suivante est définie.

6.4.1.3.1 Méthodes

Les méthodes de l'interface IXBRL (COM/.NET) et de la classe XBRL (Java) sont décrites dans cette section.

COM/.NET	Java
----------	------

AddAssertionForProcessing 449	addAssertionForProcessing 449
AddAssertionSetForProcessing 449	addAssertionSetForProcessing 449
AddCSVTable 449	addCSVTable 449
AddExternalDTS 450	addExternalDTS 450
AddFormulaArrayParameter 450	addFormulaArrayParameter 450
AddFormulaForProcessing 450	addFormulaForProcessing 450
AddFormulaParameter 451	addFormulaParameter 451
AddFormulaParameterNamespace 451	addFormulaParameterNamespace 451
AddIXBRLTransformationRegistryLimit 452	addIXBRLTransformationRegistryLimit 452
AddPythonScriptFile 452	setPythonScriptFile 452
AddTableForProcessing 453	addTableForProcessing 453
AddTaxonomyPackage 453	addTaxonomyPackage 453
AddTaxonomyToIgnore 452	addTaxonomyToIgnore 452
AddXuleFile 453	addXuleFile 453
AddProcessXuleRule 454	addProcessXuleRule 454
ClearCSVTableList 454	clearCSVTableList 454
ClearExternalDTS 454	clearExternalDTS 454
ClearFormulaParameterList 455	clearFormulaParameterList 455
ClearIXBRLTransformationRegistryLimit [455]	clearIXBRLTransformationRegistryLimit 455
ClearPythonScriptFiles 455	clearPythonScriptFiles 455
ClearTaxonomiesToIgnoreList 456	ClearTaxonomiesToIgnoreList 456
ClearTaxonomyPackage 456	clearTaxonomyPackage 456
ClearXuleFileList 456	clearXuleFileList 456
ClearProcessXuleRuleList 457	clearProcessXuleRuleList 457
EvaluateFormula 457	evaluateFormula 457
GenerateTables 457	generateTables 457
IsValid ⁴⁵⁸	isValid ⁴⁵⁸
ReadFormulaAsssertions 458	readFormulaAsssertions 458
ReadFormulaOutput 458	readFormulaOutput 458

6.4.1.3.1.1 AddAssertionForProcessing

Limite l'évaluation de l'assertion à la seule assertion donnée. Appeler plusieurs fois pour spécifier plus d'une assertion. Le string fourni contient le nom de l'ensemble de l'assertion. Utiliser ##none pour aucune assertion, et ##all pour toutes les assertions.

COM et .NET

Signature: AddAssertionForProcessing(string assertion)

Java

Signature: public void addAssertionForProcessing(string assertion)

6.4.1.3.1.2 AddAssertionSetForProcessing

Limite l'évaluation de l'ensemble de l'assertion à la seule assertion donnée. Appeler plusieurs fois pour spécifier plus d'un ensemble d'assertion. Le string fourni contient le nom de l'ensemble de l'assertion. Utiliser ##none pour aucun ensemble d'assertion, et ##all pour tous les ensembles d'assertions.

COM et .NET

Signature: AddAssertionSetForProcessing(string assertionSet)

Java

Signature: public void addAssertionSetForProcessing(string assertionSet)

6.4.1.3.1.3 AddCSVTable

Spécifie une table CSV optionnelle pour générer dans la sortie XBRL-CSV. S'il n'y a aucune spécification, alors toutes les tables seront écrites à la sortie XBRL-CSV.

COM et .NET

Signature : AddCSVTable (string CSVTable)

Java

Signature: public void addCSVTable(string CSVTable)

6.4.1.3.1.4 AddExternalDTS

Spécifie l'URL d'un DTS externe (Discoverable Taxonomy Set) qui sera utilisé pour l'évaluation XBRL.

COM et .NET

Signature: AddExternalDTS (string DTS)

Java

Signature: public void addExternalDTS (string DTS)

6.4.1.3.1.5 AddFormulaArrayParameter

Ajoute un paramètre array utilisé dans le processus d'évaluation de la formule. Tous les arguments sont des strings :

- type est le type de données par défaut des valeurs non-paires dans les valeurs d'array. La valeur par défaut est xs:string;
- name est le nom du paramètre ;
- values est un array de valeur et des paires de valeur de type de données.

Pour plus d'informations et d'échantillons de code, voir la section, <u>Paramètres de formule XBRL</u> ⁵⁹¹.

COM et .NET

Signature: AddFormulaArrayParameter(string type, string name, object[] values)

Java

Signature: public void addFormulaArrayParameter(string type, string name, object[] values)

6.4.1.3.1.6 AddFormulaForProcessing

Limite l'exécution de formule à la seule formule donnée. Appeler plusieurs fois pour spécifier plus d'une formule. Le string fourni contient le nom de la formule. Utiliser ##none pour ne traiter aucune formule et ##all pour traiter toutes les formules.

COM et .NET

Signature: AddFormulaForProcessing(string formula)

Signature: public void addFormulaForProcessing(string formula)

6.4.1.3.1.7 AddFormulaParameter

Ajoute un paramètre utilisé dans le processus d'évaluation de formule. Chaque paramètre doit être spécifié dans un appel séparé à la méthode. Si cette méthode est utilisée, l'espace de noms est passé dans addFormulaParameterNamespace 451.

Tous les arguments sont des strings :

- type est un string qui donne le type de données du paramètre ;
- name est le nom du paramètre ;
- value est un string qui donne la valeur du paramètre ;
- namespace est un string qui donne l'espace de noms du paramètre ; la valeur par défaut est le string vide.

Pour plus d'informations et d'échantillons de code, voir la section Paramètres de formule XBRL [591].

COM et .NET

Signature: AddFormulaParameter(string type, string name, string value, string namespace)

Java

Signature: public void addFormulaParameter (string type, string name, string value, string namespace)

6.4.1.3.1.8 AddFormulaParameterNamespace

Définit un espace de noms utilisé dans les QNames des noms, types ou valeurs de paramètre. Tous les arguments sont des strings:

prefix est le préfixe d'espace de noms des valeurs passées dans addFormulaArrayParameter 450;



uri est l'URI d'espace de nomsà utiliser.

Pour plus d'informations et d'échantillons de code, voir la section Paramètres de formule XBRL [591].

COM et .NET

Signature: AddFormulaParameterNamespace(string prefix, string uri)

Signature: public void addFormulaParameterNamespace(string prefix, string uri)

6.4.1.3.1.9 AddTaxonomyTolgnore

Spécifie une taxonomie qui ne sera pas référencée par une référence de schéma dans le rapport XBRL généré.

COM et .NET

Signature: AddTaxonomyToIgnore(string Taxonomy)

Java

Signature: public void addTaxonomyToIgnore(string Taxonomy)

6.4.1.3.1.10 AddIXBRLTransformationRegistryLimit

Limite les Inline XBRL Transformation Registries disponibles à la version spécifiée. limit est la version dans laquelle les Inline XBRL Registries disponibles sont limités.

COM et .NET

Signature: AddIXBRLTransformationRegistryLimit(string version)

Java

Signature: public void addIXBRLTransformationRegistryLimit(string version)

6.4.1.3.1.11 AddPythonScriptFile

Définit l'emplacement du fichier de script Python qui propose un traitement supplémentaire du fichier soumis à la validation. Le string fourni doit être une URL absolue du script Python. Celui-ci sera traité avec un paquet Python qui est fourni avec RaptorXML+XBRL Server. Ce paquet Python est la version 3.11.8.

COM et .NET

Signature: AddPythonScriptFile(string filepath)

Signature: public void addPythonScriptFile(string filepath)

6.4.1.3.1.12 AddTableForProcessing

Limite la génération de table à la seule table donnée. Appeler plusieurs fois pour spécifier plus d'une table. Le string fourni contient le nom de l'ensemble de l'assertion. Utiliser ##none pour aucune table, et ##all pour traiter toutes les tables.

COM et .NET

Signature: AddTableForProcessing(string table)

Java

Signature: public void addTableForProcessing(string table)

6.4.1.3.1.13 AddTaxonomyPackage

Spécifie l'URL d'un package de taxonomie à utiliser pour l'évaluation XBRL.

COM et .NET

Signature: AddTaxonomyPackage(string package)

Java

Signature: public void addTaxonomyPackage(string package)

6.4.1.3.1.14 AddXuleFile

Spécifie l'URL d'un fichier XULE et exécute les règles dans le fichier XULE spécifié. Si un répertoire ou une archive zip est spécifiée, tous les fichiers *.xule dans ce répertoire ou dans cette archive zip seront exécutés. Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'un fichier XULE.

COM and .NET

Signature: AddXuleFile(string filepath)

Signature: public void addXuleFile(string filepath)

6.4.1.3.1.15 AddProcessXuleRule

Spécifie la règle XULE à exécuter depuis les règles dans le fichier, spécifiées avec <u>AddXuleFile</u> (453). Ajouter l'option plusieurs fois pour spécifier plus d'une règle XULE.

COM et .NET

Signature: AddProcessXuleRule(string ruleName)

Java

Signature: public void addProcessXuleRule(string ruleName)

6.4.1.3.1.16 ClearCSVTableList

Efface la liste des tables spécifiées avec <u>AddCSVTable</u>449. En conséquence, toutes les tables CSV seront écrites.

COM et .NET

Signature : ClearCSVTableList()

Java

Signature: public void clearCSVTableList()

6.4.1.3.1.17 ClearExternalDTS

Supprime toute liste de DTS externe spécifiée précédemment avec AddExternalDTS 450.

COM et .NET

Signature: ClearExternalDTS()

Signature: public void clearExternalDTS()

6.4.1.3.1.18 ClearFormulaParameterList

Supprime toute liste de paramètre de formule spécifiée précédemment avec AddFormulaParameter 451.

COM et .NET

Signature: ClearFormulaParameterList()

Java

Signature: public void clearFormulaParameterList()

ClearIXBRLTransformationRegistryLimit 6.4.1.3.1.19

Supprime toutes les limitations spécifiées pour les Inline XBRL Transformation Registries spécifiées précédemment avec AddIXBRLTransformationRegistryLimit 452.

COM et .NET

Signature: ClearIXBRLTransformationRegistryLimit()

Java

Signature: public void clearIXBRLTransformationRegistryLimit()

6.4.1.3.1.20 ClearPythonScriptFiles

Supprime les fichiers de script Python ajoutés avec la méthode AddPythonScriptFile ou la propriété PythonScriptFile.

COM et .NET

Signature: ClearPythonScriptFile()

Signature: public void clearPythonScriptFile()

6.4.1.3.1.21 ClearTaxonomiesTolgnoreList

Efface la liste des taxonomie qui ne doit pas référencée par une référence de schéma dans le rapport XBRL généré. Une telle liste aura été créée avec AddTaxonomiesToIgnore 452.

COM et .NET

Signature: ClearTaxonomiesToIgnoreList()

Java

Signature: public void clearTaxonomiesToIgnoreList()

6.4.1.3.1.22 ClearTaxonomyPackage

Supprime toute référence à un package de taxonomie précédemment spécifié avec AddTaxonomyPackage 453.



COM et .NET

Signature: ClearTaxonomyPackage()

Java

Signature: public void clearTaxonomyPackage()

6.4.1.3.1.23 ClearXuleFileList

Supprime la liste des fichiers XULE ajoutée avec AddXuleFile 453.

COM et .NET

Signature: ClearXuleFileList()

Signature: public void clearXuleFileList()

6.4.1.3.1.24 ClearProcessXuleRuleList

Supprime la liste des règles XULE recensées pour le traitement avec AddProcessXuleRule 453

COM et .NET

Signature: ClearProcessXuleRuleList()

Java

Signature: public void clearProcessXuleRuleList()

6.4.1.3.1.25 EvaluateFormula

Retourne le résultat de l'évaluation des formules XBRL dans un fichier d'instance XBRL. Le résultat est true en cas de succès, false en cas d'échec. Si une erreur se produit, une RaptorXMLException est soulevée. Utiliser la propriété LastErrorMessage pour accéder aux informations supplémentaires.

COM et .NET

Signature: boolean EvaluateFormula()

Java

Signature: public boolean evaluateFormula()

6.4.1.3.1.26 GenerateTables

Évalue les tables XBRL dans un fichier d'instance XBRL. Le résultat est true en cas de réussite, false en cas d'échec. Si une erreur se produit une RaptorXMLException est soulevée. Utiliser la propriété LastErrorMessage pour accéder aux informations supplémentaires.

COM et .NET

Signature: boolean GenerateTables()

Signature: public boolean generateTables()

6.4.1.3.1.27 IsValid

Le type de document XBRL à valider est spécifié par le paramètre type, qui prend un littéral ENUMXBRLValidationType en tant que sa valeur. Le résultat est true en cas de succès, false en cas d'échec. Si une erreur se produit une RaptorXMLException est soulevée.

COM et .NET

Signature: boolean IsValid(ENUMXBRLValidationType 527 type)

Java

Signature: public boolean isValid(ENUMXBRLValidationType 527 type)

6.4.1.3.1.28 ReadFormulaAssertions

Extrait les assertions de formules du fichier en cours d'évaluation et retourne un string contenant les assertions de formule.

COM et .NET

Signature: string ReadFormulaAssertions()

Java

Signature: public string readFormulaAssertions()

6.4.1.3.1.29 ReadFormulaOutput

Lit la sortie des assertions de formules du fichier et retourne un string contenant la sortie.

COM et .NET

Signature: string ReadFormulaOutput()

Signature: public string readFormulaOutput()

6.4.1.3.2 Propriétés

Les propriétés de l'interface IXBRL (COM/.NET) et de la classe XBRL (Java) sont décrites dans cette section.

6.4.1.3.2.1 ConceptLabelLinkrole

Spécifie le rôle de lien étendu préféré à utiliser lors du rendu des libellés de concept. Le string fourni contient le rôle de lien préféré.

COM et .NET

Signature: ConceptLabelLinkrole(string labelLinkrole)

Java

Signature: public void setConceptLabelLinkrole(string labelLinkrole)

6.4.1.3.2.2 ConceptLabelRole

Spécifie le rôle de libellé préféré à utiliser lors du rendu des libellés de concept. Le string fourni contient le rôle de lien préféré. La valeur par défaut est : http://www.xbrl.org/2008/role/label.

COM et .NET

Signature: ConceptLabelRole(string labelRole)

Java

Signature: public void setConceptLabelRole(string labelRole)

6.4.1.3.2.3 CSVOutputFileName

Écrit les données XBRL en format OIM XBRL-CSV dans un fichier CSV. Le string d'entrée doit être un chemin vers un fichier .csv.

COM et .NET

Signature: CSVOutputFileName (string filepath)

Java

Signature: public void setCSVOutputFileName (string filepath)

6.4.1.3.2.4 DimensionExtensionEnabled

Active la validation d'extension de dimension XBRL. Prend une valeur booléenne true ou false. Une valeur de true active la prise en charge; false la désactive. La valeur par défaut est true.

COM et .NET

Signature: DimensionExtensionEnabled(boolean enable)

Java

Signature: public void setDimensionExtensionEnabled(boolean enable)

6.4.1.3.2.5 EvaluateReferencedParametersOnly

Si false, force l'évaluation de toutes les paramètres même s'ils ne sont pas référencés par des formules/assertions/tables. La valeur par défaut est : true.

COM et .NET

Signature: EvaluateReferenceParametersOnly(boolean evaluate)

Java

Signature: public void setEvaluateReferenceParametersOnly (boolean evaluate)

6.4.1.3.2.6 ExtensibleEnumerationsEnabled

Active les énumérations extensibles. Prend la valeur booléenne true ou false. Une valeur de true active la prise en charge ; false la désactive.

COM et .NET

Signature: ExtensionEnumerationsEnabled(boolean enable)

Java

Signature: public void setExtensionEnumerationsEnabled (boolean enable)

6.4.1.3.2.7 Formula Assertions As XML

Active le formatage XML du fichier d'assertions lorsque RaptorXML+XBRL est exécuté avec les assertions activées. Une valeur de true active le formatage XML; une valeur de false génère une sortie JSON. La valeur par défaut est false.

COM et .NET

Signature: FormulaAssertionsAsXML (boolean enable)

Java

Signature: public void setFormulaAssertionsAsXML (boolean enable)

6.4.1.3.2.8 FormulaAssertionsOutput

Spécifie l'emplacement du fichier de sortie contenant les assertions de formules extraites. L'argument outputFile est un string qui contient le chemin complet du fichier de sortie.

COM et .NET

Signature: FormulaAssertionsOutput(string outputFile)

Java

Signature: public void setFormulaAssertionsOutput(string outputFile)

6.4.1.3.2.9 FormulaExtensionEnabled

Active la validation des extensions de formule XBRL. Une valeur de true active la prise en charge ; false la désactive. La valeur par défaut est true.

COM et .NET

Signature: FormulaExtensionEnabled(boolean enable)

Java

Signature: public void setFormulaExtensionEnabled(boolean enable)

6.4.1.3.2.10 FormulaOutput

Spécifie l'emplacement du fichier contenant la sortie de l'évaluation de formule. Le string fourni contient le chemin complet du fichier de sortie.

COM et .NET

Signature: FormulaOutput(string file)

Java

Signature: public void setFormulaOutput(string file)

6.4.1.3.2.11 FormulaParameterFile

Spécifie l'emplacement du fichier de paramètre de la formule. Le chemin complet doit être spécifié.

COM et .NET

Signature: FormulaParameterFile(string file)

Java

Signature: public void setFormulaParameterFile(string file)

6.4.1.3.2.12 FormulaPreloadSchemas

Définit si les schémas de formule XBRL seront préchargés. Une valeur de true précharge les schémas ; false ne les précharge pas. La valeur par défaut est false.

COM et .NET

Signature: FormulaPreloadSchemas (boolean preload)

Java

Signature: public void setFormulaPreloadSchemas (boolean preload)

6.4.1.3.2.13 GenericLabelLinkrole

Spécifie le rôle de lien étendu préféré à utiliser lors du rendu des libellés génériques. Le string fourni contient le rôle de lien préféré.

COM et .NET

Signature: GenericLabelLinkrole(string labelLinkrole)

Java

Signature: public void setGenericLabelLinkrole(string labelLinkrole)

6.4.1.3.2.14 GenericLabelRole

Spécifie le rôle de libellé préféré à utiliser lors du rendu des libellés génériques. La valeur par défaut est : http://www.xbrl.org/2008/role/label.

COM et .NET

Signature: GenericLabelRole(string labelRole)

Java

Signature: public void setGenericLabelRole(string labelRole)

6.4.1.3.2.15 InputFileArray

Fournit un tableau des URL des fichiers XML à utiliser en tant que données d'entrée. La propriété fournit un objet contenant, en tant que strings, les URL absolus de chaque fichiers XML.

COM et .NET

Signature: InputFileArray(object fileArray)

Java

Signature: public void setInputFileArray(object fileArray)

6.4.1.3.2.16 InputFileName

Définit l'emplacement, en tant qu'une URL, des données XML d'entrées à traiter. Le string fourni doit être une URL absolue qui donne l'emplacement du fichier d'entrée.

COM et .NET

Signature: InputFileName (string filepath)

Java

Signature: public void setInputFileName (string filepath)

6.4.1.3.2.17 InputFromText

Apporte le contenu du document XML à traiter. Le string fourni est le contenu du document XML à traiter.

COM et .NET

Signature: InputFromText(string doc)

Java

Signature: public void setInputFromText(string doc)

6.4.1.3.2.18 InputTextArray

Fournit un tableau des URL des fichiers texte à utiliser en tant que données d'entrée. La propriété fournit un objet contenant, en tant que strings, les URL absolus de chaque fichiers texte.

COM et .NET

Signature: InputTextArray(object textfileArray)

Java

Signature: public void setInputTextArray(object textfileArray)

6.4.1.3.2.19 IXBRLOutput

Si spécifiée, la sortie XBRL générée sera écrite dans ce chemin. Le string fourni contient l'URL absolue de l'emplacement de sortie.

COM et .NET

Signature: IXBRLOutput(string outputFile)

Java

Signature: public void setIXBRLOutput(string outputFile)

6.4.1.3.2.20 IXBRLUriTransformationStrategy

Spécifie comment les URI XBRL Inline doivent être transformés dans le document XBRL généré. Le littéral d'énumération sélectionné spécifie la stratégie à suivre. L'énumération par défaut est estrategyKeepRelative.

COM et .NET

Signature: IXBRLUriTransformationStrategy (ENUMIXBRLUriStrategy strategy)

Java

Signature: public void setIXBRLUriTransformationStrategy (ENUMIXBRLUriStrategy 519 strategy)

6.4.1.3.2.21 IXBRLValidateTarget

Définit si la sortie IXBRL sera validée. Prend la valeur booléenne true ou false.

COM et .NET

Signature: IXBRLValidateTarget(boolean validate)

Java

Signature: public void setIXBRLValidateTarget(boolean validate)

6.4.1.3.2.22 IXBRLVersion

Spécifie la version XBRL Inline à utiliser. Prend le littéral ENUMIXBRLVersion qui est sélectionné.

COM et .NET

Signature: IXBRLVersion (ENUMIXBRLVersion 520 version)

Java

Signature: public void setIXBRLVersion (ENUMIXBRLVersion version)

6.4.1.3.2.23 JSONOutputFileName

Écrit les données XBRL en format OIM XBRL-JSON dans un fichier JSON. Le string d'entrée doit être un chemin vers un fichier . json.

COM et .NET

Signature: JSONOutputFileName (string filepath)

Java

Signature: public void setJSONOutputFileName(string filepath)

6.4.1.3.2.24 LabelLang

Spécifie le langage de libellé préféré à utiliser lors du rendu des libellés. Le string fourni contient le langage de libellé préféré. La valeur par défaut est : en.

COM et .NET

Signature: LabelLang(string lang)

Java

Signature: public void setLabelLang(string lang)

6.4.1.3.2.25 OIMXBRLNamespace

Spécifie l'espace de nom à utiliser à la place de l'espace de nom par défaut https://xbrl.org/2021.

COM et .NET

Signature: OIMXBRLNamespace (string namespace)

Java

Signature: public void setOIMXBRLNamespace(string namespace)

6.4.1.3.2.26 ParallelAssessment

Active ou désactive l'utilisation de l'<u>évaluation parallèle</u> 349. Une valeur de true active l'évaluation parallèle ; false la désactive. La valeur par défaut est false.

COM et .NET

Signature: ParallelAssessment(boolean enable)

Java

Signature: public void setParallelAssessment(boolean enable)

6.4.1.3.2.27 PreloadSchemas

Définit si les schémas XBRL 2.1 seront préchargés. Prend une valeur booléenne true ou false, Une valeur de true indique des précharges ; false la désactive. La valeur par défaut est true.

COM et .NET

Signature: PreloadSchemas (boolean preload)

Java

Signature: public void setPreloadSchemas (boolean preload)

6.4.1.3.2.28 PreloadSchemasEnabled

Définit si les schémas XBRL 2.1 seront préchargés. Prend une valeur booléenne true ou false. Une valeur de true indique des précharges ; false la désactive. La valeur par défaut est true.

COM et .NET

Signature: PreloadSchemasEnabled(boolean enable)

Java

Signature: public void setPreloadSchemasEnabled(boolean enable)

6.4.1.3.2.29 PythonScriptFile

Définit l'emplacement du fichier de script Python qui propose un traitement supplémentaire du fichier soumis à la validation. Le string fourni doit être une URL absolue du script Python. Celui-ci sera traité avec un paquet Python qui est fourni avec RaptorXML+XBRL Server. Ce paquet Python est la version 3.11.8.

COM et .NET

Signature: PythonScriptFile(string filepath)

Java

Signature: public void setPythonScriptFile(string filepath)

6.4.1.3.2.30 Schemalmports

Spécifie comment traiter les importations de schéma sur la base des valeurs d'attribut des éléments xs:import. Le type de gestion est spécifié par le littéral ENUMSchemaImports qui est soumis.

COM et .NET

Signature: SchemaImports (ENUMSchemaImports importOption)

Java

Signature: public void setSchemaImports (ENUMSchemaImports importOption)

6.4.1.3.2.31 SchemalocationHints

Spécifie le mécanisme à utiliser pour situer le schéma. Le mécanisme est spécifié par le littéral ENUMLoadSchemalocation qui a été sélectionné.

COM et .NET

Signature: SchemalocationHints (ENUMSchemalocation bint)

Java

Signature: public void setSchemalocationHints (ENUMSchemalocation 521 hint)

6.4.1.3.2.32 SchemaMapping

Définit quel mappage utiliser pour localiser le schéma. Le mappage est spécifié par le littéral ENUMSchemaMapping qui est sélectionné.

COM et .NET

Signature: SchemaMapping (ENUMSchemaMapping 523 mappingOption)

Java

Signature: public void setSchemaMapping (ENUMSchemaMapping 523 mappingOption)

6.4.1.3.2.33 TableEliminateEmptyRows

Active l'élimination des lignes/colonnes vides dans la sortie HTML uniquement. Une valeur de true active la prise en charge ; false la désactive.

COM et .NET

Signature: TableEliminateEmptyRows (boolean enable)

Java

Signature: public void setTableEliminateEmptyRows (boolean enable)

6.4.1.3.2.34 TableExtensionEnabled

Active l'extension XBRL Table 1.0 pour la validation. Une valeur de true active la prise en charge ; false la désactive.

COM et .NET

Signature: TableExtensionEnabled(boolean enable)

Java

Signature: public void setTableExtensionEnabled (boolean enable)

6.4.1.3.2.35 TableLinkbaseNamespace

Active le chargement des bases de lien de table écrits à l'aide d'un projet de spécification précédente. Le paramètre namespace spécifie la base de lien de la table. La validation de la base de lien de la table, la résolution et la mise en page sont, néanmoins, toujours effectués conformément à la Table Linkbase 1.0 Recommandation du 18 mars 2014. Utiliser ##detect pour activer l'auto-détection.

Les valeurs suivantes sont reconnues pour le paramètre namespace :

```
##detect
http://xbrl.org/PWD/2013-05-17/table
http://xbrl.org/PWD/2013-08-28/table
http://xbrl.org/CR/2013-11-13/table
http://xbrl.org/PR/2013-12-18/table
http://xbrl.org/2014/table
```

COM et .NET

Signature: TableLinkbaseNamespace(string namespace)

Java

Signature: public void setTableLinkbaseNamespace(string namespace)

6.4.1.3.2.36 **TableOutput**

Spécifie l'emplacement du fichier contenant la sortie de la génération de table. Le string soumis doit être le chemin complet du fichier de sortie.

COM et .NET

Signature: TableOutput(string outputFile)

Java

Signature: public void setTableOutput(string outputFile)

6.4.1.3.2.37 TableOutputFormat

Spécifie le format du fichier de sortie de la table. Le format sera un littéral de ENUMTableOutputFormat 524.



COM et .NET

Signature: TableOutputFormat (ENUMTableOutputFormat ⁵²⁴ format)

Java

Signature: public void setTableOutputFormat(ENUMTableOutputFormat format)

6.4.1.3.2.38 TablePreloadSchemas

Active le préchargement des schémas de spécification de XBRL Table 1.0. Une valeur de true active la prise en charge; false la désactive. La valeur par défaut est false.

COM et .NET

Signature: TablePreloadSchemas (boolean preload)

Java

Signature: public void setTablePreloadSchemas (boolean preload)

6.4.1.3.2.39 TaxonomyPackagesConfigFile

Spécifie le chemin vers le fichier TaxonomyPackagesConfig.json, qui est utilisé pour charger les packs de taxonomie XBRL. L'avantage du fichier est qu'il sert en tant que catalogue des packs de taxonomie. La structure des fichiers JSON est tel que dans l'exemple indiqué ci-dessous. La valeur de la clé uri donne l'emplacement du pack. La clé active (d'un ensemble de packs) bascule lors de l'utilisation de ces packs.

COM et .NET

Signature: TaxonomyPackagesConfigFile(string filepath)

Java

Signature: public void setTaxonomyPackagesConfigFile(string filepath)

6.4.1.3.2.40 TreatCustomRoleErrorsAsWarnings

Rapporte des erreurs XBRL non-critiques liées à des types role/arcrole personnalisés (par exemple, roleRefs manquants) en tant qu'avertissements. Prend une valeur booléenne true ou false comme entrée. Le réglage par défaut est false.

COM et .NET

Signature: TreatCustomRoleErrorsAsWarnings(boolean value)

Java

Signature: public void setTreatCustomRoleErrorsAsWarnings (boolean value)

6.4.1.3.2.41 TreatInvalidUseOfStandardRoleAsWarning

Spécifie si l'utilisation invalide de rôles standard devrait être rapporté uniquement en tant qu'avertissement. Prend une valeur booléenne true ou false comme entrée. Le réglage par défaut est false.

COM et .NET

Signature: TreatInvalidUseOfStandardRoleAsWarning(boolean value)

Java

Signature: public void setTreatInvalidUseOfStandardRoleAsWarning(boolean value)

6.4.1.3.2.42 TreatXBRLInconsistenciesAsErrors

Une valeur true entraîne l'échec de la validation XBRL si le fichier contient des incohérences telles que définies par la spécification XBRL 2.1. Prend une valeur booléenne true ou false. La valeur par défaut est false: si false, les incohérences XBRL conformément à la spécification XBRL 2.1 ne sont pas traitées en tant qu'erreurs.

COM et .NET

Signature: TreatXBRLInconsistenciesAsErrors (boolean enable)

Java

Signature: public void setTreatXBRLInconsistenciesAsErrors (boolean enable)

6.4.1.3.2.43 UTREnabled

Si true, active l'extension XBRL Unit Registry 1.0. La valeur par défaut est : false.

COM et .NET

Signature: utrenabled (boolean enable)

Java

Signature: public void setUTREnabled (boolean enable)

6.4.1.3.2.44 ValidateDTSOnly

Si réglé sur true, le DTS est découvert en démarrant depuis le document d'instance XBRL. Tous les schémas de taxonomie référencés et les bases de lien sont découverts et validés. Le reste du document d'instance XBRL est ignoré. La valeur par défaut est false.

COM et .NET

Signature: ValidateDTSOnly (boolean dts)

Java

Signature: public void setValidateDTSOnly (boolean dts)

6.4.1.3.2.45 XincludeSupport

Active ou désactive l'utilisation des éléments XInclude. Une valeur de true active la prise en charge XInclude; false le désactive. La valeur par défaut est false.

COM et .NET

Signature: XincludeSupport (boolean xinclude)

Java

Signature: public void setXincludeSupport(boolean xinclude)

6.4.1.3.2.46 XMLOutputFileName

Écrit les données XBRL en format OIM XBRL-XML dans un fichier XML. Le string d'entrée doit être un chemin vers un fichier . xml.

COM et .NET

Signature: InputXMLFileName(string filepath)

Java

Signature: public void setXMLOutputFileName(string filepath)

6.4.1.4 XMLDSig (pour des signatures XML)

Les méthodes de l'interface/class de IXMLDsig/XMLDsig peuvent être utilisées pour signer les documents XML, vérifier les documents signés, mettre à jour (avec une nouvelle signature) les documents signés précédemment qui ont été modifiés et supprimer les signatures.

Veuillez noter que le nom de l'interface dans l'API COM/.NET est différent de celui de la classe de l'API Java :

Dans COM/.NET: IXMLDSig

Dans Java : xmldsig

6.4.1.4.1 Méthodes

Les méthodes de l'interface ixmldsig (COM/.NET) et de la classe xmldsig (Java) sont décrites dans cette section

6.4.1.4.1.1 ExecuteRemove

Supprime la signature XML du fichier XML signé, et enregistre le document non signé résultant dans un emplacement de sortie défini par outputPath, qui est un string qui fournit l'URL de l'emplacement de fichier. Le résultat est true en cas de succès, false en cas d'échec.

COM et .NET

Signature: boolean ExecuteRemove (string outputPath)

Java

Signature: public boolean executeRemove(string outputPath)

6.4.1.4.1.2 ExecuteSign

Signe le document XML conformément aux options de signature spécifiées (donné dans les paramètres signature Type et canonicalization Method; voir la commande CLI xmlsignature-sign pour des valeurs disponibles). Le fichier de sortie est défini par output Path, qui est un string qui fourni l'URL du fichier de sortie. Le résultat est true en cas de succès, false en cas d'échec.

COM et .NET

Signature: boolean ExecuteSign(string outputPath, string signatureType, string canonicalizationMethod)

Java

Signature: public boolean executeSign(string outputPath, string signatureType, string canonicalizationMethod)

6.4.1.4.1.3 ExecuteUpdate

Met à jour la signature XML dans le fichier XML signé. Si le document a été modifié, la signature XML mise à jour sera différente ; sinon, la signature mise à jour sera la même que celle de la signature précédente. Le fichier de sortie est spécifié avec outputPath, qui est un string qui fourni l'URL du fichier avec la signature mise à jour. Le résultat est true en cas de succès, false en cas d'échec.

Il est nécessaire de spécifier soit (i) la propriété <u>HMAC secret key</u> ou (ii) les propriétés <u>certificate-name</u> et <u>certificate-store</u> doivent être spécifiées. Si les options de certificat sont spécifiées, elles doivent correspondre à celles utilisées pour signer le document XML précédemment. (Veuillez noter que l'option certificate-store n'est actuellement pas prise en charge par Linux et macOS.)

COM et .NET

Signature: boolean ExecuteUpdate(string outputPath)

Java

Signature: public boolean executeUpdate(string outputPath)

6.4.1.4.1.4 ExecuteVerify

Retourne le résultat de la vérification de la signature : true si la vérification est réussie, false sinon.

COM et .NET

Signature: boolean ExecuteVerify()

Java

Signature: public boolean executeVerify()

6.4.1.4.2 Propriétés

Les propriétés de l'interface ixmldsig (COM/.NET) et de la classe xmldsig (Java) sont décrites dans cette section.

6.4.1.4.2.1 AbsoluteReferenceUri

Spécifie si l'URI du document signé doit être lue en tant qu'absolu (true) ou relatif (false). La valeur par défaut est false.

COM et .NET

Signature: AbsoluteReferenceUri (boolean absoluteuri)

Java

Signature: public void setAbsoluteReferenceUri(boolean absoluteuri)

6.4.1.4.2.2 AppendKeyInfo

Spécifie s'il faut inclure l'élément KeyInfo dans la signature ou pas. La valeur par défaut est false.

COM et .NET

Signature: AppendKeyInfo(boolean include)

Java

Signature: public void setAppendKeyInfo(boolean inlude)

6.4.1.4.2.3 CertificateName

Le nom du certificat utilisé pour signer.

Windows

Il s'agit du nom Sujet d'un certificat depuis le --certificate-store sélectionné.

Exemple pour lister les certificats (sous PowerShell)

Exemple: --certificate-name==certificate1

Linux/MacOS

--certname spécifie le nom de fichier d'un certificat encodé en PEM X 509v3 avec la clé privée. Ce type de fichier a généralement l'extension .pem.

Exemple: --certificate-name==/path/to/certificate1.pem

COM et .NET

Signature: CertificateName (string name)

Java

Signature: public void setCertificateName(string name)

6.4.1.4.2.4 CertificateStore

L'emplacement dans lequel le certificat spécifié avec --certificate-name est stocké.

Windows

Le nom d'un stockage de certificat sous cert://currentUser. Les stockages de certificat disponibles peuvent être listés (sous PowerShell) en utilisant % 1s cert://currentUser/. Les certificats seront ensuite listés comme suit :

Name : TrustedPublisher
Name : ClientAuthIssuer

Name : UserDS
Name : CA
Name : ACRS
Name : REQUEST
Name : AuthRoot

Name : Root

Name : MSIEHistoryJournal
Name : TrustedPeople

Name : MyCertStore

Name : Local NonRemovable Certificates

 ${\tt Name : SmartCardRoot}$

Name : Trust

Name : Disallowed

Exemple : --certificate-store==MyCertStore

Linux/MacOS

L'option --certstore n'est actuellement pas prise en charge.

COM et .NET

Signature: CertificateStore(string filelocation)

Java

Signature: public void setCertificateStore(string filelocation)

6.4.1.4.2.5 DigestMethod

L'algorithme qui est utilisé pour calculer la valeur digest sur le fichier XML d'entrée. Les valeurs disponibles sont : sha1|sha256|sha384|sha512.

COM et .NET

Signature: DigestMethod(string algo)

Java

Signature: public void setDigestMethod(string algo)

6.4.1.4.2.6 HMACOutputLength

Réduit la sortie de l'algorithme HMAC à length bits. Si spécifiée, cette valeur doit être

- un multiple de 8
- plus grand que 80
- plus grand que la moitié de la longueur de sortie de l'algorithme hash sous-jacent

COM et .NET

Signature: HMACOutputLength (int length)

Java

Signature: public void setHMACOutputLength(int length)

6.4.1.4.2.7 HMACSecretKey

La clé secrète HMAC partagée ; doit avoir une longueur minimum de six caractères.

COM et .NET

Signature: HMACSecretKey(string key)

Java

Signature: public void setHMACSecretKey(string key)

6.4.1.4.2.8 InputXMLFileName

Définit l'emplacement, en tant qu'une URL, du document XML à traiter. Le string fourni doit être une URL absolue qui donne l'emplacement exact du fichier XML.

COM et .NET

Signature: InputXMLFileName(string filepath)

Java

Signature: public void setInputXMLFileName (string filepath)

6.4.1.4.2.9 LastErrorMessage

Récupère un string qui est le dernier message d'erreur provenant du moteur RaptorXML.

COM et .NET

Signature: string LastErrorMessage()

Java

Signature: public string getLastErrorMessage()

6.4.1.4.2.10 SignatureMethod

Spécifie l'algorithme à utiliser pour générer la signature.

Lorsqu'un certificat est utilisé

Si un certificat est spécifié, alors SignatureMethod est optionnel et la valeur pour ce paramètre est dérivé du certificat. Lorsqu'il est spécifié, il doit correspondre à l'algorithme utilisé par le certificat. Exemple: rsa-sha256.

Exemple: --signature-method=rsa-sha256

Lorsque --hmac-secret-key est utilisé

Lorsque HMACSecretKey est utilisé, SignatureMethod est obligatoire. La valeur doit être un des algorithmes HMAC pris en charge :

- hmac-sha256
- hmac-sha386
- hmac-sha512
- hmac-sha1 (découragé par la spécification)

Exemple: hmac-sha256

COM et .NET

Signature: SignatureMethod(string algo)

Java

Signature: public void setSignatureMethod(string algo)

6.4.1.4.2.11 Transforms

Spécifie les transformations de Signature XML appliquées au document d'entrée. Les valeurs prises en charge sont :

- REC-xml-c14n-20010315 pour Canonical XML 1.0 (sans commentaires)
- xml-c14n11 pour Canonical XML 1.1 (sans comments)
- xml-exc-c14n# pour Exclusive XML Canonicalization 1.0 (sans commentaires)
- REC-xml-c14n-20010315#WithComments pour Canonical XML 1.0 (avec commentaires)
- xml-c14n11#WithComments pour Canonical XML 1.1 (avec commentaires)
- xml-exc-c14n#WithComments pour Exclusive XML Canonicalization 1.0 (avec commentaires)
- base64
- strip-whitespaces extension Altova

COM et .NET

Signature: Transforms (string value)

Java

Signature: public void setTransforms(string value)

6.4.1.4.2.12 WriteDefaultAttributes

Spécifie s'il faut inclure les valeurs d'attribut par défaut depuis le DTD dans le document signé.

COM et .NET

Signature: WriteDefaultAttributes (boolean write)

Java

Signature: public void setWriteDefaultAttributes(boolean write)

6.4.1.5 XMLValidator

L'interface/classe IXMLValidator/XMLValidator fournit des méthodes pour (i) valider plusieurs types de documents, (ii) contrôler la bonne formation des documents, et (iii) extraire un schéma Avro depuis un binaire Avro. Vous pouvez aussi fournir un traitement supplémentaire par le biais d'un script Python.

Veuillez noter que le nom de l'interface dans l'API COM/.NET est différent de celui de la classe dans l'API Java :

Dans COM/.NET: IXMLValidator

Dans Java: xmlvalidator

6.4.1.5.1 Méthodes

Les méthodes de l'interface IXMLValidator (COM/.NET) et de la classe XMLValidator (Java) sont décrites dans cette section.

6.4.1.5.1.1 AddPythonScriptFile

Définit l'emplacement du fichier de script Python qui propose un traitement supplémentaire du fichier soumis à la validation. Le string fourni doit être une URL absolue du script Python. Celui-ci sera traité avec un paquet Python qui est fourni avec RaptorXML+XBRL Server. Ce paquet Python est la version 3.11.8.

COM et .NET

Signature: AddPythonScriptFile(string filepath)

Java

Signature: public void addPythonScriptFile(string filepath)

6.4.1.5.1.2 ClearPythonScriptFile

Supprime les fichiers de script Python ajoutés avec la méthode AddPythonScriptFile ou la propriété PythonScriptFile.

COM et .NET

Signature: ClearPythonScriptFile()

Java

Signature: public void clearPythonScriptFile()

6.4.1.5.1.3 ExtractAvroSchema

Extrait un schéma Avro depuis un fichier binaire. Le paramètre outputPath est une URL absolue qui spécifie l'emplacement de sortie. Le résultat est true en cas de succès, false en cas d'échec. Si une erreur se produit, une Raptorxmesception est soulevée. Utiliser LastErrorMessage pour accéder aux informations supplémentaires.

COM et .NET

Signature: ExtractAvroSchema (string outputPath)

Java

Signature: public void extractAvroSchema (string outputPath)

6.4.1.5.1.4 IsValid

Retourne le résultat de validation du document XML, le document de schéma, ou le document DTD. Le type de document à valider est spécifié par le paramètre type, qui prend un littéral <u>ENUMValidationType</u> en tant que cette valeur. Le résultat est true en cas de succès, false en cas d'échec. Si une erreur se produit, une <u>RaptorXMLException</u> est soulevée. Utiliser <u>LastErrorMessage</u> pour accéder à des informations supplémentaires.

COM et .NET

Signature: boolean IsValid (ENUMValidationType 525 type)

Java

Signature: public boolean isValid(ENUMValidationType 525 type)

6.4.1.5.1.5 IsWellFormed

Retourne le résultat du contrôle du document XML ou du document DTD de bonne formation. Le type de document à contrôler est spécifié avec le paramètre type, qui prend un littéral ENUMWellformedCheckType en tant que sa valeur. Le résultat est true en cas de succès, false en cas d'échec. Si une erreur se produit, une RaptorXMLException est soulevée. Utiliser LastErrorMessage pour accéder à des informations supplémentaires.

COM et .NET

Signature: boolean isWellFormed(ENUMWellformedCheckType 525 type)

Java

Signature: public boolean isWellFormed(ENUMWellformedCheckType 525) type)

6.4.1.5.2 Propriétés

Les propriétés de l'interface IXMLValidator (COM/.NET) et de la classe XMLValidator (Java) sont décrites dans cette section.

6.4.1.5.2.1 AssessmentMode

Définit le mode d'évaluation de la validation XML (Strict/Lax), qui est donnée par un littéral ENUMAssessmentMode 518.

COM et .NET

Signature: AssessmentMode (ENUMAssessmentMode 618 mode)

Java

Signature: public void setAssessmentMode (ENUMAssessmentMode 618 mode)

6.4.1.5.2.2 AvroSchemaFileName

Définit l'emplacement, en tant qu'URL, du Schéma Avro externe à utiliser. Le string fournit doit être une URL absolue qui donne l'emplacement exact du fichier de schéma Avro.

COM et .NET

Signature: AvroSchemaFileName (string url)

Java

Signature: public void setAvroSchemaFileName(string url)

6.4.1.5.2.3 AvroSchemaFromText

Apporte le contenu du document de Schéma Avro à utiliser. Le string fourni est le contenu du document de Schéma Avro à utiliser.

COM et .NET

Signature: AvroSchemaFromText(string avroschema)

Java

Signature: public void setAvroSchemaFromText(string avroschema)

6.4.1.5.2.4 DTDFileName

Définit l'emplacement en tant qu'une URL, du document DTD à utiliser pour la validation. Le string fourni doit être une URL absolue qui indique l'emplacement exact du document DTD.

COM et .NET

Signature: DTDFileName (string url)

Java

Signature: public void setDTDFileName(string url)

6.4.1.5.2.5 DTDFromText

Apporte le contenu du document DTD à utiliser pour la validation. Le string fourni est le contenu du document DTD à utiliser.

COM et .NET

Signature: DTDFromText(string dtdtext)

Java

Signature: public void setDTDFromText(string dtdtext)

6.4.1.5.2.6 EnableNamespaces

Active le traitement reconnaissant l'espace de noms. Cela est utile pour contrôler la présence d'erreurs dues à des espaces de noms incorrects dans l'instance XML. Une valeur true permet le traitement reconnaissant les espaces de noms ; une valeur false la désactive. La valeur par défaut est false.

COM et .NET

Signature: EnableNamespaces (boolean enableNS)

Java

Signature: public void setEnableNamespaces (boolean enableNS)

6.4.1.5.2.7 InputFileArray

Fournit un tableau des URL des fichiers XML à utiliser en tant que données d'entrée. La propriété fournit un objet contenant, en tant que strings, les URL absolus de chaque fichiers XML.

COM et .NET

Signature: InputFileArray(object fileArray)

Java

Signature: public void setInputFileArray(object fileArray)

6.4.1.5.2.8 InputFileName

Définit l'emplacement, en tant qu'une URL, des données XML d'entrées à traiter. Le string fourni doit être une URL absolue qui donne l'emplacement du fichier d'entrée.

COM et .NET

Signature: InputFileName(string filepath)

Java

Signature: public void setInputFileName (string filepath)

6.4.1.5.2.9 InputFromText

Apporte le contenu du document XML à traiter. Le string fourni est le contenu du document XML à traiter.

COM et .NET

Signature: InputFromText(string doc)

Java

Signature: public void setInputFromText(string doc)

6.4.1.5.2.10 InputTextArray

Fournit un tableau des URL des fichiers texte à utiliser en tant que données d'entrée. La propriété fournit un objet contenant, en tant que strings, les URL absolus de chaque fichiers texte.

COM et .NET

Signature: InputTextArray(object textfileArray)

Java

Signature: public void setInputTextArray(object textfileArray)

6.4.1.5.2.11 InputXMLFileName

Définit l'emplacement, en tant qu'une URL, du document XML à traiter. Le string fourni doit être une URL absolue qui donne l'emplacement exact du fichier XML.

COM et .NET

Signature: InputXMLFileName(string url)

Java

Signature: public void setInputXMLFileName (string url)

6.4.1.5.2.12 InputXMLFromText

Apporte le contenu du document XML à traiter. Le string fourni est le contenu du document XML à traiter.

COM et .NET

Signature: InputXMLFromText(string xml)

Java

Signature: public void setInputXMLFromText(string xml)

6.4.1.5.2.13 Json5

Si elle est réglé sur true, active la prise en charge JSON 5.

COM et .NET

Signature: Json5 (boolean json5)

Java

Signature: public void setJson5 (boolean json5)

6.4.1.5.2.14 JSONSchemaFileName

Définit l'emplacement, en tant qu'URL, du fichier de Schéma JSON qui sera utilisé pour la validation instancedocument JSON. Le string fournit doit être une URL absolu qui donne l'emplacement exact du fichier de Schéma JSON.

COM et .NET

Signature: JSONSchemaFileName (string url)

Java

Signature: public void setJSONSchemaFileName (string url)

6.4.1.5.2.15 JSONSchemaFromText

Fournit un string qui est le contenu textuel du document de Schéma JSON qui sera utilisé pour la validation du document d'instance JSON.

COM et .NET

Signature: JSONSchemaFromText(string jsonschema)

Java

Signature: public void setJSONSchemaFromText(string jsonschema)

6.4.1.5.2.16 LastErrorMessage

Récupère un string qui est le dernier message d'erreur provenant du moteur RaptorXML.

COM et .NET

Signature: string LastErrorMessage()

Java

Signature: public string getLastErrorMessage()

6.4.1.5.2.17 ParallelAssessment

Active/désactive estimation de validité de schéma parallèle 349.

COM et .NET

Signature: ParallelAssessment(boolean enable)

Java

Signature: public void setParallelAssessment(boolean enable)

6.4.1.5.2.18 PythonScriptFile

Définit l'emplacement du fichier de script Python qui propose un traitement supplémentaire du fichier soumis à la validation. Le string fourni doit être une URL absolue du script Python. Celui-ci sera traité avec un paquet Python qui est fourni avec RaptorXML+XBRL Server. Ce paquet Python est la version 3.11.8.

COM et .NET

Signature: PythonScriptFile(string filepath)

Java

Signature: public void setPythonScriptFile(string filepath)

6.4.1.5.2.19 SchemaFileArray

Fournit la collection des fichiers de Schéma XML qui sera utilisée en tant que Schémas XML externe. Les fichiers sont identifiés par leurs URL. L'entrée est une collection de strings, chacun d'entre eux est l'URL absolue d'un fichier de Schéma XML.

COM et .NET

Signature: SchemaFileArray (object urlArray)

Java

Signature: public void setSchemaFileArray(object urlArray)

6.4.1.5.2.20 SchemaFileName

Définit l'emplacement, en tant qu'une URL, du document de Schéma XML à utiliser pour la validation. Le string fourni doit être une URL absolue qui donne l'emplacement exact du fichier de Schéma XML.

COM et .NET

Signature: SchemaFileName (string filepath)

Java

Signature: public void setSchemaFileName(string filepath)

6.4.1.5.2.21 SchemaFromText

Fournit les contenus du document de Schéma XML à utiliser. Le string fourni est le contenu du document de Schéma XML à utiliser.

COM et .NET

Signature: SchemaFileName (string xsdText)

Java

Signature: public void setSchemaFileName (string xsdText)

6.4.1.5.2.22 Schemalmports

Spécifie comment traiter les importations de schéma sur la base des valeurs d'attribut des éléments xs:import. Le type de gestion est spécifié par le littéral ENUMSchemaImports qui est soumis.

COM et .NET

Signature: SchemaImports (ENUMSchemaImports importOption)

Java

Signature: public void setSchemaImports (ENUMSchemaImports importOption)

6.4.1.5.2.23 SchemalocatiionHints

Spécifie le mécanisme à utiliser pour situer le schéma. Le mécanisme est spécifié par le littéral ENUMLoadSchemalocation qui a été sélectionné.

COM et .NET

Signature: SchemalocationHints (ENUMLoadSchemalocation bint)

Java

Signature: public void setSchemalocationHints (ENUMLoadSchemalocation hint)

6.4.1.5.2.24 SchemaMapping

Définit quel mappage utiliser pour localiser le schéma. Le mappage est spécifié par le littéral ENUMSchemaMapping qui est sélectionné.

COM et .NET

Signature: SchemaMapping (ENUMSchemaMapping 523 mappingOption)

Java

Signature: public void setSchemaMapping (ENUMSchemaMapping 523 mappingOption)

6.4.1.5.2.25 SchemaTextArray

Fournit le contenu de plusieurs fichiers de Schéma XML. L'entrée est une collection de strings, dont chacun est le contenu d'un document de Schéma XML.

COM et .NET

Signature: SchemaTextArray (object schemaDocs)

Java

Signature: public void setSchemaTextArray(object schemaDocs)

6.4.1.5.2.26 Streaming

Active la validation de streaming. Dans le mode streaming, les données qui sont stockées en mémoire sont minimisées et le traitement est plus rapide. Une valeur de true active le streaming; false le désactive. Le défaut est true.

COM et .NET

Signature: Streaming (boolean enable)

Java

Signature: public void setStreaming (boolean enable)

6.4.1.5.2.27 XincludeSupport

Active ou désactive l'utilisation des éléments XInclude. Une valeur de true active la prise en charge XInclude; false le désactive. La valeur par défaut est false.

COM et .NET

Signature: xincludeSupport (boolean xinclude)

Java

Signature: public void setXincludeSupport(boolean xinclude)

6.4.1.5.2.28 XMLValidationMode

Définit le mode de validation XML, qui est une énumération littérale de <u>ENUMXSDVersion</u> qui détermine s'il faut contrôler la validité ou la bonne formation.

COM et .NET

Signature: XMLValidationMode (ENUMXMLValidationMode valMode)

Java

Signature: public void setXMLValidationMode (ENUMXMLValidationMode valMode)

6.4.1.5.2.29 XSDVersion

Définit la version de schéma XML par rapport à laquelle le document XML sera validé. La valeur est une énumération littérale de ENUMXSDVersion [531].

COM et .NET

Signature: xsDVersion (ENUMXSDVersion version)

Java

Signature: public void setXSDVersion (ENUMXSDVersion version)

6.4.1.6 XQuery

L'interface/classe IXQuery/XQuery fournit les méthodes pour (i) exécuter des documents XQuery et des mises à jour XQuery, et (ii) valider des documents liés à XQuery. Vous pouvez aussi fournir des données pour les exécutions par le biais des variables externes.

Veuillez noter que le nom de l'interface dans l'API COM/.NET est différent que celui de la classs dans l'API Java :

Dans COM/.NET: IXQuery

Dans Java: xQuery

6.4.1.6.1 Méthodes

Les méthodes de l'interface IXQuery (COM/.NET) et de la classe XQuery (Java) sont décrites dans cette section.

6.4.1.6.1.1 AddExternalVariable

Ajoute le nom et la valeur d'une nouvelle variable externe. Chaque variable externe et sa valeur doivent être spécifiées dans un appel séparé à la méthode. Les variables doivent être déclarées dans le document XQuery (avec une déclaration de type optionnelle). Si la valeur variable est un string, entourer la valeur dans des guillemets simples. Le paramètre name contient le nom de la variable, qui est un QName, en tant que string. Le paramètre value contient la valeur de la variable en tant que string.

COM et .NET

Signature: AddExternalVariable(string name, string value)

Java

Signature: public void addExternalVariable (string name, string value)

6.4.1.6.1.2 ClearExternalVariableList

Supprime la liste des variables externes créée par la méthode AddExternalVariable 495.

COM et .NET

Signature: ClearExternalVariableList()

Java

Signature: public void clearExternalVariableList()

6.4.1.6.1.3 Execute

Exécute la transformation XQuery conformément à la version XQuery nommée dans la propriété EngineVersion, et enregistre le résultat dans un fichier de sortie nommé dans le paramètre outputFile. Le paramètre est un string qui fournit l'emplacement (chemin et le nom de fichier) du fichier de sortie. Le résultat est true en cas de succès, false en cas d'échec. Si une erreur se produit, une

RaptorXMLException 446 est soulevée. Utiliser l'opération de la propriété LastErrorMessage pour accéder aux informations supplémentaires.

COM et .NET

Signature: boolean Execute (string outputFile)

Java

Signature: public boolean execute (string outputFile)

6.4.1.6.1.4 ExecuteAndGetResultAsString

Exécute la mise à jour XQuery conformément à la spécification XQuery Update nommée dans la propriété EngineVersion, et retourne le résultat en tant que string. Cette méthode ne produit pas de fichiers de résultat supplémentaire, comme des graphiques ou les résultats secondaires. De même, il ne contient pas de résultats binaires comme des fichiers OOXML .docx . Si des fichiers de sortie supplémentaires sont nécessaires, utiliser la méthode Execute Execute ExecuteExecute Execute<a href="Exe

COM et .NET

Signature: string ExecuteAndGetResultAsString()

Java

Signature: public string executeAndGetResultAsString()

6.4.1.6.1.5 ExecuteUpdate

Exécute la mise à jour XQuery conformément à la spécification XQuery Update nommée dans la propriété XQueryUpdateVersion 600, et enregistre le résultat dans le fichier de sortie nommé dans le paramètre outputFile. Le paramètre est un string qui fournit l'emplacement (chemin et nom de fichier) du fichier de sortie. Le résultat est true en cas de succès, false en cas d'échec. Si une erreur se produit, une RaptorXMLException est soulevée. Utiliser la propriété LastErrorMessage pour accéder à l'information supplémentaire.

COM et .NET

Signature: boolean ExecuteUpdate(string outputFile)

Java

Signature: public boolean executeUpdate (string outputFile)

6.4.1.6.1.6 ExecuteUpdateAndGetResultAsString

Exécute la mise à jour XQuery conformément à la spécification XQuery Update nommée dans la propriété XQueryUpdateVersion, et retourne le résultat en tant que string. Cette méthode ne produit pas de fichiers de résultat supplémentaires, comme des graphiques ou des résultats secondaires. Elle ne contient pas non plus de résultats binaires comme des fichiers OOXML .docx.

COM et .NET

Signature: string ExecuteUpdateAndGetResultAsString()

Java

Signature: public string executeUpdateAndGetResultAsString()

6.4.1.6.1.7 IsValid

Retourne le résultat de validation du document XQuery conformément à la spécification XQuery nommée dans la propriété <u>EngineVersion</u>

Le résultat est true en cas de succès, false en cas d'échec. Si une erreur se produit, une <u>RaptorXMLException</u>

est soulevée. Utiliser la propriété <u>LastErrorMessage</u> pour accéder à l'information supplémentaire.

COM et .NET

Signature: boolean IsValid()

Java

Signature: public boolean isValid()

6.4.1.6.1.8 IsValidUpdate

Retourne le résultat de validation du document XQuery Update conformément à la spécification XQuery Update nommée dans la propriété <u>XQueryUpdateVersion</u> Le résultat est true en cas de succès, false en cas d'échec. Si une erreur se produit, une <u>RaptorXMLException</u> est soulevée. Utiliser la propriété LastErrorMessage pour accéder à l'information supplémentaire.

COM et .NET

Signature: boolean IsValidUpdate()

Java

Signature: public boolean isValidUpdate()

6.4.1.6.2 Propriétés

Les propriétés de l'interface IXQuery (COM/.NET) et de la classe XQuery (Java) sont décrites dans cette section.

6.4.1.6.2.1 AdditionalOutputs

Retourne les sorties supplémentaires de la dernière tâche exécutée.

COM et .NET

Signature: string AdditionalOutputs()

Java

Signature: public string getAdditionalOutputs()

6.4.1.6.2.2 ChartExtensionsEnabled

Active ou désactive les fonctions d'extension de graphique d'Altova. Une valeur de true active les extensions de graphique ; false les désactive. La valeur par défaut est true.

COM et .NET

Signature: ChartExtensionsEnabled(boolean enable)

Java

Signature: public void setChartExtensionsEnabled(boolean enable)

6.4.1.6.2.3 DotNetExtensionsEnabled

Active ou désactive les fonctions d'extension de .NET. Une valeur de true active les extensions .NET; false les désactive. La valeur par défaut est true.

COM et .NET

Signature: DotNetExtensionsEnabled(boolean enable)

Java

Signature: public void setDotNetExtensionsEnabled(boolean enable)

6.4.1.6.2.4 EngineVersion

Spécifie la version XQuery à utiliser. La valeur de propriété est un littéral ENUMXQueryVersion 530.

COM et .NET

Signature: EngineVersion (ENUMXQueryVersion wersion)

Java

Signature: public void setEngineVersion (ENUMXQueryVersion version)

6.4.1.6.2.5 IndentCharacters

Soumet le string de caractère qui sera utilisé en tant que retrait dans la sortie.

COM et .NET

Signature: IndentCharacters(string indentChars)

Java

Signature: public void setIndentCharacters(string indentChars)

6.4.1.6.2.6 InputXMLFileName

Définit l'emplacement, en tant qu'une URL, du document XML à traiter. Le string fourni doit être une URL absolue qui donne l'emplacement exact du fichier XML.

COM et .NET

Signature: InputXMLFileName(string url)

Java

Signature: public void setInputXMLFileName (string url)

6.4.1.6.2.7 InputXMLFromText

Apporte le contenu du document XML à traiter. Le string fourni est le contenu du document XML à traiter.

COM et .NET

Signature: InputXMLFromText(string xml)

Java

Signature: public void setInputXMLFromText(string xml)

6.4.1.6.2.8 JavaBarcodeExtensionLocation

Spécifie l'emplacement du fichier d'extension du code-barres. Voir la section sur les fonctions d'extension du code-barres d'Altova pour plus d'informations. Le string fourni doit être une URL absolue qui donne l'emplacement de base du fichier à utiliser.

COM et .NET

Signature: JavaBarcodeExtensionLocation(string url)

Java

Signature: public void setJavaBarcodeExtensionLocation(string url)

6.4.1.6.2.9 JavaExtensionsEnabled

Active ou désactive des fonctions d'extension Java. Une valeur de true active des extensions Java; false les désactive. La valeur par défaut est true.

COM et .NET

Signature: JavaExtensionsEnabled(boolean enable)

Java

Signature: public void setJavaExtensionsEnabled(boolean enable)

6.4.1.6.2.10 KeepFormatting

Spécifie si le formatage du document original doit être gardé (autant que possible) ou non. Une valeur true garde le formatage ; une valeur false ne garde pas le formatage. La valeur par défaut est true.

COM et .NET

Signature: KeepFormatting (boolean keep)

Java

Signature: public void setKeepFormatting(boolean keep)

6.4.1.6.2.11 LastErrorMessage

Récupère un string qui est le dernier message d'erreur provenant du moteur RaptorXML.

COM et .NET

Signature: string LastErrorMessage()

Java

Signature: public string getLastErrorMessage()

6.4.1.6.2.12 LoadXMLWithPSVI

Active la validation des fichiers XML d'entrée et génère des infos post-schema-validation pour les fichiers. Une valeur de true active la validation XML et génère des infos post-schema-validation pour les fichiers XML; false désactive la validation. La valeur par défaut est true.

COM et .NET

Signature: LoadXMLWithPSVI (boolean enable)

Java

Signature: public void setLoadXMLWithPSVI (boolean enable)

6.4.1.6.2.13 MainOutput

Retourne la sortie principale de la dernière tâche exécutée.

COM et .NET

Signature: string MainOutput()

Java

Signature: public string getMainOutput()

6.4.1.6.2.14 OutputEncoding

Définit l'encodage pour le document de résultat. Utilise un nom d'encodage IANA officiel comme UTF-8, UTF-16, US-ASCII, ISO-8859-1, en tant que string.

COM et .NET

Signature: OutputEncoding(string encoding)

Java

Signature: public void setOutputEncoding(string encoding)

6.4.1.6.2.15 OutputIndent

Active ou désactive le retrait dans le document de sortie. Une valeur de true active le retrait ; une valeur false le désactive.

COM et .NET

Signature: OutputIndent(boolean outputIndent)

Java

Signature: public void setOutputIndent(boolean outputIndent)

6.4.1.6.2.16 OutputMethod

Spécifie la sérialisation du document de sortie. Les valeurs valides sont : $xml \mid xhtml \mid html \mid text$. La valeur par défaut est xml.

COM et .NET

Signature: OutputMethod(string format)

Java

Signature: public void setOutputMethod(string format)

6.4.1.6.2.17 OutputOmitXMLDeclaraton

Active ou désactive l'inclusion de la déclaration XML dans le document de résultat. Une valeur de true omet la déclaration; une valeur de false l'inclut. La valeur par défaut est false.

COM et .NET

Signature: OutputOmitXMLDeclaration(boolean omitDeclaration)

Java

Signature: public void setOutputOmitXMLDeclaration (boolean omitDeclaration)

6.4.1.6.2.18 UpdatedXMLWriteMode

Spécifie comment gérer les mises à jour du fichier file. La valeur de propriété est un littéral ENUMXQueryUpdatedXML.

COM et .NET

Signature: UpdateXMLWriteMode (ENUMXQueryUpdatedXML 529 updateMode)

Java

Signature: public void setUpdateXMLWriteMode (ENUMXQueryUpdatedXML 529 updateMode)

6.4.1.6.2.19 XincludeSupport

Active ou désactive l'utilisation des éléments XInclude. Une valeur de true active la prise en charge XInclude; false le désactive. La valeur par défaut est false.

COM et .NET

Signature: XincludeSupport (boolean xinclude)

Java

Signature: public void setXincludeSupport(boolean xinclude)

6.4.1.6.2.20 XMLValidationErrorsAsWarnings

Active le traitement des erreurs de validation XML en tant qu'avertissements. Prend la booléenne true ou false.

COM et .NET

Signature: XMLValidationErrorsAsWarnings (boolean enable)

Java

Signature: public void setXMLValidationErrorsAsWarnings (boolean enable)

6.4.1.6.2.21 XMLValidationMode

Définit le mode de validation XML, qui est une énumération littérale de <u>ENUMXSDVersion</u> qui détermine s'il faut contrôler la validité ou la bonne formation.

COM et .NET

Signature: XMLValidationMode (ENUMXMLValidationMode valMode)

Java

Signature: public void setXMLValidationMode (ENUMXMLValidationMode) valMode)

6.4.1.6.2.22 XQueryFileName

Spécifie le fichier XQuery à utiliser. Le string fourni doit être une URL absolue qui donne l'emplacement du fichier XQuery à utiliser.

COM et .NET

Signature: XQueryFileName(string fileurl)

Java

Signature: public void setXQueryFileName(string fileurl)

6.4.1.6.2.23 XQueryFromText

Fournir, en tant que string de texte, les contenus du document XQuery à utiliser

COM et .NET

Signature: XQueryFromText(string xqtext)

Java

Signature: public void setXQueryFromText(string xqtext)

6.4.1.6.2.24 XQueryUpdateVersion

Spécifie la version XQuery Update à utiliser. La valeur de propriété est un littéral ENUMXQueryVersion 630.



COM et .NET

Signature: XQueryUpdateVersion (ENUMXQueryUpdateVersion version)

Java

Signature: public void setXQueryUpdateVersion (ENUMXQueryUpdateVersion version)

6.4.1.6.2.25 XSDVersion

Définit la version de schéma XML par rapport à laquelle le document XML sera validé. La valeur est une énumération littérale de ENUMXSDVersion 5311.

COM et .NET

Signature: XSDVersion (ENUMXSDVersion version)

Java

Signature: public void setXSDVersion (ENUMXSDVersion version)

6.4.1.7 XSLT

L'interface/classe IXSLT/XSLT fournit les méthodes pour pour exécuter les transformations XSLT et valider les documents liés à XSLT. Vous pouvez aussi fournir des données pour la transformation par le biais des paramètres externes.

Veuillez noter que le nom de l'interface dans l'API COM/.NET est différent que celui de la classs dans l'API Java:

Dans COM/.NET: IXSLT

Dans Java : xslt

6.4.1.7.1 Méthodes

Les méthodes de l'interface IXSLT (COM/.NET) et de la classe XSLT (Java) sont décrites dans cette section.

6.4.1.7.1.1 AddExternalParameter

Ajoute le nom et la valeur d'un nouveau paramètre externe. Chaque paramètre externe et sa valeur doit être spécifiée dans un appel séparé à la méthode. Les paramètre doivent être déclarés dans le document XSLT. Puisque les valeurs de paramètre sont des expressions XPath, les valeurs de paramètre qui sont des strings doivent être entourées dans des guillemets simples. Le paramètre name contient le nom de la variable, qui est un QName, en tant que string. Le paramètre value contient la valeur de la variable en tant que string.

COM et .NET

Signature: AddExternalParameter(string name, string value)

Java

Signature: public void addExternalParameter (string name, string value)

6.4.1.7.1.2 ClearExternalParameterList

Supprime la liste des paramètres externes créée par la méthode AddExternalParameter 607.

COM et .NET

Signature: ClearExternalParameterList()

Java

Signature: public void clearExternalParameterList()

6.4.1.7.1.3 Execute

Exécute la transformation XSLT conformément à la spécification XSLT nommée dans la propriété <u>EngineVersion</u> 499, et enregistre le résultat dans un fichier de sortie nommé dans le paramètre outputFile. Si une erreur se produit, une <u>RaptorXMLException</u> 446 est soulevée. Utiliser l'opération de la propriété <u>LastErrorMessage</u> pour accéder aux informations supplémentaires.

COM et .NET

Signature: boolean Execute (string outputFile)

Java

Signature: public boolean execute (string outputFile)

6.4.1.7.1.4 ExecuteAndGetResultAsString

Exécute la transformation XSLT conformément à la spécification XSLT nommée dans la propriété EngineVersion de résultat en tant que string. Cette méthode ne produit pas de fichiers de résultat supplémentaires, comme des graphiques ou les résultats secondaires. De même, il ne contient pas de résultats binaires comme des fichiers OOXML .docx . Si des fichiers de sortie supplémentaires sont nécessaires, utiliser la méthode Execute des fichiers de sortie supplémentaires sont nécessaires, utiliser la méthode Execute des fichiers de sortie supplémentaires sont nécessaires, utiliser la méthode Execute des fichiers de sortie supplémentaires sont nécessaires, utiliser la méthode Execute des fichiers de sortie supplémentaires sont nécessaires, utiliser la méthode Execute des fichiers de sortie supplémentaires sont nécessaires, utiliser la méthode Execute des fichiers de sortie supplémentaires sont nécessaires, utiliser la méthode Execute des fichiers de sortie supplémentaires sont nécessaires, utiliser la méthode Execute des fichiers de sortie supplémentaires sont nécessaires, utiliser la méthode Execute des fichiers de sortie supplémentaires sont nécessaires, utiliser la méthode Execute des fichiers de sortie supplémentaires sont nécessaires nécessaires necessaires necess

COM et .NET

Signature: string ExecuteAndGetResultAsString()

Java

Signature: public string executeAndGetResultAsString()

6.4.1.7.1.5 ExecuteAndGetResultAsStringWithBaseOutputURI

Exécute la transformation XSLT conformément à la spécification XSLT nommée dans la propriété <u>EngineVersion</u>, et retourne le résultat en tant que string à l'emplacement défini par la base URI. Le paramètre baseURI est un string qui fournit une URI. Cette méthode ne produit pas de fichiers de résultat supplémentaires, comme des graphiques ou les résultats secondaires. De même, il ne contient pas de résultats binaires comme des fichiers OOXML .docx . Si des fichiers de sortie supplémentaires sont nécessaires, utiliser la méthode <u>Execute</u>
(495). Si une erreur se produit, une RaptorXMLException
(448) est soulevée. Utiliser l'opération de la propriété LastErrorMessage pour accéder aux informations supplémentaires.

COM et .NET

Signature: string ExecuteAndGetResultAsStringWithBaseOutputURI (string baseURI)

Java

Signature: public string ExecuteAndGetResultAsStringWithBaseOutputURI(string baseURI)

6.4.1.7.1.6 IsValid

Retourne le résultat de validation du document XSLT conformément à la spécification XSLT nommée dans la propriété <u>EngineVersion</u>

Le résultat est true en cas de succès, false en cas d'échec. Si une erreur se produit, une <u>RaptorXMLException</u>

est soulevée. Utiliser la propriété <u>LastErrorMessage</u> pour accéder à l'information supplémentaire.

COM et .NET

Signature: boolean IsValid()

Java

Signature: public boolean isValid()

6.4.1.7.2 Propriétés

Les propriétés de l'interface IXSLT (COM/.NET) et de la classe XSLT (Java) sont décrites dans cette section.

6.4.1.7.2.1 Additional Outputs

Retourne les sorties supplémentaires de la dernière tâche exécutée.

COM et .NET

Signature: string AdditionalOutputs()

Java

Signature: public string getAdditionalOutputs()

6.4.1.7.2.2 **ChartExtensionsEnabled**

Active ou désactive les fonctions d'extension de graphique d'Altova. Une valeur de true active les extensions de graphique; false les désactive. La valeur par défaut est true.

COM et .NET

Signature: ChartExtensionsEnabled(boolean enable)

Java

Signature: public void setChartExtensionsEnabled(boolean enable)

6.4.1.7.2.3 **DotNetExtensionsEnabled**

Active ou désactive les fonctions d'extension de .NET. Une valeur de true active les extensions .NET; false les désactive. La valeur par défaut est true.

COM et .NET

Signature: DotNetExtensionsEnabled(boolean enable)

Java

Signature: public void setDotNetExtensionsEnabled(boolean enable)

6.4.1.7.2.4 EngineVersion

Spécifie la version XSLT à utiliser. La valeur de propriété est un littéral ENUMXSLTVersion 532.



COM et .NET

Signature: EngineVersion (ENUMXSLTVersion version)

Java

Signature: public void setEngineVersion (ENUMXSLTVersion version)

6.4.1.7.2.5 IndentCharacters

Soumet le string de caractère qui sera utilisé en tant que retrait dans la sortie.

COM et .NET

Signature: IndentCharacters(string indentChars)

Java

Signature: public void setIndentCharacters(string indentChars)

6.4.1.7.2.6 InitialTemplateMode

Définit le mode initial pour le traitement XSLT. Les modèles présentant une valeur de mode égale au string soumis seront traités.

COM et .NET

Signature: InitialTemplateMode(string mode)

Java

Signature: public void setInitialTemplateMode(string mode)

6.4.1.7.2.7 InputXMLFileName

Définit l'emplacement, en tant qu'une URL, du document XML à traiter. Le string fourni doit être une URL absolue qui donne l'emplacement exact du fichier XML.

COM et .NET

Signature: InputXMLFileName(string url)

Java

Signature: public void setInputXMLFileName(string url)

6.4.1.7.2.8 InputXMLFromText

Apporte le contenu du document XML à traiter. Le string fourni est le contenu du document XML à traiter.

COM et .NET

Signature: InputXMLFromText(string xml)

Java

Signature: public void setInputXMLFromText(string xml)

6.4.1.7.2.9 JavaBarcodeExtensionLocation

Spécifie l'emplacement du fichier d'extension du code-barres. Voir la section sur les fonctions d'extension du code-barres d'Altova pour plus d'informations. Le string fourni doit être une URL absolue qui donne l'emplacement de base du fichier à utiliser.

COM et .NET

Signature: JavaBarcodeExtensionLocation(string url)

Java

Signature: public void setJavaBarcodeExtensionLocation(string url)

6.4.1.7.2.10 JavaExtensionsEnabled

Active ou désactive des fonctions d'extension Java. Une valeur de true active des extensions Java ; false les désactive. La valeur par défaut est true.

COM et .NET

Signature: JavaExtensionsEnabled(boolean enable)

Java

Signature: public void setJavaExtensionsEnabled (boolean enable)

6.4.1.7.2.11 LastErrorMessage

Récupère un string qui est le dernier message d'erreur provenant du moteur RaptorXML.

COM et .NET

Signature: string LastErrorMessage()

Java

Signature: public string getLastErrorMessage()

6.4.1.7.2.12 LoadXMLWithPSVI

Active la validation des fichiers XML d'entrée et génère des infos post-schema-validation pour les fichiers. Une valeur de true active la validation XML et génère des infos post-schema-validation pour les fichiers XML; false désactive la validation. La valeur par défaut est true.

COM et .NET

Signature: LoadXMLWithPSVI (boolean enable)

Java

Signature: public void setLoadXMLWithPSVI (boolean enable)

6.4.1.7.2.13 MainOutput

Retourne la sortie principale de la dernière tâche exécutée.

COM et .NET

Signature: string MainOutput()

Java

Signature: public string getMainOutput()

6.4.1.7.2.14 NamedTemplateEntryPoint

Spécifie le nom en tant que string, du modèle nommé à utiliser en tant que point d'entrée pour la transformation.

COM et .NET

Signature: NamedTemplateEntryPoint(string template)

Java

Signature: public void setNamedTemplateEntryPoint(string template)

6.4.1.7.2.15 Schemalmports

Spécifie comment traiter les importations de schéma sur la base des valeurs d'attribut des éléments xs:import. Le type de gestion est spécifié par le littéral ENUMSchemaImports qui est soumis.

COM et .NET

Signature: SchemaImports (ENUMSchemaImports 522 importOption)

Java

Signature: public void setSchemaImports (ENUMSchemaImports importOption)

6.4.1.7.2.16 SchemalocationHints

Spécifie le mécanisme à utiliser pour situer le schéma. Le mécanisme est spécifié par le littéral ENUMLoadSchemalocation qui a été sélectionné.

COM et .NET

Signature: SchemalocationHints (ENUMLoadSchemalocation hint)

Java

Signature: public void setSchemalocationHints (ENUMSchemalocation 521 hint)

6.4.1.7.2.17 SchemaMapping

Définit quel mappage utiliser pour localiser le schéma. Le mappage est spécifié par le littéral ENUMSchemaMapping qui est sélectionné.

COM et .NET

Signature: SchemaMapping (ENUMSchemaMapping 523 mappingOption)

Java

Signature: public void setSchemaMapping (ENUMSchemaMapping 523 mappingOption)

6.4.1.7.2.18 StreamingSerialization

Active la sérialisation de streaming. Dans le mode streaming, les données stockées dans la mémoire sont minimisées et le traitement est plus rapide. Une valeur de true active la sérialisation de streaming ; false la désactive.

COM et .NET

Signature: StreamingSerialization (boolean enable)

Java

Signature: public void setStreamingSerialization(boolean enable)

6.4.1.7.2.19 XincludeSupport

Active ou désactive l'utilisation des éléments XInclude. Une valeur de true active la prise en charge XInclude; false le désactive. La valeur par défaut est false.

COM et .NET

Signature: xincludeSupport (boolean xinclude)

Java

Signature: public void setXincludeSupport(boolean xinclude)

6.4.1.7.2.20 XMLValidationErrorsAsWarnings

Active le traitement des erreurs de validation XML en tant qu'avertissements. Prend la booléenne true ou false.

COM et .NET

Signature: XMLValidationErrorsAsWarnings (boolean enable)

Java

Signature: public void setXMLValidationErrorsAsWarnings (boolean enable)

6.4.1.7.2.21 XMLValidationMode

Définit le mode de validation XML, qui est une énumération littérale de <u>ENUMXSDVersion</u> qui détermine s'il faut contrôler la validité ou la bonne formation.

COM et .NET

Signature: XMLValidationMode (ENUMXMLValidationMode valMode)

Java

Signature: public void setXMLValidationMode (ENUMXMLValidationMode valMode)

6.4.1.7.2.22 XSDVersion

Définit la version de schéma XML par rapport à laquelle le document XML sera validé. La valeur est une énumération littérale de ENUMXSDVersion [531].

COM et .NET

Signature: xsdversion (ENUMXSdversion 531 version)

Java

Signature: public void setXSDVersion (ENUMXSDVersion version)

6.4.1.7.2.23 XSLFileName

Spécifie le fichier XSLT à utiliser. Le string fourni doit être une URL absolue qui donne l'emplacement du fichier XSLT à utiliser.

COM et .NET

Signature: xslFileName(string fileurl)

Java

Signature: public void setXSLFileName(string fileurl)

6.4.1.7.2.24 XSLFromText

Fournit en tant que string texte, les contenus du document XSLT à utiliser

COM et .NET

Signature: XSLFromText(string xsltext)

Java

Signature: public void setXSLFromText(string xsltext)

6.4.2 Énumérations

Les énumérations des API de serveur COM/.NET et Java sont décrites dans cette section. Chaque description comprend des liens vers les méthodes ou les propriétés qui utilisent l'énumération.

- ENUMAssessmentMode
 ⁵¹⁸
- ENUMErrorFormat 518
- ENUMIXBRLUriStrategy 519
- ENUMIXBRLVersion 520
- ENUMLoadSchemalocation 521
- ENUMSchemalmports
- ENUMSchemaMapping 523
- ENUMTableOutputFormat 524
- <u>ENUMValidationType</u> 525
- ENUMWellformedCheckType
- ENUMXBRLValidationType
- ENUMXMLValidationMode
- ENUMXQueryUpdatedXML⁵²⁹

- ENUMXQueryVersion 530
 ENUMXSDVersion 531
- ENUMXSLTVersion 532

6.4.2.1 ENUMAssessmentMode

Définit le mode d'attribution du Valideur XML pour être strict ou lâche :

- eAssessmentModeStrict: Définit le mode d'attribution de validité de schéma sur Strict. Il s'agit de la valeur par défaut.
- eAssessmentModeLax: Définit le mode d'attribution de validité de schéma sur Lax.

COM et .NET

eAssessmentModeStrict	= 0
eAssessmentModeLax	= 1

Utilisé par

Interface	Propriété
IXMLValidator 482	AssessmentMode 485

Java

Utilisé par

Class	Method
XMLValidator 482	setAssessmentMode 485

6.4.2.2 ENUMErrorFormat

Spécifie le format de la sortie d'erreur :

- eFormatText: Définit le format de sortie d'erreur sur Text. Il s'agit de la valeur par défaut.
- eFormatShortXML: Définit le format de sortie d'erreur sur ShortXML. Ce format est une forme abrégée du format LongXML.
- eFormatLongxML: Définit le format de sortie d'erreur sur LongXML. Des trois formats de sortie, il s'agit du format qui fournit le plus de détails.

COM et .NET

eFormatText	= 0
eFormatShortXML	= 1
eFormatLongXML	= 2

Utilisé par

Interface	Propriété
IServer 437	ErrorFormat 441

Java

```
public enum ENUMErrorFormat {
     eFormatText
     eFormatShortXML
     eFormatLongXML }
```

Utilisé par

Classe	Méthode
RaptorXMLFactory 437	setErrorFormat 441

6.4.2.3 ENUMIXBRLUriStrategy

Spécifie comment les URIs dans l'Inline XBRL doivent être écris dans le document XBRL généré :

- estrategyNone: Copie l'URI verbatim sur le document cible.
- eStrategyMakeAbsolute: Rend tous les URI relatifs en URI absolus en résolvant par rapport à l'URI de base in-scope à l'endroit de l'élément respectif dans le document d'entrée.
- eStrategyMakeRelative: Si possible, rend tous les URI absolus et relatifs en URI relatifs par rapport au document de sortie (sinon, écrit l'URI absolue résolue).
- estrategykeepkelative: Si possible, rend uniquement les URI relatifs en URI relatifs par rapport au document de sortie (et copie tout URI absolu).

COM et .NET

eStrategyNone	= 0
eStrategyMakeAbsolute	= 1
eStrategyMakeRelative	= 2
eStrategyKeepRelative	= 3

Utilisé par

Interface	Propriété
IXBRL 447	IXBRLUriStrategy 465

Java

```
public enum ENUMIXBRLUriStrategy {
    eStrategyNone
    eStrategyMakeAbsolute
    eStrategyMakeRelative
    eStrategyKeepRelative }
```

Utilisé par

Classe	Méthode
XBRL 447	setIXBRLUriTransformationStrategy 465

6.4.2.4 ENUMIXBRLVersion

Spécifie la version de la spécification Inline XBRL à utiliser : <u>Inline XBRL 1.0 ou Inline XBRL 1.1</u>. eVersionDetect active l'auto-détection.

- eIXBRLVersion10: Définit la spécification Inline XBRL 1.0 comme étant celle à utiliser.
- eIXBRLVersion11: Définit la spécification Inline XBRL 1.1 comme étant celle à utiliser.
- eIXBRLVersionDetect: Active l'auto-détection de la version depuis le document Inline XBRL soumis.

COM et .NET

eIXBRLVersion10	= 0
eIXBRLVersion11	= 1
eIXBRLVersionDetect	= 2

Utilisé par

Interface	Propriété
IXBRL 447	IXBRLVersion 466

Java

```
public enum ENUMIXBRLVersion {
    eVersion10
    eVersion11
    eVersionDetect }
```

Utilisé par

Classe	Méthode
XBRL 447	setIXBRLVersion 466

6.4.2.5 ENUMLoadSchemalocation

Indique comment l'emplacement du schéma doit être déterminé. La sélection est basée sur l'attribut d'emplacement du schéma du document d'instance XML ou XBRL. Cet attribut pourrait être xsi:schemaLocation OU xsi:noNamespaceSchemaLocation.

- eshloadbyschemalocation utilise l'URL de l'attribut d'emplacement de schéma dans le document d'instance XML ou XBRL. Ce littéral d'énumération est la valeur par défaut.
- eSHLoadByNamespace utilise la partie de l'espace de noms de xsi:schemaLocation et un string vide dans le cas de xsi:noNamespaceSchemaLocation pour situer le schéma par le biais d'un mappage de catalogue.
- eshloadCombiningBoth: si soit l'URL d'espace de noms ou l'URL d'emplacement de schéma a un mappage de catalogue, alors le mappage de catalogue sera utilisé. Si tous deux ont des mappages de catalogue, la valeur de ENUMSchemaMapping décide quel mappage est utilisé. Si ni l'espace de noms ni l'emplacement de schéma a un mappage de catalogue, l'URL d'emplacement de schéma est utilisé.
- eSHLoadIgnore: Les attributs xsi:schemaLocation et xsi:noNamespaceSchemaLocation sont tous les deux ignorés.

COM et .NET

eSHLoadBySchemalocation	= 0
eSHLoadByNamespace	= 1
eSHLoadCombiningBoth	= 2
eSHLoadIgnore	= 3

Utilisé par

Interface	Propriété
IXBRL 447	SchemalocationHints 469
IXMLValidator 482	<u>SchemalocationHints</u> 492
IXSLT 506	SchemalocationHints 514

Java

```
public enum ENUMLoadSchemalocation {
    eSHLoadBySchemalocation
    eSHLoadByNamespace
    eSHLoadCombiningBoth
    eSHLoadIgnore }
```

Utilisé par

Classe	Méthode
XBRL 447	setSchemalocationHints 469
XMLValidator 482	setSchemalocationHints 492
XSLT 506	setSchemalocationHints 514

6.4.2.6 ENUMSchemalmports

Définit le comportement des éléments xs:import du schéma, chacun possède un attribut optionnel namespace et une attribut schemaLocation optionnel.

- esiloadByschemalocation uses the value of the schemalocation attribute pour situer le schéma, en prenant en compte les mappages de catalogue. Si l'attribut namespace est présent, l'espace de noms sera importé (mis sous licence).
- eSILoadPreferringSchemalocation: Si l'attribut schemaLocation est présent, il est utilisé, en prenant en compte les mappages de catalogue. Si aucun attribut schemaLocation n'est présent, la valeur de l'attribut namespace est utilisée par le biais d'un mappage de catalogue. Ce littéral d'énumération est la valeur par défaut.
- eSILoadByNamespace utilise la valeur de l'attribut namespace pour situer le schéma par le biais d'un mappage de catalogue.
- eSILoadCombiningBoth: Si soit l'URL de namespace ou l'URL de schemaLocation a un mappage de catalogue, le mappage de catalogue sera utilisé. Si tous deux ont des mappages de catalogue, la valeur du paramètre ENUMSchemaMapping décidera quel mappage sera utilisé. Si ni l'URL de namespace ni de schemaLocation n'a un mappage de catalogue, l'URL schemaLocation sera utilisée.
- eSILicenseNamespaceOnly: L'espace de noms est importé. Aucun document de schéma n'est importé.

COM et .NET

eSILoadBySchemalocation	= 0
eSILoadPreferringSchemalocation	= 1
eSILoadByNamespace	= 2
eSICombiningBoth	= 3
eSILicenseNamespaceOnly	= 4

Utilisé par

Interface	Propriété
IXBRL 447	SchemaImports 469
IXMLValidator 482	SchemaImports 492
IXSLT 506	SchemaImports 514

Java

```
public enum ENUMSchemaImports {
    eSILoadBySchemalocation
    eSILoadPreferringSchemalocation
    eSILoadByNamespace
    eSILoadCombiningBoth
    eSILicenseNamespaceOnly }
```

Utilisé par

Classe	Méthode
XBRL 447	setSchemaImports 469
XMLValidator 482	setSchemaImports 492
XSLT 506	setSchemaImports 514

6.4.2.7 ENUMSchemaMapping

Spécifie lequel des deux mappages de catalogue est préféré : les espaces de noms ou les URL de schema-location. Cette énumération est utile pour différencier ENUMLoadSchemalocation et ENUMSchemalmports

- esmPreferNamespace: Sélectionne l'espace de noms.
- esmPreferschemalocation: Sélectionne l'emplacement de schéma. Il s'agit de la valeur par défaut.

COM et .NET

eSMPreferSchemalocation	= 0
eSMPreferNamespace	= 1

Utilisé par

Interface	Propriété
IXBRL 447	SchemaMapping 469
IXMLValidator 482	SchemaMapping 492
IXSLT 506	SchemaMapping 515

Java

```
public enum ENUMSchemaMapping {
    eSMPreferSchemalocation
    eSMPreferNamespace }
```

Utilisé par

Classe	Méthode
XBRL 447	setSchemaMapping 469
XMLValidator 482	setSchemaMapping 492
XSLT 506	setSchemaMapping 515

6.4.2.8 ENUMTableOutputFormat

Spécifie le format de sortie du document contenant les tables XBRL générées.

- eFormatxmL: le document de sortie avec les tables générées se trouvent en format XML.
- eFormathtml: le document de sortie avec les tables générées se trouvent en format HTML.

COM et .NET

eFormatXML	= 0
eFormatHTML	= 1

Utilisé par

Interface	Propriété
IXBRL 447	TableOutputFormat 471

Java

```
public enum ENUMTableOutputFormat {
    eFormatXML
    eFormatHTML }
```

Utilisé par

Classe	Méthode
XBRL 447	setTableOutputFormat 471

6.4.2.9 ENUMValidationType

Spécifie quelle validation à effectuer et, dans le cas des documents XML, que la validation s'effectue par rapport à un DTD ou un XSD.

- eValidateAny: Le type de document (par exemple, XML ou XSD) est détecté, et la validation est définie automatiquement pour ce type de document.
- evalidatexmlwithoto: Spécifie la validation d'un document XML par rapport à un DTD.
- evalidatexmlwithxsp: Spécifie la validation d'un document XML par rapport à un XSD (Schéma XML).
- eValidateDTD: Spécifie la validation d'un document DTD.
- eValidateXSD: Spécifie la validation d'un document XSD (W3C Schéma XML).
- eValidateJson: Spécifie la validation d'un document d'instance JSON.
- evalidateJsonschema: Spécifie la validation d'un document Schéma JSON conformément à Schéma JSON v4.
- evalidateAvro: Spécifie la validation d'un fichier binaire Avro. Les données Avro dans le fichier binaire sont validées par rapport au Schéma Avro contenu dans le fichier binaire.
- eValidateAvroSchema: Spécifie la validation d'un schéma Avro par rapport à la spécification de schéma Avro.
- evalidateAvroJson: Spécifie la validation d'un fichier de données Avro sérialisé de JSON par rapport au schéma Avro.

COM et .NET

eValidateAny	= 0
eValidateXMLWithDTD	= 1
eValidateXMLWithXSD	= 2
eValidateDTD	= 3
eValidateXSD	= 4
eValidateJSON	= 5
eValidateJSONSchema	= 6
eValidateAvro	= 7
eValidateAvroSchema	= 8
eValidateAvroJSON	= 9

<u>Utilisé par</u>

Interface	Méthode
IXMLValidator 482	isValid 484

Java

```
public enum ENUMValidationType {
    eValidateAny
```

```
eValidateXMLWithDTD
eValidateDTD
eValidateDTD
eValidateJSON
eValidateJSONSchema
eValidateAvro
eValidateAvroSchema
eValidateAvroJSON }
```

Utilisé par

Classe	Méthode
XMLValidator 482	isValid 484

6.4.2.10 ENUMWellformedCheckType

Spécifie le type du contrôle de la bonne formation à effectuer (pour XML, DTD ou JSON).

- eWellformedAny: Le type de document est détecté, et le type de contrôle est défini automatiquement.
- eWellformedXML: Contrôle la bonne formation d'un document XML.
- eWellformedDTD: Contrôle la bonne formation d'un document DTD.
- eWellformedJson: Contrôle la bonne formation d'un document JSON.

COM et .NET

eWellFormedAny	= 0
eWellFormedXML	= 1
eWellFormedDTD	= 2
eWellFormedJSON	= 3

Utilisé par

Interface	Méthode
IXMLValidator 482	<u>isWellFormed</u> ⁴⁸⁴

Java

```
public enum ENUMWellformedCheckType {
    eWellformedAny
    eWellformedXML
    eWellformedDTD
    eWellformedJSON }
```

Utilisé par

Classe	Méthode
XMLValidator 482	isWellFormed 484

6.4.2.11 ENUMXBRLValidationType

Spécifie le type de validation XBRL à effectuer : document à valider (par exemple, une instance XBRL, une taxonomie XBRL, etc).

- evalidatexbrlany: Le type de document est détecté automatiquement, et le type de validation est défini automatiquement conformément au type de document.
- evalidateXBRLInstance: Règle le type de validation sur Instance. Valide un document d'instance XBRL (extension de fichier .xbrl).
- eValidateXBRLTaxonomy: Règle le type de validation sur Taxonomy. Valide une taxonomie XBRL (extension de fichier .xsd).
- evalidateInline: Règle le type de validation sur Inline. Valide un document Inline XBRL (iXBRL) par rapport à la spécification Inline XBRL 1.0 ou Inline XBRL 1.1.
- eValidateTaxonomyPackage: Règle le type de validation sur TaxonomyPackage. Valide un pack de taxonomie XBRL conformément à la spécification Taxonomy 1.0 Packages.
- evalidate (XBRL) versioningReport: Règle le type de validation sur XBRLVersion. Valide un rapport
 de version XBRL (un document Versioning XBRL) conformément à la spécification XBRL Versioning
 1.0. Notez que ce littéral d'énumération dans Java ne contient pas XBRL. Voir ci-dessous pour les
 littérals exactes COM/.NET et Java, respectivement.

Les noms dans COM/.NET sont différents que dans Java

Notez que non seulement le nom de l'énumération est différent (ENUMXBRLValidationType et ENUMXValidationType). Certaines valeurs d'énumération sont également différentes. Les valeurs nommées différemment (par leurs noms COM.NET) sont : eValidateXBRLAny, eValidateXBRLInstance, eValidateXBRLTaxonomy, eValidateXBRLVersioningReport.

Voir la section Java ci-dessous pour voir les noms Java correspondant.

COM et .NET

eValidateXBRLAny	= 0
eValidateXBRLInstance	= 1
eValidateXBRLTaxonomy	= 2
eValidateInline	= 3
eValidateTaxonomyPackage	= 4
eValidateXBRLVersioningReport	= 5
eValidateXBRLXule	= 6

Server API Reference

eOpenInformationModelCSV	= 7
eOpenInformationModelJSON	= 8
eOpenInformationModelXML	= 9

Utilisé par

Interface	Propriété
IXBRL 447	<u>IsValid</u> 458

Java

```
public enum ENUMValidationType {
    eValidateAny
    eValidateInstance
    eValidateTaxonomy
    eValidateInline
    eValidateTaxonomyPackage
    eValidateVersioningReport
    eValidateXule
    eOpenInformationModelCSV
    eOpenInformationModelJSON
    eOpenInformationModelXML }
```

Utilisé par

Classe	Méthode
XBRL 447	<u>IsValid</u> ⁴⁵⁸

6.4.2.12 ENUMXMLValidationMode

Spécifie le type de validation XML à effectuer (validation ou contrôle de la bonne formation).

- eProcessingModeWF: Règle le mode de traitement XML sur wellformed. Il s'agit de la valeur par défaut.
- eProcessingModeValid: Règle le mode de traitement XML sur validation.
- eProcessingModeID: Interne, pas destiné à l'utilisation.

COM et .NET

eXMLValidationModeWF	= 0
eXMLValidationModeID	= 1
eXMLValidationModeValid	= 2

Utilisé par

Interface	Propriété
IXMLValidator 482	XMLValidationMode 494
IXQuery 494	XMLValidationMode 505
IXSLT 506	XMLValidationMode 516

Java

```
public enum ENUMXMLValidationMode {
    eProcessingModeValid
    eProcessingModeWF
    eProcessingModeID }
```

Utilisé par

Classe	Méthode
XMLValidator 482	setXMLValidationMode 494
XQuery 494	setXMLValidationMode 505
XSLT 506	setXMLValidationMode 516

6.4.2.13 ENUMXQueryUpdatedXML

Spécifie comment gérer les mises à jour XQuery.

- etpdatedDiscard: Les mises à jour sont éliminées et ne sont pas écrites sur le fichier.
- eUpdatedWriteback: Les mises à jour sont écrites dans le fichier d'entrée XML spécifié avec (set) InputXMLFileName (00).
- eUpdatedAsMainResult: Les mises à jour sont écrites dans l'emplacement spécifié par le paramètre outputFile de ExecuteUpdate 476.

COM et .NET

eUpdatedDiscard	= 1
eUpdatedWriteback	= 2
eUpdatedAsMainResult	= 3

Utilisé par

Interface	Propriété
IXQuery 494	UpdatedXMLWriteMode 504

Java

```
public enum ENUMXQueryUpdatedXML {
```

```
eUpdatedDiscard
eUpdatedWriteback
eeUpdatedAsMainResult }
```

Utilisé par

Classe	Méthode
XQuery 494	setUpdatedXMLWriteMode 504

6.4.2.14 ENUMXQueryUpdateVersion

Définit la version XQuery Update à utiliser pour le traitement (exécution ou validation).

• exqupdateVersion10: Définit la version XQuery Update à XQuery Update 1.0.

Note: le littéral d'énumération Java est nommé différemment que le littéral COM/.NET. Voir ci-dessous.

COM et .NET

eXQUpdateVersion10	= 1
--------------------	-----

Utilisé par

Interface	Propriété
IXQuery 494	XQueryUpdateVersion 506

Java

```
public enum ENUMXQueryUpdateVersion {
    eVersion10 }
```

Utilisé par

Classe	Méthode
XQuery 494	setXQueryUpdateVersion 506

6.4.2.15 ENUMXQueryVersion

Définit la version XQuery à utiliser pour le traitement (exécution ou validation).

- exgversion10: Définit la version XQuery à XQuery 1.0.
- exgversion30: Définit la version XQuery à XQuery 3.0. The default value.
- exgversion31: Définit la version XQuery à XQuery 3.1.

Note : les littéraux d'énumération Java sont nommés différemment que les littéraux COM/.NET. *Voir ci-dessous.*

COM et .NET

eXQVersion10	= 1
eXQVersion30	= 3
eXQVersion31	= 31

<u>Utilisé par</u>

Interface	Propriété
IXQuery 494	EngineVersion 499

Java

```
public enum ENUMXQueryVersion {
    eVersion10
    eVersion30
    eVersion31 }
```

<u>Utilisé par</u>

Classe	Méthode
XQuery 494	setEngineVersion 499

6.4.2.16 ENUMXSDVersion

Spécifie la version de Schéma XML à utiliser pour la validation.

- exspversionAuto: La version de Schéma XML est détectée automatiquement depuis l'attribut vc:minVersion du document XSD. Si la valeur de cet attribut est 1.1, alors le document est considéré être XSD 1.1. Si l'attribut a une autre valeur, ou si aucune valeur n'existe, le document est considéré comme étant un XSD 1.0.
- exspversion10: Définit la version de Schéma XML pour une validation au Schéma XML 1.0.
- exspversion11: Définit la version de Schéma XML pour une validation au Schéma XML 1.1.

COM et .NET

eXSDVersionAuto	= 0
eXSDVersion10	= 1
eXSDVersion11	= 2

Utilisé par

Interface	Propriété
IXMLValidator 482	XSDVersion 494
IXQuery 494	XSDVersion 506
IXSLT 506	XSDVersion 516

Java

```
public enum ENUMXSDVersion {
     eXSDVersionAuto
     eXSDVersion10
     eXSDVersion11 }
```

Utilisé par

Classe	Méthode
XMLValidator 482	setXSDVersion 494
XQuery 494	setXSDVersion 506
XSLT 506	setXSDVersion 516

6.4.2.17 ENUMXSLTVersion

Définit la version XSLT à utiliser pour le traitement (validation ou la transformation XSLT).

- eVersion10: Définit la version XSLT sur XSLT 1.0.
- eVersion20: Définit la version XSLT sur XSLT 2.0.
- eVersion30: Définit la version XSLT sur XSLT 3.0.

COM et .NET

eVersion10	= 1
eVersion20	= 2
eVersion30	= 3

<u>Utilisé par</u>

Interface	Propriété
IXSLT 506	EngineVersion 510

Java

```
public enum ENUMXSLTVersion {
     eVersion10
```

eVersion20
eVersion30 }

<u>Utilisé par</u>


Classe	Méthode
XSLT 506	setEngineVersion 510

7 API de moteur : Python et .NET

RaptorXML+XBRL Server fournit deux API de moteur :

- Un fichier wheel Python (.whl), qui est l'API de moteur Python : raptorxml <versiondetails>.whl
- Un fichier DLL .NET (.dll), qui est l'API de moteur .NET : raptorxmlxbrlapi.dll

Ces deux API de moteur proposent les fonctions RaptorXML+XBRL Server en tant que paquets séparés indépendants de RaptorXML+XBRL Server (*voir figure ci-dessous*). Chaque paquet doit être installé sur l'appareil de l'utilisateur avant de pouvoir être importé en tant que module Python ou être intégré dans une application .NET personnalisée. Étant donné que tout ce traitement est effectué localement sur l'appareil de l'utilisateur, les API de moteur Python et .NET fournissent un accès détaillé aux modèles de toute instance XML et XBRL valide, schémas XSD et taxonomies XBRL. Les API présentent un vaste ensemble de méthodes pour itérer sur le contenu des instances XBRL ou pour permettre d'extraire des fragments spécifiques d'information depuis les taxonomies XBRL avec quelques lignes de code.



Veuillez noter les points suivants concernant les API de moteur :

- Une fois avoir installé RaptorXML+XBRL Server, les deux API de moteur seront situés dans le dossier bin du dossier d'installation de RaptorXML+XBRL Server.
- Les API de moteur fournissent un traitement avancé supplémentaire par le biais d'objets plus versatiles dans leurs API.
- Afin d'utiliser un API de moteur, une version licencée de RaptorXML+XBRL Server doit être installé sur l'appareil sur lequel le programme Python ou l'application .NET est exécutée (voir *Utilisation* cidessous).

Utilisation

Vous pouvez créer un programme Python ou une application .NET comme suit :

Programme Python

Un programme Python peut accéder aux fonctions RaptorXML en utilisant des <u>objets API Python</u> (voir <u>ici</u> 33). Lorsque programme Python est exécuté, il utilisera la bibliothèque RaptorXML qui a été installée dans votre environnement Python lorsque vous installez la roue Python. Veuillez noter que la roue Python est compatible avec la version Python 3.11.8.

Application .NET

Une application .NET peut accéder aux fonctions RaptorXML en utilisant des <u>objets API .NET</u>⁵⁴⁸ (voir <u>ici</u>⁵³⁸). Lorsque l'application .NET est exécutée, elle utilisera le RaptorXML qui est contenu dans la DLL d'API .NET.

Licence

Afin d'utiliser un API de moteur, une version licencée de RaptorXML+XBRL Server doit être installée sur l'appareil sur lequel le programme Python ou l'application .NET est exécutée. Voir la section <u>License</u> pour plus d'information.

7.1 Licence

Pour exécuter un pack API sur un appareil client, cette machine doit être mise sous licence en tant que client RaptorXML+XBRL Server. La mise sous licence consiste en deux étapes :

- 1. Enregistrer la machine en tant qu'un client de RaptorXML+XBRL Server avec Altova LicenseServer
- 2. Attribuer à RaptorXML+XBRL Server une licence de LicenseServer sur cet appareil.

Si vous projetez d'utiliser le pack d'API provenant d'un appareil particulier, deux situations probables apparaissent :

- Si la machine client exécute d'ores et déjà une installation sous licence de RaptorXML+XBRL Server, alors le pack API peut être exécuté sans qu'il vous soit nécessaire de prendre des mesures supplémentaires. Cela est dû au fait que la machine est déjà mise sous licence pour exécuter RaptorXML+XBRL Server. Par conséquent, l'utilisation du pack d'API sur cet appareil est couverte par la licence attribuée à RaptorXML+XBRL Server sur cet appareil.
- Si RaptorXML+XBRL Server n'est pas installé sur cet appareil client, et que vous ne souhaitez pas installer RaptorXML+XBRL Server sur cet appareil pour une raison quelconque. Dans ce cas, vous pouvez toujours enregistrer l'appareil en tant qu'un client RaptorXML+XBRL Server et l'attribuer à une licence RaptorXML+XBRL Server. Suivre les étapes suivantes :

Pour enregistrer un appareil (sur lequel RaptorXML+XBRL Server n'est pas installé) en tant qu'un client RaptorXML+XBRL Server, utiliser l'application de ligne de commande registerlicense.exe, qui se trouve dans le dossier bin de l'application :

Windows	Program Files\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\bin	
Linux	/opt/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/bin	
Мас	/usr/local/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/bin	

Dans la ligne de commande, exécuter la commande :

registerlicense <LicenseServer>

où <LicenseServer> est l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'appareil de LicenseServer.

Cette commande enregistrera l'appareil en tant qu'un client RaptorXML+XBRL Server auprès de Altova LicenseServer. Pour plus d'informations concernant comment attribuer une licence RaptorXML+XBRL Server à l'appareil et pour plus d'informations concernant la mise sous licence, consulter la documentation LicenseServer Altova.

Déployer sur Linux

Pour déployer l'application registerlicense avec votre pack Python wheel, les bibliothèques partagées qui sont listées ci-dessous doivent être présentes dans un répertoire lib frère. Les librairies partagées peuvent être copiées depuis votre dossier d'installation Raptor :

537

/opt/Altova/RaptorXMLServerRaptorXMLXBRLServer2025/lib

- libcrypto.so.1.0.0
- libssl.so.1.0.0
- libstdc++.so.6
- libtbb.so.2

7.2 Python API

538

L'API Python RaptorXML permet aux données contenues dans des documents XML, des documents de Schéma XML, des documents d'instance XBRL, et des documents de taxonomie XBRL d'être accédés et manipulés dans des scripts Python. Voici quelques exemples types d'une utilisation des API Python :

- mise en œuvre des règles de validation personnalisées et messages d'erreur
- exporter du contenu depuis des documents XML et XBRL vers une base de données
- exporter du contenu depuis des documents XML et XBRL vers des formats de données personnalisés
- naviguer et interroger de manière interactive le modèle de données des documents XML et XBRL dans un shell Python ou un notebook Jupyter (http://jupyter.org/)

Les API de Python

Les API de Python (pour XML, XSD et XBRL) fournissent un accès à la méta-information, à l'information structurelle et aux données contenues dans et les documents d'instance et de taxonomie XML, XSD et XBRL. En guise de résultat, les scripts Python peuvent être créés qui utilisent les API pour accéder et traiter l'information de document. Par exemple, un script Python peut être passé à RaptorXML+XBRL Server qui écrit les données d'un document XML ou document d'instance XBRL vers une base de données ou un fichier CSV.

Les scripts d'exemple pour les API Python de Raptor sont disponibles sous : https://github.com/altova

Les API de Python sont décrites dans leurs références API :

- Référence API Python v1
- Référence API Python v2

Note: Python API v1 de Raptor est obsolète. Veuillez utiliser Python API v2.

Pack RaptorXML+XBRL Server pour Python

Dans votre installation de RaptorXML+XBRL Server, vous trouverez aussi un Package de Python en format Roue. Vous pouvez utiliser la commande pip de Python pour installer ce package en tant que module de votre installation Python. Une fois que le module RaptorXMLXBRL a été installé, vous pouvez utiliser les fonctions du module dans votre code. De cette manière, les fonctions de RaptorXMLXBRL peuvent être utilisées aisément dans tout programme Python que vous écrivez, avec d'autres bibliothèques Python tierces comme des librairies de graphique.

Pour plus d'information concernant l'utilisation du package Python de RaptorXML+XBRL Server, voir la section RaptorXML+XBRL Server en tant que package Python [54].

Note: La roue Python est uniquement compatible avec la version Python 3.11.8.

Scripts Python

Un script Python utilisé par l'utilisateur est soumis avec le paramètre --script d#un certain nombre de commandes, y compris :

- valxml-withxsd (xsi) 64
- valxsd (xsd)
- valxbrltaxonomy (dts)

• valxbrl (xbrl) 93

Ces commandes invoquant des scripts Python peuvent être utilisées aussi bien <u>sur l'Interface de ligne de commande (CLI)</u> qu'avec <u>l'interface HTTP</u> 379. L'utilisation des scripts Python avec les API Python de RaptorXML+XBRL Server est décrite sous : https://github.com/altova.

Rendre les scripts Python sûrs

Lorsqu'un script Python est spécifié dans une commande via HTTP pour RaptorXML+XBRL Server, le script fonctionnera uniquement s'il est situé dans le <u>répertoire de confiance</u> Le script est exécuté depuis le répertoire de confiance. La spécification d'un script Python provenant d'un autre répertoire quelconque résultera en une erreur. Le répertoire de confiance est spécifié dans le paramètre <u>server.script-root-dir</u> du <u>fichier de configuration de serveur</u> (stript-root-dir), et un répertoire de confiance **doit** être spécifié si vous souhaitez utiliser des scripts Python. Veuillez vous assurer que tous les scripts Python à utiliser soient sauvegardés dans ce répertoire.

Bien que toutes les sorties générées par le serveur pour les requêtes de tâche HTTP soient écrites dans le répertoire de sortie de tâche (qui est un sous-répertoire de output-root-directory), cette limitation ne s'applique pas aux scripts Python, qui peuvent écrire dans n'importe quel emplacement. L'administrateur de serveur doit revoir les scripts Python dans <u>le répertoire de confiance</u> en ce qui concerne des problèmes de vulnérabilité potentiels.

7.2.1 Versions d'API Python

RaptorXML+XBRL Server prend en charge plusieurs versions d'API Python. Toute version d'API Python précédente est aussi prise en charge par la version actuelle de RaptorXML+XBRL Server. La version d'API Python est sélectionnée par le flag de ligne de commande --script-api-version=MAJOR_VERSION. Le défaut de l'argument de MAJOR_VERSION est toujours la version actuelle. Un nouvel API Python MAJOR_VERSION de RaptorXML+XBRL Server est introduit lorsque des changements incompatibles ou des améliorations importantes sont introduites. Les utilisateurs de l'API ne doivent pas mettre à niveau leurs scripts existants lorsqu'une nouvelle version majeure est publiée.

Il est recommandé que :

- vous utilisez le flag --script-api-version=MAJOR_VERSION pour invoquer des scripts utilitaires depuis la ligne de commande RaptorXML+XBRL Server (ou l'API Web). Cela vous garantit que les scripts fonctionnent toujours comme prévu après les mises à jour de RaptorXML+XBRL Server, même si une nouvelle MAJOR VERSION d'API a été publiée.
- Vous utilisez la dernière version de l'API pour de nouveaux projets, même si des versions précédentes seront prises en charge par des releases futures de RaptorXML+XBRL Server.

Les versions API Python recensées ci-dessous sont disponibles actuellement. La documentation des différents API est disponible en ligne dans les emplacements indiqués ci-dessous.

Exemples de fichiers

Pour des exemples de script qui utilisent les API Python de Raptor, allez à https://github.com/altova.

539

API Python version 1

Introduit avec la version v2014 de RaptorXML+XBRL Server

Flag de ligne de commande : --script-api-version=1

Documentation : Python API Version 1 Reference

Voici l'API Python de RaptorXML+XBRL Server original. Il couvre la prise en charge pour accéder au modèle interne de RaptorXML+XBRL Server pour :

- XML 1.0 et XML 1.1 (module API xml)
- Schéma XML 1.0 et Schéma XML 1.1 (module API xsd)
- XBRL 2.1 (module API xbrl)

L'API peut être utilisé par le biais de fonctions de callback qui sont mises en place dans un fichier de script Python.

- on_xsi_valid
- on xsd valid
- on dts valid
- on xbrl valid

Un script est spécifié avec l'option --script sur la ligne de commande. Les fonctions de callback sont invoquées uniquement si la validation réussit. Les détails concernant les fonctions de rappel et l'API sont décrits dans la référence "Python API version 1" de RaptorXML+XBRL Server.

Note: Python API v1 de Raptor est obsolète. Veuillez utiliser Python API v2.

API Python version 2

Introduit avec la version v2015r3 de RaptorXML+XBRL Server. La dernière version API est 2.11.0.

Flag de ligne de commande	Release
script-api-version=2	v 2015r3
script-api-version=2,1	v 2015r4
script-api-version=2,2	v 2016
script-api-version=2,3	v 2016r2
script-api-version=2,4	v 2017
script-api-version=2.4.1	v 2018
script-api-version=2.5.0	v 2018r2
script-api-version=2.6.0	v 2019
script-api-version=2.7.0	v2019r3

script-api-version=2.8.0	v2020
script-api-version=2.8.1	v2020r2
script-api-version=2.8.2	v2021
script-api-version=2.8.3	v2021r2
script-api-version=2.8.4	v2022r2
script-api-version=2.8.5	v2023r2sp1
script-api-version=2.8.6	v2024
script-api-version=2.9.0	v2024r2
script-api-version=2.10.0	v2025
script-api-version=2.11.0	v2025r2
Documentation : Python API Version 2 Reference	

Cette version API introduit plus de 300 nouvelles classes et réorganise les modules depuis l'API Python version 1 de RaptorXML+XBRL Server de manière à ce que des informations utilisées fréquemment (par exemple, des données PSVI) peuvent être accédées plus simplement et des API liées sont regroupées logiquement (par exemple, xbrl.taxonomy, xbrl.formula, xbrl.table). Dans cette version, les fonctions de callback sont invoquées non seulement si la validation réussit, mais aussi si la validation échoue. Pour illustrer ce comportement, le nom des fonctions de callback a été changé en :

- on xsi finished
- on xsd finished
- on dts finished
- on xbrl finished

Pour activer la modularisation, RaptorXML+XBRL Server prend maintenant en charge plusieurs options -- script. Les callbacks implémentés dans ces fichiers script Python sont exécutés dans l'ordre spécifié dans la ligne de commande.

7.2.2 RaptorXML+XBRL Server en tant que package Python

À partir de RaptorXML+XBRL Server 2024, l'API Python est disponible en tant que package wheel Python natif pour **Python 3.11.8**. Le package wheel Python peut être installé en tant que module d'extension avant votre distribution Python 3.11.8 préférée (par exemple, depuis <u>python.org</u>). Certaines distributions Python 3 (par exemple, provenant de <u>jupyter.org</u>, <u>anaconda.org</u> et <u>SciPy.org</u>) comprennent une palette étendue de modules d'extension pour les big data, les mathématiques, la science, l'ingénierie et les graphiques. Ces modules sont maintenant disponibles pour RaptorXML+XBRL Server sans qu'il soit nécessaire de générer ces modules spécifiquement pour RaptorXML+XBRL Server. Sinon, le package wheel fonctionne de la même manière que l'application RaptorXML+XBRL-python.exe qui est contenue dans RaptorXML+XBRL Server.

Note : le package wheel Python est un module d'extension natif 3.11.8 et il est compatible avec la version Python 3.11.8.

Note: le package wheel Python ne contient pas le Python API v1.

Note: si vous effectuez une mise à jour de votre version de RaptorXML+XBRL Server, assurez-vous de mettre à jour le package wheel Python dans votre environnement Python.

L'information nécessaire pour installer correctement le package RaptorXML+XBRL Server est indiquée dans les sections ci-dessous :

- Nom du fichier wheel
- Emplacement du fichier wheel ⁵⁴²
- Installer un wheel avec pip
- <u>Dépannage de l'installation</u> ⁵⁴³
- Le fichier root catalog ⁵⁴³
- Le fichier de config JSON 544

Pour plus d'informations concernant l'utilisation de l'API Python de RaptorXML+XBRL Server, voir <u>référence API Python et exemples</u> Solution de Raptor sous https://github.com/altova.

Nom du fichier wheel

Les fichiers wheel sont nommés conformément au motif suivant :

```
raptorxmlserver-{version}(-{build tag})?-{python tag}-{abi tag}-{platform tag}.whl

Exemple:
raptorxmlserver-2.10.0-cp35-cp35m-win amd64.whl
```

Emplacement du fichier wheel

Un fichier wheel est contenu avec votre installation de RaptorXML+XBRL Server. Il se trouve dans le dossier bin de l'application :

Fenêtres	Program Files\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\bin
Linux	/opt/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/bin
Мас	/usr/local/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/bin

Installer un wheel avec pip

Pour installer le package RaptorXML+XBRL Server en tant que module Python, utilisez la commande pip:

```
pip install <wheel-file>.whl
python -m pip install <wheel-file>.whl
```

Quand vous avez installé Python 3.11.8 ou la version plus élevée depuis python.org, alors pip sera déjà installée. Sinon, vous devrez tout d'abord installer pip. Pour plus d'informations, voir https://docs.python.org/3/installing/.

Dépannage de l'installation

Dans le cas où vous utilisez des versions plus anciennes de l'interpréteur Python, vous allez éventuellement devoir ajuster votre installation pour utiliser les dernières bibliothèques veruntime sur Windows ou des bibliothèques standard C++ sur Unix. Ces bibliothèques sont distribuées avec RaptorXML+XBRL Server et peuvent être utilisées tel que décrit ci-dessous.

Windows

Si vcruntime140 1.dll manque, copiez-le depuis le dossier Program

Files\Altova\RaptorXMLXBRLServer2025\bin wers le dossier d'installation Python (le dossier contenant python.exe). (De manière plus générale, l'interpréteur Python doit savoir où il trouve les DLL ou les bibliothèques partagées.)

Linux

Si votre bibliothèque C++ de système est obsolète, alors votre interpréteur Python ne saura pas où trouver la bibliothèque C++ la plus récente qui est utilisée par le package Python RaptorXML+XBRL Server et distribuée avec RaptorXML+XBRL Server. Ceci peut être réglé en utilisant \$LD_LIBRARY_PATH pour pointer vers la plus récente bibliothèque dans le dossier RaptorXML+XBRL Server, tel que : \$ export

LD LIBRARY PATH=/opt/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/lib.

macOS

Si votre bibliothèque C++ de système est obsolète, alors votre interpréteur Python ne saura pas où trouver la bibliothèque C++ la plus récente qui est utilisée par le package Python RaptorXML+XBRL Server et distribuée avec RaptorXML+XBRL Server. Ceci peut être réglé en utilisant <code>pyld_library_path</code> pour pointer vers la plus récente bibliothèque dans le dossier RaptorXML+XBRL Server, tel que : \$ export

DYLD LIBRARY PATH=/usr/local/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/lib.

Le fichier root catalog

Le module RaptorXMLXBRL pour Python doit pouvoir situer RootCatalog.xml, le fichier de catalogue root qui est stocké dans votre dossier d'installation RaptorXML+XBRL Server. La raison est que le module RaptorXMLXBRL peut utiliser le catalogue pour situer correctement les différentes ressources, comme des schémas et d'autres spécifications, que le module référence pour pouvoir effectuer des fonctions comme des validations et transformations. Le module RaptorXMLXBRL situera automatiquement RootCatalog.xml si l'emplacement du catalogue n'a pas été modifié après l'installation de RaptorXML+XBRL Server.

Au cas où vous déplacez ou modifiez votre environnement RaptorXML+XBRL Server, ou si vous déplacez RootCatalog.xml depuis son emplacement d'origine, vous pouvez spécifier l'emplacement du catalogue par le moyen des variables d'environnement et le <u>fichier config JSON du module RaptorXMLXBRL</u>. Voir la liste cidessous pour consulter les moyens se trouvant à votre disposition. Le module RaptorXMLXBRL détermine l'emplacement de RootCatalog.xml en consultant les ressources suivantes dans l'ordre donné.

1	Variable d'environnement ALTOVA_RAPTORXML_PYTHON_CATALOGPATH	Créer avec une valeur qui est le chemin vers
2	Registre HKLM: SOFTWARE\Altova\RaptorXML+XBRLServer\Installa tion_v2025_x64\Setup\CatalogPath	La clé de registre est ajoutée par l'installateur RaptorXML+XBRL Server. La valeur est le chemin vers RootCatalog.xml. Uniquement Windows

3	<pre>Emplacement : /opt/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/etc/Root Catalog.xml</pre>	Uniquement Linux
4	<pre>Emplacement : /usr/local/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/et c/RootCatalog.xml</pre>	Uniquement Mac
5	Variable d'environnement ALTOVA_RAPTORXML_PYTHON_CONFIG	Créer avec une valeur qui est le chemin vers le fichier de config JSON 544.
6	Emplacement: .altova/raptorxml-python.config	Le <u>fichier de config JSON</u> dans le répertoire de travail actuel
7	Emplacement: ~/.config/altova/raptorxml-python.config	Le <u>fichier de config JSON</u> dans le répertoire home de l'utilisateur
8	Emplacement: /etc/altova/altova/raptorxml-python.config	Le <u>fichier de config JSON</u> ⁵⁴⁴ . <i>Uniquement Linux et Mac</i>

Le fichier de config JSON

Vous pouvez créer un fichier de config JSON pour le module RaptorXMLXBRLServer. Ce fichier sera utilisé par les options 5 à 8 dans la table ci-dessus pour situer le <u>fichier de catalogue root</u> 43. Le fichier de config JSON doit contenir un map avec une clé "CatalogPath" qui a une valeur qui est le chemin vers le <u>fichier de catalogue root</u> 43.

Liste du fichier config JSON

```
{
    "CatalogPath": "/path/to/RootCatalog.xml"
}
```

7.2.3 Déboguer Scripts Phython côté Serveur

La plupart des fonctionnalités de débogage—à l'exception des callbacks spécifiques au serveur—peuvent être utilisées dans un interpréteur Python standard ou dans un environnement (virtuel) après avoir installé le module RaptorXML+XBRL Server en utilisant pip:

```
pip install -upgrade "/path/to/RaptorXML/application-folder/bin/raptorxml-version-cp37-
cp37m-winversion.whl"
```

Après avoir installé la roue, vous devriez pouvoir utiliser toute IDE Python pour déboguer un script. Vous pourriez essayer d'extraire la fonctionnalité principale vers une fonction séparée qui prend un objet instance. Ceci peut ensuite être appelé (i) par les callbacks de RaptorXML Server, ou (ii) en exécutant directement le script avec un interpréteur Python.

```
from altova api.v2 import xml, xsd, xbrl
```

```
def main(instance):
    # Here goes the application specific logic
# Main entry point, will be called by RaptorXML after the XML instance validation job has
def on xsi finished(job, instance):
    # instance object will be None if XML Schema validation was not successful
    if instance:
       main(instance)
# Main entry point, will be called by RaptorXML after the XBRL instance validation job has
finished
def on_xbrl_finished(job, instance):
    # instance object will be None if XBRL 2.1 validation was not successful
    if instance:
       main(instance)
if name == ' main ':
    # parse arguments and create an instance
    instance = ...
    main(instance)
```

7.2.4 Déboguer Scripts Python dans Visual Studio Code

Nous assumons l'installation à jour de <u>Visual Studio Code</u> (VS Code) avec l'extension ms-python installée. Veuillez lire les <u>configurations Python debug dans le guide Visual Studio Code</u> officiel pour un aperçu général.

Veuillez noter les points suivants :

- Ce guide utilise raptorxmlxbrl-python en tant que commande pour exécuter RaptorXML+XBRL Server en tant qu'interpréteur Python.
- L'exécutable raptorxmlxbrl-python est disponible dans le dossier bin de votre dossier d'application RaptorXML+XBRL Server.

Aperçu

Nous présentons deux méthodes pour utiliser VS Code afin de déboguer les scripts Python dans RaptorXML+XBRL Server.

- La Méthode 1 fonctionne également pour les serveurs et les rappels de RaptorXML Python (option de --script).
- La Méthode 2 ne requiert aucune modification de code source. Il s'agit d'une invocation modifiée de RaptorXML. La Méthode 2 ne fonctionne pas pour les serveurs ni pour les rappels de RaptorXML Python (option de --script).
- Les deux méthodes fonctionnent avec un interpréteur Python standard et le module RaptorXML Python intégré ('import altova api.v2 as altova').

Méthode 1 : changer votre code source

Exécutez les points suivants :

- 1. Exécutez : raptorxml-python -m pip install --upgrade debugpy
- 2. Ajoutez les lignes suivantes à votre code source Python :

```
python
import debugpy
debugpy.listen(5678)
debugpy.wait_for_client()
debugpy.breakpoint()
```

3. Copiez cette configuration de lancement vers VS Code launch.json (les valeurs par défaut permettront les valeurs ci-dessus) et sélectionnez-la pour Run.

Vous pouvez également l'exécuter en utilisant la commande de menu Run->Add Configuration...->Python->Remote Attach avec les valeurs par défaut acceptées.

- 4. Exécutez votre script Python (ou RaptorXML avec les rappels --script) comme d'habitude.
- 5. Commencez à déboguer (normalement avec le raccourci F5).

Méthode 2 : Utiliser une ligne de commande modifiée

Réalisez les étapes suivantes :

- Ajoutez la configuration de lancement (comme pour la Méthode 1 ci-dessus), et sélectionnez-la pour Run.
- 2. Définissez un point d'arrêt dans votre script Python.
- 3. Exécutez la commande: raptorxml-python -m debugpy --listen 0.0.0.0:5678 --wait-for-client your-script-.py
- 4. Commencez à déboguer (normalement avec le raccourci F5).

Note: Le débogage fonctionne également avec les conteneurs et serveurs distants. Vous devez changer la clé host de l'entrée connect dans la configuration de lancement. Vous pouvez aussi utiliser d'autres ports à condition que les lignes de code ou de commande et launch.json ont des valeurs consistantes.

Définir raptorxml-python.exe en tant qu'interprète par défaut de VS Code

Il est possible de configurer raptorxml-python.exe en tant qu'interprète Python par défaut de VS Code. Configurez en ajoutant ce qui suit à votre code VS settigs.json file:

547

```
json
  "python.defaultInterpreterPath": "/path/to/raptorxml-python.exe"
```

Dans ce cas, il est possible d'utiliser une configuration de lancement dite "Current File" qui lance le scripte pour déboguer. Consultez la documentation VS Code officielle pour tout détail.

7.2.5 Questions fréquemment posées

Q: Je veux écrire un script Python qui crée une nouvelle instance XML, un élément à la fois, pendant qu'il s'exécute à l'intérieur du serveur raptor. Ceux-ci doivent être sérialisés vers la sortie avec différents encodages et formatages dépendant des paramètres. Est-ce possible dans %APPNAME%>?

A: Non, ceci n'est actuellement pas possible parce que nous ne disposons pas d'API pour créer des instances XML arbitraires. Toutefois, quand il s'agit de générer des instances XBRL, nous avons un API qui gère de nombreux détails techniques (tels qu'éviter d'écrire des doublons de contextes/unités, et bien plus). Voir https://www.altova.com/manual/en/raptorapi/pyapiv2/2.11.0/html/xbrl.InstanceDocumentBuilder.html pour plus d'information.

Q: J'aimerais utiliser lxml. Est-ce que je peux installer les bibliothèques lxml dans le dossier Python sous « RaptorXMLXBRLServer2024/lib/ » ?

A: Vous pouvez installer directement la plupart des modules Python en exécutant la commande suivante dans un terminal qui a des droits d'administrateur :

"/path/to/RaptorXML/application-folder/bin/RaptorXMLXBRL-python.exe" -m pip install lxml

Q: Est-ce que je peux créer un grand string qui contient l'instance XML, pour parser ensuite le tout et le resérialiser?

A: C'est une possibilité. Vous pouvez parser et valider des instances XML et XBRL depuis un tampon de chaînes utilisant un API Python comme suit :

```
from altova api.v2 import xml
txt = '''<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<doc>
    <elem attr="foo">bar</elem>
</doc>'''
inst = xml.Instance.create from buffer(txt.encode('utf-8')).result
print(inst.serialize())
```

7.3 .NET Framework API

L'API .NET Framework de RaptorXML+XBRL Server vous permet d'intégrer le moteur RaptorXML dans des applications écrites en C# et d'autres langages .NET.

Elle est mise en place en tant qu'un assembly .NET et place **le moteur RaptorXML** directement à l'intérieur d'une application ou d'un mécanisme d'extension basé sur un .NET-framework comme VSTO (<u>Visual Studio Tools for Office</u>). L'API propose un accès granulaire pour valider les documents et pour requêter leur modèle de données interne depuis RaptorXML+XBRL Server.

Références et ressources


- Documentation API: vous trouverez la documentation API.NET Framework de RaptorXML+XBRL Server la plus récente sous https://www.altova.com/manual/en/raptorapi/dotnetapiv2/2.11.0/html/index.html.
- Code d'exemple : le code d'exemple est hébergé sous https://github.com/altova/RaptorXML-Examples.

Gestionnaire de schéma 549

8 Gestionnaire de schéma

XML Gestionnaire de schéma est un outil qui propose un moyen centralisé d'installer et de gérer des schémas XML (DTD pour XML et Schémas XML) pour une utilisation sur toutes les applications « XML-Schema-aware » d'Altova, y compris RaptorXML+XBRL Server

- Sur Windows, Gestionnaire de schéma a une interface utilisateur graphique (voir la capture d'écran cidessous) et est aussi disponible dans la ligne de commande. (Les applications desktop d'Altova sont disponibles sur Windows uniquement ; voir la liste ci-dessous.)
- Sur Linux et Mac Gestionnaire de schéma, l'outil est disponible uniquement dans la ligne de commande. (Les applications serveur d'Altova sont disponibles sur Windows, Linux et macOS; voir la liste ci-dessous.)



Application d'Altova qui fonctionnent avec Schema Manager

Applications desktop (Windows uniquement)	Applications de serveur (Windows, Linux, macOS)
XMLSpy (toutes éditions)	RaptorXML Server, RaptorXML+XBRL Server

Gestionnaire de schéma 551

MapForce (toutes éditions)	StyleVision Server
StyleVision (toutes éditions)	
Authentic Desktop Enterprise Edition	

Installation et désinstallation de Gestionnaire de schéma

Gestionnaire de schéma est installé automatiquement quand vous installez d'abord une nouvelle version de l'Altova Mission Kit ou toute application « XML-schema-aware » d'Altova (voir la table ci-dessus).

De même, il est supprimé automatiquement lorsque vous désinstallez la dernière application XML-schema-aware d'Altova depuis votre ordinateur.

Fonctions <% SCHEMA-MANAGER%>

Gestionnaire de schéma propose les fonctions suivantes :

- Affiche les schémas XML installés sur votre ordinateur et contrôle si de nouvelles versions sont disponibles pour le téléchargement.
- Télécharge des versions plus récentes des schémas XML indépendamment du cycle de release des produits Altova. (Altova stocke des schémas en ligne et vous pouvez les télécharger via Gestionnaire de schéma.)
- Installer ou désinstaller une des multiples versions d'un schéma donné (ou toutes les versions, si nécessaire).
- Un schéma XML peut avoir des dépendances sur d'autres schémas. Lorsque vous installez ou désinstallez un schéma particulier, Gestionnaire de schéma vous informe sur d'autres schémas dépendants et les installera ou désinstallera également automatiquement.
- Gestionnaire de schéma utilise le mécanisme du <u>catalogue XML</u> pour mapper les références de schéma aux fichiers locaux. Dans le cas de larges schémas XML, le traitement sera plus rapide que si les schémas étaient à un emplacement à distance.
- Tous les schémas majeurs sont disponibles via Gestionnaire de schéma et sont régulièrement mis à jour pour les dernières versions. Ceci vous fournit une ressource unique pour gérer tous vos schémas et les mettre à disposition de toutes les applications « XML-schema-aware » d'Altova.
- Les changements réalisés dans Gestionnaire de schéma prennent effet pour tous les produits d'Altova sur cet appareil.

Comment cela fonctionne?

Altova stocke tous les schémas XML utilisés dans les produits Altova en ligne. Ce référentiel est mis à jour lorsque de nouvelles versions de schémas sont publiées. Gestionnaire de schéma affiche des informations sur les derniers schémas disponibles lorsqu'ils sont appelés dans son formulaire GUI de même que sur CLI. Vous pouvez ensuite installer, mettre à jour ou désinstaller les schémas via Gestionnaire de schéma.

Gestionnaire de schéma installe également les schémas d'une autre manière. Sur le site web d'Altova (https://www.altova.com/fr/schema-manager), vous pouvez sélectionner un schéma et ses Schémas dépendants que vous souhaitez installer. Le site web préparera un fichier de type <code>.altova_xmlschemas</code> pour le téléchargement qui contient des informations sur la sélection de schéma. Lorsque vous double-cliquez sur ce fichier ou le passez à Gestionnaire de schéma via CLI comme argument de la commande installer
Gestionnaire de schéma installera les schémas que vous avez sélectionnés.

Cache local : suivre vos schémas

Toutes les informations sur les schémas installés sont suivies dans un répertoire cache centralisé sur votre ordinateur, situé ici :

Windows	C:\ProgramData\Altova\pkgs\.cache
Linux	/var/opt/Altova/pkgs\.cache
macOS	/var/Altova/pkgs

Ce répertoire cache est mis à jour régulièrement avec le dernier statut des schémas dans l'emplacement de stockage en ligne d'Altova. Ces mises à jour sont réalisées aux moments suivants :

- À chaque fois que vous lancez Gestionnaire de schéma.
- Lorsque vous exécutez RaptorXML+XBRL Server pour la première fois dans un jour donné du calendrier.
- Si RaptorXML+XBRL Server est ouvert plus de 24 heures, le cache est mis à jour toutes les 24 heures.
- Vous pouvez aussi mettre à jour le cache en exécutant la commande de mise à jour dans l'interface de ligne de commande.

Pour cette raison, le cache permet à Gestionnaire de schéma de suivre continuellement vos schémas installés par rapport aux schémas disponibles en ligne sur le site web d'Altova.

Ne modifiez pas le cache manuellement!

Le répertoire de cache local est entretenu automatiquement sur la base des schémas que vous installez ou désinstallez. Il ne devrait pas être altéré ou supprimé manuellement. Si vous êtes amené à réinitialiser Gestionnaire de schéma à son état original "intact", alors, sur l'interface de la ligne de commande (CLI): (i) exécutez la commande reset (ii) exécutez la commande initialize (En alternative, exécutez la commande reset avec l'option --i.)


8.1 Exécuter Schema Manager

Interface utilisateur graphique

Vous pouvez accéder à la GUI de Gestionnaire de schéma des manières suivantes :

- Durant l'installation de RaptorXML+XBRL Server: Vers la fin de la procédure d'installation, sélectionnez la case à cocher Invoke Altova XML-Schema Manager pour accéder directement à la GUI de Gestionnaire de schéma. Ceci vous permettra d'installer les schémas au cours de la procédure d'installation de votre application Altova.
- Via le fichier .altova_taxonomies téléchargé de <u>Altova website</u>: Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour exécuter la GUI de Gestionnaire de schéma, qui sera configurée pour installer les schémas que vous avez sélectionnés (le site web) pour installation.

Une fois que la GUI de Gestionnaire de schéma (*capture d'écran ci-dessous*) a été ouverte, les schémas déjà installés seront affichés tels sélectionnés. Si vous voulez installer un schéma additionnel, sélectionnez-le. Si vous voulez désinstaller un schéma déjà installé, désélectionnez-le. Une fois que vous avez faits vos sélections et/ou désélections, vous êtes prêts pour appliquer vos changements. Les schémas qui seront installés ou désinstallés seront mis en surbrillance et un message sur les modifications à venir sera posté dans le volet Messages au niveau inférieur de la fenêtre Gestionnaire de schéma (*voir la capture d'écran*).



Interface de ligne de commande

Vous pouvez exécuter Gestionnaire de schéma depuis une interface de ligne de commande en sélectionnant son fichier exécutable, xmlschemamanager.exe.

Le fichier xmlschemamanager.exe est situé dans le dossier suivant :

- **Sur Windows**: C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions
- Sur Linux ou macOS (application serveur uniquement): %INSTALLDIR%/bin, où %INSTALLDIR% est le répertoire d'installation du programme.

Vous pouvez alors utiliser toute commande dans la section de référence de la commande CLI 661.



Pour afficher l'aide pour la commande, exécutez l'étape suivante :

- Sur Windows: xmlschemamanager.exe --help
- Sur Linux ou macOS (application serveur uniquement) : sudo ./xmlschemamanager --help


556 Gestionnaire de schéma Catégories de statut

8.2 Catégories de statut

Gestionnaire de schéma catégorise les schémas sous sa gestion comme suit :

Schémas installés. Ceux-ci sont affichés dans la GUI avec leurs cases à cocher sélectionnées (dans la capture d'écran ci-dessous, les versions cochées et bleues des schémas EPUB et HL7v3 NE sont des schémas installés). Si toutes les versions de schéma sont sélectionnées, alors la marque de sélection est une coche. Si au moins une version de schéma est décochée, alors la coche de sélection est un carré coloré plein. Vous pouvez décocher un schéma installé pour le désinstaller; (dans la capture d'écran ci-dessous, le DocBook DTD est installé et a été désélectionné, le préparant ainsi pour la désinstallation).

• Schémas désinstallés disponibles. Ils sont affichés dans la GUI avec leurs cases à cocher non sélectionnées. Vous pouvez sélectionner les schémas que vous souhaitez installer.



• Les Schémas pouvant être mises à niveau sont ceux qui ont été revus par leurs émetteurs depuis qu'ils ont été installés. Ils sont indiqués dans la GUI par une icône . Vous pouvez **retoucher** le schéma installé avec la révision disponible.

Points à noter

- Dans la capture d'écran ci-dessus, les deux schémas CBCR sont cochés. Celui avec un arrière-plan bleu est déjà installé. Celui avec un arrière-plan jaune est désinstallé et a été sélectionné pour l'installation. Notez que le schéma HL7v3 NE 2010 n'est pas installé et n'a pas été sélectionné pour l'installation.
- Un arrière-plan jaune signifie que le schéma sera modifié d'une manière ou d'une autre quand le bouton **Appliquer** est cliqué. Si un schéma est décoché et a un arrière-plan jaune, cela signifie qu'il sera

Gestionnaire de schéma Catégories de statut 557

désinstallé quand le bouton **Appliquer** est cliqué. Dans la capture d'écran ci-dessus, le DocBook DTD a un tel statut.

• Lorsque vous exécutez Gestionnaire de schéma depuis la ligne de commande, la commande <u>list</u> est utilisée avec différentes options pour pour recenser les différentes catégories de schémas :

xmlschemamanager.exe list	Recense tous les schémas installés et disponibles ; ceux pouvant être mis à niveau sont également indiqués.
xmlschemamanager.exe list	Recense les schémas installés uniquement ; ceux pouvant être mis à niveau sont également indiqués
xmlschemamanager.exe list	Recense les schémas pouvant être mis à niveau

Note: Sur Linux et macOS, use sudo ./ xmlschemamanager list

8.3 Retoucher ou Installer un schéma

Retoucher un schéma installé

Occasionnellement, des schémas XML peuvent recevoir des patchs (mises à niveau ou révisions) de leurs émetteurs. Lorsque Gestionnaire de schéma détecte que des patchs sont disponibles, ceux-ci sont indiqués dans les listes de schéma de Gestionnaire de schéma et vous pouvez installer les patchs rapidement.

Dans la GUI

Les patchs sont indiqués par l'icône . (Voir aussi la rubrique précédente sur les <u>catégories de statut</u>.) Si les patchs sont disponibles, le bouton **Patch Selection** sera activé. Cliquez dessus pour sélectionner et préparer tous les patchs pour installation. Dans la GUI, l'icône de chaque schéma sera patchée de à à et le volet des Messages en bas du dialogue recense les patchs qui doivent être appliqués. Lorsque vous êtes prêt pour installer des patchs sélectionnés, cliquez sur **Appliquer**. Tous les correctifs seront appliqués ensemble. Notez que si vous décochez un schéma marqué pour une correction, vous désinstallerez de fait ce schéma.

Sur le CLI

Pour appliquer un patch dans l'interface de ligne de commande :

- 1. Exécuter la commande <u>list -u</u> 563 . Cela liste tout schéma lorsque des mises à niveau sont disponibles.
- 2. Exécutez la commande upgrade 566 pour installer les patchs.

Installer un schéma disponible

Vous pouvez installer des schémas en utilisant soit la GUI Gestionnaire de schéma ou en envoyant à Gestionnaire de schéma les instructions d'install via la ligne de commande.

Note: Si le schéma actuel référence d'autres schémas, les schémas référencées sont aussi installés.

Dans la GUI

Pour installer des schémas utilisant la GUI Gestionnaire de schéma GUI, sélectionnez les schémas que vous voulez installer et cliquez sur **Appliquer**.

Vous pouvez aussi sélectionner les schémas que vous voulez installer sur le <u>site web d'Altova</u> et générer un fichier téléchargeable <u>.altova_xmlschemas</u>. Lorsque vous double-cliquez sur ce fichier, il ouvrira Gestionnaire de schéma avec les schémas que vous vouliez présélectionner. La seule chose qui vous reste à faire, c'est cliquer sur **Appliquer**.

Sur le CLI

Pour installer des schémas via la ligne de commande, exécutez la commande install ::

xmlschemamanager.exe install [options] Schema+

où schéma est le schéma (ou les schémas) que vous voulez installer ou un fichier .altova_xmlschemas. Un schéma est référencé par un identifiant de format <name>-<version>. (Les identifiants de schémas sont affichés quand vous exécutez la commande list (503).) Vous pouvez saisir autant de schémas que vous le souhaitez. Pour plus de détails, voir la description de la commande install (503).

Note: sur Linux ou macOS, utilisez la commande sudo ./xmlschemamanager.

Installer un schéma requis

Lorsque vous exécutez une commande activée par XML dans RaptorXML+XBRL Server, et que RaptorXML+XBRL Server découvre qu'un schéma dont il a besoin pour exécuter la commande n'est pas présente ou est incomplète, Gestionnaire de schéma affichera l'information sur les schémas manquants. Vous pouvez ensuite installer directement tout schéma manquant via Gestionnaire de schéma.

Dans la GUI de Schema Manager, vous pouvez consulter tous les schémas précédemment installés à tout moment en exécutant Gestionnaire de schéma depuis **Outils | Gestionnaire de schéma**.

8.4 Désinstaller un schéma, Réinitialiser

Désinstaller un schéma

Vous pouvez désinstaller des schémas en utilisant soit la GUI Gestionnaire de schéma ou en envoyant à Gestionnaire de schéma les instructions d'installation via la ligne de commande.

Note : si la Police que vous voulez désinstaller référence d'autres Schémas, alors les Schémas référencées sont également désinstallées.

Dans la GUI

Pour désinstaller les schémas utilisant la GUI Gestionnaire de schéma, effacez leurs cases à cocher et cliquez sur **Appliquer**. Les schémas sélectionnés et leurs schémas référencées seront désinstallés.

Pour désinstaller tous les schémas, cliquez sur Désélectionner tout et cliquez sur Appliquer.

Sur le CLI

Pour désinstaller des schémas via la ligne de commande, exécutez la commande désinstaller 555 :

xmlschemamanager.exe uninstall [options] Schema+

où chaque argument schéma est le schéma que vous voulez désinstaller ou un fichier .altova_xmlschemas. Un schéma est spécifié par un identifiant qui a un format <name>-<version>. (Les identifiants de schémas sont affichés quand vous exécutez la commande list saisir autant de schémas que vous le souhaitez. Pour plus de détails, voir la description de la commande désinstaller sois.)

Note: sur Linux ou macOS, utilisez la commande sudo ./xmlschemamanager.

Réinitialiser Gestionnaire de schéma

Vous pouvez réinitialiser Gestionnaire de schéma. Ceci supprime toutes les schémas installés et le répertoire de mise sous cache.

- Dans la GUI, cliquez sur Reset Selection.
- Dans la CLI, exécutez la commande reset 564.

Une fois avoir exécuté cette commande, vous devrez exécuter la commande <u>initialize</u> 662, pour pouvoir recréer le répertoire de mise sous cache. En alternative, exécutez la commande <u>reset</u> 662 avec l'option -i.

Notez que <u>reset -i</u> for restaure l'installation originale du produit, il est recommandé d'exécuter la commande <u>update</u> après avoir réalisé la réinitialisation. En alternative, exécutez la commande <u>reset</u> avec les options -i and -u.

8.5 Interface de ligne de commande (CLI)

Pour appeler Gestionnaire de schéma dans la ligne de commande, vous devez connaître le chemin de l'exécutable. Par défaut, l'exécutable Gestionnaire de schéma est installé dans le chemin suivant :

Windows	C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\XMLSchemaManager.exe
Linux	/opt/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/bin/xmlschemamanager
macOS	/usr/local/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/bin/xmlschemamanager

Note: sur les systèmes Linux et macOS, une fois que vous avez changé le répertoire à celui contenant l'exécutable, vous pouvez appeler l'exécutable avec sudo ./xmlschemamanager. Le préfixe ./ indique que l'exécutable est le répertoire actuel. Le préfixe sudo indique que la commande que la commande doit être exécutée avec des privilèges root.

Syntaxe de ligne de commande

La syntaxe générale pour utiliser la ligne de commande est la suivante :

```
<exec> -h | --help | --version | <command> [options] [arguments]
```

Dans l'extrait ci-dessus, la barre verticale | sépare un ensemble d'items mutuellement exclusifs. Les crochets | indiquent des items optionnels. De manière générale, vous pouvez saisir le chemin d'exécutable suivi soit par les options --h, --help, ou --version ou par une commande. Chaque commande peut contenir des options et des arguments. La liste des commandes est décrite dans les sections suivantes.

8.5.1 help

Cette commande propose une aide contextuelle pour les commandes liées à l'exécutable Gestionnaire de schéma.

Syntaxe

<exec> help [command]

Où [command] est un argument optionnel qui spécifie un nom de commande valide.

Veuillez noter les points suivants :

- Vous pouvez invoquer de l'aide en saisissant la commande suivie par -h ou --help, par exemple :
 <exec> list-h
- Si vous tapez -h or --help directement après la commande exécutable et avant une commande, vous recevrez une aide générale (pas d'aide pour la commande), par exemple : <exec> -h list

Exemple

La commande suivante affiche une aide concernant la commande list:

xmlschemamanager help list

8.5.2 info

Cette commande affiche des informations détaillées pour chacun des schémas fournis en tant qu'argument de schéma. Cette information inclut le titre, la version, description, l'éditeur et tout schéma soumis et tout schéma référencé, et informe si le schéma a été installé ou non.

Syntaxe

<exec> info [options] Schema+

- L'argument schéma est le nom d'un schéma ou une partie du nom de schéma. (Pour afficher une ID de pack de schéma et des informations détaillées sur son statut d'installation, vous devriez utiliser la commande list 553.)
- Utiliser <exec> info -h pour afficher l'aide de la commande.

Exemple

La commande suivante affiche l'information sur les derniers schémas DocBook-DTD et NITF:

xmlschemamanager info doc nitf

8.5.3 initialize

Cette commande initialise l'environnement Gestionnaire de schéma. Elle crée un répertoire de cache où les informations concernant tous les schémas sont stockées localement. L'initialisation est réalisée automatiquement la première fois qu'une application schema-cognizant d'Altova est installée. Vous n'aurez pas besoin d'exécuter cette commande dans des circonstances normales, mais vous devrez l'exécuter généralement après la commande reset.

Syntaxe

```
<exec> initialize | init [options]
```

Options

La commande initialize accepte les options suivantes :

silent,s	Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est faux.
verbose,v	Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est faux.
help,h	Afficher l'aide pour la commande.

Exemple

La commande suivante initialise Gestionnaire de schéma:

```
xmlschemamanager initialize
```

8.5.4 install

Cette commande installe un ou plusieurs schémas.

Syntaxe

```
<exec> install [options] Schema+
```

Pour installer de multiples schémas, ajoutez l'argument schéma de nombreuses fois.

L'argument schéma est l'un des suivants :

- Un identifiant de schéma (avoir un format de <name>-<version>, par exemple : cbcr-2.0). Pour trouver les identifiants de schémas que vous voulez, exécutez la commande list 563. Vous pouvez aussi utiliser des identifiants abrégés s'ils sont uniques, par exemple docbook. Si vous utilisez un identifiant abrégé, alors la dernière version de ce schéma sera installée.
- Le chemin vers un fichier .altova_xmlschemas téléchargé depuis le site web d'Altova. Pour information sur ces fichiers, voir <u>Introduction à SchemaManager : Comment cela fonctionne-t-il ? [549]</u>.

Options

La commande install accepte les options suivantes :

silent,s	Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est faux.
verbose,v	Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est faux.
help,h	Afficher l'aide pour la commande.

Exemple

La commande suivante installe le schéma CBCR 2.0 (Country-By-Country Reporting) et le dernier DocBook DTD:

```
xmlschemamanager install cbcr-2.0 docbook
```

8.5.5 list

Cette commande recense les schémas sous la gestion de Gestionnaire de schéma. La liste affiche comme suit

- Tous les schémas disponibles
- Les schémas contenant le string dans leur nom soumis comme argument de schéma
- Seuls les schémas installés
- Seuls les schémas qui peuvent être mis à niveau

Syntaxe

```
<exec> list | ls [options] Schema?
```

Si aucun argument de schéma n'est soumis, alors toutes les schémas disponibles sont recensés. Autrement, les schémas sont recensés par des options soumises (voir l'exemple ci-dessous). Notez que vous pouvez soumettre l'argument de schéma de nombreuses fois.

Options

La commande list accepte les options suivantes :

installed,i	Recenser uniquement la liste des schémas installés. Le réglage par défaut est faux.
upgradeable,u	Recenser uniquement les schémas lorsque des mises à niveau (patchs) sont disponibles. Le réglage par défaut est faux.
help,h	Afficher l'aide pour la commande.

Exemples

- Pour exécuter tous les schémas disponibles, exécutez : xmlschemamanager list
- Pour recenser les schémas installés, exécutez : xmlschemamanager list -i
- Pour recenser tous les schémas qui contiennent soit "doc", soit "nitf" dans leur nom, exécutez xmlschemamanager list doc:

8.5.6 reset

Cette commande supprime tous les schémas installés et le répertoire de mise sous cache. Vous réinitialiserez complètement votre environnement de schéma. Une fois avoir exécuté cette commande, vous devrez exécuter la commande <u>initialize</u>, pour pouvoir recréer le répertoire de mise sous cache. En alternative, exécuter la commande <u>reset</u> avec l'option -i. Pusique <u>reset</u> -i restaure l'installation originale du produit, nous vous recommandons que vous exécutiez la commande <u>update</u> après avoir réalisé la réinitialisation et l'initialisation. En alternative, exécutez la commande <u>reset</u> avec les options -i and -u

Syntaxe

```
<exec> reset [options]
```

Options

La commande reset accepte les options suivantes :

init,i	Initialiser Gestionnaire de schéma après le reset. Le réglage par défaut est faux.
update,u	Mettre à jour la liste de schémas disponibles dans le cache. Le réglage par défaut est faux.
silent,s	Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est faux.
verbose,v	Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est faux.
help,h	Afficher l'aide pour la commande.

Exemples

- Pour réinitialiser Gestionnaire de schéma, exécuter : xmlschemamanager reset
- Pour réinitialiser Gestionnaire de schéma et l'initialiser, exécutez : xmlschemamanager reset -i
- Pour réinitialiser Gestionnaire de schéma, initialiser-le et mettez à jour sa liste de schéma, exécutez : xmlschemamanager reset -i-u

8.5.7 uninstall

Cette commande désinstalle un ou plusieurs schémas. Par défaut, tout schéma référencé par la taxonomie actuelle sera également désinstallé. Pour désinstaller uniquement le schéma actuel et garder les schémas référencés, définir l'option --k.

Syntaxe

```
<exec> uninstall [options] Schema+
```

Pour désinstaller de multiples schémas, ajoutez l'argument schéma de nombreuses fois.

L'argument schéma est l'un des suivants :

- Un identifiant de schéma (avoir un format de <name>-<version>, par exemple : cbcr-2.0). Pour trouver les identifiants de schéma qui sont installés, exécutez la commande list -i
 . Vous pouvez aussi utiliser un nom de schéma abrégé s'il est unique, par exemple docbook. Si vous utilisez un nom abrégé, alors tous les schémas qui contiennent une abréviation dans leur nom seront désinstallés.
- Le chemin vers un fichier .altova_xmlschemas téléchargé depuis le site web d'Altova. Pour information sur ces fichiers, voir <u>Introduction à SchemaManager: Comment cela fonctionne-t-il</u>? 549.

Options

La commande désinstaller accepte les options suivantes :

--keep-references, --k

Définir cette option pour garder les schémas référencés. Le réglage par défaut est faux.

silent,s	Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est faux.
verbose,v	Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est faux.
help,h	Afficher l'aide pour la commande.

Exemple

La commande suivante désinstalle les schémas CBCR 2.0 et EPUB 2.0 et leurs dépendances :

```
xmlschemamanager uninstall cbcr-2.0 epub-2.0
```

La commande suivante désinstalle la taxonomie eba-2.10 mais pas les schémas qu'elle référence :

```
xmlschemamanager uninstall --k cbcr-2.0
```

8.5.8 **update**

Cette commande requête la liste des schémas disponibles depuis l'emplacement de stockage en ligne et met à jour le répertoire de mise sous cache local. Vous devriez exécuter cette commande sauf si vous avez réalisé un reset et initialize et initialize.

Syntaxe

```
<exec> update [options]
```

Options

La commande mise à jour accepte les options suivantes :

silent,s	Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est faux.
verbose,v	Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est faux.
help,h	Afficher l'aide pour la commande.

Exemple

La commande suivante met à jour le cache local avec la liste des derniers schémas :

```
xmlschemamanager update
```

8.5.9 upgrade

Cette commande met à niveau toutes les schémas installés qui peuvent être mis à niveau à la dernière version patchée disponible. Vous pouvez identifier des schémas à mettre à niveau en exécutant la commande list - u 633.

Note : La commande mettre à niveau supprime une Police dépréciée si aucune version plus récente n'est disponible.

Syntaxe

<exec> upgrade [options]

Options

La commande mise à niveau accepte les options suivantes :


silent,s	Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est faux.
verbose,v	Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est faux.
help,h	Afficher l'aide pour la commande.

9 Gestionnaire de taxonomie

XBRL Gestionnaire de taxonomie est un outil qui propose un moyen centralisé d'installer et de gérer des taxonomies XBRL pour une utilisation sur toutes les applications XBRL Altova, y compris RaptorXML+XBRL Server

- Sur Windows, Gestionnaire de taxonomie a une interface utilisateur graphique (voir la capture d'écran ci-dessous) et est aussi disponible dans la ligne de commande. (Les applications desktop d'Altova sont disponibles sur Windows uniquement ; voir la liste ci-dessous.)
- Sur Linux et Mac Gestionnaire de taxonomie, l'outil est disponible uniquement dans la ligne de commande. (Les applications serveur d'Altova sont disponibles sur Windows, Linux et macOS; voir la liste ci-dessous.)

Gestionnaire de taxonomie 569



Les applications activées par XBRL d'Altova

Applications desktop (Windows uniquement)	Applications de serveur (Windows, Linux, macOS)
-------------------------------------------	-------------------------------------------------

Altova XBRL Add-ins pour Excel (EBA, Solvency II, II)	MapForce Server (Standard et Advanced Edition).
MapForce Enterprise Edition	RaptorXML+XBRL Server
StyleVision Enterprise Edition	StyleVision Server
XMLSpy Enterprise Edition	

Installation et désinstallation de Gestionnaire de taxonomie

Gestionnaire de taxonomie est installé automatiquement quand vous installez d'abord une nouvelle version de l'Altova Mission Kit Enterprise Edition ou toute application activée par XBRL d'Altova (*voir la table ci-dessus*).

De même, il est supprimé automatiquement lorsque vous désinstallez la dernière application activée pour XBRL Altova depuis votre ordinateur.

Fonctions <% TAXON-MANAGER%>

Gestionnaire de taxonomie propose les fonctions suivantes :

- Consulter les taxonomies XBRL installées sur votre ordinateur, et contrôlez si de nouvelles versions sont disponibles pour le téléchargement.
- Télécharger des versions plus récentes des taxonomies XBRL indépendamment du cycle de release des produits Altova. (Altova stocke des taxonomies en ligne et vous pouvez les télécharger via Gestionnaire de taxonomie.)
- Installer ou désinstaller une des versions d'une taxonomie donnée (ou toutes les versions si nécessaire).
- Une taxonomie XBRL peut avoir des dépendances sur d'autres taxonomies. Lorsque vous installez ou désinstallez une taxonomie particulière, Gestionnaire de taxonomie vous informe sur d'autres taxonomies dépendantes et les installera ou désinstallera également automatiquement.
- Gestionnaire de taxonomie utilise le mécanisme du <u>catalogue XML</u> pour mapper les références de schéma aux fichiers locaux. Dans le cas de taxonomies XBRL larges, le traitement sera plus rapide que si les taxonomies étaient à un emplacement à distance.
- Toutes les taxonomies majeures sont disponibles via Gestionnaire de taxonomie et sont régulièrement mises à jour pour les dernières versions. Ceci vous fournit une ressource unique pour gérer toutes vos taxonomies et les mettre à disposition de toutes les applications activées par XBRL d'Altova.
- Les changements réalisés dans Gestionnaire de taxonomie prennent effet pour tous les produits d'Altova sur cet appareil.

Taxonomies XBRL personnalisées

Si vous devez travailler avec des taxonomies XBRL personnalisées qui ne sont pas incluses dans Gestionnaire de taxonomie, vous pouvez ajouter ces taxonomies à l'ensemble des packs personnalisés référencés par <% appName%>. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

- Dans les applications desktop d'Altova: Sélectionnez la commande de menu Outils | Options et allez à la section XBRL | Packages de taxonomie. Recherchez le package ZIP de votre taxonomie XBRL personnalisée. Pour plus d'information, voir la description de cette commande dans votre documentation de produit desktop.
- Dans les applications de serveur Altova: Lorsque vous exécutez des commandes de la ligne de commande qui appuie les taxonomies personnalisées, fournissez l'option --taxonomy-package or --

Gestionnaire de taxonomie 571

taxonomy-package-config-file. Par exemple : Dans RaptorXML+XBRL Server, ces options sont appuyées par les commandes de validation XBRL telles que valxbrl ou valxbrltaxonomy ; dans MapForce, elles sont prises en charge par la commande d'exécution.

Comment cela fonctionne?

Altova stocke toutes les taxonomies XBRL utilisées dans les produits Altova en ligne. Ce référentiel est mis à jour lorsque de nouvelles versions des taxonomies sont publiées. Gestionnaire de taxonomie affiche des informations sur les dernières taxonomies disponibles lorsqu'elles sont appelées dans son formulaire GUI de même que sur CLI. Vous pouvez ensuite installer, mettre à jour eou désinstaller les taxonomies via Gestionnaire de taxonomie.

Gestionnaire de taxonomie installe également les taxonomies d'une autre manière. Sur le site web d'Altova (https://www.altova.com/fr/taxonomy-manager), vous pouvez sélectionner une taxonomie et ses taxonomies dépendantes que vous souhaitez installer. Le site web préparera un fichier de type altova_taxonomies pour le téléchargement qui contient des informations sur la sélection de taxonomie. Lorsque vous double-cliquez sur ce fichier ou le passez à Gestionnaire de taxonomie via CLI comme argument de la commande installer 583, Gestionnaire de taxonomie installera les taxonomies que vous avez sélectionnés.

Cache local: suivre vos taxonomies

Toutes les informations sur les taxonomies installées sont suivies dans un répertoire cache centralisé sur votre ordinateur, situé ici :

Windows	C:\ProgramData\Altova\pkgs\.cache
Linux	/var/opt/Altova/pkgs\.cache
macOS	/var/Altova/pkgs

Ce répertoire cache est mis à jour régulièrement avec le dernier statut des taxonomies dans l'emplacement de stockage en ligne d'Altova. Ces mises à jour sont réalisées aux moments suivants :

- À chaque fois que vous lancez Gestionnaire de taxonomie.
- Lorsque vous exécutez RaptorXML+XBRL Server pour la première fois dans un jour donné du calendrier.
- Si RaptorXML+XBRL Server est ouvert plus de 24 heures, le cache est mis à jour toutes les 24 heures.
- Vous pouvez aussi mettre à jour le cache en exécutant la commande de <u>mise à jour</u> dans l'interface de ligne de commande.

Pour cette raison, le cache permet à Gestionnaire de taxonomie de suivre continuellement vos taxonomies installées par rapport aux taxonomies disponibles en ligne sur le site web d'Altova.

Ne modifiez pas le cache manuellement!

Le répertoire de cache local est entretenu automatiquement sur la base des taxonomies que vous installez ou désinstallez ; il ne doit pas être modifié ou supprimé manuellement. Il ne devrait pas être altéré ou supprimé manuellement. Si vous êtes amené à réinitialiser Gestionnaire de taxonomie à son état original "intact", alors, sur l'interface de la ligne de commande (CLI) : (i) exécutez la commande reset avec l'option --i.)

Proxy HTTP

Vous pouvez utiliser un proxy HTTP pour les connexions Gestionnaire de taxonomie. Les paramètres Proxy du système seront utilisés.


9.1 Exécuter le Gestionnaire de taxonomie

Interface utilisateur graphique

Vous pouvez accéder à la GUI de Gestionnaire de taxonomie des manières suivantes :

- Durant l'installation de RaptorXML+XBRL Server: Vers la fin de la procédure d'installation, sélectionnez la case à cocher Invoke Altova Taxonomy Manager pour accéder au Gestionnaire de taxonomie XBRL directement. Ceci vous permettra d'installer les taxonomies au cours de la procédure d'installation de votre application Altova.
- Via le fichier _altova_taxonomies téléchargé du <u>Centre de téléchargement de la taxonomie XBRL d'Altova</u>: Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour exécuter la GUI de Gestionnaire de taxonomie, qui sera configurée pour installer les taxonomies que vous avez sélectionnées (le site web) pour installation.

Une fois que Gestionnaire de taxonomie GUI (capture d'écran ci-dessous) a été ouvert, les taxonomies déjà installées seront affichées telles sélectionnées. Si vous voulez installer une taxonomie supplémentaire, sélectionnez-la. Si vous voulez désinstaller une taxonomie déjà installée, désélectionnez-la. Une fois que vous avez fait vos sélections et/ou désélections, vous êtes prêt pour appliquer vos changements. Les taxonomies qui seront installées ou désinstallées seront mises en surbrillance et un message sur les modifications à venir sera posté dans le volet Messages au niveau inférieur de la fenêtre Gestionnaire de taxonomie (voir la capture d'écran).



Lorsque vous cliquez sur **Appliquer**, le progrès de l'installation s'affiche dans un dialogue simplifié du Gestionnaire de taxonomie. En cas d'erreur (une erreur de connexion, par exemple), un message d'erreur s'affiche dans le dialogue. Dans ce cas, corrigez l'erreur, puis cliquez sur le bouton **Avancé**, vérifiez la sélection de la taxonomie et réessayez en cliquant sur **Appliquer**.

Interface de ligne de commande

Vous pouvez exécuter Gestionnaire de taxonomie depuis une interface de ligne de commande en sélectionnant son fichier exécutable, taxonomymanager.exe.

Le fichier taxonomymanager.exe est situé dans le dossier suivant :

- Sur Windows: C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions
- Sur Linux ou macOS (application serveur uniquement): %INSTALLDIR%/bin, où %INSTALLDIR% est le répertoire d'installation du programme.

Vous pouvez alors utiliser toute commande de la section de référence de la commande CLI.

Pour afficher l'aide pour la commande, exécutez l'étape suivante :


- Sur Windows: taxonomymanager.exe --help
- Sur Linux ou macOS (application serveur uniquement): sudo ./taxonomymanager --help

576 Gestionnaire de taxonomie Catégories de statut

9.2 Catégories de statut

Gestionnaire de taxonomie catégorise les taxonomies sous sa gestion comme suit :

- Installer taxonomies. Celles-ci sont affichées dans la GUI avec leurs cases à cocher sélectionnées (dans la capture d'écran ci-dessous, les versions cochées ci-de la taxonomie DNB et EBA sont des taxonomies installées). Si toutes les versions de taxonomie sont sélectionnées, alors la marque de sélection est une coche. Si au moins une version est décochée, alors la coche de sélection est un carré coloré plein, comme pour EBA dans la capture d'écran ci-dessous. Vous pouvez décocher une taxonomie installée pour la désinstaller.
- Désinstaller taxonomies disponibles. Elles sont affichées dans la GUI avec leurs cases à cocher non sélectionnées. Vous pouvez sélectionner les taxonomies que vous souhaitez **installer**.



• Les taxonomies pouvant être mises à niveau sont celles qui ont été revues par leurs émetteurs depuis qu'elles ont été installées. Elles sont indiquées par leur GUI par une icône (voir la capture d'écran ci-dessus). Vous pouvez retoucher la taxonomie installée avec la révision disponible.

Points à noter

- Dans la capture d'écran ci-dessus, les taxonomies DNB et quelques unes des taxonomies EBA sont cochées. Celles avec un arrière-plan bleu sont déjà installées. Celles avec un arrière-plan jaune sont désinstallées et ont été sélectionnées pour l'installation. Notez que (i) la taxonomie EBA 2.10 Phase 2 n'est pas installée et n'a pas été sélectionnée pour l'installation, (ii) la taxonomie EBA 3.1 Phase 2 a été installée, mais elle a été retouchée par son émetteur depuis qu'elle a été installée et le correctif n'a pas encore été installé.
- Lorsque vous exécutez Gestionnaire de taxonomie depuis la ligne de commande, la commande <u>list</u> ⁵⁸³ est utilisée avec différentes options pour pour recenser les différentes catégories de taxonomies :

Gestionnaire de taxonomie Catégories de statut 577

taxonomymanager.exe list	Recense toutes les taxonomies installées et disponibles ; celles pouvant être mises à niveau sont également indiquées.
taxonomymanager.exe list	Recense les taxonomies installées uniquement ; celles pouvant être mises à niveau sont également indiquées
taxonomymanager.exe list	Recense les taxonomies pouvant être mises à niveau

Note: Sur Linux et macOS, use sudo ./taxonomymanager list

9.3 Retoucher ou Installer une taxonomie

Retoucher une taxonomie installée

Occasionnellement, des taxonomies XBRL peuvent recevoir des patchs (mises à niveau ou révisions) depuis leurs émetteurs. Lorsque Gestionnaire de taxonomie détecte que des patchs sont disponibles, ceux-ci sont indiqués dans les listes de taxonomie Gestionnaire de taxonomie et vous pouvez installer des patchs rapidement.

Dans la GUI

Les patchs sont indiqués par l'icône . (Voir aussi la rubrique précédente sur les <u>catégories de statut</u> .) Si les patchs sont disponibles, le bouton **Patch Selection** sera activé. Cliquez dessus pour sélectionner et préparer tous les patchs pour installation. Dans la GUI, l'icône de chaque taxonomie sera patchée de . à à et le volet des Messages en bas du dialogue recense les patchs qui doivent être appliqués. Lorsque vous êtes prêt pour installer des patchs sélectionnés, cliquez sur **Appliquer**. Tous les correctifs seront appliqués ensemble. Notez que si vous décochez une taxonomie marquée pour une correction, réellement vous désinstallerez cette taxonomie.

Sur le CLI

Pour appliquer un patch dans l'interface de ligne de commande :

- 1. Exécuter la commande <u>list -u</u> 533 . Cela liste des taxonomies lorsque des mises à niveau de patch sont disponibles.
- 2. Exécuter la commande upgrade bour installer les patches.

Installer une taxonomie disponible

Vous pouvez installer des taxonomies en utilisant soit la GUI Gestionnaire de taxonomie ou en envoyant Gestionnaire de taxonomie les instructions d'installation via la ligne de commande.

Note: Si la taxonomie actuelle référence d'autres taxonomies, les taxonomies référencées sont aussi installées.

Dans la GUI

Pour installer une taxonomie utilisant la GUI Gestionnaire de taxonomie GUI, sélectionnez les taxonomies que vous voulez installer et cliquez sur **Appliquer**.

Vous pouvez aussi sélectionner les taxonomies que vous voulez installer sur le <u>site web d'Altova</u> et générer un fichier téléchargeable <u>.altova_taxonomies</u>. Lorsque vous double-cliquez sur ce fichier, il ouvrira Gestionnaire de taxonomie avec les taxonomies que vous vouliez présélectionner. La seule chose qui vous reste à faire, c'est cliquer sur **Appliquer**.

Sur le CLI

Pour installer des taxonomies via la ligne de commande, exécutez la commande installer (583) :

taxonomymanager.exe install [options] Taxonomie+

Où Taxonomie est la taxonomie (ou les taxonomies) que vous voulez installer ou un fichier
.altova taxonomies. Une taxonomie est référencée par un identifiant de format <name>-<version>. (Les

identifiants de taxonomies sont affichés quand vous exécutez la commande List (583).) Vous pouvez saisir autant de taxonomies que vous le souhaitez. Pour plus de détails, voir la description de la commande install (583).

Note: sur Linux ou macOS, utilisez la commande sudo ./taxonomymanager.

Installer une taxonomie requise

Lorsque vous exécutez une commande activée par XBRL dans RaptorXML+XBRL Server, et que RaptorXML+XBRL Server découvre qu'une taxonomie dont elle a besoin pour exécuter la commande n'est pas présente ou est incomplète, Gestionnaire de taxonomie sera affiché l'information sur la taxonomie manquante. Vous pouvez ensuite installer directement toute taxonomie manquante via Gestionnaire de taxonomie.

Dans le Gestionnaire de taxonomie GUI, vous pouvez consulter toutes les taxonomies précédemment installées à tout moment en exécutant Gestionnaire de taxonomie de **Outils | Gestionnaire de taxonomie**.

9.4 Désinstaller une taxonomie, Réinitialiser

Désinstaller une taxonomie

Vous pouvez désinstaller des taxonomies en utilisant soit la GUI Gestionnaire de taxonomie ou en envoyant Gestionnaire de taxonomie les instructions d'installation via la ligne de commande.

Note : si la taxonomie que vous voulez désinstaller référence d'autres taxonomies, alors les taxonomies référencées sont également désinstallées.

Dans la GUI

Pour désinstaller les taxonomies utilisant la GUI Gestionnaire de taxonomie, effacez leurs cases à cocher et cliquez sur **Appliquer**. Les taxonomies sélectionnées et leurs taxonomies référencées seront désinstallées.

Pour désinstaller les taxonomies, cliquez sur Désélectionner tout et cliquez sur Appliquer.

Sur le CLI

Pour désinstaller des taxonomies via la ligne de commande, exécutez la commande désinstaller :

taxonomymanager.exe uninstall [options] Taxonomy+

où chaque argument Taxonomie est la taxonomie que vous voulez désinstaller ou un fichier .altova_taxonomies. Une taxonomie est spécifiée par un identifiant qui a un format <name>-<version>. (Les identifiants de taxonomies sont affichés quand vous exécutez la commande list 333.) Vous pouvez saisir autant de taxonomies que vous le souhaitez. Pour plus de détails, voir la description de la commande désinstaller 335.

Note: sur Linux ou macOS, utilisez la commande sudo ./taxonomymanager.

Réinitialiser Gestionnaire de taxonomie

Vous pouvez réinitialiser Gestionnaire de taxonomie.

- Dans la GUI, cliquez sur Reset Selection. Ceci réinitialise la GUI pour montrer quelles taxonomies sont actuellement installées. Toute sélection ou désélection que l'utilisateur a effectué dans la session actuelle sera annulée.
- Dans la CLI, exécutez la commande <u>reset</u> ⁵⁸⁴. Ceci supprime toutes les taxonomies installées et le répertoire de mise sous cache.

Une fois avoir exécuté cette commande, vous devrez exécuter la commande <u>initialize</u> (582), pour pouvoir recréer le répertoire de mise sous cache. En alternative, exécutez la commande <u>reset</u> (584) avec l'option -i.

Notez que <u>reset -i</u> ⁵⁸⁴ restaure l'installation originale du produit, il est recommandé d'exécuter la commande <u>update</u> ⁵⁸⁵ après avoir réalisé la réinitialisation. En alternative, exécutez la commande <u>reset</u> ⁵⁸⁴ avec les options -i and -u.

9.5 Interface de ligne de commande (CLI)

Pour appeler Gestionnaire de taxonomie dans la ligne de commande, vous devez connaître le chemin de l'exécutable. Par défaut, l'exécutable Gestionnaire de taxonomie est installé dans le chemin suivant :

Windows	C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\TaxonomyManager.exe		
Linux	/opt/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/bin/taxonomymanager		
macOS	/usr/local/Altova/RaptorXMLXBRLServer2025/bin/taxonomymanager		

Note: sur les systèmes Linux et macOS, une fois que vous avez changé le répertoire à celui contenant l'exécutable, vous pouvez appeler l'exécutable avec sudo ./taxonomymanager. Le préfixe ./ indique que l'exécutable est le répertoire actuel. Le préfixe sudo indique que la commande que la commande doit être exécutée avec des privilèges root.

Syntaxe de ligne de commande

La syntaxe générale pour utiliser la ligne de commande est la suivante :

```
<exec> -h | --help | --version | <command> [options] [arguments]
```

Dans l'extrait ci-dessus, la barre verticale | sépare un ensemble d'items mutuellement exclusifs. Les crochets | indiquent des items optionnels. De manière générale, vous pouvez saisir le chemin d'exécutable suivi soit par les options --h, --help, ou --version ou par une commande. Chaque commande peut contenir des options et des arguments. La liste des commandes est décrite dans les sections suivantes.

9.5.1 help

Cette commande propose une aide contextuelle pour les commandes liées à l'exécutable Gestionnaire de taxonomie.

Syntaxe

<exec> help [command]

Où [command] est un argument optionnel qui spécifie un nom de commande valide.

Veuillez noter les points suivants :

- Vous pouvez invoquer de l'aide une commande en saisissant La section commande suivie par -h ou
 --help, par exemple : <exec> list-h
- Si vous tapez -h or --help directement après la commande exécutable et avant une commande, vous recevrez une aide générale (pas d'aide pour la commande), par exemple : <exec> -h list

Exemple

La commande suivante affiche une aide concernant la commande list:

./taxonomymanager help list

9.5.2 info

Cette commande affiche des informations détaillées pour chacune des taxonomies fournies en tant qu'argument de Taxonomie. Cette information inclut le titre, la version, description, l'éditeur et toute taxonomie soumise et toute taxonomie dépendante, et mentionne si la taxonomie a été installée ou non.

Syntaxe

<exec> info [options] Taxonomy+

- L'argument Taxonomie est le nom de la taxonomie ou une partie du nom de la taxonomie. (Pour afficher une ID de pack de taxonomie et des informations détaillées sur son statut d'installation, vous devriez utiliser la commande list 583.)
- Utiliser <exec> info -h pour afficher l'aide de la commande.

Exemple

La commande suivante affiche des informations détaillées concernant les taxonomies eba-2.10 et us-gaap-2020.0:

taxonomymanager info eba-2.10 us-gaap-2020.0

9.5.3 initialize

Cette commande initialise l'environnement Gestionnaire de taxonomie. Elle crée un répertoire de cache où les informations concernant toutes les taxonomies sont stockées localement. L'initialisation est réalisée automatiquement la première fois qu'une application activée par XBRL est installée. Vous n'aurez pas besoin d'exécuter cette commande dans des circonstances normales, mais vous devrez l'exécuter généralement après la commande reset.

Syntaxe

```
<exec> initialize | init [options]
```

Options

La commande initialize accepte les options suivantes :

silent,s	Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est faux.
verbose,v	Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est faux.
help,h	Afficher l'aide pour la commande.

Exemple

La commande suivante initialise Gestionnaire de taxonomie:

```
taxonomymanager initialize
```

9.5.4 install

Cette commande installe une ou plusieurs taxonomies.

Syntaxe

```
<exec> install [options] Taxonomy+
```

Pour installer de multiples taxonomies, ajoutez l'argument Taxonomy de nombreuses fois.

L'argument Taxonomy est l'un des suivants :

- Un identifiant de taxonomie (avoir un format de <name>-<version>, par exemple : eba-2.10). Pour trouver les identifiants de taxonomie que vous voulez, exécutez la commande list vous pouvez aussi utiliser des identifiants abrégés s'ils sont uniques, par exemple eba. Si vous utilisez un identifiant abrégé, alors la dernière version de cette taxonomie sera installée.
- Le chemin vers un fichier .altova_taxonomies téléchargé depuis le site web d'Altova. Pour information sur ces fichiers, voir <u>Introduction à TaxonomyManager: Comment cela fonctionne-t-il</u>? 568

Ontions

La commande install accepte les options suivantes :

```
--silent, --s

Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est faux.

--verbose, --v

Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est faux.

--help, --h

Afficher l'aide pour la commande.
```

Exemple

La commande suivante installe les dernières taxonomies eba (European Banking Authority) et us-gaap (US Generally Accepted Accounting Principles):

```
taxonomymanager install eba us-gaap
```

9.5.5 list

Cette commande recense les taxonomies sous la gestion de Gestionnaire de taxonomie. La liste affiche comme suit

- Toutes les taxonomies disponibles
- Les taxonomies contenant le string dans leur nom soumis comme argument Taxonomy
- Seules les taxonomies installées
- Seules les taxonomies qui peuvent être mises à niveau

Syntaxe

```
<exec> list | ls [options] Taxonomy?
```

Si aucun argument **Taxonomy** n'est soumis, alors toutes les taxonomies disponibles sont recensées. Autrrement, les taxonomies sont recensées par des options soumises (*voir l'exemple ci-dessous*). Notez que vous pouvez soumettre l'argument **Taxonomy** de nombreuses fois.

Options

La commande list accepte les options suivantes :

installed,i	Uniquement la liste des taxonomies installées. Le réglage par défaut est faux.
upgradeable,u	Recenser uniquement les taxonomies lorsque des mises à niveau (patches) sont disponibles. Le réglage par défaut est faux.
help,h	Afficher l'aide pour la commande.

Exemples

- Pour exécuter toutes les taxonomies disponibles, exécutez : taxonomymanager list
- Pour recenser les taxonomies installées, exécutez : taxonomymanager list -i
- Pour recenser tous les taxonomies qui contiennent soit "eba", soit "us-gaap" dans leur nom, exécutez taxonomymanager list eba us-gaap:

9.5.6 reset

Cette commande supprime toutes les taxonomies installées et le répertoire de mise sous cache. Vous réinitialiserez complètement votre environnement de taxonomie. Une fois avoir exécuté cette commande, vous devrez exécuter la commande <u>initialize</u> , pour pouvoir recréer le répertoire de mise sous cache. En alternative, exécuter la commande <u>reset</u> avec l'option -i. Pusique <u>reset</u> -i restaure l'installation originale du produit, nous vous recommandons que vous exécutiez la commande <u>update</u> après avoir réalisé la réinitialisation et l'initialisation. En alternative, exécutez la commande reset avec les options -i set -u set les options -i set les option

Syntaxe

```
<exec> reset [options]
```

Options

La commande reset accepte les options suivantes :

init,i	Initialiser Gestionnaire de taxonomie après le reset. Le réglage par défaut est faux.
update,u	Mettre à jour la liste de taxonomies disponibles dans le cache. Le réglage par défaut est faux.
silent,s	Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est faux.
verbose,v	Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est faux.
help,h	Afficher l'aide pour la commande.

Exemples

- Pour réinitialiser Gestionnaire de taxonomie, exécuter : taxonomymanager reset
- Pour réinitialiser Gestionnaire de taxonomie et l'initialiser, exécutez : taxonomymanager reset -i
- Pour réinitialiser Gestionnaire de taxonomie, initialiser-la et mettez à jour sa liste de taxonomie, exécutez : taxonomymanager reset -i-u

9.5.7 uninstall

Cette commande désinstalle une ou plusieurs taxonomies. Par défaut, toute taxonomie référencée par la taxonomie actuelle sera également désinstallée. Pour désinstaller uniquement la taxonomie actuelle et garder les taxonomies référencées, définir l'option --k.

Syntaxe

```
<exec> désinstaller [options] Taxonomy+
```

Pour désinstaller de multiples taxonomies, ajoutez l'argument Taxonomy de nombreuses fois.

L'argument Taxonomy est l'un des suivants :

- Un identifiant de taxonomie (avoir un format de <name>-<version>, par exemple : eba-2.10). Pour trouver les identifiants de taxonomie qui sont installées, exécutez la commande list -i
 vous pouvez aussi utiliser un nom de taxonomie abrégé s'il est unique, par exemple eba. Si vous utilisez un nom abrégé, alors toutes les taxonomies qui contiennent une abréviation dans leur nom seront désinstallées.
- Le chemin vers un fichier .altova_taxonomies téléchargé depuis le site web d'Altova. Pour information sur ces fichiers, voir <u>Introduction à TaxonomyManager : Comment cela fonctionne-t-il ?</u> 5683.

Options

La commande désinstaller accepte les options suivantes :

--keep-references, --k

Définir cette option pour garder les taxonomies référencées. Le réglage par défaut est faux.

silent,s	Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est faux.
verbose,v	Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est faux.
help,h	Afficher l'aide pour la commande.

Exemple

La commande suivante désinstalle les taxonomies eba-2.10 et us-gaap-2020.0 et leurs dépendances : taxonomymanager uninstall eba-2.10 us-gaap-2020.0

La commande suivante désinstalle la taxonomie eba-2.10 mais pas les taxonomies qu'elle référence :

```
taxonomymanager uninstall --k eba-2.10
```

9.5.8 update

Cette commande requête la listes des taxonomies disponibles depuis le magasin en ligne et met à jour le répertoire de mise sous cache local. Vous devriez exécuter cette commande sauf si vous avez réalisé un reset 684 et initialize 682.

Syntaxe

```
<exec> update [options]
```

Options

La commande mise à jour accepte les options suivantes :

silent,s	Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est faux.
verbose,v	Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est faux.
help,h	Afficher l'aide pour la commande.

Exemple

La commande suivante met à jour le cache local avec la liste des dernières taxonomies :

```
taxonomymanager update
```

9.5.9 upgrade

Cette commande met à niveau toutes les taxonomies éligibles qui peuvent être mises à niveau à la dernière version *patch* disponible. Vous pouvez identifier des taxonomies à mettre à niveau en exécutant la commande list -u (583).

Note : La commande mettre à niveau supprime une taxonomie dépréciée si aucune version plus récente n'est disponible.

Syntaxe

```
<exec> upgrade [options]
```

Options

La commande mise à niveau accepte les options suivantes :

silent,s	Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est faux.
verbose,v	Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est faux.
help,h	Afficher l'aide pour la commande.

Information supplémentaire 10

Cette section contient les informations supplémentaires suivantes :

- Codes de sortie 589
- Indices d'emplacement de schéma
 Paramètres de formule XBRL 500

10.1 Codes de sortie

Les codes de sortie suivant sont disponibles :

0	Validation réussie
1	Validation échouée avec erreur / Processus interrompu par Ctrl+C/Break/terminal fermé / Licence expirée pendant l'exécution
11	RaptorXML n'a pas pu démarrer ; la raison est indiquée dans le fichier log
22	Impossible de charger le catalogue root / Impossible de charger le fichier de liste
64	Commande/options invalide
77	Impossible d'acquérir une licence pendant le démarrage
128+ n	RaptorXML a été terminé en raison du nombre de signal n. Tous les codes de sortie au-dessus de 128 indiquent l'arrêt en résultat d'un signal externe reçu ou un signal déclenché internement. Par exemple, si le code de sortie est 134, le numéro de signal est 134-128=6 (le numéro de signal).

10.2 Indices d'emplacement de schéma

Les documents d'instance peuvent utiliser des indices pour indiquer l'emplacement de schéma. Deux attributs sont utilisés pour les indices :

 xsi:schemaLocation pour les documents de schéma avec des espaces de noms cible. La valeur d'attribut est une paire d'items, le premier d'entre eux est un espace de noms, le second est une URL qui situe un document de schéma. Le nom d'espace de noms doivent correspondre à l'espace de noms cible du document de schéma.

 xsi:noNamespaceSchemaLocation pour les documents de schéma sans espaces de noms cible. La valeur de l'attribut est l'URL du document de schéma. Le document de schéma référencé ne doit avoir aucun espace de noms cible.

L'option --schemalocation-hints spécifie comment ces deux attributs doivent être utilisés en tant qu'indices, en particulier comment l'information d'attribut schemalocation doit être gérée (voir la description d'option cidessus). Veuillez noter que RaptorXML+XBRL Server considère que la partie espace de noms de la valeur xsi:noNamespaceSchemalocation est la string vide.

Les indices d'emplacement de schéma peuvent aussi être donnés dans une instruction import d'un document de Schéma XML.

```
<import namespace="someNS" schemaLocation="someURL">
```

Dans l'instruction import, aussi, des indices peuvent être donnés par le biais d'un espace de noms qui peut être mappé vers un schéma dans un fichier de catalogue, ou directement en tant qu'une URL dans l'attribut schemaLocation. L'option ——schema-imports (pour XBRL et XSD/XML) spécifie comment l'emplacement de schéma doit être sélectionné.

10.3 Paramètres de formule XBRL

Cette section contient les sujets suivants :

- Formats de paramètres de formule (591), qui donne des exemples des formats XML et JSON de paramètres de formule XBRL.
- <u>Utiliser les paramètres de formule</u> contient des listes dans Java, VB.NET, C#, VBScript et JScript qui montre les paramètres de formule peuvent être utilisés en se servant d'objets provenant des bibliothèques d'API Java et COM/.NET.

10.3.1 Formats de paramètre de formule

Les paramètres de formule peuvent être indiqués dans un format XML ou format JSON.

Format XML

La liste ci-dessous montre les paramètres de formule en format XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<options:formula-parameters
    xmlns:options="http://www.altova.com/schemas/altova/raptorxml/options"
    xmlns:p="http://xbrl.org/formula/conformance/paramstuff"
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.altova.com/schemas/altova/raptorxml/options
http://www.altova.com/schemas/altova/raptorxml/options.xsd">
    <options:parameter name="p1">
          <options:value type="xs:string">hello world from new xml (without namespace)
    </options:parameter>
    <options:parameter name="p:p1" type="xs:string" value="hello world from new xml"/>
    </options:formula-parameters>
```

Veuillez noter les points suivants :

- L'attribut @type est optionnel et la valeur par défaut est xs:string.
- Les éléments enfants coptions:value> multiples peuvent être spécifiés pour attribuer une séquence
 XPath dans un paramètre.
- @value et <options:value> ne peuvent pas être utilisés au même moment.

Format JSON

La liste ci-dessous montre les paramètres de formule en format JSON.

Veuillez noter les points suivants :

- La clé type est optionnelle et le défaut est xs:string.
- La clé xs est optionnelle et le défaut est http://www.w3.org/2001/XMLSchema.
- Le type dans le mapping de paramètre est utilisé si une valeur est spécifiée directement en tant qu'un string JSON.
- D'autres moyens d'écriture sont aussi pris en charge actuellement :

```
{
    "name": "p2",
    "type": "xs:string",
    "value": "hello world from json new (without namespace)"
}, {
    "name": "p3",
    "type": "xs:int",
    "values": ["1", "2"]
}, {
    "name": "p4",
    "type": "xs: int",
    "values": ["1", {"type": "xs:string", "value": "abc"}, "2"]
}
```

10.3.2 Utiliser les paramètres de formule

Les listes d'exemple ci-dessous montrent comment les paramètres de formule XBRL peuvent être utilisés dans des langues de programmation variées. Pour plus d'informations, voir la description de l'<u>interface XBRL de l'API de serveur 447</u>.

Java

```
RaptorXMLFactory rxml = RaptorXML.getFactory();
```

```
XBRL xbrl = rxml.qetXBRL();
   xbrl.addFormulaParameter( "ns1:string", "ns1:Param1", "ns1:theqname" );
   xbrl.addFormulaParameterNamespace( "ns1", "www.www.www" );
   // The parameter is an array of dates
   xbrl.addFormulaArrayParameter( "", "startDates", new Object[]{ new
  FormulaParam( "xs:date", "2010-01-01" ), new FormulaParam( "xs:date", "2012-01-
  01") });
   // The parameter is an array of figs
   xbrl.addFormulaArrayParameter( "ns1:figs", "startFigs", new Object[]{ "fig1", "fig2",
   "fig3" } );
   // The parameter is an array of figs, dates and raisins (rather wild example)
   xbrl.addFormulaArrayParameter( "ns1:figs", "startDryFruit", new Object[]{ "fig1",
   "fig2", new FormulaParam( "xs:date", "2010-01-01"), new FormulaParam( "ns1:raisin",
   "dried grape" ), "fig3" } );
VB.NET
  Dim objRaptor As New Server()
     Dim objXBRL As XBRL
     objXBRL = objRaptor.GetXBRL()
      objXBRL.AddFormulaParameter("ns1:string", "ns1:Param1", "ns1:theqname")
     objXBRL.AddFormulaParameterNamespace("ns1", "www.www.www")
      'The parameter is an array of dates
     objXBRL.AddFormulaArrayParameter("", "startDates", {New XBRLFormulaParam With
   {.ParamType = "xs:date", .ParamValue = "2010-01-01"}, New XBRLFormulaParam With
   {.ParamType = "xs:date", .ParamValue = "2012-01-01"}})
      'The parameter is an array of figs
      objXBRL.AddFormulaArrayParameter("ns1:figs", "startFigs", {"fig1", "fig2", "fig3"})
      'The parameter is an array of figs, dates and raisins (rather wild example)
     objXBRL.AddFormulaArrayParameter("ns1:figs", "startDryFruit", {"fig1", "fig2", New
  XBRLFormulaParam With {.ParamType = "xs:date", .ParamValue = "2010-01-01"}, New
  XBRLFormulaParam With {.ParamType = "ns1:raisin", .ParamValue = "dried grape"},
  "fig3"})
C#
  Server app = new Server();
     XBRL objXBRL = app.GetXBRL();
     objXBRL.AddFormulaParameter("ns1:string", "ns1:Param1", "ns1:theqname");
      objXBRL.AddFormulaParameterNamespace("ns1", "www.www.www");
```

```
//The parameter is an array of dates
  objXBRL.AddFormulaArrayParameter("", "startDates", new object[] {new
XBRLFormulaParam { ParamType = "xs:date", ParamValue = "2010-01-01"}, new
XBRLFormulaParam {ParamType = "xs:date", ParamValue = "2012-01-01"}});

//The parameter is an array of figs
  objXBRL.AddFormulaArrayParameter("ns1:figs", "startFigs", new object[] {"fig1",
  "fig2", "fig3"});

//The parameter is an array of figs, dates and raisins (rather wild example)
  objXBRL.AddFormulaArrayParameter("ns1:figs", "startDryFruit", new object[]
{ "fig1", "fig2", new XBRLFormulaParam { ParamType = "xs:date", ParamValue = "2010-01-01" }, new XBRLFormulaParam { ParamType = "ns1:raisin", ParamValue = "dried grape" },
  "fig3" });
```

VBScript

Puisque la bibliothèque de type Raptor ne peut pas être chargée par les langages de scripts, et parce que le type XBRLFormulaParameters n'existe pas, l'utilisateur VBScript, au lieu d'utiliser les objets XBRL.FormulaParam, doit déclarer une classe dans son programme. La classe doit avoir deux propriétés publiques, ParamName et ParamValue (comme c'est le cas de XBRL.FormulaParam). La classe devrait avoir un constructeur qui prend le type et la valeur, puisque c'est cela qui simplifie l'usage ; sinon, l'objet nécessite d'être créé et que ses membres soient définis). Pour plus d'informations, voir la description de l'interface XBRL de l'API de serveur

```
Class MyPair
  Public ParamType
  Public ParamValue
   Public Default Function Init(inType, inValue)
         ParamType = inType
         ParamValue = inValue
         set Init = Me
  End Function
End Class
Sub Main
  Dim objRaptor
   Set objRaptor = WScript.GetObject( "", "RaptorXML.Server" )
  Dim objXBRL
   Set objXBRL = objRaptor.GetXBRL
   Call objXBRL.AddFormulaParameter("ns1:string", "ns1:Param1", "ns1:theqname")
   Call objXBRL.AddFormulaParameterNamespace("ns1", "www.www")
   'The parameter is an array of dates
   Call objXBRL.AddFormulaArrayParameter("", "startDates", Array( ( New MyPair)
( "xs:date", "2010-01-01"), ( New MyPair) ( "xs:date", "2012-01-01") ) )
```

```
'The parameter is an array of figs
   Call objXBRL.AddFormulaArrayParameter("ns1:figs", "startFigs", Array("fig1",
"fig2", "fig3") )

'The parameter is an array of figs, dates and raisins (rather wild example)
   Call objXBRL.AddFormulaArrayParameter("ns1:figs", "startDryFruit", Array("fig1",
"fig2", ( New MyPair) ("xs:date", "2010-01-01"(, ( New MyPair) ("ns1:raisin", "dried
grape"), "fig3") )
End Sub
Call Main
```

JScript

Puisque la bibliothèque de type Raptor ne peut pas être chargée par les langages de scripts, et parce que le type XBRLFormulaParameters n'existe pas, l'utilisateur JScript, au lieu d'utiliser les objets XBRL.FormulaParam, doit déclarer des classes-fonctions dans son programme qui contient la paire valeur-type. Les noms de membres doivent être ParamType et ParamValue. Pour plus d'informations, voir la description de l'interface XBRL de l'API de serveur

```
function FormulaParam( inType, inValue)
   this.ParamType = inType;
  this.ParamValue = inValue;
function main()
  var objRaptor = new ActiveXObject( "RaptorXML.Server" );
  var objXBRL = objRaptor.GetXBRL();
   objXBRL.addFormulaParameter( "ns1:string", "ns1:Param1", "ns1:theqname" );
   objXBRL.addFormulaParameter( "xs:string", "Param1", "bla", "www.www.www");
   // The parameter is an array of dates
   objXBRL.addFormulaArrayParameter("", "startDates", [new FormulaParam("xs:date",
"2010-01-01"), new FormulaParam("xs:date", "2012-01-01")]);
   // The parameter is an array of figs
   objXBRL.addFormulaArrayParameter("ns1:figs", "startFigs", ["fig1", "fig2",
"fig3"]);
   // The parameter is an array of figs, dates and raisins (rather wild example)
   objXBRL.addFormulaArrayParameter("ns1:figs", "startDryFruit", ["fig1", "fig2", new
FormulaParam("xs:date", "2010-01-01"), new FormulaParam("ns1:raisin", "dried grape"),
"fiq3"]);
main()
```

Informations moteur 597

11 Informations moteur

Cette section contient des informations concernant les processeurs XSLT et XQuery contenus dans RaptorXML+XBRL Server. Cette information concerne principalement le comportement du processeur dans des situations où les specifications permettent un choix en ce qui concerne le comportement jusqu'à la mise en place. Cette section contient aussi des informations concernant les fonctions d'extension Altova pour XPath/XQuery.

11.1 Informations concernant le moteur XSLT et XQuery

Les moteurs XSLT et XQuery de RaptorXML+XBRL Server suivent de près les spécifications W3C et sont donc plus strictes que les moteurs Altova précédents, comme dans les versions précédentes de XMLSpy et d'AltovaXML, le prédécesseur de RaptorXML. Ainsi, de petites erreurs qui étaient ignorées par les moteurs précédents sont maintenant marquées en tant gu'erreurs par RaptorXML+XBRL Server.

Par exemple:

- Il s'agit d'une erreur de type (err:XPTY0018) si le résultat d'un opérateur de chemin contient aussi bien les nœuds que les non-nœuds.
- Il s'agit d'une erreur de type (err:XPTY0019) si E1 dans une expression de chemin E1/E2 n'évalue pas à une séquence de nœuds.

Si vous rencontrez ce type d'erreur, modifiez soit le document XSLT/XQuery, soit le document d'instance selon vos besoins.

Cette section décrit les fonctions spécifiques à la mise en place des moteurs, organisée par spécification :

- XSLT 1.0⁵⁹⁸
- XSLT 2.0 598
- XSLT 3.0⁶⁰¹
- XQuery 1.0 602
- XQuery 3.1 606

11.1.1 XSLT 1.0

Le moteur XSLT 1.0 de RaptorXML+XBRL Server est conforme aux Recommandations XSLT 1.0 du 16 novembre 1999 et aux Recommandations XPath 1.0 du 16 novembre 1999 du World Wide Web Consortium (W3C's). Veuillez noter les informations suivantes concernant l'implémentation.

Notes concernant l'implémentation

Lorsque l'attribut method de xsl:output est défini sur HTML, ou si la sortie HTML est sélectionnée par défaut, les caractères spéciaux dans le fichier XML ou XSLT sont insérés dans le document HTML en tant que références de caractère HTML dans la sortie. Par exemple, le caractère U+00A0 (la référence de caractère hexadécimale pour un espace insécable) est inséré dans le code HTML soit en tant que référence de caractère (ou) soit en tant que référence d'entité,

11.1.2 XSLT 2.0

Cette section:

- Conformité du moteur ⁵⁹⁹
- Rétrocompatibilité ⁵⁹⁹
- Espaces de nom ⁵⁹⁹

- Compatibilité avec le schéma 600
- Comportement spécifique à la mise en œuvre 600



Conformité

Le moteur XSLT 2.0 de RaptorXML+XBRL Server est conforme aux Recommandations XSLT 2.0 du 23 janvier 2007 et aux Recommandations XPath 2.0 du 14 décembre 2010 du World Wide Web Consortium (W3C's).

Rétrocompatibilité

Le moteur XSLT 2.0 est rétrocompatible. Généralement, la compatibilité rétroactive du moteur XSLT 2.0 entre en jeu si vous utilisez le moteur XSLT 2.0 (paramètre CLI --xs1t=2 000) pour traiter une feuille de style XSLT 1.0 ou une instruction. Veuillez noter qu'il peut y avoir des différences dans les sorties produites par le moteur XSLT 1.0 et la rétrocompatibilité du moteur XSLT 2.0.

Espaces de nom

Votre feuille de style XSLT 2.0 devrait déclarer les espaces de noms suivants afin que vous puissiez utiliser les constructeurs de type et les fonctions disponibles dans XSLT 2.0. Les préfixes indiqués ci-dessous sont utilisés de manière conventionnelle ; vous pourriez utiliser les préfixes alternatifs si vous le souhaitez.

Nom d'espace de nom	Préfixe	Espace de nom URI
Types de schéma XML	xs:	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Fonctions XPath 2.0	fn:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions

Généralement ces espaces de nom seront déclarés sur l'élément xsl:stylesheet ou xsl:transform, tel que montré dans la liste suivante :

```
<xsl:stylesheet version="2.0"</pre>
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
</xsl:stylesheet>
```

Veuillez noter les points suivants :

Le moteur XSLT 2.0 utilise l'espace de nom XPath 2.0 et Fonctions XQuery 1.0 (recensées dans la table ci-dessus) en tant que son espace de noms de fonctions par défaut. Ainsi, vous pouvez utiliser les fonctions XPath 2.0 et XSLT 2.0 dans votre feuille de style sans aucun préfixe. Si vous

- déclarez l'espace de nom des fonctions XPath 2.0 dans votre feuille de style avec un préfixe, vous pourrez utiliser en plus le préfixe attribué dans la déclaration.
- Lors de l'utilisation des constructeurs de types et des types provenant de l'espace de nom du Schéma XML, le préfixe utilisé dans la déclaration d'espace de nom doit être utilisé lors de l'appel du constructeur de type (par exemple, xs:date).
- Certaines fonctions XPath 2.0 portent le même nom que les types de données du schéma XML. Par exemple, pour les fonctions XPath fn:string et fn:boolean, il existe des types de données du schéma XML portant le même nom local : xs:string et xs:boolean. Donc si vous décidez d'utiliser l'expression XPath string('Hello'), l'expression évalue en tant que fn:string('Hello') et non pas en tant que xs:string('Hello').

Compatibilité avec le schéma

Le moteur XSLT 2.0 est compatible avec le schéma. Vous pouvez ainsi utiliser des types de schéma définis par l'utilisateur et l'instruction xsl:validate.

Comportement spécifique à l'implémentation

Ci-dessous, vous trouverez une description de la gestion du moteur XSLT 2.0 des aspects spécifiques à l'implémentation du comportement de certaines fonctions XSLT 2.0.

xsl:result-document

Les encodages pris en charge en supplément sont (les codes spécifiques à Altova) : x-base16tobinary et x-base64tobinary.

function-available

La fonction teste la disponibilité des fonctions in-scope (XSLT, XPath, et fonctions d'extension).

unparsed-text

L'argument href accepte (i) les chemins relatifs pour les fichiers dans le dossier base-uri et (ii) les chemins absolus avec ou sans file:// protocol. Les encodages pris en charge de manière supplémentaire sont (spécifiques à Altova): x-binarytobase16 et x-binarytobase64. Exemple: xs:base64Binary(unparsed-text('chart.png', 'x-binarytobase64')).

unparsed-text-available

L'argument href accepte (i) les chemins relatifs pour les fichiers dans le dossier base-uri et (ii) les chemins absolus avec ou sans file:// protocol. Les encodages pris en charge de manière supplémentaire sont (spécifiques à Altova): x-binarytobase16 et x-binarytobase64.

Note : les valeurs d'encodage suivantes, qui sont mises en œuvre dans des versions antérieures du produit prédécesseur de RaptorXML, AltovaXML, sont dépcréciées à présent : base16tobinary, base64tobinary, binarytobase16 and binarytobase64.

11.1.3 XSLT 3.0

Le moteur XSLT 3.0 de RaptorXML+XBRL Server est conforme aux Recommandation XSLT 3.0 du 8 juin 2017 et aux Recommandations XQuery 3.1 du 21 mars 2017 du World Wide Web Consortium (W3C's).

Le moteur XSLT 3.0 présente les <u>mêmes caractéristiques spécifiques à l'implémentation que le moteur XSLT 2.0</u> De plus, il contient une prise en charge pour un certain nombre de nouvelles fonctions XSLT 3.0 : les fonctions et opérateurs XPath/XQuery 3.1, et la <u>spécification XPath 3.1</u>.

Note: la fonction de streaming optionnelle n'est pas prise en charge actuellement. Le document complet sera chargé dans la mémoire quelle que soit la valeur de l'attribut streamable. S'il y a assez de mémoire disponible, alors: (i) le document entier sera traité - sans streaming, (ii) les constructions garanties streamables seront traitées correctement, comme si l'exécution utilisait le streaming, et (iii) les erreurs de streaming ne seront pas détectées. Dans les applis 64-bit, l'exécution non-streaming ne devrait pas représenter de problème. S'il y a tout de même un souci avec la mémoire, une solution serait d'ajouter plus de mémoire au système.

Espaces de noms

Votre feuille de style XSLT 3.0 devrait déclarer les espaces de noms pour que vous puissiez utiliser tous les types de constructeurs et fonctions disponibles dans XSLT 3.0. Les préfixes ci-dessous sont utilisés de manière conventionnelle; vous pourriez utiliser des préfixes alternatifs si vous le souhaitez.

Nom Espaces de noms	Préfixe	Espace de noms URI
Types de schéma XML	xs:	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Fonctions XPath/XQuery 3.1	fn:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions
Fonctions Math	math:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions/math
Fonctions Map	map:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions/map
Fonctions Array	array:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions/array
Codes d'erreur XQuery, XSLT et XPath	err:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions/xqt-errors
Fonctions de sérialisation	output	http://www.w3.org/2010/xslt-xquery-serialization

Généralement, ces espaces de noms seront déclarés dans l'élément xsl:stylesheet ou xsl:transform, tel que recensé dans la liste suivante :

```
<xsl:stylesheet version="3.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
    ...
</xsl:stylesheet>
```

Les points suivants doivent être notés :

- Le moteur XSLT 3.0 utilise les Fonctions XPath et XQuery et l'espace de noms de Operators 3.1 (recensé dans la table ci-dessus) comme son espace de noms des fonctions par défaut. Donc vous pouvez utiliser les fonctions de cet espace de noms dans votre feuille de style sans préfixe, alors vous pouvez utiliser le préfixe en plus assigné à la déclaration.
- Quand vous utilisetz les constructeurs de type et les types depuis l'espace de noms du schéma XML, le préfixe utilisé dans la déclaration de l'espace de noms doit être utilisé lorsque le constructeur de type est appelé (par exemple, xs:date).
- Certaines fonctions XPath/XQuery ont le même nom que les types de base de données de schéma XML. Par exemple, pour les fonctions XPath fn:string et fn:boolean, il existe des types de données de schéma XML avec les mêmes noms locaux : xs:string et xs:boolean. Donc si vous deviez utiliser le string de l'expression XPath ('Hello'), l'expression évalue comme fn:string('Hello') - et non comme xs:string('Hello').

11.1.4 XQuery 1.0

Cette section:

- Conformité du moteur 602
- Compatibilité du schéma (Schema awareness) 602
- Encodage 602
- Espaces de nom 599
- XML source et validation 604
- Contrôle de type statique et dynamique 604
- Modules bibliothèque 604
- Modules externes 604
- Collations 605
- Précision des données numériques 605
- Prise en charge des instructions XQuerv 605
- Comportement spécifique à la mise en œuvre 605

Conformité

Le moteur XQuery 1.0 de RaptorXML+XBRL Server est conforme à la Recommandation XQuery 1.0 du 14 décembre 2010 du World Wide Web Consortium (W3C's). Le standard XQuery accorde un pouvoir discrétionnaire concernant la mise en place de nombreuses fonctions. Ci-dessous, vous trouverez une liste expliquant comment le moteur XQuery 1.0 implémente ces fonctions.

Compatibilité avec le schéma

Le moteur XQuery 1.0 est **schema-aware**.

Encodage

Les encodages de caractères UTF-8 et UTF-16 sont pris en charge.

Espaces de nom

Les URI d'espace de nom suivant et leurs liaisons associées sont prédéfinies.

Nom d'espaces de nom	Préfixe	URI Espace de noms
Types de schéma XML	xs:	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Instance de schéma	xsi:	http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
Fonctions intégrées	fn:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions
Fonctions locales	local:	http://www.w3.org/2005/xquery-local-functions

Veuillez noter les points suivants :

- Le moteur XQuery 1.0 Engine reconnaît les préfixes recensés ci-dessus comme étant liés aux espaces de noms correspondants.
- Étant donné que l'espace de noms des fonctions intégrées recensé ci-dessus est l'espace de noms des fonctions par défaut dans XQuery, le préfixe fn: ne doit pas nécessairement être utilisé lorsque des fonctions intégrées sont invoquées (par exemple, string("Hello") appellera la fonction fn:string). Néanmoins, le préfixe fn: peut être utilisé pour appeler une fonction intégrée sans avoir à déclarer l'espace de noms dans le prologue query (par exemple: fn:string("Hello")).
- Vous pouvez changer l'espace de noms des fonctions par défaut en déclarant l'expression default function namespace dans le prologue de de requête.
- En cas d'utilisation des types depuis l'espace de noms du Schéma XML, le préfixe xs: peut être utilisé sans devoir déclarer explicitement les espace de noms et lier ces préfixes dans le prologue de requête. (Exemple: xs:date and xs:yearMonthDuration.) Si vous souhaitez utiliser d'autres préfixes pour l'espace de noms du schéma XML, cela doit être déclaré explicitement dans le prologue de requête. (Exemple: declare namespace alt = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; alt:date("2004-10-04").)
- Veuillez noter que les types de données untypedAtomic, dayTimeDuration, et yearMonthDuration ont été déplacés, avec les CR de 23 January 2007, depuis l'espace de noms des Types de données XPath vers l'espace de noms du schéma XML, donc : xs:yearMonthDuration.

Si des espaces de noms pour les fonctions, les constructeurs de type, les tests de nœud, etc. sont mal attribués, une erreur est rapportée. Veuillez noter, néanmoins, que certaines fonctions portent le même nom que les types de données de schéma, par ex. fn:string et fn:boolean. (Les deux xs:string et xs:boolean sont définis.) Le préfixe d'espace de noms détermine si la fonction ou le constructeur de type est utilisé.

XML document de source et validation

Les documents XML utilisés dans l'exécution d'un document XQuery avec le moteur XQuery 1.0 doit être bien formé. Néanmoins, ils ne doivent pas être valides conformément à un schéma XML. Si le fichier n'est pas valide, le fichier invalide est chargé sans information de schéma. Si le fichier XML est associé avec un schéma interne et est valide conformément à ce schéma, l'information de validation post-schéma sera générée pour les données XML et sera utilisée pour l'évaluation de requête.

Contrôle de type statique et dynamique

La phase d'analyse statique contrôle les aspects de la requête comme la syntaxe, si des références externes existent (par ex. pour les modules), si des fonctions et des variables invoquées sont définies, etc. Si une erreur est détectée dans la phase de l'analyse statique, elle sera rapportée et l'exécution sera stoppée.

Le contrôle de type dynamique est effectué lors de l'exécution, lorsque la requête est réellement exécutée. Si un type est incompatible avec les exigences d'une opération, une erreur sera rapportée. Par exemple, l'expression xs:string("1") + 1 retourne une erreur parce que l'opération d'édition ne peut pas être effectuée sur un opérande de type xs:string.

Modules de bibliothèque

Les modules de Bibliothèque stockent les fonctions et les variables de manière à ce qu'elles puissent être réutilisées. Le moteur XQuery 1.0 prend en charge des modules qui sont stockés **dans un seul fichier XQuery externe**. Un tel fichier de module doit contenir une déclaration module dans son prologue, qui associe un espace de noms cible. Voici un module d'exemple :

```
module namespace libns="urn:module-library";
declare variable $libns:company := "Altova";
declare function libns:webaddress() { "http://www.altova.com" };
```

Toutes les fonctions et les variables déclarées dans le module font partie de l'espace de noms associé au module. Celui-ci est utilisé en l'important dans un fichier XQuery avec l'instruction import module se trouvant dans le prologue de requête. L'instruction import module importe uniquement les fonctions et les variables déclarées directement dans le fichier de module de bibliothèque. Comme suit :

Fonctions externes

Les fonctions externes ne sont pas prises en charge, c.à.d. dans les expressions utilisant le mot-clé external, comme dans :

```
declare function hoo($param as xs:integer) as xs:string external;
```

Collations

La collation par défaut est la collation de point de code Unicode, qui compare les chaînes sur la base de leur point de code Unicode. Les autres collations prises en charge sont les <u>collations ICU</u> recensées <u>ici</u> OP. Pour utiliser une collation spécifique, fournir son URI tel que donné dans la <u>liste des collations prises en charge</u> OP. Toute comparaison de chaîne, y compris pour les fonctions fn:max et fn:min seront effectuées conformément à la collation spécifiée. Si l'option de collation n'est pas spécifiée, la collation de point de code Unicode par défaut est utilisée.

Précision des types numériques

- Le type de données xs:integer est une précision arbitraire, c.à.d. il peut représenter n'importe quel chiffre.
- Le type de données xs:decimal a une limite de 20 chiffres après la virgule.
- Les types de données xs:float et xs:double ont une précision limitée de 15 chiffres.

Prise en charge des instructions XQuery

L'instruction Pragma n'est pas prise en charge. Si elle survient, elle sera ignorée et l'expression de fallback sera évaluée.

Comportement spécifique à la mise en œuvre

Cl-dessous, vous trouverez une description pour savoir comment les moteurs XQuery et XQuery Update 1.0 gèrent les aspects de certaines fonctions spécifiques à la mise en œuvre.

unparsed-text

L'argument href accepte (i) les chemins relatifs pour les fichiers dans le dossier base-uri et (ii) les chemins absolus avec ou sans file:// protocol. Les encodages pris en charge de manière supplémentaire sont (spécifiques à Altova): x-binarytobase16 et x-binarytobase64. Exemple : xs:base64Binary(unparsed-text('chart.png', 'x-binarytobase64')).

unparsed-text-available

L'argument href accepte (i) les chemins relatifs pour les fichiers dans le dossier base-uri et (ii) les chemins absolus avec ou sans file:// protocol. Les encodages pris en charge de manière supplémentaire sont (spécifiques à Altova): x-binarytobase16 et x-binarytobase64.

Note: les valeurs d'encodage suivantes, qui sont mises en œuvre dans des versions antérieures du produit prédécesseur de RaptorXML, AltovaXML, sont dépcréciées à présent : basel6tobinary, base64tobinary, binarytobase16 and binarytobase64.

11.1.5 XQuery 3.1

Le moteur XQuery 3.1 de RaptorXML+XBRL Server est conforme à la Recommandation XQuery 3.1 du 21 mars 2017 du Consortium du World Wide Web (W3C's) et comprend la prise en charge des Fonctions 3.1 XPath et XQuery. La spécification XQuery 3.1 est un sur ensemble de la spécification 3.0. C'est pourquoi le moteur XQuery 3.1 prend en charge les fonctions XQuery 3.0.

Les caractéristiques spécifiques à l'implémentation sont les mêmes que pour XQuery 1.0 602.

11.2 Fonctions XSLT et XPath/XQuery

Cette section réunit les fonctions d'extension Altova et d'autres fonctions d'extension qui peuvent être utilisées dans les expressions XPath et/ou XQuery. Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées avec les moteurs XSLT et XQuery d'Altova, et elles offrent des fonctions supplémentaires à celles disponibles dans les bibliothèques de fonctions définies dans les standards W3C.

Cette section décrit les fonctions d'extension XPath/XQuery qui ont été créées par Altova pour fournir des opérations supplémentaires ainsi que d'<u>autres fonctions d'extension (608)</u>. Ces fonctions d'extension peuvent être calculées par les moteurs XSLT et XQuery d'Altova selon les règles décrites dans cette section. Pour information sur les fonctions XPath/XQuery régulières, voir la <u>Fonction de référence XPath/XQuery d'Altova</u>.

Points généraux

Les points généraux suivants devraient être notés :

- Les fonctions des bibliothèques de fonction core définies dans les spécifications W3C speuvent être appelées sans préfixe. La raison étant que les moteurs XSLT et XQuery d'Altova lisent les fonctions sans préfixe comme appartenant à l'espace de nom http://www.w3.org/2005/xpath-functions, qui est l'espace de nom des fonctions par défaut spécifiées dans les spécifications des fonctions XPath/XQuery. Si cet espace de nom est déclaré explicitement dans un document XSLT ou XQuery, le préfixe utilisé dans la déclaration d'espace de nom peut aussi être utilisé en option sur les noms de fonction.
- En général, si une fonction escompte une séquence d'un item en tant qu'argument, et qu'une séquence de plus d'un item est soumise, une erreur sera retournée.
- Toutes les comparaisons de strings sont réalisées en utilisant la collation de point de code Unicode.
- Les résultats qui sont des QNames sont sérialisés sous la forme [prefix:]localname.

Précision de la décimale xs:

La précision se réfère au nombre de chiffres dans le nombre et la spécification requiert un minimum de 18 chiffres. Pour les opérations de division qui produisent un résultat de type xs:decimal, la précision est de 19 chiffres après le point décimal sans arrondissement.

Fuseau horaire implicite

Lorsque deux valeurs date, time, ou dateTime doivent être comparées, le fuseau horaire des valeurs comparées doit être connu. Si le fuseau n'est explicitement donné dans une telle valeur, le fuseau horaire implicite est utilisé. Le fuseau horaire implicite est prélevé de l'horloge du système et sa valeur peut être contrôlée avec la fonction implicit-timezone().

Collations

La collation par défaut est la collation de point de code Unicode qui compare les chaînes sur la base de leur point de code Unicode. Le processeur utilise l'Unicode Collation Algorithm. D'autres collations prises en charge sont les collations ICU recensées ci-dessous ; pour en utiliser une, fournissez son URI tel qu'énnoncé dans la table ci-dessous. Toute comparaison de chaîne, y compris en ce qui concerne les fonctions max et min, sera effectuée conformément à la collation spécifiée. Si l'option de collation n'est pas spécifiée, la collation de point de code Unicode par défaut sera utilisée.

da: Danois	da_DK		
de: Allemand	de_AT, de_BE, de_CH, de_DE, de_LI, de_LU		
en: Anglais	en_AS, en_AU, en_BB, en_BE, en_BM, en_BW, en_BZ, en_CA, en_GB, en_GU, en_HK, en_IE, en_IN, en_JM, en_MH, en_MP, en_MT, en_MU, en_NA, en_NZ, en_PH, en_PK, en_SG, en_TT, en_UM, en_US, en_VI, en_ZA, en_ZW		
es: Espagnol	es_419, es_AR, es_BO, es_CL, es_CO, es_CR, es_DO, es_EC, es_ES, es_GQ, es_GT, es_HN, es_MX, es_NI, es_PA, es_PE, es_PR, es_PY, es_SV, es_US, es_UY, es_VE		
fr: Français	fr_BE, fr_BF, fr_BI, fr_BJ, fr_BL, fr_CA, fr_CD, fr_CF, fr_CG, fr_CH, fr_CI, fr_CM, fr_DJ, fr_FR, fr_GA, fr_GN, fr_GP, fr_GQ, fr_KM, fr_LU, fr_MC, fr_MF, fr_MG, fr_ML, fr_MQ, fr_NE, fr_RE, fr_RW, fr_SN, fr_TD, fr_TG		
it: Italien	it_CH, it_IT		
ja: Japonais	ja_JP		
nb: Norvégien Bokmål	nb_NO		
nl: Néerlandais	nl_AW, nl_BE, nl_NL		
nn: Nynorsk	nn_NO		
pt: Portugais	pt_AO, pt_BR, pt_GW, pt_MZ, pt_PT, pt_ST		
ru: Russe	ru_MD, ru_RU, ru_UA		
sv: Suédois	sv_FI, sv_SE		

Axe du nom d'espace

L'axe du nom d'espace est devenu obsolète dans XPath 2.0. Néanmoins, l'utilisation de l'axe du nom d'espace est prise en charge. Pour accéder aux information de l'espace de nom, avec des mécanismes XPath 2.0, utilisez les fonctions in-scope-prefixes(), namespace-uri() et namespace-uri-for-prefix().

11.2.1 Fonctions d'extension Altova

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans l'espace de nom des fonctions d'extension Altova, http://www.altova.com/xslt-extensions, et sont indiquées dans cette section par le préfixe altova:, qui est présupposé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

Les fonctions définies dans les spécifications de Fonctions XPath/XQuery de W3C peuvent être utilisées dans : (i) les expressions XPath dans un contexte XSLT, et (ii) dans les expressions XQuery dans un document

XQuery. Dans cette documentation, nous indiquons les fonctions à utiliser dans le contexte précédent (XPath dans XSLT) avec un symbole xp et les appelons fonctions XPath; les fonctions qui peuvent être utilisées dans le contexte à venir (XQuery) sont indiquées avec un symbole xq; elles fonctionnent en tant que fonctions XQuery. Les spécifications XSLT de W3C —pas les spécifications de Fonctions XPath/XQuery —définissent également les fonctions qui peuvent être utilisées dans des expressions XPath dans des documents XSLT. Ces fonctions sont marquées avec un symbole xslt et sont appelées fonctions XSLT. Les versions XPath/XQuery et XSLT dans lesquelles une fonction peut être utilisée sont indiquées dans la description de la fonction (voir symboles ci-dessous). Les fonctions provenant des librairies de fonction XPath/XQuery et XSLT sont recensées dans un préfixe. Les fonctions d'extension provenant d'autres librairies, comme les fonctions d'extension Altova, sont regroupés avec un préfixe.

Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XP1 XP2 XP3.1
Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XSLT1 XSLT2 XSLT3
Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :	XQ1 XQ3.1

Usage de Fonctions d'extension Altova

Pour pouvoir utiliser les fonctions d'extension d'Altova, vous devez déclarer l'espace de nom des fonctions d'extension d'Altova (d'abord mettre en surbrillance dans la liste de codes ci-dessous) puis utiliser les fonctions d'extension pou qu'elles soient résolues comme appartenant à cet espace de noms (voir deuxième mise en surbrillance). L'exemple ci-dessous utilise la fonction d'extension d'Altova appelée age.

Fonctions XSLT 610

Les fonctions XSLT peuvent uniquement être utilisées dans des expressions XPath dans un contexte XSLT (comme les fonctions <code>current-group()</code> ou <code>key()</code> de XSLT 2.0). Ces fonctions ne sont pas prévues pour, et ne fonctionneront pas dans un contexte non-XSLT (par exemple, dans un contexte XQuery). Les fonctions XBRL Altova peuvent uniquement être utilisées avec des éditions des produits Altova qui présentent une prise en charge XBRL.

Fonctions XPath/XQuery

Les fonctions XPath/XQuery peuvent être utilisées tous les deux dans les expressions XPath dans les contextes XSLT et dans les expressions XQuery :

- Date/Heure 613
- Géolocalisation 630
- <u>Liée à l'image</u> 640
- Numérique 644
- Schéma 647
- <u>Séquen</u>ce 667
- String 675
- Divers 682

Fonctions Graphiques (Éditions Enterprise et Server uniquement seulement)

Les <u>fonctions d'extension Altova pour les graphiques</u> sont prises en charge uniquement par les édition Enterprise et Server des produits Altova et permettent de générer des graphiques d'être généré à partir de données XML.

Fonctions de code-barres

Les <u>fonctions d'extension à code-barres d'Altova</u> permettent la génération de code-barres et leur placement dans une sortie générée par le biais des feuilles de styles XSLT.

11.2.1.1 Fonctions XSLT

Les fonctions d'extension XSLT peuvent être utilisées dans les expressions XPath dans un contexte XSLT. Elles ne fonctionneront pas dans un contexte non-XSLT (par exemple dans un contexte XQuery).

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans l'espace de nom des fonctions d'extension Altova, http://www.altova.com/xslt-extensions, et sont indiquées dans cette section par le préfixe altova:, qui est présupposé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XP1 XP2 XP3.1
Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XSLT1 XSLT2 XSLT3
Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :	XQ1 XQ3.1

Fonctions générales

distinct-nodes [altova:]

```
altova:distinct-nodes(node()*) asnode()* XSLT1 XSLT2 XSLT3
```

Prend un ensemble d'un ou de plusieurs nœuds en tant que son entrée et retourne le même ensemble moins les nœuds avec des valeurs dupliquées. La comparaison s'effectue en utilisant la fonction XPath/XQuery fn:deep-equal.

■ Exemples

• altova:distinct-nodes (country) retourne tous les nœuds country enfant moins ceux possédant des valeurs dupliquées.

▼ evaluate [altova:]

```
altova:evaluate(XPathExpression as xs:string[, ValueOf$p1, ... ValueOf$pN]) XSLT1 XSLT2
```

Prend une expression XPath, passée en tant que chaîne, en tant que son argument obligatoire. Elle retourne la sortie de l'expression évaluée. Par exemple : altova:evaluate('//Name[1]') retourne les contenues du premier élément Name dans le document. Veuillez noter que l'expression //Name[1] est passée en tant que chaîne en l'enfermant dans des guillemets simples.

La fonction altova:evaluate peut prendre des arguments supplémentaires en option. Ces arguments sont les valeurs des variables in-scope qui portent les noms p1, p2, p3... pN. Veuillez noter les points suivants concernant l'utilisation : (i) Les variables doivent être définies avec les noms de la formule pX, lorsque X est un entier ; (ii) les arguments de la fonction altova:evaluate (voir signature ci-dessus), à partir du deuxième argument, fournissent les valeurs de la variables, avec la séquence des arguments correspondant à la séquence des variables classées numériquement : p1 à pN: le deuxième argument sera la valeur de la variable p1, le troisième argument celui de la variable p2, etc. ; (iii) Les valeurs de variable doivent être de type $item^*$.

■ Exemple

```
<xsl:variable name="xpath" select="'$p3, $p2, $p1'" />
<xsl:value-of select="altova:evaluate($xpath, 10, 20, 'hi')" />
outputs "hi 20 10"
```

Dans les listes ci-dessus, veuillez noter les points suivants :

- Le deuxième argument de l'expression altova: evaluate est la valeur attribuée à la variable \$p1, le troisième argument est celui attribué à la variable \$p2, etc.
- Veuillez noter que le quatrième argument de la fonction est une valeur de chaîne, ce qui est indiqué par le fait qu'elle est contenue dans des guillemets.
- L'attribut select de l'élément xs:variable fournit l'expression XPath. Puisque cette expression doit être de type xs:string, elle est contenue dans des guillemets simples.

■ Exemples pour mieux illustrer l'utilisation des variables

La fonction d'extension altova: evaluate () est utile lorsqu'une expression XPath dans la feuille de style XSLT contient une ou plusieurs parties qui doivent être évaluées dynamiquement. Par exemple, prenez comme exemple une situation dans laquelle un utilisateur saisit sa requête pour le critère de tri et le critère est stocké dans l'attribut UserReq/@sortkey. Dans la feuille de style, vous pouvez ensuite avoir l'expression: <xsl:sort select="altova:evaluate(../UserReq/@sortkey)" order="ascending"/>. La fonction altova:evaluate() lit l'attribut sortkey de l'élément enfant UserReq du parent du nœud contextuel. Si, par exemple, la valeur de l'attribut sortkey est Price, alors Price est retourné par la fonction altova:evaluate() et devient la valeur de l'attribut select : <xsl:sort select="Price"</pre> order="ascending"/>. Si cette instruction sort apparaît dans le contexte d'un élément appelé order, alors les éléments order seront triés conformément aux valeurs de leurs enfants Price. En alternative, si la valeur de @sortkey était, par exemple, Date, alors les éléments Order seraient triés selon les valeurs de leurs enfants Date. Donc le critère de triage pour Order est choisi à partir de l'attribut sont key lors de l'exécution. Cela n'aurait pas pu se réaliser avec une expression telle que : <xsl:sort select="../UserReq/@sortkey" order="ascending"/>. Dans le cas montré ci-dessus, le critère de tri aurait été l'attribut sortkey lui-même, et non pas Price ou Date (ou tout autre contenu actuel de sortkey).

Note: Le contexte statique inclut des espaces de nom, des types et des fonctions, mais pas des variables, depuis l'environnement d'appel. L'URI de base et l'espace de nom par défaut sont hérités.

■ Plus d'exemples

- Variables statiques: <xsl:value-of select="\$i3, \$i2, \$i1" /> Sort les valeurs des trois variables.
- Expression XPath dynamique sans variable dynamique:
 <xsl:variable name="xpath" select="'\$p3, \$p2, \$p1'" />
 <xsl:value-of select="altova:evaluate(\$xpath)" />
 Sortie erreur: Aucune variable définie pour \$p3.

encode-for-rtf [altova:]

```
altova:encode-for-rtf(input as xs:string, preserveallwhitespace as xs:boolean, preservenewlines as xs:boolean) asxs:string XSLT2 XSLT3
```

Convertit la chaîne d'entrée en tant que code pour RTF. Les espaces blancs et les nouvelles lignes seront préservés selon la valeur booléenne spécifiée pour leurs arguments respectifs.

[<u>Haut</u>⁶¹⁰]

Fonctions XBRL

Les fonctions XBRL Altova peuvent uniquement être utilisées avec des éditions des produits Altova qui présentent une prise en charge XBRL.

▼ xbrl-footnotes [altova:]

altova:xbrl-footnotes(node()) asnode()* XSLT2 XSLT3

Prend un nœud en tant que son argument d'entrée et retourne l'ensemble des nœuds de notes de pieds XBRL référencées par le nœud d'entrée.

▼ xbrl-labels [altova:]

altova:xbrl-labels(xs:QName, xs:string) asnode()* XSLT2 XSLT3

Prend deux arguments d'entrée : un nom de nœud et l'emplacement de fichier de taxonomie contenant le nœud. La fonction retourne les nœuds de libellés XBRL associés avec le nœud d'entrée.

[Haut 610]

11.2.1.2 Fonctions XPath/XQuery: Date et heure

Les fonctions d'extension date/heure d'Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath et XQuery et fournissent des fonctions supplémentaires pour le traitement des données contenues en tant que les types de données de date et d'heures variés de XML Schema. Les fonctions dans cette section peuvent être utilisées avec les moteurs XPath 3.0 et XQuery 3.0 d'Altova. Ils sont disponibles dans des contextes XPath/XQuery.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans l'espace de nom des fonctions d'extension Altova, http://www.altova.com/xslt-extensions, et sont indiquées dans cette section par le préfixe altova:, qui est présupposé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XP1 XP2 XP3.1
Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XSLT1 XSLT2 XSLT3
Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :	XQ1 XQ3.1

Regroupées selon les fonctionnalités

- Ajouter une durée à xs:dateTime et retourner xs:dateTime
 615
- Ajouter une durée à xs:date et retourner xs:date
- Ajouter une durée à xs:time et retourner à xs:time
 618
- Formater et récupérer des durées 617
- Supprimer des fuseaux horaires de fonctions qui génèrent des date/heures actuels 619
- Retourne un jour de la semaine en tant qu'un entier à partir de la date
- Retourne un jour de la semaine en tant qu'entier à partir de la date
 Retourne un jour de la semaine en tant qu'entier à partir de la date
- Retourne nombre de semaine en tant qu'entier à partir de la date 622
- Construire le type de date, d'heure ou de durée à partir des composants lexicaux de chaque type
- Construire le type de date, dateHeure ou heure à partir de l'entrée de chaîne
- Fonctions liées à l'âge
- Fonctions Epoch time (heure Unix) 628

Liste alphabétique

```
altova:add-days-to-date 616
altova:add-days-to-dateTime 615
altova:add-hours-to-dateTime 615
altova:add-hours-to-time 618
altova:add-minutes-to-dateTime 615
altova: add-minutes-to-time 618
altova:add-months-to-date 616
altova:add-months-to-dateTime 615
altova:add-seconds-to-dateTime 615
altova:add-seconds-to-time 618
altova:add-years-to-date
altova:add-years-to-dateTime 615 altova:age 627
altova:age-details 627
altova:build-date 624
altova:build-duration 624
altova:build-time 624
altova:current-dateTime-no-TZ 619
altova:current-date-no-TZ 619
altova:current-time-no-TZ 619
altova:date-no-TZ 619
altova:dateTime-from-epoch 628
altova:dateTime-from-epoch-no-TZ 628
altova:dateTime-no-TZ 619
altova:days-in-month 620
altova:epoch-from-dateTime 628
altova:hours-from-dateTimeDuration-accumulated 620
altova:minutes-from-dateTimeDuration-accumulated 620
altova:seconds-from-dateTimeDuration-accumulated 620
altova:format-duration 617
altova:parse-date 626
altova:parse-dateTime 626
altova:parse-duration
altova:parse-time
altova:time-no-TZ 619
altova:weekday-from-date 622
altova:weekday-from-dateTime 622
altova:weeknumber-from-date 623
altova:weeknumber-from-dateTime 623
```

[<u>Haut</u>⁶¹³]

Ajouter une durée à xs:dateTime xp3.1 xq3.1

Ces fonctions ajoutent une durée à xs:dateTime et retournent xs:dateTime. Le type xs:dateTime a un format de CCYY-MM-DDThh:mm:ss.sss. Il s'agit d'une concaténation des formats xs:date et xs:time séparés par la lettre T. Un suffixe de fuseau horaire (+01:00, par exemple) est optionnel.

▼ add-years-to-dateTime [altova:]

```
altova:add-years-to-dateTime(DateTime as xs:dateTime, Years as xs:integer)
asxs:dateTime XP3.1 XQ3.1
```

Ajoute une durée en années à xs:dateTime (voir exemples ci-dessous). Le deuxième argument est le nombre d'années à être ajouté à xs:dateTime fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type xs:dateTime.

■ Exemples

- altova:add-years-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00"), 10) retourne 2024-01-15T14:00:00
- altova:add-years-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00"), -4) retourne 2010-01-15T14:00:00

▼ add-months-to-dateTime [altova:]

```
altova:add-months-to-dateTime(DateTime as xs:dateTime, Months as xs:integer)
asxs:dateTime XP3.1 XQ3.1
```

Ajoute une durée en mois à xs:dateTime (voir exemples ci-dessous). Le deuxième argument est le nombre de mois à être ajouté à xs:dateTime fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type xs:dateTime.

■ Exemples

- altova:add-months-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00"), 10) retourne 2014-11-15T14:00:00
- altova:add-months-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00"), -2) retourne 2013-11-15T14:00:00

▼ add-days-to-dateTime [altova:]

altova:add-days-to-dateTime(DateTime as xs:dateTime, Days as xs:integer) asxs:dateTime

Ajoute une durée en jours à xs:dateTime (voir exemples ci-dessous). Le deuxième argument est le nombre de jours à être ajouté à xs:dateTime fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type xs:dateTime.

■ Exemples

- altova:add-days-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00"), 10) retourne 2014-01-25T14:00:00
- altova:add-days-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00"), -8) retourne 2014-01-07T14:00:00

▼ add-hours-to-dateTime [altova:]

```
altova:add-hours-to-dateTime (DateTime as xs:dateTime, Hours as xs:integer)
asxs:dateTime XP3.1 XQ3.1
```

Ajoute une durée en heures à xs:dateTime (voir exemples ci-dessous). Le deuxième argument est le nombre d'heures à être ajouté à xs:dateTime fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type xs:dateTime.

■ Exemples

- altova:add-hours-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T13:00:00"), 10) retourne 2014-01-15T23:00:00
- altova:add-hours-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T13:00:00"), -8) retourne 2014-01-15T05:00:00

▼ add-minutes-to-dateTime [altova:]

```
altova:add-minutes-to-dateTime (DateTime as xs:dateTime, Minutes as xs:integer)
asxs:dateTime XP3.1 XQ3.1
```

Ajoute une durée en minutes à xs:dateTime (voir exemples ci-dessous). Le deuxième argument est le nombre of minutes à être ajouté à xs:dateTime fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type xs:dateTime.

■ Exemples

- altova:add-minutes-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T14:10:00"), 45) retourne 2014-01-15T14:55:00
- altova:add-minutes-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T14:10:00"), -5) retourne 2014-01-15T14:05:00

▼ add-seconds-to-dateTime [altova:]

```
altova:add-seconds-to-dateTime (DateTime as xs:dateTime, Seconds as xs:integer)
asxs:dateTime XP3.1 XQ3.1
```

Ajoute une durée en secondes à xs:dateTime (voir exemples ci-dessous). Le deuxième argument est le nombre de secondes à être ajouté à xs:dateTime fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type xs:dateTime.

■ Exemples

- altova:add-seconds-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:10"), 20) retourne 2014-01-15T14:00:30
- altova:add-seconds-to-dateTime(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:10"), -5) retourne 2014-01-15T14:00:05



Ajouter une durée à xs: date xp3.1 xQ3.1

Ces fonctions ajoutent une durée à xs: date et retournent xs: date. Le type xs:date a un format CCYY-MM-DD.

▼ add-years-to-date [altova:]

altova:add-years-to-date (Date as xs:date, Years as xs:integer) asxs:date XP3.1 XQ3.1 Ajoute une durée en années à une date. Le deuxième argument est le nombre d'années à être ajouté à xs:date fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type xs:date.

■ Exemples

- altova:add-years-to-date(xs:date("2014-01-15"), 10) refourne 2024-01-15
- altova:add-years-to-date(xs:date("2014-01-15"), -4) retourne 2010-01-15

▼ add-months-to-date [altova:]

altova:add-months-to-date (Date as xs:date, Months as xs:integer) asxs:date XP3.1 XQ3.1 Ajoute une durée en mois à une date. Le deuxième argument est le nombre de mois à être ajouté à xs:date fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type xs:date.

■ Exemples

- altova:add-months-to-date(xs:date("2014-01-15"), 10) retourne 2014-11-15
- altova:add-months-to-date(xs:date("2014-01-15"), -2) retourne 2013-11-15

add-days-to-date [altova:]

altova:add-days-to-date (Date as xs:date, Days as xs:integer) asxs:date XP3.1 XQ3.1 Ajoute une durée en jours à une date. Le deuxième argument est le nombre de jours à être ajouté à xs:date fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type xs:date.

■ Exemples

- altova:add-days-to-date(xs:date("2014-01-15"), 10) retourne 2014-01-25
- altova:add-days-to-date(xs:date("2014-01-15"), -8) retourne 2014-01-07

[<u>Haut</u>⁶¹³]

Formater et récupérer des durées XP3.1 XQ3.1

Ces fonctions parsent une entrée xs:duration OU xs:string et retournent respectivement un xs:string OU xs:duration.

▼ format-duration [altova:]

altova:format-duration(Duration as xs:duration, Picture as xs:string) asxs:string XP3.1

Formate une durée qui est soumise en tant que le premier argument, selon une chaîne d'image soumise en tant que le second argument. La sortie est une chaîne de texte formatée conformément à la chaîne d'image.

■ Exemples

- altova:format-duration(xs:duration("P2DT2H53M11.7S"), "Days:[D01] Hours:[H01] Minutes:[m01] Seconds:[s01] Fractions:[f0]") retourne "Days:02 Hours:02 Minutes:53 Seconds:11 Fractions:7"
- altova:format-duration(xs:duration("P3M2DT2H53M11.7S"), "Months:[M01] Days:[D01] Hours:[H01] Minutes:[m01]") refourne "Months:03 Days:02 Hours:02 Minutes:53"

parse-duration [altova:]

altova:parse-duration(InputString as xs:string, Picture as xs:string) as xs:duration
XP3.1 XO3.1

Takes a patterned string as the first argument, and a picture string as the second argument. The input string is parsed on the basis of the picture string, and an xs:duration is returned.

Examples

- altova:parse-duration("Days:02 Hours:02 Minutes:53 Seconds:11 Fractions:7"),
 "Days:[D01] Hours:[H01] Minutes:[m01] Seconds:[s01] Fractions:[f0]") returns
 "P2DT2H53M11.7S"
- altova:parse-duration("Months:03 Days:02 Hours:02 Minutes:53 Seconds:11 Fractions:7", "Months:[M01] Days:[D01] Hours:[H01] Minutes:[m01]") returns "P3M2DT2H53M"



Ajouter une durée à xs:time xp3.1 xQ3.1

Ces fonctions ajoutent une durée à xs:time et retournent xs:time. Le type xs:time a une forme lexicale de hh:mm:ss.sss. Un fuseau horaire en option peut être suffixé. La lettre z indique le Temps universel coordonné (UTC). Tous les autres fuseaux horaires sont représentés par leur différence de l'UTC dans le format +hh:mm, ou -hh:mm. Si aucune valeur de fuseau horaire n'est présente, elle est considérée inconnue ; elle n'est pas considérée être UTC.

add-hours-to-time [altova:]

altova:add-hours-to-time (Time as xs:time, Hours as xs:integer) asxs:time XP3.1 XQ3.1 Ajoute une durée en heures à une heure de temps. Le deuxième argument est le nombre d'heures à être ajouté à xs:time fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type xs:time.

■ Exemples

- altova:add-hours-to-time(xs:time("11:00:00"), 10) retourne 21:00:00
- altova:add-hours-to-time(xs:time("11:00:00"), -7) retourne 04:00:00

▼ add-minutes-to-time [altova:]

altova:add-minutes-to-time (Time as xs:time, Minutes as xs:integer) asxs:time XP3.1 XQ3.1 Ajoute une durée en minutes à une heure. Le deuxième argument est le nombre de minutes à être ajouté à xs:time fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type xs:time.

■ Exemples

- altova:add-minutes-to-time(xs:time("14:10:00"), 45) retourne 14:55:00
- altova:add-minutes-to-time(xs:time("14:10:00"), -5) retourne 14:05:00

▼ add-seconds-to-time [altova:]

altova:add-seconds-to-time (Time as xs:time, Minutes as xs:integer) asxs:time XP3.1 XQ3.1 Ajoute une durée en secondes à une heure. Le deuxième argument est le nombre de secondes à être

ajouté à xs:time fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type xs:time. Le composant Secondes peut être contenu dans une plage de 0 à 59.999.

■ Exemples

- altova:add-seconds-to-time(xs:time("14:00:00"), 20) retourne 14:00:20
- altova:add-seconds-to-time(xs:time("14:00:00"), 20.895) retourne 14:00:20.895

[<u>Haut</u>⁶¹³]

Supprimer la partie du fuseau horaire des types de données date/heures xp3.1 xq3.1

Ces fonctions permettent de supprimer le fuseau horaire des valeurs xs:dateTime, xs:date Ou xs:time actuelles, respectivement. Veuillez noter que la différence entre xs:dateTime et xs:dateTimeStamp est que dans le cas de ce dernier, la partie fuseau horaire est requise (alors qu'elle est optionnelle dans le premier des deux cas). Donc, le format d'une valeur xs:dateTimeStamp est : CCYY-MM-DDThh:mm:ss.sss±hh:mm. ou CCYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ. Si la date et l'heure sont lues depuis l'horloge du système, en tant que xs:dateTimeStamp, la fonction current-dateTime-no-TZ() peut être utilisée pour supprimer le fuseau horaire s'il est requis.

current-date-no-TZ [altova:]

altova:current-date-no-TZ() asxs:date XP3.1 XQ3.1

Cette fonction ne prend aucun argument. Elle supprime la partie fuseau horaire de current-date() (qui est la date actuelle selon l'horloge système) et retourne une valeur xs:date.

■ Exemples

Si la date actuelle est 2014-01-15+01:00:

- altova:current-date-no-TZ() retourne 2014-01-15
- current-dateTime-no-TZ [altova:]

altova:current-dateTime-no-TZ() asxs:dateTime XP3.1 XQ3.1

Cette fonction ne prend aucun argument. Elle supprime la partie fuseau horaire de current-dateTime() (qui est la date-heure actuelle selon l'horloge système) et retourne une valeurxs:dateTime.

■ Exemples

Si la date-heure actuelle est 2014-01-15T14:00:00+01:00:

- altova:current-dateTime-no-TZ() retourne 2014-01-15T14:00:00
- ▼ current-time-no-TZ [altova:]

```
altova:current-time-no-TZ() asxs:time XP3.1 XQ3.1
```

Cette fonction ne prend aucun argument. Elle supprime la partie fuseau horaire de current-time () (qui est l'heure actuelle selon l'horloge système) et retourne une valeur xs:time.

■ Exemples

Si l'heure actuelle est 14:00:00+01:00:

• altova:current-time-no-TZ() retourne 14:00:00

▼ date-no-TZ [altova:]

altova:date-no-TZ (InputDate as xs:date) asxs:date XP3.1 XQ3.1 Cette fonction prend un argument xs:date, en supprime la partie fuseau horaire et retourne une valeur xs:date. Veuillez noter que la date n'est pas modifiée.

- Exemples
 - altova:date-no-TZ(xs:date("2014-01-15+01:00")) refourne 2014-01-15
- ▼ dateTime-no-TZ [altova:]

altova:dateTime-no-TZ (InputDateTime as xs:dateTime) asxs:dateTime XP3.1 XQ3.1 Cette fonction prend un argument xs:dateTime, en supprime la partie fuseau horaire, et retourne une valeur xs:dateTime. Veuillez noter que ni la date ni l'heure n'est modifiée.

- Exemples
 - altova:dateTime-no-TZ(xs:date("2014-01-15T14:00:00+01:00")) retourne 2014-01-15T14:00:00
- ▼ time-no-TZ [altova:]

altova:time-no-TZ (InputTime as xs:time) as xs:time XP3.1 XQ3.1

This function takes an xs:time argument, removes the timezone part from it, and returns an xs:time value. Note that the time is not modified.

- Examples
 - altova:time-no-TZ(xs:time("14:00:00+01:00")) returns 14:00:00



Retourne le nombre de jours, d'heures, de minutes, de secondes des durées xp3.1 xQ3.1

Ces fonctions retournent le nombre de jours dans un mois, et le nombre d'heures, de minutes et de secondes, respectivement depuis les durées.

days-in-month [altova:]

altova:days-in-month (Year as xs:integer, Month as xs:integer) asxs:integer XP3.1 XQ3.1 Retourne le nombre de jours dans le mois spécifié. Le mois est spécifié avec les arguments Year et Month.

- Exemples
 - altova:days-in-month(2018, 10) retourne 31
 - altova:days-in-month(2018, 2) retourne 28
 - altova:days-in-month(2020, 2) retourne 29
- hours-from-dayTimeDuration-accumulated

altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated(DayAndTime as xs:duration) as xs:integer

XP3.1 XO3.1

Returns the total number of hours in the duration submitted by the <code>DayAndTime</code> argument (which is of type <code>xs:duration</code>). The hours in the <code>Day</code> and <code>Time</code> components are added together to give a result that is an integer. A new hour is counted only for a full 60 minutes. Negative durations result in a negative hour value.

Examples

- altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("P5D")) returns 120, which is the total number of hours in 5 days.
- altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("P5DT2H")) returns 122, which is the total number of hours in 5 days plus 2 hours.
- altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated (xs:duration("P5DT2H60M")) returns 123, which is the total number of hours in 5 days plus 2 hours and 60 mins.
- altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("P5DT2H119M")) returns 123, which is the total number of hours in 5 days plus 2 hours and 119 mins.
- altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("P5DT2H120M")) returns 124, which is the total number of hours in 5 days plus 2 hours and 120 mins.
- altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("-P5DT2H")) returns -122
- minutes-from-dayTimeDuration-accumulated

```
altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated(DayAndTime as xs:duration) as
xs:integer XP3.1 XQ3.1
```

Returns the total number of minutes in the duration submitted by the <code>DayAndTime</code> argument (which is of type <code>xs:duration</code>). The minutes in the <code>Day</code> and <code>Time</code> components are added together to give a result that is an integer. Negative durations result in a negative minute value.

■ Examples

- altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("PT60M")) returns 60
- altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("PT1H")) returns 60, which is the total number of minutes in 1 hour.
- altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("PT1H40M")) returns 100
- altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("P1D")) returns 1440, which is the total number of minutes in 1 day.
- altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("-P1DT60M")) returns 1500
- seconds-from-dayTimeDuration-accumulated

```
altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated(DayAndTime as xs:duration) as
xs:integer XP3.1 XQ3.1
```

Returns the total number of seconds in the duration submitted by the DayAndTime argument (which is of type xs:duration). The seconds in the Day and Time components are added together to give a result that is an integer. Negative durations result in a negative seconds value.

■ Examples

- altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("PT1M")) returns 60, which is the total number of seconds in 1 minute.
- altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("PT1H")) returns 3600, which is the total number of seconds in 1 hour.
- altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("PT1H2M")) returns 3720

- altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("P1D")) returns 86400, which is the total number of seconds in 1 day.
- altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("-P1DT1M")) returns 86460

Retourne le jour de la semaine à partir de xs:dateTime ou xs:date xp3.1 xQ3.1

Ces fonctions retournent le jour de la semaine (en tant qu'entier) depuis xs:dateTime ou xs:date. Les jours de la semaine sont numérotés (format américain) de 1 à 7, avec Sunday=1. Dans le format européen, la semaine commence par Lundi (=1). Dans le format américain elle commence par Sunday=1. Configurer en utilisant l'entier 0 et où un entier est accepté pour indiquer le format.

weekday-from-dateTime [altova:]

altova:weekday-from-dateTime (DateTime as xs:dateTime) asxs:integer XP3.1 XQ3.1 Prend une date-avec-heure en tant que son seul argument et retourne le jour de la semaine de cette date sous forme d'un entier. Les jours de la semaine sont numérotés en commençant avec Sunday=1. Si le format européen est requis (où Monday=1), utiliser l'autre signature de cette fonction (voir signature suivante ci-dessous).

- Exemples
 - altova:weekday-from-dateTime(xs:dateTime("2014-02-03T09:00:00")) refourne 2, ce qui indique un lundi.

```
altova:weekday-from-dateTime(DateTime as xs:dateTime, Format as xs:integer)
asxs:integer XP3.1 XQ3.1
```

Prend une date-avec-heure en tant que son premier argument et retourne le jour de la semaine de cette date sous forme d'un entier. Si le second argument (entier) est 0, les jours de la semaine sont numérotés de 1 à 7 en commençant avec Sunday=1. Si le second argument est un entier différent de 0, alors Monday=1. S'il n'y a pas de second argument, la fonction est lue comme possédant l'autre signature de cette fonction (voir signature précédente).

■ Exemples

- altova:weekday-from-dateTime (xs:dateTime("2014-02-03T09:00:00"), 1) retourne 1, ce qui indique un lundi
- altova:weekday-from-dateTime (xs:dateTime("2014-02-03T09:00:00"), 4) retourne 1, ce qui indique un lundi
- altova:weekday-from-dateTime (xs:dateTime("2014-02-03T09:00:00"), 0) retourne 2, ce qui indique un lundi.
- weekday-from-date [altova:]

```
altova:weekday-from-date (Date as xs:date) asxs:integer XP3.1 XQ3.1

Prend une date en tant que son seul argument et retourne le jour de la semaine de cette date sous forme d'un entier. Les jours de la semaine sont numérotés en commençant avec Sunday=1. Si le format européen est requis (où Monday=1), utiliser l'autre signature de cette fonction (voir signature suivante cidessous).
```

■ Exemples

• altova:weekday-from-date(xs:date("2014-02-03+01:00")) retourne 2, ce qui indique un lundi.

altova:weekday-from-date (Date as xs:date, Format as xs:integer) asxs:integer XP3.1 XQ3.1 Prend une date en tant que son premier argument et retourne le jour de la semaine de cette date sous forme d'un entier. Si le second argument (Format) est 0, les jours de la semaine sont numérotés de 1 à 7 en commençant avec sunday=1. Si le second argument est un entier différent de 0, alors Monday=1. S'il n'y a pas de second argument, la fonction est lue comme possédant l'autre signature de cette fonction (voir signature précédente).

■ Exemples

- altova:weekday-from-date(xs:date("2014-02-03"), 1) retourne 1, ce qui indique un lundi • altova:weekday-from-date(xs:date("2014-02-03"), 4) retourne 1, ce qui indique un lundi
- altova:weekday-from-date(xs:date("2014-02-03"), 0) retourne 2, ce qui indique un lundi.



Retourne le nombre de la semaine à partir de xs:dateTime ou xs:date xp2 xq1 xp3.1 xq3.1

Ces fonctions retournent le nombre de la semaine (en tant qu'entier) depuis xs:dateTime ou xs:date. La numérotation des semaines est disponible dans les formats de calendrier US, ISO/European et Islamiques. La numérotation des semaines est différente dans ces formats de calendrier parce que la semaine est considérée démarrer avec un jour différent selon le format (dimanche pour le format US, lundi pour le format ISO/Européen, et samedi dans le format islamique).

weeknumber-from-date [altova:]

```
altova:weeknumber-from-date(Date as xs:date, Calendar as xs:integer) asxs:integer XP2
XO1 XP3.1 XO3.1
```

Retourne le numéro de la semaine de l'argument Date soumis en tant qu'entier. Le deuxième argument (Calendar) spécifie le système de calendrier à suivre.

Les valeurs de calendar prises en charge sont :

- 0 = US calendar (semaine commence dimanche)
- 1 = ISO standard, European calendar (semaine commence lundi)
- 2 = Islamic calendar (semaine commence samedi)

Le réglage par défaut est 0.

■ Exemples

```
    altova:weeknumber-from-date(xs:date("2014-03-23"), 0) retourne 13
    altova:weeknumber-from-date(xs:date("2014-03-23"), 1) retourne 12
    altova:weeknumber-from-date(xs:date("2014-03-23"), 2) retourne 13
    altova:weeknumber-from-date(xs:date("2014-03-23")) retourne 13
```

Le jour de la date dans les exemples ci-dessus (2014-03-23) est dimanche. Les calendriers US et musulmans sont donc une semaine en avant par rapport au calendrier européen à ce jour.

weeknumber-from-dateTime [altova:]

```
altova:weeknumber-from-dateTime(DateTime as xs:dateTime, Calendar as xs:integer)
asxs:integer XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1
```

Retourne le numéro de la semaine de l'argument DateTime soumis en tant qu'entier. Le deuxième argument (Calendar) spécifie le système de calendrier à suivre.

Les valeurs de calendar prises en charge sont :

- 0 = US calendar (semaine commence dimanche)
- 1 = ISO standard, European calendar (semaine commence lundi)
- 2 = Islamic calendar (semaine commence samedi)

Le réglage par défaut est 0.

■ Exemples

```
    altova:weeknumber-from-dateTime(xs:dateTime("2014-03-23T00:00:00"), 0) retourne 13
    altova:weeknumber-from-dateTime(xs:dateTime("2014-03-23T00:00:00"), 1) retourne 12
    altova:weeknumber-from-dateTime(xs:dateTime("2014-03-23T00:00:00"), 2) retourne 13
    altova:weeknumber-from-dateTime(xs:dateTime("2014-03-23T00:00:00")) retourne 13
```

Le jour du dateTime dans les exemples ci-dessus (2014-03-23T00:00:00) est dimanche. Les calendriers US et musulmans sont donc une semaine en avant par rapport au calendrier européen à ce jour.



Construire le type de date, d'heure ou de durée à partir de leurs composants lexicaux xp3.1

Les fonctions prennent les composants lexicaux du type de données xs:date, xs:time ou xs:duration en tant qu'arguments d'entrée et les combinent pour construire le type de données respectif.

▼ build-date [altova:]

```
altova:build-date(Year as xs:integer, Month as xs:integer, Date as xs:integer)
asxs:date XP3.1 XO3.1
```

Les premier, second et troisième arguments sont respectivement l'année, le mois et la date. Ils sont combinés pour construire une valeur de type xs:date. Les valeurs de l'entier doivent se situer dans le cadre de la plage correcte de cette partie de la date. Par exemple, le deuxième argument (pour la partie du mois) ne devrait pas être supérieur à 12.

■ Exemples

- altova:build-date(2014, 2, 03) retourne 2014-02-03
- build-time [altova:]

```
altova:build-time(Hours as xs:integer, Minutes as xs:integer, Seconds as xs:integer)
asxs:time XP3.1 XQ3.1
```

Les premiers, seconds et troisièmes arguments sont, respectivement, les valeurs d'heure (0 to 23), de

minutes (0 to 59) et de secondes (0 to 59). Ils sont combinés pour construire une valeur de type xs:time. Les valeurs des entiers doivent se trouver dans le cadre de la plage correcte de cette partir de temps en particulier. Par exemple, le deuxième argument (Minutes) ne devrait pas être supérieur à 59. Pour ajouter une partie fuseau horaire à la valeur, utiliser l'autre signature de cette fonction (voir signature suivante).

Exemples

• altova:build-time(23, 4, 57) retourne 23:04:57

```
altova:build-time(Hours as xs:integer, Minutes as xs:integer, Seconds as xs:integer,
TimeZone as xs:string) asxs:time XP3.1
XQ3.1
```

Les premiers, seconds et troisièmes arguments sont, respectivement, les valeurs d'heure (0 to 23), de minutes (0 to 59) et de secondes (0 to 59). Le quatrième argument est une chaîne qui fournit la partie fuseau horaire de la valeur. Les quatre arguments sont combinés pour construire une valeur de type xs:time. Les valeurs des entiers doivent se trouver dans le cadre de la plage correcte de cette partie de temps en particulier. Par exemple, le deuxième argument (Minutes) ne doit pas être supérieur à 59.

- Exemples
 - altova:build-time(23, 4, 57, '+1') retourne 23:04:57+01:00
- build-duration [altova:]

altova:build-duration(Years as xs:integer, Months as xs:integer) asxs:yearMonthDuration
XP3.1 XO3.1

Prend deux arguments pour construire une valeur de type xs:yearMonthDuration. Les premiers arguments fournissent la partie Years de la valeur de durée, alors que le deuxième argument fournie la partie Months. Si le deuxième argument (Months) est supérieur ou égale à 12, alors l'entier est divisé par 12; le quotient est ajouté au premier argument pour fournir la partie Years de la valeur de durée alors que le reste (de la division) fournit la partie Months. Pour construire une durée de type xs:dayTimeDuration., voir la signature suivante.

- Exemples
 - altova:build-duration(2, 10) retourne P2Y10M
 - altova:build-duration(14, 27) retourne P16Y3M
 - altova:build-duration(2, 24) retourne P4Y

altova:build-duration(Days as xs:integer, Hours as xs:integer, Minutes as xs:integer,
Seconds as xs:integer) as xs:dayTimeDuration XP3.1 XQ3.1

Prend quatre arguments et les combine pour construire une valeur de type xs:dayTimeDuration. Le premier argument fournit la partie Days de la valeur de durée, le deuxième, troisième et quatrième argument fournit respectivement les parties Hours, Minutes et Seconds de la valeur de durée. Chacun des trois arguments Time est converti en une valeur équivalente en termes de l'unité suivante plus élevée et le résultat est utilisé pour le calcul d'une valeur de durée totale. Par exemple, 72 secondes est converti en 1M+12S (1 minute et 12 secondes), et cette valeur est utilisée pour le calcul de la valeur de durée totale. Pour construire une durée de type xs:yearMonthDuration., voir la signature précédente.

- Exemples
 - altova:build-duration(2, 10, 3, 56) retourne P2DT10H3M56S
 - altova:build-duration(1, 0, 100, 0) retourne P1DT1H40M
 - altova:build-duration(1, 0, 0, 3600) retourne P1DT1H

[<u>Haut</u>⁶¹³]

Construire le type de date, dateHeure ou heure à partir de l'entrée de chaîne xp2 xq1 xp3.1

Ces fonctions prennent des chaînes en tant qu'arguments et construisent des types de données xs:date, xs:dateTime, ou xs:time. La chaîne est analysée pour les composants du type de données basé sur un argument de modèle soumis.

parse-date [altova:]

altova:parse-date(Date as xs:string, DatePattern as xs:string) asxs:date XP2 XQ1 XP3.1
XO3.1

Retourne la chaîne d'entrée Date en tant qu'une valeur xs:date. Le deuxième argument DatePattern spécifie le modèle (séquence des composants) de la chaîne d'entrée. DatePattern est décrit avec les spécificateurs de composants regroupés ci-dessous et avec les séparateurs de composant qui peuvent être n'importe quel caractère. Voir les exemples ci-dessous.

- D Jour
- M Mois
- Y Année

Le modèle dans DatePattern doit correspondre au modèle dans Date. Puisque la sortie est de type xs:date, la sortie aura toujours le format lexical YYYY-MM-DD.

■ Exemples

- altova:parse-date(xs:string("09-12-2014"), "[D]-[M]-[Y]") retourne 2014-12-09
- altova:parse-date(xs:string("09-12-2014"), "[M]-[D]-[Y]") retourne 2014-09-12
- altova:parse-date("06/03/2014", "[M]/[D]/[Y]") retourne 2014-06-03
- altova:parse-date("06 03 2014", "[M] [D] [Y]") retourne 2014-06-03
- altova:parse-date("6 3 2014", "[M] [D] [Y]") retourne 2014-06-03

parse-dateTime [altova:]

```
altova:parse-dateTime(DateTime as xs:string, DateTimePattern as xs:string)
asxs:dateTime XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1
```

Retourne la chaîne d'entrée DateTime en tant que valeur xs:dateTime. Le deuxième argument DateTimePattern spécife le modèle (séquence des composants) de la chaîne d'entrée. DateTimePattern est décrit avec les spécificateurs de composants regroupés ci-dessous et avec les séparateurs de composant qui peuvent être n'importe quel caractère. Voir les exemples ci-dessous.

D	Date
М	Mois
Y	Année
н	Heure
m	Minutes
s	Secondes

Le modèle dans DateTimePattern doit correspondre au modèle dans DateTime. Puisque la sortie est de type xs:dateTime, la sortie aura toujours le format lexical YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.

■ Exemples

```
    altova:parse-dateTime(xs:string("09-12-2014 13:56:24"), "[M]-[D]-[Y] [H]:[m]: [s]") retourne 2014-09-12T13:56:24
    altova:parse-dateTime("time=13:56:24; date=09-12-2014", "time=[H]:[m]:[s]; date=[D]-[M]-[Y]") retourne 2014-12-09T13:56:24
```

parse-time [altova:]

altova:parse-time (Time as xs:string, TimePattern as xs:string) asxs:time XP2 XQ1 XP3.1

Retourne la chaîne d'entrée Time en tant qu'une valeur xs: time.Le deuxième argument TimePattern spécifie le modèle (séquence des composants) de la chaîne d'entrée. TimePattern est décrit avec les spécificateurs de composants regroupés ci-dessous et avec les séparateurs de composant qui peuvent être n'importe quel caractère. Voir les exemples ci-dessous.

H Heurem minutess secondes

Le modèle dans TimePattern doit correspondre au modèle dans Time. Puisque la sortie est de type xs:time, la sortie aura toujours le format lexical HH:mm:ss.

■ Exemples

```
    altova:parse-time(xs:string("13:56:24"), "[H]:[m]:[s]") retourne 13:56:24
    altova:parse-time("13-56-24", "[H]-[m]") retourne 13:56:00
    altova:parse-time("time=13h56m24s", "time=[H]h[m]m[s]s") retourne 13:56:24
    altova:parse-time("time=24s56m13h", "time=[s]s[m]m[H]h") retourne 13:56:24
```

[<u>Haut</u>⁶¹³]

Fonctions liées à l'âge xp3.1 xq3.1

Ces fonctions retournent l'âge tel que calculé (i) entre une date d'argument d'entrée et la date actuelle, ou (ii) entre deux dates d'argument d'entrée. La fonction altova:age retourne l'âge en termes d'années, la fonction altova:age-details retourne l'âge en tant qu'une séquence de trois entiers indiquant les années, mois et jours de l'âge.

age [altova:]

altova:age(StartDate as xs:date) asxs:integer XP3.1 XQ3.1

Retourne un entier représentant l'âge *en années* d'un objet, en comptant depuis une date de départ soumise en tant que l'argument et se terminant avec la date actuelle (prise depuis l'horloge système). Si l'argument d'entrée est une date supérieure ou égale à une année dans le futur, la valeur de retour sera négative.

■ Exemples

Si la date actuelle est 2014-01-15 :

- altova:age (xs:date("2013-01-15")) refourne 1
 altova:age (xs:date("2013-01-16")) retourne 0
- altova:age(xs:date("2015-01-15")) retourne -1

• altova:age(xs:date("2015-01-14")) retourne 0

altova:age (StartDate as xs:date, EndDate as xs:date) asxs:integer XP3.1 XQ3.1

Retourne un entier représentant l'âge en années d'un objet, en comptant depuis une date de départ soumise en tant que l'argument jusqu'à une date de fin qui est de deuxième argument. La valeur de retour sera négative si le premier argument est tardif d'une année ou plus que le deuxième argument.

■ Exemples

Si la date actuelle est 2014-01-15:

- altova:age(xs:date("2000-01-15"), xs:date("2010-01-15")) retourne 10
- altova:age(xs:date("2000-01-15"), current-date()) retourne 14 si la date actuelle est 2014-01-15
- altova:age(xs:date("2014-01-15"), xs:date("2010-01-15")) retourne -4

age-details [altova:]

altova:age-details(InputDate as xs:date) as (xs:integer) * XP3.1 XQ3.1

Retourne trois entiers qui sont respectivement les années, les mois et les jours entre la date soumise en tant que l'argument et la date actuelle (prise depuis l'horloge système). Le résultat de la somme de years+months+days donne le total de la différence de temps entre les deux dates (la date d'entrée et la date actuelle). La date d'entrée peut avoir une valeur précédant ou succédant à la date actuelle mais que la date d'entrée soit précédente ou succédant n'est pas indiqué par le signe des valeurs de retour ; les valeurs de retour sont toujours positives.

■ Exemples

Si la date actuelle est 2014-01-15:

- altova:age-details(xs:date("2014-01-16")) retourne (0 0 1)
- altova:age-details(xs:date("2014-01-14")) retourne (0 0 1)
- altova:age-details(xs:date("2013-01-16")) retourne (1 0 1)
- altova:age-details(current-date()) retourne (0 0 0)

altova:age-details (Date-1 as xs:date, Date-2 as xs:date) as (xs:integer) * XP3.1 XQ3.1 Retourne trois entiers qui sont respectivement les années, les mois et les jours entre les deux dates d'argument. Le résultat de la somme de years+months+days donne le total de la différence de temps entre les deux dates d'entrée ; peu importe que la date soit la précédente ou la subséquente des deux dates, elle est soumise en tant que le premier argument. Les valeurs de retour n'indiquent pas si la date d'entrée se produit avant ou après la date actuelle. Les valeurs de retour sont toujours positives.

■ Exemples

```
• altova:age-details(xs:date("2014-01-16"), xs:date("2014-01-15")) refourne (0 0 1)
```

```
• altova:age-details(xs:date("2014-01-15"), xs:date("2014-01-16")) retourne (0 0 1)
```

[<u>Haut</u>⁶¹³]

Fonctions Epoch time (heure Unix) xp3.1 xq3.1

Epoch time est un système horaire utilisé dans les systèmes Unix. Il définit tout moment donné comme étant le nombre de secondes écoulées depuis 00:00:00 UTC le 1er janvier 1970. Ces fonctions Epoch time convertissent les valeurs xs:dateTime en valeurs Epoch time et vice versa.

dateTime-from-epoch [altova:]

altova:dateTime-from-epoch (Epoch as xs:decimal as xs:dateTime XP3.1 XQ3.1 Epoch time est un système horaire utilisé sur les systèmes Unix. Il définit tout moment donné comme étant I nombre de secondes écoulées depuis 00:00:00 UTC le 1er janvier 1970. La fonction dateTime-from-epoch retourne l'équivalent xs:dateTime d'un Epoch time, l'ajuste pour son fuseau horaire local et inclut l'information du fuseau horaire dans le résultat.

La fonction prend un argument xs:decimal et retourne une valeur xs:dateTime qui inclut une partie (fuseau horaire) TZ. Le résultat est obtenu en calculant l'équivalent UTC dateTime de Epoch time, et en l'ajoutant à son fuseau horaire local (pris de l'horloge système). Par exemple, si la fonction est exécutée sur un appareil qui a été défini pour être dans un fuseau horaire +01:00 (relatif à UTC), après avoir calculé l'équivalent UTC dateTime, une heure sera ajoutée au résultat. L'information du fuseau horaire, qui est une partie lexicale optionnelle du résultat xs:dateTime, est également rapportée dans le résultat dateTime. Comparez ce résultat avec celui de dateTime-from-epoch-no-TZ, et consultez également la fonction epoch-from-dateTime.

■ Exemples

Les exemples ci-dessous supposent un fuseau horaire local UTC +01:00. En conséquence, l'équivalent UTC dateTime de l'Epoch time soumis sera incrémenté d'une heure. Le fuseau horaire est rapporté dans le résultat.

```
• altova:dateTime-from-epoch(34) retourne 1970-01-01T01:00:34+01:00
```

• altova:dateTime-from-epoch(62) retourne 1970-01-01T01:01:02+01:00

dateTime-from-epoch-no-TZ [altova:]

altova:dateTime-from-epoch-no-TZ (Epoch as xs:decimal as xs:dateTime XP3.1 XQ3.1 Epoch time est un système horaire utilisé sur les systèmes Unix. Il définit tout moment donné comme étant I nombre de secondes écoulées depuis 00:00:00 UTC le 1er janvier 1970. La fonction dateTime-from-epoch-no-TZ retourne l'équivalent xs:dateTime d'un Epoch time, l'ajuste pour son fuseau horaire local, mais n'inclut pas l'information du fuseau horaire dans le résultat.

La fonction prend un xs:decimal argument et retourne une valeur xs:dateTime qui n'inclut pas de partie (fuseau horaire) TZ. Le résultat est obtenu en calculant l'équivalent UTC dateTime de Epoch time, et en l'ajoutant à son fuseau horaire local (pris de l'horloge système). Par exemple, si la fonction est exécutée sur un appareil qui a été défini pour être dans un fuseau horaire +01:00 (relatif à UTC), après avoir calculé l'équivalent, une heure sera ajoutée au résultat. L'information du fuseau horaire, qui est une partie lexicale optionnelle du résultat xs:dateTime, n'est pas rapportée dans le résultat dateTime. Comparez ce résultat avec celui de dateTime-from-epoch, et consultez également la fonction epoch-from-dateTime.

■ Exemples

Les exemples ci-dessous supposent un fuseau horaire local UTC +01:00. En conséquence, l'équivalent UTC dateTime de l'Epoch time soumis sera incrémenté d'une heure. Le fuseau horaire n'est pas rapporté dans le résultat.

```
• altova:dateTime-from-epoch(34) returns 1970-01-01T01:00:34
```

[•] altova:dateTime-from-epoch(62) returns 1970-01-01T01:01:02

epoch-from-dateTime [altova:]

altova:epoch-from-dateTime (dateTimeValue as xs:dateTime) as xs:decimal XP3.1 XQ3.1 Epoch time est un système horaire utilisé sur les systèmes Unix. Il définit tout moment donné comme étant I nombre de secondes écoulées depuis 00:00:00 UTC le 1er janvier 1970. La fonction epoch-from-dateTime retourne l'équivalent xs:dateTime d'un Epoch time, l'ajuste pour son fuseau horaire local et inclut l'information du fuseau horaire dans le résultat. Veuillez noter que vous devrez explicitement construire la valeur xs:dateTime. La valeur soumise xs:dateTime peut ou ne peut pas contenir la partie optionnelle TZ (fuseau horaire).

Que la partie du fuseau horaire soit soumise en tant que partie de l'argument ou non, le décalage du fuseau horaire local (pris de l'horloge système) est retiré de l'argument soumis dateTimeValue. Ceci porduit l'heure UTC équivalente de laquelle l'Epoch time équivalent est calculé. Par exemple, si la fonction est exécutée sur un appareil qui a été défini pour être dans un fuseau horaire +01:00 (relatif à UTC), une heure sera retirée de la valeur soumise dateTimeValue avant de calculer la valeur Epoch. Consultez également la fonction dateTime-from-epoch.

■ Exemples

Les exemples ci-dessous supposent un fuseau horaire local UTC +01:00. En conséquence, une heure sera soustraite à dateTime avant de calculer l'Epoch time.

```
• altova:epoch-from-dateTime(xs:dateTime("1970-01-01T01:00:34+01:00")) returns 34
```

- altova:epoch-from-dateTime(xs:dateTime("1970-01-01T01:00:34")) returns 34
- altova:epoch-from-dateTime(xs:dateTime("2021-04-01T11:22:33")) returns 1617272553



11.2.1.3 Fonctions XPath/XQuery : Géolocalisation

Les fonctions d'extension de géolocalisation XPath/XQuery suivantes sont prises en charge dans la version actuelle de RaptorXML+XBRL Server et peuvent être utilisées dans (i) des expressions XPath dans un contexte XSLT, ou (ii) des expressions XQuery dans un document XQuery.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans l'espace de nom des fonctions d'extension Altova, http://www.altova.com/xslt-extensions, et sont indiquées dans cette section par le préfixe altova:, qui est présupposé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XP1 XP2 XP3.1
Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XSLT1 XSLT2 XSLT3
Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :	XQ1 XQ3.1

▼ format-geolocation [altova:]

```
altova:format-geolocation(Latitude as xs:decimal, Longitude as xs:decimal,
GeolocationOutputStringFormat as xs:integer) asxs:string
    XP3.1 XO3.1
```

Prend la latitude et la longitude en tant que les deux premiers arguments, et sort la géolocalisation en tant que chaîne. Le troisième argument, GeolocationOutputStringFormat, est le format de la chaîne de sortie de géolocalisation ; il utilise des valeurs d'entier allant de 1 à 4 pour identifier le format de chaîne de sortie (voir 'Formats de chaîne de sortie de géolocalisation' ci-dessous). Les valeurs de latitude vont de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude vont de +180 à -180 (E à O).

Note: La fonction <u>image-exif-data</u> et les attributs de métadonnées Exif peuvent être utilisés pour fournie les chaînes d'entrée.

■ Exemples

```
altova:format-geolocation (33.33, -22.22, 4) retourne xs:string "33.33 -22.22"
altova:format-geolocation (33.33, -22.22, 2) retourne xs:string "33.33N 22.22W"
altova:format-geolocation (-33.33, 22.22, 2) retourne xs:string "33.33S 22.22E"
altova:format-geolocation (33.33, -22.22, 1) retourne xs:string "33°19'48.00"S 22° 13'12.00"E"
```

■ Formats de chaîne de sortie de géolocalisation:

La latitude et longitude fournies sont formatées dans un des formats de sortie indiqués ci-dessous. Le format désiré est défini par son ID d'entier (1 à 4). Les valeurs de latitude vont de +90 à -90 ($\mathbb N$ à $\mathbb S$). Les valeurs de longitude vont de +180 à -180 ($\mathbb E$ à $\mathbb S$).

```
Degrés, minutes, secondes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/O)
D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"E/W
Exemple: 33°55'11.11"N 22°44'66.66"W
```

```
Degrés décimaux, avec orientation suffixée (N/S, E/O)
D.DDN/S D.DDE/W
Exemple: 33.33N 22.22W
```

```
Degrés, minutes, secondes décimales, avec signe préfixé (+/-); le signe plus (N/E) est optionnel +/-D°M's.ss" +/-D°M's.ss"
```

```
Exemple: 33°55'11.11" -22°44'66.66"

4

Degrés décimaux, avec signe préfixé (+/-); le signe plus (N/E) est optionnel +/-D.DD +/-D.DD

Exemple: 33.33 -22.22
```

■ Attribut Altova Exif : Géolocalisation

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut Geolocation personnalisable depuis les onglets standard de métadonnées Exif. Geolocation est une concaténation de quatre onglets Exif : GPSLatitude, GPSLatitudeRef, GPSLongitude, GPSLongitudeRef, avec des unités ajoutées (voir table ci-dessous).

GPSLatitude	GPSLatitudeRe f	GPSLongitude	GPSLongitudeRe f	Geolocation
33 51 21.91	S	151 13 11.73	_	33°51'21.91"S 151° 13'11.73"E

parse-geolocation [altova:]

altova:parse-geolocation(GeolocationInputString as xs:string) as xs:decimal+ XP3.1 XQ3.1 Parses the supplied GeolocationInputString argument and returns the geolocation's latitude and longitude (in that order) as a sequence two xs:decimal items. The formats in which the geolocation input string can be supplied are listed below.

Note: The <u>image-exif-data</u> ⁶⁴⁰ function and the Exif metadata's <u>@Geolocation</u> ⁶⁴⁰ attribute can be used to supply the geolocation input string (see example below).

■ Examples

- altova:parse-geolocation("33.33 -22.22") returns the sequence of two xs:decimals (33.33, 22.22)
- altova:parse-geolocation("48°51'29.6""N 24°17'40.2""") returns the sequence of two xs:decimals (48.8582222222222, 24.2945)
- altova:parse-geolocation('48°51''29.6"N 24°17''40.2"') returns the sequence of two xs:decimals (48.8582222222222, 24.2945)
- altova:parse-geolocation(image-exif-data(//MyImages/Image20141130.01)/@Geolocation) returns a sequence of two xs:decimals

■ Formats de string d'entrée de géolocalisation :

Le string d'entrée de géolocalisation doit contenir la latitude et la longitude (dans cet ordre) séparées par un espace. Les strings peuvent tous présenter les formats suivants. Les combinaisons sont

permises. La latitude peut donc être dans un format et la longitude dans un autre. Les valeurs de latitude varient de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude varient de +180 à -180 (E à W).

Note: L'utilisation de guillemets simples ou doubles pour la délimitation des arguments de string entraînera une non-concordance avec l'utilisation de guillemets simples ou doubles pour indiquer, respectivement les valeurs de minutes et de secondes. Dans ces cas, les guillemets utilisés pour indiquer les minutes et les secondes doivent être échappés en les doublant. Dans les exemples présentés dans cette section, les guillemets utilisés pour délimiter les strings d'entrée sont marqués en jaune (") alors que les indicateurs d'unité échappés sont marqués en bleu ("").

Degrés, minutes, secondes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
 D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"W/E
 Exemple: 33°55'11.11"N 22°44'55.25"W

 Degrés, minutes, secondes décimales, avec signe préfixé (+/-); le signe plus pour (n/E) est optionnel

```
+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"

<u>Exemple</u>: 33°55'11.11" -22°44'55.25"
```

• Degrés, minutes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)

D°M.MM'N/S D°M.MM'W/E

<u>Exemple</u>: 33°55.55'N 22°44.44'W

• Degrés, minutes décimales, avec signe préfixé (+/-); le signe plus pour (N/E) est optionnel +/-D°M.MM¹ +/-D°M.MM¹

Exemple: +33°55.55¹ -22°44.44¹

Degrés décimaux, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
 D.DDN/S D.DDW/E

Exemple: 33.33N 22.22W

Degrés décimaux, avec signe préfixé (+/-); le signe plus pour (N/S E/W) est optionnel
 +/-D.DD +/-D.DD
 Exemple: 33.33 -22.22

Exemples de combinaisons de format :

```
33.33N -22°44'55.25"
33.33 22°44'55.25"W
33.33 22.45
```

Attribut Altova Exif : Géolocalisation

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut Geolocation personnalisable depuis les onglets standard de métadonnées Exif. Geolocation est une concaténation de quatre onglets Exif: GPSLatitude, GPSLatitude, GPSLatitudeRef, GPSLongitude, GPSLongitudeRef, avec des unités ajoutées (voir table ci-dessous).

G	PSLatitude	GPSLatitudeRe f	GPSLongitude	GPSLongitudeRe f	Geolocation
3	3 51 21.91	S	151 13 11.73		33°51'21.91"S 151° 13'11.73"E

geolocation-distance-km [altova:]

altova:geolocation-distance-km(GeolocationInputString-1 as xs:string, GeolocationInputString-2 as xs:string) asxs:decimal XP3.1 XQ3.1 Calcule la distance entre deux géolocalisations en kilomètres. Les formats dans lesquels une chaîne d'entrée de géolocalisation peut être fournie sont recensés ci-dessous. Les valeurs de latitude vont de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude vont de +180 à -180 (E à \circ).

Note: La fonction image-exif-data ⁶⁴⁰ et l'attribut @Geolocation ⁶⁴⁰ des métadonnées d'Exif peuvent être utilisés pour fournir les chaînes d'entrée de géolocalisation.

■ Exemples

• altova: qeolocation-distance-km("33.33 -22.22", "48°51'29.6""N 24°17'40.2""") retourne xs:decimal 4183.08132372392

■ Formats de string d'entrée de géolocalisation :

Le string d'entrée de géolocalisation doit contenir la latitude et la longitude (dans cet ordre) séparées par un espace. Les strings peuvent tous présenter les formats suivants. Les combinaisons sont permises. La latitude peut donc être dans un format et la longitude dans un autre. Les valeurs de latitude varient de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude varient de +180 à -180 (E à W).

Note: L'utilisation de guillemets simples ou doubles pour la délimitation des arguments de string entraînera une non-concordance avec l'utilisation de guillemets simples ou doubles pour indiquer, respectivement les valeurs de minutes et de secondes. Dans ces cas, les guillemets utilisés pour indiquer les minutes et les secondes doivent être échappés en les doublant. Dans les exemples présentés dans cette section, les guillemets utilisés pour délimiter les strings d'entrée sont marqués en jaune (") alors que les indicateurs d'unité échappés sont marqués en bleu ("").

Degrés, minutes, secondes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W) D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"W/E Exemple: 33°55'11.11"N 22°44'55.25"W

Degrés, minutes, secondes décimales, avec signe préfixé (+/-); le signe plus pour (N/E) est optionnel

```
+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"
Exemple: 33°55'11.11" -22°44'55.25"
```

Degrés, minutes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W) D°M.MM'N/S D°M.MM'W/E Exemple: 33°55.55'N 22°44.44'W

Degrés, minutes décimales, avec signe préfixé (+/-); le signe plus pour (N/E) est optionnel +/-D°M.MM' +/-D°M.MM' Exemple: +33°55.55' -22°44.44'

Degrés décimaux, avec orientation suffixée (N/S, E/W)

d.ddn/s d.ddw/e <u>Exemple</u>: 33.33n 22.22w

• Degrés décimaux, avec signe préfixé (+/-); le signe plus pour (⋈/s E/w) est optionnel +/-D.DD +/-D.DD

Exemple: 33.33 -22.22

Exemples de combinaisons de format :

33.33N -22°44'55.25" 33.33 22°44'55.25"W 33.33 22.45

■ Attribut Altova Exif: Géolocalisation

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut Geolocation personnalisable depuis les onglets standard de métadonnées Exif. Geolocation est une concaténation de quatre onglets Exif: GPSLatitude, GPSLatitudeRef, GPSLongitudeRef, avec des unités ajoutées (voir table ci-dessous).

GPSLatitude	GPSLatitudeRe f	GPSLongitude	GPSLongitudeRe f	Geolocation
33 51 21.91	S	151 13 11.73		33°51'21.91"S 151° 13'11.73"E

▼ geolocation-distance-mi [altova:]

altova:geolocation-distance-mi(GeolocationInputString-1 as xs:string,
GeolocationInputString-2 as xs:string) asxs:decimal XP3.1 XQ3.1

Calcule la distance entre deux géolocalisations en miles. Les formats dans lesquels une chaîne d'entrée de géolocalisation peut être fournie sont recensés ci-dessous. Les valeurs de latitude vont de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude vont de +180 à -180 (E à O).

Note : La fonction <u>image-exif-data</u> 640 et l'attribut <u>@Geolocation</u> 640 des métadonnées d'Exif peuvent être utilisés pour fournir les chaînes d'entrée de géolocalisation.

■ Exemples

• altova:geolocation-distance-mi("33.33 -22.22", "48°51'29.6""N 24°17'40.2""")
retourne xs:decimal 2599.40652340653

Le string d'entrée de géolocalisation doit contenir la latitude et la longitude (dans cet ordre) séparées par un espace. Les strings peuvent tous présenter les formats suivants. Les combinaisons sont permises. La latitude peut donc être dans un format et la longitude dans un autre. Les valeurs de latitude varient de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude varient de +180 à -180 (E à W).

Note: L'utilisation de guillemets simples ou doubles pour la délimitation des arguments de string entraînera une non-concordance avec l'utilisation de guillemets simples ou doubles pour indiquer,

respectivement les valeurs de minutes et de secondes. Dans ces cas, les guillemets utilisés pour indiquer les minutes et les secondes doivent être échappés en les doublant. Dans les exemples présentés dans cette section, les guillemets utilisés pour délimiter les strings d'entrée sont marqués en jaune (") alors que les indicateurs d'unité échappés sont marqués en bleu ("").

Degrés, minutes, secondes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
 D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"W/E
 Exemple: 33°55'11.11"N 22°44'55.25"W

 Degrés, minutes, secondes décimales, avec signe préfixé (+/-); le signe plus pour (n/E) est optionnel

+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS" <u>Exemple</u>: 33°55'11.11" -22°44'55.25"

Degrés, minutes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
 D°M.MM'N/S D°M.MM'W/E
 Exemple: 33°55.55'N 22°44.44'W

• Degrés, minutes décimales, avec signe préfixé (+/-); le signe plus pour (N/E) est optionnel +/-D°M.MM' +/-D°M.MM'

Exemple: +33°55.55' -22°44.44'

• Degrés décimaux, avec orientation suffixée (N/S, E/W)

D.DDN/S D.DDW/E

<u>Exemple</u>: 33.33N 22.22W

Degrés décimaux, avec signe préfixé (+/-); le signe plus pour (n/s e/w) est optionnel
 +/-D.DD

Exemple: 33.33 -22.22

Exemples de combinaisons de format :

33.33N -22°44'55.25" 33.33 22°44'55.25"W 33.33 22.45

■ Attribut Altova Exif: Géolocalisation

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut Geolocation personnalisable depuis les onglets standard de métadonnées Exif. Geolocation est une concaténation de quatre onglets Exif: GPSLatitude, GPSLatitude, GPSLatitudeRef, GPSLongitudeRef, avec des unités ajoutées (voir table ci-dessous).

GPSLatitude	GPSLatitudeRe f	GPSLongitude	GPSLongitudeRe f	Geolocation
33 51 21.91	s	151 13 11.73		33°51'21.91"S 151° 13'11.73"E

[▼] geolocation-within-polygon [altova:]

```
altova:geolocation-within-polygon(Geolocation as xs:string, ((PolygonPoint as
xs:string)+)) asxs:boolean XP3.1 XQ3.1
```

Détermine si Geolocation (le premier argument) se trouve dans l'espace polygonal décrit par les arguments PolygonPoint. Si les arguments PolygonPoint ne forment pas une figure fermée (formée lorsque le premier point et le dernier point sont identiques), alors le premier point est implicitement ajouté en tant que le dernier point afin de pouvoir clore la figure. Tous les arguments (Geolocation et PolygonPoint+) sont donnés par chaînes d'entrées de géolocalisation (formats recensés ci-dessous). Si l'argument Geolocation se trouve dans l'espace polygonal, la fonction retourne true (); sinon, elle retourne false (). Les valeurs de latitude vont de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude vont de +180 à -180 (E à O).

Note: La fonction <u>image-exif-data</u> et l'attribut <u>@Geolocation</u> de métadonnées d'Exif peut être utilisée pour fournir les chaînes d'entrée de géolocalisation.

■ Exemples

- altova:geolocation-within-polygon("33 -22", ("58 -32", "-78 -55", "48 24", "58 32")) retourne true()
- altova:geolocation-within-polygon("33 -22", ("58 -32", "-78 -55", "48 24")) retourne true()
- altova:geolocation-within-polygon("33 -22", ("58 -32", "-78 -55", "48°51'29.6""N 24°17'40.2""")) retourne true()

■ Formats de string d'entrée de géolocalisation :

Le string d'entrée de géolocalisation doit contenir la latitude et la longitude (dans cet ordre) séparées par un espace. Les strings peuvent tous présenter les formats suivants. Les combinaisons sont permises. La latitude peut donc être dans un format et la longitude dans un autre. Les valeurs de latitude varient de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude varient de +180 à -180 (E à W).

Note: L'utilisation de guillemets simples ou doubles pour la délimitation des arguments de string entraînera une non-concordance avec l'utilisation de guillemets simples ou doubles pour indiquer, respectivement les valeurs de minutes et de secondes. Dans ces cas, les guillemets utilisés pour indiquer les minutes et les secondes doivent être échappés en les doublant. Dans les exemples présentés dans cette section, les guillemets utilisés pour délimiter les strings d'entrée sont marqués en jaune (") alors que les indicateurs d'unité échappés sont marqués en bleu ("").

- Degrés, minutes, secondes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
 D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"W/E
 Exemple: 33°55'11.11"N 22°44'55.25"W
- Degrés, minutes, secondes décimales, avec signe préfixé (+/-); le signe plus pour (Ŋ/E) est optionnel
 +/-p°M's ss" +/-p°M's ss"

```
+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"

<u>Exemple</u>: 33°55'11.11" -22°44'55.25"
```

- Degrés, minutes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
 D°M.MM'N/S D°M.MM'W/E
 Exemple: 33°55.55'N 22°44.44'W
- Degrés, minutes décimales, avec signe préfixé (+/-); le signe plus pour (N/E) est optionnel +/-D°M.MM' +/-D°M.MM'

Exemple: +33°55.55' -22°44.44'

Degrés décimaux, avec orientation suffixée (N/S, E/W)

D.DDN/S D.DDW/E

Exemple: 33.33N 22.22W

• Degrés décimaux, avec signe préfixé (+/-); le signe plus pour (n/s e/w) est optionnel

+/-D.DD +/-D.DD

Exemple: 33.33 -22.22

Exemples de combinaisons de format :

33.33N -22°44'55.25" 33.33 22°44'55.25"W

33.33 22.45

■ Attribut Altova Exif: Géolocalisation

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut Geolocation personnalisable depuis les onglets standard de métadonnées Exif. Geolocation est une concaténation de quatre onglets Exif: GPSLatitude, GPSLatitude, GPSLatitudeRef, GPSLongitudeRef, avec des unités ajoutées (voir table ci-dessous).

GPSLatitude	GPSLatitudeRe f	GPSLongitude	GPSLongitudeRe f	Geolocation
33 51 21.91	s	151 13 11.73		33°51'21.91"S 151° 13'11.73"E

▼ geolocation-within-rectangle [altova:]

altova:geolocation-within-rectangle(Geolocation as xs:string, RectCorner-1 as xs:string, RectCorner-2 as xs:string) asxs:boolean XP3.1 XQ3.1

Détermine si Geolocation (le premier argument) se trouve dans le rectangle défini par le second et le troisième argument, RectCorner-1 et RectCorner-2, qui spécifient les coins opposés du rectangle. Tous les arguments (Geolocation, RectCorner-1 et RectCorner-2) sont indiqués par des chaînes d'entrées de géolocalisation (formats recensés ci-dessous). Si l'argument Geolocation se trouve dans le rectangle, la fonction retourne true (); sinon, elle retourne false (). Les valeurs de latitude vont de +90 à -90 (N à s). Les valeurs de longitude vont de +180 à -180 (E à 0).

Note : La fonction <u>image-exif-data</u> et l'attribut <u>@Geolocation</u> de métadonnées Exif peuvent être utilisés pour fournir les chaînes d'entrée de géolocalisation.

■ Exemples

- altova:geolocation-within-rectangle("33 -22", "58 -32", "-48 24") retourne true()
- altova:geolocation-within-rectangle("33 -22", "58 -32", "48 24") retourne false()
- altova:geolocation-within-rectangle("33 -22", "58 -32", "48°51'29.6""S 24° 17'40.2""") retourne true()

■ Formats de string d'entrée de géolocalisation :

Le string d'entrée de géolocalisation doit contenir la latitude et la longitude (dans cet ordre) séparées par un espace. Les strings peuvent tous présenter les formats suivants. Les combinaisons sont permises. La latitude peut donc être dans un format et la longitude dans un autre. Les valeurs de latitude varient de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude varient de +180 à -180 (E à W).

Note: L'utilisation de guillemets simples ou doubles pour la délimitation des arguments de string entraînera une non-concordance avec l'utilisation de guillemets simples ou doubles pour indiquer, respectivement les valeurs de minutes et de secondes. Dans ces cas, les guillemets utilisés pour indiquer les minutes et les secondes doivent être échappés en les doublant. Dans les exemples présentés dans cette section, les guillemets utilisés pour délimiter les strings d'entrée sont marqués en jaune (") alors que les indicateurs d'unité échappés sont marqués en bleu ("").

Degrés, minutes, secondes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
 D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"W/E
 Exemple: 33°55'11.11"N 22°44'55.25"W

 Degrés, minutes, secondes décimales, avec signe préfixé (+/-); le signe plus pour (n/E) est optionnel

```
+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"

<u>Exemple</u>: 33°55'11.11" -22°44'55.25"
```

Degrés, minutes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
 D°M.MM'N/S D°M.MM'W/E
 Exemple: 33°55.55'N 22°44.44'W

• Degrés, minutes décimales, avec signe préfixé (+/-); le signe plus pour (N/E) est optionnel +/-D°M.MM¹ +/-D°M.MM¹ Exemple: +33°55.55¹ -22°44.44¹

Degrés décimaux, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
 D.DDN/S D.DDW/E

Exemple: 33.33N 22.22W

Degrés décimaux, avec signe préfixé (+/-); le signe plus pour (N/S E/W) est optionnel +/-D.DD +/-D.DD
 Exemple: 33.33 -22.22

Exemples de combinaisons de format :

```
33.33N -22°44'55.25"
33.33 22°44'55.25"W
33.33 22.45
```

■ Attribut Altova Exif: Géolocalisation

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut Geolocation personnalisable depuis les onglets standard de métadonnées Exif. Geolocation est une concaténation de quatre onglets Exif : GPSLatitude, GPSLatitudeRef, GPSLongitude, GPSLongitudeRef, avec des unités ajoutées (voir table ci-dessous).

GPSLatitude	GPSLatitudeRe	GPSLongitude	GPSLongitudeRe	Geolocation

		f		f	
3	3 51 21.91	S	151 13 11.73	E	33°51'21.91" s 151°
					13'11.73"E

[<u>Top</u>⁶³⁰]

11.2.1.4 Fonctions XPath/XQuery: Relatives aux images

Les fonctions d'extension XPath/XQuery relatives à l'image suivantes sont prises en charge dans la version actuelle de RaptorXML+XBRL Server et peuvent être utilisées dans (i) des expressions XPath dans un contexte XSLT, ou dans (ii) des expressions XQuery dans un document XQuery.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans l'espace de nom des fonctions d'extension Altova, http://www.altova.com/xslt-extensions, et sont indiquées dans cette section par le préfixe altova:, qui est présupposé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XP1 XP2 XP3.1
Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XSLT1 XSLT2 XSLT3
Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :	XQ1 XQ3.1

suggested-image-file-extension [altova:]

altova:suggested-image-file-extension (Base64String as string) as string? XP3.1 XQ3.1 Takes the Base64 encoding of an image file as its argument and returns the file extension of the image as recorded in the Base64-encoding of the image. The returned value is a suggestion based on the image type information available in the encoding. If this information is not available, then an empty string is returned. This function is useful if you wish to save a Base64 image as a file and wish to dynamically retrieve an appropriate file extension.

■ Examples

• altova:suggested-image-file-extension(/MyImages/MobilePhone/Image20141130.01) returns 'jpg'

• altova: suggested-image-file-extension (\$XML1/Staff/Person/@photo) returns ''

In the examples above, the nodes supplied as the argument of the function are assumed to contain a Base64-encoded image. The first example retrieves <code>jpg</code> as the file's type and extension. In the second example, the submitted Base64 encoding does not provide usable file extension information.

image-exif-data [altova:]

altova:image-exif-data (Base64BinaryString as string) as element? XP3.1 XQ3.1 Takes a Base64-encoded JPEG image as its argument and returns an element called Exif that contains the Exif metadata of the image. The Exif metadata is created as attribute-value pairs of the Exif element. The attribute names are the Exif data tags found in the Base64 encoding. The list of Exif-specification tags is given below. If a vendor-specific tag is present in the Exif data, this tag and its value will also be returned as an attribute-value pair. Additional to the standard Exif metadata tags (see list below), Altova-specific attribute-value pairs are also generated. These Altova Exif attributes are listed below.

■ Examples

- To access any one attribute, use the function like this:
 image-exif-data (//MyImages/Image20141130.01)/@GPSLatitude
 image-exif-data (//MyImages/Image20141130.01)/@Geolocation
- To access all the attributes, use the function like this:
 image-exif-data (//MyImages/Image20141130.01) /0*
- To access the names of all the attributes, use the following expression:

 for \$i in image-exif-data(//MyImages/Image20141130.01)/@* return name(\$i)

 This is useful to find out the names of the attributes returned by the function.

■ Attribut Altova Exif: Géolocalisation

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut Geolocation personnalisable depuis les onglets standard de métadonnées Exif. Geolocation est une concaténation de quatre onglets Exif : GPSLatitude, GPSLatitude, GPSLatitudeRef, GPSLongitude, GPSLongitudeRef, avec des unités ajoutées (voir table ci-dessous).


GPSLatitude	GPSLatitudeRe f	GPSLongitude	GPSLongitudeRe f	Geolocation
33 51 21.91	S	151 13 11.73		33°51'21.91"S 151° 13'11.73"E

■ Altova Exif Attribute: OrientationDegree

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut personnalisé OrientationDegree à partir de l'onglet de métadonnées Exif Orientation.

OrientationDegree traduit l'onglet standard Exif Orientation à partir d'une valeur d'entier (1, 8, 3, ou 6) aux valeurs de degrés respectives de chacun (0, 90, 180, 270), tel que montré dans la figure cidessous. Veuillez noter qu'il n'y a pas de traductions de la valeur Orientation de 2, 4, 5, 7. (Ces

orientations sont obtenus en basculant l'image 1 à travers son centre axial vertical pour obtenir l'image avec une valeur de 2, puis en pivotant cette image par sauts de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir les valeurs de 7, 4, et 5, respectivement).



■ <u>Listing of standard Exif meta tags</u>

- ImageWidth
- ImageLength
- BitsPerSample
- Compression
- $\bullet \ \ {\tt PhotometricInterpretation}$
- Orientation
- SamplesPerPixel
- ullet PlanarConfiguration
- YCbCrSubSampling
- YCbCrPositioning
- XResolution
- YResolution
- ResolutionUnit
- StripOffsets
- RowsPerStrip
- StripByteCounts
- JPEGInterchangeFormat
- JPEGInterchangeFormatLength
- TransferFunction
- WhitePoint
- PrimaryChromaticities
- YCbCrCoefficients
- ReferenceBlackWhite

- DateTime
- ImageDescription
- Make
- Model
- Software
- Artist
- Copyright

- ExifVersion
- FlashpixVersion
- ColorSpace
- ullet ComponentsConfiguration
- CompressedBitsPerPixel
- PixelXDimension
- PixelYDimension
- MakerNote
- UserComment
- RelatedSoundFile
- DateTimeOriginal
- DateTimeDigitized
- SubSecTime
- SubSecTimeOriginal
- SubSecTimeDigitized
- ExposureTime
- FNumber
- ExposureProgram
- SpectralSensitivity
- ISOSpeedRatings
- OECF
- ShutterSpeedValue
- ApertureValue
- BrightnessValue
- ExposureBiasValue
- MaxApertureValue
- SubjectDistance
- MeteringMode
- LightSource
- Flash
- FocalLength
- SubjectArea
- FlashEnergy
- SpatialFrequencyResponse
- FocalPlaneXResolution
- FocalPlaneYResolution
- FocalPlaneResolutionUnit
- SubjectLocation
- ExposureIndex
- SensingMethod
- FileSource
- SceneType
- CFAPattern
- CustomRendered
- ExposureMode
- WhiteBalance

- DigitalZoomRatio
- FocalLengthIn35mmFilm
- SceneCaptureType
- GainControl
- Contrast
- Saturation
- Sharpness
- DeviceSettingDescription
- SubjectDistanceRange
- ImageUniqueID

- GPSVersionID
- GPSLatitudeRef
- GPSLatitude
- GPSLongitudeRef
- GPSLongitude
- GPSAltitudeRef
- GPSAltitude
- GPSTimeStamp
- GPSSatellites
- GPSStatus
- GPSMeasureMode
- GPSDOP
- GPSSpeedRef
- GPSSpeed
- GPSTrackRef
- GPSTrack
- GPSImgDirectionRef
- GPSImgDirection
- GPSMapDatum
- GPSDestLatitudeRef
- GPSDestLatitude
- GPSDestLongitudeRef
- GPSDestLongitude
- GPSDestBearingRef
- GPSDestBearing
- GPSDestDistanceRef
- GPSDestDistance
- GPSProcessingMethod
- GPSAreaInformation
- GPSDateStamp
- GPSDifferential



11.2.1.5 Fonctions XPath/XQuery: Numérique

Les fonctions d'extension numériques d'Altova peuvent être utilisées dans des expressions XPath et XQuery et proposent des fonctions supplémentaires pour le traitement des données. Les fonctions dans cette section

peuvent être utilisée avec les moteurs **XPath 3.0** et **XQuery 3.0** d'Altova. Ils sont disponibles dans des contextes **XPath/XQuery**.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans l'espace de nom des fonctions d'extension Altova, http://www.altova.com/xslt-extensions, et sont indiquées dans cette section par le préfixe altova:, qui est présupposé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XP1 XP2 XP3.1
Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XSLT1 XSLT2 XSLT3
Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :	XQ1 XQ3.1

Fonctions de numérotation automatique

▼ generate-auto-number [altova:]

altova:generate-auto-number (ID as xs:string, StartsWith as xs:double, Increment as xs:double, ResetOnChange as xs:string) as xs:integer XP1 XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1

Génère un numéro à chaque fois que la fonction est appelée. Le premier numéro, qui est généré la première fois que la fonction est appelée, est spécifié par l'argument StartsWith. Chaque appel subséquent vers la fonction génère un nouveau numéro, ce numéro est augmenté au-dessus du numéro précédemment généré par la valeur spécifiée dans l'argument Increment. En effet, la fonction altova:generate-auto-number crée un compteur comportant un nom spécifié par l'argument ID, et dont le compteur est augmenté à chaque fois que la fonction est appelée. Si la valeur de l'argument ResetOnChange change de celle de l'appel de fonction précédent, la valeur du numéro à générer est réinitialisée à la valeur StartsWith. La numérotation automatique peut être réinitialisée en utilisant la fonction altova:reset-auto-number.

■ Exemples

• altova:generate-auto-number ("ChapterNumber", 1, 1, "SomeString") retournera un nombre à chaque fois que la fonction est appelée, en commençant avec 1, et en augmentant de 1 avec chaque appel de la fonction. Tant que le quatrième argument demeure "SomeString" dans chaque appel subséquent, l'augmentation se poursuivra. Lorsque la valeur du quatrième argument change, le compteur (appelé ChapterNumber) sera réinitialisé à 1. La valeur de ChapterNumber peut aussi être réinitialisée par un appel de la fonction altova:reset-auto-number comme ceci : altova:reset-auto-number ("ChapterNumber").

▼ reset-auto-number [altova:]

altova:reset-auto-number(ID as xs:string) XP1 XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1

Cette fonction réinitialise le numéro du compteur de numérotation automatique nommé dans l'argument ID. Le numéro est réinitialisé au numéro spécifié par l'argument StartsWith de la fonction altova:generate-auto-number qui a créé le compteur nommé dans l'argument ID.

■ Exemples

• altova:reset-auto-number ("ChapterNumber") réinitialise le numéro du compteur de numérotation automatique nommé ChapterNumber qui a été créé par la fonction altova:generate-auto-number. Le numéro est réinitialisé à la valeur de l'argument StartsWith de la fonction altova:generate-auto-number qui a créé ChapterNumber.

[<u>Top</u>⁶⁴⁴]

Fonctions numériques

hex-string-to-integer [altova:]

altova:hex-string-to-integer (HexString as xs:string) asxs:integer XP3.1 XQ3.1 Prend un argument de chaîne qui est l'équivalent Base-16 d'un entier dans le système décimal (Base-10), et retourne l'entier décimal.

- Exemples
 - altova:hex-string-to-integer('1') retourne 1
 altova:hex-string-to-integer('9') retourne 9
 altova:hex-string-to-integer('A') retourne 10
 altova:hex-string-to-integer('B') retourne 11
 altova:hex-string-to-integer('F') retourne 15
 altova:hex-string-to-integer('G') retourne une erreur
 altova:hex-string-to-integer('10') retourne 16
 altova:hex-string-to-integer('01') retourne 1
 altova:hex-string-to-integer('20') retourne 32
 altova:hex-string-to-integer('21') retourne 33
 altova:hex-string-to-integer('5A') retourne 90
 altova:hex-string-to-integer('USA') retourne une erreur
- integer-to-hex-string [altova:]

altova:integer-to-hex-string(Integer as xs:integer) as xs:string XP3.1 XQ3.1 Takes an integer argument and returns its Base-16 equivalent as a string.

■ Examples

```
altova:integer-to-hex-string(1) returns '1'
altova:integer-to-hex-string(9) returns '9'
altova:integer-to-hex-string(10) returns 'A'
altova:integer-to-hex-string(11) returns 'B'
altova:integer-to-hex-string(15) returns 'F'
altova:integer-to-hex-string(16) returns '10'
altova:integer-to-hex-string(32) returns '20'
altova:integer-to-hex-string(33) returns '21'
altova:integer-to-hex-string(90) returns '5A'
```

[<u>Top</u>⁶⁴⁴]

[<u>Top</u>⁶⁴⁴]

11.2.1.6 Fonctions XPath/XQuery: Schéma

Les fonctions d'extension Altova recensées ci-dessous retournent l'information de schéma. Ci-dessous, vous trouverez les descriptions des fonctions, ainsi que des (i) exemples et (ii) une liste des composants de schéma et de leurs propriétés respectives. Elles peuvent être utilisées avec les moteurs **XPath 3.0** et **XQuery 3.0** d'Altova et sont disponibles dans des contextes **XPath/XQuery**.

Information de schéma depuis les documents de schéma

La fonction altova: schema détient deux arguments : un avec zéro arguments et l'autre avec deux arguments. La fonction à zéro argument retourne l'ensemble du schéma. Ensuite, à partir de là, vous pouvez naviguer dans le schéma pour localiser les composants de schéma que vous souhaitez. La fonction à deux arguments retourne un type de composant spécifique qui est identifié par son QName. Dans les deux cas, la valeur de retour est un fonction. Pour naviguer dans le composant retourné, vous devez sélectionner une propriété de ce composant spécifique. Si la propriété est un item non atomique (c'est à dire, s'il s'agit d'un composant), vous pouvez aller plus loin en choisissant une propriété de ce composant. Si la propriété sélectionnée est un item atomique, la valeur de l'item est retournée et vous ne pouvez pas aller plus loin.

Note: Dans des expressions XPath, le schéma doit avoir été importé dans l'environnement de traitement, par exemple, dans XSLT avec l'instruction xslt:import-schema. Dans des expressions XQuery, le schéma doit être importé explicitement utilisant un schema import.

Information de schéma depuis les nœuds XML

La fonction altova: type soumet le nœud à un document XML et retourne l'information de type du nœud depuis le PSVI.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans l'espace de nom des fonctions d'extension Altova, http://www.altova.com/xslt-extensions, et sont indiquées dans cette section par le préfixe altova:, qui est présupposé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XP1 XP2 XP3.1
Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XSLT1 XSLT2 XSLT3
Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery	XQ1 XQ3.1

dans XQuery):		
---------------	--	--

Schema (zero arguments)

```
altova:schema() as (function(xs:string) as item()*)? XP3.1 XQ3.1

Returns the schema component as a whole. You can navigate further into the schema component by selecting one of the schema component's properties.
```

- If this property is a component, you can navigate another step deeper by selecting one of this component's properties. This step can be repeated to navigate further into the schema.
- If the component is an atomic value, the atomic value is returned and you cannot navigate any deeper.

The properties of the schema component are:

```
"type definitions"

"attribute declarations"

"element declarations"

"attribute group definitions"

"model group definitions"

"notation declarations"

"identity-constraint definitions"
```

The properties of all other component kinds (besides schema) are listed below.

Note: In XQuery expressions, the schema must be explicitly imported. In XPath expressions, the schema must have been imported into the processing environment, for example, into XSLT with the **xslt:import** instruction.

■ Examples

```
• import schema "" at "C:\Test\ExpReport.xsd"; for $typedef in altova:schema() ("type definitions")
return $typedef ("name") returns the names of all simple types or complex types in the schema
```

• import schema "" at "C:\Test\ExpReport.xsd";
altova:schema() ("type definitions")[1]("name") returns the name of the first of all simple
types or complex types in the schema

Components and their properties

Assertion

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Assertion"
test	XPath Property Record	

■ Déclaration d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Attribute Declaration"
nom	string	Nom local de l'attribut
espace de nom cible	string	Espace de nom Uri de l'attribut
type definition	Type simple ou Type complexe	
étendue	Une fonction avec des propriétés ("class":"Scope", "variety": "global" ou "local", "parent": le complexe Type contenant ou Groupe d'attribut)	
contrainte de valeur	Si présent, une fonction avec des propriétés ("class": "Value Constraint", "variety": "fixed" ou "default", "value": valeur atomique, "lexical form": string. Notez que la propriété "value" n'est pas disponible pour les types namespacesensitive	
peut être hérité	booléen	

■ Déclaration de groupe d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Attribute Group Definition"
nom	string	Nom local du groupe d'attribut
espace de nom cible	string	Espace de nom URI du groupe d'attribut
utilisations d'attribut	Séquence de ('Attribute Use')	
caractère générique d'attribut	Caractère d'attribut optionnel	

■ Utilisation d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Attribute Use"
requis	booléen	true si attribut est requis, false si optionnel
contrainte de valeur	Voir Déclaration d'attribut	
peut être hérité	booléen	

□ Caractère générique d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Wildcard"

contrainte d'espace de nom	Fonction avec propriétés ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any" "enumeration" "not", "namespaces": sequence of xs:anyURI, "disallowed names": liste contenant QNames et/ou les strings "defined" et "definedSiblings"	
contenus du processus	string ("strict" "lax" "skip")	

■ Type complexe

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Complex Type"
nom	string	Nom local du type (vide si anonyme)
espace de nom cible	string	URI d'espace de noms du type (vide si anonyme)
définition de type de base	Définition de type complexe	
final	Séquence de strings ("restriction" "extension")	
contexte	Séquence vide (non implémentée)	
méthode de dérivation	string ("restriction" "extension")	
abstrait	booléen	
utilisations d'attribut	Séquence de l'utilisation d'attribut	
caractère générique d'attribut	Caractère d'attribut optionnel	
type de contenu	Fonction avec propriétés: ("class":"Content Type", "variety":string ("element- only" "empty" "mixed" "simple"), particle: particule optionnel, "open content": fonction avec propriétés ("class":"Open Content", "mode": string ("interleave" "suffix"), "wildcard": Wildcard), "simple type definition": Type simple)	
substitutions interdites	Séquence de strings ("restriction" "extension")	
assertions	Séquence d'assertion	

■ Déclaration d'élément

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
------------------	-------------------	---------------------

kind	string	"Complex Type"
nom	string	Nom local du type (vide si anonyme)
espace de nom cible	string	URI d'espace de noms du type (vide si anonyme)
définition type	Type simple ou Type complexe	
type table	fonction avec propriétés ("class":"Type Table", "alternatives": séquence de Type Alternative, "default type definition": Type simple ou Type complexe)	
étendue	fonction avec propriétés ("class":"Scope", "variety": ("global" "local"), "parent": complexe Type optionnel)	
contrainte de valeur	voir Déclaration d'attribut	
nillable	booléen	
définitions identity- constraint	Séquence de contrainte d'identité	
substitution groupe affiliations	Séquence de Déclaration d'élément	
substitution exclusions de groupe	Séquence de strings ("restriction" "extension")	
substitutions refusées	Séquence de strings ("restriction" "extension" "substitution")	
abstrait	booléen	

☐ Caractère générique d'élément

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Wildcard"
contrainte d'espace de nom	Fonction avec propriétés ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any" "enumeration" "not", "namespaces": sequence of xs:anyURI, "disallowed names": liste contenant QNames et/ou les strings "defined" et "definedSiblings"	
contenus du processus	string ("strict" "lax" "skip")	

■ Facette

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
------------------	-------------------	---------------------

kind	string	Le nom de la facette, par exemple "minLength" ou "enumeration"
valeur	dépend de la facette	La valeur de la facette
fixé	booléen	
typed-value	Pour la facette d'énumération uniquement, array(xs:anyAtomicType*)	Une array contenant les valeurs d'énumération, dont chacune peut être en général une séquence de valeurs atomiques. (Note : pour la facette d'énumération, la propriété "value" est une séquence de strings, indépendemment du type actuel)

■ Contrainte d'identité

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Identity-Constraint Definition"
nom	string	Nom local de la contrainte
espace de nom cible	string	URI d'espace de nom de la contrainte
catégorie identity- constraint	string ("key" "unique" "keyRef")	
selector	XPath Property Record	
champs	Séquence de XPath Property Record	
Clé référencée	(Pour keyRef uniquement): Contrainte d'identité	La contrainte de clé correspondante

■ Groupe de modèle

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Model Group"
compositor	string ("sequence" "choice" "all")	
particules	Séquence de particule	

■ Définition de groupe de modèle

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Model Group Definition"
nom	string	Nom local du groupe de modèle
espace de nom cible	string	URI d'espace du groupe de modèle
model group	Groupe de modèle	

■ Notation

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Notation Declaration"
nom	string	Nom local de la notation
espace de nom cible	string	URI d'espace de nom de la notation
identifiant de système	anyURI	
identifiant public	string	

■ Particule

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Particule"
min occurs	integer	
max occurs	entier ou string("unbounded")	
term	Déclaration d'élément, Caractère générique d'élément ou ModelGroup	

■ Type simple

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Définition de type simple"
nom	string	Nom local du type (vide si anonyme)
espace de nom cible	string	URI d'espace de noms du type (vide si anonyme)
final	Séquence de string("restriction" "extension" "list" "unio n")	
contexte	composant contenant	
définition de type de base	Type simple	
facettes	Séquence de Facette	
facettes fondamentales	Séquence vide (non implémentée)	
variety	string ("atomic" "list" "union")	
définition de type primitif	Type simple	
définition de type item	(uniquement pour les types de liste) Type simple	
définitions de type	(uniquement pour les types d'union)	

membre	Séquence de Type simple	
--------	-------------------------	--

Alternative de type

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Type Alternative"
test	XPath Property Record	
définition type	Type simple ou Type complexe	

XPath Property Record

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
Liaisons d'espace de noms	Séquence des fonctions avec les propriétés ("prefix": string, "namespace": anyURI)	
espace de nom par défaut	anyURI	
base URI	anyURI	L'URI de base statique de l'expression XPath
expression	string	L'expression XPath en tant que string

Schema (two arguments)

```
altova:schema(ComponentKind as xs:string, Name as xs:QName) as (function(xs:string) as
item()*)? XP3.1 XQ3.1
```

Returns the component kind that is specified in the first argument which has a name that is the same as the name supplied in the second argument. You can navigate further by selecting one of the component's properties.

- If this property is a component, you can navigate another step deeper by selecting one of this component's properties. This step can be repeated to navigate further into the schema.
- If the component is an atomic value, the atomic value is returned and you cannot navigate any deeper.

Note: In XQuery expressions, the schema must be explicitly imported. In XPath expressions, the schema must have been imported into the processing environment, for example, into XSLT with the xslt:import instruction.

■ Examples

```
• import schema "" at "C:\Test\ExpReport.xsd";
altova:schema("element declaration", xs:QName("OrgChart"))("type definition")
("content type")("particles")[3]!.("term")("kind")
```

returns the kind property of the term of the third particles component. This particles component is a descendant of the element declaration having a <code>QName</code> of <code>OrgChart</code>

```
• import schema "" at "C:\Test\ExpReport.xsd";

let $typedef := altova:schema("type definition", xs:QName("emailType"))

for $facet in $typedef ("facets")

return [$facet ("kind"), $facet("value")]

returns, for each facet of each emailType component, an array containing that facet's kind and value
```

Components and their properties

Assertion

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Assertion"
test	XPath Property Record	

■ Déclaration d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Attribute Declaration"
nom	string	Nom local de l'attribut
espace de nom cible	string	Espace de nom Uri de l'attribut
type definition	Type simple ou Type complexe	
étendue	Une fonction avec des propriétés ("class":"Scope", "variety": "global" ou "local", "parent": le complexe Type contenant ou Groupe d'attribut)	
contrainte de valeur	Si présent, une fonction avec des propriétés ("class": "Value Constraint", "variety": "fixed" ou "default", "value": valeur atomique, "lexical form": string. Notez que la propriété "value" n'est pas disponible pour les types namespacesensitive	
peut être hérité	booléen	

■ Déclaration de groupe d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Attribute Group Definition"
nom	string	Nom local du groupe d'attribut
espace de nom cible	string	Espace de nom URI du groupe d'attribut
utilisations d'attribut	Séquence de ('Attribute Use')	

caractère générique	Caractère d'attribut optionnel	
d'attribut		

■ Utilisation d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Attribute Use"
requis	booléen	true si attribut est requis, false si optionnel
contrainte de valeur	Voir Déclaration d'attribut	
peut être hérité	booléen	

□ Caractère générique d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Wildcard"
contrainte d'espace de nom	Fonction avec propriétés ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any" "enumeration" "not", "namespaces": sequence of xs:anyURI, "disallowed names": liste contenant QNames et/ou les strings "defined" et "definedSiblings"	
contenus du processus	string ("strict" "lax" "skip")	

■ Type complexe

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Complex Type"
nom	string	Nom local du type (vide si anonyme)
espace de nom cible	string	URI d'espace de noms du type (vide si anonyme)
définition de type de base	Définition de type complexe	
final	Séquence de strings ("restriction" "extension")	
contexte	Séquence vide (non implémentée)	
méthode de dérivation	string ("restriction" "extension")	
abstrait	booléen	
utilisations d'attribut	Séquence de l'utilisation d'attribut	

caractère générique d'attribut	Caractère d'attribut optionnel	
type de contenu	Fonction avec propriétés: ("class":"Content Type", "variety":string ("element- only" "empty" "mixed" "simple"), particle: particule optionnel, "open content": fonction avec propriétés ("class":"Open Content", "mode": string ("interleave" "suffix"), "wildcard": Wildcard), "simple type definition": Type simple)	
substitutions interdites	Séquence de strings ("restriction" "extension")	
assertions	Séquence d'assertion	

■ Déclaration d'élément

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Complex Type"
nom	string	Nom local du type (vide si anonyme)
espace de nom cible	string	URI d'espace de noms du type (vide si anonyme)
définition type	Type simple ou Type complexe	
type table	fonction avec propriétés ("class": "Type Table", "alternatives": séquence de Type Alternative, "default type definition": Type simple ou Type complexe)	
étendue	fonction avec propriétés ("class":"Scope", "variety": ("global" "local"), "parent": complexe Type optionnel)	
contrainte de valeur	voir Déclaration d'attribut	
nillable	booléen	
définitions identity- constraint	Séquence de contrainte d'identité	
substitution groupe affiliations	Séquence de Déclaration d'élément	
substitution exclusions de groupe	Séquence de strings ("restriction" "extension")	
substitutions refusées	Séquence de strings ("restriction" "extension" "substitution")	

abstrait	booléen	
----------	---------	--

☐ Caractère générique d'élément

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Wildcard"
contrainte d'espace de nom	Fonction avec propriétés ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any" "enumeration" "not", "namespaces": sequence of xs:anyURI, "disallowed names": liste contenant QNames et/ou les strings "defined" et "definedSiblings"	
contenus du processus	string ("strict" "lax" "skip")	

■ Facette

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	Le nom de la facette, par exemple "minLength" ou "enumeration"
valeur	dépend de la facette	La valeur de la facette
fixé	booléen	
typed-value	Pour la facette d'énumération uniquement, array(xs:anyAtomicType*)	Une array contenant les valeurs d'énumération, dont chacune peut être en général une séquence de valeurs atomiques. (Note : pour la facette d'énumération, la propriété "value" est une séquence de strings, indépendemment du type actuel)

■ Contrainte d'identité

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Identity-Constraint Definition"
nom	string	Nom local de la contrainte
espace de nom cible	string	URI d'espace de nom de la contrainte
catégorie identity- constraint	string ("key" "unique" "keyRef")	
selector	XPath Property Record	
champs	Séquence de XPath Property Record	
Clé référencée	(Pour keyRef uniquement): Contrainte	La contrainte de clé

■ Groupe de modèle

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Model Group"
compositor	string ("sequence" "choice" "all")	
particules	Séquence de particule	

■ Définition de groupe de modèle

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Model Group Definition"
nom	string	Nom local du groupe de modèle
espace de nom cible	string	URI d'espace du groupe de modèle
model group	Groupe de modèle	

■ Notation

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Notation Declaration"
nom	string	Nom local de la notation
espace de nom cible	string	URI d'espace de nom de la notation
identifiant de système	anyURI	
identifiant public	string	

■ Particule

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Particule"
min occurs	integer	
max occurs	entier ou string("unbounded")	
term	Déclaration d'élément, Caractère générique d'élément ou ModelGroup	

■ Type simple

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Définition de type simple"
nom	string	Nom local du type (vide si

		anonyme)
espace de nom cible	string	URI d'espace de noms du type (vide si anonyme)
final	Séquence de string("restriction" "extension" "list" "unio n")	
contexte	composant contenant	
définition de type de base	Type simple	
facettes	Séquence de Facette	
facettes fondamentales	Séquence vide (non implémentée)	
variety	string ("atomic" "list" "union")	
définition de type primitif	Type simple	
définition de type item	(uniquement pour les types de liste) Type simple	
définitions de type membre	(uniquement pour les types d'union) Séquence de Type simple	

■ Alternative de type

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Type Alternative"
test	XPath Property Record	
définition type	Type simple ou Type complexe	

■ XPath Property Record

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
Liaisons d'espace de noms	Séquence des fonctions avec les propriétés ("prefix": string, "namespace": anyURI)	
espace de nom par défaut	anyURI	
base URI	anyURI	L'URI de base statique de l'expression XPath
expression	string	L'expression XPath en tant que string

Type

altova:type (Node as item?) as (function(xs:string) as item()*)? XP3.1 XQ3.1 The function altova:type submits an element or attribute node of an XML document and returns the node's type information from the PSVI.

Note: The XML document must have a schema declaration so that the schema can be referenced.

■ Examples

```
    for $element in //Email
    let $type := altova:type($element)
    return $type
    returns a function that contains the Email node's type information
```

```
• for $element in //Email
  let $type := altova:type($element)
  return $type ("kind")
```

takes the Email node's type component (Simple Type or Complex Type) and returns the value of the component's kind property

The " props" parameter returns the properties of the selected component. For example:

```
• for $element in //Email
  let $type := altova:type($element)
  return ($type ("kind"), $type ("_props"))
```

takes the Email node's type component (Simple Type or Complex Type) and returns (i) the value of the component's kind property, and then (ii) the properties of that component.

Components and their properties

Assertion

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Assertion"
test	XPath Property Record	

Déclaration d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Attribute Declaration"
nom	string	Nom local de l'attribut
espace de nom cible	string	Espace de nom Uri de l'attribut
type definition	Type simple ou Type complexe	
étendue	Une fonction avec des propriétés ("class":"Scope", "variety": "global" ou "local", "parent": le complexe Type contenant ou Groupe d'attribut)	
contrainte de valeur	Si présent, une fonction avec des	

	propriétés ("class": "Value Constraint", "variety": "fixed" ou "default", "value": valeur atomique, "lexical form": string. Notez que la propriété "value" n'est pas disponible pour les types namespace- sensitive	
peut être hérité	booléen	

■ Déclaration de groupe d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Attribute Group Definition"
nom	string	Nom local du groupe d'attribut
espace de nom cible	string	Espace de nom URI du groupe d'attribut
utilisations d'attribut	Séquence de ('Attribute Use')	
caractère générique d'attribut	Caractère d'attribut optionnel	

■ Utilisation d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Attribute Use"
requis	booléen	true si attribut est requis, false si optionnel
contrainte de valeur	Voir Déclaration d'attribut	
peut être hérité	booléen	

■ Caractère générique d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Wildcard"
contrainte d'espace de nom	Fonction avec propriétés ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any" "enumeration" "not", "namespaces": sequence of xs:anyURI, "disallowed names": liste contenant QNames et/ou les strings "defined" et "definedSiblings"	
contenus du processus	string ("strict" "lax" "skip")	

■ Type complexe

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
------------------	-------------------	---------------------

1		"O I T "
kind	string	"Complex Type"
nom	string	Nom local du type (vide si anonyme)
espace de nom cible	string	URI d'espace de noms du type (vide si anonyme)
définition de type de base	Définition de type complexe	
final	Séquence de strings ("restriction" "extension")	
contexte	Séquence vide (non implémentée)	
méthode de dérivation	string ("restriction" "extension")	
abstrait	booléen	
utilisations d'attribut	Séquence de l'utilisation d'attribut	
caractère générique d'attribut	Caractère d'attribut optionnel	
type de contenu	Fonction avec propriétés: ("class":"Content Type", "variety":string ("element- only" "empty" "mixed" "simple"), particle: particule optionnel, "open content": fonction avec propriétés ("class":"Open Content", "mode": string ("interleave" "suffix"), "wildcard": Wildcard), "simple type definition": Type simple)	
substitutions interdites	Séquence de strings ("restriction" "extension")	
assertions	Séquence d'assertion	

■ Déclaration d'élément

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Complex Type"
nom	string	Nom local du type (vide si anonyme)
espace de nom cible	string	URI d'espace de noms du type (vide si anonyme)
définition type	Type simple ou Type complexe	
type table	fonction avec propriétés ("class":"Type Table", "alternatives": séquence de Type Alternative, "default type definition": Type simple ou Type complexe)	
étendue	fonction avec propriétés	

	("class":"Scope", "variety": ("global" "local"), "parent": complexe Type optionnel)	
contrainte de valeur	voir Déclaration d'attribut	
nillable	booléen	
définitions identity- constraint	Séquence de contrainte d'identité	
substitution groupe affiliations	Séquence de Déclaration d'élément	
substitution exclusions de groupe	Séquence de strings ("restriction" "extension")	
substitutions refusées	Séquence de strings ("restriction" "extension" "substitution")	
abstrait	booléen	

☐ Caractère générique d'élément

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Wildcard"
contrainte d'espace de nom	Fonction avec propriétés ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any" "enumeration" "not", "namespaces": sequence of xs:anyURI, "disallowed names": liste contenant QNames et/ou les strings "defined" et "definedSiblings"	
contenus du processus	string ("strict" "lax" "skip")	

■ Facette

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	Le nom de la facette, par exemple "minLength" ou "enumeration"
valeur	dépend de la facette	La valeur de la facette
fixé	booléen	
typed-value	Pour la facette d'énumération uniquement, array(xs:anyAtomicType*)	Une array contenant les valeurs d'énumération, dont chacune peut être en général une séquence de valeurs atomiques. (Note : pour la facette d'énumération, la propriété "value" est une séquence de strings, indépendemment du type actuel)

■ Contrainte d'identité

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Identity-Constraint Definition"
nom	string	Nom local de la contrainte
espace de nom cible	string	URI d'espace de nom de la contrainte
catégorie identity- constraint	string ("key" "unique" "keyRef")	
selector	XPath Property Record	
champs	Séquence de XPath Property Record	
Clé référencée	(Pour keyRef uniquement): Contrainte d'identité	La contrainte de clé correspondante

■ Groupe de modèle

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Model Group"
compositor	string ("sequence" "choice" "all")	
particules	Séquence de particule	

☐ Définition de groupe de modèle

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Model Group Definition"
nom	string	Nom local du groupe de modèle
espace de nom cible	string	URI d'espace du groupe de modèle
model group	Groupe de modèle	

■ Notation

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Notation Declaration"
nom	string	Nom local de la notation
espace de nom cible	string	URI d'espace de nom de la notation
identifiant de système	anyURI	
identifiant public	string	

■ Particule

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Particule"
min occurs	integer	
max occurs	entier ou string("unbounded")	
term	Déclaration d'élément, Caractère générique d'élément ou ModelGroup	

■ Type simple

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Définition de type simple"
nom	string	Nom local du type (vide si anonyme)
espace de nom cible	string	URI d'espace de noms du type (vide si anonyme)
final	Séquence de string("restriction" "extension" "list" "unio n")	
contexte	composant contenant	
définition de type de base	Type simple	
facettes	Séquence de Facette	
facettes fondamentales	Séquence vide (non implémentée)	
variety	string ("atomic" "list" "union")	
définition de type primitif	Type simple	
définition de type item	(uniquement pour les types de liste) Type simple	
définitions de type membre	(uniquement pour les types d'union) Séquence de Type simple	

■ Alternative de type

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Type Alternative"
test	XPath Property Record	
définition type	Type simple ou Type complexe	

■ XPath Property Record

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
------------------	-------------------	---------------------

Liaisons d'espace de noms	Séquence des fonctions avec les propriétés ("prefix": string, "namespace": anyURI)	
espace de nom par défaut	anyURI	
base URI	anyURI	L'URI de base statique de l'expression XPath
expression	string	L'expression XPath en tant que string

11.2.1.7 Fonctions XPath/XQuery: Séquence

Les fonctions d'extension de la séquence d'Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath et XQuery et proposent des fonctions supplémentaires pour le traitement des données. Les fonctions dans cette section peuvent être utilisées avec les moteurs XPath 3.0 et XQuery 3.0 d'Altova. Ils sont disponibles dans des contextes XPath/XQuery.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans l'espace de nom des fonctions d'extension Altova, http://www.altova.com/xslt-extensions, et sont indiquées dans cette section par le préfixe altova:, qui est présupposé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XP1 XP2 XP3.1
Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XSLT1 XSLT2 XSLT3
Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :	XQ1 XQ3.1

attributes [altova:]

altova:attributes (AttributeName as xs:string) asattribute() * XP3.1 XQ3.1

Retourne tous les attributs possédant un nom local qui est le même que le nom fourni dans l'argument d'entrée, AttributeName. La recherche est sensible à la casse et est conduite le long de l'axe attribute:: . Cela signifie que le nœud contextuel doit être le nœud d'élément parent.

Exemples

• altova:attributes ("MyAttribute") retourne MyAttribute()*

altova:attributes(AttributeName as xs:string, SearchOptions as xs:string) asattribute()
* XP3.1 XQ3.1

Retourne tous les attribut possédant un nom local qui est le même que le nom fourni dans l'argument d'entrée, AttributeName. La recherche est sensible à la casse et est conduite le long de l'axe attribute:: . Le nœud contextuel doit être le nœud d'élément parent. Le deuxième argument est une chaîne contenant des flags optionnels. Les flags disponibles sont :

- r = passe à une recherche d'expression régulière ; AttributeName doit alors être une chaîne de recherche d'expression régulière ;
- **f** = si cette option est spécifiée, alors AttributeName fournit une concordance complète; dans le cas contraire, AttributeName ne nécessite qu'une concordance partielle d'un nom d'attribut pour retourner cet attribut. Par exemple : si **f** n'est pas spécifié, MyAtt retournera MyAttribute;
- i = passe à une recherche insensible à la casse ;
- **p** = comprend le préfixe d'espace de nom dans la recherche ; AttributeName devrait ensuite contenir le préfixe d'espace de nom, par exemple : altova:MyAttribute.

Les flags peuvent être écrits dans n'importe quel ordre. Les flags invalides généreront des erreurs. Un ou plusieurs flags peuvent être omis. La chaîne vide est permise et produire le même effet que la fonction n'ayant qu'un seul argument (*signature précédente*). Néanmoins, une séquence vide n'est pas permise en tant que le deuxième argument.

■ Exemples

- altova:attributes("MyAttribute", "rfip") retourne MyAttribute()*
- altova:attributes("MyAttribute", "pri") retourne MyAttribute()*
- altova:attributes("MyAtt", "rip") retourne MyAttribute()*
- altova:attributes("MyAttributes", "rfip") ne retourne aucune correspondance.
- altova:attributes("MyAttribute", "") retourne MyAttribute()*
- altova:attributes ("MyAttribute", "Rip") retourne une erreur de flag non reconnu.
- altova:attributes ("MyAttribute",) retourne une erreur d'argument manquant.

▼ elements [altova:]

altova:elements(ElementName as xs:string) aselement()* XP3.1 XQ3.1

Retourne tous les éléments qui ont un nom local identique au nom fourni dans l'argument d'entrée, ElementName. La recherche est sensible à la casse et est conduite le long de l'axe child::. Le nœud contextuel doit être le nœud parent de/s l'élément/s recherché.

■ Exemples

• altova:elements("MyElement") retourne MyElement()*

altova:elements(ElementName as xs:string, SearchOptions as xs:string) aselement()* XP3.1
XQ3.1

Retourne tous les éléments qui ont un nom local identique au nom fourni dans l'argument d'entrée, ElementName. La recherche est sensible à la casse et est conduite le long de l'axe child::. Le nœud contextuel doit être le nœud parent de/s l'élément/s recherché. Le second argument est une chaîne contenant des flags optionnels. Les flags disponibles sont :

- r = passe à une recherche d'expression régulière ; ElementName doit alors être une chaîne de recherche d'expression régulière ;
- **f** = si cette option est spécifiée, alors ElementName fournit une concordance complète ; dans le cas contraire, ElementName ne nécessite qu'une concordance partielle d'un nom d'élément pour retourner cet

élément. Par exemple : si ${ t f}$ n'est pas spécifié, ${ t MyElem}$ retournera ${ t MyElement}$;

- i = passe à une recherche insensible à la casse ;
- **p** = comprend le préfixe d'espace de nom dans la recherche ; ElementName devrait ensuite contenir le préfixe d'espace de nom, par exemple : altova:MyElement.

Les flags peuvent être écrits dans n'importe quel ordre. Les flags invalides généreront des erreurs. Un ou plusieurs flags peuvent être omis. La chaîne vide est autorisée et produira le même effet que la fonction n'ayant qu'un argument (*signature précédente*). Néanmoins, une séquence vide n'est pas autorisée.

■ Exemples

```
    altova:elements("MyElement", "rip") retourne MyElement()*
    altova:elements("MyElement", "pri") retourne MyElement()*
    altova:elements("MyElement", "") retourne MyElement()*
    altova:elements("MyElem", "rip") retourne MyElement()*
    altova:elements("MyElements", "rfip") retourne aucune correspondance
    altova:elements("MyElement", "Rip") retourne une erreur flag-non reconnu.
```

• altova:elements ("MyElement",) retourne une erreur second-argument-manquant.

▼ find-first [altova:]

```
altova:find-first((Sequence as item()*), (Condition( Sequence-Item as xs:boolean))
asitem()? XP3.1 XQ3.1
```

Cette fonction prend deux arguments. Le premier argument est une séquence d'un ou de plusieurs items de tout type de données. Le second argument, Condition, est une référence à une fonction XPath qui prend un argument (possède une arité de 1) et retourne un booléen. Chaque item de sequence est soumis à son tour à la fonction référencée dans Condition. (Rappel: cette fonction prend un seul argument.) Le premier item sequence qui cause la fonction dans Condition à évaluer à true() est retourné en tant que le résultat de altova: find-first, et l'itération s'arrête.

■ Exemples

- altova:find-first (5 to 10, function(\$a) {\$a mod 2 = 0}) refourne xs:integer 6 L'argument condition référence la fonction en ligne XPath 3.0, function(), qui déclare une fonction en ligne nommée \$a puis la définit. Chaque item dans l'argument sequence de altova:find-first est passé à son tour à \$a en tant que sa valeur d'entrée. La valeur d'entrée est testée sur la condition dans la définition de la fonction (\$a mod 2 = 0). La première valeur d'entrée pour satisfaire cette condition est retournée en tant que le résultat de altova:find-first (dans ce cas 6).
- altova:find-first((1 to 10), (function(\$a) {\$a+3=7})) retourne xs:integer 4

Autres exemples

Si le fichier C:\Temp\Customers.xml existe:

```
• altova:find-first(("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/index.html"), (doc-available#1)) retourne xs:string C:\Temp\Customers.xml
```

Si le fichier C:\Temp\Customers.xml n'existe pas et que http://www.altova.com/index.html existe:

```
• altova:find-first( ("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/index.html"), (doc-available#1) ) retourne xs:string http://www.altova.com/index.html
```

Si le fichier C:\Temp\Customers.xml n'existe pas, et que http://www.altova.com/index.html n'existe pas non plus :

```
• altova:find-first( ("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/index.html"), (doc-available#1) ) ne retourne aucun résultat
```

Notes à propos des exemples indiqués ci-dessus

- La fonction XPath 3.0, doc-available, prend un seul argument de chaîne, qui est utilisé en tant qu'URI, et retourne true si un nœud de document est trouvé à l'URI soumis. (Le document à l'URI soumis doit donc être un document XML.)
- La fonction doc-available peut être utilisée pour condition, le second argument de altova:find-first, parce qu'il ne prend qu'un seul argument (arité=1), parce qu'il prend un item() en tant qu'entrée (une chaîne qui est utilisée en tant qu'URI), et retourne une valeur booléenne.
- Veuillez noter que la fonction doc-available est uniquement référencée, elle n'est pas appelée. Le suffixe #1 qui y est attaché indique une fonction avec une arité de 1. Sous sa forme complète, doc-available#1 signifie simplement : Utiliser la fonction doc-availabe() à l'arité=1, en l'y passant en tant que son seul argument, chacun à son tour, chacun des items dans la première séquence. En résultat, chacun des deux chaînes sera passée à doc-available(), qui utilise la chaîne en tant qu'URI et teste si un nœud de document existe à l'URI. S'il en existe un, doc-available() évalue à true() et cette chaîne est retournée en tant que le résultat de la fonction altova:find-first. Note à propos de la fonction doc-available() : les chemins relatifs sont résolus relativement à l'URI de base actuel, qui est par défaut l'URI du document XML à partir duquel la fonction est chargée.

▼ find-first-combination [altova:]

```
altova:find-first-combination((Seq-01 as item()*), (Seq-02 as item()*),
(Condition( Seq-01-Item, Seq-02-Item as xs:boolean)) asitem()* XP3.1 XQ3.1
Cette fonction prend trois arguments:
```

- Les deux premiers arguments, seq-01 et seq-02, sont des séquences d'un ou de plusieurs items de tout type de données.
- Le troisième argument, condition, est une référence à une fonction XPath qui prend deux arguments (a une arité de 2) et retourne un booléen.

Les items de seq-01 et seq-02 sont passés dans des paires ordonnées (un item de chaque séquence faisant une paire) en tant que les arguments de la fonction dans condition. Les paires sont classées comme suit :

```
If Seq-01 = X1, X2, X3 ... Xn
And Seq-02 = Y1, Y2, Y3 ... Yn
Then (X1 \ Y1), (X1 \ Y2), (X1 \ Y3) ... (X1 \ Yn), (X2 \ Y1), (X2 \ Y2) ... (Xn \ Yn)
```

La première paire ordonnée qui entraîne la fonction condition à évaluer à true() est retournée en tant que le résultat de altova:find-first-combination. Veuillez noter que : (i) si la fonction condition itère par le biais des paires d'argument soumises et n'évalue pas une fois à true(), alors altova:find-first-combination retournera Aucun résultat; (ii) Le résultat de altova:find-first-combination sera toujours une paire d'items (de tout type de données) ou aucun item.

■ Exemples

- altova:find-first-combination(11 to 20, 21 to 30, function(\$a, \$b) {\$a+\$b = 32}) retourne la séquence de xs:integers (11, 21)
- altova:find-first-combination(11 to 20, 21 to 30, function(\$a, \$b) {\$a+\$b = 33}) retourne la séquence de f xs:integers (11, 22)
- altova:find-first-combination(11 to 20, 21 to 30, function(\$a, \$b) {\$a+\$b = 34}) retourne la séquence de xs:integers (11, 23)

find-first-pair [altova:]

```
altova:find-first-pair((Seq-01 as item()*), (Seq-02 as item()*), (Condition( Seq-01-
Item, Seq-02-Item as xs:boolean)) asitem()* XP3.1 XQ3.1
Cette fonction prend trois arguments:
```

- Les deux premiers arguments, seq-01 et seq-02, sont des séquences d'un ou de plusieurs items de tout type de données.
- Le troisième argument, condition, est une référence à une fonction XPath qui prend deux arguments (a une arité de 2) et retourne un booléen.

Les items de seq-01 et seq-02 sont passés dans des paires ordonnées en tant que les arguments de la fonction dans condition. Les paires sont classées comme suit :

```
If Seq-01 = X1, X2, X3 ... Xn
And Seq-02 = Y1, Y2, Y3 ... Yn
Then (X1 \ Y1), (X2 \ Y2), (X3 \ Y3) ... (Xn \ Yn)
```

La première paire ordonnée qui cause la fonction condition à évaluer à true () est retournée en tant que le résultat de altova:find-first-pair. Veuillez noter que : (i) Si la fonction condition itère par le biais des paires d'arguments soumis et n'évalue pas une seule fois à true (), alors altova:find-first-pair retournera Aucun résultat; (ii) Le résultat de altova:find-first-pair sera toujours une paire d'items (de tout type de données) ou aucun item.

■ Exemples

- altova:find-first-pair(11 to 20, 21 to 30, function(\$a, \$b) {\$a+\$b = 32}) retourne la séquence de xs:integers (11, 21)
- altova:find-first-pair(11 to 20, 21 to 30, function(\$a, \$b) {\$a+\$b = 33}) retourne

 Aucun résultat

Veuillez noter à partir des deux exemples ci-dessus que l'ordonnance des paires est : (11, 21) (12, 22) (13, 23) ... (20, 30). C'est pourquoi le second exemple retourne *Aucun résultat* (parce qu'aucune paire ordonnée de donne une somme de 33).

find-first-pair-pos [altova:]

```
altova:find-first-pair-pos((Seq-01 as item()*), (Seq-02 as item()*), (Condition( Seq-
01-Item, Seq-02-Item as xs:boolean)) asxs:integer XP3.1 XQ3.1
Cette fonction prend trois arguments:
```

- Les deux premiers arguments, seq-01 and seq-02, sont des séquences d'un ou de plusieurs items de tout type de données.
- Le troisième argument, condition, est une référence à une fonction XPath qui prend deux arguments (a une arité de 2) et retourne un booléen.

Les items de seq-01 et seq-02 sont passés dans des paires ordonnées en tant que les arguments de la fonction dans condition. Les paires sont classées comme suit :

```
If Seq-01 = X1, X2, X3 ... Xn
And Seq-02 = Y1, Y2, Y3 ... Yn
Then (X1 \ Y1), (X2 \ Y2), (X3 \ Y3) ... (Xn \ Yn)
```

La position d'index de la première paire ordonnée qui entraîne la fonction condition à évaluer à true () est retournée en tant que le résultat de altova:find-first-pair-pos. Veuillez noter que si la fonction Condition itère par le biais des paires d'arguments soumises et n'évalue pas une seule fois à true (), alors altova:find-first-pair-pos retournera Aucun résultat.

■ Exemples

- altova:find-first-pair-pos(11 to 20, 21 to 30, function(\$a, \$b) {\$a+\$b = 32}) retourne 1
- altova:find-first-pair-pos(11 to 20, 21 to 30, function(\$a, \$b) {\$a+\$b = 33}) retourne Aucun résultat

Veuillez noter à partir des deux exemples ci-dessus que l'ordonnance des paires est : (11, 21) (12, 22) (13, 23)...(20, 30). dans le premier exemple, la première paire entraîne la fonction Condition à évaluer à true(), et donc sa position d'index dans la séquence, 1, est retournée. Le second exemple retourne *Aucun résultat* parce qu'aucune paire ne totalise pas une somme de 33.

▼ find-first-pos [altova:]

```
altova:find-first-pos((Sequence as item()*), (Condition( Sequence-Item as xs:boolean))
asxs:integer XP3.1 XQ3.1
```

Cette fonction prend deux arguments. Le premier argument est une séquence d'un ou de plusieurs items de tout type de données. Le second argument, <code>Condition</code>, est une référence à une fonction XPath qui prend un argument (a une arité de 1) et retourne une booléenne. Chaque item de sequence est soumis à son tour à la fonction référencée dans <code>Condition</code>. (Rappel: cette fonction prend un seul argument.) Le premier item sequence qui cause la fonction dans <code>Condition</code> à évaluer à <code>true()</code> woit sa position index dans <code>Sequence</code> retournée en tant que résultat de <code>altova:find-first-pos</code>, et l'itération stoppe.

■ Exemples

- altova:find-first-pos (5 to 10, function (\$a) {\$a mod 2 = 0}) retourne xs:integer 2 L'argument condition référence la fonction en ligne XPath 3.0, function (), qui déclare une fonction en ligne nommée \$a et puis la définit. Chaque item dans l'argument de sequence de altova:find-first-pos est passé à son tour à \$a en tant que sa valeur d'entrée. La valeur d'entrée est testée à la condition dans la définition de la fonction (\$a mod 2 = 0). La position d'index dans la séquence de la première valeur d'entrée pour satisfaire à cette condition est retournée en tant que le résultat de altova:find-first-pos (dans ce cas 2, puisque 6, la première valeur (dans la séquence) afin de satisfaire à la condition, est à la position d'index 2 dans la séquence).
- altova:find-first-pos((2 to 10), (function(\$a) {\$a+3=7})) retourne xs:integer 3

Autres exemples

Si le fichier C:\Temp\Customers.xml existe:

```
• altova:find-first-pos( ("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/index.html"), (doc-available#1) ) retourne 1
```

Si le fichier C:\Temp\Customers.xml n'existe pas, et que http://www.altova.com/index.html existe:

```
• altova:find-first-pos( ("C:\Temp\Customers.xml",
   "http://www.altova.com/index.html"), (doc-available#1) ) retourne 2
```

Si le fichier C:\Temp\Customers.xml n'existe pas, et que http://www.altova.com/index.html n'existe pas non plus :

```
• altova:find-first-pos( ("C:\Temp\Customers.xml",
   "http://www.altova.com/index.html"), (doc-available#1) ) ne retourne aucun résultat
```

Notes à propos des exemples donnés ci-dessus

- La fonction XPath 3.0, doc-available, prend un seul argument de chaîne qui est utilisé en tant qu'un URI, et retourne true si un nœud de document est trouvé à l'URI soumis. (Le document à l'URI soumis doit donc être un document XML.)
- La fonction doc-available peut être utilisée pour condition, le second argument de altova:find-first-pos, parce qu'il ne prend qu'un seul argument (arité=1), parce qu'il prend un item() en tant qu'entrée (une chaîne qui est utilisée en tant qu'un URI), et retourne une valeur booléenne.
- Veuillez noter que la fonction doc-available est uniquement référencée, elle n'est pas appelée. Le suffixe #1 qui y est attaché indique une fonction avec une arité de 1. dans sa totalité, doc-available#1 signifie simplement : Utiliser la fonction doc-availabe() qui a arité=1, y passant, en tant que son argument simple, chacun à son tour, chaque item dans la première séquence. En tant que résultat. chacune des deux chaînes sera passée à doc-available(), qui utilise la chaîne en tant qu'un URI et teste si un nœud de document existe à l'URI. Si c'est le cas, la fonction doc-available() évalue à true() et la position de l'index de cette chaîne dans la séquence est retournée en tant que le résultat de la fonction altova:find-first-pos. Note à propos de la fonction doc-available() : les chemins relatifs sont résolus relativement à l'URI de base actuel, qui par défaut est l'URI du document XML à partir duquel la fonction est chargée.

▼ for-each-attribute-pair [altova:]

```
altova:for-each-attribute-pair(Seq1 as element()?, Seq2 as element()?, Function as
function()) asitem()* XP3.1 XQ3.1
```

Les premiers deux arguments identifient deux éléments, dont les attributs sont utilisés pour générer des paires d'attribut, dans laquelle un attribut d'une paire est obtenu depuis le premier élément et l'autre attribut est obtenu depuis le second élément. Les paires d'attribut sont sélectionnées sur le fait qu'ils présentent le même nom, et les paires sont classées par ordre alphabétique (sur leur nom) dans un ensemble. Si, pour un attribut, aucun attribut correspondant n'existe dans l'autre élément, la paire sera "disjointe", ce qui signifie qu'elle consiste en un seul membre. L'item de fonction (troisième argument Function) est appliqué séparément à chaque paire dans la séquence des paires (joints et disjointe), résultant en une sortie qui est une séquence d'items.

■ Exemples

• altova:for-each-attribute-pair(/Example/Test-A, /Example/Test-B, function(\$a, \$b) {\$a+b}) retourne ...

```
(2, 4, 6) Si
<Test-A att1="1" att2="2" att3="3" />
<Test-B att1="1" att2="2" att3="3" />

(2, 4, 6) Si
<Test-A att2="2" att1="1" att3="3" />
<Test-B att3="3" att2="2" att1="1" />

(2, 6) Si
<Test-A att4="4" att1="1" att3="3" />
<Test-B att3="3" att2="2" att1="1" />
```

<u>Note</u>: Le résultat (2 6) est obtenu par le biais de l'action suivante : (1+1 ()+2 3+3 4+()). Si un des opérandes est la séquence vide, comme c'est le cas des items 2 et 4, le résultat de l'addition est une séquence vide.

• altova:for-each-attribute-pair(/Example/Test-A, /Example/Test-B, concat#2) retourne

```
(11 22 33) si

<Test-A att1="1" att2="2" att3="3" />

<Test-B att1="1" att2="2" att3="3" />

(11 2 33 4) si

<Test-A att4="4" att1="1" att3="3" />

<Test-B att3="3" att2="2" att1="1" />
```

for-each-combination [altova:]

```
altova:for-each-combination(FirstSequence as item()*, SecondSequence as item()*, Function(\$i,\$j){\$i \mid | \$j} ) asitem()* XP3.1 XQ3.1
```

Les items des deux séquences dans les deux premiers arguments sont combinés de manière à ce que chaque item de la première séquence est combiné, dans l'ordre, une fois avec chaque item de la seconde séquence. La fonction donnée en tant que le troisième argument est appliquée à chaque combinaison dans la séquence résultante, entraînant une sortie qui est une séquence d'items (*voir exemple*).

■ Exemples

```
• altova:for-each-combination(('a', 'b', 'c'), ('1', '2', '3'), function($i, $j) {$i || $j}}) retourne('a1', 'a2', 'a3', 'b1', 'b2', 'b3', 'c1', 'c2', 'c3')
```

▼ for-each-matching-attribute-pair [altova:]

```
altova:for-each-matching-attribute-pair(Seq1 as element()?, Seq2 as element()?,
Function as function()) asitem()* XP3.1 XQ3.1
```

Les premiers deux arguments identifient deux éléments, dont les attributs sont utilisés pour générer des paires d'attribut, dans laquelle un attribut d'une paire est obtenu depuis le premier élément et l'autre attribut est obtenu depuis le second élément. Les paires d'attribut sont sélectionnées sur le fait qu'ils présentent le même nom, et les paires sont classées par ordre alphabétique (sur leur nom) dans un ensemble. Si, pour un attribut, aucun attribut correspondant n'existe dans l'autre élément, aucune paire ne sera générée. L'item de fonction (troisième argument Function) est appliqué séparément à chaque paire

dans la séquence des paires, résultant en une sortie qui est une séquence d'items.

■ Exemples

```
• altova:for-each-matching-attribute-pair(/Example/Test-A, /Example/Test-B,
         function($a, $b) {$a+b}) retourne ...
          (2, 4, 6) Si
          <Test-A att1="1" att2="2" att3="3" />
          <Test-B att1="1" att2="2" att3="3" />
          (2, 4, 6) Si
          <Test-A att2="2" att1="1" att3="3" />
          <Test-B att3="3" att2="2" att1="1" />
          (2, 6) si
          <Test-A att4="4" att1="1" att3="3" />
          <Test-B att3="3" att2="2" att3="1" />
      • altova:for-each-matching-attribute-pair(/Example/Test-A, /Example/Test-B,
         concat#2) retourne ...
          (11, 22, 33) Si
          <Test-A att1="1" att2="2" att3="3" />
          <Test-B att1="1" att2="2" att3="3" />
          (11, 33) si
          <Test-A att4="4" att1="1" att3="3" />
          <Test-B att3="3" att2="2" att1="1" />
substitute-empty [altova:]
   altova:substitute-empty(FirstSequence as item()*, SecondSequence as item()) as item()*
   If FirstSequence is empty, returns SecondSequence. If FirstSequence is not empty, returns
   FirstSequence.
   Examples
```

11.2.1.8 Fonctions XPath/XQuery : Chaîne

Les fonctions d'extension de chaîne d'Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath et XQuery et proposent des fonctions supplémentaires pour le traitement des données. Les fonctions dans cette section peuvent être utilisées avec les moteurs XPath 3.0 et XQuery 3.0 d'Altova. Ils sont disponibles dans des contextes XPath/XQuery.

• altova:substitute-empty((1,2,3), (4,5,6)) returns (1,2,3) • altova:substitute-empty((), (4,5,6)) returns (4,5,6) Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans l'espace de nom des fonctions d'extension Altova, http://www.altova.com/xslt-extensions, et sont indiquées dans cette section par le préfixe altova:, qui est présupposé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XP1 XP2 XP3.1
Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XSLT1 XSLT2 XSLT3
Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :	XQ1 XQ3.1

camel-case [altova:]

altova:camel-case(InputString as xs:string) asxs:string XP3.1 XQ3.1

Retourne la chaîne d'entrée Inputstring en CamelCase. La chaîne est analysée en utilisant l'expression régulière '\s' (qui est un raccourci pour le caractère d'espace blanc). Le premier caractère non-espace blanc après un espace blanc ou une séquence de plusieurs espaces blancs est mis en majuscule. Le premier caractère dans la chaîne de sortie est mis en majuscule.

■ Exemples

- altova:camel-case("max") retourne Max
- altova:camel-case("max max") retourne Max Max
- altova:camel-case("file01.xml") retourne File01.xml
- altova:camel-case("file01.xml file02.xml") retourne File01.xml File02.xml
- altova:camel-case("file01.xml file02.xml") retourne File01.xml File02.xml
- altova:camel-case("file01.xml -file02.xml") retourne File01.xml -file02.xml

altova:camel-case(InputString as xs:string, SplitChars as xs:string, IsRegex as
xs:boolean) asxs:string XP3.1 XQ3.1

Convertit la chaîne d'entrée Inputstring en camel case en utilisant splitchars pour déterminer le/s caractère/s qui déclenche/nt la prochaine mise en majuscule. splitchars est utilisé en tant qu'expression régulière quand IsRegex = true(), ou en tant que caractères normaux quand IsRegex = false(). Le premier caractère dans la chaîne de sortie est mis en majuscule.

Exemples

- altova:camel-case("setname getname", "set|get", true()) refourne setName getName
- altova:camel-case("altova\documents\testcases", "\", false()) retourne
 Altova\Documents\Testcases

char [altova:]

altova:char(Position as xs:integer) asxs:string XP3.1 XQ3.1

Retourne une chaîne contenant le caractère à la position spécifiée par l'argument Position, dans la chaîne obtenue en convertissant la valeur de l'item contextuel en xs:string. La chaîne de résultat sera vide si aucun caractère n'existe à l'index soumis par l'argument Position.

■ Exemples

Si l'item contextuel est 1234ABCD:

- altova:char(2) retourne 2
- altova:char(5) retourne A
- altova:char(9) retourne la chaîne vide.
- altova:char (-2) retourne la chaîne vide.

altova: char (InputString as xs: string, Position as xs: integer) asxs: string XP3.1 XQ3.1 Retourne une chaîne contenant la caractère à la position spécifiée par l'argument Position, dans la chaîne soumise en tant que l'argument InputString. La chaîne de résultat sera vide si aucun caractère n'existe à l'index soumis par l'argument Position.

■ Exemples

- altova:char("2014-01-15", 5) retourne -
- altova:char("USA", 1) retourne U
- altova:char("USA", 10) retourne la chaîne vide.
- altova:char("USA", -2) retourne la chaîne vide.

▼ create-hash-from-string[altova:]

```
altova:create-hash-from-string(InputString as xs:string) asxs:string XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1 altova:create-hash-from-string(InputString as xs:string, HashAlgo as xs:string) asxs:string XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1
```

Génère un string de hashage depuis InputString en utilisant l'algorithme de hashage spécifié par l'argument HashAlgo. Les algorithmes de hashage suivants peuvent être spécifiés (en majuscule ou en minuscule): MD5, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512. Si le deuxième argument n'est pas spécifié (voir la première signature ci-dessus), l'algorithme de hashage SHA-256 sera utilisé.

■ Exemples

- altova:create-hash-from-string('abc') retourne un string de hashage généré en utilisant l'algorithme de hachage SHA-256.
- altova:create-hash-from-string('abc', 'md5') retourne un string de hashage généré en utilisant l'algorithme de hachage MD5.
- altova:create-hash-from-string('abc', 'MD5') retourne un string de hashage généré en utilisant l'algorithme de hachage MD5.

first-chars [altova:]

```
altova:first-chars (X-Number as xs:integer) asxs:string XP3.1 XQ3.1

Retourne une chaîne contenant le premier X-Number des caractères de la chaîne obtenue en convertissant la valeur de l'item de contexte en xs:string.
```

■ Exemples

Si l'item de contexte est 1234ABCD :

- altova:first-chars(2) retourne 12
- altova:first-chars(5) retourne 1234A

• altova:first-chars(9) retourne 1234ABCD

altova:first-chars(InputString as xs:string, X-Number as xs:integer) asxs:string XP3.1

Retourne une chaîne contenant le premier X-Number des caractères de la chaîne soumise en tant que l'argument InputString.

■ Exemples

- altova:first-chars("2014-01-15", 5) retourne 2014-
- altova:first-chars("USA", 1) retourne U

format-string [altova:]

altova:format-string(InputString as xs:string, FormatSequence as item()*) asxs:string
XP3.1 XQ3.1

Le string d'entrée (premier argument) contient des paramètres de position (%1, %2, etc). Chaque paramètre est remplacé par l'item de string qui est situé dans la position correspondante dans la séquence de format (soumise en tant que le second argument). Donc le premier item dans la séquence de format remplace de paramètre de positionnement %1, le second item remplace %2, etc. La fonction retourne ce string formaté qui contient les remplacements. Si aucun string n'existe pour un paramètre de positionnement, alors le paramètre de positionnement lui-même est retourné. Cela se produit lorsque l'index d'un paramètre de positionnement est supérieur au nombre d'items dans la séquence de format.

■ Exemples

- altova:format-string('Hello %1, %2, %3', ('Jane','John','Joe')) retourne "Hello Jane, John, Joe"
- altova:format-string('Hello %1, %2, %3', ('Jane','John','Joe', 'Tom')) retourne "Hello Jane, John, Joe"
- altova:format-string('Hello %1, %2, %4', ('Jane','John','Joe', 'Tom')) retourne "Hello Jane, John, Tom"
- altova:format-string('Hello %1, %2, %4', ('Jane','John','Joe')) retourne "Hello Jane, John, %4"

last-chars [altova:]

altova:last-chars(X-Number as xs:integer) as xs:string XP3.1 XQ3.1

Returns a string containing the last X-Number of characters of the string obtained by converting the value of the context item to xs:string.

■ Examples

If the context item is 1234ABCD:

- altova:last-chars(2) returns CD
- altova:last-chars(5) returns 4ABCD
- altova:last-chars(9) returns 1234ABCD

altova:last-chars(InputString as xs:string, X-Number as xs:integer) as xs:string XP3.1

Returns a string containing the last X-Number of characters of the string submitted as the InputString argument.

Examples

- altova:last-chars("2014-01-15", 5) returns 01-15
- altova:last-chars("USA", 10) returns USA
- pad-string-left [altova:]

```
altova:pad-string-left(StringToPad as xs:string, StringLength as xs:integer,
PadCharacter as xs:string) as xs:string XP3.1 XQ3.1
```

The PadCharacter argument is a single character. It is padded to the left of the string to increase the number of characters in StringToPad so that this number equals the integer value of the StringLength argument. The StringLength argument can have any integer value (positive or negative), but padding will occur only if the value of StringLength is greater than the number of characters in StringToPad. If StringToPad. has more characters than the value of StringLength, then StringToPad is left unchanged.

Examples

```
altova:pad-string-left('AP', 1, 'Z') returns 'AP'
altova:pad-string-left('AP', 2, 'Z') returns 'AP'
altova:pad-string-left('AP', 3, 'Z') returns 'ZAP'
altova:pad-string-left('AP', 4, 'Z') returns 'ZZAP'
altova:pad-string-left('AP', -3, 'Z') returns 'AP'
altova:pad-string-left('AP', 3, 'YZ') returns a pad-character-too-long error
```

pad-string-right [altova:]

```
altova:pad-string-right(StringToPad as xs:string, StringLength as xs:integer,
PadCharacter as xs:string) as xs:string XP3.1 XQ3.1
```

The PadCharacter argument is a single character. It is padded to the right of the string to increase the number of characters in StringToPad so that this number equals the integer value of the StringLength argument. The StringLength argument can have any integer value (positive or negative), but padding will occur only if the value of StringLength is greater than the number of characters in StringToPad. If StringToPad has more characters than the value of StringLength, then StringToPad is left unchanged.

■ Examples

```
altova:pad-string-right('AP', 1, 'Z') returns 'AP'
altova:pad-string-right('AP', 2, 'Z') returns 'AP'
altova:pad-string-right('AP', 3, 'Z') returns 'APZ'
altova:pad-string-right('AP', 4, 'Z') returns 'APZZ'
altova:pad-string-right('AP', -3, 'Z') returns 'AP'
altova:pad-string-right('AP', 3, 'YZ') returns a pad-character-too-long error
```

repeat-string [altova:]

```
altova:repeat-string(InputString as xs:string, Repeats as xs:integer) asxs:string XP2
XQ1 XP3.1 XQ3.1
```

Génère une chaîne qui est composée du premier argument InputString répété Repeats nombre de fois.

Exemples

```
• altova:repeat-string("Altova #", 3) retourne "Altova #Altova #Altova #Altova #"
```

substring-after-last [altova:]

```
altova:substring-after-last(MainString as xs:string, CheckString as xs:string) as
xs:string XP3.1 XQ3.1
```

If CheckString is found in MainString, then the substring that occurs after CheckString in MainString is returned. If CheckString is not found in MainString, then the empty string is returned. If CheckString is an empty string, then MainString is returned in its entirety. If there is more than one occurrence of CheckString in MainString, then the substring after the last occurrence of CheckString is returned.

Examples

```
    altova:substring-after-last('ABCDEFGH', 'B') returns 'CDEFGH'
    altova:substring-after-last('ABCDEFGH', 'BC') returns 'DEFGH'
    altova:substring-after-last('ABCDEFGH', 'BD') returns ''
    altova:substring-after-last('ABCDEFGH', 'Z') returns ''
    altova:substring-after-last('ABCDEFGH', '') returns 'ABCDEFGH'
    altova:substring-after-last('ABCD-ABCD', 'B') returns 'CD'
    altova:substring-after-last('ABCD-ABCD-ABCD', 'BCD') returns ''
```

substring-before-last [altova:]

```
altova:substring-before-last(MainString as xs:string, CheckString as xs:string) as
xs:string XP3.1 XQ3.1
```

If CheckString is found in MainString, then the substring that occurs before CheckString in MainString is returned. If CheckString is not found in MainString, or if CheckString is an empty string, then the empty string is returned. If there is more than one occurrence of CheckString in MainString, then the substring before the last occurrence of CheckString is returned.

■ Examples

```
altova:substring-before-last('ABCDEFGH', 'B') returns 'A'
altova:substring-before-last('ABCDEFGH', 'BC') returns 'A'
altova:substring-before-last('ABCDEFGH', 'BD') returns ''
altova:substring-before-last('ABCDEFGH', 'Z') returns ''
altova:substring-before-last('ABCDEFGH', '') returns ''
altova:substring-before-last('ABCD-ABCD', 'B') returns 'ABCD-A'
altova:substring-before-last('ABCD-ABCD-ABCD', 'ABCD') returns 'ABCD-ABCD-'
```

substring-pos [altova:]

```
altova:substring-pos(StringToCheck as xs:string, StringToFind as xs:string) as
xs:integer XP3.1 XQ3.1
```

Returns the character position of the first occurrence of <code>StringToFind</code> in the string <code>StringToCheck</code>. The character position is returned as an integer. The first character of <code>StringToCheck</code> has the position 1. If <code>StringToFind</code> does not occur within <code>StringToCheck</code>, the integer 0 is returned. To check for the second or a later occurrence of <code>StringToCheck</code>, use the next signature of this function.

■ Examples

```
    altova:substring-pos('Altova', 'to') returns 3
    altova:substring-pos('Altova', 'tov') returns 3
    altova:substring-pos('Altova', 'tv') returns 0
    altova:substring-pos('AltovaAltova', 'to') returns 3
```

altova:substring-pos(StringToCheck as xs:string, StringToFind as xs:string, Integer as
xs:integer) as xs:integer XP3.1 XQ3.1

Returns the character position of <code>StringToFind</code> in the string, <code>StringToCheck</code>. The search for <code>StringToFind</code> starts from the character position given by the <code>Integer</code> argument; the character substring before this position is not searched. The returned integer, however, is the position of the found string within the <code>entire</code> string, <code>StringToCheck</code>. This signature is useful for finding the second or a later position of a string that occurs multiple times with the <code>StringToCheck</code>. If <code>StringToFind</code> does not occur within <code>StringToCheck</code>, the integer <code>0</code> is returned.

■ Examples

```
    altova:substring-pos('Altova', 'to', 1) returns 3
    altova:substring-pos('Altova', 'to', 3) returns 3
    altova:substring-pos('Altova', 'to', 4) returns 0
    altova:substring-pos('Altova-Altova', 'to', 0) returns 3
    altova:substring-pos('Altova-Altova', 'to', 4) returns 10
```

trim-string [altova:]

altova:trim-string(InputString as xs:string) as xs:string XP3.1 XQ3.1

This function takes an xs:string argument, removes any leading and trailing whitespace, and returns a "trimmed" xs:string.

■ Examples

```
    altova:trim-string(" Hello World ") returns "Hello World"
    altova:trim-string("Hello World ") returns "Hello World"
    altova:trim-string(" Hello World") returns "Hello World"
    altova:trim-string("Hello World") returns "Hello World"
    altova:trim-string("Hello World") returns "Hello World"
```

▼ trim-string-left [altova:]

altova:trim-string-left(InputString as xs:string) as xs:string XP3.1 XQ3.1 This function takes an xs:string argument, removes any leading whitespace, and returns a left-trimmed xs:string.

■ Examples

```
    altova:trim-string-left(" Hello World ") returns "Hello World "
    altova:trim-string-left("Hello World ") returns "Hello World "
    altova:trim-string-left(" Hello World") returns "Hello World"
    altova:trim-string-left("Hello World") returns "Hello World"
    altova:trim-string-left("Hello World") returns "Hello World"
```

trim-string-right [altova:]

altova:trim-string-right(InputString as xs:string) as xs:string XP3.1 XQ3.1

This function takes an xs:string argument, removes any trailing whitespace, and returns a right-trimmed xs:string.

Examples

```
    altova:trim-string-right(" Hello World ")) returns " Hello World"
    altova:trim-string-right("Hello World ")) returns "Hello World"
    altova:trim-string-right(" Hello World")) returns "Hello World"
    altova:trim-string-right("Hello World")) returns "Hello World"
    altova:trim-string-right("Hello World")) returns "Hello World"
```

11.2.1.9 Fonctions XPath/XQuery: Divers

L'objectif général suivant des fonctions d'extension XPath/XQuery sont prises en charge dans la version actuelle de RaptorXML+XBRL Server et celles-ci peuvent être utilisées dans (i) des expressions XPath dans un contexte XSLT, ou dans (ii) des expressions XQuery dans un document XQuery.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans l'espace de nom des fonctions d'extension Altova, http://www.altova.com/xslt-extensions, et sont indiquées dans cette section par le préfixe altova:, qui est présupposé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XP1 XP2 XP3.1
Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XSLT1 XSLT2 XSLT3
Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :	XQ1 XQ3.1

decode-string [altova:]

```
altova:decode-string(Input as xs:base64Binary) as xs:string XP3.1 XQ3.1
altova:decode-string(Input as xs:base64Binary, Encoding as xs:string) as xs:string XP3.1
XQ3.1
```

Décode l'entrée base64Binary soumise à un string en utilisant l'encodage spécifié. Si aucun codage n'est spécifié, l'encodage UTF-8 est utilisé. Les encodages suivants sont pris en charge: US-ASCII, ISO-8859-1, UTF-16, UTF-16LE, UTF-16BE, ISO-10646-UCS2, UTF-32, UTF-32LE, UTF-32BE, ISO-10646-UCS4

■ Exemples

- altova:decode-string(\$XML1/MailData/Meta/b64B) retourne l'entrée base64Binary en tant qu'un string encodé en UTF-8
- altova:decode-string(\$XML1/MailData/Meta/b64B, "UTF-8") retourne l'entrée

base64Binary en tant qu'un string encodé en UTF-8

• altova:decode-string (\$XML1/MailData/Meta/b64B, "ISO-8859-1") retourne l'entrée base64Binary en tant qu'un string encodé en ISO-8859-1

get-temp-folder [altova:]

```
altova:get-temp-folder() as xs:string XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1
```

Cette fonction ne prend aucun argument. Elle retourne le chemin vers le dossier temporaire de l'utilisateur actuel.

- Exemples
 - altova:get-temp-folder() retournerait, sur une machine Windows, quelque chose du genre C: \Users\<UserName>\AppData\Local\Temp\ en tant que xs:string.
- ▼ generate-guid [altova:]

```
altova:generate-guid() asxs:string XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1 Génère un string GUID unique.
```

- Exemples
 - altova:generate-guid() retourne (par exemple) 85F971DA-17F3-4E4E-994E-99137873ACCD
- high-res-timer [altova:]

```
altova:high-res-timer() asxs:double XP3.1 XQ3.1
```

Retourne une valeur de minuteur haute résolution en secondes. Un minuteur de haute résolution, lorsqu'il est présent dans un système, permet des mesures temporelles de haute précision lorsque celles-ci sont requises (par exemples pour des animations et pour déterminer précisément l'heure d'exécution du code). Cette fonction fournit la résolution du minuteur haute résolution du système.

- Exemples
 - altova:high-res-timer() retourne quelque chose comme '1.16766146154566E6'
- parse-html [altova:]

```
altova:parse-html(HTMLText as xs:string) as node() XP3.1 XQ3.1
```

The HTMLText argument is a string that contains the text of an HTML document. The function creates an HTML tree from the string. The submitted string may or may not contain the HTML element. In either case, the root element of the tree is an element named HTML. It is best to make sure that the HTML code in the submitted string is valid HTML.

- Examples
 - altova:parse-html("<html><head/><body><h1>Header</h1></body></html>") creates an HTML tree from the submitted string
- ▼ sleep[altova:]

```
altova:sleep(Millisecs as xs:integer) asempty-sequence() XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1
```

Suspend l'exécution de l'opération actuelle pour le nombre de millisecondes donné par l'argument Millisecs.

■ Exemples

• altova:sleep (1000) suspend l'exécution de l'opération actuelle pour 1000 millisecondes.

[<u>Top</u>⁶⁸²]

11.2.1.10 Fonctions de graphique

Les fonctions de graphique recensées ci-dessous vous permettent de créer, générer et enregistrer des graphiques comme images. Elles sont prises en charge dans la version actuelle de votre produit Altova comme suit. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

Note :Les fonctions de graphique sont supportées uniquement dans les **produits de serveur d'Altova** et les **produits d'édition Enterprise de Altova**.

Note :Les formats d'image pris en charge pour les graphiques dans les éditions de serveur sont jpg, png et bmp. La meilleure option est png car elle est sans perte et compressée. Dans les éditions Enterprise, les formats pris en charge sont jpg. png, bmp et gif.

Fonctions de génération et d'enregistrement des graphiques

Ces fonctions prennent l'objet de graphique (obtenu avec les fonctions de création de graphique) et soit génèrent une image soit enregistrent une image dans le fichier

altova:generate-chart-image (\$chart, \$width, \$height, \$encoding) en tant que atomic
alors que

- \$chart est l'item d'extension de graphique obtenu avec la fonction altova:create-chart
- \$width et \$height doivent être spécifiés avec une unité de longueur
- \$encoding **peut être** binarytobase64 **ou** binarytobase16

La fonction retourne l'image de graphique dans le codage spécifié.

altova:generate-chart-image (\$chart, \$width, \$height, \$encoding, \$imagetype) as atomic
alors que

- \$chart est l'item d'extension de graphique obtenu avec la fonction altova:create-chart
- \$width et \$height doivent être spécifiés avec une unité de longueur
- \$encoding **peut être** binarytobase64 **ou** binarytobase16

• \$imagetype peut être un des formats d'image suivants : png, gif, bmp, jpg, jpeg. Veuillez noter que gif n'est pas pris en charge pour les produits de serveur. Voir également la note en haut de la page.

La fonction retourne l'image de graphique dans le format d'encodage et d'image spécifié.

altova:save-chart-image (\$chart, \$filename, \$width, \$height) en tant que empty() (Windows
uniquement)

alors que

- \$chart est l'item d'extension de graphique obtenu avec la fonction altova:create-chart
- \$filename est le nom du fichier et le chemin sous lequel l'image de graphique doit être enregistré
- \$width et \$height doivent être spécifiés avec une unité de longueur

La fonction enregistre l'image du graphique au fichier spécifique dans \$filename. En alternative à cette fonction, vous pourriez aussi utiliser la fonction xsl:result-document avec encoding="x-base64tobinary", où le contenu image-data est obtenu soit via la fonction generate-chart-image() ou la fonction chart().

altova:save-chart-image (\$chart, \$filename, \$width, \$height, \$imagetype) as empty()
(Windows only)

alors que

- \$chart est l'item d'extension de graphique obtenu avec la fonction altova:create-chart
- \$filename est le nom du fichier et le chemin sous lequel l'image de graphique doit être enregistré
- \$width et \$height doivent être spécifiés avec une unité de longueur
- \$imagetype peut être un des formats d'image suivants : png, gif, bmp, jpg, jpeg. Veuillez noter que gif n'est pas pris en charge pour les produits de serveur. Voir également la note en haut de la page.

La fonction enregistre l'image de graphique sous le fichier spécifié dans \$filename dans le format d'image spécifié. En alternative à cette fonction, vous pourriez aussi utiliser la fonction xsl:result-document avec encoding="x-base64tobinary", où le contenu image-data est obtenu soit via la fonction generate-chart-image () ou la fonction chart ().

Fonctions de création de graphiques

Les fonctions suivantes sont utilisées pour créer des graphiques.

altova:create-chart(\$chart-config, \$chart-data-series*) en tant que chart extension item

alors que

- \$chart-config est l'item d'extension chart-config obtenu avec la fonction altova:create-chart-config ou via la fonction altova:create-chart-config-from-xml
- \$chart-data-series est l'item d'extension chart-data-series obtenu avec la fonction altova:create-chart-data-series ou la fonction altova:create-chart-data-series-from-rows

La fonction retourne un item d'extension chart, qui est créé depuis les données fournies par le biais des arguments.

altova:chart(\$chart-config, \$chart-data-series*) en tant que chart extension item
 where

- \$chart-config est l'item d'extension chart-config. Il s'agit d'une série non ordonnée de quatre clés : paires de valeur, où les quatre clés sont "width", "height", "title", et "kind". Les valeurs de width et height sont des entiers et spécifient la largeur et la hauteur du graphique en pixels. La valeur de kind est une de : Pie, Pie3d, BarChart, BarChart3d, BarChart3dGrouped, LineChart, ValueLineChart, RoundGauge, BarGauge.
- \$chart-data-series forme un array de taille 3, où chaque array définit une série de données de graphique. Chaque array est composé du : (i) nom de la série de données, (ii) des valeurs de l'axe X, (iii) des valeurs de l'axe Y. Plusieurs séries de données peuvent être soumises ; dans l'exemple cidessous les deux arrays donnent respectivement des données pour les températures mensuelles minimum et maximum.

La fonction retourne un item type xs:base64Binary qui contient une image graphique. L'image est créée depuis des données fournies par le biais des arguments de la fonction. Puisque la fonction utilise les arrays et cartes, veuillez noter que qu'elle peut être utilisée uniquement dans XPath 3.1, XQuery 3.1 ou XSLT 3.0.

- \$type-name spécifie le type de graphique à créer: Pie, Pie3d, BarChart, BarChart3d, BarChart3dGrouped, LineChart, ValueLineChart, RoundGauge, BarGauge
- \$title est le nom du graphique

La fonction retourne un item d'extension chart-config contenant les informations de configuration du graphique.

altova:create-chart-config-from-xml(\$xml-struct) en tant qu'item d'extension chart-config
alors que

\$xml-struct est la structure XML contenant l'information de la configuration du graphique

La fonction retourne un item d'extension chart-config contenant les informations de configuration du graphique. Cette information est forunie dans un <u>fragment de données XML</u> ⁶⁸⁸.

altova:create-chart-data-series(\$series-name?, \$x-values*, \$y-values*) en tant qu'item
d'extension chart-data-series

alors que

- \$series-name spécifie le nom de la série
- \$x-values donne la liste des valeurs de l'axe X
- \$y-values donne la liste des valeurs de l'axe Y

La fonction retourne un item d'extension chart-data-series contenant les données pour la construction du graphique : c'est à dire, les noms de la série et les données des Axes.

altova:create-chart-data-row(x, y1, y2, y3, ...) en tant qu'item d'extension chart-data-x- N_{y-row}

alors que

- x est la valeur de la colonne de l'axe X de la rangée des données de graphique
- yn sont les valeurs des colonnes de l'axe Y

La fonction retourne un item d'extension chart-data-x-Ny-row qui contient les données pour la colonne de l'axe X et les colonnes de l'axe Y d'une seule série.

altova:create-chart-data-series-from-rows(\$series-names as xs:string*, \$row*) en tant
qu'item d'extension chart-data-series

alors que

- \$series-name est le nom de la série à créer
- \$row est l'item d'extension chart-data-x-Ny-row qui doit être créé en tant qu'une série

La fonction retourne un item d'extension chart-data-series qui contient les données pour l'axe X et l'axe Y de la série.

altova:create-chart-layer(\$chart-config, \$chart-data-series*) en tant qu'item d'extension
chart-layer

alors que

- \$chart-config est l'item d'extension chart-config obtenu avec la fonction altova:create-chart-config ou via la fonction altova:create-chart-config-from-xml
- \$chart-data-series est l'item d'extension chart-data-series obtenu avec la fonction altova:create-chart-data-series ou la fonction altova:create-chart-data-series-from-rows

La fonction retourne un item d'extension chart-layer qui contient des données chart-layer.

```
altova:create-multi-layer-chart($chart-config, $chart-data-series*, $chart-layer*)
    alors que
```

- \$chart-config est l'item d'extension chart-config obtenu avec la fonction altova:create-chart-config or ou via la fonction altova:create-chart-config-from-xml
- \$chart-data-series est l'item d'extension chart-data-series obtenu avec la fonction altova:create-chart-data-series ou la fonction altova:create-chart-data-series-from-rows
- \$chart-layer est l'item d'extension chart-layer obtenu avec la fonction altova:create-chart-layer

La fonction retourne un item multi-layer-chart.

```
altova:create-multi-layer-chart($chart-config, $chart-data-series*, $chart-layer*,
xs:boolean $mergecategoryvalues)
```

alors que

- \$chart-config est l'item d'extension chart-config obtenu avec la fonction altova:create-chart-config ou via la fonction altova:create-chart-config-from-xml
- \$chart-data-series est l'item d'extension chart-data-series obtenu avec la fonction altova:create-chart-data-series ou la fonction altova:create-chart-data-series-from-rows
- \$chart-layer est l'item d'extension chart-layer obtenu avec la fonction altova:create-chart-layer
- \$mergecategoryvalues fusionne les valeurs de plusieurs séries de données si true, ne fusionne pas si false

La fonction retourne un item multi-layer-chart.

11.2.1.10.1 Structure XML des données de graphique

Ci-dessous, vous trouverez la structure XML des données de graphique, telle qu'elle pourrait s'afficher pour les <u>Fonctions d'extension Altova pour les graphiques</u> Cela affecte l'apparence du graphique spécifique. Tous les éléments ne sont pas utilisés pour tous les types de graphiques, par ex. l'élément <Pie> est ignoré pour les graphiques à barres.

Note : Les fonctions de graphique sont uniquement prises en charge dans les **Édition Enterprise et Server** des produits Altova.

<chart-config>

<General

```
SettingsVersion="1" must be provided
```

ChartKind="BarChart" Pie, Pie3d, BarChart, StackedBarChart, BarChart3d, BarChart3dGrouped, LineChart, ValueLineChart, AreaChart, StackedAreaChart, RoundGauge, BarGauge, CandleStick

```
BKColor="#ffffff" Color
```

BKColorGradientEnd="#ffffff" Color. In case of a gradient, BKColor and BKColorGradientEnd

define the gradient's colors

```
BKMode="#ffffff" Solid, HorzGradient, VertGradient

BKFile="Path+Filename" String. If file exists, its content is drawn over the background.

BKFileMode="Stretch" Stretch, ZoomToFit, Center, Tile

ShowBorder="1" Bool
```

```
PlotBorderColor="#000000" Color
 PlotBKColor="#ffffff" Color
 Title="" String
 ShowLegend="1" Bool
 OutsideMargin="3.%" PercentOrPixel
 TitleToPlotMargin="3.%"
                           PercentOrPixel
 LegendToPlotMargin="3.%" PercentOrPixel
 Orientation="vert" Enumeration: possible values are: vert, horz
 <TitleFont
    Color="#000000" Color
    Name="Tahoma" String
    Bold="1" Bool
    Italic="0" Bool
    Underline="0" Bool
    MinFontHeight="10.pt" FontSize (only pt values)
    Size="8.%" FontSize />
 <LegendFont
    Color="#000000"
    Name="Tahoma"
    Bold="0"
    Italic="0"
    Underline="0"
    MinFontHeight="10.pt"
    Size="3.5%" />
 <AxisLabelFont
    Color="#000000"
    Name="Tahoma"
    Bold="1"
    Italic="0"
    Underline="0"
    MinFontHeight="10.pt"
    Size="5.%" />
 </General>
 <Line
ConnectionShapeSize="1.%" PercentOrPixel
DrawFilledConnectionShapes="1" Bool
DrawOutlineConnectionShapes="0" Bool
DrawSlashConnectionShapes="0" Bool
DrawBackslashConnectionShapes="0" Bool
 />
 <Bar
ShowShadow="1" Bool
ShadowColor="#a0a0a0" Color
OutlineColor="#000000" Color
ShowOutline="1" Bool
 />
 <Area
Transparency="0" UINT (0-255) 255 is fully transparent, 0 is opaque
OutlineColor="#000000" Color
ShowOutline="1" Bool
```

/>

```
<CandleStick</pre>
      FillHighClose="0" Bool. If 0, the body is left empty. If 1, FillColorHighClose is used for the candle
bodv
      FillColorHighClose="#ffffff" Color. For the candle body when close > open
      FillHighOpenWithSeriesColor="1" Bool. If true, the series color is used to fill the candlebody when
open > close
      FillColorHighOpen="#000000" Color. For the candle body when open > close and
FillHighOpenWithSeriesColor is false
       />
   <Colors User-defined color scheme: By default this element is empty except for the style and has no
Color attributes
      UseSubsequentColors ="1" Boolean. If 0, then color in overlay is used. If 1, then subsequent colors
from previous chart layer is used
      Style="User" Possible values are: "Default", "Grayscale", "Colorful", "Pastel", "User"
      Colors="#52aca0" Color: only added for user defined color set
      Colors1="#d3c15d" Color: only added for user defined color set
      Colors2="#8971d8" Color: only added for user defined color set
      ColorsN="" Up to ten colors are allowed in a set: from Colors to Colors9
       </Colors>
       <Pi⊕
      ShowLabels="1" Bool
      OutlineColor="#404040" Color
      ShowOutline="1" Bool
      StartAngle="0." Double
      Clockwise="1" Bool
      Draw2dHighlights="1" Bool
      Transparency="0" Int (0 to 255: 0 is opaque, 255 is fully transparent)
      DropShadowColor="#c0c0c0" Color
      DropShadowSize="5.%" PercentOrPixel
      PieHeight="10.%" PercentOrPixel. Pixel values might be different in the result because of 3d tilting
      Tilt="40.0" Double (10 to 90: The 3d tilt in degrees of a 3d pie)
      ShowDropShadow="1" Bool
      ChartToLabelMargin="10.%" PercentOrPixel
      AddValueToLabel="0" Bool
      AddPercentToLabel="0" Bool
     AddPercentToLabels DecimalDigits="0" UINT(0-2)
      <LabelFont
         Color="#000000"
         Name="Arial"
         Bold="0"
        Italic="0"
        Underline="0"
        MinFontHeight="10.pt"
         Size="4.%" />
       </Pie>
```

<XY>

```
<XAxis Axis
  AutoRange="1" Bool
  AutoRangeIncludesZero="1" Bool
  RangeFrom="0." Double: manual range
  RangeTill="1." Double: manual range
  LabelToAxisMargin="3.%" PercentOrPixel
  AxisLabel="" String
  AxisColor="#000000" Color
  AxisGridColor="#e6e6e6" Color
  ShowGrid="1" Bool
  UseAutoTick="1" Bool
  ManualTickInterval="1." Double
  AxisToChartMargin="0.px" PercentOrPixel
  TickSize="3.px" PercentOrPixel
  ShowTicks="1" Bool
  ShowValues="1" Bool
  AxisPosition="LeftOrBottom" Enums: "LeftOrBottom", "RightOrTop", "AtValue"
  AxisPositionAtValue = "0" Double
  <ValueFont
     Color="#000000"
     Name="Tahoma"
     Bold="0"
     Italic="0"
     Underline="0"
     MinFontHeight="10.pt"
     Size="3.%" />
</XAxis>
<YAxis Axis (same as for XAxis)</pre>
  AutoRange="1"
  AutoRangeIncludesZero="1"
  RangeFrom="0."
  RangeTill="1."
  LabelToAxisMargin="3.%"
  AxisLabel=""
  AxisColor="#000000"
  AxisGridColor="#e6e6e6"
  ShowGrid="1"
  UseAutoTick="1"
  ManualTickInterval="1."
  AxisToChartMargin="0.px"
  TickSize="3.px"
  ShowTicks="1" Bool
  ShowValues="1" Bool
  AxisPosition="LeftOrBottom" Enums: "LeftOrBottom", "RightOrTop", "AtValue"
  AxisPositionAtValue = "0" Double
  <ValueFont
     Color="#000000"
     Name="Tahoma"
     Bold="0"
     Italic="0"
     Underline="0"
     MinFontHeight="10.pt"
     Size="3.%"/>
```

```
</YAxis>
       </xy>
       <XY3d
      AxisAutoSize="1" Bool: If false, XSize and YSize define the aspect ration of x and y axis. If true,
aspect ratio is equal to chart window
      XSize="100.%" PercentOrPixel. Pixel values might be different in the result because of 3d tilting and
zooming to fit chart
      YSize="100.%" PercentOrPixel. Pixel values might be different in the result because of 3d tilting and
zooming to fit chart
      SeriesMargin="30.%" PercentOrPixel. Pixel values might be different in the result because of 3d
tilting and zooming to fit chart
     Tilt="20." Double. -90 to +90 degrees
      Rot="20." Double. -359 to +359 degrees
      FoV="50."> Double. Field of view: 1-120 degree
      <ZAxis
        AutoRange="1"
         AutoRangeIncludesZero="1"
         RangeFrom="0."
         RangeTill="1."
         LabelToAxisMargin="3.%"
         AxisLabel=""
         AxisColor="#000000"
         AxisGridColor="#e6e6e6"
         ShowGrid="1"
         UseAutoTick="1"
         ManualTickInterval="1."
         AxisToChartMargin="0.px"
         TickSize="3.px" >
         <ValueFont
           Color="#000000"
           Name="Tahoma"
           Bold="0"
            Italic="0"
            Underline="0"
           MinFontHeight="10.pt"
            Size="3.%"/>
      </ZAxis>
```

<Gauge

</xy3d>

```
MinVal="0." Double

MaxVal="100." Double

MinAngle="225" UINT: -359-359

SweepAngle="270" UINT: 1-359

BorderToTick="1.%" PercentOrPixel

MajorTickWidth="3.px" PercentOrPixel

MajorTickLength="4.%" PercentOrPixel

MinorTickLength="1.px" PercentOrPixel

MinorTickLength="3.%" PercentOrPixel

BorderColor="#a0a0a0" Color

FillColor="#303535" Color

MajorTickColor="#a0c0b0" Color
```

```
MinorTickColor="#a0c0b0" Color
     BorderWidth="2.%" PercentOrPixel
     NeedleBaseWidth="1.5%" PercentOrPixel
     NeedleBaseRadius="5.%" PercentOrPixel
     NeedleColor="#f00000" Color
     NeedleBaseColor="#141414" Color
     TickToTickValueMargin="5.%" PercentOrPixel
     MajorTickStep="10." Double
     MinorTickStep="5." Double
     RoundGaugeBorderToColorRange="0.%" PercentOrPixel
     RoundGaugeColorRangeWidth ="6.%" PercentOrPixel
     BarGaugeRadius="5.%" PercentOrPixel
     BarGaugeMaxHeight="20.%" PercentOrPixel
     RoundGaugeNeedleLength="45.%" PercentOrPixel
     BarGaugeNeedleLength="3.%" PercentOrPixel
     <TicksFont
        Color="#a0c0b0"
        Name="Tahoma"
        Bold="0"
        Italic="0"
        Underline="0"
       MinFontHeight="10.pt"
        Size="4.%"
     <ColorRanges> User-defined color ranges. By default empty with no child element entries
        <Entry
          From="50. " Double
           FillWithColor="1" Bool
          Color="#00ff00" Color
        />
        <Entry
          From="50.0"
          FillWithColor="1"
          Color="#ff0000"
        . . .
     </ColorRanges>
      </Gauge>
</chart-config>
```

11.2.1.10.2 Exemple : fonctions de graphique

Le document XSLT présenté ci-dessous à titre d'exemple montre comment les <u>fonctions d'extension Altova</u> <u>pour les graphiques</u> peuvent être utilisées. Ci-dessous, vous trouverez un document XML et une capture d'écran de l'image de sortie générée lorsque le document XML est traité avec le document XSLT en utilisant XSLT 2.0 ou 3.0 Engine.

Note: Les fonctions de graphique sont uniquement prises en charge dans les **Éditions Enterprise et Server** des produits Altova.

Note: Pour plus d'informations concernant la création des tables de données de graphique, voir la documentation des produits Altova <u>XMLSpy</u> et <u>StyleVision</u>.

Document XSLT

Ce document XSLT (*liste ci-dessous*) utilise fonctions d'extension de graphique Altova pour générer un camembert. Elles peuvent être utilisées pour traiter le document XML recensé ci-dessous.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0"</pre>
   xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
   xmlns:altovaext="http://www.altova.com/xslt-extensions"
   exclude-result-prefixes="#all">
   <xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
   <xsl:template match="/">
       <html>
          <head>
              <title>
                 <xsl:text>HTML Page with Embedded Chart</xsl:text>
              </title>
          </head>
          <body>
              <xsl:for-each select="/Data/Region[1]">
                 <xsl:variable name="extChartConfig" as="item() *">
                     <xsl:variable name="ext-chart-settings" as="item() *">
                        <chart-config>
                            <General
                               SettingsVersion="1"
                               ChartKind="Pie3d"
                               BKColor="#ffffff"
                               ShowBorder="1"
                               PlotBorderColor="#000000"
                               PlotBKColor="#ffffff"
                               Title="{@id}"
                               ShowLegend="1"
                               OutsideMargin="3.2%"
                               TitleToPlotMargin="3.%"
                               LegendToPlotMargin="6.%"
                               <TitleFont
                                   Color="#023d7d"
                                   Name="Tahoma"
                                   Bold="1"
                                   Italic="0"
                                   Underline="0"
                                   MinFontHeight="10.pt"
                                   Size="8.%" />
                            </General>
                        </chart-config>
                     </xsl:variable>
```

```
<xsl:sequence select="altovaext:create-chart-config-from-xml( $ext-</pre>
chart-settings )"/>
                 </xsl:variable>
                 <xsl:variable name="chartDataSeries" as="item() *">
                     <xsl:variable name="chartDataRows" as="item() *">
                        <xsl:for-each select="(Year)">
                            <xsl:sequence select="altovaext:create-chart-data-row( (@id),</pre>
( .) )"/>
                        </xsl:for-each>
                     </xsl:variable>
                     <xsl:variable name="chartDataSeriesNames" as="xs:string*"</pre>
select=" ( (" Series 1"), ' ' ) [1]"/>
                     <xsl:sequence</pre>
                        select="altovaext:create-chart-data-series-from-
rows ( $chartDataSeriesNames, $chartDataRows) "/>
                 </xsl:variable>
                 <xsl:variable name="ChartObj" select="altovaext:create-</pre>
chart( $extChartConfig, ( $chartDataSeries), false() )"/>
                 <xsl:variable name="sChartFileName" select="'mychart1.png'"/>
                 <img src="{$sChartFileName, altovaext:save-chart-image( $ChartObj,</pre>
$sChartFileName, 400, 400 ) }"/>
              </xsl:for-each>
          </body>
       </html>
   </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```


Document XML

Ce document XML peut être traité avec le document XSLT ci-dessus. Les données se trouvant dans le document XML sont utilisées pour générer le camembert affiché dans la capture d'écran ci-dessous.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
     xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
   <ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
   <Region id="Americas">
      <Year id="2005">30000</year>
      <Year id="2006">90000</year>
      <Year id="2007">120000</year>
      <Year id="2008">180000</year>
      <Year id="2009">140000
      <Year id="2010">100000
   </Region>
   <Region id="Europe">
      <Year id="2005">50000</year>
      <Year id="2006">60000</year>
      <Year id="2007">80000</year>
      <Year id="2008">100000</year>
      <Year id="2009">95000</year>
      <Year id="2010">80000</year>
   </Region>
```

lmage de sortie

Le camembert affiché ci-dessous est généré lorsque le document XML recensé ci-dessus est traité avec le document XSLT.



11.2.1.11 Fonctions de code-barres

Le moteur XSLT utilise des librairies Java tierces pour créer des codes-barres. Ci-dessous, vous trouverez les classes et les méthodes publiques utilisées. Les classes sont emballées dans

AltovaBarcodeExtension.jar, qui se trouve dans le dossier <*ProgramFilesFolder*>\Altova\Common2025\jar.

Les librairies Java utilisées se trouvent dans les sous-dossiers du dossier

<ProgramFilesFolder>\Altova\Common2025\jar:

- barcode4j\barcode4j.jar (Site web: http://barcode4j.sourceforge.net/)
- zxing\core.jar (Site web: http://code.google.com/p/zxing/)

Les fichiers de licence sont également situés dans les dossiers respectifs.

Machine virtuelle Java

Afin de pouvoir utiliser les fonctions de code-barres, une machine virtuelle Java doit être disponible sur votre appareil. Pour trouver le chemin vers la machine voir l'encadré ci-dessous.

- Si vous exécutez un produit serveur Altova sur un appareil Windows, le chemin vers la machine virtuelle sera lu tout d'abord depuis le registre Windows; si cela échoue, la variable d'environnement JAVA HOME sera utilisée.
- Si vous exécutez un produit de serveur Altova sur un appareil Linux ou macOS, veuillez vous assurer que la variable d'environnement JAVA_HOME est définie correctement et que la bibliothèque des appareils virtuels Java (sur Windows, le fichier jvm.dll) puisse être située dans le répertoire \bin\server OU \bin\client.

Le package com.altova.extensions.barcode

Le package, com.altova.extensions.barcode, est utilisé pour générer la plupart des types de code-barres.

Les classes suivantes sont utilisées :

```
public class BarcodeWrapper
  static BarcodeWrapper newInstance( String name, String msg, int dpi, int orientation,
BarcodePropertyWrapper[] arrProperties )
  double getHeightPlusQuiet()
  double getWidthPlusQuiet()
  org.w3c.dom.Document generateBarcodeSVG()
  byte[] generateBarcodePNG()
  String generateBarcodePngAsHexString()
```

public class BarcodePropertyWrapper Used to store the barcode properties that will be dynamically set later

```
BarcodePropertyWrapper(String methodName, String propertyValue)
BarcodePropertyWrapper(String methodName, Integer propertyValue)
BarcodePropertyWrapper(String methodName, Double propertyValue)
BarcodePropertyWrapper(String methodName, Boolean propertyValue)
BarcodePropertyWrapper(String methodName, Character propertyValue)
String getMethodName()
```

```
Object getPropertyValue()

public class AltovaBarcodeClassResolver Enregistre la classe

com.altova.extensions.barcode.proxy.zxing.QRCodeBean pour le grcode bean, en plus des classes
```

Le package com.altova.extensions.barcode.proxy.zxing

Le package, com.altova.extensions.barcode.proxy.zxing, est utilisé pour générer le code-barres de type QRCode.

Les classes suivantes sont utilisées :

classe QRCodeBean

• Élargit org.krysalis.barcode4j.impl.AbstractBarcodeBean

enregistrées par le org.krysalis.barcode4j.DefaultBarcodeClassResolver.

• Crée une interface AbstractBarcodeBean pour com.google.zxing.qrcode.encoder

```
void generateBarcode(CanvasProvider canvasImp, String msg)
void setQRErrorCorrectionLevel(QRCodeErrorCorrectionLevel level)
BarcodeDimension calcDimensions(String msg)
double getVerticalQuietZone()
double getBarWidth()
```

classe QRCodeErrorCorrectionLevel Erreur niveau de correction pour le QRCode

```
static QRCodeErrorCorrectionLevel byName(String name) "L" = ~7% correction "M" = ~15% correction "H" = ~25% correction "Q" = ~30% correction
```

Exemple XSLT

Ci-dessous, vous trouverez un exemple XSLT pour démontrer comment les fonctions de code-barres sont utilisées dans une feuille de style XSLT.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"</pre>
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
   xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  xmlns:altova="http://www.altova.com"
  xmlns:altovaext="http://www.altova.com/xslt-extensions"
  xmlns:altovaext-barcode="java:com.altova.extensions.barcode.BarcodeWrapper"
  xmlns:altovaext-barcode-
property="java:com.altova.extensions.barcode.BarcodePropertyWrapper">
  <xsl:output method="html" encoding="UTF-8" indent="yes"/>
   <xsl:template match="/">
      <h+m1>
         <head><title/></head>
         <body>
            <img alt="barcode" src="{altovaext:get-temp-folder()}barcode.png"/>
         </body>
```

11.2.2 Fonctions d'extension diverses

Si ces fonctions étaient disponibles aux designers des feuilles de style XSLT et des requêtes XQuery, cela augmenterait le champ d'application des feuilles de style et des requêtes et faciliterait considérablement les tâches des créateurs de feuilles de style. Un bon exemple serait les fonctions maths disponibles dans Java, telles que sin() et cos(). Si ces fonctions étaient disponibles aux concepteurs des feuilles de style XSLT et requêtes XQuery, ceci augmenterait la zone d'application des feuilles de style et les requêtes, et simplifierait grandement les tâches des créateurs de la feuille de style. Les moteurs XSLT et XQuery eutilisés dans un nombre de produits Altova prennent en charge l'utilisation des fonctions d'extension dans Java et .NET, ainsi que les scripts MSXSL pour XSLT. Il prennent égalment en charge les fonctions XBRL pour XSLT. Cette section décrit comment utiliser les fonctions d'extension et les scripts MSXSL dans vos feuilles de scripts XSLT et les documents XQuery. Les fonctions d'extension disponibles sont organisées dans les sections suivantes :

- Fonctions d'extension Java
- Fonctions d'extension .NET
- Fonctions XBRL pour XSLT⁷⁰⁹
- Scripts MSXSL pour XSLT⁷⁰⁹

Les deux problèmes principaux considérés pour les descriptions sont : (i) comment sont appelées les fonctions dans les librairies respectives ; et (ii) quelles sont les règles à suivre pour la conversion d'arguments dans un appel de fonction pour obtenir le format d'entrée requis de la fonction, et quelles sont les règles à suivre pour la conversion de retour (résultat de la fonction à l'objet de données XSLT/XQuery).

Exigences

Pour une prise en charge des fonctions d'extension, un Java Runtime Environment (pour l'accès aux fonctions Java) et le cadre de travail .NET Framework 2.0 (minimum, pour l'accès aux fonctions .NET) doit être installé sur la machine qui effectue la transformation XSLT ou l'exécution XQuery, ou doit être accessible pour les transformations.

11.2.2.1 Fonctions d'extension Java

Une fonction d'extension Java peut être utilisée à l'intérieur d'une expression XPath ou XQuery pour invoquer un constructeur Java ou appeler une méthode Java (statique ou instance).

Un champ dans une classe Java est considéré être une méthode sans argument. Un champ peut être statique ou d'instance. L'accès aux champs est décrit dans les sous-sections respectives, statiques et d'instance.

Cette section est organisée dans les sous-sections suivantes :

- Java : Constructeurs 705
- Java: Méthodes statiques et champs statiques 708
- Java : Méthodes d'instance et champs d'instance
 Total
- Types de données : XPath/XQuery en Java 707
- Types de données : Java en XPath/XQuery 708

Veuillez noter les points suivants

- Si vous utilisez un produit de desktop Altova, les tentatives d'application Altova pour détecter automatiquement le chemin vers la machine virtuelle Java, en lisant (dans cet ordre) : (i) le registre Windows, et (ii) la variable d'environnement <code>JAVA_HOME</code>. Vous pouvez aussi ajouter un chemin personnalisé dans le dialogue Options de l'application ; cette entrée prendra la priorité sur tout autre chemin Java VM détecté automatiquement.
- Si vous exécutez un produit serveur Altova sur un appareil Windows, le chemin vers la machine virtuelle sera lu tout d'abord depuis le registre Windows; si cela échoue, la variable d'environnement JAVA HOME sera utilisée.
- Si vous exécutez un produit de serveur Altova sur un appareil Linux ou macOS, veuillez vous assurer que la variable d'environnement JAVA_HOME est définie correctement et que la bibliothèque des appareils virtuels Java (sur Windows, le fichier jvm.dll) puisse être située dans le répertoire \bin\server OU \bin\client.

Forme de la fonction d'extension

La fonction d'extension de l'expression XPath/XQuery doit avoir la forme prefix: fname ().

- La partie prefix: identifie la fonction d'extension en tant qu'une fonction Java. Elle procède en associant la fonction d'extension avec une déclaration d'espace de nom in-scope, dont l'URI doit commencer avec java: (voir les exemples ci-dessous). La déclaration d'espace de nom devrait identifier une classe Java, par exemple: xmlns:myns="java:java.lang.Math". Néanmoins, elle pourrait être simplement: xmlns:myns="java" (sans les doubles points), l'identification de la classe Java se faisant dans la partie fname () de la fonction d'extension.
- La partie fname () identifie la méthode Java appelée, et fournit les arguments pour la méthode (voir les exemples ci-dessous). Néanmoins, si l'URI d'espace de nom identifié par la partie prefix: n'identifie pas une classe Java (voir point précédent), alors la classe Java devrait être identifiée dans la partie fname (), avant la classe et séparé de la classe par un point (voir le second exemple XSLT ci-dessous).

Note : La classe appelée doit être sur le classpath de la machine.

Exemple XSLT

Voici deux exemples pour démontrer comment appeler une méthode statique. Dans le premier exemple, le nom de classe (java.lang.Math) est inclus dans l'URI d'espace de nom et ne doit donc pas être dans la même partie fname (). Dans le second exemple, la partie prefix: fournit le préfixe java: alors que la partie fname () identifie la classe et la méthode.

```
<xsl:value-of xmlns:jMath="java:java.lang.Math"
    select="jMath:cos(3.14)" />
<xsl:value-of xmlns:jmath="java"
    select="jmath:java.lang.Math.cos(3.14)" />
```

La méthode nommée dans la fonction d'extension (cos () dans l'exemple ci-dessus) doit correspondre au nom d'une méthode statique publique dans la classe Java nommée (java.lang.Math dans l'exemple ci-dessus).

Exemple XQuery

Voici un exemple XQuery semblable à l'exemple XSLT ci-dessus:

```
<cosine xmlns:jMath="java:java.lang.Math">
   {jMath:cos(3.14)}
</cosine>
```

Classes Java définies par l'utilisateur

Si vous avez créé vos propres classes Java, les méthodes dans ces classes sont appelées différemment selon que : (i) les classes sont accédées par un fichier JAR ou un fichier classe et (ii) si ces fichiers (JAR ou classe) sont situés dans le répertoire actuel (le même répertoire que le document XSLT ou XQuery) ou pas. Consulter les sections <u>Fichiers de classe définis par l'utilisateur</u> et <u>Fichiers Jar définis par l'utilisateur</u> pour apprendre comment localiser ces fichiers. Veuillez noter que les chemins vers les fichiers de classe ne se trouvant pas dans le répertoire actuel et vers tous les fichiers JAR doivent être spécifiés.

11.2.2.1.1 Fichiers de classe définis par l'utilisateur

Si l'accès se produit par un fichier de classe, quatre possibilités s'ouvrent à vous :

- Le fichier de classe se trouve dans un package. Le fichier XSLT ou XQuery se trouve dans le même dossier que le package Java. (*Voir exemple ci-dessous* (1)).
- Le fichier de classe ne se trouve pas dans un package. Le fichier XSLT ou XQuery se trouve dans le même dossier que le fichier de classe. (*Voir exemple ci-dessous* (1))
- Le fichier de classe se trouve dans un package. Le fichier XSLT ou XQuery se trouve dans un emplacement aléatoire. (*Voir exemple ci-dessous* 703.)
- Le fichier de classe ne se trouve pas dans un package. Le fichier XSLT ou XQuery se trouve dans un emplacement aléatoire. (*Voir exemple ci-dessous* 703 .)

Prenons le cas où le fichier de classe ne se trouve pas dans un package et se trouve dans le même dossier que le document XSLT ou XQuery document. Dans ce cas, puisque toutes les classes dans le dossier sont trouvées, l'emplacement du fichier ne doit pas être spécifié. La syntaxe pour identifier une classe est :

```
java:classname

alors que

java: indique qu'une fonction Java définie par l'utilisateur est appelée; (les classes Java dans le répertoire actuelles seront chargées par défaut)
classname est le nom de la classe de la méthode requise
```

La classe est identifiée dans un URI d'espace de nom, et l'espace de nom est utilisé pour préfixer un appel de méthode.

Fichier de classe dans un package, le fichier XSLT/XQuery se trouve dans le même dossier que le package Java

L'exemple ci-dessous appelle la méthode <code>getVehicleType()</code> de la classe <code>Car</code> du package <code>com.altova.extfunc</code>. Le package <code>com.altova.extfunc</code> se trouve dans le dossier <code>JavaProject</code>. Le fichier XSLT se trouve également dans le dossier <code>JavaProject</code>.

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
    xmlns:car="java:com.altova.extfunc.Car" >

<xsl:output exclude-result-prefixes="fn car xsl fo xs"/>

<xsl:template match="/">
    <a>
    <xsl:value-of select="car:getVehicleType()"/>
    </a>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Fichier de classe est référencé, le fichier XSLT/XQuery se trouve dans le même dossier que le fichier de classe

L'exemple ci-dessous appelle la méthode <code>getVehicleType()</code> de la classe <code>Car</code>. Partons du principe que (i) le fichier de classe <code>Car</code> se trouve dans l'emplacement de dossier suivant : <code>JavaProject/com/altova/extfunc</code> et (ii) que ce dossier est le dossier actuel de l'exemple ci-dessous. Le fichier XSLT se trouve aussi dans le dossier <code>JavaProject/com/altova/extfunc</code>.

```
</a>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Fichier de classe dans un package, le fichier XSLT/XQuery se trouve dans n'importe quel emplacement

L'exemple ci-dessous appelle la méthode <code>getCarColor()</code> de la classe <code>Car</code> du package <code>com.altova.extfunc</code>. Le package <code>com.altova.extfunc</code> se trouve dans le dossier <code>JavaProject</code>. Le fichier XSLT se trouve dans n'importe quel emplacement. Dans ce cas, l'emplacement du package doit être spécifié dans l'URI en tant que chaîne de requête. La syntaxe est :

```
java:classname[?path=uri-of-package]

alors que

java: indique qu'une fonction Java définie par l'utilisateur est appelée
uri-of-package est l'URI du package Java
classname est le nom de la classe de méthode requise
```

La classe est identifiée dans un URI d'espace de nom et l'espace de nom est utilisé pour préfixer un appel de méthode. L'exemple ci-dessous montre comment accéder à un fichier de classe qui se situe dans un autre répertoire que le répertoire actuel.

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
    xmlns:car="java:com.altova.extfunc.Car?path=file:///C:/JavaProject/" >

<xsl:output exclude-result-prefixes="fn car xsl xs"/>

<xsl:template match="/">
    <xsl:variable name="myCar" select="car:new('red')" />
    <a><xsl:value-of select="car:getCarColor($myCar)"/></a>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
</xsl:stylesheet></xsl:</pre>
```

Fichier de classe référencé, XSLT/XQuery se trouve dans n'importe quel emplacement

L'exemple ci-dessous appelle la méthode <code>getCarColor()</code> de la classe <code>Car</code>. Si par exemple le fichier de classe <code>Car</code> se trouve dans le dossier <code>C:/JavaProject/com/altova/extfunc</code> et que le fichier XSLT se trouve dans n'importe quel emplacement. L'emplacement du fichier de classe doit être spécifié dans le cadre de l'URI d'espace de nom en tant que chaîne de requête. La syntaxe est :

```
java:classname[?path==<uri-of-classfile>]
alors que

java: indique qu'une fonction Java définie par l'utilisateur est appelée
```

uri-of-classfile est l'URI du dossier contenant le fichier de classe classname est le nom de la classe de méthode requise

La classe est identifiée dans un URI d'espace de nom et l'espace de nom est utilisé pour préfixer un appel de méthode. L'exemple ci-dessous montre comment accéder à un fichier de classe qui se situe dans un autre répertoire que le répertoire actuel.

Note : Lorsqu'un chemin d'accès est fourni par le biais de la fonction d'extension, le chemin est ajouté au ClassLoader.

11.2.2.1.2 Fichiers Jar définis par l'utilisateur

Si l'accès s'effectue par le biais d'un fichier JAR, l'URI du fichier JAR doit être spécifié à l'aide de la syntaxe suivante :

```
xmlns:classNS="java:classname?path=jar:uri-of-jarfile!/"
```

La méthode est ensuite appelée en utilisant le préfixe de l'URI d'espace de nom qui identifie la classe : classNS:method()

Dans l'exemple ci-dessus :

```
java: indique qu'une fonction Java est appelée classname est le nom de la classe définie par l'utilisateur ? est le séparateur entre le nom de classe et le chemin d'accès path=jar: indique qu'un chemin d'accès vers un fichier JAR est donné uri-of-jarfile est l'URI du fichier jar !/ est le délimiteur de fin du chemin d'accès classNS:method() est l'appel de la méthode
```

En alternative, le nom de classe peut être donné avec l'appel de la méthode. Voici deux exemples de la syntaxe :

```
xmlns:ns1="java:docx.layout.pages?path=jar:file:///c:/projects/docs/docx.jar!/"
ns1:main()
```

```
xmlns:ns2="java?path=jar:file:///c:/projects/docs/docx.jar!/"
ns2:docx.layout.pages.main()
```

Voici un exemple XSLT complet qui utilise un fichier JAR pour appeler une fonction d'extension Java:

Note : Lorsqu'un chemin d'accès est fourni par le biais de la fonction d'extension, le chemin est ajouté au ClassLoader.

11.2.2.1.3 Java: Constructeurs

Une fonction d'extension peut être utilisée pour appeler un constructeur Java. Tous les constructeurs sont appelés avec la pseudo-fonction <code>new()</code>.

Si le résultat d'un appel de constructeur Java peut être <u>converti implicitement en des types de données XPath/XQuery</u>, alors la fonction d'extension Java retournera une séquence qui est un type de données XPath/XQuery. Si le résultat d'un appel de constructeur Java ne peut pas être converti en un type de données XPath/XQuery adéquat, le constructeur crée un objet Java encapsulé avec un type qui est le nom de la classe retournant cet objet Java. Par exemple, si un constructeur pour la classe java.util.Date est appelé (java.util.Date.new()), alors un objet ayant un type java.util.Date est retourné. Le format lexical de l'objet retourné peut ne pas être conforme au format lexical d'un type de données XPath et la valeur devrait donc être convertie dans le format lexical du type de données XPath requis, puis au type de données XPath requis.

Deux choses peuvent être réalisées avec un objet Java créé par un constructeur :

11.2.2.1.4 Java: Méthodes statiques et Champs statiques

Une méthode est appelée directement par son nom Java et en fournissant les arguments pour la méthode. Les champs statiques (méthodes qui ne prennent aucun argument), comme les champs de valeur constante E et PI, sont accédés sans devoir spécifier aucun argument.

Exemples XSLT

Voici quelques exemples montrant comment appeler des méthodes et des champs statiques :

Veuillez noter que les fonctions d'extension ci-dessus prennent la forme prefix:fname(). Le préfixe dans les trois cas indiqués est jMath:, qui est associé avec l'URI d'espace de nom java:java.lang.Math. (L'URI d'espace de nom doit commencer avec java:. Dans les exemples ci-dessus, il est étendu pour contenir le nom de classe (java.lang.Math).) La partie fname() des fonctions extension doit correspondre au nom d'une classe publique (par ex. java.lang.Math) suivi du nom d'une méthode statique publique avec son/ses argument/s (comme cos (3.14)) ou un champ statique public (comme PI()).

Dans les exemples ci-dessus, Le nom de classe a été inclus dans l'espace de nom URI. S'il n'était pas contenu dans l'URI d'espace de nom, il devrait être inclus dans la partie fname () de la fonction d'extension. Par exemple :

Exemple XQuery

Un exemple semblable dans XQuery serait :

```
<cosine xmlns:jMath="java:java.lang.Math">
   {jMath:cos(3.14)}
</cosine>
```

11.2.2.1.5 Java: Méthodes d'instance et Champs d'instance

Une méthode d'instance a un objet Java qui lui est passé en tant que son premier argument de l'appel de méthode. Un tel objet Java est généralement créé en utilisant une fonction d'extension (par exemple un appel de constructeur) ou un paramètre/variable de feuille de style. Un exemple XSLT de ce type serait :

Dans l'exemple ci-dessus, la valeur du nœud enrollment/@type est créée comme suit :

- 1. Un objet est créé avec un constructeur pour la classe java.util.Date (avec le constructeur date:new()).
- 2. Cet objet Java est passé en tant que l'argument de la méthode jlang.Object.getClass.
- 3. L'objet obtenu par la méthode getClass est passé en tant que l'argument de la méthode jlang.Object.toString.

Le résultat (la valeur de @type) aura une chaîne avec la valeur : java.util.Date.

Un champ d'instance est théoriquement différent d'une méthode d'instance dans le sens où ce n'est pas un objet Java en soit qui est passé en tant qu'argument au champ d'instance. Au lieu, un paramètre ou une variable est passée en tant que l'argument. Néanmoins, le paramètre/variable peut contenir elle-même la valeur retournée par un objet Java. Par exemple, le paramètre CurrentDate prend la valeur retournée par un constructeur pour la classe java.util.Date. Cette valeur est ensuite passée en tant qu'un argument à la méthode d'instance date:toString afin de fournir la valeur de /enrollment/@date.

11.2.2.1.6 Types de données : XPath/XQuery en Java

Lorsqu'une fonction Java est appelée depuis l'intérieur d'une expression XPath/XQuery, le type de données des arguments de la fonction est important pour déterminer laquelle des multiples classes Java possédant le même nom est appelé.

dans Java, les règles suivantes sont suivies :

- S'il y a plus d'une seule méthode Java portant le même nom, mais chacune contenant un nombre différent d'arguments que les autres, alors c'est la méthode Java qui correspond le mieux au nombre d'arguments dans l'appel de la fonction qui est sélectionnée.
- La chaîne XPath/XQuery, le nombre et les types de données booléens (voir la liste ci-dessous) sont convertis implicitement en un type de données Java correspondant. Si le type XPath/XQuery fourni peut être converti en plus d'un seul type Java (par exemple, xs:integer), alors, le type Java sélectionné est celui qui est déclaré pour la méthode sélectionnée. Par exemple, si la méthode Java appelée est fx(decimal) et que le type de données XPath/XQuery fourni est xs:integer, alors xs:integer sera converti dans le type de données decimal de Java.

La table ci-dessous recense les conversions implicites de la chaîne XPath/XQuery, le nombre et les types booléens en types de données Java.

xs:string	java.lang.String
xs:boolean	boolean (primitive), java.lang.Boolean
xs:integer	int, long, short, byte, float, double, et les classes de wrapper de ces catégories comme java.lang.Integer
xs:float	float (primitive), java.lang.Float, double (primitive)
xs:double	double (primitive), java.lang.Double
xs:decimal	float (primitive), java.lang.Float, double(primitive), java.lang.Double

Les sous-types des types de données du schéma XML recensés ci-dessus (et qui sont utilisés dans XPath et XQuery) seront aussi convertis dans le/s type/s Java correspondant à ce type d'ancêtre du sous-type.

Dans certains cas, il peut ne pas être possible de sélectionner la méthode Java correcte sur la base du cas suivant.

- L'argument fourni est une valeur xs:untypedAtomic de 10 et il est prévu pour la méthode mymethod(float).
- Néanmoins, il existe une autre méthode dans la classe qui prend un argument d'un autre type de données : mymethod(double).
- Puisque les noms de la méthode sont les mêmes et que le type fourni (xs:untypedAtomic) peut être converti correctement soit à float ou double, il est possible que xs:untypedAtomic soit converti en double **au lieu de** float.
- Par conséquence, la méthode sélectionnée ne sera pas la méthode requise et peut ne pas produire le résultat attendu. Pour contourner ce problème, vous pouvez créer une méthode définie par l'utilisateur avec un autre nom et utiliser cette méthode.

Les types qui ne sont pas couverts dans la liste ci-dessus (par exemple, xs:date) ne sera pas converti et générera une erreur. Néanmoins, veuillez noter que dans certains cas, il peut être possible de créer le type Java requis en utilisant un constructeur Java.

11.2.2.1.7 Types de données : Java en XPath/XQuery

Lorsqu'une méthode Java retourne une valeur, le type de donnée de la valeur est de type chaîne, numérique ou booléen, alors il est converti dans le type XPath/XQuery correspondant. Par exemple, les types de données java.lang.Boolean et boolean de Java sont convertis en xsd:boolean.

Des arrays unidimensionnels retournés par des fonctions sont étendus à une séquence. Les arrays multidimensionnels ne seront pas convertis et devraient donc être encapsulés.

Lorsqu'un objet Java encapsulé ou un type de données différent de chaîne, numérique ou booléen est retourné, vous pouvez assurer la conversion dans le type XPath/XQuery requis tout d'abord en utilisant une méthode Java (par ex.toString) pour convertir l'objet Java en une chaîne. Dans XPath/XQuery, la chaîne peut être modifiée pour correspondre à la représentation lexicale du type requis puis convertie dans le type requis (par exemple, en utilisant l'expression cast as).

11.2.2.2 Fonctions XBRL pour XSLT

Les fonctions définies dans le <u>répertoire de fonction XBRL</u> peut être appelé depuis un contexte XSLT pour la transformation de documents d'instance XBRL. Ces fonctions XBRL sont définies dans un des deux espaces de nom :

```
http://www.xbrl.org/2008/function/instance (généralement utilisé avec le préfixe xfi:) http://www.xbrl.org/2010/function/formula (généralement utilisé avec le préfixe xff:)
```

Ainsi, la fonction XBRL xfi:context, par exemple, s'étend à

http://www.xbrl.org/2008/function/instance:context (à condition que cet espace de nom a été lié au préfixe xfi:).

Pour une liste complète des fonctions, veuillez consulter http://www.xbrl.org/functionregistry/functionregistry.xml.

11.2.2.3 Scripts MSXSL pour XSLT

L'élément <msxsl:script> contient des fonctions définies par l'utilisateur et des variables qui peuvent être appelées depuis des expressions XPath dans la feuille de style XSLT. Le <msxsl:script> et un élément de niveau supérieur, c'est à dire, qu'il doit être un élément enfant de <xsl:stylesheet> ou <xsl:transform>.

L'élément <msxsl:script> doit être dans l'espace de nom urn:schemas-microsoft-com:xslt (voir exemple ci-dessus).

Langage de script et espace de nom

Le langage de script utilisé dans le bloc est spécifié dans l'attribut language de l'élément <msxsl:script> et l'espace de nom à utiliser pour les appels de fonction depuis les expressions XPath est identifié avec l'attribut implements-prefix (voir ci-dessous).

```
<msxsl:script language="scripting-language" implements-prefix="user-namespace-prefix">
  function-1 or variable-1
    ...
  function-n or variable-n
</msxsl:script>
```

L'élément <msxsl:script> interagit avec le Windows Scripting Runtime, donc seuls des langages installés sur votre machine peuvent être utilisés dans l'élément <msxsl:script>. La plate-forme .NET Framework 2.0 ou plus récente doit être installée pour pouvoir utiliser les scripts MSXSL. Par conséquent, les langages de script .NET peuvent être utilisés dans l'élément <msxsl:script>.

L'attribut de langage doit accepter les mêmes valeurs que l'attribut language dans l'élément HTML <script>. Si l'attribut de langage n'est pas spécifié, alors Microsoft JScript est assumé par défaut.

L'attribut implements-prefix prend une valeur qui est un préfixe d'un nom d'espace in-scope déclaré. Cet espace de nom sera généralement un espace de nom d'utilisateur qui a été réservé pour une librairie de fonction. Toutes les fonctions et les variables définies dans l'élément <msxsl:script> se trouveront dans l'espace de nom identifié par le préfixe spécifié dans l'attribut implements-prefix. Lorsqu'une fonction est appelée depuis une expression XPath, le nom de la fonction entièrement qualifié doit se trouver dans le même espace de nom que la définition de la fonction.

Exemple

Voici un exemple d'une feuille de stype XSLT complète qui utilise une fonction définie dans un élément <msxsl:script>.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"</pre>
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"
  xmlns:user="http://mycompany.com/mynamespace">
  <msxsl:script language="VBScript" implements-prefix="user">
    <! [CDATA [
    ' Input: A currency value: the wholesale price
    ' Returns: The retail price: the input value plus 20% margin,
    ' rounded to the nearest cent
    dim\ a\ as\ integer\ =\ 13
    Function AddMargin (WholesalePrice) as integer
     AddMargin = WholesalePrice * 1.2 + a
    End Function
  ]]>
  </msxsl:script>
  <xsl:template match="/">
    <html>
      <body>
        <p>
          <br/>
Total Retail Price =
            $<xsl:value-of select="user:AddMargin(50)"/>
          </b>
          <br/>br/>
          <br/>b>Total Wholesale Price =
            $<xsl:value-of select="50"/>
          </b>
        </body>
    </html>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Types de données

Les valeurs des paramètres passés dans et hors du bloc de script sont limitées aux types de données XPath. Cette restriction ne s'applique pas aux données passées parmi les fonctions et les variables dans le bloc du script.

Assemblages

Un assemblage peut être importé dans le script en utilisant l'élément msxs1:assembly. L'assemblage est identifié par le biais d'un nom ou d'un URI. L'assemblage est importé lors de la compilation de la feuille de style. Voici une simple représentation de la manière d'utiliser l'élément maxal: assembly.

```
<msxsl:script>
  <msxsl:assembly name="myAssembly.assemblyName" />
   <msxsl:assembly href="pathToAssembly" />
   . . .
</msxsl:script>
Le nom d'assemblage peut être un nom complet comme :
```

```
"system.Math, Version=3.1.4500.1 Culture=neutral PublicKeyToken=a46b3f648229c514"
ou un nom court comme "myAssembly.Draw".
```

Espaces de nom

Les espaces de nom peuvent être déclarés avec l'élément msxs1:using. Cela permet aux classes d'assemblage d'être écrits dans le script sans leurs espaces de nom, ce qui vous épargne un gros travail de saisie. Voici comment l'élément msxsl:using est utilisé de manière à déclarer des espaces de nom.

```
<msxsl:script>
  <msxsl:using namespace="myAssemblyNS.NamespaceName" />
   . . .
</msxsl:script>
```

La valeur de l'attribut namespace est le nom de l'espace de nom.

Index

.NET Framework API, 548



<% RXML%>.

spécifications prises en charge, 19



Altova ServiceController, 30 API REST,

Exemple de projet, 423

Assgning a license to RaptorXML+XBRL Server on macOS, 43

Attribuer une licence à RaptorXML+XBRL Server sur Linux, 38

Attribuer une licence à RaptorXML+XBRL Server sur Windows, 33



Bibliothèque Python,

de RaptorXML+XBRL Server, 541

C

C# Example pour API REST, 425
Catalog mechanism overview, 48
Catalogues, 48
Catalogues XML, 48
Classe wrapper pour interface REST, 424
commande pip, 541
Commandes licence sur CLI, 326
Commandes XQuery, 204

Commandes XSLT, 234
Configuration,

sur Linux, 34 sur macOS, 40 sur Windows, 24

Configuration de RaptorXML+XBRL Server, 23

Configuration de service, 30 Configuration serveur, 383 Connexions réseau, 30

Démarrer LicenseServer sur Linux, 37
Démarrer LicenseServer sur macOS, 42
Démarrer LicenseServer sur Windows, 30
Démarrer RaptorXML+XBRL Server sur Linux, 37
Démarrer RaptorXML+XBRL Server sur macOS, 42
Démarrer RaptorXML+XBRL Server sur Windows, 30
Désinstallation, 24
Désinstaller, 24
Données graphique,



exemple, 693

DTDs and catalogs, 48

Enregistrer RaptorXML+XBRL Server avec LicenseServer sur Linux, 37 Exécution XQuery, 204 Extensions Altova,

fonctions graphiques (voir fonctions graphique), 608

F

Fonctions d'extension dans les scripts MSXSL, 709 Fonctions d'extension Java,

constructeurs, 705

conversions de type de données XPath/XQuery en Java, 707

conversions de type de données, Java en Xpath/XQuery, 708

fichiers de classe définis par l'utilisateur, 701 fichiers JAR définis par l'utilisateur, 704

Fonctions d'extension Java,

méthodes d'instance, champs d'instance, 706 méthodes statique, champs statiques, 706 pour XSLT et XQuery, 700

Fonctions d'extension pour XSLT et XQuery,

Extensions Altova, 608
Fonctions d'extension Java, 700
voir sous les fonctions d'extension Java, 700

Fonctions graphique,

liste, 684

structure de donnée graphique pour, 688

G

Gérer la licence de RaptorXML+XBRL Server, 23 Gestionnaire de schéma,

aperçu CLI, 561

aperçu de, 549

Commande Aide CLI, 561

Commande de mise à jour CLI, 566

Commande de mise à niveau CLI, 566

Commande désinstallation CLI, 565

Commande Info CLI, 562

Commande Initialiser CLI, 562

Commande Installer CLI, 563

Commande Liste CLI, 563

Commande Réinitialiser CLI, 564

comment exécuter, 553

corriger un schéma, 558

désinstaller un schéma, 560

installer un schéma, 558

mettre à niveau un schéma, 558

recenser les schémas par statut dans, 556

réinitialiser, 560

statut de schémas dans, 556

Gestionnaire de taxonomie,

aperçu CLI, 581

aperçu de, 568

Commande Aide CLI, 581

Commande de mise à jour CLI, 586

Commande de mise à niveau CLI, 586

Commande désinstallation CLI, 585

Commande Info CLI, 582

Commande Initialiser CLI, 582

Commande Installer CLI, 583

Commande Liste CLI, 583

Commande Réinitialiser CLI, 584

comment exécuter, 573

corriger une taxonomie, 578

désinstaller une taxonomie, 580

installation d'une taxonomie, 578

mettre à niveau une taxonomie, 578

recenser les taxonomies par statut dans, 576

réinitialiser, 580

statut de taxonomies dans, 576



Help command on CLI, 320

Inscrire RaptorXML+XBRL Server avec LicenseServer sur macOS, 43

Inscrire RaptorXML+XBRL Server avec LicenseServer sur Windows, 32

installation de LicenseServer sur Linux, 36

Installation de RaptorXML+XBRL Server, 23

Installation sur Linux, 34

Installation sur Windows, 24

installer le module Python RaptorXMLXBRLServer, 541

Installer LicenseServer sur macOS, 41

Installer LicenseServer sur Windows, 28

Installer sur macOS, 40

Installer sur Windows Server Core, 25

propriétés de service, 28

propriétés du serveur web, 27

propriétés du serveur web SSL, 27

Interface .NET, 12

Interface COM, 12

interface HTTP, 12, 379

configuration serveur, 380, 383

Exemple de projet, 423

problèmes de sécurité, 57

requêtes client, 393

Interface Java, 12

Interface Python, 12

interface REST,

classe wrapper, 424

Interfaces,

aperçu de, 12

Le fichier de config JSON,

pour le module Python RaptorXMLXBRLServer, 541

Licence pour RaptorXML+XBRL Server,

attribuer à Linux, 38

Attribuer à Windows, 33

License for RaptorXML+XBRL Server,

assigning on macOS, 43

Ligne de commande,

et XQuery, 204

options, 347

Résumé d'utilisation, 58

Linux,

installation sur, 34

Localisation, 322

M

macOS,

installation sur, 40

Migrer RaptorXML+XBRL Server vers un nouvel appareil, 46

Mise à niveau de RaptorXML+XBRL Server sur Windows, 45

Module Python,

de RaptorXML+XBRL Server, 541

msxsl:script, 709

0

OIM-CSV, 157 OIM-JSON, 172

OIM-XML, 188

P

Problèmes de sécurité, 57

Python,

problèmes de sécurité, 57

Python API, 538

Q

Questions fréquemment posées API Phyton, 547

R

RaptorXML,

éditions et interfaces, 12

exigences de système, 16

fonctions, 17

interface HTTP, 12

interface ligne de commande, 12

interface Python, 12

interfaces avec COM, Java, .NET, 12

introduction, 11

RaptorXML+XBRL Server,

migrer vers un nouvel appareil, 46

RaptorXML+XBRL Server APIs, 536

Ressources globales, 55

RootCatalog.xml, 541

S

Schemas and catalogs, 48

Τ

transformation XSLT, 234



Validation,

d'instance et de taxonomie XBRL, 93

de document XSLT, 242

de DTD, 71

de l'instance XML avec DTD, 60

de l'instance XML avec XSD, 64

de taxonomie XBRL, 133

de XSD, 75

Validation,

d'instance XBRL, 93 du document XQuery, 221

Validation de document XSLT, 242 Validation du document XQuery, 221 Validation XBRL,

Voir Validation, 93

Vérification de la bonne formation, 82 Versions de LicenseServer, 28, 36, 41



Windows,

installation sur, 24 mise à niveau de RaptorXML+XBRL Server sur, 45



XBRL Open Information Model (see OIM), 157