

Altova StyleVision 2027 Enterprise Edition



Manuel de l'utilisateur et de référence

Altova StyleVision 2027 Enterprise Edition Manuel de l'utilisateur et de référence

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

Published: 2026

© 2020-2026 Altova GmbH

Table des matières

1	Introduction	20
1.1	Fonctions de produit.....	21
1.2	Authentic View dans les Produits Altova.....	26
1.3	Qu'est-ce qu'une SPS?.....	27
1.4	Configurer StyleVision.....	29
1.5	Terminologie.....	31
1.6	À propos de cette documentation.....	35
2	Interface utilisateur	37
2.1	Fenêtre principale.....	38
2.1.1	Aperçu de design.....	39
2.1.2	Authentic View.....	41
2.1.3	Aperçus de sortie.....	43
2.2	Barres latérales.....	45
2.2.1	Aperçu du design.....	48
2.2.2	Arborescence de schéma.....	51
2.2.3	Arborescence de Design.....	55
2.2.4	Référentiel de style.....	59
2.2.5	Styles	61
2.2.6	Propriétés.....	63
2.2.7	Projet	67
2.2.8	Messages.....	69
2.2.9	Chercher et Remplacer.....	69
3	Tutoriel Démarrage rapide	71
3.1	Créer un nouveau fichier SPS.....	72
3.2	Insérer du contenu dynamique (depuis la Source XML).....	77
3.3	Insérer le Contenu statique.....	84

3.4	Formater le contenu.....	89
3.5	Utiliser les calculs automatiques.....	95
3.6	Utiliser des Conditions.....	99
3.7	Utiliser des modèles globaux et Rest-of-Contents.....	107
3.8	Et voilà !.....	112

4 Aperçu d'utilisation 113

4.1	SPS et Sources.....	114
4.2	Créer le design.....	116
4.3	Versions XSLT et XPath.....	117
4.4	Compatibilité Internet Explorer.....	118
4.5	SPS et Authentic View.....	120
4.6	Synchroniser StyleVision et Authentic.....	122
4.7	Fichiers générés.....	123
4.8	Projects in StyleVision.....	126
4.9	Catalogues dans StyleVision.....	132
4.9.1	Comment fonctionne les Cataloguesork.....	132
4.9.2	Structure du catalogue dans StyleVision.....	133
4.9.3	Personnaliser vos Catalogues.....	135
4.9.4	Variables pour les emplacements système de Windows.....	136

5	Contenu SPS	138
----------	--------------------	------------

5.1	Insérer du contenu XML comme texte.....	139
5.1.1	Insérer du contenu avec un format prédéfini.....	141
5.1.2	Adding Elements in Authentic View.....	142
5.1.3	Reste-des-Contenus.....	145
5.2	Insérer le contenu MS Word.....	146
5.3	Insérer Contenu MS Excel.....	149
5.4	Modèles définis par l'utilisateur.....	151
5.5	Éléments définis par l'utilisateur, XML, blocs de texte.....	154
5.5.1	Éléments définis par l'utilisateur.....	154
5.5.2	Blocs de texte XML définis par l'utilisateur.....	155
5.6	Tables.....	157

5.6.1	Tables statiques.....	159
5.6.2	Tables dynamiques.....	161
5.6.3	Traitement conditionnel dans les tables.....	166
5.6.4	Tables dans Aperçu de design.....	166
5.6.5	Formatage de table.....	168
5.6.6	Affichage Ligne et Colonne.....	173
5.6.7	Tables CALS/HTML.....	174
5.7	Listes.....	180
5.7.1	Listes statiques.....	180
5.7.2	Listes dynamiques.....	182
5.8	Graphiques.....	185
5.8.1	Images : URI et données Inline.....	185
5.8.2	Types d'images et Sortie.....	188
5.8.3	Exemple : Un modèle pour les images.....	191
5.9	Graphiques.....	192
5.9.1	Notions fondamentales relatives aux graphiques.....	194
5.9.2	Paramètres du graphique : Référence rapide.....	198
5.9.3	Paramètres et apparence des graphiques.....	204
5.9.4	Sélection des données du graphique : Simple.....	235
5.9.5	Sélection des données du graphique : Flexible.....	240
5.9.6	Exemple : Camemberts.....	247
5.9.7	Exemple : Graphiques à barres.....	252
5.9.8	Exemple : Graphiques à lignes.....	259
5.9.9	Exemple : Graphiques à lignes de valeur.....	262
5.9.10	Exemple : Graphiques à aires.....	265
5.9.11	Exemple : Graphiques en chandeliers.....	271
5.9.12	Exemple : Jauges.....	276
5.9.13	Exemple : Graphiques superposés.....	278
5.10	Contrôles de formulaires.....	282
5.10.1	Champs d'entrée, Champ de saisie multiligne.....	283
5.10.2	Cases à cocher.....	284
5.10.3	Listes de choix.....	285
5.10.4	Boutons radio, boutons.....	288
5.11	Liens.....	290
5.12	Codes-barres.....	291

5.13	Modules de mise en page.....	296
5.13.1	Conteneurs de mise en page.....	296
5.13.2	Cases de mise en page.....	300
5.13.3	Lignes.....	303
5.14	La fonction Change-To.....	306

6 Structure SPS 310

6.1	Sources de schéma.....	312
6.1.1	DTD et schémas XML.....	314
6.1.2	Schémas BD.....	319
6.1.3	Taxonomie XBRL.....	320
6.1.4	Schémas définis par l'utilisateur.....	325
6.1.5	Multiples sources de schéma.....	328
6.1.6	Gestionnaire de schéma.....	331
6.2	Fusionner des données XML depuis des sources multiples.....	352
6.3	SPS modulaires.....	355
6.3.1	Objets modulaires disponibles.....	356
6.3.2	Créer un fichier SPS modulaire.....	359
6.3.3	Exemple : Un Carnet d'adresse.....	363
6.4	Fragments de modèles et de design.....	369
6.4.1	Modèle principal.....	369
6.4.2	Modèles globaux.....	370
6.4.3	Modèles définis par l'utilisateur.....	374
6.4.4	Modèles variables.....	377
6.4.5	Opérations Nœud-Modèle.....	378
6.4.6	Fragments de design.....	381
6.5	Modèles XSLT.....	385
6.6	Sortie multiple de document.....	387
6.6.1	Insérer un nouveau modèle de document.....	388
6.6.2	Nouveaux modèles de document et Structure de design.....	389
6.6.3	URL de nouveaux modèles de document.....	389
6.6.4	Fichiers d'aperçu et fichiers de documents de sortie.....	392
6.6.5	Propriétés du document et Styles.....	394

7	Fonctions avancées	396
7.1	Calcul automatique.....	397
7.1.1	Éditer et déplacer des calculs automatiques.....	397
7.1.2	Mettre à jour des nœuds avec des calculs automatiques.....	400
7.1.3	Calculs automatiques basés sur les nœuds mis à jour.....	402
7.1.4	Exemple : Un Invoice (une facture).....	403
7.2	Conditions.....	408
7.2.1	Définir les conditions.....	408
7.2.2	Éditer les conditions.....	411
7.2.3	Conditions sur base de sortie.....	412
7.2.4	Conditions et calculs automatiques.....	413
7.3	Présence conditionnelle.....	415
7.4	Regroupement.....	417
7.4.1	Exemple: Group-By (Persons.sps).....	420
7.4.2	Exemple: Group-By (Scores.sps).....	421
7.5	Trier.....	425
7.5.1	Le mécanisme de tri.....	425
7.5.2	Exemple : Trier sur de multiples Sort-Keys.....	427
7.6	Paramètres et variables.....	431
7.6.1	Paramètres déclarés par l'utilisateur.....	431
7.6.2	Paramètres pour les fragments de design.....	433
7.6.3	Paramètres pour les sources SPS.....	435
7.6.4	Variables.....	436
7.6.5	Variables éditables dans Authentic.....	438
7.7	Table de contenus, Référencement, Signets.....	442
7.7.1	Items de bookmarking pour l'inclusion TOC.....	445
7.7.2	Créer le modèle TOC.....	452
7.7.3	Exemple : TOC simple.....	457
7.7.4	Exemple : TOC hiérarchiques et séquentielles.....	461
7.7.5	Numérotation automatique dans le corps du document.....	465
7.7.6	Référencement croisé.....	468
7.7.7	Signets et hyperliens.....	470
7.8	Exemple : Langages multiples.....	477

8	Présentation et Sortie	480
8.1	Formats prédéfinis.....	481
8.2	Échappement de sortie.....	483
8.3	Formatage de valeur (formater les types de données numériques).....	486
8.3.1	Mécanisme de formatage de valeur.....	486
8.3.2	Syntaxe du Formatage valeur.....	489
8.4	Travailler avec les Styles CSS.....	496
8.4.1	Feuilles de style externes.....	497
8.4.2	Styles Globaux.....	501
8.4.3	Styles locaux.....	504
8.4.4	Définir des valeurs de Style.....	506
8.4.5	Propriétés de style via XPath.....	508
8.4.6	Styles Composite.....	511
8.5	Flexibilité du style de texte dans Authentic.....	515
8.5.1	Styles Composite.....	515
8.5.2	RichEdit.....	517
8.5.3	Icônes d'état de texte.....	521
8.6	Propriétés Document HTML.....	524
8.7	Sortie Impression de conception.....	526
8.7.1	Sections de Document.....	527
8.7.2	Conservations et Sauts.....	542
8.7.3	Notes de bas de page.....	543
8.7.4	Résolution en pixels.....	545
8.7.5	Polices PDF.....	548
8.7.6	Signets PDF.....	551
8.7.7	Pièces jointes PDF.....	555
8.7.8	PDF/Accessibilité universelle (PDF/UA).....	556
8.7.9	Filigranes.....	557
8.8	Formulaires PDF remplissables.....	561
8.8.1	Créer un Formulaire PDF remplissable.....	563
8.8.2	Commandes de formulaires.....	568
8.8.3	Données de formulaire.....	573

9	Fonction additionnelle	576
9.1	Ressources Globales Altova.....	577
9.1.1	Définir les Ressources globales.....	577
9.1.2	Utiliser les Ressources globales.....	589
9.2	Propriétés de Nœud Authentic.....	595
9.3	Remplacer le Nœud Parent sur OnClick With.....	597
9.4	Validation supplémentaire.....	600
9.5	URI d'entité non parsés.....	602
9.6	Nouveauté du fichier XSLT, XSL-FO ou FO.....	604
9.7	Fonctions XPath définies par l'utilisateur.....	608
9.7.1	Définir une fonction XPath.....	611
9.7.2	Réutiliser les fonctions pour localiser les nœuds.....	613
9.7.3	Paramètres dans les fonctions XPath.....	614
9.8	Travailler avec des dates.....	624
9.8.1	Utiliser le sélecteur de date.....	625
9.8.2	Formater les dates.....	627
9.9	Utiliser des Scripts.....	630
9.9.1	Définir fonctions JavaScript.....	631
9.9.2	Attribuer Fonctions comme gestionnaires d'événement.....	632
9.9.3	Fichiers JavaScript externes.....	633
9.10	Importation HTML.....	636
9.10.1	Créer un nouvel SPS via l'Importation HTML.....	636
9.10.2	Créer le schéma et le design SPS.....	638
9.10.3	Créer des Tables et Listes comme Éléments/Attributs.....	640
9.10.4	Générer la sortie.....	642
9.11	Signatures XML.....	643
9.11.1	Configurer la Signature XML.....	645
9.11.2	Paramètres signature XML.....	647
9.11.3	Signer le Document XML Authentic.....	649
9.11.4	Vérification de la Signature dans Authentic.....	651
9.11.5	Validité du Document XML.....	652
9.11.6	Travailler avec des certificats.....	653
9.12	Interface ASPX pour les applications Web.....	657

9.12.1	Exemple : Localhost sur Windows 7.....	658
9.13	Fichier PXF : Conteneur pour fichiers SPS et associés.....	660
9.13.1	Créer un fichier PXF.....	660
9.13.2	Éditer un fichier PXF.....	663
9.13.3	Déployer un fichier PXF.....	664

10 Bases de données 666

10.1	Bases de données et StyleVision.....	669
10.2	Connexion à une source de données.....	671
10.2.1	Lancer l'Assistant de la connexion à la base de données.....	672
10.2.2	Aperçu des pilotes de base de données.....	674
10.2.3	Connexion ADO.....	678
10.2.4	Connexion ADO.NET.....	684
10.2.5	Connexion JDBC.....	690
10.2.6	Connexion ODBC.....	694
10.2.7	Connexion SQLite.....	697
10.2.8	Connexions natives.....	699
10.2.9	Ressources globales.....	700
10.2.10	Exemples de connexion à la base de données.....	700
10.3	Sélection de données BD.....	739
10.3.1	Bases de données non-XML.....	739
10.3.2	Bases de données XML.....	746
10.4	Les fichiers de schéma BD et XML BD.....	750
10.5	Filtres BD : filtrant des données BD.....	754
10.6	Fonctions de design SPS pour BD.....	759
10.7	Génération des fichiers de sortie.....	763
10.8	Requête de base de données.....	765
10.8.1	Sources de données.....	766
10.8.2	Volet Navigateur : Consulter les objets BD.....	769
10.8.3	Volet Requête : Description et fonctions.....	773
10.8.4	Volet Requête : Travailler avec des requêtes.....	776
10.8.5	Résultats et Messages.....	777

11	XBRL	779
11.1	Gestionnaire de taxonomie.....	781
11.1.1	Migration du magasin de taxonomie.....	784
11.1.2	Exécuter le gestionnaire de packs de taxonomie.....	785
11.1.3	Catégories de statut.....	788
11.1.4	Appliquer un correctif ou installer un pack de taxonomie.....	790
11.1.5	Désinstaller un pack de taxonomie, réinitialiser.....	791
11.1.6	Options.....	792
11.1.7	Interface de ligne de commande (CLI).....	796
11.2	Créer un fichier SPS XBRL.....	809
11.3	Structure de taxonomie.....	812
11.4	Propriétés Source de Taxonomie.....	815
11.5	Modèles XBRL.....	818
11.5.1	Types de modèles.....	818
11.5.2	Contexte.....	821
11.5.3	Concept.....	822
11.5.4	Item	822
11.5.5	Concept QName.....	823
11.5.6	Périodes.....	823
11.5.7	Identifiants.....	825
11.5.8	Unité et Unitrefs.....	826
11.5.9	Dimensions.....	827
11.5.10	Scénarios et Segments Non-XDT	828
11.5.11	Note de bas de page.....	829
11.5.12	Nœud XML.....	831
11.6	Modes ouvert, fermé et classique.....	832
11.6.1	Propriétés Concept.....	832
11.6.2	Propriétés Period.....	834
11.6.3	Propriétés Identifier.....	835
11.6.4	Propriétés Unit.....	837
11.6.5	Propriétés de Dimension explicite.....	841
11.6.6	Propriétés de Dimension Typed.....	843
11.6.7	Propriétés Segment/Scénario Non-XDT	846

11.7	Tables XBRL.....	849
11.8	Assistant de table XBRL.....	851
11.8.1	Structure de table XBRL.....	852
11.8.2	Options de table XBRL.....	857
11.8.3	Propriétés de composant.....	859
11.9	Assistant de table US-GAAP.....	869
11.9.1	Fonctions principales.....	871
11.9.2	Options de table.....	872
11.10	Assistant Graphique XBRL.....	875
11.10.1	Catégories.....	876
11.10.2	Séries.....	877
11.10.3	Propriétés de composant.....	880
11.11	Propriétés et formatage.....	890
11.12	XBRL Inline.....	892
11.13	Fonctions d'extension XBRL Altova.....	896

12 Mode Authentic 901

12.1	Interface Mode Authentic.....	902
12.1.1	Aperçu de la GUI.....	902
12.1.2	Icônes de la barre outils du Mode Authentic.....	903
12.1.3	Fenêtre principale du Mode Authentic.....	905
12.1.4	Assistants à la saisie du Mode Authentic.....	908
12.1.5	Menus contextuels Mode Authentic.....	912
12.2	Éditer dans le Mode Authentic.....	915
12.2.1	Édition de base.....	915
12.2.2	Tables dans le Mode Authentic.....	920
12.2.3	Éditer une BD.....	928
12.2.4	Travailler avec des dates.....	935
12.2.5	Définir les entités.....	937
12.2.6	Signatures XML.....	939
12.2.7	Images dans le Mode Authentic.....	940
12.2.8	Séquences de touche dans le Mode Authentic.....	941

13	Script Authentic	942
13.1	Éditeur de script.....	944
13.2	Macros.....	945
13.2.1	Macros sur les Éléments de design.....	945
13.2.2	Macros sur les Items du menu contextuel.....	947
13.2.3	Boutons personnalisés.....	948
13.3	Gestionnaires d'événement.....	951
13.4	Options de script.....	952
14	Traitement automatisé	953
14.1	Interface de ligne de commande.....	955
14.1.1	StyleVision.....	955
14.1.2	StyleVision Server.....	956
14.2	Utiliser RaptorXML.....	958
14.2.1	Sortie PDF.....	958
14.3	Automatisation avec FlowForce Server.....	961
14.4	Comment automatiser le traitement.....	963
15	StyleVision dans Visual Studio	964
15.1	Installer le Plug-in de StyleVision.....	965
15.2	Différences avec StyleVision autonome.....	966
16	StyleVision dans Eclipse	967
16.1	Installer le Package d'intégration pour Eclipse.....	968
16.2	Perspective StyleVision dans Eclipse.....	970
16.3	Autres Points d'entrée StyleVision dans Eclipse.....	973
17	Commandes de menu et Référence	974
17.1	Symboles du Mode Design.....	975
17.2	Éditer le dialogue de l'expression XPath.....	980
17.2.1	Évaluateur.....	981

17.2.2	Débogueur.....	985
17.2.3	Générateur d'expression.....	992
17.3	Barres d'outils.....	997
17.3.1	Format.....	999
17.3.2	Table.....	1000
17.3.3	Authentic.....	1002
17.3.4	RichEdit.....	1003
17.3.5	Insérer Éléments de design.....	1004
17.3.6	Filtre de design.....	1006
17.3.7	Ressources globales.....	1007
17.3.8	Standard.....	1008
17.4	Menu Fichier.....	1010
17.4.1	Nouveau.....	1010
17.4.2	Ouvrir, Recharger, Fermer, Fermer tout.....	1017
17.4.3	Enregistrer design, Tout enregistrer.....	1022
17.4.4	Enregistrer sous.....	1027
17.4.5	Exporter en tant que fichier MobileTogether Design.....	1031
17.4.6	Enregistrer les données XML Authentic, Enregistrer sous.....	1031
17.4.7	Enregistrer les fichiers générés.....	1031
17.4.8	Déployer vers FlowForce.....	1035
17.4.9	Design web.....	1037
17.4.10	Propriétés.....	1037
17.4.11	Aperçu avant impression, Imprimer.....	1044
17.4.12	Fichiers récemment utilisés, Quitter.....	1045
17.5	Menu Éditer.....	1046
17.5.1	Annuler, Rétablir, Sélectionner tout.....	1046
17.5.2	Rechercher, Trouver suivant, Remplacer.....	1046
17.5.3	Paramètres de feuille de style.....	1052
17.5.4	Réduire/agrandir balisage.....	1052
17.6	Menu Projet.....	1054
17.6.1	Nouveau projet, Ouvrir projet, Recharger projet.....	1055
17.6.2	Fermer projet, Enregistrer projet.....	1055
17.6.3	Ajouter fichiers/ressource globale/l'URL au projet.....	1056
17.6.4	Ajouter fichiers actifs (et relatifs) au projet.....	1058
17.6.5	Ajouter dossier du projet et dossier externe au projet.....	1058

17.7	Menu Affichage.....	1062
17.7.1	Barre d'outils et Barre de statut.....	1062
17.7.2	Barres latérales de design.....	1063
17.7.3	Filtre design, Zoom.....	1064
17.7.4	Aperçu de sortie.....	1065
17.8	Menu Insérer.....	1066
17.8.1	Contenus.....	1066
17.8.2	Reste des contenus.....	1067
17.8.3	RichEdit.....	1067
17.8.4	Commandes de formulaire.....	1069
17.8.5	Commande BD.....	1070
17.8.6	Calcul automatique.....	1070
17.8.7	Sélecteur de date.....	1071
17.8.8	Paragraphe, Paragraphe spécial.....	1072
17.8.9	Code-barres.....	1072
17.8.10	Graphique.....	1073
17.8.11	Image.....	1074
17.8.12	Ligne horizontale.....	1077
17.8.13	Table.....	1078
17.8.14	Puces et numérotation.....	1078
17.8.15	Signet.....	1080
17.8.16	Hyperlien.....	1082
17.8.17	Note de bas de page.....	1083
17.8.18	Condition, Condition sur base de sortie.....	1084
17.8.19	Désactivé.....	1086
17.8.20	Modèle.....	1086
17.8.21	Modèle défini par l'utilisateur.....	1087
17.8.22	Modèle de variable.....	1088
17.8.23	Fragment de design.....	1089
17.8.24	Conteneur de layout, Fenêtre de layout, Ligne.....	1089
17.8.25	Table des matières.....	1090
17.8.26	Nouveau document.....	1090
17.8.27	Page/colonne/section de document.....	1091
17.8.28	Table XBRL depuis la taxonomie.....	1092
17.8.29	Élément XBRL.....	1094

17.8.30	Item défini par l'utilisateur.....	1094
17.9	Menu Contenir dans.....	1095
17.9.1	Modèle.....	1095
17.9.2	Modèle défini par l'utilisateur.....	1096
17.9.3	Modèle de variable.....	1096
17.9.4	Paragraphe, paragraphe spécial.....	1097
17.9.5	Puces et numérotation.....	1097
17.9.6	Signet et lien hypertexte.....	1098
17.9.7	Condition, condition sur base de sortie.....	1098
17.9.8	Désactivé.....	1100
17.9.9	Signet TdM et niveau TM.....	1100
17.9.10	Nouveau document.....	1101
17.9.11	Élément défini par l'utilisateur.....	1102
17.10	Menu Table.....	1103
17.10.1	Insérer table, Supprimer table.....	1103
17.10.2	Ajouter en-têtes, pieds de page de table.....	1104
17.10.3	Apposer/Insérer ligne/colonne.....	1104
17.10.4	Supprimer ligne, colonne.....	1105
17.10.5	Fusionner avec cellule gauche, droite, inférieure, supérieure.....	1105
17.10.6	Fractionner la cellule horizontalement, verticalement.....	1106
17.10.7	Afficher bordures de cellule, Afficher balisage de table.....	1106
17.10.8	Propriétés de la table.....	1106
17.10.9	Éditer tables CALS/HTML.....	1107
17.10.10	Alignement vertical du contenu des cellules.....	1108
17.11	Authentic Menu.....	1109
17.11.1	Edit Authentic Scripts.....	1109
17.11.2	Custom Toolbar Buttons.....	1110
17.11.3	Check Macro References.....	1114
17.11.4	Auto-Add Date Picker.....	1114
17.11.5	Auto-Add DB Controls.....	1114
17.11.6	Reload Authentic View, Validate XML.....	1115
17.11.7	Select New Row with XML Data for Editing.....	1115
17.11.8	XML Signature.....	1116
17.11.9	Define XML Entities.....	1118
17.11.10	View Markup.....	1119

17.11.11 RichEdit.....	1119
17.11.12 (Dynamic Table) Row Commands.....	1120
17.12 Database Menu.....	1121
17.12.1 Query Database.....	1121
17.12.2 Edit DB Filter, Clear DB Filter.....	1122
17.13 Menu Propriétés.....	1123
17.13.1 Éditer les puces et numérotation.....	1123
17.13.2 Chaîne de formatage de valeur prédéfinie.....	1124
17.14 Menu Outils.....	1126
17.14.1 Orthographe.....	1126
17.14.2 Options du vérificateur d'orthographe.....	1127
17.14.3 Ressources globales.....	1130
17.14.4 Configuration active.....	1131
17.14.5 Gestionnaire de taxonomie XBRL.....	1132
17.14.6 Gestionnaire de schéma XML.....	1132
17.14.7 Personnaliser.....	1133
17.14.8 Restaurer barres d'outils et fenêtres.....	1138
17.14.9 Options.....	1138
17.15 Menu Fenêtre.....	1154
17.16 Menu Aide.....	1155
17.16.1 Aide	1155
17.16.2 Activation, Bon de commande, Inscription, Mises à jour.....	1155
17.16.3 Autres commandes.....	1159

18 Référence du programmeur 1160

18.1 Scripting Editor.....	1161
18.1.1 Creating a Scripting Project.....	1161
18.1.2 Built-in Commands.....	1173
18.2 COM API.....	1184
18.3 ActiveX Integration.....	1185
18.3.1 Prerequisites.....	1185
18.3.2 Adding the ActiveX Controls to the Toolbox.....	1186
18.3.3 Integration at Application Level.....	1188
18.3.4 Integration at Document Level.....	1190

18.3.5	ActiveX Integration Examples.....	1193
18.3.6	Command Reference.....	1211
18.3.7	Object Reference.....	1224
19	Annexes	1245
19.1	Informations concernant le moteur XSLT et XQuery.....	1246
19.1.1	XSLT 1.0.....	1246
19.1.2	XSLT 2.0.....	1246
19.1.3	XSLT 3.0.....	1249
19.1.4	XQuery 1.0.....	1250
19.1.5	XQuery 3.1.....	1254
19.2	Fonctions XSLT et XPath/XQuery.....	1255
19.2.1	Fonctions d'extension Altova.....	1256
19.2.2	Fonctions d'extension diverses.....	1347
19.3	Types de données dans les schémas XML générés à partir d'une BD.....	1366
19.3.1	ADO	1366
19.3.2	MS Access.....	1367
19.3.3	MS SQL Server.....	1368
19.3.4	MySQL.....	1369
19.3.5	ODBC.....	1369
19.3.6	Oracle.....	1370
19.3.7	Sybase.....	1371
19.4	Données techniques.....	1373
19.4.1	SE et exigences de mémoire.....	1373
19.4.2	Moteurs Altova.....	1373
19.4.3	Prise en charge Unicode.....	1374
19.4.4	Utilisation Internet.....	1374
19.5	Informations de licence.....	1376
19.5.1	Distribution électronique de logiciel.....	1376
19.5.2	Activation de logiciel et le license metering.....	1377
19.5.3	Altova Contrat de licence de l'utilisateur final.....	1378
19.5.4	Packaging License Files with StyleVision Installer.....	1378

Index

1379

1 Introduction

[Altova StyleVision 2027 Enterprise Edition](#) est une application pour concevoir et éditer graphiquement StyleVision Power Stylesheets, disponible en versions 64-bit et 32-bit. StyleVision® est exécuté sur Windows 10, Windows 11 et Windows Server 2016 ou plus récent. Quelques fonctionnalités de StyleVision et [Altova MissionKit](#) peuvent être intégrées avec les applications de Microsoft Office suite (MS Access, MS Excel, MS Word), version 2007 ou plus récentes.



StyleVision Power Stylesheet (SPS) peut être utilisé pour les objectifs suivants :

- Pour contrôler un aperçu WYSIWYG graphique de **documents XML dans Authentic View**, qui est un éditeur de document XML disponible de produits Altova : Altova XMLSpy, Altova StyleVision, Altova Authentic Desktop, and Altova Authentic Browser. Ceci vous permet de créer facilement des [formulaire électroniques](#) basés sur des documents XML.
- Pour permettre l'édition de **bases de données (BD) via Authentic View** et de générer les rapports de base de données dans HTML, RTF, PDF, Texte, et le format Word 2007-et-plus-récent.
- Pour générer les **Feuilles de style XSLT** basées sur le design SPS. (XSLT 1.0, XSLT 2.0, et XSLT 3.0 sont pris en charge.) Les feuilles de style XSLT peuvent être utilisées en dehors de StyleVision pour transformer les documents XML dans les sorties telles que HTML, RTF (Rich Text Format, utilisé par les applications de traitement telles que MS Word), XSL-FO (utilisé pour générer des PDF et des fichiers PostScript), ainsi que Word 2007-et-plus-récent.
- Pour générer, directement de l'intérieur StyleVision, **HTML, RTF, XSL-FO, PDF, Texte, ainsi que Word 2007-et-plus-récent sortie** du document XML. Dans le cas de SPS basé sur BD, StyleVision peut générer en plus, pour chaque SPS, un schéma XML basé sur la BD et une instance XML qui adhère à ce schéma et contient des données de la BD.

Dernière mise à jour : 21.10.2026

1.1 Fonctions de produit

Les principales fonctionnalités du produit StyleVision sont décrites de manière générale sur la [page d'accueil](#)²⁰. Les fonctionnalités énumérées ci-dessous fournissent des détails sur divers aspects.

Fonctions de produit générales

Ci-dessous, vous trouverez une liste des fonctions principales de haut niveau de StyleVision.

- Les éditions Enterprise et Professional sont toutes deux disponibles comme applications séparées 64-bit et 32-bit.
- La fonction de StyleVision peut être appelée via [StyleVision Server](#).
- La fonction StyleVision peut être [intégrée dans des applications externes](#)¹¹⁸⁵, et StyleVision intégrée dans [Visual Studio](#)⁹⁶⁴ et [Eclipse](#)⁹⁶⁷.

Sources

Les designs SPS peuvent être basés sur les schémas XML et les DTD. Un design utilise d'autres fichiers de source, tels que les fichiers XML et CSS. Les fonctions supplémentaires suivantes concernant les sources sont prises en charge :

- Les [Ressources globales d'Altova](#)⁵⁷⁷ peuvent être utilisées pour localiser les fichiers source tels que schéma, XML, et CSS. Le mécanisme des Ressources globales permet un développement et des tests améliorés et plus rapides en permettant aux développeurs de changer les données de source rapidement et d'utiliser la fonction d'autres applications d'Altova depuis l'intérieur de StyleVision.
- SPS peut utiliser de [multiples schémas](#)³²⁸ et/ou une seule [source de base de données \(BD\)](#)³¹⁹, permettant d'utiliser de multiples sources de document XML ensemble avec une source BD.
- Les taxonomies XBRL peuvent être chargées et un SPS peut être créé basé sur la taxonomie.
- Les documents HTML peuvent être [convertis en XML](#)⁶³⁶.

Interface

Ci-dessous, vous trouverez des fonctions GUI :

- Les [multiples designs SPS](#)³⁷ peuvent être ouverts simultanément, avec un étant actif à tout moment donné. Chaque design SPS est affiché dans une balise séparée.
- Les [filtres de modèle](#)¹⁰⁰⁶ vous permettent de personnaliser l'affichage du document de design. Avec cette fonction, vous pouvez désactiver l'affichage de modèles qui ne sont pas édités actuellement, augmentant ainsi l'efficacité.
- [Masquer les marques dans l'Aperçu Design](#)³⁹ : Les balises des marques dans l'Aperçu Design peuvent être masquées ou réduites, libérant ainsi de l'espace dans l'Aperçu Design.
- En concevant SPS, [Authentic View](#)⁴¹, les [aperçus de sortie](#)⁴³ et les feuilles de style peuvent être affichés en cliquant sur les tables respectives. Ceci vous permet de prévisualiser rapidement la sortie et le code XSLT, et de tester les fonctions de Authentic View.
- Quand SPS est associé au [document source XML](#)³¹⁴ ou [source BD](#)³¹⁹, le document source peut être édité directement dans Authentic View of StyleVision.

Bases de données

Les fonctions BD suivantes sont prises en charge :

- Les [rapports BD](#) ⁶⁶⁶ peuvent soit être consultés dans StyleVision ou enregistrés comme fichiers HTML, RTF, PDF, et Word 2007-et-plus récent.
- Les [bases de données IBM DB2](#) ⁶⁷¹, qui contiennent des colonnes XML, sont prises en charge.
- Une [BD peut être interrogée](#) ⁷⁶⁵ directement de StyleVision.

Sortie

Des formats de sortie variés sont pris en charge dépendant de la version qui a été installée. Les fonctions de sortie suivantes sont prises en charge :

- Les [versions XSLT 1.0, 2.0, et 3.0](#) ¹¹⁷ sont prises en charge.
- Dans les Éditions Enterprise et Professional, de [multiples formats de sortie](#) ¹²³ (HTML, RTF, PDF, Texte et Word 2007-et-plus récent) sont générés depuis un seul design SPS.
- Les conditions peuvent être définies dans les composants SPS pour [les traiter différemment pour différentes sorties](#) ⁴¹². Avec ce niveau de granularité, les différentes sorties peuvent être structurées de manière flexible pour accepter les exigences de cette sortie particulière.
- Les deux [fichiers XSLT et fichiers de sortie](#) ¹²³ peuvent être [générés et enregistrés](#) ¹²³, soit directement de l'intérieur de GUI ou via [StyleVision Server](#).
- Altova a élaboré un [format de fichier PXF](#) ⁶⁶⁰ spécial qui permet l'enregistrement d'un fichier SPS ensemble avec les fichiers source et de données. Ceci permet à des projets SPS entiers d'être transportés plutôt que juste le fichier SPS.
- [Interface ASPX pour les applications Web](#) ⁶⁵⁷: Avec cette fonction, les pages web HTML peuvent être mises à jour rapidement. StyleVision génère, depuis une SPS, tous les fichiers requis pour une application ASPX. Quand la page web (un fichier `.aspx`) est actualisée, les données source (y compris les mises à jour) sont transformées de manière dynamique via XSLT dans la page web.

Fonctions design SPS

Ci-dessous, vous trouverez une liste des fonctions principales StyleVision spécifiques à la conception de SPS.

- SPS peut contenir du [texte statique](#) ¹³⁹, que vous saisissez dans SPS, et le [texte dynamique](#) ¹³⁹, qui est sélectionné du [document/s source](#) ³¹².
- Un [contenu dynamique](#) ¹³⁹ est inséré dans le design en glissant-déposant des nœuds depuis la [sources de schéma](#) ³¹². Les éléments Design (paragraphes, listes, images, etc.) peuvent être insérés d'abord et un nœud XML depuis l'arborescence de schéma attribué à l'élément Design par la suite.
- Un [contenu dynamique](#) ¹³⁹ peut être inséré comme texte, ou sous forme d'un [appareil de saisie de données](#) ²⁸² (tel qu'un [champ de saisie](#) ²⁸³ ou une [liste déroulante modifiable](#) ²⁸⁵). Lorsque vous l'installez comme appareil de saisie des données tel que la [liste déroulante modifiable](#) ²⁸⁵, des possibilités supplémentaires sont disponibles. Par exemple, la valeur du nœud peut être sélectionnée (par l'utilisateur Authentic View) depuis la liste des énumérations.
- Un Assistant de table XBRL peut être généré automatiquement comme table dynamique SPS conformément à vote saisie.
- La [structure du design](#) ³¹⁰ est spécifiée et contrôlée dans un seul [modèle principal](#) ³³. Cette structure peut être modifiée par des modèles optionnels pour des éléments individuels—connus comme [modèles globaux](#) ³⁶⁹ car ils peuvent être appliqués globalement pour cet élément.
- Les [modèles globaux](#) ³⁷⁰ peuvent être créés pour des types de données individuels, permettant le traitement à gérer également sur la bases de types.
- [Sortie multiple de document](#) ³⁸⁷ : La sortie générée par la SPS peut être conçue de manière à être partagée en de multiples documents. Dans le design, des modèles Nouveau Document sont créés et le contenu placé à l'intérieur. Chaque nouveau modèle de Nouveau Document génère un document séparé dans la sortie.

- [Modèles définis par l'utilisateur](#)¹⁵¹ : Un modèle peut être généré pour une séquence d'items par une expression XPath que vous précisez. Ces items peuvent être des valeurs atomiques ou des nœuds. Une expression XPath permet une plus grande précision de la sélection de nœuds, permettant aux conditions et filtres d'être utilisés pour la sélection.
- [Éléments définis par l'utilisateur](#)¹⁵⁴ : Cette fonction a pour objectif de permettre la présentation d'éléments de langage (tels que HTML, XSLT et XSL-FO) afin d'être insérés librement à tout emplacement dans le design.
- [Blocs de texte définis par l'utilisateur](#)¹⁵⁴ : Les blocs de texte XML peuvent être insérés librement dans tout emplacement dans le design, et ces blocs seront créés à cet emplacement dans la feuille de style XSLT.
- Les [fragments de design](#)³⁸¹ permettent la modularisation et réutilisation des modèles à l'intérieur d'un SPS, et également dans de multiples SPS (voir [SPS modulaires](#)³⁵⁵), d'une manière similaire à la façon dont les fonctions sont utilisées.
- Les [modules SPS](#)³⁵⁵ peuvent être ajoutés à d'autres modules SPS, définissant donc des objets en un module SPS disponible pour d'autres modules. Ceci permet de réutiliser les objets de module dans de multiples SPS et rendent la maintenance plus facile.
- [Modèles XSLT](#)³⁸⁵ : Les fichiers XSLT peuvent être importés dans les feuilles de style générées. Si un nœud de document de l'instance XML correspond à un modèle dans le fichier XSLT importé et aucun autre modèle aura précédence sur le modèle importé, le modèle importé sera utilisé. De plus, les modèles nommés dans le fichier XSLT importé peuvent être appelés de l'intérieur du design.
- [Nouveautés de XSLT](#)⁶⁰⁴ : Une SPS peut être créée de XSLT-pour-HTML ou de XSLT-pour-FO. La structure et le style du modèle dans le XSLT seront créés dans le SPS. Vous pouvez ensuite modifier les composants SPS et ajouter du contenu et des formats au SPS.
- [Fonctions XPath définies par l'utilisateur](#)⁶⁰⁸ : L'utilisateur peut définir les fonctions XPath qui peuvent être utilisées partout dans le document où les fonctions XPath peuvent être utilisées.
- [Graphiques](#)¹⁹² : Cet élément de design SPS fournit une représentation graphique de données dans le document source XML. Un graphique est configuré en spécifiant une séquence d'objets pour chaque axe du graphique. StyleVision génère ensuite automatiquement le graphique dans les différents formats de sortie.
- [Graphiques XBRL](#)⁸⁷⁵ : Les données des fichiers d'instance XBRL peuvent être représentées comme graphiques dans les différents formats de sortie.
- [Sections de Document](#)⁵²⁷ : Les Documents peuvent être divisés en sections, avec chaque section ayant ses propres propriétés, telles que les propriétés de mise en page de la page. Ceci permet aux différentes parties d'un document d'être présentées différemment.
- [Conteneurs Mise en page](#)²⁹⁶ : Un conteneur Mise en page est un bloc dans lequel les Éléments Design peuvent être affichés et positionnés de façon absolue au sein du bloc.
- [Blueprints](#)²⁹⁹ : Au sein d'un Conteneur Mise en page, une image d'un formulaire peut être utilisée comme blueprint en sous-couche pour le design. Avec l'aide d'un blueprint, un design existant peut être reproduit de manière précise.
- Une fonction commune des documents XML est la structure de données répétitive. Par exemple, un département de bureau a généralement plusieurs employés. Les données pour chaque employé seraient stockées dans une structure de données qui est répétée pour chaque employé. Dans SPS, le [traitement pour chacune de ces structures de données](#)¹³⁹ est défini une fois et appliqué dans chaque nœud pertinent à son tour (le nœud employé dans notre exemple).
- De multiples [tables de contenus](#)⁴⁴² peuvent être insérées dans XSLT 2.0 et 3.0 SPSs.
- Les structures de données répétitives peuvent aussi être insérées comme [tables dynamiques](#)¹⁵⁷. Ceci permet un bouclage dans un format de table structuré, avec chaque boucle produisant une ligne par la structure de table (ou, si requis, une colonne) de la table.
- Un élément répétitif peut être [trié sur une ou plusieurs clé de tri](#)⁴²⁵ que vous sélectionnez et l'élément trié défini est envoyé à la sortie (HTML, RTF, PDF et Word 2007-et-plus récent).
- [Variables](#)⁴³⁶ : Une variable peut désormais être déclarée sur un modèle et prendre une valeur qui est spécifiée avec une expression XPath. Précédemment, la valeur de la variable était limitée à la sélection

du nœud sur lequel elle a été créée. Les variables dans la version 2010 permettent à toute expression XPath d'être spécifiées en tant que valeur de la variable.

- Les nœuds peuvent être [groupés](#) ⁴¹⁷ sur la base du contenu commun des données (par exemple, la valeur commune d'une valeur d'attribut) et leurs positions.
- La fonction [modèles conditionnels](#) ⁴⁰⁸ permet le traitement d'un ensemble de modèles à traiter selon que les conditions dans le document XML ou l'environnement de système document sont remplies. Ceci permet le traitement qui est conditionnel sur l'information contenue dans le document source ou qui ne peut pas être connue par le créateur du document SPS au moment de la création (par exemple, la date du traitement). Les conditions disponibles sont celles qui peuvent être testées en utilisant les expressions XPath.
- Les [calculs automatiques](#) ³⁹⁷ vous permettent de manipuler les données depuis le/s document/s source et pour afficher le résultat. Ceci est utile quand vous voulez réaliser des calculs sur des numéros (par exemple, la somme des prix dans une facture), manipuler les strings (par exemple, changer les traits-d'union en barres obliques), générer du contenu, etc. Les manipulations disponibles sont celles qui peuvent être traitées utilisant les expressions XPath. Les fonctions Native Java et .NET peuvent être utilisées dans les expressions XPath des calculs automatiques.
- Lorsque les données sont éditées dans Authentic View, le résultat des [calculs automatiques](#) ³⁹⁷ peuvent aussi être transmises à un nœud dans le document source. Cette procédure est appelée [mettre à jour le nœud XML](#) ⁴⁰⁰ (avec la valeur du calcul automatique).
- Une [validation supplémentaire](#) ⁶⁰⁰ permet aux nœuds individuels de document XML d'être validés (en plus de la validation de schéma) par rapport à l'expression XPath définie pour ce nœud. De cette manière, les utilisateurs Authentic View peuvent être avertis quand les données qu'ils saisissent sont invalides ; un message d'erreur personnalisé pour ce nœud peut indiquer le problème.
- [Codes-barres](#) ²⁹¹ : Ce nouveau composant de design permet aux codes-barres d'être facilement insérés dans le design. Les images de codes-barres sont générées en un tour de main et placées dans la sortie des documents.
- [Présence conditionnelle](#) ⁴¹⁵ : Certains composants de design ont une propriété de présence conditionnelle. Un composant de design conditionnel sera créé dans la sortie uniquement si la condition spécifiée est remplie.
- Les [images](#) ¹⁸⁵ peuvent être insérées dans le design. L'URI pour l'image peut être statique (saisie dans SPS), ou dynamique (pris d'un nœud dans le document source), ou une combinaison des deux parties, statique et dynamique.
- [Images de données inline](#) ¹⁵⁷ : Les images peuvent être générées de texte encodé Base-16 et Base-64 dans le document XML. En conséquence, les images peuvent être stockées directement dans le document XML source comme texte. Une SPS peut décoder maintenant un tel texte et afficher l'image.
- Deux types de [listes](#) ¹⁸⁰ peuvent être créées : statique et dynamique. Dans une [liste statique](#) ¹⁸⁰, chaque item de liste est définie dans SPS. Dans une [liste dynamique](#) ¹⁸², un nœud est créé comme item de liste ; les valeurs de toutes les instances de ce nœud sont créées comme items de la liste.
- Les [liens statiques et dynamiques](#) ⁴⁷⁰ peuvent être insérés dans le design. L'URI cible peut être statique (saisie dans SPS), ou dynamique (pris d'un nœud dans le document source), ou une combinaison des deux parties, statique et dynamique.
- Des [signets](#) ⁴⁷⁰ statiques peuvent être insérés. Ceux-ci servent d'ancres qui peuvent être mis en lien avec un hyperlien.
- [Signets PDF](#) ⁵⁵¹ : Un mécanisme plus simple pour générer des signets dans la sortie PDF. Dans les versions précédentes, la [Table des matières](#) ⁴⁴² était utilisée comme modèle pour générer des signets PDF. Tandis que le mécanisme TOC est un outil puissant et très utile pour des structures complexes, la nouvelle alternative de signets PDF simplifie la création de structures d'arborescence de signets non-complexes.
- Les [paramètres](#) ⁴³¹ peuvent être déclarés globalement pour tout le SPS. Un paramètre est déclaré avec un nom et une valeur de string, et peut être utilisé dans les expressions XPath dans SPS. La valeur de paramètre que vous déclarez est la valeur par défaut. Elle peut être écrasée par une valeur transmise par le biais de [StyleVision Server](#).

- Avec la fonction [Formatage d'entrée](#) ⁴⁸⁶, les contenus des nœuds de type de données de schéma XML numériques peuvent être formatés tel que requis pour l'affichage Authentic View et, dans le cas de certains formats, en option, pour l'affichage de sortie. Le formatage d'entrée peut aussi être utilisé pour formater le résultat d'un [calcul automatique](#) ³⁹⁷.
- Les [fonctions de JavaScript](#) ⁶³⁰ peuvent être utilisées dans SPS afin de fournir une fonctionnalité définie par l'utilisateur pour Authentic View et la sortie HTML.
- [Script Authentic](#) ⁹⁴² : permet une flexibilité supplémentaire et une interactivité avec l'Aperçu Authentic.
- Un nombre de [formats HTML prédéfinis](#) ⁴⁸¹ sont disponibles via la GUI et peuvent être appliqués dans des composants SPS individuels.
- Une grande quantité de formatage de texte CSS et des propriétés de mise en page peuvent être appliquées aux composants SPS individuels via la [barre latérale des Styles](#) ⁵⁰⁴.
- De plus, ces styles CSS peuvent être définis pour les sélecteurs HTML au [niveau global](#) ⁵⁰¹ des feuilles de style SPS et dans des feuilles de style CSS externes. Ces règles de style s'appliqueront à la sortie Authentic View et HTML, permettant un formatage une flexibilité de mise en page substantiels.
- Les [styles peuvent également être assignés en utilisant les expressions XPath](#) ⁵⁰⁸. Ceci permet aux valeurs des propriétés de style d'être sélectionnées et de définir les valeurs de propriété de manière conditionnelle.
- Pour la sortie paginée (généralement RTF, PDF, et Word 2007-et-plus récent), un nombre d'[options de mise en page de la page](#) ⁵²⁶, telles les orientation, marges, numérotation de page, et en-têtes et pieds de page, peuvent être spécifiées dans SPS.

1.2 Authentic View dans les Produits Altova

Authentic View est un éditeur graphique de documents XML disponible dans les produits Altova suivants :

- Altova XMLSpy
- Altova Authentic Desktop
- Altova StyleVision

Un StyleVision Power Stylesheet (SPS) créé dans StyleVision peut être utilisé comme modèle pour afficher et modifier des documents XML dans Authentic View. Ainsi, si vous appliquez un SPS à un document XML, vous pouvez ouvrir ce document dans Authentic View de n'importe quel produit mentionné ci-dessus et le modifier graphiquement, comme dans un traitement de texte tel que Microsoft Word. (Bien entendu, le SPS et le document XML doivent être basés sur le même schéma.)

Dans StyleVision, vous pouvez afficher un exemple ou un fichier XML (fonctionnel) dans l'onglet Authentic eForm de la [fenêtre principale](#)⁴¹. En passant à cet onglet à partir de la [vue Design](#)³⁹, vous pouvez immédiatement voir à quoi ressemblerait un document XML lorsqu'il est affiché via le SPS que vous êtes en train de concevoir.

1.3 Qu'est-ce qu'une SPS?

Une StyleVision Power Stylesheet (ou SPS) est une feuille de style XSLT élargie qui est utilisée :

- pour contrôler l'affichage et la saisie des données dans le [Authentic View](#)²⁶ des documents XML et des bases de données (BD) ; et
- pour spécifier le design de sortie d'une transformation d'un document XML.

Une SPS est enregistrée avec une extension de fichier `.sps`.

Design du SPS

Une SPS est créée de manière graphique dans StyleVision. Elle est basée sur un schéma (DTD ou schéma XML) ; si SPS doit être utilisée avec une BD, elle est basée sur un Schéma XML généré automatiquement par StyleVision depuis la structure de BD. Le design de SPS est flexible. Il peut contenir du contenu dynamique et statique. Le [contenu dynamique](#)³² sont les données dans un document ou plus de documents XMLs ou dans des BD. Le [contenu statique](#)³³ est le contenu saisi directement dans SPS. Le contenu dynamique peut être inclus dans le design, soit en tant que texte droit ou au sein des composants tels que les champs d'entrée, les zones de liste déroulantes et les tables. De plus, le contenu dynamique peut être manipulé (utilisant les calculs automatiques) et affiché si certaines conditions dans le document source sont remplies. Différentes parties du contenu peuvent être placées à plusieurs emplacements variés dans SPS. Aussi, SPS peut contenir différents autres composants, tels que des images, hyperliens et des fonctions de JavaScript. Chaque composant de SPS peut ensuite être formaté pour la présentation, tel que requis.

SPS et Authentic View

Lorsqu'une SPS terminée est associée à un document XML ou BD, ce document XML ou de BD peut être édité dans [Authentic View](#)²⁶. Authentic View est une solution idéale qui permet l'édition distribuée et graphique d'un document XML ou de BD. Les multiples utilisateurs peuvent éditer un document XML ou de BD dans l'interface utilisateur graphique présentée par Authentic View. Dans StyleVision, quand vous concevez une SPS, vous pouvez consulter ou tester SPS (dans l'onglet Authentic View pour cet SPS). Pour avoir une description détaillée sur comment fonctionne SPS avec Authentic View, voir [SPS et Authentic View](#)¹²⁰.

Les feuilles de style SPS et XSLT

Après avoir complété le design de SPS, vous pouvez générer des feuilles de style XSLT basées sur le design que vous avez créé. StyleVision prend en charge XSLT 1.0, XSLT 2.0 et XSLT 3.0, et d'une seule SPS, vous pouvez générer des feuilles de style XSLT pour des sorties HTML, RTF, XSL-FO, Texte, ainsi que Word 2007-et-plus récent (*XSL-FO, Texte, et Word 2007-et-plus récent dans l'édition Enterprise uniquement ; RTF et Texte dans les éditions Enterprise et Professional ; dans l'édition Basic, uniquement la sortie HTML est prise en charge*). Les feuilles de style XSLT générées peuvent être utilisées dans des transformations externes pour transformer des documents XML basés sur le même schéma que SPS duquel la feuille de style XSLT a été générée. Pour plus d'informations sur les procédures utilisées avec les feuilles de style XSLT, voir la section [Fichiers générés](#)¹²³.

SPS et la sortie

Vous pouvez aussi utiliser StyleVision pour générer directement la sortie (*HTML, RTF, Texte, XSL-FO, et PDF dans l'éditions Enterprise ; HTML et RTF dans l'édition Professional ; et HTML dans l'édition Basic*). Les onglets pour [Affichages de sortie](#)⁴³ affichent la sortie pour le document SPS actif directement dans la GUI de

StyleVision. La sortie requise peut aussi être générée dans le fichier depuis l'intérieur de la GUI par le biais de la commande [Fichier | Enregistrer Fichiers générés](#)⁽¹⁰³¹⁾ ou par le biais de [StyleVision Server](#).

1.4 Configurer StyleVision

Altova StyleVision est exécuté sur Windows 10, Windows 11. Après avoir téléchargé StyleVision du [site web d'Altova](#), double-cliquez sur le fichier exécutable (.exe) pour exécuter le programme de configuration. Le programme de configuration installera StyleVision à l'emplacement désiré. Les moteurs XSLT d'Altova (1.0 et 2.0) sont construits dans StyleVision et sont utilisés pour toutes les transformations internes. Pour cette raison, vous n'avez pas besoin d'installer un moteur XSLT en plus de l'installation de StyleVision. Le programme de configuration installera également le processeur Apache FOP (pour générer un PDF de XSL-FO) dans le dossier C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions.

Vous devrez, toutefois, avoir installé les composants suivants :

- Internet Explorer 5.5 ou plus récent, pour Authentic View, l'aperçu HTML et l'affichage Design. Internet Explorer 6.0 et plus récent a une meilleure prise en charge XML et est recommandé.
- Microsoft Word 2000 ou plus récent, pour l'aperçu RTF. Microsoft Word 2003 ou plus récent est recommandé. Pour le [copier-coller depuis les documents Word](#)¹⁴⁶ (et le contenu qui peut être collé dans les documents Word, tel que les tables Excel et le contenu de page HTML) Word 2007+ est requis
- Adobe Acrobat Reader, pour l'aperçu PDF (Acrobat Reader 6.0 ou plus récent est recommandé).
- Microsoft Word 2007-et-plus récent ou Microsoft Word Viewer 2007-et-plus récent, pour consulter la sortie de Word 2007-et-plus-récent dans l'onglet de l'Aperçu Word 2007-et-plus-récent. Microsoft Word 2003 avec le pack de compatibilité peut être utilisé pour consulter la sortie Word 2007-et-plus récent, mais il est par moments incapable de rendre la propriété de fichiers de Word 2007-et-plus-récent.

Note : dans cette documentation, nous utilisons l'abréviation **Word 2007+** pour faire référence à Microsoft Word 2007 ou des versions plus récentes de ce programme.

Note : en cas de problème avec un aperçu intégré, StyleVision tentera d'ouvrir le document d'aperçu dans une application externe (généralement MS Word ou Adobe Reader). Un message d'erreur concernant l'aperçu intégré apparaîtra dans StyleVision. Si le document d'aperçu est ouvert dans une application externe, il sera nécessaire de fermer l'application externe avant de régénérer le document de sortie temporaire, sinon un message d'erreur indiquant que le fichier est utilisé par un autre processus s'affichera. Il est également recommandé de fermer l'application externe avant de fermer le design SPS, sinon StyleVision ne pourra pas fermer le document de sortie temporaire en raison du verrouillage du fichier placé sur le document par l'application externe.

Note sur les processeurs FO

Un processeur FO est requis pour générer la sortie PDF depuis un document XSL-FO. (Pendant l'installation de StyleVision, FOP (le processeur processeur FO du [Projet XML Apache](#)) sera installé par défaut.

StyleVision peut passer le document XSL-FO (généré en transformant le document source) à un processeur FO de votre choix. Dans le champ d'entrée du processeur FO du dialogue des Options ([Outils | Options | Options XSL](#)¹¹³⁸) (*capture d'écran ci-dessous*), saisissez l'emplacement du fichier qui lance le processeur FO. Le processeur FO que vous sélectionnez est utilisé pour générer l'Aperçu PDF ainsi que les fichiers PDF créés par le biais de la commande [Fichier | Enregistrer Fichiers générés](#)¹⁰³¹.

Fichiers de sortie générés	
☒ Inclure information de métadonnées 'Généré par StyleVision' dans la sortie HTML et PDF	
Génération XSL-FO	
☒ Conforme à FOP 0.93/1.0/2.0 ☐ Plein usage de la norme XSL-FO	
Processeur FO	
<input type="text" value="C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\Apache FOP 2.8\fop.bat"/>	
Veuillez saisir le chemin vers le moteur de transformation XSL-FO (si vous utilisez FOP, saisir le chemin vers fop.bat). <input type="button" value="Parcourir..."/>	

À moins d'avoir décoché l'option pour installer le moteur FOP du [Projet Apache XML](#), celui-ci sera installé dans le dossier `C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions`. Si installé, le chemin aura été saisi automatiquement dans le hamp d'entrée du Processeur FO (*voir la capture d'écran ci-dessus*). Vous pouvez déterminer le chemin vers n'importe lequel des moteurs FO que vous souhaitez utiliser. Veuillez noter, néanmoins, que le même chemin sera utilisé par d'autres produits Altova qui utilisent les moteurs FO et comportent des paramètres pour sélectionner le processeur FO (XMLSpy et Authentic Desktop).

Après avoir installé le processeur FO, vous devrez définir le niveau de conformité XSL-FO dans le dialogue des Options ([Outils | Options | XSL-FO](#) ¹¹³⁸).

Note : étant donné que les niveaux de conformité entre tout deux processeurs FO peut différer énormément, et puisque la spécification XSL-FO peut être interprétée différemment de processeur à processeur, le PDF produit par différents processeurs d'un seul fichier FO pourrait être différent.

Note : lorsqu'un grand document est traité par FOP (processeur FO d'Apache), les données en mémoire sont abandonnées à chaque fois qu'une nouvelle section de document est traitée. Si vous voulez réduire l'utilisation de la mémoire, il est donc judicieux de structurer votre document dans de [multiples sections de document](#) ³⁸⁷.

Exigence JRE pour FOP

Notez que FOP requiert que Java Runtime Environment (JRE) soit installé sur votre appareil (voir le [site web Apache.org](#) pour plus d'information). Si vous n'avez pas installé JRE, vous pouvez installer OpenJDK pour fournir l'exigence JRE. Notez qu'après l'installation, vous devez définir la variable d'environnement `JAVA_HOME` pour pointer correctement vers votre JRE.

RaptorXML

[RaptorXML](#) ⁹⁵⁸ peut être utilisé pour transformer XML dans le format de sortie requis.

1.5 Terminologie

Cette section répertorie les termes utilisés dans l'interface graphique StyleVision et dans la présente documentation. Les termes sont organisés en groupes recensés ci-dessous et au sein de chaque groupe, ils sont triés par ordre alphabétique.

Termes associés aux produits d'Altova

Une liste de termes associés aux produits d'Altova.

- Authentic View** Un aperçu d'éditeur de document XML disponible dans les produits d'Altova suivants : Altova XMLSpy; Altova StyleVision; Altova Authentic Desktop; Altova Authentic Browser. Pour plus de détails sur Authentic View et les produits d'Altova, consultez le [site web d'Altova](#).
- SPS** Abréviation de StyleVision Power Stylesheet, ce terme est utilisé tout au long de cette documentation pour désigner le document de conception créé dans StyleVision et enregistré sous forme de fichier avec l'extension .sps. Pour une description détaillée, voir [Qu'est qu'un SPS?](#) ²⁷.
- Ressources globales** Un alias pour un ensemble de fichiers, un ensemble de dossiers, ou un ensemble de bases de données. Chaque alias a un ensemble de configurations et chaque configuration est mappée à une ressource. Dans StyleVision, lorsqu'une ressource globale est utilisée, la ressource peut être modifiée en changeant la configuration active dans StyleVision.

Termes XML de nature générale

Définitions de certains termes XML tels qu'utilisés dans cette documentation.

- schéma** Un schéma (avec « s » en minuscule) fait référence à tout type de schéma. Les schémas pris en charge par StyleVision sont le [Schéma XML](#) ³¹ (en lettres majuscules) et DTD.
- Schéma XML** Dans cette documentation, le Schéma XML (en majuscules) est utilisé pour faire référence aux schémas qui sont en conformité avec la [spécification de schéma XML W3C](#). Le schéma XML est considéré comme un sous-ensemble de tous les [schémas](#) ³¹ (en minuscules).
- URI et URL** Dans cette documentation, l'URI plus générale est utilisée exclusivement — même si l'identifiant a uniquement un aspect de « localisateur », et même pour les identifiants qui utilisent le schéma http.

Termes XSLT et XPath

Il y a eu des modifications dans la terminologie de XSLT 1.0 et XPath 1.0 à XSLT 2.0 et XPath 2.0. Par exemple, le nœud racine dans XPath 1.0 est le [nœud document](#) ³² dans XPath 2.0. Dans cette documentation, nous utilisons la terminologie XSLT 3.0 et XPath 3.0 la plus récente.

- XPath absolu** Une expression de chemin qui commence au nœud racine de l'arborescence contenant le [nœud contextuel](#) ³². Dans StyleVision, lorsque vous saisissez des expressions de chemin dans les dialogues, l'expression peut être saisie comme chemin absolu si vous vérifiez la case à cocher XPath Absolu dans le dialogue. Si cette case à cocher est décochée, le chemin est relatif au [nœud contextuel](#) ³².

Item contextuel / nœud contextuel	L'item contextuel est l'item (nœud ou valeur de string) relatif par rapport l'évaluation de l'expression. Un nœud contextuel est un item contextuel qui est un nœud. Un item contextuel peut changer l'intérieur d'une expression, par exemple, avec chaque étape d'emplacement, ou à l'intérieur d'une expression de filtre (prédicat).
nœud actuel	Le nœud actuel est le nœud qui est actuellement traité. Le nœud actuel est le même que le nœud contextuel ³² dans les expressions qui n'ont pas de sous-expressions. Mais là où il y a des sous-expressions, le nœud contextuel ³² peut changer. Notez que la fonction actuelle() est une fonction XSLT, pas une fonction XPath.
élément du document	Dans un document XML de bonne formation, l'élément le plus extérieur est connu comme élément de document. Il s'agit d'un enfant du nœud du document ³² , et, dans un document XML de bonne formation, il n'existe qu'un seul élément de document. Dans la GUI, l'élément du document est appelé l'élément racine.
nœud du document	Le nœud du document représente et contient le document entier. Il s'agit du nœud de racine de la représentation d'arborescence du document, et il est représenté dans l'expression XPath comme : '/'. Dans la fenêtre d'arborescence du schéma de StyleVision, il est représenté par la légende : '/ Root elements'.

Termes spécifiques à StyleVision

Les termes qui se réfèrent aux mécanismes, concepts et composants de StyleVision.

Image blueprint	Une image blueprint est une image qui est utilisée comme image d'arrière-plan d'un conteneur de mise en page ³¹ , et serait généralement le « scan » d'un formulaire. Le design SPS peut être modelé sur l'image blueprint, recréant ainsi le design du formulaire.
items dynamiques.	Les items qui proviennent de sources de données XML. Les items dynamiques peuvent être du texte, des tables et des listes ; aussi des images et des hyperliens (quand les URI sont dynamiques).
élément global	Un élément dans la liste des éléments globaux dans la fenêtre de l'arborescence de schéma. Dans un Schéma XML, tous les éléments définis comme éléments globaux seront recensés dans la liste des éléments globaux. Dans un DTD, tous les éléments sont des éléments globaux et recensés dans la liste des éléments globaux. Les modèles globaux ³² peuvent être définis uniquement pour les éléments globaux.
modèle global	Un modèle global peut être défini pour un élément global ³² . Une fois défini, un modèle global peut être utilisé pour cet élément à chaque fois que cet élément apparaît dans le document. En alternative au modèle global, le traitement pour un élément global peut être défini dans un modèle local ³² .
Conteneur Mise en page :	Un conteneur de Mise en page est un bloc de design dans lequel les éléments de design peuvent être disposés et positionnés de manière absolue. Si un design doit être basé sur une formulaire, il peut être créé comme Conteneur de Mise en page pour que les éléments du formulaire peuvent être positionnés de manière absolue. En alternative, un design peut être fluide ou avoir des conteneurs de mise en page placés à l'intérieur du flux du document.
modèle local	Un modèle local est un modèle qui définit comment un élément (global ou non global) est traité à l'intérieur du modèle principal ³³ . Le modèle local s'applique à cette occurrence particulière de l'élément dans le modèle principal ³³ . À la place du modèle local, un modèle global ³² peut être appliqué dans une occurrence donnée d'un élément dans le modèle principal ³³ .

schéma principal	Une des sources de schéma assignées est désignée comme schéma principal ; le nœud du document du Fichier de travail XML ³³ associé avec le schéma principal est utilisé comme point de départ pour le modèle principal ³³ .
modèle principal	Le modèle principal de point d'entrée. Dans StyleVision, ce modèle correspond à l' élément du document ³² et est le premier à être évalué par le processeur XSLT. Dans la fenêtre d'arborescence de schéma, il est recensé comme l'enfant du nœud du document ³² . Le modèle principal ³³ définit la structure du document de sortie de base et définit comment le/s document/s d'entrée doivent être traités. Il peut contenir des modèles locaux ³² et peuvent référencer des modèles globaux ³² .
sortie	La sortie produite en traitant un document XML avec une feuille de style XSLT. Les fichiers de sortie qui peuvent être générés par StyleVision seraient en format HTML, RTF, PDF, et Word 2007-et-plus récent. Authentic View n'est pas considéré une sortie, et est référé séparément comme Authentic View. Les feuilles de style XSLT générées par StyleVision ne sont pas non plus considérées comme sortie et sont référées séparément comme feuilles de style XSLT.
items statiques	Les items qui ont leur origine dans SPS et pas dans les sources de données XML. Les items statiques peuvent être du texte, des tables et des listes ; aussi des images, hyperliens et signets (quand les URI sont statiques).
Composant SPS	Un composant SPS peut être : (i) un nœud de schéma (par exemple, un nœud d'élément) ; (ii) un composant SPS statique tel qu'un calcul automatique ³⁹⁷ ou un string de texte ; ou (iii) un format prédéfini ⁴⁸¹ (représenté dans SPS par ses balises de début et de fin).
modèle	Défini librement comme ensemble d'instructions pour traiter un nœud ou un groupe de nœuds.
Fichier modèle XML	Un Fichier modèle XML est assigné à une SPS dans StyleVision (éditions Enterprise et Professional). Il s'agit d'un fichier XML qui fournit les données démarrant d'un nouveau document XML créé avec une SPS donnée quand cette SPS est ouverte dans Authentic View. Le fichier modèle XML doit être en conformité avec le schéma sur lequel la SPS est basée.
Élément défini par l'utilisateur	Un élément qui n'est ni un nœud dans l'arborescence de schéma ni un élément prédéfini ou un élément design, mais un qui est spécifié par l'utilisateur. Un élément peut être spécifié avec des attributs.
Modèle défini par l'utilisateur	Un modèle est créé pour une séquence spécifiée dans une expression XPath.
Blocs de texte définis par l'utilisateur	Les blocs de texte XML peuvent être insérés librement à tout emplacement dans le design
Fichier de travail XML/XBRL	Un fichier de travail XML/XBRL est un fichier de données XML qui est assigné à une SPS dans StyleVision afin de consulter la sortie Authentic View et output du document XML dans StyleVision. Sans fichier de travail XML/XBRL, la SPS dans StyleVision n'aura pas de données XML dynamiques à traiter. Si la SPS est basée sur un schéma qui contient plus d'un élément global, il peut y avoir une ambiguïté à propos de savoir quel élément global est l'élément du document. Assigner un fichier de travail XML/XBRL résolve une telle ambiguïté (car un document XML valide n'aura, par définition, qu'un élément de document ³²). Notez que cette fonction XBRL est disponible uniquement dans l'édition Enterprise.
Document XML	Le document XML est utilisé de deux manières : (i) pour se référer au document XML spécifique ; (ii) pour se référer à toute source de données XML , y compris les sources BD (desquelles les documents de données XML sont générés pour l'utilisation avec une SPS). Quelle manière est intentionnée doit être claire du contexte.

1.6 À propos de cette documentation

Cette documentation est le manuel utilisateur livré avec <% StyleVision%>. Elle est disponible comme système d'Aide intégré de StyleVision, peut être consultée en ligne sur le [site web d'Altova](#), et peut aussi être téléchargé d'ici comme PDF que vous pouvez imprimer.

Le manuel utilisateur est organisée dans les sections suivantes :

- Une [introduction](#) ²⁰, qui explique ce qu'est une SPS et introduit les fonctions principales et les concepts de StyleVision.
- Une [description de l'interface utilisateur](#) ³⁷, qui fournit un aperçu de la GUI de StyleVision.
- Une section du [tutoriel](#) ⁷¹, qui est un exercice pratique pour se familiariser avec les fonctions StyleVision.
- L'[aperçu d'utilisation](#) ¹¹³, qui décrit l'utilisation à un niveau élevé : par exemple, les sources de schéma utilisées pour créer un SPS, le large processus de design, le déploiement Authentic View et les projets.
- Le [contenu du fichier SPS](#) ¹³⁸, qui explique comment les composants statiques (origine feuille de style) et dynamiques (origine document XML) sont créés et édités dans SPS.
- La [structure de fichier SPS](#) ³¹⁰, qui affiche comment un fichier SPS peut être structuré et modulé, et décrit la gestion des modèles de StyleVision.
- Les [fonctions avancées du fichier SPS](#) ³⁹⁶, qui décrivent des fonctions de design avancées, telles que la génération automatique de calculs, la définition de conditions, le groupement et le tri de critères définis par l'utilisateur, et comment créer des tables de contenus et des références croisées dans le document de sortie.
- La [présentation du fichier SPS](#) ⁴⁸⁰, qui explique comment les composants SPS sont formatés et disposés.
- La [fonction SPS d'édition supplémentaire du fichier](#) ⁵⁷⁶, qui décrit une gamme de fonctions supplémentaires qui peuvent rendre vos SPS plus puissantes. Ces fonctions comprennent : des ressources globales pour tirer profit des fonctions dans d'autres produits d'Altova, une validation supplémentaire, des scripts, des variables et des paramètres.
- Les [fichier SPS et bases de données](#) ⁶⁶⁶, qui expliquent comment les bases de données peuvent être utilisées avec SPS.
- Les [fichier SPS et XBRL](#) ⁷⁷⁹, qui décrivent comment la sortie peut être conçue pour les documents XBRL dans l'affichage XBRL StyleVision.
- [Authentic View](#) ⁹⁰², qui décrit comment les documents XML sont édités dans Authentic View. La GUI de StyleVision contient un onglet de prévisualisation Authentic View, dans lequel vous pouvez immédiatement tester la sortie Authentic View.
- Le [traitement automatisé](#) ⁹⁵³, qui explique comment la génération des fichiers de sortie peut être automatisée.
- Les [fonctions d'intégration de StyleVision](#) ¹¹⁸⁵, qui contiennent la documentation pour intégrer StyleVision dans d'autres applications. Il existe également des informations comment utiliser StyleVision dans [Visual Studio](#) ⁹⁶⁴ et [Eclipse](#) ⁹⁶⁷.
- Une section de [référence](#) ⁹⁷⁴ contenant les descriptions de tous les symboles et toutes les commandes utilisés dans StyleVision.
- Les [Appendices](#) ¹²⁴⁵ contenant des renseignements sur l'information du moteur XSLT d'Altova et la conversion des types de données BD aux types de schéma XML ; des données techniques sur StyleVision ; et une information relative à la licence.

Comment utiliser

Nous suggérons que vous lisiez d'abord les sections '[Introduction](#)²⁰, [Interface utilisateur](#)³⁷ et [Aperçu d'utilisation](#)¹¹³ afin de vous familiariser avec les fonctions de StyleVision et l'utilisation générale. Puis, passez au [tutoriel](#)⁷¹ pour une expérience pratique de création de SPS. Les sections de fichier SPS ([Contenu de fichier SPS](#)¹³⁸, [Structure de fichier SPS](#)³¹⁰, [Fonctions avancées de fichier SPS](#)³⁹⁶, [Présentation de fichier SPS](#)⁴⁸⁰, [Fonction supplémentaire de fichier SPS](#)⁵⁷⁶, [Fichier SPS et bases de données](#)⁶⁶⁶) fournissent des descriptions détaillées sur comment utiliser les différentes fonctions de StyleVision. Pour une référence suivante, la section [Référence](#)⁹⁷⁴ fournit une description concise de l'icône de barre d'outils, des symboles de design, et des commandes de menu, organisée selon la barre d'outils et le menu. La section [Authentic View](#)⁹¹⁵ fournit des informations sur l'édition dans Authentic View.

Chemins de fichiers dans Windows

Les chemins de fichiers dans cette documentation ne seront pas les mêmes pour tous les systèmes d'exploitation. Veuillez les correspondances suivantes :

- (Mon) dossier de documents : Situé par défaut aux emplacements suivants. Les fichiers d'exemple sont situés dans un sous-dossier de ce dossier.

Windows 7/8/10/11	C:\Users\<username>\Documents
-------------------	-------------------------------

- *Dossier d'application* : Le dossier d'application est le dossier où votre application d'Altova est situé. Le chemin du dossier d'application est, par défaut, le suivant.

Windows 7/8/10/11	C:\Program Files\Altova\
version 32-bit sur 64-bit OS	C:\Program Files (x86)\Altova\

Note : StyleVision est aussi pris en charge sur Windows Server 2016 ou plus récent.

Options de prise en charge

Si vous avez des questions ou des problèmes liés à StyleVision, les options de prise en charge suivantes sont disponibles :

1. Consultez le fichier [Aide](#)²⁰ (cette documentation). Le fichier Aide contient une fonction de recherche en texte intégral, outre le fait d'être entièrement indexé.
2. Consultez la [FAQ](#) et le [forum de discussion](#) sur le [site Web d'Altova](#).
3. Contactez le [centre d'assistance d'Altova](#).

Abréviations utilisées les plus fréquemment


Les abréviations suivantes sont utilisées fréquemment dans cette documentation :

- **SPS**: StyleVision Power Stylesheet
- **DB** : Base de données
- **CSS** : Feuilles de style en cascade
- **FAQ** : Foire Aux Questions

2 Interface utilisateur

La GUI de StyleVision (illustration ci-dessous, dans laquelle pas toutes les barres latérales sont affichées) consiste en les parties suivantes :

- Une **barre de menu**. Cliquez sur le menu pour afficher les items dans ce menu. Tous les menus et leurs items sont décrits dans la section [Référence de l'utilisateur](#)⁹⁷⁴. La barre de menu contient également les boutons Minimiser, Restaurer, et Fermer Document actif.
- Un **espace de la barre d'outils**. Les [barres d'outils](#)⁹⁹⁷ et les raccourcis de commande dans chaque barre d'outils sont décrits dans la section [Référence de l'utilisateur](#)⁹⁷⁴.
- Une **Fenêtre principale**³⁸ avec onglets qui affiche un ou plus de documents SPS ouverts à la fois. Dans cette fenêtre, vous pouvez [éditer le design de SPS](#)³⁹, éditer le contenu de [Authentic View](#)⁴¹ (dans l'onglet Authentic eForm), et [prévisualiser les feuilles de style XSLT et la sortie](#)⁴³.
- Les [barres latérales de design](#)⁴⁵ — l'[aperçu de design](#)⁴⁸, l'[arborescence de schéma](#)⁵¹, l'[arborescence de design](#)⁵⁵, le [référentiel de style](#)⁵⁹, les [styles](#)⁶¹, [propriétés](#)⁶³, et les fenêtres du [projet](#)⁶⁷ — qui peuvent être ancrés à l'intérieur de l'application GUI ou rendues flottants à l'écran.
- Une **barre de statut**, qui affiche l'information du statut de l'application. Si vous utilisez la version 64-bit de StyleVision, cela est indiqué dans la barre de statut avec le suffixe (x64) après le nom de l'application. Il n'y a pas de suffixe pour la version 32-bit.




La [fenêtre principale](#)³⁸ et les [barres latérales de design](#)⁴⁵ sont décrites en détail dans les sous-sections de cette section.

Note : La barre de menu et les barres d'outils peuvent être déplacées en glissant leurs poignées à l'emplacement désiré.

2.1 Fenêtre principale

La **fenêtre principale** (*illustration ci-dessous*) est là où le design SPS, Authentic View, les feuilles de style XSLT, et les aperçus de sortie sont affichés.



Fichiers SPS Design (.mtd) dans la fenêtre principale

- De multiples documents SPS peuvent être ouverts dans StyleVision, bien qu'un seul puisse être actif à tout moment. Les noms de tous les documents ouverts sont affichés dans les onglets en bas de la fenêtre principale, avec l'onglet du document actif étant mis en surbrillance.
- Pour activer un document ouvert, cliquez sur son onglet. En alternative, utilisez les options dans le menu Fenêtres.
- Si tant de documents sont ouverts qu'aucun onglet de document n'est visible dans la barre du document-onglet, cliquez sur le bouton de défilement approprié (à droite de la barre du document-onglet ; voir l'illustration ci-dessus) pour défiler sur les boutons dans l'affichage.
- Pour fermer le document actif, cliquez sur le bouton **Fermer Document** dans la barre de menu en haut à droite de la fenêtre d'application (ou sélectionnez [Fichier | Fermer](#)⁽¹⁰¹⁷⁾).

Affichages de documents

Un document est affiché dans les affichages suivants, dont un peut être actif à la fois :

- L'[affichage de design](#)⁽³⁹⁾, dans lequel vous concevez une SPS et éditez les fonctions de JavaScript pour l'utilisation dans cette SPS. L'affichage peut être basculé entre le document de design et l'éditeur JavaScript en cliquant sur la flèche de menu de la liste déroulante et sélectionnant Design ou JavaScript, tel que requis.
- [Authentic View](#)⁽⁴¹⁾ (onglet Authentic eForm), qui vous permet de voir immédiatement Authentic View d'un document XML (le [fichier de travail XML](#)⁽³³⁾). La SPS est appliquée de manière dynamique au [fichier de travail XML](#)⁽³³⁾, permettant d'essayer Authentic View.
- Les [Affichages de sorties](#)⁽⁴³⁾ (sorties HTML, Texte, RTF, PDF, et Word 2007+). Ces affichages sont un aperçu du format de sortie actuel et de la feuille de style XSLT utilisée pour générer cette sortie. L'affichage peut être basculé entre l'aperçu de sortie et la feuille de style XSLT en cliquant sur la flèche de menu de la liste déroulante et en faisant la sélection appropriée.

Chacun des affichages listés ci-dessus est disponible comme onglet en bas de la fenêtre principale de l'onglet des affichages. Pour sélectionner un aperçu, cliquez sur son onglet. L'onglet de l'aperçu sélectionné est mis en surbrillance.

Aperçu de sortie

La fonctionnalité Aperçu de sortie vous permet de visualiser le design ou Authentic View dans le volet gauche et de prévisualiser la sortie dans le volet droit. Cela vous permet de prévisualiser la sortie pendant que vous concevez, puis de modifier votre design en conséquence, non seulement en termes de présentation, mais également en termes de contenu.

Vous pouvez cliquer sur l'icône **Aperçu de sortie** (entourée en rouge dans la capture d'écran ci-dessous) pour diviser la fenêtre principale en deux volets verticaux : (i) la [vue Design](#)³⁹ ou Authentic dans le volet gauche et (ii) les aperçus de la sortie dans le volet droit. L'icône **Aperçu de sortie** (voir capture d'écran ci-dessous) est située en bas à gauche de la fenêtre principale. Dans l'un ou l'autre des volets, sélectionnez la vue souhaitée en cliquant sur son onglet en bas du volet ([vue Design](#)³⁹ ou Authentic dans le volet gauche ; aperçu de la sortie dans le volet droit). Pour désactiver l'aperçu de la sortie, cliquez à nouveau sur l'icône **Aperçu de sortie**.




Dans le volet d'aperçu de sortie :

- Cliquez sur l'icône à l'extrême gauche pour régénérer l'aperçu de sortie actuellement sélectionné.
- Cliquez sur l'icône à l'extrême droite pour basculer entre les aperçus verticaux et horizontaux de sortie.

2.1.1 Aperçu de design

L'**Aperçu de design** (illustration ci-dessous) est l'aperçu dans lequel la SPS est conçue. Dans l'Aperçu de design, vous créez le design du document de sortie en (i) insérant le contenu (utilisant les barres latérales, le clavier, et la création de contenu variée ainsi que les fonctions d'édition fournies dans les menus et barres d'outils) ; et (ii) formatant le contenu utilisant les fonctions de formatage variées fournies dans les barres latérales et les menus. Ces aspects de l'Aperçu de design sont expliqués plus en détail ci-dessous.




L'Aperçu de design peut aussi être basculé vers un [Éditeur JavaScript](#)⁶³¹ ou un Éditeur de Scripting (Authentic). Dans l'Éditeur JavaScript, vous pouvez créer et éditer des [fonctions JavaScript](#)⁶³⁰ qui deviennent ensuite disponibles dans la GUI pour utilisation dans la SPS. Dans l'Éditeur de Scripting, vous pouvez créer et éditer les scripts pour Authentic View. Pour basculer vers l'[Éditeur JavaScript](#)⁶³¹ ou l'Éditeur de Scripting (Authentic) Scripting Editor, cliquez sur le bouton de la liste déroulante dans l'onglet de design (*voir illustration*) et sélectionnez l'Éditeur JavaScript ou l'Éditeur de Scripting (Authentic) depuis le menu de la liste déroulante. Pour repasser à l'Affichage de design, cliquez sur le bouton de la liste déroulante dans l'onglet l'Éditeur JavaScript ou l'Éditeur de Scripting (Authentic) et sélectionnez le design depuis le menu de la liste déroulante.

Dans l'Aperçu de design, la SPS peut avoir plusieurs modèles : le modèle principal, les modèles globaux, les modèles de mise en page de la page, et les fragments de design. Vous pouvez contrôler lesquels des types de modèles sont affichés dans l'Aperçu de design en utilisant les [filtres d'affichage du modèle](#)¹⁰⁰⁶, qui sont disponibles comme les [icônes de la barre d'outils](#)¹⁰⁰⁶. Ces filtres d'affichage vous aideront à optimiser et basculer entre les différents affichages de votre SPS.

Afficher des balises

L'affichage des balises dans l'Aperçu de design peut être contrôlé via les icônes de marque (*ci-dessous*).




Les icônes affichées ci-dessus sont des boutons bascule. Elles, de gauche : (i) affichent de petites balises design (balises sans noms) ; et (ii) affichent de grandes balises design (balises avec noms). Lorsque des petites balises sont activées, le chemin vers un nœud est affiché quand vous survolez au-dessus de ce nœud avec la souris.

Aperçu de sortie

La fonctionnalité Aperçu de sortie vous permet de visualiser le design ou Authentic View dans le volet gauche et de prévisualiser la sortie dans le volet droit. Cela vous permet de prévisualiser la sortie pendant que vous concevez, puis de modifier votre design en conséquence, non seulement en termes de présentation, mais également en termes de contenu.

Vous pouvez cliquer sur l'icône **Aperçu de sortie** (*entourée en rouge dans la capture d'écran ci-dessous*) pour

diviser la fenêtre principale en deux volets verticaux : (i) la [vue Design](#)³⁹ ou Authentic dans le volet gauche et (ii) les aperçus de la sortie dans le volet droit. L'icône **Aperçu de sortie** (voir capture d'écran ci-dessous) est située en bas à gauche de la fenêtre principale. Dans l'un ou l'autre des volets, sélectionnez la vue souhaitée en cliquant sur son onglet en bas du volet ([vue Design](#)³⁹ ou Authentic dans le volet gauche ; aperçu de la sortie dans le volet droit). Pour désactiver l'aperçu de la sortie, cliquez à nouveau sur l'icône **Aperçu de sortie**.




Dans le volet d'aperçu de sortie :

- Cliquez sur l'icône à l'extrême gauche pour régénérer l'aperçu de sortie actuellement sélectionné.
- Cliquez sur l'icône à l'extrême droite pour basculer entre les aperçus verticaux et horizontaux de sortie.

2.1.2 Authentic View

Dans l'onglet **Authentic View** de la Fenêtre principale (l'onglet Authentic eForm), vous pouvez consulter et éditer le [Fichier de travail XML](#)³³ dans Authentic View. Cet aperçu vous permet de (i) voir quel aspect votre document XML Authentic XML aura, et (ii) pour tester Authentic View créé par SPS. Ceci est particulièrement utile si vous désirez tester les fonctions dynamiques de Authentic View. Par exemple, vous pourrez tester comment Authentic View se comporte avec vous :

- Ajouter de nouveaux éléments et attributs
- Ajouter de nouveaux paragraphes ou lignes de table
- Modifier les valeurs qui affectent les modèles conditionnels



Authentic View et le Fichier de travail XML

Pour que Authentic View soit affiché, un [Fichier de travail XML](#) ³³ doit être assigné ⁵¹ au document actif SPS. Ce fichier de travail XML doit être valide selon le schéma sur lequel SPS est basé.

StyleVision crée un fichier XML temporaire qui est basé sur le fichier de travail XML, et il s'agit de ce fichier temporaire qui est affiché dans l'onglet Authentic View de la fenêtre principale. Les modifications que vous faites dans Authentic View modifieront le fichier XML temporaire. Le fichier de travail XML lui-même ne sera pas modifié jusqu'à ce que vous enregistriez explicitement les modifications (avec la commande de menu [Fichier | Enregistrer les données Authentic XML](#) ¹⁰³¹).

Si aucun fichier de travail XML n'est assigné, vous serez invité à assigner le fichier de travail XML quand vous cliquez sur l'onglet Authentic View.

Aperçu de sortie

La fonctionnalité Aperçu de sortie vous permet de visualiser le design ou Authentic View dans le volet gauche et de prévisualiser la sortie dans le volet droit. Cela vous permet de prévisualiser la sortie pendant que vous concevez, puis de modifier votre design en conséquence, non seulement en termes de présentation, mais également en termes de contenu.

Vous pouvez cliquer sur l'icône **Aperçu de sortie** (entourée en rouge dans la capture d'écran ci-dessous) pour diviser la fenêtre principale en deux volets verticaux : (i) la [vue Design](#) ³⁹ ou Authentic dans le volet gauche et (ii) les aperçus de la sortie dans le volet droit. L'icône **Aperçu de sortie** (voir capture d'écran ci-dessous) est située en bas à gauche de la fenêtre principale. Dans l'un ou l'autre des volets, sélectionnez la vue souhaitée en cliquant sur son onglet en bas du volet ([vue Design](#) ³⁹ ou Authentic dans le volet gauche ; aperçu de la sortie dans le volet droit). Pour désactiver l'aperçu de la sortie, cliquez à nouveau sur l'icône **Aperçu de sortie**.



Dans le volet d'aperçu de sortie :

- Cliquez sur l'icône à l'extrême gauche pour régénérer l'aperçu de sortie actuellement sélectionné.
- Cliquez sur l'icône à l'extrême droite pour basculer entre les aperçus verticaux et horizontaux de sortie.

Limitations Authentic View

Authentic View dans la fenêtre principale est semblable à Authentic View disponible dans XMLSpy et Authentic Desktop, mis à part les principales exceptions suivantes :

- Les assistants à la saisie Authentic View ne sont pas disponibles dans la GUI. Pour insérer ou ajouter des nœuds, vous devez cliquer avec la touche de droite de la souris et utiliser les menus contextuels.
- Les tables CALS/HTML ne sont pas disponibles pour insertion.
- Les icônes d'état de texte ne sont pas disponibles.

Pour tester ces fonctions, vous devez utiliser tout Authentic View dans XMLSpy ou Authentic Desktop. Une description entière de comment utiliser Authentic View se trouve dans la section [Éditer dans Authentic](#)

[View](#)⁹¹⁵. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter le tutoriel Authentic View dans XMLSpy ou Authentic Desktop le manuel utilisateur.


2.1.3 Aperçus de sortie

Il existe cinq **Aperçus de sortie**, un de chaque pour les sorties HTML, RTF, PDF, Word 2007+ et Text. Chaque onglet de sortie (*illustration ci-dessous*) affiche : (i) la feuille de style XSLT pour cette sortie ; et (ii) un aperçu de la sortie produite en transformant le [fichier de travail XML](#)³³ avec la feuille de style XSLT. Dans l'onglet de l'Aperçu PDF, il existe deux options d'onglet supplémentaires : (i) XSL-FO, qui affiche le document FO produit en traitant le document XML avec XSLT-FO (feuille de style XSLT) ; et (ii) le Résultat FO, qui affiche la sortie de message du Processeur FO lors du traitement du document FO de la sortie PDF.

Note : pour que les différents aperçus fonctionnent correctement, vous allez devoir installer les programmes pertinents à chaque aperçu tels que décrits dans la section [Configurer StyleVision](#)²⁹.

Note : vous pouvez également fractionner la fenêtre principale pour afficher le design dans une partie et la sortie dans l'autre partie. Voir Fractionner

Dans un onglet de sortie, l'aperçu peut être changé entre une feuille de style XSLT et l'aperçu de sortie en cliquant sur le bouton de la liste déroulante dans l'onglet de sortie et en sélectionnant l'option XSLT où l'option d'aperçu de sortie est requise.



Aperçu XSLT

L'aperçu XSLT affiche la feuille de style XSLT générée pour ce format de sortie depuis la SPS actuellement active. La feuille de style est générée à nouveau à chaque fois que l'aperçu XSLT est sélectionné.

Une feuille de style dans l'onglet de sortie est affichée avec les éléments « line-numbering » et « expandable/collapsible » ; cliquez sur les icônes + et – dans la marge gauche pour élargir/réduire les éléments. La feuille de style dans l'aperçu XSLT ne peut pas être éditée, mais peut être recherchée (sélectionnez [Éditer | Recherche](#)¹⁰⁴⁵) et le texte peut être copié dans le presse-papiers (avec [Éditer | Copier](#)¹⁰⁴⁶).

Note : Les feuilles de style XSLT générées depuis SPS peuvent être générées séparément et enregistrées utilisant la commande [Fichier | Enregistrer les fichiers générés](#)¹⁰³¹.

Aperçu

L'Aperçu affiche la sortie produite en transformant le [fichier de travail XML](#)³³ avec la feuille de style XSLT pour ce format de sortie. La sortie est générée à nouveau à chaque fois que l'onglet de sortie est cliqué. Notez qu'il s'agit de la version enregistrée du fichier de travail XML qui est transformé—et non la version temporaire qui est éditée avec Authentic View. Ceci signifie que toute modification faite dans Authentic View sera reflétée dans l'aperçu de sortie uniquement une fois que ces modifications ont été modifiées dans le [fichier de travail XML](#)³³ ([Fichier | Enregistrer les données XML Authentic](#)¹⁰³¹).


Si aucun [fichier de travail XML](#)³³ n'est assigné quand l'aperçu de sortie est sélectionné dans l'aperçu sortie, vous serez invité à assigner le fichier de travail XML. Pour les SPS basées sur BD, il n'est pas nécessaire d'assigner un [fichier de travail XML](#)³³ puisqu'un fichier XML temporaire non éditable est automatiquement généré quand une BB est chargée et que ce fichier XML est utilisé comme [fichier de travail XML](#)³³.

Note : Les fichiers de sortie générés depuis SPS peuvent être générés et enregistrés utilisant la commande [Fichier | Enregistrer les fichiers générés](#)¹⁰³¹.

Aperçu de sortie

La fonctionnalité Aperçu de sortie vous permet de visualiser le design ou Authentic View dans le volet gauche et de prévisualiser la sortie dans le volet droit. Cela vous permet de prévisualiser la sortie pendant que vous concevez, puis de modifier votre design en conséquence, non seulement en termes de présentation, mais également en termes de contenu.

Vous pouvez cliquer sur l'icône **Aperçu de sortie** (*entourée en rouge dans la capture d'écran ci-dessous*) pour diviser la fenêtre principale en deux volets verticaux : (i) la [vue Design](#)³⁹ ou Authentic dans le volet gauche et (ii) les aperçus de la sortie dans le volet droit. L'icône **Aperçu de sortie** (*voir capture d'écran ci-dessous*) est située en bas à gauche de la fenêtre principale. Dans l'un ou l'autre des volets, sélectionnez la vue souhaitée en cliquant sur son onglet en bas du volet ([vue Design](#)³⁹ ou Authentic dans le volet gauche ; aperçu de la sortie dans le volet droit). Pour désactiver l'aperçu de la sortie, cliquez à nouveau sur l'icône **Aperçu de sortie**.



Dans le volet d'aperçu de sortie :

- Cliquez sur l'icône à l'extrême gauche pour régénérer l'aperçu de sortie actuellement sélectionné.
- Cliquez sur l'icône à l'extrême droite pour basculer entre les aperçus verticaux et horizontaux de sortie.

2.2 Barres latérales

Les **barres latérales** (aussi appelées fenêtres de barre latérale ou fenêtres) sont des composants GUI qui vous aident à concevoir SPS et vous fournir des informations associées à l'aperçu actif. Chaque barre latérale (*énumérée ci-dessous*) est décrite dans une sous-section de cette section.

- [Aperçu du design](#) ⁴⁸
- [Arborescence de Schéma](#) ⁵¹
- [Arborescence de design](#) ⁵⁵
- [Référentiel de style](#) ⁵⁹
- [Styles](#) ⁶¹
- [Propriétés](#) ⁶³
- [Projet](#) ⁶⁷
- [Messages](#) ⁶⁹
- [Chercher et Remplacer](#) ⁶⁹


Mise en page des aperçus

La mise en page de l'aperçu fait référence à quelles barres latérales elle est disponible dans cet aperçu et comment ces barres latérales sont positionnées à l'intérieur de la GUI. Les mises en page peuvent être personnalisées pour des catégories d'aperçu séparées, et la personnalisation consiste en deux parties : (i) activer ou désactiver l'affichage des barres latérales individuelles dans un aperçu (par le biais du menu **Aperçu** ou en cliquant avec la touche de droite sur la barre de titre de la barre latérale et sélectionnant **Masquer**); (ii) positionnant la barre latérale à l'intérieur de la GUI, tel que requise. La mise en page définie de cette manière pour une catégorie d'aperçu est conservée pour cette catégorie d'aperçu particulière jusqu'au changement. Donc, si par exemple, dans l'Aperçu Design, toutes les barres latérales à l'exception de la barre latérale sont activées, alors cette mise en page est conservée pour l'Aperçu Design par rapport à de multiples changements d'aperçus, jusqu'au changement de la mise en page de l'aperçu de design. Notez que la mise en page définie pour tout aperçu de sortie (Aperçus HTML, Texte, , RTF, PDF, et Word 2007+) s'appliquent à tous les aperçus de sortie. Les catégories d'aperçu sont : (i) aucun document ouvert ; (ii) Aperçu Design ; (iii) Aperçus de sortie ; et (iv) Authentic View.

Ancrer et faire flotter les fenêtres de la barre latérale

Les fenêtres de la barre latérale peuvent être ancrées dans la GUI StyleVision ou peuvent être créées pour flotter sur votre écran. Pour ancrer une fenêtre, glissez la fenêtre par sa barre de titre et déposez-la sur une des quatre pointes de flèche intérieures et extérieures qui apparaissent quand vous commencez à déplacer. Les pointes de flèche intérieures ancrent la fenêtre déplacée relative à la fenêtre dans laquelle les pointes de flèche intérieures apparaissent. Les quatre pointes de flèche extérieures ancrent la fenêtre déplacée dans chacun des quatre bords de la fenêtre d'interface. Pour faire flotter une fenêtre, (i) double-cliquez sur la barre de titre ; ou (ii) déposez-la n'importe où à l'écran, à l'exception des pointes de flèche qui apparaissent quand vous commencez à déplacer la fenêtre.

En alternative, vous pouvez aussi utiliser les mécanismes suivants. Pour faire flotter la fenêtre ancrée, cliquez sur le bouton **Menu** en haut à droite de la fenêtre ancrée (*voir la capture d'écran ci-dessous*) et sélectionnez Flottant. Ce menu peut aussi être accédé en cliquant avec la touche de droite sur la barre de titre de la fenêtre ancrée.




Pour ancrer la fenêtre flottante, cliquez avec la touche de droite sur la barre de titre de la fenêtre flottante et sélectionnez **Ancre** depuis le menu qui apparaît ; la fenêtre sera ancrée dans la position dans laquelle elle a été ancrée en dernier.

Masquer automatiquement les fenêtres de la barre latérale Design

Une fenêtre ancrée peut être masquée automatiquement. Quand une fenêtre de la barre latérale est masquée automatiquement, elle est masquée dans un onglet au bord de la GUI. Dans la capture d'écran ci-dessous, cinq barres latérales ont été masquées automatiquement : deux dans le coin gauche de la GUI, deux dans le coin du bas, et une dans le coin droit.



Placer le curseur au-dessus de l'onglet fait que cette fenêtre se déploie dans la GUI et dans la fenêtre principale. Dans la capture d'écran ci-dessous, placer le curseur sur l'onglet des Styles fait que la barre latérale des Styles se déroule dans la fenêtre principale.



Déplacer le curseur de la fenêtre déployée et de son onglet fait que la fenêtre se restaure dans l'onglet dans le coin de la GUI.


La fonction Masquer automatiquement est utile si vous souhaitez déplacer des barres latérales utilisées rarement de la GUI, tout en vous permettant d'y avoir un accès facile si vous en avez besoin. Ceci vous permet de créer plus d'espace d'écran pour la fenêtre principale tout en permettant un accès facile aux fenêtres de la barre latérale Design.

Pour masquer automatiquement une fenêtre, dans une fenêtre ancrée, cliquez sur le bouton Masquer automatiquement (icône de la punaise) en haut à droite de la fenêtre (*capture d'écran ci-dessous*). En alternative, dans le [Menu](#)⁴⁶, sélectionnez Masquer automatiquement ; (pour afficher le [Menu](#)⁴⁶, cliquez avec la touche de droite sur la barre de titre de la fenêtre ou cliquez sur le [bouton du Menu](#)⁴⁶ dans la barre de titre de la fenêtre ancrée).



La fenêtre sera masquée automatiquement.

Pour désactiver la fonction Masquer automatiquement pour une fenêtre particulière, placez le curseur sur un onglet pour que la fenêtre se déploie, puis cliquez sur le bouton Masquer automatiquement (*capture d'écran ci-dessous*). En alternative, dans le [Menu](#)⁴⁶, décochez Masquer automatiquement ; (pour afficher le [Menu](#)⁴⁶, cliquez avec la touche de droite sur la barre de titre de la fenêtre ou cliquez sur le [bouton du Menu](#)⁴⁶ dans la barre de titre de la fenêtre).



Note : lorsque la fonction Masquer automatiquement de la fenêtre de la barre latérale est désactivée, l'icône de la punaise de cette fenêtre pointe vers le bas ; quand la fonction est activée, l'icône de la punaise pointe à gauche.

Masquer (fermer) les fenêtres de la barre latérale


Quand une fenêtre de la barre latérale est masquée, elle n'est plus visible dans la GUI, soit sous sa forme maximisée (ancrée ou flottante), soit sous sa forme minimisée (comme onglet dans le coin de la GUI, ce qui est fait en utilisant la [fonction Masquer automatiquement](#) ⁴⁶).

Pour masquer une fenêtre, cliquez sur le bouton **Fermer** en haut à droite de la fenêtre ancrée ou flottante. En alternative, dans le [Menu](#) ⁴⁶, sélectionnez **Masquer**; (pour afficher le [Menu](#) ⁴⁶, cliquez avec la touche de droite sur la barre de titre de la fenêtre ou cliquez sur le [bouton du Menu](#) ⁴⁶ dans la barre de titre de la fenêtre).

Pour rendre une fenêtre visible à nouveau (ou fermer), sélectionnez le nom de la barre de titre Design dans le menu [Aperçu](#) ¹⁰⁶³. La fenêtre de la barre de titre Design est rendue visible dans la position dans laquelle elle était (ancrée ou flottante) quand elle était hidden.


2.2.1 Aperçu du design

La barre latérale **Aperçu du design** (*capture d'écran ci-dessous*) vous permet d'ajouter des sources de schéma, paramètres globaux, SPS modules et fichiers CSS à la SPS active. Ceci vous donne un aperçu de ces composants et vous permet de les gérer de manière conviviale à un emplacement.



Ajouter des sources de schéma

Les sources de schéma peuvent être ajoutées dans une SPS vide ou dans une SPS avec une source de schéma déjà existante. Une source de schéma est ajoutée en cliquant sur la commande **Ajouter Nouvelle Source** sous l'en-tête Sources. Ceci fait apparaître un menu (*capture d'écran ci-dessous*) qui vous permet d'ajouter: (i) un schéma XML ou DTD ou un schéma XML qui est généré automatiquement par StyleVision depuis un fichier XML ; (ii) un schéma généré par StyleVision depuis une BD ; (iii) un schéma défini par l'utilisateur; ou (iv) une taxonomie XBRL.



Le fichier de travail XML et le fichier modèle XML

Lorsqu'un schéma est ajouté, il est recensé sous l'item Sources. Chaque schéma a une entrée deux sous-items :

- Le [Fichier de travail XML](#) ³³
- Le [Modèle de fichier XML](#) ³³

Permettre la Signature XML dans Authentic

Le fichier XML de la **source principale** peut avoir une signature XML activée. Ceci permet à l'utilisateur Authentic View de signer et vérifier les documents XML. Notez que la signature ne peut être activée que pour la source principale et pas pour les sources supplémentaires. Pour des informations concernant la permission et la configuration des signatures XML, voir la section [Signatures XML](#) ⁶⁴³.

Ajouter des modules, fichiers CSS files, paramètres et fichiers XSLT

Cliquez sur les commandes respectives **Ajouter Nouveau** en bas des sections Modules, Fichiers CSS, Paramètres et Fichiers XSLT pour ajouter un nouvel item à la section respective.

Fonctions d'Aperçu du design

Les fonctions suivantes sont communes à chaque section (Sources, Paramètres, etc.) dans la barre latérale de l'Aperçu du design :

- Chaque section peut être élargie ou réduite en cliquant sur la pointe de flèche triangulaire à gauche du nom de la section.
- Les Fichiers dans les sections Sources, Modules et Fichiers CSS sont recensés uniquement avec leurs noms de fichier. Quand vous défilez au-dessus du nom de fichier, la chemin de fichier entier est affiché dans une fenêtre popup.
- Les items qui sont grisés sont présents dans un module importé, pas dans le fichierSPS actuellement actif dans la GUI.
- Chaque section a également une commande **Ajouter Nouvel <Item>** en bas de la section, qui vous permet d'ajouter un nouvel item à cette section. Par exemple, cliquer sur la commande **Ajouter Nouveau Paramètre** ajoute un nouveau paramètre à la SPS et à la liste des Paramètres dans l'Aperçu du design.
- Chaque item dans une section a un menu contextuel qui peut être accédé soit en cliquant avec la touche de droite sur cet item ou en cliquant sur son icône **Menu contextuel**  (la flèche pointant vers le bas à droite de l'item).
- L'icône **Supprimer** dans le menu contextuel supprime l'item sélectionné. Cette commande est aussi disponible dans les menus contextuels si la commande est applicable.
- La commande du menu contextuel **Éditer Fichier dans XMLSpy** ouvre le fichier sélectionné dans l'application Altova XMLSpy.
- Les commandes du menu contextuel **Vers le haut** et **Vers le bas**, sont applicables uniquement quand un des [multiples modules](#) ³⁵⁹ dans la section des Modules est sélectionné. Chaque bouton déplace le module sélectionné, respectivement vers le haut ou le bas, par rapport au module immédiatement adjacent.

Sources

La section Sources recense le schéma sur lequel la SPS est basée ainsi que le fichier de travail XML et le fichier modèle XML attribué à la SPS. Vous pouvez changer chacune des ces sélections de fichier en accédant son menu contextuel (en cliquant avec la touche de droite ou en cliquant sur l'icône du Menu contextuel ) , puis en sélectionnant l'option **Assign...** appropriée.

Dans l'édition Enterprise de StyleVision, de multiples sources de schéma peuvent être utilisées dans une SPS. Dans l'édition Enterprise, la commande **Ajouter Nouvelle Source de Schéma** vous permet d'ajouter des sources de schéma supplémentaires. Si plus d'une source de schéma est présente, une de celles-ci doit être configurée comme source de schéma principal, et elle est indiquée par le mot (principal) à côté de son

en-tête. Par défaut, la source de schéma principal est la première source de schéma qui a été ajoutée. Si vous souhaitez définir une autre source de schéma comme schéma principal, sélectionnez-la et dans son menu contextuel, sélectionnez la commande **Définir comme Schéma principal**.

Modules

La section Modules recense les [modules SPS](#) ³⁵⁵ utilisés par la SPS active. Les nouveaux modèles sont ajoutés à la liste en cliquant sur la commande **Ajouter Nouveau Module** et allez au fichier SPS requis. Étant donné que [l'ordre dans lequel les modules sont répertoriés](#) ³⁵⁹ est significatif, si plus d'un module est répertorié, la/les commande(s) **Vers le haut / Vers le bas** (dans le menu contextuel d'un module) peut/peuvent être utilisée/s pour changer l'ordre. Le menu contextuel fournit également une commande pour ouvrir le module sélectionné dans StyleVision.

Note : la barre latérale Aperçu du design fournit un aperçu des modules, vous permettant de gérer les modules au niveau du fichier. Les divers [objets de module](#) ³⁵⁶ (objets à l'intérieur des modules), toutefois, sont répertoriés dans la [barre latérale de l'arborescence de design](#) ⁵⁵.

Fichiers CSS

La section des Fichiers CSS répertorie les fichiers CSS utilisés par la SPS active. Les nouveaux fichiers CSS sont ajoutés à la liste en cliquant sur la commande **Ajouter Nouveau Fichier CSS** et cherchez le fichier CSS requis. Étant donné que [l'ordre dans lequel les fichiers CSS sont répertoriés](#) ⁴⁹⁷ est significatif, si plus d'un module est répertorié, la/les commande(s) **Vers le haut / Vers le bas** (dans le menu contextuel) devient/deviennent active/s quand un fichier CSS est sélectionné. Le fichier CSS sélectionné peut être déplacé vers le haut ou vers le bas en cliquant sur la commande requise. Le menu contextuel fournit également une commande pour ouvrir le module sélectionné dans <% SPY- GEN%>.

Note : la barre latérale Aperçu du design fournit un aperçu des fichiers CSS, vous permettant de gérer les fichiers CSS au niveau du fichier. Les [règles CSS](#) ⁴⁹⁷ variées à l'intérieur des fichiers CSS, sont, cependant, répertoriées dans la [barre latérale du Référentiel de Style](#) ⁵⁹.

Paramètres

La section Paramètres recense les paramètres globaux dans SPS. Vous pouvez ajouter des nouveaux paramètres utilisant la commande **Ajouter Nouveau Paramètre** en bas de la section. Double-cliquer sur le nom du paramètre ou la valeur vous permet d'éditer le nom ou la valeur, respectivement. Pour supprimer un paramètre, sélectionnez le paramètre, puis cliquez sur la commande **Supprimer** dans le menu contextuel.

Fichiers XSLT


La section des Fichiers XSLT répertorie les fichiers XSLT qui ont été importés dans la SPS. Les modèles XSLT dans ces fichiers XSLT seront disponibles pour les feuilles de style comme modèles globaux. Pour une description complète sur comment cela fonctionne, voir [Modèles XSLT](#) ³⁸⁵.

2.2.2 Arborescence de schéma

La barre latérale **Arborescence de schéma** (*capture d'écran ci-dessous*) vous permet d'exécuter les opérations suivantes :

- Sélectionner de multiples éléments de racine (éléments de document) pour un schéma.

- Glisser des nœuds (éléments, attributs, types globaux) d'une arborescence de schéma et déposez-les dans le design. Ces nœuds représentent le contenu XML qui doit être inclus dans la sortie.
- Afficher les listes de tous les éléments globaux et types dans toutes les sources de schéma . Permet qu'un élément global ou un type global puisse être créé comme modèle global.
- Afficher une liste de tous les noms d'espaces utilisés dans la SPS.
- Insérer et éditer [Fragments de design](#) ³⁸¹.
- Insérer et éditer les [fonctions XPath](#) ⁶⁰⁸ définies par l'utilisateur pour la SPS.




Éléments racine

Pour chaque schéma, sous l'en-tête \$XML, les [éléments de racine](#) ³² sélectionnés (ou [éléments de document](#) ³²) sont répertoriés. La liste consiste en tous les éléments de racine que vous sélectionnez pour le schéma (voir ci-dessous pour voir comment ceci fonctionne). Chaque élément de racine peut être élargi pour afficher son contenu d'arborescence de modèle. C'est à partir de ces nœuds dans les arborescences d'élément de racine que le contenu du modèle principal est créé. Notez que ce point d'entrée du modèle principal est le nœud du document du schéma principal que vous pouvez sélectionner ou modifier à tout moment (voir ci-dessous comment ceci fonctionne).

Pour sélectionner les éléments de racine pour un schéma, procédez comme suit : Cliquez sur le bouton

Sélectionner  à droite de l'item `Éléments racine`. Ceci fait apparaître le dialogue Sélectionner Éléments racine (*capture d'écran ci-dessous*), dans lequel vous pouvez sélectionner lequel des éléments globaux dans le schéma sera/seront les éléments racine. Voir [Structure SPS | Sources de schéma](#) ³¹² pour une explication des possibilités offertes par une sélection de multiples éléments racine.



De plus, tous les éléments globaux dans tous les schémas ajoutés sont répertoriés sous l'item Tous les éléments globaux. Pour chaque élément global, un [modèle global](#) ³⁷⁰ peut être créé.

Éléments globaux et types globaux

Les éléments globaux et types globaux peuvent être utilisés pour créer des [modèles globaux](#) ³⁷⁰ qui peuvent être réutilisés dans d'autres modèles. Les types globaux supplémentaires peuvent aussi être utilisés directement dans des modèles.

Toutefois, les types globaux ne fonctionnent qu'avec des instances XML valides. Si l'instance XML est invalide, alors le type ne correspondra pas et aucun contenu ne sera affiché.

Fragments de design

Tous les [Fragments de design](#) ³⁸¹ dans le document sont répertoriés sous cet item et peuvent être consultés quand l'item Fragments de design est élargi. La fonction Fragment de design suivante est disponible :

- Créer un Fragment de design en cliquant sur l'icône **Ajouter**  de l'item Fragments de design.
- Double-cliquer sur le nom d'un Fragment de design dans l'Arborescence de schéma permet au nom de ce Fragment de design d'être édité.
- Un Fragment de design peut être activé ou désactivé en cochant ou décochant, respectivement, la case à cocher du Fragment de design.
- Un Fragment de design peut être glissé depuis l'arborescence de schéma dans le design.

Voir la section [Fragments de design](#) ³⁸¹ pour des informations sur le travail avec les Fragments de design.

Fonctions XPath définies par l'utilisateur

Une fonction XPath définie par l'utilisateur peut être ajoutée en cliquant sur l'icône **Ajouter**  de l'item des Fonctions XPath. Après avoir créé une fonction XPath, elle est répertoriée dans l'Arborescence de schéma. Double-cliquer sur une fonction XPath ouvre la fonction dans son dialogue pour l'édition. La fonction XPath suivante est disponible :

- Une fonction XPath de design peut être activée ou désactivée en cochant ou décochant, respectivement, la case à cocher à côté de l'item Fonctions XPath.
- En cliquant avec la touche de droite sur une fonction XPath, ceci ouvre également un menu contextuel qui contient des commandes pour renommer et déplacer une fonction XPath.

Voir la section [Fonctions XPath définies par l'utilisateur](#) ⁶⁰⁸ pour des informations détaillées sur le travail avec les fonctions XPath.

Espaces de noms

Les espaces de noms utilisés dans SPS sont répertoriés sous l'en-tête des espaces de noms ensemble avec leurs préfixes. Les espaces de noms dans cette liste proviennent de deux sources : les (i) espaces de noms définis dans le schéma référencé ou les schémas (*voir note ci-dessous*) ; et les (ii) espaces de noms qui sont ajoutés à chaque SPS nouvellement créée par défaut. Faire référence à une telle liste peut être très utile lors de l'écriture des expressions XPath. De plus, vous pouvez définir un espace de nom XPath par défaut pour toute la SPS en double-cliquant sur le champ de valeur de l'entrée `xpath-default-ns`, puis en saisissant l'espace de nom.

Note : si vous souhaitez ajouter un espace de nom à une feuille de style SPS ou à une feuille de style XSLT générée depuis une SPS créée, l'espace de nom doit être ajouté à l'élément de niveau supérieur `schema` du schéma XML sur lequel la SPS se base.

Barre d'outils et icônes d'arborescence de schéma

Les icônes de barre d'outils suivantes sont des raccourcis de commandes communes de barres d'outils d'Arborescence de schéma.



Dans un [schéma défini par l'utilisateur](#) ³²⁵, ajoute un élément enfant à élément document ou ajoute un élément frère à l'élément sélectionné. Plus de commandes pour créer un [schéma défini par l'utilisateur](#) ³²⁵ sont disponibles en cliquant sur la flèche déroulante vers le bas de l'icône.



Créer/Supprimer Modèle global, activé quand un élément global ou type global est sélectionné.



Supprimer l'item sélectionné.




Synchroniser la bascule d'arborescence. Lorsque la bascule est activée (l'icône a des bordures), sélectionner un nœud dans l'arborescence sélectionne (i) le nœud correspondant dans le design, et (ii) le nœud correspondant dans l'Arborescence de design si l'icône Synchroniser l'Arborescence de design dans la fenêtre d'Arborescence de design est activée. Lorsque désactivé, le nœud correspondant dans le design n'est pas sélectionné. Désactivez la bascule si vous glissez un nœud de l'arborescence et si le déposer à l'emplacement désiré dans le design pose problème.




Réduit automatiquement d'autres éléments dans l'Arborescence de schéma quand Synchroniser la bascule d'arborescence est activée et que l'item est sélectionné dans le design. Notez que cette bascule est activée uniquement lorsque Synchroniser la bascule d'arborescence est activée.

Les symboles utilisés dans les arborescences de schéma


Ci-dessous, vous trouverez une liste des symboles d'arborescences de schéma.




Élément.




Attribut.



Élément avec des éléments enfant. Double-cliquer sur l'élément ou le symbole +/- à sa gauche fait que l'élément s'élargit/se réduit.




Filtre BD appliqué. S'applique uniquement aux éléments de table de données dans l'arborescence de schéma.



Les types globaux peuvent être soit de nature complexe soit simple. Les types complexes sont indiqués par une icône de couleur cyan, les types simples par une icône de couleur brune.

2.2.3 Arborescence de Design

La barre latérale **Arborescence de Design** (capture d'écran ci-dessous) fournit un aperçu de design SPS.



À la racine de l'arborescence de design, il se trouve le nom du fichier SPS ; l'emplacement du fichier est affiché dans une fenêtre pop up lorsque vous placez le curseur de la souris sur le fichier. Le prochain niveau de l'arborescence de design est organisé en catégories comme suit :

- Les [Scripts](#) ⁶³⁰, qui affichent toutes les fonctions de JavaScript qui ont été définies pour la SPS utilisant l'Éditeur JavaScript de StyleVision.
- Le [Modèle principal](#) ³⁶⁹, qui affiche une structure détaillée du modèle principal.
- Les [Modèles principaux](#) ³⁷⁰, qui recensent les modèles globaux dans la SPS actuelle, de même que les modèles globaux dans tous les modèles SPS inclus.

- Les [Fragments de design](#) ⁵⁷, qui affichent tous les fragments de design dans le design, et vous permettent de les créer, éditer, renommer et supprimer.
- Les [Modèles XSLT](#) ⁵⁸, qui fournissent la capacité de consulter les modèles XSLT dans les fichiers XSLT importés.
- Les [Fonctions XPath définies par l'utilisateur](#) ⁶⁰⁸, qui permettent de créer, éditer, renommer et supprimer vos propres fonctions XPath.

Icônes de barre d'outils

Les icônes de barre d'outils suivantes sont des raccourcis de commandes communes de barres latérales pour de l'Arborescence de conception.



Ajoute un fragment de design, modèle principal ou item de mise à jour dans le design. Cliquez sur la partie gauche de l'icône ajoute un fragment de design. Cliquez sur la flèche vers le bas fait afficher une liste avec des commandes pour ajouter un fragment de design ou tous les différents items de mise en page.



Supprimez l'item sélectionné ; l'icône est active quand l'item dans les Modèles globaux ou les sous-arborescences de mise en page est sélectionné.



Synchroniser la bascule d'arborescence. Lorsque la bascule est activée (l'icône a des bordures), sélectionner un nœud dans l'arborescence sélectionne (i) le nœud correspondant dans le design, et (ii) le nœud correspondant dans l'Arborescence de design si l'icône Synchroniser l'Arborescence de design dans d'Arborescence de design est activée. Lorsque désactivé, les nœuds correspondants dans le design et l'arborescence de schéma ne sont pas sélectionnés.



Réduit automatiquement d'autres éléments dans l'Arborescence de design quand Synchroniser la bascule d'arborescence est activée et que l'item est sélectionné dans le design. Notez que cette bascule est activée uniquement lorsque Synchroniser la bascule d'arborescence est activée.

Modifier l'affichage de l'arborescence de design

L'affichage de l'arborescence de design peut être modifié via le menu contextuel (*voir la capture d'écran ci-dessous*), qui s'affiche en cliquant avec la touche de droite sur un item dans l'arborescence de design.




La commande **Supprimer** supprime l'item d'arborescence de design depuis l'arborescence de design. **Make Design Fragment** crée un [fragment de design](#) ⁵⁷ dans le design et ajoute un item dans l'arborescence de design. **Élargir tout** élargit tous les items de l'arborescence de design.

Scripts et Modèle principal

La liste des scripts affiche tous les scripts dans le Design, y compris ceux dans les modules importés. La liste du Modèle principal affiche une arborescence du modèle principal. Les items dans l'arborescence et le design peuvent être supprimés en cliquant avec la touche de droite sur l'item et en sélectionnant **Supprimer**.

Modèles globaux


L'item [Modèles principaux](#) ³⁷⁰ recense tous les modèles globaux dans la SPS actuelle, de même que dans tous les modèles SPS ajoutés. Les modèles globaux définis dans la SPS actuelle sont affichés en noir, tandis que des modèles globaux qui ont été définis dans des modules ajoutés sont affichés en gris (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Chaque modèle global a une case à cocher à sa gauche qui permet que vous l'activiez ou désactiviez. Quand un modèle global est désactivé, il est supprimé du design.



Un modèle global dans la SPS actuelle (pas un dans un module ajouté) peut être éliminé en sélectionnant et en cliquant sur le bouton **Supprimer** dans la barre d'outils ou la commande **Supprimer** dans le menu contextuel. Le composant est supprimé depuis le design et l'arborescence.

Fragments de design


L'item [Fragments de design principaux](#) ³⁸¹ recense tous les Fragments de design dans la SPS actuelle, de même que dans tous les modèles SPS ajoutés. Les Fragments de design définis dans la SPS actuelle sont affichés en noir, tandis que Fragments de design qui ont été définis dans des modules ajoutés sont affichés en gris (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Chaque Fragment de design a une case à cocher à sa gauche, qui permet que vous l'activiez ou désactiviez. Un fragment de design dans la SPS actuelle (pas un dans un module ajouté) peut être éliminé en sélectionnant et en cliquant sur la commande **Supprimer** dans le menu contextuel. Le composant est supprimé depuis le design et l'arborescence.



Un fragment de design peut être ajouté en cliquant sur l'icône Ajouter  à droite de l'item des Fragments de design. Chaque fragment de design est conçu comme une arborescence avec des nœuds qui s'élargissent/se réduisent. Tout composant dans une arborescence de fragment de design (qui est défini dans la SPS actuelle) peut être supprimé en le sélectionnant et en cliquant sur le bouton **Supprimer** dans la barre d'outils ou la commande **Supprimer** dans le menu contextuel. Le composant est supprimé depuis le design et l'arborescence.

Modèles XSLT


Dans la barre latérale de l'arborescence de design (*capture d'écran ci-dessous*), les modèles XSLT contenus dans le fichier XSLT importé sont affichés sous les en-têtes de modèles XSLT.



Il existe deux types de modèles XSLT importés : (i) modèles correspondants (indiqués par *Match*), et (ii) modèles nommés (indiqués par *Name*). Dans l'arborescence de design, ces deux types sont recensés avec la valeur de l'attribut `select` des modèles correspondants, et (ii) par la valeur de l'attribut `name` des modèles nommés, respectivement. Pour une description complète sur comment les Modèles XSLT fonctionnent, voir [Modèles XSLT](#) ³⁸⁵.

2.2.4 Référentiel de style

Dans la barre latérale **Référentiel de style** (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez assigner des feuilles de style CSS externes et définir des styles CSS globaux pour SPS. Les règles de style dans des feuilles de style CSS externes et styles CSS définis globalement sont appliquées à Authentic View et au document de sortie HTML.



La barre latérale du Référentiel de style contient deux listes, **Externe** et **Global**, chacune sous forme d'une arborescence. La liste externe contient une liste de feuilles de style CSS externes associées avec SPS. La liste globale contient une liste de tous les styles globaux associés avec SPS.

La structure de listes dans le Référentiel de style est comme suit :

Externe

- CSS-1.css (emplacement indiqué dans la popup qui apparaît en plaçant le curseur de la souris au-dessus)
 - Media (peut être défini dans la fenêtre de le Référentiel de style)
 - Règles (non-éritable ; doit être édité dans le fichier CSS)
 - Selector-1
 - Property-1
 - ...
 - Property-N
 - ...
 - Selector-N
 - + ...
 - + CSS-N.css
- Global**
- Selector-1
 - + Selector-1 Properties
 - ...
 - + Selector-N

Précédence de règles de style

Si une règle de style globale et une règle de style dans une feuille de style CSS externe ont des sélecteurs qui identifient le même composant de document, alors la règle de style globale a précédence sur une feuille de style externe et sera appliquée. Si deux ou plusieurs règles de style globales sélectionnent le même composant de document, alors la règle qui est recensée en dernier de ces règles sera appliquée. De même, si deux ou plusieurs règles de style dans les feuilles de style externes sélectionnent le même composant de document, alors la dernière de ces règles dans les dernières feuilles de style sera appliquée.

Gérer les styles dans lu Référentiel de style

Dans la barre latérale du Référentiel de style, vous pouvez suivre les étapes suivantes, utilisant soit les icônes dans la barre d'outils et/ou les items dans le menu contextuel :

Ajouter : L'icône **Ajouter**  ajoute une entrée de feuille de style externe à l'arborescence externe ou une nouvelle entrée de style globale à l'arborescence globale, respectivement, selon si l'arborescence externe ou globale a été sélectionnée. La nouvelle entrée est ajoutée à la liste des entrées déjà existantes dans l'arborescence. La commande **Ajouter** est également disponible dans le menu contextuel. Pour plus de détails concernant les feuilles de style externes et les styles globaux, voir [Travailler avec les Styles CSS](#) ⁴⁹⁶. Notez qu'une feuille de style CSS externe peut aussi être ajoutée ou une feuille de style supprimée via la [barre latérale de l'Aperçu de Design](#) ⁴⁸.

Insérer : L'icône **Insérer**  insère une nouvelle entrée de feuille de style externe au-dessus de la feuille de style externe sélectionnée (dans l'arborescence externe) ou une nouvelle entrée de style globale au-dessus du style global sélectionné (dans l'arborescence globale). La commande **Insérer** est aussi disponible dans le menu contextuel. Pour plus de détails concernant les feuilles de style externes et les styles globaux, voir [Travailler avec les Styles CSS](#) ⁴⁹⁶.

Déplacer Haut/Bas : L'icône **Déplacer vers le haut**  et **Déplacer vers le bas**  déplace la feuille de style externe sélectionnée ou le style global respectivement vers le haut et le bas de manière relative à d'autres entrées dans son arborescence. Ces commandes sont utiles pour changer la priorité des feuilles de style externes par rapport à elles-mêmes et des règles de style globaux relatives à elles-mêmes. Les commandes

Déplacer vers le haut et **Déplacer vers le bas** sont aussi disponibles dans le menu contextuel. Pour plus de détails sur comment changer la précedence de styles, voir [Travailler avec les Styles CSS](#) ⁴⁹⁶.

Aperçus de styles du sélecteur : Tout sélecteur, soit dans une feuille de style externe ou définie globalement, peut être affichée dans un aperçu obtenu en utilisant les paramètres d'aperçu de l'arborescence. Ces

paramètres sont : **Liste non vide** , **Tout développer** , et **Tout réduire** , et ils sont disponibles dans les boutons de la barre d'outils et les commandes du menu contextuel : Activer le paramètre *List Non-Empty* fait que seules ces propriétés de style sont recensées qui ont une valeur définie pour elles. Autrement, toutes les propriétés de style disponibles sont affichées (ce qui pourrait rendre l'aperçu très encombré). Les paramètres *Expand All* et *Collapse All* combinent le paramètre *List Non-Empty* et respectivement élargit et réduit toutes les définitions de style du sélecteur sélectionné. Ces commandes sont aussi disponibles dans le menu contextuel.

« **Toggle Important** » : Cliquez sur l'icône Toggle Important  définit la valeur CSS `!important` comme activé ou désactivé pour la règle CSS sélectionnée.

« **Reload All** » : L'icône **Recharger tout**  recharge des feuilles de style CSS externes.

Réinitialiser : L'icône **Réinitialiser**  supprime la feuille de style externe sélectionnée ou le style global.


Éditer les styles CSS dans le Référentiel de style

Les mécanismes d'édition suivants sont fournis dans le Référentiel de style :

- Vous pouvez ajouter ou supprimer une feuille de style CSS et vous pouvez spécifier le média sur lequel la feuille de style CSS externe s'applique. Suivez les explications dans la section, [Feuilles de style CSS externes](#) ⁴⁹⁷.
- Les styles globaux peuvent avoir leurs sélecteurs et propriétés directement édités dans la fenêtre du Référentiel de style. Pour savoir comment cela fonctionne, consultez la section [Définir les Styles CSS globaux](#) ⁵⁰¹.

2.2.5 Styles

La barre latérale **Styles** (*capture d'écran ci-dessous*) permet aux styles CSS d'être définis **localement** pour les composants SPS sélectionnés dans l'Aperçu de design. Ceci est opposé aux styles qui sont définis globalement dans la barre latérale du [Répertoire de Styles](#) ⁵⁰¹.



La barre latérale de Styles est divisée en deux grandes parties :

- Le côté gauche, **Styles-For column**, dans lequel les types de composant sélectionnés sont recensés. Vous devriez noter que quand une sélection est effectuée dans l'Aperçu de design, elle pourrait contenir plusieurs composants. Les composants sélectionnés sont recensés dans la colonne Styles-For, organisée par le type de composant. Un de ces types de composants peut être sélectionnée à la fois pour le styling. S'il existe uniquement un type de composant, alors cette instance est sélectionnée pour le styling. S'il existe plusieurs instances du type de composant, alors toutes les instances sélectionnées peuvent être stylées ensemble. Les styles définis sont appliqués localement à chaque instance. Si vous souhaitez styler uniquement une instance spécifique, sélectionnez cette instance de composant spécifique dans l'Aperçu de design et stylez-la dans la barre latérale des Styles. Vous pouvez aussi sélectionner une plage de composant en sélectionnant le composant « start-of-range » puis le composant « end-of-range » avec la clé **Shift** appuyée. Pour des informations détaillées sur la sélection des types de composant, voir [Définir les Styles CSS localement](#) ⁵⁰⁴.
- Le côté droit, **volet Définitions de style**, dans lequel les styles CSS sont définis pour le/s type/s sélectionné/s dans la colonne Styles-For. Le volet Définitions de style peut être affiché dans trois aperçus (voir ci-dessous pour la description). Pour les détails comment définir les définitions de style, voir [Définir les Valeurs de style CSS](#) ⁵⁰⁶. L'icône XPath  active ou désactive l'application des expressions XPath comme source des valeurs de style. Si une propriété de style est sélectionnée et si l'icône XPath est activée, alors l'expression XPath peut être saisie pour cette propriété et la valeur de renvoi de l'expression XPath est utilisée comme valeur de cette propriété de style. De cette manière, la valeur d'un nœud dans un document XML peut être renvoyé au moment de l'exécution comme valeur d'une propriété. Quand l'icône XPath est activée, une valeur statique peut être saisie comme valeur de la propriété.

Paramètres pour l'affichage des définitions

L'affichage des définitions peut être modifié pour répondre à vos besoins d'édition. Trois paramètres d'affichage (énumérés ci-dessous) sont disponibles sous forme de boutons dans la barre d'outils et de commandes dans les menus contextuels.

- Liste non vide**  : lorsque ce paramètre est activé, seules les propriétés ayant des valeurs définies sont affichées, par ordre alphabétique, pour le type de composant sélectionné dans la colonne

de gauche. Sinon, toutes les propriétés sont affichées. Ce paramètre est très utile si vous souhaitez voir quelles propriétés sont définies pour un type de composant particulier. Si vous souhaitez définir de nouvelles propriétés pour le type de composant sélectionné, ce paramètre doit être désactivé afin que vous puissiez accéder à la propriété requise.


- **Tout développer**  : pour le type de composant sélectionné dans la colonne de gauche, toutes les propriétés affichées dans le volet de droite sont développées. Ce paramètre peut être combiné avec le paramètre **Liste non vide**.
- **Tout réduire**  : pour le type de composant sélectionné dans la colonne de gauche de la fenêtre, toutes les propriétés affichées dans le volet de droite sont réduites. Ce paramètre peut être combiné avec le paramètre **Liste non vide**.

Icônes des barres d'outils Toggle Important et Réinitialiser

Cliquez sur l'icône Toggle Important  définit la valeur CSS `!important` comme activé ou désactivé pour la règle CSS sélectionnée. Cliquez sur l'icône Réinitialiser  pour réinitialiser la valeur de la propriété sélectionnée.

2.2.6 Propriétés

La barre latérale **Propriétés** (*capture d'écran ic-dessous*) permet aux propriétés d'être définies pour les composants SPS sélectionnés dans l'Aperçu de design.



La barre latérale des Propriétés est divisée en deux grandes parties :

- La **colonne Styles-For**, dans laquelle les types de composant sélectionnés sont recensés. Un de ces types de composant peut être sélectionné à la fois et les propriétés y assignées. (Dans la capture d'écran ci-dessus, le composant *template* est sélectionné.) Pour des informations détaillées sur comment les composants avec des propriétés sont groupés, voir la section [Composants et leurs Groupes de propriété](#) ⁶⁴ ci-dessous.
- Le **volet Définitions de propriété**, dans lequel les propriétés de composant sont définies pour le type de composant sélectionné dans la colonne Properties-For. Le volet Définitions de Propriété peut être affiché dans trois aperçus (*voir ci-dessous*). Pour les détails des propriétés dans chaque groupe de propriété, voir la section [Groupes de propriété](#) ⁶⁶ ci-dessous.

Paramètres pour l'affichage des définitions

L'affichage des définitions peut être modifié pour répondre à vos besoins d'édition. Trois paramètres d'affichage (*énumérés ci-dessous*) sont disponibles sous forme de boutons dans la barre d'outils et de commandes dans les menus contextuels.

- **Liste non vide**  : lorsque ce paramètre est activé, seules les propriétés ayant des valeurs définies sont affichées, par ordre alphabétique, pour le type de composant sélectionné dans la colonne de gauche. Sinon, toutes les propriétés sont affichées. Ce paramètre est très utile si vous souhaitez voir quelles propriétés sont définies pour un type de composant particulier. Si vous souhaitez définir de nouvelles propriétés pour le type de composant sélectionné, ce paramètre doit être désactivé afin que vous puissiez accéder à la propriété requise.
- **Tout développer**  : pour le type de composant sélectionné dans la colonne de gauche, toutes les propriétés affichées dans le volet de droite sont développées. Ce paramètre peut être combiné avec le paramètre **Liste non vide**.
- **Tout réduire**  : pour le type de composant sélectionné dans la colonne de gauche de la fenêtre, toutes les propriétés affichées dans le volet de droite sont réduites. Ce paramètre peut être combiné avec le paramètre **Liste non vide**.

Icône de la barre d'outils « Reset »

Cliquer sur l'icône « Reset »  redéfinit la valeur d'une propriété sélectionnée à son défaut.

Composants et leurs groupes de propriété

La disponibilité des groupes de propriété est sensible au contexte. Quels groupes de propriété sont disponibles dépend du composant de design sélectionné. La table ci-dessous recense les composants SPS et les groupes de propriété qu'ils ont.

Composant	Groupe de propriété
Modèle	Template ; Authentic
Contenu	Content ; Authentic ; Common ; Event
Texte	Text ; Common ; Event

Calcul automatique	AutoCalc ; Authentic ; Common ; Event
Condition Branch	When
Appareil d'entrée de données	Authentic ; Common ; [Data-Entry Device] ; Event ; HTML
Image	Image ; Authentic ; Common ; Event ; HTML
Lien	Link ; Authentic ; Common ; Event ; HTML
Table	Table ; Authentic ; Common ; Event ; HTML ; Interactive
Paragraphe	Paragraph ; Authentic ; Common ; Event ; HTML

Veuillez noter les points suivants sur les types de composant :

- Les composants modèles sont le modèle principal, les modèles globaux, et tous les nœuds de schéma dans le design.
- Les composants de contenu sont les espaces réservés `content` et `rest-of-contents`. Ceux-ci représentent le contenu de texte d'un nœud ou de nœuds depuis le document XML.
- Un composant texte est un string unique de texte statique. Un string unique s'élargit entre deux composants autres que les composants texte, et inclut les espaces réservés, si présents.
- Les appareils d'entrée de données sont un champ d'entrée, de multiples champs d'entrée, des zones de liste déroulantes, des cases à cocher, des cases d'option ; leurs propriétés couvrent un appareil d'entrée de données ainsi que des contenus de l'appareil d'entrée de données, le cas échéant.
- Un composant de table se réfère à la structure de table dans le design. Notez qu'il contient des sous-composants, qui sont considérés des composants de leur propre droit. Les sous-composants sont : ligne, colonne, cellule, en-tête et bas de page.
- Un composant de paragraphe est tout format prédéfini.

La table ci-dessous contient des descriptions de chaque groupe de propriété.

Groupe de propriété	Description
AutoCalc	Ces propriétés sont activées quand le calcul automatique est sélectionné. La propriété <code>Formatage de valeur</code> spécifie le formatage ⁴⁸⁶ d'un calcul automatique qui est numérique ou de type de données de date. La propriété <code>XPath</code> spécifie l'expression XPath qui est utilisée pour le Calcul automatique ³⁹⁷ .
Authentic	Il s'agit de propriétés SPS spécifiques qui sont disponibles pour des modèles, contenus, « AutoCalculations », appareils d'entrée de données, images, liens, tables, et paragraphes. Les propriétés « What » au sein du groupe disponibles sont spécifiques au composant. Pour plus de détails, voir Propriétés de nœud Authentic ⁵⁹⁵ .
Commun	Le groupe de propriétés <i>Common</i> est disponible pour tous les types de composant à l'exception des types de composant Template et AutoCalc. Il contient les propriétés suivantes qui peuvent être définies pour le composant : <code>class</code> (un nom de classe), <code>dir</code> (la direction de l'écriture), <code>id</code> (une ID unique), <code>lang</code> (le langage), et <code>title</code> (un nom).
Appareil d'entrée de données	Spécifie la portée de la valeur des zones de liste, cases à cocher et cases d'option. Notez que le groupe de propriétés ne s'applique pas aux champs d'entrée et aux boutons.
Événements	Contient des propriétés qui permettent des fonctions JavaScript ⁶³⁰ à être définies pour les événements HTML « client-side » : <code>onclick</code> , <code>ondblclick</code> , <code>onkeydown</code> , <code>onkeypress</code> , <code>onkeyup</code> , <code>onmousedown</code> , <code>onmousemove</code> , <code>onmouseout</code> , <code>onmouseover</code> , <code>onmouseup</code> .
HTML	Disponible pour les types de composants suivants : appareils data-entry ²⁸² ; image ¹⁸⁵ ; lien ⁴⁷⁰ ; table ¹⁵⁷ ; paragraphes ⁴⁸¹ . Notez qu'il existe différents types d' appareils « data-entry » ²⁸² et de paragraphes ⁴⁸¹ , et que les tables ¹⁵⁷ ont des sous-composants. Ces propriétés sont de propriétés HTML qui peuvent être définies dans les éléments HTML correspondants (<code>img</code> , <code>table</code> , <code>p</code> , <code>div</code> , etc.). Les propriétés disponibles varient pour cette raison conformément au composant sélectionné. Les valeurs pour ces propriétés peuvent être sélectionnées utilisant les expressions XPath.

De plus, il existe des propriétés « component-specific » pour des [images](#)¹⁸⁵, [liens](#)⁴⁷², [paragraphes et d'autres formats prédéfinis](#)¹⁴¹, et des [branches de condition](#)⁴¹¹. Ces propriétés sont décrites dans les sections respectives :

Définir des valeurs de propriété

Les valeurs de propriété peuvent être saisies d'une, de deux ou de trois manières, dépendant de la propriété :

- Saisir directement dans la colonne Valeur. À cette fin, sélectionnez une propriété, double-cliquez sur sa colonne Valeur, saisissez la valeur utilisant le clavier et appuyez sur **Saisir** ou cliquez n'importe où dans la GUI.

- En sélectionnant une valeur à partir de la liste déroulante dans la liste de choix pour cette propriété. Cliquez sur la flèche du bas de la zone de liste déroulante des options « property-value ».
- En utilisant le bouton Éditer  à droite de la colonne Valeur pour cette propriété. Cliquer sur le bouton Éditer ouvre une dialogue pertinent pour cette propriété.

Pour certaines propriétés, dans les groupes de propriétés « Common » et HTML, les expressions XPath peuvent être utilisées pour fournir les valeurs de la propriété. L'icône XPath  active ou désactive l'application des expressions XPath comme source des valeurs de propriété. Avec une propriété sélectionnée, si l'icône XPath est activée, alors l'expression XPath peut être saisie pour cette propriété et la valeur de renvoi de l'expression XPath est utilisée comme valeur de cette propriété de style. De cette manière, la valeur d'un nœud dans un document XML peut être renvoyé, au moment de l'exécution, comme valeur d'une propriété. Quand l'icône XPath est activée, une valeur statique peut être saisie comme valeur de la propriété. Voir aussi [Propriétés de style via XPath](#) ⁵⁰⁸.

Modifier ou supprimer une valeur de propriété


Pour modifier une valeur de propriété, utilisez toute méthode applicable décrite dans le paragraphe précédent, [Définir des valeurs de propriété](#) ⁶⁶. Pour supprimer une valeur de propriété, sélectionnez la propriété et cliquez sur l'icône Reset  dans la barre d'outils de la barre latérale des Propriétés.

2.2.7 Projet


Les projets StyleVision sont une manière efficace de grouper, gérer, et travailler avec des fichiers associés. Une fois recueillis dans un projet, les fichiers peuvent être accédés facilement depuis la barre latérale du projet lors de la conception d'une SPS. Par exemple, un fichier SPS peut être déplacé depuis la barre latérale du projet vers la barre latérale de l'Arborescence de Design et créé à cet endroit comme module ; ou un fichier d'image peut être placé dans le design comme image statique ; ou une feuille de style CSS peut être glissée vers la barre latérale du Répertoire de style comme feuille de style externe.

Une description complète sur le travail avec des projets est donnée dans la section [Projets dans StyleVision](#) ¹²⁶.

La barre latérale **Projet** (voir la capture d'écran ci-dessous) indique le projet actif actuel. Les commandes dans le [menu Projet](#) ¹⁰⁵⁴ s'appliquent au projet actif actuel. Le projet actif actuel peut être changé soit en créant un nouveau projet ([Projet | Nouveau Projet](#) ¹⁰⁵⁵) ou en ouvrant un projet existant ([Projet | Projet ouvert](#) ¹⁰⁵⁵). Ces deux commandes sont aussi disponibles comme premier et deuxième boutons dans la barre d'outils de la barre latérale du projet (voir la capture d'écran ci-dessous). Vous pouvez nommer un projet nouvellement créé quand vous l'enregistrez ([Projet | Enregistrer Projet](#) ¹⁰⁵⁵ ; troisième bouton dans la barre d'outils de la barre latérale du Projet).



Le bouton **Ajouter fichiers** dans la barre d'outils (*quatrième bouton dans la capture d'écran ci-dessous*) contient des commandes affichées dans la capture d'écran ci-dessous. Ces commandes permettent aux fichiers et dossiers d'être ajoutés au projet actif et sont décrites dans la [Référence de l'utilisateur](#)¹⁰⁵⁴. Une commande utile est la commande Ajouter Fichiers actifs et associés, qui ajoute au projet tous les fichiers associés à la SPS active actuellement. Par exemple, avec le fichiers de tutoriel actif, `QuickStart.sps`, cliquer sur cette commande ajoutera tous les fichiers associés comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessus.




Le bouton **Propriétés de projet** (cinquième bouton dans la barre d'outils) ouvre un dialogue de Propriétés (i) du projet ; (ii) un dossier ; ou (iii) un fichier, dépendant de quel type de ces trois items sont actuellement sélectionnés dans la fenêtre de projet. Si le projet ou un fichier est sélectionné, le dialogue des Propriétés affiche l'emplacement du fichier. Le dialogue des propriétés d'un dossier vous permet d'éditer le nom du dossier et de spécifier les extensions de fichier pour les associer à ce dossier ; uniquement les fichiers avec les

extensions de fichier associées sont affichés dans ce dossier de projet. Voir [Projets dans StyleVision](#)¹²⁶ pour les détails.

2.2.8 Messages


Quand StyleVision est ouvert pour la première fois, la barre latérale des Messages (*capture d'écran ci-dessous*) est affichée sous la Fenêtre principale de la GUI. Pour activer et désactiver la barre latérale des Messages, cliquez sur **Aperçu | Messages**.



La barre latérale des Messages affiche des avertissements dans l'Aperçu de Design et Authentic View. Dans l'Aperçu de design, les avertissements sont liés à différents aspects associés au document SPS, d'un fichier de travail manquant aux erreurs dans la structure de design. Dans Authentic View, les avertissements concernent la validité des données XML saisies, qu'elles soient valides conformément au schéma sous-jacent ou selon le critère de validation supplémentaire.

2.2.9 Chercher et Remplacer

La barre latérale Chercher & Remplacer (*capture d'écran ci-dessous*) vous permet de chercher et remplacer du texte dans l'Aperçu de design. Cliquez sur la flèche vers le bas du bouton **Find** (*marque en bleu dans la capture d'écran ci-dessous*) pour sélectionner les options de recherche. Vous pouvez rechercher dans le texte, les styles, les propriétés, variables, correspondances de modèle, et expressions XPath pour les strings que vous saisissez directement dans le champ *Find* ou construisez avec les expressions régulières. Toutes les recherches réalisées dans cette barre latérale s'appliquent à l'Aperçu de design. Les commandes de menu [Éditer | Recherche](#)¹⁰⁴⁶ et [Éditer | Remplacer](#)¹⁰⁴⁶ définit le focus vers cette barre latérale et place le curseur dans le champ *Recherche*, vous permettant de procéder à une recherche dans l'Aperçu de design. Les résultats de la recherche sont affichés dans la barre latérale. Vous pouvez cliquer sur le résultat pour aller à l'emplacement correspondant dans le design. Pour activer et désactiver la barre latérale Rechercher & Remplacer, cliquez sur **Aperçu | Rechercher & Remplacer**.



Pour des informations sur la recherche dans d'autres aperçus (Éditeur JavaScript, Aperçu Authentic, et feuilles de style XSLT), voir le thème de référence du menu [Recherche. Trouver suivant. Remplacer](#)⁽¹⁰⁴⁶⁾.

Chercher

Saisir le terme que vous souhaitez chercher dans le champ *Rechercher*. Puis, cliquez sur la flèche pointant vers le bas du bouton **Recherche** (marqué en bleu dans la capture d'écran ci-dessus) pour sélectionner les options de recherche. Les options suivantes sont disponibles :

- *Où effecteur la recherche* : L'item respectif *Inclure <composant>* devrait être activé pour ce composant soit inclus dans la recherche.
- *Correspondances de la casse et/ou du mot entier* : Il s'agit d'options d'activation/désactivation.
- *Expressions régulières* : Votre entrée sera saisie comme expression régulière. Pour une description sur comment utiliser les expressions régulières, voir le sujet sur la référence de menu [Recherche. Trouver suivant. Remplacer](#)⁽¹⁰⁴⁸⁾.

Résultats

Les résultats sont organisés en groupes conformément au composant dans lequel le string correspondant apparaît (voir la capture d'écran ci-dessus). Chaque item de résultat est affiché comme chemin hiérarchique. Vous pouvez cliquer sur un lien quelconque pour aller à ce item dans l'Aperçu de design.

Le volet Résultats a une barre d'outils avec des icônes pour les commandes suivantes, de gauche : copier un item ou un groupe d'items dans le presse-papiers ; supprimer le volet de résultats.

Remplacer

Une fois que les résultats sont affichés, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs items de résultats pour le/les remplacer. Le/s item/s sélectionnés seront indiqués par une puce bleue (voir la capture d'écran ci-dessus) et le bouton **Remplacer** sera activé. Saisissez le string de remplacement. Dans la case de texte *Remplacer* et cliquez sur **Remplacer**. Le remplacement est effectué et la puce bleue devient une puce verte.

3 Tutoriel Démarrage rapide

L'objectif de ce tutoriel est de vous guider rapidement parmi les étapes clés en créant une SPS efficace. Il débute avec une section de création et de définition de la SPS, vous montre comment insérer du contenu dans la SPS, comment formater les composants de la SPS, et comment utiliser deux fonctions SPS puissantes : Calculs automatiques et conditions. Tout au long du tutoriel, vous apprendrez comment structurer votre sortie de manière efficace et comment utiliser une variété de fonctions structurelles et de présentation.

Fichiers requis

Les fichiers associés à ce tutoriel Démarrage tutoriel sont dans le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶, C :

\Documents and Settings\<username>\My

Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\QuickStart:

- `QuickStart.xsd`, le fichier de schéma XML sur lequel SPS est basée.
- `QuickStart.xml`, le fichier de travail XML, qui est la source de données affichée dans les aperçus de sortie.
- `QuickStart.sps`, qui est le fichier SPS terminé ; vous pouvez comparer le fichier SPS que vous créez avec ce fichier.
- `QuickStart.css`, qui est la feuille de style CSS externe utilisée dans ce tutoriel.
- `NewsItems.BMP`, un fichier d'image qui est utilisé dans SPS.

Le tutoriel

Commençons par le début du tutoriel et passons de section en section. Aussi, vous devriez ouvrir les fichiers XSD et XML avant de démarrer le tutoriel et jetez un œil sur leur structure et leurs contenus. Gardez les fichiers XSD et XML ouverts en suivant le tutoriel, pour que vous puissiez vous y référer. Enregistrez votre document SPS avec un nom autre que `QuickStart.sps` (disons `MyQuickStart.sps`) pour ne pas écraser le fichier SPS fourni. Et, bien sûr, n'oubliez pas d'effectuer l'enregistrement avec succès après conclusion de chaque partie.

3.1 Créer un nouveau fichier SPS

Dans cette section, vous allez apprendre à :

- [Créer nouveau document <% SPS>](#) ⁷²
- [Ajouter une source de schéma pour SPS](#) ⁷⁴
- [Sélectionner une version XSLT de la SPS](#) ⁷⁵
- [Assigner le fichier de travail XML](#) ⁷⁵
- [Spécifier l'encodage de sortie](#) ⁷⁵
- [Enregistrer le document SPS](#) ⁷⁶

Fichiers dans cette section


Les fichiers auxquels est fait référence dans cette section se trouvent sous le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶, C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\QuickStart:

- QuickStart.xsd, le fichier de schéma XML sur lequel SPS est basée.
- QuickStart.xml, le fichier de travail XML, qui est la source de données affichée dans les aperçus de sortie.
- QuickStart.sps, qui est le fichier SPS terminé ; vous pouvez comparer le fichier SPS que vous créez avec ce fichier.

Créer un nouveau document SPS

Créer un nouveau document SPS en cliquant sur le [Fichier | Nouveau | Nouveau \(vide\)](#) ¹⁰¹⁰ ou sélectionnez **Nouveau (vide)**  dans la liste déroulante de la [nouvelle icône](#) ¹⁰⁰⁸  de la barre d'outils de l'application. Le dialogue Créer Nouveau design apparaît.

Le dialogue Créer nouveau design (*capture d'écran ci-dessous*) vous invite à sélectionner soit : (i) un design de document libre, soit (ii) un design de document basé sur un formulaire (dans lequel les composants sont positionnés de manière absolue, comme dans un programme de mise en page).




Dans une conception de document libre, le contenu du document est mis en page pour s'adapter à l'objet ou au visualiseur du support de sortie (papier ou écran). Les éléments du contenu du document ne peuvent être placés que les uns par rapport aux autres, et non de manière absolue. Ce type de conception convient aux documents tels que les rapports, les articles et les livres.

Dans un document basé sur un formulaire, un seul [conteneur de mise en page](#)²⁹⁶ est créé, dans lequel les composants de conception peuvent être positionnés de manière absolue. Les dimensions du conteneur de mise en page sont définies par l'utilisateur, et les boîtes de mise en page peuvent être positionnées de manière absolue dans le conteneur de mise en page et le contenu du document peut être placé dans des boîtes de mise en page individuelles. Si vous souhaitez que la conception de votre SPS reproduise un design spécifique basé sur un formulaire, vous pouvez utiliser une image du formulaire original comme [image de référence](#)²⁹⁶. L'image de référence peut ensuite être incluse comme image d'arrière-plan du conteneur de mise en page. L'image de référence est utilisée pour vous aider à concevoir votre formulaire ; elle ne sera pas incluse dans la sortie.

Vous créez un document « free-flowing », sélectionnez donc cette option en cliquant sur la case d'option *Créer un document « free-flow »*, puis cliquez sur **OK**.

Un nouveau document intitulé `SPS1.sps` est créé et affiché dans l'[Aperçu de design](#)³⁹ (capture d'écran ci-dessous).




Dans l'[Aperçu de design](#) ³⁹, un modèle principal vide est affiché. Dans les barres latérales de la [présentation de design](#) ⁴⁸ et l'[arborescence de schéma](#) ⁵¹, il n'existe pas d'entrées de schéma.


Ajouter une source de schéma

Pour cette SPS, vous utiliserez le schéma `QuickStart.xsd`. Pour ajouter ce schéma comme source de schéma, suivez les étapes suivantes :

1. Dans la barre latérale de l'Aperçu de design, sous l'en-tête Sources, cliquez sur la commande **Ajouter Nouvelle Source** (capture d'écran ci-dessus). Dans le menu qui apparaît (capture d'écran ci-dessous), sélectionnez **Ajouter Schéma XML/DTD/XML**.



2. Dans le dialogue Ouvrir qui apparaît pour le fichier `QuickStart.xsd` dans le [dossier \(Mes\) Documents](#) ⁷² (voir ci-dessus), et cliquez sur **Ouvrir**.
3. Vous serez invité à sélectionner un fichier de travail XML. Sélectionnez l'option pour sélectionner le fichier depuis le « filesystem », puis parcourez pour trouver le fichier `QuickStart.xml` dans le [dossier \(Mes\) Documents](#) ⁷² (voir ci-dessus) et cliquez sur **Ouvrir**. Le schéma sera ajouté comme source de schéma dans la barre latérale de l'Aperçu du design et dans la barre latérale de l'arborescence de schéma (voir la capture d'écran ci-dessous). Aussi, dans l'Aperçu de design, le fichier de travail XML que vous choisissez sera assigné au schéma.



Vous devez noter les points suivants : (i) dans l'Aperçu du design, l'entrée \$XML pour la source de schéma recense le schéma et le [fichier de travail XML](#) ³³ et le [fichier modèle XML](#) ³³; (ii) dans la barre latérale de l'arborescence de schéma, l'arborescence des éléments racine recenserait un ou plusieurs [éléments racine \(éléments du document\)](#) ³² vous sélectionnez depuis des [éléments globaux](#) ³² définis dans le schéma. Dans le cas de ce schéma, l'élément `presswatch` est sélectionné par défaut car l'[élément global](#) ³² dans le schéma qui se trouve clairement au niveau supérieur de la hiérarchie définie dans le schéma ; (iii) Tous les [éléments globaux](#) ³² dans le schéma sont recensés dans l'[arborescence de « Tous les Éléments globaux »](#) ⁵¹.

Sélectionner la version XSLT

Pour cette SPS, vous utiliserez XSLT 2.0. Pour spécifier la version XSLT, dans la barre d'outils de l'application, cliquez sur l'icône .

Assigner ou changer le fichier de travail XML

En ajoutant le schéma XML à la SPS dans l'étape précédente, vous avez aussi assigné un [fichier de travail XML](#) ³³ au schéma. Un fichier de travail XML fournit la SPS avec une source de données XML à traiter. Pour assigner, changer ou désassigner un [fichier de travail XML](#) ³³ pour un schéma donné, dans la barre latérale de l'Aperçu du design, cliquez avec la touche de droite partout dans la ligne du fichier de travail XML que vous souhaitez modifier (ou cliquez sur l'icône du menu contextuel  à droite), et sélectionnez la commande requise depuis le menu contextuel qui apparaît. Le [fichier de travail XML File](#) ³³ est désormais assigné et le nom de fichier est saisi dans l'Aperçu du design. Avant le traitement, assurez-vous d'avoir correctement attribué le fichier `QuickStart.xml`, qui se trouve dans le [dossier \(Mes\) Documents](#) ⁷², comme le fichier de travail XML.

Spécifier l'encodage de la sortie

Dans l'onglet d'encodage par défaut du dialogue Options ([Outils | Options](#) ¹¹³⁸), définissez l'encodage HTML à Unicode UTF-8, et les encodages RTF et PDF à UTF-8.

Enregistrer le document SPS

Après avoir défini la SPS telle que décrite ci-dessus, enregistrez-la comme `MyQuickStart.sps` dans le [dossier \(Mes\) Documents](#)⁷². Faites ceci via la commande de menu [Fichier | Enregistrer Design](#)¹⁰²² ou **Ctrl+S**.

Dans le dialogue Enregistrer Design qui apparaît, sélectionnez l'option *Enregistrer comme SPS*, et saisissez le nom du fichier SPS à enregistrer.


3.2 Insérer du contenu dynamique (depuis la Source XML)

Cette section introduit les mécanismes pour insérer les données depuis des nœuds dans le document XML. À l'intérieur de celle-ci, vous apprendrez à glisser des nœuds élément et attribut depuis l'arborescence de schéma dans le design et créer ces nœuds comme contenus. Quand un nœud est créé comme contenu, les données contenues sont sa sortie comme string qui est la concaténation du contenu de ces nœuds de texte enfant de l'élément et les nœuds texte de ses éléments descendant.


Insérer les contenus d'élément

Dans votre SPS, faites la chose suivante :

1. Dans la [barre latérale de l'arborescence de schéma](#)⁵¹, élargissez l'arborescence de schéma jusqu'aux enfants de l'élément `newsitem` (voir la capture d'écran ci-dessous).



2. Sélectionnez l'élément `headline` (notez que le type de données de l'élément est affiché dans une pop-up quand vous passez au-dessus avec la souris ; voir la capture d'écran ci-dessus). Glissez l'élément dans l'[Aperçu de design](#)⁴⁵ et, quand la flèche du curseur se tourne vers un point d'insertion, déposez-le dans le modèle principal.
3. IDans le menu contextuel qui s'ouvre, sélectionnez **Créer Contenus**. Les balises de début et de fin de l'élément `headline` sont insérées au point où vous avez déposé l'élément `headline`, et ils contiennent l'espace réservé le contenu. Les balises `headline` sont enveloppées par les balises de début et de fin des éléments ancêtre de `headline` (capture d'écran ci-dessous).
4. Dans les éléments « put » du design sur différentes lignes (en appuyant **Enter**) tel qu'affiché dans la capture d'écran ci-dessous.



Cliquez sur la balise HTML pour voir un [aperçu de la sortie HTML](#) ⁴³ (capture d'écran ci-dessous). L'aperçu HTML affiche les contenus des éléments enfant `headline` de `newsitem`, chacun comme string de texte.




Vous devriez aussi vérifier l'aperçu de [Authentic View](#) ⁴¹ et RTF, PDF, et la sortie Word 2007+.

Note : vous pouvez aussi créer les contenus d'un nœud en suivant les étapes suivantes : (i) Cliquez sur l'icône des Contenus Insérer dans [Insérer la barre d'outils des Éléments de design](#) ¹⁰⁰⁴, (ii) cliquez sur l'emplacement dans le design là où vous souhaitez insérer le contenu, (iii) sélectionnez depuis l'arborescence du Sélecteur de schéma qui apparaît, le nœud pour lequel vous souhaitez créer des contenus.


Insérer les contenus d'attribut

Quand un élément est inséré dans le design comme contenus, les contenus de ses attributs ne sont pas insérés automatiquement. Vous devez glisser le nœud attribut dans le design de la valeur de l'attribut pour qu'il soit le résultat. Dans votre SPS, faites la chose suivante :

1. Placez le curseur à la fin de la balise de fin de l'élément `headline` et appuyez sur **Enter**. Ceci produit une ligne vide (*capture d'écran ci-dessous*).




2. Dans la barre latérale de l'arborescence de schéma, élargissez l'élément `dateline` (*capture d'écran ci-dessous*).



Notez que l'élément `dateline` a deux éléments enfant, `date` et `place`, et que l'élément `place` a deux attributs, `city` et `country`.

3. Glissez l'élément `dateline` dans le design et déposez-le au début de la ligne vide nouvellement créée (*capture d'écran ci-dessous*).




4. Basculez vers l'[Aperçu HTML](#)⁴³ et regardez attentivement la sortie de `dateline` (capture d'écran ci-dessous).



Notez que tandis que les contenus des enfants `date` des éléments `dateline` sont des sorties, aucun contenu n'est une sortie pour l'enfant `place` de `dateline`. Ceci est dû au fait que les données `place` sont contenues dans les attributs de l'élément `place` (dans les attributs `city` et `country`) et les contenus d'attribut ne pas des sorties quand l'élément parent de l'attribut est traité.


5. Dans l'Aperçu de design, allez à la commande de menu [Authentic | Auto-Add Date Picker](#)¹¹¹⁴, et désactivez-la pour désactiver l'[auto-addition of the date picker](#)⁶²⁵. (L'icône n'aura pas de bord lorsqu'elle est désactivée.) Cette étape est requise si le sélecteur de date ne doit pas être inséré automatiquement quand un nœud de type `xs:date` ou `xs:dateTime` est inséré dans le design (ce que vous ferez dans la prochaine étape Glissez l'élément `date` de la [barre latérale de l'arborescence de schéma](#)⁵¹ et déposez-le (créez-le comme contenus) entre les balises de début et de fin de l'élément `dateline`.

6. Sélectionnez l'attribut `city` de l'élément `dateline/place` (capture d'écran ci-dessous) dans la [barre latérale de l'arborescence de schéma](#) ⁵¹.



7. Glissez le nœud attribut `@city` dans l'[Aperçu de design](#) ³⁹, et déposez-le (créer comme contenus) juste après la balise de fin de l'élément `date`.
8. Glissez le nœud attribut `@country` dans l'[Aperçu de design](#) ³⁹, et déposez-le (créer comme contenus) juste après la balise de fin de l'attribut `@city`.

Quand vous avez terminé, le design SPS devrait avoir l'aspect suivant :




L'[Aperçu HTML](#) ⁴³ aura lieu de ceci :



Notez que les valeurs des attributs @city et @country sont désormais incluses dans la sortie.

Ajouter plus de contenu dynamique

Les contenus des éléments et attributs de la source de données XML peuvent être insérés partout dans le design utilisant la méthode décrite ci-dessus. Pour compléter cette section, ajoutez les éléments `synopsis` et `source` au design pour que le design ait l'aspect suivant :



Notez que l'élément `synopsis` a été placé avant l'élément `source`, qui n'est pas l'ordre dans lequel les éléments se trouvent dans le schéma. Après avoir ajouté les éléments `synopsis` et `source` au design, vérifiez l'[aperçu HTML](#) ⁴³ pour voir la sortie. Veuillez noter les points suivants importants : L'ordre dans lequel les

nœuds sont placés dans le [modèle principal](#)³³ est l'ordre dans lequel ils apparaîtront dans la sortie (voir la section, [Modèles et Fragments de design](#)³⁶⁹, pour plus d'information sur la structure du document de sortie).

Un autre point important à noter à cette étape est la manière dont un nœud est créé dans le design. Dans l'[Aperçu HTML](#)⁴³, vous verrez que tous les nœuds inclus dans le design ont été envoyés dans la sortie comme strings de texte. Alternativement à la sortie comme string de texte, un nœud peut être une sortie sous une autre forme, par exemple, comme table ou comme zone de liste. Dans cette section, en créant tous les nœuds comme (contenus), spécifiez que le format de sortie de tous les nœuds sont des strings de texte. Dans la section [Utiliser les Conditions](#)⁹⁹, vous apprendrez comment créer un nœud dans la zone de liste modifiable, et dans la section, [Utiliser les modèles globaux et « Reste-de-Contenus »](#)¹⁰⁷, comment créer un nœud comme table (dynamique).

Veillez à enregistrer le fichier avant de basculer vers la prochaine section.

3.3 Insérer le Contenu statique

Le contenu statique est un contenu que vous saisissez ou insérez directement dans le design—comme opposé au contenu qui vient de la source XML. Une variété de composants statiques peut être placée dans un design SPS. Dans cette partie du tutoriel, vous apprendrez comment insérer les composants statiques suivants :

- [Une image](#) ⁸⁴
- [Une ligne horizontale](#) ⁸⁵
- [Texte](#) ⁸⁶

Insérer une image statique

L'image statique à insérer est dans le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶ : C:\Documents and Settings\<username>\My


Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\QuickStart\NewsItems.BMP. Elle sera utilisée comme en-tête du document. Pour insérer cette image dans l'en-tête du document, suivez les étapes suivantes :

1. Placez le curseur entre les balises de début de `newsitems` et `newsitem` (*capture d'écran ci-dessous*).




Notez que le curseur est au sein de l'élément `newsitems`, mais à l'extérieur de l'élément `newsitem`. Il sera pour cela inséré dans la sortie une fois, au début du traitement de l'élément `newsitems` (car il existe un élément `newsitems` défini dans le schéma).

2. Cliquez avec la touche de droite et sélectionnez [Insérer | Image](#) ¹⁰⁷⁴. Le dialogue Insérer Image s'ouvre (voir la *capture d'écran ci-dessous*).



3. Dans la barre statique, cliquez sur la case à cocher Chemin absolu, puis recherchez le fichier `NewsItems.BMP` et sélectionnez-le.
4. Cliquez sur **OK** pour terminer.

Le fragment HTML ressemblera à l'exemple ci-dessous :



Insérer les lignes horizontales

La première ligne horizontale que vous allez insérer se trouve entre l'en-tête du document et le corps du document. Procédez comme suit :

1. Placez le curseur immédiatement après avoir inséré l'image statique.
2. Cliquez avec la touche de droite et sélectionnez **Insérer | Ligne horizontale** ¹⁰⁷⁷. Une ligne horizontale est insérée.

Définir les propriétés pour la ligne comme suit :


1. Avec la ligne sélectionnée dans l'[Aperçu de design](#) ³⁹, dans la [barre latérale des Propriétés](#) ⁶³, sélectionnez le composant *ligne* (dans les « Properties For column »), puis le groupe de propriétés *HTML*.
2. Assignez les propriétés de *couleur* et de *taille* pour la ligne.
3. Avec la ligne sélectionnée dans l'[Aperçu de design](#) ³⁹, dans la [barre latérale des Propriétés](#) ⁶¹, sélectionnez le composant *ligne* (dans les « Properties For column »), puis le groupe de propriétés *déroulantes*. Définir une propriété *margin-bottom* de 12pt.
4. Vérifiez la sortie dans l'[Aperçu HTML](#) ⁴³.

Insérez maintenant une ligne horizontale à la fin de chaque newsitem. À cette fin, le curseur devrait être placé immédiatement avant la balise de fin de l'élément `newsitem`. Ceci fait que la ligne devient la sortie à la fin de chaque élément `newsitem`. Vous pouvez changer l'épaisseur de la propriété de la ligne en définissant la propriété *taille* de la ligne à un nombre sans unité (dans la barre latérale des Propriétés, sélectionnez *ligne*, et définissez une valeur, disons 3).


Insérer le texte statique

Vous avez déjà ajouté du texte statique à votre design. Quand vous avez appuyé sur la clé **Enter** pour obtenir de nouvelles lignes (dans la section [Insérer Contenu dynamique \(depuis la Source XML\)](#) ⁷⁷), un espace (texte statique) a été ajouté. Dans cette section, vous ajouterez quelques caractères de texte statique à votre design.


La SPS que vous avez conçue jusqu'ici produira une sortie qui aura l'aspect suivant :



Notez que dans la sortie de l'élément `dateline`, les contenus de l'élément `date` et les attributs `place/@city` et `place/@country` sont exécutés ensemble sans espace. Vous pouvez ajouter l'espace comme texte statique. Dans le design, placez le curseur après l'élément `date` et saisissez deux points et un espace. Ensuite, saisissez une virgule et un espace après l'attribut `@city` (voir la capture d'écran ci-dessous)




Cette partie de la sortie aura l'aspect suivant :




Notez les deux points, l'espace et la virgule dans la sortie `dateline`. Tous ces items de texte sont des items de texte statique qui ont été insérés directement dans le design.

Vous ajouterez maintenant un item de plus de texte statique. Dans le design, tapez le string "Source : " juste avant la balise de début de l'élément `source` (*capture d'écran ci-dessous*).




Formater le texte statique

Pour formater le texte statique, mettez le texte à formater en surbrillance et spécifiez les propriétés de style local. Dans le design, mettez le texte en surbrillance "Source : " que vous venez de saisir. Dans la [barre latérale de Styles](#) ⁶¹ (*capture d'écran ci-dessous*), notez que le composant *1 text* est sélectionné. Élargissez maintenant le groupe de propriétés *font* tel que choisi dans la capture d'écran ci-dessous, et, pour la propriété *font-style*, sélectionnez l'option *italic* depuis le menu de la liste déroulante.



Le texte statique (qui est le string "Source:") sera en italique dans le design et aura l'aspect suivant :



La sortie aura l'aspect suivant dans l'Aperçu HTML :



Summary of News Items

NanoNull Inc Launches Version 2.0 of NanoPower
2006-04-01: Boston, USA
Nanonull Inc today launched version 2.0 of its market-leading NanoPower line of hardware and software. The highlights of the new version of NanoPower are improved chip design capabilities in NanoSoft, the software used to design computer chips; and higher precision sand-filtering processes in NanoMeld, the hardware in which the transformation from sand to silicon chips is executed.
Source: NewTech Online

Si vous pensez qu'il n'y a pas assez d'espace vertical entre l'item source et la ligne horizontale séparant deux éléments `newsitem`, alors, dans le design, insérez une ligne vide entre la ligne source et horizontale (en appuyant sur **Enter**).

Une fois que avez terminé, enregistrez le fichier.

Dans cette section, vous avez appris comment insérer le contenu statique et comment le formater. Dans la prochaine section, vous apprendrez davantage sur la conception des composants et comment ils peuvent être formatés utilisant des principes et propriétés CSS.

3.4 Formater le contenu

StyleVision offre un [mécanisme de styling](#)⁴⁹⁶ puissant et flexible, basé sur CSS, pour formater les composants dans le design. Les aspects clés du mécanisme de style de StyleVision sont les suivants :


- Les règles de style CSS peuvent être définies pour les composants en bloc et inline.
- Les [formats prédéfinis](#)⁴⁸¹ sont des composants en bloc qui ont des styles inhérents et peuvent être utilisés comme wrappers pour un groupe de composants qui doivent être traités comme bloc. Les styles inhérents de ces formats prédéfinis peuvent être écrasés par les styles que vous pouvez spécifier localement sur chaque composant. En maintenant le principe en cascade des CSS.
- Les attributs de classe peuvent être déclarés sur des composants dans le design et la classe peut être utilisée comme sélecteur de règles de style [externe](#)⁴⁹⁷ ou [global](#)⁵⁰¹.
- Vous pouvez préciser les styles à trois niveaux. Ceux-ci sont, par ordre croissant de priorité : (i) les règles de style dans des [feuilles de style externes](#)⁴⁹⁷, (ii) les [règles de style global](#)⁵⁰¹, et (iii) les [règles de style local](#)⁵⁰⁴. Notez, toutefois, que certains types de sélecteurs dans les règles de style externes et globales, tels que les sélecteurs basés sur le nom (`h1`, `a`, `img`, etc.), s'appliqueront uniquement à Authentic View et à la sortie HTML, et non aux sorties RTF, PDF, ni à Word 2007+. Les règles qui ont des sélecteurs de classe s'appliqueront aux formats HTML, RTF, PDF, et Word 2007+.

Dans cette section, vous allez apprendre à :

- [Assigner des formats prédéfinis](#)⁸⁹
- [Assigner un composant comme attribut de classe](#)⁹⁰
- [Définir les styles dans une feuille de style CSS externe](#)⁹¹ et ajoutez cette feuille de de style au référentiel de style de la SPS
- [Définir les règles de style global](#)⁹²
- Définir les [styles locaux pour une sélection de multiples composants design](#)⁹³
- Définir les [styles locaux pour une sélection de composant unique](#)⁹³


Assigner des formats prédéfinis

Une des raisons pour assigner un [format prédéfini](#)⁴⁸¹ est de donner un composant au style inhérent de ce [format prédéfini](#)⁴⁸¹. Dans le design, sélectionnez l'élément `headline`, puis sélectionnez **Enclose with | Special Paragraph | Heading 3 (h3)** (en alternative, utilisez la zone de liste Formats prédéfinis dans la barre d'outils). Les balises Format prédéfini sont créées autour de l'élément en-tête (*capture d'écran ci-dessous*).



Notez que les propriétés de police des contenus changent et que l'espace vertical est ajoutée au-dessus et sous le format prédéfini. Ces valeurs de propriété sont inhérentes dans le format prédéfini `h3`.

Une autre utilisation de formats prédéfinis est de grouper les composants de design en un bloc pour qu'ils puissent être formatés comme bloc ou attribués des propriétés inline comme groupe. La propriété prédéfinie la plus opportune à cette fin est le format prédéfini `div`, qui crée un bloc sans espace ci-dessus ou en-dessous. Dans votre design, attribuez `newsitem`, `dateline`, `synopsis`, et `source` aux composants séparés des nœuds `div`. Votre design devrait ressembler à la capture d'écran ci-dessous. Notez que le texte statique "Source: " est aussi inclus dans le composant `div` qui contient l'élément `source`, et que tout l'élément `newsitem` se trouve à l'intérieur du composant `div`.




Vous avez désormais des composants groupés ensemble dans différents blocs.`div`. [Plus tard dans cette section](#) ⁹³, vous apprendrez comment attribuer les styles à de tels blocs de composants groupés.

Assigner les composants aux attributs de classe

Une règle de style peut être définie pour la classe de composants. Par exemple, tous les en-têtes peuvent être définis pour avoir un ensemble de propriétés communes (par exemple, une font-family, font-weight et couleur particuliers). À cette fin, vous devez faire deux choses : (i) attribuer les composants qui doivent avoir des propriétés communes dans une classe unique ; (ii) définir les propriétés de style pour cette classe.

Dans votre design, sélectionnez la balise `h3`, et, dans la barre latérale de Styles, sélectionnez *1 paragraph* (pour sélectionner le format prédéfini), et le groupe de propriétés *common*. Élargissez le groupe des propriétés *common*, puis double-cliquez sur le champ de valeur de la propriété `class` et saisissez `header`.



Cette instance particulière du format `h3` est désormais assignée à la classe appelée `header`. Quand vous définissez des propriétés de styling pour la classe `header` (styles depuis une feuille de style externe ou style global SPS), ces propriétés seront appliquées à tous les composants dans la classe SPS `header`.

Ajoutez une feuille de style CSS externe au référentiel de style

Les règles de style dans une feuille de style CSS externe peuvent être appliquées aux composants dans le design SPS. Des feuilles de style externe doivent, toutefois, d'abord être ajoutées au référentiel de style pour que les règles puissent être appliquées aux composants. Dans la [barre de style du Référentiel Style](#)⁵⁹ (dans l'Aperçu de design), suivez l'étape suivante :

1. Sélectionnez l'item `External`.
2. Cliquez sur le bouton **Ajouter** dans la barre d'outils de la [barre latérale du Référentiel de style](#)⁵⁹. Le dialogue Ouvrir s'ouvre.
3. Parcourez pour le fichier `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\QuickStart\QuickStart.css`, qui est dans le [dossier \(Mes\) Documents](#)³⁶, et cliquez sur **Ouvrir**.

La feuille de style est ajoutée au référentiel de style. Elle contient les règles suivantes qui sont pertinentes à cette étape.

```
.header {  
    font-family: "Arial", sans-serif;  
    font-weight: bold;  
    color: red;  
}  
  
h3 {  
    font-size: 12pt;  
}
```

Les règles de style pour la classe `header` et l'élément `h3` sont combinées et produisent la même sortie HTML suivante pour l'élément `headline`.

NanoNull Inc Launches Version 2.0 of NanoPower

2006-04-01: Boston, USA


Nanonull Inc today launched version 2.0 of its market-leading NanoPower line of hardware and software. The highlights of the new version of NanoPower are improved chip design capabilities in NanoSoft, the software used to design computer chips; and higher precision sand-filtering processes in NanoMeld, the hardware in which the transformation from sand to silicon chips is executed.

Source: NewTech Online

Définir les règles de style global

Les [règles de style global](#) ⁵⁰¹ peuvent être définies pour SPS utilisant les sélecteurs CSS. Les règles sont définies directement dans la [barre latérale du Répertoire de style](#) ⁵⁹. Créer un style global pour la classe `header` comme suit :

1. Avec l'[Aperçu de design](#) ³⁹ actif, dans la [barre latérale du Répertoire de style](#) ³⁹, sélectionnez l'item global.
2. Cliquez sur le bouton **Ajouter** dans la barre d'outils. Ceci crée une règle vide pour le sélecteur de caractère générique (*), qui est en surbrillance.
3. Tapez `.header` pour remplacer le caractère générique tel le sélecteur.
4. Élargissez le groupe de propriétés *couleur* et sélectionnez *vert* depuis la liste déroulante de valeurs de propriété *couleur* (*capture d'écran ci-dessous*).



Là où la règle de style global définit une propriété qui est également définie dans une feuille de style externe (la propriété *couleur*), la valeur de propriété dans la règle globale prend précedence. Dans l'aperçu HTML, les contenus de l'en-tête seront pour cette raison en vert. D'autres propriétés de définitions depuis une feuille de style externe (pas « over-riden » par une propriété dans une règle de style global) sont conservées (dans le cas, *font-family* et *font-weight*).

NanoNull Inc Launches Version 2.0 of NanoPower

2006-04-01: Boston, USA

Nanonull Inc today launched version 2.0 of its market-leading NanoPower line of hardware and software. The highlights of the new version of NanoPower are improved chip design capabilities in NanoSoft, the software used to design computer chips; and higher precision sand-filtering processes in NanoMeld, the hardware in which the transformation from sand to silicon chips is executed.

Source: NewTech Online

Note : depuis que la règle de style global utilise le sélecteur class, cette règle s'applique également à RTF, PDF, et à la sortie Word 2007+ —en plus de la sortie Authentic View et HTML.

Définir des styles locaux pour de multiples composants en une fois

Les styles locaux peuvent être définis pour de multiples composants en une fois. Dans votre design, pour préciser que tout le contenu de texte d'un item « news » devrait avoir Arial comme sa police, cliquez sur le composant `div` contournant l'élément `newsitem` et, dans la [barre d'outils des Styles](#)⁶¹, dans la colonne Styles For, sélectionnez 1 `paragraph`. Ensuite, dans le groupe des propriétés *font*, assignez Arial comme `font-family`. Le paramètre des propriétés sera hérité par les cinq formats prédéfinis descendant.

Maintenant, dans le design, sélectionnez les trois composants `div` contournant les nœuds `dateline`, `synopsis`, et `source` (en gardant la clé **Shift** appuyée quand vous cliquez sur chaque composant `div`). Dans la [barre latérale des Styles](#)⁶¹, sélectionnez 3 `paragraphs`, puis le groupe de propriétés *font* et définissez une taille de police `font-size` of 10pt. (Le composant `h3` n'a pas été sélectionné car il a déjà la taille de police `font-size` *requisite* 12pt.)

Enfin, dans le design, sélectionnez le composant `div` contournant l'élément `dateline`. Dans la colonne Styles For de la [barre latérale Styles](#)⁶¹, sélectionnez 1 `paragraph`. Dans le groupe des propriétés *font*, définir `font-weight` vers **bold** et `font-style` vers *italic*. Dans le groupe de propriétés *color*, définir la couleur comme grise. La sortie de la dateline aura l'aspect suivant

2006-04-01: Boston, USA

Notez que le styling défini pour le composant `div` a été appliqué au texte statique également au sein du composant `div` (c'est-à-dire un point et la virgule).

Définir les styles locaux pour une sélection de composant unique

Un style local défini sur un composant écrase d'autres styles définis à des niveaux plus élevés de SPS pour ce composant. Dans le design, sélectionnez l'élément `headline` et attribuez-le dans une couleur bleue marine (propriété de `couleur` dans le groupe des propriétés de style de *couleur*). La propriété définie localement (`color:navy`) écrase le style global pour la classe `.header` (`color:green`).

Sélectionnez le composant `div` contournant l'élément `source`. Dans la [barre latérale des Styles](#)⁶¹, avec l'item 1 `paragraph` dans la colonne Styles For sélectionnée, définissez la propriété de `couleur` (dans le groupe de

couleur des propriétés de style) vers le `gris`. Dans le groupe de propriétés de style *font*, définissez `font-weight` comme `bold`. Ces valeurs sont appliquées au texte statique. Souvenez-vous que dans la dernière section du texte statique "Source: " a été attribuée comme valeur `font-style` de *italic*. Ces nouvelles propriétés (`font-weight:bold` et `color:gray`) viennent en plus de la propriété `font-style:italic`.

Maintenant, dans l'Aperçu de design, sélectionnez l'espace réservé (contenu) de l'élément `source`. Dans la colonne Styles For, avec 1 *contenu* sélectionné, définissez la propriété *couleur* (dans le groupe de propriétés de style *color*) comme `black`. Dans le groupe de propriétés de *font*, définissez `font-weight` comme `normal`. Les nouvelles propriétés sont définies dans le nœud de l'espace réservé contenus de l'élément `source` et écrasez les propriétés dans le composant `div` (voir la capture d'écran ci-dessous).

Compléter le formatage

Pour compléter le formatage dans cette section, sélectionnez le composant `div` dans l'élément `synopsis` et, dans la zone de liste [Formats prédéfinis](#)⁴⁸¹ dans la barre d'outils, sélectionnez `p`. Ceci donne au bloc les styles inhérents de l'élément HTML `p`. L'Aperçu HTML ressemblera à l'exemple ci-dessous :

NanoNull Inc Launches Version 2.0 of NanoPower

2006-04-01: Boston, USA

Nanonull Inc today launched version 2.0 of its market-leading NanoPower line of hardware and software. The highlights of the new version of NanoPower are improved chip design capabilities in NanoSoft, the software used to design computer chips; and higher precision sand-filtering processes in NanoMeld, the hardware in which the transformation from sand to silicon chips is executed.

Source: NewTech Online

Une fois que avez terminé, enregistrez le fichier.

3.5 Utiliser les calculs automatiques

Les [calculs automatiques](#) ³⁹⁷ sont un mécanisme puissant pour fournir des informations supplémentaires depuis les données XML disponibles. Dans cette section, vous ajouterez deux informations au design : le nombre total d'items news et la période de temps couverte par les items news dans le document XML. Aucune pièce d'information n'est directement disponible dans le document XML mais doit être calculée ou manipulée depuis les données disponibles.


Compter les nœuds de l'item news

Dans le design, faites la chose suivante :


1. Créer un espace, tel qu'affiché dans la capture d'écran ci-dessous, pour une ligne de texte statique (sur laquelle le calcul automatique sera également placé). Utilisez la clé **Return** pour ajouter de nouvelles lignes et insérer une ligne horizontale en-dessous de l'espace que vous créez (*voir la capture d'écran*).



2. Tapez le texte statique "Nombre total d'items news: « tel qu'affiché dans la capture d'écran ci-dessus.
3. Appliquer le style local de votre choix au texte statique. Suivez l'étape tel que décrit dans la section [Formater le Contenu](#) ⁹³.
4. Placez le curseur après le point et sélectionnez **Insérer | Calcul automatique | Valeur**. Apparaîtra le [dialogue Éditer Expression XPath](#) ⁹⁸⁰ (*capture d'écran ci-dessous*). (En alternative, vous pouvez cliquer avec la touche de droite et sélectionner la commande dans le menu contextuel.)



5. Dans l'arborescence de schéma, notez que le nœud contextuel est `newsitems`, qui est en surbrillance. Maintenant, dans le champ de texte *Expression*, saisissez soit l'expression `count(newstitem)` ou créez l'expression utilisant les volets entry-helper en dessous du champ de texte *Expression*. (Double-cliquez sur la fonction `count` (trouvée dans le groupe de fonctions *Sequence*) pour la saisir, puis (dans l'expression dans le champ de texte) placez le curseur à l'intérieur des parenthèses de la fonction et double-cliquez sur le nœud `newsitem` dans l'arborescence de schéma. Vous pouvez voir ce que l'expression XPath renvoie en cliquant sur le bouton **Évaluateur**. Les résultats de l'évaluation seront affichés dans le volet *Résultats* (voir capture d'écran ci-dessus). Pour une description détaillée du dialogue Éditer l'expression XPath, voir la section [Éditer l'expression XPath](#) ⁹⁸⁰.



6. Cliquez sur **OK** pour terminer. Le calcul automatique est inséré dans le design à l'emplacement du curseur (*capture d'écran ci-dessous*). Formater le calcul automatique utilisant les [styles locaux](#) ⁹³.



Votre sortie HTML aura l'air de ceci :

Summary of News Items

Total number of news items: 4

Afficher la période couverte par les newsitems

La période couverte par tous les newsitems ensemble peut être obtenue en obtenant la date du newsitem la plus récente et la date des newsitems la plus ancienne. Ceci peut être obtenu avec des expressions XPath comme celles affichées ci-dessous. La première expression ci-dessous sort les contenus du nœud `date`. La deuxième expression est un raffinement, sortant juste les valeurs du mois et de l'année dans le nœud `date`. Vous pouvez utiliser les deux.

- `concat(min(//date), ' to ', max(//date)).`
- `concat(month-from-date(min(//date)), '/', year-from-date(min(//date)), ' to ', month-from-date(max(//date)), '/', year-from-date(max(//date)))`

Dans le design, insérez le texte statique et le calcul automatique tel qu'affiché dans la capture d'écran ci-dessous. Appliquez un style local que vous aimez.

Total number of news items: =(AutoCalc)
Period covered by news items: =(AutoCalc)

Le fragment HTML ressemblera à l'exemple ci-dessous :

Total number of news items: 4
Period covered by news items: 4/2006 to 5/2006

Une fois que avez terminé, enregistrez le fichier.

3.6 Utiliser des Conditions

Si vous consultez `QuickStart.xml`, vous verrez que chaque élément `newsitem` a un élément enfant `metainfo`, qui lui contient un ou plusieurs éléments enfant `relevance`. Dans le design SPS, vous pouvez créer une liste de choix qui contient une liste déroulante que vous pouvez peupler avec des valeurs d'élément `relevance` uniques. Quand l'utilisateur Authentic View sélectionne un item depuis la liste déroulante dans la liste de choix, cet item peut être passé comme valeur à un nœud dans le document XML. Une condition peut tester ce que la sélection de l'utilisateur représente (en recherchant ce nœud) et fournir le traitement approprié (affichages) pour chaque sélection d'utilisateur. Dans cette section, vous créez un modèle conditionnel qui affiche ces items news qui ont un élément `relevance` correspondant à la sélection utilisateur.


Nous procéderons comme suit :

1. Créez une zone de liste déroulante dans laquelle l'utilisateur Authentic View peut sélectionner la valeur `byrelevance`. Les valeurs de la liste déroulante sont obtenues en utilisant l'expression XPath, qui compile une liste des valeurs de nœuds `relevance` uniques.
2. Insérer une condition autour de l'élément `newsitem`. Cette condition sélectionne tous les éléments `newsitem` qui ont un élément `relevance` avec un contenu correspondant au contenu du nœud `byrelevance`. Le contenu entouré par une branche d'une condition est connu comme modèle conditionnel.
3. Avec le modèle conditionnel, recensez chaque nœud `relevance` de cet item news.
4. Mettez en surbrillance l'élément `relevance` (dans la liste des éléments `relevance`) qui correspond à l'élément `byrelevance`. Ceci est fait en créant une condition pour sélectionner de tels éléments `relevance`, puis d'appliquer un formatage spécial à ce modèle conditionnel.
5. Dans la condition pour l'élément `newsitem`, insérez une branche qui sélectionne tous les items news.


Créer une zone de liste pour sélectionner des valeurs de nœuds uniques

Dans le document XML, le nœud qui contiendra la sélection de l'utilisateur est `/presswatch/selection/byrelevance`. Ceci est le nœud que vous créez comme zone de liste déroulante. Procédez comme suit :


1. Insérez le texte statique "Sélectionner par pertinence : " au niveau supérieur du document et juste en-dessous du [deuxième calcul automatique](#)⁹⁵ (capture d'écran ci-dessous).




2. Glissez le nœud `byrelevance` de la [barre latérale de l'arborescence de schéma](#)⁵¹ (capture d'écran ci-dessous), et déposez-le après le nouveau texte statique saisi.




3. Dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez « Créer Combo Box ». Le dialogue affiché ci-dessous apparaît.



4. Dans le dialogue « Éditer Zone de liste » (*capture d'écran ci-dessus*), sélectionnez Utiliser expression XPath , puis Utiliser la Même XPath pour les Valeurs XML et Entrées Visibles. Dans le champ XPath pour les valeurs XML et les entrées visibles, saisissez l'expression XPath suivante : `distinct-values(//relevance)`. Cette expression sélectionne des valeurs uniques des éléments `relevance` dans le document XML.
5. Cliquez sur **OK** pour terminer. La liste déroulante est insérée et le design aura l'aspect suivant :




6. Basculer vers [Mode Authentique](#) ⁴¹. Quand vous cliquez sur la flèche vers le bas de la zone de liste déroulante, notez que la liste contient des valeurs uniques de tous les nœuds `relevance` (capture d'écran ci-dessous). Vérifier par rapport au document XML. Il s'agit d'une liste dynamique qui sera augmentée chaque fois qu'une nouvelle valeur `relevance` est ajoutée au document XML.




Insérer une condition pour afficher des news items ayant la **relevance** sélectionnée.

La condition sélectionne des éléments `newsitem` qui ont un élément `metainfo/pertinence` avec une valeur qui est la même que celle sélectionnée par l'utilisateur (et passée à l'élément `/presswatch/selection/byrelevance`). Insérer la condition comme suit :

1. Sélectionner les contenus de la partie `newsitem` du design qui doit être contenue à l'intérieur de la condition (en surbrillance dans la capture d'écran ci-dessous).



2. Sélectionnez la commande de menu (ou la commandes de menu contextuel) [Contenir dans | Condition](#) ¹⁰⁹⁸. Le [dialogue Éditer l'expression Xpath](#) ⁹⁸⁰ s'affiche..
3. Saisissez l'expression `metainfo/relevance=/presswatch/selection/byrelevance`. Cette expression évalue la valeur true quand la valeur du descendant `metainfo/relevance` du `newsitem` actuel est la même que la valeur de l'élément `/presswatch/selection/byrelevance` (la sélection de l'utilisateur).
4. Cliquez sur **OK**. La condition est créée autour des contenus de l'élément `newsitem` (capture d'écran ci-dessous).




Notez qu'il y a une branche unique dans cette condition. Les News items pour lesquels le test de la condition évalue « true » sont affichés, ceux pour lesquels la condition test n'évalue pas « true » ne sont pas affichés. Dans ce cas, la condition fonctionne comme filtre. Plus tard dans cette section, vous ajouterez une deuxième branche à cette condition.

Insérer le nœud `relevance` comme liste

Afin d'afficher les nœuds `relevance` de chaque élément `newsitem`, insérez-les dans le design comme suit (voir la capture d'écran ci-dessous) :

1. Créer une espace vertical en-dessous du composant `div` composant pour l'élément `source` et à l'intérieur de la balise de fin du modèle conditionnel.
2. Saisissez le texte statique « Relevance : » et créez un format prédéfini de `div` autour (mettez en surbrillance le texte statique et insérez le format prédéfini).
3. Glissez l'élément `relevance` de l'arborescence des éléments Racine dans la [barre latérale de l'arborescence de schéma](#)⁵¹ et déposez-le dans le design ci-dessous du texte statique Relevance :.
4. Créez-le comme liste. (Dans le menu contextuel qui apparaît quand vous déposez le nœud dans le design, sélectionnez les Bullets et Numbering, puis sélectionnez le format de liste désiré.)
5. Appliquer un formatage de texte aux contenus de la liste. Quand vous avez terminé, le design devrait avoir l'aspect suivant :




Désormais, dans Authentic View, vérifier les résultats pour différentes sélections de `relevance`; utilisez la zone de liste déroulante pour changer la sélection.

Mettant l'élément sélectionné `relevance` en gras


Quelques news items ont plus d'élément `relevance`. Dans de tels cas, le design serait amélioré si la pertinence qui correspond à la sélection de l'utilisateur serait mis en surbrillance tandis que les autres ne le seraient pas. Vous pouvez procéder des manières suivantes :

1. Sélectionnez l'élément `relevance` dans le design.
2. Insérer une condition, lui donnant une expression XPath de `./=presswatch/selection/byrelevance`. Ceci crée une condition avec une branche unique (*capture d'écran ci-dessous*) qui sélectionne les éléments `relevance` correspondant à l'élément `byrelevance`.



3. Sélectionnez l'espace réservé `contents` et donnez-lui un formatage local (dans la barre d'outils (*grou*) et une couleur d'arrière-plan jaune (*groupe color*).
4. Cliquez avec la touche de droite dans la condition et, depuis le menu contextuel, sélectionnez **Copier Branche**.
5. Dans le [dialogue Éditer l'expression XPath](#) ⁹⁸⁰ qui apparaît, vérifiez la case à cocher **Otherwise** (du côté droit, en haut).

6. Cliquez sur **OK** pour terminer. Une nouvelle branche (*Otherwise*) est créée (*capture d'écran ci-dessous*). La branche condition sélectionne tous les éléments `relevance` qui ne correspondent pas à l'élément `byrelevance`.




7. Notez que les contenus de la branche *Otherwise* sont une copie de la première branche ; l'espace réservé `contents` est en gras et a un arrière-plan jaune. Supprimez ce formatage (gras et couleur d'arrière-fond) de l'espace réservé `contents`.

Vous avez défini une condition avec deux branches (chacune avec son modèle conditionnel) qui réalise le test suivant sur chaque élément `relevance` : Si les contenus de `relevance` correspondent à `/presswatch/selection/byrelevance`, alors les contenus de `relevance` sont affichés en gras et avec un arrière-fond jaune. Autrement, (la deuxième branche) ils sont affichés normalement. Vérifiez ceci dans Authentic View.

Modifiez la zone de liste déroulante et insérez une deuxième branche de condition

Dans la zone de liste déroulante où l'utilisateur Authentic View sélectionne une valeur `byrelevance`, il n'existe pas d'option de liste déroulante pour sélectionner tous les news items. Pour inclure cette option, procédez comme suit :

1. Dans l'Aperçu de Design, sélectionnez la zone de liste déroulante.
2. Dans la barre latérale des Propriétés, avec *combobox* sélectionné dans les Propriétés For column, cliquez sur le bouton **Éditer** de la propriété *valeur d'entrée Zone de liste* (dans le groupe de propriétés *zone de liste*).
3. Dans la [Éditer Zone de liste](#) ²⁸⁵ qui apparaît, modifiez l'expression XPath de `distinct-values(//relevance)` à `distinct-values(//relevance), 'All'`. Ceci ajoute le string `All` à la séquence des items renvoyés par une expression XPath.
4. Vérifiez la liste déroulante de la zone de liste dans Authentic View (*capture d'écran ci-dessous*).



Maintenant, si la sélection de l'utilisateur est `All`, alors cette valeur (`All`) est passée dans le nœud `/presswatch/selection/byrelevance`. L'idée est que lorsque le nœud `byrelevance` contient la valeur `All`, tous les news items devraient être affichés.

La condition qui affiche le modèle news item a une branche unique avec l'expression `metainfo/relevance=/presswatch/selection/byrelevance`. Puisqu'aucun nœud `metainfo/relevance` n'a la valeur `All`, aucun news item ne sera affiché quand `All` est la valeur du nœud `byrelevance`. Ce que vous devez faire c'est créer une deuxième branche pour la condition, qui testera une valeur pour `All`. En créant le modèle de l'item news au sein de cette branche, vous sortirez l'item news si le test est « true ». Procédez comme suit :

1. Dans l'Aperçu de Design, sélectionnez la condition de news item.
2. Cliquez avec la touche de droite dans la condition et, depuis le menu contextuel, sélectionnez **Copier Branche**.
3. Dans le [dialogue Éditer l'expression XPath](#) ⁹⁸⁰ qui s'affiche là, saisissez l'expression `: /presswatch/selection/byrelevance='All'`.
4. Cliquez sur **OK** pour terminer. Une deuxième branche est créée.

La deuxième branche a comme contenu le même modèle que la première branche. La deuxième branche sort le modèle de l'item news si la sélection de l'utilisateur est `All`.

Après avoir complété cette section, enregistrez le design.

3.7 Utiliser des modèles globaux et Rest-of-Contents

Des [modèles globaux](#) ³² sont utiles pour spécifier le traitement d'un élément globalement. Ceci fait que les règles du modèle global (défini dans un emplacement) doivent être utilisées aux mêmes endroits dans la feuille de style. Un modèle global peut être utilisé de deux manières :

- Les règles du modèle global peuvent être copiées dans le modèle global.
- Un modèle local (dans le modèle principal) peut transmettre le traitement de ce nœud dans le modèle global. Une fois que le modèle global est exécuté, le traitement continue dans le modèle principal. Dans ce cas, le modèle global est invoqué ou utilisé depuis le modèle principal.


Il existe deux mécanismes qui sont utilisés pour invoquer un modèle global depuis le modèle principal :

- Un modèle local référence un modèle global.
- Une instruction (`rest-of-contents`) du modèle principal applique des modèles aux éléments modèles de l'élément actuel (c'est-à-dire des rest-of-contents de l'élément actuel). Si un modèle global existe pour un des éléments descendants, le modèle global est appliqué pour cet élément. Autrement le modèle intégré pour les éléments est appliqué. (Le modèle intégré pour les éléments traite des éléments enfant et sort du contenu texte des éléments. En guise de résultat, le contenu de texte de tous les éléments descendants sera la sortie. Notez que les valeurs d'attributs ne sont **pas** la sortie.)

Dans cette section, vous créerez un design pour le modèle des membres de l'équipe utilisant l'instruction rest-of-contents et un modèle global pour le membre de l'[élément global](#) ³² `member`.


Insérer une instruction de rest-of-contents

La grande structure du schéma est affichée dans la capture d'écran ci-dessous.



L'élément du document `presswatch` contient trois enfants : (i) `sélection`; (ii) `newsitems` ; et (iii) `team`. Le modèle principal que vous avez créé jusqu'à ce point traite l'élément `/presswatch`. Au sein de l'élément `presswatch`, uniquement l'élément `newsitems` est traité. La `sélection` et les éléments `team` ne sont pas traités au sein de l'élément `presswatch` (bien que la `sélection` ait été traitée au sein de l'élément `newsitems`). Insérer l'instruction `rest-of-contents` à l'intérieur de `presswatch` causera pour cette raison les éléments `sélection` et `team` à être traités.

Insérer l'instruction `rest-of-contents` dans le design en plaçant le curseur entre les balises de fin de `newsitems` et `presswatch`, et sélectionnez la commande de menu ou la commande du menu contextuel [Insérer | Reste de Contenu](#)¹⁰⁶⁷. L'espace réservé `rest-of-contents` est inséré (capture d'écran ci-dessous).



Si vous regardez l'aperçu HTML, vous verrez un string de texte (capture d'écran ci-dessous) :

```
AllAndrewBentincka.bentinck@nanonull.comNadiaEdwardsn.edwar
```

Le string est le résultat de l'application des modèles intégrés dans les éléments `sélection` et `team`. Le modèle built-in pour les éléments traite les éléments enfant. Le modèle built-in pour les nœuds de texte sort le texte dans le nœud de texte. L'effet combiné de ces deux modèles built-in est de sortir le contenu du texte de

tous les nœuds descendants des éléments `selection` et `team`. Le texte `All` vient de `selection/byrelevance`, et est suivi par la sortie de texte des nœuds descendants `team/member`, `premier`, `dernier`, `e-mail`, dans l'ordre du document. Notez que l'attribut `id` de `membre` n'est pas une sortie (car, comme attribut, elle n'est pas considérée comme enfant de `membre`).


Créer un modèle global pour `selection`

Puisque le contenu de `selection` n'est pas requis dans la sortie, vous devriez créer un modèle global vide pour `selection` pour que son contenu ne soit pas traité. Procédez comme suit :

1. Dans le Mode Design, cliquez avec la touche de droite sur `selection` dans l'arborescence « Tous les éléments globaux » dans la [barre latérale de l'arborescence de schéma](#) ⁵¹.
2. Dans le menu contextuel qui s'ouvre, sélectionnez **Faire / Supprimer Modèle global**. Un modèle global pour `selection` est créé (*capture d'écran ci-dessous*).



3. Dans le modèle global, cliquez sur l'espace réservé `contents` et appuyez sur la clé **Supprimer** de votre clavier. L'espace réservé de contenus est supprimé.
4. Vérifiez l'Aperçu HTML. Le texte `All` n'est plus présent dans le ligne de la sortie de texte par les modèles built-in (*capture d'écran ci-dessous*).




Puisque le modèle global pour `selection` est vide, les éléments enfant de `selection` ne sont pas traités.


Créer un modèle global pour `team/member`

L'objectif est de créer une table qui affiche les détails des membres de l'équipe « press monitoring ». Cette table sera créée dans le modèle global pour l'élément `team`. Procédez comme suit :

1. Créer un modèle global pour l'élément `team` (cliquez avec la touche de droite sur `team` dans la liste Tous les éléments globaux de la barre latérale de l'Arborescence de schéma et sélectionnez **Faire / Supprimer Modèle global**).
2. Dans la liste Tous les éléments globaux, élargissez l'élément `team` et glissez son élément enfant `member` dans le modèle global de `team` (dans le design).
3. Dans le menu contextuel qui apparaît quand vous déposez l'élément dans le modèle global `team`, sélectionnez **Créer Table**. Ceci fait apparaître le dialogue Créer Table dynamique (*capture d'écran ci-dessous*).



4. Dans la liste des attributs/éléments décochez @id, department et telephone (voir la capture d'écran), et cliquez sur **OK**. La table dynamique est créée.
5. Placez le curseur dans une cellule du corps de table, et dans la [barre latérale des Propriétés](#) ⁶³, avec la table sélectionnée dans les Propriétés Pour colonne, précisez les propriétés de table telles qu'affichées dans la capture d'écran ci-dessous.



6. Définissez des propriétés additionnelles tel que requis dans les Propriétés et barres latérales de Styles. Par exemple, une coloration d'arrière-plan peut être définie pour la ligne d'en-tête en plaçant le curseur dans la ligne de l'en-tête, et avec `tr` sélectionné dans Styles Pour colonne de la barre latérale des Styles, précisez une valeur pour la propriété `couleur d'arrière-plan` (groupe *couleur*). Vous pouvez éditer les en-tête, qui sont des strings de texte statique. Aussi, si l'espace réservé `content` de l'élément `team` est toujours présent dans le modèle global, supprimez-le.

L'aperçu HTML de la table aura l'air de ceci :

First	Last	Email
Andrew	Bentinck	a.bentinck@nanonull.com
Nadia	Edwards	n.edwards@nanonull.com
John	Edwards	j.edwards@nanonull.com
Janet	Ashe	j.ashe@nanonull.com

3.8 Et voilà !

Félicitations ! Vous avez accompli ce tutoriel avec succès. Vous avez appris les aspects les plus importants de la création d'une SPS :

- Comment [créer la structure](#)⁷⁷ du document ([modèle principal](#)⁷⁷ et [modèles globaux](#)¹⁰⁷).
- Comment insérer le contenu [dynamique](#)⁷⁷ et [static](#)⁸⁴ dans le design, utilisant une variété de composants SPS dynamiques et statiques.
- Comment utiliser les [styles CSS](#)⁷⁷, dans [feuilles de style externes](#)⁹¹, dans [règles de style global](#)⁹², et dans [règles de style local](#)⁹³.
- Comment utiliser des [Auto-Calculations](#)⁹⁵ pour dériver des informations additionnelles des données XML disponibles.
- Comment utiliser les [conditions](#)⁹⁹ pour filtrer les données XML et comment obtenir différentes sorties dépendant des valeurs dans les données XML.
- Comment utiliser les [modèles globaux](#)¹⁰⁹ et [rest-of-contents](#)¹⁰⁷.

Pour une description plus détaillée des fonctions, voir les sections correspondantes dans les quatre sections :

- [Fichier SPS : Contenu](#)¹³⁸
- [Fichier SPS : Structure](#)³¹⁰
- [Fichier SPS : Fonctions avancées](#)³⁹⁶
- [Fichier SPS : Présentation](#)⁴⁸⁰
- [Fichier SPS : Fonction additionnelle](#)⁵⁷⁶

Ces sections contiennent également des descriptions de plusieurs autres fonctions de StyleVision non rencontrées dans le tutoriel de Démarrage rapide.

Utiliser SPS

Après avoir achevé la SPS, vous devriez également essayer les deux utilisations principales utilisations de SPS:

- Éditer les documents XML dans Authentic View de XMLSpy ou Authentic Desktop. (Les éditions Enterprise et Professional contiennent un onglet d'aperçu Authentic View, qui n'a pas de fonctions comme les barres d'outils et les icônes de statut du texte.) Ces deux produits fournissent Authentic View aux fonctions complètes, dans lequel vous pouvez essayer les barres latérales et le menu contextuel. Pour éditer `QuickStart.xml` dans Authentic View, dans XMLSpy ou Authentic Desktop, associez le fichier XML avec `MyQuickStart.sps` et passez à Authentic View.
- Générer les feuilles de style XSLT pour transformer le fichier XML en sortie HTML, Texte, RTF et PDF. Les feuilles de style XSLT peuvent être générées utilisant la commande [Fichier | Enregistrer les fichiers générés](#)¹⁰³¹ ou par le biais de la [ligne de commande](#)⁹⁵⁵. Essayez de générer les feuilles de style XSLT depuis `MyQuickStart.sps`, puis de les utiliser pour transformer `QuickStart.xml`.

4 Aperçu d'utilisation

Objectifs

Les documents SPS que vous créez dans StyleVision peuvent être utilisés à deux fins générales :

- Pour contrôler l'affichage des documents XML source dans Authentic View et pour permettre aux données d'être saisies dans les documents XML ou BD par le biais de l'interface Authentic View.
- Pour générer les feuilles de style XSLT pour les sorties HTML, Texte, RTF, PDF, et Word 2007+.

De cette manière, la SPS peut être utilisée pour permettre l'édition du document XML et de générer les sorties HTML, Texte, RTF, PDF, et Word 2007+ du document XML édité. De plus, les feuilles de style XSLT générées peuvent être utilisées pour transformer d'autres documents XML basés sur le même schéma que la SPS.

Étapes pour créer une SPS

Ci-dessous, vous trouverez une explication d'étapes impliquées dans la création d'une nouvelle feuille de style SPS.

1. [Attribuer un schéma](#)⁵¹ à la SPS vide nouvellement créée. Le schéma pourrait être le suivant : (i) un fichier de schéma (Schéma DTD ou XML ; (ii) un schéma XML généré d'une BD (*éditions Enterprise et Professional uniquement*) ; (iii) un schéma basé sur une taxonomie XBRL (*édition Enterprise uniquement*) ; (iv) un schéma défini par l'utilisateur (créé directement dans StyleVision). Ceci est fait dans la [barre latérale de l'Aperçu de design](#)⁴⁸. Si requis, les schémas peuvent être ajoutés (via la [barre latérale de l'Aperçu de design](#)⁴⁸) pour que les nœuds dans de multiples documents XML puissent être traités. En alternative, une nouvelle SPS peut être créée directement avec un schéma par le biais de la commande **Fichier | Nouveau**.
2. [Attribuer un fichier de travail XML](#)⁵¹ à la SPS. Le [fichier de travail XML](#)³³ fournit les données XML traitées par SPS lorsqu'il génère Authentic View et des aperçus de sortie. Le [fichier de travail XML](#)³³ est attribué dans la [barre latérale de l'Aperçu de design](#)⁴⁸. Le fichier de travail XML vous permet de prévisualiser la sortie dans StyleVision. Si requis, les [Fichiers de travail XML](#)³³ pour des schémas additionnels peuvent être attribués (par le biais de la [barre latérale de l'Aperçu de design](#)⁴⁸) pour permettre des aperçus impliquant de multiples documents XML.
3. [Sélectionnez la version XSLT requise](#)¹¹⁷. Afin de générer la sortie Texte, la version XSLT doit être XSLT 2.0 ou XSLT 3.0
4. Sélectionnez la [Compatibilité d'Internet Explorer](#)¹¹⁸ pour faire correspondre à la version d'Internet Explorer installée.
5. Le document SPS est conçu dans le [Mode Design](#)³⁹ utilisant les différents composants de design disponibles dans le designer. Le [processus de design](#)¹¹⁶ consiste à créer une structure de document et définir les [propriétés de présentation](#)⁴⁸⁰. Si la [sortie d'impression](#)⁵²⁶ est requise, alors des [propriétés de formatage d'impression](#)⁵²⁶ peuvent être spécifiées.
6. Les sorties Authentic View et sont testées. Si des modifications au design sont requises, elles sont faites et le document SPS est re-testé.
7. Si les [fichiers XSLT ou fichiers de sortie](#)¹²³ sont requis, ceux-ci sont [générés](#)¹²³.
8. Si requis, attribuez un modèle de fichier XML. Le [modèle de fichier XML](#)¹¹⁵ fournit les données de démarrage pour un nouveau document XML qui peut être édité dans Authentic View utilisant SPS.
9. La SPS est [déployée pour utilisation](#)¹²⁰ parmi les multiples utilisateurs Authentic View.

4.1 SPS et Sources

Créer un nouveau fichier SPS

Pour créer un nouveau document SPS, sélectionnez une option de la commande **Fichier | Nouveau** (**Ctrl+N**)¹⁰¹⁰ ou cliquez sur l'icône **Nouveau design**  dans la **barre d'outils standard**¹⁰⁰⁸. Un nouveau document SPS est créé et affiché en Mode Design. Le nouveau document obtient un nom provisoire de SPSX.sps, où x est un entier correspondant à la position de ce document SPS dans la séquence des nouveaux documents créés depuis le démarrage de l'application.

Une fois qu'un nouveau document SPS a été créé, les fichiers source pour SPS doivent être attribués.

Attribuer les fichiers source pour SPS

Il existe trois types de fichiers source qui peuvent être attribués à un SPS:

- [Sources de schéma](#)¹¹⁴
- [Fichier de travail XML](#)¹¹⁴
- [Fichier modèle XML](#)¹¹⁵

Ces attributions de fichier source sont faites dans la **barre latérale de l'Aperçu de design**⁴⁸. Comment réaliser ces attributions est décrit dans la section, [Aperçu de design](#)⁴⁸. Les points significatifs de chaque type de fichier source sont donnés ci-dessous.

Sources de schéma

Au moins un fichier source de schéma doit être attribué à SPS pour qu'une structure pour le document de design puisse être créée. En option, les sources de schéma additionnelles peuvent être attribuées. Ceci permet aux nœuds d'autres documents d'être traités et donc inclus dans SPS. Les sources de schéma sont attribuées dans la **barre latérale de l'Aperçu de design**⁴⁸. Un schéma peut être un fichier de schéma XML (fichier .xsd), un schéma XML généré du fichier XML, un schéma XML généré du fichier BD, un DTD, un schéma basé sur une taxonomie XBRL, ou un schéma défini par l'utilisateur. Une des sources de schéma attribuées est dénommée [schéma principal](#)³³. Le [schéma principal](#)³³ est significatif car le [nœud du document](#)³² du [fichier de travail XML](#)³³ associé avec le [schéma principal](#)³³ est utilisé comme point de démarrage pour le [modèle principal](#)³³. Pour chaque schéma, un [fichier de travail XML](#)¹¹⁴ optionnel et un [fichier modèle XML](#)¹¹⁵ optionnel peuvent être attribués.

Note : si vous souhaitez ajouter un espace de nom à une feuille de style SPS ou à une feuille de style XSLT générée depuis une SPS créée, l'espace de nom doit être ajouté à l'élément de niveau supérieur `schema` du schéma XML sur lequel la SPS se base.

Fichier de travail XML

Chaque source de schéma peut, en option, avoir un [fichier de travail XML](#)³³ y associé. La fonction du [fichier de travail XML](#)³³ est de fournir la source de données XML pour les aperçus de sortie dans StyleVision, et doit être valide conformément au schéma avec lequel il est associé. Le [fichier de travail XML](#)³³ est attribué dans la **barre latérale de l'Aperçu de design**⁴⁸.

Fichier modèle XML

Chaque source de schéma peut, en option, avoir un [fichier modèle XML](#) ³³ y associé. La fonction du [fichier modèle XML](#) ³³ est de fournir les données de démarrage du nouveau document XML qui est créé chaque fois que SPS est ouvert dans [Authentic View](#) ²⁷ d'un produit autre que StyleVision. Le [fichier modèle XML](#) ³³ doit être valide conformément au schéma auquel il est associé. Il est attribué dans la [barre latérale de l'Aperçu de design](#) ⁴⁸.

4.2 Créer le design

Dans le design SPS, vous précisez :

1. [Quel contenu](#)¹¹⁶ (du document XML ou BD) devrait aller à la sortie ; de plus, du contenu peut être ajouté directement dans SPS pour l'inclusion dans la sortie ;
2. [Comment la sortie doit être structurée](#)¹¹⁶ ; et
3. [Quelles propriétés de présentation \(formatage\)](#)¹¹⁶ sont appliquées dans les différentes parties de la sortie.

Contenu pour la sortie

Le contenu pour la sortie peut venir du :

1. document XML ou BD, ou de multiples documents XML et BD, auxquels la SPS est appliquée. Le contenu du [document XML](#)³³ est inclus dans SPS en glissant le nœud de données XML requis de l'arborescence de schéma pertinente dans la [barre latérale de l'arborescence de schéma](#)⁵¹ et le déposant à l'emplacement désiré dans SPS.
2. Un document XML externe qui est accessible dans l'application (c'est-à-dire dans StyleVision ou [Authentic View](#)²⁷ product). En utilisant la fonction doc() de XPath 2.0 dans l'Auto-Calcul, le contenu de sources du document XML externe peut être accédée. Un document XML accédé par le biais de la fonction doc() dans une expression XPath ne doit pas être référencée par le biais des associations [Sources de schéma](#)⁵¹.
3. Le design SPS lui-même Le texte et d'autres contenus (tels les images et tables) peuvent être insérés directement dans SPS utilisant le clavier et d'autres fonctions GUI. De telles entrées sont indépendantes du document XML.
4. Les données dynamiques manipulées (source XML), avec les manipulations étant obtenues utilisant les expressions XPath. Les manipulations sont généralement atteintes avec [Auto-Calculations](#)³⁹⁷.
5. Pour la sortie HTML, les [fonctions JavaScript](#)⁶³⁰ peuvent être utilisées pour générer du contenu.

Structure de la sortie

Dans le design SPS, la [structure de la sortie](#)³⁶⁹ peut être contrôlée en utilisant soit : (i) une approche procédurale, dans laquelle la structure de sortie est précisée dans un [modèle au niveau d'entrée](#)³⁶⁹ du modèle principal de (StyleVision ([modèle principal](#)³⁶⁹)) et peut être indépendante de la structure du document XML ; (ii) une approche déclarative, dans laquelle les [règles de modèle sont déclarées pour de nombreux nœuds](#)³⁶⁹ (les modèles globaux de StyleVision ([modèles globaux](#)³⁶⁹)), générant ainsi une sortie qui suit la structure du document XML ; ou (iii) une combinaison d'approches procédurales et déclaratives. Dans le Mode Design, vous pouvez utiliser un mélange de [modèle principal](#)³⁶⁹ et [modèles globaux](#)³⁶⁹ pour obtenir la structure désirée du document de sortie. L'utilisation de [SPS modulaires](#)³⁵⁵ et de [Fragments de design](#)³⁸¹ fournit une flexibilité supplémentaire de la manière dont un SPS est structuré.

Présentation (ou formatage) de la sortie

Dans le Mode Design, les propriétés de présentation sont appliquées dans les composants de design utilisant les styles CSS. Les styles peuvent être définis localement dans le composant, pour des sélecteurs HTML déclarés au niveau du document, et pour des sélecteurs HTML déclarés dans une feuille de style CSS externe. De plus, certains éléments HTML peuvent être appliqués dans les composants utilisant des [formats prédéfinis](#)⁴⁸¹. Pour voir comment préciser les propriétés de présentation en détail dans la section, voir [Procédures de présentation](#)⁴⁸⁰.

4.3 Versions XSLT et XPath

Un SPS est essentiellement une feuille de style XSLT. Pour chaque SPS, vous devez définir la version XSLT :

1.0, 2.0, ou 3.0. Faites ceci en cliquant sur l'icône de la barre d'outils appropriée :  ou  ou . La sélection que vous faites détermine deux choses :

- Lequel des trois moteurs XSLT dans StyleVision est utilisé pour les transformations ; StyleVision a des moteurs XSLT 1.0, XSLT 2.0 et XSLT 3.0.
- Laquelle des fonctionnalités XSLT (1.0, 2.0 ou 3.0) est affichée dans l'interface et autorisée dans SPS. Par exemple, XSLT 3.0 utilise XPath 3.0, qui est un langage bien plus puissant que XPath 1.0 (qui est utilisé dans XSLT 1.0) ou XPath 2.0 (qui est utilisé dans XSLT 2.0). De plus, quelques fonctions SPS, telles que la fonction table-des-matières, qui est uniquement disponible avec XSLT 2.0 et XSLT 3.0.

Note : Afin de générer la sortie Texte, la version XSLT doit être XSLT 2.0 ou XSLT 3.0

Transformations XSLT

Les transformations XSLT dans StyleVision sont utilisées : (i) pour générer les [affichages de sortie](#)⁴³ dans l'interface; et (ii) pour [générer et enregistrer les fichiers de sortie](#)¹²³ (HTML, Texte, RTF, PDF, et Word 2007+) [au sein de l'interface](#)¹⁰³¹ et via [StyleVision Server](#). Le moteur XSLT utilisé pour les transformations (moteurs Altova XSLT 1.0, 2.0, ou 3.0) correspond à la version XSLT sélectionnée dans SPS.

Fonctions XSLT dans GUI

La fonction appropriée pour chaque version XSLT concerne principalement l'utilisation de la version XPath correcte (XPath 1.0 pour XSLT 1.0, XPath 2.0 pour XSLT 2.0, XPath 3.0 pour XSLT 3.0). Les expressions XPath sont largement utilisées dans StyleVision—plus généralement dans des fonctions telles que [Auto-Calculations](#)³⁹⁷ et [Modèles conditionnels](#)⁴⁰⁸—et il existe des mécanismes d'interface qui requièrent et vous aident à créer des expressions XPath. La fonction de la version correcte XPath est rendue automatiquement disponible dans l'interface conformément à la version XSLT que vous sélectionnez.

4.4 Compatibilité Internet Explorer

Internet Explorer (IE) doit être installé sur l'appareil StyleVision pour afficher correctement le design SPS (dans Design View) et les aperçus de sortie (dans Mode Authentic et Aperçu HTML). Ci-dessous, vous trouverez les notes sur les versions IE qui sont prises en charge :

- Internet Explorer 5.5 ou supérieur
- Internet Explorer 6.0 et supérieur a une meilleure prise en charge XML et est recommandé.
- Internet Explorer 9 (IE9) ou supérieur fournit des fonctions supplémentaires, telles qu'une prise en charge pour plus de formats d'image et pour de nouveaux styles CSS. Si vous planifiez l'utilisation de ces fonctions supplémentaires dans votre design, vous allez éventuellement vouloir utiliser IE9.

Prise en charge de la fonction IE9 dans StyleVision

Les fonctions suivantes pour IE9 ou supérieur sont prises en charge dans StyleVision:

- Formats d'image supplémentaires pris en charge : TIFF, JPEG XR et SVG. (Les documents SVG doivent être en format XML et doivent être dans l'espace de nom SVG.) Ces formats d'image seront affichés dans IE9, mais pas dans des versions plus anciennes de IE. Pour une liste complète d'images prises en charge dans diverses sorties, voir [Types d'image et sortie](#)¹⁸⁸.
- Prise en charge de nouveaux styles CSS (y compris les styles CSS3), qui sont énumérés ci-dessous. L'application de ces styles est limitée à Authentic View et la sortie HTML.
 - background-clip
 - background-origin
 - background-size
 - box-sizing
 - box-shadow
 - border-radius (border-*-radius)
 - font-stretch
 - ruby-align
 - ruby-overhang
 - ruby-position
 - overflow-x, overflow-y
 - outline (outline-color, outline-style, outline-width)
 - text-align-last (partial)
 - text-overflow (partial)
- Prise en charge pour la nouvelle fonction longueur CSS `calc()`
- Prise en charge pour les nouvelles fonctions de couleur CSS `rgba()`, `hsl()` et `hsla()`
- Prise en charge pour les nouvelles unités de longueur CSS `rem`, `vw`, `vm`, `vh` et `ch`
- Les éléments HTML5 qui sont pris en charge par IE9 peuvent être insérés dans le design comme [éléments définis par l'utilisateur](#)¹⁵⁴.

Mode Design et versions IE

Vous pouvez configurer le Mode Design pour une version IE spécifique en précisant, dans le dialogue des [Propriétés](#)¹⁰³⁷, la version IE avec laquelle vous souhaitez que le Mode Design soit compatible. Ceci a les effets suivants :

- Tous les styles CSS qui peuvent être rendus seront automatiquement affichés dans les barres latérales des Styles de StyleVision. (Notez, toutefois, que si IE9 a été sélectionnée, alors IE9 doit être installée pour les styles CSS appuyés par IE9 pour être disponible dans l'interface de design.) Par exemple, si la version IE9 est installée et que IE9 est sélectionnée comme version compatible, alors les styles CSS3 pris en charge dans IE9 seront disponibles dans l'interface de design.
- Les éléments HTML correspondant à la version IE sélectionnée peuvent être saisis comme [formats prédéfinis](#)¹⁴¹ ou comme des [éléments définis par l'utilisateur](#)¹⁵⁴. L'élément HTML sera rendu dans Authentic View et l'aperçu HTML conformément à la manière dont la version IE installée rend cet élément. Par exemple, si la version IE9 est installée et que IE9 est sélectionnée comme version compatible, alors les éléments HTML5 pris en charge sont rendus dans Authentic View et l'aperçu HTML.

Définir le Mode Design pour une version IE spécifique

Pour définir le Mode Design pour une version IE spécifique, sélectionnez la commande de menu Fichier | Propriétés et, dans l'onglet Sortie, sélectionnez la version IE requis (compatible). Voir [Fichier | Propriétés](#)¹⁰³⁷ pour les détails.

Compatibilité d'anciens designs SPS avec IE9

Si vous ouvrez un design SPS qui a été créé pour une plus ancienne version IE, et si la plus récente version IE9 ou supérieure est installée sur l'appareil StyleVision, alors StyleVision détectera la version la plus récente et demandera dans un dialogue si vous souhaitez changer la compatibilité à la comptabilité IE9. Changer à la nouvelle compatibilité fournira des options supplémentaires du Mode Design tel qu'indiqué ci-dessus.


L'apparence du document dans le Mode Design, Mode Authentic et la sortie HTML restera inchangée pour les **colonnes de table**, qui sont gérées différemment par IE9. Si vous modifiez la comptabilité IE en compatibilité IE9, alors vérifiez si les colonnes de table sont générées tel que requis. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez modifier les propriétés des colonnes de table ou remettre, dans le dialogue [Propriétés](#)¹⁰³⁷, la compatibilité IE à celle de la version IE sélectionnée précédemment.

4.5 SPS et Authentic View

L'une des principales utilisations de SPS que vous créez avec StyleVision consiste à contrôler la saisie des données et l'affichage d'un document XML dans [Authentic View](#)²⁶, qui est une vue de document disponible dans les produits Altova. Avec Authentic View, les utilisateurs qui ne sont pas habitués à XML peuvent facilement saisir et éditer le contenu du document XML correctement.

Une création de document et un processus d'édition qui impliquent Authentic View consistent en deux étapes séparées :

- **Design de documentation.** Authentic View du document XML, qui est un aperçu graphique, est conçu dans StyleVision. Le document de design est un SPS. Le design SPS ne traite pas seulement le document XML pour l'affichage dans Authentic View et pour la sortie finale ; il fournit aussi les mécanismes dans Authentic View, pour la **saisie des données dans le fichier XML ou BD**.



- **Édition du contenu.** Ce design SPS créé à l'étape du design du document est lié au document XML à éditer. (Le document XML doit être en valide conformément au schéma sur lequel SPS est basé.) Un document XML qui est lié à un SPS est présenté graphiquement dans Authentic View d'un produit Altova comme Authentic View d'un document XML. Quand un nouveau document Authentic XML est créé, il peut être attribué à un SPS, puis édité dans Authentic View utilisant le modèle de document ([Fichier modèle XML](#)³³) et les commandes précisées dans le SPS. Si un document XML existant est ouvert et a attribué un SPS, les données existantes sont affichées dans Authentic View conformément au design dans le SPS, et le document peut être édité dans Authentic View.

On ne s'attend pas au fait que l'utilisateur Authentic View a des connaissances XML ou du schéma étant utilisé pour le document. L'affichage du document dans Authentic View devrait rendre l'édition du contenu aussi facile et non technique que possible. C'est pour cette raison que la tâche de la personne qui conçoit le design SPS doit être de produire un affichage Authentic View convivial. Pour des informations détaillées sur l'utilisation de Authentic View, voir la [documentation Authentic View](#) dans le manuel de l'utilisateur XMLSpy ou Authentic Desktop.

SPS pour des schémas industriels standard

Le package d'Altova Authentic View inclut des SPS pour un nombre de schémas industriels standard. Les utilisateurs peuvent donc créer immédiatement un document XML basé sur le schéma standard dans Authentic View. La capture d'écran ci-dessous affiche Authentic View en partie de la facture standard NCA.

<h3>NCA XML Invoice</h3> <p>add documentID</p> <p>Invoice Type: <i>(Proforma, Final, Debit Note, Credit Note)</i> <input type="text"/></p> <p>Status: <i>(Draft, Final, Ammended)</i> <input type="text"/></p>		<p>This is a template for the NCA Invoice used to define a detailed list of goods shipped or services rendered, with an account of costs. Information created could consist of parties associated with the transaction, type of goods shipped or method of shipment.</p>
<div>Required</div>		<div>Optional</div>
<h4>General Information</h4> <p>References and other general information pertaining to the contract and this document.</p>		
<p>Date of Issue: <i>(yyyy-mm-dd)</i> <input type="text"/></p> <p>Document Creator Identifier: <input type="text"/></p> <p>Docuement Number: <input type="text"/> Invoice</p> <p>Number: <input type="text"/></p>	<p>add contractExtension add documentVersion add contractType add contractIdentifier add buyerContractIdentifier add sellerContractIdentifier add brokerContractIdentifier add contractId</p>	

Vous pouvez facilement personnaliser tous les SPS fournis par l'industrie standard qui sont disponibles dans le dossier **Examples/IndustryStandards** de votre dossier d'application.

4.6 Synchroniser StyleVision et Authentic

Chaque nouvelle publication de StyleVision contient des fonctions qui s'ajoutent à la puissance et à la capacité de [Authentic View](#)²⁶. Toutefois, vous devez prendre en compte les points suivants :

- Un fichier SPS créé avec une version plus récente de StyleVision peut ne pas être compatible avec une version plus ancienne de Authentic View.
- Une nouvelle fonction de fichier SPS (créée utilisant une version plus récente de StyleVision) ne pourra être interprétée que par une version correspondante (ou plus récente) de Authentic View.

Par conséquent, si une version ultérieure de StyleVision est utilisée pour créer un fichier SPS, tous les fichiers [Authentic View](#)²⁶ déployés doivent être synchronisés avec cette version de StyleVision. Ceci signifie, par exemple, que si **StyleVision 2008 release 2** a été utilisé pour créer un fichier SPS, alors **Authentic Desktop 2008 release 2** (ou un autre produit Authentic View de cette release) doit être utilisé pour éditer correctement ce fichier SPS.

Notez qu'une version ultérieure d'un produit [Authentic View](#)²⁶ sera en mesure d'interpréter les SPS créés avec les versions précédentes de StyleVision.

Les étapes de synchronisation quand un fichier SPS déployé est modifié utilisant une version plus récente de StyleVision

Si un SPS est déjà déployé parmi de multiples utilisateurs Authentic View, et si, par la suite, une nouvelle fonction Authentic View est ajoutée à SPS utilisant la version plus récente de StyleVision, alors le développeur devrait effectuer la synchronisation en respectant les séquences suivantes :

1. Le développeur obtient une clé de licence pour une nouvelle version de Authentic View pour lui-même.
2. Le développeur teste avec succès les modifications SPS utilisant la nouvelle paire StyleVision et Authentic View.
3. La nouvelle version du produit [Authentic View](#)²⁶ est distribuée à tous les utilisateurs de Authentic View.
4. Une fois seulement que les trois étapes ont été effectuées avec succès, vous pourrez déployer le fichier SPS modifié vers les utilisateurs Authentic View.

4.7 Fichiers générés

Dans StyleVision, les feuilles de styles et fichiers de sortie peuvent être générés utilisant la commande [Fichier | Enregistrer Fichiers générés](#)¹⁰³¹ ou [StyleVision Server](#). En alternative, si vous souhaitez valider ou transformer XML utilisant XSLT, vous pouvez faire ceci directement avec [RaptorXML\(+XBRL\) Server](#)⁹⁵⁸.

Les fichiers suivants peuvent être générés depuis StyleVision :

- Feuilles de style XSLT basées sur le design SPS. Les feuilles de style séparées sont générées pour les sorties HTML, Texte, RTF, PDF, et Word 2007+.
- Les fichiers de sortie générés en traitant le [fichier de travail XML](#)³³ attribués dans SPS avec les feuilles de style générées du SPS.

La balise pour la sortie est contenue dans SPS. Les données pour la sortie sont contenues dans le document XML ou BD. C'est la feuille de style XSLT qui joint la balise et les données ensemble dans la sortie. Les deux feuilles de style XSLT de même que la sortie actuelle peuvent être consultées dans StyleVision dans les [Aperçus de sortie](#)⁴³.

Note : si vous souhaitez ajouter un espace de nom à une feuille de style SPS ou à une feuille de style XSLT générée depuis une SPS créée, l'espace de nom doit être ajouté à l'élément de niveau supérieur `schema` du schéma XML sur lequel la SPS se base.

Site web d'Altova : [Reporting XML](#)

Documents de sortie

Ci-dessous, vous trouvez des points importants à noter en ce qui concerne les documents générés :

- **Sortie HTML et feuilles de sortie :** (1) le formatage et la mise en page du document HTML généré seront identiques à l'Aperçu HTML de StyleVision et pratiquement identiques à Authentic View du document XML. (2) les appareils d'entrée de données (champs d'entrée de texte, cases à cocher, etc.) dans le fichier HTML ne permettent pas d'entrée. Ces appareils d'entrée des données sont prévus pour l'entrée des données XML dans Authentic View et, bien qu'ils soient traduits comme inchangés dans les équivalents HTML graphiques, ils ne peuvent pas être utilisés pour l'entrée des données dans le document HTML.

Site web d'Altova : [XML en HTML](#)

- **Sortie RTF et feuilles de style :** (1) Ledsign RTF requiert les spécifications pour les médias paginés. Vous pouvez fournir ces spécifications (design de page de garde, pagination gauche/droite, etc.) dans la [barre latérale des Propriétés](#)⁶³ et la [barre latérale de l'arborescence de design](#)⁵⁵. Notez que les spécifications de design pour les médias paginés sont utilisées pour les sorties RTF, PDF (XSL-FO), et Word 2007+. (2) Si les appareils d'entrée des données ont été utilisés dans SPS, alors, là où possible, ceux-ci sont rendus comme graphiques sur la page RTF. Lorsqu'un appareil d'entrée des données ne peut pas être facilement simulé comme graphique (par ex., les cases à cocher), une présentation substituée est utilisée.
- **Sortie de texte et feuilles de style :** Puisque le format de texte brut n'utilise pas le formatage, les propriétés de style dans le design ne sont pas passées dans la sortie de texte.

- **Sortie PDF et feuilles de style pour FO :** (1) pour rendre un document aux médias paginés, il faut des spécifications spéciales, telles que la pagination gauche/droite, l'emplacement et la composition des en-têtes et bas de page, le design de la page de garde, etc. Vous pouvez concevoir ces fonctions supplémentaires pour votre document (utilisant la [barre latérale des Propriétés](#) ⁶³ et la [barre latérale de l'arborescence de design](#) ⁵⁵), et celles-ci sont incluses dans la feuille de style XSLT pour XSL-FO. Notez que les spécifications de design pour les médias paginés sont utilisées pour les RTF(PDF-XSL" output, et Word 2007+. (2) Si les appareils d'entrée des données ont été utilisés dans SPS, alors, là où possible, ceux-ci sont rendus comme graphiques sur la page PDF. Lorsqu'un appareil d'entrée des données ne peut pas être facilement simulé comme graphique (par ex., les cases à cocher), une présentation substituée est utilisée.

Site web d'Altova :  [XML en PDF](#)

- **Sortie Word 2007+ et feuilles de style :** Vous pouvez concevoir des fonctions de médias paginées, telles la pagination, les en-têtes et bas de page, et la page de garde utilisant la [barre latérale des Propriétés](#) ⁶³ et la [barre latérale de l'arborescence de design](#) ⁵⁵, et celles-ci sont incluses dans la feuille de style XSLT pour Word 2007+. Notez que les spécifications de design pour les médias paginés sont utilisées pour la sortie Word 2007+, mais aussi pour le PDF (XSL-FO) et la sortie RTF.

Sortie RTF

La sortie RTF est générée depuis le fichier XML en une seule étape en traitant le document XML avec le fichier XSLT-pour-RTF généré depuis SPS. Les propriétés de la sortie RTF sont définies dans SPS, et vous pouvez consulter la sortie dans la fenêtre d'aperçu RTF. Pour obtenir le fichier RTF, vous devez le générer (utilisant le [Fichier | Enregistrer les fichiers générés](#) ¹⁰³¹ ou [StyleVision Server](#)).

Note : en cas de problème avec un aperçu intégré, StyleVision tentera d'ouvrir le document d'aperçu dans une application externe (généralement MS Word ou Adobe Reader). Un message d'erreur concernant l'aperçu intégré apparaîtra dans StyleVision. Si le document d'aperçu est ouvert dans une application externe, il sera nécessaire de fermer l'application externe avant de régénérer le document de sortie temporaire, sinon un message d'erreur indiquant que le fichier est utilisé par un autre processus s'affichera. Il est également recommandé de fermer l'application externe avant de fermer le design SPS, sinon StyleVision ne pourra pas fermer le document de sortie temporaire en raison du verrouillage du fichier placé sur le document par l'application externe.

Sortie de texte

Puisque la sortie de texte génère le texte brut, notez les points suivants :

- Les propriétés de style et de mise en page qui sont définies ne seront pas appliquées dans la sortie de texte.
- Afin de générer la sortie de texte, la version XSLT sélectionnée pour le fichier SPS doit être XSLT 2.0 ou XSLT 3.0.

Sortie PDF

Générer la sortie PDF depuis votre fichier XML est un processus à deux étapes :

1. Une transformation XSLT est utilisée pour transformer le fichier XML en un fichier XSL-FO (fichier FO). Dans le processus de transformation, le séquençement de page et les propriétés de mise en page de la page sont ajoutés, de telle manière que le fichier FO contient cette information en plus du contenu.
2. Le fichier FO est traité par un processeur FO pour générer le PDF.

La sortie XSLT-pour-FO et la sortie PDF peuvent être consultées dans l'onglet de l'Aperçu PDF. XSLT-pour-FO, le document FO et le document PDF peuvent être générés utilisant le [Fichier | Enregistrer les Fichiers générés](#)¹⁰³¹ ou [StyleVision Server](#). Le document FO peut aussi être généré utilisant [RaptorXML](#)⁹⁵⁸.

Note : en cas de problème avec un aperçu intégré, StyleVision tentera d'ouvrir le document d'aperçu dans une application externe (généralement MS Word ou Adobe Reader). Un message d'erreur concernant l'aperçu intégré apparaîtra dans StyleVision. Si le document d'aperçu est ouvert dans une application externe, il sera nécessaire de fermer l'application externe avant de régénérer le document de sortie temporaire, sinon un message d'erreur indiquant que le fichier est utilisé par un autre processus s'affichera. Il est également recommandé de fermer l'application externe avant de fermer le design SPS, sinon StyleVision ne pourra pas fermer le document de sortie temporaire en raison du verrouillage du fichier placé sur le document par l'application externe.


sortie Word 2007+

La sortie Word 2007+ est générée depuis le fichier XML dans une étape unique en traitant le document XML au sein du document XML avec le fichier XSLT-pour-Word 2007+ généré depuis SPS. Les propriétés de la sortie Word 2007+ sont définies dans SPS, et vous pouvez consulter la sortie dans la fenêtre d'Aperçu Word 2007+. Pour obtenir le Word 2007+, vous devez le générer (utilisant le [Fichier | Enregistrer les fichiers générés](#)¹⁰³¹ ou [StyleVision Server](#)).

Note : en cas de problème avec un aperçu intégré, StyleVision tentera d'ouvrir le document d'aperçu dans une application externe (généralement MS Word ou Adobe Reader). Un message d'erreur concernant l'aperçu intégré apparaîtra dans StyleVision. Si le document d'aperçu est ouvert dans une application externe, il sera nécessaire de fermer l'application externe avant de régénérer le document de sortie temporaire, sinon un message d'erreur indiquant que le fichier est utilisé par un autre processus s'affichera. Il est également recommandé de fermer l'application externe avant de fermer le design SPS, sinon StyleVision ne pourra pas fermer le document de sortie temporaire en raison du verrouillage du fichier placé sur le document par l'application externe.

4.8 Projects in StyleVision

Les fichiers qui sont associés les uns aux autres peuvent être recueillis dans un projet dans la barre latérale du Projet (*capture d'écran ci-dessous*). Ceci permet d'accéder facilement aux fichiers dans un projet quand vous concevez un SPS. Par exemple, un fichier SPS peut être déplacé depuis la barre latérale du projet vers la barre latérale de l'Arborescence de Design et créé à cet endroit comme module ; ou un fichier d'image peut être placé dans le design comme image statique ; ou une feuille de style CSS peut être glissée vers la barre latérale du Répertoire de style comme feuille de style externe.




Créer et enregistrer un projet

Un nouveau projet est créé utilisant la commande **Projet | Créer Projet**. Lorsqu'il est créé, un projet contient des dossiers séparés pour des types séparés (*voir la capture d'écran ci-dessus*). Des types de fichier sont assignés au dossier via le dialogue des Propriétés du dossier. Un projet est appelé quand il est enregistré (avec l'extension `.svp`) pour la première fois. Pour changer le nom d'un projet ultérieurement, vous pouvez changer le nom du fichier du projet dans son emplacement, utilisant une application telle que Windows File Explorer.

Dossiers de projet

Les dossiers peuvent être ajoutés dans le dossier de projet principal et les dossiers à l'intérieur du dossier principal ainsi que dans les sous-dossiers à un nombre illimité de niveaux. Trois types de dossiers peuvent être ajoutés : (i) un dossier de projet ; (ii) un dossier externe (qui est ajouté en navigant et en sélectionnant) ; (iii) un dossier web externe (qui est ajouté via une URL). Chacun de ces trois types de dossier est ajouté dans le dossier du projet principal utilisant les commandes de projet, respectivement : (i) **Ajouter Dossier de projet à Projet** ; (ii) **Ajouter Projet externe à Projet** ; (iii) **Ajouter Dossier Web externe au projet**. Pour ajouter chacun de ces types de dossier à un dossier ou sous-dossier à l'intérieur d'un projet principal, sélectionnez la commande pertinente depuis le menu contextuel pour ce dossier ou sous-dossier.

Chaque dossier peut être attribué à un ou plusieurs types de fichier dans son dialogue des Propriétés (*capture d'écran ci-dessous*). Pour ouvrir le dialogue des Propriétés, cliquez avec la touche de droite sur le dossier pour son menu contextuel, et sélectionnez **Propriétés**.




Dans le dialogue des Propriétés, vous pouvez éditer le nom du dossier et les extensions de type de fichier pour ce dossier (chaque extension de type de fichier doit être séparée par un point-virgule). Les noms de dossier du projet peuvent aussi être édités en sélectionnant le dossier dans la barre latérale du Projet, en appuyant sur **F2**, et en éditant le nom. Lorsqu'un dossier a des extensions de type de fichier définies pour lui, les fichiers avec cette extension, lorsqu'elles sont ajoutées utilisant la commande **Ajouter des fichiers au projet**, sont ajoutés au dossier. Si plus d'un dossier a la même extension de type de fichier, le fichier est ajouté au premier dossier dans la barre latérale du Projet ayant cette extension. Dans la barre latérale de projet, les dossiers peuvent être réorganisés utilisant la fonction glisser-dépose.. Toutefois, au premier niveau (qui est le niveau se trouvant immédiatement sous le dossier de projet principal), les dossiers sont triés comme suit : (i) dossiers de projet ; (ii) dossiers externes ; (iii) dossiers web externes.

Fichiers de projet

Les fichiers peuvent être ajoutés dans le projet principal et dans les dossiers et sous-dossiers à l'intérieur du dossier de projet principal. Les fichiers peuvent être ajoutés utilisant les commandes suivantes dans le menu de Projet :

- **Ajouter des fichiers au Projet** : Un ou plusieurs fichiers sont sélectionnés dans une fenêtre du Navigateur pour ajout. Chacun des fichiers ajoutés va dans le premier type de fichier pour lequel son extension de type de fichier a été défini.
- **Ajouter une Ressource globale au Projet**. Un fichier est ajouté via la ressource globale.
- **Ajouter une URL au Projet** : Un fichier est ajouté via son URL (qui est défini dans le dialogue « Ajouter une URL au dialogue du projet).
- **Ajouter Fichier actif au projet** : Le fichier actif (SPS) est ajouté au premier dossier dans la barre latérale du projet qui a une .sps définie comme son extension de type de fichier.
- **Ajouter des Fichiers actifs et associés au projet** : Le fichier actif (SPS) plus les fichiers associés, comme le/s schéma/s, les fichiers de travail XML, les fichiers CSS, les fichiers d'image statique, etc., sont ajoutés au projet, dans leurs dossiers respectifs tel que déterminé par les extensions de type de fichier des dossiers. Il existe une commande très utile pour recueillir rapidement dans un projet tous les fichiers pertinents pour le design donné.
- **Propriétés**. Quand tout fichier de projet est sélectionné, cliquez sur l'icône **Propriétés** dans la barre d'outils de la fenêtre du projet ou si vous sélectionnez la commande des Propriétés du menu contextuel, une fenêtre s'ouvre qui affiche l'emplacement du fichier. Les fichiers XML vous permettent en plus de sélectionner une SPS avec laquelle le fichier peut être associé (*voir la capture d'écran ci-dessous*).



Quand un fichier SPS est associé à un fichier XML qui est dans un projet, double-cliquer sur ce fichier XML dans la fenêtre de projet ouvrira un fichier SPS associé au fichier XML attribué comme fichier de travail XML de la SPS. Ceci est utile si de multiples fichiers XML utilisent une SPS unique. Cette fonction vous aide à accélérer votre travail en évitant de parcourir le fichier SPS et/ou fichier de travail XML.

Les commandes recensées ci-dessus ajoutent des fichiers au projet principal selon les extensions de type de fichier des dossiers dans le dossier du projet principal. Pour ajouter des fichiers à des dossiers spécifiques ou sous-dossiers, cliquez avec la touche de droite dans le dossier requis, et dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez la commande correspondante. À l'intérieur d'un dossier, les fichiers sont recensés par ordre alphabétique. Notez que les fichiers peuvent aussi être glissés dans un autre dossier. Pour voir l'emplacement d'un fichier, cliquez sur la commande **Propriétés** dans son menu contextuel.

Ressources globales

Une [ressource globale](#) ⁵⁷⁷ de type fichier ou dossier peut être ajouté à un dossier. Une ressource globale de type fichier est un alias pour une ressource de fichier. Chaque alias peut avoir de multiples configurations et chaque configuration pointe vers une ressource de fichier. Donc si une ressource globale est utilisée dans un projet, elle peut être liée à toute ressource cible, dépendant de quelle configuration est actuellement active dans StyleVision. De manière semblable, une ressource globale de type dossier, est un alias qui peut cibler un des multiples dossiers conformément à la configuration qui est actuellement active. Si une ressource globale de type dossier est utilisée dans le design pour identifier un fichier (disons, un fichier de travail XML ou fichier CSS), la ressource globale de type dossier identifiera uniquement un dossier ; le chemin de ce dossier vers le fichier requis devra être précisé en plus. Pour plus d'information sur l'utilisation des ressources globales, voir [Utiliser Ressources globales](#) ⁵⁸⁹.

Glisser-déposer

Dans la barre latérale du Projet, un dossier peut être glissé dans un autre dossier ou dans un autre emplacement dans le même dossier. Un fichier peut être déplacé vers un autre dossier, mais ne peut pas être déplacé dans le même dossier (dans lequel les fichiers sont classés par ordre alphabétique). De plus, les fichiers et dossiers peuvent être déplacés depuis Windows File Explorer vers la barre latérale Projet.

Utiliser les projets

Les fichiers dans un projet peuvent être utilisés de différentes manières dépendant du genre du fichier. Pour chaque fichier dans la barre latérale du projet, les actions disponibles sont recensées dans leur menu

contextuel (cliquez avec la touche de droite pour afficher). De plus, si vous glissez le fichier à un emplacement où l'action peut être exécutée, un menu s'ouvre qui contient la/les commande/s pertinente/s ; dans le cas de quelques commandes, la commande est exécutée directement et le fichier est déposé à l'emplacement pertinent. Ci-dessous, vous trouverez une liste d'actions disponibles pour les différents types de fichiers.

Fichiers SPS

- *Ouvrir Design* ouvre SPS dans une nouvelle fenêtre de design. (Cette commande devient également disponible quand vous glissez un fichier SPS depuis la barre latérale du Projet dans le Mode Design.)
- *Importer comme module* importe SPS comme module dans le SPS actuellement actif ; le fichier importé sera recensé sous l'en-tête des modules de l'arborescence de design. (Vous pouvez aussi importer le fichier comme module en le glissant dans l'en-tête des modules dans la barre latérale de l'Aperçu de design.)

Fichiers XML

- *Éditer Fichier dans XMLSpy* ouvre le fichier XML dans XMLSpy.
- *Créer Nouveau Design* crée un nouveau SPS. Le schéma pour SPS est un schéma XML généré depuis le document XML. Le fichier de travail XML de SPS est le fichier XML. (Vous pouvez aussi glisser le fichier dans la barre du modèle principal du Mode de design pour utiliser cette commande.)
- *Ajouter comme nouvelle source de schéma* ajoute un schéma XML généré depuis le fichier XML comme source de schéma additionnelle ; le fichier XML est assigné comme fichier de travail XML pour cette nouvelle source de schéma.. (Vous pouvez glisser le fichier dans l'entrée *Schéma* de la barre latérale de l'Aperçu de design pour générer un schéma et ajouter le schéma comme nouvelle source de schéma.)
- *Assigner comme fichier de travail XML* assigne le fichier XML comme fichier de travail XML de SPS. (Vous pouvez glisser le fichier dans l'entrée *fichier de travail XML* de la barre latérale de l'Aperçu de design pour l'ajouter comme fichier de travail XML.)
- *Assigner comme fichier modèle XML* assigne le fichier XML comme fichier modèle XML de SPS. (Vous pouvez aussi glisser le fichier dans l'entrée *modèle XML* de la barre latérale pour l'ajouter au fichier modèle XML.)
- **Note** : Quand un fichier XML est double-cliqué, une des trois actions sera exécuté selon ce qui est spécifié dans l'onglet de Projet du dialogue [Options](#)¹¹³⁸ : (i) éditer le fichier dans XMLSpy ; (ii) créer un nouveau design basé sur le fichier XML ; (iii) demander à l'utilisateur quelle action doit exécutée.

Schéma XML / Fichiers DTD

- *Éditer Fichier dans XMLSpy* ouvre le fichier de schéma dans XMLSpy.
- *Créer nouveau design* crée un nouveau SPS basé sur le schéma sélectionné. (Vous pouvez glisser le fichier dans la barre du modèle principal du Mode de design pour créer un nouveau SPS avec le schéma sélectionné comme source de schéma.)
- *Ajouter comme nouvelle source de schéma* ajoute un schéma XML généré depuis le fichier XML comme source de schéma additionnelle ; le fichier XML est assigné comme fichier de travail XML pour cette nouvelle source de schéma. (Vous pouvez aussi glisser le fichier dans l'entrée *Schéma* de la barre latérale de l'Aperçu de design pour générer un schéma et ajouter une source de schéma additionnelle.)
- *Assigner comme fichier de schéma* assigne le schéma sélectionné comme source de schéma du SPS actuellement actif, remplaçant la source de schéma actuelle. Cette commande est très utile pour modifier rapidement les schémas, par exemple, si l'emplacement de schéma a changé ou pour corriger l'attribution erronée. (Pour utiliser cette commande, vous pouvez aussi glisser le fichier dans l'entrée *Schéma* de la barre latérale de l'Aperçu du design.)
- **Note** : Quand un fichier de schéma est double-cliqué, une des trois actions sera exécutée conformément à ce qui est spécifié dans l'onglet Projet du dialogue [Options](#)¹¹³⁸ : (i) éditer le fichier

dans XMLSpy ; (ii) créer un nouveau design basé sur le fichier de schéma ; (iii) demander à l'utilisateur quelle action doit être exécutée.

Fichiers CSS

- *Éditer Fichier dans XMLSpy* ouvre le fichier CSS dans XMLSpy.
- *Importer dans Référentiel de style* ajoute le fichier CSS aux fichiers CSS externes du Référentiel de style (en-tête externe dans la barre d'outils du Référentiel des styles). (Vous pouvez aussi glisser le fichier dans l'en-tête externe de la barre latérale du Référentiel des styles pour importer le fichier dans le référentiel de style.)

Fichiers HTML

- *Éditer Fichier dans XMLSpy* ouvre le fichier HTML dans XMLSpy.
- *Ouvrir* ouvre le fichier HTML dans le navigateur par défaut.
- *Créer nouveau design* crée un nouvel SPS, dans lequel vous pouvez créer le schéma basé sur le document HTML. (Vous pouvez aussi glisser le fichier dans le Mode de design pour utiliser cette commande.)

Fichiers d'image

- Lorsque vous passez au-dessus d'un fichier d'image file qui a été placé dans le dossier de projet, une prévisualisation de l'image est affichée (formats .png, .jpeg, .gif, .bmp, .tiff, et .ico). Double-cliquez sur l'image pour l'ouvrir dans l'aperçu de l'image par défaut/de l'application d'édition du système.
- La commande de menu contextuel *Ouvrir* ouvre le fichier d'image dans l'image par défaut/l'application par défaut.
- La commande du menu contextuel *Insérer Image dans design* insère l'image comme image statique dans SPS. (Vous pouvez aussi insérer l'image dans un emplacement particulier en la glissant ici.)


Tous les types de fichier

- *Explorer le dossier contenant* ouvre une fenêtre de Windows File Explorer affichant les contenus du dossier dans lequel le fichier sélectionné est situé.
- Les commandes *Couper*, *Copier*, *Coller*, *Supprimer* fonctionnent de la manière standard de Windows, coupant et copiant le fichier sélectionné dans le presse-papiers ; collant les fichiers du presse-papiers ; et supprimant. Ces commandes fonctionnent également pour une sélection de fichiers multiples.
- *Sélectionner tout* sélectionne tous les fichiers dans le projet.
- Les *Propriétés* ouvrent le dialogue des Propriétés, dans lequel l'emplacement du fichier est donné.

Rechercher dans le projet

Vous pouvez chercher les fichiers de projet et les dossiers en utilisant leurs noms ou une partie de leur nom. Si la recherche aboutit, les fichiers ou les dossiers trouvés seront marqués un par un.

Pour lancer une recherche, Choisissez la fenêtre du Projet en cliquant dessus (ou dedans), puis sélectionner la commande **Édition | Recherche** (ou le raccourci **Ctrl+F**). Dans le dialogue Recherche qui apparaît (*capture d'écran ci-dessous*), saisissez le texte que vous souhaitez chercher et sélectionner ou dé-sélectionner les options de recherche (*explications ci-dessous*) conformément à vos exigences.



Les options de recherche suivantes sont disponibles :

- La correspondance « mot entier » est plus limitée puisque le texte entier doit correspondre à un mot entier dans le nom du fichier ou du dossier. Dans les noms du fichier, les parties avant et après le point (sans le point) sont toutes traitées en tant qu'un mot.
- Vous pouvez préciser que la casse du mot recherché doit correspondre exactement au string contenu dans le nom du fichier ou du dossier.
- Les noms de dossier peuvent être inclus à la recherche. Dans le cas contraire, seuls les noms de fichiers seront recherchés.
- Les [dossiers externes](#) ¹⁰⁵⁸ peuvent être inclus ou exclus de la recherche. Les dossiers externes sont des dossiers réels dans le système ou le réseau, contrairement aux dossiers de projet qui sont créés dans le cadre du projet et non dans le système.

Si la recherche aboutit, le premier item correspondant est marqué dans la barre latérale du Projet. Vous pouvez ensuite chercher dans tous les items correspondants retournés en cliquant sur les touches **Chercher suivant** et **Trouver précédent** dans le dialogue Recherche.

4.9 Catalogues dans StyleVision

Le mécanisme de catalogue XML permet aux fichiers d'être extraits de dossiers locaux, donc augmentant la vitesse de traitement général, ainsi qu'améliorant la portabilité des documents—puisque uniquement les URI de fichiers catalogue doivent être modifiés. Voir la section [Le fonctionnement des catalogues](#)¹³² pour tout détail.

Les produits XML d'Altova utilisent un mécanisme de catalogue pour accéder rapidement à et charger des fichiers communément utilisés, tels que les DTD et Schémas XML. Ce mécanisme de catalogue peut être personnalisé et étendu par l'utilisateur et est décrit dans la section [Structure du catalogue dans StyleVision](#)¹³³ et [Personnaliser vos catalogues](#)¹³⁵. La section [Variables pour les emplacements système de Windows](#)¹³⁶ rassemble les variables Windows pour les emplacements de systèmes communs. Ces variables peuvent être utilisées dans les fichiers de catalogue pour situer des dossiers utilisés communément.

Cette section est organisée dans les sous-sections suivantes :

- [Comment fonctionnent les catalogues](#)¹³²
- [Structure du catalogue StyleVision](#)¹³³
- [Personnaliser vos catalogues](#)¹³⁵
- [Variables pour les emplacements de Système](#)¹³⁶

Pour plus d'informations sur les catalogues, voir la [spécification de catalogues XML](#).

4.9.1 Comment fonctionne les Catalogues

Les catalogues peuvent être utilisés pour rediriger les Schémas DTD et XML. Alors que le concept derrière les mécanismes dans les deux cas est le même, les détails sont différents et expliqués ci-dessous.

DTD

Les catalogues sont communément utilisés pour rediriger un appel vers un DTD ou un URI local. Pour ce faire, des identifiants publics ou système sont mappés dans le fichier catalogue vers l'URI local requis. Donc, si la déclaration `DOCTYPE` dans un fichier XML est lue, son identifiant public ou système localise la ressource locale requise par le biais du mappage du fichier catalogue.

Pour les schémas populaires, l'identifiant `PUBLIC` est normalement prédéfini, requérant uniquement que l'URI dans le fichier catalogue mappe l'identifiant `PUBLIC` à la copie locale correcte. Lorsque le document XML est parsé, l'identifiant `PUBLIC` qui le compose est lu. Si cet identifiant est trouvé dans un fichier catalogue, l'URL correspondant dans le catalogue fichier sera consulté et le schéma sera lu depuis cet emplacement. Donc, par exemple, si le fichier SVG est ouvert dans StyleVision :

```
<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

<svg width="20" height="20" xml:space="preserve">
  <g style="fill:red; stroke:#000000">
    <rect x="0" y="0" width="15" height="15"/>
    <rect x="5" y="5" width="15" height="15"/>
  </g>
```



```
</svg>
```

L'identifiant `public` de ce fichier SVG file est recherché dans le catalogue. Disons que le fichier catalogue contient l'entrée suivante :

```
catalog>
...
<public publicId="-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" uri="schemas/svg/svg11.dtd"/>
...
</catalog>
```

Dans ce cas, il y a une correspondance pour l'identifiant `public`. En conséquence, le lookup pour SVG DTD est redirigé vers l'URL `schemas/svg/svg11.dtd` (qui est associé au fichier catalogue). Il s'agit d'un fichier local qui sera utilisé en tant que DTD pour le fichier SVG. S'il n'y a pas de mappage pour l'ID `public` dans le catalogue, l'URL dans le document XML sera utilisé (dans l'exemple du fichier SVG ci-dessus, l'URL Internet est la suivante : `http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd`).

Schémas XML

Dans StyleVision, vous pouvez utiliser des catalogues avec des **Schémas XML**. Dans le fichier d'instance XML, la référence au schéma apparaîtra dans l'attribut `xsi:schemaLocation` de l'élément de premier niveau du document XML. Par exemple,

```
xsi:schemaLocation="http://www.xmlspy.com/schemas/orgchart OrgChart.xsd"
```

La valeur de l'attribut `xsi:schemaLocation` a deux parties : une partie d'espace de noms (vert ci-dessus) et une partie URI (en surbrillance). La partie d'espace de noms est utilisée dans le catalogue pour effectuer le mappage vers la ressource alternative. Par exemple, la saisie catalogue suivante redirige la référence du schéma ci-dessus vers un schéma à un emplacement alternatif.

```
<uri name="http://www.xmlspy.com/schemas/orgchart" uri="C:\MySchemas\OrgChart.xsd"/>
```

Normalement, la partie URI de la valeur de l'attribut `xsi:schemaLocation` est le chemin vers l'emplacement actuel du schéma. Toutefois, si le schéma est référencé par le biais du catalogue, la partie URI doit pointer vers le schéma XML actuel mais doit exister pour que la validité lexicale de l'attribut `xsi:schemaLocation` soit maintenu. Une valeur `foo`, par exemple, suffirait à la partie URI de la valeur de l'attribut pour qu'elle soit valide.

4.9.2 Structure du catalogue dans StyleVision

Lorsque StyleVision est lancé, il charge un fichier désigné `RootCatalog.xml` (la structure est affichée dans la liste ci-dessous), qui contient une liste des fichiers catalogue qui seront consultés. Vous pouvez modifier ce fichier et saisir autant de fichiers catalogue que vous souhaitez consulter, chacun est référencé dans un élément `nextCatalog`. Ces fichiers catalogue sont consultés et les URI contenus sont résolus conformément à leurs mappages.

Liste du `RootCatalog.xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<catalog xmlns="urn:oasis:names:tc:entity:xmlns:xml:catalog"
  xmlns:spy="http://www.altova.com/catalog_ext"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```

    xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:tc:entity:xmlns:xml:catalog Catalog.xsd">
<nextCatalog catalog="%PersonalFolder%/Altova/%AppAndVersionName%/CustomCatalog.xml"/>
<!-- Inclut tous les catalogues sous les schémas communs du premier répertoire dans
l'arborescence -->
<nextCatalog spy:recurseFrom="%CommonSchemasFolder%" catalog="catalog.xml"
spy:depth="1"/>
<nextCatalog spy:recurseFrom="%ApplicationWritableDataFolder%/pkgs/.cache"
catalog="remapping.xml" spy:depth="0"/>
<nextCatalog catalog="CoreCatalog.xml"/>
</catalog>

```

La liste des références ci-dessus renvoie à un catalogue personnalisé (désigné `CustomCatalog.xml`) et à un ensemble de catalogues qui localisent des schémas communément utilisés (tels que les Schémas W3C XML et le schéma SVG).

- `CustomCatalog.xml` est situé dans le sous-dossier De votre dossier personnel (situé par le biais de la variable `%PersonalFolder%`). `CustomCatalog.xml` est fichier squelette dans lequel vous pouvez créer vos propres mappages. Vous pouvez ajouter des mappages au `CustomCatalog.xml` pour chaque schéma dont vous avez besoin qui n'est pas adressé par les fichiers catalogue dans le dossier des Schémas communs. Pour ce faire, utilisez les éléments pris en charge par le mécanisme de catalogue OASIS (voir *prochaine section*).
- Le dossier des Schémas communs (localisé par la variable `%CommonSchemasFolder%`) contient un ensemble de schémas communément utilisés. À l'intérieur de chaque dossier de schéma, il y a un fichier `catalog.xml` qui mappe des identifiants publics et/ou de système aux URI qui dirigent vers des copies enregistrées localement des schémas respectifs.
- Les schémas liés à des XBRL et différentes taxonomies XBRL sont grands et installés localement sur demande avec l'aide de Altova Gestionnaire de packs de taxonomie. Des schémas et taxonomies individuels sont mappés dans le catalogue `remapping.xml`, qui est situé dans le sous-dossier `pkgs/.cache` du dossier des données du Programme (localisé par le biais de la variable `%ApplicationWritableDataFolder%`). **Veuillez ne pas éditer ce fichier** ; la plus petite erreur pourrait sensiblement compromettre un large ensemble de références.
- `CoreCatalog.xml` est situé dans le dossier d'application in the StyleVision et est utilisé pour localiser les schémas et les feuilles de style utilisés par des processus spécifiques de StyleVision, tels que StyleVision Power Stylesheets qui sont des feuilles de style utilisées pour générer le mode Authentique des documents XML de Altova.

Variables d'emplacement

Les variables utilisées dans `RootCatalog.xml` (liste ci-dessus) ont les valeurs suivantes :

<code>%PersonalFolder%</code>	Dossier personnel de l'utilisateur actuel, par exemple c : \\Users\\<name>\\Documents
<code>%CommonSchemasFolder%</code>	C:\\ProgramData\\Altova\\Common2027\\Schemas
<code>%ApplicationWritableDataFolder%</code>	C:\\ProgramData\\Altova

Emplacement des fichiers catalogue et des schémas

Veuillez noter l'emplacement des différents fichiers catalogue.

- `RootCatalog.xml` et `CoreCatalog.xml` sont dans le dossier d'application StyleVision.
- `CustomCatalog.xml` est situé dans votre dossier `MyDocuments\\Altova\\StyleVision`.

- Les fichiers `catalog.xml` sont chacun dans un dossier de schéma spécifique, ces dossiers de schéma étant dans le dossier des Schémas communs.

4.9.3 Personnaliser vos Catalogues

Lorsque vous créez des entrées dans `CustomCatalog.xml` (ou tout autre fichier catalogue qui doit être lu par StyleVision), utilisez uniquement les éléments suivants de la spécification de catalogue OASIS. Chacun des éléments ci-dessous est répertorié avec une explication de leurs valeurs attribut. Pour plus d'informations sur les catalogues, voir la [spécification des catalogues XML](#). Notez que chaque élément peut prendre l'attribut `xml:base`, qui est utilisé pour spécifier la base URI de cet élément.

- `<public publicId="PublicID of Resource" uri="URL of local file"/>`
- `<system systemId="SystemID of Resource" uri="URL of local file"/>`
- `<uri name="filename" uri="URL of file identified by filename"/>`
- `<rewriteURI uriStartString="StartString of URI to rewrite" rewritePrefix="String to replace StartString"/>`
- `<rewriteSystem systemIdStartString="StartString of SystemID" rewritePrefix="Replacement string to locate resource locally"/>`

Veillez noter les points suivants :

- Dans le cas où il n'y a pas d'identifiant public, comme pour toutes les feuilles de style, l'identifiant système peut être directement mappé avec un URL par le biais de l'élément `système`.
- Un URI peut être mappé avec un autre URI en utilisant l'élément `uri`.
- Les éléments `rewriteURI` et `rewriteSystem` permettent la réécriture respectivement de la partie initiale d'un URI ou d'un identifiant système. Ceci permet de lancer un chemin de fichier à remplacer et, par conséquent, permet de cibler un autre répertoire. Pour plus d'informations sur les éléments, voir la [spécification des catalogues XML](#).

À partir de la version 2014, StyleVision adhère étroitement à la spécification [spécification des catalogues XML \(OASIS Standard V1.1, 7 octobre 2005\)](#). Cette spécification sépare strictement les look-up d'identifiants externes (ceux avec une ID Publique ou une ID Système) des look-up URI (les URI qui sont pas des ID Publiques ou des ID Système). Les URI d'espace de noms doivent donc être considérés comme étant des URI simples —et pas des ID Publiques ou des ID Système—et doivent être utilisés en tant que look-up URI plutôt que des look-up d'identifiants externes. Dans les versions StyleVision antérieures à la version 2014, les URI d'espace de noms ont été traduits par les mappages `<public>`. À partir de la version 2014, les mappages `<uri>` doivent être utilisés.

Avant v2014 : `<public publicID="http://www.MyMapping.com/ref" uri="file:///C:/MyDocs/Catalog/test.xsd"/>`

à partir de V-2014 : `<uri name="http://www.MyMapping.com/ref" uri="file:///C:/MyDocs/Catalog/test.xsd"/>`

Comment StyleVision trouve un schéma référencé

Un schéma est référencé dans un document XML par le biais de l'attribut `xsi:schemaLocation` (voir ci-dessous). La valeur de l'attribut `xsi:schemaLocation` a deux parties : une partie d'espace de noms (vert) et une partie URI (en surbrillance).

`xsi:schemaLocation="http://www.xmlspy.com/schemas/orgchart OrgChart.xsd"`

Ci-dessous, vous trouverez les étapes à suivre pour trouver un schéma référencé, suivies de manière séquentielle par StyleVision. Le schéma est chargé lors de la première étape réussie.

1. Consultez le catalogue pour la partie URI de la valeur `xsi:schemaLocation`. Si un mappage est trouvé, y compris dans les mappages `rewriteURI`, utilisez l'URI qui en résulte pour charger le schéma.
2. Consultez le catalogue pour la partie espace de noms de la valeur `xsi:schemaLocation`. Si un mappage est trouvé, y compris dans les mappages `rewriteURI`, utilisez l'URI qui en résulte pour charger le schéma.
3. Utilisez la partie de l'URI de la valeur `xsi:schemaLocation` pour charger le schéma.

Spécifications de schéma XML

L'information de spécification de schéma XML est prédéfinie dans StyleVision et la validité des documents de schéma XML (.xsd) est comparée à l'information interne. Pour cela, dans un document de schéma XML, il ne devrait pas y avoir de références faites à n'importe quel schéma qui définit la spécification de schéma XML.

Le fichier `catalog.xml` dans le dossier `%AltovaCommonSchemasFolder%\Schemas\schema` contient des références aux DTD qui implémentent des spécifications de schéma XML antérieures. Vous ne devriez pas valider vos documents de schéma XML par rapport à ces schémas. Les fichiers référencés sont inclus uniquement pour donner à StyleVision des informations sur les assistants de saisie à des fins d'édition si vous vouliez créer des documents conformément à ces recommandations antérieures.

4.9.4 Variables pour les emplacements système de Windows

Les variables d'environnement shell peuvent être utilisées dans l'élément `nextCatalog` pour spécifier le chemin menant aux différents emplacements de système (voir *RootCatalog.xml* liste ci-dessus). Les variables d'environnement shell suivantes sont prises en charge :

<code>%PersonalFolder%</code>	Chemin complet vers le dossier Personnel de l'utilisateur actuel, par exemple <code>c:\Users\<name>\Documents</code>
<code>%CommonSchemasFolder%</code>	<code>C:\ProgramData\Altova\Common2027\Schemas</code>
<code>%ApplicationWritableDataFolder%</code>	<code>C:\ProgramData\Altova</code>
<code>%AltovaCommonFolder%</code>	<code>C:\Program Files\Altova\Common2027</code>
<code>%DesktopFolder%</code>	Chemin complet vers le dossier Bureau de l'utilisateur actuel.
<code>%ProgramMenuFolder%</code>	Chemin complet vers le dossier Menu Programme pour l'utilisateur actuel.
<code>%StartMenuFolder%</code>	Chemin complet vers le dossier Démarrage pour l'utilisateur actuel.
<code>%StartUpFolder%</code>	Chemin complet vers le dossier Démarrage pour l'utilisateur actuel.
<code>%TemplateFolder%</code>	Chemin complet vers le dossier Modèle pour l'utilisateur actuel.
<code>%AdminToolsFolder%</code>	Chemin complet vers le répertoire de système de fichier qui stocke des outils administratifs pour l'utilisateur actuel.

%AppDataFolder%	Chemin complet vers le dossier Données d'Application pour l'utilisateur actuel.
%CommonAppDataFolder%	Chemin complet vers le répertoire de fichier contenant les données d'application pour tous les utilisateurs.
%FavoritesFolder%	Chemin complet du dossier Favoris pour l'utilisateur actuel.
%PersonalFolder%	Chemin complet vers le dossier Personnel pour l'utilisateur actuel.
%SendToFolder%	Chemin complet vers le dossier EnvoyerÀ pour l'utilisateur actuel.
%FontsFolder%	Chemin complet vers le dossier Polices Système.
%ProgramFilesFolder%	Chemin complet vers le dossier Fichiers Programme pour l'utilisateur actuel.
%CommonFilesFolder%	Chemin complet vers le dossier Fichiers Communs pour l'utilisateur actuel.
%WindowsFolder%	Chemin complet vers le dossier Windows pour l'utilisateur actuel.
%SystemFolder%	Chemin complet vers le dossier Système pour l'utilisateur actuel.
%LocalAppDataFolder%	Chemin complet vers le répertoire de fichier système qui sert en tant qu'archivage de données pour les applications locales (nonroaming).
%MyPicturesFolder%	Chemin complet vers le dossier MesPhotos.


5 Contenu SPS

Cette section décrit en détails les procédures majeures utilisées pour créer et éditer des composants de document SPS qui sont utilisés pour créer des emplacements dans le design du document pour le contenu des données XML. Les procédures sont recensées ci-dessous et sont décrites en détail dans les sous-sections de cette section. Ces mécanismes sont utilisés pour concevoir tout type de modèle : [principal](#)³⁶⁹, [global](#)³⁷⁰, or [nommé](#)³⁸¹.

- [Insérer du contenu XML comme texte](#)¹³⁹. Les données XML peuvent être insérées dans le design en glissant les nœuds pertinents (élément, attribut, type ou CDATA) dans le design et créez-les comme (contenus) ou (reste-de-contenus).
- [Insérer le contenu MS Word](#)¹⁴⁶
- [Modèles définis par l'utilisateur](#)¹⁵¹
- [Éléments définis par l'utilisateur. XML. blocs de texte](#)¹⁵⁴
- [Travailler avec des tables](#)¹⁵⁷. Les tables peuvent être insérées par (i) le designer SPS, directement dans le design SPS (tables statiques) ou utilisant des sous-structures de document XML, et (ii) l'utilisateur Authentic View.
- [Créer des listes](#)¹⁸⁰. Les listes statiques, où la structure de liste est saisie dans le design SPS et les listes dynamiques, où une sous-structure de document XML est créée comme liste, fournit des capacités de tri des données puissantes.
- [Utiliser des graphiques](#)¹⁸⁵. Les graphiques peuvent être insérées dans le design SPS utilisant une variété de méthodes à déterminer l'URI cible (statique, dynamique, une combinaison des deux, et une entité non parsée d'URI).
- [Graphiques](#)¹⁹²
- [Utiliser les appareils d'entrée des données \(ou contrôles de formes\)](#)²⁸². Les données XML peuvent être saisies par l'utilisateur Authentic View via les appareils d'entrée de données tels que les champs d'entrée et zones de liste déroulante. Ceci fournit une couche d'aide à l'utilisateur ainsi que des contraintes d'entrée. Des nœuds individuels dans le document XML peuvent être créés comme appareils d'entrée de données.
- [Liens](#)²⁹⁰
- [Codes-barres](#)²⁹¹
- [Modules de mise en page](#)²⁹⁶
- [La fonction Change-To](#)³⁰⁶. Cette fonction permet qu'un nœud différent soit sélectionné comme correspondance pour un modèle et permet qu'un nœud soit changé en un autre type de contenu.

5.1 Insérer du contenu XML comme texte

Les données du nœud dans le document XML sont incluses dans le design en glissant le nœud de schéma correspondant depuis la fenêtre de l'arborescence de schéma et en le déposant dans le design. Lorsque le nœud de schéma est déposé dans le design, un menu s'ouvre avec les options afin de savoir comment le nœud doit être créé dans le design (*capture d'écran ci-dessous*).




Types de nœuds de schéma

Les nœuds de schéma qui peuvent être déposés depuis la barre latérale de l'arborescence de schéma dans le design ont trois types : (i) les nœuds élément ; (ii) les nœuds attribut ; et (iii) les nœuds datatype.

Utiliser Insérer icône de la barre d'outils des Contenus

L'icône **Insérer Contenu** dans [Insérer barre d'outils des éléments de design](#)¹⁰⁰⁴ vous permet également d'insérer du contenu d'un nœud dans le design. Insérer contenus comme suit :

1. Sélectionner Insérer icône des Contenus.
2. Cliquez sur l'emplacement du design où vous souhaitez insérer des contenus. Le Sélecteur Insérer Contenus s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*).



3. Le contexte de l'emplacement de l'insertion dans le design est affiché dans le champ *Contexte XPath*. Sélectionnez le nœud pour lequel vous souhaitez créer des contenus.
4. Cliquez sur **OK**. L'espace réservé de `contenus` est créé. Si le nœud que vous sélectionnez est tout autre chose que le nœud contextuel, des tags modèle supplémentaires avec le chemin vers le nœud sélectionné seront créés autour de l'espace réservé `contenus`.

Sortie du contenu texte des nœuds


Pour sortir des contenus de texte du nœud, le nœud devrait être créé comme `contenus`. Quand un nœud est créé comme `contenus`, le nœud aura l'air de ceci dans le document design :



Dans la capture d'écran ci-dessous, l'élément `Desc` a été créé comme `contenus`. La sortie affichera le contenu de texte de `Desc`. Si `Desc` a des éléments descendants, tels que *Gras* et *Italique*, alors le contenu du texte des éléments descendants sera également une sortie faisant partie des contenus de `Desc`. Notez que les nœuds attribut de `Desc` ne sont pas considérés comme nœuds enfant et les contenus des nœuds attribut ne doivent pas être des sorties comme faisant partie des contenus de `Desc`. Les nœuds d'attribut doivent être insérés explicitement afin d'être traités.

Sections CDATA

Si les sections CDATA sont présentes dans le document XML, elles seront une sortie, et dans Authentic View, elles sont indiquées avec des tags quand markup est activé (utilisant la commande de menu [Authentic | Markup](#)¹¹¹⁹). Les sections CDATA peuvent aussi être insérées dans le document XML quand vous éditez le document dans Authentic View (via le menu contextuel).



Note : dans Authentic View, les sections CDATA ne peuvent pas être insérées dans les champs d'entrée (c'est-à-dire des zones de texte et zones de texte multiligne). Elles ne peuvent pas être saisies à l'intérieur des éléments qui sont affichés dans Authentic View comme composants de contenu de texte.

Dans cette section


Dans les sous-sections de cette section, nous allons décrire d'autres aspects d'insertion du contenu XML comme texte :

- Comment le contenu de texte d'un nœud peut être [balisé avec un format directement prédéfini](#)¹⁴¹ quand le nœud est inséré.
- Comment la structure du schéma de source détermine l'[effet de l'utilisation Authentic View](#)¹⁴².
- Comment les nœuds descendants qui ne sont pas inclus explicitement au sein d'un nœud peuvent être inclus pour le traitement. Voir [Reste-de-Contenus](#)¹⁴⁵.

Note : vous pouvez créer une **règle de modèle vide** en supprimant l'espace réservé (contenu) d'un nœud. Une règle modèle vide est utile si vous souhaitez définir qu'un nœud ne soit pas traité, à savoir ne pas produire de sortie.

5.1.1 Insérer du contenu avec un format prédéfini

Le contenu de texte d'un nœud peut être directement inséré avec la balise d'un des formats prédéfinis de StyleVision. À cette fin, glissez le nœud depuis la fenêtre de l'arborescence de schéma et déposez-le à l'emplacement désiré. Dans le menu qui apparaît, sélectionnez **Créer paragraphe** (capture d'écran ci-dessous).



Le format prédéfini peut être modifié en sélectionnant la balise de format prédéfini et en choisissant un autre format prédéfini depuis [Formater zone de liste dans la barre d'outils](#)⁹⁹⁹ (capture d'écran ci-dessous) ou utiliser la commande de menu **Insérer | Format**.



Le format prédéfini peut aussi être modifié en modifiant la valeur de la propriété `type` de paragraphe du groupe de propriétés *paragraphe* dans la fenêtre des propriétés, ou en changeant le type de paragraphe `type` par le biais de la [commande du menu contextuel](#).³⁷⁸ [Enclose With | Special Paragraph](#)³⁷⁸ du nœud modèle.

Chaque type de paragraphe possède des caractéristiques de formatage particulières qui peuvent être utilisées à votre avantage. Notez que le type de format `pre` permet des retours chariots et des sauts de ligne pour être des sorties au lieu d'être normalisées à des espaces blancs.


5.1.2 Adding Elements in Authentic View

Lorsque vous créez des éléments dans le design, la manière dont vous créez les éléments détermine comment Authentic View répondra aux actions de l'utilisateur comme appuyer sur la clé de l'onglet et cliquer sur l'invite *Ajouter...*. La question fondamentale est de savoir quel élément est créé dans Authentic View quand un élément est ajouté par l'utilisateur. Par exemple, quand un utilisateur ajoute un élément (disons, en cliquant sur l'icône **Insérer Élément** dans la barre latérale des Éléments), quels éléments enfant sont créés automatiquement ?


Le point le plus important à garder à l'esprit est que Authentic View suit la structure spécifiée dans le schéma sous-jacent. Afin d'assurer que Authentic View met en œuvre la structure de schéma correctement, il existe quelques règles de design dont vous devriez vous souvenir. Celles-ci sont expliquées ci-dessous.

Modèle de contenu explicite

Un modèle de contenu est considéré explicite quand il consiste en une seule séquence (avec `maxOccurs=1`) d'éléments enfant (sans choix, groupes, substitutions, etc.). Dans de tels cas, quand l'élément a été ajouté, la séquence d'éléments enfant est connue de manière explicite et ils sont ajoutés automatiquement. Dans l'exemple de capture ci-dessous, les trois éléments enfant sont tous obligatoires et peuvent apparaître une seule fois.




Quand l'élément `parent` est ajouté dans Authentic View, ses éléments enfant sont insérés automatiquement (*capture d'écran ci-dessous*). Appuyer sur la clé de l'onglet vous emmène à l'élément suivant dans la séquence.



Si l'élément `e2` était optionnel, alors, quand l'élément `parent` est ajouté Authentic View, les éléments `e1` et `e3` sont automatiquement insérés, et l'élément `e2` apparaît dans la barre latérale des Éléments pour qu'il puisse

être inséré si souhaité (*capture d'écran ci-dessous*). Appuyer sur la clé de l'onglet dans `e1` emmène l'utilisateur dans `e3`.



Le scénario modèle de contenu ci-dessus est le seul scénario Authentic View considéré explicite. Tous les autres cas sont considérés ambigus, et pour que Authentic View puisse afficher de manière efficace et claire les éléments désirés, le design doit adopter quelques règles simples. Celles-ci sont expliquées ci-dessous.


Modèle de contenu explicite

Pour que Authentic View affiche correctement et efficacement des éléments tandis que le document XML est édité, SPS doit adopter les règles suivantes.

- Les éléments enfant seront affichés dans l'ordre dans lequel ils sont disposés dans le design.
- Pour que Authentic View puisse désambiguïser des éléments enfant frère, tous les éléments enfant devraient être disposés dans le document design dans l'ordre requis **et à l'intérieur d'un seul nœud parent**. Si la relation frère doit être maintenue dans Authentic View, il n'est pas correct d'exposer chaque élément enfant dans un seul parent à l'intérieur de multiples instances du nœud parent.

Ces deux règles sont illustrées avec l'exemple suivant.


Nous considérons un modèle de contenu d'un élément `parent`, qui consiste en une seule séquence d'éléments enfant obligatoires. Ce modèle de contenu est semblable au modèle explicite discuté ci-dessus, avec une différence : la séquence unique est optionnelle, ce qui rend le modèle de contenu ambigu—car la présence de la séquence n'est pas une certitude. Si vous créez un document design tel qu'affiché dans la capture d'écran ci-dessous, il y aura de l'ambiguïté dans Authentic View.




L'élément Authentic View de `parent` aura l'aspect suivant (puisque la séquence est optionnelle) :




Cliquer sur `ajouter...` ouvre un menu des trois éléments enfant :




Si vous sélectionnez un de ces éléments, il sera inséré (*capture d'écran ci-dessous*), mais puisque Authentic View ne peut pas désambiguïser la séquence, elle n'insérera pas un des deux éléments restants, et ne proposera pas non plus de les insérer :



La manière **correcte** de concevoir ce modèle de contenu (suivant les règles données ci-dessus) serait de créer explicitement les nœuds requis dans l'ordre désiré à l'intérieur du nœud parent unique. Le document design aurait l'aspect suivant :




Notez que les trois éléments enfant sont placés **à l'intérieur du nœud parent unique**. Le design affiché ci-dessus produirait Authentic View comme suit :



L'utilisateur Authentic View clique sur l'invite respective *ajouter élément* pour insérer l'élément et son contenu.

Note :

- Si un élément peut apparaître plusieurs fois, et si les règles ci-dessus sont suivies, alors l'élément apparaît dans la barre d'outils jusqu'à ce que le nombre d'occurrences dans Authentic View soit égal au nombre maximum d'occurrences permises par le schéma (*maxOccurs*).
- Créer chaque élément enfant à l'intérieur d'un nœud parent séparé (*voir la capture d'écran ci-dessous*) ne crée non seulement des relations parent-enfant isolées pour chaque relation parent-enfant pour chaque élément enfant instanciée ; ceci augmente également le temps de traitement car le nœud parent doit être re-parcouru pour pouvoir localiser chaque élément enfant.



5.1.3 Reste-des-Contenus

L'espace réservé `reste-des-contents` applique les modèles à tous les éléments enfant restants de l'élément pour lequel le modèle a été créé. Comme exemple, prenez en compte la chose suivante :

- Un élément `parent` a 4 éléments enfant, `child1` à `child4`.
- Dans le modèle pour l'élément `parent`, le traitement a été explicitement défini pour les éléments enfant `child1` et `child4`.

Ceci résulte en uniquement les éléments enfant `child1` et `child4` étant traités. Les éléments `child2` et `child3` ne seront pas traités. Maintenant, si l'espace réservé `reste-des-contents` est inséré à l'intérieur du modèle pour le `parent`, alors non seulement `child1` et `child4` sont traités utilisant les règles de traitement définies dans le modèle. De plus, les modèles seront appliqués pour les éléments enfant `child2` et `child3`. Si les [modèles globaux](#) ³⁶⁹ pour ceux-ci sont définis, alors les modèles globaux seront utilisés. Autrement, les modèles built-in par défaut (pour l'élément, attribut et nœuds de texte) seront appliqués.

Important : Il est important de noter quels nœuds sont sélectionnés pour le `reste-des-contents`.

- Tel que décrit avec l'exemple ci-dessus, tous les nœuds de l'élément enfant et nœuds de texte enfant sont sélectionnés par l'espace réservé du `reste-des-contents`. (Même des nœuds enfant invalides dans le document XML seront traités.)
- Les nœuds attribut ne sont pas sélectionnés ; ils ne sont pas des nœuds enfant, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur l'axe enfant de XPath.
- Si un modèle global d'un élément enfant est utilisé dans le modèle parent, alors l'élément enfant ne compte pas comme avoir été utilisé localement. En conséquence, l'espace réservé `reste-des-contents` sélectionnera aussi de tels éléments enfant. Toutefois, si un modèle global d'un élément enfant est « copié localement » alors cette utilisation compte comme utilisation locale, et l'élément enfant ne sera pas sélectionné par l'espace réservé `reste-des-contents`.

Note : vous pouvez créer une **règle de modèle vide** en supprimant l'espace réservé `(contenu)` d'un nœud. Une règle modèle vide est utile si vous souhaitez définir qu'un nœud ne soit pas traité, à savoir ne pas produire de sortie.

5.2 Insérer le contenu MS Word


Si Microsoft Word 2007+ est installé sur votre appareil, alors le contenu peut être collé de documents Word dans le design comme **contenu statique**. Le contenu Word sera inséré à l'intérieur des composants de design correspondants appropriés et les propriétés de formatage du texte seront reportées depuis le contenu Word. Par exemple, le contenu texte qui se trouve dans un bloc de paragraphe sera inséré à l'intérieur du [composant de paragraphe](#)¹⁴¹, et le formatage du texte sera préservé (*voir captures d'écran ci-dessous*).

Accelerate XML Development

Today, eXtensible Markup Language (XML) technologies play a critical role in all software development projects. XML has received widespread support and adoption in the computer industry because of its simplicity, extensibility, interoperability, and flexibility, all of which stem from its power to represent data independent of programming language, platform, or operating system. In XML-based applications, XML is used alongside complementary technologies such as **XML Schema**, **XSLT**, **XQuery**, **Web services**, and others. Today's developer needs a tool for creating, editing, and debugging these XML-related technologies in an efficient, standards-based manner.

Altova XMLSpy 2007 delivers all the power you need to create the most advanced XML applications, yet at the same time it's flexible enough to allow you to work with XML using the views and options that best suit your specific requirements and preferences. XMLSpy 2007 increases productivity by allowing you to develop higher quality, standards-conformant XML-based applications more quickly than ever before.

Contenu Word.



Contenu Word collé dans un design. Un format de paragraphe adapté a été appliqué et un formatage de texte a été préservé.

Note : en plus du contenu Word, *tout contenu qui a été collé dans un document Word* peut aussi être collé dans un design StyleVision. Ceci inclut les **tables MS Excel** et le **contenu de la page HTML**.

Note : pour créer un SPS qui contient du contenu statique depuis tout le document Word, créez un nouvel SPS avec la commande [Fichier | Nouveau | Nouveau à partir de Word 2007+](#) ¹⁰¹⁰.

Fonctions Word prises en charge

Les structures et formats Word suivants sont pris en charge quand un contenu Word est copié-collé dans le design :

- Texte formaté
 - Différentes polices, taille, poids, style, décoration de texte, etc.
 - Couleur
 - Couleur d'arrière-fond :
 - Bord autour du texte
- Paragraphes
- Sauts de page
- Ligne horizontale
- Lien hypertexte
- Signet
- Tables
 - « Rowspans », « colspans »
 - Contenu formaté/riche
 - Tables intégrées

- *En-têtes, bas de page*
- Listes, sous-listes
 - *À puces : différents styles*
 - *Énuméré : différents styles*
- Images

5.3 Insérer Contenu MS Excel

Si Microsoft Excel 2007+ est installé sur votre appareil, alors le contenu peut être collé de documents Excel dans le design comme **contenu statique**. Le contenu Excel sera inséré comme tables statiques et d'autres composants design correspondants. Les propriétés de formatage seront préservées (*voir les captures d'écran ci-dessous*). Chaque feuille Excel est insérée comme table statique séparée.

	A	B
1	09.03	Euclid's Elements
2	11.09	English Phrasal Verbs in Use
3	08.86	Code Book
4	09.80	Foundations and Fundamental Concepts of Mathematics
5	18.38	Style
6	08.72	The English Language
7	18.36	History of Mathematics
8	06.09	QED
9	07.89	Fowler's Modern English Usage
10	05.30	Oxford Guide to Plain English
11	21.88	Rediscover Grammar
12	11.97	How to Solve It
13	21.54	Advanced Learner's Grammar
14	19.02	Macmillan English Grammar in Context
15	22.57	Oxford Style Manual
16	16.44	Proofreading
17	20.51	Taschenbuch Mathematischer Formeln und Moderner Verfahren
18	97.50	Oxford Companion to the Book

Feuille Excel.

Sheet1	
09.03	Euclid's Elements
11.09	English Phrasal Verbs in Use
08.86	Code Book
09.80	Foundations and Fundamental Concepts of Mathematics
18.38	Style
08.72	The English Language
18.36	History of Mathematics
06.09	QED
07.89	Fowler's Modern English Usage
05.30	Oxford Guide to Plain English
21.88	Rediscover Grammar
11.97	How to Solve It
21.54	Advanced Learner's Grammar
19.02	Macmillan English Grammar in Context
22.57	Oxford Style Manual
16.44	Proofreading
20.51	Taschenbuch Mathematischer Formeln und Moderner Verfahren
97.50	Oxford Companion to the Book


Le contenu Excel importé dans le design comme table statique avec du formatage de texte est préservé.

Note : en plus du contenu Excel, *tout contenu qui peut être collé dans le document Excel* peut aussi être collé dans un design StyleVision. Ceci inclut le **contenu MS Word** et le **contenu de la page HTML**.

Note : pour créer un SPS qui contient du contenu statique depuis tout le document Excel, créez un nouvel SPS avec la commande [Fichier | Nouveau | Nouveau à partir de Excel 2007+](#) ¹⁰¹⁰.


5.4 Modèles définis par l'utilisateur

Les modèles définis par l'utilisateur sont des modèles pour des items générés par une expression XPath que vous spécifiez. Ces items peuvent être des valeurs atomiques ou des nœuds. Dans la capture d'écran ci-dessous, qui affiche trois modèles définis par l'utilisateur, notez l'icône du modèle défini par l'utilisateur à gauche des balises (un symbole de personne en vert). Les modèles définis par l'utilisateur sont très utiles car ils fournissent une flexibilité extraordinaire pour créer les modèles. Notez, toutefois, que le contenu généré par les modèles définis par l'utilisateur **ne peuvent pas être édités dans le mode Authentic**.



L'expression XPath des trois modèles définis par l'utilisateur affichés dans la capture d'écran ci-dessus fait les choses suivantes :

- Sélectionne un nœud dans le schéma de source. En utilisant une expression XPath, tout nœud dans les sources de schéma peut être atteint de l'intérieur de chaque nœud contextuel. Si StyleVision peut cibler sans ambiguïté le nœud spécifié, le modèle sera modifié automatiquement depuis un modèle défini par l'utilisateur vers un modèle normal, permettant l'édition de Authentic View. S'il s'agit d'un modèle défini par l'utilisateur, ceci sera indiqué par une icône de modèle défini par l'utilisateur en vert du côté gauche des balises de modèle.
- Sélectionne un nœud qui remplit une condition spécifiée par la construction `pour` de XPath 2.0 et XPath 3.0. De tels modèles ne peuvent jamais être résolus en modèles normaux (mais resteront des modèles définis par l'utilisateur) car la construction `for` n'autorise pas StyleVision à résoudre sans ambiguïtés la cible de l'information de schéma uniquement de l'information de schéma dont elle dispose actuellement.
- Sélectionne une séquence de valeurs atomiques {1, 2, 3}. Tandis qu'il est permis de créer un modèle pour une valeur atomique, vous ne pouvez pas utiliser l'espace réservé `contents` à l'intérieur d'un tel modèle. Ceci est dû au fait que l'instruction `xsl:apply-templates` (c'est ce que l'espace réservé `contents` génère) ne peut être appliquée qu'aux items de nœud (pas les valeurs atomiques). Vous devriez, toutefois, utiliser un calcul automatique en combinaison avec un élément de design tel qu'une liste. Par exemple, le modèle défini par l'utilisateur à gauche générerait la sortie à droite.



Note : si le fichier SPS utilise XSLT 1.0, alors l'expression XPath que vous saisissez doit retourner un

ensemble de nœud. Autrement une erreur est reportée.

L'avantage d'utiliser XPath pour sélectionner un nœud modèle

L'avantage de sélectionner un nœud de schéma via une expression XPath (modèles définis par l'utilisateur) est que le mécanisme du sélecteur de chemin XPath peut être utilisé pour sélectionner tout nœud ou séquence d'items, de même que filtrer ou définir les conditions pour la sélection de nœud. Le résultat étant que des nœuds de document XML spécifiques peuvent être ciblés pour tout modèle donné. Par exemple, l'expression XPath `//Office/Department[@Location="NY"]` sélectionnera uniquement ces nœuds `Department` qui ont un attribut `Location` avec une valeur de `NY`. Voir également d'autres exemples dans cette section.

Note : Si une expression XPath contient plusieurs étapes de chemin d'accès, il est important — en particulier pour le regroupement et le tri — de déterminer si les parenthèses doivent être placées autour des différentes étapes du chemin d'accès ou non. Par exemple, l'expression XPath `/Org/Office/Dept` sera traitée différemment que `(/Org/Office/Dept)`. Pour l'expression précédente (sans crochets pointus), le processeur transite à travers l'étape de l'emplacement. Pour la dernière expression (avec des crochets pointus), tous les éléments `Dept` de tous les éléments `Office` sont renvoyés en un ensemble de nœud non différencié.

Crochets pointus	Mécanisme XSLT sous-jacent	Effet
Non	<pre><xsl:for-each select="Org"> <xsl:for-each select="Office"> <xsl:for-each select="Dept"> ... </xsl:for-each> </xsl:for-each> </xsl:for-each></pre>	Chaque élément <code>Office</code> a sa propre population <code>Dept</code> . Donc regrouper et trier peut être effectué à l'intérieur de chaque <code>Office</code> .
Oui	<pre><xsl:for-each select="/Org/Office/Dept"> ... </xsl:for-each></pre>	La population <code>Dept</code> s'élargit sur tous les éléments <code>Office</code> et à travers <code>Org</code> .

La différence d'évaluation des expressions XPath peut être significative pour regrouper et trier.

Insérer un modèle défini par l'utilisateur.

Pour insérer un modèle défini par l'utilisateur, faites comme suit :

1. Cliquez sur l'icône **Insérer modèle défini par l'utilisateur** dans la barre d'outils Insérer éléments de design, puis cliquez dans l'emplacement du design là où vous souhaitez insérer le modèle. En alternative, cliquez avec la touche de droite dans l'emplacement de design où vous souhaitez insérer le modèle et, depuis le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez la commande **Insérer modèle défini par l'utilisateur**.
2. Dans le dialogue **Éditer expression XPath**  qui s'ouvre, saisissez l'expression XPath que vous souhaitez et cliquez sur **OK**. Notez que le nœud contextuel de l'expression XPath sera le nœud dans lequel vous avez cliqué. Un modèle de nœud vide sera créé. Dès fois, un nœud joint est créé. Lorsqu'un nœud est joint, les nœuds d'instance ciblés sont sélectionnés comme s'ils étaient à un seul niveau, tandis que si un nœud n'est pas joint (c'est-à-dire s'il est fractionné en de multiples niveaux hiérarchiques), alors la sélection du nœud est effectuée en passant à travers chaque instance à chaque niveau de fractionnement. L'ensemble de nœud dans les deux cas de la sélection (joint et fractionné) est le même sauf si le critère de groupement ou de tri est spécifié. Pour une discussion de


l'effet qu'ont des nœuds joints sur le groupement et le tri des mécanismes, voir [Opérations Nœud-Modèle](#) ³⁷⁸.

Éditer une correspondance de modèle

La sélection du nœud de tout modèle de nœud (défini par l'utilisateur ou normal) peut être modifiée en utilisant une expression XPath pour sélectionner la nouvelle expression de correspondance. Pour éditer la correspondance de modèle d'un modèle de nœud, cliquez avec la touche de droite sur le modèle de nœud, puis sélectionnez la commande **Éditer correspondance de modèle**. Ceci ouvre le dialogue Éditer expression XPath, dans lequel vous saisissez l'expression XPath peut être saisie. Ensuite, cliquez sur **OK**.

Ajouter des nœuds aux modèles définis par l'utilisateur

Si un nœud de l'arborescence de schéma est ajouté à un modèle défini par l'utilisateur, le contexte pour un nouveau nœud ne sera pas connu si le modèle défini par l'utilisateur a été créé pour un nœud ou une séquence qui ne peut pas être placé dans le contexte de la source de schéma du SPS. Vous serez donc invité pour savoir comment le nouveau nœud (*capture d'écran ci-dessous*) doit être référencé: (i) par son nom (essentiellement, un chemin relatif), ou (ii) par un chemin entier de la racine à la source de schéma.



Le comportement par défaut est de demander un avis afin de voir comment procéder. Ce comportement par défaut peut être changé dans l'onglet de design du [dialogue Outils | Options](#) ¹¹³⁸.

5.5 Éléments définis par l'utilisateur, XML, blocs de texte

Les [éléments définis par l'utilisateur](#)¹⁵⁴ et [blocs de texte définis par l'utilisateur](#)¹⁵⁵ permettent, respectivement, à (i) tout élément et (ii) bloc de texte XML d'être insérés dans le design. L'avantage de ces fonctions est que les designers ne sont pas restreints à ajouter des éléments XML et éléments de design depuis les schémas de source et la palette des éléments de design StyleVision. Ils peuvent créer des (i) modèles qu'ils définissent (éléments définis par l'utilisateur), et (ii) du code XML indépendant et autonome (blocs définis par l'utilisateur) qui crée des objets de manière indépendante (par ex., ActiveX objects).

Il existe une différence importante entre les éléments définis par l'utilisateur et les blocs de texte définis par l'utilisateur. Un élément défini par l'utilisateur est créé dans le design comme nœud modèle pour un seul élément XML (avec attributs). Tout le contenu de ce modèle doit être créé de manière explicite. Ce contenu consiste en différents éléments design disponibles dans SPS. Un bloc de texte XML défini par l'utilisateur peut contenir un élément de design ; il s'agit d'un bloc indépendant et autonome. Puisque l'élément défini par l'utilisateur est créé en étant vide, il ne se prête pas à la création d'un objet requérant un nombre de lignes de code. À des fins ultérieures, les blocs de texte définis par l'utilisateur devraient être utilisés.

Note : les éléments définis par l'utilisateur et les blocs de texte définis par l'utilisateur sont pris en charge dans Authentic View uniquement dans les produits de Enterprise Editions d'Altova.

5.5.1 Éléments définis par l'utilisateur


Les éléments définis par l'utilisateur sont des éléments que vous pouvez générer dans la sortie sans que ces éléments aient besoin d'être dans une des sources de schéma de SPS. Ceci signifie qu'un élément de tout espace réservé (HTML ou XSL-FO par exemple) peut être inséré dans tout emplacement dans le design. Les éléments de design SPS peuvent ensuite être insérés à l'intérieur de l'élément inséré.

Note : les éléments définis par l'utilisateur sont pris en charge dans Authentic View uniquement dans les produits de Enterprise Editions d'Altova.

Insérer Éléments définis par l'utilisateur

Le mécanisme pour utiliser les éléments définis par l'utilisateur sont comme suit :


1. Cliquez avec la touche de droite dans l'emplacement du design où vous souhaitez insérer l'élément défini par l'utilisateur.
2. Depuis le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez **Insérer élément défini par l'utilisateur | Éléments définis par l'utilisateur**.
3. Dans le dialogue qui apparaît (*capture d'écran ci-dessous*), saisissez le nom de l'élément, les paires valeur-attribut souhaitées, et une déclaration d'espace de nom pour l'élément si le document n'en contient pas.



Dans la capture d'écran ci-dessus, un élément XSL-FO appelé `leader` est créé. Il a reçu un préfixe de `fo:`, qui est lié à la déclaration de l'espace de nom

`xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"`. L'élément a un nombre d'attributs, y compris `leader-length` et `rule-style`, chacun avec sa valeur respective. L'élément, son attribut et la déclaration d'espace de nom doivent être saisis sans les parenthèses angulaires de la balise.

4. Cliquez sur **OK** pour insérer l'élément dans le design. L'élément est affiché dans le design comme modèle vide avec le début et la fin des balises (*capture d'écran ci-dessous*).



5. Vous pouvez ajouter maintenant du contenu au modèle comme pour tout autre modèle. L'élément défini par l'utilisateur peut contenir du contenu statique et dynamique du document XML, de même que plus d'éléments définis par l'utilisateur.

Note : un élément défini par l'utilisateur qui est prévu pour une sortie particulière devrait être enveloppé dans une condition basée sur la sortie pour éviter des résultats inattendus dans les sorties alternatives.

5.5.2 Blocs de texte XML définis par l'utilisateur

Un bloc de texte XML défini par l'utilisateur est un fragment XML qui sera inséré dans le code XSLT généré par SPS. Il est placé dans le design SPS comme bloc autonome auquel aucun élément de design ne peut être ajouté. Un tel bloc de texte XML devrait être applicable pour cette raison comme code XSLT à l'emplacement de la feuille de style dans lequel il apparaît.


L'utilité de cette fonction est qu'elle fournit un mécanisme au designer de la feuille de style avec lequel vous pouvez insérer des fragments XSLT et un code personnalisé dans le design. Par exemple, un objet ActiveX peut être inséré à l'intérieur de l'élément HTML `SCRIPT`.

Note : cette fonction sera activée **uniquement dans les Enterprise editions d'Authentic View** (à savoir, dans les Enterprise editions de StyleVision, Authentic Desktop, Authentic Browser et XMLSpy).

Insérer les blocs de texte XML définis par l'utilisateur

Pour Insérer un bloc de texte XML, procédez comme suit :

1. Cliquez avec la touche de droite sur l'emplacement dans le design où vous souhaitez insérer le bloc défini par l'utilisateur.
2. Depuis le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez **Insérer item défini par l'utilisateur | Bloc défini par l'utilisateur**.
3. Dans le dialogue qui apparaît maintenant (*capture d'écran ci-dessous*), saisissez le bloc de texte XML que vous souhaitez insérer. Notez que le bloc de texte XML devrait être un XML bien formé pour être accepté par le dialogue.



Dans la capture d'écran ci-dessus, un bloc de texte XML est ajouté qui génère une liste HTML ordonnée.

4. Cliquez sur **OK** pour insérer l'élément dans le design. Le bloc de texte XML est affiché dans le design en tant que zone de texte.

Note : un bloc de texte XML qui est prévu pour une sortie particulière devrait être enveloppé dans une condition basée sur la sortie afin d'éviter des résultats inattendus dans les sorties alternatives.

5.6 Tables

Dans un design SPS, deux types de tables peuvent être utilisés : les **tables SPS** et les **tables CALS/HTML**. Il existe des différences entre les deux types, et il est important de les comprendre. Cette section contient une description détaillée pour savoir comment utiliser les deux types de tables.

Tables SPS

Une **table SPS** est le composant d'un design de SPS. Elle est structurée et formatée dans le design. Elle peut être créée partout dans le design et tout nombre de tables SPS peut être créé.

Les tables SPS sont des outils purement de présentation et sont représentées utilisant le vocabulaire de présentation de Authentic View et le format de sortie. La structure d'une table SPS n'est pas **représentée par les nœuds dans le document XML**—bien que le contenu des cellules de la table peut provenir de nœuds dans le document XML.

Il existe deux types de tables SPS :

- Les **tables statiques** sont créées étape par étape par la personne qui conçoit un SPS. Une fois que la structure de table est créée, le contenu de chacune des cellules est défini séparément. Le contenu des cellules peut provenir d'emplacements aléatoires dans l'arborescence de schéma et peut être de types différents. Notez que les lignes d'une table statique ne représentent pas de structure de données répétitive. C'est la raison pour laquelle la table est dite être statique : elle a une structure fixe qui ne change pas avec le contenu XML.
- Les **tables dynamiques** sont prévues pour les structures de données dans le document XML qui se répètent. Elles peuvent être créées pour les éléments de schéma qui ont une sous-structure - c'est-à-dire au moins un attribut enfant ou un élément. Tout élément avec une sous-structure se répète s'il existe plus d'instance de celui-ci. Chaque instance de l'élément serait une ligne dans la table dynamique, et tous ou quelques éléments ou attributs de son enfant seraient les colonnes de la table. Une structure de table dynamique reflète pour cette raison le contenu du fichier XML et change de manière dynamique avec le contenu.

Tables CALS/HTML

Le modèle de contenu d'une table CALS ou d'une table HTML est défini dans le document XML—par extension dans le DTD ou schéma - et suit la spécification respective (CALS ou HTML). Dans le design SPS, vous pouvez préciser que la/les table/s CALS/HTML table/s doit/doivent être traitée/s comme tables. La structure des données XML qui représente la table CALS/HTML générera dans ces cas le balisage de table pour les formats de sortie respectifs. Le formatage des tables CALS/HTML peut être spécifié dans le document d'instance XML ou SPS ou les deux.

Veuillez trouver ci-dessous l'Aperçu HTML d'une table HTML.

Name	Phone
John Merrimack	6517890
Joe Concord	6402387

Le fragment de code HTML pour la table XML affiché dans l'illustration ci-dessous a l'aspect suivant :

```
<table border="1" width="40%">
  <tbody>
    <tr>
      <td>Name</td>
      <td>Phone</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>John Merrimack</td>
      <td>6517890</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Joe Concord</td>
      <td>6402387</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Le document XML original peut avoir l'air de ceci :

```
<phonelist border="1" width="40%">
  <items>
    <person>
      <data>Name</data>
      <data>Phone</data>
    </person>
    <person>
      <data>John Merrimack</data>
      <data>6517890</data>
    </person>
    <person>
      <data>Joe Concord</data>
      <data>6402387</data>
    </person>
  </items>
</phonelist>
```

Notez que les noms d'élément dans le document XML n'ont pas besoin d'avoir de la sémantique de table ; la **structure de table**, toutefois, doit correspondre au modèle de table HTML ou CALS. Veuillez noter les éléments suivants :

- Notez que seul un élément XML peut correspondre à l'élément de colonne HTML <td/>.
- Une table CALS/HTML peut être insérée dans tout emplacement dans le document XML où, selon le schéma, l'élément correspondant à l'élément de table est permis.
- Dans Authentic View, les données sont saisies directement dans les cellules de table. Ces données sont stockées comme contenu de l'élément de table CALS/HTML correspondant.
- Les propriétés de formatage de la table CALS/HTML pourraient provenir du document XML ou pourraient être spécifiées dans le design SPS.

Résumé pour le designer


De la perspective du concepteur du document, les points suivants devraient être notés :

- La **structure** d'une table SPS est définie dans la SPS. D'autre part, la structure d'une table CALS/HTML est spécifiée dans le schéma et doit suivre le modèle de table CALS/HTML ; les noms d'éléments dans le schéma peuvent toutefois être différents que ceux dans les modèles de table CALS ou HTML.
- Les **Colspans et rowspans** dans les tables SPS sont spécifiés dans la SPS. Mais dans les tables CALS/HTML, les colspans et rowspans sont spécifiés dans le document d'instance XML.
- Le **formatage de table** de tables SPS est spécifié dans la SPS. Le formatage des tables CALS/HTML est spécifié dans le document d'instance XML et/ou la SPS.

5.6.1 Tables statiques


Pour créer une table statique, procédez comme suit :

1. Utiliser une des commandes suivantes : **Table | Insérer Table** ou **Insérer | Table** ou cliquez sur l'icône **Insérer Table**  dans la barre d'outils Insérer des Éléments Design.
2. Toutes ces commandes ouvre le dialogue Créer Table (*capture d'écran ci-dessous*).



Cliquez sur **Table statique**.

3. La dialogue Insérer Table (*capture d'écran ci-dessous*) s'ouvre, dans lequel vous précisez les dimensions de la table et précisez si la table pourrait occuper toute la largeur disponible.



4. Cliquez sur OK. Une table vide avec les dimensions spécifiées, telle qu'affichée ci-dessous, est créée.

5. Vous pouvez désormais saisir du contenu dans les cellules de table utilisant des fonctions régulières StyleVision. Le contenu de la cellule pourrait être du texte ou des éléments déplacés de l'arborescence de schéma ou des objets or tels que des images ou tables intégrées. La figure ci-dessous affiche une table contenant des tables intégrées.

Personne	Téléphone	Fax												
	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Bureau</td><td>Domicile</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			Bureau	Domicile			<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Bureau</td><td>Domicile</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			Bureau	Domicile		
Bureau	Domicile													
Bureau	Domicile													

Les tables statiques SPS sont idéales pour organiser les données XML qui sont situées dans la hiérarchie de schéma de manière aléatoire, ou pour le contenu statique (contenu qui n'est pas dérivé depuis une source XML).

Supprimer les colonnes, lignes et tables

Pour supprimer une colonne, une ligne ou une table, placez le curseur dans la colonne, la ligne ou la table à supprimer et cliquez sur l'item de menu **Table | Supprimer colonne**, **Table | Supprimer ligne**, ou **Table | Supprimer table**, respectivement. Si vous avez des tables intégrées, ces commandes s'appliqueront respectivement, à la colonne, la ligne et la table contenant le curseur.

Icônes d'édition de la table de la barre d'outils

La table éditant les icônes, qui sont par défaut dans la deuxième ligne de la barre d'outils, sont des raccourcis des commandes de menu de la **Table**. Ces commandes vous permettent d'insérer, de supprimer, d'éditer la structure des et d'assigner les propriétés de formatage à la table statique. Ces icônes peuvent aussi être utilisées pour des tables SPS dynamiques. Elles ne peuvent pas **être utilisées pour des tables CALS/HTML**, puisque les [tables CALS/HTML](#) ¹⁷⁴ ne sont pas formatées de cette manière.

Structure des tables statiques pour la sortie PDF

Pour assurer que les tables soient correctement rendues dans la sortie PDF, le nombre de colonnes spécifiées pour une table (dans le document FO) doit être correct. (Le nombre de colonnes peut varier de ligne en ligne quand les cellules enjambent les colonnes.) Les points suivants devraient être notés pour assurer la définition correcte de la table pour la sortie PDF :

- Le nombre de colonnes dans une table est le nombre maximum de colonnes dans toute ligne quand toutes les lignes sont prises en compte. Par exemple, si une table a trois lignes, avec Row1 ayant 6 colonnes, Row2 ayant 5 colonnes et Row3 ayant 7 colonnes, le nombre de colonnes dans la table est 7. Il est donc judicieux de préciser que la table devrait avoir 7 colonnes lors de l'insertion de la table statique. Les cellules dans la table peuvent être jointes par la suite (utilisant les commandes de menu **Table**) pour qu'elles enjambent les colonnes. Il est important de noter que fractionner une cellule crée une nouvelle colonne dans l'aperçu graphique, mais n'est pas ajouté au compte de la colonne de la table. Dans un tel cas, la structure de la table et les dimensions seront rendues de manière incorrecte dans le PDF.
- Si la largeur des colonnes doit être spécifiée, le total de toutes les colonnes devraient être 100 % ou une mesure absolue qui est inférieure à la largeur de la zone du corps de la page.

- Assurez-vous que les largeurs sont définies pour chaque colonne et non seulement pour les cellules d'une table. Pour vérifier si des largeurs de colonnes ont été correctement assignées, cliquez sur l'onglet XSL-FO et vérifiez les largeurs des éléments enfant `fo:table-column` de la balise `fo:table`. Par exemple, prenez en compte la définition de la table ci-dessous :


```
<fo:table width="100%" space-before.optimum="1pt" space-after.optimum="2pt">
  <fo:table-column column-width="proportional-column-width(15)" />
  <fo:table-column column-width="proportional-column-width(15)" />
  <fo:table-column column-width="proportional-column-width(20)" />
  <fo:table-column column-width="proportional-column-width(20)" />
  <fo:table-column column-width="proportional-column-width(30)" />
</fo:table-body>
```

Dans la liste ci-dessus, la table est définie comme ayant 5 colonnes, avec les largeurs de chaque colonne étant données en pourcentage.

5.6.2 Tables dynamiques


Pour Insérer une table dynamique, procédez comme suit :

- Utiliser une des commandes suivantes : **Table | Insérer Table** ou **Insérer | Table** ou cliquez sur l'icône **Insérer Table**  dans la barre d'outils Insérer des Éléments Design.
- Toutes ces commandes ouvre le dialogue Créer Table (*capture d'écran ci-dessous*). Si vous avez cliqué sur l'icône Insérer Table dans la barre d'outils, le dialogue Créer Table s'ouvre quand vous cliquez sur l'emplacement dans le design où vous voulez insérez la table.




Cliquez sur **Table dynamique**.

- Dans le dialogue Sélecteur XPath (*capture d'écran ci-dessous*) qui s'ouvre, notez que le contenu XPath est le contexte de l'emplacement d'insertion, et ne peut pas être modifié dans le dialogue. Sélectionnez le nœud à créer comme table dynamique. Dans la capture d'écran ci-dessous, le nœud contextuel est `n1:Department`, et le nœud `n1:Person` a été sélectionné comme nœud à créer pour une table.



Si vous sélectionnez l'option XPath défini par l'utilisateur, vous pouvez alors saisir une expression XPath pour sélectionner le nœud à créer en tant que table dynamique.

4. Cliquez sur **OK**. Ceci fait apparaître le dialogue Créer Table dynamique (*capture d'écran ci-dessous*).



5. Les éléments enfant et attributs de l'élément qui ont été glissés ans la fenêtre Design sont affichés dans la liste « Sélectionner lignes/colonnes » et peuvent être créés comme colonnes de la table. Décochez les nœuds enfant que vous ne voulez pas et sélectionnez tout attribut/élément que vous souhaitez inclure comme colonnes. (Dans la figure ci-dessus, les éléments *Shares*, *LeaveTotal*, *LeaveUsed* et *LeaveLeft* ont été décochés.) Une explication des autres options est donnée ci-dessous. Cliquez sur **OK** une fois que vous avez terminé. Notez que les colonnes sont créées pour des éléments enfant et attributs et pour aucun descendant à un niveau inférieur.

Note : si vous avez précisé une expression XPath définie par l'utilisateur pour sélectionner le nœud à créer comme table dynamique, alors StyleVision ne saura probablement pas de manière explicite quel nœud est ciblé. De manière conséquente, Créer Table dynamique n'affichera pas dans de tels cas une liste d'attributs/éléments enfant à sélectionner comme champs (colonnes) de la table. La table qui est créée devra donc être peuplée avec du contenu de nœud. Ce contenu de nœud devrait être des attributs/éléments enfant du nœud sélectionné à créer comme table.

Note : une autre manière de créer un nœud de schéma comme table est de glisser le nœud depuis l'arborescence de schéma dans le design et de spécifier qu'il soit créé comme table lorsque vous le déposez.

La table s'agrandit vers le bas et vers la droite

Lorsqu'une table s'agrandit du haut vers le bas, ceci est l'aspect qu'elle a :

name	street	city	state	zip
 ipo:name	 ipo:street	 ipo:city	 ipo:state	 ipo:zip
(contents)	(contents)	(contents)	(contents)	(contents)
 ipo:name	 ipo:street	 ipo:city	 ipo:state	 ipo:zip

Lorsqu'une table s'agrandit de gauche à droite, elle a l'air de ceci :

name	 (contents) 
street	 (contents) 
city	 (contents) 
state	 (contents) 
zip	 (contents) 

En-têtes et pieds de page

Les colonnes et lignes peuvent avoir des en-têtes qui seront les noms de la colonne et les éléments de ligne. Les en-têtes de colonnes sont créées au niveau supérieur de chaque colonne. Les en-têtes de lignes sont créées à gauche de la ligne. Pour inclure les en-têtes, vérifiez la case à cocher **Créer en-tête**. Si la table s'agrandit du haut vers le bas, créant une en-tête, ceci crée une ligne d'en-tête au-dessus du corps de la table. Si la table s'agrandit du gauche vers la droite, créant une en-tête, ceci crée une colonne d'en-tête au-dessus du corps de la table.

Pour inclure les bas de page, vérifiez la case à cocher **Créer bas de page**. Les bas de page, tout comme les en-têtes, peuvent être créés pour des colonnes (en bas de colonnes) et lignes (à droite d'une ligne). Le bas de page des colonnes numériques ou lignes additionnera chaque colonne ou ligne si la case à cocher *Résumé pour des champs numériques* est cochée.

Par le biais du menu **Table**, les cellules d'en-tête et de bas de page peuvent être jointes et fractionnées, et les lignes et colonnes peuvent être insérées, ajoutées et supprimées ; ceci donne une flexibilité considérable pour la structure des en-têtes et des bas de page. De plus, les en-têtes et bas de page peuvent contenir tout type de contenu statique ou dynamique, y compris des modèles conditionnels et des calculs automatiques.

Note : Les en-têtes et bas de page doivent être créés quand la table dynamique est définie. Vous faites ceci en vérifiant les options **Créer en-tête** et **Créer bas de page** dans le dialogue **Créer Table dynamique**. Ajouter ou insérer une ligne à l'intérieur d'une table dynamique ne crée pas d'en-têtes ou de bas de page mais une ligne supplémentaire. La différence est significative. Avec les commandes **Créer En-tête/Base de page**, de vrais en-têtes et bas de page sont ajoutés en haut et en bas de la table, respectivement, et en haut et en bas de la table sur de nouvelles pages si la table est exécutée sur une nouvelle page PDF. Si une ligne est insérée ou ajoutée, alors la ligne apparaît pour chaque occurrence de l'élément qui a été créée comme table dynamique.

Tables dynamiques intégrées

Vous pouvez intégrer une table dynamique à l'intérieur d'une autre table dynamique si l'élément pour lequel la table dynamique doit être créé est un enfant de l'élément qui a été créé comme table dynamique contenant. Procédez comme suit :

1. Créez la table dynamique extérieure pour que l'élément enfant à créer comme table dynamique est créé comme colonne.
2. Dans la table dynamique du Mode Design, cliquez avec la touche de droite sur l'élément enfant.
3. Sélectionnez **Changer à | Table**. Ceci fait apparaître le dialogue **Créer Table dynamique**.
4. Définissez les propriétés de la table dynamique intégrée.

Pour intégrer la table dynamique dans une table statique, glissez l'élément à créer comme table dynamique dans la cellule requise de la table statique. Quand vous la déposez, sélectionnez **Créer Table** depuis le menu contextuel qui apparaît.

Tables pour les éléments avec contenu textuel

Pour créer des colonnes (ou lignes) pour les éléments enfant, l'élément étant créé comme table doit avoir un **élément enfant ou nœud attribut**. Avoir un **nœud de texte enfant** ne fonctionne pas. Si vous vous retrouvez dans une telle situation, créez un élément enfant appelé, disons `Text`, et mettez votre nœud de texte dans les éléments `TableElement/Text`. Désormais, vous serez capable de créer `TableElement` comme table dynamique. Cette table aura une colonne pour les éléments `Text`. Chaque ligne contiendra pour cette raison une cellule contenant le nœud texte dans `Text`, et les lignes de la table correspondront aux occurrences de l'élément `TableElement`.

Contenus des cellules de corps de la table

Quand vous créez une table dynamique, vous pouvez créer le contenu du nœud comme tout nombre des composants StyleVision. Dans les exemples ci-dessus, les cellules du corps de la table ont été créées comme contenus ; dans le dialogue Créer Table dynamique, l'option pour Afficher cellules comme est *contenus*. Elles ont pu aussi être créées comme outils de saisie des données. Il y a deux points à noter ici :

- La paramètre que vous sélectionnez est un paramètre global pour toutes les cellules du corps de la table. Si vous souhaitez avoir une cellule individuelle qui apparaît différemment, éditez la cellule après avoir créé la table : cliquez avec la touche de droite sur la cellule et, dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez « Changer à », puis sélectionnez le type de contenu de la cellule requis.
- Si vous créez des cellules comme contenus d'éléments, et si l'élément a des éléments descendants, alors le contenu de la cellule sera une concaténation de strings de texte de l'élément et de tous ses éléments descendants.

Supprimer les colonnes, lignes et tables

Pour supprimer une colonne, une ligne ou une table, placez le curseur dans la colonne, la ligne ou la table à supprimer et cliquez sur l'item de menu **Table | Supprimer colonne**, **Table | Supprimer ligne**, ou **Table | Supprimer table**, respectivement. Si vous avez des tables intégrées, la table contenant immédiatement le curseur sera supprimée quand la commande **Table | Supprimer Table** est utilisée.

Icônes d'édition de la table de la barre d'outils

La table éditant les icônes dans la barre d'outils sont des raccourcis des commandes de menu de la **Table**. Ces commandes vous permettent d'insérer, de supprimer, d'éditer la structure des et d'assigner les propriétés de formatage à la table dynamique. Ces icônes peuvent aussi être utilisées pour des tables statiques. Elles ne peuvent pas **être utilisées pour des tables CALS/HTML**, puisque les tables CALS/HTML ne sont pas formatées de cette manière. Les tables CALS/HTML ne peuvent être activées que dans StyleVision.

Créer des tables dynamiques dans les modèles globaux


Vous pouvez également créer des tables dynamiques sur des éléments à l'intérieur des modèles globaux. Le processus fonctionne de la même manière que les éléments du modèle principal (décrits ci-dessus). Le point important à noter est que, dans le modèle global, une table dynamique ne peut être créée que pour des **éléments descendants** du nœud modèle global ; il ne peut pas être créé pour le nœud modèle global lui-même. Par exemple, si vous souhaitez créer une table dynamique pour l'élément `authors` à l'intérieur du modèle global, alors la table dynamique doit être créée à l'intérieur du modèle global de l'élément parent de `authors`, disons `contributors`. Elle ne peut pas être créée à l'intérieur du modèle global de l'élément `authors`.

5.6.3 Traitement conditionnel dans les tables

Le traitement conditionnel peut être défini dans des colonnes et lignes individuelles de tables statiques et dynamiques, de même que dans une colonne et des en-têtes de ligne afin d'afficher ou de masquer la colonne, la ligne ou l'en-tête dépendant de la vérité de la condition. Si la condition évalue en tant que true, les colonne, ligne ou en-tête est affichée. Autrement, elle ne l'est pas.

Ajouter et éditer le traitement conditionnel

Pour ajouter le traitement conditionnel à une colonne, ligne ou un en-tête, cliquez avec la touche de droite dans le composant de design respectif et sélectionnez **Éditer traitement conditionnel**. (Dans la capture d'écran ci-dessous, l'en-tête de colonne et composant de design en haut à gauche est affiché en bleu ; le composant de design de la deuxième colonne est affiché en bleu ; le seul composant de ligne se trouve sous le composant design de l'en-tête de colonne.)



Cliquez sur la commande **éditer le traitement conditionnel** ouvre le [dialogue Éditer l'expression XPath](#)⁹⁸⁰, dans lequel vous saisissez l'expression XPath de la condition. Ici, vous trouverez quelques manières dont le traitement conditionnel peut être utilisé.

- Dans une colonne, ligne ou table, saisissez l'expression XPath `false()` pour masquer la colonne, `true()` pour l'afficher.
- Une colonne est la sortie uniquement si la somme de toutes les valeurs dans la colonne dépasse une certaine valeur entière.
- Une colonne ou une ligne est la sortie uniquement si aucune cellule dans cette colonne ou ligne, respectivement, est vide.
- Une colonne ou une ligne est la sortie uniquement si une certaine valeur de cellule existe dans cette colonne ou ligne, respectivement.

Pour éditer une condition déjà créée, cliquez avec la touche de droite sur le composant design respectif et sélectionnez **Éditer traitement conditionnel**. Dans le [dialogue Éditer expression XPath](#)⁹⁸⁰ qui apparaît, éditez l'expression XPath qui teste la vérité de la condition.

Supprimer le traitement conditionnel

Pour supprimer le traitement conditionnel d'une colonne, ligne ou en-tête, cliquez avec la touche de droite dans le composant design respectif et sélectionnez **Supprimer traitement conditionnel**.

5.6.4 Tables dans Aperçu de design

Les composants principaux des tables SPS statiques et dynamiques sont affichés dans les captures d'écran ci-dessous avec le markup de table (**Table | Aperçu balisage de table**) activé.

Header-C1	Header-C2
n1:First (content) n1:First	n1:Last (content) n1:Last
Footer-C1	Footer-C2

La capture d'écran ci-dessus affiche une table simple qui s'agrandit du haut vers le bas et qui a un en-tête et un bas de page.

- Une colonne est indiquée avec un rectangle contenant une flèche pointant vers le bas. Les indicateurs de colonnes sont situés au niveau supérieur des colonnes. Pour sélectionner une colonne entière — disons, pour attribuer une propriété de formatage à la colonne entière - cliquez sur l'indicateur de colonne de cette colonne.
- Une ligne est indiquée avec un rectangle contenant une flèche pointant vers le bas. Cliquez un indicateur de ligne pour sélectionner cette ligne entière.
- Dans les tables qui s'agrandissent du haut vers le bas (*capture d'écran ci-dessus*), les en-têtes et bas de page sont indiqués avec les icônes pointant vers le haut et le bas, respectivement. Dans les tables qui s'agrandissent de gauche vers la droite, les en-têtes et bas de page sont indiqués avec des icônes pointant vers la gauche et la droite, respectivement (*capture d'écran ci-dessous*).
- Pour sélectionner toute la table, cliquez dans le coin supérieur gauche de la table (dans les captures d'écran ci-dessus et ci-dessous, l'emplacement où pointe le curseur de la flèche).
- Quand une ligne ou colonne de table est sélectionnée, elle est mise en surbrillance avec un arrière-plan bleu foncé. Dans la capture d'écran ci-dessus, le bas de page est sélectionné.
- Dans les tables qui s'agrandissent du haut vers le bas, l'élément pour lequel la table a été créée est affiché tout à gauche, à l'extérieur de la grille de la ligne de colonne (*capture d'écran ci-dessus*). Dans les tables qui s'agrandissent de gauche à droite, l'élément pour lequel la table a été créée est affiché en haut, à l'extérieur de la grille de la ligne de colonne (*capture d'écran ci-dessous*).

n1:Person	Header-R1	Footer-R1
n1:First (content) n1:First	Header-R2	Footer-R2
n1:Last (content) n1:Last	Header-R2	Footer-R2


Une fois qu'une colonne ou une ligne ou une table a été sélectionnée, les styles et/ou propriétés peuvent être définis pour la sélection dans les fenêtres Styles et Propriétés.

Fonction glisser/déposer

Les colonnes et lignes d'une table SPS (statique ou dynamique) peuvent être glissées dans des emplacements alternatifs à l'intérieur de la même table et déposées ici.

Contenir et supprimer des modèles sur des lignes et colonnes

Une ligne ou une colonne peut être contenue dans un modèle en cliquant avec la touche droite de la souris sur la ligne ou l'indicateur de colonne et, depuis le menu contextuel qui s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*), sélectionnant **Contenant dans | Modèle** ou **Contenant dans | Modèle défini par l'utilisateur**. À l'étape suivante, vous pouvez sélectionner un nœud depuis l'arborescence de schéma ou saisir une expression XPath pour un [modèle défini par l'utilisateur](#)³⁷⁴. Un modèle sera créé autour de la ligne ou de la colonne.



Un modèle qui est autour de la ligne ou de la colonne peut aussi être supprimé tout en laissant la ligne ou la colonne intacte. À cette fin, sélectionnez la balise de modèle et appuyez sur la clé **Supprimer**.

La fonction contenir dans et supprimer des modèles est utile si vous souhaitez supprimer un modèle sans supprimer les contenus d'une ligne ou d'une colonne, et, si requis, contenir la ligne ou la colonne dans un autre modèle. Contenir dans un [modèle défini par l'utilisateur](#)³⁷⁴ permet aussi d'utiliser des résultats de correspondance de modèles intéressants à l'intérieur de la ligne ou de la colonne (via des calculs automatiques, par exemple).

5.6.5 Formatage de table


Les tables statiques et dynamiques peuvent être formatées utilisant :

- Propriétés de formatage de la table HTML (dans la barre latérale des propriétés)
- Propriétés CSS (styling) (dans la barre latérale des Styles).

Note : pour la sortie de texte, les tables seront générées utilisant un [caractère sélectionné par l'utilisateur comme séparateur de cellule](#)¹⁰³⁷. Le caractère par défaut est le point-virgule. Il peut être changé dans l'onglet XSD/XSLT/XBRLdu [dialogue de Propriétés](#)¹⁰³⁷.


Barre latérale des propriétés

Les propriétés de formatage de la table HTML sont disponibles dans la barre latérale des propriétés (*capture d'écran ci-dessous*). Ces propriétés sont disponibles dans le groupe des propriétés *HTML* pour le composant de table et ses sous-composants (corps, ligne, colonne et cellule).



Barre latérale Styles


Les propriétés de formatage de la table CSS sont disponibles dans la barre latérale des propriétés (*capture d'écran ci-dessous*). Les propriétés CSS sont disponibles pour le composant de table et ses sous-composants (corps, ligne, colonne et cellule).



Note : si les cellules de table dans une ligne sont vides, Internet Explorer réduit la ligne et la ligne peut ne plus être visible. Dans ce cas, vous devriez utiliser la solution HTML qui est de mettre un espace « non-breaking » dans la/les cellule/s.

Texte vertical

Le texte dans les cellules de table peut être tourné à 90 degrés dans le sens de la montre ou dans le sens inverse de la montre pour que le texte soit vertical, se lisant du haut vers le bas et du bas vers le haut, respectivement. À cette fin, dans le design, sélectionnez le contenu dans la cellule de table qui doit être tourné et, dans la barre latérale des propriétés (*capture d'écran ci-dessous*), sélectionnez `tcell`. Dans le groupe de propriétés *Cellule de table*, sélectionnez la valeur requise pour la propriété *Orientation*.



Notez les points suivants :

- La rotation sera appliquée dans la sortie, mais ne sera pas affichée dans le design.
- Cette propriété est prévue être appliquée au texte et ne doit pas être utilisée pour un autre contenu.

- Outre le fait d'être appliquée au texte dans les cellules de table, la propriété peut aussi être appliquée au texte dans les [champs de texte](#) ³⁰².

Formatage de table via les Propriétés et Styles

Certaines propriétés de formatage sont disponibles dans la barre latérale des Propriétés ainsi que dans la barre latérale des Styles. La table ci-dessous recense quelques-unes des propriétés de table plus importantes disponibles dans les deux barres latérales.

Composant de table	Barre latérale des propriétés	Barre latérale Styles
Table	bord, cadre, règles ; cellpadding, cellspacing; bgcolor; hauteur, largeur (<i>écrasé par la hauteur, la largeur dans la barre latérale Styles, si cette dernière existe</i>); aligner	bords et padding dans les styles Box ; hauteur, largeur dans les groupes Détails (<i>ils écrasent la hauteur et la largeur dans la barre latérale des Propriétés</i>); couleur, police, et styles de texte
Body	align, valign	height, vertical-align; color, font, and text styles
Colonne	align, valign	width, vertical-align; color, font, and text styles; box styles
Ligne	align, valign	height, vertical-align; color, font, and text styles; box styles
Cellule	align, valign	height, width, vertical-align; color, font, and text styles; box styles

Hauteur et largeur

La hauteur et la largeur des tables, lignes, colonnes et cellules doivent être définies dans la barre latérale Styles (dans le groupe de style Détails). Quand une table, une colonne ou une ligne est redimensionnée dans l'affichage en utilisant la souris, les valeurs modifiées sont saisies automatiquement dans le style approprié dans la barre latérale Styles. Notez, toutefois, que les styles hauteur et largeur ne sont pas pris en charge pour les cellules qui sont couvertes (row-spanned ou column-spanned).

Centrer une table

Pour centrer une table, définissez la propriété `align` dans le groupe HTML des propriétés au centre. La propriété `align` peut être accédée en sélectionnant la table, puis en sélectionnant la commande de menu **Table | Propriétés de Table**. En alternative, la propriété est disponible dans le groupe de propriétés HTML dans la barre latérale des Propriétés.

Centrer la sortie PDF nécessitera des paramètres supplémentaires selon le processeur FOP que vous utilisez. Selon la spécification FO, la manière correcte de centrer une table est d'envelopper l'élément `fo:table` avec un élément `fo:table-and-caption` est de définir l'attribut `text-align` de l'élément `fo:table-and-caption` au centre. StyleVision ne crée pas automatiquement d'élément `fo:table-and-caption` quand une table est insérée dans le design, mais vous pouvez ajouter cet élément comme [Élément défini par l'utilisateur](#) ¹⁵⁴. Si vous utilisez toutefois le processeur Apache FOP, vous devriez noter que l'élément `fo:table-and-caption` peut éventuellement ne pas être pris en charge, dépendant de la version FOP que vous utilisez. Dans ce cas, il

existe une solution de contournement : Transformez la table en table d'une largeur fixe. Faites ceci en spécifiant une valeur de longueur, telle que 4in ou 120mm, comme la valeur de la propriété `largeur` du groupe HTML des propriétés de table (accédée via la commande de menu **Table | Propriétés de Table**).

Donner différentes couleurs d'arrière-plan aux lignes alternantes

Si vous voulez alterner les couleurs d'arrière-plan pour les lignes de votre table dynamique, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez l'indicateur de ligne de la ligne pour laquelle les couleurs d'arrière-plan sont requises. N'oubliez pas qu'étant donné qu'il s'agit d'une table dynamique, un élément est créé comme ligne, et le design contient une seule ligne, qui correspond à l'élément étant créé comme table.
2. Avec l'indicateur de ligne sélectionné, dans la barre latérale des Propriétés, cliquez sur les *Propriétés pour*: `tr`.
3. Sélectionnez la propriété `bgcolor`.
4. Cliquez sur l'icône XPath dans la barre d'outils de la fenêtre des Propriétés, et, dans le [dialogue Éditer expression](#)  qui apparaît, saisissez une expression XPath semblable à ceci :

```
si ( position() mod 2 = 0 ), alors "white" sinon "gray"
```

Cette expression XPath spécifie une `bgcolor` de lignes blanches numérotées avec des chiffres pairs et une `bgcolor` en gris pour les lignes numérotées avec des chiffres impairs

Vous pouvez élargir le principe ci-dessus afin de fournir un formatage bien plus complexe.

Numéroter les lignes d'une table dynamique

Vous pouvez numéroter les lignes d'une table dynamique en utilisant la fonction `position()` de XPath. Pour ce faire, insérez d'abord une colonne dans le tableau pour contenir les nombres, puis insérez un calcul automatique dans la cellule de cette colonne avec un XPath de `:position()`. Puisque le nœud contextuel est l'élément qui correspond à la ligne d'une table dynamique, la fonction `position()` renvoie la position de chaque élément de ligne dans l'ensemble de tous les éléments de lignes.

En-têtes de table et de pied de page dans la sortie PDF

Si la table passe sur plus d'une page, alors l'en-tête et le pied de page apparaissent sur chaque page qui contient la table. Veuillez noter les points suivants :

- Si le pied de page contient des calculs automatiques, le pied de page qui apparaît à la fin du segment de table sur chaque page contient les calculs automatiques pour toute la table - et non ceux pour uniquement le segment de table sur cette page.
- L'en-tête et le pied de table ne seront pas désactivés pour des pages individuelles (par exemple, si vous voulez un pied de page uniquement à la fin de la table et non à la fin de chaque table).

Afin d'omettre que l'en-tête ou le pied de page soit affiché à chaque saut de page, utilisez les propriétés `table-omit-header-at-break` et/ou `table-omit-footer-at-break` (attributs) dans l'élément `table`. Ces propriétés sont disponibles dans la barre latérale Styles, dans le groupe XSL-FO des propriétés pour la table. Pour omettre l'en-tête ou le pied de page lors de sauts de page, spécifiez une valeur de `true` pour l'attribut respectif. (Notez que la valeur par défaut est `false`. Donc ne pas préciser ces propriétés a l'effet d'insérer les en-tête et bas de page quand il y a un saut.)

Mettre un trait d'union au contenu des cellules de table

Si vous désirez mettre un trait d'union à un texte dans les cellules de table de votre sortie PDF, notez que la spécification XSL:FO utilise l'attribut `mettre un trait-d'union` de l'élément `fo:block` à cette fin. Donc, pour appliquer la mise en place du trait d'union, vous devez définir explicitement, dans le document FO, la propriété `hyphenate` des éléments respectifs `fo:block` à `true`.

5.6.6 Affichage Ligne et Colonne


Pour les tables, les options d'affichage des lignes et colonnes sont disponibles dans la **sortie HTML uniquement**. Ces fonctions ne sont **pas prises en charge dans Authentic View** et exigent que XSLT 2.0 ou XSLT 3.0 soit sélectionné comme version XSLT de SPS.

- Des lignes et colonnes vides peuvent être masquées automatiquement.
- Chaque colonne a un bouton **Fermer**, qui permet à l'utilisateur de masquer des colonnes individuelles.
- Des éléments de ligne avec des relations descendantes peuvent être affichés avec les boutons agrandir/réduire.

Masquer des lignes et colonnes vides par défaut.

Pour masquer les lignes et/ou colonnes vides dans la sortie HTML, procédez comme suit :

1. Dans l'Aperçu de design, sélectionnez la table ou une partie de celle-ci (colonne, ligne, cellule).
2. Dans la barre latérale des Propriétés, sélectionnez les propriétés pour *Table*, et le groupe de propriétés *Table* (capture d'écran ci-dessous).



3. Sélectionnez la valeur requise pour les propriétés *Masquer colonnes* et *Masquer lignes*. Les options pour chacune de ces deux propriétés sont les mêmes : *Jamais*, *Si vide* et *Si corps vide*. L'option *Si vide* masque la colonne ou la ligne si l'entière colonne/ligne (y compris l'en-tête et le bas de page) est vide. *Si corps vide* requiert uniquement que le corps soit vide.

Note : si une table non XBRL a des lignes ou colonnes (où les cellules d'une ligne ou d'une colonne peuvent être jointes), masquer des lignes et colonnes vides pourrait ne pas marcher.


Une interaction d'utilisateur pour masquer des colonnes agrandir/réduire des lignes

Il peut être précisé dans le design que chaque colonne de table contient un bouton **Fermer** dans la sortie HTML (voir la capture d'écran ci-dessous). L'utilisateur peut ensuite masquer les colonnes individuelles en cliquant sur le bouton **Fermer**. Une fois que l'utilisateur dissimule une colonne, un symbole plus apparaît dans la première colonne (voir la capture d'écran ci-dessous). Cliquez sur ce symbole fait réapparaître les colonnes masquées.

Balance Sheet (in Millions) 	2004-09-30 	2004-07-01 - 2004-09-30 	2003-12-31 	2004-01-01 
 Assets, Total	€ 21.49		€ 24.02	
 Current Assets, Total	€ 10.65		€ 12.32	
 Non Current Assets, Total	€ 10.85		€ 11.7	
 Liabilities and Equity, Total	€ 21.49		€ 24.02	
 Liabilities, Total	€ 8.9		€ 10.79	
Minority Interests				
 Equity, Total	€ 12.59		€ 13.23	
 Issued Capital and Reserves	€ 12.59		€ 13.23	

Aussi, les éléments de ligne qui ont des éléments descendants peuvent être affichés dans la sortie HTML avec un symbole agrandir/réduire (plus/moins) à côté (voir capture d'écran ci-dessus). Cliquez sur ces symboles dans la sortie HTML élargit ou réduit cet élément de ligne. Dans le design, vous pouvez spécifier une indentation pour des lignes individuelles utilisant les propriétés CSS.

Les paramètres de ces deux fonctions sont créés dans le groupe des propriétés *Interactif* des propriétés de la Table (capture d'écran ci-dessous).



Ces options pour les deux propriétés sont *Oui* (pour ajouter la fonction) et *Non* (pour ne pas ajouter la fonction).

5.6.7 Tables CALS/HTML

Une table CALS/HTML est une structure XML hiérarchique dont les éléments : (i) définissent la structure d'une table CALS ou HTML, (ii) précisent le formatage de cette table, et (iii) contiennent des contenus de cellule de cette table. Cette structure XML doit correspondre exactement au modèle de table CALS ou HTML.

Pour créer une table CALS/HTML dans le design, suivez les étapes suivantes :

1. [Définir la structure XML comme structure de table CALS/HTML](#) ¹⁷⁵
2. [Spécifier les styles de formatage pour la table](#) ¹⁷⁷
3. [Insérer la table CALS/HTML dans le design SPS](#) ¹⁷⁸

Activer les structures de table CALS/HTML pour la sortie

Un document XML peut avoir une structure de données qui définit la structure et le contenu d'une table. Par exemple, la structure des données XML suivante correspond au modèle de table HTML et a, en fait, les mêmes noms d'élément que ceux dans le modèle de table HTML :

```
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td/>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```


En alternative, la structure des données XML pourrait avoir une structure correspondant au modèle de table HTML, mais différents noms d'élément que dans le modèle de table HTML. Par exemple :

```
<semester>
  <subject>
    <class>
      <student/>
    </class>
  </subject>
</semester>
```


Cette structure de table, qui est définie dans le document XML, peut être utilisée directement pour générer une table dans les différents formats de sortie. À cette fin, vous devez définir cette structure de données XML comme table CALS ou HTML. Si la structure des données XML n'est pas définie comme CALS ou HTML (le défaut), les éléments dans la structure des données seront traités comme éléments « non-table » ordinaires et aucun markup de table sera ajouté dans le document de sortie.

Pour activer la table markup CALS/HTML dans la sortie, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez la commande **Table | Éditer Tables CALS/HTML**.
2. Dans le dialogue qui apparaît (*capture d'écran ci-dessous*), ajoutez une entrée pour la structure de données XML que vous voulez utiliser comme table CALS/HTML, selon si la structure de données suit un modèle de table CALS ou HTML. (Pour information sur le modèle de table CALS, voir le [modèle de table CALS à OASIS](#). Pour un exemple d'élément de table ayant une structure de table HTML, ouvrez `HTMLTable1.sps`, qui se trouve dans le dossier `Basics` du dossier de projet `Exemples` (dans la fenêtre `Projet de la GUI`.) Donc, si vous voulez activer un élément dans votre schéma CALS ou élément de table HTML, cliquez sur le bouton de table `Ajouter CALS/HTML` en haut du côté gauche du dialogue, puis sélectionnez soit la commande **Ajouter Table CALS** ou la commande **Ajouter Table HTML**. (Dans la capture d'écran ci-dessous, les éléments `table` et `informaltable` ont été activés comme tables CALS (de même que les tables HTML).) Cliquez sur **OK** pour confirmer.



- Un dialogue (Éditer Table CALS ou Éditer Table HTML) apparaît affichant les éléments du type de table que vous avez sélectionné (*capture d'écran ci-dessous*). Les noms d'élément qui sont recensés dans ce dialogue sont, par défaut, les noms d'élément dans le modèle de table sélectionné (CALS ou HTML). Si le schéma SPS contient des éléments avec les mêmes noms que les noms du modèle de table CALS/HTML, alors les noms sont affichés en noir (*comme dans la capture d'écran ci-dessous*). Si un nom d'élément recensé n'est pas présent dans le schéma SPS, ce nom d'élément est recensé en rouge. Vous pouvez modifier un nom d'élément recensé pour correspondre à un nom de schéma en double-cliquant dans le champ pertinent *Nom d'élément* et éditant le nom.




4. Cliquez sur **OK** pour définir cette structure des données XML comme table CALS ou HTML.
5. Vous pouvez ajouter des entrées pour autant de structures de données XML que vous le souhaitez (voir la capture d'écran à l'étape 2 ci-dessus). Le même élément principal peut être utilisé une fois pour chacun des types de table CALS et HTML.
6. Une fois que vous avez terminé de définir les structures des données XML que vous souhaitez activer comme tables CALS/HTML, cliquez sur **OK** pour terminer.

Si une table CALS/HTML a été définie et que la structure des données XML est [correctement insérée](#)¹⁷⁸ comme table CALS/HTML, alors la structure des données sera envoyée à la sortie comme table. Pour **supprimer une définition de table CALS/HTML**, dans le dialogue de table Éditer CALS/HTML, sélectionnez la définition que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton **Supprimer** en haut à droite du volet Définir Tables CALS/HTML.

Formatage de table

Les tables CALS/HTML obtiennent leur formatage de deux manières :

1. En formatant les attributs dans le document XML source. Les modèles de table CALS et HTML permettent le formatage d'attributs. Si de tels attributs existent dans le document XML source, ils sont passés aux attributs de présentation du markup de table de la sortie.
2. Chaque élément individuel dans la table peut être formaté dans la colonne Styles du dialogue Éditer Table CALS ou du dialogue Éditer Table HTML (voir la capture d'écran ci-dessous).




Pour assigner un style à un élément particulier, cliquez sur le bouton **Ajouter Styles** pour cet élément et assignez les styles requis dans la [barre latérale des Styles](#) ⁶¹ qui apparaît. Chaque style est ajouté comme attribut CSS individuel à l'élément particulier. Notez qu'un style ajouté par la biais de l'attribut `style` aura une plus grande priorité qu'un style ajouté à un attribut CSS individuel (tel que `bgcolor`). Par exemple, dans `<thead style="background-color: red" bgcolor="blue"/>` L'attribut `style="background-color: red"` aura la priorité sur l'attribut `bgcolor="blue"`.

Pour supprimer un style qui a été assigné à un élément dans la définition de la table CALS/HTML, sélectionnez cet élément (par exemple dans la capture d'écran ci-dessus, l'élément `thead` a été sélectionné) et cliquez sur le bouton **Supprimer**. Les styles pour cet élément seront supprimés.


Insérer une table CALS/HTML dans le design

Une structure de table CALS/HTML peut être insérée dans le design de deux manières :

1. Le parent de l'élément de table est inséré dans le design comme `(contenus)`. Quand les contenus du parent sont traités, l'élément de table sera traité. Si la sortie de table CALS/HTML est activée, alors l'élément est la sortie comme table. Autrement, il s'agit de la sortie comme texte.
2. L'élément de table peut être glissé depuis l'arborescence de table. Lorsqu'il est déposé dans l'emplacement désiré du design, il peut être créé comme table CALS/HTML (avec la commande **Créer Table CALS/HTML**). Si l'élément n'a pas été [défini comme Table CALS/HTML](#) ¹⁷⁵, le dialogue Insérer Tables CALS/HTML (capture d'écran ci-dessous) s'ouvre et peut définir l'élément comme table CALS ou HTML.



Si l'élément a été créé dans le design comme table CALS/HTML, un espace réservé pour l'élément du design de table CALS/HTML est inséré à l'emplacement (*capture d'écran ci-dessous*).



Modèles globaux et éléments de table

Si les [modèles globaux](#) ³⁷⁰ des éléments de table suivants sont créés, ils seront utilisés dans la sortie de table CALS/HTML. Pour les tables CALS : `title` et `entry`. Pour les tables HTML : `caption`, `th` et `td`.

Exemples de fichiers

Les exemples de fichiers sont dans le dossier de projet `Exemples` (dans la fenêtre de Projet de la GUI).

5.7 Listes

Il existe deux types de listes qui peuvent être créées dans SPS:


- Les [listes statiques](#)¹⁸⁰, qui sont des listes, dont les contenus sont saisis directement dans SPS. La structure de liste n'est pas dérivée de manière dynamique depuis la structure du document XML.
- Les [listes dynamiques](#)¹⁸², qui sont des listes qui dérivent leurs structure et contenus de manière dynamique depuis le document XML.

Comment créer ces deux types de listes est décrit en détail dans les sous-sections de cette section.


5.7.1 Listes statiques

Une liste statique est une liste dans laquelle les contenus d'item de la liste sont saisis directement dans SPS. Pour créer une liste statique, procédez comme suit :

1. Placez le curseur dans l'emplacement dans le design où vous souhaitez créer la liste statique et sélectionnez la commande de menu [Insérer | Puces et numérotation](#)¹⁰⁷⁸ (ou cliquez sur l'icône Puces et numérotation dans la [barre d'outils Insérer des Éléments Design](#)¹⁰⁰⁴). Ceci fait apparaître un dialogue vous demandant si vous souhaitez créer une liste statique ou une liste dynamique (*capture d'écran ci-dessous*).



2. Cliquez sur **Liste statique**. Ceci fait apparaître le dialogue Puces et numérotation (*capture d'écran ci-dessous*).



3. Sélectionnez le marqueur d'item de la liste désirée et cliquez sur **OK**. Un item de liste vide est créé.
4. Saisissez le texte du premier item de liste.
5. Appuyez sur **Enter** pour créer un nouvel item de liste.

Pour créer une liste imbriquée, placez le curseur à l'intérieur de l'item de liste qui doit contenir la liste imbriquée et cliquez sur la commande de menu [Insérer | Puces et numérotation](#)¹⁰⁷⁸. Utilisez ensuite la procédure décrite ci-dessus une fois de plus.

Note : vous pouvez aussi créer une liste statique en plaçant le curseur à l'emplacement où la liste doit être créée et cliquez soit sur l'icône Puces ou numérotation dans les icônes Puces et numérotation dans la [barre d'outils Formatage](#)⁹⁹⁹. Le premier item de liste sera créé au point de l'insertion du curseur.

Modifier le texte statique en liste

Pour modifier du texte statique, suivez les étapes suivantes :

Mettez le texte en surbrillance que vous désirez modifier en liste, sélectionnez la commande [Joindre à | Puces et numérotation](#)¹⁰⁹⁷, choisissez le type de marqueur désiré et cliquez sur **OK**. Si le texte contient un CR-LF, retour à la ligne et/ou retour chariot (inséré en appuyant sur la clé **Enter**), alors les items de liste séparés sont créés pour chaque fragment de texte séparé par un CR-LF. Si un fragment de texte à l'intérieur d'une ligne est mis en surbrillance, alors ce texte est créé comme « list-item » d'une liste « single-item » ; vous pouvez ajouter un nombre illimité d'items de liste supplémentaires en cliquant sur **Enter** autant de fois que requis. Notez que la commande [Joindre à | Puces et numérotation](#)¹⁰⁹⁷ peut être accédée par le biais du menu contextuel.

Listes dans la sortie de texte

Quand une liste est générée dans la sortie de texte, chaque item de liste est indiquée par un symbole moins au début de l'item de liste.

5.7.2 Listes dynamiques

Les listes dynamiques affichent le contenu d'un ensemble de nœuds frères du même nom, avec chaque nœud représenté comme item de liste unique dans la liste. L'élément, les instances qui doivent apparaître comme items de liste de la liste, est créé comme liste. Le mécanisme et l'usage sont expliqués ci-dessous.


Mécanisme d'utilisation générale

- Tout élément peut être créé comme liste
- Lorsqu'un élément est créé comme item de liste ; les instances de ce élément sont créées comme items de la liste. Par exemple, si dans un élément `department`, il existe plusieurs éléments `person` (par ex., instances), et que vous voulez créer une liste de toutes les personnes dans le département, alors vous devez créer l'élément `person` comme liste.
- Une fois que la liste a été créée pour l'élément, vous pouvez modifier l'apparence ou le contenu de la liste ou de l'item de liste en insérant du contenu supplémentaire ou dynamique tel que du texte, des calculs automatiques, du contenu dynamique, etc.


Créer une liste dynamique

Créer une liste dynamique comme suit :

1. Placez le curseur dans l'emplacement dans le design où vous souhaitez créer la liste dynamique et sélectionnez la commande de menu **Insérer | Puces et numérotation**¹⁰⁷⁸. Ceci fait apparaître un dialogue vous demandant si vous souhaitez créer une liste statique ou une liste dynamique (*capture d'écran ci-dessous*).




2. Cliquez sur **Liste dynamique**. Apparaîtra le dialogue Sélecteur XPath (*capture d'écran ci-dessous*).
3. Dans le dialogue Sélecteur XPath, notez que le Contexte XPath est le contexte de l'emplacement d'insertion, et qu'il ne peut pas être modifié dans le dialogue. Sélectionnez le nœud qui doit être créé en tant que liste dynamique. Dans la capture d'écran ci-dessous, le nœud contextuel est `n1:Department`, et le nœud `n1:Person` ont été sélectionnés comme nœud à créer comme liste. Ceci signifie que le contenu de chaque nœud `n1:Person` sera créé comme item dans la liste.



Si vous sélectionnez l'option XPath défini par l'utilisateur, vous pouvez alors saisir une expression XPath pour sélectionner le nœud à créer en tant que table dynamique. Cliquez sur **OK** fait apparaître le dialogue Puces et numérotation décrit dans la prochaine étape.

4. Dans le dialogue Puces et numérotation, sélectionnez le genre de liste que vous désirez créer. Vous pouvez choisir depuis une liste à puces (avec une puce, un cercle, ou un carré comme le marqueur de l'item d'une liste), ou une liste numérotée. Cliquer sur **OK** pour créer la liste avec le type de marqueur d'élément de liste que vous avez sélectionné.



Listes dans la sortie de texte

Quand une liste est générée dans la sortie de texte, chaque item de liste est indiquée par un symbole moins au début de l'item de liste.

5.8 Graphiques

Il existe deux manières de laquelle les graphiques sont utilisées dans une SPS:

- Comme [images dans le document de design](#) ¹⁸⁵, et
- Comme icônes de la barre d'outils Authentic View pour appliquer un markup au document XML ([boutons de barre d'outils personnalisée](#) ¹¹¹⁰).

Note : les Graphiques ne sont pas affichés dans la sortie texte.

Lorsque vous insérez des images dans le document de design, l'emplacement de l'image peut être spécifié directement dans la SPS (par le designer SPS) ou peut être pris ou dérivé d'un nœud dans le document XML. Comment spécifier l'emplacement de l'image est décrit dans la section [URI Image](#) ¹⁸⁵. Quels types d'images sont pris en charge dans les sorties sont recensés dans la section [Types et sortie d'image](#) ¹⁸⁸. La section [Référence | Menu Authentic | Boutons de barre d'outils personnalisés](#) ¹¹¹⁰ décrit comment les icônes de la barre d'outils pour Authentic View peuvent être définies.


Propriétés d'image

Les images peuvent être définies dans la fenêtre des Propriétés. Procédez comme suit. Sélectionnez l'image dans le design. Puis, dans la fenêtre des Propriétés, (i) sélectionnez *image* dans les Propriétés pour la colonne, (ii) sélectionnez le groupe de propriété requis, et (iii) à l'intérieur du groupe de propriété sélectionné, sélectionnez la propriété requise. Par exemple, pour définir la hauteur et la largeur de l'image, définissez la *hauteur* et la *largeur* des propriétés dans le groupe des propriétés *HTML*.

5.8.1 Images : URI et données Inline

Les images peuvent être insérées sous tout emplacement dans le document de design. Ces images seront affichées dans Authentic View et les documents de sortie ; dans le Mode de design, les images insérées sont indiquées avec des vignettes ou espaces réservés.

Pour insérer une image, cliquez sur la commande de menu [Insérer | Image](#) ¹⁰⁷⁴, qui fait apparaître le dialogue Insérer Image (*capture d'écran ci-dessous*).



Les images peuvent être accédées de deux manières :

- L'image est un fichier, qui est accédé en saisissant son URI dans le dialogue Insérer Image.
- L'image est encodée comme texte Base-16 ou Base-64 dans le fichier XML.


Insérer un fichier d'image

Un fichier d'image est inséré dans le design en spécifiant son URI. Ce fichier est accédé au moment de l'exécution et placé dans le document. Il existe trois manières de laquelle l'URI de l'image peut être saisie dans le dialogue Insérer Image (*capture d'écran ci-dessus*) :

- Dans l'onglet Static, l'URI est saisie directement comme URI absolu ou relatif. Par exemple, `nanonull.gif` (*URI relatif* ; [voir section ci-dessous](#)¹⁸⁷), et `C:/images/nanonull.gif` (*URI absolu*).
- Dans l'onglet dynamique, comme expression XPath qui sélectionne un nœud contenant soit (i) une URI (absolu ou relatif), ou (ii) un [nom d'entité non parsée](#)⁶⁰². Par exemple, la saisie `image/@location` sélectionnerait l'attribut `emplacement` de l'élément `image` qui est l'enfant du nœud contextuel (c'est-à-dire, le nœud à l'intérieur duquel l'image est insérée). Le nœud de l'emplacement dans le document XML contiendrait l'URI de l'image. Pour savoir comment utiliser les entités non parsées, consultez la section [URI de l'entité non parsée](#)⁶⁰².
- Dans l'onglet Static et Dynamic, une expression XPath dans la partie dynamique peut être préfixée et/ou avec suffixe avec les entrées statiques (texte). Par exemple, le préfixe statique pourrait être `C:/XYZCompany/Personnel/Photos/` ; la partie dynamique pourrait être `concat(First, Last)` ; et le suffixe statique pourrait être `.png`. Ceci résulterait en une URI absolue comme :
`C:/XYZCompany/Personnel/Photos/JohnDoe.png`.

Insérer une image qui est du texte encodé

Une image peut être stockée dans un fichier XML sous forme de texte encodé en Base-16 ou Base-64. L'avantage de ceci est que l'image ne doit pas être accédée depuis un fichier séparé (en lien avec celui-ci), mais est présente comme texte dans le fichier de source XML. Pour insérer une image qui est disponible comme texte encodé dans la source XML, utilisez l'onglet des données Inline du dialogue Insérer Image (*voir la capture d'écran ci-dessous*).



Utiliser une expression XPath pour localiser le nœud dans le document XML qui contient du texte encodé de l'image. Sélectionnez une option depuis la zone de liste déroulante Format de l'image pour indiquer quel format de fichier d'image doit être généré. (Un fichier d'image est généré à partir des données de texte encodées, puis ce fichier est utilisé dans le document de sortie.) Dans la zone de liste déroulante Encodage, sélectionnez l'encodage qui a été utilisé dans la source XML. Ceci permet à StyleVision de lire correctement le texte encodé (en utilisant le format encodé que vous spécifiez).

Le dialogue Paramètres de fichier d'image (accessible en cliquant sur le bouton **Para. fichier image**) vous permet de donner un nom au fichier image qui sera créé. Vous pouvez choisir de ne pas fournir de nom, dans un tel cas StyleVision générera un nom par défaut.

Si vous souhaitez intégrer une image inline dans la sortie HTML, sélectionnez l'option *Imbrication de l'image avec schéma URI des données* dans le [dialogue des Propriétés](#)¹⁰³⁷ du SPS.

Accéder à l'image pour la sortie

L'image est accédée de différentes manières et à des moments différents dans les processus qui produisent différents documents de sortie. Veuillez noter les points suivants :

- Notez les formats de sortie disponibles pour votre édition : (i) HTML dans l'édition de base ; (ii) HTML et RTF dans Professional; (iii) HTML, RTF, PDF, et Word 2007+ dans l'édition Enterprise.
- Pour l'Aperçu Design et Authentic View dans StyleVision, ainsi que dans Authentic View dans les produits Altova, vous pouvez définir dans le [dialogue des Propriétés](#)¹⁰³⁷ si des chemins relatifs d'images devraient être relatifs à SPS ou le fichier XML.
- Pour la sortie HTML, l'URI de l'image est passée au fichier HTML et l'image est accédée par le navigateur. Donc, si le chemin de l'image est relatif, il doit être relatif dans l'emplacement du fichier HTML. Pour l'Aperçu HTML dans StyleVision, un fichier HTML temporaire est créé dans le même dossier que le fichier SPS, donc, pour le rendu dans l'Aperçu HTML, les chemins relatifs doivent être relatifs à cet emplacement.
- Pour la sortie RTF, l'URI de l'image est passée comme un lien d'objet vers le fichier RTF et est accédée par l'application RTF (généralement MS Word) quand le fichier est ouvert. Si l'URI est relative, elle doit être relative dans l'emplacement du fichier RTF. Pour l'Aperçu RTF dans StyleVision, un

fichier RTF temporaire est créé dans le même dossier que le fichier SPS, donc, pour le rendu dans l'Aperçu RTF, les chemins relatifs doivent être relatifs à cet emplacement.

- Pour la sortie PDF, l'URI est passée au document FO et l'image est accédée quand le document FO est traité avec le processeur FO. Ceci signifie que si l'URI est relative, elle doit être relative au document FO au moment où le document FO est traité. Pour l'Aperçu PDF dans StyleVision, un fichier FO temporaire est créé dans le même dossier que le fichier SPS, donc, pour le rendu dans l'Aperçu PDF, les chemins relatifs doivent être relatifs à cet emplacement.
- Si l'URI est relative ou absolue, l'image doit être physiquement accessible au processus qui la fournit.

Éditer les propriétés d'images

Pour éditer une image, cliquez avec la touche de droite dans l'espace réservé de l'image dans l'Aperçu Design et sélectionnez **Éditer URL** depuis le menu contextuel. Ceci fait apparaître le dialogue Éditer l'image, qui est le même que dans le dialogue Insérer Image (*capture d'écran ci-dessus*) et dans lequel vous pouvez réaliser les modifications requises. Le dialogue Éditer l'image peut aussi être accédé par le biais de la propriété `URL` du groupe de propriété *image* dans la fenêtre des Propriétés. Le groupe des Propriétés *image* inclut également la propriété `alt`, qui précise le texte alternatif pour l'image.

Supprimer des images

Pour supprimer une image, sélectionnez l'image et appuyez sur la touche **Supprimer**.

5.8.2 Types d'images et Sortie

La table ci-dessous affiche les types d'image pris en charge par StyleVision dans les différents formats de sortie pris en charge par StyleVision. Notez que les différentes éditions de StyleVision prennent en charge les différents ensembles de formats de sortie : *Enterprise Edition*, HTML, Authentic, RTF, PDF et Word 2007+; *Professional Edition*, HTML, Authentic, RTF; *Basic Edition*, HTML.

Type d'image	Authentic	HTML	RTF	PDF	Word 2007+
JPEG	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
GIF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PNG	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
BMP	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
TIFF	Oui*	Oui*	Oui	Oui	Oui
SVG	Oui*	Oui*	Non	Oui	Non
JPEG XR	Oui	Oui	Non	Non	Non

* Voir les notes immédiatement ci-dessous

Notez les points suivants :

- Dans le Mode Design, les images seront affichées uniquement si leur emplacement est une URL statique (par exemple, saisie directement dans le fichier SPS).

- Pour l'affichage d'images TIFF et SVG dans Authentic View et HTML View, Internet Explorer 9 ou plus récent est requis.
- Dans la sortie RTF, les images TIFF peuvent uniquement être mises en lien et non intégrées. Donc un redimensionnement n'est pas possible.
- Les documents SVG doivent être en format XML et se trouver dans l'espace de noms SVG.
- FOP rapporte une erreur si un fichier d'image ne peut pas être situé et ne génère pas de PDF.
- Si FOP est utilisé pour produire un PDF, rendre des images PNG requiert que la bibliothèque d'images JIMI soit installée et accessible à FOP.
- Pour plus de détails relatifs à la gestion des graphiques FOP, consultez le [site web FOP](#).

Fichier d'exemple

Un fichier d'exemple, `Images.sps`, est situé dans le dossier :

```
C:\Documents and Settings\<username>\My
Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\Images
```

Redimensionnement de l'image dans la sortie RTF

Redimensionner une image dans la sortie RTF est uniquement pris en charge pour les images JPG et PNG. Veuillez noter les points suivants :

- Le redimensionnement est pris en charge uniquement dans les designs qui utilisent XSLT 2.0 ou XSLT 3.0, **et non** XSLT 1.0
- Les attributs `hauteur` et `largeur` de l'image doivent être définis dans le groupe *Détails* de la [barre latérale Styles](#)⁶¹. Les attributs `hauteur` et `largeur` dans le groupe *HTML* de la barre latérale des Propriétés ne sont **pas utilisés**.
- Seules les unités absolues (px, cm, in, etc.) ne sont pas pris en charge. Les valeurs de pourcentage et `auto` ne sont pas pris en charge.
- Les images JPG et PNG sont intégrées dans le fichier RTF. Cette intégration est mise en œuvre en utilisant une fonction d'extension exclusive Altova XSLT 2.0.

Intégration d'image dans RTF et Word 2007+

Dans la sortie RTF et Word 2007+, les images peuvent être soit intégrées (quand XSLT 2.0 ou XSLT 3.0 est utilisé) ou en lien. Ce paramètre est fait pour chaque SPS individuellement. Pour intégrer des images, suivez les étapes suivantes :

1. Une fois le SPS requis activé, ouvrez le dialogue Propriétés (**Fichier | Propriétés**).
2. Vérifiez la case à cocher Embed Images (le paramètre par défaut est coché). Notez que les images ne seront intégrées que si XSLT 2.0 ou XSLT 3.0 est défini comme version XSLT du SPS actif.
3. Cliquez sur **OK** et enregistrez SPS. Le paramètre est enregistré pour le SPS actif.

Pour créer ce paramètre pour un autre SPS, rendez cet SPS actif et répétez les étapes recensées ci-dessus.

Si la case à cocher « Embed Images » n'est pas cochée, les images seront mises en lien selon le chemin de fichier de l'image spécifié dans les propriétés des images (sélectionnez l'image et sélectionnez l'URL dans la [barre latérale des Propriétés](#)⁶³). Pour plus d'informations sur la manière dont les chemins d'accès sont résolus, voir la section [URI Image](#)¹⁸⁵.


Note : Le format RTF prend en charge les images intégrées uniquement pour les fichiers EMF, JPG et PNG.

Images SVG dans HTML


Quand un fichier SVG externe avec code pour des événements de souris est utilisé comme image, le fichier SVG est rendu à l'intérieur de l'image et ne sera plus interactif. Cette limitation peut être surmontée en utilisant le fichier d'image SVG externe comme objet ou en incluant le fragment de code SVG comme bloc XML défini par l'utilisateur.

Ci-dessous, vous trouverez trois manières desquelles les images SVG peuvent être incluses dans une page web.

1. SVG externe [insérée comme image](#)¹⁸⁵ : Ceci génère une `<img>` dans le fichier HTML généré et l'interactivité sera perdue.
2. SVG externe insérée comme objet via la [fonction de l'élément défini par l'utilisateur](#)¹⁵⁴ (voir la capture d'écran ci-dessous). Assurez-vous d'insérer l'attribut `type` correctement : ke `type="image/svg+xml"`. Lorsqu'inséré de cette manière, l'objet SVG est toujours interactif et la fonction « hover-functionality » de la souris fonctionnera.



3. Inline SVG inséré via un [bloc XML défini par l'utilisateur](#)¹⁵⁵. Voir la capture d'écran ci-dessous pour un exemple un fragment de code SVG. Dans ce cas, l'interactivité fonctionnera. Notez que l'élément `svg` n'a pas besoin d'être dans l'espace de noms SVG si la méthode de sortie est HTML 4.0 ou 5.0, mais l'espace de noms est requis si la méthode de sortie est XHTML.



5.8.3 Exemple : Un modèle pour les images

Le pack StyleVision contient un fichier SPS qui démontre l'utilisation d'images dans StyleVision. Ce fichier se trouve dans le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶ : C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\Images\Images.sps. Le document d'images (Images.xml and Images.sps) consiste en trois parties :

- La première partie affiche comment les icônes d'état du texte peuvent être utilisées Authentic View (peuvent être créées dans les éditions Enterprise et Professional uniquement). Quand vous ouvrez le fichier Images.xml dans Authentic View de XMLSpy, Authentic Desktop, ou Authentic Browser, vous pouvez essayer d'utiliser les icônes d'état du texte. Notez que les icônes d'état de texte ne sont pas disponibles dans l'Aperçu Authentic de StyleVision, donc vous pouvez essayer cette fonction dans StyleVision. Comment créer des icônes d'état du texte est décrit dans la section [Référence | Menu Authentic | boutons de barre d'outils personnalisés](#) ¹¹¹⁰ de ce manuel d'utilisateur.
- La deuxième partie contient une table affichant quels formats d'image sont pris en charge dans des formats de sortie StyleVision variés. Dans l'Aperçu Design, uniquement des images avec des URI statiques seront affichées. Tous les formats d'image recensés dans la table sont affichés dans la Partie 3 du document Images.
- Dans la Partie 3, tous les formats d'images populaires pris en charge par StyleVision sont affichés l'un en-dessous de l'autre. Après avoir ouvert le fichier Images.sps dans StyleVision, vous pouvez basculer entre les différents aperçus de StyleVision pour voir comment chaque image est affichée dans l'aperçu. Puisque l'emplacement de l'image se trouve dans un nœud XML, vous pouvez aussi saisir l'emplacement de vos propres images dans Authentic View et tester leur apparence dans les fenêtres d'aperçu.

5.9 Graphiques

Graphiques dans la SPS fournit une représentation graphique des données dans le document source XML. Dans un design SPS qui [utilise XSLT 2.0 ou 3.0](#)¹¹⁷, un graphique est défini en spécifiant une séquence d'items pour chaque axe du graphique. StyleVision génère ensuite automatiquement le graphique dans les différents formats de sortie.

La table ci-dessous montre les types de graphiques pouvant être créés dans un design SPSet le type d'items de données nécessaires pour chaque axe du graphique. L'ensemble des données à utiliser pour chaque axe est spécifié séparément avec une expression XPath.

Type de graphique	Axe X (Catégorie)	Axe Y (Valeur)	Nombre de Séries (sur l'axe Z)
Camemberts (2D, 3D)	Texte	Numérique	1
Graphiques à barres non groupé (2D, 3D)	Texte	Numérique	1
Graphiques à barres groupé (2D, 3D)	Texte	Numérique	> 1
Graphiques à ligne par catégorie	Texte	Numérique	1 ligne = 1 série
Graphiques à ligne de valeur	Numérique	Numérique	1 ligne = 1 série
Graphiques à aires et graphiques à aires superposées	Texte	Numérique	1 zone = 1 série
Graphiques en chandeliers	Texte	Numérique	3 ou 4
Jauge	—	Numérique	1
Graphiques superposés	Texte	Numérique	= 1 ou > 1 par graphique

Note : Les camemberts et les graphiques à jauge ont une série nominale unique qui ne nécessite pas de nom. Donc si un nom de série est saisi dans la sélection de données, il sera ignoré. Néanmoins, pour les graphiques à barres non groupés, le nom de la série unique, si présent est utilisé pour la légende. Pour les graphiques à jauge, outre l'ignorance d'une entrée de Nom de Série, la sélection de données de l'axe X est aussi ignoré ; seule la sélection de l'axe Y est utilisée pour les graphiques à jauge.

Note : les graphiques ne sont pas affichés dans la sortie texte.

Insérer un Graphique

Le nœud de schéma XML dans lequel un graphique est créé dans le design sera le nœud contextuel des expressions XPath pour sélectionner les axes du graphique et d'autres données graphique. Un graphique doit donc être inséré à l'intérieur d'un nœud contextuel approprié : une des expressions XPath correctes pour sélectionner les données requises peut être facilement construit.

Pour insérer un graphique, cliquez avec la touche de droite dans l'emplacement requis et sélectionnez **Insérer Graphique** depuis le menu qui apparaît (ou utilisez la commande de menu **Insérer | Insérer Graphique**). De manière alternative, sélectionnez l'icône **Insérer Graphique** dans la barre d'outils de StyleVision, puis cliquez dans le design à l'emplacement où vous souhaitez insérer le graphique. Les méthodes d'insertion apparaissent dans le dialogue de configuration du graphique (*capture d'écran ci-dessous*).

Configuration graphique

☒ Un seul calque
 ☐ Calques multiples
 Calque principal (Camembert 2d) ▼
 Gérer...

Paramètres du graphique

Type : Camembert 2d Modifier type...

Titre :

Larg./Haut. (cm, in, mm, pc, pt, px) : 120mm / 80mm Densité Pixel : 100 %

Apparence : Tous les paramètres... Para. XPath dynamique... Para. fichier image...

Sélecteur de données graphiques

☒ Simple
☐ Souple

La sélection simple visualise les données en tant que table. Le nombre des objets dans la séquence retournée par l'expression For-Each détermine le nombre de graduations sur l'axe X (nombres de lignes dans la table). Les libellés des graduations de l'axe X sont choisis avec une expression XPath séparée. Une ligne est ajoutée pour chaque série. Les valeurs de l'axe Y et le nom de la série sont sélectionnés avec des expressions XPath séparées. Chaque série est une colonne de la table.

Expression For-Each (XPath) :

Catégorie/axe X : ☒ Auto énumération ☐ XPath

Valeur/Axe Y (XPath)	Nom de la série (XPath)

OK Annuler

Le dialogue de Configuration graphique contient trois parties :

- Un seul calque ou calques multiples²⁷⁸ : De multiples couches peuvent être sélectionnées pour créer des graphiques superposés, dans lesquels les multiples graphiques peuvent être présentés, l'un superposé sur l'autre en séquence de couches.

- [Paramètres du graphique](#) ¹⁹⁸ : Pour sélectionner le type de graphique et définir l'apparence du graphique
- [Sélection des données du graphique](#) : Pour sélectionner les données pour les différents axes du graphique en utilisant soit l'[option simple](#) ²³⁵ soit [option souple](#) ²⁴⁰

En cliquant sur **OK** dans le nouveau dialogue de table, le Camembert est inséré dans le design.

Éditer les paramètres de graphique et la sélection des données

Si vous souhaitez changer les paramètres de graphique ou une sélection de données de graphique après la création d'un graphique, cliquez avec le bouton de droite dans le design et sélectionner **Éditer les paramètres de graphique**. Le dialogue de Configuration graphique de ce graphique s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*). Vous pouvez éditer les paramètres du graphique ou la sélection des données, puis cliquer sur **OK** pour terminer.

5.9.1 Notions fondamentales relatives aux graphiques

Dans cette section, nous présentons des exemples simples pour illustrer comment fonctionnent les graphiques. Ces graphiques sont des fichiers SPS `SimpleCharts.sps`. Le design SPS est basé sur le schéma XML `YearlySales.xsd` et il utilise `YearlySales.xml` (*capture d'écran ci-dessous*) comme son fichier de travail XML. Tous les trois fichiers sont situés dans le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶, `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\Charts`.

☐ Exemple de fichier XML utilisé dans les graphiques : `YearlySales.xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
  <ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
  <Region id="Americas">
    <Year id="2005">30000</Year>
    <Year id="2006">90000</Year>
    <Year id="2007">120000</Year>
    <Year id="2008">180000</Year>
    <Year id="2009">140000</Year>
    <Year id="2010">100000</Year>
  </Region>
  <Region id="Europe">
    <Year id="2005">50000</Year>
    <Year id="2006">60000</Year>
    <Year id="2007">80000</Year>
    <Year id="2008">100000</Year>
    <Year id="2009">95000</Year>
    <Year id="2010">80000</Year>
  </Region>
  <Region id="Asia">
    <Year id="2005">10000</Year>
    <Year id="2006">25000</Year>
    <Year id="2007">70000</Year>
    <Year id="2008">110000</Year>
    <Year id="2009">125000</Year>
  </Region>
</Data>
```

```

        <Year id="2010">150000</Year>
    </Region>
</Data>


```

Après avoir ouvert le fichier SPS dans StyleVision, vérifiez les paramètres du graphique pour voir comment les données ont été sélectionnées pour les deux axes. À cette fin, cliquez avec la touche de droite sur les graphiques et sélectionnez la commande **Éditer Paramètres de graphique**. Ceci fait apparaître le dialogue de Configuration graphique, en dessous duquel se trouve le panneau de Sélecteur de données graphiques avec des champs pour entrer les expressions XPath pour la sélection de données (*capture d'écran ci-dessous*) Pour consulter les graphiques, basculez de retour vers l'Aperçu Authentique.


Valeur/Axe Y (XPath)	Nom de la série (XPath)
	"Americas: Yearly Sales"

Les quatre expressions XPath dans le panneau Sélecteur de données graphiques travaillent de concert et fonctionnent de la manière suivante :

- **Expression XPath For-Each** : (i) définit le contexte pour les autres trois expressions XPath ; (ii) définit le nombre d'items dans la séquence retournée comme le nombre de tics sur l'Axe X. Dans le cas de la capture d'écran ci-dessus, la `Region[1]/Year` expression retourne six objets de nœuds ; il y aura donc 6 graduations sur l'axe X (*voir capture d'écran ci-dessous*).
- **Expression XPath Axe X** : Les objets dans la séquence retournée fournissent le texte de libellé pour les graduations correspondantes sur l'axe X. Dans l'exemple montré ci-dessus, l'expression `@id` retourne la valeur d'attribut `id` de chaque élément `Year`. Ces valeurs deviennent les libellés des graduations correspondantes (*voir capture d'écran ci-dessous*). Puisque nous avons spécifié que cela sera un graphique à barres, les barres seront placées à l'endroit des graduations.
- **Expression XPath Axe Y** : L'axe Y peut afficher des séries multiples, chacune d'entre elle est définie dans une ligne de la table de l'axe Y. Chaque série est définie par deux expressions XPath : une pour la valeur de la série, l'autre pour le nom de la série. Dans notre exemple, l'expression XPath `self::node()` (indiquée par sa forme abrégée d'un point) sélectionne le nœud actuel qui est l'élément `Year` qu'est le nœud contextuel. Donc, pour chaque élément `Year` (représenté par une barre sur l'axe X), le contenu de l'élément `Year` sera lu en tant que la valeur d'axe Y de cette année et sera donc représenté en tant que la hauteur de la barre (*voir capture d'écran ci-dessous*). La capture d'écran ci-dessus affiche un graphique avec plusieurs séries sur l'axe.
- **Nom des Séries expression XPath** : Cette expression fournit le texte de légende pour la série. Dans notre exemple, le texte de légende (qui apparaît en bas du graphique, *capture d'écran ci-dessous*) est obtenu depuis une expression XPath qui est un string de texte (*voir capture d'écran ci-dessus*).



La capture d'écran ci-dessus montre un graphique à barres avec une seule série pendant que le graphique ci-dessous est un graphique à barres superposées à plusieurs séries. Dans le deuxième exemple, la valeur de chaque série est superposée sur la barre.



Voir le dialogue de la configuration de graphique du fichier d'exemple `SimpleCharts.sps` pour voir comment les paramètres de graphique ont été définis. Les expressions XPath de ce graphique sont montrées dans la capture d'écran ci-dessous.

Expression For-Each (XPath):

Catégorie / axe X: ☐ Auto énumération ☒ XPath

Valeur/Axe Y (XPath)	Nom de la série (XPath)
Year[1]	"2005"
Year[2]	"2006"
Year[3]	"2007"
Year[4]	"2008"

5.9.2 Paramètres du graphique : Référence rapide

Paramètres de graphique sélectionner le type de graphique et définir l'apparence du graphique. Ils sont créés via le volet des paramètres de graphique (*capture d'écran ci-dessous*) du dialogue de Configuration de graphique. Il existe deux groupes de paramètres : les paramètres [de base](#) ¹⁹⁸ (qui sont définis directement dans le volet Paramètres du graphique) et les paramètres [avancés](#) ¹⁹⁹ (accessibles via les boutons **Tous les paramètres** et **Para. XPath dynamique**).

The screenshot shows a dialog box titled "Paramètres du graphique". It has several input fields and buttons. The "Type" field is set to "Camembert 2d". The "Titre" field is empty. The "Larg./Haut. (cm, in, mm, pc, pt, px)" field shows "120mm" and "80mm" separated by a slash. The "Densité Pixel" field shows "100" with a dropdown arrow and a "%" sign. There are four buttons: "Modifier type..." (top right), "Tous les paramètres..." (bottom left), "Para. XPath dynamique..." (bottom middle), and "Para. fichier image..." (bottom right).

La touche **Paramètres de fichier d'image** fait apparaître un dialogue dans lequel l'emplacement et le nom du fichier de l'image peuvent être spécifiés. Cet emplacement est utilisé quand un aperçu est généré ou quand la commande [Enregistrer les fichiers générés](#) ¹⁰³¹ est utilisée. Les fichiers d'image créés pour les aperçus sont supprimés quand StyleVision est fermé.


Cette section contient les parties suivants :

- Les [paramètres de graphique de base](#) ¹⁹⁸, qui sont les paramètres de graphique disponibles dans le volet des Paramètres de graphique (*voir la capture d'écran ci-dessus*) du [dialogue de Configuration de graphique](#) ¹⁹².
- Les [paramètres de graphique avancés](#) ¹⁹⁹, qui peuvent être accédés via la touche **Tous les paramètres** dans le volet des paramètres de graphique (*voir la capture d'écran ci-dessus*).
- Les [paramètres dynamiques XPath](#) ²⁰², qui sont accédés via la touche **Paramètres dynamiques XPath** dans le volet des paramètres de graphique (*voir la capture d'écran ci-dessus*).

Paramètres de graphique de base

Les paramètres de graphique de base sont : le type de graphique, le titre du graphique, la largeur du graphique, et la hauteur du graphique.

Pour sélectionner le type de graphique dans le dialogue **Modifier Type** et dans le dialogue Modifier Type qui apparaît (*capture d'écran ci-dessus*), choisissez le type de graphique que vous souhaitez et cliquez sur **OK**.




Les **titre**, **largeur** et **hauteur** du graphique peuvent être saisis comme valeurs statiques directement dans le volet des Paramètres du graphique. Si vous désirez obtenir le titre du graphique en évaluant des expressions XPath, alors l'expression XPath pour le titre doit être définie dans le [dialogue des Paramètres dynamiques XPath](#)²⁰² (accédé via la touche **Paramètres dynamiques XPath**).

Le paramètre **Densité Pixel** spécifie la résolution de l'image graphique dans la sortie. Il est défini comme pourcentage du paramètre de la hauteur et de la largeur. Par exemple : Si le graphique est spécifié pour avoir une hauteur de 250px et une largeur de 250px, et que la densité de pixel a été définie à 200%, alors le fichier d'image du graphique est créé en mesurant 500px x 500px. Dans la sortie, ce fichier d'image sera limité à une largeur de 250px x 250px, produisant donc une image à plus haute résolution.


Paramètres de graphique avancés

Les paramètres de graphique avancés sont accédés en cliquant sur la touche **Tous les Paramètres** dans le dialogue de configuration de graphique (*voir la capture d'écran ci-dessus*). Ceci fait apparaître le dialogue Changer apparence pour ce type de graphique particulier (*la capture d'écran ci-dessous affiche le dialogue Changer Apparence du camembert*).



Les paramètres avancés sont organisés dans les onglets communs suivants :

- Général** : Le titre du graphique (*voir la capture d'écran ci-dessous*) est le même que le paramètre de base (*voir ci-dessus*) et peut aussi être édité comme paramètre avancé. D'autres paramètres dans ce dialogue sont la couleur d'arrière-plan du graphique et le tracé. Dans la capture d'écran ci-dessous, le fond du tracé a été coloré en vert pâle. Un fichier d'image peut aussi être défini comme image d'arrière-plan du graphique et/ou du tracé. L'image peut être élargie pour couvrir toute la zone du graphique ou du tracé ; zoomée pour agrandir de telle manière que le zoom correspond aux deux dimensions (du graphique/tracé) ; centré ; ou carrelé. La légende est la clé des codes couleur dans le graphique, et elle peut être activée ou désactivée.



- **Schéma de couleur** : Quatre schémas de couleur prédéfinis sont disponibles plus un schéma de couleur défini par l'utilisateur. Vous pouvez modifier tous les schémas de couleur en ajoutant et/ou en supprimant des couleurs au schéma. Le schéma de couleur sélectionné dans cet onglet sera utilisé dans le graphique.
- **Dimensions** : Les dimensions des différents aspects du graphique peuvent être définies, soit comme pixels ou comme pourcentage.
- **Police** : Les propriétés de police du titre du graphique et des légendes et libellés peuvent être spécifiées dans l'onglet. Les dimensions peuvent être définies en tant que pourcentage de la taille du graphique ou en tant que points.
- **Charger/Enregistrer Bouton** : Les paramètres peuvent être enregistrés comme fichier XML et chargés depuis un fichier XML ayant la structure correcte. Pour voir la structure, enregistrez les paramètres d'un graphique, puis ouvrez le fichier XML. Cliquez sur ce bouton vous donne également l'option de redéfinir les paramètres du graphique comme « défaut! ».

En outre, chaque type de graphique a des paramètres spécifiques conformément à son type. Voir la liste ci-dessous :

- **Camembert** : Paramètres pour : (i) l'angle à partir duquel le premier secteur sera dessiné ; (ii) la direction dans laquelle les secteurs seront dessinés ; (iii) la couleur du pourtour ; (iv) une éventuelle surbrillance pour les couleurs (dans les graphiques circulaires 3D : utilisation éventuelle d'ombre portée et de transparence) ; (v) dessiner éventuellement des libellés ; et (vi) l'ajout éventuel de valeurs et de pourcentages aux libellés et combien de chiffres après la virgule doivent être ajoutés aux pourcentages.
- **Diagrammes** : Paramètres pour : (*Général*) l'échange des axes X et Y génère un graphique horizontal ; (*Barre*) les contours des barres et les ombres portées (ombres portées uniquement dans les graphiques 2D) ; (*Axe X*) libellé et couleur de l'axe x, et lignes verticales ; (*Axe Y*) libellé et couleur de l'axe y, lignes horizontales, la plage des valeurs à afficher, et les marques de graduation sur l'axe y ; (*Axe Z, uniquement 3D*) libellé et couleur de l'axe z ; (*3D*) l'inclinaison verticale, la rotation horizontale et la largeur de la vue.
- **Graphiques linéaires** : Paramètres pour : (*Général*) l'échange des axes X et Y ; (*Ligne*) incluant les points du rebord ou pas ; (*Axe X*) libellé et couleur de l'axe x, et lignes verticales ; (*Axe Y*) libellé et couleur de l'axe y, lignes horizontales, la plage des valeurs à afficher, et les marques de graduation sur l'axe y.

- **Jauge** : Paramètres pour : (i) l'angle auquel la jauge commence et la portée angulaire sur le cadran ; (ii) la plage des valeurs à afficher ; (iii) l'intervalle et les couleurs des graduations principales et mineures ; (iv) couleurs du cadran, de l'aiguille et du pourtour.
- **Zones** : La transparence des zones peut être définie comme valeur allant de 0 (pas de transparence) à 255 (transparence maximale). Dans le cas d'une zone non empilée, la transparence de graphiques rend des parties de la zone se trouvant sous d'autres zones visibles à l'utilisateur. Les contours pour les zones peuvent être spécifiés.
- **Graphiques chandeliers** : La couleur de remplissage peut être spécifiée pour les deux situations suivantes : (i) lorsque la valeur de clôture est supérieure à la valeur d'ouverture et (ii) quand la valeur d'ouverture est supérieure à la valeur de clôture. Dans ce dernier cas, la couleur des séries est aussi disponible qu'une option. La couleur des Séries est spécifiée dans l'onglet de schéma des couleurs du dialogue Changer apparence.

Paramètres Dynamic XPath

Les paramètres Dynamic XPath sont particulièrement utiles si vous souhaitez utiliser des données dynamiques provenant d'un document XML dans les paramètres du graphique. Par exemple, le titre d'un graphique concernant un élément *Région* pourrait nécessiter des données à propos de cet élément *Région* (comme son nom par ex.) dans le titre du graphique. S'il existe plusieurs éléments *Région*, un de ces éléments sera utilisé pour le graphique, ensuite les données pour le titre du graphique pourront uniquement être obtenues dynamiquement par le biais d'une expression XPath. Le dialogue Paramètres Dynamic XPath permet l'accès de ces données par le biais d'expressions XPath.

Pour accéder au dialogue Paramètres Dynamic XPath (*capture d'écran ci-dessous*), cliquer sur le bouton **Paramètres Dynamic XPath** dans les Paramètres du graphique du [dialogue Configuration graphique](#)¹⁹². Un certain nombre de paramètres de graphique peut être saisi dans ce dialogue.

Paramètres dynamiques XPath pour Camembert

Propriétés

Propriété	Valeur (XPath)
Paramètres généraux	
Couleur arrière-plan	...
Gradient d'arrière-plan couleur	...
Mode remplissage arrière-plan	...
Fichier image arrière-plan	...
Mode image arrière-plan	...
Couleur arrière-plan du titre	...
Gradient d'arrière-plan couleur	...
Mode de remplissage du fond	...
Fichier image arrière-plan	...
Mode image arrière-plan	...
Titre du graphique	concat(@id, ' : Yearly Sales (in units)')
Afficher légende	...
Police du titre	
Couleur	'#023d7d'
Nom	Tahoma
Gras	'1'
Italique	...
Souligné	'oui'
Taille minimum de la police	...
Taille maximum de la police	...
Taille	'18pt'
Police de légende	
Couleur	...

OK Annuler

Notez les points suivants :

- Toutes les entrées dans ce dialogue sont évaluées en tant qu'expressions XPath, les littéraux de chaîne doivent se trouver entre guillemets. Par exemple : 'Tahoma', '1', '18pt', et '#3366FF'.
- En planant avec la souris au-dessus d'un paramètre ou de sa valeur, une info-bulle apparaît qui donne des informations concernant les énumérations et les formats.
- Les paramètres Dynamic XPath ont priorité sur les paramètres réalisés dans le dialogue de Configuration graphique ou dans le dialogue Changer apparence. Par exemple, un titre de graphique configuré en tant que paramètre XPath dynamique aura priorité par rapport à un graphique configuré dans le dialogue de Configuration graphique.
- Les couleurs et le schéma de couleurs seront utilisés lorsque le schéma de couleur défini par l'utilisateur sera sélectionné dans le dialogue Changer apparence en tant que le schéma de couleur à utiliser. Les couleurs sont configurées dans le format hexadécimal RGB : #RRGGBB. Donc une expression XPath pour spécifier la couleur rouge serait : '#FF0000'.

5.9.3 Paramètres et apparence des graphiques

Les paramètres de graphique sont organisés comme suit :

- [Paramètres de graphique de base](#)²⁰⁴, qui vous permettent de sélectionner le type de graphique et son titre. Les paramètres de base du graphique sont définis dans le volet Paramètres du graphique du dialogue Configuration graphique (*voir capture d'écran ci-dessous*).
- [Paramètres graphiques avancés](#)²¹², qui vous permettent de modifier l'apparence d'un graphique (son titre, sa légende, ses couleurs, ses polices, etc.). Les paramètres avancés sont définis dans le dialogue [Changer apparence](#)²¹². Pour accéder à ce dialogue, cliquez sur **Tous les paramètres** dans le dialogue Configuration graphique (*voir capture d'écran ci-dessous*).
- [Paramètres XPath dynamiques](#)²³², accessibles en cliquant sur **Paramètres XPath dynamiques** dans le volet Paramètres du graphique (*voir capture d'écran ci-dessous*).

Paramètres du graphique

Type : Modifier type...

Titre :

Larg./Haut. (cm, in, mm, pc, pt, px) : / Densité Pixel : %

Apparence : Tous les paramètres... Para. XPath dynamique... Para. fichier image...



5.9.3.1 Paramètres graphiques de base

Dans cette section :

- [Définir le type de graphique](#)²⁰⁴
- [Liste des types de graphiques](#)²⁰⁵
- [Autres paramètres de base](#)²¹¹

Définir le type de graphique

Le paramètre le plus basique du graphique est le type de graphique. Pour sélectionner le type de graphique, cliquez sur **Modifier type** dans le [volet Paramètres du graphique](#)²⁰⁴ du dialogue Configuration du graphique.




Types de graphiques

Les différents types de graphiques disponibles sont répertoriés ci-dessous. Dans le dialogue [Modifier type](#)²⁰⁴ (capture d'écran ci-dessus), sélectionnez le type de graphique souhaité et cliquez sur **OK**.


▼ Graphiques circulaires

Dans les graphiques circulaires, une colonne/un axe fournit les valeurs, tandis qu'une autre colonne/un autre axe fournit les libellés de ces valeurs. Le libellé de la colonne/de l'axe peut prendre des valeurs non numériques.




▼ Graphiques à barres


Les graphiques à barres peuvent comporter deux ensembles de valeurs utilisés le long de deux axes (*ci-dessous*).



Ils peuvent également utiliser trois ensembles de valeurs, comme dans l'exemple ci-dessous : (i) continent, (ii) année, (iii) volume des ventes. Les graphiques à barres peuvent être affichés en 2D (*ci-dessous*) ou en 3D (*ci-dessus*).





Un graphique à barres à trois axes peut également être empilé si vous devez afficher des totaux. Comparez le graphique empilé ci-dessous avec le graphique ci-dessus. Le graphique empilé montre le total des ventes sur tous les continents.



▼ Graphiques à lignes

La différence entre un graphique linéaire (*ci-dessous à gauche*) et un graphique linéaire de valeurs (*ci-dessous à droite*) réside dans le fait que les graphiques linéaires de valeurs n'utilisent que des valeurs


numériques pour l'axe X. Si vous devez afficher des graphiques linéaires avec des valeurs textuelles sur l'axe X, utilisez des graphiques linéaires.



▼ Graphiques à aires


Les graphiques en aires sont une variante de graphiques linéaires, dans lesquels les aires situées sous les lignes sont également colorées. Notez que les graphiques en aires peuvent également être empilés

(voir les graphiques à barres ci-dessus).




▼ Graphiques en chandeliers

Un graphique en chandeliers peut être utilisé pour représenter les fluctuations de prix des titres, des matières premières, des devises, etc. sur une période donnée. Le graphique indique non seulement l'évolution des prix au fil du temps, mais aussi le cours de clôture, le cours le plus haut, le cours le plus bas et (éventuellement) le cours d'ouverture quotidiens. L'axe Y comporte trois ou quatre séries (cours de clôture, cours le plus haut, cours le plus bas et (éventuellement) cours d'ouverture). La capture d'écran ci-dessous montre un graphique en chandeliers à quatre séries.



▼ Graphiques à jauge

Les graphiques à jauge sont utilisés pour illustrer une valeur unique et montrer sa relation avec une valeur minimale et une valeur maximale.



Autres paramètres de base

Dans le volet Paramètres du graphique, vous pouvez également définir le titre du graphique (*voir la capture d'écran ci-dessous*).

Paramètres du graphique

Type :

Titre :

Larg./Haut. (cm, in, mm, pc, pt, px) : / Densité Pixel : %

Apparence :

De plus :

- La largeur et la hauteur du graphique peuvent être saisies sous forme de valeurs statiques directement dans le volet Paramètres du graphique.
- Le paramètre *Densité Pixel* spécifie la résolution de l'image du graphique dans la sortie. Il est défini en pourcentage des paramètres de hauteur et de largeur. Par exemple : si un graphique est défini avec une hauteur de 250px et une largeur de 250px, et que la densité de pixel a été définie à 200 %, un fichier image du graphique de 500px x 500px est créé. Dans la sortie, ce fichier image sera limité à des dimensions de 250px x 250px, produisant ainsi une image de plus haute résolution.
- Cliquez sur le bouton **Para. fichier image** pour spécifier l'emplacement et le nom d'un fichier image pour le graphique. Ce fichier image est utilisé lors de la génération d'un aperçu ou lorsque [Enregistrer les fichiers générés](#)⁽¹⁰³⁾ est utilisée. Les fichiers image créés pour les aperçus sont supprimés lorsque StyleVision est fermé.


5.9.3.2 Paramètres graphiques avancés

Cette section :

- [Accéder aux paramètres avancés](#)⁽²¹²⁾
- [Aperçu des paramètres avancés](#)⁽²¹³⁾
- [Charger, enregistrer et réinitialiser les paramètres du graphique](#)⁽²¹⁵⁾

Accéder aux paramètres avancés

Pour accéder aux paramètres avancés d'un graphique, procédez comme suit : Cliquez sur [Tous les paramètres](#)⁽²⁰⁴⁾ dans le dialogue Configuration du graphique. Le dialogue Changer apparence s'affiche pour ce type de graphique particulier (la capture d'écran ci-dessous montre le dialogue Changer Apparence d'un graphique circulaire).



Aperçu des paramètres avancés


Les paramètres avancés sont organisés en onglets communs à tous les types de graphiques et en onglets spécifiques à un seul type de graphique.

Paramètres communs aux graphiques

▼ Généralités

Le titre du graphique (*voir la capture d'écran ci-dessous*) est le même que le paramètre de base (*voir ci-dessus*) et peut aussi être édité comme paramètre avancé. Les autres paramètres de ce dialogue concernent le sous-titre et la couleur d'arrière-plan du graphique et du tracé.

Dans la capture d'écran ci-dessous, le fond du tracé a été coloré en vert pâle. Un fichier d'image peut aussi être défini comme image d'arrière-plan du graphique et/ou du tracé. L'image peut être élargie pour couvrir toute la zone du graphique ou du tracé ; zoomée pour agrandir de telle manière que le zoom correspond aux deux dimensions (du graphique/tracé) ; centré ; ou carrelé. La légende est la clé des codes couleur dans le graphique, et elle peut être activée ou désactivée.



▼ Schéma de couleur

Quatre schémas de couleur prédéfinis sont disponibles plus un schéma de couleur défini par l'utilisateur. Vous pouvez modifier n'importe quel schéma de couleurs en ajoutant ou en supprimant des couleurs d'un schéma. Le schéma de couleur sélectionné dans cet onglet sera utilisé dans le graphique.

▼ Dimensions

Les dimensions des différents aspects du graphique peuvent être définies, soit comme pixels ou comme pourcentage.

▼ Police

Les propriétés de police du titre du graphique et des légendes et libellés peuvent être spécifiées dans l'onglet. Les dimensions peuvent être définies en tant que pourcentage de la taille du graphique ou en tant que points.

▼ Bouton Charger/Enregistrer

Les paramètres peuvent être enregistrés comme fichier XML et chargés depuis un fichier XML ayant la structure correcte. Pour voir la structure, enregistrez les paramètres d'un graphique, puis ouvrez le fichier XML. Cliquez sur ce bouton vous donne également l'option de redéfinir les paramètres du graphique comme « défaut! ».

Paramètres du graphique spécifiques au type

▼ Graphiques circulaires

Paramètres pour : (i) l'angle à partir duquel le premier secteur sera dessiné ; (ii) la direction dans laquelle les secteurs seront dessinés ; (iii) la couleur du pourtour ; (iv) une éventuelle surbrillance pour les couleurs (dans les graphiques circulaires 3D : utilisation éventuelle d'ombre portée et de transparence) ; (v) dessiner éventuellement des libellés ; et (vi) l'ajout éventuel de valeurs et de pourcentages aux libellés et combien de chiffres après la virgule doivent être ajoutés aux pourcentages.

▼ Graphiques à barres

Paramètres pour : (*Général*) l'échange des axes X et Y génère un graphique horizontal ; (*Barre*) les contours des barres et les ombres portées (ombres portées uniquement dans les graphiques 2D) ; (*Axe X*) libellé et couleur de l'axe x, et lignes verticales ; (*Axe Y*) libellé et couleur de l'axe y, lignes horizontales, la plage des valeurs à afficher, et les marques de graduation sur l'axe y ; (*Axe Z, uniquement 3D*) libellé et couleur de l'axe z ; (*3D*) l'inclinaison verticale, la rotation horizontale et la largeur de la vue.

▼ Graphiques linéaires

Paramètres pour : (*Général*) l'échange des axes X et Y ; (*Ligne*) incluant les points du rebord ou pas ; (*Axe X*) libellé et couleur de l'axe x, et lignes verticales ; (*Axe Y*) libellé et couleur de l'axe y, lignes horizontales, la plage des valeurs à afficher, et les marques de graduation sur l'axe y.

▼ Graphiques à jauge

Paramètres pour : (i) l'angle auquel la jauge commence et la portée angulaire sur le cadran ; (ii) la plage des valeurs à afficher ; (iii) l'intervalle et les couleurs des graduations principales et mineures ; (iv) couleurs du cadran, de l'aiguille et du pourtour.

▼ Graphiques à aires

La transparence des zones peut être définie comme valeur allant de 0 (pas de transparence) à 255 (transparence maximale). Dans le cas des graphiques à aires non empilés, la transparence permet de rendre visibles les parties des aires qui se trouvent sous d'autres aires. Les contours pour les zones peuvent être spécifiés.

▼ Graphiques en chandeliers

La couleur de remplissage peut être spécifiée pour les deux situations suivantes : (i) lorsque la valeur de clôture est supérieure à la valeur d'ouverture et (ii) quand la valeur d'ouverture est supérieure à la valeur de clôture. Dans ce dernier cas, la couleur des séries est aussi disponible qu'une option. La couleur des Séries est spécifiée dans l'onglet de schéma des couleurs du dialogue Changer apparence.

Charger, enregistrer et réinitialiser les paramètres du graphique


Les paramètres du graphique qui diffèrent des paramètres par défaut peuvent être enregistrés dans un fichier XML. Ces paramètres peuvent ensuite être chargés comme paramètres d'un graphique, ce qui peut vous faire

gagner du temps et vous faciliter la tâche. Le bouton **Charger/Enregistrer** ([voir la première capture d'écran de cette section](#)²¹²) offre les options suivantes lorsque vous cliquez dessus :

- **Définir sur défaut** : rejette les modifications apportées aux paramètres et rétablit les paramètres par défaut dans **toutes** les sections de paramètres.
- **Charger à partir du fichier** : permet d'importer les paramètres précédemment enregistrés dans un fichier XML (*voir la commande suivante*). La commande affiche le dialogue Ouvrir, dans laquelle vous pouvez indiquer l'emplacement du fichier requis.
- **Enregistrer sous fichier** : ouvre le dialogue Enregistrer sous. Vous pouvez spécifier un fichier XML dans lequel enregistrer les paramètres. Ce fichier répertorie les paramètres qui diffèrent des paramètres par défaut.

5.9.3.2.1 Généralités

La section Généralités du dialogue Changer apparence vous permet de définir le titre et le sous-titre du graphique, d'ajouter ou de supprimer une légende, de définir les images et les couleurs d'arrière-plan et, pour les graphiques à barres, linéaires, en aires et en chandeliers, l'orientation du graphique.



Graphique


Saisissez un titre descriptif pour votre graphique dans le champ **Titre du graphique**, le champ **Sous-titre du graphique**, puis sélectionnez une couleur d'arrière-plan pour l'ensemble du graphique dans la liste déroulante. Vous pouvez choisir un arrière-plan uni, un dégradé vertical ou un dégradé horizontal et définir les couleurs de début et de fin du dégradé, le cas échéant. En outre, ou à la place d'un arrière-plan coloré, vous pouvez également définir une image d'arrière-plan et choisir l'une des options d'affichage disponibles dans la liste déroulante :

- Étiré : l'image sera étirée à la hauteur et à la largeur du graphique
- Ajuster à la fenêtre : l'image s'ajustera au cadre du graphique et le rapport hauteur/largeur de l'image sera conservé
- Centré : l'image s'affichera dans sa taille d'origine au centre du graphique
- Mosaïque : si l'image est plus petite que le graphique, des duplicatas de l'image s'afficheront pour remplir la zone d'arrière-plan

La case à cocher **Légende dessin** est activée par défaut. Décochez-la si vous ne souhaitez pas afficher de légende dans votre graphique.


Tracé

Le tracé est la zone où s'affichent les données réelles du graphique. Vous pouvez tracer une bordure autour du tracé et spécifier une couleur et/ou une image d'arrière-plan différente pour la zone du tracé. Dans la capture d'écran ci-dessous, la couleur d'arrière-plan du graphique a été modifiée en gris (dégradé vertical) tandis que le tracé est toujours blanc, une bordure rouge a été tracée autour de celui-ci et une image d'arrière-plan a été ajoutée.



Orientation

Si vous disposez d'une petite série de valeurs élevées, il peut être utile d'inverser les axes X et Y pour une meilleure illustration. Notez que dans la capture d'écran ci-dessous, la couleur d'arrière-plan du graphique a également été définie sur « Transparent » et qu'une image d'arrière-plan a été appliquée au graphique.



Notez que cette option n'est pas disponible pour les graphiques circulaires et les graphiques à jauges.

5.9.3.2.2 Fonctions spécifiques au type

Pour chaque type de graphique, et même pour les différents sous-types, le dialogue Changer apparence comporte une section dans laquelle vous pouvez définir les fonctionnalités liées au type du graphique.

Graphique circulaire

La plupart des paramètres sont identiques pour les versions 2D et 3D. Dans les graphiques circulaires 2D, vous pouvez également dessiner des surlignages.

Angle de début : °

Libellés

☒ Afficher libellés
 ☐ Ajouter valeur aux libellés
 ☐ Ajouter pourcentage aux libellés
 Chiffres décimaux :

☒ Dessiner bordure

☒ Dans le sens des aiguilles d'une montre

☒ Dessiner des surlignages

Dans les graphiques circulaires 3D, vous pouvez afficher des ombres portées, ajouter de la transparence et définir l'inclinaison 3D.

La valeur **Angle de début** définit l'emplacement où la première ligne de la colonne sélectionnée sera affichée dans le graphique. Un angle de 0 degré correspond à 12 heures sur une montre.

Vous pouvez afficher des libellés en plus ou à la place de la légende, ajouter des valeurs et/ou des pourcentages aux libellés et définir le nombre de décimales à afficher pour les valeurs en pourcentage.

La couleur que vous pouvez sélectionner à côté de la case à cocher **Dessiner bordure** est utilisée pour la bordure facultative dessinée autour du graphique et des segments individuels du diagramme circulaire. La case à cocher **Dans le sens des aiguilles d'une montre** vous permet de spécifier si les lignes doivent être répertoriées dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.


Dans les graphiques circulaires en 3D, vous pouvez dessiner une ombre portée et définir sa couleur, ajouter de la transparence au graphique et définir l'inclinaison 3D. Dans les graphiques en 2D, l'option **Dessiner des surbrillances** ajoute une structure supplémentaire au graphique.

Graphique à barres


Pour les graphiques à barres, vous pouvez définir les paramètres suivants :

- Ajouter un contour aux barres et définir sa couleur.
- Dans les graphiques à barres 2D, vous pouvez également dessiner une ombre portée et définir sa couleur (cette option n'est pas disponible pour les graphiques à barres 3D).
- Par défaut, la forme des barres ressemble à un cylindre, mais vous pouvez également choisir « Dégradé vertical » ou « Uni » dans la liste déroulante **Style de remplissage** (cette option est disponible uniquement pour les graphiques à barres 2D).
- Les valeurs d'une barre (correspondant à la hauteur de la barre sur l'axe Y) peuvent être dessinées sur la barre. La police des valeurs peut être spécifiée dans les paramètres **Polices** (cette option n'est disponible que pour les graphiques à barres 2D, pas pour les graphiques empilés).

- La distance entre les séries d'un groupe de barres et entre les groupes de barres peut être spécifiée sous forme de fraction décimale de la largeur d'une seule barre. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, qui montre des groupes de barres composés chacun d'une série bleue et d'une série verte, la distance entre les séries a été fixée à 25 % (= 0,25) de la largeur d'une barre ; la distance entre les groupes de barres a été fixée à 100 % (= 1,0) de la largeur d'une barre. Cette option n'est disponible que pour les graphiques à barres 2D.



Graphique linéaire




Pour dessiner des formes de connexion qui marquent les valeurs dans les graphiques linéaires, vous devez cocher au moins une case dans la zone de groupe Dessiner les formes de connexion. Vous pouvez utiliser cinq formes différentes pour marquer une série : carré, losange, triangle, triangle inversé et cercle. Si votre graphique comporte plus de cinq séries, vous pouvez combiner les formes de connexion en sélectionnant plusieurs options dans la zone de groupe Dessiner les formes de connexion. Dans la capture d'écran ci-dessous, les options *Remplie* et *Oblique* ont été sélectionnées et le type *Oblique* est utilisé pour la sixième série et les suivantes.

L'option *Dessiner une ligne* permet de tracer le graphique avec (i) uniquement des formes de connexion ou (ii) avec des formes de connexion reliées par une ligne.




Les formes de connexion sont disponibles pour les graphiques linéaires et les graphiques linéaires de valeurs.

Graphique en aires



Parmi les propriétés que vous pouvez modifier pour les graphiques en aires, il y a la transparence ; cela vous permet d'éviter qu'une série ne soit masquée par une autre série dans le graphique. De plus, vous pouvez ajouter un contour aux zones de données individuelles et définir sa couleur (voir la capture d'écran ci-dessous).



Graphique en chandeliers

Couleur de remplissage quand Fermé > Ouvert

☒ Non rempli

☐

Couleur de remplissage quand Ouvert > Fermé

☒ Utiliser couleur séries

☐

Si les valeurs d'ouverture et de fermeture sont définies comme des séries, vous pouvez choisir les couleurs et déterminer si le chandelier doit être rempli ou non lorsque la valeur de fermeture est supérieure à la valeur d'ouverture.

Graphique à jauges

The image shows a configuration window for a gauge chart. It is organized into five main sections, each with a title and several input fields or color pickers.

- Angles:** Contains two input fields. 'Début' is set to 225 with a degree symbol, and 'Ranger' is set to 270 with a degree symbol.
- Plage de valeurs:** Contains two input fields. 'Début' is set to 0, and 'Fin' is set to 100.
- Graduations majeurs:** Contains an 'Intervalle' input field set to 10 and a 'Couleur' color picker showing a green swatch.
- Graduations mineures:** Contains an 'Intervalle' input field set to 5 and a 'Couleur' color picker showing a green swatch.
- Couleurs:** Contains four color pickers: 'Numérotation' (black), 'Bordure' (grey), 'Aiguille' (red), and 'Base aiguille' (black).

La valeur **Début** dans la zone **Angles** définit la position de la marque 0 et la valeur **Ranger** correspond à l'angle utilisé pour l'affichage. Dans la zone **Plage de valeurs**, vous pouvez définir les valeurs minimales et maximales à afficher. Les graduations sont affichées avec (graduations majeures) ou sans (graduations mineures) la valeur correspondante ; vous pouvez définir des couleurs distinctes pour chacune d'elles. Dans la zone de groupe **Couleurs**, vous pouvez définir les couleurs du remplissage du cadran, de l'aiguille, de la base de l'aiguille (masque la première partie de l'aiguille au centre du graphique) et de la bordure qui entoure le graphique. La valeur actuelle et un libellé supplémentaire peuvent être affichés à l'angle de votre choix.


5.9.3.2.3 Couleurs

En fonction du type de graphique que vous avez sélectionné, StyleVision propose deux sections différentes pour la définition des couleurs à utiliser dans les graphiques :

- Schéma de couleurs pour les graphiques circulaires, à barres, linéaires, en aires et en chandeliers
- Gamme de couleurs pour les graphiques à jauges


Schéma de couleurs

La section **Schéma de couleurs** du dialogue **Changer apparence** fournit quatre schémas de couleurs prédéfinis (à savoir, par défaut, niveaux de gris, coloré et pastel) qui peuvent être personnalisés ; en outre, vous pouvez également définir votre propre schéma de couleurs à partir de zéro.



La couleur du haut sera utilisée pour la première série, puis la deuxième couleur, et ainsi de suite. Vous pouvez modifier l'ordre des couleurs en sélectionnant une couleur et en la faisant glisser vers sa nouvelle position à l'aide de la souris. Pour ajouter une nouvelle couleur ou supprimer une couleur indésirable, cliquez sur le bouton correspondant. Dans les graphiques en chandeliers, seule la première couleur sera utilisée.

Si vous avez ajouté une ou plusieurs couches de graphiques superposés à une fenêtre Graphiques, la section Schéma de couleurs du dialogue Changer apparence contient le bouton radio supplémentaire *Utiliser les couleurs suivantes du calque de graphique précédent*, qui est activé par défaut.



Lorsque le bouton radio est activé, le schéma de couleurs de la couche précédente sera utilisé et vous ne pourrez pas choisir un schéma de couleurs distinct pour la superposition. La série de la couche active s'affichera en utilisant les couleurs suivantes du schéma de couleurs de la couche précédente. De cette façon, toutes les séries de la fenêtre Graphiques ont des couleurs différentes et peuvent donc être distinguées plus facilement.


Vous pouvez rompre ce lien sur toute couche supplémentaire que vous ajoutez et choisir un schéma de couleurs différent qui pourra ensuite être réutilisé dans les couches suivantes.

Gamme de couleurs

Dans les graphiques à jauges, vous pouvez personnaliser l'apparence de la jauge en appliquant des couleurs à certaines plages de valeurs.

En commençant à partir de	Remplir avec de la couleur	Couleur
0	☒	
20	☒	
40	☒	
60	☒	
80	☒	

La définition indiquée dans la capture d'écran ci-dessus apparaîtra dans les graphiques à jauges comme suit :



5.9.3.2.4 Axe X

Dans la section Axe X du dialogue Changer apparence, vous pouvez entrer un libellé pour l'axe et définir les couleurs de l'axe et des lignes de la grille (si elles sont affichées). Vous pouvez également définir si vous souhaitez afficher ou non les graduations et les valeurs de l'axe. Cette section est la même pour tous les graphiques à barres, linéaires, en aires et en chandeliers. L'option *Afficher les catégories* vous permet de spécifier que seul un sous-ensemble de toutes les catégories (valeurs de l'axe X) est affiché, c'est-à-dire que seuls les graduations, les lignes de la grille et les valeurs des catégories sélectionnées seront affichés. Créez le sous-ensemble de catégories affichées en saisissant (i) l'index de la première valeur à afficher et (ii) le nombre d'index à parcourir. Par exemple, s'il y a 101 catégories, de 1900, 1901, 1902 ... 1999, 2000, vous pouvez afficher toutes les dix années de 1900 à 2000 en définissant le *premier index* sur 1 et l'*intervalle* sur 10.

Libellé

Ligne

Quadrillage

☐ Afficher quadrillages

Dessin graduation

☒ Afficher graduations

☒ Afficher valeurs

Position axe

Gauche/Bas À la valeur / au numéro de catégorie : 0

Dans les graphiques à lignes de valeur, vous pouvez également définir la plage de valeurs et l'intervalle d'affichage des graduations.

Libellé

Plage

☒ Auto ☒ Inclure zéro

☐ Manuel Min. : Max. :

Ligne

Quadrillage

☒ Afficher quadrillages

Intervalle des graduations

☒ Auto

☐ Manuel

Dessin graduation

☒ Afficher graduations

☒ Afficher valeurs

Position axe

Gauche/Bas À la valeur / au numéro de catégorie : 0

Libellé

Le texte saisi dans le champ `Libellé` sera imprimé sous l'axe en tant que description de l'axe X.

Plage

Par défaut, le bouton radio `Auto` est sélectionné dans la zone de groupe `Plage`. Si vous souhaitez afficher un fragment du graphique de manière plus détaillée, activez le bouton radio `Manuel` et entrez les valeurs minimales et maximales dans les champs correspondants. Si la colonne utilisée pour l'axe X ne comprend pas zéro, vous pouvez désactiver la case à cocher `Inclure zéro` et l'axe X commencera par la valeur minimale disponible dans la série. L'option `Inverser l'axe` vous permet d'inverser les valeurs de l'axe X. Par exemple, si les valeurs vont de 0 à 360, la sélection de cette option générera l'axe X de manière à ce que 360 soit à l'origine et que les valeurs descendent vers 0 à mesure que l'axe X monte.

Ligne

L'axe est affiché dans la couleur que vous choisissez depuis la liste déroulante `Ligne`. Vous pouvez utiliser une des couleurs présélectionnées ou cliquer sur le bouton **Autre couleur...** pour choisir une couleur standard ou définir une couleur personnalisée. Cliquer sur le bouton **Choisir...** sur l'onglet de personnalisation et utiliser la pipette pour choisir une couleur qui s'affichera à un endroit de votre écran.

Quadrillages

Si la case à cocher `Afficher quadrillage` est activée, vous pouvez choisir une couleur à partir de la fenêtre de la liste déroulante correspondante.

Intervalle des graduations

Si vous n'êtes pas satisfait des graduations par défaut, vous pouvez activer le bouton radio `Manuel` dans la fenêtre `Intervalle des graduations` et saisir la différence entre les graduations individuelles dans le champ correspondant.

Dessin graduations

Vous pouvez faire passer l'affichage des graduations sur l'axe et/ou les valeurs de l'axe sur marche ou arrêt.

Position de l'axe

À partir de la liste déroulante, vous pouvez choisir la position où vous souhaitez afficher l'axe. En sélectionnant "à la valeur / au numéro de catégorie", vous pouvez aussi positionner l'axe à un autre endroit sur le canevas.

5.9.3.2.5 Axe Y

Dans la section `Axe Y` du dialogue `Changer apparence`, vous pouvez entrer une étiquette pour l'axe, définir les couleurs de l'axe et des lignes de la grille (si elles sont affichées), définir la plage de valeurs et décider si et où les graduations doivent être affichées et si vous souhaitez afficher les valeurs de l'axe. Cette section est identique pour tous les graphiques à barres et à lignes.

Libellé

Plage

☒ Auto ☒ Inclure zéro

☐ Manuel Min. : Max. :

Ligne

Quadrillage

☒ Afficher quadrillages

Intervalle des graduations

☒ Auto ☐ Manuel

Dessin graduation

☒ Afficher graduations ☒ Afficher valeurs

Position axe

À la valeur / au numéro de catégorie :

Libellé

Le texte saisi dans le champ `Libellé` sera imprimé à gauche de l'axe en tant que description de l'axe Y.

Plage

Par défaut, le bouton radio `Auto` est sélectionné dans la zone de groupe `Plage`. Si vous souhaitez afficher un fragment du graphique de manière plus détaillée, activez le bouton radio `Manuel` et entrez les valeurs minimales et maximales dans les champs correspondants. Si la colonne utilisée pour l'axe Y ne comprend pas zéro, vous pouvez désactiver la case à cocher `Inclure zéro` et l'axe Y commencera par la valeur minimale disponible dans la série. L'option `Inverser l'axe` vous permet d'inverser les valeurs de l'axe Y. Par exemple, si les valeurs vont de 0 à 360, la sélection de cette option générera l'axe Y de manière à ce que 360 soit à l'origine et que les valeurs descendent vers 0 à mesure que l'axe Y monte.

Ligne

L'axe est affiché dans la couleur que vous choisirez depuis la liste déroulante `Ligne`. Vous pouvez utiliser une des couleurs présélectionnées ou cliquer sur le bouton **Autre couleur...** pour choisir une couleur standard ou définir une couleur personnalisée. Cliquer sur le bouton **Choisir...** sur l'onglet de personnalisation et utiliser la pipette pour choisir une couleur qui s'affichera à un endroit de votre écran.

Quadrillages

Si la case à cocher `Afficher quadrillage` est activée, vous pouvez choisir une couleur à partir de la fenêtre de la liste déroulante correspondante.

Intervalle des graduations

Si vous n'êtes pas satisfait des graduations par défaut, vous pouvez activer le bouton radio **Manuel** dans la fenêtre Intervalle des graduations et saisir la différence entre les graduations individuelles dans le champ correspondant.

Dessin graduations

Vous pouvez faire passer l'affichage des graduations sur l'axe et/ou les valeurs de l'axe sur marche ou arrêt.

Position de l'axe

À partir de la liste déroulante, vous pouvez choisir la position où vous souhaitez afficher l'axe. En sélectionnant "à la valeur / au numéro de catégorie", vous pouvez aussi positionner l'axe à un autre endroit sur le canevas.

5.9.3.2.6 Axe Z

Dans la section Axe Z du dialogue Changer apparence, vous pouvez entrer un libellé pour l'axe, définir les couleurs de l'axe et décider d'afficher ou non les graduations sur l'axe. Cette section est identique pour tous les graphiques à barres 3D (Graphique à barres 3D et Graphique à barres 3D groupé).



Libellé

Le texte saisi dans le champ **Libellé** sera imprimé à droite de l'axe en tant que description de l'axe Z.

Ligne


L'axe est affiché dans la couleur que vous choisissez depuis la liste déroulante **Ligne**. Vous pouvez utiliser une des couleurs présélectionnées ou cliquer sur le bouton **Autre couleur...** pour choisir une couleur standard ou définir une couleur personnalisée. Cliquer sur le bouton **Choisir...** sur l'onglet de personnalisation et utiliser la pipette pour choisir une couleur qui s'affichera à un endroit de votre écran.

Dessin graduation

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage des graduations sur l'axe.

5.9.3.2.7 Angles 3D

Dans les graphiques à barres 3D, vous pouvez personnaliser l'apparence 3D du graphique dans la section Angles 3D du dialogue Changer apparence.



L'option **Champ de vue** permet d'afficher le diagramme comme s'il était observé de près ou de loin. Les valeurs comprises entre 1 et 120 sont valides. Plus la valeur est élevée, plus le diagramme semble être observé de loin.

La valeur **Inclinaison** détermine la rotation autour de l'axe X, tandis que la valeur **Rotation** définit la rotation autour de l'axe Y. Vous pouvez adapter automatiquement la taille de l'axe du graphique à la largeur de la fenêtre Graphique en cochant la case correspondante.

Si la case **Taille automatique des axes** du graphique est cochée, StyleVision calculera automatiquement la taille optimale de l'axe X et de l'axe Y pour la taille actuelle de la fenêtre Graphique. La largeur et la hauteur du graphique changeront dynamiquement lorsque vous redimensionnerez la fenêtre Graphique.

5.9.3.2.8 Tailles

Dans la section Tailles du dialogue Changer apparence, vous pouvez définir différentes marges ainsi que la taille des graduations des axes et des jauges. Notez que toutes les propriétés répertoriées ci-dessous ne sont pas disponibles pour tous les types de graphiques.

Généralités

- Marge extérieure Espace entre le tracé et le bord de la fenêtre du graphique.
- Titre par rapport au graphique Espace entre le titre du graphique et le bord supérieur du graphique.
- Légende par rapport au graphique Espace entre le bord inférieur du graphique et la légende.

Camembert

- Graphique par rapport au libellé Dans les graphiques circulaires, espace entre les bords gauche et droit du camembert et ses libellés.
- Hauteur du camembert Dans les graphiques circulaires en 3D, hauteur du camembert.
- Ombre portée du graphique Dans les camemberts en 3D, la longueur de l'ombre (si elle est activée dans la section du camembert).

circulaire

Axe X

Axe X par rapport au libellé de l'axe Dans les graphiques à barres et à lignes, espace entre l'axe X et son libellé.

Axe X par rapport au tracé Dans les graphiques à barres et à lignes en 2D, espace entre l'axe X et le tracé.

Taille des graduations de l'axe X Dans les graphiques à barres et à lignes, longueur des graduations sur l'axe X

Axe Y

Axe Y par rapport au libellé de l'axe Dans les graphiques à barres et à lignes, espace entre l'axe Y et son libellé.

Axe Y par rapport au tracé Dans les graphiques à barres et à lignes en 2D, espace entre l'axe Y et le tracé.

Taille des graduations de l'axe Y Dans les graphiques à barres et à lignes, longueur des graduations sur l'axe Y.

Axe Z

Axe Z par rapport au libellé de l'axe Dans les graphiques à barres en 3D, espace entre l'axe Z et son libellé.

Taille des graduations de l'axe Z Dans les graphiques à barres en 3D, longueur des graduations sur l'axe Z.

Dessin de ligne

Taille de la forme de connexion Dans les graphiques à lignes, la taille des carrés qui marquent les valeurs dans le graphique.

Largeur de ligne Dans les graphiques à lignes, la largeur de la ligne

Tailles des axes 3D

Taille manuelle de l'axe X de la base Dans les graphiques à barres en 3D, définit la relation entre la longueur de l'axe X et la taille de la fenêtre Graphique. Veuillez noter que la case à cocher *Taille automatique des axes du graphique* dans la section *Angles 3D* doit être désactivée, sinon la taille sera toujours calculée automatiquement.

Taille manuelle de l'axe Y de la base Dans les graphiques à barres 3D, définit la relation entre la longueur de l'axe Y et la taille de la fenêtre du graphique. Veuillez noter que la case à cocher *Taille automatique des axes du graphique* dans la section *3D* doit être désactivée, sinon la taille sera toujours calculée automatiquement.

Marge de la série de l'axe Z Dans les graphiques à barres 3D, distance sur l'axe Z entre les séries individuelles.

Jauge

Largeur de la bordure Dans les graphiques à jauge ronde, largeur de la bordure autour de la jauge.

Graduation de la jauge

Distance entre la bordure et les graduations Dans les graphiques à jauge ronde, espace entre le bord intérieur de la bordure et les graduations qui marquent les valeurs.

Longueur des graduations principales	Dans les graphiques à jauge ronde, la longueur des graduations principales (c'est-à-dire les graduations qui affichent un libellé).
Largeur des graduations principales	Dans les graphiques à jauge ronde, largeur des graduations principales (c'est-à-dire les graduations qui affichent un libellé).
Longueur des graduations secondaires	Dans les graphiques à jauge ronde, longueur des graduations qui n'affichent pas de valeur.
Largeur des graduations mineures	Dans les graphiques à jauge ronde, largeur des graduations qui n'affichent pas de valeur.

Aiguille de jauge

Longueur de l'aiguille	Dans les graphiques à jauge ronde, longueur de l'aiguille. (Notez que le pourcentage est calculé à partir du diamètre de la jauge. Si vous choisissez une valeur supérieure à 50 %, l'aiguille pointera vers un point situé en dehors de la jauge !)
Largeur de l'aiguille à la base	Dans les graphiques à jauge ronde, largeur de l'aiguille au centre de la jauge.
Rayon de la base de l'aiguille	Dans les graphiques à jauge ronde, rayon de la base qui recouvre le centre de la jauge.

Plage de couleurs de la jauge

Distance entre la bordure et la plage de couleurs	Dans les graphiques à jauge ronde, espace entre le bord intérieur de la bordure et le bord de la plage extérieur de la plage de couleurs ²²⁴ .
Largeur de la plage de couleurs	Dans les graphiques à jauge ronde, largeur de la plage de couleurs personnalisable. (Notez que le pourcentage est calculé à partir du diamètre de la jauge !)

Valeur de la jauge


Décalage par rapport au centre	Distance par rapport au centre à laquelle la valeur de la jauge est affichée.
--------------------------------	---

Valeur supplémentaire

Décalage par rapport au centre	Distance par rapport au centre à laquelle le libellé supplémentaire (définie dans les Paramètres du graphique à jauge ²¹⁸) est affiché.
--------------------------------	---

5.9.3.2.9 Polices d'écriture

La section Polices du dialogue Changer apparence vous permet de configurer les polices pour les objets dans la fenêtre Graphique.



Paramètres de police

Vous pouvez choisir la police, la taille et le style pour les éléments individuels affichés dans la fenêtre Graphique. Vous pouvez définir la taille en pourcentage de la taille du graphique et définir une taille minimale en points, ou spécifier une valeur absolue (en points). Pour appliquer la même police et/ou la même taille à tous les éléments de texte, activez la case à cocher *Utiliser la même pour tous*.

Les noms des éléments dans la liste déroulante sont définis comme suit :

- **Titre** : le nom d'un graphique
- **Légende** : la clé des couleurs utilisées dans le graphique
- **Libellés** : la désignation des parts d'un graphique circulaire
- **Titre axe** : le nom des axes X, Y et Z dans un graphique à barres ou à lignes
- **Valeurs axe** : les unités affichées sur un axe dans un graphique à barres ou à lignes
- **Valeurs des graduations** : les unités affichées sur un graphique à jauges
- **Valeurs** : les valeurs affichées sur les barres d'un graphique à barres

5.9.3.3 Paramètres Dynamic XPath

Les paramètres Dynamic XPath sont particulièrement utiles si vous souhaitez utiliser des données dynamiques provenant d'un document XML dans les paramètres du graphique. Par exemple, le titre d'un graphique concernant un élément *Région* pourrait nécessiter des données à propos de cet élément *Région* (comme son nom par ex.) dans le titre du graphique. S'il existe plusieurs éléments *Région*, un de ces éléments sera utilisé pour le graphique, ensuite les données pour le titre du graphique pourront uniquement être obtenues dynamiquement par le biais d'une expression XPath. Le dialogue Paramètres Dynamic XPath permet l'accès de ces données par le biais d'expressions XPath.

Pour accéder au dialogue Paramètres Dynamic XPath, cliquer sur **Paramètres Dynamic XPath** dans le [panneau Paramètres du graphique](#) ²⁰⁴ du dialogue de Configuration graphique (voir capture d'écran ci-dessous).

Paramètres du graphique

Type :

Titre :

Larg./Haut. (cm, in, mm, pc, pt, px) : / Densité Pixel : %

Apparence :

Paramètres Dynamic XPath

Pour accéder au dialogue Paramètres Dynamic XPath (capture d'écran ci-dessous), cliquer sur le bouton **Paramètres Dynamic XPath** dans les Paramètres du graphique du dialogue Configuration graphique. Un certain nombre de paramètres de graphique peut être saisi dans ce dialogue.

Paramètres dynamiques XPath pour Camembert

Propriétés

Propriété	Valeur (XPath)
Paramètres généraux	
Couleur arrière-plan	...
Gradient d'arrière-plan couleur	...
Mode remplissage arrière-plan	...
Fichier image arrière-plan	...
Mode image arrière-plan	...
Couleur arrière-plan du titre	...
Gradient d'arrière-plan couleur	...
Mode de remplissage du fond	...
Fichier image arrière-plan	...
Mode image arrière-plan	...
Titre du graphique	concat(@id, ' : Yearly Sales (in units)')
Afficher légende	...
Police du titre	
Couleur	'#023d7d'
Nom	Tahoma
Gras	'1'
Italique	...
Souligné	'oui'
Taille minimum de la police	...
Taille maximum de la police	...
Taille	'18pt'
Police de légende	
Couleur	...

OK Annuler

Notez les points suivants :

- Toutes les entrées dans ce dialogue sont évaluées en tant qu'expressions XPath, les littéraux de chaîne doivent se trouver entre guillemets. Par exemple : 'Tahoma', '1', '18pt', et '#FF3366'.
- En planant avec la souris au-dessus d'un paramètre ou de sa valeur, une info-bulle apparaît qui donne des informations concernant les énumérations et les formats.
- Les paramètres Dynamic XPath ont priorité sur les paramètres réalisés dans le dialogue de Configuration graphique ou dans le [dialogue Changer apparence](#)²¹². Par exemple, un titre de graphique configuré en tant que paramètre XPath dynamique aura priorité par rapport à un graphique configuré dans le dialogue de Configuration graphique.
- Les couleurs et le schéma de couleurs seront utilisés lorsque le schéma de couleur défini par l'utilisateur sera sélectionné dans le [dialogue Changer apparence](#)²¹² en tant que le schéma de couleur à utiliser. Les couleurs sont configurées dans le format hexadécimal RGB : #RRGGBB. Donc une expression XPath pour spécifier la couleur rouge serait : '#FF0000'.


5.9.4 Sélection des données du graphique : Simple

Dans le panneau de Sélecteur de données graphiques dans le [dialogue de Configuration graphique](#)¹⁹², l'option Simple permet de visualiser la sélection des données en tant que table. Nous utilisons le document XML ci-dessous pour expliquer la visualisation.

Exemple de fichier XML utilisé dans les graphiques : YearlySales.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
  <ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
  <Region id="Americas">
    <Year id="2005">30000</Year>
    <Year id="2006">90000</Year>
    <Year id="2007">120000</Year>
    <Year id="2008">180000</Year>
    <Year id="2009">140000</Year>
    <Year id="2010">100000</Year>
  </Region>
  <Region id="Europe">
    <Year id="2005">50000</Year>
    <Year id="2006">60000</Year>
    <Year id="2007">80000</Year>
    <Year id="2008">100000</Year>
    <Year id="2009">95000</Year>
    <Year id="2010">80000</Year>
  </Region>
  <Region id="Asia">
    <Year id="2005">10000</Year>
    <Year id="2006">25000</Year>
    <Year id="2007">70000</Year>
    <Year id="2008">110000</Year>
    <Year id="2009">125000</Year>
    <Year id="2010">150000</Year>
  </Region>
</Data>
```

Dans le design SPS, nous insérons un graphique à l'intérieur du nœud Données. Dans le panneau de Sélecteur de données graphiques (*capture d'écran ci-dessous*) nous procédons à la sélection des données telle que montrée dans la capture d'écran. Puisque le graphique a été inséré dans le cadre du nœud Data, le nœud contextuel pour l'expression For-Each est le nœud Data.




La table de données de graphique peut être visualisée dans la table ci-dessous. Pour chaque élément `Region[1]/Year`, une ligne est créée et les expressions XPath de l'axe X et de l'axe Y sont évaluées dans le cadre du contexte de l'élément respectif `Region[1]/Year`.

XPath For-Each	Axe X	Axe Y pour les Séries		
		Amérique s	Europe	Asie
Region[1]/Year[1]	@id	text()	XPath-1	XPath-2
Region[1]/Year[2]	@id	text()	XPath-1	XPath-2
Region[1]/Year[3]	@id	text()	XPath-1	XPath-2
Region[1]/Year[4]	@id	text()	XPath-1	XPath-2
Region[1]/Year[5]	@id	text()	XPath-1	XPath-2
Region[1]/Year[6]	@id	text()	XPath-1	XPath-2


- L'expression For-Each `Region[1]/Year` retourne six nœuds (qui deviennent les lignes de la table). Le nombre des objets dans la séquence retournée par l'expression For-Each détermine le **nombre de graduations** sur l'axe X.
- L'expression XPath pour l'axe X retourne la valeur d'attribut `@id` de chaque élément `Region[1]/Year`. Ces valeurs seront les **libellés des graduations de l'axe X**. S'il y a plus de libellés que de graduations, des graduations supplémentaires seront générées pour que tous les libellés soient représentés. S'il y a moins de libellés que de graduations, les dernières graduations (pour lesquelles aucun libellé correspondant n'existe) ne seront pas libellées. L'option Auto-énuméré génère une séquence d'entiers commençant avec 1 et attribue chaque entier séquentiellement à une graduation sur l'axe X.

- L'expression XPath pour la série `Americas` (`text()`) retourne le contenu de chaque élément `Region[1]/Year`. Cette expression pourrait aussi avoir été semblable à celle des séries `Europe` et `Asia` (expliqué ci-dessous)—tant qu'il retourne efficacement les valeurs que nous souhaitons.
- L'expression XPath pour la série `Europe` est : `for $i in @id return //Region[2]/Year[@id=$i]`. Cette expression fonctionne de la manière suivante : (i) consulte la valeur d'attribut actuelle `Region[1]/Year/@id`, (ii) retourne le contenu de l'élément `Region[2]/Year` qui a la même valeur `@id` que la valeur `@id` de l'élément `Region[1]/Year` actuel.
- L'expression XPath pour la série `Asia` fonctionne de manière semblable à l'expression XPath pour la série `Europe`.

Le graphique à barres généré avec cette sélection de données pourrait ressembler à :




et le graphique à lignes pour cette sélection de données pourrait ressembler à :



La sélection de données décrite ci-dessus est celle pour un des graphiques à lignes contenu dans l'exemple du fichier SPS `YearlySales.sps`. Le design SPS est basé sur le schéma XML `YearlySales.xsd` et il utilise `YearlySales.xml` (*capture d'écran ci-dessous*) comme son fichier de travail XML. Tous les trois fichiers sont situés dans le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶, `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\Charts`.

Si l'expression For-Each retourne des objets qui ne sont pas des nœuds

Puisque le nombre de graduations de l'axe X dépend principalement du nombre des objets retournés par l'expression XPath For-Each, l'expression XPath dans la capture d'écran ci-dessous (`distinct-values(//Year/@id)`), qui retourne les valeurs des six années uniques, générera aussi six graduations sur l'axe X. Néanmoins, les objets retournés par la séquence sont des valeurs atomiques, pas des nœuds. Par conséquent, bien qu'ils puissent être utilisés en tant qu'objets contextuels, ils ne peuvent pas être utilisés en tant que nœuds contextuels pour localiser des nœuds dans l'arborescence XML. En revanche, ils peuvent être utilisés pour localiser des nœuds sur la base de l'égalité des valeurs, et c'est de cette manière dont nous allons nous en servir. Dans la sélection de données indiquées dans la capture d'écran ci-dessus, veuillez noter les éléments suivants :



Dans la sélection de données affichées dans la capture d'écran ci-dessus, veuillez noter :

- Les sélections de données de l'axe X et de l'axe Y utilisent les valeurs atomiques retournées par l'expression For-Each, respectivement en tant que sortie directe et en tant que valeurs de test de filtre.
- Les étapes de localisation dans les expressions XPath commencent au nœud du document (\$XML dans \$XML//Region...). Cela est nécessaire parce que les valeurs atomiques ne fournissent pas de contexte de localisation.

La table des données de graphique évaluerait comme suit :


XPath For-Each	Axe X	Axe Y pour les Séries		
		Amériques	Europe	Asie
2005	2005	XPath-1	XPath-2	XPath-3
2006	2006	XPath-1	XPath-2	XPath-3
2007	2007	XPath-1	XPath-2	XPath-3
2008	2008	XPath-1	XPath-2	XPath-3
2009	2009	XPath-1	XPath-2	XPath-3
2010	2010	XPath-1	XPath-2	XPath-3

 Voir aussi

- [Graphiques](#) ¹⁹²
- [Paramètres du graphique](#) ¹⁹⁸
- [Sélection des données du graphique : Flexible](#) ²⁴⁰

5.9.5 Sélection des données du graphique : Flexible

Dans le panneau Sélecteur de données graphiques (*capture d'écran ci-dessous*) du [dialogue Configuration graphique](#)¹⁹², l'option Souple permet de choisir librement les données des axes de séries (Axe Z), Axe X et Axe Y à l'aide des expressions XPath. L'expression XPath pour un axe retourne la séquence des objets devant être représentés sur cet axe. Les séquences (d'objets) pour les axes sont ensuite compilées pour générer le graphique.



Notez les points suivants :

- Une série se réfère à une série de valeurs représentées pour un ensemble de graduations sur l'axe X (axe de Catégorie). Une deuxième série représenterait un deuxième ensemble de valeurs sur les mêmes graduations de l'axe X. Par exemple, si l'axe X représentait les années 2008, 2009 et 2010 et que l'axe Y représentait le chiffre d'affaires des ventes, la Série 1 pourrait représenter l'Amérique (ventes en Amérique pour ces trois années) alors que la Série 2 pourrait représenter l'Europe (ventes en Europe pour ces trois années). Si ces données ont été sélectionnées pour un graphique à barres, pour chaque année représentée (2008, 2009, 2010) sur l'axe X, se trouveraient deux barres (Amérique et Europe), une pour chaque série. Dans le cas de camemberts et de graphiques à barre unique, une seule série est possible. Voir la [table de type de graphique](#)¹⁹² pour plus d'informations concernant chaque type de graphique.
- Chaque ligne dans le panneau de Sélecteur de données graphiques représente une série.
- L'expression XPath dans la colonne For-Each fournit le contexte pour l'évaluation de chacune des trois autres expressions XPath. L'expression XPath For-Each est évaluée elle-même dans le contexte du nœud dans le design dans lequel il a été inséré.

Les exemples suivants illustrent les points importants à prendre en compte lors de la sélection des données pour les axes. Nous utilisons le document XML ci-dessous.

Exemple de fichier XML utilisé dans les graphiques : YearlySales.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
  <ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
  <Region id="Americas">
    <Year id="2005">30000</Year>
    <Year id="2006">90000</Year>
    <Year id="2007">120000</Year>
    <Year id="2008">180000</Year>
    <Year id="2009">140000</Year>
    <Year id="2010">100000</Year>
  </Region>
  <Region id="Europe">
    <Year id="2005">50000</Year>
    <Year id="2006">60000</Year>
    <Year id="2007">80000</Year>
    <Year id="2008">100000</Year>
    <Year id="2009">95000</Year>
    <Year id="2010">80000</Year>
  </Region>
  <Region id="Asia">
    <Year id="2005">10000</Year>
    <Year id="2006">25000</Year>
    <Year id="2007">70000</Year>
    <Year id="2008">110000</Year>
    <Year id="2009">125000</Year>
    <Year id="2010">150000</Year>
  </Region>
</Data>
```

Une ligne, une série

Si par exemple, nous souhaitons générer un graphique à barres 2D pour chaque élément `Region` (il y a trois éléments de ce genre : pour les Amériques, l'Europe et l'Asie). Créons un graphique dans le design à l'intérieur du nœud de l'élément `Region`. Le nœud contextuel des expressions XPath For-Each dans le Sélecteur de données graphiques seront donc l'élément `Region`.

Chart Data Selector

☐ Simple ☒ Flexible


Flexible selection enables you to select the Series name, X-Axis data, and Y-Axis data using a different XPath expression for each. The context node for evaluating these XPath expressions is the node selected with the XPath expression in the For-Each column.

For-each(XPath)	Series name(XPath)	Category/X-Axis(XPath)	Value/Y-Axis(XPath)
.	'None'	Year/@id	Year

☐ Merge category values (if unchecked only category values from the first series will be used for X axis)

Dans la sélection des données de graphique montré dans la capture d'écran ci-dessus, l'expression For-Each retourne le nœud actuel (qui est l'élément `Region`), l'élément `Region` sera donc le nœud contextuel pour les trois autres expressions XPath (série, axe X et axe Y). Puisque ce graphique ne contient qu'une série, nous ne nécessitons pas un nom de série et nous laissons donc cette colonne en blanc. La sélection de l'axe X retourne six valeurs. Six représentera donc le nombre de coches sur l'axe X et les six items de la séquence seront les libellés respectifs des coches sur l'axe X. La sélection de l'axe Y retournera également six items, dont chacun d'entre eux est placé sur l'axe Y pour la coche correspondante sur l'axe X. Puisque le graphique a été créé à l'intérieur de l'élément `Region`, le moteur XSLT itérera au-dessus des trois éléments `Region` pour produire trois graphiques, un pour chaque élément `Region`. Pour chaque graphique, ces nœuds de descendant de l'élément `Region` seront utilisés.

Le graphique de la région `Americas` pourrait ressembler à cela :



Trois lignes, trois séries, valeurs de catégorie non fusionnées

Pour créer des séries multiples, des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées à la sélection des données du graphique, comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.

Chart Data Selector

☐ Simple
 ☒ Flexible

Flexible selection enables you to select the Series name, X-Axis data, and Y-Axis data using a different XPath expression for each. The context node for evaluating these XPath expressions is the node selected with the XPath expression in the For-Each column.

For-each(XPath)	Series name(XPath)	Category/X-Axis(XPath)	Value/Y-Axis(XPath)
...	'Americas'	Region[@id='Europe']/Year/@id	Region[@id='Americas']/Year
...	'Europe'	Region[@id='Europe']/Year/@id	Region[@id='Europe']/Year
...	'Asia'	Region[@id='Europe']/Year/@id	Region[@id='Asia']/Year


☐ Merge category values (if unchecked only category values from the first series will be used for X axis)

Les points important qu'il convient de noter à propos de la sélection des données ci-dessus sont :

- Chaque ligne définit une série et toutes les lignes ont l'élément `Data` en tant que leur nœud contextuel (puisque le graphique est créé à l'intérieur du nœud `Data`).

- La première ligne est configurée pour définir la série Americas et a une expression de string en tant que son nom de série. Les valeurs de l'axe X sont sélectionnées en utilisant les valeurs `Year/@id` de la région Europe (peu importe quelle région est sélectionnée puisqu'elles ont toutes les mêmes valeurs `Year/@id`). Les valeurs de l'axe Y de la première série (Americas) sont sélectionnées pour la région Amériques en utilisant un filtre de prédicat.
- La deuxième et la troisième série suivent le même modèle que la première série. Veuillez noter, néanmoins que la sélection de l'axe X est identique pour chaque série. Mais puisque la case à cocher *Fusionner les valeurs de catégorie* n'est pas cochée, les deuxièmes et troisièmes expressions seront ignorées. (Même si les valeurs sont fusionnées, cela ne changerait rien puisque les valeurs de chaque série sont identiques ; seules de nouvelles valeurs distinctives seront ajoutées aux valeurs de catégorie.)

Le graphique généré avec la sélection de données ci-dessus pourrait ressembler à cela :



Trois lignes, trois séries, valeurs de catégorie fusionnées

La sélection des données dans cet exemple (*voir capture d'écran ci-dessous*) diffère de l'exemple précédent sous trois aspects : (i) la sélection de l'axe X pour les trois séries a un objet supplémentaire (2011) ajouté à la série et (ii) la case à cocher *Fusionner les valeurs de catégorie* a été cochée et (iii) l'[intervalle de graduation de l'axe Y a été défini manuellement](#) ¹⁹⁸ à 20000.

Chart Data Selector


☐ Simple
 ☒ Flexible

Flexible selection enables you to select the Series name, X-Axis data, and Y-Axis data using a different XPath expression for each. The context node for evaluating these XPath expressions is the node selected with the XPath expression in the For-Each column.

For-each(XPath)	Series name(XPath)	Category/X-Axis(XPath)	Value/Y-Axis(XPath)
...	'Americas'	Region[@id='Europe']/Year/@id	Region[@id='Americas']/Ye ...
...	'Europe'	Region[@id='Americas']/Year/@id	Region[@id='Europe']/Year ...
...	'Asia'	Region[@id='Asia']/Year/@id, '2011'	Region[@id='Asia']/Year ...

☒ Merge category values (if unchecked only category values from the first series will be used for X axis)

L'effet de ce changement est d'ajouter un nouvel objet (2011) à la séquence de résultat de l'axe X. Le graphique pourrait ressembler à : Le graphique ressemblera à :



Une ligne, trois séries

Le graphique dans cet exemple est créé à l'intérieur du nœud `Data` (voir le document XML ci-dessus). Seule une ligne est utilisée pour la sélection de données mais elle génère trois séries. Cela est dû au fait que l'expression XPath dans la colonne For-Each retourne une séquence de trois objets, créant donc implicitement trois séries.

Chart Data Selector


☐ Simple
 ☒ Flexible

Flexible selection enables you to select the Series name, X-Axis data, and Y-Axis data using a different XPath expression for each. The context node for evaluating these XPath expressions is the node selected with the XPath expression in the For-Each column.

For-each(XPath)	Series name(XPath)	Category/X-Axis(XPath)	Value/Y-Axis(XPath)
Region	... @id	... Year/@id	... Year

☐ Merge category values (if unchecked only category values from the first series will be used for X axis)

Pour chaque série, les sélections du nom de série, de l'axe X et de l'axe Y correspondront aux régions différentes parce que chaque série a un élément `Region` différent en tant que son nœud contextuel. Le graphique de cette sélection de données pourrait ressembler à cela :



Règles de la sélection de données de graphique

Veuillez noter les points suivants lors de l'utilisation du Sélecteur de données du graphique pour sélectionner des données pour les différents axes de graphique :

1. Le nombre de barres (ou parts de camembert, etc.) est égal au nombre des objets dans les séquences plus importantes de l'axe X ou Y d'une seule sélection de ligne de données. Donc, si l'axe X (qui donne les libellés) a cinq objets et l'axe Y (qui donne les valeurs) a six objets, six barres seront représentées et la dernière n'aura pas de libellé. Si l'axe X a six objets et que l'axe Y a cinq objets, six barres seront représentées et la dernière comportera un libellé mais une valeur de zéro.
2. Le nombre de séries est égal au nombre cumulé d'objets dans toutes les séquences retournées par les expressions dans la colonne For-Each.
3. Le nom d'une série est choisi avec l'expression XPath de l'axe Z (ou l'Axe de nom de série). Si, dans une ligne de sélection de données cette expression XPath est laissée vide, une série sans nom est créée. Donc, si l'expression XPath retourne une séquence avec un nombre d'objets plus petits que le nombre de séries, certaines séries n'auront pas de nom.

Pour plus d'exemples sur la manière dont les données sont sélectionnées avec l'option Flexible, voir les exemples dans les sections suivantes. Ces exemples incluent :

- [L'utilisaton de variables éditables Authentic pour la sélection des données](#) ²⁵⁰, aussi dans les [Jauges](#) ²⁷⁶
- [Expressions XPath pour une sélection de données complexe](#) ²⁵²
- [Utiliser les Séries Axis pour générer des barres groupées](#) ²⁵⁵
- [Utiliser les Séries Axis pour générer les graphiques à lignes](#) ²⁵⁹
- [Utiliser les séquences littérales depuis une expression XPath comme valeurs](#) ²⁶²
- [Utiliser Java et les fonctions .NET](#) ²⁶²

Voir aussi

- [Graphiques](#) ¹⁹²
- [Paramètres du graphique](#) ¹⁹⁸
- [Sélection des données du graphique : Simple](#) ²³⁵

5.9.6 Exemple : Camemberts

Dans cette section, nous discutons les camemberts 2D et 3D contenus dans le fichier SPS `YearlySales.sps`. Le design SPS est basé sur le schéma XML `YearlySales.xsd` et il utilise `YearlySales.xml` (*capture d'écran ci-dessous*) comme son fichier de travail XML. Tous les trois fichiers sont situés dans le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶, `C:\Documents and Settings\\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\Charts`.

 Exemple de fichier XML utilisé dans les graphiques : `YearlySales.xml`


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
  <ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
  <Region id="Americas">
    <Year id="2005">30000</Year>
    <Year id="2006">90000</Year>
    <Year id="2007">120000</Year>
    <Year id="2008">180000</Year>
    <Year id="2009">140000</Year>
  </Region>
</Data>
```

```


        <Year id="2010">100000</Year>
    </Region>
    <Region id="Europe">
        <Year id="2005">50000</Year>
        <Year id="2006">60000</Year>
        <Year id="2007">80000</Year>
        <Year id="2008">100000</Year>
        <Year id="2009">95000</Year>
        <Year id="2010">80000</Year>
    </Region>
    <Region id="Asia">
        <Year id="2005">10000</Year>
        <Year id="2006">25000</Year>
        <Year id="2007">70000</Year>
        <Year id="2008">110000</Year>
        <Year id="2009">125000</Year>
        <Year id="2010">150000</Year>
    </Region>
</Data>

```

Après avoir ouvert le fichier SPS dans StyleVision, basculez à l'Aperçu Authentique, et, dans la zone de liste déroulante *Type de graphique* (capture d'écran ci-dessous), sélectionnez **Camembert 2D** et **Camembert 3D** pour voir les deux types de graphiques.




Pour chaque type de graphique (camemberts 2D et camemberts 3D), il existe quatre graphiques. Les trois premiers graphiques de chaque type de graphique affichent les ventes annuelles des trois régions de vente. Chacun de ces camemberts (voir la capture d'écran d'un camembert 3D ci-dessous) représente une seule région, et les secteurs du camembert représentent les ventes de la région par année pour les six années entre 2005 et 2010.




Pour consulter les paramètres du graphique de ces graphiques, passez au Mode Design, sélectionnez la branche appropriée (*Camembert 2D* ou *Camembert 3D*) dans la première condition du design, cliquez avec la touche de droite dans le graphique et sélectionnez **Éditer Paramètres du graphique**. Le [dialogue Configuration de graphique](#)¹⁹² s'ouvre.

Notez les points suivants sur les graphiques des ventes annuelles régionales :

1. Les graphiques ont été insérées à l'intérieur de l'élément *Region* pour que le nœud contextuel est l'élément *Region*. Un graphique est créé pour cette raison pour chaque itération du moteur XSLT au-dessus de l'élément *Region*.
2. Le [titre de chaque graphique](#)¹⁹⁸ contient la valeur de l'attribut *Region/@id*. Cliquez sur le bouton **Paramètres dynamiques XPath** pour voir comment cela est fait.
3. Puisque seule une série est requise, nous pouvons laisser l'Axe Z ou l'Axe du Nom de Séries vide. Ceci résulte en une série no-name par défaut étant créée.
4. L'Axe X sélectionne les libellés à être utilisés pour les secteurs du camembert, dans ce cas les années 2005 à 2010, qui sont obtenues avec l'expression XPath *Year/@id* (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




5. L'Axe Y sélectionne les valeurs qui apparaissent pour chaque secteur du camembert. Dans notre exemple, ce sont les contenus de l'élément enfants `Year` de l'élément `Region`.
6. Le nombre de secteurs du camembert est déterminé selon les [Règles du sélecteur des données de graphique](#) ²⁴⁶. Donc, si la sélection était faite dans la capture d'écran ci-dessous, un autre secteur pour l'année 2011 serait ajouté avec une valeur de 60000.



7. Les items de la séquence sélectionnée pour l'Axe X seront assignés, par ordre correspondant, comme libellé pour chaque secteur du camembert. Chaque item de l'Axe X génère également un [item de légende](#) ¹⁹⁹.
8. Le nombre de l'Axe X et de l'Axe Y dans chaque série devrait être le même (*voir la capture d'écran ci-dessus*), bien qu'il ne soit pas une erreur s'il n'est pas le même. S'il y a moins d'éléments de l'Axe X que de l'Axe Y, alors les secteurs du camembert (qui n'ont pas d'item de l'Axe X correspondant) seront sans libellé. S'il existe plus d'items de l'Axe X que d'items de l'Axe Y, alors les items supplémentaires de l'Axe X seront ignorés pour la génération de libellé, mais générés comme [items de légende](#) ¹⁹⁹.

Utiliser des variables dans les expressions Xpath qui sélectionnent des données d'axes

L'exemple du camembert 2D a quatre camembert en bas de la page : le camembert « Yearly Market Share » (*capture d'écran ci-dessous*).



Dans l'Aperçu Authentic, quand la sélection de l'année est modifiée dans la zone de liste déroulante *Select Year*, le camembert change pour afficher les valeurs correctes pour l'année sélectionnée. Ceci est obtenu en (i) stockant la sélection de l'utilisateur dans une [variable éditable pour Authentic](#) ⁴³⁸ (\$SelectYear), et (ii) utilisant la variable éditable dans un attribut XPath pour déterminer quelles années sont sélectionnées pour l'Axe Y :

```
for $i in //Year[@id=$SelectYear] return $i.
```

Dans le Mode Design, ouvrez le dialogue de configuration du Graphique pour voir les paramètres de sélection des données. Aussi, les libellés de l'Axe X contiennent la part du pourcentage du camembert de cet Axe X ; le pourcentage peut être activé ou désactivé dans les paramètres du camembert des [paramètres avancés](#) ¹⁹⁹ du graphique. Dans ces paramètres, vous pouvez aussi spécifier si la valeur de l'Axe Y devrait être affichée dans les libellés ou non.

Utiliser les capacités d'XPath pour une sélection de données complexe

La chose importante dont il faut se rappeler est que la sélection des données pour chaque axe (X et Y) doit renvoyer la séquence des items atomiques requis. Le dernier camembert 3D affiche les ventes mondiales annuelles. Les expressions XPath pour la sélection des données sont comme suit :

Axe X: `for $i in distinct-values(//Year/@id) return $i`

Cette sélection aurait pu être facilement : 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Axe Y: `for $i in distinct-values(//Year/@id) return sum(//Year[@id=$i])`

La sélection renvoie, pour chaque année, la somme des ventes mondiales pour cette année, à savoir, pour une année donnée, la somme des ventes dans les trois régions.

Voir aussi

- [Graphiques](#) ¹⁹²
- [Paramètres du graphique](#) ¹⁹⁸
- [Sélection des données du graphique : Simple](#) ²³⁵
- [Sélection des données du graphique : Flexible](#) ²⁴⁰

5.9.7 Exemple : Graphiques à barres

Dans cette section, nous discutons les graphiques à barres 2D et 3D (y compris les graphiques à barres groupées et superposées) contenus dans le fichier SPS `YearlySales.sps`. Le design SPS est basé sur le schéma XML `YearlySales.xsd` et il utilise `YearlySales.xml` (*capture d'écran ci-dessous*) comme son fichier de travail XML. Tous les trois fichiers sont situés dans le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶, `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\Charts`.

 Exemple de fichier XML utilisé dans les graphiques : `YearlySales.xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
  <ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
  <Region id="Americas">
    <Year id="2005">30000</Year>
    <Year id="2006">90000</Year>
    <Year id="2007">120000</Year>
    <Year id="2008">180000</Year>
    <Year id="2009">140000</Year>
    <Year id="2010">100000</Year>
  </Region>
  <Region id="Europe">
    <Year id="2005">50000</Year>
    <Year id="2006">60000</Year>
    <Year id="2007">80000</Year>
    <Year id="2008">100000</Year>
    <Year id="2009">95000</Year>
  </Region>
</Data>
```




```


        <Year id="2010">80000</Year>
    </Region>
    <Region id="Asia">
        <Year id="2005">10000</Year>
        <Year id="2006">25000</Year>
        <Year id="2007">70000</Year>
        <Year id="2008">110000</Year>
        <Year id="2009">125000</Year>
        <Year id="2010">150000</Year>
    </Region>
</Data>

```

Après avoir ouvert le fichier SPS dans StyleVision, basculez vers l'Aperçu Authentique, et, dans la zone de liste déroulante *Type de graphique* (capture d'écran ci-dessous), sélectionnez, l'un après l'autre, Barre Graphique 2D, Barre Graphique 3D, Barre Graphique 3D Groupé, et [Graphique à barres superposées](#) ²⁵⁸ pour voir les quatre types de graphique.




Les trois premiers graphiques des pages des graphiques à barres 2D et 3D montrent les ventes annuelles des trois régions de vente. Chacun de ces graphiques à barres (voir la capture d'écran d'un camembert 3D ci-dessous) représente une seule région, et les secteurs du camembert représentent les ventes de la région par année pour les six années entre 2005 et 2010.



Pour visualiser les paramètres de graphique de ces graphiques, basculez vers le Mode Design, sélectionnez la branche appropriée (Graphique à barres 2D ou Graphique à barres 3D) dans la première condition du design, cliquez avec la touche de droite dans le graphique, et sélectionnez **Éditer Paramètres du graphique**. Le [dialogue Configuration de graphique](#)¹⁹⁸ s'ouvre.

Notez les points suivants sur les graphiques des ventes annuelles régionales :


1. Les graphiques ont été insérées à l'intérieur de l'élément `Region` pour que le nœud contextuel est l'élément `Region`. Un graphique est créé pour cette raison pour chaque itération du moteur XSLT au-dessus de l'élément `Region`.
2. Le [titre de chaque graphique](#)¹⁹⁸ contient la valeur de l'attribut `Region/@id`. Cliquez sur le bouton **Paramètres dynamiques XPath** pour voir comment cela est fait.
3. Puisque seule une série est requise, nous pouvons laisser l'Axe Z ou l'Axe du Nom de Séries vide. Ceci résulte en une série no-name par défaut étant créée.
4. L'Axe X sélectionne les libellés à être utilisés pour les barres du graphique à barres, dans ce cas les années 2005 à 2010, qui sont obtenues avec l'expression XPath `Year/@id` (voir la capture d'écran ci-dessous).



5. L'Axe Y sélectionne les valeurs de chaque barre du graphique à barres. Le nombre de barres dans le graphique est égal au nombre d'items dans la séquence renvoyée par l'expression XPath pour l'expression pour l'Axe Y. Dans notre exemple, l'expression XPath retourne une séquence d'items qui

sont les contenus de l'élément enfants `Year` de l'élément `Region`. L'échelle du nombre vertical de l'Axe Y est générée automatiquement sur la base des items sélectionnés pour l'Axe Y.

6. Le nombre de barres du graphique à barres est déterminé selon les [Règles du sélecteur des données de graphique](#) ²⁴⁶. Donc, si la sélection était faite dans la capture d'écran ci-dessous, alors une autre barre pour l'année 2011 ayant une valeur de 60000 serait ajoutée au graphique.




For-each(XPath)	Series name(XPath)	Category/X-Axis(XPath)	Value/Y-Axis(XPath)
...	'None'	... Year/@id	... Year
...	'None'	... '2011'	... 60000

7. Les items de la séquence sélectionnée pour l'Axe X seront assignés, par ordre correspondant, comme libellé pour chaque barre du graphique à barres.
8. Le nombre de l'Axe X et de l'Axe Y dans chaque ligne de sélection de données du volet du Sélecteur des données graphiques (*voir la capture d'écran ci-dessus*), bien qu'il ne soit pas une erreur s'il n'est pas le même. S'il y a moins d'éléments de l'Axe X que de l'Axe Y, alors les barres (qui n'ont pas d'item de l'Axe X correspondant) seront sans libellé. S'il existe plus d'items de l'Axe X que d'items de l'Axe Y, alors les items supplémentaires de l'Axe X seront ignorés pour la génération de libellé.

Utiliser les Séries Axis pour générer les barres groupées et les barres superposées

Si nous avons les années sur l'Axe X, il serait utile de grouper les barres des régions pour toute une année ensemble, comme dans la capture d'écran ci-dessous. De tels graphiques groupés sont présents dans le fichier d'exemple : le dernier graphique, respectivement, dans les pages *Graphique à barres 2D* (*capture d'écran ci-dessous*) et *Graphique à barres 3D*. Un des graphiques à la page *Graphique à barres 3D Grouped* est également un graphique groupé. Les [graphiques à barres superposées](#) ²⁵⁸ utilisent les mêmes principes de sélection des données comme graphiques à barres groupées, mais ils sont différents dans l'apparence. Ils sont discutés [un peu plus bas](#) ²⁵⁸.



Le groupement de barres dans ces graphiques est atteint avec l'Axe Z ou les Axes de nom de Séries. Pour le « Series Name Axis », nous sélectionnons les noms de ces trois régions. À cette fin, nous créons un graphique, pas au sein d'un élément *Region*, mais à un niveau plus élevé (au sein d'un élément *Data* ; se réfère à un document XML ci-dessus), pour que nous puissions cibler maintenant facilement tous les trois éléments de la *Region*. Nos expressions XPath pour les trois axes seraient comme dans la capture d'écran ci-dessous.

Chart Data Selector

☐ Simple ☒ Flexible

Flexible selection enables you to select the Series name, X-Axis data, and Y-Axis data using a different XPath expression for each. The context node for evaluating these XPath expressions is the node selected with the XPath expression in the For-Each column.

For-each(XPath)	Series name(XPath)	Category/X-Axis(XPath)	Value/Y-Axis(XPath)
Region	...@id	...Year/@id	...Year

☐ Merge category values (if unchecked only category values from the first series will be used for X axis)


Notez les points suivants en ce qui concerne ces graphiques qui groupent tous les régions par année :

- Le nœud contextuel du graphique est à un niveau plus élevé que l'élément `Region` : Il s'agit de l'élément `Data`.
- Pour l'Axe Z (Series Name Axis), nous sélectionnons le nom de la région (`Region/@id`).
- Et les graphiques à barres affichant des ventes régionales annuelles, l'Axe X sélectionne les noms des années (`Region/Year/@id`) et l'Axe Y sélectionne les ventes pour chaque année (contenu de l'élément `Region/Year`).

La sélection de données ci-dessus fait ceci : Pour chaque élément de `Region`, elle sélectionne un nom de séries (la valeur de l'attribut `id` de l'élément `Region`), puis génère l'Axe X pour la `Region` (utilisant la séquence obtenue avec les valeurs de des attributs `Year/@id`). Elle génère ensuite les valeurs de l'Axe Y (utilisant la séquence obtenue avec le contenu des éléments `Year`). Ceci est fait pour tous les trois éléments `Region`, en séquence, générant le graphique affiché ci-dessus.

Pour plus d'information sur la sélection des données pour des axes variés, voir la section [Règles pour la Sélection des données graphiques](#) ²⁴⁶.

Le même effet est obtenu avec la sélection des données affichée dans la capture d'écran ci-dessous. Dans cette sélection de données, chaque région et ses axes sont sélectionnés individuellement, avec une région suivant une autre. Notez que étant donné que les items de l'Axe X des deuxième et troisième séries seront ignorés, il est prudent de laisser ces champs vides dans la boîte de dialogue.



For-each(XPath)	Series name(XPath)	Category/X-Axis(XPath)	Value/Y-Axis(XPath)
Region[1]	... @id	... Year/@id	... Year
Region[2]	... @id	... Year/@id	... Year
Region[3]	... @id	... Year/@id	... Year

Une autre manière de sélectionner les mêmes données serait de le faire avec les expressions XPath dans la capture d'écran ci-dessous.

Chart Data Selector

☐ Simple
 ☒ Flexible

Flexible selection enables you to select the Series name, X-Axis data, and Y-Axis data using a different XPath expression for each. The context node for evaluating these XPath expressions is the node selected with the XPath expression in the For-Each column.


For-each(XPath)	Series name(XPath)	Category/X-Axis(XPath)	Value/Y-Axis(XPath)
...	'Americas'	... Region[@id='Europe']/Year/@id	... Region[@id='Americas']/Year
...	'Europe'	... Region[@id='Europe']/Year/@id	... Region[@id='Europe']/Year
...	'Asia'	... Region[@id='Europe']/Year/@id	... Region[@id='Asia']/Year

☐ Merge category values (if unchecked only category values from the first series will be used for X axis)

Notez que l'expression de l'Axe X dans les trois lignes de la sélection des données est identique. Ce qui est requis est que la sélection des données XPath renvoie la séquence correcte d'items. La séquence peut aussi être saisie directement dans l'expression XPath. Par exemple : « 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ». Une chose semblable a été faite pour l'Axe Series.

Graphiques à barres superposées

Les graphiques à barres superposées, tels le graphique à barres superposées à la page [Graphique à barres superposées](#) du fichier d'exemple, *YearlySales.xml* (*capture d'écran ci-dessous*), utilisent les mêmes principes de sélection des données que ceux des graphiques groupés. Tous les trois axes sont sélectionnés exactement comme ils sont sélectionnés pour les graphiques groupés décrits ci-dessus. Toutefois, à la place des barres d'un groupe étant situé côte-à-côte, ils sont superposés, pour que pour chaque coche de l'Axe X, chaque membre des séries à la coche de l'Axe X est représenté par une barre unique superposée (*capture d'écran ci-dessous*).



Les graphiques à barres superposées fournissent un bon aperçu d'une rupture d'un composite. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, chaque barre est un composite qui représente les ventes totales en une année spécifique et elle est composée des ventes annuelles de chacune des régions.

Voir aussi

- [Graphiques](#) ¹⁹²
- [Paramètres du graphique](#) ¹⁹⁸
- [Sélection des données du graphique : Simple](#) ²³⁵
- [Sélection des données du graphique : Flexible](#) ²⁴⁰

5.9.8 Exemple : Graphiques à lignes

Dans cette section, nous discutons les graphiques à lignes (ou graphiques à lignes de catégorie) contenus dans le fichier SPS `YearlySales.sps`. Le design SPS est basé sur le schéma XML `YearlySales.xsd` et il utilise `YearlySales.xml` (capture d'écran ci-dessous) comme son fichier de travail XML. Tous les trois fichiers sont situés dans le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶, `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\Charts`.

 Exemple de fichier XML utilisé dans les graphiques : `YearlySales.xml`


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
  <ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
  <Region id="Americas">
    <Year id="2005">30000</Year>
    <Year id="2006">90000</Year>
    <Year id="2007">120000</Year>
```

```


        <Year id="2008">180000</Year>
        <Year id="2009">140000</Year>
        <Year id="2010">100000</Year>
    </Region>
    <Region id="Europe">
        <Year id="2005">50000</Year>
        <Year id="2006">60000</Year>
        <Year id="2007">80000</Year>
        <Year id="2008">100000</Year>
        <Year id="2009">95000</Year>
        <Year id="2010">80000</Year>
    </Region>
    <Region id="Asia">
        <Year id="2005">10000</Year>
        <Year id="2006">25000</Year>
        <Year id="2007">70000</Year>
        <Year id="2008">110000</Year>
        <Year id="2009">125000</Year>
        <Year id="2010">150000</Year>
    </Region>
</Data>

```

Après avoir ouvert le fichier SPS dans StyleVision, basculez à l'Aperçu Authentique, et, dans la zone de liste déroulante *Type de graphique* (capture d'écran ci-dessous), sélectionnez Graphiques à lignes pour voir les graphiques à lignes.



Les graphiques à lignes affichent les ventes annuelles pour chaque région (voir la capture d'écran ci-dessous). L'Axe X du graphique affiche les années, l'Axe Y affiche les unités vendues. Chaque graphique linéaire affiche les ventes d'une région pour la période de 2005 à 2010. La clé de la légende en bas indique quelle ligne représente quelle région.



Ce graphique a été créé à l'intérieur du nœud *Données*, qui est le parent des nœuds *Region* (*se référer au fichier XML file ci-dessus*). La sélection des données est indiquée dans la capture d'écran ci-dessous.

Chart Data Selector

☐ Simple ☒ Flexible

Flexible selection enables you to select the Series name, X-Axis data, and Y-Axis data using a different XPath expression for each. The context node for evaluating these XPath expressions is the node selected with the XPath expression in the For-Each column.

For-each(XPath)	Series name(XPath)	Category/X-Axis(XPath)	Value/Y-Axis(XPath)
Region	... @id	... Year/@id	... Year

☐ Merge category values (if unchecked only category values from the first series will be used for X axis)

Veuillez noter les points suivants concernant cette sélection de données :

- Pour l'Axe Z (Séries Axis), nous sélectionnons le nom de la région (*Region/@id*).
- L'Axe X sélectionne les noms des années (*Region/Year/@id*) et l'Axe Y sélectionne les ventes de chaque année (contenu de l'élément *Region/Year*).

La sélection de données ci-dessus fait ceci : Pour chaque élément de `Region`, elle sélectionne un nom de séries (la valeur de l'attribut `id` de l'élément `Region`), puis génère l'Axe X pour la `Region` (utilisant la séquence obtenue avec les valeurs de des attributs `Year/@id`). Elle génère ensuite les valeurs de l'Axe Y (utilisant la séquence obtenue avec le contenu des éléments `Year`). Ceci est fait pour tous les trois éléments `Region`, en séquence, générant les graphiques linéaires affichés ci-dessus.

Pour plus d'information sur la sélection des données pour des axes variés, voir la section [Règles pour la Sélection des données graphiques](#) ²⁴⁰.

Voir aussi

- [Graphiques](#) ¹⁹²
- [Paramètres du graphique](#) ¹⁹⁸
- [Sélection des données du graphique : Simple](#) ²³⁵
- [Sélection des données du graphique : Flexible](#) ²⁴⁰

5.9.9 Exemple : Graphiques à lignes de valeur


La différence entre les graphiques à lignes de valeur et les graphiques à lignes de catégorie est que, dans la précédente, l'Axe X prend des valeurs numériques qui sont le domaine de la fonction dont la portée est représentée sur l'Axe Y. Par exemple, pour la fonction $y=3x$, l'Axe Y trace des valeurs qui sont trois fois la valeur des valeurs de l'Axe X correspondantes, par exemple : $(-1, -3)$ $(0, 0)$ $(1, 3)$ $(2, 6)$. D'autre part, les graphiques à lignes par catégorie prennent les valeurs de l'Axe X qui sont les valeurs de texte et leurs valeurs de l'Axe Y ne sont pas des fonctions de l'Axe X.

Les exemples de graphique à lignes de valeur dans cette section se trouvent sous le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶, `C:\Documents and Settings\<username>\My`

`Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\Charts` : Dans le premier exemple (voir la capture d'écran ci-dessous), `TeamTrials.sps` (utilisant `TeamTrials.xsd` et `TeamTrials.xml`), l'Axe X affiche le temps en heures. Les valeurs de l'axe Y indiquent la distance parcourue dans le temps et sont fonction des valeurs de l'axe X : `distance parcourue = vitesse * temps`.

Team Trials


The y-axis value is a function of the x-axis value. For each participating team: $y = \text{speed} * (x)$. In the table below, you can modify the speed for each team to see the effect on the chart.



Team	Speed (km/h)	After 10 hours			
		Kms Done	From Courbet	From Rossi	From Flink
Courbet	110	1100	0	300	500
Rossi	80	800	-300	0	200
Flink	60	600	-500	-200	0

Le fichier XML contient des vitesses de différentes équipes. Le nœud contextuel pour le graphique est l'élément `TeamTrials` dans le document XML. L'Axe Z (Séries Axis) sélectionne les noms des équipes (`Team/@name`).


L'Axe X est une séquence d'entiers générés par une expression XPath. La valeur de l'Axe Y de chaque graphique (une par équipe) est dérivée en multipliant la valeur de l'Axe X (heures) par la vitesse de cette équipe (Team/@averagespeed). La capture d'écran ci-dessous affiche les expressions XPath qui ont été utilisées pour sélectionner les données pour ces trois axes.



Plus de graphiques à lignes de valeur

Le deuxième exemple, ValueLineGraphs.sps (utilisant ValueLineGraphs.xsd et ValueLineGraphs.xml), contient plus de graphiques à lignes (capture d'écran ci-dessous).

Les expressions XPath (flexibles) pour sélectionner des valeurs pour les différents graphiques sont affichées dans la capture d'écran ci-dessous.



Context	Series name	Category/X-Axis	Value/Y-Axis
.	'Sin(x)'	for \$i in -50 to 50 return \$i div 5	for \$i in -50 to 50 return clitype:System.Math.Sin(\$i div 5)
for \$i in -50 to 50 return \$i div 5	'Cos(x)'	.	java:java.lang.Math.cos(.)
for \$i in -50 to 50 return \$i div 5	'0.5(x)'	.	0.5 * .
for \$i in -50 to 50 return \$i div 5	'-0.5(x)'	.	-0.5 * current()
for \$i in -50 to 50 return \$i div 5	'0(x)'	.	0*
for \$i in -50 to 50 return \$i div 5	'Sqrt(x+4)'	.	java:java.lang.Math.sqrt(+4)

Veuillez noter les points suivants concernant l'expression XPath affichée suivante ci-dessus :

- Pour le premier graphique, les valeurs de l'Axe X sont générées avec l'expression XPath pour la sélection des données de l'Axe X (catégorie).
- Pour tous les autres graphiques à l'exception du premier graphique, les valeurs de l'Axe X sont générées avec l'expression XPath qui sort le nœud contextuel.
- Les fonctions Java sont appelées avec `java:java.lang.Math`. Nous avons utilisé deux fonctions Java : `cos()` et `sqrt()`.
- Les fonctions .NET sont appelées avec `clitype:System.Math`. Nous avons utilisé une fonction .NET : `Sin()`.
- L'Axe X et l'Axe Y ont été définies manuellement (dans le dialogue Changer l'apparence) aux intervalles de 2 unités et 1 unité, respectivement.

Voir aussi

- [Graphiques](#) ¹⁹²
- [Paramètres du graphique](#) ¹⁹⁸
- [Sélection des données du graphique : Simple](#) ²³⁵
- [Sélection des données du graphique : Flexible](#) ²⁴⁰

5.9.10 Exemple : Graphiques à aires

Dans cette section, nous discutons les graphiques à aires contenus dans le fichier SPS `YearlySales.sps`. Le design SPS est basé sur le schéma XML `YearlySales.xsd` et il utilise `YearlySales.xml` (*capture d'écran ci-dessous*) comme son fichier de travail XML. Tous les trois fichiers sont situés dans le [dossier \(Mes Documents\)](#) ³⁶, `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\Charts`.

 Exemple de fichier XML utilisé dans les graphiques : `YearlySales.xml`


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
  <ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
  <Region id="Americas">
    <Year id="2005">30000</Year>
    <Year id="2006">90000</Year>
    <Year id="2007">120000</Year>
  </Region>
</Data>
```

```

        <Year id="2008">180000</Year>
        <Year id="2009">140000</Year>
        <Year id="2010">100000</Year>
    </Region>
    <Region id="Europe">
        <Year id="2005">50000</Year>
        <Year id="2006">60000</Year>
        <Year id="2007">80000</Year>
        <Year id="2008">100000</Year>
        <Year id="2009">95000</Year>
        <Year id="2010">80000</Year>
    </Region>
    <Region id="Asia">
        <Year id="2005">10000</Year>
        <Year id="2006">25000</Year>
        <Year id="2007">70000</Year>
        <Year id="2008">110000</Year>
        <Year id="2009">125000</Year>
        <Year id="2010">150000</Year>
    </Region>
</Data>

```


Après avoir ouvert le fichier SPS dans StyleVision, basculez vers l'Aperçu Authentique, et, dans la zone de liste déroulante *Type de graphique* (capture d'écran ci-dessous), sélectionnez *Graphiques à aires* pour voir les deux genres de graphiques à aires : (i) superposé standard et (ii) empilé.



Sélectionner des données pour des graphiques à aires

Si nous avons les années sur l'Axe X et les ventes d'unités sur l'Axe Y, alors les ventes annuelles de chaque région peuvent être tracées comme aire, avec chaque aire suivante superposant les aires précédentes (capture d'écran ci-dessous). Les graphiques à aires sont sélectionnés via le [dialogue Modifier Type](#)¹⁹⁸. Pour les graphiques à aires dans lesquels certaines aires superposent les parties d'autres aires, il est recommandé de

définir la transparence pour les aires—une option disponible pour les graphiques à aires via leurs [Paramètres du graphique](#) ¹⁹⁸.



La sélection des données pour les graphiques à aires est réalisée comme suit : Pour le « Series Name Axis », nous sélectionnons les noms de ces trois régions. À cette fin, nous créons un graphique, pas au sein d'un élément *Region*, mais à un niveau plus élevé (au sein d'un élément *Data* ; *se réfère à un document XML ci-dessus*), pour que nous puissions cibler facilement tous les trois éléments de la *Region*. Nos expressions XPath pour les trois axes seraient comme dans la capture d'écran ci-dessous.

Chart Data Selector

☐ Simple ☒ Flexible

Flexible selection enables you to select the Series name, X-Axis data, and Y-Axis data using a different XPath expression for each. The context node for evaluating these XPath expressions is the node selected with the XPath expression in the For-Each column.

For-each(XPath)	Series name(XPath)	Category/X-Axis(XPath)	Value/Y-Axis(XPath)
Region	... @id	... Year/@id	... Year

☐ Merge category values (if unchecked only category values from the first series will be used for X axis)


Veuillez noter les points suivants concernant cette sélection de données :

- Le nœud contextuel du graphique est à un niveau plus élevé que l'élément `Region` : Il s'agit de l'élément `Data`.
- L'itération `for-each` est créée dans l'élément `Region`.
- Pour l'Axe Z (Series Name Axis), nous sélectionnons le nom de la région (`Region/@id`).
- Et les graphiques à barres affichant des ventes régionales annuelles, l'Axe X sélectionne les noms des années (`Region/Year/@id`) et l'Axe Y sélectionne les ventes pour chaque année (contenu de l'élément `Region/Year`).

La sélection de données ci-dessus fait ceci : Pour chaque élément de `Region`, elle sélectionne un nom de séries (la valeur de l'attribut `id` de l'élément `Region`), puis génère l'Axe X pour la `Region` (utilisant la séquence obtenue avec les valeurs de des attributs `Year/@id`). Elle génère ensuite les valeurs de l'Axe Y (utilisant la séquence obtenue avec le contenu des éléments `Year`). Ceci est fait pour tous les trois éléments `Region`, en séquence, générant le graphique affiché ci-dessus.

Pour plus d'information sur la sélection des données pour des axes variés, voir la section [Règles pour la Sélection des données graphiques](#) ²⁴⁶.

Le même effet est obtenu avec la sélection des données affichée dans la capture d'écran ci-dessous. Dans cette sélection de données, chaque région et ses axes sont sélectionnés individuellement, avec une région suivant une autre. Notez que étant donné que les items de l'Axe X des deuxième et troisième séries seront ignorés, il est prudent de laisser ces champs vides dans la boîte de dialogue.



For-each(XPath)	Series name(XPath)	Category/X-Axis(XPath)	Value/Y-Axis(XPath)
Region[1]	... @id	... Year/@id	... Year
Region[2]	... @id	... Year/@id	... Year
Region[3]	... @id	... Year/@id	... Year

Une autre manière de sélectionner les mêmes données serait de le faire avec les expressions XPath dans la capture d'écran ci-dessous.

Chart Data Selector

☐ Simple
 ☒ Flexible

Flexible selection enables you to select the Series name, X-Axis data, and Y-Axis data using a different XPath expression for each. The context node for evaluating these XPath expressions is the node selected with the XPath expression in the For-Each column.


For-each(XPath)	Series name(XPath)	Category/X-Axis(XPath)	Value/Y-Axis(XPath)
...	'Americas'	... Region[@id='Europe']/Year/@id	... Region[@id='Americas']/Year
...	'Europe'	... Region[@id='Europe']/Year/@id	... Region[@id='Europe']/Year
...	'Asia'	... Region[@id='Europe']/Year/@id	... Region[@id='Asia']/Year

☐ Merge category values (if unchecked only category values from the first series will be used for X axis)

Notez que l'expression de l'Axe X dans les trois lignes de la sélection des données est identique. Ce qui est requis est que la sélection des données XPath renvoie la séquence correcte d'items. La séquence peut aussi être saisie directement dans l'expression XPath. Par exemple : « 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ». Une chose semblable a été faite pour l'Axe Series.

Graphiques à aires superposées

Les graphiques à aires superposées (*capture d'écran ci-dessous*) utilisent les mêmes principes de sélection des données que pour les graphiques à aires superposées standard. Tous les trois axes sont sélectionnés exactement tel que décrit ci-dessus. Toutefois, au lieu d'avoir des aires super-imposées sur la même grille coordonnée, les aires sont empilées le long de l'Axe Y pour que les valeurs de l'Axe Y soient cumulatives (*capture d'écran ci-dessous*).




Les graphiques à aires superposées permettent aux aires multiples d'être comparées. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, les ventes des trois régions (Amérique, Europe et Asie) peuvent être comparées visuellement en observant les tailles de leurs aires sur une période particulière. Dans le graphique, notez que la valeur de l'Axe Y tracée d'une série d'une année donnée est la somme de la valeur de l'Axe Y originale plus les valeurs de l'Axe Y de toutes les séries tracées en-dessous. Donc l'Europe en 2005 est tracée à 80.000 (50.000 + 30.000 (des Amériques)) tandis que l'Asie est tracée à 90.000 (10.000 + 50.000 (Europe) + 30.000 (Amériques)).

Voir aussi

- [Graphiques](#) ¹⁹²
- [Paramètres du graphique](#) ¹⁹⁸
- [Sélection des données du graphique : Simple](#) ²³⁵
- [Sélection des données du graphique : Flexible](#) ²⁴⁰

5.9.11 Exemple : Graphiques en chandeliers

Les graphiques en chandeliers (*capture d'écran ci-dessous*) sont communément utilisés pour montrer les cours des stocks. Ils fournissent une information « en un coup d'œil » sur les cours d'ouverture et de fermeture, et les cours les plus élevés et les plus bas au cours d'une journée de cotation.




La capture d'écran ci-dessus, par exemple, affiche les chandeliers des cours des actions d'une entreprise fictive, MyStock, pour les journées de cotation du 11 avril 2011 au 20 avril 2011. Les points les plus élevés et les plus bas de la ligne verticale de chaque chandelier indique respectivement les cours des actions les plus élevés et les plus bas de la journée (*voir la table ci-dessous pour les prix*). Un corps de chandelier rempli de couleurs indique une baisse du cours au cours de la journée de cotation, depuis le cours d'ouverture au cours de fermeture, un corps non rempli indique une hausse du cours. Donc, le 11 avril, nous voyons que le cours a baissé de 210 à 203, tandis que le 12 avril, le cours a augmenté de 205 à 218.

Week to view: 2011: Apr-11 to Apr-15

Week	Year	Month	Date	ID (YYYYMMDD)	Open	High	Low	Close
14	2011	Apr	11	20110411	210	218	195	203
14	2011	Apr	12	20110412	205	224	196	218
14	2011	Apr	13	20110413	215	228	209	223
14	2011	Apr	14	20110414	222	232	215	226
14	2011	Apr	15	20110415	226	235	223	228

Un deuxième type de graphique en chandeliers (*capture d'écran ci-dessous*) affiche trois valeurs : (i) le cours de cotation le plus élevé de la journée, (ii) le cours le plus bas et (iii) le cours de fermeture (indiqué comme ligne horizontale courte).



Fichiers d'exemples du graphique en chandelier

Les exemples de graphiques en chandeliers discutés dans cette section se trouvent sous le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶, C:\Documents and Settings\<username>\My


Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\Charts : Le fichier SPS

Candlestick.sps (voir la capture d'écran ci-dessous) utilise Candlestick.xsd et Candlestick.xml. Dans l'Aperçu Authentique (capture d'écran ci-dessous), l'utilisateur peut sélectionner ce qui doit être affiché dans le graphique en chandeliers. Les options de sélection sont : (i) l'entreprise (depuis deux entreprises) ; (ii) la période pour laquelle les prix doivent être affichés ; (iii) l'étendue de l'Axe Y ; et (iv) l'intervalle des coches de l'Axe Y. De plus, la table en dessous du graphique permet la saisie de nouvelles données commerciales pour les deux entreprises (cliquez avec la touche de droite dans une ligne et ajoutez ou insérez un élément Day).

Stock Prices

Select the stock you wish to view and the period for which you wish to view its price movement. You can also modify the value-range of the Y-Axis.

Stock: (Lowest value in selected period: 88)
Start date:
End date:
Y-Axis start:
Y-Axis end: (Highest value in selected period: 460)
Y-Axis tick interval:



Notez que la partie supérieure du design contient des zones de liste déroulantes et champs d'entrée dans lesquels l'utilisateur Authentic peut spécifier les paramètres du graphique qui est affiché ci-dessous. Ces spécifications d'entrée sont stockées à l'intérieur du fichier XML et sont utilisées pour calculer certains paramètres de graphique clés.

fichier XML

La structure autorisée du document XML est affichée dans la liste ci-dessous. Cet élément du document `Trades` contient un élément `Selection` et un nombre illimité d'éléments `Stock`. Chaque élément `Stock` peut contenir un nombre illimité d'éléments `Day`.

```

<Trades xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="Candlestick.xsd">
  <Selection>
    <Stock>Nanonu1</Stock>
    <StartDate>20110103</StartDate>
    <EndDate>20110112</EndDate>
    <YAxisStart>80</YAxisStart>
    <YAxisEnd>180</YAxisEnd>
    <YAxisTickInterval>20</YAxisTickInterval>
    <WeekToView>25</WeekToView>
  </Selection>
  <Stock name="MyStock">
    <Day id="20110103" year="2011" month="Jan" week="01" date="03">
      <Open>90</Open>
      <High>110</High>
      <Low>88</Low>
      <Close>105</Close>
    </Day>
    <Day id="20110104" year="2011" month="Jan" week="01" date="04">
      <Open>100</Open>
      <High>112</High>
      <Low>92</Low>
      <Close>109</Close>
    </Day>
    ...
  </Stock>
  <Stock/>
  ...
  <Stock/>
</Trades>

```

L'élément `Selection` contient des informations fournies par l'utilisateur Authentic et cette information est utilisée pour sélectionner quelles données sont affichées dans le graphique. La sélection des données pour le graphique est basée pour cette raison sur l'information dans l'élément `Selection`. Les détails exacts sont expliqués dans la prochaine section. Les données sur les mouvements de cours de chaque stock en un jour donné sont contenues dans l'élément `Stock/Day` de ce stock en cette journée donnée.

Sélection des données pour le graphique en chandeliers

La sélection des données pour ce graphique est spécifiée dans le [dialogue de configuration du graphique](#) ¹⁹⁸ (voir la capture d'écran ci-dessous), qui est accédé en cliquant avec la touche de droite sur le graphique et en sélectionnant **Éditer Paramètres du graphique**. La sélection des données a été faite en utilisant la méthode *Simple*.

For-each expression (XPath):

Category / X axis: ☐ Auto Enumerated ☒ XPath

Value/Y-Axis(XPath)	Series name(XPath)
Open	"Series 1"
High	"Series 2"
Low	"Series 3"
Close	"Series 4"

Les paramètres sont classés comme suit :

- Dans le design, le graphique est inséré à l'intérieur d'un élément `Stock`. Cet élément `Stock` a un filtre pour sélectionner l'élément `Stock` avec un attribut `@id` égal au contenu de l'élément `Selection/Stock`. Donc le nœud contextuel dans lequel le graphique est créé est l'élément `Stock` que l'utilisateur Authentic sélectionne dans la zone de liste déroulante `Stock`.
- L'expression XPath *For-Each* sélectionne tous les éléments `Day` qui ont un attribut `@id` supérieur à ou égal à `StartDate` que l'utilisateur Authentic spécifie et qui est inférieur à ou égal à la `EndDate` de l'utilisateur. Ceci assure que les données pour les dates sélectionnées par l'utilisateur Authentic seront traitées maintenant. Le nœud contextuel pour toutes les autres expressions utilisées pour la sélection des données dans ce dialogue sera donc l'élément `Day` (voir la structure de l'exemple ci-dessous).

```
<Day id="20110104" year="2011" month="Jan" week="01" date="04">
  <Open>100</Open>
  <High>112</High>
  <Low>92</Low>
  <Close>109</Close>
</Day>
```

- Sur l'Axe X du graphique, nous voulons afficher les dates. Nous utilisons donc l'expression XPath : `concat(@date, '-' @month)`. Cette expression sert à recueillir des données depuis les attributs des éléments `Day` respectifs.
- L'Axe Y trace les cours du stock. Nous utilisons les quatre séries pour notre graphique en chandeliers : (i) les cours d'ouverture, (ii) les cours les plus élevés de la journée, (iii) le cours le plus bas de la journée et (iv) le cours de fermeture. Pour chacune de ces séries, nous identifions, respectivement, les éléments `Day/Open`, `Day/High`, `Day/Low` et les éléments `Day/Close`.

Important : L'ordre dans lequel les séries sont spécifiées est important et doit être comme suit :

- *Graphiques Quatre-séries* : (i) Ouvrir, (ii) Élevé, (iii) Bas, (iv) Fermer.
- *Graphiques Trois-séries* : (i) Élevé, (ii) Bas, (iii) Fermer.

Les nœuds qui contiennent les valeurs qui seront utilisées pour les différentes séries peuvent avoir un nom XML valide (ils ne doivent pas être appelés Ouvrir, Élevé, etc.) mais ces nœuds doivent contenir des valeurs de nombres.

Autres paramètres dans le fichier d'exemple

D'autres paramètres graphiques cruciaux étaient obtenus, tels qu'expliqués ci-dessous. Nombreux étaient obtenus de manière dynamique depuis le fichier XML et avaient besoin d'être définis en utilisant les [paramètres XPath dynamiques](#) ²⁰².

- Puisque le nom du graphique a besoin des spécifications de la date de l'utilisateur Authentic, le titre du graphique est [défini de manière dynamique](#) ²⁰².
- L'étendue et l'intervalle de l'Axe Y sont également déterminés par l'utilisateur et requièrent pour cette raison les [paramètres XPath dynamiques](#) ²⁰².


Voir aussi

- [Graphiques](#) ¹⁹²
- [Paramètres du graphique](#) ¹⁹⁸
- [Sélection des données du graphique : Simple](#) ²³⁵
- [Sélection des données du graphique : Flexible](#) ²⁴⁰


5.9.12 Exemple : Jauges

Dans cette section, nous discutons les graphiques à jauges contenus dans le fichier SPS `YearlySales.sps`. Le design SPS est basé sur le schéma XML `YearlySales.xsd` et il utilise `YearlySales.xml` comme son fichier de travail XML. Tous les trois fichiers sont situés dans le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶, `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\Charts`.

Après avoir ouvert le fichier SPS dans StyleVision, basculez à l'Aperçu Authentic, et, dans la zone de liste déroulante *Type de graphique* (capture d'écran ci-dessous), sélectionnez *Jauge* pour voir les jauges.




Dans les jauges (*capture d'écran ci-dessous*), sélectionner les options de la zone de liste déroulante *Select Region* et *Select Year* fait que l'aiguille dans chacune des deux jauges (cadran et barre) pointe vers la valeur correcte à l'échelle de la jauge. La capture d'écran ci-dessous affiche les ventes en Asie en 2009, comme valeur absolue (125000) et comme pourcentage des ventes totales dans cette année (34,7 %).



Les paramètres des deux Camemberts sont les mêmes. Ici, nous prenons en compte la première jauge : la jauge cadran. Pour générer une jauge, une seule valeur est requise, et ceci est fourni par la saisie de l'Axe Y. Dans cette jauge dans le cadran, cette valeur représente les ventes annuelles d'une région sélectionnée par l'utilisateur dans une année sélectionnée par l'utilisateur. L'Axe Y doit sélectionner ces données en conséquence. Les saisies de l'Axe X et l'Axe du Nom de Séries sont ignorées. L'expression XPath pour sélectionner les données requises est créée comme suit :

1. La région sélectionnée par l'utilisateur est stockée dans une [variable éditable pour Authentic](#)⁴³⁸ (\$SelectRegion) et l'année sélectionnée par l'utilisateur est stockée dans une [variable éditable pour Authentic](#)⁴³⁸ (\$SelectYear).
2. Ces deux variables éditables sont utilisées dans des prédicats pour filtrer lequel des éléments *Region*, puis lequel de ses éléments enfant *Year* est sélectionné comme données pour l'Axe Y (voir l'expression XPath dans la capture d'écran ci-dessous).



3. Les paramètres de jauge suivants (accédez en cliquant avec la touche de droite dans le graphique du design, puis sélectionnez **Éditer les Paramètres du graphique | Tous les Paramètres | Jauge**) ont été modifiés. L'échelle a été modifiée à un maximum de 200000, et les coches majeures et mineures ont été définies respectivement comme 20000 et 10000. Les coches majeures et mineures sont les divisions majeures et mineures sur l'échelle (voir la capture d'écran ci-dessus).

Note : l'échelle doit être définie à la plage correcte et les coches doivent être ajustées pour que les jauges soient affichées correctement.

Pour plus d'information sur la sélection des données pour des axes variés, voir la section [Règles pour la Sélection des données graphiques](#) ²⁴⁰.

Voir aussi

- [Graphiques](#) ¹⁹²
- [Paramètres du graphique](#) ¹⁹⁸
- [Sélection des données du graphique : Simple](#) ²³⁵
- [Sélection des données du graphique : Flexible](#) ²⁴⁰

5.9.13 Exemple : Graphiques superposés

Les graphiques superposés (*capture d'écran ci-dessous*) vous permettent de combiner plusieurs graphiques de types différents. Les types suivants de graphiques peuvent être combinés entre eux :


- [Graphiques à barres 2D et graphiques à barres superposées](#) ²⁵²
- [Graphiques à lignes](#) ²⁵⁹
- [Graphiques à zones et graphiques à zones superposées](#) ²⁶⁵
- [Graphiques en chandeliers](#) ²⁷¹

Yearly Sales by Region (Units Sold)

Chart type:

The chart below has three layers. The bottom layer is an area chart showing the total sales of all three regions (Americas, Europe, Asia). The next layer is a bar chart layer which shows the sales of the region selected in the combo box. The third and topmost layer is a layer with three line graphs, showing the sales of each of the three regions separately. The three Y-Axes, starting from left, correspond to the three chart layers starting from the bottom layer. In Authentic View, you can modify values in the regional tables below (not the summary table) to see the effect on the chart.

Region to be displayed in bar chart:




Un graphique superposé/à superpositions (affiché dans la capture d'écran ci-dessus) est contenu dans le fichier SPS `YearlySales.sps`. Le design SPS est basé sur le schéma XML `YearlySales.xsd` et il utilise `YearlySales.xml` comme son fichier de travail XML. Tous les trois fichiers sont situés dans le [dossier \(Mes\) Documents](#)³⁶, `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\Charts`.

Après avoir ouvert le fichier SPS dans StyleVision, basculez à l'Aperçu Authentique, et, dans la zone de liste déroulante *Type de graphique* (capture d'écran ci-dessous), sélectionnez *Graphiques à superpositions à lignes* pour voir le graphique à superpositions.


Créer le graphique superposé

Pour créer un graphique superposé, sélectionnez le bouton radio *Calques multiples* dans le dialogue [Configuration graphique](#)¹⁹² (capture d'écran ci-dessous). Un calque principal est créé automatiquement. Vous pouvez sélectionner le [type de graphique](#)¹⁹⁸ pour le calque principal, puis procéder aux [paramètres du graphique](#)¹⁹⁸ et à la [sélection des données](#)¹⁹² comme d'habitude.



Gérer les calques du graphique superposé

Dans un graphique superposé, vous pouvez ajouter de nouveaux calques ou en supprimer. Pour ce faire, cliquez sur la touche **Gérer** dans le dialogue Configuration graphique (capture d'écran ci-dessous). Cela fait apparaître le dialogue Superpositions (capture d'écran ci-dessous). Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter un nouveau calque. Pour supprimer un calque, en sélectionner un, puis cliquer sur **Supprimer**.



Veuillez noter que si un calque est placé sur un autre, le calque supérieur masquera les calques situés en-dessous. Puisque seuls les graphiques de surface peuvent être transparents, certaines dispositions de calques peuvent se révéler peu idéales. Si vous placez, par exemple, un graphique à barres au-dessus d'un graphique à lignes, les lignes seront partiellement recouvertes. Veuillez y penser lors de la planification de l'ordre de superposition.

Sélection des données pour les graphiques variés

La sélection de données pour chaque graphique dépend du type de graphique et s'effectue de la manière habituelle pour chaque type de graphique. Voir les sections, [Sélection des données du graphique : simple](#)²³⁵ et [Sélection des données du graphique : flexible](#)²⁴⁰ pour un aperçu de la sélection des données du graphique, et les sections respectives d'exemples pour les détails concernant la sélection des données du graphique pour les types de graphiques individuels.

Les informations générales suivantes concernant les graphiques superposés sont importantes et devraient être notées :

- L'axe X est commun à tous les calques de graphique et il s'agit de l'axe X spécifié dans le calque principal. Si la définition de l'axe X ne peut pas être évaluée pour un autre graphique, alors ce graphique ne sera pas tracé. Les axes X spécifiés dans les définitions de graphique des autres calques sont ignorés.
- La série d'axes Y de chaque calque sera sélectionnée séparément. Les axes Y de chaque calque seront tracés parallèlement l'un à l'autre en commençant à gauche pour le calque inférieur (le calque inférieur) et en progressant vers la droite pour chaque calque. Veuillez noter qu'un libellé peut être spécifié pour chaque axe X dans ses paramètres de graphique.

Paramètres de graphique importants

Les paramètres de graphique suivants sont pertinents :

- Le titre du graphique est spécifié dans les paramètres Titre de graphique du calque principal.
- Les paramètres d'axe X sont spécifiés dans les paramètres du calque principal.
- Les libellés de l'axe Y peuvent être définis pour chaque graphique séparément.
- Les points de démarrage (minimum) et les points de terminaison (maximum) de l'axe Y, de même que les intervalles des marques de connexion, peuvent être spécifiés séparément pour chaque graphique. Cela permet aux axes d'être calibrés relativement l'un par rapport à l'autre.
- Les couleurs des séries de chaque graphique peuvent être choisies séparément.

Voir aussi

- [Graphiques](#) ¹⁹²
- [Paramètres du graphique](#) ¹⁹⁸
- [Sélection des données du graphique : Simple](#) ²³⁵
- [Sélection des données du graphique : Flexible](#) ²⁴⁰

5.10 Contrôles de formulaires

Les nœuds dans le document XML peuvent être créés comme appareils d'entrée des données (tels les champs d'entrée et les listes de zone déroulante). Les appareils d'entrée des données sont prévus pour faciliter l'édition dans Authentic View. Par exemple, un champ d'entrée fait comprendre à l'utilisateur de Authentic View que l'entrée est prévue à l'emplacement tandis qu'une zone de liste déroulante répertorie et restreint les valeurs qu'un utilisateur peut saisir. Quand les données sont saisies dans un appareil d'entrée des données, les données sont insérées dans le document XML comme contenu d'élément ou comme valeur d'attribut. Dans la sortie HTML, Texte, RTF, PDF et Word 2007+, l'appareil d'entrée des données est rendu comme objet qui est le même que celui affiché dans le Mode Design Authentic View ou équivalent. Notez que les appareils d'entrée de saisie acceptent l'entrée vers le document XML et, pour cette raison, ne fonctionneront pas dans la sortie HTML.

Mécanisme général

Ci-dessous, vous trouverez une liste d'appareils d'entrée des données disponible dans StyleVision, ensemble avec (i) une explication sur la manière dont les données sont saisies dans le document XML pour chaque appareil et (ii) sur la sortie des appareils d'entrée des données comme format de texte brut.

Appareil d'entrée de données	Données dans le fichier XML	Sortie comme Format de texte brut
Champ d'entrée (case de texte)	Texte saisi par l'utilisateur	Texte saisi par l'utilisateur
Champ de saisie multiligne	Texte saisi par l'utilisateur	Texte saisi par l'utilisateur
Zone de liste	La sélection de l'utilisateur est mappée vers une valeur.	Valeur sélectionnée
Événement	La sélection de l'utilisateur est mappée vers une valeur.	[] (non sélectionnée); [x] (sélectionnée)
Bouton radio	La sélection de l'utilisateur est mappée vers une valeur.	() (non sélectionnée); /o (sélectionnée)
Bouton	La sélection de l'utilisateur est mappée vers une valeur.	Texte bouton

Les valeurs de texte saisies dans les champs d'entrée sont directement saisies dans le document XML comme contenu XML. Pour les autres appareils d'entrée des données, la sélection de l'utilisateur Authentic View est mappée vers une valeur. StyleVision vous permet de définir la liste des options que l'utilisateur verra et la valeur XML vers laquelle chaque option est mappée. Généralement, vous définirez les options et leurs valeurs correspondantes dans un dialogue.

Utilisation générale

Pour créer un appareil d'entrée des données, procédez comme suit :

1. Glissez un nœud depuis la fenêtre d'arborescence de schéma dans le Mode Design déposez-le à l'emplacement désiré.

2. Depuis le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez un appareil d'entrée des données que vous souhaitez créer comme nœud.
3. Pour certains appareils d'entrée des données, un dialogue apparaît. Dans ces cas, saisissez l'information requise dans le dialogue et cliquez sur OK.

Pour **rouvrir et éditer** les propriétés d'un appareil d'entrée des données, sélectionnez l'appareil d'entrée des données (pas le nœud qui le contient) et éditez ses propriétés dans la barre latérale des Propriétés.

Note :


- Les données peuvent être saisies dans des appareils d'entrée des données uniquement dans Authentic View.
- Les appareils d'entrée des données peuvent aussi être créés en modifiant le type de composant actuel d'un nœud vers un appareil d'entrée des données. À cette fin, cliquez avec la touche de droite dans le nœud et sélectionnez **Modifier en**.
- Dans la sortie HTML, RTF, PDF et Word 2007+, l'entrée sélectionnée par l'utilisateur est affichée dans la sortie. Modifier une valeur de l'appareil d'entrée des données dans le document HTML ne change ni la valeur de texte dans le document XML, ni dans le document HTML.
- Dans le cas des appareils d'entrée des données, tels que les cases à cocher, là où l'appareil ne peut pas être rendu correctement dans l'impression, une restitution alternative est mise en œuvre.

5.10.1 Champs d'entrée, Champ de saisie multiligne

Vous pouvez insérer un Champ d'entrée ou un Champ de saisie multiligne dans votre SPS lorsque vous déposez un nœud depuis la fenêtre de sources de schéma dans le Mode Design. Le texte que l'utilisateur Authentic View saisit dans les champs est saisi dans le nœud XML pour lequel le champ a été créé. Le contenu de ce nœud est affiché dans le champ d'entrée ou dans le champ de saisie multiligne.

Éditer les propriétés des champs d'entrée

Vous pouvez modifier les propriétés HTML des champs d'entrée en sélectionnant le champ d'entrée et en modifiant ses propriétés *HTML* dans la barre latérale des Propriétés (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




Par exemple, avec le champ d'entrée sélectionné, dans la fenêtre des Propriétés, sélectionnez `editfield`, sélectionnez le groupe de propriétés `HTML` et la propriété `maxlength`. Puis, double-cliquez dans le champ Valeur de `maxlength` et saisissez une valeur.

Note : les sections CDATA ne peuvent pas être insérées dans les champs de saisie (c'est-à-dire dans les zones de texte et les zones de texte multilignes). Les sections CDATA ne peuvent être saisies que dans les éléments affichés dans Authentic View en tant que composants de contenu textuel.

5.10.2 Cases à cocher

Vous pouvez créer une case à cocher comme appareil d'entrée des données. Ceci vous permet de restreindre l'entrée de l'utilisateur à un de deux choix. Dans le dialogue Éditer Case à cocher (*affiché ci-dessous*), vous spécifiez les valeurs XML pour mapper les événements cochés et non cochés.



Dans la capture d'événement ci-dessus, un élément dénommé `Name` a été créé comme case à cocher. Si l'utilisateur Authentic View coche la case à cocher, une valeur `true` sera saisie comme valeur de l'élément `Name`. Si la valeur est décochée, alors la valeur `false` est saisie comme valeur XML de `Name` (telle que définie dans le dialogue).


Note : lorsqu'un nouvel élément `Nom` (ou case à cocher est créé dans Authentic View, sa valeur XML est vide (ce n'est pas la valeur décochée). La valeur décochée est saisie uniquement une fois que la case à cocher a été cochée, puis décochée. Pour avoir une valeur par défaut dans un nœud, créez un fichier modèle XML qui contient la valeur par défaut.

Note : les cases à cocher dans la sortie de texte sont affichées comme des crochets : `[ ]` pour des cases à cocher non sélectionnées ; `[x]` pour des cases à cocher sélectionnées.

Accéder au dialogue Éditer Case à cocher

Si vous créez une nouvelle case à cocher, quand vous créez le nœud comme case à cocher, le dialogue Éditer case à cocher apparaît. Pour accéder au dialogue Éditer case à cocher par la suite, faites comme suit :

1. Sélectionnez la case à cocher dans le design.
2. Dans la barre latérale des Propriétés, sélectionnez l'item de la case à cocher, puis le groupe des Propriétés *case à cocher* (voir la capture d'écran ci-dessous).



3. Cliquez sur le bouton Éditer  de la propriété `checked values`. Ceci fera apparaître le dialogue Éditer Case à cocher.

Note : vous pouvez modifier les propriétés HTML d'une case à cocher en la sélectionnant et en modifiant ses propriétés HTML dans la barre latérale des Propriétés.

5.10.3 Listes de choix

Une liste de choix présente l'utilisateur Authentic View avec une liste d'entrées d'options dans une liste déroulante. L'option sélectionnée est mappée vers une valeur qui est saisie dans le document XML. Le mappage de l'entrée de la liste déroulante vers une valeur XML est spécifiée dans SPS.


Les mappages peuvent être faits dans le dialogue Éditer Liste de choix d'une des trois manières :

- Depuis des énumérations de schéma pour le nœud sélectionné. Dans ce cas, l'entrée visible (dans la liste déroulante) sera la même que la valeur XML.
- Depuis une liste définie dans le dialogue Éditer Liste de choix. Vous saisissez l'entrée visible et la valeur XML correspondante, qui peut être différente.
- Depuis une séquence de résultat d'une expression XPath relative au nœud actuel. Les items dans la séquence de résultat sont affichés comme entrées de la liste déroulante, et l'entrée de liste sélectionnée par l'utilisateur Authentic View est saisie comme valeur du nœud. Il s'agit d'une méthode puissante d'entrées dynamiques dans la liste de choix. Le nœud que vous créez comme liste de choix est important. Par exemple, disons que vous avez un élément `NameList` qui peut contenir un nombre illimité d'éléments `Name`, qui eux-mêmes ont des éléments enfant `First` et `Last`. Si vous créez l'élément `Name` comme liste de choix et sélectionnez l'élément enfant `Last` pour les valeurs de liste, alors, dans Authentic View, vous recevrez autant de listes de choix qu'il y a d'éléments `Name` et chaque liste de choix aura le dernier enfant `Last` comme son entrée du menu déroulant. Afin d'avoir une seule liste de choix avec tous les éléments `Last` dans la liste déroulante du menu, vous devez créer un seul élément `NameList` comme liste de choix, et sélectionner l'élément `Last` dans l'expression XPath.

Accéder au dialogue Éditer Liste de choix

Si vous créez une nouvelle liste de choix, alors vous créez le nœud comme liste de choix, alors le dialogue Éditer liste de choix apparaît. Vous pouvez aussi insérer une liste de choix par la commande de menu (**Insérer | Insérer Contrôles du formulaire | Liste de choix**). Pour accéder au dialogue Éditer Liste de choix par la suite, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la liste de choix dans le design.
2. Dans la barre latérale des Propriétés, sélectionnez l'item de la case à cocher, puis le groupe des Propriétés *liste de choix* (voir la capture d'écran ci-dessous).



3. Cliquez sur le bouton Éditer  de la propriété `origin content`. Ceci fera apparaître le dialogue Éditer Liste de choix.

Utiliser le dialogue Éditer Liste de choix

Le dialogue Éditer Liste de choix est affiché ci-dessous.

for element:

☐ Use schema enumerations

☒ Use list of values

Visible Entry	XML Value
US	US
EU	EU

☐ Use XPath expression

☒ Use the same XPath for XML Values and Visible Entries

☐ Use different XPaths for XML Values and Visible Entries

XPath for XML Values and Visible Entries


`distinct-values(//relevance), *All`

☐ Sort values in Authentic

OK Cancel

Pour définir les entrées et valeurs pour la liste de choix, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la méthode avec laquelle vous souhaitez définir les entrées et valeurs en cliquant sur le bouton radio approprié : (i) énumérations de schéma, (ii) liste de valeurs, ou (iii) les expressions XPath pour sélectionner les valeurs.
2. Si vous sélectionnez *Énumérations de schéma*, les énumérations attribuées à ce nœud dans le schéma sont saisies de manière automatique comme les (i) entrées visibles de la liste déroulante de la liste de choix, et (ii) les valeurs XML correspondantes (*capture d'écran ci-dessous*). Les entrées visibles sont des entrées dans la liste déroulante de la liste de choix. Chaque entrée de liste déroulante a une valeur XML correspondante. La valeur XML correspondante à l'entrée visible que l'utilisateur Authentic sélectionne sera la valeur XML qui est saisie dans le fichier XML. Les deux entrées visibles et les valeurs XML sont grisées dans la liste des valeurs car elles sont toutes deux obtenues depuis les énumérations de schéma et ne peuvent pas être éditées.



Si vous sélectionnez *Utiliser Liste des valeurs*, vous pouvez insérer, ajouter, éditer et supprimer tout nombre d'entrées pour la liste déroulante De la liste de choix de même que pour les valeurs XML correspondantes. Ces éditions sont reportées dans le volet en-dessous du bouton radio *Utiliser Liste des valeurs*. Vous pourrez également utiliser une expression XPath pour créer les entrées visibles et les valeurs XML. Les items dans la séquence renvoyée par l'expression XPath seront utilisés pour les entrées visibles et les valeurs XML. Vous pouvez spécifier : (i) que la même expression XPath est utilisée pour les entrées visibles et le valeurs XML, ou (ii) que différentes expressions XPath sont utilisées. Dans le dernier cas, un mappage d'index one-to-one entre les items des deux séquences détermine la correspondance de l'entrée visible à la valeur XML. Si le nombre d'items dans les deux séquences n'est pas égal, une erreur est rapportée.

3. Si vous souhaitez avoir des items qui apparaissent dans la liste déroulante de la liste de choix dans Authentic View triés, vérifiez la case à cocher *Trier les valeurs dans Authentic*.
4. Cliquez sur **OK** pour terminer.

Note

- Utiliser l'expression XPath pour sélectionner les items de la liste de choix déroulante vous permet de créer les listes de choix avec des entrées dynamiques depuis le fichier XML lui-même.
- Si les items dans la liste déroulante de la la liste de choix sont obtenus depuis les énumérations de schéma, il seront triés de manière alphabétique par défaut. Si les items sont obtenus depuis le fichier des données XML, ils apparaîtront dans l'ordre du document par défaut. Si les items sont obtenus depuis une BD, le schéma de BD doit être défini comme schéma principal. Si les items sont obtenus depuis une BD qui n'est pas le schéma principal, un modèle pour la ligne de BD ciblée par l'expression XPath doit être incluse dans le design, même si le modèle doit être vide. De plus, dans de tels cas, assurez-vous que toutes les instances de la ligne ciblée [sont récupérées](#) ⁷⁵⁹.
- Les listes de choix dans la sortie de texte ont affiché la valeur sélectionnée.

5.10.4 Boutons radio, boutons

Il existe deux types de bouton : les boutons radio et les boutons. Les boutons radio permettent à l'utilisateur Authentic View de saisir les données dans le fichier XML. Les boutons **ne permettent pas** la saisie des données dans Authentic View, mais sont utiles pour des événements déclenchant dans la sortie HTML.

Boutons radio

Insérer des boutons radio dans SPS vous permet de donner à l'utilisateur un choix parmi les multiples alternatives. Chaque bouton radio que vous insérez mappe vers une valeur XML. L'utilisateur sélectionne un bouton radio. Les boutons radio pour un nœud sont mutuellement exclusifs ; seul un peut être sélectionné à la fois, et la valeur XML associée est saisie comme valeur du nœud. La manière d'utiliser cette fonction est de

créer le nœud pour lequel l'entrée des données est requis de multiples fois comme bouton radio. Pour chaque bouton radio, saisissez (i) du texte statique pour indiquer sa valeur à l'utilisateur, et (ii) une valeur XML pour chaque bouton radio. Pour éditer la valeur XML d'un bouton radio, dans la barre latérale des Propriétés, sélectionnez l'item de bouton radio, puis cliquez sur le bouton Éditer de la propriété *bouton radio*. Ceci fera apparaître le dialogue Éditer Bouton radio.

Boutons

L'option du bouton vous permet d'insérer un bouton et de spécifier le texte sur le bouton. Ceci est utile si vous souhaitez associer les scripts avec des événements de bouton dans la sortie HTML générée. Notez, toutefois, qu'un bouton ne mappe pas vers toute valeur XML et ne permet pas d'entrée de données dans Authentic View. Toutefois, la [valeur du nœud parent d'un bouton peut être sélectionnée par l'utilisateur Authentic View](#)⁵⁹⁷, et le fichier SPS peut être conçu pour modifier la présentation basée sur la sélection de l'utilisateur Authentic View.

Note : vous pouvez modifier les propriétés HTML d'un bouton radio ou d'un bouton en le sélectionnant et en modifiant ses propriétés HTML dans la barre latérale des Propriétés.

Note : les boutons radio dans la sortie de texte sont affichés comme parenthèses : ☐ pour les boutons radio non sélectionnés ; ☒ pour les boutons radio sélectionnés. Les boutons génèrent uniquement le texte de bouton dans la sortie de texte.

5.11 Liens

Les liens (ou hyperliens) peuvent être créés pour les signets situés dans le document ainsi que pour des ressources externes telles que les pages Web. Les liens peuvent aussi être créés pour des ancres générés de manière dynamique. StyleVision propose une flexibilité considérable en matière de création d'URI cibles pour les hyperliens.

La section, [Signets et Hyperliens](#)⁴⁷⁰, décrit comment créer des signets statiques et dynamiques dans le document et comment les mettre en lien ainsi que créer les liens vers des documents externes.

Note : les liens ne sont pas affichés dans la sortie texte.

5.12 Codes-barres

L'élément de design du code-barres est pris en charge dans le **mode XSLT 2.0 ou XSLT 3.0** (pas XSLT 1.0) et permet la génération de codes-barres (*capture d'écran ci-dessous*) dans le document de sortie. À l'emplacement dans le document de design là où vous souhaitez saisir le code-barres, [insérez l'élément design du code-barres](#) ²⁹¹ et spécifiez ses [propriétés](#) ²⁹³.



Important : Pour que les codes-barres fonctionnent, un environnement Java Runtime doit être installé. Ceci doit être la version 1.4 ou plus récente dans une version bit qui correspond à la version bit du pack de StyleVision installé sur votre système. 32-bit ou 64-bit


Important : Pour que les codes-barres soient générés dans la sortie, vous **devez utiliser le processeur XSLT d'Altova** pour générer la sortie. Ceci est dû au fait que les codes-barres dans un fichier SPS sont générés en appelant des fonctions d'extension Java spéciale qui ne font pas partie du standard XSLT. Les processeurs XSLT d'Altova prennent en charge ces fonctions d'extension spécifiques, tandis que d'autres processeurs XSLT ne le font probablement pas. En guise de résultat, les codes-barres ne seront pas générés si traités avec un processeur XSLT non-Altova. Le processeur XSLT d'Altova est packagé avec StyleVision et est appelé automatiquement quand vous générez la sortie via les commandes **Generate** dans le menu **Fichier**. De manière alternative, vous pouvez utiliser le [Serveur RaptorXML](#), qui est le processeur XSLT autonome d'Altova.

Note : les codes-barres ne sont pas rendus dans la sortie de texte.

Insérer un code-barres

Pour insérer un code-barres dans votre design, procédez comme suit :

1. À l'emplacement où vous voulez insérer le code-barres, cliquez avec la touche de droite et sélectionnez la commande **Insérer code-barres**. De manière alternative, sélectionnez la commande **Insérer | Insérer code-barres** ou cliquez sur l'icône du code-barres dans la barre d'outils et cliquez dans l'emplacement du design là où vous souhaitez insérer le code-barres. Vous pouvez aussi glisser-déposer un élément depuis l'arborescence de schéma dans le Mode Design, puis sélectionnez « Créer code-barres ». Le dialogue Insérer code-barres s'ouvre (voir la *capture d'écran ci-dessous*).



- Deux propriétés, *Type* et *Text*, sont obligatoires ; les autres sont optionnelles et/ou ont des valeurs appropriées par défaut. La propriété *Type*, la valeur qui peut être sélectionnée depuis une liste déroulante (voir la capture d'écran ci-dessus), spécifie le type de code-barres, par exemple EAN-13 (qui inclut les codes-barres ISBN) et UPC-A. La propriété *Text* spécifie la valeur qui générera le code-barres, par exemple, avec un numéro ISBN. Les différentes propriétés de code-barres sont [décrites ci-dessous](#)²⁹³. Définissez les propriétés requises et toute autre propriété que vous désirez. Notez que, si vous souhaitez utiliser une valeur dans le fichier XML comme la valeur d'une propriété, vous pouvez [saisir une expression XPath](#)⁶⁶ pour localiser le nœud XML que vous souhaitez accéder. Procédez comme suit : Sélectionnez la propriété, activez le bouton **XPath** dans la barre d'outils du dialogue des Propriétés, puis saisissez l'expression XPath dans le [dialogue Éditer expression XPath](#)⁹⁸⁰. L'expression XPath sera évaluée à l'intérieur du nœud contextuel actuel.
- Après avoir défini les propriétés, cliquez sur **OK**. L'image de code-barres sera insérée. Le code-barres généré (voir la capture d'écran ci-dessous) peut être immédiatement vu dans tout aperçu de sortie.



Note : Les images de code-barres sont générées comme fichiers PNG.

Propriétés de code-barres

Les propriétés de code-barres suivantes peuvent être spécifiées. Les propriétés *Type* et *Text* doivent être définies ; les autres propriétés sont optionnelles. Notez que les différentes propriétés sont disponibles pour différents types de code-barres.

- *Type* : Le système de code-barres sous lequel le message sera interprété, tel que EAN et UPC.
- *Texte* : La valeur qui sera utilisée pour générer le modèle de code-barres.
- *SetModuleWidth* : La largeur des barres dans le code.
- *SetBarHeight* : La hauteur des barres :
- *SetHeight* : La hauteur du graphique de code-barres.
- *DoQuietZone* : Les valeurs *Yes* ou *No* déterminent si la « zone silencieuse » (ou padding) autour du code-barres, qui est spécifié dans les propriétés *SetQuietZone* et *SetVerticalQuietZone* sera mis en œuvre.
- *SetQuietZone* : Définit la « zone silencieuse » (ou padding) autour du code-barres. Dans le cas des codes-barres unidimensionnels, la valeur spécifiée ici est appliquée dans la dimension horizontale. Dans le cas de codes-barres bidimensionnels, la valeur est appliquée aux deux dimensions horizontale et verticale. La valeur de la dimension verticale peut être écrasée par la valeur spécifiée dans la propriété *SetVerticalQuietZone*. Une unité de longueur en millimètres (mm) est requise. Exemple : 2mm.
- *SetVerticalQuietZone* : Définit la « zone silencieuse » (ou padding) pour la dimension verticale sur des codes-barres bidimensionnels. Une unité de longueur en millimètres (mm) est requise. Exemple : 2mm.
- *SetMsgPosition* : Spécifie où le texte du message apparaît relatif au code-barres. Les valeurs sont *top*, *bottom* et *none* (aucun message n'est généré).
- *SetPattern* : Définit un modèle pour le texte de message pour que le texte soit lisible. Un long string de nombres, par exemple, serait difficile à lire. La syntaxe des modèles est donnée ci-dessous.
- *SetFontName* : La police dans laquelle le texte devrait apparaître.
- *SetFontSize* : La taille de la police dans laquelle le texte devrait apparaître.
- *SetChecksumMode* : Les valeurs suivantes sont disponibles : (i) *Ajouter* : la checksum est ajoutée automatiquement au message ; (ii) *Check* : la checksum est cochée tout en rendant le code-barres (en patant du fait que la checksum est présente) ; (iii) *Ignore* : aucun traitement de la checksum n'est fait ; (iv) *Auto* : active le comportement par défaut du type de code-barres.
- *Orientation* : Si le code-barres doit être pivoté ou non. Les options sont en étapes de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles de la montre.
- *PixelDensity* : Spécifie la densité des pixels dans l'image du code-barres. Une densité de pixel plus élevée fournit des images plus nettes.
- *GeneratedImageSettings* : Vous permet de définir un nom pour le fichier d'image du code-barres généré. Si aucun nom n'est spécifié, un nom est généré automatiquement par StyleVision.


Syntaxe du modèle

Les modèles sont utilisés pour rendre le string du message d'entrée plus lisible dans le code-barres. Dans le modèle, chaque caractère de texte du message d'entrée est représenté par un trait de soulignement "_". Tout autre caractère inclus dans le modèle est inséré aux emplacements correspondants dans le texte du message d'entrée. La barre oblique inverse "\" est un symbole d'échappement. Donc, la combinaison de \"?' insérera le caractère '?' dans le texte de message de sortie où '?' peut être tout caractère. Le caractère '#' peut être utilisé pour supprimer un caractère depuis le message original. Ces points relatifs à la syntaxe du modèle sont illustrés avec les exemples ci-dessus.

Texte de message d'entrée	Pattern	Texte de message de sortie
123456	__ __ __	12 34 56
15032011094655	______ __:__:__ UTC	15\ 03\ 2011 09:46:55 UTC
15- 03- 2011	__#/_#/_	15/ 03/ 2011

Générer des fichiers de sortie

Les fichiers d'images du code-barres qui sont générés pour la sortie sont enregistrés aux emplacements spécifiés dans l'onglet Chemins du dialogue des Propriétés (*capture d'écran ci-dessous*), qui est accédé par la commande du menu **Fichier | Propriétés**.



Les fichiers d'image du code-barres pour les aperçus peuvent être créés dans le même répertoire que le fichier SPS ou le fichier de travail XML. Ils s'agit de fichiers temporaires, qui sont supprimés quand le fichier SPS est

fermé. Les fichiers d'images du code-barres qui sont créés lorsque la sortie est générée utilisant la commande **Fichier | Enregistrer fichier généré** peuvent être créés à tout emplacement. Leur emplacement cible est spécifié dans le volet, *Emplacement de fichiers générés supplémentaires* (voir la capture d'écran ci-dessus).

5.13 Modules de mise en page

Les modules de mise en page sont des objets contenant une mise en page. Le module en entier est inséré dans le design SPS et apparaît comme bloc à l'intérieur du flux du document. À l'intérieur d'un Module de mise en page, de multiples cases de mise en page, chacune contenant les éléments de design SPS standard, peuvent être placées conformément aux exigences du design. Pour cette raison, en utilisant les Modules de mise en page, les designers peuvent créer une mise en page juste comme ils utiliseraient une application design graphique basée sur un plan de travail.

Les étapes pour la création d'un module de mise en page sont comme suit :

1. Insérer un [Conteneur de mise en page](#) ²⁹⁶. Le conteneur de mise en page peut occuper toute la largeur de la page ou peut avoir d'autres dimensions selon votre choix. Il peut contenir un blueprint du design pour servir comme guide de design et il peut être formaté (dans la barre latérale des Styles) utilisant les styles pour le conteneur de mise en page.
2. Insérer une ou plusieurs [cases de mise en page](#) ³⁰⁰ dans le conteneur de mise en page. Les cases de mise en page peuvent contenir de multiples éléments design (y compris du texte statique, des nœuds de schéma, des calculs automatiques, des images, listes, etc), et elles peuvent être formatées (dans la barre latérale des Styles) utilisant des styles pour la case de mise en page. Les cases de mise en page peuvent aussi être déplacées l'une par rapport à l'autre à l'intérieur du conteneur de mise en page et peuvent être positionnées devant ou derrière chacune.
3. Des [lignes](#) ³⁰³ peuvent être tirées, formatées, positionnées et déplacées vers l'avant ou l'arrière de la pile des objets de mise en page (cases de mise en page et autres lignes).

Note : les modules de mise en page ne sont pas rendus dans la sortie de texte.

Designs basés sur des formulaires

Quand vous [créez un nouveau fichier SPS](#) ¹⁰¹⁰, vous avez le choix entre créer un design flottant librement et un design basé sur la forme. Un design « form-based » est essentiellement un design SPS consistant en un conteneur de mise en page.

Note : les modules de mise en page sont pris en charge dans Authentic View uniquement dans les éditions Enterprise des produits Altova.

5.13.1 Conteneurs de mise en page

Un conteneur de mise en page a les propriétés suivantes :

- Il peut être [inséré](#) ²⁹⁷ à l'intérieur du flux d'un document, c'est-à-dire à l'intérieur d'un modèle. Ou il peut être inséré comme conteneur à l'intérieur du design du document dans lequel il est créé.
- Il peut avoir les mêmes dimensions que la dimension de la page définie pour cette section (la propriété « Auto-Fit to Page » des conteneurs de mise en page). Ou il peut avoir toute autre dimension que vous spécifiez. Voir la section [dimension du conteneur de mise en page](#) ²⁹⁷ ci-dessous pour les détails.
- Une [grille de mise en page](#) ²⁹⁷ et une [fonction zoom](#) ²⁹⁸ rendent le positionnement d'objets dans le conteneur de mise en page plus facile.
- Il peut contenir des [propriétés de style](#) ²⁹⁸, telles que les bords, les couleurs d'arrière-plan, les propriétés de police pour tout le conteneur, etc.

- Il peut [contenir des cases de mise en page et des lignes](#) ²⁹⁹, mais aucun autre élément de design. (Tous les éléments de design doivent être placés à l'intérieur des cases de mise en page.)
- Il peut contenir un [blueprint](#) ²⁹⁹, qui est une image placée sur le plan de travail pour servir de modèle de référence pour le designer. Le design peut ensuite être créé pour correspondre exactement au blueprint.

Note : les modules de mise en page sont pris en charge dans Authentic View uniquement dans les produits des Enterprise Editions d'Altova.

Insérer un conteneur de mise en page


Pour insérer un conteneur de mise en page, cliquez sur l'icône **Insérer Conteneur de mise en page** dans la [barre d'outils Insérer Éléments de design](#) ¹⁰⁰⁴ et cliquez dans l'emplacement du design où le conteneur de mise en page doit être inséré. Un dialogue apparaît demandant si vous souhaitez ajuster automatiquement le conteneur de mise en page à la page. Si vous cliquez sur **Yes**, le conteneur de mise en page aura la même dimension que les dimensions de page définies dans les propriétés de mise en page de la page de la section du document particulier. Si vous cliquez sur **No**, alors un conteneur de mise en page avec une dimension par défaut de 3.5in x 5.0in est créé.

Notez qu'un conteneur de mise en page peut aussi être créé au moment où vous créez un fichier SPS.

Dimension du conteneur de mise en page

Il y a deux groupes de propriétés qui affectent la dimension du conteneur de mise en page :

- La propriété *Auto-Fit Page Size* (barre latérale des propriétés, *capture d'écran ci-dessous*) peut être définie comme *yes* pour créer un conteneur de mise en page ayant les mêmes dimensions que celles spécifiées pour les pages dans cette section du document. Une valeur *no* pour cette propriété crée un conteneur de mise en page avec une dimension qui se laisse personnaliser.



- Les propriétés *height* et *width* du groupe des détails des styles du conteneur de mise en page (dans la barre latérale des Styles) spécifient les dimensions du conteneur de mise en page. Les dimensions peuvent aussi être modifiées directement dans le design en glissant les marges droite et du bas du conteneur de mise en page. Notez que les propriétés *height* et *width* prendront effet uniquement lorsque la propriété *Auto-Fit Page Size* contient la valeur *no*.

Grille du conteneur de mise en page

Le conteneur de mise en page a une grille qui aide à résoudre des questions d'espacement dans la mise en page. Les paramètres suivants contrôlent l'utilisation de la grille :

- *Afficher/Dissimuler Grille* : Une commande bascule dans la barre d'outils Insérer Éléments de design active ou désactive l'affichage de la grille.
- *Dimension de la grille* : Dans l'onglet Design du dialogue des Options (les options [Outils | Options](#) ¹¹³⁸) pour les longueurs horizontales et verticales peuvent être spécifiées. Notez que si les unités de longueur très volumineuses sont sélectionnées, la grille pourrait ne pas être clairement visible.
- *Aligner sur la grille* : Une commande bascule dans la barre d'outils Insérer des Éléments Design vous permet d'activer ou de désactiver la fonction Snap vers Grille. Lorsque la fonction Snap vers Grille est activée, les bords supérieur et gauche des cases de mises en page et les points de terminaison des lignes de mise en page s'alignent avec les lignes et points de grille, respectivement.


Zoom

Pour que les objets soient placés de manière plus précise, vous pouvez amplifier l'aperçu. Faites ceci en changeant le facteur Zoom dans la liste de choix (dans la barre d'outils autonome), ou en appuyant sur la clé **Ctrl** et en scrollant avec la souris.

Propriétés de style du conteneur de mise en page

Il existe deux types de propriétés de style qui peuvent être appliquées aux conteneurs de mise en page :

- Celles qui s'appliquent uniquement au conteneur de mise en page et qui ne peuvent pas être héritées, telles que les propriétés *border* et *background-color*.
- Celles qui peuvent être héritées par les cases de mise en page dans le conteneur de mise en page, telles que les propriétés de police.



Les propriétés de style d'un conteneur de mise en page sont définies dans les styles *Conteneur de mise en page* dans la barre latérale Styles (*capture d'écran ci-dessus*).


Contenus du Conteneur de mise en page

Les seuls items de design qui peuvent être contenus dans le conteneur de mise en page sont les cases de mise en page et les lignes. De plus, un blueprint (qui n'est pas un élément de design) peut être placé dans le Conteneur de mise en page comme aide au design. Tous les éléments de design doivent être placés dans la case de mise en page.

Blueprints

Un blueprint à la fois peut être placé dans le conteneur de mise en page pour aider le designer à créer le fichier SPS. Le blueprint est un fichier d'image qui peut être placé pour être ajusté exactement à la dimension du conteneur de mise en page. De manière alternative, si une image blueprint est plus petite que le conteneur de mise en page, elle peut être décalée vers l'emplacement désiré dans le design (*voir les propriétés de l'Image blueprint ci-dessous*). Le designer peut utiliser le blueprint en reproduisant le design SPS par-dessus le design blueprint. De cette manière, le designer sera capable de concevoir les éléments dans la mise en page exactement comme dans le blueprint. Le blueprint apparaîtra uniquement dans l'Aperçu de design, mais dans **aucun** autre aperçu de sortie : la raison est que son seul objectif est d'assister lors de la création du design de SPS.

Les propriétés blueprint peuvent être contrôlées via le groupe de propriétés *Image blueprint* des propriétés du conteneur de mise en page (dans la barre latérale des propriétés, *capture d'écran ci-dessous*).



L'opacité du blueprint dans le conteneur de mise en page peut être spécifiée pour que le blueprint ne puisse pas interférer avec la consultation du design. L'affichage de l'image blueprint peut aussi être désactivé avec la propriété *Afficher image*, le cas échéant.

5.13.2 Cases de mise en page

Chaque élément de design dans une mise en page (tel que le texte statique, les nœuds de schéma, les calculs automatiques, les images, les listes, etc) doivent être placées dans la case de mise en page. Les cases de mise en page contenant les éléments de design sont présentées telles que requises dans le Conteneur de mise en page. Notez qu'un élément de design ne peut pas être placé directement dans un conteneur de mise en page ; il peut être placé dans une case de mise en page.

Cette section décrit comment les cases de mise en page sont utilisées et organisées en les sous-sections suivantes :

- [Insérer Case de mise en page](#) ³⁰⁰
- [Sélectionner et déplacer les Cases de mise en page](#) ³⁰⁰
- [Modifier la taille de la case de mise en page](#) ³⁰⁰
- [Définir les propriétés de style de la case de mise en page](#) ³⁰¹
- [Insérer le contenu dans la case de mise en page](#) ³⁰²
- [Ordre d'empilement des cases de mise en page](#) ³⁰²

Insérer une Case de mise en page

Une case de mise en page peut être insérée uniquement dans le [Conteneur de mise en page](#) ²⁹⁶. Pour ajouter une case de mise en page, cliquez d'abord sur l'icône de la Case de mise en page dans la barre d'outils [Insérer Éléments de design](#) ¹⁰⁰⁴, puis cliquez dans l'emplacement à l'intérieur du Conteneur de mise en page où vous souhaitez insérer la Case de mise en page. Une Case de mise en page sera insérée, avec le bord gauche supérieur positionné là où vous avez cliqué. La case sera transparente, n'aura pas de bords, et n'aura pas de texte par défaut.


Sélectionner et déplacer les Cases de mise en page

Pour sélectionner une Case de mise en page, placez le curseur au-dessus du bord gauche ou sur le bord supérieur de la Case de mise en page pour que le curseur devienne une double flèche croisée. Lorsque ceci arrive, cliquez pour sélectionner la Case de mise en page. Si vous gardez le bouton de la souris enfoncé, vous pouvez déplacer la Case de mise en page vers un autre emplacement à l'intérieur de son Conteneur de mise en page. Vous pouvez aussi déplacer une Case de mise en page à gauche, à droite, vers le haut ou vers le bas en la sélectionnant et ensuite en appuyant sur la clé du curseur pour la direction requise. Quand la Case à cocher est sélectionnée, ses propriétés et styles sont affichés dans les barres latérales respectives.

Taille de la Case de mise en page

Chaque Case de mise en page a une propriété appelée *Auto-Resize* (voir la capture d'écran ci-dessous). Quand la valeur de cette propriété est définie comme *oui*, la Case de mise en page se redimensionne automatiquement pour accommoder exactement tout contenu statique (y compris le markup) qui est inséré dans le Mode Design. Lorsque la valeur du redimensionnement automatique est définie comme *non*, la taille de la Case de mise en page ne change pas automatiquement quand le contenu y est inséré.

Pour changer la dimension de la Case de mise en page manuellement, glissez son bord droit et le bord inférieur. Vous pouvez aussi modifier la taille de la Case de mise en page en utilisant les clés du curseur pour déplacer les bords droits et du bas de la case. À cette fin, [sélectionnez la Case de mise en page](#) ³⁰⁰. Ensuite, procédez comme suit : (i) pour déplacer le bord droit, maintenez la clé **Shift** appuyée et appuyez sur la clé du curseur à droite ou à gauche jusqu'à ce que la taille requise soit obtenue ; (ii) pour déplacer le bord inférieur, maintenez la clé **Shift** appuyée et sur la clé du curseur supérieure ou inférieure.




Les propriétés *Additional Height* et *Additional Width* confèrent les longueurs qui sont supplémentaires aux dimensions optimales comme déterminées par le redimensionnement automatique. Les longueurs supplémentaires sont obtenues quand une Case de mise en page est redimensionnée manuellement. À l'inverse, en changeant les valeurs de ces deux propriétés, la taille de la Case de mise en page peut être changée.

Note : dans une case de mise en page, un saut de ligne est obtenu en appuyant sur la clé **Enter**. Ceci est important car si du contenu est ajouté qui ne contient pas de saut de ligne, alors la longueur de la ligne actuelle augmente, augmentant ainsi la largeur optimale de la Case de mise en page et—par ailleurs—affectant la valeur *Additional Width*, qui est calculée avec la référence vers la largeur optimale.

Propriétés de style de la case de mise en page

Les propriétés de style d'une Case de mise en page sont définies dans les styles *Case de mise en page* dans la barre latérale Styles (*capture d'écran ci-dessous*). Les styles sont affichés quand la Case de mise en page est sélectionnée et peuvent être édités.




Note : la valeur de la *couleur d'arrière-plan* de `transparent` peut être sélectionnée dans la liste déroulante de la liste de choix de la propriété (elle n'est pas disponible dans la palette de couleur). La signification de cette valeur dans une situation où la Case de mise page fait partie d'une pile est expliquée ci-dessous.

Insérer le contenu dans la Case de mise en page

Tout type d'élément de design peut être inséré dans la Case de mise en page, et est inséré comme normalement dans SPS. Notez, toutefois, que ni le [Conteneur de mise en page](#) ²⁹⁶ ni la [Ligne de mise en page](#) ³⁰³ ne peuvent être insérés dans la Case de mise en page. Veuillez noter les points suivants :

- Quand les éléments de design sont insérés qui requièrent un nœud contextuel, le nœud actuel sera pris comme nœud contextuel. Le nœud actuel est le nœud au sein duquel le module de mise en page a été créé.
- Le texte dans les cellules 90 degrés dans le sens de la montre ou dans le sens inverse de la montre pour que le texte soit vertical, se lisant du haut vers le bas et du bas vers le haut, respectivement. À cette fin, dans le design, sélectionnez le texte qui doit être pivoté et, dans la barre latérale des Propriétés (*capture d'écran ci-dessous*), sélectionnez `LayoutBox`. Dans le groupe des propriétés *Case de mise en page*, sélectionnez la valeur requise pour la propriété *Orientation*.




Notez les points suivants :

- La rotation sera appliquée dans la sortie, mais ne sera pas affichée dans le design.
- Cette propriété peut aussi être appliquée au texte dans les [cellules de table](#) ¹⁶⁸.

Ordre d'empilement des Cases de mise en page


Les cases de mise en page peuvent être placées l'une sur l'autre. Lorsqu'une Case de mise en page est placée au-dessus de l'autre, alors, si elle est opaque, elle masque cette partie de la Case de mise en page qu'elle recouvre. Ce comportement peut être élargi à une pile de plusieurs cases de mise en page. Dans une telle pile, seule la case de mise en page la plus élevée sera entièrement visible ; les autres seront partiellement ou entièrement couvertes.



Les cases de mise en page peuvent être reculées ou avancées en utilisant les commandes de menu **Ordre** dans le menu contextuel de la case de mise en page sélectionnée. En utilisant ces commandes, une case de mise en page peut être triée comme suit : (i) relative à son voisin le plus proche sur la pile (les commandes **Avancer** et **Reculer**), ou (ii) relative à la pile entière (les commandes **Bring to Front** et **Send to Back**). Dans la capture d'écran ci-dessus, l'ordre d'empilement de l'avant vers l'arrière est comme suit :

- *Pile gauche* : orange, vert, bleu
- *Pile droite* : bleu, vert, orange

Notez que les cases de mise en page avec des arrière-plans transparents (arrière-plan par défaut des cases de mise en page) peuvent avoir l'air de ne pas bouger l'une par rapport à l'autre, en particulier si plus d'une case dans la pile est transparente et si les cases n'ont pas de bords. La capture d'écran ci-dessous présente plusieurs manières dont la transparence affecte l'empilement.



Note : les [lignes de mise en page](#) ³⁰³ peuvent aussi être ajoutées à une pile de cases de mise en page, et chaque ligne peut être déplacée par rapport aux autres items dans la pile.

5.13.3 Lignes

Les lignes peuvent être [insérées dans un conteneur de mise en page](#) ³⁰³ (mais pas dans des cases de mise en page), puis [sélectionnées, redimensionnées et déplacées](#) ³⁰⁴ à l'intérieur d'un conteneur de mise en page, [propriétés assignées](#) ³⁰⁴, et [déplacées vers l'arrière et vers l'avant d'une pile d'items de mise en page](#) ³⁰⁵ consistant de cases de mise en page et d'autres lignes.

Insérer une ligne

Pour ajouter une ligne à un conteneur de mise en page, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Insérer ligne dans la barre d'outils [Insérer des Éléments Design](#) ¹⁰⁰⁴.

2. Cliquez dans l'emplacement à l'intérieur du conteneur de mise en page là où vous voulez situer le point de départ de la ligne.
3. Sans lâcher le bouton de la souris, tirez la ligne du point de départ au point de terminaison souhaité. Puis, lâchez le bouton de la souris.

Une ligne noire sera insérée, avec un point à chaque fin de ligne indiquant respectivement les points de départ et de terminaison.


Sélectionner, déplacer et redimensionner une ligne

Dans la fenêtre principale, vous pouvez exécuter les fonctions glisser-et-déposer suivantes :

- Pour sélectionner une ligne, cliquez sur n'importe quelle partie de la ligne (le curseur devient une double flèche croisée lorsqu'il se trouve au-dessus de la ligne). Une fois qu'une ligne est sélectionnée, ses propriétés sont affichées dans la barre latérale des propriétés et peuvent y être éditées (*voir capture d'écran ci-dessus*).
- Pour déplacer une ligne, sélectionnez-la et glissez-la à l'emplacement souhaité. Vous pouvez aussi déplacer une ligne à gauche, à droite, vers le haut ou vers le bas en la sélectionnant, puis en appuyant sur la clé du curseur pour la direction requise.
- Pour redimensionner ou réorienter graphiquement une ligne, sélectionnez soit le point de départ ou le point de terminaison et repositionnez-le pour obtenir une nouvelle dimension et/ou orientation. Vous pouvez également redimensionner ou réorienter une ligne en appuyant sur **Shift** et les touches du curseur : les touches du curseur droite et gauche déplacent le point de terminaison droite à droite et à gauche, les touches du curseur haut et bas déplacent le point de terminaison droite respectivement vers le haut et vers le bas.

Propriétés de ligne

Quand une ligne est sélectionnée, ses propriétés sont affichées dans la barre latérale des Propriétés (*capture d'écran ci-dessous*), et les propriétés (recensées ci-dessous) peuvent être éditées dans la barre latérale. Vous pouvez aussi cliquer avec la touche de droite sur une ligne pour faire apparaître la barre latérale des Propriétés avec les propriétés de la ligne y incluses.




Les propriétés de ligne suivantes peuvent être éditées dans la barre latérale des Propriétés.

- *Couleur* : Spécifie une couleur pour la ligne. La valeur par défaut est noire.
- *Taille et position* : L'emplacement des points de départ et de terminaison de la ligne peut être spécifié utilisant un système de coordonnées x-y (horizontal-vertical). Le cadre de référence est créé avec le bord gauche supérieur du conteneur de mise en page ayant des coordonnées ($x=0$, $y=0$).
- *Largeur* : Spécifie l'épaisseur de la ligne.

Ordre des lignes et d'empilement

Quand une ligne est dans une pile consistant de cases de mises en page et autres lignes, elle peut être envoyée vers l'arrière ou vers l'avant utilisant les commandes de menu **Ordre** dans le menu contextuel de la ligne sélectionnée. En utilisant ces commandes, une ligne peut être triée comme suit : (i) relative à son voisin le plus proche sur la pile (les commandes **Avancer** et **Reculer**), ou (ii) relative à la pile entière (les commandes **Bring to Front** et **Send to Back**).



Dans la capture d'écran ci-dessus, l'ordre d'empilement de l'avant vers l'arrière est comme suit : case verte, ligne rouge, ligne noire, case bleue.

5.14 La fonction Change-To

La fonction **Change-To** est disponible quand un modèle ou les contenus d'un modèle sont sélectionnés et vous permettent de changer : (i) le nœud pour lequel le modèle s'applique, ou (ii) comment le nœud est créé dans le design.

Ce qui peut être changé avec la fonction Change-To


Soit son nœud ou son contenu peuvent être changés. Dans l'image ci-dessous, le nœud est sélectionné. Dans l'image à droite, les contenus du nœud sont sélectionnés.



L'élément `n1:Name` dans la capture d'écran ci-dessus a été créé comme `(contenus)`, donc les contenus du nœud sont représentés par l'espace réservé `(contenus)`. En alternative, le nœud peut avoir été créé comme autre type de contenu, par exemple, comme champ d'entrée ou zone de liste déroulante. D'autres types de contenus peuvent aussi être sélectionnés.


La commande Change-To

Accédez à la commande Change-To en cliquant avec la touche de droite sur votre sélection. Dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez **Change-To** (capture d'écran ci-dessous).



Modifier les correspondances du modèle

Si un modèle est sélectionné, vous pouvez changer le nœud pour lequel le modèle s'applique. Ceci est utile si, par exemple, le nom d'un élément a été modifié dans le schéma. Lorsque vous passez au-dessus de la commande Change-To et sélectionnez le modèle depuis le sous-menu qui apparaît, vous verrez une liste avec tous les nœuds qui peuvent être insérés comme enfant de l'élément parent du nœud sélectionné. Cliquez sur un de ces nœuds pour que le modèle soit appliqué à ce nœud.




Si le nœud sélectionné a un modèle contenu qui ne correspond pas au modèle décrit, il y aura des inconsistances structurelles. De telles inconsistances sont des erreurs et elles sont indiquées avec des passages biffés en rouge dans les balises des nœuds qui sont invalides.

Vous pouvez aussi modifier la correspondance du modèle pour que celui corresponde à, non pas un nœud, mais à un [modèle de variable](#) ³⁷⁷.

Changer le type de contenu du nœud

Si un modèle ou son contenu est sélectionné, alors vous pouvez changer le type de contenu du nœud tel qu'il est créé. En passant au-dessus de la commande Change-To dans le menu contextuel, le type de contenu vers lequel le nœud peut être modifié est affiché comme options dans le sous-menu qui apparaît (*voir la capture d'écran ci-dessous*).



La capture d'écran ci-dessus a été prise avec une zone de liste déroulante

6 Structure SPS

La structure d'un document SPS est pilotée par l'entrée ainsi que par la sortie, et elle est contrôlée par :

- [Sources de schéma](#) ³¹²
- [SPS modulaire](#) ³⁵⁵
- [Fragments de modèles et de design](#) ³⁶⁹

Structure pilotée par l'entrée : fichiers SPS de schémas et modulaires

Par piloté par l'entrée, nous voulons dire que les schémas de source des fichiers SPS spécifient la structure du/des document/s d'entrée et que cette structure est la structure sur lequel le document SPS est basé. Par exemple, si un schéma de source spécifie une structure qui est la séquence des éléments `Office`, alors le design SPS pourrait avoir un modèle pour l'élément `Office`. Au moment du traitement, ce modèle sera appliqué à chaque élément `Office` dans le document des données source.

Un autre exemple afin de savoir comment la structure d'un document source pilote le design du fichier SPS peut être vu dans l'utilisation des tables. Disons qu'un élément `Office` contient de multiples enfants de l'élément `Person`, et que chaque élément `Person` contient un ensemble d'éléments enfant, tel que `Name`, `Address`, `Telephone`, etc., alors un modèle sous forme d'une table peut être créé pour l'élément `Person`. Chaque élément `Person` peut être présenté dans une ligne séparée de la table (*capture d'écran ci-dessous*), dans laquelle les colonnes sont le détails de `Person` (les éléments enfant de l'élément `Person`).

First	Last	Title (sorted by)
Loby	Matise	Accounting Manager
Frank	Further	Accounts Receivable
Vernon	Callaby	Office Manager

Un tel modèle est possible en raison de la structure de l'élément `Person` et parce que les éléments `Person` sont des frères. Dans le modèle de la table, une seule ligne est conçue pour l'élément `Person`, et ce traitement (le design de la ligne) est appliqué dans chaque élément `Person` dans le document source, créant une nouvelle ligne pour chaque élément `Person`, avec les éléments enfant formant des colonnes de table.

Vous trouverez une description des différentes sources de schéma dans la section [Sources de schéma](#) ³¹².

En plus, StyleVision permet aux SPS d'être réutilisés comme modules à l'intérieur d'autres SPS. De cette manière, les modules peuvent être inclus à l'intérieur d'une structure et peuvent la modifier. Toutefois, une structure de schéma contenue dans un module doit correspondre à la structure du schéma sous-jacent du SPS contenant. Vous trouverez dans la section [SPS modulaire](#) ³⁵⁵ une description du travail avec le SPS modulaire.

Structure pilotée par la sortie : fragments de modèles et de design

Tandis que les sources de schéma fournissent la structure du document des données d'entrée, le design actuel du document de sortie est ce qui est spécifié dans le document SPS. Ce design est contenu dans un modèle de document appelé le modèle principal. Le modèle principal contient généralement plusieurs modèles

de composant et peut référencer des modèles globaux. Les modèles sont décrits dans la section, [Fragement de modèles et de design](#) ³⁶⁹.

Cette composabilité (de modèles multiples) est davantage améliorée par la fonction de StyleVision nommée Fragments de design, qui permet qu'un traitement spécifique soit attribué à un fragment de document pouvant être réutilisé. Un fragment de design est différent d'un modèle global dans ce sens qu'il peut : (i) être composé de multiples modèles ; et (ii) un contenu identique avec un traitement différent peut être créé dans des fragments de design séparés, dont chacun peut être utilisé dans un modèle selon la situation. Par exemple, dans certaines situations de traitement, un nœud `Email` peut être requis comme lien qui ouvre un e-mail vide ; dans d'autres cas, l'élément `Email` peut être requis en gras et en rouge. Deux fragments de design séparés pourraient fournir le traitement respectif et les deux peuvent être réutilisés, tel que requis.

Les fragments de design sont décrits en détail dans la section [Fragments de design](#) ³⁸¹.


6.1 Sources de schéma

Les sources de schéma sont le point de démarrage du design, et la structure de design peut être influencée par : (i) les choix que vous faites au cours de la sélection de schéma, et (ii) les éléments racine que vous sélectionnez dans le schéma.

Sélection de schéma

La sélection du schéma pour un nouveau fichier SPS peut être faite des deux manières suivantes :

1. Cliquez sur **Fichier | Nouveau** et sélectionnez directement une source de schéma à ajouter via une des méthodes (à l'exception de **Nouveau (vide)**) disponible dans le menu qui apparaît.
2. Cliquez sur **Fichier | Nouveau**, sélectionnez Nouveau (vide) depuis le menu qui apparaît. Après avoir créé un nouveau SPS et l'avoir affiché dans la GUI, dans la [barre latérale de l'Aperçu de design](#)⁴⁸, sélectionnez la commande **Ajouter Nouveau schéma**. Ceci fait apparaître un menu qui recueille les méthodes que vous pouvez utiliser afin d'ajouter les différents types de schémas (*capture d'écran ci-dessous*). Chaque commande dans ce menu est décrite dans les sous-sections de cette section.



La source de schéma peut être sélectionnée depuis un fichier, une BD, ou être une taxonomie XBRL ou définie par l'utilisateur. Un point important à considérer sera si vous allez utiliser les modèles globaux, et si les éléments que vous souhaitez créer comme modèles globaux sont définis comme éléments globaux dans le schéma. Lorsque vous ajoutez un DTD du fichier, souvenez-vous que tous les éléments définis dans le DTD sont des éléments globaux. Lorsque vous ajoutez un schéma XML du fichier, il est bien de vérifier quels éléments sont définis comme éléments globaux et, si vous souhaitez apporter des modifications au schéma, si ceci est autorisé dans votre environnement XML. Quand une BD est sélectionnée, au cours du processus d'importation, vous pouvez sélectionner quelles tables sont à importer de la BD. Cette sélection détermine la structure du schéma XML qui sera générée depuis la BD.

Note : vous pouvez sélectionner de multiples schémas, desquels un schéma est désigné comme [schéma principal](#)³³ (cliquez avec la touche de droite sur le schéma dans la barre latérale de l'Aperçu de design et sélectionnez Définir comme schéma principal). Le [nœud du document](#)³² du [schéma principal](#)³³ est le point d'entrée du [modèle principal](#)³³. La sélection et la présence de schémas subsidiaires dans les sources de schéma permettent que des nœuds depuis ces schémas soient inclus dans le design.


Note : si vous souhaitez ajouter un espace de nom à une feuille de style SPS ou à une feuille de style XSLT générée depuis une SPS créée, l'espace de nom doit être ajouté à l'élément de niveau supérieur `schema` du schéma XML sur lequel la SPS se base.

Éléments racine

Si une source de schéma a de multiples [éléments globaux](#)³², alors les multiples éléments racine ([éléments du document](#)³²) peuvent être sélectionnés pour utilisation dans le design. Ceci permet au design SPS d'avoir des modèles qui correspondent aux multiples éléments du document. L'avantage est que si un SPS, disons

UniversalSPS.sps, basé sur UniversalSchema.xsd a un modèle pour chacun de ses deux éléments racine, Element-A et Element-B, alors cet SPS peut être utilisé avec un document d'instance XML qui a l'Element-A comme son élément de document de même qu'avec un autre document d'instance XML qui a l'Element-B comme son élément de document. Pour chaque instance XML, le modèle pertinent est utilisé, tandis que l'autre n'est pas utilisé. Ceci est dû au fait que pour l'élément du document de chaque document d'instance XML, il n'existe qu'un modèle dans SPS qui correspond à cet élément de document. Par exemple, l'élément du document /Element-A sera complété par le modèle qui sélectionne /Element-A mais pas par celui qui sélectionne /Element-B. Dans cette connexion, il est important de se rappeler que si de multiples éléments globaux sont définis dans le schéma, un document XML avec un de ces éléments globaux est valide (assumant évidemment que sa sous-structure es valide selon le schéma).

Pour configurer un SPS pour qu'il puisse utiliser les multiples éléments racine ([éléments de document](#) ³²), cliquez sur le bouton  à droite de l'entrée /Root elements du schéma. Le dialogue suivant apparaît.



Le dialogue recense tous les éléments globaux dans le schéma. Sélectionnez les éléments globaux que vous souhaitez utiliser comme éléments racine ([éléments de document](#) ³²) et cliquez sur **OK**. L'/les élément/s sélectionné/s sera/-ont disponible/s comme éléments de document racine et sera/-ont affiché/s dans la liste des Éléments racine. Un modèle peut désormais être créé pour chacun de ces éléments de document. Chacun de ces modèles sert de modèle d'élément racine alternatif. Quand un document XML est traité avec SPS, seul un modèle d'élément racine alternatif sera utilisé : celui qui correspond à l'élément racine (ou de document) du document XML.

Donc, si un document XML ayant l'Element-A comme son élément de document est traité avec cet SPS, alors le modèle racine dans le SPS qui correspond à l'Element-A est déclenché, tous les autres modèles d'élément racine dans le SPS sont ignorés. Si un document XML ayant l'Element- B comme son élément de document est traité, alors le modèle racine dans le SPS qui correspond à l'Element- B est déclenché, tous les autres

modèles d'élément racine dans le SPS sont ignorés. De cette manière, un seul SPS peut être utilisé pour traiter deux ou plus de documents XML, dont chacun a un élément racine (ou de document) différent.

6.1.1 DTD et schémas XML


Un fichier SPS peut être basé sur un schéma XML ou DTD ou avoir un ou plus de schémas XML ou DTD parmi ses sources de schéma. Un schéma XML ou DTD peut être créé comme source de schéma d'une des manières suivantes :

- Le Schéma XML ou DTD est créé comme source de schéma directement quand SPS est créé (**Fichier | Nouveau | Nouveau à partir de Schéma XML/DTD/XML**).
- Le Schéma XML ou DTD est ajouté au SPS vide ou à un SPS avec des sources de schéma existantes (dans la [barre latérale de l'Aperçu du design](#) ⁴⁸).

Les commandes respectives vous invitent à naviguer depuis le Schéma XML ou DTD. Si le schéma est valide, il sera créé comme source de schéma dans l'arborescence des Sources de schéma de la barre latérale de l'arborescence de schéma. De manière alternative, un fichier XML peut être sélectionné. Si un fichier de schéma XML (.xsd) ou DTD est associé au fichier XML, ensuite le schéma XML ou fichier DTD est chargé comme schéma de source et le fichier XML est chargé comme fichier de travail XML. Si aucun schéma n'est associé au fichier XML, un dialogue apparaît demandant si vous voulez générer un schéma XML basé sur la structure et les contenus du fichier XML ou rechercher un schéma existant. Si vous choisissez de générer un schéma, le schéma généré sera chargé comme schéma de source, et le fichier XML sera chargé comme fichier de travail XML.

▼ Sélectionner et enregistrer les fichiers via des URL et des Ressources globales


Dans plusieurs dialogues Fichiers Ouvrir et Fichier Enregistrer, vous pouvez choisir de sélectionner le fichier nécessaire ou d'enregistrer un fichier via une URL ou une Ressource globale (*voir capture d'écran ci-dessous*). Cliquer sur **Passer à URL** ou sur **Passer à Ressources globales** pour vous rendre sur un de ces processus de sélection.




Sélectionner les fichiers via des URL

Pour sélectionner un fichier via une URL (pour l'ouvrir ou l'enregistrer), procédez comme suit :

1. Cliquer sur la commande **Passer à URL**. Cela vous permet de passer au mode URL du dialogue Ouvrir ou Enregistrer (la capture d'écran ci-dessous montre le dialogue Ouvrir).



2. Saisir l'URL à laquelle vous souhaitez accéder dans le champ *URL de serveur* (capture d'écran ci-dessus). Si le serveur est un Microsoft® SharePoint® Server, cochez la case correspondante *Microsoft® SharePoint® Server*. Voir les Notes Microsoft® SharePoint® Server ci-dessous pour plus d'informations concernant le travail avec des fichiers sur ce type de serveur.
3. Si le serveur est protégé par un mot de passe, veuillez saisir votre ID d'utilisateur et votre mot de passe dans les champs *Utilisateur* et *Mot de passe*.
4. Cliquer sur **Parcourir** pour consulter et naviguer dans la structure du répertoire du serveur.
5. Dans l'arborescence du dossier, recherchez le fichier que vous souhaitez charger puis cliquer dessus.



L'URL du fichier apparaît dans le champ URL de fichier (voir capture d'écran ci-dessus). Ce n'est qu'à ce moment que le bouton **Ouvrir** ou **Enregistrer** devient actif.

6. Cliquer sur **Ouvrir** pour charger le fichier ou **Enregistrer** pour l'enregistrer.


Notez les points suivants :

- La fonction Parcourir est uniquement disponible sur les serveurs qui prennent en charge WebDAV et sur les Microsoft SharePoint Servers. Les protocoles pris en charge sont FTP, HTTP et HTTPS.
- Pour vous donner un plus grand contrôle du processus de chargement lors de l'ouverture d'un fichier, vous pouvez choisir de charger le fichier par le biais du cache local ou d'un serveur proxy (ce qui accélère considérablement le processus si le fichier a été chargé avant). En alternative, vous pouvez choisir de recharger le fichier si vous travaillez par exemple avec un système de publication électronique ou de base de données ; dans ce cas, choisir l'option **Recharger**.

▼ Notes Microsoft® SharePoint® Server

Noter les points suivants concernant les fichiers sur les Microsoft® SharePoint® Servers :

- Dans la structure du répertoire qui apparaît dans le panneau des Fichiers disponibles (*capture d'écran ci-dessous*), les icônes de fichier ont des symboles qui indiquent le statut de d'archivage/récupération des fichiers.




Cliquer avec la touche de droite sur un fichier, pour ouvrir un menu contextuel contenant les commandes disponibles pour ce fichier (*capture d'écran ci-dessus*).

- Les icônes de fichier sont présentées ci-dessous :

	Archivé. Disponible pour une récupération.
	Récupéré par un autre utilisateur. N'est pas disponible pour la récupération.
	Récupéré localement. Peut être édité et archivé.

- Après avoir effectué une récupération de fichier, vous pouvez l'éditer dans votre application Altova et l'enregistrer en utilisant **Fichier | Enregistrer (Ctrl+S)**.
- Vous pouvez faire un archivage du fichier édité par le biais du menu contextuel dans le dialogue Ouvrir URL (*voir capture d'écran ci-dessus*) ou via le menu contextuel qui s'ouvre sur un clic avec

le bouton de droite de la souris sur l'onglet de fichier dans la fenêtre principale de votre application (capture d'écran ci-dessous).



- Lorsqu'un fichier est récupéré par un autre utilisateur, il n'est plus disponible pour une récupération.
- Lorsqu'un fichier est récupéré localement par vous, vous pouvez annuler la récupération avec la commande **Undo Check-Out (Annuler récupération)** dans le menu contextuel. En conséquence, le fichier sera retourné sans aucun changement sur le serveur.
- Si vous procédez à une récupération d'un fichier dans une application Altova, vous ne pourrez pas faire de récupération dans une autre application Altova. Le fichier sera considéré comme s'il avait déjà été récupéré par vous. Les commandes disponibles à ce moment dans toute application Altova prenant en charge Microsoft® SharePoint® Server sera : **Check In (archiver)** et **Undo Check Out (Annuler récupération)**.

▼ Ouvrir et enregistrer des fichiers via Ressources globales

Pour ouvrir ou enregistrer un fichier via des ressources globales, cliquer sur **Passer à la Ressource globale**. Un dialogue s'ouvrira dans lequel vous pouvez sélectionner la ressource globale. Ces dialogues sont décrits dans la section [Utiliser les Ressources globales](#) ⁵⁹⁰. Pour une description générale des Ressources globales, consulter la section [Ressources globales](#) ⁵⁷⁷ dans cette documentation.

Le type de données anyType du Schéma XML

Si un élément dans le Schéma XML s'est vu attribué le type de données `anyType` du Schéma XML ou s'il n'a pas été attribué à un type de données, alors l'arborescence de schéma dans l'Arborescence de schéma montrera cet élément comme ayant tous les éléments globaux de ce schéma en tant qu'enfants possibles. Par exemple, si un élément appelé `email` ne s'est pas vu attribuer un type de données, alors il sera affiché dans l'arborescence de schéma avec tous les éléments globaux en tant qu'enfants possibles, comme : `person`, `address`, `city`, `tel`, etc. Pour éviter ceci, attribuez un type de données à l'élément `email` tel que `xs:string`.

6.1.2 Schémas BD

Un SPS peut être basé sur un schéma qui est généré à partir d'une BD ou avoir un schéma basé sur BD (schéma BD) comme sources de schéma. Un schéma BD peut être créé comme source de schéma d'une des manières suivantes :

- Le schéma BD est généré pour un nouvel SPS quand le fichier SPS est créé directement à partir d'une BD (**Fichier | Nouveau | Nouveau à partir de BD** ou **Fichier | Nouveau | Nouveau à partir d'une colonne XML dans la table BD**).
- Le schéma BD est ajouté à un nouvel SPS vide qui n'a pas de sources de schéma ou à un SPS avec des sources de schéma non BD (dans la [barre latérale de l'Aperçu de design](#) ⁴⁸).

Les commandes de génération de schéma BD génèrent un Schéma XML temporaire à partir d'une BD sélectionnée et crée le schéma comme source de schéma dans la [barre latérale de l'arborescence de schéma](#)⁵¹, ou la commande charge un schéma basé sur BD (schéma BD) à partir d'une BD XML. Un élément externe à la BD, nommé BD, est créé comme élément de document, et la structure BD est créée à l'intérieur de cet élément de document. Au cours du processus de création du schéma, vous serez invité à sélectionner quelles tables ou données de la base de données vous souhaitez importer. Ces tables de bases de données seront créées dans le Schéma XML comme enfants de l'élément BD et comme items dans la liste des Modèles globaux.

Créer un schéma XML à partir d'une BD

Créer un Schéma XML depuis une BD consiste en deux étapes :

- [Se connecter à une base de données](#)⁶⁷¹. Ceci consiste essentiellement à parcourir le fichier BD (s'il s'agit d'une BD MS Access), ou à créer un string de connexion (tous les autres BD à l'exception de MS Access).
- [Sélecteur de données BD](#)⁷³⁹. Dans cette étape, la table ou la structure de table est sélectionnée à partir de la base de données. Dans le cas de BD non XML, le Schéma XML temporaire qui est généré et le fichier XML qui est créé seront basés sur les tables de données sélectionnées.

Une fois que la source de schéma apparaît dans la fenêtre de l'Arborescence de schéma, vous pouvez démarrer la conception de SPS. Un fichier XML temporaire est créé à chaque fois qu'un onglet d'aperçu de sortie est cliqué. Le fichier XML est structuré selon le schéma XML généré et contient des données des tables de BD sélectionnées.

6.1.3 Taxonomie XBRL

Une taxonomie XBRL peut être utilisée comme source de schéma d'une des manières suivantes :


- Un nouveau fichier SPS peut être créé avec une taxonomie XBRL comme sa source de schéma via **Fichier | Nouveau | Nouveau à partir de taxonomie XBRL**.
- Dans la barre latérale de l'Aperçu du design, si vous cliquez sur le lien Ajouter Source de schéma, un menu apparaîtra dans lequel vous sélectionnez l'option **Ajouter la taxonomie XBRL**. La taxonomie peut être ajoutée à un fichier SPS vide (à savoir un sans source de schéma) ou à une/des source/s de schéma déjà existante/s.

En cliquant sur une des deux commandes, un dialogue Ouvrir fichier apparaît, dans lequel vous pouvez parcourir la taxonomie XBRL. La taxonomie peut aussi être sélectionnée via une URL ou une ressource globale ; à cette fin, suivez la description ci-dessous. Sélectionnez la taxonomie et cliquez sur **Ouvrir**. Un dialogue apparaît demandant si vous souhaitez attribuer un fichier de travail XBRL à la source de schéma. Parcourez le fichier ou la ressource globale ou sélectionnez **Annuler** pour ne pas attribuer un fichier de travail XBRL. (Vous aurez besoin d'un fichier de travail XBRL afin de consulter votre sortie dans l'Aperçu de sortie.)

La taxonomie XBRL sera chargée et disponible dans la barre latérale de l'arborescence de schéma pour être glissée dans le design. Le fichier de travail XBRL sera chargé et fournira les données pour les aperçus de sortie.

▼ Sélectionner et enregistrer les fichiers via des URL et des Ressources globales


Dans plusieurs dialogues Fichiers Ouvrir et Fichier Enregistrer, vous pouvez choisir de sélectionner le fichier nécessaire ou d'enregistrer un fichier via une URL ou une Ressource globale (*voir capture d'écran ci-dessous*). Cliquer sur **Passer à URL** ou sur **Passer à Ressources globales** pour vous rendre sur un de ces processus de sélection.




Sélectionner les fichiers via des URL

Pour sélectionner un fichier via une URL (pour l'ouvrir ou l'enregistrer), procédez comme suit :

1. Cliquer sur la commande **Passer à URL**. Cela vous permet de passer au mode URL du dialogue Ouvrir ou Enregistrer (*la capture d'écran ci-dessous montre le dialogue Ouvrir*).



2. Saisir l'URL à laquelle vous souhaitez accéder dans le champ *URL de serveur* (capture d'écran ci-dessus). Si le serveur est un Microsoft® SharePoint® Server, cochez la case correspondante *Microsoft® SharePoint® Server*. Voir les Notes Microsoft® SharePoint® Server ci-dessous pour plus d'informations concernant le travail avec des fichiers sur ce type de serveur.
3. Si le serveur est protégé par un mot de passe, veuillez saisir votre ID d'utilisateur et votre mot de passe dans les champs *Utilisateur* et *Mot de passe*.
4. Cliquer sur **Parcourir** pour consulter et naviguer dans la structure du répertoire du serveur.
5. Dans l'arborescence du dossier, recherchez le fichier que vous souhaitez charger puis cliquer dessus.



L'URL du fichier apparaît dans le champ URL de fichier (voir capture d'écran ci-dessus). Ce n'est qu'à ce moment que le bouton **Ouvrir** ou **Enregistrer** devient actif.

6. Cliquer sur **Ouvrir** pour charger le fichier ou **Enregistrer** pour l'enregistrer.


Notez les points suivants :

- La fonction Parcourir est uniquement disponible sur les serveurs qui prennent en charge WebDAV et sur les Microsoft SharePoint Servers. Les protocoles pris en charge sont FTP, HTTP et HTTPS.
- Pour vous donner un plus grand contrôle du processus de chargement lors de l'ouverture d'un fichier, vous pouvez choisir de charger le fichier par le biais du cache local ou d'un serveur proxy (ce qui accélère considérablement le processus si le fichier a été chargé avant). En alternative, vous pouvez choisir de recharger le fichier si vous travaillez par exemple avec un système de publication électronique ou de base de données ; dans ce cas, choisir l'option **Recharger**.

▼ Notes Microsoft® SharePoint® Server

Noter les points suivants concernant les fichiers sur les Microsoft® SharePoint® Servers :

- Dans la structure du répertoire qui apparaît dans le panneau des Fichiers disponibles (*capture d'écran ci-dessous*), les icônes de fichier ont des symboles qui indiquent le statut de d'archivage/récupération des fichiers.




Cliquer avec la touche de droite sur un fichier, pour ouvrir un menu contextuel contenant les commandes disponibles pour ce fichier (*capture d'écran ci-dessus*).

- Les icônes de fichier sont présentées ci-dessous :

	Archivé. Disponible pour une récupération.
	Récupéré par un autre utilisateur. N'est pas disponible pour la récupération.
	Récupéré localement. Peut être édité et archivé.

- Après avoir effectué une récupération de fichier, vous pouvez l'éditer dans votre application Altova et l'enregistrer en utilisant **Fichier | Enregistrer (Ctrl+S)**.
- Vous pouvez faire un archivage du fichier édité par le biais du menu contextuel dans le dialogue Ouvrir URL (*voir capture d'écran ci-dessus*) ou via le menu contextuel qui s'ouvre sur un clic avec

le bouton de droite de la souris sur l'onglet de fichier dans la fenêtre principale de votre application (capture d'écran ci-dessous).



- Lorsqu'un fichier est récupéré par un autre utilisateur, il n'est plus disponible pour une récupération.
- Lorsqu'un fichier est récupéré localement par vous, vous pouvez annuler la récupération avec la commande Undo Check-Out (Annuler récupération) dans le menu contextuel. En conséquence, le fichier sera retourné sans aucun changement sur le serveur.
- Si vous procédez à une récupération d'un fichier dans une application Altova, vous ne pourrez pas faire de récupération dans une autre application Altova. Le fichier sera considéré comme s'il avait déjà été récupéré par vous. Les commandes disponibles à ce moment dans toute application Altova prenant en charge Microsoft® SharePoint® Server sera : **Check In (archiver)** et **Undo Check Out (Annuler récupération)**.

▼ Ouvrir et enregistrer des fichiers via Ressources globales


Pour ouvrir ou enregistrer un fichier via des ressources globales, cliquer sur **Passer à la Ressource globale**. Un dialogue s'ouvrira dans lequel vous pouvez sélectionner la ressource globale. Ces dialogues sont décrits dans la section [Utiliser les Ressources globales](#)⁵⁹⁰. Pour une description générale des Ressources globales, consulter la section [Ressources globales](#)⁵⁷⁷ dans cette documentation.

6.1.4 Schémas définis par l'utilisateur


Vous pouvez créer rapidement un schéma défini par l'utilisateur dans la [barre latérale de l'Arborescence de schéma](#)⁵¹. Ceci est utile si vous avez un document XML qui n'est pas basé sur un schéma et que vous souhaitez créer un SPS pour ce document XML.

Pour ajouter et créer un schéma défini par l'utilisateur, suivez les étapes suivantes dans la barre latérale de l'arborescence de schéma :


1. Dans la [barre latérale de l'Aperçu de design](#)⁴⁸, cliquez sur la commande **Ajouter Nouvelle Source** (sous l'en-tête Sources), et sélectionnez **Ajouter le Schéma défini par l'utilisateur** (capture d'écran ci-dessous).




Le nouveau schéma est créé et est indiqué par les paramètres \$USER (capture d'écran ci-dessous).



2. Dans l'arborescence des Éléments racine, il existe un seul [élément racine \(élément de document\)](#) ³² appelé UserRoot.
3. Double-cliquez sur UserRoot et renommez-le pour qu'il corresponde à l'[élément de document](#) ³² du document XML pour lequel vous êtes en train de créer ce schéma.
4. Pour attribuer un élément enfant ou un attribut à l'élément document, sélectionnez l'élément document (UserRoot), puis cliquez respectivement sur (i) l'icône déroulante Ajouter nouvel élément  dans la barre d'outils de la [barre latérale Arborescence de schéma](#) ⁵¹ ; et (ii) la flèche déroulante de l'icône Ajouter nouvel élément | la commande Ajouter nouvel attribut. De manière alternative, vous pouvez cliquer avec la touche de droite et sélectionner la commande requise depuis le menu contextuel. Quand un élément est sélectionné, ajouter et insérer un élément ajoute le nouvel élément comme élément frère, respectivement après et avant l'élément sélectionné. Vous pouvez aussi ajouter un élément enfant et un attribut enfant. Quand un attribut est sélectionné, vous pouvez ajouter ou insérer un autre attribut, respectivement, après et avant l'attribut sélectionné. Une fois que le nouvel élément ou attribut est ajouté à l'arborescence, saisissez le nom désiré. Vous pouvez aussi glisser les nœuds à l'emplacement désiré (décrit dans la prochaine étape). Dans la capture d'écran ci-dessous, l'élément Article est l'élément du document. Les éléments Title, Para, Bold, et Italic, et les attributs ID et Author ont été ajoutés au niveau enfant de l'Article.



5. Pour déplacer les éléments **Bold** et **Italic**, et l'attribut **ID** au niveau enfants de **Para**, sélectionnez chacun individuellement et glissez l'élément **Para**. Lorsque la flèche pointant vers le bas  apparaît, déposez le nœud glissé. Il sera créé comme « enfant » de **Para** (capture d'écran ci-dessous).



6. Lorsque tout élément autre que l'élément de document est sélectionné, ajouter un nouvel élément ou attribut ajoute le nouveau nœud au même niveau que l'élément sélectionné. Glissez un nœud (élément ou attribut) dans un nœud d'élément pour le créer comme « enfant » du nœud d'élément.

Modification des noms de nœuds et suppression de nœuds

Pour modifier le nom d'un élément ou d'un attribut, double-cliquez sur le nom et modifiez-le. Pour supprimer un nœud, sélectionnez-le et cliquez sur l'icône Supprimer  dans la barre d'outils. Vous pouvez également sélectionner **Supprimer** dans le menu contextuel.


6.1.5 Multiples sources de schéma

Vous pouvez utiliser de multiples sources de schéma dans votre SPS. Ceci vous permet de combiner les données de différents documents XML dans la sortie. Par exemple, dans un document XML, vous pouvez avoir la structure d'une organisation avec ses différents départements. Dans un autre document XML, vous pouvez avoir la liste du personnel dans les différents départements. Dans la sortie, les données de la structure organisationnelle (premier document XML) et les données du personnel (deuxième document XML) peuvent être combinées.

Note : si, parmi les multiples schémas utilisés, il existe deux ou plusieurs éléments globaux qui ont le même QName élargi, il y aura le conflit de nom et un ou plusieurs documents de schémas impliqués seront rendus invalides. Vous devez donc vous assurer qu'aucun élément global dans les multiples schémas ne porte le même nom QName élargi qu'un autre. Les éléments locaux dans les multiples schémas peuvent avoir le même QName élargi que d'autres éléments locaux, sans provoquer de conflit de nom.


Ajouter de multiples schémas

Afin de combiner des données XML dynamiques de différents documents, vous ajoutez d'abord les différents schémas au SPS qui est impliqué. Faites ceci dans la [barre latérale de l'Aperçu de design](#) ⁴⁸ (capture d'écran ci-dessous). Ceci crée une arborescence dans la [barre latérale de l'arborescence de schéma](#) ⁵¹ (capture d'écran ci-dessous). Vous pouvez choisir le [fichier de travail XML](#) ³³, le [fichier modèle XML](#) ³³, et les [éléments racine](#) ³² pour chaque schéma ajouté (voir la capture d'écran ci-dessous et le chapitre [barre latérale de l'Aperçu de design](#) ⁴⁸). Les [éléments globaux](#) ³² dans les schémas ajoutés sont listés dans l'arborescence. Tous les Éléments globaux de la barre latérale de l'arborescence de schéma, et sont disponibles pour la création comme [modèles globaux](#) ³².



Notez que les [signatures XML](#) ⁶⁴³ peuvent uniquement être activées pour la source principale.

Chaque source de schéma est identifiée par un paramètre du formulaire \$XML1 (DTD ou Schémas XML) ou \$DB1 (schéma basé sur BD) ou \$USER1 (schémas défini par l'utilisateur). Ces trois genres de schémas peuvent être combinés en un seul SPS (voir la capture d'écran ci-dessous). Notez, toutefois, que tandis que tout nombre de DTD et/ou Schémas XML peuvent être ajoutés à un SPS, seul un schéma basé sur BD et un schéma défini par l'utilisateur peut être ajouté.



Sélectionner le schéma principal

De tous les schémas ajoutés à SPS, un peut être désigné comme le [schéma principal](#) ³³, et, dans l'Aperçu de design ainsi que les barres latérales de l'arborescence de schéma, ceci est indiqué par le mot **(principal)** à côté du schéma principal. Le [nœud du document](#) ³² du document XML correspondant au schéma principal sera le point de démarrage de la transformation. Pour sélectionner le schéma principal, cliquez avec la touche de droite sur le schéma dans la [barre latérale de l'Aperçu de design](#) ⁴⁸, et sélectionnez **Définir le schéma principal**.

Ajouter des nœuds de différents schémas au design

À l'intérieur du [modèle principal](#) ³³, les nœuds de différents schémas sont ajoutés au design en glissant les nœuds de leur arborescences de schéma respectives dans le modèle principal. Un [modèle global](#) ³² est créé de la même manière qu'avec un schéma unique. Il peut être copié ou utilisé par un [modèle local](#) ³², ou utilisé à la place du modèle intégré lorsque lorsqu'il est invoqué par le biais d'une [instruction reste-des-contenus](#) ¹⁴⁵ depuis le modèle principal.

Utiliser les paramètres de schéma dans des transformations externes

Chaque schéma ajouté au SPS est identifié par le paramètre. Par exemple, \$XML (pour DTD ou schémas XML) ou \$DB (schéma basé sur BD) ou \$USER (schéma défini par l'utilisateur). Dans StyleVision, le fichier de travail XML qui est associé à chaque schéma est connu de l'application, donc les nœuds de document corrects sont accédés, permettant d'activer l'affichage des données depuis les sources XML dans Authentic View et aperçus

de sortie. Toutefois, quand vous générez les feuilles de style XSLT depuis SPS, aucune association XML n'est contenue dans la feuille de style. Afin d'associer un fichier XML à chaque schéma dans la feuille de style XSLT, vous devez passer l'emplacement de chaque fichier XML comme valeur du paramètre de schéma correspondant. Par exemple, le paramètre de schéma, `$XML`, selon la capture d'écran ci-dessus, aurait une valeur de "[path]NanonullOrg.xml".


Note : Veuillez noter les points suivants.

- Pour les schémas basés sur BD, il s'agit du fichier XML généré à partir d la BD (par le biais du **Fichier | Enregistrer les fichiers générés**) qui devrait être transmis comme la valeur du paramètre `$DB`.
- Toute valeur transmise pour le paramètre de schéma principal sera ignorée. La feuille de style XSLT utilisera comme son point de démarrage le nœud du document du document XML étant transformé.

6.1.6 Gestionnaire de schéma

XML Gestionnaire de schéma est un outil qui propose un moyen centralisé d'installer et de gérer des schémas XML (DTD pour XML et Schémas XML) pour une utilisation sur toutes les applications « XML-Schema-aware » d'Altova, y compris StyleVision

- Sur Windows, Gestionnaire de schéma a une interface utilisateur graphique (*voir la capture d'écran ci-dessous*) et est aussi disponible dans la ligne de commande. (Les applications desktop d'Altova sont disponibles sur Windows uniquement ; *voir la liste ci-dessous*.)
- Sur Linux, Gestionnaire de schéma est disponible uniquement dans la ligne de commande. (Les applications serveur d'Altova sont disponibles sur Windows et Linux ; *voir la liste ci-dessous*.)



Application d'Altova qui fonctionnent avec Schema Manager

Applications desktop (Windows uniquement)	Applications serveur (Windows, Linux)
XMLSpy (toutes éditions)	RaptorXML Server, RaptorXML+XBRL Server

MapForce (toutes éditions)	StyleVision Server
StyleVision (toutes éditions)	
Authentic Desktop Enterprise Edition	

Installation et désinstallation de Gestionnaire de schéma

Gestionnaire de schéma est installé automatiquement quand vous installez d'abord une nouvelle version de l'Altova Mission Kit ou toute application « XML-schema-aware » d'Altova (*voir la table ci-dessus*).

De même, il est supprimé automatiquement lorsque vous désinstallez la dernière application XML-schema-aware d'Altova depuis votre ordinateur.

Fonctions <% SCHEMA-MANAGER%>

Gestionnaire de schéma propose les fonctions suivantes :

- Affiche les schémas XML installés sur votre ordinateur et contrôle si de nouvelles versions sont disponibles pour le téléchargement.
- Télécharge des versions plus récentes des schémas XML indépendamment du cycle de release des produits Altova. (Altova stocke des schémas en ligne et vous pouvez les télécharger via Gestionnaire de schéma.)
- Installer ou désinstaller une des multiples versions d'un schéma donné (ou toutes les versions, si nécessaire).
- Un schéma XML peut avoir des dépendances sur d'autres schémas. Lorsque vous installez ou désinstallez un schéma particulier, Gestionnaire de schéma vous informe sur d'autres schémas dépendants et les installera ou désinstallera également automatiquement.
- Gestionnaire de schéma utilise le mécanisme du [catalogue XML](#) pour mapper les références de schéma aux fichiers locaux. Dans le cas de larges schémas XML, le traitement sera plus rapide que si les schémas étaient à un emplacement à distance.
- Tous les schémas majeurs sont disponibles via Gestionnaire de schéma et sont régulièrement mis à jour pour les dernières versions. Ceci vous fournit une ressource unique pour gérer tous vos schémas et les mettre à disposition de toutes les applications « XML-schema-aware » d'Altova.
- Les changements réalisés dans Gestionnaire de schéma prennent effet pour tous les produits d'Altova sur cet appareil.
- Dans un produit Altova, si vous essayez de valider un schéma qui n'est pas installé, mais qui est disponible via Gestionnaire de schéma, l'installation est automatiquement déclenchée. Toutefois, si le pack de schéma contient des mappages d'espace de noms, il n'y aura pas d'installation automatique ; dans ce cas, vous devez lancer Gestionnaire de schéma, sélectionner le/s pack/s que vous voulez installer et exécuter l'installation. Si, après l'installation, votre application Altova ouverte ne redémarre pas automatiquement, vous devez la redémarrer manuellement.

Comment cela fonctionne ?

Altova stocke tous les schémas XML utilisés dans les produits Altova en ligne. Ce référentiel est mis à jour lorsque de nouvelles versions de schémas sont publiées. Gestionnaire de schéma affiche des informations sur les derniers schémas disponibles lorsqu'ils sont appelés dans son formulaire GUI de même que sur CLI. Vous pouvez ensuite installer, mettre à jour ou désinstaller les schémas via Gestionnaire de schéma.

Gestionnaire de schéma installe également les schémas d'une autre manière. Sur le site web d'Altova (<https://www.altova.com/fr/schema-manager>), vous pouvez sélectionner un schéma et les schémas dépendants

que vous souhaitez installer. Le site web préparera un fichier de type `.altova_xmlschemas` pour le téléchargement qui contient des informations sur la sélection de schéma. Lorsque vous double-cliquez sur ce fichier ou le passez à Gestionnaire de schéma via CLI comme argument de la commande `installer`³⁴⁷, Gestionnaire de schéma installera les schémas que vous avez sélectionnés.

Cache local : suivre vos schémas

Toutes les informations sur les schémas installés sont suivies dans un répertoire cache centralisé sur votre ordinateur, situé ici :

<i>Windows</i>	C:\ProgramData\Altova\pkgs\cache
<i>Linux</i>	/var/opt/Altova/pkgs/cache

Ce répertoire cache est mis à jour régulièrement avec le dernier statut des schémas dans l'emplacement de stockage en ligne d'Altova. Ces mises à jour sont réalisées aux moments suivants :

- À chaque fois que vous lancez Gestionnaire de schéma.
- Lorsque vous exécutez StyleVision pour la première fois dans un jour donné du calendrier.
- Si StyleVision est ouvert plus de 24 heures, le cache est mis à jour toutes les 24 heures.
- Vous pouvez aussi mettre à jour le cache en exécutant la commande de `mise à jour`³⁵⁰ dans l'interface de ligne de commande.

Pour cette raison, le cache permet à Gestionnaire de schéma de suivre continuellement vos schémas installés par rapport aux schémas disponibles en ligne sur le site web d'Altova.

Ne modifiez pas le cache manuellement !

Le répertoire de cache local est entretenu automatiquement sur la base des schémas que vous installez ou désinstallez. Il ne devrait pas être altéré ou supprimé manuellement. Si vous êtes amené à réinitialiser Gestionnaire de schéma à son état original "intact", alors, sur l'interface de la ligne de commande (CLI) : (i) exécutez la commande `reset`³⁴⁹, et (ii) exécutez la commande `initialize`³⁴⁷. (En alternative, exécutez la commande `reset` avec l'option `--i.`)


6.1.6.1 Exécuter Schema Manager

Interface utilisateur graphique

Vous pouvez accéder à la GUI de Gestionnaire de schéma des manières suivantes :

- *Durant l'installation de StyleVision:* Vers la fin de la procédure d'installation, sélectionnez la case à cocher *Invoke Altova XML-Schema Manager* pour accéder directement à la GUI de Gestionnaire de schéma. Ceci vous permettra d'installer les schémas au cours de la procédure d'installation de votre application Altova.
- *Après l'installation de StyleVision:* Une fois que votre installation a été installée, vous pouvez accéder à la GUI de Gestionnaire de schéma à tout moment, via la commande de menu **Tools | XML Schema Manager**.
- Via le fichier `.altova_taxonomies` téléchargé de [Altova website](#): Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour exécuter la GUI de Gestionnaire de schéma, qui sera configurée pour installer les schémas que vous avez sélectionnés (le site web) pour installation.

Une fois que la GUI de Gestionnaire de schéma (*capture d'écran ci-dessous*) a été ouverte, les schémas déjà installés seront affichés tels sélectionnés. Si vous voulez installer un schéma additionnel, sélectionnez-le. Si vous voulez désinstaller un schéma déjà installé, désélectionnez-le. Une fois que vous avez faits vos sélections et/ou désélections, vous êtes prêts pour appliquer vos changements. Les schémas qui seront installés ou désinstallés seront mis en surbrillance et un message sur les modifications à venir sera posté dans le volet Messages au niveau inférieur de la fenêtre Gestionnaire de schéma (*voir la capture d'écran*).



Lorsque vous cliquez sur **Appliquer**, la progression de l'installation s'affiche. Si une erreur survient (un problème de connexion, par exemple), un message d'erreur apparaît. Dans ce cas, cliquez sur le bouton **Avancé** dans le dialogue, vérifiez le schéma sélectionné, puis réessayez en cliquant sur **Appliquer**.

Interface de ligne de commande

Vous pouvez exécuter Gestionnaire de schéma depuis une interface de ligne de commande en sélectionnant son fichier exécutable, `xmlschemamanager.exe`.

Le fichier `xmlschemamanager.exe` est situé dans le dossier suivant :

- *Sur Windows* : `C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions`
- *Sur Linux (applications serveur uniquement)* : `%INSTALLDIR%/bin`, où `%INSTALLDIR%` est le répertoire d'installation du programme.

Vous pouvez alors utiliser toute commande dans la [section de référence de la commande CLI](#) ³⁴⁵.

Pour afficher l'aide pour la commande, exécutez l'étape suivante :

- *sur Windows* : `xmlschemamanager.exe --help`
- *sur Linux (applications serveur uniquement)* : `sudo ./ xmlschemamanager --help`

6.1.6.2 Catégories de statut

Gestionnaire de schéma catégorise les schémas sous sa gestion comme suit :

- *Schémas installés.* Ceux-ci sont affichés dans la GUI avec leurs cases à cocher sélectionnées (*dans la capture d'écran ci-dessous, les versions cochées et bleues des schémas EPUB et HL7v3 NE sont des schémas installés*). Si toutes les versions de schéma sont sélectionnées, alors la marque de sélection est une coche. Si au moins une version de schéma est décochée, alors la coche de sélection est un carré coloré plein. Vous pouvez décocher un schéma installé pour le **désinstaller** ; (*dans la capture d'écran ci-dessous, le DocBook DTD est installé et a été désélectionné, le préparant ainsi pour la désinstallation*).
- *Schémas désinstallés disponibles.* Ils sont affichés dans la GUI avec leurs cases à cocher non sélectionnées. Vous pouvez sélectionner les schémas que vous souhaitez **installer**.



- Les *Schémas pouvant être mises à niveau* sont ceux qui ont été revus par leurs émetteurs depuis qu'ils ont été installés. Ils sont indiqués dans la GUI par une icône . Vous pouvez **retoucher** le schéma installé avec la révision disponible.

Points à noter

- Dans la capture d'écran ci-dessus, les deux schémas CBCR sont cochés. Celui avec un arrière-plan bleu est déjà installé. Celui avec un arrière-plan jaune est désinstallé et a été sélectionné pour l'installation. Notez que le schéma HL7v3 NE 2010 n'est pas installé et n'a pas été sélectionné pour l'installation.
- Un arrière-plan jaune signifie que le schéma sera modifié d'une manière ou d'une autre quand le bouton **Appliquer** est cliqué. Si un schéma est décoché et a un arrière-plan jaune, cela signifie qu'il sera désinstallé quand le bouton **Appliquer** est cliqué. Dans la capture d'écran ci-dessus, le DocBook DTD a un tel statut.
- Lorsque vous exécutez Gestionnaire de schéma depuis la ligne de commande, la commande `list`³⁴⁸ est utilisée avec différentes options pour recenser les différentes catégories de schémas :

<code>xmlschemamanager.exe list</code>	Recense tous les schémas installés et disponibles ; ceux pouvant être mis à niveau sont également indiqués.
<code>xmlschemamanager.exe list -i</code>	Recense les schémas installés uniquement ; ceux pouvant être mis à niveau sont également indiqués
<code>xmlschemamanager.exe list -u</code>	Recense les schémas pouvant être mis à niveau

Note : Sur Linux, utiliser `sudo ./xmlschemamanager list`

6.1.6.3 Retoucher ou installer un schéma

Retoucher un schéma installé

Occasionnellement, des schémas XML peuvent recevoir des patches (mises à niveau ou révisions) de leurs émetteurs. Lorsque Gestionnaire de schéma détecte que des patches sont disponibles, ceux-ci sont indiqués dans les listes de schéma de Gestionnaire de schéma et vous pouvez installer les patches rapidement.

Dans la GUI

Les patches sont indiqués par l'icône . (Voir aussi la rubrique précédente sur les [catégories de statut](#)³³⁷.) Si les patches sont disponibles, le bouton **Patch Selection** sera activé. Cliquez dessus pour sélectionner et préparer tous les patches pour installation. Dans la GUI, l'icône de chaque schéma sera patchée de  à , et le volet des Messages en bas du dialogue recense les patches qui doivent être appliqués. Lorsque vous êtes prêt pour installer des patches sélectionnés, cliquez sur **Appliquer**. Tous les correctifs seront appliqués ensemble. Notez que si vous décochez un schéma marqué pour une correction, vous désinstallerez de fait ce schéma.

Sur le CLI

Pour appliquer un patch dans l'interface de ligne de commande :

1. Exécuter la commande `list -u`³⁴⁸ . Cela liste tout schéma lorsque des mises à niveau sont disponibles.
2. Exécutez la commande `upgrade`³⁵¹ pour installer les patches.

Installer un schéma disponible

Vous pouvez installer des schémas en utilisant soit la GUI Gestionnaire de schéma ou en envoyant à Gestionnaire de schéma les instructions d'install via la ligne de commande.

Note : Si le schéma actuel référence d'autres schémas, les schémas référencées sont aussi installés.

Dans la GUI

Pour installer des schémas utilisant la GUI Gestionnaire de schéma GUI, sélectionnez les schémas que vous voulez installer et cliquez sur **Appliquer**.

Vous pouvez aussi sélectionner les schémas que vous voulez installer sur le [site web d'Altova](#) et générer un fichier téléchargeable `.altova_xmlschemas`. Lorsque vous double-cliquez sur ce fichier, il ouvrira Gestionnaire de schéma avec les schémas que vous vouliez présélectionner. La seule chose qui vous reste à faire, c'est cliquer sur **Appliquer**.

Sur le CLI

Pour installer des schémas via la ligne de commande, exécutez la commande `install`³⁴⁷ :

```
xmlschemamanager.exe install [options] Schema+
```

où **schéma** est le schéma (ou les schémas) que vous voulez installer ou un fichier `.altova_xmlschemas`. Un schéma est référencé par un identifiant de format `<name>-<version>`. (Les identifiants de schémas sont affichés quand vous exécutez la commande [list](#)³⁴⁸.) Vous pouvez saisir autant de schémas que vous le souhaitez. Pour plus de détails, voir la description de la commande [install](#)³⁴⁷.

Note : sur Linux, utilisez la commande `sudo ./ xmlschemamanager`.

Installer un schéma requis

Lorsque vous exécutez une commande activée par XML dans StyleVision, et que StyleVision découvre qu'un schéma dont il a besoin pour exécuter la commande n'est pas présente ou est incomplète, Gestionnaire de schéma affichera l'information sur les schémas manquants. Vous pouvez ensuite installer directement tout schéma manquant via Gestionnaire de schéma.

Dans la GUI de Schema Manager, vous pouvez consulter tous les schémas précédemment installés à tout moment en exécutant Gestionnaire de schéma depuis **Outils | Gestionnaire de schéma**.

6.1.6.4 Désinstaller un schéma, Réinitialiser

Désinstaller un schéma

Vous pouvez désinstaller des schémas en utilisant soit la GUI Gestionnaire de schéma ou en envoyant à Gestionnaire de schéma les instructions d'installation via la ligne de commande.

Note : si le schéma que vous voulez désinstaller référence d'autres Schémas, les schémas référencés sont également désinstallés.

Dans la GUI

Pour désinstaller les schémas utilisant la GUI Gestionnaire de schéma, effacez leurs cases à cocher et cliquez sur **Appliquer**. Les schémas sélectionnés et leurs schémas référencées seront désinstallés.

Pour désinstaller tous les schémas, cliquez sur **Désélectionner tout** et cliquez sur **Appliquer**.

Sur le CLI

Pour désinstaller des schémas via la ligne de commande, exécutez la commande [désinstaller](#)³⁴⁹ :

```
xmlschemamanager.exe uninstall [options] Schema+
```

où chaque argument **schéma** est le schéma que vous voulez désinstaller ou un fichier `.altova_xmlschemas`. Un schéma est spécifié par un identifiant qui a un format `<name>-<version>`. (Les identifiants de schémas sont affichés quand vous exécutez la commande [list](#)³⁴⁸.) Vous pouvez saisir autant de schémas que vous le souhaitez. Pour plus de détails, voir la description de la commande [désinstaller](#)³⁴⁹.

Note : sur Linux, utilisez la commande `sudo ./ xmlschemamanager`.

Réinitialiser Gestionnaire de schéma

Sur le CLI

La commande [réinitialiser](#)³⁴⁹ supprime tous les schémas installés et le répertoire de mise sous cache. Une fois avoir exécuté cette commande, vous devrez exécuter la commande [initialize](#)³⁴⁷, pour pouvoir recréer le répertoire de mise sous cache. En alternative, exécutez la commande [reset](#)³⁴⁹ avec l'option `-i`. Notez que [reset -i](#)³⁴⁹ restaure l'installation originale du produit, il est recommandé d'exécuter la commande [update](#)³⁵⁰ après avoir réalisé la réinitialisation. En alternative, exécutez la commande [reset](#)³⁴⁹ avec les options `-i` and `-u`.

Dans la GUI

Le bouton **Réinitialiser sélection** réinitialise l'affichage dans la GUI pour afficher ce qui est actuellement installé. Les sélections ou désélections effectuées dans la session en cours ne sont pas affichées.

6.1.6.5 Options

Vous pouvez définir les options d'accès au réseau, de proxy réseau et de gestion des packs. Pour ouvrir le dialogue **Options**, cliquez sur le bouton Options en bas à gauche de l'interface graphique Gestionnaire de schéma. Accédez à la section souhaitée (*voir les descriptions ci-dessous*) et définissez vos options. Une fois terminé, cliquez sur **OK** pour appliquer les paramètres.

Réseau

La section **Réseau** (*voir la capture d'écran ci-dessous*) vous permet de configurer les paramètres de proxy de réseau.

Réseau

Adresse IP

☐ Préférer adresses IPv6

Délai d'expiration

☒ Délai d'expiration du transfert: 40 s

☐ Délai d'expiration de la phase de connexion: 300 s

Certificat

☒ Vérifier le certificat serveur

☒ Vérifier l'identité du serveur TLS/SSL

Adresses IP

Lorsque les noms d'hôte résolvent plus d'une adresse dans les réseaux mixtes IPv4/IPv6, sélectionner cette option fait que les adresses IPv6 sont utilisées. Si l'option n'est pas sélectionnée dans de tels environnements,

alors les adresses IPv4 sont utilisées.

Délai d'expiration

- *Délai d'expiration du transfert* : Si cette limite est atteinte pour deux packs de données consécutifs d'un transfert (envoyés ou reçus), alors le transfert entier est abandonné. Les valeurs peuvent être spécifiées en secondes [s] ou millisecondes [ms], avec le défaut étant 40 secondes. Si l'option n'est pas sélectionnée, alors il n'y a pas de limite de temps pour abandonner un transfert.
- *Délai d'expiration de la phase de connexion* : Il s'agit de la limite de temps au sein de laquelle la connexion doit être établie, y compris le temps pris pour les négociations de sécurité. Les valeurs peuvent être spécifiées en secondes [s] ou millisecondes [ms], avec le défaut étant 300 secondes. Ce délai d'expiration ne peut être désactivé :


Certificat

- *Vérifier le certificat de serveur TLS/SSL* : Si sélectionné, alors l'authenticité du certificat de serveur est vérifiée en contrôlant la chaîne de signatures numériques jusqu'à ce qu'un certificat racine de confiance est atteint. Cette option est activée par défaut. Si cette option n'est pas sélectionnée, alors la communication n'est pas sécurisée, et les attaques (par exemple, une attaque « man-in-the-middle ») ne serait pas détectée. Notez que cette option ne vérifie pas que le certificat est en fait pour le serveur avec lequel il communique. Pour permettre une sécurité entière, les deux certificats et l'identité doivent être vérifiés (*voir la prochaine option*).
- *Vérifier l'identité de serveur TLS/SSL* : Si sélectionné, alors le certificat de serveur est vérifié pour appartenir au serveur avec lequel nous voulons communiquer. Ceci est fait en vérifiant que le nom de serveur dans l'URL est le même que le nom dans le certificat. Cette option est activée par défaut. Si cette option n'est pas sélectionnée, alors l'identité du serveur n'est pas vérifiée. Notez que cette option n'active pas la vérification du certificat du serveur. 'Pour permettre une sécurité entière, les deux certificats et l'identité doivent être vérifiés (*voir l'option précédente*).

Proxy de réseau

La section *Proxy de réseau* vous permet de configurer des paramètres de proxy personnalisés. Ces paramètres ont une incidence sur la manière dont l'application se connecte à Internet (par exemple, pour une validation XML). Par défaut, l'application utilise les paramètres proxy du système, dans la plupart des cas, vous n'aurez donc pas à changer les paramètres de proxy. Si vous souhaitez, toutefois, définir un proxy réseau alternatif, dans la zone de liste de *configuration Proxy*, sélectionnez *Automatic* ou *Manual* pour configurer les paramètres en conséquence.

Note : Les paramètres de proxy de réseau sont partagés parmi toutes les applications de Altova MissionKit. Donc, si vous modifiez les paramètres dans une application, toutes les applications de MissionKit en seront touchées.



Utiliser les paramètres de proxy de système

Utilise les paramètres Internet Explorer (IE) configurables par le biais des paramètres de proxy du système. Effectue également une requête des paramètres configurés avec `netsh.exe winhttp`.

Configuration de proxy automatique

Les options suivantes sont possibles :

- *Paramètres auto-détection* : Consulte un script WPAD (`http://wpad.LOCALDOMAIN/wpad.dat`) par le biais de DHCP ou DNS, et utilise ce script pour une configuration proxy.
- *URL de script* : Spécifie une URL HTTP dans un script configuration-auto-proxy (`.pac`) qui doit être utilisé pour cette configuration de proxy.
- *Recharger* : Réinitialise et recharge la configuration automatique de proxy actuelle. Cette action requiert Windows 8 ou plus, et peut prendre jusqu'à 30 sec avant de prendre effet.

Configuration de proxy manuelle

Spécifier manuellement le nom d'hôte et le port entièrement qualifiés pour les proxies des protocoles respectifs. Un schéma pris en charge peut être inclus dans le nom d'hôte (par exemple : `http://hostname`). Il n'est pas exigé que le schéma soit le même que le protocole respectif si le proxy prend en charge le schéma.

Proxy de réseau

Configuration du proxy Manuel

Proxy HTTP Port

☐ Utiliser ce serveur proxy pour tous les protocoles

Proxy SSL Port

Pas de Proxy pour

☐ Ne pas utiliser le serveur de proxy pour les adresses locales

Paramètres de proxy actuels

Tester URL 

(en utilisant l'URL test http://www.example.com)
Sans utiliser de proxy.

Les options suivantes sont possibles :

- *Proxy HTTP* : Utilise le nom d'hôte spécifié et le port pour le protocole HTTP. Si *Utiliser le serveur proxy pour tous les protocoles* est sélectionné, alors le proxy HTTP spécifié est utilisé pour tous les protocoles.
- *Proxy SSL* : Utilise le nom d'hôte spécifié et le port pour le protocole SSL.
- *Pas de proxy pour* : Une liste séparée par point-virgule (;) de nom d'hôtes entièrement qualifiés, de noms de domaine, ou d'adresses IP pour des hôtes qui doivent être utilisés sans un proxy. Les adresses IP ne doivent pas être abrégées et les adresses IPv6 doivent être entourées de crochets (par exemple : [2606:2800:220:1:248:1893:25c8:1946]). Les noms de domaine doivent commencer avec un point (par exemple : .example.com).
- *Ne pas utiliser le serveur proxy pour les adresses locales* : Si cochées, ajoute <local> à la liste *Pas de proxy pour*. Si cette option est sélectionnée, les éléments suivants n'utiliseront pas le proxy : (i) 127.0.0.1, (ii) [::1], (iii) tous les noms d'hôte ne contenant pas de point (.).

Note : Si un serveur proxy a été défini et que vous voulez déployer une de mappage sur [Altova FlowForce Server](#), vous devez sélectionner l'option *Ne pas utiliser le serveur de proxy pour les adresses locales*.

Paramètres de proxy actuels

Fournit un journal verbeux de la détection de proxy. Il peut être réinitialisé avec la touche **Réinitialiser** située à droite du champ *Tester URL* (par exemple, en changeant l'URL de test, ou lorsque les paramètres de proxy ont été modifiés).

- *URL test* : Une URL test peut être utilisée pour voir quel proxy est utilisé pour cette URL spécifique.

Aucun E/S n'est effectué avec cette URL. Ce champ ne doit pas être vide si configuration-auto-proxy est utilisé (soit par le biais de *Utiliser paramètres de proxy de système* soit *Configuration proxy automatique*).

Gestion des packs

Ce paramètre vous permet de spécifier si les packs de schéma téléchargés doivent être stockés dans le dossier `ProgramData` (dans `C:\ProgramData\Altova\pkgs`) ou dans le dossier utilisateur `<USER-HOME>\Documents\Altova\pkgs`. Sélectionnez le dossier utilisateur si vous n'avez pas l'autorisation d'écrire dans le dossier `ProgramData`.

	Dossier de packs système	Dossier de packs utilisateur
Windows	<code>C:\ProgramData\Altova\pkgs</code>	<code>C:\Users\<user>\Documents\Altova\pkgs</code>
Linux	<code>/var/opt/Altova/pkgs</code>	<code>/home/<user>/Altova/pkgs</code>

Notez que rien n'est partagé entre le dossier `ProgramData` et le dossier utilisateur. Par conséquent, si vous décidez de passer d'un dossier à l'autre et que vous avez besoin des mêmes packs dans le second dossier, vous devez réinstaller ces packs.

6.1.6.6 Interface de ligne de commande (CLI)

Pour appeler Gestionnaire de schéma dans la ligne de commande, vous devez connaître le chemin de l'exécutable. Par défaut, l'exécutable Gestionnaire de schéma est installé dans le chemin suivant :

```
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\XMLSchemaManager.exe
```

Note : sur les systèmes Linux, une fois que vous avez changé de répertoire pour accéder à celui contenant l'exécutable, vous pouvez appeler ce dernier avec `sudo ./xmlschemamanager`. Le préfixe `./` indique que l'exécutable est le répertoire actuel. Le préfixe `sudo` indique que la commande que la commande doit être exécutée avec des privilèges root.

Syntaxe de ligne de commande

La syntaxe générale pour utiliser la ligne de commande est la suivante :

```
<exec> -h | --help | --version | <command> [options] [arguments]
```

Dans l'extrait ci-dessus, la barre verticale `|` sépare un ensemble d'items mutuellement exclusifs. Les crochets `[]` indiquent des items optionnels. De manière générale, vous pouvez saisir le chemin d'exécutable suivi soit par les options `--h`, `--help`, ou `--version` ou par une commande. Chaque commande peut contenir des options et des arguments. La liste des commandes est décrite dans les sections suivantes.

6.1.6.6.1 help

Cette commande propose une aide contextuelle pour les commandes liées à l'exécutable Gestionnaire de schéma.

Syntaxe

```
<exec> help [command]
```

Où [command] est un argument optionnel qui spécifie un nom de commande valide.

Veuillez noter les points suivants :

- Vous pouvez invoquer de l'aide en saisissant la commande suivie par `-h` ou `--help`, par exemple :
`<exec> list-h`
- Si vous tapez `-h` or `--help` directement après la commande exécutable et avant une commande, vous recevrez une aide générale (pas d'aide pour la commande), par exemple : `<exec> -h list`

Exemple

La commande suivante affiche une aide concernant la commande `list` :

```
xmlschemamanager help list
```

6.1.6.6.2 info

Cette commande affiche des informations détaillées pour chacun des schémas fournis en tant qu'argument de Schéma. Cette information inclut le titre, la version, description, l'éditeur et tout schéma soumis et tout schéma référencé, et informe si le schéma a été installé ou non.

Syntaxe

```
<exec> info [options] Schema+
```

- L'argument **schéma** est le nom d'un schéma ou une partie du nom de schéma. (Pour afficher une ID de pack de schéma et des informations détaillées sur son statut d'installation, vous devriez utiliser la commande [list](#)³⁴⁸.)
- Utiliser `<exec> info -h` pour afficher l'aide de la commande.

Exemple

La commande suivante affiche l'information sur les derniers schémas **DocBook-DTD** et **NITF** :

```
xmlschemamanager info doc nitf
```

6.1.6.6.3 initialize

Cette commande initialise l'environnement Gestionnaire de schéma. Elle crée un répertoire de cache où les informations concernant tous les schémas sont stockées localement. L'initialisation est réalisée automatiquement la première fois qu'une application schema-cognizant d'Altova est installée. Vous n'aurez pas besoin d'exécuter cette commande dans des circonstances normales, mais vous devrez l'exécuter généralement après la commande `reset`.

Syntaxe

```
<exec> initialize | init [options]
```

Options

La commande `initialize` accepte les options suivantes :

<code>--silent, --s</code>	Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est faux .
<code>--verbose, --v</code>	Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est faux .
<code>--help, --h</code>	Afficher l'aide pour la commande.

Exemple

La commande suivante initialise Gestionnaire de schéma:

```
xmlschemamanager initialize
```

6.1.6.6.4 install

Cette commande installe un ou plusieurs schémas.

Syntaxe

```
<exec> install [options] Schema+
```

Pour installer de multiples schémas, ajoutez l'argument `schéma` de nombreuses fois.

L'argument `schéma` est l'un des suivants :

- Un identifiant de schéma (avoir un format de `<name>-<version>`, par exemple : `cbcr-2.0`). Pour trouver les identifiants de schémas que vous voulez, exécutez la commande [list](#)³⁴⁸. Vous pouvez aussi utiliser des identifiants abrégés s'ils sont uniques, par exemple `docbook`. Si vous utilisez un identifiant abrégé, alors la dernière version de ce schéma sera installée.
- Le chemin vers un fichier `.altova_xmlschemas` téléchargé depuis le site web d'Altova. Pour information sur ces fichiers, voir [Introduction à SchemaManager : Comment cela fonctionne-t-il ?](#)³³¹.

Options

La commande **install** accepte les options suivantes :

<code>--silent, --s</code>	Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est faux .
<code>--verbose, --v</code>	Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est faux .
<code>--help, --h</code>	Afficher l'aide pour la commande.

Exemple

La commande suivante installe le schéma CBCR 2.0 (Country-By-Country Reporting) et le dernier DocBook DTD:

```
xmlschemamanager install cbcr-2.0 docbook
```

6.1.6.6.5 list

Cette commande recense les schémas sous la gestion de Gestionnaire de schéma. La liste affiche comme suit

- Tous les schémas disponibles
- Les schémas contenant le string dans leur nom soumis comme argument de **Schéma**
- Seuls les schémas installés
- Seuls les schémas qui peuvent être mis à niveau

Syntaxe

```
<exec> list | ls [options] Schema?
```

Si aucun argument de **schéma** n'est soumis, alors toutes les schémas disponibles sont recensés. Autrement, les schémas sont recensés par des options soumises (*voir l'exemple ci-dessous*). Notez que vous pouvez soumettre l'argument de **schéma** de nombreuses fois.

Options

La commande **list** accepte les options suivantes :

<code>--installed, --i</code>	Recenser uniquement la liste des schémas installés. Le réglage par défaut est faux .
<code>--upgradeable, --u</code>	Recenser uniquement les schémas lorsque des mises à niveau (patches) sont disponibles. Le réglage par défaut est faux .
<code>--help, --h</code>	Afficher l'aide pour la commande.

Exemples

- Pour exécuter tous les schémas disponibles, exécutez : `xmlschemamanager list`
- Pour recenser les schémas installés, exécutez : `xmlschemamanager list -i`
- Pour recenser tous les schémas qui contiennent soit "doc", soit "nitf" dans leur nom, exécutez `xmlschemamanager list doc` :

6.1.6.6.6 reset

Cette commande supprime tous les schémas installés et le répertoire de mise sous cache. Vous réinitialiserez complètement votre environnement de schéma. Une fois avoir exécuté cette commande, vous devrez exécuter la commande [initialize](#)³⁴⁷, pour pouvoir recréer le répertoire de mise sous cache. En alternative, exécuter la commande `reset` avec l'option `-i`. Puisque `reset -i` restaure l'installation originale du produit, nous vous recommandons que vous exécutiez la commande [update](#)³⁵⁰ après avoir réalisé la réinitialisation et l'initialisation. En alternative, exécutez la commande `reset` avec les options `-i` and `-u`

Syntaxe

```
<exec> reset [options]
```

Options

La commande `reset` accepte les options suivantes :

<code>--init, --i</code>	Initialiser Gestionnaire de schéma après le reset. Le réglage par défaut est faux .
<code>--update, --u</code>	Mettre à jour la liste de schémas disponibles dans le cache. Le réglage par défaut est faux .
<code>--silent, --s</code>	Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est faux .
<code>--verbose, --v</code>	Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est faux .
<code>--help, --h</code>	Afficher l'aide pour la commande.

Exemples

- Pour réinitialiser Gestionnaire de schéma, exécuter : `xmlschemamanager reset`
- Pour réinitialiser Gestionnaire de schéma et l'initialiser, exécutez : `xmlschemamanager reset -i`
- Pour réinitialiser Gestionnaire de schéma, initialiser-le et mettez à jour sa liste de schéma, exécutez : `xmlschemamanager reset -i-u`

6.1.6.6.7 uninstall

Cette commande désinstalle un ou plusieurs schémas. Par défaut, tout schéma référencé par la taxonomie actuelle sera également désinstallé. Pour désinstaller uniquement le schéma actuel et garder les schémas référencés, définir l'option `--k`.

Syntaxe

```
<exec> uninstall [options] Schema+
```

Pour désinstaller de multiples schémas, ajoutez l'argument **schéma** de nombreuses fois.

L'argument **schéma** est l'un des suivants :

- Un identifiant de schéma (avoir un format de `<name>-<version>`, par exemple : `cbcr-2.0`). Pour trouver les identifiants de schéma qui sont installés, exécutez la commande [list -i](#) ³⁴⁸. Vous pouvez aussi utiliser un nom de schéma abrégé s'il est unique, par exemple `docbook`. Si vous utilisez un nom abrégé, alors tous les schémas qui contiennent une abréviation dans leur nom seront désinstallés.
- Le chemin vers un fichier `.altova_xmlschemas` téléchargé depuis le site web d'Altova. Pour information sur ces fichiers, voir [Introduction à SchemaManager : Comment cela fonctionne-t-il ?](#) ³³¹.

Options

La commande **désinstaller** accepte les options suivantes :

<code>--keep-references, --k</code>	Définir cette option pour garder les schémas référencés. Le réglage par défaut est faux .
<code>--silent, --s</code>	Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est faux .
<code>--verbose, --v</code>	Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est faux .
<code>--help, --h</code>	Afficher l'aide pour la commande.

Exemple

La commande suivante désinstalle les schémas CBCR 2.0 et EPUB 2.0 et leurs dépendances :

```
xmlschemamanager uninstall cbcr-2.0 epub-2.0
```

La commande suivante désinstalle la taxonomie **eba-2.10** mais pas les schémas qu'elle référence :

```
xmlschemamanager uninstall --k cbcr-2.0
```

6.1.6.6.8 update

Cette commande requête la liste des schémas disponibles depuis l'emplacement de stockage en ligne et met à jour le répertoire de mise sous cache local. Vous devriez exécuter cette commande sauf si vous avez réalisé un [reset](#) ³⁴⁹ et [initialize](#) ³⁴⁷.

Syntaxe

```
<exec> update [options]
```

Options

La commande **mise à jour** accepte les options suivantes :

<code>--silent, --s</code>	Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est faux .
<code>--verbose, --v</code>	Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est faux .
<code>--help, --h</code>	Afficher l'aide pour la commande.

Exemple

La commande suivante met à jour le cache local avec la liste des derniers schémas :

```
xmlschemamanager update
```

6.1.6.6.9 upgrade

Cette commande met à niveau toutes les schémas installés qui peuvent être mis à niveau à la dernière version *patchée* disponible. Vous pouvez identifier des schémas à mettre à niveau en exécutant la commande [list -u](#)³⁴⁸.

Note : La commande **mettre à niveau** supprime une Police dépréciée si aucune version plus récente n'est disponible.

Syntaxe

```
<exec> upgrade [options]
```

Options

La commande **mise à niveau** accepte les options suivantes :

<code>--silent, --s</code>	Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est faux .
<code>--verbose, --v</code>	Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est faux .
<code>--help, --h</code>	Afficher l'aide pour la commande.

6.2 Fusionner des données XML depuis des sources multiples

Les données XML depuis de multiples fichiers source XML peuvent être fusionnées quand XSLT 2.0 ou 3.0 est utilisé comme version XSLT du fichier SPS.

Généralement, fusionner des données sera basé sur un morceau de données commun, tel qu'une ID. Par exemple, un employé d'une entreprise, qui est identifié par un numéro d'ID personnel, peut avoir ses données personnelles stockées dans de multiples fichiers XML gérés par le département du personnel : (i) détails personnels, (ii) liste de paie, (iii) travail et congé, (iv) cours suivis, etc. Les données de ces fichiers différents peuvent être fusionnées en un seul document de sortie utilisant le numéro ID personnel comme clé.

Note : l'édition Enterprise vous permet d'inclure des sources de schéma multiples, donc les nœuds XML depuis d'autres schémas peuvent être sélectionnés utilisant le nom de paramètre pour le schéma correspondant (comme c'est le cas dans l'exemple ci-dessous). Dans les éditions Professional et Basic, la fonction `doc()` de XPath 2.0 peut être utilisée pour trouver le fichier XML requis et le nœud XML à l'intérieur de ce fichier. La fonction `doc()` de XPath 2.0 fournit l'accès à la racine du document des documents XML externes, permettant donc d'insérer du contenu de nœud des documents XML externes à insérer dans la sortie. Un [calcul automatique](#) ³⁹⁷ qui utilise la fonction `doc()` peut, pour cette raison, aussi être utilisé afin de fusionner les données XML (*voir exemple ci-dessous*).

Exemple

Le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶, C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples, contient un fichier d'exemple SPS (`MergeData_2_Files.sps`) qui affiche comment les données de différents fichiers source XML peuvent être fusionnées. Le fichier SPS sélectionne les données selon un ordre (`MergeOrder.xml`, *recensé ci-dessous*) placé par un client fictif.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Order xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="MergeOrder.xsd">
  <Item partNum="238-KK" quantity="3" shipDate="2000-01-07" comment="With no inclusions,
please."/>
  <Item partNum="748-OT" quantity="1" shipDate="2000-02-14" comment="Valentine's day
packaging."/>
  <Item partNum="229-OB" quantity="1" shipDate="1999-12-05"/>
  <Item partNum="833-AA" quantity="2" shipDate="1999-12-05" comment="Need this for the
holidays!"/>
</Order>
```

La valeur de l'attribut `/Order/Item/@partNum` dans ce fichier (*voir ci-dessus*) est utilisée pour sélectionner les produits commandés du catalogue d'articles stocké dans un autre fichier, `MergeArticles.xml` (*voir la liste ci-dessous*).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Articles xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="MergeArticles.xsd">
  <Article PartNum="833-AA">
    <ProductName>Lapis necklace</ProductName>
    <Price>99.95</Price>
  </Article>
```


```

<Article PartNum="748-OT">
  <ProductName>Diamond heart</ProductName>
  <Price>248.90</Price>
</Article>
<Article PartNum="783-KL">
  <ProductName>Uncut diamond</ProductName>
  <Price>79.90</Price>
</Article>
<Article PartNum="238-KK">
  <ProductName>Amber ring</ProductName>
  <Price>89.90</Price>
</Article>
<Article PartNum="229-OB">
  <ProductName>Pearl necklace</ProductName>
  <Price>4879.00</Price>
</Article>
<Article PartNum="128-UL">
  <ProductName>Jade earring</ProductName>
  <Price>179.90</Price>
</Article>
...
</Article>

```

La manière dont les données sont fusionnées est la suivante : un [modèle défini par l'utilisateur](#) ³⁷⁴ au sein du modèle /Order/Item (voir la *capture d'écran ci-dessous*) qui sélectionne l'élément correspondant Article dans le fichier MergeArticles.xml en utilisant le numéro de partie de l'item commandé afin d'identifier l'article. L'expression XPath (qui est dans le contexte /Order/Item) est :

```
$Articles//Article[@PartNum=current()/@partNum]
```



Ce modèle produira une sortie comme celle affichée dans la capture d'écran ci-dessous.

```


You have ordered:

3 Amber ring
1 Diamond heart
1 Pearl necklace
2 Lapis necklace

```

Notez que tandis que la quantité commandée de chaque item est prise du fichier `MergeOrder.xml`, le nom de l'article commandé est pris du fichier `MergeArticles.xml`. Notez également comment le nœud `ProductName` est sélectionné dans le contexte du modèle `/Articles/Article`.

Le même résultat tel que celui obtenu ci-dessus peut être atteint également en utilisant le [calcul automatique](#)³⁹⁷ (voir la capture d'écran ci-dessous). Glissez l'attribut `quantity` de la fenêtre de l'arborescence de schéma et créez-le comme son contenu. Ajoutez ensuite un calcul automatique tel qu'affiché dans la capture d'écran et attribuez une expression XPath au calcul automatique tel que décrit ci-dessous.



L'expression XPath du calcul automatique pourrait cibler le nœud requis utilisant soit le paramètre d'une autre source de schéma ou de la fonction `doc()` :

```
$Articles//Article[@PartNum=current()/@partNum]/ProductName
```

ou

```
doc('MergeArticles.xml')//Article[@PartNum=current()/@partNum]/ProductName
```

Notez que, tandis que la première expression XPath utilise un paramètre pour faire référence à un autre schéma XML (une fonction disponible uniquement dans l'édition Enterprise), la deuxième expression utilise la fonction `doc()` de XPath 2.0 (une fonction disponible dans les éditions Professional et Basic également).

6.3 SPS modulaires

Les modèles globaux d'un fichier SPS, ainsi que des fragments de design, des fonctions JavaScript et des items de mise en page de pages peuvent être utilisés dans le design d'un autre SPS. Ceci permet :

1. De réutiliser les modèles globaux et autres composants dans les multiples SPS, dont les principaux avantages sont l'édition de la seule source et la cohérence de la sortie.
2. Les SPS à modulariser, et donc la structuration plus flexible.


Dans tout SPS donné, un ou plusieurs SPS peuvent être ajouté comme module. Quelques types de composants (ou objets) dans ces modules sont ensuite disponibles dans le fichier SPS à importer (ou de référence).

Objets modulaires disponibles

La section, [Objets modulaires disponibles](#) ³⁵⁶, ne décrit pas uniquement l'étendue vers laquelle et les conditions sous lesquelles les différents composants d'un fichier SPS sont disponibles pour un SPS à importer. Elle recense également ces composants qui ne sont pas disponibles dans le SPS à importer. Vous devriez noter que si un module ajouté contient lui-même des modules, alors ceux-ci sont ajoutés de manière récursive au fichier SPS de référence. De cette manière, une modularisation peut être élargie à différents niveaux et dans une vaste structure de design.

Créer un fichier SPS modulaire

Pour construire un SPS modularisé, [ajoutez d'abord le fichier SPS requis](#) ³⁵⁹ à l'SPS principal comme module. Toutes les fonctions JavaScript, modèles globaux, fragments de design, et fonctions XPath dans le module ajouté sont disponibles pour le SPS de référence. Chacun des objets disponibles est recensé dans l'arborescence de design, sous son en-tête respectif (*capture d'écran ci-dessous*), et peut être activé ou désactivé, respectivement, en cochant ou décochant sa case.



Ces objets peuvent ensuite être réutilisés dans un SPS de référence conformément à leurs mécanismes d'inclusion respectifs. Les modèles globaux ne doivent généralement être uniquement activés pour être activés dans l'SPS de référence. Les fragments de design doivent être glissés de l'arborescence de design à l'emplacement requis. Les fonctions de JavaScript sont assignées via la fenêtre de propriétés comme gestionnaires d'événement pour les composants de design sélectionnés. Et les fonctions XPath disponibles (activées) peuvent être utilisées dans les expressions XPath.

Comment créer et travailler avec un SPS modulaire est décrit dans la section, [Créer un SPS modulaire](#) ³⁵⁹.

Terminologie

Quand un SPS est utilisé avec un autre module, on dit qu'il est ajouté au dernier, et nous appelons le processus **adding**. Les deux SPS font respectivement référence au module **added SPS** et au module **référant SPS**. Quand un module SPS est ajouté, ses **objets** sont ajoutés au module SPS de référence. Ces objets sont appelés **objets de module**, et sont de types suivants : modèles globaux ; fragments de design ; fonctions JavaScript et items de mise en page des pages.

6.3.1 Objets modulaires disponibles


Cette section recense les objets dans les [modules SPS ajoutés](#) ³⁵⁶ qui sont disponibles dans le [module SPS de référence](#) ³⁵⁶. La liste explique de quelle manière chaque objet est disponible dans le module SPS de référence et comment il peut être utilisé. Pour une approche étape par étape en ce qui concerne la création

d'un SPS modulaire, voir la prochaine section, [Créer un fichier SPS modulaire](#)³⁵⁹. La section se termine par une liste d'objets dans le fichier SPS ajouté qui n'est pas disponible dans le module SPS de référence ; ceci vous aidera à mieux comprendre comment le travail SPS modulaire fonctionne.

- [Déclarations d'espace de nom](#)³⁵⁷
- [Modèles globaux](#)³⁵⁷
- [Fragments de design](#)³⁵⁸
- [Modules ajoutés](#)³⁵⁹
- [Scripts](#)³⁵⁹
- [styles CSS](#)³⁵⁹
- [Mises en page de pages](#)³⁵⁹
- [Objets de module indisponibles](#)³⁵⁹

Déclarations d'espace de nom

Chaque SPS stocke une liste d'URI d'espaces de noms et leurs préfixes. Quand une SPS est ajoutée comme module, les espaces de noms intégrés sont comparés aux espaces de noms dans la/les source/s de schéma du fichier SPS de référence. Si un URI d'espace de noms dans le fichier SPS ajouté correspond à l'URI d'espace de noms dans la/les source/s de schéma du fichier SPS, alors le préfixe utilisé dans la source de schéma de l'SPS de référence est adopté comme préfixe pour cet espace de noms dans l'SPS ajouté. Si un URI d'espace de noms dans l'SPS ajouté ne peut pas correspondre à tout URI d'espace de noms dans la/les source/s de schéma de l'SPS de référence, alors le message d'erreur indiquant ceci est affiché.




La capture d'écran ci-dessus affiche les différents espaces de noms dans SPS, ensemble avec leurs préfixes, dans la barre latérale de l'arborescence de schéma. Ces espaces de noms viennent du/des schéma/s de source et ne peuvent pas être édités.

Modèles globaux

Les [modèles globaux](#)³⁷⁰ du module SPS ajouté sont disponibles dans le module SPS de référence et affichés dans la [barre latérale de l'arborescence de design](#)⁵⁵ (capture d'écran ci-dessous). Ils sont activés ou

désactivés (cochés ou décochés) par défaut, selon le statut d#activation respectif dans le module ajouté. Si vous désirez créer un modèle global pour écraser un modèle global depuis le module ajouté, créez le nouveau modèle global en cliquant sur l'icône  à côté de l'entrée des Modèles globaux. Dans Ajouter Nouveau Modèle global qui apparaît, sélectionnez un élément ou attribut pour lequel vous souhaitez créer un modèle global. En alternative, saisissez une expression XPath qui sélectionne le nœud requis dans le schéma. En cliquant sur **OK**, on vous demandera si le nouveau modèle global créé devrait être activé en préférence au modèle global dans le module ajouté. La réponse que vous sélectionnez active soit le nouveau modèle global créé, soit le modèle global dans le module ajouté. Vous pouvez changer votre sélection à tout moment en vérifiant l'autre des deux modèles globaux.



Notez que le modèle principal des modules ajoutés ne sont pas disponibles. Ceci signifie que si vous planifiez de réutiliser un modèle par le biais d'une approche modulaire, vous devez le créer comme modèle global. Si aucun modèle global n'est défini pour un élément particulier et que le traitement est invoqué pour cet élément, alors le traitement par défaut pour cet élément (modèles XSLT intégrés) sera utilisé.

Fragments de design

Les [modèles globaux](#) ³⁸¹ du module SPS ajouté sont disponibles dans le module SPS de référence et affichés dans la [barre latérale de l'arborescence de design](#) ⁵⁵ (capture d'écran ci-dessous). Lorsque vous insérez un fragment de design dans le design, faites bien attention de placer le fragment de design à l'intérieur du nœud contextuel correct dans le design.

Modules ajoutés

Chaque module SPS ajouté rend également ses propres modules ajoutés disponibles dans le SPS de référence et leurs modules ajoutés, etc. De cette manière, ajouter un module de manière récursive rend tous les modules disponibles qui y ont été ajoutés, à plusieurs niveaux vers le bas. Il va sans dire que ces modules doivent construire ensemble un modèle de contenu valide conformément au/x schéma/s de source du module SPS de référence. Les modules sont affichés et peuvent être gérés dans la [barre latérale de l'Aperçu du design](#) ⁴⁸.

Scripts

Les modèles globaux du module SPS ajouté sont disponibles dans le module SPS de référence et affichés dans la [barre latérale de l'arborescence de design](#) ⁶³⁰ (capture d'écran ci-dessous). En effet, les scripts de tous les modules ajoutés sont recueillis dans une bibliothèque qui se trouve maintenant —dans le SPS— de référence pour la sélection dans le dialogue des Propriétés.

Styles CSS

Les styles globaux présents dans les modules SPS ajoutés sont différés dans le SPS de référence comme styles globaux et les règles de style sont affichées dans la [barre latérale du Référentiel de style](#) ⁴⁹⁷. Les fichiers CSS sont aussi recensés dans la [barre latérale de l'Aperçu du design](#) ⁴⁸. De manière semblable, des fichiers CSS externes qui ont été disponibles dans le module SPS ajouté, sont disponibles dans le module SPS de référence.

Mises en page de pages

Les mises en page de pages d'un module ajouté sont disponibles dans le module SPS de référence et affichés dans la [barre latérale de l'arborescence de design](#) ⁵⁵.

Les objets de module qui ne sont pas disponibles dans le SPS de référence

Les objets suivants du module ajouté ne sont pas disponibles dans le SPS de référence :

- **Définitions de paramètres** : sont ignorées.
- **Sources de schéma** : La source de schéma sur laquelle le SPS est basé est ignorée. N'oubliez pas que le modèle de contenu de l'élément du document du SPS ajouté doit se trouver à l'intérieur du modèle de contenu du SPS de référence ; autrement, il ne serait pas possible d'utiliser correctement le SPS ajouté comme module. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours ajouter un schéma secondaire ou un schéma défini par l'utilisateur dans le SPS de référence. Le schéma supplémentaire pourrait accommoder le modèle de contenu du/des modèle/s global/-aux ajouté/s.
- **Le fichier de travail XML et le fichier modèle XML** : Les références à ces fichiers sont ignorées. Le SPS de référence utilise ses propres fichiers de travail XML et de modèle XML.
- **Espaces de noms XPath par défaut** : S'ils ont été définis sur un module qui est importé, alors ils ne seront pas transportés jusqu'au SPS importé.

6.3.2 Créer un fichier SPS modulaire

Créer un fichier SPS modulaire consiste en quatre grandes parties :

1. Concevoir et enregistrer le [module SPS à ajouter](#) ³⁶⁰.
2. [Ajouter le module](#) ³⁶⁰ à l'SPS dans lequel il doit être utilisé (c'est-à-dire, au module SPS de référence).
3. [Activer ou désactiver l'/les objet/s ajouté/s](#) ³⁶² tel que requis.
4. Appliquer l'objet requis, là où requis.

Le module SPS à ajouter

Il existe deux points dont il faut se rappeler en créant un fichier SPS qui sera ajouté à un autre :

1. Les modèles qui peuvent être utilisés dans le [module SPS de référence](#) ³⁵⁶ peuvent uniquement être des [modèles globaux](#) ³⁷⁰. Ceci signifie que les modèles que vous voulez réutiliser doivent être créés comme modèles globaux dans le [module SPS qui doit être ajouté](#) ³⁵⁶.
2. La structure du document définie dans le module SPS à ajouter doit être valide à l'intérieur du modèle de contenu défini par le/les [schéma/s de source de l'SPS de référence](#) ³⁵⁹. Si un modèle ajouté n'est pas contenu dans le modèle de contenu défini par le schéma principal de l'SPS, son modèle de contenu, peut toutefois être défini dans un schéma secondaire ou un schéma défini par l'utilisateur.

En créant le module SPS à ajouter, le schéma sur lequel vous basez le SPS pourrait être le suivant :


- Le schéma de source principal du SPS de référence. Dans ce cas, quand le SPS est ajouté, les modèles globaux ajoutés feront partie du modèle de contenu du schéma principal du SPS principal. La sortie de ces modèles globaux dans Authentic View est donc éditable.
- Un schéma qui définit un modèle de contenu qui fait partie du modèle de contenu défini par le schéma principal du SPS de référence. Dans ce cas, lorsque des modèles globaux sont ajoutés, ils s'inscriront dans un modèle de contenu du schéma principal du SPS de référence. La sortie de ces modèles globaux dans Authentic View est donc éditable.
- Un schéma qui définit un modèle de contenu qui **ne fait pas** partie du modèle de contenu défini par le schéma principal du SPS. Quand ce module SPS est ajouté, ses modèles globaux ne feront pas partie du modèle de contenu du schéma principal de l'SPS de référence. Ils peuvent, toutefois, être utilisés pour produire une sortie si un schéma secondaire ou un schéma défini par l'utilisateur est utilisé qui définit un modèle de contenu du/des modèle/s global/-aux. Dans Authentic View, toutefois, la sortie de ces modèles globaux ne peut pas être éditée.

Lorsque vous définissez les modèles de contenu dans vos schémas, vous devriez prêter une attention particulière aux [espaces de noms](#) ³⁵⁷ utilisés étant donné que ceux-ci déterminent les noms élargis des nœuds.

Vous pourriez utiliser le [fichier de travail XML](#) ³³ pour tester la sortie du module SPS à ajouter. La référence de ce fichier de travail XML sera [ignorée par le SPS de référence](#) ³⁵⁹.

Ajouter le module SPS

Pour ajouter un module à un SPS, dans l'[Aperçu de design](#) ⁴⁸ (*capture d'écran ci-dessous*), cliquez sur une commande Ajouter Nouveau module, recherchez le fichier SPS requis dans le dialogue qui apparaît, sélectionnez-le et cliquez sur **Ouvrir**.



Le module est ajouté dans SPS et est recensé sous l'en-tête des Modules dans l'Aperçu du design. Dans la capture d'écran ci-dessus, les modules `BusinessAddressBook.sps` et `PersonalAddressBook.sps` ont été ajoutés au module `AddressBook.sps` (le SPS actif). Tous les objets de module ajoutés sont répertoriés dans la barre latérale de l'arborescence de design ; les fichiers CSS ajoutés sont également répertoriés dans l'Aperçu de design. Si les modules ajoutés font eux-mêmes référence à des modules, ces derniers, indirectement importés, sont répertoriés sous l'en-tête Modules, mais en gris. Des informations sur les modules qui importent un module indirectement importé sont disponibles dans une fenêtre contextuelle qui s'affiche lorsque vous passez la souris sur le module indirectement importé.

Pour ouvrir un des modules ajoutés ou des modules indirectement importés rapidement dans StyleVision, cliquez avec la touche de droite sur ce module et sélectionnez **Ouvrir module de définition** depuis le menu contextuel qui apparaît.

Ordre de modules ajoutés

L'ordre dans lequel les modules sont ajoutés et recensés est significatif pour les styles CSS de priorisation.. Conformément à l'ordre de cascade CSS, les règles de style CSS d'un module relativement récent (plus bas dans la liste) ont la priorité sur les règles de style définies dans un module relativement antérieur (plus haut dans la liste). Les styles CSS dans le module SPS de référence ont la priorité sur ceux dans tout module ajouté. Pour changer la position relative à un module ajouté, cliquez avec la touche de droite dans l'Aperçu du design et cliquez, tel que requis, sur la commande **Move Up** ou **Move Down** dans le menu contextuel.


L'ordre du module n'est pas significatif pour résoudre les conflits parmi les scripts, les modèles globaux, les fragments de design et les items de mise en page de pages.

Alertes de modification du fichier

Si un fichier ajouté (que ce soit un module SPS, schéma ou fichier de travail XML) est modifié après avoir ouvert un module SPS de référence, alors une fenêtre pop up de modification du fichier vous avertira du changement et vous demandera si le module SPS de référence doit être actualisé avec ces modifications.

Activer/Désactiver l'objet ajouté

Tous les objets de module dans tous les modules ajoutés (qu'ils soient ajoutés directement ou indirectement) sont ajoutés au SPS de référence et recensés sous les en-têtes correspondants dans l'arborescence de design : Scripts ; Modèles globaux ; fragments de design ; modèles XSLT ; et fonctions XPath. À côté de chacun de ces objets, il se trouve une case à cocher (voir la capture d'écran ci-dessous), que vous pouvez cocher ou décocher, respectivement, activer ou désactiver cet objet. Quand un objet est désactivé, il est supprimé efficacement du SPS.



Dans la capture d'écran ci-dessus, tous les modèles globaux utilisés dans le module `AddressBook.sps` sont répertoriés sous l'en-tête Modèles globaux. Ceux qui ont été ajoutés via d'autres modules (que ce soit directement ou indirectement) sont affichés en gris. Ceux qui ont été créés directement dans `AddressBook.sps` sont affichés en noir. La capture d'écran affiche que seul un modèle global, `addr:Email`, a été créé dans `AddressBook.sps` lui-même. Tous les autres modèles globaux ont été ajoutés via d'autres modules, et le fichier dans lequel chacun de ces modules est défini est recensé à côté de son nom.

Notez qu'il existe deux modèles globaux pour `addr:Email`, l'un créé dans le SPS de référence (`AddressBook.sps`) lui-même, et l'autre créé dans le module ajouté `ContactPoints.sps`. Si plus d'un modèle global a le même nom élargi (espace de nom-), alors seul un de ces modèles sera actif à la fois. Vous pouvez sélectionner lequel en cochant sa case à cocher. (En alternative, vous activez le modèle global depuis son menu contextuel dans l'Aperçu de design.) Ce mécanisme est utile si : (i) vous souhaitez écraser un modèle global ajouté avec un que vous créez dans le module SPS de référence, ou (ii) souhaitez résoudre une situation où un modèle global pour un élément est défini dans plus d'un module ajouté.

Un modèle global qui a été défini dans le SPS actuel peut être supprimé en le sélectionnant et en cliquant sur le bouton **Supprimer**. Toutefois, des modèles globaux qui ont été définis dans un module ajouté ne peuvent pas être supprimés du SPS de référence. Ils doivent être supprimés en ouvrant le SPS ajouté et en supprimant le modèle global ici.

Des scripts individuels, des fragments de design et des items de mise en page peuvent être activés ou désactivés de la même manière.

Appliquer ou utiliser des objets modulaires

Dans le [module SPS de référence](#) ³⁵⁶, vous concevez vos designs comme d'habitude. Chaque type différent d'objet ajouté est utilisé ou appliqué différemment. Vous devriez, bien évidemment, vous assurer que chaque objet de module que vous souhaitez appliquer a [été activé](#) ³⁶².

Modèles globaux

Lorsque vous souhaitez utiliser un [modèle global](#) ³⁷⁰ d'un des modules SPS ajoutés, vous devez vous assurer que ce modèle global est réellement appliqué. Cela peut se faire de deux manières, selon celle qui convient le mieux à votre design :

- Dans le modèle principal, spécifiez que le modèle d'élément utilise le modèle global pour cet élément ou copie ce modèle global localement. Ces deux commandes sont disponibles dans le menu contextuel qui apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la balise de l'élément dans le design.
- Dans le modèle principal, les espaces réservés du contenu ou du reste du contenu entraînent l'application de modèles, ce qui conduit au traitement des modèles globaux correspondants.

Fragments de design

Pour utiliser un fragment de design, faites-le glisser de l'arborescence de design vers l'emplacement souhaité dans le modèle principal ou un modèle global. Assurez-vous que l'emplacement du fragment de design est déposé dans le nœud correct du contexte pour ce fragment de design. Pour les détails, voir les [fragments de design](#) ³⁸¹.

Scripts

Toutes les fonctions JavaScript (qu'elles soient dans un module ajouté ou créé dans le SPS de référence) sont disponibles comme gestionnaires d'événement, et peuvent être [définies pour un événement particulier via la barre latérale des propriétés](#) ⁶³².

6.3.3 Exemple : Un Carnet d'adresse

Le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶, `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\ModularSPS`, contient des

exemples de SPS modulaires. Ces exemples de fichiers dans ce dossier comprennent un projet dans lequel un carnet d'adresse contient des contacts professionnels et personnels est modularisé. Cet exemple ne démontre non seulement les mécanismes dans lequel la modularisation est mise en œuvre, mais illustre également les principales raisons pour lesquelles un serait modularisé.


- Tout le carnet d'adresse est composé de deux modules : (i) un carnet d'adresse professionnel, et (ii) un carnet d'adresse personnel, dont chacun a un SPS séparé définissant différents designs. Les deux modules ensemble constituent le carnet d'adresse composite. La modularisation dans ce cas est utilisé pour composer : les modules sont les composants de l'unité plus élargie.
- Bien que le modèle de contenu de chaque module (carnets d'adresses professionnels et personnels) diffère légèrement de l'autre, les deux ont un module commun, qui est le module ContactPoints, consistant en les détails de contact : adresse, téléphone, fax et e-mail. Le module ContactPoints peut, pour cette raison, être partagée entre les deux carnets d'adresse (professionnel et personnel). La modularisation dans ce cas permet à un seul module d'être utilisé comme unité commune à l'intérieur des autres multiples unités.
- De plus, le module ContactPoints peut être modularisé pour fournir plus de flexibilité. Dans cet exemple de projet, nous avons créé un module d'adresse qui contient l'adresse postale pouvant contenir un des trois modèles de contenu, dépendant si l'adresse est dans l'UE, aux États-Unis d'Amérique ou ailleurs. La sortie de tous les trois modèles de contenu est définie dans un seul SPS. Toutefois, ils auraient pu être définis dans des SPS séparés, qui auraient fourni une granularité plus fine. Dans ce cas, la modularisation fournirait plus de flexibilité puisque les modules pourrait être réutilisés plus facilement.

La description de ce projet est organisée comme suit :


- [Les fichiers de schéma](#) ³⁶⁴
- [Les sources de données XML](#) ³⁶⁶
- [Les fichiers SPS](#) ³⁶⁶

Les fichiers de schéma


Lorsque vous créez des schémas pour les SPS modulaires, n'oubliez pas de créer les éléments que vous souhaitez réutiliser comme éléments globaux. Le schéma pour le carnet d'adresse est `AddressBook.xsd`. Ce schéma a été construit en important les schémas pour le carnet d'adresse professionnel (`BusinessAddressBook.xsd`) et le carnet d'adresse personnel (`PersonalAddressBook.xsd`). Le schéma `BusinessAddressBook.xsd` fournit un modèle de contenu pour les entreprises, tandis que le schéma `PersonalAddressBook.xsd` fournit un modèle de contenu pour les personnes (see screenshot below).



Les deux schémas importent le schéma `ContactPoints.xsd` (voir capture d'écran ci-dessous), qui définit un modèle de contenu pour les détails du contact.



Finalement, le schéma `ContactPoints.xsd` (capture d'écran ci-dessous) inclut le schéma `Address.xsd`, qui définit les trois modèles de contenu d'address-type : pour l'UE, les États-Unis d'Amérique, et d'autres adresses.



Les importations sont utilisées quand le schéma importé appartient à un espace de nom différent que le schéma importateur. Les Inclus sont utilisés quand le schéma inclus appartient au même espace de nom tel que le schéma inclus.

Note : les captures d'écran ci-dessus sont celles du schéma dans le l'Aperçu de schéma de XMLSpy d'Altova.

Les sources de données XML

Les données XML sont contenues dans le fichier `AddressBook.xml` : Ce fichier est structuré pour que l'élément `AddressBook` contienne les éléments `companies` et `persons` comme ses enfants. Les modèles de contenu de ces deux éléments sont définis dans les fichiers de schéma, `BusinessAddressBook.xsd` et `PersonalAddressBook.xsd`, respectivement.

Il s'agit de deux fichiers de données XML supplémentaires, qui correspondent aux schémas `BusinessAddressBook.xsd` et `PersonalAddressBook.xsd`. Ces deux fichiers XML, `BusinessAddressBook.xml` et `PersonalAddressBook.xml`, sont utilisés comme fichiers de travail XML des fichiers SPS correspondants.

Les trois fichiers XML sont les [fichiers de travail XML](#) ³³ des modules SPS suivants :

- `AddressBook.xml` => `AddressBook.sps`, `ContactPoints.sps`, `Address.sps`
- `BusinessAddressBook.xml` => `BusinessAddressBook.sps`
- `PersonalAddressBook.xml` => `PersonalAddressBook.sps`


Les modules SPS

La description des modules SPS commence par le module le plus basique (`Address.sps`) et les progrès dans des étapes progressives compositionnelles du carnet d'adresse entier (`AddressBook.sps`). Tous les modules SPS utilisent `AddressBook.xsd` comme leur schéma.

Address.sps

Les points clés à noter sont l'utilisation du schéma et du fichier de travail XML.

- `Address.sps` utilise `AddressBook.xsd` comme son schéma, mais le schéma pourrait également avoir été `Address.xsd`, `ContactPoints.xsd`, `BusinessAddressBook.xsd` ou `PersonalAddressBook.xsd` — puisque l'élément `Address` est présent dans tous ces schémas et serait disponible comme élément global. Lorsque le module SPS est ajouté dans un autre module SPS, le schéma du module importé est ignoré, donc il n'est pas important lequel est utilisé quand SPS est ajouté comme module.
- Le fichier de travail XML est `AddressBook.xml`. Notez que le modèle principal dans `Address.sps` spécifie que l'élément `Address` devrait être traité, et que les modèles globaux pour `Address-EU`, `Address-US` et `Address-Other` ont été définis.




Car ce n'est que l'élément `Address` qui est traité, les aperçus de sortie affichent uniquement la sortie de `Address`. Quand `Address.sps` est utilisé comme module, les modèles globaux sont ajoutés et le modèle principal est ignoré.

ContactPoints.sps

Cet SPS importe un module. Notez l'utilisation de modèles globaux à l'intérieur d'autres modèles globaux et le modèle principal.

- `ContactPoints.sps` utilise `AddressBook.xsd` comme son schéma et comme son fichier de travail XML `AddressBook.xml`.
- `Address.sps` est ajouté comme module, rendant ainsi les modèles globaux des éléments `Address-EU`, `Address-US` et `Address-Other` disponibles.
- Les modèles globaux pour les éléments `ContactPoints` et `Email` sont définis. Notez que la définition `ContactPoints` utilise le modèle global de `Email` (capture d'écran ci-dessous).



- Le modèle principal — requis pour les aperçus — utilise le modèle global de l'élément `ContactPoints`, permettant ainsi des aperçus de la sortie `ContactPoints`.

BusinessAddressBook.sps et PersonalAddressBook.sps


Ces SPS importent chacun un module, qui, à son tour, en importe un autre. Notez que le modèle principal applique simplement des modèles globaux.

- Chacun de ces deux modules utilise `AddressBook.xsd` comme son schéma. Les fichiers de travail XML sont, respectivement, `BusinessAddressBook.xml` et `PersonalAddressBook.xml`.
- `ContactPoints.sps` est ajouté comme un module. Ceci fait que `Address.sps` est importé indirectement. Tous les modèles globaux dans ces deux modules sont disponibles au module SPS de référence.
- Dans `BusinessAddressBook.sps`, les modèles globaux sont définis pour les éléments `Companies` et `Company`. Notez que la définition `Company` utilise le modèle global de `ContactPoints`.
- Dans `PersonalAddressBook.sps`, les modèles globaux sont définis pour les éléments `Person` et `Persons`. La définition `Person` utilise le modèle global de `ContactPoints`.

AddressBook.sps

Il existe deux modèles globaux pour l'élément `Email` ; les deux peuvent être activés au choix.

- `AddressBook.sps` utilise `AddressBook.xsd` comme son schéma. Le fichier de travail XML est `AddressBook.xml`.
- `BusinessAddressBook.sps` et `PersonalAddressBook.sps` sont ajoutés comme modules, et ceci fait que `ContactPoints.sps` et `Address.sps` sont importés indirectement.
- Un modèle global est défini pour l'élément `Email`. Ceci signifie qu'il existe désormais deux modèles globaux pour `Email`, un dans `ContactPoints.sps` et l'autre dans `AddressBook.sps` (voir la capture d'écran ci-dessous).



- Dans la liste des modèles globaux dans l'Arborescence de design (*capture d'écran ci-dessus*), vous pouvez sélectionner lequel des deux modèles globaux doit être activé. StyleVision ne permet qu'un module à la fois. Celui qui est actif est utilisé à l'intérieur du modèle global `ContactPoints`.
- Le modèle global contient du contenu statique pour l'en-tête de sortie.

6.4 Fragments de modèles et de design

Le document de design est composé de modèles, et il est important de reconnaître les différents types de modèles qui peuvent être utilisés.

- *Modèles principaux et modèles globaux* : Le document de design consiste en un [modèle principal](#)³⁶⁹ et, en option, un ou plusieurs [modèles globaux](#)³⁷⁰. Les modèles globaux peuvent être référencés par le biais du modèle principal.
- *Modèles de nœud et itérateurs variables* : Il s'agit des modèles qui constituent le modèle principal et les modèles globaux. Un [modèle de nœud](#)³⁷⁸ correspond au nœud dans une source de schéma.
- *Fragments de design* : Il s'agit de modèles qui sont conçus séparément et réutilisés dans différentes parties du design (modèle principal ou modèles globaux).

Dans cette section, nous décrivons le rôle que jouent les modèles et fragments de design dans la structure du design. Nous ne nous penchons pas sur les [propriétés de présentation](#)⁴⁸⁰ ici dans le design, uniquement sur la structure. Dans cette section, nous ne prenons pas en compte des items structurels supplémentaires pour les médias paginés, tels que les couvertures de pages, en-têtes et bas de page. Ils sont décrits dans la section, [Concevoir des sorties d'impression](#)⁵²⁶.

Note : Dans l'Aperçu de design, la SPS peut avoir plusieurs modèles : le modèle principal, les modèles globaux, les modèles de mise en page de la page, et les fragments de design. Vous pouvez contrôler lesquels des types de modèles sont affichés dans l'Aperçu de design en utilisant les [filtres d'affichage du modèle](#)¹⁰⁰⁶, qui sont disponibles comme les [icônes de la barre d'outils](#)¹⁰⁰⁶. Ces filtres d'affichage vous aideront à optimiser et basculer entre les différents affichages de votre SPS.

6.4.1 Modèle principal

Le [modèle principal](#)³³ détermine la structure de la sortie. Ceci signifie que la séquence dans laquelle le modèle principal est présenté dans le design est la séquence dans laquelle Authentic View et la sortie sont présentés. Dans le jargon de programmation, il s'agit de traitement procédural. Le traitement commence au début du modèle et se poursuit en séquence jusqu'à la fin. Au cours de l'opération, les nœuds du document XML sont traités. Les modèles qui traitent ces nœuds sont appelés [modèles locaux](#)³². Une fois qu'un modèle local est traité, le processeur se déplace vers le prochain composant dans le modèle principal, etc. Occasionnellement, un nœud peut faire référence au [modèle global](#)³² pour son traitement. Dans de tels cas, une fois que le modèle global est exécuté pour ce nœud, le processeur retourne à la position du modèle principal de laquelle il a été élargi continue en séquence depuis le prochain composant.

Le point d'entrée pour le modèle principal est le [nœud du document](#)³² du schéma principal. Le [schéma principal](#)³³ est le schéma que vous avez conçu en tant que tel (clic droit de la souris dans le schéma dans la [barre latérale de l'Aperçu du design](#)⁴⁸ et sélectionnez Définir comme source définir comme source de schéma principale). StyleVision offre l'option de sélectionner les multiples éléments racine ([éléments de document](#)³²). Ceci signifie qu'à l'intérieur du modèle principal, il peut y avoir des [modèles locaux](#)³² pour chacun des éléments du document actifs. Celui qui est exécuté au cours du traitement sera celui pour l'élément qui est l'élément de document du document d'instance XML étant traité.

6.4.2 Modèles globaux

Un [modèle global](#)³² peut être défini pour tout nœud ou type dans le schéma, ou pour un nœud spécifié dans un modèle XPath.


Un modèle global spécifie les instructions pour un nœud sélectionné ou type, et est invoqué par un appel du [modèle principal](#)³³, [fragments de design](#)³⁸¹, ou autres modèles globaux. Le modèle de traitement est semblable à celui des langages de programmation déclaratifs, dans ce sens qu'un seul modèle est défini et invoqué plusieurs fois. De cette manière, une seule définition peut être réutilisée de multiples fois. Les modèles globaux sont invoqués lors de deux situations :

- Lorsqu'un nœud ou type dans le [modèle principal](#)³³ a été défini pour référencer son modèle global (fait en cliquant avec la touche de droite de la souris sur le composant dans le design et sélectionnant Créer Modèle global).
- Quand un [\(contenus\)](#)¹³⁹ ou [\(reste-de-contenus\)](#)¹⁴⁵ est inséré à l'intérieur d'un élément ou type dans un [modèle local](#)³² et le reste du contenu de cet élément ou type inclut un nœud ou type pour lequel le [modèle global](#)³² existe.

Des modèles globaux sont utiles si un nœud (ou type) apparaît à l'intérieur d'éléments variés ou emplacements variés, et un seul ensemble d'instructions est requis pour toutes les occurrences. Par exemple, partons du fait qu'un élément `para` doit être formaté de la même manière peu importe s'il apparaît dans un élément `chapter`, `section`, `appendix` ou `blockquote`. Une approche efficace serait de définir un modèle global pour `para` et puis s'assurer que dans le [modèle principal](#)³³, le modèle global pour l'élément `para` est traité là où requis (par exemple, en incluant `//chapter/para` dans le modèle principal et spécifiant que `para` référence son modèle global ; ou en incluant `//chapter/title`, puis en incluant [\(contenus\)](#)¹³⁹ ou [\(rest-of-contents\)](#)¹⁴⁵ pour que le reste du contenu de l'élément `chapter` est traité avec les modèles globaux et modèles par défaut). Aussi, un modèle global peut être défini pour un type complexe (par exemple, un qui définit un modèle d'adresse) ou même un type simple (par exemple, `xs:decimal`). Dans de tels cas, toutes les occurrences du type (complexe ou simple) qui invoquent le modèle global pour ce type seront traitées selon les règles dans le modèle global.


Créer un modèle global

Les modèles globaux peuvent être créés pour tout nœud dans le schéma, ou pour un nœud spécifié dans un modèle XPath et sont créés depuis la barre latérale de l'Arborescence de schéma (*capture d'écran ci-dessous*).



Un modèle global peut être créé d'une des deux manières :

- Cliquez sur le bouton **Ajouter Nouveau modèle global** à droite de l'item Modèles globaux dans l'Arborescence de schéma (voir la capture d'écran ci-dessus). Le dialogue Ajouter Nouveau modèle global apparaît (capture d'écran ci-dessous). Vous pouvez sélectionner un élément, un attribut ou un type depuis l'arborescence de schéma dans le dialogue, ou vous pouvez saisir un modèle XPath. (Notez que les modèles globaux créés pour les nœuds sélectionnés avec un modèle XPath ne sont pas pris en charge dans Authentic.) Ceci sélectionne le nœud à créer comme modèle global. Cliquez sur **OK** pour terminer. Le modèle sera créé et ajouté aux modèles déjà existants dans l'Aperçu de design et peut ensuite être édité. Dans l'Arborescence de schéma, le nœud de schéma ou type sera marqué avec l'icône du symbole plus placé juste devant.



- Cliquez avec la touche de droite sur le nœud de schéma ou le composant type dans l'Arborescence de schéma (sous les Éléments racine, Tous les Éléments globaux, ou Tous les Types globaux, le cas échéant), et sélectionnez la commande **Créer/Supprimer Modèle global**. Le modèle sera créé et ajouté aux modèles déjà existants dans l'Aperçu de design et peut ensuite être édité. Dans l'Arborescence de schéma, le nœud de schéma ou type sera marqué avec l'icône du symbole plus placé juste devant.
- Les modèles globaux peuvent aussi être créés depuis les modèles dans le modèle principal de l'Aperçu de design. Cliquez avec la touche de droite sur le modèle (soit dans l'Aperçu de design, soit dans la barre latérale de l'Arborescence de schéma) et sélectionnez la commande **Créer Modèle global**. Un modèle global est créé depuis le modèle sélectionné (il est ajouté aux modèles dans l'Aperçu de design) et le modèle dans le modèle principal est automatiquement défini pour **utiliser** ce modèle global (voir ci-dessous pour une explication sur comment les modèles globaux sont *utilisés*).

Un modèle global est situé dans l'Aperçu de design en dessous du modèle principal. Il est indiqué par une barre mauve contenant le nom du nœud pour lequel le modèle global a été créé, suivi de son type : (*simple*) ou (*complex*). Un modèle global est indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.



Notez que le traitement du modèle global est défini par l'utilisateur et pourrait inclure les deux composants statiques et dynamiques, ainsi que toute l'étendue des options de traitement disponibles pour traiter le modèle principal.

Utiliser le modèle global

Une fois que le modèle global a été créé, il peut être utilisé quand un nœud ayant le même nom qualifié est inséré dans le document (lorsque le nœud est abandonné dans le design, sélectionnez la commande **Utiliser le Modèle global** depuis le menu qui apparaît) en le déposant. En alternative, si un modèle local est présent dans le design et qu'un modèle global existe pour un nœud ayant le même nom qualifié, alors le modèle global peut être utilisé à la place du modèle local. Pour utiliser un modèle global pour un modèle local, cliquez avec la touche de droite sur le modèle local dans l'Aperçu de design et sélectionnez la commande **Utiliser le modèle global**. Lorsqu'un modèle global est utilisé, ses instructions de traitement sont appelées et utilisées par le modèle local en cours d'exécution.

À chaque moment qu'un modèle global est utilisé dans le design, un modèle XPath peut être créé dans le modèle global pour filtrer l'ensemble de nœud en question. Pour créer un tel filtre, cliquez avec la touche de droite sur la balise du modèle global dans le design et sélectionnez **Éditer filtre XPath**³⁷⁹ dans le menu contextuel qui apparaît. Ceci ouvre le **dialogue Éditer expression XPath**⁹⁸⁰, dans lequel l'expression requise peut être saisie.

Modèles globaux récursifs

Les modèles globaux peuvent être récursifs, c'est-à-dire qu'un modèle global peut s'appeler lui-même. Toutefois, pour éviter une boucle sans fin dans Authentic View, une propriété pour limiter la call-depth peut être définie. Cette propriété, la propriété *Maximum Template-Call-Depth*, est disponible dans l'onglet Authentic du dialogue des Propriétés du SPS (**Fichier | Propriétés**¹⁰³⁷). Elle spécifie un nombre maximum d'appels de modèles qui peuvent être traités de manière récursive lors du traitement de la sortie Authentic View. Si le

nombre d'appels de modèle excède le nombre spécifié dans la propriété *Maximum Template-Call-Depth*, une erreur est renvoyée.

Copier un modèle global localement

Une fois qu'un modèle global a été créé, ses instructions de traitement peuvent être copiées directement dans un modèle du même nom qualifié dans le modèle principal. À cette fin, cliquez avec la touche de droite sur le modèle local et sélectionnez la commande **Copy Global Template Locally**. Copier le modèle global est différent qu'utiliser le modèle global (en cours d'exécution) en ce sens que les instructions de traitement sont simplement copiées de manière ponctuelle. Le modèle global n'a pas d'autre influence sur le modèle local. Soit l'un des modèles global et local ou les deux peuvent être modifiés par la suite de manière indépendante sans affecter l'un ou l'autre. D'autre part, s'il est spécifié qu'un modèle global doit être *utilisé* (en cours d'exécution) par un modèle local, alors toute modification au modèle global sera reflétée dans le modèle local en cours d'exécution.

Activer et désactiver les modèles globaux

Un modèle global peut être activé en cochant son entrée dans les modèles globaux recensés dans la barre latérale de l'arborescence de schéma. Il peut être désactivé en décochant l'entrée. Si un modèle global a été activé (le paramètre par défaut lorsque le modèle global a été créé), il est généré dans la feuille de style XSLT. S'il a été désactivé, il n'est pas généré dans la feuille de style XSLT mais est toujours enregistré dans le design SPS.

Tout modèle local qui utilise un modèle global désactivé sera — puisqu'il n'est pas en mesure de référencer le modèle global manquant — replié sur les modèles XSLT par défaut, qui ont l'effet collectif de sortir les contenus des nœuds de texte descendant.

Les avantages de la fonction activation/désactivation sont : (i) les modèles globaux ne doivent pas être supprimés s'ils ne sont pas requis temporairement ; ils peuvent être réactivés plus tard lorsqu'ils sont requis ; (ii) s'il existe des conflits de nom avec des modèles des feuilles de style importées, alors le modèle global qui n'est pas requis peut être désactivé temporairement.

Supprimer un modèle global

Pour supprimer un modèle global, cliquez avec la touche de droite sur le modèle global à supprimer, soit dans l'Aperçu de design ou la barre latérale de l'Arborescence de schéma, et sélectionnez la commande **Créer/Supprimer Modèle global**.

Modèles globaux simples et modèles globaux complexes

Les modèles globaux ont deux types : simple et complexe. Les modèles globaux complexes sont disponibles pour les raisons de rétro-compatibilité. Si un modèle global dans SPS créé avec une nouvelle version de StyleVision avant la version 2006 contient une table ou une liste, alors le modèle global sera généralement ouvert dans StyleVision 2006 et des versions ultérieures en tant que modèle global complexe.

Un modèle global complexe est différent qu'un simple modèle global dans la manière dont le nœud est traité pour lequel le modèle global a été créé. Lorsque la première instance du nœud apparaît dans le document, le modèle global complexe traite toutes les instances ultérieures de ce nœud immédiatement après. D'un autre côté, un modèle global simple, traite chaque instance de nœud uniquement si l'instance du nœud apparaît individuellement.

Il est important de noter qu'un simple modèle global sera automatiquement converti en un modèle global complexe si un [format prédéfini](#)⁴⁸¹ ou une newline est créé **autour** du nœud de l'élément pour lequel le modèle


global a été créé. Le comportement de traitement en résultera pour des modèles globaux complexes (décrit dans l'item de la liste précédent). Pour revenir au modèle global simple, le [format prédéfini](#) ⁴⁸¹ devrait être supprimé (en déplaçant le nœud à l'extérieur du format prédéfini, puis en supprimant le format prédéfini), ou le newline devrait être supprimé (en supprimant l'item dans la [barre latérale de l'Arborescence de design](#) ⁵⁵), comme cela pourrait être le cas. Pour éviter une conversion automatique du modèle global simple au modèle global complexe, assurez-vous que le [format prédéfini](#) ⁴⁸¹ ou la newline est ajouté à l'intérieur des balises de nœuds de l'élément pour lequel le modèle global simple a été créé.

Les modèles globaux dans les SPS modulaires

Quand un [module SPS est ajouté dans un autre SPS](#) ³⁵⁵, les modèles globaux dans le module ajouté sont disponibles pour l'utilisation à l'intérieur du SPS de référence. Pour plus d'information sur l'utilisation des SPS modulaires, voir la section [SPS modulaires](#) ³⁵⁵.

6.4.3 Modèles définis par l'utilisateur


Les modèles définis par l'utilisateur sont des modèles pour des items générés par une expression XPath que vous spécifiez. Ces items peuvent être des valeurs atomiques ou des nœuds. Dans la capture d'écran ci-dessous, qui affiche trois modèles définis par l'utilisateur, notez l'icône du modèle défini par l'utilisateur à gauche des balises (un symbole de personne en vert). Les modèles définis par l'utilisateur sont très utiles car ils fournissent une flexibilité extraordinaire pour créer les modèles. Notez, toutefois, que le contenu généré par les modèles définis par l'utilisateur **ne peuvent pas être édités dans le mode Authentic**.



L'expression XPath des trois modèles définis par l'utilisateur affichés dans la capture d'écran ci-dessus fait les choses suivantes :

- Sélectionne un nœud dans le schéma de source. En utilisant une expression XPath, tout nœud dans les sources de schéma peut être atteint de l'intérieur de chaque nœud contextuel. Si StyleVision peut cibler sans ambiguïté le nœud spécifié, le modèle sera modifié automatiquement depuis un modèle défini par l'utilisateur vers un modèle normal, permettant l'édition de Authentic View. S'il s'agit d'un modèle défini par l'utilisateur, ceci sera indiqué par une icône de modèle défini par l'utilisateur en vert du côté gauche des balises de modèle.
- Sélectionne un nœud qui remplit une condition spécifiée par la construction `pour` de XPath 2.0 et XPath 3.0. De tels modèles ne peuvent jamais être résolus en modèles normaux (mais resteront des modèles définis par l'utilisateur) car la construction `for` n'autorise pas StyleVision à résoudre sans ambiguïtés la cible de l'information de schéma uniquement de l'information de schéma dont elle dispose actuellement.
- Sélectionne une séquence de valeurs atomiques `{1, 2, 3}`. Tandis qu'il est permis de créer un modèle pour une valeur atomique, vous ne pouvez pas utiliser l'espace réservé `contents` à l'intérieur d'un tel modèle. Ceci est dû au fait que l'instruction `xsl:apply-templates` (c'est ce que l'espace réservé `contents` génère) ne peut être appliquée qu'aux items de nœud (pas les valeurs atomiques).

Vous devriez, toutefois, utiliser un calcul automatique en combinaison avec un élément de design tel qu'une liste. Par exemple, le modèle défini par l'utilisateur à gauche générerait la sortie à droite.



Note : si le fichier SPS utilise XSLT 1.0, alors l'expression XPath que vous saisissez doit retourner un ensemble de nœud. Autrement une erreur est reportée.

L'avantage d'utiliser XPath pour sélectionner un nœud modèle

L'avantage de sélectionner un nœud de schéma via une expression XPath (modèles définis par l'utilisateur) est que le mécanisme du sélecteur de chemin XPath peut être utilisé pour sélectionner tout nœud ou séquence d'items, de même que filtrer ou définir les conditions pour la sélection de nœud. Le résultat étant que des nœuds de document XML spécifiques peuvent être ciblés pour tout modèle donné. Par exemple, l'expression XPath `//Office/Department[@Location="NY"]` sélectionnera uniquement ces nœuds `Department` qui ont un attribut `Location` avec une valeur de `NY`. Voir également d'autres exemples dans cette section.

Note : Si une expression XPath contient plusieurs étapes de chemin d'accès, il est important — en particulier pour le regroupement et le tri — de déterminer si les parenthèses doivent être placées autour des différentes étapes du chemin d'accès ou non. Par exemple, l'expression XPath `/Org/Office/Dept` sera traitée différemment que `(/Org/Office/Dept)`. Pour l'expression précédente (sans crochets pointus), le processeur transite à travers l'étape de l'emplacement. Pour la dernière expression (avec des crochets pointus), tous les éléments `Dept` de tous les éléments `Office` sont renvoyés en un ensemble de nœud non différencié.

Crochets pointus	Mécanisme XSLT sous-jacent	Effet
Non	<pre><xsl:for-each select="Org"> <xsl:for-each select="Office"> <xsl:for-each select="Dept"> ... </xsl:for-each> </xsl:for-each> </xsl:for-each></pre>	Chaque élément <code>Office</code> a sa propre population <code>Dept</code> . Donc regrouper et trier peut être effectué à l'intérieur de chaque <code>Office</code> .
Oui	<pre><xsl:for-each select="/Org/Office/Dept"> ... </xsl:for-each></pre>	La population <code>Dept</code> s'élargit sur tous les éléments <code>Office</code> et à travers <code>Org</code> .

La différence d'évaluation des expressions XPath peut être significative pour regrouper et trier.

Insérer un modèle défini par l'utilisateur.

Pour insérer un modèle défini par l'utilisateur, faites comme suit :


1. Cliquez sur l'icône **Insérer modèle défini par l'utilisateur** dans la barre d'outils Insérer éléments de design, puis cliquez dans l'emplacement du design là où vous souhaitez insérer le modèle. En alternative, cliquez avec la touche de droite dans l'emplacement de design où vous souhaitez insérer le modèle et, depuis le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez la commande **Insérer modèle défini par l'utilisateur**.
2. Dans le dialogue [Éditer expression XPath](#) ⁹⁸⁰ qui s'ouvre, saisissez l'expression XPath que vous souhaitez et cliquez sur **OK**. Notez que le nœud contextuel de l'expression XPath sera le nœud dans lequel vous avez cliqué. Un modèle de nœud vide sera créé. Dès fois, un nœud joint est créé. Lorsqu'un nœud est joint, les nœuds d'instance ciblés sont sélectionnés comme s'ils étaient à un seul niveau, tandis que si un nœud n'est pas joint (c'est-à-dire s'il est fractionné en de multiples niveaux hiérarchiques), alors la sélection du nœud est effectuée en passant à travers chaque instance à chaque niveau de fractionnement. L'ensemble de nœud dans les deux cas de la sélection (joint et fractionné) est le même sauf si le critère de groupement ou de tri est spécifié. Pour une discussion de l'effet qu'ont des nœuds joints sur le groupement et le tri des mécanismes, voir [Opérations Nœud-Modèle](#) ³⁷⁸.

Éditer une correspondance de modèle

La sélection du nœud de tout modèle de nœud (défini par l'utilisateur ou normal) peut être modifiée en utilisant une expression XPath pour sélectionner la nouvelle expression de correspondance. Pour éditer la correspondance de modèle d'un modèle de nœud, cliquez avec la touche de droite sur le modèle de nœud, puis sélectionnez la commande **Éditer correspondance de modèle**. Ceci ouvre le dialogue Éditer expression XPath, dans lequel vous saisissez l'expression XPath peut être saisie. Ensuite, cliquez sur **OK**.

Ajouter des nœuds aux modèles définis par l'utilisateur


Si un nœud de l'arborescence de schéma est ajouté à un modèle défini par l'utilisateur, le contexte pour un nouveau nœud ne sera pas connu si le modèle défini par l'utilisateur a été créé pour un nœud ou une séquence qui ne peut pas être placé dans le contexte de la source de schéma du SPS. Vous serez donc invité pour savoir comment le nouveau nœud (*capture d'écran ci-dessous*) doit être référencé: (i) par son nom (essentiellement, un chemin relatif), ou (ii) par un chemin entier de la racine à la source de schéma.



Le comportement par défaut est de demander un avis afin de voir comment procéder. Ce comportement par défaut peut être changé dans l'onglet de design du [dialogue Outils | Options](#) ¹¹³⁸.


6.4.4 Modèles variables

Un **Modèle de variable** est un modèle qui cible une variable et, par défaut, affiche son contenu. Il est inséré avec la commande **Insérer | Modèle de variable** ou **Contenir dans | Variable**, qui insère, au point d'insertion du curseur, un modèle pour une variable définie dans SPS. Le modèle variable (*capture d'écran ci-dessous*) contient par défaut un espace réservé `contenu`, qui sert à afficher le contenu de la variable. Vous pouvez insérer du contenu supplémentaire (statique ou dynamique) dans le modèle variable selon vos besoins, ou le modifier comme vous le feriez avec tout autre modèle. Un modèle variable est indiqué par le symbole dollar dans ses balises de début et de fin.



Pour insérer un modèle variable, procédez comme suit :


1. Placez le curseur à l'emplacement où vous souhaitez insérer le modèle dans le design.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez la commande **Insérer | Modèle de variable**. Le dialogue Insérer Modèle de variable s'affiche (*capture d'écran ci-dessous*).




3. Le dialogue contient une liste de tous les [paramètres et variables déclarés par l'utilisateur](#)⁴³¹ et définis dans le SPS. Sélectionnez la variable à laquelle vous souhaitez ajouter un modèle.
4. Cliquez sur **OK** pour terminer.

6.4.5 Opérations Nœud-Modèle

Un nœud-modèle est un modèle dans le design qui spécifie le traitement pour un nœud. Dans le design, des nœud-modèles sont affichés des balises de début et de fin en beige (*capture d'écran ci-dessous*). Le type de nœud est indiqué par un symbole à l'intérieur des balises (par exemple : crochets angulaires pour les nœuds d'élément égaux aux signes pour les nœuds d'attribut). La capture d'écran ci-dessous contient deux modèles de nœuds, tous deux destinés aux éléments : `metainfo` et `relevance`. Voir également, [Nœuds dans le document XML](#) ⁹⁷⁵.



Les opérations qui peuvent être exécutées sur un nœud-modèle sont accessibles via le menu contextuel de ce nœud-modèle (accédé en cliquant avec la touche de droite soit sur la balise de début ou de fin d'un nœud-modèle, voir la capture d'écran ci-dessous).



Les commandes dans ce menu contextuel sont décrites ci-dessous :

- [Modèles globaux](#) ³⁷⁹
- [Correspondance de modèle](#) ³⁷⁹
- [Filtres XPath](#) ³⁷⁹
- [Grouper par, Trier par, définir variables, modèle sert de niveau](#) ³⁸⁰
- [Créer fragment de design](#) ³⁸⁰
- [Supprimer uniquement balise](#) ³⁸¹
- [Éditer, Joindre à, Changer en](#) ³⁸¹
- [Propriétés Authentic](#) ³⁸¹

Ces commandes de menu sont décrites ci-dessous. Notez que pour un nœud-modèle donné, quelques commandes pourraient ne pas être disponibles ; celles-ci sont grisées dans le menu contextuel.

Modèles globaux : créer, utiliser, copier localement

Un nœud-modèle dans le modèle principal peut être modifié en ou associé au modèle global par le biais des commandes suivantes :

- *Créer un Modèle global* : Cette option est disponible si le nœud-modèle représente un élément qui est défini comme élément global dans le schéma. Un modèle global sera créé depuis le nœud-modèle. Le nœud-modèle dans le modèle principal utilisera ce modèle global et ses balises seront ensuite affichées en gris (indiquant son utilisation du modèle global).
- *Utiliser le modèle global* : Si un modèle global du même nom qualifié que celui du nœud-modèle a été défini, le nœud-modèle utilisera le traitement du modèle global. Les balises du nœud-modèle deviendront grises.
- *Copier modèle global localement* : Les instructions de traitement du modèle global du même nom qualifié que le nœud-modèle sont copiées physiquement dans le nœud-modèle. Le nœud-modèle est indépendant du modèle global. Par la suite, le nœud-modèle et le modèle global peuvent être modifiés indépendamment l'un de l'autre. Puisque le nœud-modèle ne référence pas de modèle global, il garde a couleur beige.

Pour plus d'informations, voir la section [Modèles globaux](#) ³⁷⁰.

Éditer la correspondance de modèle

Le nœud pour lequel un modèle a été créé peut être modifié en utilisant cette commande. La commande Éditer correspondance de modèle ouvre le [dialogue Éditer expression XPath](#) ³⁸⁰, dans lequel vous pouvez saisir une expression XPath qui sélectionne un autre nœud dans le schéma. Vous pouvez aussi saisir toute expression XPath pour modifier le modèle en un [modèle défini par l'utilisateur](#) ¹⁵¹.

Éditer/Effacer le filtre XPath

Un filtre XPath vous permet de filtrer un ensemble de nœud sur lequel un nœud-modèle est appliqué. Les filtres XPath peuvent aussi être appliqués dans les [modèles globaux](#) ³⁷⁰.

Par défaut, un nœud-modèle sera appliqué aux nœuds (éléments ou attributs) correspondant aux nœuds pour lequel le nœud-modèle a été créé (ayant le même nom et apparaissant à ce point dans la hiérarchie de schéma). Par exemple, un nœud-modèle pour le nœud `/Personnel/Office` sélectionnera tous les éléments `/Personnel/Office`. Si un filtre XPath avec l'expression `1` est désormais créé sur l'élément `Office` (en cliquant avec la touche de droite sur l'élément `Office` et éditant son filtre XPath), ceci a pour effet d'ajouter une expression de prédicat à l'élément `Office`, pour que toute l'expression XPath ait l'air de ceci

`: /Personnel/Office[1]`. Cette expression XPath sélectionne le premier enfant `Office` de l'élément `Personnel`, filtrant de manière efficace les autres éléments `Office`.


Un filtre peut être ajouté à tout nœud-modèle et à des nœud-modèles multiples dans le design. Ceci vous permet d'avoir des sélections correspondant à des expressions XPath telles que `: /Personnel/Office[@country='US']/Person[Title='Manager']` pour sélectionner tous les managers dans les bureaux américains de l'entreprise. Dans cet exemple, un filtre a été créé sur les nœud-modèles de `Office` ainsi que sur `Person` respectivement.

Partout où un modèle global est utilisé—c'est-à-dire appelé —, un filtre XPath peut y être appliqué. Donc, pour chaque instance d'un modèle global qui est utilisé, un filtre XPath peut être appliqué au modèle global afin de restreindre l'ensemble du nœud ciblé.

Pour ajouter un filtre XPath à un nœud-modèle, cliquez avec la touche de droite sur le nœud-modèle et sélectionnez **Éditer filtre XPath**. Saisissez une expression de filtre XPath sans parenthèse, crochets ou délimiteurs de tout genre. Toute expression XPath valide peut être saisie. Par exemple :

- 1
- @country='US'
- Title='Manager'

Une fois qu'un filtre XPath a été créé pour un nœud-modèle, ceci est indiqué par un symbole de filtre dans la balise de début du nœud-modèle. Dans la capture d'écran ci-dessous, le nœud-modèle `synopsis` a un filtre.



Note : chaque modèle de nœud prend en charge un filtre XPath.

Grouper par, Trier par, définir variables, modèle sert de niveau

Les mécanismes derrière ces commandes sont décrits en détail dans leurs sections respectives :

- La commande **Group by** permet aux instances du nœud représenté par le nœud-modèle sélectionné d'être groupé. Le mécanisme de groupement est décrit dans la section [Grouping](#) ⁴¹⁷.
- La commande **Sort by** permet aux instances du nœud représenté par le nœud-modèle sélectionné d'être trié. Le mécanisme de tri est décrit dans la section [Sorting](#) ⁴²⁵.
- La commande **Define Variables** vous permet de définir les variables de portée sur le nœud-modèle sélectionné. Comment travailler avec des variables est décrit dans la section [Variables](#) ⁴³⁶.
- La commande **modèle sert de niveau** est une commande toggle qui crée/supprime un niveau sur le nœud-modèle. Les niveaux peuvent être spécifiés à différents niveaux afin de structurer le document dans la hiérarchie. Cette structure peut ensuite être utilisée afin de générer une table de contenus (TOC), une numérotation automatique et des références de texte. Ces fonctions sont décrites en détail dans la section [Table de contenus \(TOC\) et Référencement](#) ⁴⁴².

Créer fragment de design

Crée un fragment de design depuis le modèle sélectionné. Le modèle de fragment de design est ajouté aux modèles de fragments de design en bas du design, puis ajouté à l'arborescence de design et à l'arborescence de schéma. Le fragment de design est aussi appliqué à ce point dans le design où il a été créé.

Supprimer (Modèle ou Formatage) balise uniquement

Cette commande supprime la balise du modèle ou du formatage sélectionné uniquement. Elle ne supprime aucun nœud descendant ou balise de formatage. Cette commande est utile pour supprimer une balise de formatage ou une balise d'élément parent sans supprimer tout ce qui est contenu à l'intérieur de la balise (ce qui arriverait si l'opération **Supprimer** est exécutée avec une balise sélectionnée). Notez, toutefois, que supprimer un élément parent pourrait rendre des nœuds descendants de l'élément supprimé invalide. Dans un tel cas, les nœuds invalides sont indiqués avec une rayure rouge.

Éditer, Joindre à, Changer en

Ces commandes sont décrites ci-dessous :

- **Éditer** : Ouvre un sous-menu avec des commandes Windows connues : couper, copier, coller et supprimer.
- **Joindre à** : Le nœud-modèle peut être joint aux composants de design suivants, dont chacun est décrit dans une section séparée de cette documentation : [paragraphe](#) ¹³⁹, [paragraphe spécial](#) ¹⁴¹, [Puces et numérotation](#) ¹⁸⁰, [Hyperlien](#) ⁴⁷⁰, [Condition](#) ⁴⁰⁸, [Signet TOC et niveau](#) ⁴⁴².
- **Changer en** : La fonction Changer en vous permet de changer : (i) le nœud pour lequel le modèle s'applique, ou (ii) comment le nœud est créé dans le design. Ceci est décrit en détail dans la section [La fonction Changer en](#) ³⁰⁶.

Éditer les Propriétés Authentic.

Sélectionner cette commande ouvre la barre latérale des Propriétés, dans laquelle certaines propriétés (Propriétés Authentic) du nœud instancié dans Authentic View peuvent être définies. Les propriétés Authentic sont décrites en détail dans la section [Propriétés des nœuds Authentic](#) ⁵⁹⁵.

6.4.6 Fragments de design


Les fragments de design sont utiles pour créer des parties qui peuvent être réutilisées à différents emplacements dans le document, semblable à la manière dont les fonctions sont réutilisées. Le mécanisme d'utilisation est comme suit :

1. [Créer le fragment de design dans le design](#) ³⁸¹
2. [Remplir les contenus du fragment de design](#) ³⁸²
3. [Insérer le fragment de design à un emplacement dans un modèle](#) ³⁸³.

Créer un fragment de design


Pour créer un fragment de design, procédez comme suit :

1. Dans l'arborescence de design ou l'arborescence de schéma, cliquez sur l'icône Ajouter fragment de design , qui se situe à droite de l'élément des fragments de design dans l'arborescence (*voir capture d'écran ci-dessous*). Ceci ajoute un item de fragment de design dans la liste des fragments de design de l'arborescence. (*Voir aussi note ci-dessous.*)



Notez que le fragment de design est créé dans le design SPS. Ce modèle est ajouté aux modèles qui se trouvent déjà dans le design et est indiqué par un en-tête vert. (Si vous souhaitez uniquement voir les fragments de design qui se trouvent dans le design, masquez le modèle principal et les modèles globaux en cliquant soit sur leurs icônes [Afficher/Masquer](#)¹⁰⁰⁶ dans la barre d'outils de StyleVision, à savoir le [filtre de design](#)¹⁰⁰⁶.) De plus, les modèles de fragment de design sont également recensés dans l'arborescence de schéma pour y accéder d'ici.

2. Double-cliquez dans l'item du fragment de design (soit dans l'arborescence de design ou dans l'arborescence de schéma) afin d'éditer son nom. Nommez le fragment de design tel que requis et appuyez sur **Enter**. Le nom édité est saisi dans l'arborescence de design (*voir la capture d'écran ci-dessous*) et dans le modèle dans le design.



3. Dans le design, créez les contenus du modèle du fragment de design. Pour ce faire, consultez la prochaine section.


Note : si vous souhaitez créer un formulaire de fragment de design depuis un modèle déjà existant, cliquez avec la touche de droite sur le modèle et sélectionnez la commande **Créer fragment de design** depuis le menu contextuel qui s'ouvre. Ceci crée un modèle de fragment de design depuis le modèle sélectionné à ce point précis dans le design. Le modèle de fragment de design est également ajouté aux modèles de fragment du design en bas du design, puis ajouté à l'arborescence de design et à l'arborescence de schéma. Créer un fragment de design de cette manière l'applique aussi directement au point où il a été créé, il n'y a pas besoin de [l'insérer depuis l'arborescence de design ou de l'arborescence de schéma](#)³⁸³.

Remplir les contenus du fragment de design

Les contenus du modèle de fragment de design sont créés [comme pour tout autre modèle](#)¹³⁸. Pour insérer le contenu statique, placez le curseur dans le modèle de fragment du design et insérez le contenu statique requis. Pour insérer le contenu dynamique, glissez le nœud de schéma requis dans le modèle de fragment du design.

Lorsque vous glissez un nœud depuis la source de schéma, vous pouvez glisser le nœud soit : (i) de l'arborescence des Éléments globaux, ou (ii) de l'arborescence des Éléments racine. La différence est significative. Si un nœud est glissé de l'arborescence des Éléments globaux, il est créé sans ses éléments

ancêtre (dans la capture d'écran ci-dessous, voir le fragment de design `EmailPerson`) et, pour cette raison, lorsqu'il est utilisé dans un modèle, il devra être utilisé à l'intérieur du contexte de son parent. D'autre part, si un nœud est glissé depuis l'arborescence des Éléments racine, il est créé à l'intérieur de la structure en commençant par le nœud du document (dans la capture d'écran d'écran ci-dessous, voir le fragment de design `EmailDocNode`) et peut pour cette raison être utilisé partout dans le modèle.



La capture d'écran ci-dessus affiche deux modèles de fragment du design qui produisent une sortie identique pour l'élément `Person`. Dans le modèle de fragment du design `EmailPerson`, le nœud `Person` a été créé en glissant l'élément global `Person` dans le modèle `EmailPerson`. Dans le modèle de fragment du design `EmailDocNode`, le nœud `Person` a été glissé depuis l'arborescence des Éléments racine, et est créé avec un chemin absolu (de `$XML`, le nœud du document).

Quand ces modèles de fragment du design sont insérés dans le modèle principal, il faut faire attention que le modèle `EmailPerson` est appelé de l'intérieur du contexte qui est le parent du nœud `Person`. Vous pouvez expérimenter avec ces fragments de design. Ils se trouvent dans le fichier d'exemple `Email.sps`, qui sont dans le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶, `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\DesignFragments`.

Vous pouvez aussi définir un paramètre avec une valeur par défaut dans le fragment du design. Le paramètre peut se voir assigner une valeur différente dans toute instance de fragment du design. Voir [Paramètres des fragments du design](#) ⁴³³ pour les détails.

Une fois que vous avez terminé le design, notez que les composants du design sont représentés graphiquement dans l'arborescence de design.

Insérer un fragment de design dans un modèle

Pour insérer un fragment de design, glissez le fragment de design de l'arborescence de design ou de l'arborescence de schéma à l'emplacement requis. L'emplacement dans lequel le fragment de design est déposé devrait être tel qu'il fournit un contexte correct. Si les contenus du fragment de design ont été créés depuis un élément global, alors le contexte correct dans le modèle principal serait le parent du nœud glissé dans le fragment de design. Voir [Créer les contenus du fragment de design](#) ³⁸² ci-dessus.

En alternative, cliquez avec la touche de droite dans l'emplacement où le fragment de design doit être inséré et sélectionnez **Insérer fragment de design** depuis le menu contextuel.

Note : si un fragment de design est référencé dans le modèle principal et si le nom du fragment de design est modifié par la suite, alors la référence dans le modèle principal ne sera plus correcte et une erreur XSLT en résultera. Pour corriger ceci, supprimez la référence originale dans le modèle principal et créez une nouvelle référence dans le fragment de design nouvellement dénommé.

Fragment de design récursif

Les fragments de design peuvent être récursifs, c'est-à-dire qu'un fragment de design peut s'appeler lui-même. Toutefois, pour éviter une boucle sans fin dans Authentic View, une propriété pour limiter la call-depth peut être définie. Cette propriété, la propriété *Maximum Call-Depth*, est disponible dans l'onglet Authentic du dialogue des Propriétés du SPS ([Fichier | Propriétés](#)¹⁰³⁷). Elle spécifie un nombre maximum d'appels de modèles qui peuvent être traités de manière récursive lors du traitement de la sortie Authentic View. Si le nombre d'appels de modèles excède le nombre spécifié dans la propriété *Maximum Call-Depth*, une erreur est renvoyée.

Supprimer un fragment de design

Pour supprimer un fragment de design, sélectionnez-le dans l'arborescence de design et cliquez sur l'icône **Supprimer** de la barre d'outils de l'arborescence de design .

Les fragments de design dans les SPS modulaires

Quand un [module SPS est ajouté dans un autre SPS](#)³⁵⁵, les fragments de design dans le module ajouté sont disponibles pour l'utilisation à l'intérieur du SPS de référence. Pour plus d'information sur l'utilisation des SPS modulaires, voir la section [SPS modulaires](#)³⁵⁵.

Fichier d'exemple

Pour un exemple SPS, allez au [dossier \(Mes\) Documents](#)³⁶, C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\DesignFragments.

6.5 Modèles XSLT

Les fichiers XSLT peuvent être importés dans SPS et des modèles XSLT intégrés seront disponibles dans la feuille de style comme des modèles globaux. Si, au cours du traitement du document XML, un des nœuds XML correspond au nœud dans un modèle XSLT importé, puis le modèle XSLT est appliqué à ce nœud. Si le fichier XSLT importé contient des modèles dénommés, ceux-ci sont disponibles pour le placement dans le design.


Notez les points suivants :

- Les modèles XSLT importés ne peuvent pas être modifiés dans StyleVision.
- Les modèles XSLT ne sont pas pris en charge dans Authentic View.


Importer le fichier XSLT

Pour importer un fichier XSLT, procédez comme suit :

1. Dans la barre latérale de l'Aoerçu de Design (*capture d'écran ci-dessous*), cliquez sur le lien **Ajouter nouveau fichier XSLT**.



2. Dans le dialogue Ouvrir qui apparaît, naviguez pour le fichier XSLT requis, sélectionnez-le et cliquez sur **Ouvrir**. Le fichier XSLT est importé. Une instruction `xsl:import` est ajoutée dans la feuille de style XSLT, et dans la barre latérale de l'arborescence de design (*capture d'écran ci-dessous*), les modèles XSLT contenus dans le fichier XSLT importé sont affichés sous les en-têtes de modèles XSLT.



Il existe deux types de modèles XSLT importés : (i) modèles correspondants (indiqués par *Match*), et (ii) modèles nommés (indiqués par *Name*). Dans l'arborescence de design, ces deux types sont recensés avec la valeur de l'attribut `select` des modèles correspondants, et (ii) par la valeur de l'attribut `name` des modèles nommés, respectivement.

Faire correspondre les modèles

Faire correspondre les modèles sera utilisé lorsqu'un modèle, au cours du traitement, applique des modèles à un nœud dans l'instance du document XML, et le modèle correspondant est sélectionné pour être appliqué. Ceci arrivera quand un nom qualifié du nœud XML correspond au nom qualifié du modèle correspondant importé. Si un modèle global a été créé dans SPS qui a le même nom qualifié, alors il a préséance sur le modèle importé et sera utilisé. S'il existe plusieurs fichiers XSLT le fichier importé en premier (et recensé d'abord dans le code XSLT) a la préséance la plus basse, suivie de la deuxième préséance la plus basse pour le fichier importé, etc.

Modèles nommés


Un modèle nommé peut être glissé depuis l'arborescence de design vers tout emplacement du design. À cet emplacement, il sera créé comme un élément `xsl:call-template` (*capture d'élément ci-dessous*) qui appelle le modèle nommé.

```
<xsl:call-template name="BoldItalic" />
```

L'effet de ceci dans la sortie est de mettre en œuvre le modèle nommé à cet emplacement dans le design. Ceci peut être utile pour insérer du contenu indépendant du document d'instance XML ainsi que de la feuille de style XSLT.

6.6 Sortie multiple de document

Vous pouvez concevoir un SPS pour produire de multiples documents de sortie : un document de sortie principal et un ou plusieurs documents supplémentaires. Ceci est particulièrement utile si vous souhaitez modulariser la sortie. Les documents de sortie sont créés dans le design en insérant un nouveau modèle de document (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Le contenu de chaque document de sortie est placé à l'intérieur du nouveau modèle de document.



Les nouveaux modèles de document peuvent être créés partout dans le design du document, permettant ainsi à la sortie de modulariser à tout niveau. Donc, par exemple, un rapport sur les différents bureaux des filiales d'une organisation globale peut avoir des documents de sortie à chacun des niveaux différents : (i) monde, (ii) continent, (iii) pays, (iv) état, et/ou (v) filiales. Chaque filiale, par exemple, peut être présentée dans un document de sortie ou alors toutes les filiales dans un pays peuvent apparaître ensemble dans un seul rapport de pays. Dans le design, un nouveau modèle devra être créé à chacun des niveaux hiérarchiques pour lequel les documents de sortie séparés son requis. Comment définir la structure correcte du document est décrit dans la section, [Nouveaux modèles de documents et Structure de design](#)³⁸⁹.

La fonction du mutipple document de sortie est disponible dans tous les formats : HTML, RTF, PDF, Word 2007+, et Text. Dans Authentic View, qui est prévu en tant qu'aperçu d'édition, le contenu est affiché dans un seul document.

Cette description de multiples documents de sortie est organisée en sous-sections comme suit :


- [Insérer un nouveau document modèle](#)³⁸⁸
- [Nouveaux modèles de document et Structure de design](#)³⁸⁹
- [URL de nouveaux modèles de document](#)³⁸⁹
- [Fichiers d'aperçu et de documents de sortie](#)³⁹²
- [Propriétés du document et Styles](#)³⁹⁴

6.6.1 Insérer un nouveau modèle de document

Un nouveau modèle de document peut être placé dans un design d'une des deux manières :

- Un nouveau modèle de document de sortie peut être **inséré** à tout emplacement dans le design. Dans ce cas, le contenu du Nouveau document est ajouté au modèle après avoir inséré le modèle. Pour insérer un Nouveau modèle de document, placez le curseur à l'emplacement désiré dans le design et sélectionnez la commande **Insérer | Insérer Nouveau document** ou cliquez avec la touche de droite à l'emplacement et, depuis le menu contextuel qui s'ouvre, sélectionnez **Insérer Nouveau document**.
- Un nouveau document de sortie peut être placé dans le design en **enveloppant le contenu** avec un Nouveau modèle de document. Le nouveau modèle de document contiendra, dans ce cas, le contenu enveloppé lorsqu'il est créé. Vous pouvez ajouter ou modifier ce contenu dans le design. Pour placer le Nouveau modèle de document pour qu'il enveloppe le contenu, mettez en lumière le contenu à envelopper, puis sélectionnez la commande **Envelopper avec | Nouveau document**. En alternative, vous pouvez sélectionner le contenu à envelopper, puis cliquez avec la touche de droite et, depuis le menu contextuel, qui apparaît, sélectionnez la commande **Envelopper avec | Nouveau document**.

Un modèle Nouveau document avec du contenu est indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.



Notez la chose suivante de la capture d'écran ci-dessus :

1. Les balises du nouveau modèle de document contiennent l'URL (chemin et nom) du document de sortie qu'il générera. Le suffixe du filename sera généré automatiquement selon le type du fichier du format de sortie. Par exemple, pour le format de sortie HTML, le suffixe du filename `.html` sera ajouté au filename dans l'URL. Les questions pertinentes à l'attribution des URL sont discutées dans la section, [URL de nouveaux modèles de document](#) ³⁸⁹.
2. Le nouveau Modèle de document contient une section de document initiale. Les sections de document supplémentaires peuvent être ajoutées à la section de document initial, tel que décrit dans la section, [Sections de document](#) ⁵²⁷.

6.6.2 Nouveaux modèles de document et Structure de design

Lorsque vous créez de multiples documents de sortie, vous devez créer les nouveaux modèles de document sur les nœuds du document source. Pour cela, vous devez prendre en considération la [structure de sortie](#)³⁸⁹ de même que la [structure d'entrée \(document XML source\)](#)³⁸⁹ lorsque vous concevez de multiples documents de sortie.

Document de sortie principal et documents de sortie supplémentaires (structure de sortie)

Lorsque le premier Nouveau modèle de document est ajouté au design, tout le contenu de design à l'extérieur de ce nouveau modèle de contenu est automatiquement attribué à un document séparé. Ce document séparé est considéré être le document de sortie principal, et, dans les aperçus de sortie de StyleVision, il est fait référence au document de sortie principal.

Dans les documents de sortie générés (créés en utilisant la commande **Fichier | Enregistrer Fichiers générés**), le nom du document de sortie principal sera le nom que vous attribuez lorsque vous générez des fichiers de document de sortie utilisant la commande **Enregistrer fichiers générés**. Les noms des fichiers du document de sortie supplémentaire seront les noms attribués dans les URL des Nouveaux modèles de document.

Nouveaux modèles de document et structure du document source

Lorsqu'un Nouveau modèle de document est créé, l'emplacement hiérarchique où il est créé est important. Deux possibilités existent :

1. Le nœud à l'intérieur duquel le Nouveau modèle de document est créé est traité une seule fois. Dans ce cas, le Nouveau modèle de document est également traité une seule fois. Le filename dans la propriété de l'URL du Nouveau modèle de document peut être un nom statique pour cette raison.
2. Le nœud à l'intérieur duquel le Nouveau modèle de document est créé est traité plusieurs fois. En guise de résultat, le Nouveau modèle de document sera traité autant de fois que le nœud est traité. Un exemple d'une telle situation serait la suivante. Un élément `Office` a de multiples enfants d'élément `Department` (pour ses différents départements). Si un Nouveau modèle de document est créé à l'intérieur du nœud `Department` dans le design, alors, puisque le nœud `Department` sera traité de multiples fois (pour tous les différents éléments `Department` dans cet élément `Office`), le Nouveau modèle de document sera aussi traité de multiples fois, une fois pour chaque élément `Department` dans le document XML source. Le filename dans la propriété de l'URL du Nouveau modèle de document peut être un nom dynamiques pour cette raison. Autrement, les documents de sortie créés pour les éléments `Department` auront chacun le même filename.


6.6.3 URL de nouveaux modèles de document

Dans cette section, nous décrivons comment les [URL des Nouveaux modèles de document portent sur la structure de design](#)³⁸⁹, comment les [URL sont éditées](#)³⁹¹ et [comment de multiples documents de sortie peuvent être liés](#)³⁹¹ entre eux.


URL de Nouveaux modèles de document

Si le Nouveau modèle de document est traité une seule fois (voir [section précédente](#)³⁸⁹), alors la propriété du modèle `URL` peut être un URL statique. Dans la capture d'écran ci-dessous, puisque le Nouveau modèle de

document est immédiatement à l'intérieur de l'élément du document (\$XML), il sera traité une seule fois. L'URL a reçu une valeur statique de `TableOfContents`. Cette valeur sera donc le filename du document de sortie. Puisqu'aucun chemin n'a été préfixé au nom du fichier, le fichier sera généré dans le même répertoire que le fichier du document principal (voir [multiples sorties et aperçus de document](#) ³⁹² pour les détails). En alternative, si l'URL contenait un chemin, le document de sortie sera enregistré à l'emplacement spécifié dans le chemin.




Si, d'un autre côté, un nouveau modèle de document sera traité de multiples fois pour générer des documents de sortie multiples (voir [section précédente](#) ³⁸⁹), alors la propriété `URL` doit être une URL dynamique qui est sélectionnée avec une expression XPath. Dans la capture d'écran ci-dessous, l'URL du nouveau modèle de document est l'expression XPath : `body/header/para`. Le nouveau modèle de document est à l'intérieur de l'élément `topic`, donc il sera traité à chaque fois que l'élément `topic` est traité. À chaque itération par le biais de l'élément `topic`, le contenu de l'élément `topic` de cet élément `body/header/para` sera attribué comme URL du nouveau modèle de document. Ceci crée un nouveau document pour chaque élément `topic`. Chacun de ces documents a un nom différent, celui de son élément `body/header/para` (qui est le texte de l'en-tête du chapitre).



Éditer l'URL

Lorsqu'un nouveau modèle de document est ajouté au design, il est créé avec un URL par défaut. Il s'agit d'un string de texte statique : `DocumentX` (là où `X` est un entier). Si vous souhaitez éditer l'URL, cliquez avec la touche de droite sur le nouveau modèle de document et sélectionnez la commande **Éditer l'URL**. Ceci ouvre le dialogue des Propriétés (*capture d'écran ci-dessous*), dans lequel vous pouvez éditer le champ de Valeur de la propriété *URL sans texte de fichier*.



Si vous souhaitez saisir une URL statique, éditez le champ de valeur pour contenir le texte URL requis. Si vous souhaitez saisir une URL dynamique, cliquez dans le champ Valeur, cliquez sur le bouton XPath dans la barre d'outils du dialogue des Propriétés et saisissez l'expression XPath que vous voulez. Veuillez noter les points suivants : (i) le nœud du contenu pour l'expression XPath est le nœud au sein duquel le nouveau modèle de document a été inséré. (ii) pour préfixer le chemin à l'expression de l'emplacement XPath, utilisez la fonction `concat()` de XPath. Par exemple : `concat('C:\MyOutput\ ', body\header\para)`. Cette expression d'exemple générera le string URL : `C:\MyOutput\filename`. L'extension du fichier approprié sera généré automatiquement selon le format de sortie.

Lier les documents

Les multiples documents de sortie peuvent être liés à un autre utilisant les [signets et hyperliens](#)⁴⁷⁰. Un [signet](#)⁴⁷⁰ peut être placé en haut du nouveau modèle de document ou partout à l'intérieur du nouveau modèle de document. Les [hyperliens](#)⁴⁷² peuvent ensuite être créés dans d'autres documents pour établir le lien de


retour au signet. Si les signets sont requis sur un nœud qui est traité de multiples fois, assurez-vous que le signet est généré de manière dynamique. Autrement, (si un nom de signet statique est donné), de multiples nœuds dans la sortie auront le même nom de signet.

Une [Table des matières \(TOC\)](#) ⁴⁴² peut également être utilisée pour lier les documents. La TOC pourrait être dans un document séparé (par exemple, le document principal) et être liée à différents documents de sortie, tandis que les documents de sortie pourraient être liés de retour à la TOC.

Note : les liens aux documents externes sont pris en charge dans la spec FO, mais ne sont éventuellement pas pris en charge par le processeur FO que vous utilisez. Vous devriez vérifier la prise en charge pour cette fonction dans votre processeur FO si vous prévoyez utiliser les liens vers des documents externes dans vos documents de sortie PDF.

6.6.4 Fichiers d'aperçu et fichiers de documents de sortie


Les aperçus de sortie d'un document de design affichent chacun de multiples documents de sortie qui ont été spécifiés dans le design de documents séparés (*voir la capture d'écran ci-dessous*).



La capture d'écran ci-dessus affiche l'Aperçu HTML d'un document SPS qui a été conçu pour générer de multiples documents de sortie. Chaque document de sortie peut être appelé dans le fenêtre d'aperçu soit en : (i) naviguant à travers le document disponible utilisant les boutons de flèches en haut à gauche, ou en (ii) sélectionnant le document requis depuis la liste déroulante de la zone de liste déroulante (*voir la capture d'écran ci-dessus*). Notez que les items de la liste déroulante affichent l'URL entier (chemin plus filename).

Emplacement des fichiers d'aperçu

Les fichiers d'aperçu sont créés par défaut dans le répertoire dans lequel le fichier SPS est créé. Ce paramètre par défaut peut être changé dans l'onglet Chemins du dialogue des Propriétés du fichier SPS (*capture d'écran ci-dessous*), qui est accédé par la commande **Fichier | Propriétés**. Dans cet onglet, vous pouvez spécifier le répertoire du fichier de travail XML comme emplacement alternatif. Si l'URL d'un Nouveau modèle de document contient un chemin, l'emplacement spécifié dans ce chemin sera utilisé comme emplacement des fichiers d'aperçu respectifs. Si le serveur ne peut pas être trouvé, un message d'erreur s'affiche. Vous devriez savoir où les documents de sortie seront enregistrés si vous définissez les documents de sortie pour les mettre en lien.



Dans l'onglet Chemin du dialogue des Propriétés (voir la capture d'écran ci-dessus), vous pouvez aussi préciser à quel endroit les fichiers temporaires supplémentaires pour aperçus, tels que les fichiers du document de sortie, et les fichiers d'images et d'images de graphique seront enregistrés. Notez que si l'URL d'un Nouveau modèle de document contient un chemin, alors l'emplacement dans ce chemin sera utilisé.

Générer la sortie (chemins, etc.)

Pour générer les fichiers du document de sortie, procédez comme suit :


1. Passez au-dessus de la commande de menu **Fichier | Enregistrer les fichiers générés** et cliquez sur le format de sortie requis.
2. Dans le dialogue Enregistrer le fichier généré qui s'ouvre, recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier généré.
3. Saisissez le nom du fichier de document principal et cliquez sur **Enregistrer**.

L'emplacement de tous les fichiers du document de sortie ainsi que tous les autres fichiers générés de manière supplémentaire, tels que les fichiers d'images graphique, sera affiché dans une fenêtre pop-up pour votre information.

Le fichier du document principal sera enregistré à l'emplacement du dossier principal que vous avez sélectionné dans le dialogue Enregistrer fichier généré. Tous les multiples documents de sortie qui ont été créés avec les Nouveaux modèles de document et dont leurs URL n'ont pas d'information de chemin seront enregistrés dans le même dossier que le fichier du document principal. Si un chemin a été préfixé au filename de l'URL du Nouveau modèle de document, le document de sortie sera enregistré à l'emplacement précisé dans l'URL. Si l'emplacement du dossier n'existe pas, une erreur sera générée.

6.6.5 Propriétés du document et Styles

Dans un design SPS, vous pouvez partager la sortie en multiples documents. Chacun de ces documents peut se voir attribuer des propriétés de document et des styles de document séparés. Celles-ci sont spécifiées dans les onglets *Propriétés de document* et *Styles de document*, respectivement (voir *capture d'écran ci-dessous*), du dialogue des Propriétés de la section initiale du document. Pour accéder le dialogue des Propriétés, cliquez sur le lien *Éditer propriétés* dans la barre de titre de la section initiale du document pour laquelle vous souhaitez définir ces propriétés. Les propriétés du document et les styles du document s'appliquent à tout le document de sortie entier.



Dans l'onglet des Propriétés du document, le groupe des propriétés des Propriétés du document permettent qu'une méta-information soit saisie pour le document. Cette méta-information sera enregistrée dans le

document de sortie respectif et selon le format de sortie. Par exemple, dans le format de sortie HTML, les propriétés sont stockées dans les balises `META` respectives de l'élément `HEAD`.

Les styles du document sont décrits dans la section [Configurer des valeurs de propriété CSS](#)⁵⁰⁶.

7 Fonctions avancées

Comment créer le contenu basique et la structure du design SPS est décrit dans les sections [Contenu du fichier SPS](#)¹³⁸ et [Structure du fichier SPS](#)³¹⁰. Très souvent vous serez toutefois obligé de modifier ou manipuler le contenu et/ou la structure des données source de manière particulière. Par exemple, vous allez éventuellement trier un groupe de nœuds, disons des nœuds contenant de l'information sur le personnel, selon un critère particulier, disons par ordre alphabétique des noms de famille des employés. Ou vous allez vouloir grouper tous les clients dans une base de données par ville. Ou ajouter le chiffre d'affaires d'une ville particulière. Une telle fonction est proposée dans les fonctions avancées de StyleVision, et elles sont dans cette section.

Ci-dessous, veuillez trouver une liste des fonctions avancées du fichier SPS de StyleVision :

- [Calculs automatiques](#)³⁹⁷. Les calculs automatiques sont un mécanisme puissant basé sur XPath pour manipuler les données et (i) présenter les données manipulées dans la sortie ainsi que (ii) mettre à jour les nœuds dans le document XML avec le résultat du calcul automatique.
- [Conditions](#)⁴⁰⁸. Il s'agit du traitement des modèles et le contenu des modèles peut être conditionnel aux structures des données ou valeurs dans l'XML, ou au résultat d'une expression XPath
- [Groupement](#)⁴¹⁷. Le traitement peut être défini pour un groupe d'éléments qui sont sélectionnées dans une expression XPath.
- [Trier](#)⁴²⁵. Un ensemble d'éléments XML peut être trié sur de multiples clés de tri.
- [Paramètres et variables](#)⁴³¹. Les paramètres sont déclarés au niveau SPS global avec une valeur par défaut. Ces valeurs peuvent être écrasées lors de l'exécution par les valeurs transmises à la feuille de style depuis la ligne de commande. Les variables peuvent être définies dans le SPS et ces variables peuvent être référencées pour utilisation dans le SPS.
- [Table des matières \(TOC\) et référencement](#)⁴⁴². Les Tables des matières (TOC) peuvent être construites à divers emplacements dans la sortie du document, pour tous les formats de sortie. Le mécanisme TOC fonctionne en sélectionnant d'abord les items qui doivent être référencés dans la TOC, puis en référençant ces items marqués dans la table des matières. D'autres fonctions qui utilisent le référencement sont : (i) la [numérotation automatique](#)⁴⁶⁵ (les nœuds répétitifs dans le document peuvent être numérotés automatiquement et les numéros formatés) ; (ii) les [références de texte](#)⁴⁶⁸ le (texte dans le document peut être marqué pour référencement, puis être référencé d'ailleurs dans le document) ; et (iii) les [signets et hyperliens](#)⁴⁷⁰ (les signets marquent les points clés dans le document de sortie, qui peuvent être ciblés par les hyperliens. Les hyperliens peuvent être mis en lien vers des ressources externes utilisant des méthodes pour déterminer l'URI cible (statique, dynamique, une combinaison des deux, et une entité non parsée d'URI).) Tous ces mécanismes de référencement sont décrits dans cette section.

7.1 Calcul automatique

La fonction **Auto-Calcul** (i) affiche le résultat d'une évaluation XPath à tout emplacement désiré dans le document de sortie, et (ii) en option, met à jour un nœud dans le document principal XML (le document XML étant édité dans Authentic View) avec le résultat de l'évaluation XPath.

La fonction du calcul automatique est un mécanisme utile pour :


- Insérer les calculs impliquant les opérations sur les valeurs de données dynamiques. Par exemple, vous pouvez compter le nombre d'éléments `Employee` dans un élément `Office` (avec `count(Employee)`), ou la somme des valeurs de tous les éléments `Price` dans chaque élément `Invoice` (avec `sum(Price)`), ou joindre les éléments `FirstName` et `LastName` d'un élément `Person` (avec `concat(FirstName, ' ', LastName)`). De cette manière, vous pouvez générer de nouvelles données depuis des données changeant de manière dynamique dans le document XML, et envoyer les données générées à la sortie.
- Afficher l'information dérivée de la structure du document. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction `position()` de XPath pour insérer de manière dynamique des nombres de lignes dans une table dynamique, ou pour numéroté de manière dynamique les sections d'un document. Ceci a l'avantage de générer automatiquement l'information basée sur les structures du document changeant.
- Insérer des données depuis des documents XML externes. La fonction `doc()` de XPath 2.0 fournit l'accès à la racine du document des documents XML externes, permettant donc d'insérer du contenu de nœud des documents XML à insérer dans la sortie.
- Mettre à jour la valeur des nœuds dans le document XML principal. Par exemple, le nœud `Addressee` pourrait être mis à jour avec une expression XPath comme `concat(Title, ' ', FirstName, ' ', LastName)`.
- Présentant les contenus d'un nœud à tout emplacement dans le design.

7.1.1 Éditer et déplacer des calculs automatiques

Créer des calculs automatiques

Pour créer un calcul automatique, procédez comme suit :

1. Placez le curseur comme un **point d'insertion** à l'emplacement où le résultat du calcul automatique est d'afficher et cliquez sur **Insérer | Calcul automatique**. Dans le sous-menu qui apparaît, sélectionnez Valeur si le résultat apparaît comme texte clair, sélectionnez Champ d'entrée s'il doit apparaître dans le champ d'entrée (par ex., dans la case de texte), ou sélectionnez Champ entrée multiligne s'il doit apparaître dans une case de texte multiligne. (Notez que la sortie du calcul automatique est affichée comme une valeur, ou un champ d'entrée. Il s'agit d'une sortie dans Authentic View, et ne peut pas être édité ici.) Le dialogue Éditer expression XPath s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*).



2. Dans le volet *Expression*, saisissez l'expression XPath pour le calcul automatique par le biais du clavier. De manière alternative, saisissez l'expression en double-cliquant sur les nœuds, opérateurs, et/ou fonctions dans les volets respectifs du dialogue. Il est important d'être conscient du nœud contextuel au point d'insertion ; le nœuds contextuels en surbrillance dans l'arborescence source de schéma (dans la capture d'écran ci-dessus, le nœud contextuel, *newsitems*, est en surbrillance). Si vous avez sélectionné XSLT 1.0 comme version du langage XSLT pour votre SPS, alors vous devez utiliser les expressions XPath 1.0 ; si vous avez sélectionné XSLT 2.0 ou XSLT 3.0, alors vous devez utiliser, respectivement, les expressions XPath 2.0 ou XPath 3.0. Pour une description détaillée du dialogue Éditer l'expression XPath, voir la section [Éditer l'expression XPath](#) ⁹⁸⁰.
3. En option, si vous désirez copier la valeur du calcul automatique dans un nœud dans le document XML, vous pouvez sélectionner ce nœud par la biais d'une expression XPath. Pour voir comment mettre à jour les nœuds avec le résultat du calcul automatique, consultez la section [Mise à jour des nœuds avec le calcul automatique](#) ⁴⁰⁰.

Cliquez sur le bouton **OK** pour terminer. Dans l'onglet de Design, le symbole du calcul automatique est affiché. Pour voir le résultat du calcul automatique, changez à Authentic View ou vers un aperçu de sortie.

Java et les fonctions .NET

Les fonctions Java et .NET peuvent être utilisées dans les expressions XPath des calculs automatiques. Ici, vous trouverez des exemples d'expressions XPath contenant les fonctions Java et .NET :


- **Java:** `java:java.util.Date.toString(java:java.util.Date.new() )`
- **.NET:** `clitype:System.Math.PI()`

Voir les [Annexes](#) ¹³⁴⁷ pour plus d'information sur ces fonctions d'extension.

Note : les fonctions Java et .NET dans les calculs automatiques sont pris en charge dans les éditions Enterprise de Authentic Desktop et Authentic Browser.

Éditer des calculs automatiques

Pour éditer l'expression XPath du calcul automatique, sélectionnez le calcul automatique et, dans la barre latérale des Propriétés, cliquez sur le bouton **Éditer** de la propriété XPath dans le groupe des propriétés *AutoCalc* (capture d'écran ci-dessous). Ceci ouvre le dialogue [Éditer le dialogue de l'expression XPath](#) (capture d'écran ci-dessus), dans lequel vous pouvez éditer l'expression XPath.



Formater des calculs automatiques

Vous pouvez appliquer des formats prédéfinis et des styles CSS aux calculs automatiques tout comme vous le feriez pour le texte normal : sélectionnez le calcul automatique et appliquez le formatage. De plus, le [formatage d'entrée](#) d'un calcul automatique qui est de datatpe numérique ou de date peut être précisé par la propriété de formatage de l'entrée dans le groupe des propriétés AutoCalc dans la fenêtre des propriétés.

Notez aussi que vous pouvez inclure les retours chariots et/ou les linefeeds (CR/LFs) dans l'expression XPath. Si le calcul automatique est enveloppé dans le type de paragraphe spécial `pre`, la sortie d'un CR/LF produira une nouvelle ligne dans la sortie (à l'exception de la sortie RTF). Un exemple d'une telle expression XPath est :

```
translate('a;b;c', ';', codepoints-to-string(13))
```

Déplacer des calculs automatiques

Vous pouvez déplacer un calcul automatique vers un autre emplacement en cliquant sur le calcul automatique (pour le sélectionner) et le déplacer vers le nouvel emplacement. Vous pouvez aussi utiliser couper/copier-et-coller vers déplacer/copier un calcul automatique. Notez, toutefois, que l'expression XPath aura besoin de changer si le nœud contextuel dans le nouvel emplacement n'est pas le même que dans l'emplacement précédent.

Résumé des points importants

Notez les points suivants :

- Un calcul automatique peut être inséré partout dans le document de design.

- Le point où vous insérez le calcul automatique détermine le nœud contextuel pour l'évaluation XPath.
- Dans Authentic View, un calcul automatique est réévalué à chaque fois qu'une valeur pertinente au calcul (à savoir, tout nœud inclus dans l'expression XPath) change.
- Un résultat de calcul automatique est non éditable dans l'aperçu Authentic View ou dans tout autre aperçu de sortie.
- Tout nœud dans le document XML peut être mis à jour avec le résultat du calcul automatique.


7.1.2 Mettre à jour des nœuds avec des calculs automatiques

Vous pouvez copier la valeur (ou le résultat) d'un calcul automatique vers un nœud dans le document XML principal (le document étant édité dans Authentic View). Pour ce faire, nous procédons comme suit :

1. Créer le calcul automatique comme décrit dans l'[édition et déplacer des calculs automatiques](#) ³⁹⁷.
2. Sélectionnez le calcul automatique et, dans la barre latérale des Propriétés, cliquez sur le bouton **Éditer** de la propriété Mettre à jour nœud XML dans Authentic dans le groupe des propriétés Authentic (capture d'écran ci-dessous).



3. Dans le dialogue Sélecteur XPath qui s'ouvre (capture d'écran ci-dessous), sélectionnez le nœud à mettre à jour et cliquez sur **OK** pour terminer. Si vous souhaitez que l'expression XPath soit absolue (à savoir, en commençant par la racine du document), vérifiez la case à cocher XPath absolu.



En alternative, si vous sélectionnez le bouton radio XPath défini par l'utilisateur, vous pouvez saisir une expression XPath que vous souhaitez sélectionner pour le n0156ud à mettre à jour.

L'expression XPath doit sélectionner **un seul nœud**. Si l'expression XPath sélectionne de multiples nœuds, aucun nœud ne sera mis à jour.

IMPORTANT !

Seuls les nœuds dans le fichier XML de la source de schéma principale seront pris en charge. Les nœuds dans les fichiers XML des schémas supplémentaires ne seront pas mis à jour. Si vous souhaitez mettre à jour un nœud dans le document principal XML, deux conditions doivent être remplies :

1. L'expression XPath pour le calcul automatique doit inclure au moins une valeur qui est associée au nœud XML, par exemple une valeur dynamique. Par exemple, `Price*1.2`. Cette expression implique l'élément `Price` et est donc dynamique. Si l'expression XPath contient une valeur statique (par exemple, `string("Nanonull, Inc.")`), alors la fonction Mettre à jour Nœud XML ne fonctionnera pas.
2. Tout nœud dans l'expression XPath doit être modifié dans Authentic View. Donc, si l'expression XPath est `Price*1.2`, et que le calcul automatique est défini pour mettre à jour le nœud `VATPrice`, alors l'élément `Price` doit être modifié dans Authentic View pour que le nœud `VATPrice` soit mis à jour.

Changer le nœud à mettre à jour, annuler la mise à jour

Pour modifier le nœud à mettre à jour, cliquez sur le bouton **Éditer** de la propriété Mettre à jour nœud XML dans le groupe des propriétés *Authentic* du calcul automatique (dans la fenêtre des Propriétés), puis sélectionnez le nœud requis depuis la boîte de dialogue Sélecteur de schéma qui s'ouvre. Pour supprimer la

propriété `Mettre à jour nœud XML`, cliquez sur le bouton **Supprimer** dans la barre d'outils de la fenêtre des Propriétés.

Devriez-vous utiliser le calcul automatique ou les contenus du nœud mis à jour pour l'affichage ?

S'il n'existe pas de modèles conditionnels impliqués, vous pouvez utiliser soit le calcul automatique ou les contenus du nœud mis à jour pour l'affichage. Il n'est pas important lequel vous choisissez car la mise à jour du nœud se passe immédiatement une fois que le calcul automatique est évalué et qu'il n'y a aucun facteur pour compliquer la mise à jour. Vous devriez, toutefois, savoir qu'il y a une source différente pour le contenu affiché dans chacun des deux cas.

Masquer le calcul automatique

Vous allez peut-être vous trouver dans la situation où vous voulez utiliser un calcul automatique pour faire un calcul afin de mettre à jour un nœud avec la valeur du calcul automatique. Dans ce cas, un des scénarios suivants est possible :

- Vous voulez afficher le résultat une seule fois. Vous ne pouvez pas masquer le calcul automatique puisqu'il ne serait pas évalué dans ce cas. S'il n'existe pas de modèle conditionnel impliqué, c'est le mieux d'afficher le calcul automatique et de ne pas afficher les contenus du nœud mis à jour.
- Vous ne souhaitez pas afficher le résultat, mais simplement mettre à jour le nœud. La meilleure manière de gérer ce scénario est d'appliquer un formatage de texte au calcul automatique pour qu'il soit invisible sur le médium de sortie (par exemple, en appliquant une couleur blanche au calcul automatique sur un arrière-fond blanc).

7.1.3 Calculs automatiques basés sur les nœuds mis à jour

Si vous souhaitez créer un calcul automatique (deuxième calcul automatique) qui utilise un nœud mis à jour par un autre calcul automatique (premier calcul automatique), il existe deux situations possibles :

- Les deux calculs automatiques sont dans le même modèle.
- Les deux calculs automatiques sont dans différents modèles.

Calculs automatiques dans le même modèle

Lorsque les deux calculs automatiques sont dans le même modèle, le SPS applique la procédure suivante :

1. Un nœud utilisé dans l'expression XPath du premier calcul automatique est modifié.
2. Toutes les valeurs de nœud dans le document XML sont lues et les calculs automatiques sont exécutés.
3. En partant du fait que le premier calcul automatique est exécuté correctement, il met à jour le nœud XML précisé (appelons-le `Node-A`). Le deuxième calcul automatique, qui est basé sur le `Node-A`, sera exécuté mais utilisera la valeur de `Node-A` avant de mettre à jour `Node-A`. Ceci est dû au fait que la valeur du `Node-A` a été lue avant d'être mise à jour, et n'a pas été lue depuis.
4. Si le document est édité maintenant ou si des aperçus du document sont modifiés (depuis et vers Authentic View), alors les valeurs de nœud sont nouvellement lues et exécutées.
5. Le deuxième calcul automatique est désormais exécuté. (Si ce calcul automatique est prévu pour mettre à jour un nœud, alors, tel qu'il est usuel pour les mises à jour de nœuds, un nœud utilisé dans l'expression XPath sera chargé avant que la mise à jour n'ait lieu.)

Le décalage entre la mise en œuvre du `Node-A` et l'évaluation du deuxième calcul automatique avec la valeur mise à jour du `Node-A` pourrait irriter l'utilisateur de Authentic View. Pour assurer que la situation ne se produit pas, c'est le mieux que l'expression XPath du deuxième calcul automatique contienne l'expression XPath du premier calcul automatique —pas le nœud mis à jour lui-même. En guise de résultat, le deuxième calcul automatique sera exécuté avec l'entrée du premier calcul automatique et exécutera ce calcul automatique comme faisant partie de son propre calcul automatique. Ceci permet de l'évaluer de manière indépendante des contenus de `Node-A`.

Exemple

Le premier calcul automatique calcule le montant T.V.A. d'un produit qui utilise les nœuds pour (i) le prix net, et (ii) le taux T.V.A. ; il met à jour le nœud du montant T.V.A. Le deuxième calcul automatique calcule le prix brut, qui est la somme du prix net et du montant T.V.A. ; il met à jour le nœud du prix brut.

- Le calcul automatique pour calculer le montant T.V.A. est : `NetPrice * VATRate div 100`. Quand le taux de T.V.A. du produit est saisi, les calculs automatiques sont exécutés et mettent à jour le nœud `VATAmount`.
- Si le calcul automatique pour calculer le prix brut est : `NetPrice + VATAmount`, alors le calcul automatique sera exécuté avec la valeur de `VATAmount` qui a été lue avant que `VATAmount` n'ait été mis à jour.
- Si, toutefois, le calcul automatique pour calculer le prix brut est : `NetPrice + (NetPrice * VATRate div 100)`, alors le calcul automatique sera exécuté avec la valeur de `VATRate` et mettra à jour le nœud `GrossPrice`. Le nœud `VatAmount` a été écarté du deuxième calcul automatique.

Pour un exemple détaillé, voir l' : [Un Invoice](#) ⁴⁰³.

Les calculs automatiques dans différents modèles

Lorsque deux calculs automatiques se trouvent dans différents modèles, un nœud mis à jour par le premier calcul automatique peut être utilisé par le deuxième calcul automatique. Ceci est dû au fait que les calculs automatiques sont calculés et les nœuds mis à jour pour chaque modèle séparément. Pour un exemple de la manière de procéder, voir : [Un Invoice](#) ⁴⁰³.

7.1.4 Exemple : Un Invoice (une facture).

L'exemple `Invoice.sps` dans le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶, `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\Auto-Calculations\`, démontre comment les calculs automatiques peuvent être utilisés aux fins suivantes :

- Compter les nœuds
- Sélectionner un nœud basé sur l'entrée de l'utilisateur de Authentic View
- Mettre à jour le contenu d'un nœud avec le résultat d'un calcul automatique
- Utiliser le résultat d'un calcul automatique dans un autre calcul automatique

Dans le fichier d'exemple, les calculs automatiques ont été mis en surbrillance ayant une couleur d'arrière-fond jaune (voir la capture d'écran ci-dessous).

Compter les nœuds

Dans l'exemple Invoice, chaque produit dans la liste est numéroté selon sa position dans la liste des produits qu'un client a commandé (Product 1, Product 2, etc). Cette numérotation est obtenue avec un calcul automatique (*capture d'écran ci-dessous*).

Product 1:	Learning XMLSpy
Net price:	€ 35.00
Category:	<input type="text" value="Book"/>
VAT:	10%
Price including VAT:	€ 38.5

Product 2:	Scooby Doo's Greatest Hits
------------	----------------------------

Dans ce cas particulier, il suffirait que l'expression XPath `position()` obtienne la numérotation correcte. Une autre manière utile d'obtenir la position d'un nœud est de compter le nombre de frères qui précèdent et en ajouter un. L'expression XPath serait : `count(preceding-sibling::Product)+1`. Cette approche pourrait s'avérer utile dans des contextes où la fonction `position()` est utilisée est difficile à employer ou ne peut pas être utilisée. Vous pouvez tester le calcul automatique dans le fichier d'exemple en supprimant les produits, et/ou en ajoutant et supprimant les nouveaux produits.

Sélectionner un nœud basé sur l'entrée de l'utilisateur

Dans l'exemple Invoice, l'utilisateur sélectionne la catégorie du produit (Book, CD, DVD, ou Electronics) par le biais de la zone combinée. Cette sélection est saisie dans le nœud `//Product/Category` dans le document XML. Un calcul automatique utilise ensuite cette valeur pour référencer une « table lookup » dans le document XML et identifier le nœud ayant le pourcentage T.V.A. pour cette catégorie de produit. L'expression XPath du calcul automatique est :


```
for $i in Category return /Invoice/Categories/Category[. = $i]/@rate.
```

Le pourcentage T.V.A. est affiché dans l'emplacement du calcul automatique dans la sortie. Dans l'exemple Invoice, la table lookup est stockée dans le même document XML comme données de la facture. Toutefois, une telle table peut aussi être stockée dans un document séparé, dans ce cas, elle serait accédée utilisant la fonction `doc()` de XPath 2.0. Pour tester ce calcul automatique, changez la sélection du type de produit dans toute zone de liste Catégorie du produit ; la valeur T.V.A. sera changée en fonction (Book=10%; CD=15%; DVD=15%; Electronics=20%).

Mettre à jour le contenu d'un nœud avec le résultat d'un calcul automatique

Le pourcentage T.V.A. obtenu par le calcul automatique depuis le lookup est dynamique et stocké temporairement dans la mémoire (pour utilisation dans Authentic View). Le résultat du calcul automatique peut,

toutefois, être stocké dans le nœud `VAT` du document XML. Ceci a deux avantages : (i) le contenu du nœud `VAT` ne doit pas être saisi par l'utilisateur ; il est saisi automatiquement par le calcul automatique ; (ii) à chaque fois que la table lookup est modifiée, les modifications seront reflétées dans le nœud T.V.A. quand `Invoice.xml` est ouvert dans Authentic. Pour qu'un calcul automatique mette à jour un nœud, sélectionnez le calcul automatique dans l'Aperçu de design et dans la fenêtre des Propriétés (*capture d'écran ci-dessous*), cliquez sur le bouton *Authentic | Mettre à jour nœud XML*. Dans le dialogue qui s'ouvre, sélectionnez le nœud `VAT`, et cliquez sur **OK**.



Dans Authentic View, quand l'utilisateur sélectionne une différente catégorie de produit dans la zone de liste, le calcul automatique obtient le pourcentage VAT en référençant la table lookup, affiche le pourcentage VAT, et met à jour le nœud `VAT`.

Utiliser un nœud mis à jour de calcul automatique dans un autre calcul automatique

Le pourcentage de T.V.A., obtenu dans le calcul automatique décrit ci-dessous, est requis pour calculer le prix brut (prix net + montant T.V.A.) de chaque produit. La formule à utiliser pourrait être calculée comme suit :

Prix brut = prix net + *montant T.V.A.*

Puisque *montant T.V.A.* = *Prix net * pourcentage T.V.A. div 100*

Prix brut = prix net + (*prix net * pourcentage T.V.A. div 100*)

Le prix net d'un produit est obtenu du nœud `PriceNet`. Le pourcentage T.V.A. est calculé par un calcul automatique tel que décrit ci-dessus, et ce calcul automatique met à jour le nœud `VAT`. Le contenu du nœud `VAT` peut être utilisé maintenant dans le calcul automatique pour générer le prix brut. L'expression XPath qu'il vous faut est la suivante :

`PriceNet + (PriceNet * (VAT div 100))`

L'expression XPath peut être [consultée et éditée dans la fenêtre des Propriétés](#) ³⁹⁷. Vous pouvez tester le calcul automatique pour le prix brut en changeant soit le prix ou la catégorie de produit de tout produit. Notez que le prix brut (prix incluant la T.V.A.) du produit change également.

Product 6:	A Short History of the American Century
Net price:	€ 20.00
Category:	<input type="text" value="DVD"/>
VAT:	15%
Price including VAT:	€ 23

Price Total: € 358.9

Dans le Invoice SPS, le calcul automatique du prix brut met à jour le nœud `PriceGross` dans le document XML.

Les nœuds `PriceGross` mis à jour peuvent désormais être utilisés dans un calcul automatique qui résume les prix de tous les produits achetés. L'expression XPath serait : `sum(Order/Product/PriceGross)`. Dans le Invoice SPS, ce calcul automatique met à jour le nœud `PriceTotal`. Vous pouvez tester ce calcul automatique en modifiant les prix des produits individuels et en voyant l'effet du prix total.

Un exercice de calcul automatique

Ajoutez maintenant des composants de calcul automatique au SPS vous-même.

1. Créez un calcul automatique qui calcule un discount de volume pour la facture entière. Si le montant de la commande (prix total) excède eur 100, eur 300 ou eur 600, les rabais de 5 %, 10 % et 12 % s'appliquent, respectivement. Affichez le montant du discount (*voir capture d'écran ci-dessous*) et mettez à jour le nœud `DiscountAmount` dans le document XML.
2. Créez un calcul automatique qui calcule le montant de la remise sur la facture. Ce montant serait le prix total moins le montant du discount (tel que calculé dans le calcul automatique). Affichez le montant de la facture (*voir la capture d'écran ci-dessous*) et mettez à jour le nœud `BillAmount` dans le document XML.

Définissez ces composants pour que la sortie Authentic View soit affichée dans la capture d'écran ci-dessous.

Price Total:	€ 358.90	<u>Volume Discounts</u>
Less Volume Discount:	€ 35.89	Over € 100 = 05%
Bill Amount:	€ 323.01	Over € 300 = 10%
		Over € 600 = 12%

Vous pouvez voir ces deux calculs automatiques supplémentaires dans le fichier `InvoiceWithDiscounts.sps`, qui se trouve dans le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶, dossier `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\Auto-Calculations`.

7.2 Conditions

Vous pouvez insérer les conditions partout dans le design, dans le modèle principal et les modèles globaux. Une condition est un composant SPS qui est constitué d'une ou plusieurs branches, chaque branche étant définie par une expression XPath. Par exemple, considérez une condition composée de deux branches. L'expression XPath de la première branche teste si la valeur de l'attribut de l'emplacement du nœud contextuel est « US ». L'expression XPath de la deuxième branche teste si la valeur de l'attribut Emplacement est « EU ». Chaque branche contient un modèle —un modèle de condition. Quand un nœud est traité avec une condition, la première branche avec un test qui évalue à true est exécutée, à savoir, son modèle de condition est traité, et la condition est quittée ; aucune autre branche de cette condition ne sera évaluée. De cette manière, vous pouvez utiliser différents modèles dépendant de la valeur du nœud. Dans cet exemple juste cité, différents modèles pourraient être utilisés pour les emplacements US et UE.

Cette section est constituée des rubriques suivantes :

- [Définir des conditions](#)⁴⁰⁸, qui décrivent comment créer une condition et ses branches.
- [Éditer les conditions](#)⁴¹¹, à savoir comment éditer les expressions XPath des branches de condition après avoir été créées.
- [Conditions pour sorties spécifiques](#)⁴¹², qui affichent comment les conditions sont utilisées pour produire une sortie différente pour différents formats de sortie.
- [Conditions et calculs automatiques](#)⁴¹³, explique les questions d'utilisation quand les conditions et les calculs automatiques sont utilisés en combinaison.

7.2.1 Définir les conditions


Définir la condition consiste en les étapes suivantes :

1. Créer la condition avec sa première branche.
2. Créer les branches supplémentaires pour le traitement alternatif.
3. Créer et éditer les modèles au sein des différentes branches de la condition.


Créer la condition avec sa première branche

Configurer une condition comme suit :

1. Placez le curseur partout dans le design ou sélectionnez un composant, puis sélectionnez la commande de menu **Insérer | Condition**. Le [dialogue Éditer l'expression XPath](#)⁹⁸⁰ s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*).



2. Dans le volet Expression, saisissez l'expression XPath pour le « Condition Branch » par le biais du clavier. De manière alternative, saisissez l'expression en double-cliquant sur les nœuds, opérateurs, et/ou fonctions dans les volets du dialogue. Il est important d'être conscient du nœud contextuel au point d'insertion ; le nœud contextuel en surbrillance dans l'arborescence source de schéma s'ouvre.
3. Cliquez sur **OK** pour terminer. La condition est créée avec sa première branche ; l'expression XPath que vous avez saisie est l'expression XPath de la première branche. Si la condition a été insérée au point d'insertion du texte, la première branche est vide (il n'existe pas de modèle à l'intérieur ; voir la capture d'écran ci-dessous). Si la condition a été insérée avec un composant sélectionné, la condition est créée autour du composant, et le composant devient le modèle de la première branche.




Pour sélectionner toute la condition, cliquez sur la cellule avec le point d'interrogation. Pour sélectionner toute la condition, cliquez sur la cellule avec le numéro un.

Après avoir créé une condition avec une branche (qui peut ou ne peut pas avoir un modèle à l'intérieur), vous pouvez créer autant de branches supplémentaires que requis.

Créer des branches supplémentaires

Les branches supplémentaires sont créées une à la fois. Une branche supplémentaire est créée via le menu contextuel (capture d'écran ci-dessous) et peut être créée de deux manières : (i) sans modèle à l'intérieur (**Ajouter nouvelle branche**); et (ii) avec une copie du modèle existant à l'intérieur de la nouvelle branche (**Copier branche**).




Pour créer une nouvelle branche, cliquez avec la touche de droite dans toute branche de la condition et sélectionnez **Ajouter nouvelle branche** depuis le menu contextuel. Le [dialogue Éditer l'expression XPath](#)⁹⁸⁰ s'ouvrira. Après avoir saisi une expression XPath et cliqué sur **OK**, une nouvelle branche vide est ajoutée à la condition. Ceci est indiqué dans le design par une nouvelle cellule étant ajoutée à la condition ; la nouvelle cellule a un nombre incrémenté par un sur la dernière branche avant l'ajout.

Pour créer une copie d'une branche existante, cliquez avec la touche de droite sur la branche de la condition que vous souhaitez copier et sélectionner **Copier branche**. Le [dialogue Éditer l'expression XPath](#)⁹⁸⁰ s'ouvrira, contenant l'expression XPath de la branche étant copiée. Après avoir modifier l'expression XPath et cliqué sur **OK**, une nouvelle branche est ajoutée à la condition. La nouvelle branche contient une copie du modèle de la branche qui a été copiée. La nouvelle branche est indiquée dans le design par une nouvelle cellule avec un nombre incrémenté par un sur la dernière branche avant l'ajout.

La branche Otherwise

La branche *Otherwise* est une branche alternative catch-all pour spécifier un certain type de traitement (modèle) dans le cas où aucune des branches ne sont définies à `true`. Sans la branche *Otherwise*, vous allez soit devoir créer des branches pour toutes les éventualités possibles, soit être préparées à la possibilité que le modèle conditionnel est quitté sans qu'une branche ne soit exécutée.

Pour insérer une branche *Otherwise*, utilisez soit les commandes **Ajouter nouvelle branche** ou **Copy Branch**, tel que décrit ci-dessus, et dans le [dialogue Éditer expression XPath](#)⁹⁸⁰, cliquez sur la case à cocher *Otherwise* (voir la capture d'écran ci-dessous).



Déplacer les branches vers le haut et vers le bas

L'ordre des branches dans la condition est important, car la première branche à évaluer à true est exécutée et la condition est ensuite quittée. Pour déplacer les branches vers le haut et vers le bas relatives les unes par rapport aux autres, sélectionnez la branche à déplacer, puis cliquez avec la touche de droite et sélectionnez **Déplacer vers le haut** ou **Déplacer vers le bas**.


Supprimer une branche

Pour supprimer une branche, sélectionnez la branche à supprimer, puis cliquez avec la touche de droite et sélectionnez **Supprimer branche**.

7.2.2 Éditer les conditions

Pour éditer l'expression XPath d'une branche de condition, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionner la branche de condition (pas la condition).
2. Dans la barre latérale des Propriétés, sélectionnez `branche de condition` dans les Propriétés Pour colonne (*capture d'écran ci-dessous*).



3. Cliquez sur le bouton **Éditer**  de la propriété XPath dans le groupe des propriétés *When*. Ceci fait que le [dialogue Éditer l'expression XPath](#) ⁹⁸⁰ s'ouvre, dans lequel vous pouvez éditer l'expression XPath pour cette branche de la condition.

7.2.3 Conditions sur base de sortie

Les composants individuels dans le design de document peuvent être traités différemment pour les différents formats de sortie de StyleVision (Authentic View, RTF, PDF, Word 2007+, Text et HTML). Par exemple, considérez le cas où vous souhaitez créer un lien, qui, dans Authentic View devrait pointer vers un fichier sur un système local, mais dans la sortie HTML, devrait pointer vers une page Web. Dans ce cas, vous pouvez créer une condition pour traiter le contenu pour la sortie Authentic View et une deuxième condition pour traiter le contenu de la sortie HTML. Ou considérez le cas où vous voulez que du texte soit inclus dans la sortie Authentic View, mais pas dans la sortie HTML. Une condition pourrait être créée avec une branche pour traiter la sortie de Authentic View, et aucune branche pour la sortie HTML.

Note : les conditions pour la sortie spécifique peuvent être placées autour des parties individuelles ou composants du document, fournissant une flexibilité considérable dans la manière dont les différents documents de sortie sont structurés.

Créer des conditions pour la sortie spécifique

Pour créer des conditions pour la sortie spécifique, suivez les étapes suivantes :

1. Dans l'Aperçu de design, sélectionnez le composant (ou mettez en surbrillance la partie du document) que vous souhaitez créer différemment pour différents formats de sortie.
2. Cliquez avec la touche de droite, et, depuis le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez **Contenir dans | Condition sur base de sortie**. Ceci insère la condition de sortie avec six branches, chacune ayant le même contenu (la composant sélectionné). Chaque branche représente une seule sortie (Authentic View, RTF, PDF, Word 2007+, Text ou HTML). Pour déterminer quelle branche représente quelle sortie, passez sur la balise branche avec la souris ou vérifiez l'expression XPath de la branche sélectionnée (dans la barre latérale des Propriétés, dans l'entrée de la branche de condition, [cliquez sur le bouton Éditer](#) ⁴¹¹).
3. Au sein de chaque branche, définissez le traitement requis. Si vous souhaitez ne pas avoir de traitement pour un format de sortie particulier, alors supprimez la branche pour ce format (sélectionnez la branche et appuyez sur **Supprimer**, ou sélectionnez la branche et dans le menu contextuel (clic droit), sélectionnez **Supprimer branche**).

Note : la condition sur base de sortie peut aussi être créée d'abord et le contenu (statique et/ou dynamique) pour chaque branche inséré plus tard. Insérez d'abord la condition sur base de sortie au point d'insertion du curseur dans le design. Puis, au sein des branches respectives, insérez le contenu statique et/ou dynamique.

Éditer les branches d'une condition sur base de sortie

L'expression XPath d'une branche d'une condition sur base de sortie est `$SV_OutputFormat = 'format'`, où le `format` est une des valeurs : `Authentic`, `RTF`, `PDF`, `Word 2007+`, `Text` ou `HTML`. Vous pouvez éditer l'expression XPath d'une branche de condition (dans la barre latérale des Propriétés, dans l'entrée de la branche de condition, [cliquez sur le bouton Éditer](#)⁴¹¹). Par exemple, vous pourriez combiner les formats de sortie `Authentic View` et `HTML` en une branche de condition (utilisant l'expression XPath : `$SV_OutputFormat = 'Authentic' or $SV_OutputFormat = 'HTML'`).

Vous pouvez aussi (a) supprimer une ou plusieurs branches ; (b) créer une branche `otherwise` dans une condition ; et (c) déplacer les branches vers le haut ou vers le bas relatives à chacune d'entre-elles, modifiant ainsi la priorité relative des branches. Pour des informations concernant l'exécution de ces actions, voir [Définir les conditions](#)⁴⁰⁸ et [Éditer les conditions](#)⁴¹¹.

Utiliser la paramètre \$SV_OutputFormat

Dans le fichier XSLT généré pour chaque sortie, `$SV_OutputFormat` est créé comme paramètre global et se voit attribué la valeur appropriée au format de sortie (à savoir, `Authentic`, `RTF`, `PDF`, `Word 2007+`, `Text` ou `HTML`). Ce paramètre peut être écrasé en passant une autre valeur au processeur lors de l'exécution. Ceci pourrait être utile, si, par exemple, vous souhaitez créer deux options de sortie `HTML` alternatives, l'une d'elle sera sélectionnée lors de l'exécution. Vous devriez ensuite créer les branches de condition `$SV_OutputFormat = 'HTML-1'` et `$SV_OutputFormat = 'HTML-2'`. Lors de l'exécution, vous pourriez passer la valeur du paramètre requis (`HTML-1` ou `HTML-2`) au processeur.

7.2.4 Conditions et calculs automatiques

Lorsque vous utilisez les conditions et calculs automatiques, il y a quelques questions dont il faut tenir compte. Les deux points fondamentaux à retenir sont :

- Seuls les calculs automatiques **dans des conditions visibles**—qui sont la branche sélectionnée comme `true`—qui sont évalués.
- Les calculs automatiques sont évalués avant les conditions.

Ici, vous trouverez quelques orientations pour résumer ces questions.

1. Si un calcul automatique met à jour un nœud, et si le nœud est impliqué dans une condition (soit en étant une expression XPath d'une branche ou dans le contenu du modèle conditionnel), ensuite gardez le calcul automatique à l'extérieur de la condition, si possible. Ceci permet au calcul automatique de toujours rester visible—peu importe quelle branche de la condition est visible—et que le nœud sera toujours mis à jour lorsque le calcul automatique est déclenché. Si le calcul automatique était à l'intérieur d'une branche qui n'est pas visible, il ne serait pas déclenché et le nœud ne serait pas mis à jour.
2. Si un calcul automatique doit être placé à l'intérieur d'une condition, assurez-vous (i) qu'il soit placé dans une branche de la condition, et (ii) que les diverses branches de la condition couvrent toutes les conditions possibles. Il ne devrait pas y avoir d'éventualité qui ne soit pas couverte par une condition

dans le modèle conditionnel ; autrement, il y a un risque (si le calcul automatique ne se trouve pas dans un modèle visible) que le calcul automatique ne soit pas déclenché.

3. Si vous avez besoin de différents calculs automatiques pour différentes conditions, assurez-vous que toutes les éventualités possibles pour chaque calcul automatique soit couvertes.
4. Souvenez-vous que l'ordre selon lequel les conditions sont définies dans un modèle conditionnel est significatif. La première condition à évaluer comme true est exécutée. La condition `otherwise` est une catch-all pratique pour les éventualités non spécifiques.

7.3 Présence conditionnelle


La fonction de présence conditionnelle vous permet de créer des composants de design si une condition spécifique est remplie. Les composants de design qui peuvent être créés de manière conditionnelle sont :

- [Lien hypertexte](#) ⁴⁷²
- [Signet](#) ⁴⁷⁰
- [Nouveau document](#) ³⁸⁸
- [Items définis par l'utilisateur](#) ¹⁵⁴
- [Niveau TM](#) ⁴⁴⁵

Spécifier la présence conditionnelle

Pour spécifier qu'un de ces composants de design soit créé de manière conditionnelle et pour définir la condition requise, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez le composant de design.
2. Dans le groupe des propriétés *Common* de la barre latérale Propriétés de ce composant de design (capture d'écran ci-dessous), cliquez sur l'icône Éditer XPath  de la propriété *Présence conditionnelle*.



3. Dans le [dialogue de l'expression Éditer expression XPath](#) ⁹⁸⁰ qui s'ouvre, saisissez l'expression XPath qui est requise comme condition à remplir pour que le composant de design soit mis en œuvre dans la sortie.
4. Cliquez sur **OK** pour terminer.

Note : lorsque la condition est remplie, le composant de design est mis en œuvre. Ce n'est pas Otherwise, mais tout le contenu du composant de design est la sortie—sans la présence de ce composant de design. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, un hyperlien est créé pour être présent de manière conditionnelle. La condition teste si le nœud actuel n'est pas vide. Si le nœud n'est pas vide, alors test de la condition évalue comme true et l'hyperlien est créé. Le texte du texte hyperlien est dérivé depuis le contenu du composant de design de l'hyperlien. (L'URL de l'hyperlien est spécifié ailleurs, dans le groupe des propriétés *Hyperlien*.) Si le

test de la condition évalué comme false, alors le texte de l'hyperlien (dérivé du composant de design de l'hyperlien) est sorti, mais comme texte entier et non comme hyperlien.

De la même manière, dans le cas des autres composants de design qui peuvent être créés de manière conditionnelle, c'est le composant de design lui-même qui est créé de manière conditionnelle ou non. Le contenu du composant de design est créé de toute manière (que le test de la condition évalué comme true ou false).

7.4 Regroupement

La fonctionnalité du regroupement est disponible dans les SPS **XSLT 2.0 et 3.0** et pour la sortie HTML, Texte, RTF, PDF, et Word 2007+. **Le regroupement n'est pas pris en charge pour la sortie Authentic View.**

Le regroupement permet aux items (généralement des nœuds) d'être traités en groupes. Par exemple, considérez un inventaire de voitures, dans lequel les détails de chaque voiture se trouvent sous un élément `car`. Si, par exemple, l'élément `car` a un attribut `brand`, alors les voitures peuvent être regroupées par marque. Ceci peut être utile pour une multitude de raisons. Par exemple :

- Toutes les voitures d'une seule marque peuvent être présentées ensemble dans la sortie, sous l'entête de son nom de marque.
- Les opérations peuvent être effectuées à l'intérieur d'un groupe et les résultats de cette opération présentés séparément pour chaque voiture. Par exemple, le nombre de modèles disponibles pour chaque marque peut être recensé.

De plus, un groupe peut ensuite être traité davantage dans les sous-groupes. Par exemple, à l'intérieur de chaque marque, les voitures peuvent être groupées par modèle et par année.


Critères de regroupement

Les items peuvent être regroupés utilisant deux critères généraux : (i) une clé de regroupement, qui teste généralement la valeur d'un nœud, et (ii) la position relative des items. Les critères de regroupement spécifiques suivants sont disponibles :


- **group-by**, qui regroupe les items sur la base d'une clé XPath définie. Par exemple, les éléments `car` peuvent être regroupés sur la base de leurs attributs `brand`. Le regroupement est défini sur l'élément `car`, et une expression XPath sélectionne l'attribut `brand`.
- **group-adjacent** utilise une combinaison de grouping-key et de critères de position. Tous les items adjacents qui ont la même valeur pour la clé de groupement sont inclus dans un groupe. Si la valeur de grouping-key d'un item est différent de l'item précédent, alors cet item commence un nouveau groupe.
- **group-starting-with** lance un nouveau groupe quand un nœud correspond à un modèle XPath défini. Si un nœud ne correspond pas à un modèle XPath défini, alors il est attribué au groupe actuel.
- **group-ending-with** termine un groupe quand un nœud correspond à un modèle XPath défini ; le nœud correspondant est le dernier dans ce groupe. Le prochain nœud lance un nouveau groupe. Si un nœud suivant à celui qui lance un groupe ne correspond pas à un modèle XPath défini, il est attribué au groupe actuel.

Créer des groupes

Les groupes peuvent être créés soit sur un nœud, soit sur un modèle de current-group via le menu contextuel. Pour créer un groupe, cliquez avec la touche de droite sur le nœud ou modèle de current-group, et dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez la commande **Group by**. Ceci fait apparaître le dialogue Définir regroupement de sortie (*capture d'écran ci-dessous*).



Dans le dialogue, vérifiez la case à cocher Activer la case à cocher du regroupement, sélectionnez ensuite le Type de regroupement et, dans la case de texte Correspondre, saisissez l'expression XPath qui définit la clé de regroupement (pour les options *group-by* et *group-adjacent*) ou le modèle de correspondance désiré (pour les options *group-starting-with* and *group-ending-with*). Quand vous cliquez sur **OK**, un dialogue s'ouvre vous demandant si vous souhaitez trier le group-set par ordre alphabétique (par ordre ascendant). Vous pouvez toujours trier les group-sets par la suite ou supprimer un tel tri par la suite. La capture d'écran ci-dessous affiche les nœuds et les modèles du current-group qui ont eu des regroupements qui ont été ajoutés à ceux-ci.



Dans la capture d'écran ci-dessus, le nœud `person` a été regroupé et les groupes résultant triés. Par exemple, si les éléments `person` ont été regroupés par département, alors les divers départements peuvent être triés par ordre alphabétique ascendant. Les groupes ainsi créés ont été regroupés ainsi davantage en créant le regroupement dans le modèle `current-group()`. De cette manière, les éléments `person` peuvent être groupés, disons, d'abord par le département, et ensuite par le niveau d'emploi.

Trier les groupes

Après avoir défini une définition de regroupement, une fenêtre pop-up vous demandera de confirmer si les groupes doivent être triés par ordre ascendant ou non. Vous pouvez définir le tri par la suite à tout moment, ou modifier ou supprimer, à tout moment, l'ensemble de tri à cette étape.

Pour définir, modifier ou supprimer le tri par la suite, cliquez avec la touche de droite sur le modèle de regroupement requis et sélectionnez **Sort by**. Ceci ouvre le [dialogue Définir l'ordre du tri de sortie](#)⁴²⁵. Pour savoir comment utiliser ce dialogue, veuillez consulter la section [Utilisateurs](#)⁴²⁵. Le point important à noter est que pour trier les groupes sur la base de leur grouping-key, vous devez sélectionner la fonction XPath `current-grouping-key()` comme clé de tri. Par exemple, voir les fichiers décrits dans les sections suivantes.

Consulter et éditer les paramètres de regroupement et de tri

Pour consulter et éditer les paramètres de regroupement et de tri sur un modèle, cliquez avec la touche de droite sur le modèle et sélectionnez **Group-by** ou **Sort by**, respectivement. Ceci ouvre le dialogue respectif, dans lequel les paramètres peuvent être consultés ou modifiés.

Modèles définis par l'utilisateur

Les [modèles définis par l'utilisateur](#)³⁷⁴ sont des modèles qui sont appliqués à des items sélectionnés par une expression XPath que vous spécifiez. Les nœuds sélectionnés par l'expression XPath d'un modèle utilisé par l'utilisateur peut aussi être regroupé. Dans ce cas, le regroupement est appliqué dans le modèle défini par l'utilisateur.

7.4.1 Exemple: Group-By (Persons.sps)

L'exemple `Persons.sps` est basé sur le schéma `Persons.xsd` et utilise `Persons.xml` comme son fichier de travail XML. Il est situé dans le [dossier \(Mes\) Documents](#)³⁶, `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\Grouping\Persons\`. La structure de document XML est comme suit : un élément de document `employees` peut contenir un nombre illimité d'employés `person`. Chaque employé `person` est structuré selon cet exemple :

```
<person first="Vernon" last="Callaby" department="Administration" grade="C"/>
```

Dans le design, nous regroupons des personnes selon le département. Chaque département est représenté par une table séparée et les départements sont triés par ordre alphabétique ascendant. À l'intérieur de chaque table de département, les personnes sont regroupées selon le grade (trié par ordre alphabétique ascendant) et, à l'intérieur de chaque grade, les personnes sont recensées par ordre alphabétique ascendant de leurs noms de famille.


Stratégie

La stratégie pour créer les groupes est la suivante. Le regroupement est créé dans l'élément `person` avec l'attribut du département étant le `grouping-key`. Ceci fait que l'élément `person` à trier dans les groupes basés sur la valeur de l'attribut du département. (Si le tri est précisé, alors les groupes de départements peuvent être organisés par ordre alphabétique, par exemple, d'abord l'Administration, etc.) Puisque les départements doivent être créés dans des tables séparées, le `current-grouping` (qui est basé sur le clé `grouping-key` du département) est créé comme table. Maintenant, à l'intérieur de cet ordre groupé des éléments `Person`, nous précisons que chaque groupe doit être trié davantage avec l'attribut `grade` comme `grouping-key`.


Créer SPS

Le design a été créé comme suit :

1. Glissez l'élément `person` depuis l'arborescence de schéma et créez-le comme son contenu.
2. Cliquez avec la touche de droite sur la balise de l'élément `person` et, dans le menu contextuel, sélectionnez `Group by`.
3. Dans le dialogue Définir regroupement de sortie, sélectionnez `group-by`, configurez l'expression XPath dans la case de texte Correspondre `@department`, puis cliquez sur **Yes**.
4. Un dialogue apparaît demandant si les groupes devraient être triés. Puisque nous souhaitons que les groupes soient triés selon l'ordre alphabétique ascendant par défaut, cliquez sur **OK**. (Le tri peut toujours être défini, modifié ou supprimé par la suite.)
5. Puisque chaque groupe (qui est un département) doit être créé dans une table séparée, créez le groupe actuel comme table. Faites ceci avec clic droit de la balise `current-group()` (*capture d'écran ci-dessous*), et sélectionnez **Change to | Table**, sélectionnant les attributs enfant `@last` and `@grade` comme colonnes de la table.



6. Réorganiser les contenus des colonnes et cellules de la table pour que la première colonne contienne @grade et la deuxième colonne contienne les nœuds @first et @last (voir la capture d'écran ci-dessous).
7. À l'intérieur du groupe actuel, qui est groupé par département, nous souhaitons regrouper par grade. Donc dans le modèle `current-group()`, créez un regroupement pour l'attribut `grade`. Confirmer le tri par défaut. Un nouveau modèle `current-group()` est créé (voir capture d'écran ci-dessous).
8. Trier le groupe actuel (qui est le sous-groupe de persons et trié par grade), dans le dernier attribut `last`.



9. Définir le formatage pour la table.
10. Au-dessus, la table fournir une en-tête pour la table. Puisque chaque table représente un département, le nom du département peut être obtenu de manière dynamique depuis le contexte actuel en utilisant un calcul automatique avec l'expression XPath qui appelle la fonction `current-grouping-key()` de XPath 2.0/3.0.
11. Répétez tout le processus, pour créer la sortie semblable, mais cette fois-ci, les grouping persons par grade, puis par département.

Pour consulter ou modifier le regroupement ou le tri d'un modèle, cliquez avec la touche de droite dans le modèle et sélectionnez **Group by** ou **Sort by** depuis le menu contextuel. Ceci ouvre le dialogue respectif, dans lequel les paramètres peuvent être consultés ou modifiés.

7.4.2 Exemple: Group-By (Scores.sps)

L'exemple `Scores.sps` est basé sur le schéma `Scores.xsd` et utilise `Scores.xml` comme son fichier de travail XML. Il est situé dans le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶, `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\Grouping\Scores\`. La structure du document XML est comme suit : l'élément de document `results` contient un ou plusieurs éléments `group` et un ou plusieurs éléments `match`. Un élément `group` contient un ou plusieurs éléments `team`, et un élément `match` est structuré selon cet exemple :

```
<match group="A" date="2007-10-12">
  <team name="Brazil" for="2" points="3"/>
  <team name="Germany" for="1" points="0"/>
</match>
```

Le design consiste en trois parties (*capture d'écran ci-dessous*) : (i) les résultats match présentés par jour ((groupés sur //match/@date); (ii) les résultats match présentés par groupe (groupés sur //match/@group); et (iii) tables dde groupes fournissant un aperçu des positions par groupe (une table dynamique de l'élément du groupe, avec des calculs automatiques pour calculer les données requises).

Match Results: Day-by-Day

2007-10-12

Brazil - Germany 2 - 1
Italy - Holland 2 - 2

2007-10-13

Argentina - France 2 - 0
England - Spain 0 - 0

Match Results: By Group

Group A

Brazil - Germany 2 - 1
Italy - Holland 2 - 2
Brazil - Italy 1 - 2
Germany - Holland 2 - 2
Brazil - Holland 1 - 0
Germany - Italy 1 - 1

Group Tables

Group A

Team	P	W	D	L	F	A	Pts
Brazil	3	2	0	1	4	3	6
Italy	3	1	2	0	5	4	5
Germany	3	0	2	1	4	5	2
Holland	3	0	2	1	4	5	2


Stratégie

Pour les deux sections contenant les résultats match, nous regroupons les correspondances par date et tournament-group. Pour les membres de chaque groupe (groupe date et tournament), nous créons des tables sans bords (à des fins d'alignement). Donc les correspondances lues sur une seule date seront dans une table séparée, et les résultats d'une correspondance d'un seul groupe tournament seront dans une table séparée (par exemple, correspondances du Groupe A). Pour la section des group-tables, l'élément `group` est créé comme table dynamique, avec des calculs automatiques fournissant la valeur des données requises.

Créer SPS

Le design a été créé comme suit :

1. Glissez l'élément `/results/match` depuis l'arborescence de schéma et créez-le comme son contenu.
2. Cliquez avec la touche de droite sur la balise de l'élément `match` et, dans le menu contextuel, sélectionnez **Group by**.
3. Dans le dialogue Définir regroupement de sortie, sélectionnez *group-by*, configurez l'expression XPath dans la case de texte Match à `@ date`, puis cliquez sur **OK**.
4. Un dialogue apparaît demandant si les groupes devraient être triés. Puisque nous souhaitons que les groupes soient triés selon l'ordre alphabétique ascendant par défaut, cliquez sur **Oui**. (Le tri peut toujours être défini, modifié ou supprimé par la suite.)
5. Puisque chaque groupe (qui est une date) doit être créé dans une table séparée, créez le groupe actuel comme table. À cette fin, cliquez avec la touche de droite sur la balise `current-group()`, sélectionnant **Change to | Table**, puis en sélectionnant les nœuds descendants `team/@name` et `team/@for` comme colonnes de la table (voir la capture d'écran ci-dessous).



6. Définir un tiret dans chaque cellule qui sera la sortie si la correspondance n'est pas la dernière dans le groupe actuel. Faites-le en utilisant le modèle conditionnel avec une condition définie comme `position() != last()`. Ceci fournit une sortie telle que : Brazil - Germany ou 2 - 1.

7. Mettez un calcul automatique dans l'en-tête qui sort la grouping-clé pour le groupe respectif pour le groupe respectif (expression XPath: `current-grouping-key()`).
8. Formater la table telle que requise.
9. Pour grouper les correspondances par groupe tournament, répétez le processus entier, mais grouper les correspondances cette fois-ci dans l'attribut `group de match`.
10. Pour les tables du groupe (dans la troisième section du design), qui contiennent les niveaux de chaque équipe dans le groupe, créez l'élément `/results/group` comme table dynamique. Ajoutez des colonnes tel que requis (utilisant les commandes **Table | Ajouter Colonne** ou **Table | Insérer Colonne**). Définir les calculs automatiques dans chaque colonne pour calculer la sortie requise (3 points pour un win; 1 point pour un draw; 0 point pour un loss). Puis, finalement, triez la table par ordre descendant de points totaux obtenus. Pour voir les expressions XPath utilisées pour obtenir ces résultats, cliquez avec la touche de droite sur le calcul automatique ou sur le modèle trié, et sélectionnez, respectivement, les commandes **Éditer XPath** et **Trier par**.

7.5 Trier

La fonction de tri est disponible pour HTML, Texte, RTF, PDF et la sortie Word 2007+. Le **Tri n'est pas pris en charge pour la sortie Authentic View**.

Un ensemble de nœuds d'élément frère du même nom qualifié peut être trié sur une ou plusieurs sort-keys que vous sélectionnez. Par exemple, tous les éléments `Person` (à l'intérieur, disons, l'élément `Company`) peuvent être triés sur l'élément enfant `LastName` de l'élément `Person`. La sort-key doit être un nœud dans le document, et est typiquement un nœud descendant (élément ou attribut) du nœud de l'élément étant trié. Dans l'exemple mentionné, `LastName` est la sort-key.

S'il existe deux éléments dans l'ensemble soumis pour le tri qui ont des nœuds sort-key avec la même valeur, alors la sort-key supplémentaire pourrait un tri supplémentaire. Dans l'exemple `Person` juste cité, en plus de la première sort-key de `LastName`, une deuxième sort-key de `FirstName` pourrait être spécifiée. Donc, pour les éléments `Person` avec la même valeur `LastName`, un tri supplémentaire pourrait être fait sur `FirstName`. De cette manière, dans SPS, les instructions de tri multiples (chacun utilisant une sort-key) peuvent être définies pour une seule action de tri.

Le modèle est appliqué à l'ensemble trié et les résultats sont envoyés à la sortie dans l'ordre trié. La fonction tri est disponible pour HTML, Texte, RTF, PDF et la sortie Word 2007+.

Modèles définis par l'utilisateur

Les [modèles définis par l'utilisateur](#)³⁷⁴ sont des modèles qui sont appliqués à des items sélectionnés par une expression XPath que vous spécifiez. Les nœuds sélectionnés par l'expression XPath d'un modèle utilisé par l'utilisateur peut aussi être trié. Dans ce cas, le tri est appliqué dans le modèle défini par l'utilisateur.


Dans cette section

- Le [mécanisme de tri](#)⁴²⁵ est décrit.
- Un [exemple](#)⁴²⁷ démontre comment le tri est utilisé.

7.5.1 Le mécanisme de tri


Configurer un nœud d'élément de schéma pour trier consiste en deux étapes :

1. Dans le Mode Design, sélectionnez un nœud d'élément de schéma qui doit être trié. Notez qu'il s'agit des instances de l'élément **this** dans le document XML qui sera trié. Souvent, il n'est pas tout de suite apparent quel élément doit être trié. Par exemple, si vous prenez la structure affichée dans la capture d'écran ci-dessous.



Chaque `newsitem` a une `dateline` contenant un élément `place` avec un attribut `city`. Les nœuds `@city` de tous les éléments `newsitem` sont la sortie par ordre alphabétique. Dans le design, le nœud `@city` devrait-il être sélectionné pour le tri, ou les éléments `place`, `dateline`, ou `newsitem` ? Avec `@city` sélectionné, il n'existera que le nœud `city` qui sera trié. Avec `place` ou `dateline` sélectionné, il n'y aura que l'élément respectif à trier, puisqu'à l'intérieur de leurs parents, ils apparaissent seuls. Avec `newsitem` sélectionné, toutefois, il y aura de multiples éléments `newsitem` à l'intérieur de l'élément `newsitems` parent. Dans ce cas, il s'agit de l'élément `newsitem` qui doit être trié, utilisant une `sort-key` de `dateline/place/@city`.

- Après avoir sélectionné l'élément à trier, dans le menu contextuel (obtenu en cliquant sur la touche de droite de la sélection de l'élément), cliquez sur la commande **Sort Output**. Ceci ouvre le dialogue Définir l'ordre de tri de la sortie (*capture d'écran ci-dessous*), dans lequel vous insérez ou ajoutez une ou plusieurs instructions.



Chaque instruction de tri contient : (i) une `sort-key` (saisie dans la colonne Match); (ii) le datatype que le nœud `sort-key` devrait être (texte ou nombre); (iii) et l'ordre de tri (ascendant ou descendant). L'ordre dans lequel les instructions de tri sont listées est important. Le tri est exécuté utilisant chaque instruction de tri à son tour, en commençant par le premier, et en procédant vers le bas de la liste lorsque de multiples items ont la même valeur. Tout nombre d'instructions de tri est autorisé.

Pour un exemple à savoir comment le tri est utilisé, voir [Exemple : Trier sur de multiples Sort-Keys](#) ⁴²⁷.

Modèles définis par l'utilisateur

Les [modèles définis par l'utilisateur](#) ³⁷⁴ sont des modèles qui sont appliqués à des items sélectionnés par une expression XPath que vous spécifiez. Les nœuds sélectionnés par l'expression XPath d'un modèle utilisé par l'utilisateur peut aussi être trié. Dans ce cas, le tri est appliqué dans le modèle défini par l'utilisateur.

Une note sur les sort-keys

L'expression XPath que vous saisissez pour la sort-key doit sélectionner un **seul nœud** pour chaque instance d'élément—pas un nodeset (XPath 1.0) ou une séquence d'items (XPath 2.0 et XPath 3.0) ; la clé pour chaque élément devrait être résolue vers un string ou une valeur de nombre.

Dans un **XSLT 2.0 ou 3.0** SPS, si la sort-key renvoie une séquence de nœuds, une erreur de traitement XSLT sera retournée. Donc, dans l'exemple Person cité ci-dessus, avec le nœud contextuel de `Person`, une expression XPath telle que : `../Person/LastName` renverrait une erreur parce que cette expression renvoie tous les éléments `LastName` contenus dans le parent de `Person` (assumant qu'il y a plus qu'un élément `Person`). L'expression XPath correcte, avec `Person` dans le nœud contextuel, serait : `LastName` (puisque'il n'y a qu'un nœud `LastName` pour chaque élément `Person`).

Dans **XSLT 1.0**, la spécification requiert qu'un ensemble de nœuds est retourné par un sélecteur sort-key, la valeur de texte du premier nœud est utilisée. StyleVision ne renvoie pour cette raison aucune erreur si l'expression XPath sélectionne de multiples nœuds pour la sort-key ; le texte du premier nœud est utilisé et les autres nœuds sont ignorés. Toutefois, le premier nœud sélectionné pourrait ne pas être la sort-key désirée. Par exemple, l'expression XPath `../Person/LastName` de l'exemple décrit ci-dessus ne retournerait pas d'erreur. Mais elle ne trierait pas, car il s'agit de la même valeur pour chaque élément dans la boucle de tri entière (la valeur de texte du premier nœud `LastName`). Une expression telle que : `location/@*`, toutefois, trierait, utilisant le premier attribut de l'élément enfant `location` comme sort-key. Ce genre d'expression, toutefois, doit être évité, et une sélection plus précise de la sort-key (sélectionnant un nœud) est recommandée.


7.5.2 Exemple : Trier sur de multiples Sort-Keys

Dans l'exemple ci-dessous (disponible dans le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶, `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\Sorting\SortingOnTwoTextKeys.sps`), les membres de l'équipe sont recensés dans une table. Chaque membre est recensé par son prénom, nom de famille et adresse e-mail dans une ligne de la table. Disons que nous voulons trier la liste des membres par ordre alphabétique, d'abord par leurs noms de famille, puis par leurs prénoms. Voici comment cela fonctionne.


Lorsque la liste n'est pas triée, l'ordre de sortie est l'ordre dans lequel les éléments `member` sont recensés dans le document XML (*capture d'écran ci-dessous, qui est la sortie HTML*).

First	Last	Email
Andrew	Bentinck	a.bentinck@nanonull.com
Nadia	Edwards	n.edwards@nanonull.com
John	Edwards	j.edwards@nanonull.com
Janet	Ashe	j.ashe@nanonull.com

Dans le Mode Design, cliquez avec la touche de droite dans l'élément `member` (mis en surbrillance bleue dans la capture d'écran ci-dessous), et depuis le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez la commande **Tri de sortie**.




Ceci fait apparaître le dialogue Définir Tri de sortie (capture d'écran ci-dessous). Notez que l'élément sélectionné pour le tri, `member`, est nommé selon l'entrée des Nœuds de tri. Ce nœud est également le nœud contextuel pour l'expression XPath afin de sélectionner la « sort-key ». Cliquez sur le bouton Ajouter ligne (à gauche de la barre d'outils du volet) pour ajouter la première instruction de tri. Dans la ligne ajoutée, saisissez une expression XPath dans la colonne Match pour sélectionner le nœud `last`. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Créer [...] pour générer l'expression XPath. La colonne Datatype vous permet de sélectionner comment le contenu de la sort-key doit être évalué : comme texte ou comme nombre. La colonne Trier recense l'ordre du tri : ascendant ou descendant. Sélectionnez `Texte` et `Ascendant`. Cliquez sur **OK** pour terminer.



Dans le Mode Design, la balise `member` affiche une icône indiquant qu'elle contient un filtre tri `member [↑]`. La sortie HTML de la liste « team-member », triée par le nom de famille, est affichée ci-dessous. Notez que les deux « Edwards » ne sont pas triés par ordre alphabétique (Nadia est recensée avant John, ce qui correspond à l'ordre dans le document XML). Une deuxième sort-key est requise pour trier par nom de famille.

First	Last	Email
Janet	Ashe	j.ashe@nanonull.com
Andrew	Bentinck	a.bentinck@nanonull.com
Nadia	Edwards	n.edwards@nanonull.com
John	Edwards	j.edwards@nanonull.com

Dans le Mode Design, cliquez avec la touche de droite sur la balise `member` et sélectionnez la commande **Trier sortie** depuis le menu contextuel. Le dialogue Définir Tri de sortie apparaît avec l'instruction de tri `last` recensée. Pour ajouter une autre instruction de tri, ajoutez une nouvelle ronde et saisissez l'élément `first` comme sa sort-key (*capture d'écran ci-dessous*). Cliquez sur **OK** pour terminer.



Dans la sortie HTML, la liste est désormais triée par ordre alphabétique d'après le nom de famille et puis le prénom.

First	Last	Email
Janet	Ashe	j.ashe@nanonull.com
Andrew	Bentinck	a.bentinck@nanonull.com
John	Edwards	j.edwards@nanonull.com
Nadia	Edwards	n.edwards@nanonull.com

7.6 Paramètres et variables

Les paramètres et variables peuvent être déclarés et référencés dans SPS. La différence entre les deux est que tandis qu'une valeur de variable est définie quand elle est déclarée, un paramètre peut avoir une valeur qui lui est transmise (au moment de l'exécution via la ligne de commande) qui écrase la valeur optionnelle par défaut assignée lorsque le paramètre a été déclaré.

Dans cette section, nous décrivons la fonction disponible pour les paramètres et variables :

- Les [paramètres déclarés par l'utilisateur](#)⁴³¹ expliquent comment les paramètres définis par l'utilisateur peuvent être utilisés dans SPS.
- Les [paramètres pour les fragments de design](#)⁴³³ décrivent comment les paramètres peuvent être utilisés avec les fragments de design.
- Les [paramètres pour les sources SPS](#)⁴³⁵ sont un type spécial de paramètre. Ils sont automatiquement définis par StyleVision pour les sources de schéma (en particulier, les fichiers de travail XML des schémas). Puisque le nom et la valeur d'un tel paramètre sont connus de l'utilisateur, le paramètre peut être référencé au sein de SPS et une valeur transmise au moment de l'exécution depuis la ligne de commande.
- Les [Variables](#)⁴³⁶ vous permettent de : (i) déclarer une variable avec une certaine étendue et définir leur valeur, et (ii) référencer la valeur des variables déclarées et créer un modèle sur un nœud ou des nœuds sélectionnés par la variable.
- Les [Variables éditables dans Authentic](#)⁴³⁸ autorisent à l'utilisateur de Authentic View d'éditer des variables et, en conséquence, de contrôler l'affichage du contenu dans Authentic View.

7.6.1 Paramètres déclarés par l'utilisateur

Dans un SPS, les paramètres déclarés par l'utilisateur sont déclarés globalement avec un nom et une valeur de string par défaut. Une fois déclarés, il peuvent être utilisés dans les expressions XPath partout dans SPS. La valeur par défaut du paramètre peut être écrasée pour des transformations XSLT individuelles en octroyant à la feuille de style XSLT une nouvelle valeur globale via [StyleVision Server](#).

Utiliser les paramètres

Les paramètres déclarés par l'utilisateur sont utiles dans les situations suivantes :

- Si vous souhaitez utiliser une valeur dans de multiples emplacements ou comme entrée pour différents calculs. Dans ce cas, vous pouvez enregistrer la valeur requise comme valeur de paramètre et utiliser le paramètre dans les emplacements requis et les calculs.
- Si vous souhaitez transmettre une valeur à la feuille de style au moment du traitement. Dans SPS (et la feuille de style), vous utilisez un paramètre avec une valeur par défaut. Au moment du traitement, vous transmettez la valeur désirée au paramètre via [StyleVision Server](#).


Mécanisme d'utilisation

Travailler avec les paramètres déclarés par l'utilisateur dans SPS consiste en deux étapes :

1. [Déclarer les paramètres requis](#)⁴³².
2. [Référencer les paramètres déclarés](#)⁴³².

Déclarer les paramètres

Tous les paramètres définis par l'utilisateur sont déclarés et édités dans le dialogue Éditer les paramètres (*capture d'écran ci-dessous*). Le dialogue Éditer les paramètres est accédé via : la commande [Éditer | Paramètres de feuille de style](#)¹⁰⁵² et la touche **Paramètres** dans le dialogue Éditer les filtres de base de données ([Éditer | Éditer Filtre BD](#)¹¹²²).



Déclarer un paramètre implique lui donner un nom et une valeur de string—sa valeur par défaut. Si aucune valeur n'est spécifiée, les valeurs par défaut sont un string vide.

Pour déclarer un paramètre, procédez comme suit :

1. Dans le dialogue Éditer les paramètres, ajoutez ou insérez un nouveau paramètre en cliquant sur les boutons Ajouter ou Insérer. Une nouvelle ligne apparaît.
2. Saisissez le nom du paramètre. Les noms de paramètre doivent commencer par une lettre, et peuvent obtenir les caractères A à Z, a à z, 0 à 9, et du trait souligné.
3. Saisir une valeur par défaut pour ce paramètre. La valeur que vous saisissez est acceptée comme string de texte.

Vous pouvez insérer tout nombre de paramètres et modifiez les paramètres existants à tout moment tout en éditant soit SPS ou Authentic View.

Note :

- Le dialogue Éditer les paramètres contient tous les paramètres définis par l'utilisateur dans une SPS.
- Les paramètres peuvent également être déclarés dans la [barre latérale de l'Aperçu du design](#)⁴⁸.

Référencer les paramètres déclarés

Les paramètres peuvent être référencés dans les expressions XPath en préfixant un caractère \$ avant le nom du paramètre. Par exemple, vous pourriez référencer un paramètre dans l'expression XPath du calcul automatique (par ex., `concat('www.', $company, '.com')`). Si votre SPS est basée sur BD, alors vous pouvez aussi utiliser les paramètres comme valeurs du critère de filtre BD. Les paramètres BD, toutefois, sont [déclarés et édités](#)⁴³² dans le [dialogue Éditer les paramètres](#)¹⁰⁵².

Note : tandis qu'il s'agit d'une erreur lorsqu'un paramètre non déclaré est référencé, il ne s'agit pas d'une erreur quand on déclare un paramètre et ne le référence pas.

7.6.2 Paramètres pour les fragments de design

Les paramètres pour les fragments de design vous permettent de définir un paramètre sur un fragment de design que vous avez créé et de donner une valeur par défaut à ce paramètre. Dans chaque emplacement où le fragment de design est utilisé dans le design, vous pouvez saisir une valeur de paramètre différente, vous permettant donc de modifier la sortie des fragments de design individuels.

Par exemple, un fragment de design appelé `EmailAddresses` peut être créé avec un paramètre appelé `Domain` qui a la valeur par défaut `altova.com`. Maintenant, disons que ce paramètre est utilisé dans le calcul automatique du fragment de design pour générer les adresses e-mail des employés de l'entreprise. Pour les adresse UE, nous pourrions utiliser le fragment de design `EmailAddresses` et éditer la valeur du paramètre `Domain` en `altova.eu`. De la même manière, dans le modèle des employés japonais, nous pourrions éditer la valeur du paramètre `Domain` en `altova.jp`. Pour les employés US de l'entreprise, nous pourrions laisser la valeur du paramètre de `Domain` inchangé, générant donc une valeur par défaut de `altova.com`.

Utiliser les paramètres pour les fragments de design consiste en deux parties :


1. [Définir le paramètre](#)⁴³³ avec une valeur par défaut sur le fragment de design où il a été créé.
2. [Éditer la valeur du paramètre](#)⁴³⁴ où le fragment de design est utilisé.

Ces parties sont expliquées ci-dessous en détail.


Note : les paramètres pour les fragments de design sont pris en charge dans Authentic View uniquement dans les Enterprise Editions des produits d'Altova.

Définir le paramètre

Chaque fragment de design peut être assigné à tout nombre de paramètres. À cette fin, cliquez sur le lien Définir les paramètres dans la barre de titre du fragment de design (*voir la capture d'écran ci-dessous*).



Ceci fait apparaître le dialogue Définir Paramètres pour les fragments de design (*capture d'écran ci-dessous*). Cliquez sur l'icône **Ajouter** ou **Insérer** en haut à gauche pour ajouter une ligne d'entrée du paramètre. Saisissez ou sélectionnez le nom, le type de données, le nombre d'occurrences, et la valeur par défaut du paramètre. L'attribut *Occurrence* du paramètre spécifie le nombre d'items renvoyés en évaluant l'expression XPath spécifiée comme valeur par défaut du paramètre. L'attribut *Occurrence* est optionnel, par défaut, et est aucun ou un. Vous pouvez ajouter autant de paramètres que vous souhaitez.




Il existe deux types de l'icône **Supprimer**. L'icône Supprimer à droite de chaque entrée de paramètre supprime la valeur par défaut de ce paramètre. L'icône **Supprimer** en haut à droite du volet du volet supprime le paramètre mis en surbrillance actuellement.


Note : si le fichier SPS utilise XSLT 1.0, alors l'expression XPath que vous saisissez doit retourner un ensemble de nœud. Autrement une erreur est reportée.

Utiliser le paramètre

Une fois que le fragment de design a été créé, il peut être inséré dans de multiples emplacements dans le design (en le glissant depuis l'arborescence de design ou l'arborescence de schéma). La capture d'écran ci-dessous affiche le fragment de design `EmailPerson`, inséré après l'élément `n1:Name`.



Si un paramètre a été défini pour ce fragment de design, alors sa valeur peut être éditée pour cette instance d'utilisation particulière du fragment de design. Faites-ceci en cliquant avec la touche droite de la souris dans le fragment de design et sélectionnant la commande **Éditer Paramètres**. Ceci fait apparaître le dialogue Éditer Paramètres pour les fragments de design (capture d'écran ci-dessous).



Vous pouvez éditer la valeur du paramètre dans ce dialogue. Cliquez sur **OK** pour terminer. La nouvelle valeur de paramètre sera utilisée dans l'instance d'utilisation du fragment de design. Si la valeur de paramètre n'est pas éditée, la valeur de paramètre original (ou par défaut) sera utilisée.

Note : si XSLT 1.0 est utilisé, alors l'expression XPath doit renvoyer un node-set. Autrement une erreur est reportée.

7.6.3 Paramètres pour les sources SPS

Un SPS peut avoir de multiples sources de schéma, où un schéma pourrait être un DTD ou schéma XML sur lequel un document XML est basé, ou un schéma XML qui est généré depuis une BD et sur laquelle une BD est basée.

Dans chaque SPS, il existe un schéma principal, et en option, un ou plusieurs schémas supplémentaires. Lorsque vous ajoutez une nouvelle source de schéma, StyleVision déclare automatiquement un paramètre pour ce schéma et assigne une valeur au paramètre qui est l'URI du fichier de travail XML que vous assignez à ce schéma. Dans le cas de BD, StyleVision génère un fichier XML temporaire depuis la BD, et définit le paramètre pour cibler le nœud du document de ce fichier XML temporaire.

Référencer les paramètres pour les sources

Chaque paramètre SPS pour une source de schéma adresse le nœud du document d'un fichier XML correspondant à ce schéma. Dans StyleVision, le fichier XML de chaque schéma est le fichier de travail XML ou le fichier XML généré depuis une BD. Les paramètres SPS pour les sources peuvent pour cette raison être utilisés de deux manières :

1. Dans les expressions XPath à l'intérieur de SPS, pour situer des nœuds dans de nombreux documents. Le paramètre est utilisé pour identifier le document, et des étapes de localisation ultérieures dans l'expression XPath situent le nœud requis à l'intérieur de ce document. Par exemple, l'expression : `count($XML2//Department/Employee)` renvoie le nombre d'éléments de `Employee` dans tous les éléments `Department` dans le document XML qui est le fichier de travail XML assigné à la source de schéma désignée `$XML2`.

2. Sur la ligne de commande, l'URI d'un autre fichier XML peut être passé comme valeur d'un paramètre SPS pour les sources. Évidemment, le nouveau fichier XML devrait être basé sur le schéma représenté par ce paramètre. Par exemple, si `FileA.xml` et `FileB.xml` sont tous les deux valides selon le même schéma, et que `FileA.xml` est le fichier de travail XML assigné au schéma `$XML3` utilisé dans un SPS, alors quand la transformation XSLT pour ce SPS est invoqué depuis la ligne de commande, `FileB.xml` peut être substitué pour `FileA.xml` en utilisant le paramètre `$XML3="FileB.xml"`. Vous devriez aussi noter que, sur la ligne de commande, les valeurs devraient être saisies pour tous les paramètres SPS pour les sources à l'exception du paramètre pour le schéma principal. Le fichier XML correspondant au schéma principal sera le point d'entrée pour la feuille de style XSLT et sera pour cette raison le fichier XML sur lequel la transformation est exécutée.

7.6.4 Variables

Utiliser des variables consiste en deux parties : (i) [déclarer la variable](#) ⁴³⁶, et (ii) [utiliser la variable](#) ⁴³⁸.


Note : les variables sont prises en charge dans Authentic View uniquement dans les produits des Enterprise Editions d'Altova.

Déclarer une variable

Une variable peut être déclarée sur un modèle inclus dans le design. Il s'agit d'un nom, un type de données et d'une valeur. De plus, vous pouvez spécifier si elle doit être éditable dans les éditions Enterprise de Authentic View. La variable aura ensuite une portée dans ce modèle et peut être utilisée à l'intérieur. Pour déclarer une variable pour qu'elle ait une portée pour le document entier, déclarez la variable sur le modèle racine. Un avantage majeur de déclarer une variable uniquement sur le modèle où nécessaire est que les expressions XPath pour situer le nœud descendant seront plus simples.

Déclarer une variable comme suit :

1. Cliquez avec la touche de droite sur le modèle de nœud sur lequel la variable doit être créée et sélectionnez la commande **Définir les variables**.
2. Dans le dialogue Définir les variables qui apparaît (*capture d'écran ci-dessous*), cliquez sur l'icône **Ajouter la Variable** en haut à gauche sur le volet des Variables, puis saisissez un nom de variable. La valeur de la variable est donnée via une expression XPath. Si vous voulez saisir un string comme valeur de la variable (comme dans la première variable dans la capture d'écran ci-dessous), alors mettez le string entre guillemets. Dans la capture d'écran ci-dessous, la valeur de la variable `SelectGroup` est un string vide. Autrement, le texte sera lu comme un nom de nœud ou un fonction-call.



- Définir une variable comme *Éditable* (en vérifiant la case à cocher *Éditable*) permet à la [variable d'être éditée dans Authentic View](#)⁴³⁸. Dans ce cas, vous devez aussi définir la valeur de datatype dans le type correct, tel que `xs:string`. Lorsqu'une variable est éditable, la valeur d'origine définie par le designer SPS peut être éditée quand l'utilisateur Authentic View apporte des changements au document dans Authentic View. De tels changements peuvent être une édition explicite de la variable (telle que lorsque la valeur de la variable est créée comme éditable (`contenus`) ou une case de texte éditable et que celle-ci est éditée par l'utilisateur Authentic View), ou lorsqu'un nœud ou une valeur utilisée dans l'expression XPath de la variable est modifiée par l'utilisateur Authentic View.
- Si la variable est définie comme *Éditable*, alors deux options pertinentes supplémentaires à Authentic View sont activées : *Undoable* et *Calc*. Vérifier l'option *Undoable* génère une étape Undo pour chaque changement effectué à la variable. L'utilisateur Authentic View peut pour cette raison avoir à cliquer sur le cycle Undo pour extraire une valeur précédente de la variable. La valeur *Calc* peut être soit *Once* ou *Auto*. Si cette option est définie comme *Once*, la valeur de la variable est calculée une fois lorsque le modèle contenant la variable est évalué. La valeur peut uniquement être modifiée lorsque l'utilisateur édite explicitement la variable (par exemple, si la variable est créée comme éditable (`contenus`) ou comme case de texte éditable). D'un autre côté, si cette option est définie comme *Auto*, la variable sera recalculée également à chaque fois qu'un nœud ou une valeur utilisé dans l'expression XPath de la variable est modifié.
- Vous pouvez ajouter autant de variables que vous voulez, mais le nom de la variable ne doit pas être le nom d'une variable déjà déclarée in-scope. Pour supprimer une variable, cliquez sur l'icône **Supprimer** située en haut à droite du volet.
- Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé. La balise du modèle aura maintenant une icône \$ pour indiquer qu'une ou plusieurs variables y ont été déclarées.


De cette manière, les variables peuvent être créées pour chaque modèle de nœud présent dans le design. Chacune de ces variables aura un nom et une valeur et sera dans leur portée à l'intérieur du modèle sur lequel elle est déclarée. Pour éditer une variable ultérieurement, cliquez avec la touche de droite sur le modèle de

nœud sur lequel la variable a été créée et sélectionnez la commande **Définir les variables** pour accéder au dialogue Définir les variables.

Utiliser une variable

Pour qu'une variable soit utilisée à tout emplacement, elle doit être à la portée dans cet emplacement. Ceci signifie qu'une variable ne peut être utilisée qu'au sein du modèle sur lequel elle est définie. Les variables peuvent aussi être éditées dans Authentic View pour que les utilisateurs peuvent contrôler l'affichage. La valeur éditée est ignorée lorsque la SPS est fermée.

Une variable peut être utilisée dans toute expression XPath, et est référencée dans l'expression XPath en préfixant son nom avec un symbole \$. Par exemple, l'expression XPath `$VarName/Name` sélectionne l'élément enfant `Name` du nœud sélectionné par la variable appelée `VarName`.



Lorsque vous saisissez une expression XPath dans le [dialogue Éditer expression XPath](#)⁹⁸⁰, les variables in-scope apparaissent dans un pop-up (voir la capture d'écran ci-dessus). Sélectionnez une variable dans la pop-up et en appuyant sur **Enter**, ceci insère la référence de la variable dans l'expression.

7.6.5 Variables éditables dans Authentic

Les variables qui sont dans la portée peuvent être éditées dans Authentic View par l'utilisateur Authentic View pour contrôler l'affichage dans Authentic View. Par exemple, si dans un grand document XML contenant, disons des données personnelles de plusieurs filiales d'une entreprise sont utilisées, l'utilisateur de Authentic View peut obtenir l'option de sélectionner une filiale de l'entreprise particulière. L'affichage Authentic View du document XML pourrait être restreint à la filiale sélectionnée par l'utilisateur Authentic View.

Comment cela fonctionne ?

Trois étapes sont impliquées pour définir des variables éditables dans Authentic View (voir également la capture d'écran ci-dessous):

1. La variable requise est définie sur le modèle au sein duquel elle sera utilisée. Ce modèle délimite l'étendue de la variable. La variable ne peut être utilisée qu'au sein du modèle sur lequel elle est dans la portée.
2. Un modèle défini par l'utilisateur est créé avec le nom de la variable. Le contenu dynamique de ce modèle défini par l'utilisateur contiendra la valeur de la variable. Si l'espace réservé (`contenus`) ou le champ d'entrée est inséré dans le design comme contenu du modèle défini par l'utilisateur, alors l'utilisateur de Authentic View peut saisir tout contenu comme valeur de la variable. Les options

disponibles à l'utilisateur de Authentic View peuvent toutefois être restreintes en insérant un contrôle de formulaires, tel une liste déroulante, comme contenu du modèle défini par l'utilisateur.

- La variable peut être utilisée dans une expression XPath pour contrôler l'affichage Authentic View. Par exemple, la variable peut être utilisée dans une condition. Dépendant de la valeur de chaque branche de la condition, un affichage différent peut être précisé. Un autre mécanisme où la variable peut être bien utilisée est dans une expression qui correspond au modèle ou au filtre modèle.

Note : Veuillez prendre note des points suivants :

- Puisque le groupement et le tri ne sont pas pris en charge dans Authentic View, les variables éditables dans Authentic View ne peuvent pas être utilisées dans un SPS contenant une de ces fonctions.
- Puisque les fonctions de variables éditables s'appliquent uniquement à Authentic View, le design pour Authentic View devra être différent que pour les autres sorties. Ceci peut être conçu facilement en utilisant la fonction [Conditions basées sur la sortie](#)⁴¹².

Fichier d'exemple

Le fichier `AuthenticVariables.sps` dans le [dossier \(Mes\) Documents](#)³⁶, `C:\Documents and Settings\<username>\My`

`Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\Grouping\Scores\`, montre comment des variables éditables peuvent être utilisées dans Authentic View. Le fichier XML contient les résultats de correspondances dans un tournoi. Les équipes participantes dans le tournoi sont divisées en deux groupes. La variable éditable permet à l'utilisateur de Authentic View de sélectionner le groupe à consulter et de restreindre l'affichage à ce groupe.

La capture d'écran ci-dessous affiche tout le design SPS. Une variable éditable est créée et les différentes étapes requises pour la configurer sont libellés dans la capture d'écran ci-dessous. Une description des étapes réelles est donnée dans la capture d'écran ci-dessous.

Initial Document Section [Edit Properties...](#) [Add Header/Footer...](#)

Variable defined on template (1)

User-Defined Template given the variable name (2)

Combo-box for Authentic View user to select value of variable (2)

Output-based condition for Authentic View output (2)

Template filter uses the variable to select XML content (3)

Output-based condition to specify different content for each output (3)

Team	P	W	D	L	F	A	Pts
= name (content) = name	= (AutoCalc)	= (AutoCalc)	= (AutoCalc)	= (AutoCalc)	= (AutoCalc)	= (AutoCalc)	= (AutoCalc)

Les étapes clé de la configuration des variables éditables étaient les suivantes :

- Dans le modèle `$XML` (le modèle racine), une variable éditable appelée `SelectGroup` est définie avec un type de `xs:string`. Cette variable sera dans la portée de tout le modèle
- Dans le modèle `$XML`, une [variable non-éditable](#) ⁴³⁶ appelée `Groups` est définie avec un type `<auto>`. Son objectif est de recueillir dynamiquement les valeurs distinctes de tous les attributs `results/group/@id`. Ces valeurs distinctes sont prévues être affichées dans la liste déroulante de la [zone de liste déroulante](#) ²⁸⁵ de laquelle l'utilisateur Authentic View sélectionnera le groupe qu'il souhaite voir affiché.
- Un [modèle défini par l'utilisateur](#) ³⁷⁴ est créé et nommé `$SelectGroup` (le nom de la variable éditable). L'emplacement du modèle utilisé par l'utilisateur n'est pas important aussi longtemps qu'il est dans la portée de la variable éditable.
- À l'intérieur de ce [modèle défini par l'utilisateur](#) ³⁷⁴, une zone de liste déroulante est insérée. La zone de liste déroulante utilise l'expression XPath `$Groups, 'All'` pour sélectionner les valeurs d'entrée de la liste déroulante. L'expression XPath renvoie la séquence des items contenus dans la variable `$Groups` (qui recueille dynamiquement tous les groupes disponibles), et ajoute un item `All` à la séquence renvoyée par `$Groups`. L'item d'entrée `All` de la zone de liste sera utilisée pour afficher tous les groupes.
- Le modèle défini par l'utilisateur est joint dans un [modèle conditionnel basé sur la sortie](#) ⁴¹² avec la sortie définie pour Authentic View. Ceci est dû au fait que la variable éditable ne peut être utilisée que dans Authentic View.
- La prochaine étape est d'utiliser la valeur de la variable éditable que l'utilisateur Authentic View sélectionne. Ceci sera utilisé pour filtrer l'affichage vers le groupe du bas que l'utilisateur Authentic View sélectionne. Ceci est réalisé en [spécifiant un filtre](#) ³⁷⁶ dans le modèle `results/group`. L'expression XPath de ce filtre est :

```
if ($SelectGroup != 'All') then @id=$SelectGroup else @id
```

Cette expression de filtre installe une étape de prédicat sur l'élément `group`. Si la variable `$SelectGroup` a une valeur qui n'est pas égale à `All`, alors l'étape de prédicat sera `[@id=X]`, où `X` est la valeur de la variable `$SelectGroup` (que l'utilisateur Authentic View a sélectionné dans la zone de liste déroulante). Ce filtre a l'effet de sélectionner le groupe qui a un attribut `id` avec la valeur que l'utilisateur Authentic View a sélectionné. Si la variable `$SelectGroup` a une valeur de `All`, alors l'expression de prédicat sélectionnera les groupes avec une valeur d'attribut `id`, à savoir tous les groupes.

- Le modèle `group` est enfermé à l'intérieur d'une [condition basée sur la sortie](#) ⁴¹², dont chaque branche sélectionne une sortie différente. Uniquement dans la branche Authentic View, le modèle `group` applique le filtre.

La sortie Authentic View aura l'air de ceci :

Group Tables

Group A

Team	P	W	D	L	F	A	Pts
Brazil	3	2	0	1	4	3	6
Germany	3	0	2	1	4	5	2
Italy	3	1	2	0	5	4	5
Holland	3	0	2	1	4	5	2

Group B

Team	P	W	D	L	F	A	Pts
Argentina	3	3	0	0	8	1	9
France	3	1	1	1	3	3	4
England	3	0	2	1	2	4	2
Spain	3	0	1	2	0	5	1

Notez les entrées dans la zone de liste déroulante, la sélection du Group B de la zone de liste déroulante, et l'affichage limité au Group B.

7.7 Table de contenus, Référencement, Signets

La Table de contenus (TOC) et d'autres mécanismes de référencement fonctionnent en créant des ancres aux points requis dans le document du design, puis revenant à ces références depuis la TOC, les références de texte, les séquences de numérotation automatique et les hyperliens.

Nous nous pencherons brièvement sur le mécanisme d'ancrage (ou bookmarking) en premier lieu, puis sur la mécanique TOC global. Nous faisons ceci car comprendre le mécanisme de bookmarking permettra une meilleure compréhension de la mécanique TOC global.

Le mécanisme de bookmarking

Deux types de mécanismes de bookmarking sont utilisés : simples et complexes. Le mécanisme de bookmarking complexe est celui utilisé pour créer les TOC.

- Un bookmark (signet) simple est créé à un point dans le document de design. Le signet obtient un nom unique qui est utilisé comme cible des liens qui y pointe. Le mécanisme de bookmarking simple et le mécanisme utilisé pour la fonction [Signets et Hyperliens](#) ⁴⁷⁰. (Notez que les hyperliens peuvent pointer en plus vers les URL à l'extérieur du document.)
- Pour un référencement plus complexe, tel que les TOC et pour numéroter automatiquement les sections de document, créer un signet implique deux parties.
 1. Le document de design est structuré dans une hiérarchie de niveaux requis pour la TOC. Ces niveaux sont connus comme niveaux de TOC. La structuration est obtenue en assignant des niveaux de TOC aux différents points dans la structure du document. Les niveaux de TOC peuvent être imbriqués à l'intérieur d'autres niveaux de TOC en vue de donner une structure de TOC hiérarchique au document. (Par exemple, un niveau de TOC peut être assigné à un chapitre du livre, un autre niveau de TOC peut être attribué à l'intérieur de ce niveau aux sections du chapitre.)
 2. Les signet TOC sont créés à l'intérieur des niveaux TOC. Ces signets TOC identifient les sections du document à différents niveaux qui entrent dans la TOC. De plus, chaque signet TOC doit être défini pour fournir le texte qui apparaîtra dans le composant de référencement.

Une fois que les niveaux TOC et les textes de référence des signets TOC ont été définis, le modèle de TOC contenant les composants de référencement peuvent être conçus.


Le mécanisme TOC global est décrit ci-dessous, sous le [mécanisme de TOC](#) ⁴⁴². Les différentes fonctions de référencement sont expliquées en détail dans le reste de la section.

Le mécanisme de la TOC

Si vous avez sélectionné [XSLT 2.0 ou XSLT 3.0](#) ¹¹⁷ (et non XSLT 1.0) comme version XSLT de votre SPS, vous pouvez créer une table de contenus (TOC)—essentiellement un modèle pour la TOC—à tout emplacement dans le design.

- Il est recommandé que les items du design qui doivent être inclus dans et liés à depuis la TOC sont d'abord [marqués dans le design](#) ⁴⁴⁵. Ces items peuvent être du contenu statique ou du contenu dynamique. Dans la partie inférieure de la capture d'écran ci-dessous, les balises des signets de la TOC en jaune  à l'intérieur de la balise `header` indiquent que l'item `header` a été marqué (pour inclusion dans le modèle TOC).

- Un [modèle est créé pour la TOC](#) ⁴⁵² (en surbrillance dans la capture d'écran ci-dessous). Le modèle TOC contient le design de la TOC ; il peut être situé partout dans le design. Dans cet exemple affiché dans la capture d'écran ci-dessous, le modèle TOC est situé près du haut du document.



Note : Une de ces deux parties peut être créée d'abord, ou les deux parties peuvent être créées parallèlement. Nous recommandons, toutefois, que les signets TOC soient créés avant le modèle TOC.

La TOC est affichée dans Authentic View et dans les sorties HTML, Texte, RTF, PDF et Word 2007+. Notez également que : (i) les TOC peuvent être créées avec une structure plate ou hiérarchique (avec une numération correspondante), et (ii) de multiples TOC peuvent être créées à l'intérieur d'un design. En conséquence, un designer de feuille de style peut créer un document avec, disons une TOC (hiérarchique) au niveau du livre et d'autres (également hiérarchiques) au niveau du chapitre, et recense des figures et tables (plates).

Procédure pour créer les TOC

Ci-dessous, vous trouverez une procédure étape-par-étape pour créer une TOC. Les items sont d'abord marqués pour inclusion. Le modèle TOC est construit juste après. (En alternative, vous pouvez d'abord créer un modèle TOC, puis marquer les items pour inclusion. Ou vous pouvez créer le modèle TOC et sélectionnez les items pour inclusion en parallèle.)

1. Assurez-vous que [XSLT 2.0](#)¹¹⁷ est la version XSLT sélectionnée.
2. [Structurer le document dans les niveaux TOC](#)⁴⁴⁷. Si la TOC a de multiples niveaux, structurez le design du document dans une hiérarchie de niveaux de TOC imbriqués. Si la TOC doit avoir une structure plate (à savoir, un niveau uniquement), alors créez au moins un niveau de TOC (dans le design du document) qui inclura les signets TOC.
3. [Créer un ou plusieurs signets TOC](#)⁴⁴⁹ à l'intérieur de chaque élément dans le design du document. Les signets TOC identifient les composants à l'intérieur de chaque niveau TOC qui doivent apparaître dans la TOC.
4. [Créer un modèle TOC contenant les références du niveau TOC \(levelrefs\)](#)⁴⁵². Le modèle TOC doit avoir le nombre requis de références de niveau TOC (levelrefs). Dans le cas d'une TOC à plusieurs niveaux, les levelrefs dans le modèle TOC devraient être imbriqués (voir la capture d'écran ci-dessus).
5. [Créer des références TOC \(TOCrefs\) dans le modèle TOC](#)⁴⁵⁵. Dans un modèle TOC, configurez une TOCref pour chaque levelref. Chaque TOCref référencera, de par le nom, les signets TOC à l'intérieur du niveau TOC correspondant dans le document. En alternative, la TOCref peut référencer les signets TOC à d'autres niveaux.
6. [Formater les items TOC](#)⁴⁵⁶. Chaque item de texte dans la sortie TOC est généré par la TOCref dans le modèle TOC. Les définitions TOCref peuvent préciser le numéro de l'item (y compris hiérarchique), le texte de l'item TOC, un leader, et, pour les média paginés, un numéro de page. Chaque TOCref et ses parties individuelles peuvent être formatés séparément comme requis. (Notez que la numérotation automatique peut aussi être définie à l'intérieur du signet TOC dans le corps principal du document. Voir la section [Numérotation automatique](#)⁴⁶⁵ pour plus de détails.)

Mise à jour des numéros de page TOC dans les documents DOCX et RTF

Quand un utilisateur édite un document de sortie DOCX ou RTF dans MS Word de telle manière que la numérotation de page change, il se peut que la TOC ne soit pas mise à jour avec les nouvelles références de page. Il s'agit d'un problème MS Word. Pour mettre à jour les références de page dans la TOC, appuyez sur **Ctrl+A** pour tout sélectionner, puis appuyez sur **F9**. Pour plus d'information, voir [ici](#).

Terminologie

Les noms des composants liés à la TOC principale utilisés dans l'interface sont dans la table ci-dessous. Les composants ont été placés dans deux colonnes différentes en fonction de leur emplacement : dans le **corps du document** ou dans le **modèle TOC** (qui est le modèle qui spécifie la conception de la table des matières proprement dite et qui se trouve généralement au début du document).


- Les **composants de la TOC dans le corps du document** tracent les items qui seront utilisés dans le modèle TOC.
- Les **composants TOC dans le modèle TOC** référencent les items marqués dans le corps du document. Les composants dans le modèle TOC ont le terme '*reference*' dans leurs noms.

Corps du document	Modèle TOC
Niveau TOC : Les niveaux TOC structurent le document dans une hiérarchie imbriquée.	Références des niveaux (levelrefs) : Correspond à la structure du niveau TOC défini dans le corps du document. Permet aux TOCrefs à un niveau donné de cibler les signets TOC au niveau correspondant.
Signet TOC : A un nom, avec lequel il identifie un nœud dans le document comme item TOC.	Références TOC (TOCrefs) : Référence un signet TOC par son nom.

7.7.1 Items de bookmarking pour l'inclusion TOC


Bookmarker un item dans le design pour inclusion dans une TOC consiste en deux étapes, qui peuvent être faites selon l'ordre souhaité :

1. [Structurer le document de design dans une hiérarchie de niveaux TOC imbriqués](#)⁴⁴⁷. Un niveau TOC peut être créé dans le design soit sur un modèle ou autour d'un composant de design. Dans la capture d'écran ci-dessous, un niveau de table des matières a été créé sur le modèle de `subject` .



Lorsqu'un niveau est créé sur un modèle, cela est indiqué par l'icône de niveau à l'intérieur de la balise de début du modèle, par exemple, . Lorsqu'un niveau est créé autour d'un composant, cela est indiqué par des balises de niveau de table des matières  . Dans la capture d'écran ci-dessus, le composant de modèle `topics` est enfermé par un niveau. La différence entre les deux manières de marquer les niveaux est expliquée dans la section [Structurer le Design dans les Niveaux](#)⁴⁴⁷. Quand le [modèle TOC est créé](#)⁴⁵², il doit être structuré dans une hiérarchie de niveaux, avec les niveaux du modèle TOC correspondant aux niveaux que vous avez créé dans le design. Même pour les TOC avec une structure plate (un niveau), le design doit avoir le niveau correspondant.


2. [Créer in signet TOC](#)⁴⁴⁹ dans le design avec un nom et du texte « TOC-item ». Le signet TOC peut soit être joint ou ne pas joint dans le composant de design ; dans le dernier cas, il est vide. Dans la capture d'écran ci-dessous, le signet TOC n'enferme pas de composant de design.



Le signet TOC sert d'ancrage dans le document. Dans la capture d'écran ci-dessus, le signet TOC (et l'ancrage) est situé au début des instances d'élément `para`. Le signet TOC a deux attributs : (i) le nom qui sera utilisé pour référencer le signet TOC quand vous créez un item TOC dans le modèle TOC , et (ii) un string de texte qui sera utilisé comme texte de l'item TOC correspondant. Comment ces deux attributs sont assignés est décrit dans la section, [Créer des signets TOC](#) ⁴⁴⁹.

Comment des items marqués sont référencés dans le modèle TOC

Le [modèle TOC](#)⁴⁵² est structuré dans des niveaux imbriqués (appelés références de niveau (levelrefs) pour les différencier des niveaux créés dans le corps principal du modèle de design). À l'intérieur de chaque levelref , une référence TOC (TOCref)  est insérée (*voir capture d'écran ci-dessous*). La TOCref à l'intérieur d'une levelref référence les signets TOC utilisant le nom du signet TOC. Chaque signet TOC avec ce nom et niveau correspondant dans le document XML sera créé comme item TOC à ce niveau dans la TOC. Par exemple, la TOCref a indiqué que la balise  référence tous les signets TOC appelés `chapters` au niveau correspondant dans le document XML (lorsque la portée de TOCref a été définie comme `current`). L'attribut de texte des signets TOC instanciés respectifs sera la sortie comme texte de l'item TOC.



Dans la capture d'écran ci-dessus d'un modèle TOC, il existe trois levelrefs imbriquées, à l'intérieur desquels se trouve une TOCref qui contient un modèle de l'item TOC de chaque niveau. Par exemple, dans la première levelref, il existe une TOCref qui référence les signets TOC qui ont un nom de `MyTOC` . En guise de résultat, tous les signets TOC du premier niveau (tel que structuré dans le design) et appelés `MyTOC` seront accédés pour la sortie à ce niveau dans la TOC. La TOCref à l'intérieur de la deuxième levelref référence également des signets TOC ayant un nom de `MyTOC`. En guise de résultat, tous les signets TOC du second niveau du document et appelés `MyTOC` seront utilisés pour les items du second niveau dans la TOC. La troisième levelref fonctionne de la même manière : Les signets TOC appelés `MyTOC` qui apparaissent à l'intérieur du troisième niveau sont référencés pour les items du troisième niveau dans la TOC.

Dans les sous-sections de cette section, nous allons décrire : (i) comment [le design est structuré en niveaux](#) ⁴⁴⁷, et (ii) comment les [signets sont créés](#) ⁴⁴⁹. Comment le [modèle TOC est créé](#) ⁴⁵² est décrit dans la section, [Créer le modèle TOC](#) ⁴⁵².


7.7.1.1 Structurer le Design dans les niveaux TOC

La structure hiérarchique que vous souhaitez concevoir pour la TOC est spécifiée comme ensemble des **niveaux imbriqués**. En tant que telle, il s'agit d'une structure hiérarchique qui, bien qu'associée à la structure de document XML, est séparée de celle-ci. Cette structure est spécifiée dans le design du document SPS. Le modèle TOC que vous construisez utilisera une structure correspondant à cette structure hiérarchique. Dans le cas d'une TOC avec une structure plate (un niveau uniquement), le document de design doit avoir au moins un niveau. Si plus d'un niveau existe dans le document, une TOC plate peut ensuite être créée pour tout autre niveau ou pour de multiples niveaux (agrégés ensemble comme un niveau).

Dans le design, les niveaux peuvent être créés dans le modèle principal, dans les modèles globaux, ou dans une combinaison du modèle principal et de modèles globaux. La chose importante à noter est que, peu importe où créé, ces niveaux doivent définir, ensemble, en combinaison, une structure hiérarchique.

Créer des niveaux

Chaque niveau dans le design est créé séparément. Un niveau peut être créé sur un modèle ou autour d'un composant de design. Dans la capture d'écran ci-dessous, un niveau a été créé sur le modèle `topic` (indiqué par ) et un autre autour de l'élément `topics` (indiqué par  ). La différence essentielle entre ces deux méthodes de création de niveaux réside dans le fait que l'option incluse dans un niveau   permet de créer des niveaux autour d'autres composants que les modèles.




Pour créer un niveau, faites la chose suivante :

1. Sélectionner le composant (modèle ou autre).
2. Cliquez avec la touche de droite, et depuis le menu contextuel, sélectionnez **Modèle sert de niveau** (activé quand un modèle est sélectionné) ou **Enclose With | TOC Level**. Les deux options sont également disponibles dans le menu **Insérer | Insérer Table des matières : Le niveau TOC** ou **Modèle sert de niveau**.

Niveaux dans les modèles globaux

Les niveaux peuvent aussi être définis dans les modèles globaux. Dans ces cas, il faut s'assurer que les niveaux créés dans divers modèles globaux, ainsi que ceux dans le modèle principal, définissent **ensemble** une structure hiérarchique lorsque le SPS est exécuté. La capture d'écran ci-dessous montre deux niveaux, un dans le modèle principal (sur le modèle `topic`) et un dans le modèle global pour `topic` (sur le `topic` modèle).



Dans le modèle de contenu représenté par la capture d'écran ci-dessus, `topic` est un élément récursif, à savoir, un élément `topic` lui-même contenir un élément descendant `topic`. Dans le modèle principal (dont la fin est indiquée par la balise `<$XML>`), un niveau a été défini au premier niveau du sujet `topic`. L'instruction `rest-of-contents` dans le modèle principal précise que des modèles seront appliqués pour tous les éléments enfant de `topic/body` à l'exception de `header`. Ceci signifie que le modèle global pour les enfants `topic` de `topic/body` sera traité.

Dans le modèle global pour le sujet, un niveau a été défini dans le modèle du sujet (indiqué par `topic`). Ce deuxième niveau de hiérarchie TOC, qui apparaît au deuxième niveau des éléments `topic`, est imbriqué à l'intérieur du premier niveau de la hiérarchie TOC. Puisque le modèle global a aussi une instruction `rest-of-contents`, le modèle global pour `topic` sera appliqué à tous les éléments `topic` récursifs, créant ainsi des niveaux imbriqués supplémentaires dans la hiérarchie TOC : troisième niveau, quatrième niveau, etc.

En tant que designer, vous devriez être conscient du nombre de niveaux créés dans le design, car lorsque le modèle TOC est créé, vous allez devoir préciser explicitement comment les items TOC pour chaque niveau seront sélectionnés et formatés.

Niveaux dans les TOC plats

Dans une hiérarchie TOC plate, les items TOC seront la sortie à un seul niveau : par exemple, une liste simple des images dans un document.


Une hiérarchie plate peut être obtenue de plusieurs manières.

- Le document de design peut être structuré avec juste un seul niveau TOC. Le modèle TOC aura ensuite une seule levelref avec une référence TOC (TOCref) à l'intérieur de celle-ci.

- Si le document de design a plus d'un niveau TOC, alors le modèle TOC pourrait avoir un nombre de levelrefs égal à la position séquentielle du niveau TOC étant référencé. La levelref correspondant au niveau TOC cible contiendra une seule TOCref dans le modèle TOC.
- Si le document de design a plus d'un niveau TOC, alors la seule TOCref dans le modèle TOC doit avoir une portée qui couvre tous les niveaux de document cibles, qui, en effet, seront aplatis en un seul niveau.

Disons que nous voulons recueillir toutes les images dans un document à une seule TOC à hiérarchie plate. Le design du document doit donc contenir au moins un niveau, et ce niveau doit contenir tous les signets TOC requis. Dans le modèle TOC, les images à énumérer doivent être référencées de la manière habituelle : (i) en créant un nombre correspondant de levelrefs ; et (ii) en créant une TOCref à l'intérieur de la levelref correspondante vers le niveau TOC cible. La TOCref aura le nom des signets TOC dans le niveau TOC cible.

Dans le modèle TOC affiché ci-dessous, il existe une levelref contenant une TOCref qui référence les signets TOC appelés `images`. Le champ d'application de la TOCref a été défini comme *Niveau actuel et en dessous*. En conséquence, tous les signets TOC appelés `images` au premier niveau et en dessous (à savoir, dans tout le document) seront référencés.



Si le design contient plus d'un niveau, et qu'une TOC plate est requise, disons, pour les items du deuxième niveau, alors le modèle TOC pourrait avoir deux levelrefs avec une TOCref uniquement à l'intérieur du deuxième niveau (pas de TOCref à l'intérieur du premier niveau). En alternative, la propriété du champ d'application des TOCrefs peut être utilisée pour préciser quel/s niveau/x dans le document du design être recherchés pour des signets d'un nom donné.

7.7.1.2 Créer des Signets TOC

Les signets TOC sont créés à l'intérieur d'un [niveau TOC](#) ⁴⁴⁷ dans le design de document. Ils peuvent être créés dans le modèle principal et/ou dans les modèles globaux. Un signet TOC a deux buts :

- Il marque un composant (statique ou dynamique) dans le design avec un nom statique que vous lui assignez. Il peut soit être joint ou ne pas joint dans le composant de design ; dans le dernier cas, il est vide. Dans la sortie, le signet TOC est instancié comme ancre identifié par un nom. Cet ancre nommé peut être référencé par les items dans la TOC (modèle).
- Un signet TOC définit également un string de texte qui sera utilisé comme texte dans l'item TOC. Ce string de texte peut être le contenu des éléments enfant du nœud où le marqueur est situé, ou il peut être la sortie d'une expression XPath.


Vous pouvez créer un signet TOC de deux manières :

- En utilisant [Créer l'Assistant du signet TOC](#) ⁴⁵⁰, qui vous permet de préciser le nom du signet TOC, son entrée de texte, si la numérotation automatique doit être utilisée ou non, et le niveau à l'intérieur duquel il apparaît.
- En [insérant un signet TOC vide](#) ⁴⁵¹, les propriétés seront définies ultérieurement.


Créer un signet TOC avec l'Assistant de signets TOC

Pour créer un signet TOC utilisant l'Assistant des signets TOC, suivez les étapes suivantes :

1. Placez le curseur à un endroit du design où vous souhaitez insérer le signet TOC. En alternative, sélectionnez le composant de design autour duquel vous souhaitez insérer le signet TOC.
2. Depuis le menu contextuel (obtenu en utilisant la touche de droite) ou depuis le menu **Insérer**, sélectionnez **Insérer Table des matières | Signet TOC (Assistant)**. Si vous joignez un nœud avec un signet TOC, utilisez la commande **Enclose with | TOC Bookmark (Wizard)**. Ceci ouvre l'Assistant Créer Marqueur (*capture d'écran ci-dessous*).



3. Dans le premier écran de l'Assistant (*capture d'écran ci-dessus*) vous : (i) définissez le texte pour un item TOC ; (ii) définissez un nom de signet TOC ; et (iii) spécifiez si ce signet TOC devrait être numéroté dans la sortie. Pour la saisie de texte que vous pouvez sélectionner si le texte des éléments enfant doit être utilisé, ou une expression XPath. Pour le nom du signet TOC, vous pouvez saisir directement ou sélectionner depuis une liste déroulante contenant des noms de noms de signets TOC déjà spécifiés. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur **Suivant**.
4. Dans le deuxième écran de l'assistant (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez créer un niveau TOC sur un modèle si vous le souhaitez. Les modèles ancêtre de l'emplacement d'insertion sont affichés dans l'arborescence. Si un modèle a déjà été créé comme niveau TOC, ceci est indiqué par un symbole. Dans la capture d'écran ci-dessous, le symbole à côté du modèle `chapitre` indique qu'il a déjà été créé comme niveau. Si vous souhaitez créer un niveau supplémentaire à un des modèles ancêtre, sélectionnez ce modèle. En alternative, vous pouvez choisir de définir le niveau plus tard en cochant la case à cocher *Définir niveau plus tard*. Lorsque vous avez fait votre sélection, cliquez sur **Terminer**. (Notez que, si un modèle TOC existe déjà dans un modèle, sélectionner un tel modèle et cliquer sur **Terminer** ne créera pas de nouveau niveau TOC sur ce modèle.)



En cliquant sur **Terminer**, un signet TOC sera créé au point d'insertion et, s'il a été précisé dans le deuxième écran de l'assistant, un niveau TOC sera créé sur un modèle. Le signet TOC qui a été créé dans le niveau TOC se trouvera dans le niveau TOC qui le contient immédiatement. Par exemple, si le niveau TOC est le troisième niveau TOC dans la hiérarchie de niveau TOC, alors le signet TOC inséré se trouvera dans le troisième niveau TOC.

Créer un signet TOC

Pour créer un signet TOC sans attributs (nom de signet TOC, texte de l'item TOC, etc.), suivez les étapes suivantes :

1. Placez le curseur au point du document de design où vous souhaitez insérer le signet TOC, ou sélectionnez le composant de design autour duquel vous souhaitez insérer le signet TOC.
2. Depuis le menu contextuel (obtenu par clic droit) ou depuis le menu **Insérer**, sélectionnez **Insérer Table des matières | Signet TOC**. Un signet TOC est inséré. Ce signet TOC n'a ni de nom ni d'entrée de texte. Ceux-ci peuvent être définis par la suite utilisant les [Commandes d'édition](#) ⁴⁵² (voir ci-dessous).

Insérer une numérotation hiérarchique ou séquentielle pour un composant


Une numérotation hiérarchique ou séquentielle à l'intérieur du corps de la marge du document de sortie (et non à l'intérieur de la TOC) peut être insérée à l'intérieur (mais pas à l'extérieur) des balises de signets TOC. Clic droit de la souris dans l'emplacement où vous souhaitez insérer la numérotation, puis sélectionnez **Insérer Table des matières | Numérotation hiérarchique / Numérotation séquentielle**. Par exemple, un signet TOC auto-numérotation qui est placé autour du modèle de l'en-tête du chapitre générera la numérotation pour tous les en-têtes de chapitre générés par le le modèle de l'en-tête du chapitre.

Notez que la numérotation est basée sur la structure des niveaux TOC. Donc, par exemple, si un élément d'en-tête du chapitre se trouve dans le premier niveau TOC, alors le quatrième du chapitre sera numéroté 4 car il s'agit de la quatrième instance de l'en-tête du chapitre à l'intérieur du premier niveau TOC. Si les sections d'un chapitre apparaissent au deuxième niveau TOC, alors la troisième section du quatrième chapitre sera

numérotée 4.3. Ceci est dû au fait que, à l'intérieur du premier (chapitre) TOC, il s'agit de la quatrième instance d'un chapitre, et à l'intérieur du deuxième (section) niveau TOC (du quatrième chapitre), il s'agit de la troisième instance d'une section.

Éditer le nom et l'entrée de texte d'un signet TOC

Le nom et l'entrée de texte du signet TOC peuvent être édités dans la fenêtre des Propriétés (*capture d'écran ci-dessous*). Pour éditer ces propriétés, sélectionnez le signet TOC, et éditez soit directement le programme dans la [fenêtre des Propriétés](#) ⁶³ ou cliquez avec la touche de droite sur le signet TOC et sélectionnez la propriété que vous souhaitez éditer.



Le signet TOC a les propriétés suivantes : (i) le nom du groupe de signets TOC (*Group*); (ii) une ID unique ; (iii) une option pour supprimer le signet s'il n'est pas référencé ; et (iv) une option (*Text From*) pour préciser l'entrée de texte, qui viendrait du contenu du signet ou d'une expression XPath.


7.7.2 Créer le modèle TOC

Le modèle TOC est le modèle qui produit la table des matières dans la sortie. Il peut être créé partout à l'intérieur du design SPS, et de multiples modèles TOC peuvent être créés dans un design SPS unique.


Les étapes à créer un modèle TOC sont les suivantes :

1. Placez le curseur à l'emplacement où le modèle TOC doit être inséré.

2. Cliquez dans la commande de menu **Insérer | Insérer Table des matières | Table des matières**. Ceci ouvre le dialogue Créer page TOC (*capture d'écran ci-dessous*). (En alternative, cette commande peut être accédée via le menu contextuel, qui apparaît quand vous cliquez avec la touche de droite.)



3. Saisir l'information requise dans le dialogue : (i) le nom de la page TOC générée est le nom (TOCref) qui sera utilisé pour référencer les [signets TOC](#) ⁴⁴⁹ dans le document du design. Si vous sélectionnez de multiples niveaux pour la TOC (références de niveau, pour être plus exact ; prochaine option), le même nom TOCref sera utilisé dans toutes les références de niveau (bien que des noms TOCref individuels peuvent être [édités par la suite](#) ⁴⁵⁵). (ii) Le nombre de [références de niveau TOC \(levelrefs\)](#) ⁴⁴⁷ spécifie combien de références de niveau la TOC doit avoir. (iii) Pour les médias imprimés, l'option vers les références de page de sortie (par ex., les numéros de page) est disponible. (iv) Les entrées de texte dans la TOC peuvent être utilisées comme liens dans les signets TOC.
4. Cliquez sur **OK** pour terminer. Le modèle TOC est créé avec le nombre spécifié de levelrefs (*capture d'écran ci-dessous ; le formatage du modèle TOC a été modifié de celui créé initialement*).



À l'intérieur de chaque levelref, il existe une TOCref ayant un nom qui identifie les signets TOC qui doivent être les items TOC pour la levelref. À l'intérieur de chaque TOCref, il existe un modèle par défaut pour l'item TOC, que vous pouvez [éditer à tout moment](#) ⁴⁵⁶.

Éditer le modèle TOC


Les options d'édition suivantes sont disponibles :

- Le modèle TOC peut être glissé vers un autre emplacement dans SPS. Notez, toutefois, qu'un changement de nœud contextuel pourrait affecter des expressions XPath à l'intérieur d'un modèle TOC.

- Les [Levelrefs](#) ⁴⁵⁴ peuvent être ajoutés à ou supprimés de la structure du modèle TOC.
- Les [propriétés des références TOC individuelles](#) ⁴⁵⁵ (TOCrefs) peuvent être éditées. Le nom et champ d'application d'une TOCref peuvent être changés et vous pouvez choisir si l'item TOC correspondant à la TOCref est créé comme hyperlien ou non.
- Les [TOCrefs](#) ⁴⁵⁵ peuvent être ajoutés à ou supprimés de toute levelref dans le modèle TOC.
- L'[item TOC](#) ⁴⁵⁶ à l'intérieur d'une TOCref peut être formaté avec des propriétés CSS utilisant les [mécanismes StyleVision](#) ⁴⁹⁶ standard.
- Les fonctions SPS standard (telles les images, les Calculs automatiques, et les composants formatant les blocs) peuvent être insérées partout dans le module TOC.

7.7.2.1 Les Levelrefs dans le modèle TOC

Le [modèle TOC](#) ⁴⁵² est structuré dans les **références de niveau (ou levelrefs)**; voir la capture d'écran ci-dessous. Ces niveaux sont initialement créés quand le modèle TOC est créé, et le nombre de levelrefs est spécifié dans le [dialogue Page TOC](#) ⁴⁵².



Notez que les levelrefs sont imbriquées. Aux fins du design TOC, il existe une correspondance one-to-one entre les levelrefs dans le modèle TOC et les niveaux du design SPS. Donc, la première levelref du modèle TOC correspond au premier niveau dans le design SPS, la deuxième levelref dans le modèle TOC au deuxième niveau dans le design SPS, etc. Les TOCrefs à l'intérieur d'une levelref donnée dans le modèle TOC identifient les [signets TOC](#) ⁴⁴⁹ à l'intérieur d'un [champ d'application spécifié](#) ⁴⁵⁵ dans le design SPS. Par exemple, une TOCref peut spécifier que la TOCref cible les signets TOC dans le niveau du document correspondant, ou cible les signets TOC dans tous les niveaux de document, ou ceux du niveau de document actuel et des niveaux de document inférieurs.

Insérer et supprimer des levelrefs

Les levelrefs peuvent être insérées dans ou supprimées du modèle TOC une fois que le modèle TOC a été créé.

Pour insérer une levelref autour du contenu, sélectionnez le contenu dans le modèle TOC autour duquel la levelref doit être créée, puis, depuis le menu contextuel ou via la barre de menu, sélectionnez la commande **Enclose With | TOC Level Reference**. Vous pouvez également insérer une levelref vide au point d'insertion du curseur avec la commande de menu **Insérer | Insérer Table des matières | Référence de niveau TOC** (aussi disponible dans le menu contextuel).

Pour supprimer une levelref depuis le modèle TOC, sélectionnez la levelref à supprimer et appuyez soit sur la clé **Supprimer** ou sélectionnez **Remove** depuis le menu contextuel. Notez que seule la levelref sera supprimée—et non son contenu.


7.7.2.2 Références TOC : Nom, champ d'application, hyperlien

Les références TOC (TOCrefs) apparaissent à l'intérieur des références de niveau (levelrefs) et ont quatre propriétés (voir la capture d'écran ci-dessous) :

- Une propriété **hyperlien** qui peut être activée entre **oui** et **non** pour spécifier quels items TOC correspondants sont créés comme hyperliens ou non.
- Une propriété **group**, qui est le nom de la TOCref et identifie les signets TOC du même nom qui apparaît à l'intérieur du champ d'application spécifié (voir ci-dessous). Les signets TOC identifiés de cette manière fournissent les items à être inclus à la levelref de la TOC.
- Une **id** pour identifier la TOCref.
- Un **scope**, qui spécifie à quels niveaux correspondants dans le design SPS la TOCref s'applique. Trois options sont disponibles : (i) global, (ii) niveau actuel, (iii) niveau actuel et niveaux descendants (voir la capture d'écran ci-dessous).

Pour insérer une TOCref, placez le curseur à l'intérieur d'une levelref et, depuis le menu **Insérer** ou le menu contextuel, sélectionnez **Insérer Table des matières | Référence TOC**.

Pour éditer la propriété TOCref, cliquez avec la touche de droite sur la balise TOCref dans le modèle TOC et sélectionnez la propriété que vous souhaitez éditer (*Créer hyperlien*, *Éditer ID*, *Éditer Groupe*, ou *Éditer champ d'application*). Ceci ouvre la fenêtre des propriétés avec la propriété spécifiée sélectionnée pour l'édition (capture d'écran ci-dessous).




En alternative, avec la balise TOCref sélectionnée, allez directement à la propriété requise dans la fenêtre des Propriétés (groupe de propriétés *référence TOC*).

7.7.2.3 Formater les items TOC

L'item TOC peut contenir jusqu'à quatre composants standard, plus du contenu en option spécifié par l'utilisateur. Les quatre composants standard sont (*voir aussi capture d'écran ci-dessous*) :

- le point de suite de l'item TOC, indiquée dans le modèle TOC par `(text ref)`
- le leader entre l'entrée de texte et le numéro de page (pour la sortie de média paginée), indiqué par `(.....)`
- la référence de page de l'item TOC (pour la sortie de média paginée), indiquée par `(page ref)`
- la numérotation hiérarchique et séquentielle, indiquée par `(num-lvl)` et `(num-seq)`, respectivement



Lorsqu'un modèle TOC est initialement créé, l'entrée de texte est automatiquement insérée à l'intérieur des TOCrefs. Si l'option Inclure Référence de Page a été sélectionnée, alors le point de suite et les composants de référence de page sont également inclus. Par la suite, des composants peuvent être insérés et supprimés depuis l'item TOC. Pour insérer un composant, placez le curseur au point d'insertion désiré à l'intérieur de l'item TOC, et dans le menu contextuel, sélectionnez **Insérer Table des matières | Référence TOC | Texte d'entrée / point de suite / Référence de page** ou **Insérer Table des matières | Numérotation hiérarchique / Numérotation séquentielle**, le cas échéant. (La numérotation hiérarchique devrait être insérée quand le design est structuré dans des niveaux imbriqués, la numérotation séquentielle quand il n'y pas de hiérarchie, à savoir, uniquement un niveau plat de TOC. Voir la note ci-dessous sur les TOC plats). Pour supprimer un composant, sélectionnez-le et appuyez sur la touche **Supprimer**.

De plus, vous pouvez insérer un contenu statique (par ex., du texte) et du contenu dynamique (par ex., les calculs automatiques) à l'intérieur de l'item TOC.

Niveaux dans les TOC plats


Dans une hiérarchie TOC plate, les items TOC seront la sortie à un seul niveau : par exemple, une liste simple des images dans un document.

Une hiérarchie plate peut être obtenue de plusieurs manières.

- Le document de design peut être structuré avec juste un seul niveau TOC. Le modèle TOC aura ensuite une seule levelref avec une référence TOC (TOCref) à l'intérieur de celle-ci.
- Si le document de design a plus d'un niveau TOC, alors le modèle TOC pourrait avoir un nombre de levelrefs égal à la position séquentielle du niveau TOC étant référencé. La levelref correspondant au niveau TOC cible contiendra une seule TOCref dans le modèle TOC.
- Si le document de design a plus d'un niveau TOC, alors la seule TOCref dans le modèle TOC doit avoir une portée qui couvre tous les niveaux de document cibles, qui, en effet, seront aplatis en un seul niveau.

Disons que nous voulons recueillir toutes les images dans un document à une seule TOC à hiérarchie plate. Le design du document doit donc contenir au moins un niveau, et ce niveau doit contenir tous les signets TOC requis. Dans le modèle TOC, les images à énumérer doivent être référencées de la manière habituelle : (i) en créant un nombre correspondant de levelrefs ; et (ii) en créant une TOCref à l'intérieur de la levelref correspondante vers le niveau TOC cible. La TOCref aura le nom des signets TOC dans le niveau TOC cible.

Dans le modèle TOC affiché ci-dessous, il existe une levelref contenant une TOCref qui référence les signets TOC appelés `images`. Le champ d'application de la TOCref a été défini comme *Niveau actuel et en dessous*. En conséquence, tous les signets TOC appelés `images` au premier niveau et en dessous (à savoir, dans tout le document) seront référencés.




Si le design contient plus d'un niveau, et qu'une TOC plate est requise, disons, pour les items du deuxième niveau, alors le modèle TOC pourrait avoir deux levelrefs avec une TOCref uniquement à l'intérieur du deuxième niveau (pas de TOCref à l'intérieur du premier niveau). En alternative, la propriété du champ d'application des TOCrefs peut être utilisée pour préciser quel/s niveau/x dans le document du design être recherchés pour des signets d'un nom donné.

Formater les items TOC

L'item TOC peut être formaté avec les [styles CSS](#) ⁴⁹⁶ via la [barre latérale des Styles](#) ⁵⁰⁴. Les composants de l'item TOC individuels peuvent être formatés séparément en sélectionnant le composant et en lui attribuant des [propriétés de style](#) ⁵⁰⁴ dans la barre latérale des Styles.

7.7.3 Exemple : TOC simple

Un fichier exemple SPS pour démontrer l'utilisation de base des TOC, appelé `ChaptersSimple.sps`, se trouve dans le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶, `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\TOC`. Cet SPS est basé sur un schéma qui définit le modèle de contenu d'un grand document basé sur le chapitre. La structure de schéma est affichée dans la capture d'écran ci-dessous et peut être consultée dans la fenêtre de l'arborescence de schéma de StyleVision quand vous ouvrez `ChaptersSimple.sps`. (Un exemple TOC plus complexe basé sur le même schéma est décrit dans la prochaine section de cette documentation, [Exemple : TOC hiérarchique et séquentiel](#) ⁴⁶¹.)



L'élément de document est `helpproject`, qui contient un élément enfant `topics`. L'élément `topics` peut contenir un nombre illimité d'éléments `topic`, donc chacun peut contenir à son tour des éléments descendants `topic`. Le premier niveau des éléments `topic` peut être considéré être les chapitres du document, tandis que les éléments descendants `topic` sont des sections, sous-sections, etc.

Cet SPS crée une TOC, située en haut du document, qui recense les noms de chaque chapitre (les rubriques du premier niveau). Créer la TOC implique trois étapes :


1. [Structurer le Design dans les niveaux TOC](#)⁴⁴⁷ : Un ou plusieurs niveaux sont insérés dans le document de design pour structurer le document (sortie) de manière hiérarchique. Cette structure hiérarchique sera celle que la TOC reflétera. Dans notre exemple actuel, pour garder les choses simples, uniquement un **niveau TOC** a été créé—sur le modèle `Topic`. Car il n'existe qu'un niveau dans le design, le **modèle TOC**—quand il est créé par la suite, —ne peut avoir qu'un niveau dans sa structure (par ex., une référence à un niveau).
2. [Créer des Signets TOC](#)⁴⁴⁹ : Un **signet TOC** est créé à l'intérieur du niveau TOC qui a été créé dans l'étape 1 (dans le document de design). Ceci permet aux références TOC dans le modèle TOC (qui sera créé dans la prochaine étape) de pointer de retour vers ce signet TOC. Le signet TOC spécifie aussi le texte qui apparaîtra dans l'item TOC qui y pointe.
3. [Créer le modèle TOC](#)⁴⁵² : Ceci est le modèle qui crée la TOC dans le document. Il est structuré en **références des niveaux (levelrefs)**, qui doivent correspondre à la structure des niveaux TOC dans le document de design. Par exemple, s'il existe trois levelrefs imbriqués dans le modèle TOC, alors le document de design doit avoir au moins trois niveaux imbriqués. Dans cet exemple, nous avons un seul levelref qui correspond à un seul niveau TOC dans le document de design. C'est à l'intérieur de la

levelref que la **référence TOC (TOCref)** est placée. C'est la TOCref qui génère les items TOC pour ce niveau dans la TOC.

La structure et les niveaux SPS

Regardez la structure du design dans la SPS. Notez qu'un modèle principal (avec les balises vertes `$XML`) contient une TOC. Le reste du modèle principal spécifie, à travers l'instruction `rest-of-contents`, que les modèles globaux et par défaut doivent être appliqués. Le reste du design SPS —à l'extérieur du modèle principal et après celui-ci—consiste en modèles globaux.

Les définitions TOC (niveaux TOC et signets TOC dans le design) se trouvent dans le modèle global pour `topic` (*capture d'écran ci-dessous*). Dans ce modèle global, une condition a été insérée pour séparer les éléments `topic` selon de combien d'éléments ancêtre `topic` chacun dispose, donc fournissant un traitement séparé (à l'intérieur de différentes branches conditionnelles) pour les chapitres, sections et sous-sections.




La capture d'écran ci-dessus affiche les contenus de la première branche conditionnelle, pour les éléments `topic` du premier niveau, de type chapitre. Notez qu'un niveau TOC a été créé sur le modèle « start-tag » de cet élément `topic`. Dans les deux autres branches conditionnelles, aucun niveau TOC n'a été créé sur le modèle `topic`. En conséquence, le document s'est vu assigné uniquement un niveau TOC, et ceci est au niveau de l'élément du premier niveau (type de chapitre) `topic`.

Créer le signet TOC

Un signet TOC (*balises jaunes dans la capture d'écran ci-dessous*) a été créé à l'intérieur de l'élément descendant en-tête de `topic` (mais à l'extérieur de l'élément `para`). Ce signet TOC sert d'ancrage pour chaque élément de niveau supérieur, chapitre-type `topic`.




Le propriétés du signet TOC peuvent être éditées dans la barre latérale des Propriétés (*capture d'écran ci-dessous*).




La propriété *Group* définit le groupe de signet TOC (et est le nom du signet TOC). Dans notre exemple, nous avons spécifié la valeur `MyTOC` pour cette propriété. Le groupe de signet sera référencé dans la TOC lorsqu'elle est créée, et il permet à différents groupes TOC d'être spécifiés à l'intérieur du même niveau. La propriété *ID* permet des ID uniques qui doivent être spécifiées pour les instances de signets créées. La propriété *Supprimer si pas référencé* est une option pour supprimer le signet s'il n'est pas référencé. La propriété *Text From* spécifie l'entrée de texte qui sera utilisée comme texte de l'item TOC dans la TOC. Le texte pourrait venir du contenu de signet (le contenu entre les balises de début et de fin du signet dans le design) ou depuis l'expression XPath. Dans notre exemple, une expression XPath est utilisée qui renvoie le texte de l'en-tête, respectivement, de chaque élément `topic` first-level.

Modèle TOC

À l'intérieur du modèle TOC (*capture d'écran ci-dessous*), une seule Référence de niveau (levelref)  a été intégrée. Cette levelref correspond au niveau TOC attribuée à l'élément de premier niveau, de type chapitre `topic` dans le design (*voir 'Structure et Niveaux SPS' ci-dessus*).




À l'intérieur de cette levelref, une référence TOC (TOCref)  a été insérée. Cette TOCref a été définie pour sélectionner les signets (i) qui sont dans le groupe Signet nommé `MyTOC` (*voir 'Créer le signet TOC' ci-dessus*), et (ii) qui sont dans le champ d'application du niveau actuel uniquement. Ces paramètres peuvent être réalisés dans la barre latérale des Propriétés quand la TOCref est sélectionnée, ou en cliquant avec la touche de droite sur la TOCref dans le design et en sélectionnant la commande d'édition pertinente depuis le menu contextuel..

L'aspect de l'élément TOC est spécifié à l'intérieur des balises TOCref de la TOC. Le format de numérotation, le texte, le point de suite et la référence de la page peuvent être insérés en cliquant avec la touche de droite à l'intérieur des balises TOCref et en sélectionnant le composant à insérer depuis le menu contextuel. Chacun de

ces composants peut être édité en le sélectionnant dans le design et en modifiant ses propriétés dans la barre latérale des Propriétés.

7.7.4 Exemple : TOC hiérarchiques et séquentielles

Un exemple de fichier SPS pour démontrer l'utilisation de des TOC, appelé `ChaptersSimple.sps`, se trouve dans le [dossier \(Mes\) Documents](#)³⁶, `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\TOC`. Cet SPS est basé sur un schéma qui définit le modèle de contenu d'un grand document basé sur le chapitre. La structure de schéma est affichée dans la capture d'écran ci-dessous et peut être consultée dans la fenêtre de l'arborescence de schéma de StyleVision quand vous ouvrez `Chapters.sps`.



L'élément de document est `helpproject`, qui contient un élément enfant `topics`. L'élément `topics` peut contenir un nombre illimité d'éléments `topic`, donc chacun peut contenir à son tour des éléments descendants `topic`. Le premier niveau des éléments `topic` peut être considéré être les chapitres du document, tandis que les éléments descendants `topic` sont des sections, sous-sections, etc.

Le SPS contient trois TOC, situées en haut du document, dans l'ordre suivant :


1. Les [chapitres en un coup d'œil](#)⁴⁶², qui recensent les noms de chaque chapitre (les premières rubriques de premier niveau).

2. Les [chapitres et leurs sections](#) ⁴⁶³, qui recensent chaque chapitre avec ses sections descendantes (rubriques de premier niveau, plus chaque hiérarchie de rubrique des sous-rubriques du premier niveau le plus inférieur, qui, dans le document XML accompagnant, `chapters.xml`, est la rubrique du troisième niveau)
3. La [liste des images](#) ⁴⁶⁴, qui est une liste plate de toutes les images dans le document (à l'exception de la première), recensée par le nom du fichier.

structure SPS

Avant de considérer les TOC en détail, jetez un coup d'œil à la structure du design. Notez qu'un modèle principal (avec les balises vertes `$XML`) contient une TOC. Le reste du modèle principal spécifie, à travers l'instruction `rest-of-contents`, que les modèles globaux et par défaut doivent être appliqués.

Les définitions TOC se trouvent dans les modèles globaux pour `topic` et `image`. Dans le modèle global pour `topic` (*capture d'écran ci-dessous*), un niveau TOC a été créé dans l'élément `topic`, et un signet TOC a été créé à l'intérieur de l'élément enfant `header` (mais en dehors de l'élément `para`).




Depuis que l'élément `topic` est récursif, le niveau TOC et le signet TOC seront aussi récursifs. Ceci signifie que, lors de la première récursion, un nouveau niveau hiérarchique subordonné et un nouveau signet TOC sont créés. Ce processus continue pour chaque rubrique descendante, créant ainsi une hiérarchie de niveaux TOC descendants, dont chacun est attribué un signet TOC correspondant. Puisque le formatage de l'en-tête (le titre de la rubrique) pour chaque niveau TOC doit être différent, nous avons enveloppé chaque niveau à l'intérieur d'une branche séparée de la condition avec trois branches. Chaque branche teste le niveau TOC dans lequel une rubrique apparaît : premier, deuxième ou troisième niveau.


Notez que la numérotation hiérarchique (`num-lvl`) a été insérée à l'intérieur d'un niveau. Ceci est fait en cliquant avec la touche de droite de la souris sur l'emplacement requis et en sélectionnant **Insérer Table des matières | Numérotation hiérarchique**. L'effet est d'insérer le numéro hiérarchique correct avant chaque rubrique dans le **flux du texte du document**, par exemple, 3.1 ou 4.2.3.


Descriptions TOC

Ci-dessous, vous trouverez une brève description de chaque TOC et les points à noter.

Les chapitres en un coup d'œil : Sélectionnez le signet TOC dans le modèle global pour `topic`. Dans la barre latérale des Propriétés (*capture d'écran ci-dessous*), notez que le texte d'entrée a été défini pour être créé utilisant une expression XPath. Lorsque vous cliquez sur le bouton Éditer dans le champ de valeur de la propriété `Text from`, vous verrez que l'expression XPath a été définie comme `para`. Ceci signifie que les contenus de l'enfant `para` de `header` (puisque le signet TOC a été inséré à l'intérieur de l'élément `header`) seront utilisés comme texte de l'item TOC.




Le modèle TOC lui-même (*capture d'écran ci-dessous*) contient une référence de niveau (levelref) , et la TOCref à l'intérieur de cette levelref  a été définie pour sélectionner les signets TOC nommés MyTOC à l'intérieur du champ d'application du niveau actuel uniquement — qui est le premier niveau. Le résultat étant que les items TOC seront créés uniquement pour les rubriques de premier niveau.



Veuillez noter que la numérotation hiérarchique a été définie en tant que numérotation hiérarchique.

Les chapitres et leurs sections : Dans cette TOC (*capture d'écran ci-dessous*), notez que les trois levelrefs imbriquées ont été définies, chacune contenant une TOCref pour laquelle le champ d'application est le niveau actuel.



Puisque chaque item TOC est contenu dans un bloc `div`, formater les propriétés (y compris l'indentation) peut être défini pour le bloc.


Liste des images : La liste des images est une liste plate. D'abord, considérez à l'intérieur de quels niveaux les images apparaîtront dans le document instancié. L'élément `image` est un enfant de l'élément `para`. Puisque les niveaux ont été créés dans les éléments `topic`, les éléments `image` apparaîtront à l'intérieur du premier, deuxième et/ou troisième niveaux du document. Il est donc nécessaire de créer tout niveau pour l'élément `image`.

Dans le modèle global pour l'`image`, la condition (voir la capture d'écran ci-dessous) active un traitement séparé pour (i) la première image (qui est présentée dans cet exemple), et (ii) les autres images (qui, à des fins d'économie, ne sont pas présentées dans cet exemple).



Notez que le signet TOC est placé à l'intérieur de la deuxième branche de la condition ; ceci signifie que les images sélectionnées dans la première branche ne sont pas bookmarquées. Aussi, la numérotation séquentielle (`num-seq`) des images, insérée avec **Insérer Table des matières | Numérotation séquentielle**, démarrera avec la deuxième image (car la première image est sélectionnée dans la première branche de la condition). Une autre fonction à noter est que la numérotation peut être formatée, comme cela a été fait dans ce cas. Pour voir le formatage, clic droit sur (`num-seq`), puis sélectionnez **Éditer Format**. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, vous verrez que le formatage a été défini comme `01`, indiquant que `0` sera inséré devant les numéros à un chiffre.

Dans le modèle TOC pour les images (capture d'écran ci-dessous), notez qu'il y a une seule TOCref identifiant les signets nommés `images`, et que cette TOCref se trouve à l'intérieur de la levelref. Le champ d'application de la TOCref (éditable dans la fenêtre des Propriétés quand la TOCref est sélectionnée) a été défini comme : `niveau actuel et inférieur`. Le niveau actuel, déterminé par la levelref, est le premier niveau. Les niveaux ci-dessous seront le deuxième, le troisième, etc. De cette manière, toutes les images du premier niveau vers les bas sont sélectionnées comme items dans la TOC.



Puisque la numérotation sélectionnée est séquentielle, les images sont numérotées de manière séquentielle dans une liste plate.

7.7.5 Numérotation automatique dans le corps du document

Les instances répétitives d'un nœud peuvent être numérotées automatiquement dans le corps principal d'un document utilisant la fonction de numérotation automatique. Par exemple, dans un élément `Book` qui contient de multiples éléments `Chapter`, chaque élément `Chapter` peut être numéroté automatiquement utilisant la fonction de numérotation automatique. Ceci est une manière facile d'insérer la numérotation basée sur la structure du document XML.

Note : la fonction de numérotation automatique se réfère à la numérotation à l'intérieur du corps principal du document. Elle **ne se réfère pas** à la numérotation à l'intérieur des tables des matières (TOC), où la numérotation est considérée être une propriété de l'item TOC.


La numérotation automatique peut être soit séquentielle (plate) ou hiérarchique. La numérotation séquentielle fournit une numérotation normale à un seul niveau. La numérotation hiérarchique est basée sur la hiérarchie du niveau TOC créée dans le document et crée la numérotation selon la position de l'élément dans la hiérarchie du niveau TOC.

Une large gamme de formatage est disponible pour les numéros. Dans le cas de numéros hiérarchiques, les jetons de numéro individuels peuvent être formatés séparément. Par exemple, un numéro à trois jetons pourrait avoir le format suivant : A.1.1., là où chacun des trois jetons a un format de numéro différent. Le formatage de numéro est attribué différemment selon qu'il s'agit d'une numérotation séquentielle ou hiérarchique, et a donc des descriptions séparées, chacune dans leurs sections respectives ci-dessous.

Numérotation séquentielle (num-seq)

La numérotation séquentielle (ou plate) peut être insérée à l'intérieur d'un [signet TOC](#)⁴⁴⁹ dans le design de document (voir la capture d'écran ci-dessous). Créer une numérotation séquentielle comme suit :


1. Placez le curseur à l'intérieur d'un nœud qui doit être numéroté et créez le signet TOC (clic droit, et sélectionnez **Insérer Table des matières | Signet TOC**). Le signet TOC sera créé. Dans la capture d'écran ci-dessous, nous voulons numéroté l'élément `topic` ; donc le signet TOC a été créé à l'intérieur de l'élément `topic`. L'emplacement exact à l'intérieur de l'élément `topic` dépend où vous voulez avoir la numérotation dans la mise en page. Dans la capture d'écran ci-dessous, la numérotation est placée immédiatement à gauche de l'en-tête du chapitre (titre.)
2. Placez le curseur à l'intérieur des balises du signet TOC, clic droit, et sélectionnez **Insérer Table des matières | Numérotation séquentielle**. Ceci insère l'espace réservé de la numérotation automatique pour la numérotation séquentielle, `(num-seq)` (mis en surbrillance à l'intérieur du signet TOC « `TopicHeader` » dans la capture d'écran ci-dessous).



3. Si le signet TOC est en train d'être référencé de l'intérieur du modèle TOC, alors vous pouvez saisir les propriétés de signet TOC, tel que requis. Toutefois, si le signet TOC ne sera utilisé que pour la


numérotation séquentielle, ce n'est pas la peine de lui donner un nom. Si vous souhaitez lui donner un nom, clic droit et sélectionnez la commande **Edit Group**.

Dans l'exemple affiché dans la capture d'écran ci-dessus, la numérotation séquentielle a été définie sur le nœud `topic`. Le résultat est que chaque élément `topic` obtient un numéro séquentiel, tel qu'affiché dans la capture d'écran ci-dessous. Notez que la numérotation est essentiellement la position de chaque élément `topic` à l'intérieur de la séquence de tous les éléments frère `topic` au niveau de la hiérarchie du document XML.



Note : si la numérotation séquentielle doit être poursuivie sur un autre ensemble de nœuds, utilisez le signet TOC avec le même nom sur les deux nodesets.

Pour formater la numérotation séquentielle, clic droit sur l'espace réservé `num-seq` et sélectionnez la commande **Éditer format**. Ceci fait apparaître le dialogue Formater auto-numérotation séquentielle (capture d'écran ci-dessous).




Sélectionnez le format depuis la case déroulante de la liste déroulante *Styles de numérotation disponible* (voir la capture d'écran ci-dessus) et cliquez sur **OK** pour appliquer le format sélectionné.

Numérotation hiérarchique (num-lvl)

La numérotation hiérarchique peut être insérée à l'intérieur d'un [niveau TOC dans le design](#)⁴⁴⁷. Pour créer une numérotation hiérarchique dans un document, vous devez d'abord structurer le document dans les niveaux TOC. Suivez l'étape telle que décrite dans la section [Structurer le Design dans les Niveaux](#)⁴⁴⁷. Veuillez noter les points suivants :


- Les niveaux doivent être créés soit sur le nœud à numéroté ou à l'intérieur de celui-ci.
- Les niveaux doivent être imbriqués selon la hiérarchie de la numérotation requise (voir capture d'écran ci-dessous).

- L'espace réservé de la numérotation hiérarchique doit être inséré à l'intérieur du niveau correspondant dans le design (voir la capture d'écran ci-dessous).




Dans la capture d'écran ci-dessus, il existe deux niveaux. L'élément `topic` est récursif, et un niveau a été créé sur deux éléments `topic` (en cliquant avec la touche de droite sur la balise du nœud et en sélectionnant **Modèle sert de Niveau**). Un élément `topic` (en surbrillance dans la capture d'écran ci-dessus) est imbriqué à l'intérieur de l'autre. Le résultat étant que les niveaux sont également imbriqués. À l'intérieur de chaque niveau, l'espace réservé de la numérotation hiérarchique (`num-lvl`) a été inséré (clic droit à l'intérieur du niveau et sélectionnez **Insérer Table des matières | Numérotation hiérarchique**).

Le résultat du design affiché dans la capture d'écran ci-dessus aura l'aspect suivant.



Le premier niveau est affiché en gras, le deuxième de manière normale.

Pour formater la numérotation hiérarchique, clic droit sur l'espace réservé `num-lvl` et sélectionnez la commande **Éditer format**. Ceci ouvre le dialogue Formater auto-numérotation hiérarchique (capture d'écran ci-dessous).



Sélectionnez d'abord le numéro des jetons dans la liste de choix Jeton. Ce nombre devrait être le même que le numéro des niveaux TOC dans le document. Chaque jeton peut ensuite être formaté séparément. Dans la case inférieure des deux cases d'affichage, sélectionnez le jeton à formater. (Dans la capture d'écran ci-dessus, le deuxième jeton a été sélectionné.) Ensuite, dans la liste de choix déroulante Formater, sélectionnez le style de formatage que vous voulez. Dans la capture d'écran ci-dessus, le formatage en lettres minuscules a été sélectionné pour le deuxième jeton, et ceci est reflété dans la case de l'affichage du dialogue. En plus, les niveaux peuvent être omis en saisissant le numéro requis des niveaux à omettre dans la case Omettre niveaux.

Notez que le formatage est défini sur la numérotation hiérarchique un niveau à la fois. Donc l'espace réservé de la numérotation hiérarchique `num-lvl` à chaque niveau doit être formaté séparément.

Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

7.7.6 Référencement croisé

Une référence croisée est une référence vers une autre partie du document. Dans un SP, une référence croisée est créée en deux parties : Premièrement, en définissant la cible de la référence croisée. Deuxièmement, en définissant le lien vers la cible. Définir une cible consiste à créer un signet TOC à l'intérieur d'un niveau TOC. Le lien vers cette cible est une Référence de texte à l'intérieur de la référence TOC (TOCref). La Référence de texte génère le texte de sortie et sert de lien. Pour cette raison, créer une référence croisée consiste en les trois étapes suivantes :


Étape 1 : Niveaux

Le document est structuré en niveaux TOC, tel que décrit dans la section [Structurer le Design en Niveaux](#) ⁴⁴⁷. Les niveaux TOC seront utilisés au cours du référencement pour spécifier le champ d'application du référencement. Seuls ces signets TOC ayant le nom spécifié et relevant du champ d'application spécifié seront ciblés. Dans la capture d'écran ci-dessous, un niveau a été créé sur l'élément `n1:Office`.

Étape 2 : Créer des Signets TOC

À l'intérieur d'un niveau, un signet TOC est créé en plaçant le curseur à l'emplacement requis, clic droit, et en sélectionnant **Insérer Table des matières | Signet TOC**. Le signet TOC obtient un nom et une expression XPath qui génèrent le texte de sortie. L'expression XPath identifiera généralement un nœud dans le document, dont les contenus sont précisés dans le texte requis.


Dans la capture d'écran ci-dessous, le signet TOC à l'intérieur de l'élément `n1:Name` a un nom de `toc3` et une expression XPath qui situe le nœud actuel. Cela signifie que le texte de sortie sera le contenu du nœud `n1:Name`.



Quand le document XML est traité, l'ancre est créée pour chaque élément `n1:Name`. Cette ancre aura une référence de texte (le texte de la référence croisée) qui est la valeur de l'élément `n1:Name`.

Étape 3 : Créer des Références TOC

Une référence TOC (TOCref) est insérée (menu contextuel, **Insérer Table des matières | Référence TOC**) pour créer un lien avec les ancres générées par un signet TOC.



Dans la capture d'écran ci-dessous, la TOCref appelée `toc3` (*capture d'écran ci-dessus*) est à l'intérieur du même niveau TOC que le signet TOC qu'elle référence (le niveau `Office`). Vous devez aussi spécifier le champ d'application de la TOCref. Le champ d'application spécifie quels niveaux TOC doivent être recherchés pour les signets TOC du même nom que la TOCref. Dans l'exemple affiché ci-dessous, le champ d'application est le niveau actuel. Ceci signifie que les signets TOC à l'intérieur d'un niveau actuel qui sont dénommés `toc3` sont ciblés par cette référence.

La capture d'écran ci-dessous affiche un modèle `n1:Office`. Lorsqu'un nœud `n1:Office` est traité, une ancre est créée avec le texte de sortie qui est le contenu du nœud `n1:Name`. Ceci est en raison du fait que le signet TOC spécifie une expression XPath (via la propriété *Text from* du signet TOC) que les contenus de ce nœud seront le texte de sortie. La TOCref dans la prochaine ligne identifie l'ancre dénommée `toc3`, et le composant de référence de texte génère le texte de sortie du lien vers l'ancre (*texte en mauve dans la capture d'écran ci-dessous*). La sortie aura l'aspect suivant :

Office name: Nanonull, Inc.
 Reference to the office name: Nanonull, Inc.
 Office name: Nanonull Europe, AG
 Reference to the office name: Nanonull Europe, AG

Dans l'exemple ci-dessus, le champ d'application été défini pour le niveau actuel. Vous avez deux autres possibilités pour le champ d'application : (i) un champ d'application global, (ii) le champ d'application pour le niveau actuel et ci-dessous. Avec ces options, il est possible de générer également les signets TOC dans d'autres niveaux du design.

7.7.7 Signets et hyperliens

Dans le document SPS, les signets peuvent être insérés partout à l'intérieur du design. Ces signets sont transformés en ancres dans la sortie, qui peuvent être liées depuis des hyperliens. Les hyperliens ne peuvent non seulement être liés vers des signets, mais aussi vers des ressources externes comme les pages Web. StyleVision propose une flexibilité considérable en matière de création d'URI cibles pour les hyperliens.

Dans cette section, nous décrivons :

- Comment les [signets](#)⁴⁷⁰ peuvent être insérés dans le SPS.
- Comment les [hyperliens](#)⁴⁷² peuvent être insérés dans le SPS et comment ils se mettent en lien vers les pages cibles.

Note : les liens aux documents externes sont pris en charge dans la spec FO, mais ne sont éventuellement pas pris en charge par le processeur FO que vous utilisez. Vous devriez vérifier avec le support pour cette fonction que vous prévoyez utiliser.

7.7.7.1 Insérer des signets


Un signet (ou ancre) peut être inséré partout dans le SPS, à un point d'insertion du curseur ou autour d'un composant SPS.

Les signets sont créés dans le SPS via le dialogue Insérer Signet (*capture d'écran ci-dessous*) Dans ce dialogue, vous définissez un nom du signet. Le nom peut être un nom statique, ou il peut être un nom dynamique qui est (i) dérivé du contenu de document XML, ou (ii) généré arbitrairement avec une expression XPath.

Créer un signet

Pour insérer un signet, faites comme suit :

1. Placez le curseur à l'emplacement où vous souhaitez créer le signet.
2. Sélectionnez la commande de menu [Insérer | Insérer Signet](#)¹⁰⁸⁰, ou clic droit et sélectionnez **Insérer | Signet**.
3. Dans le dialogue Insérer Signet (*capture d'écran ci-dessous*), sélectionnez un onglet selon si le nom du signet doit être statique (onglet statique), obtenu de manière dynamique depuis le document XML ou généré de manière arbitraire depuis une expression XPath (dynamique), ou composé de deux parties, statique et dynamique (statique et dynamique). Dans la capture d'écran ci-dessous, un signet dynamique est créé, qui a le nom qui est une ID unique pour chaque enfant `Name` du nœud contextuel.



4. Cliquez sur **OK**. Le signet est défini.

Une fois qu'un signet a été créé, il peut être [mis en lien par le biais d'un hyperlien](#) ⁴⁷².

Note : les signets sont créés à l'emplacement spécifié dans le design. Si cet emplacement se trouve à l'intérieur d'un élément répétitif, un signet est créé à l'intérieur de chaque instance de l'élément répétitif. Si un nom statique est donné, chaque signet aura le même nom. Pour cette raison, il est mieux, dans de tels cas (éléments répétitifs), de donner un nom dynamique, qui peut être, par exemple, le nom d'un élément enfant du nœud contextuel (l'élément à l'intérieur duquel le signet est créé). Si le nœud sélectionné pour le nom dynamique pourrait avoir le même contenu dans les multiples instances, alors le caractère unique du nom du signet peut être assuré en utilisant la fonction `generate-id()` pour générer le nom (*voir la capture d'écran ci-dessus*). Pour référencer un tel signet, la même ID peut être générée comme valeur `href` d'un [hyperlien](#) ⁴⁷⁵. Dans ce cas, assurez-vous d'utiliser l'identificateur de fragment `#` devant la fonction `generate-id()`. L'expression XPath serait : `concat('#', generate-id(nodeXXX))`.

Modifier un signet

Une fois que le signet a été créé, son nom peut être modifié via le dialogue Éditer Signets. Ce dialogue est accédé comme suit :

1. Sélectionnez le signet dans le design.
2. Dans la barre latérale des Propriétés, cliquez sur le bouton **Éditer** de la propriété `Nom du signet` (*capture d'écran ci-dessous*) dans le groupe des propriétés *Signet*. Ceci ouvre le dialogue Éditer Signet, qui est identique au dialogue Insérer Signet décrit ci-dessus (*voir la capture d'écran ci-dessus*).



3. Dans le dialogue Éditer Signet, éditez le nom d'un signet soit dans l'onglet statique, dynamique ou statique et dynamique.

Supprimer un signet

Pour supprimer un signet, sélectionnez-le dans le design et appuyez sur la touche **Supprimer**.

7.7.7.2 Définir des hyperliens

Des hyperliens peuvent être créés autour de composants SPS tels un texte ou des images. Les cibles d'hyperliens peuvent être : (i) des signets dans le design SPS, ou des (ii) ressources externes, telles des pages web ou des messages e-mail. Dans cette section, nous discutons d'abord du contenu de l'hyperlien (texte, image, etc.), puis de la cible de l'hyperlien.


Créer des hyperliens

Un hyperlien peut être créé des manières suivantes :

- Autour d'un texte (statique ou dynamique), de nœuds, d'images, de modèles conditionnels, de calculs automatiques, et de blocs de contenu ou de nœuds ; il ne peut pas être créé autour d'un appareil d'entrée de données tel qu'un champ d'entrée ou liste déroulante—mais il peut être créé autour d'un nœud ou d'un modèle conditionnel dans lequel l'appareil d'entrée de données se trouve. Ceci est le contenu du lien, qui, lorsque cliqué, saute à la cible du lien. Pour créer un hyperlien autour d'un composant dans le SPS, sélectionnez ce composant et utilisez la commande de menu **Enclose With | Hyperlink**.
- Un nouvel hyperlien peut être inséré via la commande de menu **Insérer | Hyperlien**. Le contenu du lien devra être ajouté par la suite à l'intérieur des balises de l'hyperlien nouvellement créé.

Définir la cible de l'hyperlien

La cible de l'hyperlien est créée dans le dialogue Insérer hyperlien (*capture d'écran ci-dessous*), qui est accédée via [Enclose With | Hyperlink](#)¹⁰⁹⁸ ou [Insérer | Hyperlien](#)¹⁰⁸².



La cible d'un lien peut être soit :


- Un [signet](#) ⁴⁷³ dans le même design SPS (dans ce cas, l'URI cible doit être un identifiant de fragment),
- [Généré de manière dynamique](#) ⁴⁷⁵ pour correspondre à des ancres de signets (ces URI sont aussi des identifiants de fragment),
- Une [ressource externe](#) ⁴⁷⁵ ; l'URI peut être statique (directement saisie), dynamique (prise d'un nœud dans le document XML), une combinaison de parties statiques et dynamiques, ou la valeur d'une entité non parsée.

Comment ces cibles sont définies est expliquée ci-dessous. Une fois que l'URI a été définie dans le dialogue Insérer/Éditer hyperlien, cliquez sur **OK** pour terminer.


Mettre en lien vers les signets

Pour établir un lien vers un signet, faites comme suit :

1. Dans l'onglet Statique du dialogue Insérer hyperlien, cliquez sur la touche **Signet**. Le dialogue Sélectionner Signet dans un Document s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*). La capture d'écran ci-dessous affiche deux signets : un statique, un dynamique.



2. Pour sélectionner un signet statique comme URI cible, double-cliquez sur le signet statique et cliquez sur **OK**. Si vous double-cliquez sur un signet dynamique, vous serez invité à saisir une expression XPath pour correspondre au signet dynamique sélectionné (*voir la capture d'écran ci-dessous*).



Le [signet dynamique](#)⁴⁷⁰ est en fait une expression XPath qui génère le nom du signet ; il n'est pas le nom du signet. Le dialogue Créer Hyperlien dans Signet dynamique affiche l'expression XPath du signet dynamique et vous permet de créer une expression XPath qui générera un nom pour correspondre à celui du signet ciblé. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

Mettre en lien vers des signets ID générés de manière dynamique

Les signets peuvent avoir des [ancres ID générés de manière dynamique](#)⁴⁷⁰. Si quelqu'un souhaite mettre en lien de tels signets, le problème est le suivant : Puisque les noms des ancres générés de manière dynamique sont générés lors de l'exécution, et donc inconnus au moment du design, comment doit-on définir la valeur `href` d'un [hyperlien](#)¹⁰⁸² qui cible une telle ancre ? La réponse est d'utiliser la fonction `generate-id()` une fois de plus, cette fois-ci à l'intérieur de la valeur `href` de l'[hyperlien](#)¹⁰⁸². La clé pour comprendre pourquoi ceci fonctionne se trouve dans la propriété de la fonction `generate-id()`. Dans une seule transformation, à chaque fois que la fonction `generate-id()` est évaluée pour un nœud spécifique, elle génère toujours la même ID. Pour cette raison, les ID générées dans le signet et l'hyperlien seront les mêmes.


Il ne faut pas oublier deux points :

- Puisque la fonction `generate-id()` doit être évaluée comme expression XPath, utilisez l'onglet Dynamic du dialogue Insérer hyperlien (voir la capture d'écran ci-dessous) pour définir la cible de l'hyperlien.
- La valeur évaluée de l'attribut `href` doit commencer par # (l'identifiant de fragment). Par conséquent, l'expression XPath sera : `concat('#', generate-id(nodeXXX))`. En alternative, dans l'onglet statique et dynamique, saisissez # dans la partie statique de l'adresse et `generate-id(nodeXXX)` dans la partie dynamique.

Mettre en lien vers des ressources externes

Les URI qui localisent des ressources externes peuvent être créées de manière suivante :

- En entrant l'URI directement dans l'onglet statique du dialogue Insérer hyperlien. Par exemple, un lien vers la page d'accueil d'Altova (<http://www.altova.com>) peut être saisi directement dans le champ d'entrée 'Address' de l'onglet statique.
- En sélectionnant un nœud dans la source du document XML dans l'onglet dynamique du dialogue Insérer hyperlien. Le nœud dans la source XML peut fournir un string de texte qui est soit : (i) l'URI à cibler, ou (ii) le nom d'une [entité non parsée](#)⁶⁰² qui a l'URI requis comme sa valeur. Par exemple, l'adresse du site Altova peut être contenue comme string de texte dans un nœud.
- En créant l'URI qui a les deux parties statique et dynamique dans l'onglet Static et Dynamic du dialogue Insérer hyperlien. Ceci peut être utile pour ajouter des préfixes statiques (par ex., un protocole) ou des suffixes (par ex., un nom de domaine). Par exemple, des adresses e-mail pourraient être créées en utilisant une partie statique de `mailto:` et une partie dynamique qui prend le contenu du string du nœud `//Contact/@email` (la capture d'écran ci-dessous crée un lien sur les contenus de l'espace réservé du nœud `//Contact/@email`, c'est pourquoi le sélecteur abrégé `self::node()` a été utilisé.). La touche **Éditer XPath** ouvre le [dilaogue Éditer expression XPath](#)⁹⁹² pour vous aider à créer une partie dynamique de l'hyperlien.



Pour savoir comment utiliser les entités non parsées, consultez la section [URI de l'entité non parsée](#) ⁶⁰².

Note : tandis que lier des documents externes est pris en charge par la spécification FO, une limitation FOP pourrait résulter en liens externes ne fonctionnant pas dans des documents PDF créés avec FOP.

La modification Authentic View du contenu du nœud de parent

La [valeur du nœud parent d'un bouton ou d'un hyperlien peut être sélectionnée par l'utilisateur Authentic View](#) ⁵⁹⁷. La SPS peut être conçue pour modifier la présentation basée sur ce que l'utilisateur Authentic View sélectionne.

Éditer les propriétés d'hyperliens

Pour éditer un hyperlien, clic droit soit sur la balise de début ou de fin de l'hyperlien (A), et sélectionnez **Éditer URL** depuis le menu contextuel. Ceci ouvre le dialogue Éditer hyperlien (*capture d'écran ci-dessous*). Le dialogue Éditer hyperlien peut aussi être accédé via la propriété `URL` du groupe des propriétés *Hyperlien* dans la fenêtre des Propriétés.

Retirer et supprimer les hyperliens

Pour supprimer un hyperlien, sélectionnez l'hyperlien (en cliquant soit sur la balise de début ou de fin de l'hyperlien (A)), et appuyez sur la touche **Supprimer**. L'hyperlien et son contenu sont supprimés.

7.8 Exemple : Langues multiples

Très souvent, les documents et formulaires Authentic devront contenir du contenu dans de multiples langues ou demanderont à l'utilisateur de choisir un langage préféré. StyleVision offre toute une gamme de fonctions qui peuvent être utilisées pour atteindre ces objectifs. Ci-dessous, vous trouverez quelques possibilités qui sont démontrées dans les exemples *Langues multiples* dans le projet *Exemples* délivré avec StyleVision. (Le projet *Exemples* devrait charger automatiquement par défaut quand vous démarrez d'abord StyleVision. Il peut aussi être chargé en sélectionnant la commande de menu **Projet | Ouvrir**, puis en recherchant le fichier

Exemples.svp dans le dossier : C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExemples.)

Utiliser les variables et conditions

Le langage préféré de l'utilisateur est saisi dans une [variable éditable](#) ⁴³⁸. Une [condition](#) ⁴⁰⁸ avec de multiples branches mappe chaque langage vers le contenu du langage correct. Le choix du langage de l'utilisateur est utilisé pour sélectionner la branche conditionnelle correcte.

The screenshot shows a form with a language selection section at the top. It includes a label 'I-9' and two radio buttons for 'English' and 'German', each followed by a variable reference '\$Language'. Below this is a section labeled 'Person' containing a table with personal information fields. Each field has a corresponding variable reference in the 'First' column and a variable reference in the 'Last' column. The 'Date of Birth' field includes a date picker icon. At the bottom, there are buttons for 'Person', 'I-9', and '\$XML'.

Field	First	Last
Vorname	First (content)	First
Last	Last (content)	Last
Middle Initial	Middle (content)	Middle
Maiden Name	Maiden (content)	Maiden
Date of Birth (month/day/year)	DateOfBirth ? 1 2 (content)	DateOfBirth
Social Security #	SocialSecurity (content)	SocialSecurity

Dans la capture d'écran ci-dessus, notez que le choix de l'utilisateur est saisi comme valeur de la variable éditable. Les conditions dans la table ont deux branches pour deux choix de langage et test pour la valeur de la variable éditable. La sortie Authentic View est comme indiquée dans la capture d'écran ci-dessous.


☐ English ☒ German

Vorname	Niki
Nachname	Devgood
2. Vorname	
Mädchenname	
Geburtstag (Tag.Monat.Jahr)	16.02.1980 
Sozialversicherungsnummer	555-55-555

La stratégie ci-dessus est bien adaptée pour les formulaires dans lesquels l'utilisateur sélectionne le langage requis. Pour les détails, voir le fichier, `MultiLangByCondition.sps`, qui est dans le projet `Examples`.

Utiliser les paramètres et calculs automatiques

Un autre scénario en serait un dans lequel les mêmes données sont requises d'être la sortie dans différents langages. Une stratégie possible pour la condition serait d'utiliser un [paramètre](#) ⁴³¹, la valeur de laquelle déclenche la sortie de langage requise. La sortie de langage appropriée peut être déterminée, par exemple, par les moyens d'un [calcul automatique](#) ³⁹⁷. Le calcul automatique pourrait sortir le contenu approprié selon la valeur du paramètre.



Dans la capture d'écran ci-dessus, les calculs automatiques ont des expressions XPath de la forme :

```
if ( $Language = 'E' ) puis 'First' else
if ( $Language = 'G' ) puis 'First' else''
```

La valeur du paramètre global `$Language` peut être modifiée dans le design SPS ou peut être fourni via la ligne de commande au moment de l'exécution. Une multiple transformation peut être réalisée pour sortir les mêmes données dans les multiples langages..

Pour les détails, voir le fichier, `MultiLangByCondition.sps`, qui est dans le projet `Examples`.

Exemples de fichiers

Pour plus d'exemples, ouvrez le fichier de projet `Examples`, `Examples.svp`, qui se trouve dans le dossier : `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples`.

8 Présentation et Sortie

Dans le design SPS, un seul ensemble de fonctions de style est défini pour les composants. Ces styles sont convertis dans le markup de style dans les sorties respectives *Authentic View*, *HTML*, *RTF*, *PDF*, *Word 2007+* et *Texte dans l'édition Enterprise* ; *Authentic View*, *HTML*, *RTF*, et *Texte dans l'édition Professional* ; *HTML dans l'édition Basic*). Quelques effets de présentation, notamment des effets de présentation Web interactifs (tels que les listes déroulantes et les questionnaires d'événement JavaScript), ne seront pas, de par leur nature, disponibles dans la sortie de média paginée (RTF, PDF et Word 2007+). Dans ces cas, le média paginé utilisera un rendu d'impression utilisable de l'effet. Pour la sortie d'impression, toutefois, %STYLEVISION%> offre des [options de définition de page](#)⁵²⁶. Ces [options de média paginé](#)⁵²⁶, telles qu'une dimension de page, mise en page de page, et les en-têtes et bas de page, sont définies en plus du style des composants, et seront utilisées pour RTF, PDF et la sortie Word 2007+ à elle seule.

Note : puisque le texte clair ne peut pas être formaté, les propriétés de style de texte et les mises en page dans le design seront ignorées quand vous générez la sortie de texte.

Styliser des composants SPS

Tous les styles de composants de SPS sont réalisés utilisant les principes et la syntaxe CSS2. Les styles peuvent être définis dans les feuilles de style externes, globalement pour SPS, ainsi que localement sur un composant. L'ordre en cascade de CSS2 s'applique à SPS, et fournit une flexibilité considérable dans les styles de design. Comment travailler avec les styles CSS est décrit dans la sous-section [Travailler avec les Styles CSS](#)⁴⁹⁶ de cette sous-section.

Les valeurs des propriétés de style peuvent être saisies directement dans les Styles ou barres latérales des Propriétés, ou être définies via les [expressions XPath](#)⁵⁰⁸. Les avantages d'utiliser les expressions XPath sont que : (i) la valeur de propriété peut être prise du fichier XML, et (ii) que la valeur de propriété peut être assignée de manière conditionnelle selon un test contenu dans l'expression XPath.

En plus, dans le design SPS, certains éléments HTML sont disponibles comme markup pour les composants SPS. Ces [formats prédéfinis](#)⁴⁸¹ sont passés dans la sortie HTML. Le formatage inhérent dans un tel markup est, pour cette raison, aussi utilisé pour fournir le styling aux composants SPS. Lorsque les styles CSS sont appliqués aux formats prédéfinis, les styles CSS auront la priorité sur le style inhérent du format prédéfini. Ces formats prédéfinis sont décrits dans la sous-section [Formats prédéfinis](#)⁴⁸¹ de cette sous-section de cette section. Notez que les styles inhérents des formats prédéfinis sont convertis au markup équivalent pour les sorties RTF, PDF et Word 2007+.

Note : lorsque vous définissez les styles CSS pour un composant SPS, sachez que certains styles, de par leur nature, ne s'appliquent pas à la sortie du média paginé (RTF, PDF et Word 2007+). Aussi, lorsque des sélecteurs HTML sont utilisés (dans des feuilles de style externes et des règles de style global), ceux-ci ne s'appliqueront pas à la sortie du média paginé (RTF, PDF et Word 2007+). Lorsque de tels sélecteurs sont utilisés, un commentaire est affiché à côté du sélecteur de manière à ce que le style ne soit pas appliqué à la sortie Texte, RTF, PDF et Word 2007+.

Design pour la sortie du média paginé

Pour la prise en charge du média paginé de StyleVision (les sorties RTF, PDF et Word 2007+ et les feuilles de style XSLT pour RTF, PDF et Word 2007+), la [définition de page et les options de mise en page](#)⁵²⁶ sont disponibles. Ces options sont utilisées de manière supplémentaire dans les mécanismes de style du composant, et sont décrites dans la sous-section [Mettre en design la sortie d'impression](#)⁵²⁶ de cette section.


8.1 Formats prédéfinis

StyleVision fournit un nombre de formats prédéfinis, dont chacun correspond à un élément HTML (*capture d'écran ci-dessous*). Quand vous appliquez un Format prédéfini à un composant dans le Design, ce composant est marqué comme composant ayant une sémantique HTML correspondante. Ceci a deux effets :

- Un formatage inhérent au format prédéfini sélectionné est appliqué.
- Le composant est contenu dans le type de composant, *paragraph*, qui [le rend disponible pour le style local](#) ⁵⁰⁴ par le type de composant.

Assigner des formats prédéfinis

Les formats prédéfinis peuvent être assignés en cliquant sur **Insérer | Paragraphe spécial**, puis le format requis, ou en sélectionnant le format requis depuis la liste déroulante dans la barre d'outils (affiché ci-dessous).



Styles inhérents

Les formats prédéfinis utilisés dans StyleVision ont soit un ou deux des composants de style suivants :

- Un composant text-styling
- Un composant d'espacement.

Par exemple, le format `para (p)` prédéfini a uniquement un composant d'espacement ; il positionne l'espace vertical avant et après le composant sélectionné, et n'applique aucun style de texte. D'un autre côté, le format `Heading 1 (h1)` prédéfini a un composant text-styling et un composant d'espacement.

Les points de style suivants sur les formats prédéfinis devraient être notés :

- Le composant d'espacement d'un format prédéfini s'applique pour tout type de composant SPS, mais le style de texte uniquement s'il peut être appliqué. Par exemple, si vous sélectionnez une image et appliquez un format prédéfini de `Heading 1 (h1)` à celle-ci, alors le composant d'espacement prendra effet, mais pas le composant text-styling.
- Le composant text-styling des formats prédéfinis ne s'applique pas aux appareils d'entrée des données.
- Uniquement un seul format prédéfini s'applique au composant à tout moment donné.
- Le format prédéfini `Preformatted (pre)` applique le formatage équivalent à celui appliqué à l'onglet `pre` de HTML : les sauts de ligne et l'espacement dans le texte sont maintenus et une police à espacement fixe (tel un 'Courier') est utilisée pour l'affichage. Dans le cas de lignes 'run-on' sans sauts de ligne, tel un paragraphe de texte, le format prédéfini `Preformatted (pre)` affichera les lignes de texte sans enveloppement. Si vous souhaitez wrapper un texte, utilisez le format prédéfini `Preformatted, wrapping (pre-wrap)`.

Définir des styles supplémentaires pour un format prédéfini.

Les styles supplémentaires aux styles inhérents peuvent être définis pour un format prédéfini en le sélectionnant et appliquant un [style local via la barre latérale Styles](#) ⁵⁰⁴.

La touche Retour et les formats prédéfinis

Dans Authentic View, lorsque la touche **Return** est appuyée à l'intérieur des contenus d'un élément ayant un format prédéfini, l'instance d'élément actuel et son bloc sont terminés, et une nouvelle instance d'élément et un bloc sont insérés à ce point. Cette propriété est utile, par exemple, si vous voulez que l'utilisateur Authentic View puisse créer un nouvel élément, disons un élément type paragraphe, en appuyant sur la touche **Return**.

8.2 Échappement de sortie

Un caractère de string de texte est dénommé échappé lorsqu'il est écrit comme référence de caractère ou référence d'entité. Les deux types de références (caractère et entité) sont délimités par une esperluette au début et un point-virgule à la fin. Par exemple :

- La référence de caractère hexadécimal (ou Unicode) du caractère A est `A`
- La référence de caractère décimal du caractère A est `&# 65;`
- La référence d'entité HTML (et XML) du caractère & est `&`
- La référence de caractère hexadécimal (ou Unicode) du caractère & est `&`
- La référence de caractère décimal du caractère & est `&# 38;`
- La référence d'entité HTML (et XML) du caractère < est `<`

Échappement de sortie

L'échappement de sortie se réfère à la manière dont les caractères qui sont **échappés dans l'entrée** sont représentés dans la sortie. Un caractère est dit 'output-escaped' lorsqu'il est représenté dans la sortie comme référence de caractère ou d'entité. Notez qu'un caractère peut uniquement être output-escaped lorsqu'il est échappé dans l'entrée (*voir table ci-dessous pour des exemples*). Dans un SPS, l'échappement de sortie peut être activé ou désactivé pour :

- Fragments de texte statique,
- Espace réservé `contents`, et
- Calculs automatiques

Ceci est fait avec l'attribut `disable-output-escaping` du groupe des propriétés de *Text*. La valeur par défaut de cette propriété est `no`, ce qui signifie que `output-escaping` ne sera pas désactivé. Ainsi, les caractères qui sont échappés dans l'entrée seront échappés dans la sortie par défaut (*voir table ci-dessous pour les exemples*).

Pour désactiver l'échappement de sortie, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez le (i) texte statique, ou (ii) le fragment de texte statique, (iii) l'espace réservé `contents`, ou (iv) le calcul automatique pour lequel vous souhaitez désactiver l'échappement de sortie.
2. Dans la barre latérale des Propriétés, sélectionnez le groupe des propriétés *Text* pour l'item *Text* et définissez l'attribut `disable-output-escaping` comme `yes` pour les différentes sorties individuellement ou pour toutes les sorties. Les valeurs disponibles sont :

- For HTML (pour définir `disable-output-escaping` comme `yes` pour la sortie HTML).
- For Authentic (pour définir `disable-output-escaping` comme `yes` pour la sortie Authentic).
Notez que désactiver l'échappement de sortie pour Authentic View est activé **uniquement dans les Enterprise editions d'Authentic View** (à savoir, dans les Enterprise editions de StyleVision, Authentic Desktop, Authentic Browser et XMLSpy).
- For RTF (pour définir `disable-output-escaping` comme `yes` pour la sortie RTF).
- For PDF (pour définir `disable-output-escaping` comme `yes` pour la sortie PDF).
- For Word 2007+ pour définir `disable-output-escaping` comme `yes` pour la Word 2007+).
- For all (pour définir `disable-output-escaping` comme `yes` pour toutes les sorties à l'exception de Text).

Note : l'échappement de sortie ne s'applique pas à la sortie Text. (Il n'est ni activé ni désactivé.)

Lorsque l'échappement de sortie est désactivé pour un format de sortie particulier (par exemple, sortie HTML), le texte sélectionné ne sera pas échappé dans ce format de sortie, mais sera échappé dans les autres formats de sortie.

Ci-dessous, vous trouverez quelques exemples de texte avec l'échappement de sortie désactivé et/ou activé.

Un texte statique	désactiver-l'échappement de sortie	Texte de message de sortie
&	non	&
&	oui	&
&	non	&
&	oui	&
<	non	<
<	oui	<
&# 65;	non	&# 65;
&# 65;	oui	A
&lt;	non	&lt;
&lt;	oui	<
&amp;lt;	oui	<
&& lt;	oui	&<

Note : désactiver-Sortie_Échappement est pris en charge dans Authentic View uniquement dans les produits des Enterprise Editions d'Altova.

Utiliser l'output-escaping désactivé parmi les formats de sortie

Si output-escaping est désactivé, le string de texte peut avoir une signification dans une sortie, mais aucune signification dans toutes les autres sorties. Par exemple, prenez en compte le texte d'entrée suivant, qui a échappé des caractères (en surbrillance) :

```
&lt;b>Ce texte est en gras.&lt;/b>
```

Si output-escaping est désactivé, la sortie de ce texte sera comme suit :

```
<b>This text is bold.</b>
```

Si output-escaping est désactivé pour la sortie HTML et que cette sortie est consultée dans un navigateur (contrairement à un éditeur de texte), le markup sera significatif pour le navigateur HTML et le texte sera affiché en gras comme suit :

```
This text is bold.
```


Toutefois, si consulté dans un autre format de sortie, tel un PDF, le markup qui était significatif dans HTML ne sera pas nécessairement important dans cet autre format de sortie. Dans ce cas particulier cité ci-haut, le texte non échappé (échappement de sortie désactivé) sera sorti en format PDF comme suit :

```
<b>This text is bold.</b>
```

Comme l'exemple ci-dessus le démontre, le texte de sortie obtenu en désactivant le texte obtenu par 'disabling output-escaping' pourrait être interprété comme code dans le format de sortie, mais pas dans un autre. Ceci ne devrait en aucun cas être retenu lorsque vous utilisez la propriété 'Disable-Output-Escaping'.

8.3 Formatage de valeur (formater les types de données numériques)

Le formatage de valeur permet l’affichage des contenus des nœuds de type de données du Schéma XML numériques (voir [liste ci-dessous](#) ⁴⁸⁶) dans un format autre que la représentation lexicale de ce type de données. (Par exemple, la représentation lexicale d’un nœud de type de données `xs:date` est `YYYY-MM-DD`, avec un composant de fuseau horaire optionnel, tel que `+02:00.`) Le formatage de valeur est affiché dans Authentic View et, dépendant de la définition du formatage, peut aussi être disponible pour l’affichage dans HTML, Texte, RTF, PDF et la sortie Word 2007+. Le formatage de valeur peut aussi être utilisé pour formater le résultat d’un calcul automatique si le résultat du calcul automatique est dans le format lexical d’un des types de données numériques (voir [liste ci-dessous](#) ⁴⁸⁶) pour lequel le formatage de valeur est disponible.

Dans les sous-sections de cette section, nous allons décrire :

- comment le [mécanisme de formatage de la valeur fonctionne](#) ⁴⁸⁶, et
- la [syntaxe](#) ⁴⁸⁹ pour définir le formatage de valeur.

Note : le formatage de valeur ne change pas le format dans lequel les données sont stockées dans le document XML. Dans le document XML valide, les données sont toujours stockées dans le format lexical approprié du type de données du nœud approprié. Le formatage de valeur est appliqué dans l’affichage dans Authentic View et, en option (si disponible), dans l’affichage dans la sortie.

Les types de données numériques pour lesquels le formatage de valeur est disponible

Le formatage de valeur est disponible pour les types de données suivants :

- `xs:decimal`; `xs:integer`; les 12 types intégrés dérivés de `xs:integer`
- `xs:double` et `xs:float` lorsque les valeurs sont entre et incluent 0.000001 et 1,000,000. Les valeurs en dehors de cette portée sont affichées en notation scientifique (par exemple : `1.0E7`), et ne peuvent pas avoir de formatage de valeur qui s’y applique.
- `xs:date`; `xs:dateTime`; `xs:duration`
- `xs:gYear`; `xs:gYearMonth`; `xs:gMonth`; `xs:gMonthDay`; `xs:gDay`

8.3.1 Mécanisme de formatage de valeur

Le formatage de valeur peut être appliqué à :

- Un [nœud de type de données numérique](#) ⁴⁸⁶, tel que `xs:decimal` ou `xs:date` qui est présent dans SPS comme contenu ou champ d’entrée.
- Un calcul automatique qui évalue une valeur qui a un format lexical d’un [type de données numérique](#) ⁴⁸⁶.

Définir le formatage valeur

Pour définir le formatage de valeur pour un nœud ou un calcul automatique dans SPS, faites comme suit :

1. Sélectionnez l'espace réservé `contents` ou champ d'entrée du nœud, ou le calcul automatique.
2. Dans la barre latérale des Propriétés, sélectionnez un item, puis le groupe *Content* (ou le groupe *AutoCalc*) des propriétés. Puis, cliquez sur le bouton Éditer [...] de la propriété *Formatage valeur*. En alternative, clic droit et sélectionnez **Éditer formatage valeur** depuis le menu contextuel. Le dialogue *Formatage valeur* apparaît (*capture d'écran ci-dessous*). C'est différent selon si le composant sélectionné était un nœud ou un calcul automatique. Si le composant sélectionné était un nœud, alors le dialogue comme celui du dessous apparaît. Le nœud représenté dans la capture d'écran ci-dessous est de type de données `xs:date`.

Formatage valeur

Format pour le champ content

☐ Non formaté

☒ Formater en tant que valeur de schéma XML

Options pour la valeur de schéma XML


Le type de données dans l'instance XML: date

Formater dans les docs de sortie en: DD Month YYYY

☒ Appliquer le même format à la sortie XSLT (certaines options ne s'appliquent pas)

Notez que la capture d'écran ci-dessus contient une ligne : Les *formats de type 'date'* et celui du format standard du type de données `xs:date` sont indiqués à côté de la case à cocher *Non formaté*. Pour un nœud d'autres types de données, cette information serait en conséquence différente.

Si le composant sélectionné était un calcul automatique, le dialogue suivant apparaîtrait.



3. À cette étape, vous spécifiez si l'affichage de la valeur du composant doit être non formaté ou formaté. Si vous souhaitez que la sortie soit non formatée, sélectionnez le bouton radio *Non formaté*. Autrement, sélectionnez le bouton radio *Formater en tant que valeur schéma XML*. (Si la valeur n'est pas formaté, la sortie a le formatage standard pour le type de données du nœud sélectionné ou le type de nœud du résultat du calcul automatique. Si vous spécifiez *Formater en tant que valeur de schéma XML* pour un calcul automatique, vous devez sélectionner en plus (depuis une liste déroulante) le type de données du résultat du calcul automatique attendu.
4. Saisissez la définition du formatage valeur. Cette définition peut être saisie de trois manières : (i) en sélectionnant depuis la liste déroulante des options disponibles pour ce datatype (voir le *champ d'entrée 'Formater dans les docs de sortie' dans la capture d'écran ci-dessus*) ; (ii) en saisissant la définition directement dans le champ d'entrée ; et (iii) en utilisant les boutons **Insérer champ** et **Options de champ** pour créer la définition correctement. Voir [Syntaxe du formatage valeur](#) ⁴⁸⁹ pour une description complète de diverses options de formatage.

Erreurs dans la syntaxe

S'il existe une erreur dans la syntaxe, la chose suivante se passe :

- La définition est affichée en rouge.
- Un message d'erreur, également en rouge, est affiché sous le champ d'entrée.
- Le bouton **OK** dans le dialogue Formatage valeur est désactivé.
- Le bouton **Aller à Erreur** dans le dialogue Formatage valeur est activé. En cliquant dessus, le curseur se place au point dans la définition de format où se trouve l'erreur de la syntaxe.

Décalage des données et formats de type de données

Si les données saisies dans un nœud XML ne correspondent pas au format lexical de ce datatype du nœud, ou si le résultat d'un calcul automatique ne correspond au format lexical du type de données attendu, alors le formatage sera indéfini et ne s'affichera pas correctement dans la sortie.

Appliquer le Formatage valeur à la sortie

Le Formatage valeur que vous définissez s'applique à Authentic View, qui est pris en charge dans les éditions Enterprise et Professional.

Certaines définitions du Formatage valeur—pas toutes!—peuvent en plus être appliquées aux sorties HTML, Texte, RTF, et PDF. À cette fin, vérifiez la case à cocher Appliquer le même format à la sortie XSLT. Si cette option n'est pas cochée, ou si elle n'est pas disponible alors seul Authentic View affichera le Formatage valeur, tandis que la sortie affichera la valeur dans le format standard pour le datatype du composant (le format lexical).

8.3.2 Syntaxe du Formatage valeur

La syntaxe du Formatage valeur est :

```
[prefix character/s]field[suffix character/s][{field-option1, field-option2, ...}])+
```

where **prefix character/s** et **suffix character/s** sont des spécificateurs optionnels utilisés pour contrôler des alignements et l'affichage de symboles positifs / négatifs ;
field peut être un formatage ou texte spécifique au datatype ; et
{field-option(s)} est un qualificateur optionnel, qui permet des options de formatage supplémentaires.

Explication de la syntaxe de définition

La définition du Formatage valeur est construite comme suit :

- La définition est composée d'un ou de plusieurs champs. Par exemple, la définition `DD Month YYYY` a trois champs.
- Les champs peuvent être exécutés ensemble, ou ils peuvent être séparés par les caractères suivants : espace, trait d'union, virgule, point, période, ou par string de texte entre guillemets simples ou doubles. Par exemple, dans la définition : `DD-Month' in the year 'YYYY`, les champs `DD` et `Month` sont séparés par un trait d'union, et les champs `Month` et `YYYY` sont séparés par un string de texte enveloppé par des guillemets simples.
- Un champ peut avoir un/des caractère/s de préfixe et/ou suffixe optionnel/s. Par exemple :
`<+###,##0.00`.
- Un champ peut avoir un ou plusieurs options de champ optionnel. L'/les option/s de champ doit/doivent être contenue/s dans un ensemble d'accolades, et doivent suivre le champ sans espace intervenant. De multiples options de champ pour un champ simple sont séparées par une ", " (comma). Par exemple, dans la définition : `DD Month{uc,ro} YYYY`, `uc` et `ro` enveloppés par des accolades sont des options de champ pour le champ `Month`.

Exemples

Exemple du Formatage valeur pour un type de données `xs:decimal` :

```
"$" (##0.00)
```

Exemples de la sortie :

```
$ 25.00
$ 25.42
$ 267.56
```

Exemple du Formatage valeur pour un type de données `xs:date` :

```
DD Month{uc,ro} YYYY
```

where `uc` et `ro` sont des options de champ pour mettre le champ `Month` en majuscule et en lecture seule, respectivement

Un exemple de la sortie serait :

```
24 SEPTEMBER 2003
```

Types de champs

Un type de champ représente un composant des données et de la manière dont ce composant doit être formaté. Le formatage inhérent dans le type de champ peut être modifié davantage par des modificateurs de préfixe et suffixe ainsi que par les options de champ. Les tables suivantes recensent les types de champ disponibles. Notez que, dans le menu de la liste déroulante du dialogue Formatage valeur, il existe des définitions du Formatage valeur 'type-specific' et 'field-only'. Vous pouvez sélectionner un de ceux et les modifier tel que requis en ajoutant des modificateurs de préfixe, de suffixe et/ou d'options de champs.

Types de champs	Explication
#	Espace si pas de chiffre à la position
0	Zéro si pas de chiffre à la position
.	Marque décimale
,	Séparateur de groupe de chiffres
Y	Année
y	année (base = 1930) ; voir note ci-dessous
MM	Mois, doit avoir une longueur de 2
DD	Jour, doit avoir une longueur de 2
W	Numéro de la semaine
d	Numéro du jour de la semaine (1 à 7)
i	Jour dans l'année (1 à 366)
hh	Heure (0 à 23), doit avoir une longueur de 2

HH	Heure (1 à 12), doit avoir une longueur de 2
mm	Minute, doit avoir une longueur de 2
ss	Seconde, doit avoir une longueur de 2
AM	AM ou PM
am	am ou pm
AD	AD ou BC
ajouter	ajouter ou bc
CE	CE ou BCE
ce	ce ou bce

Types de champs	Explication
Jour de la semaine	Jour de la semaine (Dimanche, Lundi...)
JOUR DE LA SEMAINE	Jour de la semaine (DIMANCHE; LUNDI...)
weekday	Jour de la semaine (dimanche, lundi...)
Wkd (Jds)	Jour de la semaine (Dim, Lun...)
WKD (JDS)	Jour de la semaine (DIM, LUN...)
wkd (jds)	Jour de la semaine (dim, lun...)
Mois	Mois (Janvier, Février...)
MOIS	Mois (JANVIER, FÉVRIER...)
mois	Mois (janvier, février...)
Moi	Mois (Jan, Fév...)
MOI	Mois (JAN, FEV...)
moi	Mois (jan, fév...)

Notes sur longueur de champ et longueur d'entrée

Les points suivants liés à la longueur des composants devraient être notés :

Longueur des champs de date : Lorsque des champs comme MM, DD, HH, hh, mm, et ss sont utilisés, il doivent avoir la longueur de 2 dans la définition. Lorsque les champs y ou Y sont utilisés, le nombre de caractères y ou Y dans la définition détermine la longueur de la sortie. Par exemple, si vous spécifiez YYY, alors la sortie pour une valeur de 2006 serait 006 ; pour une définition de YYYYYY, ce serait 002006. Voir aussi 'Base Year' ci-dessous.

Étendre la longueur du champ : Le symbole * (astérisque) est utilisé pour étendre la longueur d'un champ numérique non sémantique (entiers, décimales, etc). Dans le cas des décimales, il peut être utilisé soit d'un côté ou des deux du point décimal. Par exemple, le Formatage valeur *0.00* assure qu'un nombre aura les zéros tel que spécifié dans le formatage si ces emplacements de chiffres sont vides, de même que tout nombre de chiffres des deux côtés du point décimal.

Longueurs d'entrée dans Authentic View: L'affichage dans Authentic View des contenus d'un nœud est basé sur la définition du Formatage valeur pour ce nœud. Pour cette raison, l'utilisateur Authentic View ne sera pas à même d'insérer plus de caractères que ceux autorisés par la définition du Formatage valeur. Il s'agit d'une manière utile pour restreindre l'entrée dans Authentic View. Notez, toutefois, que si la longueur d'une valeur **pré-existante** dans le document XML excède la longueur spécifiée dans la définition du formatage, alors toute la valeur est affichée.

Note : si un champ ne rend pas de texte, ceci peut être dû à votre paramètre de région dans Windows. Par exemple, Windows renvoie un string vide pour le champ AM/PM si le paramètre de langage régional est allemand.

Modificateurs de préfixe et de suffixe

Les modificateurs de préfixe et de suffixe sont utilisés pour modifier l'alignement textuel et les représentations positives/négatives des champs. La table suivante recense les modificateurs de préfixe et suffixe disponibles.

Préfixe	Suffixe	Explication
<		Aligné à gauche ; défaut pour texte. Pour les numéros, qui sont alignés à droite par défaut, ceci est significatif s'il existe un nombre fixe d'espaces dominants.
>		Aligné à droite ; défaut pour numéros.
?		Symbole Moins adjacent au numéro si négatif ; rien autrement. Il s'agit du défaut pour les numéros.
<?		Symbole Moins aligné à gauche si négatif ; rien autrement. Numéro aligné à gauche, suit le signe moins.
<?>		Symbole Moins aligné à gauche si négatif ; rien autrement. Numéro aligné à droite.
-	-	Symbole Moins adjacent au numéro si négatif ; espace autrement. Emplacement avant le numéro (préfixe), après le numéro (suffixe).
<-	>-	Symbole Moins si négatif ; espace autrement. Numéro et signe adjacent. Aligné à gauche (préfixe); aligné à droite (suffixe).
<->		Symbole Moins aligné à gauche si négatif ; espace autrement. Numéro aligné à droite.
+	+	Signe Plus ou Moins toujours, adjacent au numéro ; avant le numéro (préfixe) après le numéro (suffixe).
<+	>+	Signe Plus ou moins toujours, adjacent au numéro ; aligné à gauche (préfixe) aligné à droite (suffixe).
<+>		Signe plus ou moins toujours, aligné à gauche ; numéro aligné à droite.
(	)	Parenthèses si négatif ; espace autrement. Adjacent au numéro.
<(		Parenthèses si négatif ; espace autrement. Adjacent au numéro. Aligné à gauche.
<(>		Parenthèses si négatif ; espace autrement. Parenthèses gauche alignés à gauche ; numéro et parenthèses à droite adjacents et alignés à droite.
[	]	Parenthèses si négatif ; espace autrement. Adjacent au numéro.

*	*	Nombre de chiffres extensible à gauche (préfixe) ou à droite (suffixe)
—	—	Espace
^	^	Caractère de remplissage (défini dans les options)
	th	Numéros ordinaux en EN (st, nd, rd, ou th)
	TH	Numéros ordinaux en EN (ST ND, RD, ou TH)

Options de champs

Les options de champ permettent des modifications avancées à réaliser dans les champs. Les options suivantes sont disponibles :

Option	Explication
uc	Faire majuscule
lc	Faire minuscule
gauche	Aligné à gauche
droite	Aligné à droite
ro	Lecture (XML) uniquement ; pas d'édition permise
éditer	Le champ est éditable (actif par défaut)
dec=<char>	Spécifie un caractère pour un point décimal (défaut est point)
sep=<char>	Spécifie un caractère pour un séparateur de chiffre (défaut est virgule)
fill=<char>	Spécifie le caractère de remplissage
base=<year>	Année de base pour les champs d'année (<i>voir la note ci-dessous</i>)
pos	N'affiche que les numéros positifs ; entrée des numéros négatifs autorisée

Les options de champs devraient être utilisées pour générer le formatage de numéro pour les langues européennes, qui échangent les virgules et les périodes du système de la langue anglaise : par exemple, 123.456,75.

Le Formatage valeur à utiliser pour obtenir le formatage ci-dessus serait : ###,###.##{dec=, , sep=. }

Notez que le champ maintient le formatage anglais, tandis que ce sont les options de champs `dec` et `sep` qui spécifient le symbole décimal et le séparateur de chiffres. Si le symbole décimal et le séparateur de chiffres ne sont pas spécifiés, ces caractères passent par défaut au symbole décimal et séparateur de chiffre des paramètres régionaux de Windows OS (**Panel de commande | Tous items | Région | Format**).

Note sur année de base

Lorsque vous utilisez des **formats d'année courts** (tel que `yy` et `YY`), l'année de base spécifie un 'cut-off' pour un siècle. Par exemple, l'option de champ de l'année de base pourrait être utilisée dans la définition `DD-MM-YY{base=1940}`. Si l'utilisateur saisit une valeur égale à ou supérieure aux deux derniers chiffres de l'année de base, qui sont considérés ensemble en tant qu'entiers positifs à deux chiffres, alors le siècle est le même que celle de l'année de base. Si la valeur saisie par l'utilisateur est inférieure à la valeur de l'entier des deux derniers chiffres, alors le siècle est le siècle de l'année de base plus un. Par exemple, si vous définissez `base=1940`, si l'utilisateur de Authentic View saisit `50`, la valeur saisie dans le document XML sera `1950` ; si l'utilisateur saisit `23`, la valeur saisie dans le document XML sera `2023`.

Notez les points suivants :

- Bien que deux chiffres sont généralement utilisés en tant que format court de l'année, les formats d'année courts 'one-digit' et 'three-digit' peuvent également être utilisés avec une année de base.
- Les types de données pour lesquels des formats d'année courts peuvent être utilisés sont : `xs:date`, `xs:dateTime`, `xs:gYear`, et `xs:gYearMonth`.
- Si le Formatage valeur est défini pour n composant de calcul automatique, assurez-vous que le datatype correct est sélectionné dans le dialogue du Formatage valeur. (Le type de données de la date sélectionné devrait être celui du résultat pour lequel le calcul automatique est évalué.)
- Si le type de champ `yy` est utilisé, l'année de base par défaut est 1930. Définir explicitement une année de base écrase le défaut.
- Si le type de champ `YY` est utilisé sans année de base définie, alors l'utilisateur Authentic View sera à même de modifier uniquement les deux derniers chiffres de la valeur de l'année à 'four-digit' ; les deux premiers chiffres restent inchangés dans le document XML.

8.4 Travailler avec les Styles CSS

Le document de design SPS est stylé avec les règles CSS. Les règles de style peuvent être spécifiées :

- Dans les [feuilles de style CSS externes](#)⁴⁹⁷. Les feuilles de style CSS externes peuvent être ajoutées via la barre latérale de l'[Aperçu de design](#)⁴⁸ et via la barre latérale [Répertoire de Style Repository](#)⁵⁹.
- Dans les [styles globaux](#)⁵⁰¹ pour le SPS, qui peuvent être considérés pour être définis à l'intérieur de SPS et à son démarrage. (Dans la sortie HTML, ces styles globaux sont définis à l'intérieur de l'élément enfant `style` de l'élément `head`.) Les styles globaux sont définis dans la barre latérale du [Répertoire de style](#)⁵⁹.
- [Localement](#)⁵⁰⁴, dans des composants individuels du document. Dans la sortie HTML, de telles règles dans l'attribut `style` des éléments individuels HTML. Les règles de style locales sont définies dans la barre latérale des [Styles](#)⁶¹.

Chacune des méthodes ci-dessus pour créer des styles est décrite en détail dans les sous-sections de cette section (*liens ci-dessus*).

Note : puisque les styles CSS ne peuvent pas être appliqués au texte clair, ils ne seront pas appliqués dans la sortie Texte.

Terminologie

Une feuille de style CSS consiste en une ou plus de règles de style. Une règle a l'air de ceci :

```
H1 { color: blue }
```

ou

```
H1 { color: blue;  
    margin-top: 16px; }
```

Chaque règle a un sélecteur (dans les exemples ci-dessus, `H1`) et une déclaration (`color: blue`). La déclaration est une liste de propriétés (par exemple, `color`) avec des valeurs (`blue`). Nous nous référons à chaque paire de property-value comme définition de style. Dans StyleVision, les styles CSS peuvent être définis dans la barre latérale [Styles](#)⁶¹ (styles locaux) et [Répertoire de style](#)⁵⁹ (styles globaux).

Ordre de cascade

L'ordre de cascade de CSS s'applique. Ceci signifie que la préséance des règles est évaluée sur la base de :

1. **l'origine.** Les feuilles de style externes ont une préséance plus faible que les styles globaux, et les styles globaux ont une préséance plus faible que les styles locaux. Les feuilles de style externes sont considérées être importées, et l'ordre d'importation est important, avec le dernier de deux feuilles de style importées ayant préséance.
2. **Spécification.** Si deux règles s'appliquent au même élément, la règle avec plus de sélecteurs spécifiques a préséance.
3. **Ordre.** Si deux règles ont la même origine et spécificité, la règle qui apparaît plus tard dans la feuille de style a préséance. Les feuilles de style sont considérées venir avant la règle définie de la feuille de style importée.

Les Styles CSS dans les SPS modulaires

Quand un module SPS est ajouté à un autre SPS, alors les styles CSS dans le SPS référant ont la priorité sur ceux dans le module ajouté. Lorsque de multiples modules sont ajoutés, alors les styles CSS dans ces modules situés relativement bas dans la liste de module ont la priorité. For more information sur les SPS modulaires, voir la section [SPS modulaires](#) ³⁵⁵.

Prise en charge de CSS dans Internet Explorer

Les versions d'Internet Explorer (IE) antérieures à IE 6.0 interprètent certaines règles CSS différemment que IE 6.0 et plus récentes. En tant que designer, il est important de savoir quelle version d'IE vous conserverez. La version IE 6.0 et plus récente propose une prise en charge pour les interprétations plus anciennes et plus récentes, permettant ainsi d'utiliser même l'interprétation plus ancienne dans les versions plus récentes (IE 6.0 et plus récente). Quelle interprétation est utilisée par IE 6.0 et ultérieure est déterminée par une touche dans le code du document HTML. Dans un SPS, vous pouvez [spécifier](#) ¹⁰³⁷ si les documents de sortie HTML et Authentic View devraient être stylés selon l'[interprétation Internet Explorer plus ancienne ou plus récente](#) ¹¹⁸. Vous devriez définir les styles CSS selon l'interprétation sélectionnée. Pour plus de détails, voir les [Propriétés](#) ¹⁰³⁹ : [Prise en charge CSS](#) ¹⁰³⁹.

Note : pour plus d'information sur la spécification CSS, allez à <http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/>.

8.4.1 Feuilles de style externes

Cette section décrit comment les feuilles de style CSS externes peuvent être gérées de l'intérieur de la GUI StyleVision. Elle consiste en les parties suivantes :

- [Ajouter une feuille de style CSS externe au SPS](#) ⁴⁹⁷
- [Consulter les contenus de la feuille de style CSS externe et modifier l'applicabilité média](#) ⁴⁹⁸
- [Modifier la préséance](#) ⁴⁹⁹
- [Basculer entre la feuille de style CSS entière et la feuille de style CSS unique](#) ⁵⁰⁰

Les feuilles de style CSS externes peuvent être gérées de deux barres latérales : la [barre latérale du Référentiel de Style](#) ⁵⁹ et la [barre latérale de l'Aperçu de Design](#) ⁴⁸. Si un aspect des feuilles de style externes est consultable dans les deux barres latérales (par exemple, la préséance relative de multiples feuilles de style), alors les changements réalisés dans une barre latérale seront automatiquement reflétés dans l'ordre.

Ajouter une feuille de style CSS externe au SPS

Pour assigner une feuille de style CSS externe au SPS, procédez comme suit :

1. Dans l'Aperçu design, sélectionnez un item externe dans la fenêtre du Référentiel de Style (*capture d'écran ci-dessous*).



2. Cliquez sur la touche **Ajouter** en haut à gauche de la barre d'outils du Référentiel de Style (voir la capture d'écran ci-dessus).
3. Dans le dialogue Ouvrir qui apparaît, recherchez et sélectionnez le fichier CSS requis, puis cliquez sur **Ouvrir**. Le fichier CSS est ajouté à l'item externe comme faisant partie de sa structure d'arborescence (voir liste d'arborescence et capture d'écran ci-dessous).
4. Pour ajouter une feuille de style CSS externe supplémentaire, répétez les étapes 1 à 3. La nouvelle feuille de style CSS sera ajoutée à l'arborescence externe, en dessous de toutes les feuilles de toutes les feuilles de style CSS externes précédemment ajoutées.

Note : vous pouvez aussi ajouter une feuille de style CSS externe via la barre latérale [Aperçu de Design](#) ⁴⁸.

Consulter et modifier l'arborescence de feuilles de style CSS


L'arborescence des feuilles de style CSS externes est structurée comme suit (voir aussi la capture d'écran ci-dessous) :

```

- CSS-1.css (emplacement du fichier apparaît sur mouseover)
  - Media (peut être défini dans la fenêtre de le Référentiel de style)
  - Règles (non-éritable ; doit être édité dans le fichier CSS)
    - Selector-1
      - Property-1
      - ...
      - Property-N
    - ...
    - Selector-N
+ ...
+ CSS-N.css
```

Le média vers lequel cette feuille de style particulière est applicable dans la fenêtre Référentiel de Style. Procédez en cliquant sur la flèche vers le bas à droite de l'item et sélectionnez le média requis depuis la liste déroulante. Les règles définies dans la feuille de style CSS externe sont affichées, mais ne peuvent pas être éditées. La feuille de style, les Règles, et les items des sélecteurs dans l'arborescence sont élargis et réduits en cliquant sur les symboles + et - à gauche de chaque item (voir la capture d'écran ci-dessous).

Pour supprimer une feuille de style externe, sélectionnez la feuille de style et cliquez sur la touche **Réinitialiser** dans la barre d'outils du Référentiel de Style.



Modifier la préséance des feuilles de style CSS externes

Les feuilles de style CSS assignées à la fenêtre du Référentiel de Style seront importées dans le fichier de sortie HTML utilisant l'instruction `@import`. Dans le fichier HTML, ceci aurait l'aspect suivant :

```
<html>
  <head>
    <style>
      <!--
        @import url("ExternalCSS-1.css");
        @import url("ExternalCSS-2.css") screen;
        @import url("ExternalCSS-3.css") print;
      -->
    </style>
  </head>
  <body/>
</html>
```


L'ordre dans lequel les fichiers sont recensés dans le fichier HTML correspond à l'ordre dans lequel ils sont recensés dans l'arborescence externe du Référentiel de Style et dans l'arborescence des fichiers CSS de la barre latérale de l'Aperçu de Design. Pour changer l'ordre des feuilles de style CSS dans le Référentiel de style, sélectionnez la feuille de style pour laquelle la préséance doit être changée. Puis, utilisez les touches

Déplacer vers le haut  ou **Déplacer vers le bas**  dans la barre d'outils du Référentiel de style pour repositionner cette feuille de style relative aux autres feuilles de style dans l'arborescence. Dans la barre latérale de l'Aperçu de Design, cliquez sur la touche Éditer de la feuille de style CSS et sélectionnez la commande **Déplacer vers le haut** ou **Déplacer vers le bas** tel que requis.


Important : Notez que si la feuille de style la plus basse qui a la **préséance d'importation la plus importante**, et que la préséance d'importation se réduit avec chaque feuille de style plus élevée dans l'ordre de la liste. L'ordre de la préséance d'importation dans la liste affichée ci-dessus est : (i) `ExternalCSS-3.css`; (ii) `ExternalCSS-2.css`; (iii) `ExternalCSS-1.css`. Lorsque les deux règles CSS, chacune dans une feuille de style différente, utilisez le même sélecteur, la règle dans la feuille de style avec la préséance d'importation la plus élevée s'applique.

Basculer entre tous les fichiers CSS et un seul fichier CSS

Vous pouvez choisir entre : (i) laisser les règles dans tous les fichiers CSS être appliquées avec les règles de cascade déterminant la préséance, ou (ii) laisser les règles dans un seul fichier CSS sélectionné être appliquées. Vous pouvez sélectionner l'option que vous voulez avoir dans la barre latérale de l'Aperçu de Design (voir la capture d'écran ci-dessous). Cliquez sur le bouton **Éditer** de tous fichiers CSS recensés et sélectionnez soit la commande **Mix Styles** ou la commande **Select One**. Cette option est aussi disponible dans le Référentiel de Style (sur toute feuille de style externe).



Si vous cliquez sur la commande **Sélectionner Un fichier CSS avec XPath**, un dialogue apparaît dans lequel vous pouvez saisir l'expression XPath (*capture d'écran ci-dessous*). L'expression XPath doit évaluer le nom d'un des fichiers CSS dans le SPS, exactement comme ces noms sont recensés dans le volet supérieur du dialogue. Si vous saisissez le nom du fichier comme string, notez que, tout comme tous les strings dans les expressions XPath, le string doit être saisi à l'intérieur de guillemets simples.



Veillez noter les points suivants :

- *Lorsqu'un fichier CSS unique est sélectionné* : Dans les sorties Authentic et HTML, toutes les règles du fichier CSS sélectionné sont appliquées et ces règles sont prises en charge dans tous les composants de design. Dans la et les sorties RTF, PDF, 2007+ outputs, seules les règles de sélecteur de classe depuis le fichier CSS sélectionné sont appliquées. Les règles non-classe sont appliquées depuis les fichiers CSS, avec des conflits étant résolus sur la base de la priorité du fichier CSS. Dans la et les sorties RTF, PDF, et Word 2007+ , ces règles peuvent être appliquées dans les composants de design suivants : [Calculs automatiques](#)³⁹⁷, [l'espace réservé \(contenus\)](#)¹³⁹, [les composants de paragraphe \(bloc\)](#)¹⁴¹, et [les cellules de table](#)¹⁵⁷.
- *Lorsque les styles sont mixés depuis tous les fichiers CSS* : Dans les sorties Authentic et HTML, toutes les règles depuis tous les fichiers CSS sont appliquées et prises en charge dans tous les composants de design. Les conflits sont résolus sur la base de la priorité du fichier CSS. Dans la et les sorties RTF, PDF, et Word 2007+ , seules les règles de sélecteur non-classe sont appliquées, avec des conflits étant résolus sur la base de la priorité.

8.4.2 Styles Globaux

Les styles globaux sont définis pour le design SPS entier dans le Référentiel de Styleet recensés dans le Référentiel de style sous l'en-tête global. Ils sont passés à Authentic View et au document de sortie HTML comme règles CSS. Dans le document HTML, ces règles CSS sont écrites à l'intérieur de l'élément `/html/head/style`.

Dans le Référentiel de Style, un style global est une seule règle CSS consistant en un sélecteur et des propriétés CSS pour ce sélecteur. Créer un style global, pour cette raison, consiste en deux parties :

- Ajouter un nouveau style et déclarer le sélecteur CSS pour celui-ci
- Définir les propriétés CSS pour le sélecteur

Sélecteurs pris en charge


Les [sélecteurs](#) suivants sont pris en charge :

- *Sélecteur universel* : écrit comme *
- *Sélecteurs de type* : noms d'élément, tel que h1
- *Sélecteurs d'attribut* : par exemple, [class=maindoc]
- *Sélecteurs de classe* : par exemple, .maindoc
- *Sélecteurs ID* : par exemple, #header


Ajouter un style global

Pour ajouter un style global au design SPS, suivez les étapes suivantes :

1. Dans l'Aperçu de design, sélectionnez un item Global dans la fenêtre du Référentiel de Style (*capture d'écran ci-dessous*).



2. Cliquez sur la touche **Ajouter** en haut à gauche de la barre d'outils du Référentiel de Style (*voir la capture d'écran ci-dessus*). Un style global est inséré dans l'arborescence globale avec un sélecteur * (qui sélectionne tous les éléments HTML) ; le sélecteur universel est le sélecteur par défaut pour chaque style global nouvellement inséré.
3. Pour changer le sélecteur du sélecteur universel par défaut, double-cliquez sur le sélecteur et éditez-le.



4. Désormais, définissez les valeurs de la propriété CSS pour le sélecteur. Suivez à cette fin les explications dans la section, [Définir les valeurs de style](#) ⁽⁵⁰⁶⁾.
5. Pour ajouter un autre style global, répétez les étapes 1 à 4. Le nouveau style global sera ajouté à l'arborescence globale, en dessous de tous les styles globaux ajoutés précédemment ajoutées.

Note :

- Les styles globaux peuvent aussi être insérés avant un style global sélectionné dans l'arborescence global en cliquant sur la touche **Insérer** dans la fenêtre du Référentiel de style. Les touches **Ajouter** et **Insérer** sont aussi disponibles via le menu contextuel qui apparaît quand vous cliquez avec la touche de droite sur un sélecteur global.
- Un style global avec un sélecteur qui est un élément HTML peut être inséré en cliquant avec la touche de droite sur l'élément dans l'arborescence global, puis en sélectionnant **Ajouter Sélecteur | HTML | HTML`ElementName`**.

Éditer et supprimer les styles globaux

Les deux sélecteurs de style ainsi que leurs propriétés peuvent être édités dans la fenêtre du Référentiel de style.

- Pour éditer un sélecteur, double-cliquez sur le nom du sélecteur, puis placez le curseur dans le champ de texte et éditez.
- Pour information sur la définition et l'édition des valeurs de la propriété de style, voir [Définir les valeurs de style](#)⁵⁰⁶. (Les propriétés de style peuvent être affichées de trois manières possibles. Ces manières et la façon dont vous pouvez basculer entre elles sont décrites dans [Opinions des définitions](#)⁶²).

Pour supprimer un style global, sélectionnez le style et cliquez sur la touche **Réinitialiser** dans la barre d'outils du Référentiel de Style.

Modifier la préséance des styles globaux

Les styles globaux qui sont assignés dans la fenêtre du Référentiel de style sont placés comme règles CSS dans l'élément `/html/head/style`. Dans le fichier HTML, ils auraient l'aspect suivant :

```
<html>
  <head>
    <style>
      <!--
        h1    { color:blue;
              font-size:16pt;
            }
        h2    { color:blue;
              font-size:14pt;
            }
        .red  { color:red;}
        .green { color:green;}
        .green { color:lime;}
      -->
    </style>
  </head>
  <body/>
</html>
```

L'ordre dans lequel les styles globaux sont recensés dans Authentic View et le document HTML correspond à l'ordre dans lequel ils sont recensés dans l'arborescence global du Référentiel de style. L'ordre dans Authentic View et le document HTML ont une signification. Si deux sélecteurs sélectionnent le même nœud, alors le sélecteur qui apparaît plus bas dans la liste des styles globaux a préséance. Par exemple, dans le document HTML ayant une liste partielle donnée ci-dessus, s'il existait un élément `<h1 class="green">`, alors trois styles globaux correspondent à cet élément : celui avec le sélecteur `h1` et les deux sélecteurs de classe `.green`. La propriété de couleur du sélecteur `.green` avec la couleur `lime` s'appliquera car elle apparaît après

le sélecteur `.green` avec la couleur `green` et a une préséance élevée pour cette raison. (Les sélecteurs de classe ont toujours une préséance plus élevée que les nœuds de sélecteurs, donc les deux sélecteurs `.green` auront une préséance plus élevée que le sélecteur `h1` indépendamment de leurs positions respectives pertinentes au sélecteur `h1`.) La taille de la police du style `h1`, s'appliquera, toutefois, à l'élément `<h1>` car il n'existe aucun sélecteur avec une préséance plus élevée qui correspond à l'élément `<h1>` et a une propriété `font-size`.

Pour changer la préséance du style global, sélectionnez ce style et utilisez les touches **Déplacer vers le haut** et **Déplacer vers le bas** dans la barre d'outils du Référentiel de Style pour repositionner ce style global par rapport aux autres styles dans l'arborescence. Par exemple, si le style global `.green` était déplacé vers une position avant le style `.red`, alors la propriété de couleur du style `.red` aurait préséance sur celle du style `.green`.

Notez, toutefois, que les sélecteurs de classe ont préséance sur des sélecteurs de type. Donc, si l'ordre du sélecteur était modifié à `.red .green h1 h2`, alors `h1` et `h2` serait toujours vert.

8.4.3 Styles locaux

Lorsque les styles sont définis localement, les règles de style sont définies directement dans le composant. Ces règles locales ont préséance sur les règles de style global et les règles de style dans les feuilles de style CSS externes qui sélectionnent ce composant. Les styles définis localement sont des styles CSS et sont définis soit via la [barre d'outils Format](#)⁹⁹⁹ ou dans la barre latérale [Styles](#)⁶¹. (Ceci est opposé aux styles globaux, qui sont définis dans la barre latérale du [Répertoire de Style](#)⁵⁹.)

Styles locaux via la barre d'outils Format

Vous pouvez sélectionner le contenu dans le design et appliquer les styles locaux via la barre d'outils Format (*capture d'écran ci-dessous*).




Vous pouvez appliquer du formatage HTML prédéfini (tel que `div`, `h1`, `pre`, etc.), style de texte, couleur d'arrière-plan, argument de texte, listes, et hyperliens. Voir la section [barre d'outils Format](#)⁹⁹⁹ pour plus de détails.


Styles locaux via la barre latérale Styles

Définir un style localement via la barre latérale Styles consiste en trois parties :

1. Le composant à styler est sélectionné dans le Mode Design. Tout composant dans le design à l'exception des balises de nœuds peut être stylé. Le composant sélectionné dans le Mode Design apparaît ensuite dans la colonne *Styles-For* de la barre latérale des Styles (*voir capture d'écran ci-dessous*). Dans la capture d'écran ci-dessous, un composant `content` était sélectionné dans le Mode Design et apparaît donc dans la colonne *Styles-For*.



Très souvent, le composant sélectionné dans le Mode Design peut contenir d'autres composants. Dans ce cas, tous les composants dans la sélection sont affichés, organisés par le component-type, dans la colonne *Styles-For* de la barre latérale des Styles. La capture d'écran ci-dessous affiche les différents component-types contenus dans la sélection du Mode Design. À gauche de chaque component-type se trouve le nombre d'instances de ce component-type dans la sélection. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, il existe 16 composants texte et deux composants de calcul automatique (entre autres) dans la sélection du Mode Design. Vous pouvez aussi sélectionner une gamme de composants en maintenant la touche **Shift** appuyée tout en sélectionnant le deuxième composant à la fin de l'étendue.




- Après avoir fait la sélection dans le Mode Design, vous sélectionnez, dans la colonne *Styles-For*, le **component-type** que vous souhaitez styler. S'il existe plus d'une instance du component-type que vous sélectionnez, alors les styles que vous définissez seront appliqués à toutes ces instances. Donc, par exemple, si vous sélectionnez l'item *16-texts* de la capture d'écran ci-dessus, alors les styles que vous définissez (voir *Étape 3 ci-dessous*) seront appliqués à tous les 16 composants `text`. Si vous

souhaitez styler, disons, quatre de ces composants de texte différemment, vous devez sélectionner et styler chacun des quatre composants séparément. Si deux composants du même component-type ont été stylés différemment et que les deux sont sélectionnés dans le Mode Design, alors les styles des deux instances sont affichés dans le volet *Définitions de style*. Dans la capture d'écran ci-dessus, par exemple, tandis qu'un calcul automatique a un font-weight normal, l'autre a un font-weight gras. Lorsque l'item *2-Autocalcs* est sélectionné dans le volet *Styles-For*, les deux font-weights sont affichés.

3. Après la sélection, dans la colonne *Styles-For*, le component-type à style, les styles sont définis dans le [volet des Définitions de Style](#)⁶¹. Vous trouverez la description à cette fin dans la section [Définir les valeurs de style](#)⁵⁰⁶.


8.4.4 Définir des valeurs de Style

Pour les composants type sélectionnés dans la colonne *Styles-For*, les propriétés de style sont définies dans le [volet des Définitions de style de la barre latérale des Styles](#)⁶¹ (capture d'écran ci-dessous). Vous pouvez sélectionner plus d'un component-type dans la colonne *Styles-For* si vous voulez—en sélectionnant les component-types supplémentaires avec la touche **Ctrl** appuyée, ou en sélectionnant une gamme de component-types dans la colonne *Styles-For* avec la touche **Shift** appuyée. Lorsque de multiples component-types sont sélectionnés, toute valeur de style que vous définissez dans le volet *Définitions de Style* est appliquée à toutes les instances des component-types sélectionnés.



Groupe de Style de propriété

Les propriétés de style disponibles dans la colonne *Style-Definitions* sont organisées en groupes tels qu'affichés dans la capture d'écran ci-dessous.




L'affichage des propriétés peut être modifié utilisant les [boutons de la barre d'outils](#) ⁶¹ [List Non-Empty](#) ⁶¹, [Expand All](#), et [Collapse All](#) ⁶¹ [***](#) ⁶¹. Chaque groupe des propriétés de style peut être élargi pour accéder aux propriétés de style ou sous-groupes de propriétés de style (voir la capture d'écran ci-dessous).

Saisir des valeurs de style

Les valeurs de la propriété de style (valeurs de style pour court) peuvent être saisies des manières suivantes, toutes sont affichées dans la capture d'écran ci-dessous :

- Saisir directement dans la colonne Valeur. À cette fin, sélectionnez une propriété, double-cliquez sur sa colonne Valeur, saisissez la valeur utilisant le clavier et appuyez sur **Saisir** ou cliquez n'importe où dans la GUI.
- En sélectionnant une valeur à partir de la liste déroulante dans la liste de choix pour cette propriété. Cliquez sur la flèche du bas de la zone de liste déroulante des options style-valeur. Dans la capture d'écran ci-dessous, les options pour la propriété (background-) repeat sont affichées. Sélectionner la valeur requise depuis la liste déroulante.
- En utilisant l'icône à droite de la colonne Valeur pour cette propriété de style. Deux types d'icônes sont disponibles, et celles-ci sont disponibles uniquement pour les propriétés pour lesquelles elles sont pertinentes : (i) une palette de couleur pour sélectionner les couleurs (dans la capture d'écran ci-dessous, voir la propriété (background-) color), et (ii) un dialogue pour parcourir les fichiers (dans la capture d'écran ci-dessous, voir la propriété (background-) image).



- Les valeurs pour les styles peuvent aussi être attribuées via une [expression XPath](#) ⁵⁰⁸.

Modifier ou supprimer une valeur de style

Si une valeur de style est saisie de manière incorrecte ou est invalide, elle est affichée en rouge. Pour modifier la valeur, utilisez toute méthode applicable décrite dans la section précédente, [Saisir des valeurs de propriété](#) ⁵⁰⁷.

Pour supprimer une valeur de style (ou, en d'autres termes, pour réinitialiser une valeur de style), cliquez sur la touche Reset dans la barre d'outils de la barre latérale des Styles. En alternative, vous pouvez double-cliquer dans la colonne Valeur de la propriété et supprimer la valeur utilisant la touche **Supprimer** et/ou **Retour Arrière**, puis en appuyant sur **Enter**.

8.4.5 Propriétés de style via XPath

Les styles peuvent être assignés pour concevoir les composants via des expressions XPath. Ceci permet aux valeurs des propriétés de style d'être prélevées des données XML ou de l'expression XPath elle-même. Aussi, en utilisant la fonction `doc()` de XPath 2.0/3.0, les nœuds dans tout document XML accessible peuvent être traités. Ce ne sont non seulement des définitions de style qui peuvent être tirées de données XML extraites ; cette fonction permet également de faire des choix de style qui sont conditionnels en matière de structure ou contenu des données XML. Par exemple, utiliser la déclaration `if...else` de XPath 2.0/3.0, deux couleurs d'arrière-plan différentes peuvent être sélectionnées dépendant de la position d'un élément dans la séquence. Donc, lorsque ces éléments sont présentés comme lignes dans une table, les lignes impaires numérotées peuvent être présentées avec une couleur d'arrière-plan tandis que les lignes paires numérotées sont présentées avec une autre (*voir l'exemple ci-dessous*). Aussi, dépendant du contenu d'un nœud, la présentation peut varier.

Les propriétés de style pour lesquelles les expressions XPath sont activées

Les expressions XPath peuvent être saisies pour les propriétés de style suivantes :

- Toutes les propriétés disponibles dans la barre latérale des Styles
- Les groupes de propriétés *Common*, *Event*, et *HTML* dans la barre latérale des Propriétés


Mode statique et mode dynamique (XPath) pour les valeurs de propriétés

Pour ces propriétés où les [expressions XPath sont activées](#) ⁵⁰⁸, deux modes sont disponibles :

- Le mode statique, où la valeur de la propriété est saisie directement dans la colonne Valeur de la barre latérale. Par exemple, pour la couleur d'arrière-plan d'un composant de design, la valeur `red` peut être saisie directement dans la barre latérale.
- Dynamique, ou mode XPath, où une expression XPath est saisie. L'expression est évaluée au moment de l'exécution, et le résultat est saisi comme valeur de la propriété. Par exemple, pour la couleur d'arrière-plan d'un composant de design, l'expression XPath suivante peut être saisie : `/root/colors/color1`. Au moment de l'exécution, le contenu du nœud `/root/colors/color1` sera extrait et saisi comme la valeur de la propriété de la couleur d'arrière-plan.

Basculer entre les modes statique et dynamique (XPath)

Pour chaque propriété pour laquelle les expressions XPath sont activées, le mode statique est sélectionné par défaut. Pour basculer une propriété vers le mode dynamique (XPath), sélectionnez cette propriété et cliquez sur l'icône XPath dans la barre d'outils de la barre latérale (*capture d'écran ci-dessous*).



Si une valeur statique était présente pour cette propriété, elle est désormais dégagée et le mode est basculé vers dynamique. Le [dialogue Éditer l'expression XPath](#) ⁹⁸⁰ s'ouvrira. C'est dans ce dialogue que vous saisissez l'expression XPath pour cette propriété. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

Après avoir saisi une expression XPath pour la propriété, une touche d'expression **Éditer XPath** apparaît dans la colonne Valeur pour cette propriété (*capture d'écran ci-dessus*). Cliquer sur cette touche afin d'éditer l'expression XPath par la suite. Si vous souhaitez basculer de retour vers le mode statique, cliquez sur l'icône XPath dans la barre d'outils. Ceci effacera l'expression XPath et basculera la propriété vers le mode statique.

Note : deux points importants. D'abord, seul un mode (statique ou dynamique), et la valeur/expression pour ce mode, est actif à tout moment. Toute valeur/expression qui existait précédemment pour l'autre mode est effacé ; donc basculer vers l'autre mode présentera ce mode avec un champ d'entrée vide. (Afin de retourner vers une valeur/expression précédente, utilisez la [commande Undo](#)¹⁰⁴⁶.) Deuxièmement, si vous re-sélectionnez une propriété après avoir édité davantage le SPS, alors cette propriété sera ouverte dans le mode dans lequel il était précédemment.

Créer et éditer la définition XPath

La définition XPath est créée et éditée dans le [dialogue de l'expression Éditer XPath](#)⁹⁸⁰. Ce dialogue est accessible de deux manières :

- À chaque fois que vous basculez vers le mode dynamique d'une propriété du mode statique (en cliquant sur l'icône XPath dans la barre d'outils de la barre latérale), le [dialogue Éditer expression XPath](#)⁹⁸⁰ apparaît. Vous pouvez désormais créer les expressions XPath. (Notez que cliquer sur l'icône de la barre d'outils lorsqu'elle est déjà en mode dynamique bascule le mode vers le mode statique ; il n'ouvre pas le dialogue Éditer l'expression XPath.)
- Le [dialogue Éditer expression XPath](#)⁹⁸⁰ s'ouvre également lorsque vous cliquez sur le bouton **Éditer expression XPath** dans le champ Valeur d'une propriété qui a déjà une expression XPath définie pour celle-ci. Le dialogue contiendra l'expression XPath déjà définie pour la propriété que vous pouvez éditer maintenant.

Une fois que vous avez saisi ou édité l'expression XPath dans votre champ de saisie, cliquez sur **OK** pour terminer.

Valeurs retournées par les expressions XPath

Les avantages les plus importants d'utiliser les expressions XPath pour définir une valeur de propriété sont : (i) la valeur de propriété peut être prise depuis un fichier XML (à la place d'être directement saisie) ; et/ou (ii) une expression XPath peut tester certaines conditions associées au contenu ou à la structure du document XML étant traité, et sélectionner une valeur en fonction en conséquence. Les expressions XPath renvoient les valeurs dans les deux catégories suivantes :

- **Contenu du nœud XML**
L'expression XPath peut aborder les nœuds dans : (i) le document XML étant traité par SPS, ou (ii) tout document XML accessible. Par exemple, l'expression `Format/@color` accéderait l'attribut `color` de l'enfant `Format` du nœud contextuel. La valeur de l'attribut `color` sera définie comme valeur de la propriété pour laquelle l'expression XPath a été définie. Un nœud dans certains documents XML peut être accédé utilisant la fonction `doc()` de XPath 2.0. Par exemple, l'expression `doc('Styles.xml')//colors/color-3` extrairait la valeur de l'élément `color-3` dans le document XML `Styles.xml` et définissez cette valeur comme valeur de la propriété pour laquelle l'expression XPath a été définie.
- **Expression XPath**
La valeur de la propriété peut venir de l'expression XPath elle-même, et non du document XML. Par exemple, la couleur d'arrière-plan d'un élément qui est sorti comme ligne peut être décidée pour alterner selon si la position de la ligne a des nombres impairs ou pairs. Ceci peut être réalisé à l'aide

de l'expression XPath 2.0/3.0 suivante : `if (position() mod 2 = 0) then 'red' else 'green'`. Notez que la valeur de renvoi de cette expression est soit le string `red` ou le string `green`, et elle sera définie comme valeur de la propriété pour laquelle l'expression XPath a été définie. Dans l'exemple cité, les valeurs de propriété étaient saisies comme chaînes littérales. Ils peuvent également provenir d'un document XML, par exemple : `if (position() mod 2 = 0) then doc('Styles.xml')//colors/color-1 else doc('Styles.xml')//colors/color-2`. Inversement, l'expression XPath pourrait être un string simple, par exemple : `'green'` : Toutefois, il s'agit de la même chose que si vous saisissez la valeur statique `green` pour la propriété.

Limitations

Les Propriétés de style via la fonction XPath ont les limitations suivantes :

1. Pour la sortie RTF, les **colors** sont saisies par StyleVision dans la table du document RTF. Cette table est créée au moment où XSLT-pour-RTF est générée (y compris pour l'Aperçu pour RTF) et contient, par défaut, les couleurs standard 140 prises en charge par la plupart des navigateurs web. Si les valeurs des propriétés de couleur sont obtenues des données XML ou l'expression XPath, et ne sont pas une des 140 couleurs standard, la prochaine meilleure couleur standard sera utilisée. Par exemple, `#FF0001` si aucune des 140 couleurs standard ; donc la valeur `#FF0000` (red) sera utilisée.
2. Pour RTF, PDF, et la sortie Word 2007+, les valeurs obtenues pour la **propriété class** des données XML ou littéral dans l'expression XPath sera appliquée aux composants de design suivants : [Calculs automatiques](#)³⁹⁷, [l'espace réservé \(contenus\)](#)¹³⁹, [les composants de paragraphe \(bloc\)](#)¹⁴¹, et [les cellules de table](#)¹⁵⁷.

8.4.6 Styles Composite

Un style composite est un groupe de propriétés de style du texte CSS qui ont été associées à un attribut d'un nœud de document d'instance XML. De plus, tout groupe de propriétés de style du texte CSS stocké dans la feuille de style est également considéré être un Style composite. Les Styles composite peuvent ensuite être spécifiés dans les composants de design suivants :

- [Calculs automatiques](#)³⁹⁷
- [L'espace réservé \(contenus\)](#)¹³⁹
- [Éléments de design du paragraphe \(bloc\)](#)¹⁴¹
- [Cellules de table](#)¹⁵⁷

Avantages des Styles composite

Les Styles composite offrent les avantages suivants :

- Les propriétés de Styling sont dans les données XML et peuvent donc être éditées par l'utilisateur. Dans Authentic View, la fonction RichEdit permet l'édition graphique, basée sur la barre d'outils des Styles composite. Voir la section, [Styles Composite dans Authentic](#)⁵¹⁵, pour plus d'informations sur la configuration de RichEdit pour les Styles Composite.
- Les propriétés de style des composants de design recensés ci-dessus peuvent être une combinaison de propriétés stockées dans les données et propriétés XML assignées dans SPS.
- Dans la phase de design SPS, le designer SPS peut rapidement basculer entre les multiples styles Composite associés à un élément.

Saisir le Style Composite dans l'attribut XML

Un Style Composite (composé de multiples propriétés de style) est saisi comme valeur-attribut d'un élément dans le document XML source. Par exemple, l'attribut `desc-style` dans le document source XML recensé ci-dessous contient un Style Composite par défaut :

```
<Desc desc-style="font-family:Verdana; font-size:12pt; color:blue">
```

Vous pouvez également définir plus d'un Style Composite d'un élément. Dans ce cas, chaque Style Composite doit être saisi dans un attribut séparé :

```
<Desc styleBlue="font-family:Verdana; font-size:12pt; color:blue"
      styleRed ="font-family:Verdana; font-size:12pt; color:red">
```

Lorsque des Styles Composite sont disponibles sur un élément, vous pouvez basculer parmi des Styles Composite lorsque vous définissez une valeur pour la propriété *Style Composite* d'un composant de design (voir ci-dessous).

Note : les attributs qui seront utilisés pour accéder aux Styles Composite Styles doivent être définis dans le schéma de source pour que le document XML soit valide.

Propriétés CSS text-styling prises en charge

Les styles CSS suivantes peuvent être utilisés dans les Styles Composite :


font-family	font-size	font-weight	font-style
color	background-color	text-align	text-decoration

Définir un attribut comme valeur de Style Composite

Si vous définissez le Style Composite d'un composant de design pour qu'il soit un attribut, alors l'utilisateur Authentic View peut éditer ce Style Composite. L'utilisateur Authentic View peut placer le curseur partout à l'intérieur de la sortie texte du composant design et utiliser la barre d'outils RichEdit de Authentic View pour éditer le Style Composite de ce composant de design.

Pour définir un attribut comme Style Composite, suivez les étapes suivantes :

1. Dans le Mode Design, sélectionnez le composant de design auquel vous voulez assigner un attribut comme Style Composite. Dans la capture d'écran ci-dessous, un espace réservé (contenus) de l'élément `Desc` a été sélectionné.



2. Dans la liste déroulante de la propriété *Style Composite* du composant *Content* (voir la barre latérale des Propriétés en bas à droite de la capture d'écran ci-dessus), les attributs de l'élément contextuel sont affichés. Sélectionnez l'attribut que vous souhaitez définir comme *Style Composite* du composant de design. (Notez qu'il existe également une entrée vide dans la liste déroulante si vous ne souhaitez pas appliquer *Style Composite*. Dans ce cas, la fonction RichEdit de Authentic View ne sera pas activée dans la sortie de ce composant de design.)

Dans Authentic View, l'utilisateur peut utiliser maintenant la barre d'outils RichEdit pour modifier le *Style Composite* du composant de design.

Définir une expression XPath comme valeur de *Style Composite*

Vous pouvez saisir une expression XPath en tant que la valeur d'une propriété de *Style Composite*. Dans ce cas, toutefois, puisque le *Style Composite* est stocké dans le SPS (pas dans le document source XML), Authentic View ne sera pas à même d'éditer le *Style Composite*.

Pour définir l'expression XPath comme valeur de la propriété *Style Composite*, cliquez sur l'icône **XPath** dans la barre d'outils de la barre latérale des Propriétés, puis saisissez l'expression XPath dans le dialogue XPath qui apparaît. L'expression XPath sera évaluée comme modèle de valeur d'attribut ; la valeur renvoyée sera la valeur d'un attribut HTML *style* (et son équivalent est un format de sortie non-HTML).

Par exemple, tenez compte de l'expression XPath suivante créée dans l'espace réservé (*contenus*) de l'élément *n1:Person*.

```
if (number(n1:Shares) gt 1000) then 'color:red' else 'color:green'
```

Ce que cette expression fera : Si l'élément *n1:Person* a un élément enfant *n1:Shares* avec une valeur supérieure à 1000, alors le contenu de l'élément *n1:Person* est la sortie en rouge ; autrement, tous les éléments *n1:Person* sont la sortie en vert. La valeur renvoyée par l'expression XPath est passée vers le document de sortie comme valeur d'un attribut HTML *style* (ou de son équivalent dans des formats de sortie non-HTML).

Dans la feuille de style XSLT générée depuis le SPS, cette expression XPath sera évaluée comme un modèle de valeur d'attribut, comme ceci :

```
<span style="{if (number(n1:Shares) gt 1000) then &apos;color:red&apos; else  
&apos;color:green&apos;}">
```

Dans la sortie HTML, une des lignes suivantes serait générée dépendant de la manière dont la condition est évaluée :

```
<span style="color:red">
```

ou

```
<span style="color:green">
```

Note : les modèles de valeur de l'attribut sont des constructions XSLT qui permettent à la valeur d'un attribut d'être lues comme expression XPath. Elles sont délimitées par des accolades et permettent que la valeur de l'attribut soit assignée de manière dynamique.

8.5 Flexibilité du style de texte dans Authentic

Un SPS peut être configuré pour que les utilisateurs Authentic View puissent aussi styler du texte. Ceci se fait en sélectionnant un fragment de texte dans Authentic View et en définissant des propriétés de style pour le texte sélectionné. Ces propriétés de style peuvent être prédéfinies par vous-même (le designer SPS) ou elles peuvent être définies par l'utilisateur de Authentic View. Dans les deux cas, l'utilisateur Authentic View peut recevoir l'option styler du texte dans Authentic View.

Les options text-styling suivantes sont disponibles :

- [Styles Composite](#)⁵¹⁵ : Un ensemble de propriétés de style CSS (le Style Composite) est défini sur l'attribut d'un élément dans le document XML source. En définissant cet attribut comme propriété-valeur du Style Composite d'un composant de design, le Style Composite devient éditable avec la fonction [RichEdit](#)⁵¹⁷ de Authentic View. Voir la section [Composite Styles](#)⁵¹⁵ pour voir comment le mécanisme fonctionne.
- [RichEdit](#)⁵¹⁷ : Si un élément est créé dans le design SPS comme composant RichEdit, alors l'utilisateur Authentic View peut sélectionner des fragments de texte à l'intérieur de cet élément et le styler utilisant les propriétés de style RichEdit de Authentic View. RichEdit permet aux utilisateurs de Authentic View de préciser les police, épaisseur de la police, style de la police, ornement de la police, taille de police, couleur, couleur d'arrière-plan et alignement de texte. Voir la section [RichEdit](#)⁵¹⁷ pour les détails.
- [Icônes d'état du texte](#)⁵²¹ : Vous (le designer SPS) pouvez créer un bouton de barre d'outils Authentic View et associer ce bouton à un nom d'élément. Nous appelons un tel bouton de barre d'outils une Icône d'État du texte. Quand l'utilisateur de Authentic View sélectionne un fragment de texte dans Authentic View et clique sur l'Icône d'État du texte, l'élément associé avec l'Icône d'État du texte est créée autour du texte en surbrillance (une Icône d'État du Texte est activée uniquement si le schéma le permet autour d'un texte sélectionné). En conséquence, le formatage de texte défini pour cet élément (dans un modèle global pour cet élément) sera appliqué au fragment de texte sélectionné.

Vous pouvez utiliser une combinaison des trois options text-styling dans votre SPS.

Vous devez noter les points suivants :

- Toutes les trois options text-styling dépendent des et exigent des éléments liés au style et/ou des attributs qui doivent être présents dans le document XML. En conséquence, le schéma sur lequel le SPS est basé doit permettre les éléments requis et/ou les attributs aux niveaux hiérarchiques dans lesquels ils sont requis.
- Le style du texte appliqué par l'utilisateur Authentic View apparaîtra dans les deux Authentic View ainsi que les formats de sortie.

Note : les options de style recensées ci-dessus sont dérivées des propriétés de style stockées dans le fichier XML et sont additionnelles aux propriétés de style assignées dans le SPS.

8.5.1 Styles Composite

La fonction des Styles Composite permet à l'utilisateur de Authentic View de styler toute la sortie des composants de design suivants :

- [Calculs automatiques](#) ³⁹⁷
- [L'espace réservé \(contenus\)](#) ¹³⁹
- [Éléments de design du paragraphe \(bloc\)](#) ¹⁴¹
- [Cellules de table](#) ¹⁵⁷

Le mécanisme pour ceci est expliqué ci-dessous.

Note : pour une description plus générale des Styles Composite, voir la section [Styles Composite](#) ⁵¹¹. La description dans cette section décrit comment les Styles Composite peuvent être configurés pour que l'utilisateur de Authentic View puisse les éditer.

Saisir le Style Composite dans l'attribut XML

Un Style Composite par défaut (composé de multiples propriétés de style) est saisi comme valeur d'attribut d'un élément dans le document XML source. Par exemple, l'attribut `desc-style` dans le document source XML recensé ci-dessous contient un Style Composite par défaut :

```
<Desc desc-style="font-family:Verdana; font-size:12pt; color:blue">
```

Vous, le designer SPS, pouvez autoriser l'utilisateur de Authentic View à éditer ces propriétés de style. Ceci permet à l'utilisateur de Authentic View de contrôler le style de la sortie du texte du composant de design. Vous activez une édition par l'utilisateur d'un Style Composite en définissant le Style Composite du composant de design comme attribut contenant le Style Composite par défaut (*voir ci-dessous*).

Note : les attributs qui seront utilisés pour accéder aux Styles Composite Styles doivent être définis dans le schéma de source pour que le document XML soit valide.

Propriétés CSS text-styling prises en charge

Les styles CSS suivantes peuvent être utilisés dans les Styles Composite :


<code>font-family</code>	<code>font-size</code>	<code>font-weight</code>	<code>font-style</code>
<code>color</code>	<code>background-color</code>	<code>text-align</code>	<code>text-decoration</code>

Définir l'attribut comme Style Composite du composant de design

Si vous définissez le Style Composite d'un composant de design pour qu'il soit un attribut, alors l'utilisateur Authentic View peut éditer ce Style Composite. L'utilisateur Authentic View peut placer le curseur partout à l'intérieur de la sortie texte du composant design et utiliser la barre d'outils RichEdit de Authentic View pour éditer le Style Composite de ce composant de design.

Pour définir un attribut comme Style Composite, suivez les étapes suivantes :

1. Dans le Mode Design, sélectionnez le composant de design auquel vous voulez assigner un attribut comme Style Composite. Dans la capture d'écran ci-dessous, un espace réservé (contenus) de l'élément `Desc` a été sélectionné.



2. Dans la liste déroulante de la propriété `Style Composite` du composant `Content` (voir la barre latérale des Propriétés en bas à droite de la capture d'écran ci-dessus), les attributs de l'élément contextuel sont affichés. Sélectionnez l'attribut que vous souhaitez définir comme Style Composite du composant de design. (Notez qu'il existe également une entrée vide dans la liste déroulante si vous ne souhaitez pas appliquer Style Composite. Dans ce cas, la fonction RichEdit de Authentic View ne sera pas activée dans la sortie de ce composant de design.)

Dans Authentic View, l'utilisateur peut utiliser maintenant la barre d'outils RichEdit pour modifier le Style Composite du composant de design.

8.5.2 RichEdit

Si un élément est créé dans le design SPS comme composant RichEdit, alors l'utilisateur Authentic View peut sélectionner des fragments de texte à l'intérieur de cet élément et le styler utilisant les propriétés de style RichEdit de Authentic View, ainsi que définir le formatage au niveau du paragraphe, tel que l'alignement de texte.

RichEdit permet à l'utilisateur Authentic View de spécifier la chose suivante :

- *Styles de caractère* : police, épaisseur de police, style de police, décoration de police, taille de police, couleur, couleur d'arrière-plan.
- *Styles de paragraphe* : alignement de texte.

Cette description de la fonction RichEdit donnée ci-dessous est organisée comme suit :

- [Le mécanisme RichEdit](#) ⁵¹⁸
- [Créer un élément dans le design SPS comme composant RichEdit](#) ⁵¹⁸
- [Utiliser RichEdit dans Authentic View](#) ⁵²⁰

Le mécanisme RichEdit

Quand un utilisateur Authentic View sélectionne un fragment de texte dans Authentic View et applique le style RichEdit à celui-ci, l'élément de style RichEdit et l'attribut qui tient l'information de style est créée autour du fragment de texte sélectionné. Les propriétés de style RichEdit qu'un utilisateur Authentic View sélectionne sont insérées comme valeur de l'attribut de style.

Donc, s'il existe un fragment de texte dans le document XML source comme celui-ci :

```
<p> ... Altova StyleVision 2012 présente une interface design graphique unique ...  
</p>
```

et une partie de ce fragment de texte obtient une propriété de style RichEdit en gras, puis le fragment de texte dans XML source aura l'air de ceci :

```
<p> ... <span style="font-weight: bold">Altova StyleVision 2012</span> présente une  
interface graphique unique... </p>
```

L'élément de style RichEdit dans l'exemple ci-dessus est `span` et son attribut qui doit contenir les propriétés de style RichEdit est `style`. Tout nom peut leur être donné. Par exemple, au lieu d'appeler l'élément de style `span`, vous pourriez l'appeler `Style`, et au lieu d'appeler l'attribut de style `style`, vous pourriez lui donner le nom `css`. Dans ce cas, le fragment de texte serait balisé comme ceci :

```
<p> ... <Style css="font-weight: bold">Altova StyleVision 2012</Style> présente une  
interface design graphique unique ... </p>
```

La chose importante est que peut importe le nom que vous choisissez pour l'élément de style et l'attribut, **cet élément de style et l'attribut doivent être définis dans le schéma** et doivent être autorisés à l'intérieur de chaque élément contenant le texte qui doit être stylé.

Lorsque le texte est traité avec une feuille de style XSLT, les propriétés de style sont passées à la sortie comme markup approprié au format de sortie.

RichEdit permet également aux utilisateurs Authentic View d'appliquer le formatage au niveau du bloc (tel qu'un alignement de texte). Vous pouvez sélectionner l'élément et l'attribut qui contiendra le formatage au niveau du bloc, de la même manière dont ceci est fait pour les fragments de textes, tel que décrit ci-dessus. Certaines propriétés de formatage au niveau du bloc, telles un alignement de texte au niveau du bloc, deviendront ensuite disponibles à l'utilisateur Authentic View lorsque celui-ci édite un élément qui contient l'élément défini pour les styles de paragraphes dans le dialogue de configuration de RichEdit. Tout comme pour les styles de paragraphes, le schéma doit être défini pour permettre à l'élément de style du paragraphe RichEdit à l'intérieur de tout élément dans lequel vous voulez rendre ce style de paragraphe disponible.

Créer un élément comme composant RichEdit

Pour créer un élément en tant que composant RichEdit, suivez les étapes suivantes :

1. Glissez l'élément depuis l'arborescence de schéma et déposez-le à l'emplacement désiré dans le design.
2. Depuis le menu qui s'ouvre, sélectionnez **Créer RichEdit**. Le dialogue de configuration RichEdit (*capture d'écran ci-dessous*) s'affiche. (Si un style de caractère RichEdit a déjà été créé pour le document, vous devez cliquer avec la touche de droite sur un composant RichEdit dans le design et

sélectionner **Configurer Éléments/Attributs RichEdit** pour que le dialogue de configuration RichEdit s'ouvre.)

Configuration RichEdit

RichEdit vous permet de stocker des informations de style dans le fichier XML de travail et d'appliquer ces styles à vos documents de sortie.

Pour ce faire, votre schéma doit définir deux éléments qui stockent les informations de style de caractère et de paragraphe, respectivement, dans un attribut.

Par exemple, dans HTML, les éléments seraient appelés "span" et "div", et l'attribut serait appelé "style" pour les deux éléments.

Lors de la création d'un document de sortie, StyleVision applique les styles via les modèles globaux qui sont créés pour vous automatiquement, basés sur les données que vous saisissez ici.

Styles de caractères

Les styles de caractère s'appliquent à une section de texte, p.ex. : font-weight, font-family, font-size.

Élément qui détient un attribut avec des informations de style: **Sélectionner...**

Attribut, dans l'élément ci-dessus qui détient des informations de style: **Sélectionner...**

Styles de paragraphe (en option)

Les styles de paragraphe s'appliquent à un paragraphe entier, par exemple : text-align. Si défini, Authentic prendra automatiquement en charge les opérations d'édition dans le cadre de RichEdit, comme la scission des paragraphes avec la touche Entrée.


Élément qui détient un attribut avec des informations de style: **Sélectionner...**

Attribut, dans l'élément ci-dessus qui détient des informations de style: **Sélectionner...**

Créer le type de paragraphe:

OK **Annuler**

3. Dans le dialogue de configuration RichEdit, et dans le volet *Styles de caractère*, saisissez le nom de l'élément de style et ses attributs qui contiendront les propriétés de style RichEdit pour les fragments de texte. Vous pouvez également sélectionner l'élément requis et l'attribut depuis l'arborescence de schéma. Cliquez sur les touches **Sélectionner** pour ouvrir l'arborescence de schéma.
4. Pour permettre le formatage au niveau du bloc (alignement de texte), faites comme suit. Dans le volet *Styles de paragraphe*, sélectionnez l'élément et l'attribut qui contiendra le formatage au niveau du bloc. Dans la liste déroulante *Créer Type de paragraphe*, vous pouvez sélectionner le format prédéfini du paragraphe ; ce format prédéfini sera transmis à la sortie.
5. Une fois terminé, cliquez sur **OK**. L'élément est créé comme composant RichEdit (voir la capture d'écran ci-dessous), et un modèle RichEditglobal **non éditable** pour des style de caractères qui a un nom de l'élément de style (*style* dans la capture d'écran ci-dessous) est créé dans le design. Si les styles de paragraphes ont également été spécifiés, alors le modèle global RichEdit non éditable pour les styles de paragraphes est également créé.



Veuillez noter les points suivants :

- Le modèle global RichEdit non éditable est créé quand le premier composant RichEdit est créé dans la SPS. Aucun modèle global RichEdit non additionnel est créé ultérieurement.
- Quand les éléments sont créés comme composants RichEdit ultérieurement à la création du premier composant RichEdit, le dialogue de configuration RichEdit n'apparaît pas. Tous les composants RichEdit sont indiqués en ayant un champ de saisie RichEdit (voir l'élément *aperçu* dans la capture d'écran ci-dessus). Le champ de saisie RichEdit apparaît à la place de l'espace réservé des contenus usuels.
- Le modèle global RichEdit peut être reconfiguré dans le sens que l'élément de style et l'attribut pour les styles de caractère et styles de paragraphe peuvent être changés. À cette fin, cliquez avec la touche de droite sur un composant RichEdit, sélectionnant **Configurer Élément/Attribut RichEdit**, et saisissez l'élément désiré et les noms d'attributs. Les nouveaux noms d'élément (pour les styles de caractère et styles de paragraphe) apparaîtront dans la barre de titre des modèles globaux RichEdit.

Tous les éléments de schéma qui ont été créés comme composants RichEdit peuvent être stylés maintenant avec les propriétés RichEdit dans Authentic View.

Utiliser RichEdit dans Authentic View

Dans Authentic View, lorsque le curseur est placé à l'intérieur d'un élément qui a été créé comme composant RichEdit, les touches et commandes dans la barre d'outils RichEdit (*capture d'écran ci-dessous*) sont activées. Autrement, ils sont grisés.



Pour appliquer les styles de caractère, sélectionnez le texte à styler. Pour appliquer les styles de paragraphe, placez le curseur à l'intérieur du paragraphe à styler. Puis, précisez le style requis par le biais des touches et commandes de la barre d'outils. Si un texte sélectionné n'est pas déjà inclus dans les balises de l'élément de style, il sera inclus maintenant.


8.5.3 Icônes d'état de texte

Une icône de texte est une touche de barre d'outils Authentic View qui est associée avec un nom d'élément. Dans Authentic View, lorsque vous cliquez sur une icône de texte, le fragment de texte sélectionné est inclus par l'élément associé avec l'icône d'état du texte. Le formatage de texte défini pour cet élément (dans un modèle global pour cet élément) sera appliqué au fragment de texte sélectionné. De cette manière, l'utilisateur Authentic View peut appliquer les styles de texte utilisant des icônes de statut de texte.

Comme concepteur SPS, vous créez les icônes d'état du texte et définirez les styles de ces éléments associés avec les icônes d'état de texte.

Créer icônes d'état du texte

Pour créer une icône d'état de texte pour la barre d'outils Authentic, sélectionnez d'abord la commande **Authentic | Touches de barre d'outils personnalisées**, puis cliquez sur la touche **Ajouter** en haut à droite du dialogue 'Authentic Custom Buttons' (voir la capture ci-dessous) et sélectionnez **Ajouter l'icône d'état de texte**.



Les icônes d'état de texte prend les paramètres suivants :

- *Nom d'élément* : Il s'agit de l'élément qui inclura le fragment de texte sélectionné quand l'icône de l'état de texte est cliqué dans Authentic View.
- *Bitmap* : L'emplacement de l'image pour l'icône d'état du texte. Le chemin de fichier est relatif au SPS.
- *Texte* : Si aucun bitmap n'est disponible, le texte saisi dans ce champ sera utilisé comme texte de touche de l'icône d'état de texte.

- *Info-bulle* : Il s'agit d'un guide optionnel pour l'utilisateur Authentic View sur 'mouseover'.

Dans cet exemple ci-dessus, nous avons utilisé les bitmaps familiers comme Icônes d'état de texte pour baliser du texte avec les éléments *bold* et *italic*. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser tout bitmap ou texte de bouton si vous pensez qu'il sera plus facile pour l'utilisateur Authentic View de s'y associer. Par exemple, les fragments de texte important peuvent être associés à l'élément avec l'élément *bold*, tandis que les commentaires peuvent être associés à l'élément *italic*. Les Icônes d'état de texte pourraient ensuite être créées tel qu'affiché dans la capture d'écran ci-dessous.

Boutons personnalisés Authentic

Barre outils personnalisée Authentic

Icône d'état de texte

Les icônes d'état de texte sont des boutons de barre d'outils pour des éléments de schéma spécifiques qui modifient les styles de texte, par exemple gras et italique. Authentic les activera et les traitera automatiquement dans un contenu mixte uniquement lorsqu'ils sont autorisés par le schéma. Voir la documentation pour plus de détails. Veuillez saisir le Nom de l'élément et soit le chemin d'accès au fichier Bitmap avec l'image du bouton soit le texte de bouton. Infobulle est optionnel.

Nom d'élément :

Bitmap : ...

Texte :

Infobulle :


Identificateur :

OK Annuler

Dans la capture d'écran ci-dessus, notez que l'icône d'état de texte **Comment** est associée à l'élément *italic*. Donc, quand le texte est sélectionné dans Authentic View et puis l'icône d'état de texte **Comment** est cliqué, ce fragment de texte sera inclus par l'élément *italic* et sera traité de la manière définie pour l'élément *italic* (décrit dans la prochaine section).

Définir une règle de style pour l'élément associé avec une icône d'état de texte

Les propriétés de style d'un élément associé avec l'icône d'état de texte peuvent être définies dans un modèle global (voir la capture d'écran ci-dessous).



Cette capture d'écran affiche les modèles globaux de deux éléments (`bold` et `italic`), dont chacun a été associé avec l'icône d'état de texte. Le style a été fait en sélectionnant le composant `(contents)` et en définissant le style de police désiré dans la barre latérale des Styles.


En conséquence, à chaque fois que l'utilisateur Authentic View crée ces éléments autour des fragments de texte, le modèle global respectif (avec ses styles de texte) est appliqué à ce fragment de texte.

8.6 Propriétés Document HTML

Les propriétés de la sortie du document HTML peuvent être spécifiées soit dans l'onglet *Propriétés de document* dans le dialogue des Propriétés de la [Section initiale du document](#)⁵³⁰ ou dans l'Aperçu des Propriétés quand le [modèle principal dans la fenêtre d'arborescence de design](#)⁵⁵ est sélectionné.

Par le biais des propriétés de la Section initiale du document

Cliquez sur l'hyperlien *Éditer Propriétés* dans la barre de titre [Section initiale du document](#)⁵³⁰, puis sélectionnez l'onglet *Propriétés de document*.




Ici, vous pouvez définir diverses variétés du document de sortie HTML qui sera généré. Notez les points suivants :

- Il s'agit de propriétés HTML qui seront appliquées au niveau du document, par exemple, les propriétés `class` et `id` de la section des propriétés *Commun*.
- Les sections *Propriétés de document* et *HTML* contiennent des propriétés génériques qui sont associées au document HTML dans son ensemble, tel des couleurs de lien, et l'information qui va dans les balises `meta` du document HTML.
- La propriété `metadata` de la section *HTML* vous permet de saisir tout texte que vous choisissez pour aller dans l'élément `HEAD` du document HTML (*voir les captures d'écran ci-dessus et ci-dessous*). Le texte que vous saisissez pourraient, par exemple, être un élément `script` ou `meta`, ou plusieurs de ces éléments. Vous pouvez saisir les éléments HTML directement comme texte (sans guillemets) ou,

comme dans les captures d'écran, comme expression XPath. Dans l'exemple de capture d'écran, l'expression XPath définit une méta-balise pour la date de révision d'un document.

Par le biais des propriétés du modèle principal

Dans la barre latérale [Arborescence de design](#)⁵⁵, sélectionnez le modèle principal. Dans la barre latérale des Propriétés (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez désormais définir les propriétés du document de sortie HTML.



Les propriétés dans ce dialogue sont exactement les mêmes que celles dans la balise *Propriétés de document* décrit ci-dessus.

8.7 Sortie Impression de conception

Les propriétés de la sortie de média paginée (PDF, RTF, et Word 2007+ dans *Enterprise Edition*; et RTF dans *Professional Edition*) peuvent être définies dans le groupe des propriétés *Layout de page* dans la [barre latérale des Propriétés](#) ⁶³. Ce qui suit peut être conçu pour le média d'impression :

- Le document peut être divisé en sections, dont chacun peut avoir des définitions de page séparées. Les propriétés qui peuvent être définies sont recensées ci-dessous.
- Les dimensions de Page (hauteur et largeur) et l'orientation de page (portrait ou paysage) peuvent être définies.
- Les marges pour le corps de la page et l'espace vertical disponible pour les en-têtes et bas de page peuvent être définis. Aussi, de multiples pages peuvent être définies pour faire face (à savoir, avec les marges du miroir) ou pour avoir les mêmes marges gauche et droite répétées pour chaque page.
- Les en-têtes et bas de page peuvent être définies pour chaque section.
- Les styles de numérotation et débuts de numérotation peuvent être définis pour chaque section séparément, ou la numérotation de page peut être exécutée d'une section à l'autre.
- Pour chaque section, le numéro et la largeur des colonnes sur une page peuvent être définis.

Note : lorsqu'un grand document est traité par FOP (processeur FO d'Apache), les données en mémoire sont abandonnées à chaque fois qu'une nouvelle section de document est traitée. Si vous voulez réduire l'utilisation de la mémoire, il est donc judicieux de structurer votre document dans de multiples sections de document.

Note : puisque les mises en page de page ne peuvent pas être appliquées à la sortie de texte clair, les fonctions pour concevoir la sortie d'impression qui sont décrites dans la section ne seront pas appliquées à la sortie de texte.


Barre latérale des propriétés

Les propriétés de Page peuvent être définies individuellement pour chaque section du document dans le groupe des propriétés *Layout Page* dans la barre latérale des Propriétés (voir la *capture d'écran ci-dessous*). Ces propriétés d'une section donnée sont accédées par le biais du lien Éditer propriétés de la Section initiale et des éléments de la Section du document dans le design (*capture d'écran ci-dessous*).



Document Section [Edit Properties...](#) [Add Header/Footer...](#) [Hide Headers/Footers](#)


Cliquer sur le lien Éditer Propriétés fait apparaître la fenêtre des Propriétés, avec les propriétés de Layout Page actives à l'intérieur de celle-ci (*capture d'écran ci-dessous*).



Comment définir les valeurs de ces propriétés est décrit dans la section, [Propriétés de Page](#) ⁵³³.

8.7.1 Sections de Document

Un SPS peut être conçu pour avoir de multiples sections de document, dont chacune a des propres paramètres de définition de page. Par exemple, un rapport qui contient des tables de données et de texte qui résume ces données peut être divisé en deux sections de document : une section de document peut contenir le texte descriptif et avoir une orientation portrait, tandis que l'autre section de document avec des tables de données peut avoir une orientation paysage. Pour chaque section de document, tout l'éventail de [propriétés de page](#) ⁵³³ (voir la capture d'écran ci-dessous) peut être définie. De plus, chaque section document peut également avoir différents [en-têtes et bas de page](#) ⁵³⁸.



Lorsqu'un SPS est créé, il est créé avec une section de document, appelée Section initiale de document. Cette section de document est la première section de document du document (que ce soit un document à section unique ou section multiple) et ne peut pas être supprimée. Les propriétés de la Section initiale du document incluent les propriétés et styles pour le document entier ; ceux-ci sont décrits dans la sous-section, [Section initiale du document](#) ⁵³⁰.

Note : lorsqu'un grand document est traité par FOP (processeur FO d'Apache), les données en mémoire sont abandonnées à chaque fois qu'une nouvelle section de document est traitée. Si vous voulez réduire l'utilisation de la mémoire, il est donc judicieux de structurer votre document dans de multiples sections de document.

Insérer sections de document

Pour ajouter une nouvelle section de document, procédez comme suit :

1. Placez le curseur à l'emplacement dans le document où vous voulez que le nouveau document commence.
2. Dans le menu contextuel (clic droit), sélectionnez **Insérer Page / Colonne / Section de document | Nouvelle Section de document**. De manière alternative, sélectionnez cette commande depuis le menu **Insérer**. Une nouvelle section de document sera insérée dans le design et est indiquée par une barre de titre de la section du document (*voir la capture d'écran ci-dessous ; l'hyperlien Masquer/Afficher En-têtes/Bas de page affiché dans la capture d'écran ci-dessous apparaît après qu'une en-tête ou un bas de page a été ajouté à la section du document*). Dans la sortie, une nouvelle section de document démarrera sur une nouvelle page.

Document Section

[Edit Properties...](#)
[Add Header/Footer...](#)
[Hide Headers/Footers](#)

3. La nouvelle section aura les propriétés de layout de page qui ont été assignées à la Section initiale du Document Section au moment où la nouvelle section de document a été créée. Ces [propriétés de layout de page](#) ⁵³³ pour la section du document peuvent être éditées par le biais de l'hyperlien *Éditer Propriétés* de la Section du Document. Si requis, les [en-têtes et bas de page](#) ⁵³⁸ séparés peuvent être ajoutés pour la section du document (via l'hyperlien *Ajouter En-tête/Bas de page*). Comment définir les [propriétés de layout de page](#) ⁵³³ et les [en-têtes et bas de page](#) ⁵³⁸ sont décrits dans les sous-sections de cette section. Lorsqu'une en-tête ou un bas de page a été ajouté, il est indiqué dans le design à l'intérieur de la section du document. L'affichage des en-têtes et bas de page dans le design peut être activé ou désactivé avec l'hyperlien *Masquer/Afficher En-têtes/Bas de page* ; cet hyperlien apparaît une fois que l'en-tête et le bas de page a été ajouté à la section du document.
4. Si vous souhaitez créer une nouvelle page pour la section immédiatement après la Section initiale du document, allez aux définitions de layout de page de la Section initiale du document et donner à la propriété *Rendre un saut de section* une valeur Yes. Ceci démarre la première Section initiale du document sur une nouvelle page. Notez l'effet contraire aussi, qui est, lorsque la propriété a une valeur No. Dans ce cas, la première Section initiale du document démarre directement après la Section initiale du document, sans rendre un saut de page. Ceci est utile si le Paramètre initial du document est vide—par exemple, s'il contient uniquement les modèles de traitement de design qui ne produisent pas de sortie. Une valeur de propriété No assure que la première page du document de sortie d'impression ne sera pas vide (ce qui aurait été le cas si une page vide avec un saut après serait rendu pour la Section initiale du document).

Notes

Notez les points suivants :

- Dans la sortie PDF et RTF générée par les SPS XSLT 1.0, uniquement les sections de document qui sont des enfants immédiats du Modèle principal sont autorisées. Les sections du document créées à l'intérieur des modèles conditionnels, d'autres modèles, ou à tout autre niveau autre que le niveau enfant, créera uniquement un saut de page dans la sortie PDF. Cette restriction ne s'applique pas à la sortie PDF et RTF générée par les SPS XSLT 2.0 ou XSLT 3.0.
- Dans le document de sortie, chaque section de document démarre sur une nouvelle page.
- Les propriétés de marge de la page sont aussi appliquées à la page HTML.
- Lorsque de multiples sections de document sont présentes dans un design, les valeurs de la propriété des marges miroir et les propriétés de marges gauche et marges droite associées sont prises depuis la section initiale du document. Les valeurs de ces propriétés dans les sections de document suivantes sont ignorées.

Supprimer une section du document

Pour supprimer une section du document, dans la barre de titre de la section du document, cliquez avec la touche de droite sur les mots *Section du document*, et dans le menu qui apparaît, sélectionnez la commande **Éditer | Supprimer**. La section du document sera supprimée, et ceci sera affiché par la suppression dans la barre de titre. En supprimant la section du document, vous supprimerez les propriétés de layout de page et les en-têtes ainsi que les bas de page créés pour la section du document. Le contenu de la section du document, ne sera, toutefois, pas supprimée.


8.7.1.1 Section initiale du document

Que le document ait une section de document ou plus, les propriétés pour ce document entier sont définies dans la Section initiale du document (la première section du document, *capture d'écran de la barre de titre ci-dessous*). Les [pages de couverture](#)⁵³² sont également créées dans les Sections initiales du document.



Initial Document Section [Edit Properties...](#) [Add Header/Footer...](#)

Pour éditer les propriétés du document, cliquez sur l'hyperlien *Éditer Propriétés* dans la barre de titre de la Section initiale de document. Ceci fait apparaître le dialogue des Propriétés de la Section initiale de document (*capture d'écran ci-dessous*). Ce dialogue a trois onglets, pour : (i) les propriétés de layout de la page de base, (ii) (HTML) les propriétés de document, et les (iii) styles de document.



Propriétés Mise en page de la Page

Les propriétés de mise en page de la Page pour la section initiale du document s'applique à la première section du document ; dans des documents à section unique, ils s'appliquent au document entier. Lorsqu'une nouvelle section de document est créée, elle est créée avec les propriétés de mise en page de la page de la Section initiale de document à ce moment-là. Les propriétés de la nouvelle section du document peuvent être éditées par la suite. Si une propriété de la Section initiale du document est modifiée, ce changement ne sera pas passé aux autres sections de document qui existent déjà. Les nouvelles sections de document sections seront créées avec les dernières valeurs de la Section initiale du document. Les propriétés de mise en page de la page sont décrites dans la section [Propriétés de mise en page de la page](#)⁵³³. La touche **Filigranes** ouvre le dialogue Filigranes dans lequel vous [définissez une filigrane](#)⁵⁵⁷ pour les pages de la section. Une différente filigrane peut être définie pour chaque section.

Propriétés du document

Les propriétés du document HTML de sortie sont spécifiées dans l'[onglet des Propriétés de document](#) ⁵²⁴.


Styles de document

Les styles qui sont définis dans l'onglet des Styles de document s'appliquent à tout le document. Si un document a plus d'une section de document, les éléments de design à l'intérieur de la section de document héritent des propriétés de style de la Section initiale du document. Pour écraser les styles hérités sur un élément de design donné, spécifiez les valeurs de style requises sur les éléments de design individuels. À cette fin, cliquez sur l'élément de design, et, dans la barre latérale des Styles, spécifiez les styles désirés.


Pages de couverture

Si une page de couverture est requise, elle devrait être conçue au début de la Section initiale du document. Pour assurer que le reste du document commence sur une nouvelle page, insérez un saut de page (**Insérer | Insérer Page / Colonne / Section du document | Nouvelle Page**) ci-dessous pour couvrir le modèle de page. Si les propriétés de mise en page de la page de la page de couverture sont différentes des pages suivantes, alors toute la Section initiale du document devrait être utilisée pour la page de couverture. Les pages suivantes devraient alors commencer avec une nouvelle section du document.

Un exemple est affiché ci-dessous.



Cliquer sur l'Aperçu RTF, l'Aperçu PDF, ou l'Aperçu Word 2007+ appuyez sur l'onglet pour voir le résultat de la fenêtre d'aperçu.



8.7.1.2 Propriétés Mise en page de la Page

Les propriétés de Page sont assignées individuellement pour chaque section de document d'un design de document, dans le groupe des propriétés de la Mise en page de la Page de cette section de document. Si le design a uniquement une section de document, alors les propriétés de page de cette section du document sont les propriétés de page de tout le document.

Note : en raison d'une limitation de FOP, les propriétés de Mise en page de la Page sont disponibles uniquement pour la Section initiale du document lorsque le FOP est utilisé pour générer la sortie.


Accéder aux propriétés de la page d'une section du document

Pour accéder aux propriétés de la page d'une section du document, cliquez sur le lien *Éditer Propriétés* de l'élément [Document initial ou Section du document](#)⁵²⁷ dans le design (voir la capture d'écran ci-dessous).

Document Section

[Edit Properties...](#)[Add Header/Footer...](#)[Hide Headers/Footers](#)

Cliquer sur le lien Éditer Propriétés fait apparaître la fenêtre des Propriétés, avec les propriétés de *Layout Page* actives à l'intérieur de celle-ci (capture d'écran ci-dessous).



De manière alternative, cliquer sur la barre de titre de la Section du document active le groupe de propriétés *Layout Page* de cette section du document dans la fenêtre des Propriétés.

Taille de la page

Trois propriétés déterminent la taille des pages d'une section du document : (i) hauteur de page, (ii) largeur de page, et (iii) taille. La taille de la page peut aussi être définie d'une des deux manières :

- Vous pouvez sélectionner une taille de page prédéfinie de la liste déroulante dans le champ de propriété *Format Papier*. Dans ce cas, les valeurs pour les champs *Hauteur de Page* et *Largeur de Page* sont automatiquement remplis dépendant quelle valeur a été sélectionnée dans la liste déroulante.
- Vous pouvez spécifier vos propres valeurs pour les propriétés *Hauteur de Page* et *Largeur de Page*. Dans ce cas, le champ *Format Papier* contiendra la valeur *taille personnalisée*.

Les dimensions de longueur valide (pour les propriétés de *hauteur de Page* et la *largeur de Page*) sont des pouces (dans), centimètres (cm), millimètres- (mm), picas (pc), points (pt), [pixels \(px\)](#)⁵⁴⁵, et ems (em). Notez qu'une (i) unité est mandataire ; (ii) il ne doit y avoir aucun espace entre le numéro et l'unité ; (iii) il n'existe aucune unité par défaut. Saisir une unité invalide ou aucune unité fait que la valeur de la propriété est affichée en rouge.


Marges de Page

Les marges du haut, du bas et de droite d'une page peuvent être définies avec les propriétés des quatre marges, *Marge corps de la droite de la page*, *Marge corps du haut de la page*, *Marge corps de la gauche de la page*, et *Marge corps de la droite de la page*, respectivement. Pour spécifier une marge, saisissez le numéro requis dans le champ de propriété de la marge pertinente suivi d'un unité quelconque de longueur valide : pouces (in), centimètres (cm), millimètres (mm), picas (pc), points (pt), [pixels \(px\)](#)⁵⁴⁵, et ems (em). Notez qu'une (i) unité est obligatoire ; (ii) il ne doit y avoir d'espace entre le numéro et l'unité ; (iii) il n'existe aucune unité par défaut. Saisir une unité invalide ou aucune unité fait que la valeur de la propriété est affichée en rouge.

La zone du corps est définie par les marges de page que vous définissez (voir la capture d'écran ci-dessous).

Marges d'en-tête et bas de page

Les propriétés *Marge en-tête du haut de la page* et *Marge pied de page du bas de la page* spécifient la distance du haut de la page et du bas du pied de page, respectivement (voir la capture d'écran ci-dessous).



Les étendues verticales des en-têtes et bas de page sont déterminées par le contenu actuel des en-têtes et bas de page. Vous devriez assurer l'étendue verticale d'une en-tête plus la marge de l'en-tête qui ne doit pas excéder la *Marge corps du haut de la page*. Autrement, l'en-tête sera trop large à contenir dans l'espace défini

pour celle-ci. De manière semblable, assurez-vous que la somme de l'étendue verticale du pied de page et de la marge du pied de page n'excède pas la valeur de la *Marge corps du bas de la page*.


Si l'en-tête ou le pied de page est trop large pour l'espace qui lui est assigné, alors la valeur de la propriété des *En-têtes/Bas de page surdimensionnés* entre en jeu et modifie le traitement des en-têtes et bas de page dans la sortie RTF et Word 2007+. Si la propriété *En-têtes/Bas de page surdimensionnés* a été définie comme *Chevauchement Texte corps*, alors l'en-tête ou le bas de page seront superposés, ou seront superposés par le texte corps. Si l'option *Réduire Hauteur Corps* a été définie, alors l'étendue verticale du texte corps est réduite pour accommoder l'en-tête ou le bas de page surdimensionné. Dans le cas de la sortie PDF, l'option pour réduire la hauteur corps n'est pas disponible et les en-têtes et bas de page surdimensionnés seront superposés, ou seront superposés par le texte corps.

Note : dans la sortie PDF, vous pouvez aussi spécifier séparément les valeurs *Marge corps du haut de la page* et *Marge corps du bas de la page* pour la première et dernière page de chaque section du document. Ces paramètres sont disponibles dans le groupe des Propriétés *Layout Page (PDF)* dans la fenêtre des Propriétés de l'élément design de la section du document

Le paramètre de Pages multiples

Le paramètre de Pages multiples a deux options :

- Si vous définissez *Pages multiples* à *Normal*, alors toutes les pages dans la sortie auront la même valeur pour toutes les marges à gauche et la même valeur pour toutes les marge à droite (*voir la capture d'écran ci-dessous*).
- Si, d'autre part, vous définissez *Pages multiples* à *Marges miroir*, alors les pages du document sont traitées comme pages en regard (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Ceci signifie que les pages paires (pages de gauche), la marge gauche (propriété *Marge corps gauche*) est la marge extérieure tandis que la marge droite (propriété *Marge corps droite*) est la marge intérieure. Les pages impaires (pages de droite), la marge gauche (propriété *Marge corps gauche*) est la marge intérieure tandis que la marge droite (propriété *Marge corps droite*) est la marge extérieure.



Les paramètres réalisés pour les propriétés *Marge corps gauche* et *Marge corps droit* sont appliqués par StyleVision aux pages impaires ; ces marges seront inversées pour les pages paires ; la valeur de marge intérieure des pages impaires devient la valeur de la marge extérieure des pages paires.

Note : si un design SPS a de multiples sections du document, alors la valeur du paramètre des marges miroir est pris de la section initiale du document. Les valeurs de marges gauche et droite sont aussi prises de la section initiale du document. Les valeurs de ces propriétés dans les sections du document suivantes sont ignorées.

Orientation de page

L'orientation de Page peut être définie comme `portrait` ou `paysage`.

Colonnes

Les colonnes et leurs largeurs sont spécifiées avec deux propriétés : Le *comptage de colonne* et l'*écart de colonne*, qui spécifie, respectivement, le nombre de colonnes et d'espace entre les deux colonnes. La largeur d'une colonne est donc la largeur du corps de page moins la somme des écarts de colonne, divisée par le nombre de colonnes.

Le texte remplira les colonnes sur une page une à une. Une fois que les colonnes ont été remplies, une nouvelle page démarrera. Un saut de colonne peut être forcé en insérant une nouvelle colonne au point désiré dans le design. À cette fin, cliquez avec la touche de droite dans l'emplacement où le saut de colonne est requis et sélectionnez la commande de menu contextuelle **Insérer Page / Colonne/ Section du Document | Nouvelle colonne**.

Numéro de page

Il existe deux propriétés pertinentes : Le *format de nombre* et la *numérotation commence par*. Ceci fonctionne comme suit :

- Le format de numéro de page requis est défini en sélectionnant des options prédéfinies depuis le menu de la liste déroulante pour le *format de nombre*. (La sélection *Format de nombre* s'applique aussi au [total de pages](#)¹⁰⁹¹, si celui-ci est inséré.)
- Numérotation de cette page pour une section du document peut être définie pour commencer par un entier positif. Cet entier est spécifié dans la propriété *Numérotation commence par*. Si la numérotation doit se poursuivre depuis la section du document précédente, alors ce champ devrait être laissé en blanc ou défini comme `auto`.

Note : les numéros de page peuvent être insérés dans un document en insérant un espace réservé du numéro de page (avec la commande **Insérer Page / Colonne / Section du Document | Numérotation de page**). Le nombre total de pages dans le document de sortie est inséré avec la commande **Insérer Page / Colonne / Section du Document | Total Page**.

Note : MS Word ne met pas toujours les numéros de page à jour de manière automatique. Pour mettre à jour les numéros de page manuellement dans MS Word, appuyez sur **Ctrl+A** et **F9**.

Numérotation de page dans la sortie RTF

Afin d'afficher la numérotation de page dans la sortie RTF dans MS Word, vous devez sélectionner, dans MS Word, les contenus entiers du document (avec **Éditer | Sélectionner Tout** ou **Ctrl+A**), et appuyez sur **F9**. Ceci affichera la numérotation de page — si vous avez insérer la numérotation de page.

Total de Pages

La sortie du nombre total de pages à divers emplacements dans votre document, utilisez la fonction [total de Pages](#)¹⁰⁹¹.

La Page commence pour les sections du document

Pour chaque section du document qui n'est pas la Section initiale du document, la propriété *Section Démarre Sur* spécifie si la section du document devrait commencer à la prochaine page (irrespectivement du fait si la page est impaire ou paire), ou si elle doit spécifiquement commencer à la page impaire ou paire. Par exemple, si la section du document précédent se termine sur une page impaire et que la section du document actuel est spécifiée pour commencer à une page impaire, la page à numérotation paire qui apparaît directement après la fin de la section du document précédente sera laissée en blanc. Notez qu'il s'agit du numéro de page du document sous-jacent qui détermine si la page est impaire ou paire. La numérotation de page que l'utilisateur spécifie n'est pas importante pour déterminer la page de démarrage de la section du document.

Saut de page après la Section initiale du document

Si vous souhaitez démarrer la section immédiatement après la Section initiale du document sur une nouvelle page, attribuez à la propriété *Rendre un saut de section* (des propriétés de mise en page de la page de la Section initiale du document) une valeur de *Yes*. Ceci lance la deuxième section du document (qui est la première section après la Section initiale du document) sur une nouvelle page. Notez que cette propriété est disponible uniquement pour la Section initiale du document, et pour aucune autre section.

Notez l'effet contraire aussi, qui est, lorsque la propriété a une valeur *No*. Dans ce cas, la première non Section initiale du document démarre directement après la Section initiale du document— sans rendre un saut de page. Ceci est utile si le Paramètre initial du document est vide—par exemple, s'il contient uniquement les modèles de traitement de design qui ne produisent pas de sortie. Une valeur de propriété *No* (pour *Rendre un saut de section*) assure que la première page du document de sortie d'impression ne sera pas blanc (ce qui aurait été le cas si le saut de page était rendu après la Section initiale du document qui n'a pas produit de sortie).

Les propriétés de mise en page de Page pour PDF

Pour la sortie PDF, vous pouvez spécifier des marges de page différentes pour la première page de la section. Ces propriétés fonctionnent de la même manière que les autres pages dans la section et sont décrites dans la section [Marges de Page](#) ⁵³⁵.

8.7.1.3 En-têtes et bas de page : Partie 1

Les en-têtes et bas de page peuvent être ajoutés **pour chaque section de document** du document, y compris la Section initiale du document.


Ajouter une en-tête et bas de page pour une section du document

Pour ajouter une en-tête ou un bas de page pour une section du document, cliquez sur le lien *Ajouter En-tête/Bas de page* de la [Section initiale du document ou la barre de titre de la Section du document](#) ⁵²⁷ (voir *capture d'écran ci-dessous*).



Depuis le menu qui apparaît (*capture d'écran ci-dessous*), sélectionnez l'élément requis. Une en-tête ou un bas de page peut être ajouté séparément pour les pages impaires ou paires, ou une en-tête unique ou bas de page

peut être ajoutée pour toutes les pages. De plus, un modèle d'en-tête/bas de page séparé peut être créé pour la première page (**Ajouter l'en-tête d'abord, Ajouter le pied de page d'abord**) et/ou pour la dernière page de la section du document (**Ajouter l'en-tête en dernier, Ajouter pied de page en dernier, sortie PDF uniquement**). Ceci est utile si la première et/ou dernière page d'une section du document doit avoir une en-tête/pied de page différent: par exemple, quand la première page est une page de couverture (un modèle d'en-tête/bas de page vide pourrait être créé dans ce cas.).




En cliquant sur l'en-tête ou le pied de page requis, un modèle pour l'en-tête ou le pied de page est créé à l'intérieur de la section du document dans l'[Aperçu de Design](#)³⁹. L'affichage de l'Aperçu de Design de l'/les en-tête/s et pied/s de page dans une section du document peut être activée ou désactivée en cliquant sur le lien [Masquer En-têtes/Bas de page](#) dans la [Section initiale du Document ou l'élément de la Section du Document](#)⁵²⁷ (voir la capture d'écran ci-dessus).


Note : les en-têtes et pieds de page pour la dernière page sont pris en charge pour la sortie PDF uniquement.

Concevoir l'en-tête/pied de page dans l'Aperçu de Design


Le modèle en-tête/pied de page est conçu comme tout autre modèle. Les composants peuvent être glissés de l'arborescence de schéma ou saisi statistiquement, puis stylé. Un exemple est affiché ci-dessous. Lorsqu'une en-tête est ajoutée, le modèle aura l'air de ceci :



Modifier l'en-tête tel que requis. Notez que vous pouvez utiliser le contenu statique et dynamique, et même les images.



Cliquer sur l'Aperçu RTF, l'Aperçu PDF, ou l'Aperçu Word 2007+, appuyez sur l'onglet pour voir le résultat de la fenêtre d'aperçu. L'illustration ci-dessous affiche la Page 2 du document du graphique de l'Organisation dans la fenêtre de l'Aperçu PDF, avec l'en-tête tel que défini ci-dessus. Pour afficher la numérotation de page dans la sortie RTF, vous devez sélectionner **Éditer | Sélectionner Tout** (ou **Ctrl+A**) dans MS Word, et appuyez sur **F9**. Voir aussi [affichant la sortie RTF numérotation de page](#) ⁵³⁷.



Veuillez noter les points suivants :

- L'étendue verticale de l'en-tête ou du pied de page ne devrait pas excéder le corps de marge respectif (haut ou bas) moins l'étendue de l'en-tête ou le pied de page, respectivement (voir [Propriété de mise en page de la Page](#) ⁵³⁵ pour les détails). Par conséquent, l'étendue verticale de l'en-tête ou du pied de page, est déterminée par les marges corps du haut/bas et des marges en-tête/pied de page.
- Vous pouvez définir une en-tête/un pied de page soit (i) pour toutes les pages dans la section du document, ou (ii) pour des pages paires ou impaires dans la section du document séparément. De plus, la première page et dernière page en-têtes/pieds de page séparée peut être insérée. (Voir [\(Voir En-têtes et Bas de page: Partie 2](#) ⁵⁴⁰ pour plus d'information.)
- La numérotation de Page dans une section du document commence par le numéro que vous spécifiez dans les [Propriétés de Mise en Page de la Page](#) ⁵³⁵.

Supprimer une en-tête ou un pied de page

Pour supprimer une en-tête ou un pied de page, cliquez avec la touche de droite de la souris sur la barre de l'en-tête/pied de page et, depuis le menu qui apparaît, cliquez sur **Éditer | Supprimer**.

8.7.1.4 En-têtes et bas de page : Partie 2

Dans cette section, nous décrivons comment créer les types suivants d'en-têtes et de pieds de page:

- [Différents en-têtes/pieds de page pour des pages impaires et paires](#) ⁵⁴¹
- [Différents en-têtes/pieds de page pour différentes sections du document](#) ⁵⁴¹
- [Simuler les en-têtes/pieds de page à l'intérieur d'une page](#) ⁵⁴²


- [En-têtes/pieds de page avec sous-totaux](#) ⁵⁴²

Note : dans la sortie PDF, vous pouvez aussi spécifier séparément les valeurs [Marge corps du haut de la page](#) ⁵³³ et [Marge corps du bas de la page](#) ⁵³³ pour la première et dernière page de chaque section du document. Ces paramètres sont disponibles dans le groupe des Propriétés *Layout Page (PDF)* dans la fenêtre des Propriétés de l'élément design de la section du document

Différents en-têtes/pieds de page pour des pages impaires et paires

Pour chaque section du document, les pages impaires et paires peuvent être assignées à différents en-têtes/pieds de page.

Pour créer différents en-têtes pour des pages impaires et paires, cliquez sur le lien *Ajouter En-tête/Pied de page* dans la barre de table de al section respective du document, et sélectionnez **Ajouter En-tête impair** et **Ajouter En-tête paire** depuis le menu qui apparaît (*capture d'écran ci-dessous*). Ceci crée deux modèles d'en-tête, l'un pour les pages impaires, l'autre pour les pages paires. Saisir le contenu des deux en-têtes dans les deux modèles.



Les pieds de page pour les pages à numérotation impaire et paire peuvent être créés de la même manière que celle décrite au-dessus des en-têtes.

Différents en-têtes/pieds de page pour différentes sections du document

Différents en-tête/pieds de page peuvent être créés pour chaque section de document du document. À cette fin, cliquez sur le lien *Ajouter En-tête/Pied de page* de la [Section initiale du Document ou de la barre de titre de la Section du Document](#) ⁵²⁷. Ceci fait apparaître le menu *Ajouter En-tête/Pied de page* affiché dans la capture d'écran ci-dessus. Notez les points suivants :

- Les en-têtes/pieds de page pour les pages impaires et paires peuvent être ajoutés séparément, ou un en-tête/pied de page commun peut être ajouté pour toutes les pages dans la section du document.
- Une première page et/ou dernière page en-tête/pied de page supplémentaire peut être ajoutée. Ces en-têtes/pieds de page seront utilisés sur la première et/ou la dernière page du document à la place d'autres en-têtes/pieds de page qui pourraient être définis pour la section du document.
- La numérotation de page pour la section du document peut soit être [exécuté depuis la section du document précédente ou commencé par la numéro désignée](#) ⁵³⁷.

- Le [total de Pages](#) ⁵³⁷ est le compte de tout le document, et non de la section du document actuelle.

Simuler les en-têtes/pieds de page à l'intérieur d'une page

Les en-têtes et pieds de page peuvent être conçus manuellement à l'intérieur du [conteneur de mise en page](#) ²⁹⁶. L'approche serait de concevoir une page unique comme conteneur de mise en page. L'en-tête et le bas de page sont créés à l'intérieur des [tables statiques](#) ¹⁵⁹ situées, respectivement, en haut et en bas de la page. Si plus d'une page doit être conçue, alors les conteneurs de mise en page peuvent être utilisés, chacun séparément de l'autre par un [saut de page](#) ¹⁰⁹¹ (**Insérer | Page / Colonne / Section du document | Nouvelle Page**).

Les en-tête/pieds de page avec des sous-totaux et totaux en cours d'exécution

Lorsqu'un document contient une liste d'éléments numériques qui doivent être totalisés et la liste s'élargit sur de multiples pages, les sous-totaux de chaque page et/ou totaux en cours d'exécution doivent être requis pour apparaître dans les en-têtes et/ou pieds de page de chaque page. L'exemple `Subtotals.sps`, qui est dans le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶, `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\Subtotals\`, démontre comment les totaux en exécution peuvent être créés et inclus dans les en-tête et pieds de page.


La stratégie suivantes a été utilisée pour concevoir cet SPS:

- Car la liste se trouve dans une table et puisqu'une table ne peut pas être auto-fit pour une page d'impression, le numéro des lignes qui doit être accommodé sur une page doit être spécifié. Ces numéros sont donnés en deux variables qui ont été définis au niveau supérieur du modèle, celui pour le modèle `$XML` ; ils sont dénommés `RowsOnFirstPage` et `RowsPerPage`.
- Le compte de la page est dérivé en divisant le nombre total des éléments de la liste par le nombre de lignes par page (ajusté pour prendre en compte du numéro différent de lignes à la première page). Le compte de la page est stocké dans une variable appelée `CountOfPages` (définie dans le modèle `$XML`).
- Un modèle défini par l'utilisateur est créé pour la séquence `1 to $CountOfPages`, et une table statique est créée à l'intérieur du modèle. Définies sur ce modèle se trouvent deux variables qui calculent la première ligne (`$RowFrom`) et la dernière ligne (`$RowTill`) sur chaque page. Les lignes dans la table sont générées par le modèle défini par l'utilisateur, qui sélectionne les éléments dans le fichier XML (éléments `file`) sur la base de leur position eu égard aux valeurs `$RowFrom` et `$RowTill`. Si la position de l'élément `file` est une valeur entière qui se trouve dans la portée délimitée par les valeurs des variables `$RowFrom` et `$RowTill` de la page actuelle, alors la ligne sera générée pour l'élément `file` actuel.
- Les totaux en cours d'exécution avec les calculs automatiques et insérés dans les lignes au niveau supérieur et inférieur des tables. Notez que les expressions `XPath` pour générer les totaux en cours d'exécution sont différentes l'une de l'autre.
- Les en-têtes et pieds de page sont créés dans les tables, respectivement, au-dessus et en-dessous de la table principale sur la page. Les calculs automatiques pour générer les totaux en cours d'exécution sont insérés dans les modèles d'en-tête et de pied de page.
- Un saut de page est inséré à la fin de chaque page.

8.7.2 Conservations et Sauts

Dans les documents PDF (*Enterprise edition uniquement*), les conservations et sauts de pages et colonnes peuvent être définis dans le groupe de styles `XSL-FO` (barre latérale de styles, *capture d'écran ci-dessous*). Ce groupe de styles vous permet de préciser si le bloc de document du design actuel (le bloc à l'intérieur duquel le

curseur est actuellement placé) devrait avoir un saut de page/colonne avant ou après, ou s'il doit être conservé avec des blocs adjacents. Vous pouvez aussi définir que les en-têtes et pieds de page sont omis (ou répétés) aux sauts de page en utilisant les propriétés `table-omit`. Pour plus d'information sur ces propriétés, voir la spécification XSL-FO.



Pour la version imprimée des pages HTML, les paramètres de sauts de page et veufs/orphelins (premières/dernières lignes sur une page) peuvent être faits via les propriétés pertinentes dans le groupe de styles *Média paginée* (voir *capture d'écran ci-dessus*).

8.7.3 Notes de bas de page

Vous pouvez insérer les notes de bas de page dans un document en ajoutant le composant Note de bas de page (**Insérer | Insérer note de bas de page**) à l'emplacement où vous souhaitez que le numéro de la note apparaisse. Les notes de bas de page sont disponibles dans les sorties papier paginées (PDF, RTF, et Word 2007+ dans l'édition *Enterprise* ; et RTF dans l'édition *Professional*).

Notez les points suivants :

- Le texte de la note de bas de page doit être placé entre les balises du composant Note de bas de

page et peut être formaté.

- Dans la sortie, le numéro de la note de bas de page apparaît à l'endroit où la note a été ajoutée. Le texte de la note de bas de page apparaît au bas de la page, accompagné du numéro de note correspondant.
- Dans la sortie, le texte de la note de bas de page sera formaté selon le formatage du texte dans le composant Note de bas de page dans le design.
- Dans la sortie, les notes de bas de page sont numérotées automatiquement jusqu'à la fin du document.
- Dans le cas de plusieurs documents de sortie, la numérotation recommence pour chaque document de sortie.

Dans la capture d'écran ci-dessous, deux composants de note de bas de page (**Insérer | Insérer note de bas de page**) ont été insérés. Le texte de la note de bas de page a été placé entre les balises du composant et le texte a été formaté.



Les captures d'écran ci-dessous montrent le résultat. La capture d'écran de gauche montre la page complète, tandis que celles de droite montrent des gros plans des numéros de la note de bas de page (*top*) et les textes de la note de bas de page (*bottom*).

Summary of News Items

Total number of news items¹: 4
Period covered by news items²: 4/2006 to 5/2006
Select by relevance: All

NanoNull Inc Launches Version 2.0 of NanoPower
2006-04-01: Boston, USA

Nanonull Inc today launched version 2.0 of its market-leading NanoPower line of hardware and software. The highlights of the new version of NanoPower are improved chip design capabilities in NanoSoft, the software used to design computer chips, and higher precision sand-filtering processes in NanoMeld, the hardware in which the transformation from sand to silicon chips is executed.

Source: NewTech Online

Relevance:

- NanoPower
- NanoNull

NanoNull Inc Jumps 3% on Release of New NanoPower Version
2006-04-01: New York, USA

Shares of Nanonull Inc jumped 3% on the day to close at US\$64.16 at close of trading. The upsurge followed a sustained climb over the week in anticipation of the release of the vastly improved NanoPower line of molecular transformers. The share has surged 5% over the last five trading days.

Source: Financial Wire

Relevance:

- Stockmarket

¹ News items that are relevant to the company selected in 'Select by relevance'.
² The period extends from the date of the first news item to that of the last news item.

Summary of News Items

Total number of news items¹: 4
Period covered by news items²: 4/2006 to 5/2006
Select by relevance: All

Relevance:

- Stockmarket

¹ News items that are relevant to the company selected in 'Select by relevance'.
² The period extends from the date of the first news item to that of the last news item.

Note : le formatage des numéros de notes de bas de page n'est pas pris en charge.

8.7.4 Résolution en pixels

Si vous utilisez les pixels comme unité de longueur dans votre SPS, veuillez noter que les longueurs définies en pixels dépendent de la résolution de l'écran. Les longueurs absolues correspondantes à l'impression peuvent être très différentes de ce que vous voyez à l'écran. Dans cette section, nous allons :

1. Expliquer pourquoi les tailles définies en pixels ont deux formes : (i) une forme abstraite, définie en pixels ; (ii) une taille réelle, obtenue en résolvant la forme abstraite en termes de résolution d'écran spécifique.
2. Nous expliquerons la fonctionnalité StyleVision permettant de traiter cette question.

Des pixels aux points

Quelques points clés sont essentiels pour comprendre les facteurs qui influencent les dimensions abstraites et réelles des longueurs définies en pixels :

- Le pixel est une unité relative : sa taille dépend de la résolution de l'écran. Plus la résolution est élevée, plus le pixel est petit. La résolution de l'écran est exprimée en dpi (points par pouce). Dans le cas des écrans, un point correspond à un pixel. Ainsi, si la résolution de l'écran est de 72 dpi, il y a 72 pixels (points) dans un pouce d'une ligne de pixels. Si la résolution de l'écran est de 96 dpi, il y a 96 pixels dans un pouce. Le nombre de pixels dans un pouce de longueur d'écran dépend de la résolution de l'écran. Les résolutions d'écran les plus courantes aujourd'hui sont 72 dpi, 96 dpi et 120 dpi. Plus le dpi est élevé, plus les pixels sont petits.
- L'unité de longueur appelée point est une unité de longueur absolue, couramment utilisée dans l'industrie de l'imprimerie : 72 points correspondent à un pouce.

- D'après ce qui précède, on constate que ce n'est que lorsque la résolution de l'écran est de 72 dpi qu'un pixel équivaut à un point. Pour les autres résolutions d'écran, la longueur absolue peut être calculée. Le tableau ci-dessous répertorie la longueur absolue (en points) de 100 px pour différentes résolutions d'écran.


Résolution	Pixels	Points	Facteur
72 dpi	100	100	1.00
96 dpi	100	75	0.75
120 dpi	100	60	0.60

Pour convertir les pixels en points pour chaque résolution d'écran, nous pouvons utiliser un facteur donné par le rapport entre les points dans un pouce (72) et les pixels dans un pouce (dpi), c'est-à-dire 72 divisé par dpi. Les facteurs de conversion pour différentes résolutions sont indiqués dans le tableau ci-dessus. Par exemple : $72 \div 96 = 0,75$ et $72 \div 120 = 0,60$. En multipliant la longueur en pixels par le facteur de conversion approprié, on obtient la longueur absolue en points. Ainsi, 100 px sur un écran de 96 dpi correspondent à 75 pt.

Comme 72 points forment un pouce, vous pouvez obtenir la longueur en pouces en divisant la longueur en points par 72. Par exemple, 100 points équivalent à $100 \div 72$ pouces = 1,389 pouce.

Résolution d'écran et longueur absolue

Dans la section précédente, nous avons vu que ce n'est que lorsque la résolution d'écran est de 72 dpi que la longueur absolue en points est identique au nombre de pixels utilisés pour définir cette longueur. Cependant, les résolutions d'écran sur les systèmes Windows ne sont généralement pas de 72 dpi, mais de 96 dpi. Cela signifie que le nombre de points d'une longueur définie en pixels sur un tel écran sera égal à 75 % du nombre de pixels. Par exemple, dans la capture d'écran StyleVision Design View ci-dessous, les deux caractères mesurent respectivement 100 px et 75 pt.



La raison pour laquelle ils ont la même hauteur est que la résolution d'écran dans laquelle ils apparaissent est de 96 dpi. À cette résolution, 100 px équivaut à 75 pt en termes absolus.

Il est important de noter que lorsque vous spécifiez des pixels comme unité de longueur, vous devez tenir compte de la résolution d'écran de votre moniteur (généralement 96 dpi sur les systèmes Windows) ; celle-ci détermine la longueur absolue de la longueur définie en pixels que vous voyez à l'écran.

Résolution d'impression


Lorsqu'un SPS est converti en un format d'impression, tel que PDF, RTF ou Word 2007+, les longueurs en pixels non absolues doivent être converties en longueurs absolues, telles que des points ou des pouces (car les longueurs sur papier ne peuvent pas être définies en pixels). La question est la suivante : quel facteur (ou quelle résolution d'écran) doit être utilisé pour convertir les pixels en points ?

Dans StyleVision, vous pouvez sélectionner individuellement le dpi de sortie pour chaque SPS. Ainsi, par exemple, si vous sélectionnez 96 dpi, un caractère de 100 px sera rendu dans la sortie imprimée comme un caractère de 75 pt (*voir le tableau ci-dessus*). Si vous sélectionnez 72 dpi, le même caractère sera rendu dans la sortie imprimée comme un caractère de 100 pt. Ce système s'applique à toutes les longueurs définies en pixels.

Note : la conversion en mesure absolue n'est pas effectuée pour la sortie HTML. Pour le HTML, les unités de pixels d'origine sont transmises au fichier HTML sans modification.

Définition de la résolution d'impression d'un SPS

Pour définir la résolution d'impression d'un SPS, cliquez sur **Fichier | Propriétés**. Dans le dialogue Propriétés qui s'affiche, cliquez sur l'onglet Résolution (*capture d'écran ci-dessous*).



Dans l'onglet Résolution, sélectionnez la résolution d'impression souhaitée. Le facteur de conversion pour chaque option dpi répertoriée est indiqué dans le tableau de conversion ci-dessus (dans la section *De pixels en points*). En multipliant le nombre de pixels par le facteur de conversion, vous obtenez la longueur absolue en points. Notez que la conversion en unités absolues s'applique uniquement aux formats de sortie d'impression. Le format de sortie HTML conservera les définitions de pixels d'origine. Notez également que ce paramètre ne modifie pas la résolution d'écran de votre moniteur.

8.7.5 Polices PDF

Utilisation des polices par le formateur et le visualiseur PDF

Le formateur (par exemple, FOP) crée le PDF et le visualiseur PDF (généralement Adobe PDF Reader) le lit.

Afin de mettre en page le PDF, le formateur doit connaître les détails des polices utilisées dans le document, en particulier la largeur de tous les glyphes utilisés. Il a besoin de ces informations pour calculer la longueur des lignes, les césures, la justification, etc. Ces informations sont appelées « métriques de la police » et sont stockées avec chaque police. Certains formateurs peuvent lire les métriques directement à partir du dossier des polices du système. D'autres (tels que les versions antérieures de FOP) ont besoin des métriques dans un format spécial qu'ils peuvent comprendre. Lorsque les métriques d'une police sont disponibles pour le formateur, celui-ci peut mettre en page le PDF avec succès. Vous devez vous assurer que les fichiers de métriques de toutes les polices que vous utilisez dans votre document sont disponibles pour le formateur que vous utilisez.

Le formateur peut soit référencer une police, soit l'intégrer dans le fichier PDF. Si la police est référencée, le visualiseur PDF (par exemple, Adobe Reader) recherchera généralement cette police dans son propre dossier de ressources de polices (qui contient les polices Base 14), puis dans le dossier de polices du système. Si la police est disponible, elle sera utilisée lors de l'affichage du PDF. Sinon, le visualiseur utilisera une alternative provenant de son dossier de ressources ou générera une erreur. Une police alternative peut avoir des métriques différentes et donc générer des erreurs d'affichage.

Si le formateur intègre une police dans le fichier PDF, le visualiseur PDF utilise la police intégrée. Le formateur peut intégrer l'ensemble des caractères d'une police ou seulement un sous-ensemble contenant les glyphes utilisés dans le document. Ce facteur influe sur la taille du fichier PDF et, éventuellement, sur les questions de droits d'auteur liées à l'utilisation des polices (voir la note ci-dessous). Vous pouvez influencer le choix entre ces deux options lorsque vous définissez les options de votre formateur.

Utilisation des polices dans StyleVision

- La police par défaut utilisée dans la sortie PDF est Helvetica (versions d'Acrobat PDF Reader antérieures à 4.0) ou Arial MT (Acrobat PDF Reader version 4.0 ou ultérieure). Ainsi, si aucune police n'est spécifiée pour le texte du document de conception, Helvetica/ArialMT (une police Base 14) sera utilisée.
- Si vous spécifiez Helvetica ou Times dans SPS et si Acrobat PDF Reader utilisé pour afficher la sortie PDF est la version 4 ou ultérieure, PDF Reader utilisera respectivement Arial MT et Times New Roman PS MT à partir de son propre dossier de ressources de polices. Acrobat PDF Reader procède ainsi même si Helvetica et Times sont actives sur le système.
- Dans StyleVision, vous pouvez modifier la police par défaut pour l'ensemble du document en sélectionnant d'abord tout le texte du document. Ensuite, dans la barre latérale Styles, sélectionnez l'élément textes dans la colonne *Styles For*, puis, une fois le groupe *Font* sélectionné, attribuez la police souhaitée à l'attribut `font-family`. Cette police est attribuée à chaque nœud de texte du document. Une police alternative peut ensuite être définie pour chaque nœud de texte individuel, selon les besoins.
- Si, dans l'onglet Options XSL du dialogue Options ([Outils | Options](#)¹¹³⁸), vous sélectionnez Conforme à FOP 0.93/1.0/2.0, seules les valeurs de famille de polices Helvetica, Times, Courier et Symbol (exactement telles qu'elles sont orthographiées ici) seront transmises à XSLT-for-FO. La saisie de toute autre valeur de famille de polices sur un nœud supprimera l'attribut `font-family` de ce nœud dans le document FO résultant, ce qui entraînera l'utilisation par défaut de Helvetica/ArialMT pour ce nœud.

- Si, dans l'onglet Options XSL du dialogue Options ([Outils | Options](#)¹¹³⁸), vous sélectionnez Plein usage de la norme XSL-FO, toute famille de polices que vous entrez dans la fenêtre Style de texte sera transmise au document XSLT-for-FO. Si la police sélectionnée n'est pas disponible pour le formateur, une erreur peut se produire. Afin d'éviter de telles erreurs, ajoutez des polices alternatives et une police générique de secours. Par exemple :

```
font-family="Bodoni, Garamond, serif"
```

Dans cet exemple, Garamond est le deuxième choix et la police générique serif est la police de secours. Si ni Bodoni ni Garamond ne sont disponibles, la police générique serif est utilisée. Les trois polices génériques sont : serif (Times ou Times New Roman PS MT, selon la version d'Acrobat Reader), sans-serif (Helvetica ou ArialMT) et monospace (Courier).

Note pour l'utilisation HTML : CSS2 permet des choix alternatifs, ainsi qu'une police générique comme police de secours (serif, sans-serif, monospace, cursive et fantasy).

Mise à disposition des polices pour le formateur

La plupart des formateurs disposent déjà des polices Base 14. Il est important de connaître les noms sous lesquels le formateur reconnaît ces polices Base 14 afin de les indiquer correctement au formateur. Il s'agit de la prise en charge de base des polices fournie par les formateurs. Vous pouvez toutefois augmenter le nombre de polices disponibles pour le formateur en suivant quelques étapes simples spécifiques au formateur que vous utilisez. Les étapes pour FOP sont indiquées ci-dessous.

Prise en charge des polices dans FOP

La configuration des polices personnalisées comprend deux étapes :

1. Indiquer à FOP comment trouver les fichiers de polices.
2. Indiquer à FOP comment utiliser les polices.

Comment trouver les fichiers de polices requis

Les versions plus récentes de FOP peuvent détecter automatiquement les polices du système ou peuvent rechercher les polices dans les répertoires spécifiés par l'utilisateur et les enregistrer dans FOP. Voir la [page Polices sur le site web de FOP](#)

Si vous utilisez une version antérieure de FOP, vous devrez d'abord générer un fichier de métriques de police (un fichier XML) pour chaque police requise à partir des fichiers de police PostScript ou TrueType. FOP fournit les utilitaires PFM Reader et TTF Reader pour convertir respectivement les polices PostScript et TrueType en fichiers de métriques de police XML. Pour plus de détails sur la manière de procéder, voir la [page Polices FOP](#). Ensuite, dans le [fichier de configuration FOP](#), le fichier de métriques requis pour chaque police doit être spécifié dans l'attribut `metrics-url` de l'élément de police correspondant.

```
<font metrics-url="arial.xml" kerning="yes" embed-url="arial.ttf">
  <font-triplet name="Arial" style="normal" weight="normal"/>
  <font-triplet name="ArialMT" style="normal" weight="normal"/>
</font>
```

Indiquer à FOP comment utiliser les polices

Le [fichier de configuration FOP](#) — un fichier XML appelé `fop.xconf` et situé dans le dossier `conf` du dossier d'installation FOP — doit être modifié afin que FOP sache comment utiliser correctement les polices. Pour

chaque police que vous souhaitez voir rendue par FOP, ajoutez un élément de police `font` à l'emplacement indiqué par l'espace réservé `font-element` dans le document :

```
<font metrics-url="arial.xml" kerning="yes" embed-url="arial.ttf">
  <font-triplet name="Arial" style="normal" weight="normal"/>
  <font-triplet name="ArialMT" style="normal" weight="normal"/>
</font>
```

Dans l'exemple ci-dessus,

metrics-url	URL du fichier de métriques. Si elle n'est pas absolue, elle est relative au chemin d'accès dans l'élément <code>font-base</code> du fichier de configuration. Optionnel.
embed-url	URL du fichier de police (généralement situé dans <code>%WINDIR%\Fonts</code>). Obligatoire si le visualiseur ne dispose pas du fichier sur son système local.
name	Associe ce nom de police à la police définie avec <code>metrics-url</code> et/ou <code>embed-url</code> .
style	Associe ce style de police à la police définie avec <code>metrics-url</code> et/ou <code>embed-url</code> .
weight	Associe cette épaisseur de police à la police définie avec <code>metrics-url</code> et/ou <code>embed-url</code> .

Pour plus de détails, voir la section [Enregistrement des polices avec FOP](#) sur le site Web de FOP.

Modification du fichier batch (fop.bat) pour lire le fichier de configuration

Une fois le fichier de configuration modifié comme décrit ci-dessus, l'exécutable FOP (`fop.bat`), qui se trouve dans le dossier d'installation de FOP, doit être modifié afin que FOP lise le fichier de configuration. Pour ce faire, modifiez la dernière ligne de `fop.bat` comme suit :

```
"%JAVACMD%" [...] org.apache.fop.cli.Main %FOP_CMD_LINE_ARGS%
```

afin d'inclure l'emplacement du fichier de configuration :

```
"%JAVACMD%" [...] org.apache.fop.cli.Main %FOP_CMD_LINE_ARGS% -c conf\fop.xconf
```

Voir [Démarrer FOP](#) sur le site Web de FOP.

Note sur les droits d'auteur des polices

L'utilisation des polices est soumise aux lois sur les droits d'auteur et les conditions d'utilisation varient. Avant d'intégrer une police, en particulier si vous intégrez la police entière, assurez-vous que vous êtes autorisé à le faire en vertu de la licence que vous avez achetée pour cette police.

Jeux de caractères


Notez que les jeux de caractères des polices diffèrent les uns des autres. Les polices Base 14 couvrent les caractères ISO-8859-1 ainsi que les glyphes des polices Symbol et Zapf Dingbats. Si votre document contient un caractère qui n'est pas couvert par les polices Base 14, vous devrez utiliser une police qui contient ce

caractère dans son jeu de caractères. Certaines polices, telles que Arial Unicode, proposent les caractères couverts par Unicode.

Note : lorsque vous saisissez la taille des polices, n'utilisez pas d'espace entre la taille en points et son unité. Par exemple, 12pt est correct, 12 pt est incorrect.

8.7.6 Signets PDF

Les signets PDF sont des liens de navigation qui s'affichent dans un volet des applications de lecture de PDF (*capture d'écran ci-dessous*). Ils reflètent généralement la structure du document PDF et permettent à l'utilisateur de naviguer vers différentes parties du document.



StyleVision vous offre la possibilité de configurer la structure des signets PDF d'un document exactement comme vous le souhaitez. Par défaut, toutes les tables des matières (TdM) définies dans le document seront affichées sous forme de signets PDF. Selon votre processeur FOP, les éléments communs aux différentes tables des matières de votre document peuvent être fusionnés ou non. Si vous souhaitez configurer des signets PDF différents de la structure de la table des matières, vous pouvez utiliser la fonction Signets PDF pour personnaliser les signets PDF. Si vous créez des signets PDF, ceux-ci remplacent les paramètres de la table des matières et sont adoptés pour les signets PDF du document.

Tables des matières et signets PDF

Les signets créés dans le fichier PDF de sortie dépendent des tables des matières du document et de la création ou non d'une arborescence de signets PDF. Les options suivantes sont disponibles :

- *Une seule table des matières dans la conception* : les signets du fichier PDF seront automatiquement générés à partir de la structure de la table des matières.
- *Plusieurs tables des matières dans le design* : les signets dans le PDF seront automatiquement générés pour chaque table des matières, chaque table des matières étant ajoutée à la table des


matières précédente. Notez que certains processeurs FOP, tels que FOP 0.93, fusionnent les éléments communs aux tables des matières.

- *Une arborescence de signets PDF est créée dans le design* : si une arborescence de signets PDF est créée dans le design, cette arborescence est utilisée pour les signets dans le PDF ; toutes les tables des matières du design sont remplacées. Si une arborescence de signets PDF est créée dans le design mais qu'elle est vide, aucun signet ne sera généré dans le PDF — même si des tables des matières sont présentes ; le volet Signets PDF sera vide.


Créer l'arborescence de signets PDF

Cette section décrit comment créer des signets dans la sortie PDF à l'aide de l'arborescence de signets PDF. (Si aucune arborescence de signets PDF n'est présente dans le document, les signets sont générés automatiquement à partir des tables des matières du design. Pour plus d'informations sur la création de tables des matières, voir la section [Table des matières. Référencement. Signets](#) ⁴⁴²).

Une arborescence de signets PDF (modèle) est un modèle défini dans la section Section initiale du document. Si le design comporte plusieurs sorties de document, des arborescences de signets PDF peuvent être spécifiées pour chacun des documents, dans leurs Sections initiales du document respectives.




Ajoutez le modèle d'arborescence de signets PDF en cliquant sur le lien *Ajouter en-tête/pied de page* dans la barre de titre de la Section initiale du document, puis en sélectionnant la commande **Ajouter arborescence de signet PDF** (voir capture d'écran ci-dessus). Le modèle d'arborescence de signets PDF sera ajouté (voir capture d'écran ci-dessous).



Vous pouvez maintenant faire glisser des nœuds de la barre latérale de l'arborescence du schéma vers l'arborescence de signets PDF pour créer une structure de signets PDF personnalisée.

Pour chaque nœud que vous déposez dans l'arborescence des signets PDF, vous serez invité à indiquer si vous souhaitez créer un signet PDF ou un modèle. Si vous sélectionnez Signet PDF, vous serez invité à entrer une cible pour le signet. Ces cibles doivent être des signets (ancres) qui existent déjà dans le design. La procédure de création de ces signets (ancres) est décrite dans la section [Insérer signets](#) ⁴⁷⁰. Après avoir saisi le signet cible, un composant de signet PDF est ajouté à l'arborescence (voir capture d'écran ci-dessous).



Chaque composant de signet PDF contient un composant de lien hypertexte (voir capture d'écran ci-dessus) qui possède deux attributs clés :

- Contenu qui définit le texte du signet PDF. Vous pouvez supprimer l'espace réservé au contenu par défaut et insérer à la place n'importe quel texte ou composant approprié.
- Une propriété URL, qui spécifie la cible du signet. Si le signet cible se trouve dans le même document, l'URL doit être un identifiant de fragment (et doit donc commencer par #). Pour plus d'informations, voir [Définir des hyperliens](#) ⁴⁷²

Cibles des signets PDF


La propriété URL du composant hyperlien d'un signet PDF est le signet cible que vous avez attribué lors de la création du signet PDF. Cette cible peut être modifiée en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le composant hyperlien et en sélectionnant **Éditer URL** dans le menu contextuel qui s'affiche.

Nous recommandons que les cibles soient uniques (c'est-à-dire qu'aucun signet PDF ne doit pointer vers le même signet de design). Sinon, la sortie pourrait dépendre de la version de FOP. (Par exemple, FOP 0.95

ignore les signets PDF imbriqués s'ils ont la même destination. De même, FOP 0.95 ignore les signets PDF qui pointent vers des emplacements de document non définis. FOP 1.0, en revanche, affiche ces signets dans l'arborescence des signets générée.) Les signets PDF qui pointent vers des emplacements externes (par exemple, des URL http ou des URL de fichiers) ne sont pas pris en charge par Apache FOP 0.95 et 1.0.

Structure de l'arborescence des signets PDF


Idéalement, les signets PDF dans le PDF sont structurés de manière à afficher la hiérarchie du document. Cette structure peut être spécifiée dans l'arborescence des signets PDF en imbriquant les signets PDF. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, l'élément `n1:Office` (surligné en bleu) a été déposé dans l'arborescence des signets PDF après le composant hyperlien du signet Organization Chart, mais à l'intérieur du signet lui-même. Le signet PDF Office est donc imbriqué dans le signet PDF Organization Chart.



Notez les points suivants concernant l'exemple présenté dans la capture d'écran ci-dessus :

- Le document XML contient un élément `n1:orgChart` et deux éléments `n1:Office`.
- L'élément `n1:orgChart` possède un signet statique. Un identifiant de fragment dans le composant hyperlien du signet PDF cible ce signet statique.
- Le nom du signet PDF Organization Chart est une chaîne de texte statique.
- Les signets des deux éléments `n1:Office` sont créés dynamiquement à l'aide d'expressions XPath qui sélectionnent les noms des deux bureaux à partir d'un nœud enfant, `n1:Name`. L'URL du composant de signet PDF Office est un identifiant de fragment généré dynamiquement, également obtenu à l'aide du nœud enfant `n1:Name`.
- Le nom de chaque signet PDF Office est généré à l'aide d'un calcul automatique qui utilise le nœud enfant respectif `n1:Name` de chaque élément `n1:Office`.

Les signets PDF générés par cette arborescence de signets PDF sont présentés dans la capture d'écran ci-dessous.



Note : Si les signets cibles ou les URL des signets PDF sont incorrects, des erreurs ou des signets PDF incorrects sont possibles, selon le processeur FO utilisé (*voir Cibles des signets PDF ci-dessus*).

Supprimer l'arborescence des signets PDF

Supprimez l'arborescence des signets PDF en sélectionnant l'arborescence et en cliquant sur la touche **Supprimer**, ou en cliquant avec le bouton droit sur l'arborescence et en sélectionnant la commande **Éditer | Supprimer**.

8.7.7 Pièces jointes PDF


Dans un fichier PDF, il est possible de joindre d'autres fichiers. Le fichier joint sera disponible dans le PDF. Pour consulter la pièce jointe PDF, ouvrez le fichier PDF dans le PDF Reader et cliquez sur l'icône trombone. Ceci ouvre le volet Pièce jointe, dans lequel les fichiers joints - s'il y en a - sont affichés.

Lorsque vous concevez un SPS, vous pouvez préciser : (i) l'emplacement des fichiers PDF à joindre, et (ii) les noms des fichiers joints. Lorsque le PDF est généré, cette information en pièce jointe est traitée et les pièces jointes sont créées. Les pièces jointes PDF sont créées lorsque la sortie PDF est générée par le biais de : (i) la commande de menu **Fichier Enregistrer PDF généré** ⁽¹⁰³⁾, ou (ii) la commande **générer** de [StyleVision Server](#). Dans les deux cas, assurez-vous que les fichiers à joindre sont situés à/aux emplacement/s spécifiés dans le design SPS.

Spécifier les fichiers joints

Pour sélectionner et joindre les fichiers, suivez les étapes suivantes :

1. Dans la *Section initiale du Document*, cliquez sur **Éditer Propriétés** (*voir la capture d'écran ci-dessous*).
2. Dans l'onglet des *Propriétés*, ouvrez la section Joindre Fichier PDF.



3. Pour la propriété *Emplacement Source*, saisissez l'emplacement du fichier que vous souhaitez joindre. Les chemins relatifs sont évalués de manière relative au SPS. Si vous souhaitez joindre plus d'un fichier, alors vous devez saisir ces fichiers dans l'expression XPath, comme éléments de string d'une séquence. Par exemple : `'Data.xsd', 'Data.xml'`.
4. Pour la propriété *Nom cible*, saisissez les noms des fichiers comme vous voulez qu'ils apparaissent dans le volet Pièce jointe du PDF. Si vous voulez spécifier plus d'un nom dans ce champ, utilisez l'expression XPath. S'il n'existe plus d'entrée dans ce champ, alors les noms des fichiers source sont utilisés comme noms cible. Chaque nom cible correspondra au fichier source dans la même position d'indice. S'il existe plus de fichiers source que cible, alors les noms d'origine sont gardés là où le nom cible existe. S'il existe plus de noms cible, alors les noms cible supplémentaires sont ignorés.
5. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

Les fichiers sont joints dans l'ordre dans lequel ils ont été spécifiés. Le Viewer Pièce jointe PDF pourrait les trier d'une manière différente.

8.7.8 PDF/Accessibilité universelle (PDF/UA)

PDF/UA est une norme ISO (ISO 14289) qui complète les directives d'accessibilité du contenu Web (WCAG) 2.0 et qui est utilisée pour permettre aux personnes handicapées d'accéder aux fichiers PDF. Le processeur Apache FOP, utilisé par StyleVision pour générer des fichiers PDF, prend déjà en charge PDF/UA. StyleVision comprend un fichier de configuration spécial permettant d'activer ce mode. Voir les options XSL de StyleVision ([Outils | Options](#)¹¹³⁸) pour plus de détails sur la sélection de ce fichier de configuration.

Configurer PDF/UA avec FOP

Pour configurer PDF/UA avec FOP, procédez comme suit :

1. Dans la conception SPS, fournissez trois propriétés dans la section Document initial : (i) Propriétés du document : common/lang ; (ii) Propriétés du document : Propriétés du document/title ; (iii) Styles du document : font/font/family.
2. Dans la section *Processeur FO* des options XSL ([Outils | Options](#)¹¹³⁸), activez le fichier de configuration FOP `fop-config-ua.xml`.
3. Vérifiez la sortie PDF comme requis et corrigez les erreurs de balise (ou autres erreurs).

Problèmes de validation avec les PDF générés par FOP

Les problèmes de validation Apache FOP suivants sont connus. S'ils se produisent et que vous ne trouvez pas de solution, il est recommandé d'envisager l'utilisation d'un autre processeur FO.

- Lorsque le mode UA est activé, Apache FOP omet les balises de groupe de lignes de tableau (THead, TBody et TFoot). Voir <https://issues.apache.org/jira/browse/FOP-3165>.
- Lorsqu'une cellule TH s'étend sur plusieurs colonnes, FOP écrase l'attribut `Scope=Column` requis. Voir <https://issues.apache.org/jira/browse/FOP-3167>.
- Afin de réduire la taille du PDF, FOP intègre par défaut des sous-ensembles de polices, généralement les caractères utilisés dans le document. Si cela provoque une erreur de validation du PDF, envisagez de [configurer Apache FOP pour intégrer entièrement la police](#). Notez toutefois que l'intégration complète d'une police augmente considérablement la taille du PDF.

8.7.9 Filigranes

Un filigrane est une image ou un texte affiché dans l'arrière-plan de chaque page d'une section de document.

Les options suivantes sont disponibles :

- Les filigranes doivent être définis séparément pour chaque section du document. Pour cette raison, chaque section peut avoir un filigrane différent.
- Pour chaque section du document, vous devez définir (avec XPath) quelques conditions à remplir pour ces filigranes de la section soient activées. Par exemple, la condition pourrait être, que l'attribut `drafts` d'un élément doit avoir la valeur `true`. Si une condition n'est pas remplie, ou si la condition évalue comme `false()`, ce filigrane est désactivé.
- Un filigrane peut être un texte que vous personnalisez dans StyleVision ou il peut être une image que vous sélectionnez.
- Dans le design, vous pouvez spécifier l'emplacement et l'apparence des filigranes sur cette page.


Note : les filigranes sont disponibles uniquement pour les médias d'impression, pas pour HTML ou Authentic View.

Créer une filigrane


Un filigrane peut être créé séparément pour chaque section du document. Pour créer (ou éditer) un filigrane, cliquez sur le lien *Éditer Propriétés* de la Section initiale ou des éléments de la Section du Document dans le design (voir la capture d'écran ci-dessous).



Dans le dialogue des Propriétés qui s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*), cliquez sur le bouton **Filigrane** en bas du dialogue.



Ceci fait apparaître le dialogue Éditer Filigrane (*captures d'écran ci-dessous*, dans lequel vous spécifiez les propriétés de la/des filigrane/s de cette section du document. Selon si vous voulez utiliser une image ou un texte comme filigrane, sélectionnez soit l'onglet *Image* ou *Text*. (Si vous souhaitez définir les deux comme image ainsi que texte comme filigranes de cette section, saisissez les détails de chaque type dans leurs onglets respectifs. Dans ce cas, les deux types du filigrane seront créés dans la sortie.)




Paramètres pour les filigranes d'image

L'onglet *Image* (voir la capture d'écran ci-dessus) contient les paramètres pour définir un filigrane image pour cette section. Une expression XPath spécifie la condition qui permet le filigrane d'image. Si vous ne souhaitez pas de spécifier toute condition, alors saisissez `true()` dans la case de texte *Condition*. Ceci fait que la condition est évaluée comme `true()`. Si la condition est évaluée comme `false()`, ou si la condition est spécifiée, alors le filigrane d'image n'est pas activé. Ensuite, recherchez l'image, pour que le chemin du fichier vers l'image soit saisie dans la case de texte *Image*.

Vous pouvez ensuite définir la transparence de l'image et sa taille et position sur la page. L'option *Remplir toute la page* élargit l'image jusqu'à ce qu'une dimension (hauteur ou largeur) est remplie. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

Paramètres pour les filigranes de texte

L'onglet *Texte* (voir capture d'écran ci-dessous) contient les paramètres pour définir un filigrane de texte pour cette section. Une expression XPath spécifie la condition qui permet le filigrane de texte. Si vous ne souhaitez pas spécifier une condition, alors saisissez `true()` dans la case de texte *Condition*. Ceci fait que la condition est évaluée comme `true()`. Si la condition est évaluée comme `false()`, ou si la condition est spécifiée, alors le filigrane de texte n'est pas activé.



Ensuite, saisissez le texte que vous voulez utiliser comme filigrane, puis spécifiez son formatage (famille de police, taille de police, transparence et couleur) et l'orientation. Notez que le texte sera élargi pour sur toute la page dans toutes les orientations. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

Supprimer ou désactiver un filigrane

Pour supprimer ou désactiver un filigrane, dans le dialogue Éditer Filigrane (*voir les captures d'écran ci-dessus*), soit supprimez la condition ou définissez l'expression XPath de la condition comme `false()`. Notez que l'onglet *Image* et l'onglet *Texte* ont chacun une condition séparée, pour leurs filigranes respectifs.

8.8 Formulaires PDF remplissables

Les formulaires PDF remplissables sont des formulaires modifiables intégrés à un document PDF. De cette manière, un utilisateur peut ajouter des données dans un document PDF. Les données peuvent être enregistrées avec le document PDF, mais aussi [extraites aux formats FDF et XML](#)⁵⁷³. Dans StyleVision, vous pouvez créer un design pour un document de sortie PDF qui contient des [commandes de formulaires PDF](#)⁵⁶⁸ pour accepter l'entrée des données et exécuter des actions d'utilisateur. Dans le document PDF présenté ci-dessous, par exemple, les données peuvent être saisies dans les champs du formulaire de l'une des manières suivantes : [en tapant les données](#)⁵⁶⁸, [en sélectionnant un bouton radio](#)⁵⁶⁹ ou [en cochant une case](#)⁵⁶⁹. La fonction supplémentaire du formulaire PDF est fournie par les [commandes de bouton](#)⁵⁷¹ (voir la capture d'écran ci-dessous) : différents types de boutons réalisent différentes actions.

First name:

Last name:

Email:

Gender: *female* ☐

male ☐

Newsletter: *select to receive* ☐

<input type="button" value="First"/>	<input type="button" value="Previous"/>	<input type="button" value="Next"/>	<input type="button" value="Last"/>
<input type="button" value="Empty"/>	<input type="button" value="Reset"/>	<input type="button" value="Submit"/>	<input type="button" value="Print"/>

Cette section est organisée comme suit :

- [Créer un formulaire PDF remplissable](#) ⁵⁶³ décrit les parties d'un formulaire PDF et comment un formulaire est créé
- Les [commandes de formulaire](#) ⁵⁶⁸ décrivent les commandes du formulaire disponibles (pour les entrées des données et l'exécution d'actions spécifiques de l'utilisateur)
- Les [données du formulaire](#) ⁵⁷³ décrivent les mécanismes qu'un SPS rend disponible pour soumettre et extraire les données du formulaire d'un document PDF édité par l'utilisateur

Site web d'Altova :  [Formulaires PDF remplissables](#)

8.8.1 Créer un Formulaire PDF remplissable

Un formulaire PDF remplissable est **créé dans un conteneur de mise en page**. Dans le design de la capture d'écran gauche ci-dessous, le conteneur de mise en page est indiqué par une ligne en pointillés.

Initial Document Section

Edit Properties...
Add Header/Footer...

\$XML

persons

person

First name:

first

(content)

Last name:

last

(content)

Email:

email

(content)

email

Gender:

female

gender

gender

male

gender

gender

Newsletter:

select to receive

altovaNewsletter

altovaNewsletter

First

Previous

Next

Last

Empty

Reset

Submit

Print

person

persons

\$XML

First name:

Last name:

Email:

Gender: *female* ☐

male ☐

Newsletter: *select to receive* ☐

<input type="button" value="First"/>	<input type="button" value="Previous"/>	<input type="button" value="Next"/>	<input type="button" value="Last"/>
<input type="button" value="Empty"/>	<input type="button" value="Reset"/>	<input type="button" value="Submit"/>	<input type="button" value="Print"/>

- Ajouter le conteneur de mise en page en cliquant sur l'icône de la barre d'outils **Insérer Conteneur de mise en page**, puis cliquez sur l'emplacement dans le design où vous souhaitez insérer le conteneur de la mise en page. (En alternative, placez le curseur à l'emplacement où vous souhaitez insérer le conteneur de mise en page et sélectionnez la commande de menu **Insérer | Insérer Conteneur de mise en page**.)
- Lorsque vous insérez le conteneur de mise en page, on vous demandera si le conteneur de mise en page doit s'auto-ajuster à la taille de la page. Si vous sélectionnez **Yes**, le conteneur de mise en page s'ajustera exactement à la page ; autrement, le conteneur de mise en page sera redimensionné en glissant ses bords droit et du bas pour créer la dimension que vous voulez. L'option d'auto-ajustement de la page est disponible par la suite comme commande du menu contextuel. Dans la capture d'écran du design (*au-dessus à gauche*), le conteneur de mise en page a été créé pour ajuster la taille de la page. L'aperçu PDF correspondant (dans la capture d'écran ci-dessus à droite) affiche le conteneur de mise en page (qui contient un formulaire PDF remplissable) qui est exactement ajusté à la page.
- Si le formulaire PDF est requis de répéter pour de multiples instances d'un élément de schéma XML, alors le conteneur de mise en page doit être placé à l'intérieur des balises de cet élément. Par exemple, dans la capture d'écran du design (*au-dessus à gauche*), le conteneur de mise en page a été créé à l'intérieur de l'élément **person**. Ceci a l'effet de créer un conteneur de mise en page pour chaque élément **person**.

Voir la section [Conteneurs de mise en page](#)²⁹⁶ pour plus d'informations.

Ajouter des composants de forme PDF

Le formulaire PDF remplissable est conçu en plaçant les composants dans le conteneur de mise en page. Ces composants sont de deux types de base :

- [Contrôles de formulaires](#)⁵⁶⁸ : Ces contrôles permettent des entrées de données du formulaire et fournissent des actions de formulaire interactives. Comment les ajouter est décrit dans la section [Commandes de formulaire](#)⁵⁶⁸. Lorsque vous ajoutez une commande de formulaire, elle est automatiquement ajoutée à l'intérieur d'une [case de mise en page](#)³⁰⁰. Vous pouvez redimensionner la [case de mise en page](#)³⁰⁰ en glissant ses bords.
- Composants dynamiques et statiques : Ce sont les [composants de design SPS](#)¹³⁸ réguliers. Les composants dynamiques, qui sont associés généralement avec les nœuds de schéma, sont ajoutés à l'intérieur des [cases de mise en page](#)³⁰⁰. Pour ajouter du contenu statique tel que le texte au design du formulaire PDF, vous devez d'abord ajouter une [case de mise en page](#)³⁰⁰, puis ajouter du contenu statique à la case. Dans la capture d'écran ci-dessus gauche, par exemple, le texte statique *First name* a été créé à l'intérieur d'une [case de mise en page](#)³⁰⁰ ajoutée manuellement.

Vous pouvez déplacer les [cases de mise en page](#)³⁰⁰ comme suit : (i) Placez le curseur au-dessus du bord gauche ou en haut jusqu'à ce que le curseur se transforme en flèche à deux têtes, (ii) Cliquez et glissez la case de mise en page vers l'emplacement où vous voulez l'avoir. Vous pouvez redimensionner la case de mise en page en glissant ses bords. Redimensionner est généralement nécessaire pour l'ajustement correct des contenus de la case à l'intérieur de la case de mise en place.

Voir la section [Cases de mise en page](#)³⁰⁰ pour plus d'informations.

8.8.2 Commandes de formulaires

Il existe deux types de licences liées à PDF :


- *Data-input controls*: (i) [champs d'entrée](#)⁵⁶⁸, (ii) [champs d'entrée multiligne](#)⁵⁶⁸, (iii) [cases à cocher](#)⁵⁶⁹, et (iv) [boutons radio](#)⁵⁶⁹. Ces commandes prennent l'entrée de l'utilisateur comme données du formulaire.
- Les [commandes d'action](#)⁵⁷¹ : les boutons qui réalisent différentes actions, qui s'étendent de la navigation d'une forme, à travers les réinitialisations des données, pour soumission des données aux serveurs à distance.

8.8.2.1 Champs d'entrée

Si les champs d'entrée ou champs d'entrée multiligne sont activés pour des formulaires PDF remplissables, l'utilisateur peut saisir des données dans des champs d'entrée PDF, et par la suite, éditer ces données. Le document PDF peut ensuite être enregistré, et les données dans le formulaire PDF peuvent être soumis et/ou extraits.

Pour créer un champ d'entrée éditable dans un formulaire PDF, exécutez les étapes suivantes. (Les lignes d'entrée multilignes sont ajoutées de la même manière que dans les champs d'entrée).

1. Sélectionnez l'icône de barre d'outils **Insérer Champ d'entrée** (ou **Insérer Champs d'entrée multiligne**). De manière alternative, sélectionnez la commande de menu **Insérer Commandes de formulaire | Champ d'entrée** (ou **Insérer Commandes de formulaire | Insérer Champ d'entrée multiligne**).
2. Dans le conteneur de la mise en page du formulaire, cliquez à l'emplacement où vous souhaitez insérer le champ d'entrée (ou champ d'entrée multiligne).
3. Vous serez invité à sélectionner un nœud de schéma avec lequel ce champ sera associé. Il s'agit du nœud dans lequel les données saisies par l'utilisateur seront stockées. Sélectionnez le nœud et cliquez sur **OK**. Le nœud et le champ d'entrée seront créés à l'intérieur de la case de mise en page. Dans la capture d'écran ci-dessous, les champs d'entrée ont été créés pour les éléments `first`, `last`, et `email`. (La balise de fin n'est pas affichée si la largeur de la case de mise en page n'est pas assez large pour la contenir.)



4. Sélectionnez le champ d'entrée dans le design, puis définissez la propriété *enabled* de son groupe de propriétés *Formulaire PDF remplissable* comme *yes* (voir la capture d'écran ci-dessus). De manière alternative, vous pouvez définir la valeur de propriété comme expression XPath qui évalue le string comme *yes*. Ceci est utile, par exemple, si vous souhaitez spécifier via un [paramètre déclaré par l'utilisateur](#) ⁴³¹ qu'une commande est remplissable. Dans ce cas, définissez d'abord un [paramètre déclaré par l'utilisateur](#) ⁴³¹ avec une valeur *yes*, puis définissez la propriété *enabled* vers une expression XPath qui appelle le paramètre, par exemple : `$MyFillablePDFParam`. Puisque la valeur des paramètres est *yes*, la propriété de la commande remplissable sera ensuite activée.
5. Les valeurs de l'*élément de sortie* et les propriétés *id* fournissent le nom du champ des données quand les données du formulaire sont enregistrées ou extraites. Si vous ne définissez pas au moins une de ces propriétés, alors les noms du champ des données sont générés automatiquement, et ne peuvent pas être connus à l'avance. Si vous souhaitez traiter des données de champ, il est plus facile d'utiliser un nom de champ des données que vous avez défini ici plutôt que un nom généré. Voir la section [Données du formulaire](#) ⁵⁷³, en particulier [Extraire comme FDF/XML](#) ⁵⁷⁴, pour plus d'information.


Notez les points suivants :

- Les valeurs par défaut des champs de données sont prises depuis les nœuds correspondants dans le fichier de travail XML. Si aucun fichier de travail XML n'a été assigné, alors il n'existe pas de valeurs par défaut.
- Dans le formulaire PDF affiché, les valeurs par défaut sont affichées dans le champ d'entrée lorsque le formulaire PDF est ouvert.

8.8.2.2 Cases à cocher et boutons radio

Tandis que les champs d'entrée permettent aux utilisateurs de saisir des données sans restriction, les cases à cocher et les boutons radio permettent l'entrée des données qui sont restreintes aux valeurs spécifiques.

- **Case à cocher** : Une valeur cochée et une valeur non cochée peuvent être définies. Si l'utilisateur coche la case dans le formulaire PDF, alors la valeur cochée est saisie pour ce champ de données ; autrement, la valeur non cochée est cochée. Dans la capture d'écran ci-dessous, l'élément `altovaNewsletter` a été défini pour prendre une valeur de la case à cocher. Si l'utilisateur coche la case dans le formulaire PDF, alors la valeur de `yes` sera saisie dans l'élément `altovaNewsletter`.
- **Boutons radio** : De multiples boutons radio, chacun représentant une valeur différente, sont mappés dans un seul champ de données. La valeur du bouton radio que l'utilisateur sélectionne dans le formulaire PDF est saisie comme valeur du champ de données. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, un bouton radio avec une valeur `female` et un bouton radio avec une valeur `male` sont mappés à l'élément `gender`. Puisque les deux boutons radio sont mappés en un seul élément, ils deviennent tous les deux automatiquement mutuellement exclusifs. Ceci signifie que seul un peut être sélectionné à la fois ; l'autre sera décoché automatiquement si sélectionné précédemment. La valeur du bouton que l'utilisateur sélectionne dans le formulaire PDF sera saisie dans l'élément `gender` (à savoir, soit `female` ou `male`).



Notez les points suivants :

- Les valeurs par défaut des champs de données sont prises depuis les nœuds correspondants dans le fichier de travail XML. Si aucun fichier de travail XML n'a été assigné, alors il n'existe pas de valeurs par défaut.
- Les boutons radio sont affichés comme cases à cocher dans le formulaire PDF.

Insérer les cases à cocher et boutons radio

Insérer une case à cocher ou boutons radio comme suit :

1. Sélectionnez l'icône de la barre d'outils **Insérer case à cocher** ou **Insérer bouton radio**. En alternative, sélectionnez la commande de menu **Insérer Commandes de formulaire | Insérer Case à cocher** ou **Insérer Commandes de formulaire | Insérer bouton radio**.
2. Dans le conteneur de la mise en page du formulaire, cliquez sur l'emplacement où vous souhaitez insérer la commande.
3. Vous serez invité à sélectionner le nœud de schéma avec lequel la commande doit être associée. Il s'agit du nœud dans lequel les données saisies par l'utilisateur seront stockées. Sélectionnez le nœud et cliquez sur **OK**. Le nœud et la commande seront créés à l'intérieur de la case de mise en page. Dans la capture d'écran ci-dessus, une case à cocher a été créée pour l'élément `altovaNewsletter`, et les boutons radio ont été créés pour l'élément `gender`.
4. Sélectionnez la commande dans le design, puis définissez la propriété *enabled* de son groupe de propriétés *Formulaire PDF remplissable* comme **yes** (voir la capture d'écran ci-dessus). De manière alternative, vous pouvez définir la valeur de propriété comme expression XPath qui évalue le string comme **yes**. Ceci est utile, par exemple, si vous souhaitez spécifier via un [paramètre déclaré par l'utilisateur](#) ⁴³¹ qu'une commande est remplissable. Dans ce cas, définissez d'abord un [paramètre déclaré par l'utilisateur](#) ⁴³¹ avec une valeur **yes**, puis définissez la propriété *enabled* vers une expression XPath qui appelle le paramètre, par exemple : `$MyFillablePDFParam`. Puisque la valeur des paramètres est **yes**, la propriété de la commande remplissable sera ensuite activée.
5. Les valeurs de l'*élément de sortie* et les propriétés *id* fournissent le nom du champ des données quand les données du formulaire sont enregistrées ou extraites. Si vous ne définissez pas au moins une de ces propriétés, alors les noms du champ des données sont générés automatiquement, et ne peuvent pas être connus à l'avance. Si vous souhaitez traiter des données de champ, il est plus facile d'utiliser un nom de champ des données que vous avez défini ici plutôt que un nom généré. Voir la section [Données du formulaire](#) ⁵⁷³, en particulier [Extraire comme FDF/XML](#) ⁵⁷⁴, pour plus d'information.

8.8.2.3 Boutons

Les commandes de bouton vous permettent de doter l'utilisateur d'actions associées au document de navigation, aux réinitialisations de champ des données, et à l'impression du formulaire. De plus, le bouton **Soumettre** vous permet de spécifier l'URL d'un serveur vers lequel les utilisateurs peuvent télécharger les données du formulaire (dans le format FDF ou PDF) quand ils ont terminé le remplissage du formulaire.

Insérer un bouton

Insérer un bouton dans un formulaire PDF remplissable comme suit :

1. Sélectionnez **Insérer | Insérer Commandes de formulaire | Bouton**.
2. Cliquez sur l'emplacement dans le [Conteneur de mise en page](#) ²⁹⁶ où vous souhaitez insérer la touche.
3. Si vous devez déplacer le bouton depuis un placement précis, passez au-dessus du côté gauche de la [case de mise en page](#) ³⁰⁰ du bouton jusqu'à ce que le curseur se transforme en double flèche. Puis, cliquez et glissez la case de mise en page dans l'emplacement désiré.
4. Sélectionnez le bouton en plaçant le curseur partout à l'intérieur du texte de bouton.
5. Dans la [barre latérale](#) ⁶³, allez aux propriétés de bouton. Ouvrir le groupe de propriété *Formulaire PDF remplissable*, et définissez la propriété *Enabled* comme **yes**. Ce bouton est désormais activé pour réaliser une action de bouton du formulaire PDF remplissable. De manière alternative, vous pouvez définir la valeur de propriété comme expression XPath qui évalue le string comme **yes**. Ceci est utile, par exemple, si vous souhaitez spécifier via un [paramètre déclaré par l'utilisateur](#) ⁴³¹ qu'une commande est remplissable. Dans ce cas, définissez d'abord un [paramètre déclaré par l'utilisateur](#) ⁴³¹ avec une valeur **yes**, puis définissez la propriété *enabled* vers une expression XPath qui appelle le

paramètre, par exemple : `$MyFillablePDFParam`. Puisque la valeur des paramètres est `yes`, la propriété de la commande remplissable sera ensuite activée.

6. Dans le groupe de propriétés *Formulaire PDF remplissable*, vous pouvez aussi définir le style du bord du bouton. D'autres propriétés associées à l'apparence peuvent être définies dans la barre latérale *Styles*.

Types de bouton

Une fois qu'un bouton a été placé dans le design et défini comme bouton du formulaire PDF remplissable (voir *section précédente ci-dessus*), vous pouvez définir quel genre d'action le bouton réalisera. Procédez comme suit. Dans le groupe de propriété *Formulaire PDF remplissable* (de la [barre latérale des Propriétés](#) ⁶³), sélectionnez une action de bouton depuis la liste déroulante de la propriété *Type de formulaire*.

Les actions de bouton suivantes sont disponibles.

Boutons de navigation

Il existe quatre boutons de navigation : *First page*; *Previous page*; *Next page*; et *Last page*. Ces boutons permettent à l'utilisateur final de naviguer à travers les pages du document PDF.

Champ de données supprimer/réinitialiser boutons

Il existe deux boutons qui permettent aux utilisateurs de supprimer/réinitialiser les données dans les champs :

- *Vide* : Supprime le contenu de tous les champs dans le document : pas seulement [champs d'entrée](#) ⁵⁶⁸, mais aussi les données associées avec la [case à cocher et les commandes du bouton radio](#) ⁵⁶⁹.
- « *Reset* » : Réinitialise le contenu de tous les champs dans le document aux valeurs contenues dans le [Fichier de travail XML](#) ¹¹⁴. Les données associées avec la [case à cocher et les commandes du bouton radio](#) ⁵⁶⁹ seront aussi redéfinies. Si aucune valeur par défaut n'existe pour un champ, alors le champ est redéfini comme vide.

Bouton d'impression

Le bouton **Print** permet à l'utilisateur d'imprimer le formulaire PDF. Vous pouvez préciser quelles pages sont à imprimer dans le dialogue Print qui apparaît avant que la tâche d'impression ne soit envoyée à l'imprimante. Notez que la [case à cocher et les commandes du bouton radio](#) ⁵⁶⁹ ne sont pas sélectionnées jusqu'à ce que l'utilisateur clique explicitement sur elles ; les valeurs par défaut du [fichier de travail XML](#) ¹¹⁴ ne sont pas représentées dans le formulaire PDF, et ne sont pas imprimées.

Soumettre bouton

Le bouton **Submit** permet aux utilisateurs de soumettre les données du formulaire PDF qu'ils ont remplies au serveur. Dans la [barre latérale des Propriétés](#) ⁶³, deux propriétés de bouton doivent être spécifiées pour le bouton **Submit**.

- *Soumettre type* : Les valeurs disponibles sont `fdf file` et `pdf file`. La valeur sélectionnée détermine le format du document qui est soumis à l'URL à *Soumettre URL*.
- *Soumettre URL* : L'URL de l'emplacement du serveur auquel le document est soumis.

Pour plus d'information sur la procédure Soumettre, voir [Enregistrer et Soumettre](#) ⁵⁷³.

8.8.3 Données de formulaire

Un document PDF qui contient des formulaires interactifs peut avoir une couche de données du formulaire superimposée sur la couche des graphiques primitifs. Tandis que le fichier PDF contient deux couches, un fichier de format de données du formulaire (FDF) contient uniquement une couche de données. Un fichier FDF est plus petit et plus simple qu'un fichier PDF, et peut être importé dans un fichier PDF qui a une structure de formulaire qui correspond au formulaire dans le fichier FDF.

Une fois que l'utilisateur a édité un formulaire dans un fichier PDF qui a été créé depuis un SPS, il peut faire les choses suivantes :

- [Enregistrer le fichier PDF édité](#) ⁵⁷³
- [Soumettre les données du formulaire éditées](#) ⁵⁷³ à un serveur comme fichier FDF, ou [soumettre tout le fichier PDF](#) ⁵⁷³ contenant les données du formulaire éditées au serveur
- [Extraire les données du formulaire du fichier PDF édité vers un fichier FDF](#) ⁵⁷⁴
- [Extraire les données du formulaire du fichier PDF édité vers un fichier XML](#) ⁵⁷⁴

Ces actions, et aussi comment concevoir des formulaires PDF remplissables pour que l'utilisateur puisse soumettre les données du formulaire à un serveur, sont décrites dans les sous-sections de cette section.

8.8.3.1 Enregistrer et Soumettre

Une fois qu'un utilisateur a saisi ou édité des données de formulaire PDF remplissable, il peut :

- Enregistrer le PDF dans le fichier
- Soumettre les données du formulaire dans le Format de données du formulaire (FDF) ou le fichier PDF (dans le format PDF) à un serveur pour des mesures supplémentaires

Les données du formulaire peuvent aussi être extraites dans un fichier FDF ou un fichier XML. Comment le faire est décrit dans la prochaine section, [Extraire des données de formulaire comme FDF/XML](#) ⁵⁷⁴.

Enregistrer le formulaire dans un fichier PDF

L'utilisateur peut enregistrer un formulaire 'filled-in' comme fichier PDF. Ce fichier PDF peut être réouvert et édité, transmis de manière électronique, envoyé à un traitement supplémentaire, ou archivé.

Note : les valeurs par défaut des champs de données associées avec la [case à cocher et les commandes du bouton radio](#) ⁵⁶⁹ ne seront pas représentées dans le fichier PDF. L'utilisateur aura besoin de remplir explicitement les valeurs pour ces champs de données.

Soumettre le formulaire comme FDF ou PDF

Les données dans le formulaire 'filled-in' peuvent être soumises au serveur à un serveur dans le format FDF ou PDF.

- Le format FDF contient uniquement les données du formulaire. Il peut être traité pour produire des fichiers qui peuvent être stockés, transmis de manière électronique et réimportés dans le formulaire PDF correspondant. L'emplacement du serveur auquel le fichier FDF est soumis contiendra généralement un script avec des instructions sur la manière dont on gère les données FDF obtenues.
- Le format PDF contient les données du formulaire ainsi que les objets graphiques de la page (qui sont utilisés pour rendre la page PDF). Le fichier PDF soumis peut être stocké pour les enregistrements ou traité par la suite.

StyleVision fournit un bouton **Submit** pour les formulaires PDF remplissables qui ont des propriétés pour spécifier (i) le serveur URL pour lequel les données du formulaire doivent être soumises, et (ii) le format dans lequel les données doivent être soumises (FDF ou PDF). Lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton, les données du formulaire sont soumises au serveur précisé dans le format spécifié.

Pour plus d'information sur le format FDF, voir la [Référence PDF](#).

8.8.3.2 Extraire comme FDF/XML

Une fois qu'un utilisateur a saisi des données de formulaire PDF remplissables, il peut extraire des données de formulaire à un fichier FDF ou fichier XML depuis le fichier PDF d'entrée. Ceci est fait en invoquant la commande `pdfdata` de Altova StyleVision Server comme suit:

```
stylevisionserver pdfdata [options] InputPDF
```

Les options précisent les formats de fichier de sortie et les emplacements :

```
--outfdf    Spécifie le chemin absolu vers le fichier FDF généré. Forme : --outfdf=FILE
--outxml    Spécifie le chemin absolu vers le fichier XML généré. Forme : --outxml=FILE
```

Exemples de la commande `pdfdata` :

```
stylevisionserver pdfdata --outfdf=C:\test\forms\FDFData.fdf C:\test\forms\TestForm.pdf
stylevisionserver pdfdata --outxml=C:\test\forms\XMLData.xml C:\test\forms\TestForm.pdf
```

fichier FDF

Le fichier FDF généré contient des données des champs de données du formulaire PDF. Le fichier FDF file peut être ouvert dans Adobe Reader, Adobe Acrobat, et tout autre éditeur de texte.

- Si vous ouvrez le fichier FDF dans Adobe Reader ou Adobe Acrobat, alors l'application tentera d'ouvrir le fichier PDF qui est associé au fichier FDF. S'il ne peut pas localiser le fichier PDF, alors il vous invitera à naviguer le fichier PDF. Si le fichier PDF est localisé, alors le fichier PDF sera ouvert et vous vous demandera, dans le ruban jaune en haut du document, si vous souhaitez faire confiance au document FDF. Si vous faites confiance au document FDF, alors les données dans le fichier FDF seront chargées dans le fichier PDF.
- Si vous ouvrez le fichier FDF dans l'éditeur texte, vous pouvez éditer les données du formulaire et enregistrer le fichier FDF. Ce fichier FDF peut ensuite être utilisé avec un fichier PDF correspondant.

Fichier XML

Le fichier XML est généré avec un élément racine appelé **pdf-form-data** (voir la liste ci-dessous). L'élément racine a des éléments enfant **page**, dont chacun correspond à la page dans le document PDF. Chaque élément **page** contient des éléments enfant qui correspondent aux champs de données du formulaire sur cette page. (Nous appellerons les éléments à ce niveau des éléments 'form-field'.) Par exemple : S'il existe cinq champs sur une page, alors il y aura cinq éléments XML 'form-field' correspondants dans le fichier XML généré. Notez que les boutons radios assignés à un nœud XML dans le design seront générés comme élément XML 'form-field' dans le fichier XML.

```
<pdf-form-data>
  <page index="1">
    <firstname>John</firstname>
    <idelem4x8>Doe</idelem4x8>
    <gender_id>male</gender_id>
    <idelem4x17>mail01@altova.com</idelem4x17>
    <!--Incorrect XML name "4newsletter" was replaced by "altova:element-0" element name.-->
  >
  <altova:element-0>off</altova:element-0>
</page>
  <page index="2">
    <firstname>Jane</firstname>
    <idelem4x26>Doe</idelem4x26>
    <gender_id>female</gender_id>
    <idelem4x35>mail02@altova.com</idelem4x35>
    <!--Incorrect XML name "4newsletter" was replaced by "altova:element-0" element name.-->
  >
  <altova:element-0>off</altova:element-0>
</page>
</ pdf-form-data>
```

Noms des éléments du champ du formulaire

Notez les points suivants :

- Si, dans le design, une commande de formulaire a une valeur 'element-name' XML comme valeur de string de sa propriété *Formulaire PDF remplissable Nom d'élément de sortie*, alors ce nom est utilisé comme nom de l'élément 'form-field' correspondant. Si la valeur de la propriété *Nom d'élément de sortie* est un nom d'élément XML invalide, alors un nom d'élément XML est généré ; le remplacement est noté comme commentaire (voir le dernier élément dans la liste ci-dessus).
- Si, dans le design, une commande de formulaire, n'a pas de valeur de propriété *Output element name* (voir le point suivant), mais a une valeur XML 'element-name' pour sa propriété *id* (sous le groupe des propriétés *Common*), alors la valeur de la propriété *id* est utilisée comme nom de l'élément 'form-field' correspondant. Si la valeur de la propriété *id* est un nom d'élément XML invalide, alors le nom de l'élément XML est généré ; le remplacement est noté comme commentaire.
- Si aucune valeur n'est spécifiée pour la propriété *Output element name* ou la propriété *id*, alors un nom de l'élément XML est généré automatiquement. Voir, par exemple, le deuxième élément 'form-field' dans la liste ci-dessus.

9 Fonction additionnelle

En plus des procédures de l'[édition du contenu](#)¹³⁸, la [structure](#)³¹⁰, [avancé](#)³⁹⁶, et [présentation](#)⁴⁸⁰ décrites dans cette documentation, StyleVision fournit des fonctions supplémentaires diverses. Celles-ci sont recensées ci-dessous et décrites en détail dans les sous-sections de cette section.


- [Ressources globales](#)⁵⁷⁷. Les ressources globales fournissent une flexibilité en sélectionnant les ressources. Par exemple, de multiples ressources (telles des fichiers et bases de données), peuvent être assignées à un alias. Lorsqu'un alias est utilisé comme source (XML, XSD, etc.) d'un SPS, la ressource peut être basculée parmi les ressources multiples assignées à l'alias.
- [Propriétés de Nœud Authentic](#)⁵⁹⁵. Les nœuds individuels dans le document XML ont des propriétés spécifiques à Authentic View. Les nœuds peuvent être définis comme étant non-éditables, être affichés avec des balises de markup, pour afficher l'information de l'utilisateur sur mouseover, etc.
- [Remplacer le Nœud Parent sur OnClick With](#)⁵⁹⁷. La valeur du nœud parent d'un bouton ou d'un hyperlien peut être sélectionnée par l'utilisateur Authentic View. SPS peut être conçue pour modifier la présentation basée sur ce que l'utilisateur Authentic View sélectionne.
- [Validation supplémentaire](#)⁶⁰⁰. Un nœud peut être testé en utilisant une expression XPath pour renvoyer la valeur booléenne qui détermine si l'entrée de l'utilisateur pour ce nœud est valide. Ce test se rajoute à la validation du document par rapport au schéma.
- [Travailler avec des dates](#)⁶²⁴. Dans Authentic View, un 'date-picker' graphique assure que les données sont saisies dans le format de schéma XML correct. De plus, les données peuvent être manipulées et formatées tel que requis.
- [URI d'entité non parsées](#)⁶⁰². Les URI peuvent être stockées dans des entités non parsées dans le DTD sur lequel le document XML est basé. La fonction de l'URI d'entité non parsée permet aux images et hyperliens d'utiliser ces URI comme URI cible.
- [Utiliser des Scripts](#)⁶³⁰. StyleVision contient un Éditeur JavaScript dans lequel les fonctions JavaScript peuvent être définies. Ces fonctions sont ensuite disponibles pour être utilisées comme gestionnaires d'événement partout dans SPS, et prendront effet dans le document de sortie HTML.
- [Importation HTML](#)⁶³⁶. Un fichier HTML peut être importé dans StyleVision et les fichiers XML, XSD et SPS peuvent être créés de celui-ci.
- [Nouveautés de XSLT](#)⁶⁰⁴. Une SPS peut être créée de XSLT-pour-HTML ou de XSLT-pour-FO. La structure et le style du modèle dans le XSLT seront créés dans le SPS. Vous pouvez ensuite modifier les composants SPS et ajouter du contenu et des formats au SPS.

Voir aussi

- [Barre latérale des propriétés](#)⁶³
- [Mode Authentic](#)⁹⁰¹

9.1 Ressources Globales Altova

Les ressources globales Altova sont une collection d'alias pour les ressources de fichier, dossiers et bases de données. Chaque alias peut posséder plusieurs configurations et chaque configuration mappe vers une ressource unique (*voir capture d'écran ci-dessous*). C'est pourquoi, lorsqu'une ressource globale est utilisée en tant qu'entrée, la ressource globale peut être changée dans le cadre de ses configurations. Pour ce faire, il suffit d'utiliser les commandes dans la GUI qui vous permettent de sélectionner la configuration active. Par exemple, si une feuille de style XSLT de transformation d'un document XML est attribuée via une ressource globale (un alias), nous pourrions définir plusieurs configurations pour la ressource globale, chacune pointant vers un fichier XSLT différent. Après avoir configuré la ressource globale de cette manière, une modification de la configuration changera le fichier XSLT utilisé pour la transformation.



Une ressource globale peut non seulement être utilisée pour changer de ressources dans le cadre d'une application Altova, mais peut aussi être utilisée pour générer et utiliser des ressources depuis d'autres applications Altova. Il est donc possible de générer des fichiers automatiquement dans une application Altova pour l'utiliser dans une autre application Altova. Tout ceci facilite et accélère considérablement le processus de développement et de test. Par exemple, un fichier XML peut être généré par un mappage Altova MapForce et être utilisé dans StyleVision en tant qu'un fichier de travail XML dans un SPS.

L'utilisation des Ressources globales Altova implique deux processus :

- [Définir les Ressources globales](#) ⁵⁷⁷ : les ressources sont définies et les définitions sont stockées dans un fichier XML. Ces ressources peuvent être partagées avec plusieurs applications Altova.
- [Utiliser les Ressources globales](#) ⁵⁸⁹ : dans le cadre de StyleVision, les fichiers peuvent être situés par le biais d'une ressource globale et non par le biais d'un chemin de fichier. L'avantage est que la ressource peut être modifiée en changeant la configuration active dans StyleVision.

Les ressources globales dans d'autres produits Altova

Actuellement, les ressources globales peuvent être définies et utilisées dans les produits Altova suivants : XMLSpy, StyleVision, MapForce, Authentic Desktop, MobileTogether Designer, et DatabaseSpy.

9.1.1 Définir les Ressources globales


Les Ressources globales Altova sont définies dans le dialogue de Gestion des Ressources globales, qui peut être accédé de deux manières :

- Cliquer sur la commande de menu **Outils | Ressources globales**.
- Cliquer sur l'icône **Gérer les Ressources globales** dans la barre outils des Ressources globales (capture d'écran ci-dessous).



Le fichier de Définitions des Ressources globales

Les informations concernant les ressources globales sont stockées dans un fichier XML appelé le Fichier de Définitions des Ressources globales. Ce fichier est créé lorsque la première ressource globale est définie dans le dialogue Gérer les Ressources globales (capture d'écran ci-dessous) et enregistré.



Lorsque vous ouvrez le dialogue Gérer les Ressources globales pour la première fois, l'emplacement par défaut et le nom du fichier Définitions des Ressources globales est spécifié dans la fenêtre de texte *Fichier de définitions* (voir capture d'écran ci-dessous) :

```
C:\Users\<username>\My Documents\Altova\GlobalResources.xml
```

Ce fichier est configuré en tant que le fichier de Définitions des ressources globales par défaut pour toutes les applications Altova. Donc une ressource globale peut être enregistrée depuis n'importe quelle application Altova sur ce fichier et elle sera immédiatement disponible pour toutes les autres applications Altova en tant que ressource globale. Afin de définir et enregistrer une ressource globale dans le fichier Définition des Ressources globales, ajouter la ressource globale dans le dialogue Gérer les Ressources globales et cliquer sur **OK** pour enregistrer.

Pour sélectionner un fichier de Définitions des ressources globales existant qui deviendra le fichier de définitions actif d'une application Altova particulière, chercher le fichier à l'aide du bouton **Parcourir** de la fenêtre de texte de *Fichier de définitions* (voir capture d'écran ci-dessus).

Note : Vous pouvez renommer le fichier de Définitions des ressources globales comme vous le souhaitez et l'enregistrer à tout endroit accessible de vos applications Altova. Tout ce que vous devez faire dans chaque

application est de spécifier ce fichier en tant que le fichier de Définitions des ressources globales pour cette application (dans la fenêtre de texte *Fichier de définitions*). Les ressources deviennent globales pour tous les produits Altova si vous utilisez un seul fichier de définitions pour tous les produits Altova.

Note : Vous pouvez aussi créer des fichiers de Définitions des ressources globales multiples. Néanmoins, seul un d'entre eux peut être actif à tout moment dans une application Altova donnée, et seules les définitions contenues dans ce fichier seront disponibles pour l'application. La disponibilité des ressources peut donc être restreinte ou peut toucher plusieurs produits, tel que vous le souhaitez.

Gérer les ressources globales : ajouter, éditer, supprimer, enregistrer

Dans le dialogue Gérer les Ressources globales (*capture d'écran ci-dessus*), vous pouvez ajouter une ressource globale au fichier de Définitions des Ressources globales sélectionné ou bien éditer ou supprimer une ressource globale sélectionnée. Le fichier de Définitions des Ressources globales organise les ressources globales que vous ajoutez dans des groupes différents : fichiers, dossiers et bases de données (*voir capture d'écran ci-dessus*).

Pour **ajouter une ressource globale**, cliquer sur le bouton **Ajouter** et définir la ressource globale dans le dialogue appropriée **Ressource globale** qui s'affiche (*voir les descriptions des [fichiers](#)⁵⁸⁰, [dossiers](#)⁵⁸⁵, et [bases de données](#)⁵⁷⁷ dans les sous-sections de cette section*). Après avoir défini une ressource globale et l'avoir enregistrée (en cliquant sur **OK** dans le dialogue Gérer les Ressources globales), la ressource globale est ajoutée à la bibliothèque des définitions globales dans le fichier des Définitions des Ressources globales. La ressource globale sera identifiée au moyen d'un alias.


Pour **éditer une ressource globale**, la sélectionner et cliquer sur **Éditer**, le dialogue **Ressource globale** pertinent s'affiche dans lequel vous pourrez procéder aux changements nécessaires (*voir les descriptions des [fichiers](#)⁵⁸⁰, [dossiers](#)⁵⁸⁵ et [bases de données](#)⁵⁷⁷ dans les sous-sections de cette section*).

Pour **supprimer une ressource globale**, la sélectionner et cliquer sur **Supprimer**.

Une fois que vous avez terminé l'ajout, l'édition et la suppression, n'oubliez pas de cliquer sur **OK** dans le dialogue de Gestion des Ressources globales et **d'enregistrer vos modifications** dans le fichier de Définition des Ressources globales.

Lier des ressources globales à des noms d'alias par le biais de configuration

La définition d'une ressource globale requiert le mappage d'un alias à une ressource (fichier, dossier ou base de données). Un seul nom d'alias peut être mappé à plusieurs ressources. Chaque mappage est appelé une configuration. Un seul nom d'alias peut donc être associé avec plusieurs ressources par le biais de configurations différentes (*capture d'écran ci-dessous*).



Dans une application Altova, vous pouvez ensuite attribuer des alias au lieu de fichiers. Pour chaque alias, vous pouvez passer entre les ressources mappées à cet alias en changeant tout simplement la configuration de la Ressource globale active de l'application (configuration active). Par exemple, dans l'application XMLSpy d'Altova, si vous souhaitez exécuter une transformation XSLT sur le document XML `MyXML.xml`, vous pouvez lui attribuer l'alias `MyXSLT` en tant que la ressource globale à utiliser pour les transformations XSLT. Dans XMLSpy, vous pouvez ensuite changer la configuration active pour utiliser plusieurs fichiers XSLT. Si `Configuration-1` mappe `First.xslt` à `MyXSLT` et que `Configuration-1` est sélectionné en tant que la configuration active, `First.xslt` sera utilisé pour la transformation. Cela vous permet d'utiliser des configurations multiples pour accéder à des ressources multiples par le biais d'un seul alias. Ce mécanisme peut être utile lors des tests et en ce qui concerne les ressources de comparaison. De plus, puisque les ressources globales peuvent être utilisées avec les produits Altova, les ressources peuvent aussi être testées et comparées sur plusieurs produits Altova.


9.1.1.1 Fichiers

Le dialogue de Ressources globales pour Fichiers (*capture d'écran ci-dessous*) peut être accédé par le biais de la commande **Ajouter | Fichiers** dans le [dialogue Gérer les Ressources globales](#)⁵⁷⁷. Dans ce dialogue, vous pouvez définir les configurations de l'alias nommé dans la fenêtre de texte *Alias de ressource*. Après avoir spécifié les propriétés des configurations tel qu'expliqué ci-dessous, enregistrer la définition de l'alias en cliquant sur **OK**.

Après avoir enregistré une définition d'alias, vous pouvez ajouter un autre alias en répétant les étapes indiquées ci-dessus (en commençant avec la commande **Ajouter | Fichiers** dans le [dialogue Gérer les Ressources globales](#)⁵⁷⁷).

Dialogue Ressources globales

Un alias est défini dans le dialogue de Ressources globales (*capture d'écran ci-dessous*).



Icônes de dialogue des Ressources globales



Ajouter une configuration : ouvre le dialogue Ajouter configuration dans lequel vous pouvez saisir le nom de la configuration à ajouter.



Ajouter une configuration en tant que copie : ouvre le dialogue Ajouter configuration dans lequel vous pouvez saisir le nom de la configuration à créer en tant que copie de la configuration sélectionnée.



Supprimer : supprime la configuration sélectionnée.




Ouvrir : chercher le fichier à créer en tant que ressource globale.

Définir l'alias

Définir l'alias (son nom et ses configurations) comme suit :

1. **Nommer l'alias** : saisir le nom de l'alias dans le champ de saisie *Alias de ressource*.
2. **Ajouter les configurations** : le panneau Configurations contiendra par défaut une configuration nommée *Default* (voir capture d'écran ci-dessus), qui ne peut pas être supprimée ou renommée. Vous pouvez ajouter autant de configurations supplémentaires que vous le souhaitez en : (i) cliquant sur les icônes **Ajouter configuration** ou **Ajouter configuration en tant que copie**, et (ii) en donnant à la configuration un nom dans le dialogue qui apparaît. Chaque configuration ajoutée sera affichée dans la liste des Configurations. Dans la capture d'écran ci-dessus, deux configurations supplémentaires, nommées *Long* et *Short*, ont été ajoutées à la liste Configurations. La commande **Ajouter Configuration en tant que copie** vous permet de copier la configuration sélectionnée puis de la modifier.
3. **Sélectionner un type de ressource pour chaque configuration** : sélectionner une configuration depuis la liste Configurations, et, dans le panneau *Paramètres pour la configuration*, spécifier une ressource pour la configuration : (i) Fichier, (ii) Résultat d'une transformation Altova MapForce, ou (iii) Résultat d'une transformation Altova StyleVision. Sélectionner le bouton radio approprié. Si une option de transformation MapForce ou StyleVision est choisie, une transformation sera effectuée par MapForce ou StyleVision en utilisant, respectivement, le fichier *.mfd* ou *.sps* et le fichier d'entrée respectif. Le résultat de la transformation sera la ressource.
4. **Sélectionner un fichier pour le type de ressource** : si la ressource est un fichier directement sélectionné, chercher le fichier dans la fenêtre de texte *Sélection du fichier de ressource*. Si la ressource est le résultat d'une transformation, dans le champ de saisie *Sélection du fichier*, chercher le fichier *.mfd* (pour des transformations MapForce) ou *.sps* (pour les transformations StyleVision). Lorsque des entrées ou sorties multiples pour la transformation sont possibles avec MapForce, une sélection des options sera présentée. Par exemple, les options de sortie d'une transformation StyleVision sont affichées conformément à l'édition de StyleVision installée (la capture d'écran ci-dessous montre les sorties pour l'Édition Enterprise).




Choisir le bouton radio de l'option désirée (dans la capture d'écran ci-dessus, 'Sortie HTML' est sélectionnée). Si la ressource est le résultat d'une transformation, la sortie peut être enregistrée en tant qu'un fichier ou bien elle-même peut constituer une ressource globale. Cliquer sur l'icône et sélectionner, respectivement, Ressource globale (pour enregistrer la sortie en tant que ressource globale) ou Chercher (pour enregistrer la sortie en tant que fichier). Si aucune de ces options d'enregistrement n'est sélectionnée, le résultat de transformation sera chargé en tant que fichier temporaire lorsque la ressource globale sera invoquée.

5. *Définir des configurations multiples le cas échéant* : vous pouvez ajouter plus de configurations et spécifier une ressource pour chacune d'entre elles. Pour ce faire, répéter les étapes 3 et 4 ci-dessus pour chaque configuration. Vous pouvez ajouter une nouvelle configuration à la définition d'alias à tout moment.
6. *Enregistrer la définition d'alias* : cliquer sur **OK** pour enregistrer l'alias et toutes ses configurations en tant que ressource globale. La ressource globale sera recensée sous Fichiers dans le [dialogue Gérer les Ressources globales](#) ⁵⁷⁷.

Résultat de la transformation MapForce

Altova MapForce mappe un ou plusieurs schémas de document d'entrée (existant) vers un ou plusieurs (nouveaux) schémas de document de sortie. Ce mappage, créé par un utilisateur de MapForce, est connu sous la désignation de MapForce Design (MFD). Les fichiers XML, fichiers de texte, bases de données, etc., qui correspondent au/x schéma/s d'entrée peuvent être utilisés en tant que sources de données. MapForce génère des fichiers de données de sortie qui correspondent au schéma de document de sortie. Ce document de sortie est le fichier *Résultat de la transformation MapForce* qui deviendra une ressource globale.

Si vous souhaitez configurer un fichier de données généré par MapForce en tant qu'une ressource globale, les points suivants doivent être spécifiés dans le dialogue de ressource globale (voir capture d'écran ci-dessous) :



- **Un fichier .mfd (MapForce Design).** Vous devez spécifier ce fichier dans la fenêtre *La ressource va pointer vers la sortie générée de* (voir capture d'écran ci-dessus).
- **Un ou plusieurs fichiers de données d'entrée.** Une fois le fichier MFD spécifié, il est analysé et, sur la base de l'information de schéma d'entrée qui y est contenue, le/ fichier/s de données par défaut

est/sont saisi/s dans le panneau *Entrées* (voir capture d'écran ci-dessus). Vous pouvez modifier la sélection du fichier par défaut pour chaque schéma d'entrée en spécifiant un autre fichier.

- **Un fichier de sortie.** Si le document MFD comporte plusieurs schémas de sortie, ils sont tous recensés dans le panneau *Sorties* (voir capture d'écran ci-dessus). Vous devez en choisir un. Si l'emplacement de fichier de sortie d'un schéma de sortie individuel est spécifié dans le document MFD, cet emplacement de fichier est saisi pour ce schéma de sortie dans le panneau *Sorties*. À partir de la capture d'écran ci-dessus, nous constatons que le document MFD spécifie que le schéma de sortie *Customers* comprend un fichier de données XML (*CustomersOut.xml*), alors que le schéma de sortie *Text file* n'a pas d'association de fichier dans le fichier MFD. Vous pouvez utiliser l'emplacement de fichier par défaut dans le panneau *Sorties* ou en spécifier un vous-même. Le résultat de la transformation MapForce sera enregistré dans l'emplacement de fichier du schéma de sortie sélectionné. Il s'agit du fichier qui sera utilisé en tant que ressource globale.


Note : L'avantage de cette option (Résultat de la transformation MapForce) est que la transformation est effectuée au moment où la ressource globale est invoquée. Cela signifie que la ressource globale contiendra les données les plus récentes (depuis le/s fichier/s d'entrée).

Note : Puisque MapForce est utilisé pour exécuter la transformation, vous devrez avoir préalablement installé Altova MapForce.

Résultat de la transformation StyleVision

Altova StyleVision est utilisé pour créer des fichiers StyleVision Power Stylesheet (SPS). Ces fichiers SPS génèrent des feuilles de style XSLT utilisées pour transformer des documents XML en documents de sortie dans des formats variés (HTML, PDF, RTF, Word 2007+, etc.). Si vous sélectionnez l'option *Résultat de la transformation StyleVision*, le document de sortie créé par StyleVision sera la ressource globale associée avec la configuration sélectionnée.

Pour l'option *Transformation StyleVision* dans le dialogue Ressource globale (voir capture d'écran ci-dessous), les fichiers suivants doivent être spécifiés.




- **Un fichier .sps (SPS).** Vous devez spécifier ce fichier dans la fenêtre *La ressource va pointer vers la sortie générée de* (voir capture d'écran ci-dessus).
- **Fichier/s d'entrée.** Le fichier d'entrée est peut-être déjà spécifié dans le fichier SPS. Si c'est le cas, il apparaîtra automatiquement dans le panneau *Entrées* une fois que le fichier SPS a été sélectionné. Vous pouvez modifier cette entrée. S'il n'y a pas d'entrée, vous devrez en ajouter une.
- **Fichier/s de sortie.** Sélectionner le format de sortie dans le panneau *Sorties*, et spécifier un emplacement de fichier de sortie pour ce format.

Note : L'avantage de cette option (Résultat de la transformation StyleVision) est que la transformation sera effectuée lors de l'invocation de la ressource globale. Cela signifie que la ressource globale contiendra les données les plus récentes (depuis le/s fichier/s d'entrée).

Note : Puisque StyleVision est utilisé pour exécuter la transformation, vous devrez avoir préalablement installé Altova StyleVision pour que cette fonction puisse marcher.

9.1.1.2 Dossiers

Dans le dialogue de Ressources globales pour Dossiers (capture d'écran ci-dessous), vous pouvez ajouter une ressource de dossier tel que décrit ci-dessous.



Icônes de dialogue des Ressources globales



Ajouter une configuration : ouvre le dialogue Ajouter configuration dans lequel vous pouvez saisir le nom de la configuration à ajouter.



Ajouter une configuration en tant que copie : ouvre le dialogue Ajouter configuration dans lequel vous pouvez saisir le nom de la configuration à créer en tant que copie de la configuration sélectionnée.



Supprimer : supprime la configuration sélectionnée.



Ouvrir : chercher le fichier à créer en tant que ressource globale.

Définir l'alias


Définir l'alias (son nom et ses configurations) comme suit :

1. *Nommer l'alias* : saisir le nom de l'alias dans la fenêtre de texte *Alias de ressource*.
2. *Ajouter les configurations* : le panneau Configurations contiendra une configuration nommée *Default* (voir capture d'écran ci-dessus), qui ne peut pas être supprimée ou renommée. Vous pouvez ajouter autant de configurations supplémentaires pour l'alias sélectionné que vous le souhaitez. Ajouter une configuration en cliquant sur l'icône **Ajouter configuration** ou **Ajouter configuration en tant que copie**. Dans le dialogue qui s'ouvre, saisir le nom de configuration. Cliquer sur **OK**. La nouvelle configuration sera recensée dans le panneau Configurations. Répéter l'opération pour le nombre de configurations que vous souhaitez.
3. *Sélectionner un dossier en tant que ressource d'une configuration* : sélectionner une des configurations dans le panneau Configurations et cherchez le dossier que vous souhaitez créer en tant que ressource globale.

4. *Définir des configurations multiples le cas échéant* : spécifier une ressource de dossier pour chaque configuration que vous avez créée (répéter l'étape 3 ci-dessus pour chaque configuration que vous avez créée). Vous pouvez ajouter une nouvelle configuration à la définition d'alias à tout moment.
5. *Enregistrer la définition d'alias* : cliquer sur **OK** dans le dialogue de Ressources globales pour enregistrer l'alias et toutes ses configurations en tant que ressource globale. La ressource globale sera recensée sous Dossiers dans le [dialogue Gérer les Ressources globales](#) ⁵⁷⁷.

9.1.1.3 Bases de données

Dans le dialogue des Ressources globales pour les bases de données (voir la capture d'écran ci-dessous), vous pouvez ajouter une ressource de base de données comme suit :



Icônes du dialogue Ressource globale



Ajouter une configuration : Affiche la boîte de dialogue Ajouter une configuration dans laquelle vous saisissez le nom de la configuration à ajouter.



Ajouter une configuration en tant que copie : Affiche la boîte de dialogue Ajouter une configuration dans laquelle vous pouvez saisir le nom de la configuration à créer en tant que copie de la configuration choisie.




Supprimer : Supprime la configuration sélectionnée.

Définir l'alias

Définir l'alias (son nom et ses configurations) comme suit :

1. *Donner un nom à l'alias* : Saisir le nom de l'alias dans la zone de texte *Alias de ressource*.
2. *Ajouter des configurations* : Le volet de configurations aura une configuration appelée Par défaut (*voir la capture d'écran ci-dessus*). Cette configuration par défaut ne peut pas être supprimée ni changer de nom. Vous pouvez saisir autant de configurations supplémentaires pour l'alias sélectionné que vous voulez. Ajouter une configuration en cliquant sur les icônes **Ajouter Configuration** ou **Ajouter une configuration en tant que copie**. Dans le dialogue qui apparaît, saisissez le nom de configuration. Cliquez sur **OK**. La nouvelle configuration sera recensée dans le volet de configurations. Répéter pour autant de configurations que vous voulez.
3. *Lancer la sélection d'une base de données comme ressource d'une configuration* : Sélectionnez une des configurations dans le volet de configurations et cliquez sur l'icône **Choisir base de données**. Ceci fait apparaître le dialogue de connexion des Ressources globales.
4. *Connexion à la base de données* : Sélectionnez si vous voulez créer une connexion à la base de données en utilisant l'Assistant de connexion, une connexion existante, des connexions ADO, ODBC ou JDBC. Complétez la définition de la méthode de connexion telle que décrite dans la section [Se connecter à une base de données](#)⁶⁷². Si une connexion a déjà été établie à la base de données depuis StyleVision, vous pouvez cliquer sur l'icône Connexions existantes et sélectionner la BD depuis la liste de connexions qui est affichée.
5. *Sélectionner l'objet racine* : Si vous vous connectez à un serveur de base de données où un objet racine peut être sélectionné, vous serez invité dans le dialogue Choisir Objet racine (*capture d'écran ci-dessous*) à choisir un objet racine sur le serveur. Sélectionnez l'objet racine et cliquez sur **Définir l'objet racine**. L'objet racine que vous sélectionnez sera l'objet racine qui est chargé lorsque cette configuration est utilisée.



Si vous décidez de ne pas sélectionner un objet racine (en cliquant sur le bouton **Skip**), alors vous pouvez sélectionner l'objet racine au moment du chargement de la ressource globale.

6. *Définissez de multiples configurations, le cas échéant* : Spécifiez une ressource de base de données pour toute autre configuration que vous avez créé (à savoir, répétez les étapes 3 à 5 ci-dessus pour les diverses configurations que vous avez créées). Vous pouvez ajouter une nouvelle configuration à la définition de l'alias à tout moment.
7. *Enregistrer la définition de l'alias* : Cliquez sur **OK** dans le dialogue Ressources globales pour enregistrer l'alias et toutes ses configurations comme ressource globale. La ressource globale sera recensée sous la base de données Gérer les Ressources globales.

9.1.2 Utiliser les Ressources globales

Il existe plusieurs types de ressources globales (type fichier, type dossier, et type de base de données). En particulier les scénarios dans StyleVision permettent l'utilisation de types particuliers de ressources globales. Par exemple, vous pouvez utiliser les ressources globales de type fichier ou de type dossier sur un fichier de travail XML ou un fichier CSS. Ou bien, vous pouvez utiliser une ressource de type base de données pour créer un nouveau SPS sur base de BD. Certains scénarios dans lesquels vous pouvez utiliser des ressources globales dans StyleVision sont recensés ici : [Fichiers et Dossiers](#)⁵⁹⁰ et les [Bases de données](#)⁵⁹².


Sélections qui déterminent quelle ressource est utilisée

Il y a deux sélections au sein des applications qui déterminent quelles ressources globales peuvent être utilisées et quelles ressources globales peuvent être réellement utilisées à tout moment donné :

- *Le Fichier XML de Ressources globales actif* est sélectionné dans le [dialogue Ressources globales](#)⁵⁷⁷. Les définitions de ressources globales qui sont présentes dans le Fichier XML de ressources globales sont disponibles dans tous les fichiers ouverts dans l'application. Seules les définitions dans le Fichier XML de Ressources globales actif sont disponibles. Le Fichier XML de Ressources globales actif peut être changé à tout moment et les définitions de ressources globales contenues dans le nouveau fichier actif remplaceront immédiatement les fichiers actifs précédents. Le Fichier XML de Ressources globales actif détermine donc : (i) quelles ressources globales peuvent être attribuées et (ii) quelles ressources globales sont disponibles pour une consultation (par exemple, si une ressource globale dans un Fichier de Ressources globales est attribuée mais qu'il n'y a pas de ressource globale de ce nom dans le Fichier XML de Ressources globales actif actuellement, alors la ressource globale attribuée (alias) ne pourra pas être consultée).
- *La configuration active* est sélectionnée via l'élément de menu [Outils | Configuration active](#)¹¹³⁰ ou via la [barre outils Ressources globales](#)¹⁰⁰⁷. Cliquer sur cette commande (ou liste déroulante dans la barre outils) pour ouvrir une liste de configurations à travers tous les alias. La sélection d'une configuration activera cette configuration dans toutes les applications. Cela signifie que quel que soit l'endroit où une ressource globale (ou alias) est utilisée, la ressource correspondant à la configuration active de chaque alias utilisé sera chargée. La configuration active est appliquée à tous les alias utilisés. Si un alias n'a pas de configuration avec le nom de la configuration active, alors la configuration par défaut de cet alias sera utilisée. La configuration active n'est pas pertinente lors de l'attribution de ressources ; elle n'est uniquement déterminante que lorsque les ressources sont réellement utilisées.

9.1.2.1 Attribuer des Fichiers et des Dossiers

Les ressources de type Fichier et de type Dossier ne sont pas attribuées de manière identique. Dans l'un des [scénarios d'utilisation](#) ⁵⁹⁰ ci-dessous, cliquez sur le bouton **Passer aux ressources globales** pour afficher le dialogue Ouvrir la Ressource globale (*capture d'écran ci-dessous*).



Gérer les Ressources globales : affiche le dialogue [Gérer les Ressources globales](#) ⁵⁷⁷.

La sélection d'une *ressource globale de type fichier* permet d'attribuer le fichier. La sélection d'une *ressource globale de type dossier* entraîne l'ouverture du dialogue Ouvrir dans lequel vous pouvez chercher le fichier nécessaire. Le chemin d'accès du fichier sélectionné est saisi de manière relative à la ressource de dossier. Donc si une ressource globale de type dossier doit comporter deux configurations, chacune pointant vers des dossiers différents, les fichiers possédant le même nom mais placés dans des dossiers différents peuvent être ciblés par les deux configurations. Cela peut être utile pour les tests.

Vous pouvez passer au dialogue de fichier ou au dialogue URL en cliquant sur le bouton respectif en bas du dialogue. L'icône **Gérer les Ressources globales** située dans le coin en haut à droite affiche le dialogue [Gérer les Ressources globales](#) ⁵⁷⁷.

Scénarios d'utilisation


Les ressources de type Fichier et de type Dossier peuvent être utilisées dans les scénarios suivants :

- [Ajouter et modifier les sources de schéma et les Fichiers XML de travail](#) ⁵⁹⁰ et les [Fichiers XML modèles](#) ⁵⁹⁰
- [Enregistrer en tant que Ressource globale](#) ⁵⁹¹
- [Ajouter des modules et des fichiers CSS](#) ⁵⁹¹

- [Ajouter des ressources globales à un projet](#) ⁵⁹²

Schéma, Fichier XML de travail, Fichier XML modèle

Dans la barre latérale d'Aperçu de design (*capture d'écran ci-dessous*), les menus contextuels pour le Schéma, le Fichier XML de travail, Fichier XML de modèle contient une entrée qui ouvre le dialogue Ouvrir dans lequel vous pouvez attribuer le [schéma](#) ⁴⁸ ou le [Fichier XML de travail](#) ⁴⁸ via une ressource globale. Cliquer sur le bouton **Passer à la Ressource globale** pour ouvrir un dialogue avec une liste de toutes les ressources globales de type fichier qui sont définies dans le Fichier XML de Ressources globales actuellement actif dans StyleVision. (Vous trouverez une description de la configuration du Fichier XML de Ressources globales actuellement actif dans la section [Définir les Ressources globales](#) ⁵⁷⁷.)



Si une ressource globale a été sélectionnée en tant que source de fichier, elle est affichée dans l'entrée pertinente dans la barre latérale de l'Aperçu de design (*capture d'écran ci-dessous*).




Ajouter des modules et des fichiers CSS depuis une ressource globale

Dans la [barre latérale d'Aperçu de design](#) ⁴⁸, les commandes **Ajouter nouveau module** et **Ajouter nouveau fichier CSS** entraînent l'affichage du dialogue Ouvrir, dans lequel vous pouvez cliquer Passer aux Ressources globales pour choisir une Ressource globale à utiliser. Les modules et les fichiers CSS peuvent ensuite être changés en modifiant la configuration.

Enregistrer en tant que ressource globale

Un nouveau fichier peut être enregistré en tant que ressource globale. De même, un fichier déjà existant peut être ouvert puis enregistré en tant que ressource globale. Cliquer sur les commandes **Fichier | Enregistrer** ou **Fichier | Enregistrer sous**, pour faire apparaître le dialogue Enregistrer. Cliquer sur le bouton **Passer à la Ressource globale** pour accéder aux ressources globales disponibles (*capture d'écran ci-dessous*), qui sont les alias définis dans le Fichier XML de Ressources globales actuel.



Choisir un alias et cliquer sur **Enregistrer**. Si l'alias est un [alias de fichier](#)⁵⁸⁰, le fichier sera enregistré directement. S'il s'agit d'un [alias de dossier](#)⁵⁸⁵, un dialogue apparaîtra qui vous invitera à saisir le nom du fichier sous lequel vous souhaitez l'enregistrer. Dans tous les cas, le fichier sera sauvegardé à l'emplacement défini pour la [configuration active actuellement](#)⁵⁹³.

Note : Chaque configuration pointe vers un emplacement de fichier spécifique, précisé dans la définition de cette configuration. Si le fichier que vous enregistrez en tant que ressource globale ne possède pas le même type d'extension que le fichier à l'emplacement actuel de la configuration, il pourrait se produire des erreurs d'édition et de validation lorsque cette ressource globale est ouverte dans StyleVision. Cela est dû au fait que StyleVision ouvrira le fichier en présumant que le fichier présente le type de fichier spécifié dans la définition de la configuration.


Ressources globales dans les projets

Les Ressources globales peuvent aussi être ajoutées au projet actif actuel par le biais de la commande **Projet | Ajouter Ressource globale au projet**. Un dialogue s'ouvre regroupant toutes les ressources globales de type fichier dans le [Fichier XML de Ressources globales](#)⁵⁷⁷ actif actuellement. Sélectionner une ressource globale et cliquer sur **OK** pour l'ajouter au projet. La ressource globale apparaît dans la barre latérale du Projet et peut être utilisée comme n'importe quel autre fichier.

9.1.2.2 Attribuer des bases de données

Lorsqu'un SPS est créé depuis une base de données (BD) avec la commande **Fichier | Nouveauté depuis BD**, vous pouvez sélectionner l'option pour utiliser une ressource globale (*capture d'écran ci-dessous*). D'autres

commandes, dans les endroits où une ressource globale de type base de données peuvent être utilisées, sont des commandes liées à des bases de données dans le menu.



Dans le dialogue Connexion (*capture d'écran ci-dessus*), toutes les ressources globales de type base de données qui ont été définies dans le [Fichier XML de Ressources globale](#)⁽⁵⁷⁷⁾ actuellement actif sont affichées. Choisir la ressource globale nécessaire et cliquer sur **Connecter**. Si la ressource globale sélectionnée comporte plus d'une configuration, la ressource de base de données pour la configuration actuellement active est utilisée (contrôler **Outils | Configuration Active** ou la barre outils de Ressources globales), et la connexion est établie.

9.1.2.3 Changer la Configuration active

Une configuration d'une ressource globale peut être active à tout moment. Cette configuration est appelée la configuration active et elle est active pour toutes les applications. Cela signifie que la configuration active est active pour tous les alias de ressources globales dans tous les fichiers ouverts actuellement et les connexions de source de données. Si un alias n'a pas de configuration avec le nom de la configuration active, la configuration par défaut de cet alias sera utilisée. Prenons en guise d'exemple pour le changement des configurations, le cas suivant : un fichier a été attribué par le biais d'une ressource globale avec plusieurs configurations. Chaque configuration mappe vers un fichier différent. Donc le fichier sélectionné dépend de la configuration sélectionnée en tant que la configuration active de l'application.

Il existe deux manières de passer la configuration active :

- Par la commande de menu **Outils | Configuration active**. Sélectionnez la configuration depuis le sous-menu de la commande.
- Dans la liste de choix de la barre outils de la Ressource globale (*capture d'écran ci-dessous*), sélectionnez la configuration requise.




Ainsi, en changeant la configuration active, vous pouvez changer des fichiers sources qui sont attribués par le biais d'une ressource globale.

9.2 Propriétés de Nœud Authentic

Les propriété de nœud Authentic sont des propriétés que vous définissez pour afficher un nœud **dans Authentic View**. Par exemple, un nœud peut être affiché avec les balises markup XML, être défini pour être non-éditable, et/ou pour que les informations utilisateur soient affichées lorsque le curseur est placé au-dessus du nœud. Les propriétés de nœud Authentic peuvent être définies sur divers composants SPS. Quelles propriétés sont disponibles pour un composant dépend du type de composant.

Pour attribuer des propriétés de nœud Authentic, sélectionnez le composant requis dans le design. Puis, dans le groupe des propriétés *Authentic* dans la barre latérale des Propriétés (*capture d'écran ci-dessous*), spécifiez les paramètres de nœud Authentic requis. En alternative, vous pouvez cliquer avec la touche droite de la souris sur le nœud modèle et sélectionnez **Éditer Propriétés Authentic**.



Définir les Propriétés Authentic

Les paramètres de nœud suivants peuvent être définis pour contrôler le comportement de nœuds individuels dans l'affichage Authentic View .

Ajouter des enfants

Ce paramètre est disponible lorsque le nœud sélectionné est un élément. Il vous permet de définir quels éléments enfant de l'élément sélectionné sont insérés quand l'élément sélectionné est ajouté. Les options sont : tous les éléments enfant, éléments enfant obligatoire, et aucun élément enfant.

Validation supplémentaire

En plus de la validation du document XML par rapport à un schéma, la validation supplémentaire peut être spécifiée pour des nœuds individuels et les calculs automatiques. Vous pouvez définir une expression XPath pour définir la gamme de validité du contenu XML du nœud ou du calcul automatique. Si la valeur XML du nœud est invalide, ceci est communiqué à l'utilisateur Authentic View par le biais du message d'erreur quand le document XML est validé (F8). Voir [Validation supplémentaire](#)⁶⁰⁰ pour les détails.

Lignes BD affichées et récupérées

Les propriétés *Lignes BD Affichées* et *Lignes BD Récupérées* définissent, respectivement, combien de lignes BD seront affichées dans Authentic View et combien d'enregistrements BD sont chargés de manière originale. La propriété *Enregistrements BD récupérés* vous permet donc d'accélérer le chargement et le temps d'affichage.

Contenu est éditable

Définit si le nœud est éditable ou non. Par défaut, le nœud est éditable. Ce paramètre est disponible lorsque le nœud sélectionné est un élément, un attribut ou du contenu. Les résultats du calcul automatique ne peuvent pas être édités car la valeur est calculée avec l'expression XPath que vous saisissez pour le calcul automatique ; cette option n'est donc pas disponible pour les calculs automatiques.

Markup mixte

Ce paramètre est disponible quand le nœud sélectionné est un élément ou un attribut, et vous permet de spécifier comment les nœuds individuels seront balisés dans le mode balisage d'Authentic View. Les options suivantes existent : grand markup (balises avec noms de nœud) ; petit markup (balises sans noms de nœud) ; et pas de markup.

Afficher « ajouter Nom » quand l'élément XML manque

Détermine lorsqu'une invite ("Add [element/attribute name]") apparaît dans Authentic View lorsque l'élément sélectionné ou l'attribut manque. Par défaut, l'invite sera affichée. Ce paramètre est disponible lorsque le nœud sélectionné est un élément ou un attribut.

Info utilisateur

Le texte saisi dans cette case de texte apparaît comme info-bulle lorsque le pointeur de souris est placé au-dessus du nœud. Il est disponible quand le nœud sélectionné est un élément, un attribut, du contenu ou un calcul automatique. Si les nœuds élément/attribut ainsi que le nœud contenu contient une Info utilisateur, alors l'Info utilisateur pour le nœud des contenus est affiché comme info-bulle lorsque la souris est placée au-dessus du nœud.

9.3 Remplacer le Nœud Parent sur OnClick With

Avec la propriété *Remplacer Nœud Parent sur OnClick With* (dans le groupe des propriétés Authentic, attribuable dans la barre latérale des Propriétés, voir la capture d'écran ci-dessous), vous pouvez spécifier le contenu du texte du nœud parent d'un [bouton](#)²⁶⁸ ou d'un [hyperlien](#)⁴⁷².



Quand l'utilisateur Authentic View clique sur le composant de design (un bouton ou hyperlien), le texte que vous, le designer SPS, avez spécifié sera inséré comme contenu XML du nœud parent du composant de design. Ceci permet à l'utilisateur Authentic View de faire quelques sélections (en cliquant sur un bouton ou hyperlien) qui alternera la présentation du document XML dans Authentic View.

Mécanisme d'utilisation

Cette fonction pourra être utilisée comme suit :


1. Dans le design, insérez le composant de design /bouton ou hyperlien) à l'intérieur du nœud pour lequel vous souhaitez insérer le contenu de texte.
2. Sélectionnez le composant de design dans le design, et, dans la barre latérale des Propriétés, sélectionnez le composant de design (dans la colonne *Propriétés Pour*), et saisissez une valeur pour la propriété *Remplacer le Nœud parent sur OnClick With* (qui se trouve dans le groupe des propriétés Authentic ; voir la capture d'écran ci-dessus). Cette valeur peut être saisie comme valeur de texte directement ou via une expression XPath. (Cliquez sur l'icône XPath dans la barre d'outils de la barre latérale des Propriétés pour saisir la valeur comme expression XPath). Dans la capture d'écran ci-dessus, la valeur est une expression de string XPath '`default`'. Maintenant, si l'utilisateur d'Authentic View clique sur le composant de design dans Authentic View, le `default` du texte sera saisi comme contenu de texte du nœud parent du composant de design. Ce résultat peut aussi être obtenu si vous saisissez une valeur de texte (pas une expression XPath) de `default` directement comme valeur de la propriété *Remplacer Nœud Parent sur OnClick With*.
3. Maintenant que vous savez quel contenu le nœud parent aura quand l'utilisateur Authentic View clique sur le composant de design, vous pouvez définir le traitement basé sur le contenu du texte du nœud parent. Par exemple, utilisez une [condition](#)⁴⁰⁸, vous pouvez préciser que si le contenu du nœud parent est `default`, alors un formatage par défaut est appliqué ; ou, quand le contenu est `masquer`, le texte d'un nœud est masqué. De cette manière, vous pouvez utiliser cette fonction pour atteindre des effets puissants qui pourraient autrement avoir requis le déploiement de [scripts](#)⁶³⁰.

Note : Pour cette fonction qui fonctionne correctement, dans le schéma, le nœud parent doit être défini pour permettre du contenu texte.


Utilisation avec des variables

Le nœud parent peut aussi être une [variable](#) ⁴³¹ qui a été définie sur un nœud ancêtre. La valeur de la variable peut ensuite être définie par le designer SPS utilisant la propriété *Remplacer Nœud Parent sur OnClick With*. Lorsque l'utilisateur de Authentic View clique sur le composant du design ([bouton](#) ²⁸⁸ ou [hyperlien](#) ⁴⁷²), la valeur définie pour la propriété *Remplacer Nœud Parent sur OnClick With* du composant de design est attribuée à la variable. Vous pouvez désormais configurer des options de traitement alternatives basées sur la valeur de la variable.

Un exemple simple est affiché ci-dessous. Lorsque la valeur de la variable `Var2` est définie comme booléenne `true()`, un bouton permettant à la valeur de modifier la booléenne `false()` est affiché (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Ce traitement est spécifié dans la première branche d'une [condition](#) ⁴⁰⁸.



La branche *Otherwise* de la condition spécifie le traitement qui affiche un bouton permettant à la valeur de la variable d'être changée à la booléenne `true()` (*capture d'écran ci-dessous*). Vous pouvez définir un traitement supplémentaire selon la valeur de la variable `Var2` (`true()` ou `false()`).



De cette manière, vous, le designer SPS, pouvez permettre aux utilisateurs Authentic View de sélectionner d'une gamme d'options qui produit ensuite un traitement spécifique et correspondant au document.

9.4 Validation supplémentaire

Le paramètre supplémentaire de validation est disponible quand le composant sélectionné est un nœud élément ou attribut, contenus (espace réservé `contenus`), un appareil de saisie des données, ou un calcul automatique. Vous pouvez définir une expression XPath pour définir la gamme de validité du contenu XML du nœud ou du calcul automatique. Une valeur XML qui est en dehors de l'étendue définie est invalide. Si la valeur XML du nœud est invalide, ceci est communiqué à l'utilisateur Authentic View par le biais du message d'erreur quand le document XML est validé (**F8**). Le message d'erreur affiché est le texte que vous saisissez dans le champ de message d'erreur du paramètre de validation supplémentaire.


Définir la validation supplémentaire

Pour configurer la validation supplémentaire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le composant pour lequel la validation supplémentaire est requise.
2. Dans la barre latérale des Propriétés, sélectionnez le groupe des propriétés *Authentic* et cliquez sur le bouton Éditer  de la propriété de validation supplémentaire (*capture d'écran ci-dessous*). Ceci ouvre le dialogue de validation supplémentaire.

Propriétés...	Attribut	Valeur
modèle	modèle (élément)	
	Authentic	
	afficher 'ajouter nom' quand élément XML est introuvable	yes
	ajouter enfants	obligatoire
	balisage mixte	grande balise
	info utilisateur	Saisir l'ID
	modifiable	yes
	validation supplémentaire	'Numéro pas dans étendue autorisée' : ">... 

3. Dans le dialogue de validation supplémentaire (*capture d'écran ci-dessous*), ajoutez une ligne pour une saisie de validation supplémentaire en cliquant sur le bouton **Add** près du haut à gauche du volet.



4. Dans la colonne d'expression XPath, saisissez une expression XPath pour définir l'étendue de validité des données XML dans ce composant.
5. Saisissez un message d'erreur pour l'afficher quand les données sont invalides.
6. Cliquez sur **OK** pour terminer.

9.5 URI d'entité non parsés

Si vous utilisez une DTD et avez déclaré une entité non parsée dans celui-ci, vous pouvez utiliser l'URI associé à cette entité pour l'image et les cibles d'hyperlien dans SPS. Ceci est utile si vous voulez utiliser le même URI de multiples fois dans SPS. Cette fonction utilise la fonction XSLT `unparsed-entity-uri` pour passer l'URI de l'entité non parsée du DTD à la sortie, et n'est disponible pour cette raison dans les sorties (HTML, RTF, PDF, Word 2007+) ; pas dans Authentic View. Notez que les URI d'entité ne sont pas traités pour la sortie de texte.

Utiliser cette fonction requiert que le DTD, le document XML et les documents SPS soient édités de manière appropriée, comme suit :

1. Dans le DTD, les [entités non parsées doivent être déclarées](#) ⁶⁰², avec (i) l'URI, et (ii) la notation (qui indique le type de ressource de l'entité StyleVision).
2. Dans le document XML, l'entité non parsée doit être [référéncée](#) ⁶⁰². Ceci est réalisé en donnant les noms des entités non parsées requises.
3. Dans le SPS, les entités non parsées peuvent être utilisées comme cible [images](#) ¹⁸⁵ et [hyperliens](#) ⁴⁷² en [accédant correctement aux valeurs de nœud dynamiques pertinentes comme entités non parsées](#) ⁶⁰².

Déclarer et référencer les entités non parsées


Ci-dessous, vous trouverez une liste allégée d'un document XML. Il s'agit d'un sous-ensemble DTD interne qui déclare deux entités non parsées, un avec une notation GIF (indiquant une image GIF) et l'autre avec la notation LNK (indiquant un hyperlien). Les nœuds `img/@src` et `link/@href` dans la référence de code XML référence les entités non parsées en donnant leurs noms.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE document SYSTEM "UEURIDoc.dtd" [
<!ENTITY Picture SYSTEM "nanonull.gif" NDATA GIF>
<!ENTITY AltovaURI SYSTEM "http://www.altova.com" NDATA LNK>
]>
<document>
  <header>Example of How to Use Unparsed Entity URIs</header>
  <para>...</para>
  
  <link href="AltovaURI">Link to the Altova Website.</link>
</document>
```

Images SPS et hyperliens qui utilisent les entités non parsées

Images et hyperliens dans SPS qui référence les URI d'entité non parsés sont utilisés comme suit :

1. Insérez l'image ou l'hyperlien via le menu **Insert**.
2. Dans le dialogue Éditer de l'objet, sélectionnez les propriétés de l'onglet Dynamic (*capture d'écran ci-dessous*), et saisissez l'expression XPath qui sélectionne le nœud contenant le nom de l'entité non parsée. Dans l'exemple du document XML donné ci-dessus, ces nœuds seraient, respectivement, les nœuds `//img/@src` et `/link/@href`.



3. Puis vérifiez la case à cocher 'Treat as Unparsed Entity' en bas du dialogue. Ceci fait que le contenu du nœud sélectionné est lu comme entité non parsée. Si une entité non parsée de ce nom est déclarée, l'URI associé avec cette entité non parsée est utilisé pour localiser la ressource (image ou hyperlien).

Lorsque la feuille de style est traitée, l'URI associé avec le nom d'entité est substitué pour le nom de l'entité.

Note : si l'URI est un URI relatif, alors le processeur XSLT l'élargit à un URI absolu appliquant l'URI de base de la DTD. Par exemple, si l'entité non parsée est associée à l'URI relatif "nanonull.gif", alors cet URI sera élargi à `file:///c:/someFolder/nanonull.gif`, où la DTD est dans le dossier `someFolder`.

9.6 Nouveauté du fichier XSLT, XSL-FO ou FO

Un design SPS peut être basé sur les fichiers XSLT existants qui ont été conçus pour la sortie HTML ou les fichiers XSLT avec les commandes XSL-FO pour la sortie dans les fichiers PDF ou FO. Ceci signifie que les fichiers SPS ne doivent pas être conçus de zéro, mais peuvent prendre un fichier XSLT déjà existant comme point de départ.

Les étapes pour créer un SPS de XSLT

Les étapes pour créer un fichier SPS depuis un fichier XSLT, XSLT-for-FO, ou FO sont comme suit.

1. Sélectionner la commande **Fichier | Nouveauté | Nouveauté du fichier XSLT, XSL-FO ou FO**.
2. Dans le dialogue Ouvrir qui apparaît, parcourez pour le fichier que vous souhaitez.
3. Dans le prochain dialogue, vous serez invité à sélectionner un schéma sur lequel la SPS doit être basée. Sélectionnez le schéma que vous désirez.
4. Un SPS basé sur la structure et le formatage dans le fichier XSLT ou FO sera créé et affiché dans le [Mode de design](#) ³⁹.
5. Vous pouvez modifier maintenant la SPS de la manière usuelle. Par exemple, vous pourriez glisser dans les nœuds de l'[arborescence de schéma](#) ⁵¹, modifier le style et la présentation ou ajouter un style supplémentaire, et utiliser la fonction de StyleVision comme [calculs automatiques](#) ³⁹⁷ et [modèles conditionnels](#) ⁴⁰⁸.
6. Vous pouvez enregistrer la SPS et utiliser [Working XML File](#) ⁴⁸ pour consulter des [formats de sortie divers](#) ⁴³. Par la suite, vous pouvez [générer des feuilles de style et fichiers de sortie](#) ¹⁰³¹ en utilisant la commande [Enregistrer fichiers générés](#) ¹⁰³¹.

Exemple

Les exemples discutés ci-dessous sont situés dans le [dossier \(Mes\) Documents](#) ³⁶, C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\StyleVision2027\StyleVisionExamples\Tutorial\NewFromXSLT. Ce dossier contient des fichiers : SimpleExample.xslt, SimpleExample.xsd, et SimpleExample.xml.

Le fichier XML est affiché ci-dessous.

☐ Exemple de fichier XML utilisé dans les graphiques : YearlySales.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
  <ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
  <Region id="Americas">
    <Year id="2005">30000</Year>
    <Year id="2006">90000</Year>
    <Year id="2007">120000</Year>
    <Year id="2008">180000</Year>
    <Year id="2009">140000</Year>
    <Year id="2010">100000</Year>
  </Region>
  <Region id="Europe">
    <Year id="2005">50000</Year>
    <Year id="2006">60000</Year>
    <Year id="2007">80000</Year>
  </Region>
</Data>
```



```

        <Year id="2008">100000</Year>
        <Year id="2009">95000</Year>
        <Year id="2010">80000</Year>
    </Region>
    <Region id="Asia">
        <Year id="2005">10000</Year>
        <Year id="2006">25000</Year>
        <Year id="2007">70000</Year>
        <Year id="2008">110000</Year>
        <Year id="2009">125000</Year>
        <Year id="2010">150000</Year>
    </Region>
</Data>

```


Le fichier XSLT est comme suit :

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:fn="
http://www.w3.org/2005/xpath-functions">
  <xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/>
  <xsl:template match="/">
    <html>
      <head>
        <title>Simple Example for New From XSLT</title>
      </head>
      <body>
        <xsl:apply-templates/>
      </body>
    </html>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="Data">
    <xsl:for-each select="Region">
      <h1 style="color:red">
        <xsl:apply-templates select="@id"/>
      </h1>
    </xsl:for-each>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```


Suivez les étapes 1 à 4 recensées ci-dessus pour obtenir la SPS dans le Mode de design. La SPS aura l'aspect suivant :



Notez que les deux modèles dans XSLT ont été créés dans la SPS. Maintenant, basculez vers l'Aperçu HTML (capture d'écran ci-dessous), et notez que le style de l'élément `h1` (`color:red`) a été passé à la SPS.



Dans le Mode Design, sélectionnez l'élément `h1` et modifiez sa couleur en noir (dans la barre latérale des Styles, dans le groupe des propriétés *Color*). Puis, depuis l'arborescence de schéma, glissez l'élément `Year` et créez-le comme table à l'emplacement affiché dans la capture d'écran ci-dessous. Inversez les contenus des deux colonnes pour que l'ID `Year` soit dans la première colonne.




Vous pouvez effectuer des changements supplémentaires dans le contenu, la structure, et les propriétés de présentation du document, puis consultez la sortie et enregistrer les fichiers utilisant la commande [Enregistrer fichiers générés](#) ¹⁰³¹.

9.7 Fonctions XPath définies par l'utilisateur

Le designer SPS peut définir les fonctions personnalisées **XPath 2.0/3.0**. Une fonction XPath définie par l'utilisateur peut être réutilisée dans tout composant de design qui accepte une expression XPath, par exemple, dans les calculs automatiques, conditions, et des listes déroulantes.

Définir et éditer les fonctions XPath définies par l'utilisateur

Les fonctions XPath définies par l'utilisateur sont créées (et par la suite accéder pour l'édition) dans chaque barre latérale de l'arborescence de schéma ou la barre latérale de l'arborescence de design (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Toutes les fonctions XPath définies par l'utilisateur dans la SPS sont recensées sous l'élément des Fonctions XPath dans l'arborescence de schéma et dans les barres latérales de l'arborescence de schéma et peuvent être accédées par une de ces barres latérales.



Pour créer une fonction XPath définie par l'utilisateur, cliquez sur l'icône  de l'élément des Fonctions XPath. Ceci ouvre le dialogue des Fonctions XPath (*capture d'écran ci-dessous*). Si vous souhaitez éditer une fonction qui a déjà été créée, double-cliquez sur son entrée dans la liste des fonctions XPath. Le dialogue des Fonctions XPath (*capture d'écran ci-dessous*) apparaîtra et la définition de la fonction peut être éditée.

Fonctions XPath

Nom de la fonction:

Type de retour (option):

Paramètres

Nom	Type (en option)	Occurrence
-----	------------------	------------

Corps de fonction (Expression XPath)

`$XML/Trade/Stock[@name=$XML/Trades/Selection/Stock]`

XPath...

OK Annuler

Une fois que la fonction XPath définie par l'utilisateur est créée, elle est disponible pour utilisation partout dans le design.


Espace de nom des fonctions XPath définies par l'utilisateur

Les fonctions XPath définies par l'utilisateur sont créées dans l'espace de nom :

<http://www.altova.com/StyleVision/user-xpath-functions>. Cet espace de nom est lié au préfixe `sps:`, donc les fonctions XPath définies par l'utilisateur doivent être appelées utilisant le préfixe d'espace de nom. Par exemple, `sps:MyFunction()`.

Activer et désactiver les fonctions XPath définies par l'utilisateur

Chaque fonction XPath définie par l'utilisateur peut être activée ou désactivée en cochant ou décochant la case à cocher, respectivement, à gauche de la saisie de la fonction dans la liste des fonctions XPath définies par l'utilisateur (voir la capture d'écran ci-dessous).



Cette fonction est utile si les deux fonctions ont le même nom. Une telle situation pourrait, par exemple, arriver quand un module SPS importé contient une fonction ayant le même nom.

Appeler une fonction XPath définie par l'utilisateur

Une fonction XPath définie par l'utilisateur peut être appelée dans une expression XPath à tout emplacement dans le design. Par exemple, la fonction XPath définie par l'utilisateur `sps:MyFunction` définie ci-dessus peut être appelée, par exemple, avec l'expression XPath suivante dans un calcul automatique :

```
sps:MyFunction() /@name.
```

Cette expression XPath serait évaluée comme suit :

1. La fonction `sps:MyFunction()` est évaluée. La fonction est définie comme suit : `$XML/Trades/Stock[@name=$XML/Trades/Selection/Stock]`. Quand la fonction est évaluée, elle renvoie l'élément `/Trades/Stock` qui a un attribut `name` avec la valeur qui correspond à l'élément `/Trades/Selection/Stock`.
2. Le résultat de l'Étape 1 est renvoyée à l'expression XPath dans l'appel de fonction. Maintenant, la valeur de l'attribut `name` de cet élément `/Trades/Stock` est renvoyée comme valeur du calcul automatique.

Supprimer une fonction

Pour supprimer cette fonction, sélectionnez-la dans la liste des Fonctions XPath dans l'arborescence de schéma ou la barre latérale de l'arborescence de design, puis cliquez sur l'icône **Supprimer Item** dans la barre d'outils de la barre latérale. En alternative, cliquez de la touche droite de la souris sur la Fonctions XPath et sélectionnez **Supprimer Item** depuis le menu contextuel.

9.7.1 Définir une fonction XPath

Une fonction XPath définie par l'utilisateur requiert : (i) un nom (un string de texte), et (ii) une définition (une expression XPath).

De plus, vous pouvez spécifier un ou plusieurs **paramètres** pour la fonction. Une fonction XPath définie par l'utilisateur peut aussi avoir un **return type** optionnel (spécifié en sélectionnant un type depuis la liste déroulante de la liste déroulante *Return Type*). Un type de retour est utile si vous souhaitez vérifier que ce type de données de la valeur retournée est conforme au type de données sélectionné. Notez que la valeur de retour n'est pas convertie en type de données sélectionné. S'il y a un décalage de type, une erreur est renvoyée. Si aucun type de retour n'est spécifié, aucune vérification de type de données n'est exécutée.

Une fois que la fonction XPath définie par l'utilisateur est créée, elle est disponible pour utilisation partout dans le design. Dans la feuille de style XSLT, elle est créée comme élément `xsl:function` qui est un enfant de l'élément `xsl:stylesheet`, tel qu'affiché dans la liste ci-dessous.

```
<xsl:stylesheet>
...
  <xsl:function name="sps:Stock">
    <xsl:sequence select="$XML/Trades/Stock[@name=$XML/Trades/Selection/Stock]"/>
  </xsl:function>
  <xsl:function name="sps:Average" as="xs:decimal">
    <xsl:param name="a" as="xs:integer"/>
    <xsl:param name="b" as="xs:integer"/>
    <xsl:param name="c" as="xs:integer"/>
    <xsl:sequence select="avg( ($a, $b, $c) )"/>
  </xsl:function>
</xsl:stylesheet>
```

La fonction `sps:Stock` affichée dans la capture d'écran ci-dessous et recensée ci-dessus renvoie l'élément `/Trades/Stock` qui a un attribut `name` avec la valeur qui correspond au contenu de l'élément `/Trades/Selection/Stock`. La fonction `sps:Average` recensée ci-dessus renvoie la moyenne des trois valeurs de paramètre d'entrée. La définition de fonction utilise la fonction `avg()` de XPath 2.0/3.0. Le type de données de renvoi est spécifié pour être le type `xs:decimal`, qui est le type de données renvoyé par la fonction `avg()` quand vous évaluez les valeurs d'entrée du type de données `xs:integer`. Si le type de renvoi est spécifié, alors le type de données de la valeur de renvoi est vérifié s'il est conforme au type spécifié. S'il ne l'est pas, alors une erreur est renvoyée.

Fonctions XPath

Nom de la fonction:

Type de retour (option):

Paramètres

Nom	Type (en option)	Occurrence

Corps de fonction (Expression XPath)

`$XML/Trade/Stock[@name=$XML/Trades/Selection/Stock]`

XPath...

OK Annuler

Définir la fonction

Pour définir une fonction, cliquez sur l'icône  de l'élément des fonctions XPath dans l'arborescence de schéma ou l'arborescence de design. Ceci ouvre le dialogue des Fonctions XPath (*capture d'écran ci-dessous*). Si vous souhaitez éditer une fonction qui a déjà été créée, double-cliquez sur son entrée dans la liste des fonctions XPath. Puis, saisissez un nom pour la fonction et une définition dans le volet Corps de fonction. Les définitions de paramètre peuvent être saisies si requises (voir les deux prochaines sections, [Paramètres et Séquences](#) ⁶¹⁶ et [Paramètres et Nœuds](#) ⁶²¹, pour les détails). Un type retour pour la fonction peut aussi être spécifié (*voir ci-dessus*).

Le point le plus important duquel il faut se souvenir quand vous écrivez l'expression XPath qui définit la fonction est qu'il n'existe **pas de nœud contextuel** pour l'expression XPath. Si l'expression XPath doit localiser un nœud, alors le nœud contextuel pour l'expression peut être fourni des manières suivantes :

1. L'expression XPath commence par la racine du document. La racine du document est spécifiée dans la première étape d'emplacement de l'expression XPath comme `$XML`. Par exemple, l'expression XPath `$XML/Trades/Stock[1]` situe le premier élément enfant `Stock` de l'élément `/Trades`. La variable `$XML` (qui situe la racine du document du schéma principal) est définie globalement par StyleVision dans tous les designs SPS.
2. Le nœud contextuel peut être passé comme paramètre. Voir la section [Paramètres et Nœuds](#) ⁶²¹ ci-dessous pour une explication.

Dans les cas suivants, les erreurs sont renvoyées :

- Si un paramètre est défini mais n'est pas utilisé dans le corps de la définition.
- Si le type de données de la valeur renvoyée par la fonction ne correspond pas au type de renvoi défini pour la fonction.
- Si une fonction dans la SPS contient une erreur, une erreur XSLT est générée pour tout le design, même si la fonction contenant l'erreur n'est pas appelée. Notez, toutefois, qu'une fonction peut être désactivée en décochant sa case à cocher dans la liste des fonctions XPath définies par l'utilisateur. Lorsqu'elles sont désactivées dans le design, la fonction n'est pas incluse dans le document XSLT généré depuis les design. De cette manière, l'expression XPath contenant une erreur peut être exclue depuis XSLT et aucune erreur XSLT ne sera générée.

9.7.2 Réutiliser les fonctions pour localiser les nœuds

Dans la section précédente, nous avons vu comment une fonction XPath peut être créée pour localiser un nœud. La fonction `sps:Stock` qui est définie telle qu'affichée dans la capture d'écran ci-dessous retourne l'élément `/Trades/Stock` qui a un attribut `name` avec la valeur qui correspond au contenu de l'élément `/Trades/Selection/Stock`.

Fonctions XPath

Nom de la fonction:

Type de retour (option):

Paramètres

Nom	Type (en option)	Occurrence
-----	------------------	------------

Corps de fonction (Expression XPath)

`/XML/Trade/Stock[@name=$XML/Trades/Selection/Stock]`

Nous pourrions modulariser les étapes de l'emplacement de l'expression XPath

`$XML/Trades/Stock[@name=$XML/Trades/Selection/Stock]` dans des fonctions XPath séparées. Par exemple, comme suit :

- La fonction `sps:Stocks()`, avec la définition : `$XML/Trades/Stock`
- La fonction `sps:Stocks()`, avec la définition : `$XML/Trades/Selection/Stock`

Toute l'expression XPath peut ensuite être écrite dans une autre expression XPath comme suit :

```
sps:Stocks()[@name=sps:SelectedStock()]
```

Lorsque les fonctions XPath sont créées de cette manière pour localiser un nœud ou ensemble de nœud, ces fonctions peuvent être réutilisées dans d'autres expressions XPath dans tout le design SPS, simplifiant donc considérablement l'écriture d'expressions XPath complexes.

9.7.3 Paramètres dans les fonctions XPath

Une fonction XPath définie par l'utilisateur peut se voir attribuer un nombre quelconque de paramètres. Les paramètres de la fonction sont définis dans le volet *Paramètres* du dialogue Fonctions XPath (*voir capture d'écran ci-dessous*). Ces paramètres peuvent ensuite être utilisés dans la définition de la fonction XPath définie par l'utilisateur (dans le volet *Corps de fonction*).

Mécanisme de la fonction XPath définie par l'utilisateur

Les étapes ci-dessous expliquent le fonctionnement d'une fonction XPath.

1. Dans un appel de fonction (par exemple, dans un calcul automatique), le nombre d'arguments dans l'appel de fonction doit correspondre au nombre de paramètres définis pour la fonction définie par l'utilisateur (tels que définis dans le volet *Paramètres* de la fonction définie par l'utilisateur ; *voir capture d'écran ci-dessous*). De plus, le nombre d'éléments soumis par chaque argument (dans l'appel de fonction) doit correspondre à la définition *Occurrence* du paramètre correspondant. Si une restriction de type de données a été spécifiée pour un paramètre (dans la colonne *Type* du volet *Paramètres*), la ou les valeurs soumises par l'argument doivent correspondre à ce type de données.
2. Les arguments transmis aux paramètres de la fonction sont ensuite utilisés dans la fonction XPath (telle que définie dans le volet *Corps de fonction* ; *voir capture d'écran ci-dessous*). Le résultat obtenu en évaluant l'expression XPath est ensuite vérifié par rapport à la définition facultative du *Type de retour* (*voir capture d'écran ci-dessous*). Si le type de données est conforme aux attentes, le résultat est utilisé dans l'expression XPath à partir de laquelle la fonction a été appelée.

Ordre des paramètres

L'ordre des paramètres de la fonction définie par l'utilisateur est important car, lorsque la fonction est appelée, les arguments soumis dans l'appel de fonction seront attribués aux paramètres selon l'ordre dans lequel ils sont définis dans le volet *Paramètres* (*voir capture d'écran ci-dessous*).

Fonctions XPath

Nom de la fonction:

Type de retour (option):

Paramètres

Nom	Type (en option)	Occurrence
ContextStock	▼	Exactement un ▼
Selection	▼	Exactement un ▼
StockInfo	▼	Exactement un ▼

Corps de fonction (Expression XPath)

`$ContextStock[@name=$Selection]/$StockInfo`

Ainsi, si la fonction XPath définie par l'utilisateur `sps:Stock` est définie comme dans la capture d'écran ci-dessus et si elle est appelée avec l'expression XPath suivante :

```
sps:Stock($XML, Node1, Node2)
```

alors ces trois arguments — `$XML`, `Node1`, `Node2` — seront attribués, dans cet ordre, respectivement aux paramètres `$ContextStock`, `$Selection` et `$StockInfo`.

Notez que chaque argument de l'appel de fonction est séparé du suivant par une virgule. Ainsi, chaque argument, délimité par les virgules dans l'appel de fonction, sera transmis au paramètre correspondant (tel qu'ordonné dans le volet *Paramètres* ; voir capture d'écran ci-dessus).

L'ordre des paramètres dans le volet *Paramètres* peut être contrôlé à l'aide des icônes **Apposer**, **Insérer** et **Supprimer** du volet *Paramètres*.

Type de données des paramètres

Il est également possible de définir les types de données des paramètres de la fonction définie par l'utilisateur. Si un type de données est spécifié, le type de données de l'argument entrant sera vérifié par rapport au type de données du paramètre, et une erreur sera renvoyée si les types ne correspondent pas. Cette fonctionnalité permet de vérifier les données d'entrée (provenant des arguments de l'appel de fonction).

Occurrence

Chaque paramètre de la fonction XPath définie par l'utilisateur peut être considéré comme une séquence. La propriété *Occurrence* d'un paramètre spécifie le nombre d'éléments qui doivent être soumis pour ce paramètre par l'argument correspondant de l'appel de fonction.

Dans les définitions de fonction et les appels de fonction, les virgules sont utilisées pour séparer un paramètre ou un argument d'un autre, ainsi que pour séparer les éléments d'une séquence. Il est donc important de noter le contexte dans lequel une virgule est utilisée : pour séparer des paramètres/arguments ou pour séparer des éléments de séquence.

- Dans les paramètres/arguments, si nécessaire, des parenthèses sont utilisées pour délimiter les séquences — dans la définition de la fonction (paramètres) ou dans l'appel de fonction (arguments).
- Dans les séquences, les parenthèses sont ignorées.

Dans ce contexte, il convient de noter les exemples et points suivants :

- **Parenthèses dans les paramètres/arguments** : plusieurs fonctions XPath prennent une seule séquence comme argument, par exemple les fonctions `avg()` et `count()`. Si cette séquence est énumérée à l'aide de séparateurs de virgule ou d'opérateurs de plage, elle doit être placée entre parenthèses afin d'indiquer sans ambiguïté qu'il s'agit d'une séquence unique — et non de plusieurs séquences séparées par des virgules. Par exemple, dans la fonction `avg((count($a), $b, $c))`, la fonction XPath 2.0 `avg()` prend la séquence unique `(count($a), $b, $c)` comme argument. Étant donné que les éléments de la séquence sont énumérés, formant une séquence de trois éléments, la séquence doit être placée entre parenthèses et soumise comme argument unique à la fonction `avg()` : `avg((count($a), $b, $c))`. Sans la paire de parenthèses intérieures, la définition de la fonction `avg()` aurait trois paramètres, ce qui serait une erreur (car la fonction `avg()` attend un seul argument composé d'une seule séquence).
- **Pas de parenthèses dans les paramètres/arguments** : de même, la fonction `count()` prend également une seule séquence comme argument à un paramètre. Cependant, étant donné que dans notre exemple `count($a)`, la séquence unique n'est pas une liste énumérée séparée par des virgules, mais est récupérée par la variable/le paramètre `$a`, l'argument n'a pas besoin d'être entouré d'une paire de parenthèses internes : l'expression `count($a)` est donc correcte.
- **Parenthèses et virgules dans les appels de fonction** : dans un appel de fonction, les parenthèses doivent être utilisées correctement afin que chaque argument corresponde à un paramètre (tel que défini dans le volet *Paramètres* du dialogue Fonctions XPath). Par exemple, si une fonction XPath définie par l'utilisateur nommée `MyAverage()` est définie avec l'expression XPath 2.0 : `avg((count($a), $b, $c))`, alors l'appel de fonction suivant serait valide : `MyAverage((1, 2, 3), 4, 5)`. Les valeurs correspondant aux trois paramètres `$a`, `$b` et `$c` seraient respectivement la séquence `(1, 2, 3)`, la séquence singleton `4` et la séquence singleton `5`. Les séquences singleton peuvent, de manière facultative, être placées entre parenthèses. La valeur renvoyée par `MyAverage()` dans ce cas serait `4`.

9.7.3.1 Paramètres et Séquences

Il est important de noter la relation entre les paramètres et les séquences, et comment les paramètres et les séquences sont utilisées dans l'expression XPath. Nous utilisons les définitions suivantes pour rendre ces relations plus claires :

- Une **séquence** consiste en éléments qui sont soit des valeurs atomiques ou des nœuds. Une virgule peut être utilisée pour construire une séquence, en la plaçant entre les éléments d'une séquence et permettant ainsi à la séquence d'être construite.
- Une fonction XPath peut être définie pour prendre les **paramètres**. Par exemple, dans l'expression XPath 2.0 `count($a)`, la partie à l'intérieur des parenthèses de la fonction est le paramètre de la fonction et doit être une séquence d'éléments.
- Un **argument** consiste en un ou plusieurs items dans l'appel de la fonction. Par exemple, la fonction `count(//Person)` a un argument : `//Person`. Cet argument est valide car il renvoie une séquence de nœuds, qui correspond à la signature de la fonction `count()`. (La signature d'une fonction spécifie le nombre de paramètres et le type de données prévu pour chaque paramètre. Elle spécifie aussi ce que la fonction retournera et le type de données de l'objet retourné)
- La fonction `substring('StyleVisionExamples', 6, 6)`—qui retourne le string `Vision`—a trois arguments. Ceci est valide conformément à la signature de la fonction `substring()`, et est spécifié par celle-ci. Lorsqu'un appel de fonction a de multiples arguments, ceux-ci sont séparés par des virgules.

Parenthèses comme délimiteurs de séquence

Un point clé à noter lorsque des expressions XPath sont créées est ceci : *Les parenthèses sont utilisées pour délimiter les séquences qui utilisent le séparateur ou l'opérateur d'intervalle pour énumérer les séquences. En guise de résultat, chaque séquence délimitée par les parenthèses est lue comme un paramètre (dans les définitions de la fonction) ou comme un argument (dans les appels de fonction).*

Les parenthèses ne sont pas nécessaires autour d'une expression chemin (ou localisateur), (exemple d'une expression chemin : `//Person/@salary`), car une expression chemin peut être lue de manière non ambiguë comme un paramètre ou un argument. Il s'agit en fait d'un paramètre/argument à une séquence.

Vous trouverez ici quelques exemples pour illustrer les points réalisés ci-dessus :

- `avg(10, 20, 30)` La `avg` fonction de XPath 2.0 prend une séquence d'items comme seul argument. Puisque cette séquence est une énumération séparée par une virgule, la paire intérieure de parenthèses est nécessaire pour délimiter la seule séquence obligatoire. Sans les parenthèses intérieures, l'argument aurait trois arguments et serait invalide pour cette raison. (La paire extérieure de parenthèses est la parenthèse de la fonction.)
- `avg(//Person/@salary)` Cette expression chemin sélectionne les nœuds attribut `salary` de tous les éléments `Person` et retourne leurs valeurs attribut comme séquence à évaluer (c'est-à-dire, pour établir une moyenne). Aucune parenthèse n'est requise car la séquence n'est pas énumérée avant que l'argument ne soit lu. L'argument est la seule expression chemin (ou localisateur). L'expression chemin est évaluée et les valeurs retournées sont soumises à la fonction comme items d'une séquence.
- `count(10 to 34)` Ceci est une énumération via l'opérateur d'intervalle. L'opérateur d'intervalle `'to'` génère une séquence d'items séparés par une virgule (les entiers de 10 à 34) avant que l'argument ne soit lu. En guise de résultat, la fonction `count()` a une séquence séparée par une virgule de 25 items à l'intérieur de son argument. Pour lire ceci comme argument à une seule séquence, il est nécessaire de délimiter les parenthèses comme requis. Sans de telles parenthèses, l'appel de fonction aurait 25 arguments à la place d'une—invalidant ainsi l'appel de fonction, puisque la fonction `count()` doit, selon sa signature, avoir uniquement un argument.
- `Count(10(10 à 34, 37))` Les parenthèses intérieures indiquent que tout à l'intérieur d'elles est le seul argument de l'appel de fonction—une seule séquence consistant en 26 items.
- `count(//Person)` Aucune parenthèse de délimitation de séquence n'est requise autour d'un seul argument. L'argument est une expression chemin qui collecte les nœuds `//Person` dans le document XML et retourne ces nœuds comme les items de la séquence à compter.

Utiliser les paramètres XPath dans les fonctions XPath

Quand les paramètres sont utilisés dans la définition d'une fonction XPath définie par l'utilisateur, assurez-vous (i) qu'un nombre d'arguments dans l'appel de la fonction vers cette fonction XPath définie par l'utilisateur est correcte, et (ii) que les arguments évaluent correctement ce type et l'occurrence prévus.

Fonctions XPath

Nom de la fonction:

Type de retour (option):

Paramètres

Nom	Type (en option)	Occurrence
a	xs:integer	Exactement un
b	xs:integer	Exactement un
c	xs:integer	Exactement un

Corps de fonction (Expression XPath)

```
avg( ($a, $b, $c) )
```

XPath...

OK Annuler

La capture d'écran ci-dessus définit trois paramètres (dans le volet *Parameters*), puis utilise ces paramètres (dans le volet *Corps de fonction*) pour définir une fonction XPath.

Chaque paramètre qui est défini dans les *Parameters* peut être considérée être une seule séquence. Le nombre d'items autorisés à l'intérieur d'une seule séquence est spécifiée avec la propriété *Occurrence*. Dans la définition ci-dessus, chaque paramètre est défini (dans sa propriété *Occurrence*) comme une séquence simple (à savoir, une séquence d'exactly un élément). Chaque argument de l'appel de fonction doit donc en être une séquence d'un seul item. Cette propriété *Type* spécifie le type de données des items de la séquence.

Dans la définition de notre fonction XPath (dans le volet *Function Body*), chaque paramètre fournit un item de la séquence pour définir une moyenne. Puisque les paramètres XPath constituent ensemble une séquence, la séquence doit être entre parenthèses pour assurer que toute la séquence est lue comme le paramètre de la fonction `avg()`. Si, lors de l'exécution, un des arguments dans l'appel de fonction (correspondant aux trois paramètres) n'est pas une séquence singleton (simple), une erreur est retournée.

Ci-dessous, vous trouverez des exemples de l'utilisation du paramètre XPath dans les appels vers la fonction XPath `ThreeAverage()` affichée dans la capture d'écran ci-dessus. Dans le Mode Design, vous pouvez insérer un calcul automatique et lui donner les expressions XPath recensées ci-dessous pour voir les résultats. La fonction a été définie pour prendre une séquence de trois entiers et en définir une moyenne..

- `sps:ThreeAverage(10,20,30)` retourne 20. Il existe trois arguments valides dans l'appel de la fonction, correspondant aux trois paramètres XPath.
- `sps:ThreeAverage( (10), (20), (30) )` retourne 20. Il existe trois arguments d'entrée valides, correspondant aux trois paramètres XPath. Chaque argument d'entrée a été enveloppé de parenthèses (qui sont redondants, puisque chaque séquence est une séquence singleton ; toutefois, cette redondance n'est pas une erreur).
- `sps:ThreeAverage( (10),20,30 )` retourne 20. Il existe trois arguments d'entrée valides, correspondant aux trois paramètres XPath. Le premier argument a été enveloppé de parenthèses (redondant, mais pas une erreur).
- `sps:ThreeAverage( (10,20), (30), (40) )` retourne une erreur car le premier argument n'est pas valide. Il ne s'agit pas d'une séquence singleton, tel que requis par la définition du premier paramètre `$a ('Exactly one')`.
- `sps:ThreeAverage( (10,20,30) )` retourne une erreur car seul un argument d'entrée est soumis, à l'intérieur des parenthèses. Par ailleurs, l'argument est invalide car la séquence n'est pas une séquence singleton.

Si la propriété *Occurrence* d'un paramètre est définie comme *At-least-one* (comme dans la définition affichée dans la capture d'écran ci-dessous), alors ce paramètre est défini comme séquence d'un-ou-plus d'items.

Fonctions XPath

Nom de la fonction:

Type de retour (option):

Paramètres

Nom	Type (en option)	Occurrence
a	xs:integer	Au moins un
b	xs:integer	Exactement un
c	xs:integer	Exactement un

Corps de fonction (Expression XPath)

```
avg( (count($a), $b, $c) )
```

XPath...

OK Annuler

Dans la définition ci-dessus, le premier paramètre a été défini comme séquence d'un ou plusieurs items, les deux prochains paramètres comme séquences singleton. La fonction a été définie pour compter le nombre d'items soumis par le premier paramètre, ajouter le résultat de la somme des deux entiers soumis par les deux autres paramètres, puis diviser le résultat par trois pour obtenir la moyenne. Veuillez noter les points suivants :

- La séquence qui est le paramètre de la fonction `avg()` est enveloppée entre parenthèses. Ceci est fait pour spécifier que la fonction `avg()` prend une seule séquence consistant en trois items comme son paramètre. La seule séquence consiste en trois entiers : le premier soumis par la fonction `count()` ; le deuxième et le troisième sont les deux paramètres `b` et `c`.
- L'argument de la fonction `count()` n'est pas entre parenthèses de la délimitation de séquence car l'argument est une seule séquence explicite.

Ci-dessous, vous trouverez des exemples de l'utilisation du paramètre dans les appels vers la fonction XPath `Average()` affichée dans la capture d'écran ci-dessus.

- `sps:Average((1,2),3,4)` returns 3. Il existe trois arguments d'entrée valides, correspondant aux trois paramètres. Le premier argument est entre parenthèses pour le délimiter. Lorsque la fonction `count()` opère sur celui-ci, la fonction retournera la valeur 2, qui sera le premier item de la séquence soumise à la fonction `avg()`.
- `sps:Average( 4,4,4 )` retourne 3. Il existe trois arguments d'entrée valides. Le premier argument est autorisé d'être une séquence d'un item (voir la propriété *Occurrence* de son paramètre correspondant). Aucune parenthèse n'est requise pour indiquer les arguments séparés.

Points d'intérêt supplémentaires

Les points supplémentaires suivants devraient être notés :

- Si un paramètre est défini comme ayant une occurrence *At-least-one*, alors une fonction telle que `MyAverage()` pourrait être définie avec une expression XPath telle que `avg(($a))`. Cette fonction accepterait un argument qui est une seule séquence d'un-ou-plus d'items. La fonction peut être appelée comme suit : `sps:MyAverage((2,3,4))`, et elle renverra la valeur 3. L'argument d'entrée doit être entre parenthèses pour assurer que l'entrée est lue comme une séquence unique plutôt que de trois séquences singleton (qui serait le cas s'il n'y avait pas de parenthèses enveloppantes).
- Si un paramètre XPath `$a` est défini ayant une occurrence *None-or-one*, alors une fonction telle que `MyAverage()` pourrait être définie avec une expression XPath telle que `avg(($a, $b, $c))`. Cette fonction accepterait trois séquences comme son argument, avec la possibilité de la première séquence étant vide. Si la première séquence est vide, alors une séquence vide doit soumettre explicitement comme premier argument d'entrée. Autrement une erreur est reportée. Si la fonction était appelée comme suit : `sps:MyAverage(30,20,10)`, elle renverrait la valeur 20. La fonction pourrait aussi être appelée avec : `sps:MyAverage((),20,10)`, retournant 15 (notez que la séquence vide compte : comme valeur d'entrée de vide ; pour une valeur retour de 10, le premier item devrait être 0). Toutefois, ce qui suit générerait une erreur : `sps:MyAverage(20,10)`, car aucune séquence vide n'est fournie et, en conséquence, le troisième argument d'entrée est considéré être absent.

Exemples complexes

Outre le fait d'avoir l'avantage d'être capable de réutiliser une expression XPath, les fonctions XPath définies par l'utilisateur peuvent aussi activer la construction de fonctions XPath complexes personnalisées qui ne sont pas disponibles dans l'ensemble de la fonction XPath 2.0. Par exemple, une fonction factorielle pourrait facilement être créée avec une expression XPath qui prend une séquence singleton comme son seul paramètre. Si le paramètre `$num` est le nombre à factoriser, alors l'expression XPath à créer la fonction serait :

```
if ($num < 2) then 1 else $num * sps:Factorial($num - 1)
```

Si la fonction était appelée `Factorial()`, alors le factoriel, disons 6, pourrait être obtenu en appelant la fonction avec : `sps:Factorial(6)`.

9.7.3.2 Paramètres et Nœuds

Lorsque vous utilisez des paramètres dans les fonctions XPath qui localisent les nœuds, il est important de se souvenir que la fonction n'a pas de nœud contextuel, peu importe d'où dans le design elle est appelée. Le nœud contextuel peut être fourni soit dans l'expression XPath utilisée pour définir la fonction (qui est, dans le volet *Corps de fonction*) ou dans l'expression XPath qui est utilisée pour appeler la fonction XPath. Dans le dernier cas, le contexte peut être fourni via les arguments dans l'appel de fonction.

Prenez en compte la fonction XPath définie par l'utilisateur `Stock()`, qui est définie avec les trois paramètres tels qu'affichés dans la capture d'écran ci-dessous.

Fonctions XPath

Nom de la fonction:

Type de retour (option):

Paramètres

Nom	Type (en option)	Occurrence
ContextStock	<input type="text" value=""/>	Exactement un
Selection	<input type="text" value=""/>	Exactement un
StockInfo	<input type="text" value=""/>	Exactement un

Corps de fonction (Expression XPath)

`$ContextStock[@name=$Selection]/$StockInfo`

XPath...

OK Annuler

La définition du corps de fonction est `$ContextStock[@name=$Selection]/$StockInfo`, qui utilise les trois paramètres mais ne contiennent pas d'information de nœud contextuel. L'information du nœud contextuel peut être fournie dans l'expression XPath qui appelle la fonction, par exemple de cette manière :

```
sps:Stock( $XML/Trades/Stock, $XML/Trades/Selection/Stock, @name )
```

L'appel de fonction a trois arguments, dont chaque valeur fournit soit l'information contextuelle ou du 'node-locator'. En alternative, les expressions XPath peuvent être utilisées comme appel de fonction et donner les mêmes résultats :

```
sps:Stock( /Trades/Stock, /Trades/Selection/Stock, @name )
sps:Stock( /Trades/Stock, //Selection/Stock, @name )
```

La variable `$XML`, qui renvoie la racine du document, peut être laissée de côté dans les appels de fonction depuis les composants de design car dans les expressions des composants du design les nœuds contextuels sont connus.

Notez que dans l'appel de fonction recensé ci-dessus, il existe trois arguments d'entrée correspondant respectivement aux trois paramètres définis pour la fonction XPath définie par l'utilisateur:

- `$ContextStock` = `$XML/Trades/Stock` (l'élément `/Trades/Stock`)
- `$Selection` = `$XML/Trades/Selection/Stock` (l'élément `/Trades/Selection/Stock`)

- `$StockInfo = @name`

L'expression XPath dans la définition de fonction est :

```
$ContextStock[@name=$Selection]/$StockInfo
```

Lorsque les arguments d'entrée sont substitués, l'expression XPath dans la définition de fonction devient :

```
$XML/Trades/Stock[@name=$XML/Trades/Selection/Stock]/@name
```

Il est important de noter que ce sont les ensembles de nœud qui sont passés à la fonction, pas les strings de texte.

C'est de cette manière que le nœud contextuel et les étapes de l'emplacement sont passés à la fonction via les paramètres. La fonction peut ensuite être évaluée pour localiser et retourner les nœuds requis.

9.8 Travailler avec des dates

Si le document source contient des nœuds, qui prennent des valeurs de date, utilisant les types de données `xs:date` ou `xs:dateTime` dans le schéma XML sous-jacent rend disponible la date et l'heure des fonctions puissantes de manipulation de XPath 2.0/3.0 (voir [exemples ci-dessous](#)⁶²⁴). StyleVision prend en charge les types de données `xs:date` ou `xs:dateTime` en fournissant:

1. Un [sélecteur de date](#)⁶²⁵ graphique pour aider les utilisateurs Authentic View à saisir les dates dans le format lexical correct du type de données pour ce nœud. Un sélecteur de date, puisqu'il est prévu pour des saisies de données, est disponible uniquement dans Authentic View.
2. De nombreuses possibilités de [formatage de date](#)⁶²⁷ via la fonction de [formatage de saisie](#)⁴⁸⁶.

Ces fonctions StyleVision sont décrites dans les sous-sections de cette section : [Utiliser le sélecteur de date](#)⁶²⁵ et les [dates de formatage](#)⁶²⁷. Dans le reste de l'introduction de cette section, nous montrons comment XPath 2.0 peut être utilisé pour faire des calculs qui impliquent les dates.

Note : les données de la date et de l'heure ne peuvent pas être manipulées avec XPath 1.0. Toutefois, avec XPath 1.0, vous pouvez utiliser le [sélecteur de date](#)⁶²⁵ pour maintenir l'intégrité des données et utiliser « Input Formatting » pour fournir le [formatage de date](#)⁶²⁷.

Les calculs de la date avec XPath 2.0

Les données impliquant les données peuvent être manipulées avec les expressions XPath 2.0 dans les [calculs automatiques](#)³⁹⁷. Ci-dessous, vous trouverez quelques exemples de ce qui peut être atteint avec les expressions XPath 2.0.

- Les fonctions de XPath 2.0 `current-date()` et `current-dateTime()` peuvent être utilisées pour obtenir la date et date-heure actuelles, respectivement.
- Les dates peuvent être soustraites. Par exemple : `current-date() - DueDate` retournerait une valeur `xdt:dayTimeDuration` ; par exemple, quelque chose comme `P24D`, qui indique une différence positive de 24 jours.
- Les unités de temps peuvent être extraites depuis des durées qui utilisent les fonctions de XPath 2.0. Par exemple : `days-from-duration(xdt:dayTimeDuration('P24D'))` retournerait l'entier 24.


Ici, se trouve une expression XPath 2.0 dans le calcul automatique. Il calcule un intérêt annuel de 4% sur un montant exigible sur une base par-jour et retourne la somme du montant principal et de l'intérêt accumulé :

```
if      (current-date() gt DueDate)
then  (round-half-to-even(InvoiceAmount +
    (InvoiceAmount*0.04 div 360 *
        days-from-duration((current-date() - DueDate))), 2))
else  InvoiceAmount
```

Un tel calcul serait possible avec XPath 2.0 uniquement si l'élément `DueDate` était défini pour être un type de données tel que `xs:date` et le contenu de l'élément est saisi sous sa forme lexicale correcte, à savoir `YYYY-MM-DD[±HH:MM]`, où le composant du fuseau horaire (préfixé par `±`) est optionnel. Utiliser le sélecteur de date assure que la date est saisie sous sa forme lexicale correcte.

9.8.1 Utiliser le sélecteur de date

Le Sélecteur de date (*capture d'écran ci-dessous*) est un calendrier graphique dans Authentic View pour saisir les dates sous le format lexical correct pour les nœuds du type de données `xs:date` et `xs:dateTime`.



Le format lexical est saisi de manière appropriée selon le type de données.

- Pour `xs:date`, le format de la saisie est `YYYY-MM-DD[±HH:MM]`, Où le composant du fuseau horaire (préfixé par $\pm$) est optionnel selon la spécification du schéma XML. Une valeur pour le composant du fuseau horaire peut être sélectionné dans le sélecteur de date.
- Pour `xs:dateTime`, le format de saisie est `YYYY-MM-DDTHH:MM:SS[±HH:MM]`. Le composant du fuseau horaire (préfixé par $\pm$) est optionnel selon la spécification du schéma XML. Une valeur pour le composant du fuseau horaire peut être sélectionné par l'utilisateur.

Insérer et supprimer un Sélecteur de date dans le design.

Un Sélecteur de date peut être inséré dans le design SPS : (i) pour tout nœud qui est un type de données `xs:date` ou `xs:dateTime`, et (ii) lorsqu'un nœud est créé soit comme son contenu ou comme son champ de saisie. Un Sélecteur de date peut être inséré d'une des deux manières suivantes :

- Par défaut, lorsqu'un nœud de type de données `xs:date` ou `xs:dateTime` est créé dans SPS. Pour configurer ce défaut, basculez la fonction 'Auto-Add Date Picker' sur ON. Faites ceci en cochant/décochant la commande **Authentic | Auto-add Date Picker**. Lorsque l'ajout automatique du Sélecteur de date est activé, le Sélecteur de données est inséré quand tout type de données de l'élément `xs:date` ou `xs:dateTime` est créé comme contenu ou comme champ de saisie, ou modifié en l'un de ces composants.
- En cliquant sur la commande de menu **Insérer | Sélecteur de date** quand le curseur se trouve à l'emplacement désiré à l'intérieur du nœud `xs:date` ou `xs:dateTime` dans SPS. Cette commande peut être accédée via le menu **Insert** ou le menu contextuel quand le curseur est à l'intérieur du nœud `xs:date` ou `xs:dateTime`.

Lorsque le Sélecteur de date est inséré, l'icône du Sélecteur de date  apparaît à cet emplacement. Pour supprimer un Sélecteur de date, utilisez les boutons **Delete** ou **Backspace**.

Utilisez le Sélecteur de date Authentic View

Dans Authentic View, le Sélecteur de date apparaît comme icône (*capture d'écran ci-dessous*).

Organization Chart

Location of logo:

Last Updated: 2003-09-01 

Pour modifier la date, cliquer sur l'icône. Cela fait apparaître le Sélecteur de date (*capture d'écran ci-dessous*).
 Pour saisir une nouvelle date, sélectionnez la date requise dans le Sélecteur de date. La date sera saisie sous le format lexical correct selon le type de données du nœud.

Location of logo:

Last Updated: 2003-09-01

Nanonull, Inc.

Location:

◀ September ▶
◀ 2003 ▶

M	T	W	T	F	S	S	
25	26	27	28	29	30	31	35
1	2	3	4	5	6	7	36
8	9	10	11	12	13	14	37
15	16	17	18	19	20	21	38
22	23	24	25	26	27	28	39
29	30	1	2	3	4	5	40

Today
No Timezone

Pour saisir un fuseau horaire, cliquez sur le bouton du fuseau horaire, qui est défini sur un fuseau horaire par défaut 'Non'. Le fuseau horaire sera saisi sous le format lexical approprié dans le type de données du nœud (*capture ci-dessous*).

Location of logo:

Last Updated: 2003-09-01+01:00

Nanonull, Inc.

Location:

◀ September ▶
◀ 2003 ▶

M	T	W	T	F	S	S	
25	26	27	28	29	30	31	35
1	2	3	4	5	6	7	36
8	9	10	11	12	13	14	37
15	16	17	18	19	20	21	38
22	23	24	25	26	27	28	39
29	30	1	2	3	4	5	40

Today
+01 : 00

9.8.2 Formater les dates

Une date dans un document XML est enregistrée sous le format spécifique au type de données de son nœud. Par exemple, la valeur d'un nœud `xs:date` aura le format `YYYY-MM-DD[±HH:MM]`, tandis que la valeur d'un nœud `xs:dateTime` aura le format `YYYY-MM-DDTHH:MM:SS[±HH:MM]`. Ces formats sont des représentations lexicales de ces données. Par défaut, c'est la représentation lexicale de ces données qui est affichée dans Authentic View et dans la sortie. Toutefois, dans SPS, la fonction de formatage de la valeur peut être utilisée pour afficher des données sous des formats alternatifs dans Authentic View et, dans certains cas, en option dans la sortie.


Le formatage de valeur pour les dates peut être utilisé pour définir les formats personnalisés pour les nœuds et les calculs automatiques des types de données suivants :

- `xs:date`
- `xs:dateTime`
- `xs:duration`
- `xs:gYear`
- `xs:gYearMonth`
- `xs:gMonth`
- `xs:gMonthDay`
- `xs:gDay`

Utiliser le formatage de la valeur pour formater les nœuds de date

Pour formater les dates en alternative au format lexical du nœud de date, faites comme suit :

1. Sélectionnez l'espace réservé `contents` ou champ d'entrée du nœud. Notez que le formatage de la valeur ne peut être appliqué aux nœuds créés **comme contenu ou champ d'entrée**.
2. Dans la barre latérale des Propriétés, sélectionnez l'item `autocalc`, puis le groupe des propriétés *AutoCalc*. Cliquez ensuite sur le bouton Éditer  de la propriété *Formatage de la valeur*. Ceci affiche le dialogue Formatage de valeur (*capture d'écran ci-dessous*).




Par défaut, le bouton radio *Non formaté* (le format lexical standard pour le type de données du nœud) est sélectionné.

3. Pour définir un format alternatif, sélectionnez le bouton radio *Format*.
4. Vous pouvez sélectionner maintenant un format de date prédéfini depuis la liste déroulante de la zone de liste déroulante (*capture d'écran ci-dessous*), ou définir votre propre format dans le champ d'entrée de la zone de liste déroulante. Voir [Syntaxe de formatage de valeur](#)⁴⁸⁹ pour les détails sur la syntaxe à utiliser quand vous définissez votre propre format.

Utiliser le formatage de la valeur pour formater les Calculs automatiques

Lorsque les calculs automatiques évaluent une valeur qui est un format de date, le Formatage de valeur peut être utilisé pour afficher le résultat. Procédez comme suit :

1. Sélectionnez le Calcul automatique dans le design.
2. Dans la barre latérale des Propriétés, sélectionnez l'item `content`, puis le groupe des propriétés *AutoCalc*. Cliquez ensuite sur le bouton Éditer  de la propriété *Formatage de la valeur*. Ceci fait apparaître le dialogue Formatage valeur (*capture d'écran ci-dessous*).



Par défaut, le bouton radio *Non formaté* est sélectionné.

3. Pour définir un format alternatif, sélectionnez le bouton radio *Format*.
4. Dans le volet Options pour valeur de schéma XML, dans la zone de liste déroulante *Type de données*, sélectionnez le type de données *date* auquel le calcul automatique sera évalué. Dans le *Format*, vous pouvez sélectionner maintenant un format de date prédéfini depuis la liste déroulante de la zone de liste déroulante, ou définir votre propre format dans le champ d'entrée de la zone de liste déroulante. Voir [Syntaxe de formatage de valeur](#)⁴⁸⁹ pour les détails sur la syntaxe à utiliser quand vous définissez votre propre format.

Appliquer le Formatage valeur à la sortie

Le Formatage valeur que définissez s'applique à Authentic View. De plus, certaines définitions du Formatage valeur—pas toutes - peuvent aussi être appliquées aux sorties HTML, Texte, RTF, PDF et Word 2007+. À cette fin, vérifiez la case à cocher Appliquer le même format à la sortie XSLT. Si cette option n'est pas vérifiée ou si elle n'est pas disponible, alors seul Authentic View affichera le Formatage valeur ; la sortie affichera la valeur dans son format lexical (pour les nœuds) ou, dans le cas des calculs automatiques, dans le format vers lequel le calcul automatique évalue.


9.9 Utiliser des Scripts

Dans StyleVision, vous pouvez définir les fonctions JavaScript pour chaque SPS dans l'éditeur de JavaScript (disponible comme onglet dans le Mode Design). Les définitions de fonction créées de cette manière sont stockées dans l'en-tête du document HTML et peuvent être appelées de l'intérieur du corps du document HTML. De telles fonctions sont utiles quand :


- Vous souhaitez atteindre un résultat complexe d'instructions de script. Dans ce cas, il est utile d'écrire tous les scripts requis, comme fonctions séparées, dans un emplacement (l'en-tête) et faire référence ensuite aux fonctions dans le document de design.
- Vous souhaitez utiliser un script particulier aux emplacements multiples dans le document de design.

Comment définir les fonctions dans l'Éditeur JavaScript est décrit dans la sous-section [Définir les fonctions JavaScript](#) ⁶³¹.

Dans la GUI, toutes les fonctions JavaScript qui sont définies pour un SPS donné dans l'Éditeur JavaScript sont recensées dans la fenêtre d'arborescence de design sous l'entrée Scripts (*capture d'écran ci-dessous*). La capture d'écran ci-dessous indique que quatre fonctions JavaScript, *Average*, *ImageOut*, *ImageOver* et *Buttons*, sont actuellement définies dans le SPS actif.



Les fonctions définies dans l'Éditeur JavaScript sont disponibles comme appels de gestionnaire d'événement à l'intérieur de la GUI. Lorsqu'un composant dans le document de design est sélectionné, toute fonction définie peut être attribuée à une propriété de gestionnaire d'événement dans le groupe de la barre latérale des Propriétés (*capture d'écran ci-dessous*). Pour voir comment attribuer une fonction JavaScript à un gestionnaire d'événement est décrit dans la section [Attribuer Fonction aux gestionnaires d'événement](#) ⁶³².



Note : les scripts sont applicables dans la sortie HTML uniquement. Ils ne sont pas applicables dans Authentic View.

Scripts dans les SPS modulaires

Lorsqu'un [module SPS est ajouté à un autre module SPS](#) ³⁵⁵, les scripts dans le module ajouté sont disponibles à l'intérieur du SPS, et peuvent être utilisés comme gestionnaires d'événement via la barre latérale des Propriétés dans le SPS de référence. Pour plus d'information sur l'utilisation des SPS modulaires, voir la section [SPS modulaires](#) ³⁵⁵.


9.9.1 Définir fonctions JavaScript

Pour définir les fonctions JavaScript, suivez les étapes suivantes :

1. Dans le Mode Design, basculez vers l'Éditeur JavaScript Editor en cliquant sur l'onglet Mode Design et sélectionnez JavaScript (*capture d'écran ci-dessous*).



2. Dans l'Éditeur JavaScript, tapez dans les définitions de fonction (*voir capture d'écran ci-dessous*).



```

1  function DisplayTime()
2  {
3      now = new Date();
4      hours = now.getHours();
5      mins = now.getMinutes();
6      secs = now.getSeconds();
7      result = hours + ":" + mins + ":" + secs;
8      alert(result);
9  }
10
11 function ClearStatus()
12 {
13     window.status="";
14 }

```

La capture d'écran ci-dessus affiche les définitions de deux fonctions JavaScript : `DisplayTime` et `ClearStatus`. Elles ont été décrites pour le SPS actif. Elles seront saisies dans l'en-tête du fichier HTML comme suit :

```

<script language="javascript">

<!-- function DisplayTime()
{
    now = new Date();
    hours = now.getHours();
    mins = now.getMinutes();
    secs = now.getSeconds();
    result = hours + ":" + mins + ":" + secs;
    alert(result)
}

function ClearStatus()
{
    window.status="";
}
-->

</script>


```

Ces fonctions peuvent désormais être appelées de partout dans le document HTML. Dans StyleVision, toutes les fonctions définies sont disponibles comme options qui peuvent être attribuées à une propriété de gestionnaire d'événement dans le groupe de propriété *Event* dans la barre latérale des Propriétés. Voir [Attribuer Fonction aux gestionnaires d'événement](#)⁶³² pour les détails.

9.9.2 Attribuer Fonctions comme gestionnaires d'événement

Dans la GUI StyleVision, vous pouvez attribuer des fonctions JavaScript comme gestionnaires d'événement pour des événements qui apparaissent sur rendus HTML de composants SPS. Ces gestionnaires d'événement seront utilisés dans la sortie HTML. Le gestionnaire d'événement pour une événement disponible - tel que `onclick`—est défini en attribuant une fonction globale comme gestionnaire d'événement. Dans la barre latérale des Propriétés, les fonctions globales définies dans l'Éditeur JavaScript sont disponibles comme gestionnaires

d'événement dans les zones déroulantes de chaque événement dans le groupe des propriétés *Events* pour chaque composant sélectionné (*capture d'écran ci-dessous*).



Pour attribuer une fonction à gestionnaire d'événement, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez le composant dans SPS pour lequel le gestionnaire de l'événement doit être défini. Le composant peut être un nœud ou contenu de tout genre, dynamique ou statique.
2. Dans la barre latérale des Propriétés, sélectionnez le groupe *Event*. Ceci résulte en les événements disponibles étant affichés dans la colonne Attribut (*capture d'écran ci-dessus*).
3. Dans la colonne Valeur de l'événement requis, cliquez la flèche qui pointe vers le bas de la zone de liste déroulante. Ceci fait défiler une liste de toutes les fonctions dans l'Éditeur JavaScript.
4. Depuis la liste déroulante, sélectionnez la fonction requise comme gestionnaire d'événement pour cet événement.

Dans la sortie HTML, lorsque cet événement est déclenché dans la composant pour lequel le gestionnaire d'événement est défini, la fonction JavaScript est exécutée.

9.9.3 Fichiers JavaScript externes

Un SPS peut accéder à des fichiers JavaScript externes de deux manières :


1. [En créant un élément défini par l'utilisateur ou Bloc XML défini par l'utilisateur](#) ⁶³⁴. Ces objets design peuvent contenir un `SCRIPT` élément qui a accès au fichier JavaScript externe. Notez que l'emplacement de l'Élément défini par l'utilisateur ou Bloc XML défini par l'utilisateur se trouve à l'intérieur de l'élément `BODY` du design (et pour cette raison, à l'intérieur de l'élément `BODY` de la sortie HTML, et non à l'intérieur de l'élément `HEAD`).
2. [En ajoutant un script dans l'Éditeur Javascript](#) ⁶³⁴ qui a accès au fichier externe. Un script qui est ajouté de cette manière sera situé dans l'élément `HEAD` de la sortie HTML.

Éléments définis par l'utilisateur et Blocs XML définis par l'utilisateur

Les fichiers JavaScript externes peuvent être accédés par les [Éléments définis par l'utilisateur](#)¹⁵⁴ et les [Blocs XML définis par l'utilisateur](#)¹⁵⁵. En utilisant les mécanismes, un élément `SCRIPT` qui accède au fichier JavaScript externe peut être inséré dans tout emplacement à l'intérieur de l'élément `BODY` du document HTML de sortie.

Un [Élément défini par l'utilisateur](#)¹⁵⁴ pourrait être inséré comme suit :

1. Placez le curseur à l'emplacement dans le design où l'élément `SCRIPT` qui a accès au fichier JavaScript doit être inséré.
2. Depuis le menu **Insert** ou le menu contextuel, sélectionnez la commande pour insérer un [Élément défini par l'utilisateur](#)¹⁵⁴.



3. Dans le dialogue qui apparaît (*voir la capture d'écran ci-dessus*), saisissez l'élément `SCRIPT` comme affiché ci-dessus, donnant l'URL du fichier JavaScript comme la valeur de l'attribut `src` de l'élément `SCRIPT` : par exemple, `script type="text/javascript" src="file:///c:/Users/mam/Desktop/test.js"`
4. Cliquez sur **OK** pour terminer.

Vous pouvez aussi utiliser un [Bloc XML définir par l'utilisateur](#)¹⁵⁵ pour atteindre le même résultat. À cette fin, utilisez la même procédure telle que décrite ci-dessus pour les Éléments définis par l'utilisateur, la seule différence étant (i) qu'un [Bloc XML défini par l'utilisateur](#)¹⁵⁵ est inséré à la place de l'[Élément défini par l'utilisateur](#)¹⁵⁴, et (ii) que l'élément `SCRIPT` est inséré comme bloc XML complet, avec des balises de début et de fin.

Éditeur JavaScript

L'[Éditeur JavaScript](#)⁶³¹ vous permet d'insérer un script externe dans l'élément `HEAD` de la sortie HTML. Faites ceci en saisissant, dans l'Éditeur JavaScript, le fragment de script suivant, à l'extérieur de toute autre définition de fonction que vous créez.

```
var script = document.createElement('script');
script.type = 'text/javascript';
script.src = 'file:///c:/Users/Desktop/test.js';
var head = document.getElementsByTagName('head')[0];
head.appendChild(script);
```

Le fichier JavaScript externe situé par l'URL dans `script.src` est accédé depuis l'intérieur de l'élément `HEAD` du document de sortie HTML.

9.10 Importation HTML

Dans StyleVision, vous pouvez importer un fichier HTML et créer les documents suivants basés sur celui-ci :

- Un document SPS basé sur le design et la structure du fichier HTML importé.
- Un schéma XML, dans lequel les composants de document HTML sont créés comme éléments ou attributs de schéma. En option, des éléments et attributs supplémentaires qui ne sont pas liés au document HTML peuvent être créés dans le schéma défini par l'utilisateur.
- Un document XML avec : (i) une structure basée sur le schéma XML que vous avez créé et (ii) le contenu du fichier HTML.
- Les feuilles de style XSLT basées sur le design dans le Mode Design.

HTML-à-XML : étape -par-étape

Le mécanisme d'importation HTML, qui permet la création de fichiers basés sur le fichier HTML importé, consiste en les étapes suivantes :

1. [Créer un nouvel SPS via l'Importation HTML](#) ⁶³⁶. Lorsqu'un fichier HTML est importé dans StyleVision, un nouveau document SPS est créé. Le document HTML est affiché dans le Mode Design avec les balises markup HTML. Un schéma XML défini par l'utilisateur avec un élément de document appelé `UserRoot` est créé dans la fenêtre de l'arborescence de schéma. Il s'agit du schéma sur lequel SPS est basé. Le contenu du document et markup HTML affiché dans le Mode Design à ce stade est inclus dans le SPS comme contenu statique.
2. [Créer le schéma et le Design SPS](#) ⁶³⁸. Créer le schéma en (i) glissant les composants depuis le document HTML à l'emplacement requis dans l'arborescence de schéma (dans la fenêtre de l'arborescence de schéma) ; et, en option, (ii) en ajoutant votre propres nœuds à l'arborescence de schéma. Dans la fenêtre Design, le contenu HTML qui a été utilisé pour créer des nœuds dans l'arborescence de schéma sera affiché maintenant avec les balises de nœud du schéma autour du contenu. Le contenu HTML qui n'a pas de nœud de schéma correspondant continuera à être affiché sans balises de nœud de schéma.
3. Dans le document de Design, attribuer le formatage aux nœuds, affiner les règles de traitement, ou ajouter du contenu statique tel que requis. Ces modifications auront un effet uniquement sur SPS et l'XSLT généré. Il n'aura pas d'effet sur le schéma généré ou le fichier XML.
4. Une fois que vous avez complété l'arborescence de schéma et le design du SPS, vous pouvez [générer et enregistrer](#) ⁶⁴² les points suivants :
 - Un schéma XML correspondant à l'arborescence de schéma que vous avez créé ;
 - Un fichier de données XML avec une structure basée sur le schéma et le contenu pour les nœuds de schéma qui sont créés avec l'espace réservé (`content`) dans le design SPS ;
 - un SPS (fichier `.sps`) et/ou une feuille de style XSLT basée sur votre design.


9.10.1 Créer un nouvel SPS via l'Importation HTML

Pour créer un nouveau fichier SPS depuis un document HTML, procédez comme suit :

1. Sélectionner la menu commande **Fichier | Nouveauté | Nouveauté du fichier HTML**.
2. Dans le dialogue Ouvrir qui s'affiche, cherchez le fichier HTML que vous souhaitez et cliquez sur OK. Sélectionnez-le et cliquez sur **Ouvrir**.


3. Vous serez invité à demander si les chemins relatifs doivent être convertis en chemins absolus. Faites votre choix en cliquant soit sur **Oui** ou **Non**.

Un nouveau document SPS est créé. Le document est affiché dans le Mode Design et est balisé avec des formats HTML prédéfinis disponibles dans StyleVision (*capture d'écran ci-dessous*).



Notez que le document HTML est affiché à l'intérieur du modèle principal. Il n'existe pas de modèle global.

Dans la barre latérale de l'arborescence de schéma, un schéma défini par l'utilisateur est créé (*capture d'écran ci-dessous*) avec un élément racine (élément de document) appelé `UserRoot`.



Notez qu'il n'existe pas d'élément global dans la liste Tous les Éléments globaux.

La structure et le design SPS

Le SPS contient un seul modèle - le modèle principal - qui est appliqué au nœud XML interne temporaire. Ce document XML a la structure du schéma défini par l'utilisateur qui a été créé dans la fenêtre de l'arborescence de schéma. Dans le Mode Design, à **ce stade**, les composants du document HTML à l'intérieur du modèle principal sont inclus dans le SPS comme composants statiques. La représentation de ces composants HTML dans Authentic View sera contenu non-éditable, non-XML. Les feuilles de style XSLT contiendront ces composants HTML comme éléments de résultat littéral. Le schéma, à ce stade, a uniquement l'élément du document `Root` ; en conséquence, le document XML interne temporaire contient uniquement l'élément de document `Root` sans nœud enfant.

Lorsque vous créez des sélections HTML comme éléments et attributs dans le schéma défini par l'utilisateur, vous pouvez faire ceci de deux manières :

1. En **convertissant** la sélection en un élément ou attribut. Dans le design, les balises de nœud sont insérées avec un espace réservé (`content`) à l'intérieur de la balise. Dans le schéma, un élément ou attribut est créé. Dans le document XML, la sélection est convertie en contenu de texte dans le nœud de schéma qui est créé dans le document XML. Les contenus du nœud créé dans le document XML sera inséré de manière dynamique dans la sortie obtenue via le SPS.
2. En **entourant** la sélection avec un élément ou attribut. Dans ce design, la sélection est entouré par les balises de nœuds ; aucun espace réservé (`content`) n'est inséré. Ceci signifie que la sélection est présente dans le design SPS comme contenu statique. Dans le schéma, un élément ou attribut est créé. Dans le document XML, le nœud est créé, mais vide. Le texte statique qui se trouve à l'intérieur des balises de nœud du schéma dans le design sera la sortie ; aucun contenu dynamique ne sera sorti pour ce nœud, sauf si l'espace réservé (`content`) pour ce nœud est explicitement inséré dans le design.

La signification de l'espace réservé (`content`) est qu'il indique les emplacements dans le design où les données du document XML seront affichées (dans la sortie) et peuvent être éditées (dans Authentic View).

9.10.2 Créer le schéma et le design SPS

Le schéma est créé en glissant les sélections du Mode Design dans le schéma défini par l'utilisateur. Vous faites une sélection à la fois. La sélection est déposée dans un nœud dans l'arborescence de schéma (relatif à celui du nouveau nœud qui sera créé, soit comme enfant ou frère). Vous sélectionnez le type du nœud à créer (élément ou attribut) et si la sélection doit être convertie en un nouveau nœud ou entourée par celui-ci.

La sélection

La sélection dans le Mode Design peut être une des choses suivantes :

- Un nœud dans le document HTML.
- Un string de texte à l'intérieur d'un nœud.
- Des strings de texte adjacents parmi les nœuds.
- Une image.
- Un lien.
- Une table.
- Une liste.
- Un combinaison de tout ce qui est mentionné ci-dessus.

Dans cette section, nous expliquons le processus en général pour chaque sélection. Les cas spéciaux de tables et de listes sont discutés plus en détail dans la section [Créer des Tables et Listes comme Éléments/Attributs](#) ⁶⁴⁰.

Pour faire une sélection, cliquez sur un composant de document HTML mettez en surbrillance le string de texte requis. Si de multiples composants doivent être sélectionnés, cliquez et glissez au-dessus des composants désirés pour mettre la sélection en surbrillance. Notez que StyleVision élargit la sélection au début et à la fin de la sélection afin de sélectionner les éléments à niveau élevé jusqu'à ce que les premiers et derniers éléments appartiennent au même parent.

L'emplacement de l'arborescence de schéma


En glissant la sélection au-dessus du nœud de l'arborescence du schéma désiré, le pointeur de la souris sera modifié en l'un des symboles suivants.

- Déposer le nœud quand un symbole Créer un Frère ↓ apparaît, crée la sélection comme nœud frère du nœud sur lequel la sélection est déposée.
- Déposer le nœud quand le symbole Créer symbole Enfant ↘ apparaît, crée la sélection comme nœud enfant du nœud sur lequel la sélection est déposée.

Vous devriez sélectionner le nœud sur lequel la sélection doit être déposée selon si la sélection doit être créée comme frère ou enfant de ce nœud.

Sélectionner comment le nœud est créé

Lorsque vous déposez la sélection (*voir section précédente*), un menu contextuel apparaît (*capture d'écran ci-dessous*) dans lequel vous faites deux choix : (i) si le nœud doit être créé comme élément ou attribut ; (ii) si la sélection doit être convertie en nœud ou si le nœud doit juste envelopper la sélection.



Veuillez noter les points suivants :

- Lorsqu'une sélection est convertie en nœud (élément ou attribut), les balises de nœud, ensemble avec un espace réservé contenu (*content*), remplacent la sélection dans le design. Dans le design et la sortie, le contenu de texte de la sélection est supprimé du contenu statique. Dans la sortie, le texte de la sélection apparaît comme contenu dynamique du nœud dans le document XML.
- Si un nœud HTML est converti en un nœud XML, les balises de nœud XML sont insérées à l'intérieur des balises de nœud HTML.

- Lorsqu'une sélection (y compris les sélections de nœuds HTML) est entourée par un nœud XML, les balises de nœuds XML sont insérées avant et après la sélection. Dans le design et la sortie, le contenu de texte de la sélection est retenu comme texte statique.
- Les balises de nœuds insérées avec le chemin nécessaire (à savoir, avec les balises de nœuds ancêtre qui établissent un chemin relatif au nœud contenant). Le chemin sera absolu ou relatif dépendant du contexte du nœud dans le design.
- Comment créer les nœuds depuis la table et recenser les sélections telles que décrites dans [Créer des Tables et Listes comme Éléments/Attributs](#) ⁶⁴⁰.

Ajouter et supprimer les nœuds dans le schéma

Vous pouvez ajouter les nœuds supplémentaires (qui ne sont pas basés sur une sélection HTML) au schéma défini par l'utilisateur. À cette fin, vous pouvez cliquer avec la touche de droite sur un nœud et sélectionner la commande requise depuis le menu contextuel. De manière alternative, vous pouvez utiliser les icônes de la barre d'outils de la barre latérale de l'arborescence de schéma.

Pour supprimer un nœud, sélectionnez le nœud, puis utilisez soit le menu contextuel, soit l'icône de la barre d'outils. Notez, toutefois, que quand un nœud est supprimé, quelques chemins dans le design pourraient être invalides.

Modifier le design

Vous pouvez modifier la structure du design en glissant les composants autour et en insérant les composants statiques et dynamiques. Les styles peuvent également être modifiés en utilisant les diverses capacités de style de StyleVision.


9.10.3 Créer des Tables et Listes comme Éléments/Attributs

Les Tables et listes dans le document HTML peuvent être convertis en nœuds élément ou attribut dans le schéma XML pour qu'ils conservent la structure de la table ou de la liste dans le schéma.


Convertir une table en éléments/attributs

Pour convertir une table aux nœuds de schéma, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez la table HTML en y mettant du texte en surbrillance.
2. Glissez le nœud dans l'arborescence de schéma comme frère ou enfant duquel vous voulez le créer.
3. Déposez le nœud quand le symbole Créer comme Frère ↓ ou Créer comme symbole Enfant ↘ apparaît.
4. Dans le menu contextuel qui apparaît maintenant (*capture d'écran ci-dessous*), sélectionnez la commande **Convertir la table/liste en éléments** ou **Convertir la table/liste sélectionnée en attributs** selon si vous souhaitez créer les contenus des cellules de table comme éléments ou attributs, respectivement.



5. Dans le dialogue Convertir Table qui apparaît (*capture d'écran ci-dessous*), sélectionnez si la table créée dans le SPS doit être une table statique ou dynamique.



Si l'option **table statique** est sélectionnée, alors pour chaque table dans la cellule, un nœud de schéma est créé. Dans le design, chaque nœud est inséré avec l'espace de nœud (`content`). Les données dans les cellules de table sont copiées dans le document XML interne temporaire (et dans le document XML généré). L'option **table dynamique** est disponible quand la structure de toutes les lignes dans la table est identique. Lorsqu'elles sont créées dans SPS, les lignes de la table dynamique sont représentées par une seule ligne dans le design (car chaque ligne a la même structure). Les données de la table seront rédigées dans un fichier XML. La table dynamique peut s'agrandir haut/bas (les lignes sont arrangées de manière verticale l'une par rapport à l'autre) ou gauche/droite (les lignes deviennent des colonnes et s'élargissent de gauche à droite). Si vous indiquez que la première ligne/colonne a une en-tête, alors (i) une ligne d'en-tête contenant les en-têtes de colonne comme texte statique est incluse dans le design; et (ii) l'élément de schéma/attribut de nœuds prennent les textes d'en-tête comme leurs noms. Si la première ligne/colonne n'est pas indiquée comme en-tête, alors aucune ligne d'en-tête n'est incluse dans le design.


6. Une fois que vous avez sélectionné l'/les option/s requises, cliquez sur **Convertir** pour terminer.

Convertir une liste en éléments/attributs


Pour convertir une liste aux nœuds de schéma, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez la liste HTML en y mettant du texte en surbrillance.
2. Glissez le nœud dans l'arborescence de schéma comme frère ou enfant duquel vous voulez le créer.
3. Déposez le nœud quand le symbole Créer comme Frère ↓ ou Créer comme symbole Enfant ↘ apparaît.
4. Dans le menu contextuel qui apparaît maintenant (*capture d'écran ci-dessous*), sélectionnez la commande **Convertir la table/liste en éléments** ou **Convertir la table/liste sélectionnée en**

attributs selon si vous souhaitez créer les contenus des cellules de table comme éléments ou attributs, respectivement.



5. Dans le dialogue Convertir Liste qui apparaît (*capture d'écran ci-dessous*), sélectionnez si la liste créée dans SPS devrait être une liste statique ou dynamique.



Si l'option **liste statique** est sélectionnée, alors pour chaque item de liste, un nœud de schéma est créé. Dans le design, chaque nœud inséré avec le texte de l'item de la liste HTML inclus dans le contenu statique de l'item de liste. Si l'option **liste dynamique** est sélectionnée, alors l'item de liste est représenté par un seul nœud d'item de liste dans le design. Dans le design, l'élément de l'item de liste est inséré avec l'espace réservé (`content`).

6. Une fois que vous avez sélectionné l'option requise, cliquez sur **Convertir** pour terminer.

9.10.4 Générer la sortie

Une fois SPS accompli, vous pouvez générer la sortie suivante utilisant la commande **Fichier | Enregistrer Fichiers générés** :

- Schéma défini par l'utilisateur généré, qui est le schéma que vous avez créé dans la barre latérale de l'arborescence de schéma.
- Les données XML générées définies par l'utilisateur, qui est un document XML basé sur le schéma que vous avez créé et contenant les données importées depuis le fichier HTML.
- Les feuilles de style pour la sortie HTML, Texte, RTF, PDF, et Word 2007+.
- La sortie HTML, Texte, RTF, FO, PDF, et Word 2007+.

9.11 Signatures XML

Une SPS peut être conçue avec une signature XML configurée pour Authentic View. Lorsque les signatures XML sont activées, l'utilisateur Authentic View peut signer de manière numérique le fichier XML Authentic avec la signature activée. Une fois qu'un document a été signé, toute modification apportée engendra l'échec de la vérification. Dès qu'un document Authentic XML signé est ouvert dans Authentic View de tout produit Altova, le processus de vérification sera exécuté dans le document et le résultat de la vérification sera affiché dans la fenêtre.


Note : les signatures XML peuvent être activées dans l'édition Enterprise de StyleVision. Si un SPS avec une signature activée est ouvert dans StyleVision Professional ou StyleVision Basic, un message indiquant que la fonction n'est pas prise en charge dans ces versions est affiché.

Note : les signatures XML peuvent être utilisées et seront vérifiées, dans le Mode Authentic de l'édition Enterprise des produits suivants d'Altova : Authentic Desktop, Authentic Browser, XMLSpy et StyleVision.

Travailler avec les signatures XML dans StyleVision et le Mode Authentic


Cette section fournit un aperçu sur la manière dont les signatures XML sont activées dans un SPS, comment les documents XML Authentic sont signés avec des signatures XML et comment les signatures sont vérifiées.

1. **Activer et configurer la signature XML** : Dans StyleVision, la [barre latérale Aperçu de Design](#) ⁴⁸ fournit un accès au dialogue Configurer Signature XML (*capture d'écran ci-dessous*), dans lequel vous devez activer la signature.



Dans ce dialogue, vous spécifiez si l'utilisateur Authentic View peut choisir un propre certificat/mot de passe et si le document XML Authentic est signé automatiquement quand il est enregistré. Un certificat ou mot de passe peut être spécifié dans le designer SPS dans le [dialogue Paramètres de Signature XML](#) ⁶⁴⁷, qui est accédé via le bouton **Paramètres Signature**. Le certificat/mot de passe certifié est utilisé comme défaut. Il peut être écrasé par le certificat/mot de passe de l'utilisateur Authentic View s'il a été autorisé. Lorsque l'utilisateur Authentic View signe le document XML, le certificat ou mot de passe est utilisé ensemble avec les données XML pour générer la signature.

2. Dans le [dialogue Paramètres Signature XML](#) ⁶⁴⁷, accédé via le bouton **Éditer les Paramètres de Signature XML** du dialogue Configurer la signature XML (voir la capture d'écran ci-dessus), les paramètres suivants sont spécifiés :
 - (i) *le certificat ou mot de passe à utiliser*. Si un certificat est spécifié, l'information clé du certificat peut être enregistrée avec la signature en vérifiant la case à cocher *Append Keyinfo (en bas du dialogue Paramètres de la signature XML)* ; ceci fait que l'utilisateur Authentic View n'a pas besoin de spécifier un certificat pendant la vérification. Si un mot de passe est spécifié, l'information du mot de passe peut être enregistrée dans le fichier SPS. Ceci permet à l'utilisateur Authentic View de vérifier le document XML Authentic sans avoir besoin de saisir le mot de passe pour exécuter le processus de vérification.
 - (ii) *Le placement de la signature* : La signature XML peut être incluse dans le fichier Authentic XML, ou être enregistrée dans un fichier (détaché) séparé. Si la signature est dans un fichier séparé, elle devra être délivrée ensemble avec le fichier XML Authentic et enregistrée à l'emplacement correct relatif au fichier XML Authentic. Notez aussi que si vous placez la signature XML à l'intérieur du fichier XML Authentic, le schéma devra être modifié pour accommoder l'élément *Signature*. La question est discutée dans la section, [validité du document XML](#) ⁶⁵².
 - (iii) *La méthode de transformation* : Ceci spécifie comment XML sera transformé avant d'être traité pour générer la signature XML. Les options sont décrites dans la section expliquant le [dialogue des Paramètres de la Signature XML](#) ⁶⁴⁷.
3. **Actions de l'utilisateur en Mode Authentic** : Les actions de l'utilisateur suivantes en Mode Authentic sont possibles :
 - (i) *Choix par les utilisateurs Authentic d'un certificat/mot de passe* : Les signatures sont authentifiées par un certificat ou un mot de passe. L'objet d'authentification (certificat ou mot de passe) est requis quand la signature est créée et une nouvelle fois quand elle est vérifiée. Si un document XML Authentic a une signature SPS activée par la signature SPS y attribuée, le SPS peut spécifier un certificat ou mot de passe par défaut pour la signature. Qu'un certificat ou mot de passe par défaut ait été spécifié ou non, la signature peut être configurée pour permettre à l'utilisateur Authentic View de sélectionner un propre certificat/mot de passe. L'utilisateur Authentic View peut faire ceci à tout moment dans le dialogue de la Signature SPS (capture d'écran ci-dessous). Sélectionnez son propre certificat/mot de passe écrase le certificat/mot de passe par défaut. Le propre certificat/mot de passe est stocké en mémoire et utilisé pour la session actuelle. Si, une fois que le propre certificat/mot de passe a été sélectionné, l'utilisateur Authentic View ferme le fichier ou l'application, le SPS retourne à son paramètre par défaut pour le certificat/mot de passe.



- (ii) *Signer le document* : Le document XML Authentic peut être signé soit automatiquement, soit manuellement. La signature automatique est spécifiée dans la configuration de la signature et fait que le document est signé automatiquement lorsqu'il est enregistré. Si l'option de signature automatique n'a pas été activée, le document peut être signé manuellement. Ceci est fait en cliquant sur l'icône de la barre d'outils de la Signature XML  ou la commande **Authentic | Signature XML**, et, dans le dialogue de la Signature XML qui apparaît à ce moment-là (capture d'écran ci-dessus), cliquez sur le bouton **Signature Document**. Notez que signer le document avec une signature enveloppée exigerait

du schéma d'autoriser l'élément *Signature* comme dernier élément enfant de l'élément enfant (document). Autrement, le document sera invalide par rapport au schéma. Cette question est discutée dans la section, [validité du document XML](#) ⁶⁵².

(iii) *Vérifier le document XML* : Si un SPS a des Signatures XML activées, le processus de vérification sera exécuté sur la signature à chaque fois que le document XML de Authentic View est chargé. Si l'information clé du mot de passe ou du certificat n'est pas enregistrée avec le SPS et la signature, respectivement, l'utilisateur Authentic View sera invité à saisir le mot de passe ou sélectionner un certificat pour vérification. Notez que si une signature enveloppée est générée, elle sera enregistrée avec le fichier XML lorsque le fichier XML est enregistrée. La signature générée doit être supprimée explicitement (via le bouton **Supprimer Signature** du dialogue Signature XML ; voir la capture d'écran ci-dessus) si vous ne souhaitez pas les enregistrer avec le fichier XML. De manière semblable, si une signature détachée est générée, elle doit être supprimée de manière explicite si elle n'est pas requise.


Les sous-sections de cette section décrivent en détail chacun des processus discutés ci-dessus :

- [Configurer la Signature XML](#) ⁶⁴⁵
- [Paramètres signature XML](#) ⁶⁴⁷
- [Signer le Document XML Authentic](#) ⁶⁴⁹
- [Vérification de la Signature dans Authentic](#) ⁶⁵¹
- [Validité du Document XML](#) ⁶⁵²
- [Travailler avec des certificats](#) ⁶⁵³


9.11.1 Configurer la Signature XML

Dans le dialogue Configurer la signature XML (capture d'écran ci-dessous), les options recensées ci-dessous peuvent être configurées.

- *Activer les signatures XML* : Vérifier cette option permet la prise en charge de la signature XML dans Authentic. En guise de résultat, les utilisateur de Authentic View peuvent signer le document XML Authentic qu'ils ont édité. Aussi, lorsqu'un document est chargé dans Authentic View, le processus de vérification de la signature est exécuté. Si la prise en charge de la signature XML est désactivée, alors signer dans Authentic n'est pas possible et le document XML, lorsque chargé dans Authentic View, n'exécutera pas le processus de vérification de la signature.



- *Propre certificat/mot de passe pour les utilisateurs Authentic* : Avec cette option, le designer SPS peut spécifier si l'utilisateur Authentic View peut sélectionner son propre certificat/mot de passe. (Si cette option est vérifiée, l'utilisateur Authentic View peut sélectionner son propre certificat/mot de passe via un bouton dans le dialogue Signature XML (voir la capture d'écran ci-dessous), et que cette sélection sera remplacée par le certificat/mot de passe spécifié par le designer SPS.) Si le designer SPS décoche cette option, une invite apparaît pour demander qu'un certificat/mot de passe soit spécifié pour la signature.



- *Afficher les messages sur chargement* : Sélectionnez des options individuelles pour les messages. Un message sera affiché à chaque fois que le document est chargé, puis la condition sélectionnée est vraie.
- *Signer automatiquement à l'enregistrement* : Si cette option est cochée, le document XML Authentic sera signé automatiquement lorsque le document est enregistré. Le certificat/mot de passe sera celui actuellement enregistré : soit le certificat/mot de passe spécifié par le designer SPS, soit le certificat/mot de passe spécifié par l'utilisateur Authentic View —si cette option a été autorisée.

En cliquant sur le bouton **Éditer Paramètres de Signature XML**, vous ouvrez le dialogue des Paramètres signature XML, dans laquelle vous pouvez spécifier : le certificat/mot de passe par défaut à utiliser ; là où la signature sera placée ; les options de transformation ; etc.

9.11.2 Paramètres signature XML

Dans le dialogue des Paramètres signature XML (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez spécifier le certificat/mot de passe par défaut à utiliser pour la signature, là où la signature sera placée, les options de transformations, si l'information clé de certificat est enregistrée avec le fichier XML file, etc. Les paramètres individuels sont décrits ci-dessous.

Méthode d'authentification : certificat ou mot de passe

La signature peut se baser sur un certificat ou sur un mot de passe. Choisir le bouton radio de la méthode que vous souhaitez utiliser.

- **Certificat** : Cliquer sur la touche **Sélectionner** et chercher la certificat que vous souhaitez. Le certificat que vous sélectionnez doit avoir une clé privée. La signature est générée en utilisant la clé privée du certificat. Pour que la signature soit vérifiée à la suite, il est nécessaire d'accéder au certificat (ou à une version à clé publique). La clé publique du certificat est utilisée pour vérifier la signature. Pour plus de détails concernant les certificats, voir la section [Travailler avec des certificats](#) ⁶⁵³. En alternative,

l'information clé du certificat peut être enregistrée en vérifiant la case à cocher *Append Keyinfo* en bas du dialogue. Dans ce cas, aucun certificat ne sera référencé pour vérifier la signature ; l'information clé enregistrée sera utilisée avec la signature. **Note** : La fonction de Signature XML de StyleVision prend en charge uniquement les certificats de type RSA-SHA1 et DSA-SHA1.

- *Mot de passe* : Saisir un mot de passe d'une longueur de 5 à 16 caractères. Ce mot de passe sera nécessaire par la suite pour vérifier la signature. En alternative, le mot de passe peut être enregistré avec le fichier SPS. Dans ce cas, la vérification sera exécutée directement, sans invite Authentic View pour un mot de passe.

Le certificat/mot de passe que vous spécifiez sera le défaut pour la signature.

Transformations

Les données XML sont transformées et le résultat de la transformation est utilisé pour la création de la signature. Vous pouvez spécifier l'algorithme de mise en forme canonique pour qu'il soit appliqué dans les données XML du fichier (le contenu *SignedInfo*) avant d'effectuer les calculs de la signature. Les différences principales entre les algorithmes sont recensés ci-dessous :

- *XML canonique avec ou sans commentaires* : Si des commentaires sont inclus pour un calcul de signature, tout changement des commentaires dans les données XML entraînera un échec de vérification. Sinon, les commentaires peuvent être modifiés ou ajoutés au document XML après que le document ait été signé et la signature sera quand même vérifiée comme étant authentique. L'option *Comments* est disponible pour les signatures détachées et est désactivée pour les signatures enveloppées.
- *Base64* : L'élément root (ou document) du document XML est considéré comme étant encodé en Base64, et est lu dans sa forme binaire. Si l'élément de racine n'est pas Base64, une erreur sera retournée ou l'élément sera lu en tant que vide rencontré.
- *Aucun* : Aucune transformation n'est effectuée et les données XML provenant du fichier binaire et enregistrées sur le disque sont transmises directement pour la création de la signature. Toute modification ultérieure dans les données entraînera un échec de vérification de la signature. Néanmoins, si la case *Supprimer les espaces blancs* est cochée, tous les espaces blancs seront éliminés et les modifications dans les espaces blancs seront ignorés. La différence principale entre l'option *Aucun* et une option *Canonicalisation* est que la canonicalisation produit un flux de données XML, dans lequel certaines différences comme un ordre d'attribut, sont normalisées. Ainsi, une transformation de canonicalisation normalisera toutes les modifications comme par exemple l'ordre des attributs (donc la vérification réussira), alors qu'une non-transformation reflètera une telle modification (la vérification échouera). Veuillez noter, néanmoins, qu'une canonicalisation par défaut est effectuée si la signature est intégrée (enveloppée). Ainsi, les données de XML seront utilisées telles qu'elle (donc sans transformation), lorsque la signature est détachée, *Aucun* est sélectionné, et la case *Supprimer les espaces* n'est pas cochée.

Position de la signature XML

La signature peut être placée dans le cadre du fichier XML ou être créée en tant que fichier séparé. Les options suivantes sont disponibles :

- *Enveloppé* : L'élément de la signature est créé en tant que dernier élément enfant de l'élément racine (ou document).
- *Détaché* : La signature XML est créée en tant que fichier séparé. Dans ce cas, vous pouvez spécifier l'extension de fichier du fichier de signature et si le nom du fichier a été créé avec : (i) l'extension a ajouté le nom du fichier XML (par ex., *test.xml.xsig*) , ou (ii) l'extension remplaçant l'extension XML du fichier XML (par ex., *test.xsig*). Vous pouvez aussi spécifier si, dans le fichier de la signature, la référence au fichier XML est un chemin relatif ou absolu.

Apposer des informations-clé


L'option *Apposer des infos de clé* sont disponibles lorsque la signature est basée sur certificat. Elle n'est pas disponible si la signature est basée sur mot de passe.

Si l'option est sélectionnée, l'information de clé publique est placée dans la signature, sinon, l'information de clé ne sera pas incluse dans la signature. L'avantage d'inclure des informations de clé est que le certificat lui-même (en particulier l'information de clé publique qui s'y trouve) ne sera pas nécessaire pour le processus de vérification (puisque l'information de clé est présente dans la signature).

9.11.3 Signer le Document XML Authentic

Le document XML Authentic peut être signé de deux manières :

- automatiquement quand le document XML Authentic est enregistré. Pour cette méthode à utiliser, le designer SPS doit activer l'option *Signer automatiquement à l'enregistrement* dans le [dialogue Configurer la Signature XML](#) ⁶⁴⁵.
- Manuellement via le bouton **Signer Document** dans le dialogue Signature XML (voir la capture d'écran ci-dessous). Ce dialogue est accédé en cliquant sur l'icône de la barre d'outils Signature XML ou la commande de menu **Authentic | Signature XML**. Vous trouverez cette manière de signer (manuellement) le document XML ci-dessous.



Signer manuellement le document XML Authentic

En plus de la signature automatique à l'enregistrement - une fonction que le designer SPS active via le SPS - l'utilisateur Authentic View peut signer le document manuellement.

La signature sera générée selon les paramètres de signature qui sont actuels au moment de la signature. Tous les paramètres de signature à l'exception du certificat/mot de passe doivent être spécifiés par le designer dans les dialogues [Configurer la Signature XML](#) ⁶⁴⁵ et [Paramètres de Signature XML](#) ⁶⁴⁷. Le certificat/mot de passe peut être spécifié par le designer SPS ou par l'utilisateur Authentic View. Les possibilités suivantes sont disponibles :

- Le designer SPS spécifie le certificat/mot de passe. La seule option du propre certificat n'est pas disponible pour l'utilisateur Authentic View. Voir [SPS uniquement](#) ⁶⁵⁰ ci-dessous pour les détails.
- Le designer SPS spécifie le certificat/mot de passe. L'option du propre certificat est disponible pour l'utilisateur Authentic View user. Voir [SPS + Authentic View user](#) ⁶⁵⁰ ci-dessous pour les détails.

SPS uniquement

Le designer SPS spécifie le certificat/mot de passe. L'utilisateur Authentic View n'obtient pas l'option pour sélectionner un propre certificat/mot de passe (effectué en désactivant cette option dans le dialogue [Configurer la Signature XML](#) ⁶⁴⁵). L'utilisateur Authentic View signe le document utilisant le certificat/mot de passe spécifié par SPS. Il existe deux possibilités :

- Si un certificat a été spécifié (à l'opposé d'un mot de passe), alors l'utilisateur Authentic View doit avoir accès au certificat de clé publique-privée qui a été précisée. La clé privée du certificat sera utilisée pour générer la signature.
- Si un mot de passe a été spécifié dans les paramètres de signature, ce mot de passe est utilisé directement lors de la signature. On ne le demandera pas à Authentic View lorsqu'il est signé.


Note : soit l'option du certificat ou du mot de passe doit être définie comme méthode d'authentification dans le dialogue [Paramètres Signature XML](#) ⁶⁴⁷. Toutefois, aucune valeur ne doit être définie pour la méthode sélectionnée. Par exemple, l'option du Mot de passe peut être sélectionnée mais aucun mot de passe ne doit être défini. Dans ce cas, l'utilisateur Authentic View doit définir un mot de passe lorsqu'il signe le document. De manière semblable, si la méthode du certificat était sélectionnée, mais aucun certificat spécifié, alors l'utilisateur Authentic View devrait spécifier un certificat pour la génération de la signature.

Utilisateur SPS + Authentic View

Le designer SPS spécifie le certificat/mot de passe. L'utilisateur Authentic View peut sélectionner un propre certificat/mot de passe (cette option est activée dans le dialogue [Configurer la Signature XML](#) ⁶⁴⁵). L'utilisateur Authentic View peut choisir maintenant s'il utilise le certificat/mot de passe spécifié dans le fichier SPS (le certificat/mot de passe par défaut) ou s'il utilise son propre certificat/mot de passe. Le propre certificat/mot de passe est enregistré dans la mémoire et sera utilisé pour la session actuelle uniquement. Lorsque le fichier SPS ou le fichier XML est fermé, le paramètre de la signature retourne au certificat/mot de passe par défaut.

Pour utiliser un propre certificat/mot de passe, l'utilisateur Authentic View doit suivre les étapes suivantes :

1. Cliquez sur l'icône de la barre d'outils de la Signature XML ou la commande de menu **Authentic | Signature XML** pour ouvrir le dialogue Signature XML (*capture d'écran ci-dessous*).



2. Cliquez sur le bouton **Sélectionner Propre Certificat** ou **Sélectionner Propre mot de passe**. (Lequel des boutons apparaît dépend laquelle des deux options (certificat ou mot de passe) a été sélectionnée dans les [Paramètres Signature XML](#) ⁶⁴⁷.)
3. Soit naviguez pour le fichier de certificat ou saisissez le mot de passe que vous voulez.
4. L'utilisateur Authentic View peut soit signer le document directement (en cliquant sur **Signer le Document**) et/ou cliquer sur **OK** pour terminer.

En cliquant sur **OK**, le paramètre du certificat/mot de passe défini par l'utilisateur est enregistré dans la mémoire et sera utilisée pour la session actuelle.


9.11.4 Vérification de la Signature dans Authentic

La vérification de la Signature apparaît à chaque fois que le document Authentic XML est actualisé ou rechargé. Si l'information clé du certificat de la signature a été ajoutée à la signature ou si un mot de passe de signature est disponible dans le SPS, alors la vérification est exécutée directement utilisant cette information d'authentification. Si l'information d'authentification n'est pas disponible, alors un message à cet effet est affiché. Dans ce cas, la signature devra être vérifiée manuellement.


Vérification de la signature manuelle

Pour vérifier la signature d'un document **signé** manuellement, l'utilisateur Authentic View doit cliquer sur l'icône de la barre d'outils Signature XML  ou sur la commande de menu **Authentic | Signature XML**.


Si l'information d'authentification a été enregistrée avec la signature (information clé du certificat) ou avec le SPS (mot de passe), alors la vérification est réalisée directement et le résultat de la vérification est affiché, comme dans la capture d'écran ci-dessous.



Si aucune information d'authentification n'est disponible, l'utilisateur Authentic View sera invité pour un certificat ou pour saisir le mot de passe. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, l'utilisateur est invité à saisir le mot de passe pour la vérification de la signature.



Notez que l'icône de la barre d'outils de la Signature XML  (ou la commande de menu **Authentic | Signature XML**) exécute le processus de vérification uniquement si le document a déjà été signé. Autrement, la commande affichera un message d'échec de la vérification.



Dans ce cas, l'option à signer le document est disponible.

9.11.5 Validité du Document XML

Si une signature XML est intégrée dans le document XML, un élément `Signature` dans l'espace de noms <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#> est ajouté au document XML. Pour que le document reste valide, conformément à un schéma, le schéma doit contenir les déclarations d'élément appropriées. StyleVision intègre des signatures à l'intérieur du document. La signature est dite être *Enveloppée*. L'élément `Signature` est créé en tant que dernier élément enfant de l'élément racine (ou document).

Si vous ne souhaitez pas modifier le schéma du document XML, la signature XML peut être créée dans un fichier externe. Pour plus de détails, voir la description des options de placement dans la section [Signatures XML](#) ⁶⁴⁷.

Ci-dessous, vous trouverez des extraits du Schéma XML qui montrent comment l'élément `Signature` d'une signature enveloppée peut être permise. Vous pouvez utiliser ces exemples en tant que guides pour modifier vos propres schémas.

Dans la première des deux listes ci-dessous, le Schéma de signatures XML est importé dans le schéma de l'utilisateur. Le schéma de signature XML est disponible à l'adresse Web suivante :

<http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd>

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xmldsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xs:element name="Root">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="FirstChildOfRoot"/>
        <xs:element ref="SecondChildOfRoot" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="ThirdChildOfRoot" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="xmldsig:Signature" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  ...
</xs:schema>
```


Une seconde option (*liste ci-dessous*) est d'ajouter un élément de caractère générique général qui fait correspondre tout élément depuis d'autres espaces de noms. Définir l'attribut `processContents` sur `lax` fait sauter le validateur sur cet élément —, parce qu'aucune déclaration correspondante de l'élément n'a été trouvée. Par conséquent, l'utilisateur n'a pas besoin de référencer le schéma de Signatures XML. L'inconvénient de cette option, néanmoins, est que tout élément (pas seulement l'élément *Signature*) peut être ajouté à l'emplacement spécifique dans le document XML sans invalider le document XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="Root">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="selection"/>
        <xs:element ref="newsitems" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="team" minOccurs="0"/>
        <xs:any namespace="##other" minOccurs="0" processContents="lax"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  ...
</xs:schema>
```

Spécifications W3C

Pour plus de détails concernant les signatures XML, voir la spécification W3C pour les signatures XML sous <http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/>.

9.11.6 Travailler avec des certificats

Les certificats d'autorisation sont souvent utilisés pour créer et vérifier des signatures XML. Cette section contient des informations concernant l'obtention, l'importation et l'exportation de certificats. Elle est organisée en les sous-sections suivantes :

- [Obtenir un certificat avec une paire de clé publique-privée](#) ⁶⁵³
- [Importer un certificat de clé publique-privée](#) ⁶⁵⁴
- [Les magasins de certificat sur un appareil Windows](#) ⁶⁵⁵
- [Exporter un certificat de clé publique](#) ⁶⁵⁵

Obtenir un certificat avec une paire de clé publique-privée

Un certificat peut être obtenu des manières suivantes :

- *Depuis une autorité de certificat.* L'autorité de certificat vérifie l'identité du propriétaire du certificat. Les certificats obtenus de cette manière diffèrent des certificats auto-signés qui peuvent être créés par n'importe qui possédant un outil de création de certificats.
- *En créant un certificat auto-signé.* De tels certificats ne sont pas vérifiés par une autorité, mais fournissent souvent une sécurité adéquate. Un nombre d'outils de création de certificat, tels que Microsoft Visual Studio, sont disponibles.

Pour une utilisation avec des signatures XML, vous devrez utiliser un certificat avec une paire de clé privée-publique.

Note : la fonction de Signature XML de StyleVision prend en charge uniquement les certificats de type RSA-SHA1 et DSA-SHA1.

Importer un certificat de clé publique-privée

Une fois qu'un certificat de clé privée-publique a été obtenu, vous devrez l'importer dans votre magasin de certificats Windows. Procédez comme suit :

1. Double-cliquez sur le fichier certificat pour ouvrir 'Certificate Import Wizard' (*capture d'écran ci-dessous*), puis cliquez sur **Next**.




2. Dans le fichier pour Importer fenêtre, assurez-vous que le fichier de certificat est sélectionné, puis cliquez sur **Next**.
3. Saisir le mot de passe pour la clé privée. Vous devez connaître le mot de passe si vous voulez utiliser la clé privée pour créer une signature XML. Le mot de passe pour la clé privée vous sera fourni lorsque vous obtiendrez le certificat. Une fois avoir saisi le mot de passe, cliquez sur **Suivant**.
4. Vous pouvez permettre l'assistant de sélectionner automatiquement le magasin dans lequel placer le certificat—, conformément au type de certificat—, ou vous pouvez sélectionner le magasin vous-même. (Il vaut mieux choisir le magasin vous-même pour connaître l'emplacement du certificat.) Cliquer sur **Suivant** une fois terminé.
5. Cliquer sur **Terminer** pour clore le processus.

Les magasins de certificat sur un appareil Windows

Pour accéder à un magasin de certificat sur un appareil Windows XP, faites comme suit :

1. Dans le menu Démarrage, sélectionnez **Run**.
2. Saisir `mmc` et cliquer sur **OK**. Une fenêtre Console s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*).



3. Dans la fenêtre de la Console, sélectionnez la commande **Fichier | Ajouter/Supprimer Snap-in**.
4. Dans l'onglet *Standalone* du dialogue Ajouter/Supprimer Snap-in qui s'ouvre, cliquer sur **Ajouter**.
5. Dans le dialogue Ajouter Standalone Snap-in qui s'ouvre, choisir **Certificats** et cliquer sur **Ajouter**.
6. Fermer le dialogue Ajouter Standalone Snap-in.
7. Dans le dialogue Ajouter Standalone Snap-in, cliquer sur **OK**.
8. La Racine Console dans la fenêtre Console contient maintenant un item de Certificat (*voir capture d'écran ci-dessus*). Cet item de certificat contient les magasins de certificat de votre appareil.
9. Enregistrer la Console comme fichier de console de gestion Microsoft (fichier `.msc`) via la commande **Fichier | Enregistrer** de la fenêtre de la Console. Vous pourrez par la suite utiliser ce fichier MSC (via la commande **Fichier | Ouvrir** d'une fenêtre Console) pour accéder aux magasins de certificat sur votre appareil.

Exporter un certificat de clé publique

Si vous disposez d'un certificat avec une clé privée-publique, vous souhaitez éventuellement exporter ce certificat avec uniquement une clé publique. Ce certificat peut ensuite être envoyé aux destinataires pour une utilisation dans des signatures vérifiées créées avec la clé privée du certificat.

Un certificat de clé publique peut être exporté depuis un certificat à clé privée-publique existant comme suit :

1. Ouvrir les magasins de certificat dans une fenêtre Console. Procédez comme suit : (i) saisir `mmc` dans la ligne de commande **Start Run** ; (ii) dans la fenêtre Console qui apparaît, choisir **Fichier | Ouvrir** et sélectionner le fichier MSC dans lequel les magasins de certificat ont été enregistrés (*voir la section juste au-dessus de cette section*).
2. Cherchez le certificat que vous souhaitez exporter en tant que certificat de clé publique et cliquez dessus avec la touche de droite .
3. Dans le menu contextuel qui s'ouvre, sélectionnez **Toutes les tâches | Exportation**. Ceci ouvre l'Assistant Certificat Exporter vers (*capture d'écran ci-dessous*).



4. Sélectionnez **Suivant**.
5. Dans la fenêtre Exporter clé privée, sélectionnez *Non, ne pas exporter la clé privée*, et cliquez sur **Suivant**.
6. Dans la fenêtre du Format Exporter Fichier, sélectionnez le format requis (laisser le format DER par défaut inchangé si vous n'êtes pas sûr) et cliquez sur **Next**.
7. Dans la fenêtre Fichier à exporter, recherchez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier et donnez un nom pour ce fichier (sans une extension de fichier, qui sera automatiquement ajoutée). Cliquez sur **Suivant** une fois terminé.
8. Cliquez sur **Terminer** pour achever l'exportation.

Un certificat de clé publique sera créé à l'emplacement que vous avez spécifié. Ce certificat peut être envoyé à des destinataires de fichiers XML signés avec la clé privée correspondante. Le destinataire peut ensuite importer ce certificat de clé publique dans un magasin de certificat sur son appareil et utiliser la clé publique de ce certificat pour une vérification.

9.12 Interface ASPX pour les applications Web

Si un rapport HTML ou des données BD ou XML pour Internet doit être créé avec un SPS, alors la procédure usuelle pour créer le rapport avec StyleVision il se ferait comme suit :

1. Si les données source sont dans une BD, alors, avec le SPS actif terminé dans StyleVision, générez un fichier XML depuis la BD. (Si les données source sont dans un fichier XML, alors cette étape n'est pas requise.)
2. Également du SPS, générez le fichier XSLT-pour-HTML.
3. Transformez le fichier XML utilisant le fichier XSLT-pour-HTML généré.
4. Placez le fichier HTML résultant sur le serveur.

Pour une application web, le fichier HTML pourrait être obsolète si les données source (BD ou XML) sont modifiées. Mettre à jour le fichier HTML sur le serveur Web avec les nouvelles données nécessiterait : (i) pour les données basées pour la BD, la régénération du fichier XML, (ii) transformer dans le nouveau fichier XML utilisant XSLT-pour-HTML, et (iii) placer le fichier HTML de résultat sur le serveur.

StyleVision fournit une solution pour rapidement mettre à jour les pages web HTML. Il s'agit d'une fonction pour générer automatiquement une application ASPX. Tous les fichiers d'application ASPX requis (le fichier `.aspx`, le fichier XSLT, et les fichiers de code) sont générés par StyleVision. Ces fichiers peuvent être placés sur le serveur ensemble avec le fichier BD source ou le fichier XML et le fichier XSLT-pour-HTML. À chaque fois que le fichier `.aspx` - qui est le fichier de l'interface web - est actualisé, la chose suivante se passe : (i) pour les données basées sur BD, un nouveau fichier XML est généré depuis la BD ; pour les données basées sur XML, cette étape n'est pas requise ; (ii) le fichier XML est transformé utilisant le fichier XSLT-pour-HTML qui est sur le serveur ; et (iii) la sortie de la transformation est affichée sur la page de l'interface web. De cette manière, la page de l'interface web affichera rapidement les dernières données BD ou XML mises à jour.

Générer des fichiers pour une solution ASPX.

Après avoir créé le SPS basé sur BD ou le SPS basé sur XML, suivez les étapes suivantes pour créer une solution ASPX :

1. Avec un SPS actif dans StyleVision, générez les fichiers ASPX en cliquant sur la commande, **Fichier | Design Web | Générer l'Application Web ASPX**. Les fichiers de l'application ASPX seront créés dans l'emplacement du dossier que vous spécifiez. Le dossier dans lequel vous générez une application ASPX contiendra les fichiers suivants, entre autres :
 - `Readme.doc`
 - `SPSFilename.aspx`
 - `SPSFilename.xslt`
 - `SPSFilename.cs`
2. Placez le fichier BD ou fichier XML sur le serveur, dans le même dossier que l'application ASPX. Le fichier `.aspx` est un point d'entrée de l'application. Actualiser ce fichier fera que les données BD ou XML y affichées seront mises à jour.

Note : vous devrez avoir l'[application RaptorXML d'Altova](#) installée pour que la transformation XSLT soit exécutée correctement. Si vous avez des problèmes avec la transformation, allez au fichier `ReadMe.doc` pour le détails concernant la configuration RaptorXML.

Comment cela fonctionne ?

Le dossier dans lequel vous générez une application ASPX contiendra les fichiers suivants, entre autres :

- `Readme.doc`
- `SPSFilename.aspx`
- `SPSFilename.xslt`
- `SPSFilename.cs`

`SPSFilename.aspx` est l'URL du document de sortie. Le `SPSFilename.aspx` exécute un code C# stocké dans le fichier `SPSFilename.cs`. Ce code C# lit le contenu XML (des fichiers ou une base de données, tel que requis) et le transmet à RaptorXML, ensemble avec le fichier `SPSFilename.xslt`. (RaptorXML contient un moteur de transformation XSLT d'Altova. Il peut être téléchargé depuis le site web d'Altova.) RaptorXML réalise une transformation du contenu XML, utilisant le fichier XSLT fourni. Le résultat est un document HTML, que l'application web affiche ensuite dans le navigateur. Lorsque le contenu XML change, par exemple en raison des changements effectués à la base de données, aller au `SPSFilename.aspx` (ou rafraîchissez la page dans le navigateur) récupérera les données les plus récentes depuis une base de données ou un fichier XML file et rendra un document mis à jour.

9.12.1 Exemple : Localhost sur Windows 7

La procédure décrite ci-dessous définit votre hôte local pour servir une application ASPX. Pour plus d'informations, voir le fichier `Readme.docx` dans le dossier d'application ASPX%. Le dossier et le fichier sont générés quand vous sélectionnez la commande **Fichier | Design Web | Générer Application Web ASPX** avec le fichier SPS actif.

Installer RaptorXML

Assurez-vous que la dernière version de RaptorXML est installée. RaptorXML contient un moteur de transformation Altova. Il sera utilisé pour transformer le fichier XML (généré par BD).

Activer les services d'information Internet (le serveur web de Microsoft)

Si les services d'information Internet (IIS) ne sont pas activés, exécutez les étapes ci-dessous pour l'activer. L'étape 5 affiche comment tester si IIS ont été activés.

1. Allez à *Control Panel | Programs and Features | Turn Windows features on or off*.
2. Cochez la case à cocher *Services d'information Internet*. La case à cocher 'en mode trois-états changera en *Partly checked*.
3. De plus, cochez la case à cocher *Internet Information Services | World Wide Web Services | Application Development Features | ASP.NET*.
4. Cliquez sur **OK**. Lorsque le processus est achevé, vous aurez un dossier appelé `C:/inetpub/wwwroot`. Il s'agit du dossier racine du serveur web.
5. En guise de test, allez à `localhost` dans le navigateur. Ceci affichera l'écran d'accueil IIS

Dans StyleVision, générez l'application ASPX.

Générez l'application ASPX comme suit :

1. Il est recommandé que la base de données et le fichier SPP soit dans le même dossier.
2. Une fois que le fichier SPS a été achevé, exécutez la commande *Files | Web Design | Generate ASPX Web Application*.
3. Dans le dialogue qui s'ouvre, créez un dossier en-dessous de `C:/inetpub/wwwroot` et sélectionnez ce dossier, par exemple : `C:/inetpub/wwwroot/Test1`.
4. Sur confirmation de votre sélection du dossier, StyleVision y générera les fichiers suivants : `<FileName>.aspx`, `<FileName>_AltovaDataBaseExtractor.cs`, `Web.config`, et un dossier `App_Code` contenant divers fichiers.

Note : afin d'enregistrer les fichiers dans `C:/inetpub/wwwroot`, vous devrez exécuter StyleVision comme administrateur. Faites ceci en redémarrant StyleVision. Cliquez avec la touche de droite de la souris sur le fichier exécutable StyleVision ou avec un raccourci et sélectionnez **Exécuter comme administrateur**.

Faites de sorte à ce que ASPX est conscient de l'application générée

Effectuez les étapes suivantes pour faire de sorte à ce que ASPX est conscient de l'application que vous générez avec StyleVision:

1. Allez à *Control Panel | Administrative Tools | Internet Information Services (IIS) Manager*.
2. Dans le volet *Connexions*, élargissez l'arborescence pour afficher le dossier (par exemple, `Test1`). L'icône du dossier sera un dossier jaune standard à ce point.
3. Dans le menu contextuel du dossier, exécutez la commande *Convertir en application*, puis cliquez sur **OK** dans le dialogue. L'icône du dossier sera un globe maintenant.
4. Dans le volet *Connexions*, élargissez l'arborescence pour afficher le *Pool d'application* et sélectionnez-le.
5. Dans le menu contextuel pour *DefaultAppPool* (disponible dans le volet principal quand vous sélectionnez l'item *Pools d'application* dans le volet *Connexions*), sélectionnez la commande **Paramètres avancés**.
6. Pour la propriété *Identité*, sélectionnez *Compte personnalisé* et saisissez votre nom utilisateur et mot de passe Windows.
7. Pour la propriété *Activer Applications 32-Bit*, saisissez `True`. (Ceci est le cas pour que les pilotes de base de données ont accès). Cette étape s'applique uniquement dans les versions 64-bit de Windows 7.

Exécuter l'application

Dans le navigateur, allez à `localhost/Test1/<FileName>.aspx` (en partant du fait que `Test1` est le nom du dossier dans lequel l'application ASPX a été enregistrée). Le HTML transformé sera affiché dans le navigateur. Actualiser la page ASPX affichera les dernières données de la base de données ou du fichier XML.

Note : si le navigateur est bloqué à ce point, assurez-vous que RaptorXML est correctement mis sous licence.

9.13 Fichier PXF : Conteneur pour fichiers SPS et associés

Un design SPS qui utilise XSLT 2.0 ou 3.0 peut être enregistré comme fichier 'Portable XML Form' (PXF). Le format de fichier PXF a été développé spécialement par Altova pour packager le design SPS avec des fichiers associés (tels que le fichier de schéma, le fichier source XML, les fichiers d'image utilisés dans le design, et les fichiers XSLT pour la transformation de l'XML source en format de sortie). L'avantage du format de fichier PXF est que tous les fichiers requis pour l'édition de l'Aperçu Authentique et pour la génération de la sortie de l'Aperçu Authentique peuvent être distribués facilement en un seul fichier.


Cette section décrivant l'utilisation des fichiers PXF est organisée en deux parties :

- [Créer un fichier PXF](#) ⁶⁶⁰
- [Éditer un fichier PXF](#) ⁶⁶³
- [Déployer un fichier PXF](#) ⁶⁶⁴

Note : les fichiers PXF peuvent être créés uniquement depuis des SPS conçus avec XSLT 2.0 ou 3.0.

9.13.1 Créer un fichier PXF

Pour créer un fichier PXF qui contiendra un design SPS plus les fichiers associés, ouvrez le design SPS dans StyleVision et sélectionnez la commande **Fichier | Enregistrer sous**. Ceci fait apparaître le dialogue Enregistrer Design (*capture d'écran ci-dessous*).




Le **format SPS** est le format Altova standard pour les designs StyleVision. Dans cette section, nous nous penchons sur le format PXF et donc nous ne prendrons pas en compte le format SPS ici. Enregistrer un fichier comme SPS est décrit en détail dans la [section Référence de l'utilisateur](#) ¹⁰²⁷.

Enregistrer sous PXF

La sélection de l'option PXF fait apparaître le dialogue Enregistrer sous familier des systèmes Windows. Enregistrer du travail exactement tel que décrit pour la [commande](#) ¹⁰²² [Enregistrer Design](#) ¹⁰²²—avec l'étape supplémentaire de sélectionner les fichiers que vous souhaitez inclure dans le fichier PXF. Une fois que vous avez spécifié le nom du fichier PXF, le dialogue Configurer PXF (*capture d'écran ci-dessous*) apparaîtra, dans

lequel vous sélectionnez/désélectionnez les fichiers que vous souhaitez intégrer.




Dans le volet Configuration globale de l'onglet *Fichiers Design-time*, vous pouvez sélectionner/désélectionner les fichiers source liés au design à être intégrés/omis. De plus, vous pouvez choisir d'intégrer les fichiers XSLT générés depuis le design. Dans le volet des fichiers XSLT, sélectionnez les formats de sortie pour lesquels vous souhaitez générer et intégrer les fichiers XSLT. Si un fichier XSLT est inclus dans le fichier PXF file et que le fichier PXF est ouvert dans le Mode Authentic d'un produit Altova, alors le bouton de la barre d'outils pour générer et consulter ce format de sortie est activé dans le Mode Authentic (*capture d'écran ci-dessous*).



Dans l'onglet *Fichiers supplémentaires* (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez préciser des fichiers supplémentaires que vous souhaitez inclure qui ne sont pas des fichiers 'design-time'. Ceux-ci pourraient être, par exemple, des fichiers image référencés dans le design par l'URL générée avec une expression XPath. Dans la capture d'écran ci-dessous, le fichier image `NewsItems.bmp` situé dans le dossier `Tutoriel/Images` est

sélectionné pour être inclus dans le fichier PXF.



Pour inclure un fichier supplémentaire dans le fichier PXF, cliquez sur le bouton **Ajouter Document**, puis recherchez le fichier que vous souhaitez. Le dialogue Ouvrir (dans lequel vous recherchez le fichier requis) ouvre le dossier dans lequel la SPS est située. Les fichiers de ce dossier ou tout dossier descendant peuvent être sélectionnés. Une fois qu'un fichier supplémentaire a été ajouté au fichier PXF, celui-ci et la structure du dossier y menant sont affichés. La capture d'écran ci-dessus indique que le fichier supplémentaire `NewsItems.bmp` est un dossier dénommé `Images`, qui est lui-même contenu dans un fichier dans lequel se trouve le fichier SPS.

Si un fichier est sélectionné depuis un dossier situé à tout niveau au-dessus du dossier contenant le fichier SPS, une erreur est rapportée.

Dans le design SPS, toute référence à un fichier supplémentaire doit être faite avec un chemin relatif et doit utiliser la structure du dossier affichée dans le volet *Fichiers supplémentaires*. Par exemple, `NewsItems.bmp` dans la capture d'écran ci-dessus doit être référencé avec un chemin relatif : `Images/NewsItems.bmp`.

Note : afin d'enregistrer les fichiers PXF, l'option *Intégration de l'image dans RTF et Word 2007+ (Fichier | Propriétés | Images)* doit être sélectionnée.


9.13.2 Éditer un fichier PXF

Un fichier PXF peut être ouvert dans StyleVision via la commande **Fichier | Ouvrir**¹⁰¹⁷ et édité. Ces éditions peuvent être de deux types :

- La configuration du fichier PXF peut être éditée
- Le contenu des fichiers de composants individuels tel que SPS et Authentic XML peut être édité dans StyleVision, tandis que d'autres fichiers de composants (comme les fichier image et CSS) peuvent être édités dans des applications externes. Tous les fichiers de composants doivent toutefois explicitement être mis à jour dans StyleVision.

Point d'entrée pour l'édition PXF

Le point d'entrée pour éditer la configuration PXF et pour mettre à jour le fichier PXF est l'item PXF dans la barre latérale de l'Aperçu Design (*capture d'écran ci-dessous*).




Configurer les fichiers intégrés

Cliquer sur le lien *Configurer les fichiers intégrés* dans l'Aperçu de design (*voir la capture d'écran ci-dessus*) ouvre le dialogue Configurer 'Portable XML Form (PX)'. Les options de configuration sont exactement les mêmes que décrit dans la section, [Créer un Fichier PXF](#)⁶⁶⁰.

Mettre à jour les fichiers intégrés

Cliquer sur le lien *Mettre à jour les fichiers intégrés* dans l'Aperçu de design (*voir la capture d'écran ci-dessus*) ouvre le dialogue Mise à jour de 'Portable XML Form (PX)' (*capture d'écran ci-dessus*).




Premièrement, sélectionnez si les fichiers source devraient être extraits par rapport à leurs emplacements PXF actuels ou depuis leurs emplacements d'origine. Puis, vérifiez les fichiers que vous souhaitez mettre à jour et cliquez sur **Mette à jour**. Un nouveau fichier PXF sera créé et écrasera le fichier PXF existant. Pour cette raison, avant la mise à jour, il est hautement recommandé que vous sauvegardiez le fichier PXF d'origine.

9.13.3 Déployer un fichier PXF

Une fois qu'un fichier PXF a été créé, il peut être transporté, téléchargé, copié et enregistré comme tout autre fichier de données. Puisque le fichier PXF peut contenir tous les fichiers requis pour éditer un fichier XML file dans le Mode Authentic et générer des rapports de sortie, c'est le seul fichier dont un utilisateur Authentic a besoin pour se lancer et générer la sortie.

Un fichier PXF peut être ouvert dans [Authentic View des produits Altova](#)²⁷. Pour vous donner une idée de comment vous pouvez utiliser un fichier PXF, vous trouverez une liste de quelques scénarios d'utilisation dans XMLSpy:

- Le fichier PXF est ouvert via la commande **Fichier | Ouvrir**. Le fichier XML intégré sera affiché dans Authentic View utilisant le SPS intégré, et peut être édité dans Authentic View. La commande **Fichier | Enregistrer** enregistre les changements dans le PXF (le XML intégré est modifié).
- Le fichier PXF file ne contient aucun fichier XML intégré et est ouvert via la commande **Fichier | Ouvrir**. Si aucun fichier XML n'est inclus, alors le fichier modèle XML basé sur le design SPS est ouvert dans le Mode Authentic. La commande **Fichier | Enregistrer** enregistrera ce fichier XML comme fichier intégré dans le fichier PXF.
- Dans le produit Altova XMLSpy, un fichier XML peut être associé à un fichier PXF pour que le SPS intégré du fichier PXF soit utilisé pour l'édition Authentic View. L'association est faite via la commande de menu **Authentic | Attribuer une feuille de style StyleVision**. Lorsque les changements sont enregistrés, ils seront enregistrés dans le fichier XML ; le fichier PXF sera inchangé.
- Si une feuille de style XSLT pour un des formats de sortie a été intégrée dans le fichier PXF, alors l'utilisateur Authentic View sera capable de générer la sortie dans ce format. Ceci est fait avec le bouton de la barre d'outils 'output-generation' approprié (*capture d'écran ci-dessous*). Dans Authentic View, les boutons de la barre d'outils output-generation individuels ne seront activés que si le fichier PXF a été configuré pour contenir la feuille de style pour cette sortie. Par exemple, si le fichier PXF a été configuré pour contenir les feuilles de style XSLT pour HTML et PDF, alors uniquement les boutons de la barre d'outils seront activés tandis que ceux pour la sortie RTF et DocX (Word 2007+) seront désactivés.



Note : si un fichier PXF est situé sur un serveur web et sera utilisé avec Authentic Browser Plug-in, assurez-vous que le serveur ne bloque pas le fichier. Vous pouvez faire ceci en ajoutant (via le panel d'administration IIS, par exemple,) le type MIME pour PXF suivant, (.pxf) extensions de fichier : `application/x-zip-compressed`.

10 Bases de données

Lorsqu'une BD est utilisée comme base d'un SPS - à savoir, comme schéma principal d'un SPS - le SPS peut être utilisé de la manière suivante :

- Pour éditer la BD dans [Authentic View](#)²⁷.
- Pour générer un schéma XML ayant une structure basée sur BD (si la BD ne contient pas de schéma ; uniquement les BD XML, telles que IBM DB2 à partir de la version 9, contient des schémas).
- Pour générer un fichier XML avec des données depuis une BD (si la BD requise n'est pas déjà sous format XML).
- Pour concevoir et générer des feuilles de style XSLT pour les sorties HTML, Texte, RTF, PDF, et Word 2007+.
- Pour générer les rapports de BD (basés sur le design SPS) sous le format HTML, Texte, RTF, PDF, et Word 2007+. Ces rapports peuvent être prévisualisés dans StyleVision

Lorsqu'un BD est la source d'un schéma subsidiaire dans SPS, alors les données de la BD peuvent être incluses dans le document de design, mais la BD elle-même ne peut pas être éditée dans Authentic View. C'est le document XML ou la BD associée au schéma principal qui peut être édité.

Procédure générale

Cette section décrit la procédure pour travailler avec des BD dans StyleVision. Après une [sous-section pré-introductive](#)⁶⁶⁹, qui fournit un [aperçu sur le fonctionnement des BD dans StyleVision](#)⁶⁶⁹, les sous-sections de cette section décrivent les diverses étapes dans la procédure de travail. Notez que nous distinguons entre deux grands genres de BD : des BD non-XML et des BD XML. Le terme BD est utilisée de deux manières : de manière générique, il se réfère à toutes les BD ; spécifiquement, aux BD non-XML. Les BD XML sont toujours dénommées BD XML. Cette distinction devrait être retenue car la méthode de sélection des données BD qui fournit le schéma et les données XML pour le SPS est différente pour ces deux genres de BD.

- [Se connecter à une BD](#)⁶⁷¹ : Décrit comment se connecter à une BD non-XML, y compris IBM DB2 versions antérieures à 9.
- [Sélecteur de données BD](#)⁷³⁹ : Décrit comment le schéma et les données XML pour le SPS est sélectionné depuis la structure de table de BD, pour des BD non-XML et des BD XML séparément.
- [Le schéma BD et BD XML](#)⁷⁵⁰ : Lorsque des tables BD (de BD non-XML) sont chargées, StyleVision génère et travaille avec un schéma XML temporaire et des fichiers de données XML basés, respectivement, sur la structure BD et les données. Pour des BD XML, les fichiers de schéma et XML ne sont pas générés par StyleVision, mais référencés directement par la BD ou, dans le cas des schémas, d'un autre emplacement de fichier.
- [Filtres BD : Filter des données BD](#)⁷⁵⁴ : Les données BD qui sont chargées dans un fichier XML temporaire peuvent être filtrées.
- [Fonctions de design SPS pour BD](#)⁷⁵⁹ : Dans le SPS, des fonctions BD spéciales, telles que les commandes BD et les requêtes BD, sont disponibles.
- [Générer des fichiers de sortie](#)⁷⁶³ : Un grand nombre de fichiers liés au rapport BD peuvent être générés par StyleVision.

Bases de données prises en charge

La table ci-dessous énumère toutes les bases de données prises en charge. Si votre application Altova est une version 64-bit, assurez-vous que vous avez accès aux pilotes de base de données 64-bit nécessaires pour la base de données spécifique à laquelle vous tentez de vous connecter.

Base de données	Notes
Firebird 3.x, 4.x, 5.x	
IBM DB2 DB2 9.x, 10.x, 11.x, 12.x	
Dernière version d'IBM Db2 pour IBM i	Les fichiers logiques sont pris en charge et présentés en tant qu'affichage.
IBM Informix 11.70 et ultérieur	
MariaDB 10 et ultérieur	MariaDB prend en charge les connexions natives. Aucun pilote séparé n'est nécessaire.
Microsoft Access 2003 et ultérieur	<p>Vous ne pouvez vous connecter à une base de données Access 2019 à partir des produits Altova que si :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La version correspondante de Microsoft Access Runtime est installée • La base de données n'utilise pas le type de données « Large Number »
Microsoft Azure SQL Database	Utilise la dernière version.
Microsoft SQL Server 2005 et ultérieur	
MySQL 8 et ultérieur	MySQL 8 et version ultérieure prennent en charge les connexions natives. Aucun pilote séparé n'est nécessaire.
Oracle 9i et ultérieur	
PostgreSQL 14 et ultérieur	Les connexions PostgreSQL sont prises en charge aussi bien en tant que connexions natives qu'en tant que connexions sur base pilote par le biais d'interfaces (pilotes) comme ODBC ou JDBC. Les connexions natives ne nécessitent pas de pilotes.
Progress OpenEdge 11.6	
SQLite 3.x	<p>Les connexions SQLite sont prises en charge en tant que connexions directes natives du fichier de base de données SQLite. Aucun pilote séparé n'est nécessaire.</p> <p>Dans l'affichage Authentic, les données provenant d'une base de données SQLite ne sont pas éditables. Si vous essayez d'enregistrer des données SQLite à partir de</p>

Base de données	Notes
	l'affichage Authentic, une boîte de messages vous informera de cette limitation connue.
Sybase ASE 15, 16	
Teradata 16	

 Voir aussi

- [Qu'est-ce qu'un SPS ?](#) ²⁷

Site web d'Altova :  [Rapport de base de données](#)

10.1 Bases de données et StyleVision


Dans StyleVision, vous pouvez créer une SPS basée sur BD. Ces feuilles de style vous permettent de faire deux choses :

- Éditer des BD dans Authentic View, et
- générer des rapports depuis des BD.

Une fois que vous avez créé la SPS, vous pouvez consulter les rapports dans StyleVision et générez des fichiers de rapport dans les formats HTML, RTF, PDF et Word 2007+. Vous pouvez également enregistrer les fichiers XML associés aux BD que StyleVision génère :

- Le Schéma XML basé sur une structure BD (pas applicable pour les BD XML, où le schéma est déjà applicable)
- Le fichier XML ayant une structure définie dans le schéma et le contenu générés de la BD (pas applicable pour les BD XML, où les données sont déjà disponibles dans le format XML)
- La SPS que vous concevez, et qui est basée sur le schéma généré
- Feuille de style XSLT pour la sortie HTML (basée sur le design de SPS)
- Feuille de style XSLT pour la sortie de texte (basée sur le design de SPS)
- Feuille de style XSLT pour la sortie RTF (basée sur le design de SPS)
- Feuille de style XSLT pour la sortie XSL-FO (basée sur le design de SPS)
- Feuille de style XSLT pour la sortie Word 2007+ (basée sur le design de SPS)
- Sortie HTML
- Sortie de texte
- Sortie RTF
- Sortie PDF
- sortie Word 2007+

Le fichier XML enregistré peut ensuite être traité avec la/les feuille/s de style XSLT requise/s. Ceci fournit plus de possibilités générant des rapports flexibles.



Note : Les fichiers de Schéma XML et fichiers XML sont générés depuis des BD non-XML par StyleVision, et vous ne pouvez pas modifier la structure ou le contenu pour l'utilisation dans Authentic View. Ceci est dû au fait que la structure de ces fichiers est liée à la structure de la BD non-XML. En éditant la BD et créant des rapports depuis la BD dépend de l'unique structure XML générée par StyleVision depuis la BD.

Large mécanisme pour travailler avec des SPS basées sur BD.

Ci-dessous, vous trouverez les étapes impliquées en créant et utilisant les SPS basées sur BD. Ces étapes couvrent les deux utilisations des StyleVision Power Stylesheet basées sur BD : éditant la BD et créant des rapports HTML, Text, RTF, PDF et Word 2007+ depuis la BD.


- [Se connecter la BD](#) ⁶⁷¹ avec StyleVision. Lors du processus de connexion, vous pouvez spécifier quelles tables de données dans la BD devraient être filtrées depuis le Schéma XML.
- Lorsque la connexion est faite, un [Schéma XML temporaire](#) ⁷⁵⁰ est généré basé sur la structure de la BD et ce schéma est affiché dans la fenêtre de Schéma de StyleVision sous forme d'arborescence. Dans le cas de BD XML, un schéma pré-existant (soit dans la BD ou à l'emplacement du fichier) est référencé.
- Des [fichiers XML temporaires sont également créés](#) ⁷⁵⁰ qui sont internes à StyleVision. L'un est non-éditable (*voir le diagramme ci-dessous*) et est utilisé pour les pré-visualisations et comme source de fichier de données XML généré. L'autre est un fichier XML éditable, qui est affiché dans Authentic View (*voir la capture d'écran ci-dessus*). Lorsque des changements effectués à ce fichier dans Authentic View sont enregistrés (avec la commande **Fichier | Enregistrer Données XML Authentic**), les modifications sont écrites de retour à la BD. Le fichier XML non-éditable est mis à jour, le cas échéant, à chaque fois que l'aperçu de sortie est accédé une nouvelle fois ou quand les données XML sont enregistrées.
- Dans StyleVision, vous pouvez définir des [filtres au niveau élevé](#) ⁷⁵⁴ pour restreindre les données importées dans un fichier XML non-éditable, par exemple pour les aperçus de sortie et les rapports.
- Une [Requête BD](#) ⁷⁵⁹ est utilisée à l'intérieur de Authentic View pour restreindre la liste des enregistrements affichés dans Authentic View. Elle est utilisée uniquement au cours de l'édition.
- Si les changements d'édition ont été enregistrés dans la BD, alors la prochaine fois qu'une fenêtre d'aperçu de la sortie est accédée, le fichier XML non-éditable est mis à jour avec les contenus modifiés de la BD et le fichier actualisé est affiché dans l'aperçu.
- Une SPS basée sur BD est créée de la même manière que la SPS standard basée sur schéma : en glissant-déposant les nœuds dans la Fenêtre de Design, insérant des composants de feuille de style statiques, attribuant des propriétés d'affichage, etc. Ces mécanismes sont décrits dans cette documentation.

10.2 Connexion à une source de données

Dans les cas les plus simples, une base de données peut être un fichier local tel qu'un fichier de base de données Microsoft Access ou SQLite. Dans un scénario plus avancé, une base de données peut résider sur un serveur à distance ou un serveur de base de données de réseau qui n'utilise pas nécessairement le même système d'exploitation que celui de l'application qui s'y connecte et qui consomme les données. Par exemple, alors que StyleVision fonctionne sur un système d'exploitation Windows, la base de données à partir de laquelle vous souhaitez accéder aux données (par exemple MySQL) pourrait, elle, fonctionner sur une machine Linux.

Pour interagir avec des types de bases de données aussi bien locaux qu'à distance, StyleVision repose sur les interfaces de connexion de données et les pilotes de base de données d'ores et déjà disponibles sur votre système d'exploitation ou publiés régulièrement par les distributeurs principaux de bases de données. Dans un environnement technologique de bases de données en constante évolution, cette approche permet une plus grande flexibilité et interopérabilité multiplateforme.

Le diagramme ci-dessous illustre les options de connectivité des données disponibles entre StyleVision (illustré en tant qu'application de client générique) et un stockage de données (qui peut être un serveur de base de données ou un fichier de base de données).



* [Les connexions natives directes](#) ⁶⁹⁹ sont prises en charge pour les bases de données SQLite, MySQL, MariaDB, PostgreSQL. Pour se connecter à de telles bases de données, vous ne devez pas installer tout pilote supplémentaire sur votre système.

Tel qu'indiqué dans le diagramme ci-dessus, StyleVision peut accéder à tout type de base de données principale par le biais des technologies d'accès aux données suivantes :

- ADO (Microsoft® ActiveX® Data Objects), qui, à son tour, utilise un fournisseur OLE DB sous-jacent (Object Linking and Embedding, Database)
- ADO.NET (un ensemble de bibliothèques disponibles dans le Microsoft .NET Framework qui permet une interaction avec des données)
- JDBC (Java Database Connectivity)
- ODBC (Open Database Connectivity)

Note : Certains fournisseurs ADO.NET ne sont pas pris en charge ou ont une prise en charge limitée. Voir [Notes de prise en charge d'ADO.NET](#)⁶⁸⁹.

À propos des technologies d'accès aux données

L'interface de connexion aux données que vous choisissez dépend largement de votre infrastructure logicielle existante. En règle générale, vous choisirez la technologie d'accès aux données et le pilote de base de données qui s'intègre le plus étroitement avec le système de base de données auquel vous souhaitez vous connecter. Par exemple, pour se connecter à une base de données Microsoft Access 2013, vous construiriez en principe une chaîne de connexion ADO qui utilise un fournisseur natif comme le **Microsoft Office Access Database Engine OLE DB Provider**. En revanche, pour vous connecter à Oracle, vous choisirez peut-être de télécharger et d'installer les dernières interfaces JDBC, ODBC ou ADO .NET depuis le site Internet Oracle.

Alors que les pilotes pour les produits Windows (comme Microsoft Access ou SQL Server) sont éventuellement déjà disponibles sur votre système d'exploitation Windows, ils peuvent ne pas être disponibles pour d'autres types de base de données. Les distributeurs des principales bases de données publient régulièrement des logiciels de client de base de données et des pilotes accessibles au public qui fournissent un accès multiplateforme aux bases de données respectives par le biais de combinaisons de ADO, ADO.NET, ODBC ou JDBC. De plus, plusieurs pilotes tiers peuvent être disponibles pour une ou plusieurs des technologies mentionnées ci-dessus. Dans la plupart des cas, il existe plusieurs manières de se connecter à la base de données requise depuis votre système d'exploitation, et, par conséquent, depuis StyleVision. Les fonctions disponibles, paramètres de performance et les problèmes connus varieront généralement selon la technologie d'accès des données ou pilotes utilisés.

10.2.1 Lancer l'Assistant de la connexion à la base de données

StyleVision fournit un assistant de connexion à la base de données qui vous guide dans les étapes requises afin de configurer une connexion vers une source de données. Avant de suivre les étapes de l'assistant, veuillez noter que pour certains types de bases de données il est nécessaire d'installer et de configurer séparément plusieurs prérequis de base de données, tels qu'un pilote de base de données ou un logiciel client de base de données. Ceux-ci sont généralement fournis par les distributeurs de base de données respectifs, et comprennent la documentation taillée sur votre version Windows spécifique. Pour une liste de pilotes regroupés par base de données, voir [Aperçu des pilotes de base de données](#)⁶⁷⁴.


Pour démarrer l'assistant de connexion à la base de données (*voir la capture d'écran ci-dessous*), suivez les étapes suivantes :

- Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Nouveau**, puis cliquez sur **Nouveauté de BD**.

L'assistant de connexion de connexion à la base de données (*voir la capture d'écran ci-dessous*) est lancé. À gauche de la fenêtre, vous pouvez sélectionner la manière la plus appropriée de connexion à la base de données parmi les possibilités suivantes :

- L'assistant de connexion qui vous invite à choisir votre type de base de données, puis vous guide à travers les étapes pour se connecter à une base de données de ce type
- Sélectionnez une technologie d'accès aux données : ADO, ADO.NET, ODBC ou JDBC
- Utilisez une ressource globale Altova dans laquelle la connexion à la base de données est stockée
- Une connexion PostgreSQL native

Dans le volet de l'assistant de connexion (voir la capture d'écran ci-dessous), les bases de données peuvent être stockées de manière alphabétique par le nom du type de base de données ou par l'utilisation récente. Sélectionnez l'option que vous souhaitez dans la liste de choix *Trier par*. Après avoir sélectionné le type de base de données auquel vous voulez vous connecter, cliquez sur **Suivant**.



L'assistant vous guidera à travers les prochaines étapes conformément au type de base de données, à la technologie de connexion (ADO, ADO.NET, ODBC, JDBC) et au pilote qui sera utilisé. Pour consulter des exemples applicables aux différents types de base de données, voir [Exemples de connexion à des bases de données](#) ⁷⁰⁰.

En alternative à l'utilisation de l'assistant, vous pouvez utiliser une des technologies d'accès à la base de données suivantes :

- [Configurer une connexion ADO](#) ⁶⁷⁸
- [Configurer une connexion ADO.NET](#) ⁶⁸⁴
- [Configurer une connexion ODBC](#) ⁶⁹⁴
- [Configurer une connexion JDBC](#) ⁶⁹⁰

10.2.2 Aperçu des pilotes de base de données

Cette rubrique donne une vue d'ensemble des pilotes de base de données. Bien qu'un certain nombre de pilotes de base de données est peut-être déjà disponible sur votre système d'exploitation Windows, il se peut que vous nécessitez le téléchargement d'un pilote alternatif. En ce qui concerne certaines bases de données, le dernier pilote fourni par le distributeur de bases de données est susceptible de fonctionner mieux que le pilote fourni avec le système d'exploitation.

Les distributeurs de bases de données peuvent fournir des pilotes soit en tant que pack séparément téléchargeables soit fournis avec le logiciel de client de la base de données. Dans ce cas, le logiciel de client de base de données inclut normalement tous les pilotes de base de données requis ou vous proposent une option au cours de l'installation pour sélectionner les pilotes et les composants que vous souhaitez installer. En règle générale, le logiciel de client de base de données consiste en des services d'administration et de configuration utilisés pour simplifier l'administration de base de données et la connectivité, et comporte une documentation expliquant comment installer et configurer le client de base de données et tous ses composants.

La configuration correcte du client de base de données est une étape cruciale pour la mise en place d'une connexion réussie à la base de données. Avant d'installer et d'utiliser votre logiciel de client de base de données, nous vous recommandons vivement de lire attentivement les instructions d'installation et de configuration du client de base de données, ceux-ci peuvent varier pour chaque version de base de données et pour chaque version Windows.

Afin de comprendre les possibilités et les limites de chaque technologie d'accès de données, pour chaque type de base de données, veuillez vous référer à la documentation de ce produit de base de données spécifique et testez également la connexion en comparaison avec votre environnement spécifique. Pour éviter les problèmes de connectivité les plus courants, veuillez consulter les notes et recommandations générales suivantes :

- Certains fournisseurs ADO.NET ne sont pas pris en charge ou ont une prise en charge limitée. Voir [Notes de prise en charge d'ADO.NET](#) ⁶⁸⁹.
- Lors de l'installation d'un pilote de base de données, nous vous recommandons d'en utiliser un qui ait la même plate-forme que l'application Altova (32-bit ou 64-bit). Par exemple, si vous utilisez une application Altova 32-bit sur un système d'exploitation 64-bit, installez le pilote 32-bit et configurez votre connexion de base de données à l'aide du pilote 32-bit, voir aussi [Consulter les pilotes ODBC disponibles](#) ⁶⁹⁶.
- Lorsque vous configurez une source de données ODBC, il est recommandé de créer le nom de source de données (DSN) comme System DSN à la place de User DSN. Pour plus d'informations, voir [Configurer une connexion ODBC](#) ⁶⁹⁴.
- Lors de la configuration d'une source de données JDBC, veuillez vous assurer que le JRE (Java Runtime Environment) ou le Java Development Kit (JDK) soit installé et que la variable d'environnement

CLASSPATH du système d'exploitation soit configurée. Pour plus d'informations, voir [Configurer une connexion JDBC](#) ⁽⁶⁹⁰⁾.

- En ce qui concerne les instructions et les détails de prise en charge de tout pilote ou logiciel de client de base de données que vous installez à partir d'un fournisseur de base de données, contrôlez la documentation fournie avec le paquet d'installation.

Technologies d'accès aux données disponibles

La table ci-dessous recense des pilotes communs de base de données que vous pouvez utiliser pour se connecter à une base de données particulière à travers une technologie d'accès des données particulière. Notez que cette liste ne se veut ni exhaustive ni normative ; vous pouvez utiliser d'autres alternatives tierces en plus des pilotes affichés ci-dessous.

Base de données	Interface	Pilotes
Firebird	ADO.NET	Fournisseur de données Firebird ADO.NET (https://www.firebirdsql.org/en/additional-downloads/)
	JDBC	Pilote Firebird JDBC (https://www.firebirdsql.org/en/jdbc-driver/)
	ODBC	Pilote Firebird ODBC (https://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/)
IBM DB2	ADO	Fournisseur IBM OLE DB pour DB2
	ADO.NET	Fournisseur IBM Data Server pour .NET
	JDBC	Pilote IBM Data Server pour JDBC et SQLJ
	ODBC	Pilote IBM DB2 ODBC
IBM DB2 pour i	ADO	<ul style="list-style-type: none"> • Fournisseur IBM DB2 pour i5/OS IBMDA400 OLE DB • Fournisseur IBM DB2 pour i5/OS IBMDARLA OLE DB • Fournisseur IBM DB2 pour i5/OS IBMDASQL OLE DB
	ADO.NET	Fournisseur .NET Framework Data pour IBM i
	JDBC	Pilote IBM Toolbox pour Java JDBC
	ODBC	Pilote iSeries Access ODBC
IBM Informix	ADO	Fournisseur IBM Informix OLE DB

Base de données	Interface	Pilotes
	JDBC	Pilote IBM Informix JDBC
	ODBC	Pilote IBM Informix ODBC
Microsoft Access	ADO	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Jet OLE DB Provider • Fournisseur Microsoft Access Database Engine OLE DB
	ADO.NET	Fournisseur de données .NET Framework pour OLE DB
	ODBC	<ul style="list-style-type: none"> • Pilote Microsoft Access
MariaDB	ADO.NET	En défaut d'un connecteur .NET dédié pour MariaDB, utiliser Connector/NET pour MySQL (https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/).
	JDBC	Connecteur MariaDB /J (https://downloads.mariadb.org/)
	ODBC	Connecteur MariaDB /ODBC (https://downloads.mariadb.org/)
	Connexion native	Disponible. Aucun pilote n'est nécessaire.
Microsoft SQL Server	ADO	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft OLE DB Driver for SQL Server (MSOLEDBSQL) • Fournisseur Microsoft OLE DB pour SQL Server (SQLOLEDB) • SQL Server Native Client (SQLNCLI)
	ADO.NET	<ul style="list-style-type: none"> • .NET Framework Fournisseur de données pour SQL Server • Fournisseur de données .NET Framework pour OLE DB
	JDBC	<ul style="list-style-type: none"> • Pilote Microsoft JDBC pour SQL Server (https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/jdbc/microsoft-jdbc-driver-for-sql-server)
	ODBC	<ul style="list-style-type: none"> • Pilote ODBC pour Microsoft SQL Server (https://docs.microsoft.com/en-us/SQL/connect/odbc/download-odbc-driver-for-sql-server)
MySQL	ADO.NET	<ul style="list-style-type: none"> • Connecteur/NET (https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/)
	JDBC	Connecteur/J (https://dev.mysql.com/downloads/connector/j)

Base de données	Interface	Pilotes
	ODBC	Connecteur/ODBC (https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc)
	Connexion native	Disponible pour MySQL 5.7 et ultérieur. Aucun pilote n'est nécessaire.
Oracle	ADO	<ul style="list-style-type: none"> • Fournisseur Oracle pour OLE DB • Fournisseur Microsoft OLE DB pour Oracle
	ADO.NET	Fournisseur de données Oracle pour .NET (http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/index-085163.html)
	JDBC	<ul style="list-style-type: none"> • Pilote JDBC Thin • Pilote JDBC Oracle Call Interface (OCI) <p>Ces pilotes sont généralement installés pendant l'installation de votre client de base de données Oracle. Connectez-vous par le biais du pilote OCI Driver (par le Thin Driver) si vous utilisez le composant Oracle XML DB.</p>
	ODBC	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft ODBC pour Oracle • Pilote Oracle ODBC (généralement installé pendant l'installation de votre client de base de données Oracle)
PostgreSQL	JDBC	Pilote PostgreSQL JDBC (https://jdbc.postgresql.org/download.html)
	ODBC	psqlODBC (https://odbc.postgresql.org/)
	Connexion native	Disponible. Aucun pilote n'est nécessaire.
Progress OpenEdge	JDBC	Connecteur JDBC (https://www.progress.com/jdbc/openedge)
	ODBC	Connecteur ODBC (https://www.progress.com/odbc/openedge)
SQLite	Connexion native	Disponible. Aucun pilote n'est nécessaire.
Sybase	ADO	Fournisseur Sybase ASE OLE DB

Base de données	Interface	Pilotes
	JDBC	jConnect™ pour JDBC
	ODBC	Pilote Sybase ASE ODBC
Teradata	ADO.NET	Fournisseur de données .NET pour Teradata (https://downloads.teradata.com/download/connectivity/net-data-provider-for-teradata)
	JDBC	Pilote JDBC Teradata (https://downloads.teradata.com/download/connectivity/jdbc-driver)
	ODBC	Pilote ODBC Teradata pour Windows (https://downloads.teradata.com/download/connectivity/odbc-driver/windows)

10.2.3 Connexion ADO

Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) est une technologie d'accès aux données qui vous permet de vous connecter à une variété de sources de données par le biais de OLE DB. OLE DB est une interface alternative à ODBC ou JDBC ; elle fournit un accès uniforme aux données dans un environnement COM (Component Object Model). ADO est un précurseur du plus nouvel [ADO.NET](#) ⁶⁸⁴ et l'une des manières possibles de se connecter aux bases de données natives de Microsoft comme Microsoft Access ou SQL Server, bien que vous puissiez aussi l'utiliser pour d'autres sources de données.

Ce qui est important, c'est que vous pouvez choisir entre de multiples fournisseurs ADO, et certains doivent être téléchargés et installés sur votre poste de travail avant de pouvoir les utiliser. Par exemple, pour se connecter au serveur SQL, les fournisseurs ADO suivants sont disponibles :

- Microsoft OLE DB *Driver* pour SQL Server (MSOLEDBSQL)
- Microsoft OLE DB *Provider* pour SQL Server (SQLOLEDB)
- SQL Server Native Client (SQLNCLI)


De la liste des fournisseurs ci-dessus, nous recommandons le MSOLEDBSQL; vous pouvez le télécharger depuis <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15>. Veuillez noter qu'il doit correspondre avec la plate-forme de StyleVision (32-bit ou 64-bit). Les fournisseurs SQLOLEDB et SQLNCLI sont considérés être dépréciés et ne sont donc pas recommandés.

Note : *Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (SQLOLEDB)* est connu pour avoir des soucis avec la liaison de paramètre à partir de requêtes complexes comme Common Table Expressions (CTE) et des déclarations imbriquées SELECT.


Configurer une connexion ADO

Pour configurer une connexion ADO, procédez comme suit :

1. [Lancez l'assistant de connexion à la base de données](#) ⁶⁷².
2. Cliquez sur **ADO Connections**.



3. Cliquez sur **Générer**.



4. Sélectionnez le fournisseur de données par le biais duquel vous souhaitez vous connecter. La table ci-dessous montre quelques scénarios communs.

Pour se connecter à cette base de données...	Utiliser ce fournisseur...
Microsoft Access	<ul style="list-style-type: none">• Fournisseur Microsoft Office Access Database Engine OLE DB (recommandé)• Microsoft Jet OLE DB Provider <p>Si le Microsoft Office Access Database Engine OLE DB Provider n'est pas disponible dans la liste, assurez-vous d'avoir installé soit Microsoft Access ou Microsoft Access Database Engine Redistributable (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920) sur votre ordinateur.</p>
Serveur SQL	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft OLE DB Driver pour SQL Server (MSOLEDBSQL) - c'est le fournisseur OLE DB recommandé. Si vous voulez que ce fournisseur apparaisse dans la liste, vous devez le télécharger depuis https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15 et l'installer.• Microsoft OLE DB Provider pour SQL Server (OLEDBSQL)• SQL Server Native Client (SQLNCLI)

Pour se connecter à cette base de données...	Utiliser ce fournisseur...
Autre base de données	<p>Sélectionnez le fournisseur applicable à votre base de données.</p> <p>Si un fournisseur OLE DB de votre base de données n'est pas disponible, veuillez installer le pilote requis depuis le distributeur de base de données (voir Aperçu des pilotes de base de données ⁶⁷⁴). En alternative, vous pouvez établir une connexion ADO.NET, ODBC ou JDBC.</p> <p>Si le système d'exploitation comporte un pilote ODBC pour la base de données requise, vous pouvez également utiliser le Fournisseur Microsoft OLE DB pour les Pilotes ODBC ou préférentiellement opter pour une connexion ODBC ⁶⁹⁴.</p>

5. Après avoir sélectionné le fournisseur de votre choix, cliquez sur **Suivant** et achever l'assistant.

Les étapes suivantes de l'assistant sont spécifiques au fournisseur que vous avez choisi. En ce qui concerne SQL Server, vous devrez fournir ou sélectionner le nom d'hôte du serveur de base de données, la méthode d'authentification, le nom de la base de données ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe de la base de données. Pour un exemple, consultez [Se connecter à Microsoft SQL Server \(ADO\)](#) ⁷¹⁶. En ce qui concerne Microsoft Access, vous serez invité à parcourir ou fournir le chemin du fichier de base de données. Pour un exemple, consultez [Se connecter à Microsoft Access \(ADO\)](#) ⁷¹⁵.

La liste complète des propriétés d'initialisation (paramètres de connexion) est disponible dans l'onglet **All** de la boîte de dialogue de connexion - ces propriétés varient dépendant du fournisseur choisi et doivent éventuellement être explicitement définies de telle manière que la connexion soit possible. Les prochaines sections fournissent des orientations sur la configuration des propriétés d'initialisation de base pour les bases de données Microsoft Access et SQL Server :

- [Configurer les propriétés de liaison de données SQL Server](#) ⁶⁸²
- [Configurer les propriétés de liaison de données Microsoft Access](#) ⁶⁸²

10.2.3.1 Se connecter à une base de données Microsoft Access existante


La procédure donnée ci-dessous est convenable si vous souhaitez vous connecter à une base de données Microsoft Access qui n'est pas protégée par un mot de passe. Si la base de données est protégée par un mot de passe, utilisez la méthode donnée dans [Exemple de connexion pour Microsoft Access \(ADO\)](#) ⁷¹⁵.

1. Exécutez l'assistant de connexion de la base de données (voir [lancer l'Assistant de connexion de la base données](#) ⁶⁷²).
2. Sélectionnez **Microsoft Access (ADO)**, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Recherchez le fichier de base de données ou saisissez le chemin y menant (soit relatif, soit absolu).
4. Cliquez sur **Se connecter**.

10.2.3.2 Configurer les propriétés de liaison de données SQL Server


Si vous vous connectez à une base de données Microsoft SQL Server par le biais d'[ADO](#)⁶⁷⁸, vérifiez les propriétés suivantes, dans l'onglet *Toutes* du dialogue des propriétés des liaisons de données (*capture d'écran ci-dessous*).

- *Sécurité intégrée* : Si SQL Server Native Client est le fournisseur de données dans l'onglet Fournisseur, configurez cette propriété sur un caractère d'espace.
- *Persister les infos de sécurité* : Configurer cette propriété sur *True*.



10.2.3.3 Configurer les propriétés de liaison de données Microsoft Access

Si vous vous connectez à une base de données Microsoft Access par le biais d'[ADO](#)⁶⁷⁸, alors, dans l'onglet *Toutes* du dialogue des propriétés des liaisons de données (*capture d'écran ci-dessous*), vérifiez les propriétés en-dessous de la capture d'écran.




Source de données

Cette propriété stocke le chemin vers le fichier de base de données Microsoft Access. Nous recommandons d'utiliser le format de chemin UNC (Universal Naming Convention), par exemple : \\\nanyserver\\share\$\\filepath


Jet OLEDB:System Database

Cette propriété stocke le chemin vers le fichier d'information du groupe de travail. Vous devrez éventuellement définir la valeur de cette propriété explicitement avant de pouvoir vous connecter à une base de données Microsoft Access. Si vous ne pouvez pas vous connecter en raison d'une erreur de « fichier d'information de groupe de travail », localisez le fichier d'information (System.MDW) applicable à votre profil d'utilisateur, et configurez la valeur de propriété sur le chemin du fichier System.MDW.



Mot de passe Jet OLEDB:Database

Si la base de données est protégée par un mot de passe, configurez la valeur de cette propriété sur le mot de passe de la base de données.



10.2.4 Connexion ADO.NET

ADO.NET est un ensemble de bibliothèques Microsoft .NET Framework conçues pour interagir avec des données, y compris des données provenant de bases de données. Afin de se connecter à une base de données depuis StyleVision par le biais de ADO.NET, il est nécessaire d'avoir Microsoft .NET Framework 4 ou plus élevé. Se connecter à une base de données par le biais d'ADO.NET en sélectionnant un fournisseur .NET et en fournissant une chaîne de connexion.

Un fournisseur de données .NET est une collection de classes qui permet de se connecter à une source de données de type particulier (par exemple, un Serveur SQL Server, ou une base de données Oracle), d'exécuter des commandes, et d'en extraire des données. Donc, lorsque vous utilisez ADO.NET, StyleVision interagit avec une base de données par un fournisseur de données - un qui est optimisé pour travailler avec un type spécifique de source de données pour lequel il est conçu.

Il existe deux types de fournisseurs .NET :

- Offert par défaut avec Microsoft .NET Framework.
- Offert par des revendeurs des principales bases de données, en tant qu'une extension du .NET Framework. Ce genre de fournisseurs ADO.NET doit être installé séparément et peut être généralement téléchargé depuis le site Internet du revendeur de base de données respectif.

Note : Certains fournisseurs ADO.NET ne sont pas pris en charge ou ont une prise en charge limitée. Voir [Notes de prise en charge d'ADO.NET](#)⁶⁸⁹.

Configurer les connexions comme suit.

1. [Lancez l'assistant de connexion à la base de données](#)⁶⁷².
2. Cliquez sur **Connexions ADO.NET**.
3. Sélectionnez un fournisseur de données .NET depuis la liste. La liste de fournisseurs disponibles par défaut avec .NET Framework apparaît dans la liste des « Fournisseurs ». Les fournisseurs de données .NET spécifiques au revendeur apparaîtront uniquement dans la liste s'ils sont déjà installés sur votre système. Pour les rendre disponibles, les fournisseurs spécifiques au revendeur doivent être installés dans le GAC (Global Assembly Cache) en exécutant le fichier .msi ou .exe fourni par le revendeur de base de données.
4. Saisir une chaîne de connexion à une base de données. Une chaîne de connexion définit les informations de connexion à la base de données sous la forme de paramètres de connexion de paires de clés/valeurs contenues entre des points-virgules. Par exemple, une chaîne de connexion comme `Data Source=DBSQLSERV;Initial Catalog=ProductsDB;User ID=dbuser;Password=dbpass` permet de se connecter à la base données du serveur SQL `ProductsDB` sur le serveur `DBSQLSERV`, avec le nom utilisateur `dbuser` et le mot de passe `dbpass`. Vous pouvez créer une chaîne de connexion en saisissant les paires de clé/valeur directement dans la fenêtre de dialogue « Connection String ». Une autre option est de la créer avec Visual Studio (voir [Créer une chaîne de connexion dans Visual Studio](#)⁶⁸⁶). La syntaxe de la chaîne de connexion dépend du fournisseur sélectionné depuis la liste « Fournisseur ». Par exemple voir [Chaînes de connexion ADO.NET d'échantillon](#)⁶⁸⁸.




5. Cliquez sur Se connecter.

10.2.4.1 Créer une chaîne de connexion dans Visual Studio

Afin de vous connecter à une source de données en utilisant ADO.NET, il est nécessaire de disposer d'une chaîne de connexion de base de données valide. Les instructions suivantes vous montrent comment créer une chaîne de connexion depuis Visual Studio.

1. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Se connecter à la base de données**.
2. Choisir une source de données depuis la liste (dans cet exemple, Microsoft SQL Server). Le fournisseur de données est rempli automatiquement sur la base de votre choix.



3. Cliquer sur **Continue**.

4. Saisissez le nom de l'hôte du serveur ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe de la base de données. Dans cet exemple, nous nous connectons à la base de données `ProductsDB` sur le serveur `DBSQLSERV`, à l'aide de l'authentification de serveur SQL.
5. Cliquez sur **OK**.

Si la connexion à la base de données est établie avec succès, elle apparaît dans la fenêtre du Server Explorer. Vous pouvez afficher la fenêtre de Server Explorer à l'aide de la commande de menu **Affichage | Server Explorer**. Pour obtenir la chaîne de connexion à la base de données, cliquez avec la touche de droite sur la fenêtre Server Explorer et sélectionnez **Propriétés**. La chaîne de connexion est maintenant affichée dans la

fenêtre Propriétés de Visual Studio. Veuillez noter que, avant de coller la chaîne dans la fenêtre « Connection String » de StyleVision, vous devrez remplacer les astérisques (*) par le mot de passe actuel.

10.2.4.2 Chaînes de connexion échantillons ADO.NET

Pour configurer une connexion ADO.NET, veuillez sélectionner un fournisseur ADO.NET depuis le dialogue de connexion à la base de données et saisir une chaîne de connexion (voir aussi [Configurer une connexion ADO.NET](#)⁶⁸⁴). Les chaînes de connexion échantillons ADO.NET pour diverses bases de données sont recensées ci-dessous sous le fournisseur .NET où elles s'appliquent.

Fournisseur de données .NET pour Teradata

Ce fournisseur peut être téléchargé depuis le site web Teradata (<https://downloads.teradata.com/download/connectivity/net-data-provider-for-teradata>). Une chaîne de connexion d'échantillon ressemble à l'exemple suivant :

```
Data Source=ServerAddress;User Id=user;Password=password;
```

Fournisseur .NET Framework Data pour IBM i

Ce fournisseur est installé dans le *IBM i Access Client Solutions - Windows Application Package*. Une chaîne de connexion d'échantillon ressemble à l'exemple suivant :

```
DataSource=ServerAddress;UserID=user;Password=password;DataCompression=True;
```

Pour plus d'informations, consultez le fichier d'aide « .Référence technique du fournisseur .NET » contenu dans le pack d'installation ci-dessus.

Fournisseur de données .NET Framework pour MySQL

Ce fournisseur peut être téléchargé depuis le site Internet MySQL (<https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/>). Une chaîne de connexion d'échantillon ressemble à l'exemple suivant :

```
Server=127.0.0.1;Uid=root;Pwd=12345;Database=test;
```

Voir aussi : <https://dev.mysql.com/doc/connector-net/en/connector-net-programming-connecting-connection-string.html>

.NET Framework Fournisseur de données pour SQL Server

Une chaîne de connexion d'échantillon ressemble à l'exemple suivant :

```
Data Source=DBSQLSERV;Initial Catalog=ProductsDB;User ID=dbuser;Password=dbpass
```

Voir aussi : [https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms254500\(v=vs.110\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms254500(v=vs.110).aspx)

Fournisseur de données 10.1.2 IBM DB2 pour .NET Framework 4.0

Une chaîne de connexion d'échantillon ressemble à l'exemple suivant :

```
Database=PRODUCTS;UID=user;Password=password;Server=localhost:50000;
```

Note : Ce fournisseur est généralement installé avec le paquet IBM DB2 Data Server Client. Si le fournisseur n'est pas sur la liste des fournisseurs ADO.NET après avoir installé le pack IBM DB2 Data Server Client, veuillez consulter la note technique suivante : <https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21429586>. Voir aussi :

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_10.1.0/com.ibm.swg.im.dbclient.adonet.ref.doc/doc/DB2ConnectionClassConnectionStringProperty.html

Fournisseur de données Oracle pour .NET (ODP.NET)

Le pack d'installation qui comprend le fournisseur ODP.NET peut être téléchargé depuis le site Internet Oracle (voir <http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/downloads/index.html>). Une chaîne de connexion d'échantillon ressemble à l'exemple suivant :

```
Data Source=DSORCL;User Id=user;Password=password;
```

où DSORCL est le nom de la source de données qui pointe vers un nom de service Oracle défini dans le fichier `tnsnames.ora`, comme décrit dans la section [Connexion à Oracle \(ODBC\)](#)⁷²⁵.

Pour vous connecter sans configurer un nom de service dans le fichier `tnsnames.ora`, utilisez une chaîne comme :

```
Data Source=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=host) (PORT=port)))
(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED) (SERVICE_NAME=MyOracleSID)));User
Id=user;Password=password;
```

Voir aussi : https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/win.111/b28375/featConnecting.htm

10.2.4.3 Notes de prise en charge ADO.NET

La table suivante recense des pilotes de base de données ADO.NET connus qui ne sont pas pris en charge actuellement ou présentent une prise en charge limitée dans StyleVision.

Base de données	Pilote	Notes de prise en charge
Toutes les bases de données	.Net Framework Data Provider pour ODBC	Prise en charge limitée. Des problèmes connus existent avec des connexions Microsoft Access. Nous recommandons d'utiliser les connexions directes ODBC à la place.
	.Net Framework Data Provider pour OleDb	Prise en charge limitée. Des problèmes connus existent avec des connexions Microsoft Access. Nous recommandons d'utiliser les connexions directes ADO à la place.
Firebird	Firebird ADO.NET Data Provider	Prise en charge limitée. Nous recommandons d'utiliser ODBC ou JDBC à la place.
Informix	IBM Informix Data Provider pour .NET Framework 4.0	N'est pas pris en charge. Utiliser DB2 Data Server Provider à la place.
IBM DB2 pour i (iSeries)	.Net Framework Data Provider pour i5/OS	N'est pas pris en charge. Utiliser .Net Framework Data Provider for IBM i à la place, installé en tant que partie de <i>IBM i Access Client Solutions - Windows Application Package</i> .
Oracle	.Net Framework Data Provider pour Oracle	Prise en charge limitée. Bien que ce pilote soit fourni avec le .NET Framework, Microsoft

Base de données	Pilote	Notes de prise en charge
		n'encourage pas son utilisation car il est obsolète.
PostgreSQL	—	Aucun pilote ADO.NET pour ce fournisseur n'est pris en charge. Utiliser une connexion native à la place.
Sybase	—	Aucun pilote ADO.NET pour ce fournisseur n'est pris en charge.

10.2.5 Connexion JDBC

JDBC (Java Database Connectivity) est une interface d'accès à des bases de données, elle fait partie de la plateforme logicielle Java d'Oracle. Les connexions JDBC nécessitent généralement plus de ressources que les connexions ODBC, mais elles peuvent fournir des fonctions qui ne sont pas disponibles par le biais d'ODBC.

Prérequis

- JRE (Java Runtime Environment) ou Java Development Kit (JDK) doit être installé. Il peut s'agir soit d'Oracle JDK, soit d'un build open source comme Oracle OpenJDK. StyleVision déterminera le chemin vers la Java Virtual Machine (JVM) depuis les emplacements suivants, dans l'ordre suivant : (i) le chemin personnalisé JVM que vous avez éventuellement défini dans l'application **Options**; ; (ii) le chemin JVM trouvé dans le registre Windows; (iii) la variable d'environnement `JAVA_HOME`.
- Assurez-vous que la plateforme de StyleVision (32-bit, 64-bit) correspond à celle du JRE/JDK.
- Les pilotes JDBC du distributeur de base de données doivent être installés. Ils peuvent s'agir de pilotes JDBC installés comme faisant partie de l'installation client de la base de données, ou de bibliothèques JDBC prises en charge (fichiers `.jar`) qui sont téléchargées séparément. Voir aussi [Exemples de connexion aux bases de données](#) ⁷⁰⁰.
- La variable d'environnement `CLASSPATH` doit inclure le chemin du pilote JDBC (un ou plusieurs fichiers `.jar`) sur votre système d'exploitation Windows. Lorsque vous installez des clients de base de données, l'installateur peut configurer cette variable automatiquement. Voir aussi [Configuration de CLASSPATH](#) ⁶⁹².

Se connecter à SQL Server par le biais de JDBC avec des identifiants Windows

Si vous vous connectez à SQL Server par le biais de JDBC avec des identifiants Windows (sécurité intégrée), veuillez noter :

- Le fichier `sqljdbc_auth.dll` contenu dans le package du pilote JDBC doit être copié dans un répertoire qui se trouve dans la variable d'environnement du système `PATH`. Il y a deux fichiers de ce type, un pour la plateforme x86 et un pour la plateforme x64. Veuillez vous assurer que vous ajoutez à `PATH` celui qui correspond à votre plateforme JDK.
- Le string de connexion JDBC doit inclure la propriété `integratedSecurity=true`.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la documentation *Microsoft JDBC driver for SQL Server*, <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/jdbc/building-the-connection-url>.

Configurer une connexion JDBC

1. Lancez l'assistant de connexion de la base de données⁶⁷² et cliquez sur **Connexions JDBC**.
2. Si requis, saisissez une liste de chemins d'accès de fichiers `.jar` séparée par des points-virgules dans le champ *Classpaths*. Les bibliothèques `.jar` qui sont saisies ici seront chargées dans l'environnement en plus de celles déjà définies dans la variable d'environnement `CLASSPATH`⁶⁹². Les pilotes JDBC trouvés dans les bibliothèques source `.jar` référencés par le biais du champ *Classpaths* et le `CLASSPATH`⁶⁹² du système sont recensés dans la liste déroulante *Pilote* (voir la prochaine étape).

JDBC Connections

Enter a connection string and select (or enter manually) a valid JDBC driver. Click on 'Connect' to proceed.

Classpaths:

Driver:

Username:

Password:

Database URL:

3. Dans le champ *Pilote*, sélectionnez le pilote JDBC depuis la liste ou saisissez un nom Java class. La liste contiendra les pilotes JDBC configurés à travers dans le champ *Classpaths* (voir ci-dessus) et la variable d'environnement `CLASSPATH`⁶⁹².

Les chemins de pilote JDBC définis dans la variable `CLASSPATH`, ainsi que dans tout chemin de fichier `.jar` saisis directement dans la boîte de dialogue de connexion de base de données sont tous fournis sur la Java Virtual Machine (JVM). La JVM décide ensuite quels pilotes utiliser pour établir une connexion. Il est recommandé de garder une trace des classes Java chargées dans la JVM pour ne pas créer de conflits de pilotes JDBC potentiels et éviter des résultats inattendus lors d'une connexion à la base de données.

4. Saisissez le nom utilisateur et le mot de passe de la base de données dans les champs correspondants.
5. Dans le champ *URL de base de données*, saisissez la connexion JDBC URL (chaîne de connexion JDBC) dans le format spécifique de votre type de base de données. La table suivante décrit la syntaxe des chaînes de connexion JDBC pour des types de bases de données communs.

Base de données	URL de connexion JDBC
Firebird	<code>jdbc:firebirdsql://<host>[:<port>]/<database path or alias></code>
IBM DB2	<code>jdbc:db2://hostName:port/databaseName</code>
IBM DB2 for i	<code>jdbc:as400://[host]</code>
IBM Informix	<code>jdbc:informix-sqli://hostName:port/databaseName:INFORMIXSERVER=myserver</code>
MariaDB	<code>jdbc:mariadb://hostName:port/databaseName</code>
Microsoft SQL Server	<code>jdbc:sqlserver://hostName:port;databaseName=name</code>
MySQL	<code>jdbc:mysql://hostName:port/databaseName</code>
Oracle	<code>jdbc:oracle:thin:@hostName:port:SID</code> <code>jdbc:oracle:oci:@//hostName:port:service</code>
Oracle XML DB	<code>jdbc:oracle:oci:@//hostName:port:service</code>
PostgreSQL	<code>jdbc:postgresql://hostName:port/databaseName</code>
Progress OpenEdge	<code>jdbc:datadirect:openedge://host:port;databaseName=db_name</code>
Sybase	<code>jdbc:sybase:Tds:hostName:port/databaseName</code>
Teradata	<code>jdbc:teradata://databaseServerName</code>

Notez que des variations de la syntaxe des formats recensés ci-dessus sont également possible. Par exemple, l'URL de la base de données peut exclure le port ou peut inclure le nom utilisateur et le mot de passe de la base de données. Vérifiez la documentation du distributeur de la base de données pour plus de détails.

6. Cliquez sur **Connexion**.

10.2.5.1 Configuration de CLASSPATH

La variable d'environnement `CLASSPATH` est utilisée par Java Runtime Environment (JRE) ou le Kit de développement Java (JDK) pour situer les classes Java et d'autres fichiers de ressource sur votre système d'exploitation. Lorsque vous vous connectez à une base de données par le biais de JDBC, cette variable doit être configurée pour contenir le chemin vers le pilote JDBC sur votre système d'exploitation, et, dans certains cas, le chemin vers des fichiers de bibliothèques supplémentaires spécifiques au type de base de données que vous utilisez.

La table suivante recense des chemins de fichier échantillon qui doivent généralement être inclus dans la variable `CLASSPATH`. Vous devrez éventuellement ajuster cette information sur la base de l'emplacement du pilote JDBC sur votre système, du nom de pilote JDBC, et de la version JRE/JDK présente sur votre système d'exploitation. Pour éviter tout problème de connectivité, contrôlez les instructions d'installation et les étapes de configuration de pré-installation ou de post-installation applicables au pilote JDBC installé sur votre système d'exploitation.

Base de données	Entrées CLASSPATH échantillons
Firebird	C:\Program Files\Firebird\Jaybird-2.2.8-JDK_1.8\jaybird-full-2.2.8.jar
IBM DB2	C:\Program Files (x86)\IBM\SQLLIB\java\db2jcc.jar;C:\Program Files (x86)\IBM\SQLLIB\java\db2jcc_license_cu.jar;
IBM DB2 pour i	C:\jt400\jt400.jar;
IBM Informix	C:\Informix_JDBC_Driver\lib\ifxjdbc.jar;
Microsoft SQL Server	C:\Program Files\Microsoft JDBC Driver 4.0 for SQL Server\sqljdbc_4.0\enu\sqljdbc.jar
MariaDB	<installation directory>\mariadb-java-client-2.2.0.jar
MySQL	<installation directory>\mysql-connector-java- <i>version</i> -bin.jar;
Oracle	ORACLE_HOME\jdbc\lib\ojdbc6.jar;
Oracle (avec XML DB)	ORACLE_HOME\jdbc\lib\ojdbc6.jar;ORACLE_HOME\LIB\xmlparserv2.jar;ORACLE_HOME\RDBMS\jlib\xdb.jar;
PostgreSQL	<installation directory>\postgresql.jar
Progress OpenEdge	%DLC%\java\openedge.jar;%DLC%\java\pool.jar; Note : Si le Progress OpenEdge SDK est installé sur la machine, %DLC% est le répertoire où OpenEdge est installé.
Sybase	C:\sybase\jConnect-7_0\classes\jconn4.jar
Teradata	<installation directory>\tdgssconfig.jar;<installation directory>\terajdbc4.jar

Veuillez prendre note des points suivants :

- Le paramètre `CLASSPATH` est disponible dans le paramètre des Variables d'environnement sur votre système Windows. Inclure dans le chemin `CLASSPATH` où le pilote JDBC est situé, le séparant d'autres chemins par un point-virgule.
- Modifier la variable `CLASSPATH` peut affecter le comportement des applications Java sur votre machine. Pour comprendre les possibles implications avant de poursuivre, consultez la documentation Java.
- Les variables d'environnement peuvent être utilisateur ou système. Pour changer les variables d'environnement système, vous aurez besoin de droits administratifs sur le système d'exploitation.
- Après avoir modifié la variable d'environnement, redémarrez les programmes en cours pour que la configuration puisse prendre effet. En alternative, déconnectez-vous ou redémarrez votre système d'exploitation.

10.2.6 Connexion ODBC


ODBC (Open Database Connectivity) est une technologie d'accès de données largement utilisée qui vous permet de vous connecter à une base de données depuis StyleVision. Elle peut être utilisée soit en tant que principal moyen pour se connecter à la base de données, ou comme alternative aux connexions pilotées native, OLE DB ou JDBC.

Pour se connecter à une base de données par le biais d'ODBC, vous devrez tout d'abord créer un nom de source de données (DSN) ODBC sur le système d'exploitation. Cette étape n'est pas nécessaire si le DSN a déjà été créé, par exemple par un autre utilisateur du système d'exploitation. Le DSN représente une manière uniforme de décrire la connexion de base de données à toute application client prise en charge ODBC du système d'exploitation, y compris StyleVision. Les variables peuvent être de types suivants :

- DSN Système
- DSN Utilisateur
- DSN Fichier

Une source de données *System* est accessible par tous les utilisateurs avec des privilèges sur le système d'exploitation. Une source de données *Utilisateur* est disponible pour l'utilisateur l'ayant créée. Enfin, si vous créez un *DSN Fichier*, la source de données sera créée en tant que fichier avec une extension .dsn que vous pouvez partager avec d'autres utilisateurs, à condition qu'ils aient installé les pilotes utilisés par la source de données.

Tout DSN déjà disponible sur votre machine est recensé par la boîte de dialogue de connexion de base de données lorsque vous cliquez sur **connexions ODBC** dans la boîte de dialogue de connexion ODBC (*voir capture d'écran ci-dessous*).



Si un DSN vers la base de données requise n'est pas disponible, l'assistant de connexion à la base de données de StyleVision vous guidera pendant la création ; néanmoins, vous pouvez aussi le créer directement sur votre système d'exploitation Windows. Dans tous les cas, avant de commencer, assurez-vous que le pilote ODBC applicable pour votre base de données se trouve dans la liste des pilotes ODBC disponibles pour le système d'exploitation (voir [Consulter les pilotes ODBC disponibles](#) ⁶⁹⁶).

Se connecter avec un nouveau DSN

Pour se connecter avec un nouveau DSN, exécutez les étapes suivantes. Notez que, pour créer un DSN Système, vous avez besoin de droits administratifs sur le système d'exploitation et StyleVision doit être exécuté comme administrateur.

1. [Lancez l'assistant de connexion à la base de données](#) ⁶⁷².
2. Dans le dialogue de connexion à la base de données, cliquez sur **Connexions ODBC**.
3. Sélectionnez un type de source de données (DSN Utilisateur, DSN Système, DSN Fichier).
4. Cliquez sur **Ajouter**
5. Sélectionnez un pilote, puis cliquez sur **DSN Utilisateur** ou **DSN Système** (dépendant du type de DSN que vous voulez créer). Si le pilote applicable pour votre base de données n'est pas dans la liste, téléchargez-le de la base de données et installez-le (voir [Aperçu des pilotes de base de données](#) ⁶⁷⁴).
6. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, remplissez toute information de connexion spécifique au pilote pour compléter la configuration.

Pour que la connexion soit établie avec succès, vous devrez fournir le nom d'hôte (ou l'adresse IP) du serveur de base de données, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe de la base de données. Il peut y avoir d'autres paramètres de connexion optionnels - ces paramètres varient entre les fournisseurs de bases de données. Pour lire des informations plus détaillées concernant les paramètres spécifiques à chaque méthode de connexion, veuillez consulter la documentation du fournisseur du pilote. Pour se connecter en utilisant un DSN existant : Ceci vous permet de réutiliser les détails liés à la connexion de base de données à chaque fois que vous voulez vous connecter à la base de données. Veuillez noter que les DSN Utilisateur sont ajoutés à la liste des DSN Utilisateur alors que les DSN Système sont ajoutés à la liste des DSN Système.

Se connecter à un DSN existant

Pour se connecter à un DSN existant, suivez les étapes suivantes.

1. [Lancez l'assistant de connexion à la base de données](#) ⁶⁷².
2. Cliquez sur **ODBC Connections**.
3. Sélectionnez le type de la source de données existante (DSN Utilisateur, DSN Système, DSN Fichier).
4. Cliquez sur l'enregistrement DSN existant, puis cliquez sur **Se connecter**.

Construire une chaîne de connexion basée sur un fichier .dsn existant

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. [Lancez l'assistant de connexion à la base de données](#) ⁶⁷².
2. Cliquez sur **ODBC Connections**.
3. Sélectionnez **Générer une chaîne de connexion**, puis cliquez sur **Générer**.
4. Si vous souhaitez construire la chaîne de connexion en utilisant un DSN Fichier, cliquez sur l'onglet *Source de données de fichier*. Sinon, cliquez sur l'onglet *Source de données de l'appareil*. (Les DSN Système et DSN Utilisateur sont connus comme sources de données « Appareil ».)
5. Sélectionnez le fichier .dsn requis, puis cliquez sur **OK**.

Se connecter en utilisant une chaîne de connexion préparée

Pour ce faire, procédez comme suit :


1. [Lancez l'assistant de connexion à la base de données](#) ⁶⁷².
2. Cliquez sur **ODBC Connections**.
3. Sélectionnez **Générer une chaîne de connexion**.
4. Collez la chaîne de connexion dans la fenêtre fournie, puis cliquez sur **Se connecter**.

10.2.6.1 Consulter les pilotes ODBC disponibles

Vous pouvez consulter les pilotes ODBC disponibles sur votre système d'exploitation dans l'Administrateur de source de données ODBC. Vous pouvez accéder à l'Administrateur de source de données ODBC (`odbcad32.exe`) à partir du Panneau de configuration Windows, sous Outils d'administration. Dans les systèmes d'exploitation 64-bit, vous trouverez deux versions de ce programme d'exécution :

- La version 32-bit du fichier `odbcad32.exe` est située dans le répertoire `c:\Windows\SysWow64` (en partant du fait que `c:` est votre pilote de système).
- La version 64-bit du fichier `odbcad32.exe` est située dans le répertoire `c:\Windows\System32`.

Tout pilote de base de données 32-bit installé sera visible dans la version 32-bit de l'Administrateur de source de données ODBC (*capture d'écran ci-dessous*), alors que les pilotes 64-bit seront visibles dans la version 64-bit. Veuillez donc vous assurer que vous contrôlez les pilotes de base de données depuis les versions pertinentes de l'Administrateur de source de données ODBC.



Si le pilote de votre base de données cible n'existe pas dans la liste, ou si vous souhaitez ajouter un autre pilote, vous devrez le télécharger auprès du distributeur de base de données (voir [Aperçu des pilotes de base de données](#)⁶⁷⁴). Une fois que le pilote ODBC est disponible sur votre système, vous êtes prêt à créer des connexions ODBC (voir [Configurer une connexion ODBC](#)⁶⁹⁴).

10.2.7 Connexion SQLite

[SQLite](#) est un type autonome de base de données sur base de fichier, idéal pour des scénarios mettant l'accent sur la portabilité et la simplicité de configuration. Puisque les bases de données SQLite sont prises en charge nativement par StyleVision, vous n'aurez pas besoin d'installer des pilotes pour les connecter.

Notes de prise en charge de la base de données SQLite

- Sur Linux, le timeout pour l'exécution d'instruction n'est pas pris en charge pour les bases de données SQLite.
- La recherche plein texte n'est pas prise en charge pour les tables.


- SQLite permet des valeurs de types de données différents dans chaque ligne d'une table donnée. Toutes les valeurs traitées doivent être compatibles avec le type de colonne déclaré ; c'est pourquoi les valeurs non attendues peuvent être extraites et les erreurs d'exécution peuvent se produire si votre base de données SQLite a des valeurs de ligne qui ne sont pas les mêmes que le type de colonne déclaré.

Important : Il est recommandé de créer des tables avec le mot-clé `STRICT` afin de garantir un comportement plus prévisible de vos données. Autrement, les données ne sont pas écrites ou lues correctement lorsque les valeurs de différents types sont mélangées dans une colonne. Pour en savoir plus sur les tables `STRICT`, voir la [documentation SQLite](#).

10.2.7.1 Contraintes de clé étrangère

Lorsque vous vous connectez à une base de données SQLite existante depuis StyleVision, les contraintes de clé étrangère sont activées par défaut. Elles aident à préserver l'intégrité des données dans votre base de données. Par exemple, lorsque des clés étrangères sont activées, il n'est pas possible de supprimer un enregistrement d'une table si elle a des dépendances dans une autre table.

Dans certains cas, vous souhaitez éventuellement contourner temporairement ce comportement et désactiver les clés étrangères, peut-être pour mettre à jour ou insérer plusieurs lignes de données sans recevoir d'erreurs de validation des données. Afin de désactiver explicitement des clés étrangères avant de vous connecter à la base de données SQLite, choisir l'option **Désactiver clés étrangères** disponible dans l'assistant de la base de données.



Lorsque les clés étrangères sont désactivées, vous pourrez effectuer des opérations par rapport aux données qui ne seraient habituellement pas possible en raison des contrôles de validation. En même temps, vous courez néanmoins le risque d'introduire des données erronées dans la base de données ou de créer des lignes « orphelines ». (Un exemple de ligne « orpheline » serait une adresse dans la table des « adresses » non associée à une personne dans la table « personne », car la personne a été supprimée, mais son adresse associée ne l'a pas été.)

10.2.8 Connexions natives

Les connexions natives sont des connexions directes vers des propres protocoles de réseau et pilotes de la base de données. Pour cette raison, aucun pilote supplémentaire ne doit être installé. Les connexions natives fournissent la méthode la plus efficace d'interaction avec la base de données et une prise de charge complète des fonctions.

Si vous avez l'intention de déployer des fichiers pour l'exécution sur le serveur Linux, vous ne devez pas installer les pilotes sur le serveur cible.

Vous pouvez configurer des connexions natives dans les BD suivantes :

- MariaDB
- MySQL
- SQLite
- PostgreSQL

Configuration de connexion

Pour définir une connexion native, suivez les étapes suivantes ci-dessous :

1. [Lancer l'assistant de connexion à la base de données](#) ⁶⁷².
2. Sélectionnez la BD à laquelle vous voulez vous connecter.
3. Dans le dialogue qui apparaît, saisissez les détails de connexion pertinents, par exemple, l'hôte (par ex., *localhost*), en option le port (typiquement 5432), Mode SSL dans le cas de MySQL, le nom de la base de données, nom utilisateur et mot de passe dans les boîtes correspondantes.
4. Cliquez sur **Connexion**.

Connexions SQLite

Pour des informations détaillées sur les connexions SQLite, voir le sujet [Connexion SQLite](#) ⁶⁹⁷.

Notes pour PostgreSQL

Si le serveur de base de données PostgreSQL se trouve sur une machine différente, veuillez noter les points suivants :

- Le serveur de base de données PostgreSQL doit être configuré de manière à accepter les connexions provenant des clients. En particulier, le fichier **pg_hba.conf** doit être configuré de manière à permettre des connexions non locales. Ensuite, le fichier **postgresql.conf** doit être configuré de manière à écouter des adresses IP et des ports spécifiés. Pour plus d'information, consultez la documentation PostgreSQL (<https://www.postgresql.org/docs/9.5/static/client-authentication-problems.html>).
- Le serveur doit être configuré de manière à accepter les connexions sur le port désigné (en général 5432) par le biais du pare-feu. Par exemple, sur un serveur de base de données exécuté sur Windows, une règle peut être créée pour permettre des connexions sur le port 5432 par le biais du pare-feu, depuis **Panneau de configuration > Pare-feu Windows > Fonctions avancées > Règles entrantes**.

10.2.9 Ressources globales

Après avoir créé une base de données en tant que ressource globale, ses détails de connexion sont stockés et peuvent être utilisés dans tous les produits Altova installés sur votre appareil.

Créer une base de données en tant que ressource globale

Pour créer une base de données en tant que ressource globale, suivez les étapes suivantes

1. Dans le menu **Outils** de StyleVision, cliquez sur les **Ressources globales**.
2. Cliquez sur **Ajouter**, puis cliquez sur Base de données.
3. Saisissez un nom pour la ressource globale dans le champ *Resource Alias*.
4. Cliquez sur **Choose Database**. L'[assistant de connexion](#)⁶⁷² apparaît.
5. Utiliser l'assistant de connexion pour ajouter une connexion de base de données, tel que décrit ci-dessus.

Utiliser une base de données ressource globale

Pour utiliser une base de données qui a été créée en tant que ressource globale (*voir-ci-dessus*), suivez les étapes suivantes :

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données, tel que décrit ci-dessus.
2. Sélectionnez les Ressources globales. Toutes les bases de données qui ont été créées en tant que ressources globales seront recensées par leurs noms dans le volet des Ressources globales (*voir la capture d'écran ci-dessous*).



3. Sélectionnez la ressource globale de votre choix. Astuce : déplacez le curseur sur une ressource globale dans la liste afin de voir l'information sur les bases de données.

10.2.10 Exemples de connexion à la base de données

Cette section comprend des exemples de connexion à une base de données provenant de StyleVision par le biais de ADO, ODBC ou JDBC. Les exemples de connexion ADO.NET sont recensés séparément, voir [Chaînes de connexion échantillons ADO.NET](#)⁶⁸⁸. Pour consulter des instructions concernant la mise en place

d'une connexion native sur PostgreSQL et SQLite, voir [Configurer une connexion PostgreSQL](#)⁶⁹⁹ et [Configurer une connexion SQLite](#)⁶⁹⁷, respectivement.

Veuillez prendre note des points suivants :

- Les instructions peuvent différer si votre configuration Windows, l'environnement de réseau et le client de base de données ou le logiciel de serveur ne sont pas les mêmes que ceux décrits dans chaque exemple.
- En ce qui concerne la plupart des types de base de données, il est possible de se connecter en utilisant plus d'une technologie d'accès aux données (ADO, ADO.NET, ODBC, JDBC) ou pilote. La performance de la connexion de la base de données, ainsi que ses fonctions et ses limitations dépendront du pilote sélectionné, du logiciel client de base de données (le cas échéant), et de tout autre paramètre de connectivité que vous êtes susceptible d'avoir configuré outre StyleVision.

10.2.10.1 Firebird (JDBC)

Cet exemple illustre comment se connecter à la base de données Firebird par le biais de JDBC.

Prérequis

- JRE (Java Runtime Environment) ou Java Development Kit (JDK) doit être installé. Il peut s'agir soit d'Oracle JDK, soit d'un build open source comme Oracle OpenJDK. StyleVision déterminera le chemin vers la Java Virtual Machine (JVM) depuis les emplacements suivants, dans l'ordre suivant : (i) le chemin personnalisé JVM que vous avez éventuellement défini dans l'application **Options**; ; (ii) le chemin JVM trouvé dans le registre Windows; (iii) la variable d'environnement `JAVA_HOME`.
- Assurez-vous que la plateforme de StyleVision (32-bit, 64-bit) correspond à celle du JRE/JDK.
- Le pilote Firebird JDBC doit être disponible sur votre système d'exploitation (il prend la forme d'un fichier .jar qui offre une connectivité à la base de données). Le pilote peut être téléchargé depuis le site web Firebird (<https://www.firebirdsql.org/>). Cet exemple utilise *Jaybird 5.0.6*.
- Vous disposez des détails de connexion de base de données suivante : l'hôte, le port, le chemin de base de données , le nom ou l'alias, le nom utilisateur et le mot de passe.

Connexion

1. [Lancez l'assistant de connexion à la base de données](#)⁶⁷² et cliquez sur **Connexions JDBC** (voir [Connexion JDBC](#)⁶⁹⁰ pour une capture d'écran du dialogue).
2. Dans le champ *Classpaths*, saisissez le chemin vers le fichier .jar qui fournit la connectivité vers la base de données. Le cas échéant, vous pouvez également saisir une liste séparée-point-virgule des chemins de fichier .jar. Si vous avez [ajouté un chemin de fichier au CLASSPATH](#)⁶⁹² du système, vous pouvez laisser ce champ vide.
3. Dans le champ *Pilote*, sélectionnez le pilote approprié. Les pilotes pertinents seront disponibles uniquement si un chemin de fichier .jar valide se trouve dans le champ *Classpaths* ou dans la variable d'environnement `CLASSPATH`.
4. Saisissez un nom utilisateur et mot de passe pour la base de données dans les champs correspondants.
5. Saisissez la chaîne de connexion JDBC dans le champ *URL de base de données* selon le modèle dans la table ci-dessous, remplaçant les valeurs en surbrillance avec celles de votre serveur de base de données.
6. Cliquez sur **Se connecter**.

Les détails de connexion de l'exemple Firebird

Champ	Valeur
Classpaths	C:\jdbc\firebird\jaybird-full-5.0.6.jar
Pilote	org.firebirdsql.jdbc.FBDriver
URL de base de données	jdbc:firebirdsql://<host>[:<port>]/<database path or alias>

10.2.10.2 Firebird (ODBC)

Cet exemple illustre comment se connecter à une base de données Firebird 2.5.4 fonctionnant sur un serveur Linux.


Prérequis

- Le serveur de base de données Firebird est configuré pour accepter les connexions TCP/IP des clients.
- Le pilote Firebird ODBC doit être installé sur votre système d'exploitation. Cet exemple utilise la version de pilote Firebird ODBC 2.0.3.154 téléchargée depuis le [site web Firebird](#).
- Le client Firebird doit être installé sur votre système d'exploitation. Veuillez noter qu'aucun installateur autonome n'est disponible pour le client Firebird 2.5.4 ; le client fait partie du paquet d'installation du serveur Firebird. Vous pouvez télécharger le package d'installation du serveur Firebird depuis le [site web Firebird](#). Recherchez *le programme d'installation exécutable pour un Superclassic/Classic ou Superserver complet*. Pour n'installer que les fichiers client, choisir *installer client minimum - sans serveur, sans outils* lorsque vous suivrez les instructions de l'assistant.
- Vous disposez des détails de connexion à la base de données suivantes : le nom d'hôte du serveur ou l'adresse IP, le chemin de base de données (ou alias) sur le serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe.


Important : La plateforme du pilote Firebird ODBC et du client (32-bit ou 64-bit) doit correspondre à celle de StyleVision. De plus, la version du client Firebird doit correspondre à la version du serveur Firebird auquel vous vous connectez.

Connexion

1. [Lancer l'assistant de connexion à la base de données](#)⁶⁷² et cliquez sur **Connexions ODBC**.
2. Sélectionnez *DSN Utilisateur* (ou *DSN Système* si vous avez des privilèges administratifs), puis cliquez sur **Créer un nouveau DSN** .



3. Sélectionnez un pilote Firebird, puis cliquez sur *DSN Utilisateur* ou *DSN Système*, selon ce que vous aurez sélectionné à l'étape précédente. Si le pilote Firebird n'est pas disponible dans la liste, veuillez vous assurer qu'il est installé sur votre système d'exploitation (voir aussi [Consulter les pilotes ODBC disponibles](#)⁶⁹⁶).



4. Saisir les détails de connexion de base de données comme suit :

Nom de source de données (DSN)	Saisir un nom descriptif pour la source de données que vous êtes en train de créer.
--------------------------------	---

<i>Base de données</i>	<p>Saisissez le nom d'hôte du serveur ou l'adresse IP, suivi d'un double point, suivi d'un alias de base de données (ou chemin). Dans cet exemple, le nom d'hôte est <code>firebirdserv</code>, et l'alias de base de données est <code>products</code>, comme suit :</p> <pre>firebirdserv:products</pre> <p>L'utilisation d'une base de données assume que, côté serveur, l'administrateur de la base de données a configuré les <i>produits</i> d'alias pour pointer vers le fichier de base de données Firebird (.fdb) sur le serveur (voir la documentation Firebird pour plus de détails).</p> <p>Vous pouvez également utiliser l'adresse IP du serveur à la place du nom d'hôte et un chemin à la place d'un alias ; donc n'importe laquelle des chaînes de connexion d'échantillon est valide :</p> <pre>firebirdserver:/var/Firebird/databases/butterflies.fdb 127.0.0.1:D:\Misc\Lenders.fdb</pre> <p>Si la base de données se trouve sur la machine Windows locale, cliquer sur Parcourir et sélectionner directement le fichier de base de données Firebird (.fdb).</p>
<i>Client</i>	Saisissez le chemin du fichier fbclient.dll . Par défaut, il s'agit du sous-répertoire <code>bin</code> du répertoire d'installation Firebird.
<i>Compte de base de données</i>	Saisissez le nom d'utilisateur de la base de données fourni par l'administrateur de la base de données (dans cet exemple, <code>PROD_ADMIN</code>).
<i>Mot de passe</i>	Saisissez le mot de passe de la base de données fourni par l'administrateur de la base de données.

5. Cliquez sur **OK** pour terminer.


10.2.10.3 IBM DB2 (JDBC)

Cet exemple illustre comment se connecter à un serveur de base de données IBM DB2 par le biais de JDBC.

Prérequis

- JRE (Java Runtime Environment) ou Java Development Kit (JDK) doit être installé. Il peut s'agir soit d'Oracle JDK, soit d'un build open source comme Oracle OpenJDK. StyleVision déterminera le chemin vers la Java Virtual Machine (JVM) depuis les emplacements suivants, dans l'ordre suivant : (i) le chemin personnalisé JVM que vous avez éventuellement défini dans l'application **Options** ; (ii) le chemin JVM trouvé dans le registre Windows ; (iii) la variable d'environnement `JAVA_HOME`.
- Assurez-vous que la plateforme de StyleVision (32-bit, 64-bit) correspond à celle du JRE/JDK.
- Le pilote JDBC (un ou plusieurs fichiers .jar qui offrent une connectivité à la base de données) doit être disponible sur votre système d'exploitation. Cet exemple utilise le pilote JDBC disponible après avoir

installé la version 10.1 (64-bit) IBM Data Server Client. Pour installer les pilotes JDBC, choisir une installation *Typical*, ou sélectionner cette option explicitement sur l'assistant d'installation.



Si vous n'avez pas changé le chemin d'installation par défaut, les fichiers .jar requis se trouvent dans le répertoire C:\Program Files\IBM\SQLLIB\java après l'installation.

- Vous disposez des détails de connexion de base de données suivante : l'hôte, le port, le chemin de base de données , le nom ou l'alias, le nom utilisateur et le mot de passe.

Connexion

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données⁶⁷² et cliquez sur **Connexions JDBC** (voir [Connexion JDBC](#)⁶⁹⁰ pour une capture d'écran du dialogue).
2. Dans le champ *Classpaths*, saisissez le chemin vers le fichier .jar qui fournit la connectivité vers la base de données. Le cas échéant, vous pouvez également saisir une liste séparée-point-virgule des chemins de fichier .jar. Si vous avez [ajouté un chemin de fichier au CLASSPATH](#)⁶⁹² du système, vous pouvez laisser ce champ vide.
3. Dans le champ *Pilote*, sélectionnez le pilote approprié. Les pilotes pertinents seront disponibles uniquement si un chemin de fichier .jar valide se trouve dans le champ *Classpaths* ou dans la variable d'environnement `CLASSPATH`.
4. Saisissez un nom utilisateur et mot de passe pour la base de données dans les champs correspondants.
5. Saisissez la chaîne de connexion JDBC dans le champ *URL de base de données* selon le modèle dans la table ci-dessous, remplaçant les valeurs en surbrillance avec celles de votre serveur de base de données.

6. Cliquez sur **Se connecter**.

Les détails de connexion de l'exemple IBM DB2

Champ	Valeur
Classpaths	C:\Program Files\IBM\SQLLIB\java\db2jcc.jar
Pilote	com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
URL de base de données	jdbc:db2://hostName:port/databaseName

10.2.10.4 IBM DB2 (ODBC)


Cet exemple illustre comment se connecter à une base de données IBM DB2 par le biais d'ODBC.

Prérequis


- IBM Data Server Client doit être installé et configuré sur votre système d'exploitation (cet exemple utilise IBM Data Server Client 9.7). Pour les instructions d'installation, vérifiez la documentation fournie avec votre logiciel IBM DB2. Après l'installation de IBM Data Server Client, vérifiez si les pilotes ODBC sont disponibles sur votre appareil (voir [Consulter les pilotes ODBC disponibles](#)⁶⁹⁶).
- Créer un alias de base de données. Il existe plusieurs manières de le faire :
 - Depuis l'assistant de configuration IBM DB2
 - Depuis le processeur de ligne de commande IBM DB2
 - Depuis l'assistant de source de données ODBC (dans ce cas, les instructions sont indiquées ci-dessous)
- Vous disposez des détails de connexion à la base de données suivants : hôte, base de données, port, nom utilisateur et mot de passe.

Connexion

1. [Lancer l'assistant de connexion à la base de données](#)⁶⁷², sélectionnez **Assistant de connexion**, puis **IBM DB2 (ODBC/JDBC)**. Cliquez sur **Suivant**.
2. Sélectionnez **ODBC** et cliquez sur **Suivant**.
3. Si vous êtes invité à éditer la liste de pilotes connus pour la base de données, sélectionnez les pilotes de base de données applicables à IBM DB2 (voir *Prérequis* ci-dessus) et cliquez sur **Suivant**.



4. Sélectionnez le pilote IBM DB2 depuis la liste, puis cliquez sur **Se connecter**. (Pour éditer la liste de pilotes disponibles, cliquez sur **Éditer les pilotes**, puis cochez ou décochez les pilotes IBM DB2 que vous souhaitez ajouter ou supprimer respectivement.)



5. Saisissez un nom de source de données (dans la capture d'écran ci-dessous, DB2DSN), puis cliquez sur **Ajouter**.

Sélectionnez l'alias de la base de données DB2 à enregistrer comme source de données ODBC ou cliquez sur Ajouter pour en créer un. Vous pouvez modifier le nom et la description de la source de données ou accepter les valeurs par défaut.

Nom de la source de données

Alias de la base de données

Description

6. Dans l'onglet *Source de données*, saisissez le nom utilisateur et le mot de passe pour la base de données.
7. Dans l'onglet *TCP/IP*, saisissez le nom de la base de données, un nom pour l'alias, le nom de l'hôte et le numéro de port, puis cliquez sur **OK**.

Source de données TCP/IP Options de sécurité Paramètres avancés

Nom de base de données

Alias de la base de données

Nom d'hôte

Numéro de port

☒ La base de données réside physiquement sur un hôte ou un système OS/400.

☒ Connexion directe au serveur

☐ Connexion au serveur via la passerelle

☐ Paramètres DCS

Optimisation pour l'application

8. Saisissez une nouvelle fois le nom utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur **OK**.

10.2.10.5 IBM DB2 pour i (JDBC)

Cet exemple illustre comment se connecter à un serveur de base de données IBM DB2 for i par le biais de JDBC.

Prérequis

- JRE (Java Runtime Environment) ou Java Development Kit (JDK) doit être installé. Il peut s'agir soit d'Oracle JDK, soit d'un build open source comme Oracle OpenJDK. StyleVision déterminera le chemin vers la Java Virtual Machine (JVM) depuis les emplacements suivants, dans l'ordre suivant : (i) le chemin personnalisé JVM que vous avez éventuellement défini dans l'application **Options** ; (ii) le chemin JVM trouvé dans le registre Windows; (iii) la variable d'environnement `JAVA_HOME`.
- Assurez-vous que la plateforme de StyleVision (32-bit, 64-bit) correspond à celle du JRE/JDK.
- Le pilote JDBC (un ou plusieurs fichiers .jar qui offrent une connectivité à la base de données) doit être disponible sur votre système d'exploitation. Cet exemple utilise la source ouverte **Toolbox for Java/JTOpen** version 9.8 (<http://jt400.sourceforge.net/>). Après avoir installé le package et l'avoir décompressé vers un répertoire local, les fichiers .jar requis seront disponibles dans le sous-répertoire **lib**.
- Vous disposez des détails de connexion de base de données suivante : l'hôte, le port, le chemin de base de données , le nom ou l'alias, le nom utilisateur et le mot de passe.

Connexion

1. Lancez [l'assistant de connexion à la base de données](#)⁶⁷² et cliquez sur **Connexions JDBC** (voir [Connexion JDBC](#)⁶⁹⁰ pour une capture d'écran du dialogue).
2. Dans le champ *Classpaths*, saisissez le chemin vers le fichier .jar qui fournit la connectivité vers la base de données. Le cas échéant, vous pouvez également saisir une liste séparée-point-virgule des chemins de fichier .jar. Si vous avez [ajouté un chemin de fichier au CLASSPATH](#)⁶⁹² du système, vous pouvez laisser ce champ vide.
3. Dans le champ *Pilote*, sélectionnez le pilote approprié. Les pilotes pertinents seront disponibles uniquement si un chemin de fichier .jar valide se trouve dans le champ *Classpaths* ou dans la variable d'environnement `CLASSPATH`.
4. Saisissez un nom utilisateur et mot de passe pour la base de données dans les champs correspondants.
5. Saisissez la chaîne de connexion JDBC dans le champ *URL de base de données* selon le modèle dans la table ci-dessous, remplaçant les valeurs en surbrillance avec celles de votre serveur de base de données.
6. Cliquez sur **Se connecter**.

Les détails de connexion de l'exemple IBM DB2 for i


Champ	Valeur
Classpaths	C:\jdbc\jtopen_9_8\jt400.jar
Pilote	<i>com.ibm.as400.access.AS400JDBCDriver</i>
URL de base de données	jdbc:as400://host[:<port>]/<database path or alias>

10.2.10.6 IBM DB2 pour i (ODBC)

Cet exemple illustre comment se connecter à une base de données *IBM DB2 for i* par le biais d'ODBC.

Prérequis


- *IBM System i Access for Windows* doit être installé sur votre système d'exploitation. Pour les instructions d'installation, vérifiez la documentation fournie avec votre logiciel *IBM DB2 for i*. Après l'installation, [vérifiez si le pilote ODBC est disponible sur votre appareil](#) ⁶⁹⁶.




- Vous disposez des détails de connexion à la base de données suivants : l'adresse IP du serveur de et la base de données, le nom d'utilisateur de la base de données et le mot de passe.
- Exécuter System i Navigator et suivez l'assistant pour créer une nouvelle connexion. Sur invitation à spécifier un système, saisissez l'adresse IP du serveur de la base de données. Après avoir créer la connexion, vérifiez la connexion en cliquant sur celle-ci et sélectionnez **Fichier | Diagnostics | Vérifier connexion**.

Connexion

1. [Lancer l'assistant de connexion à la base de données](#) ⁶⁷² et cliquez sur **Connexions ODBC**.
2. Cliquez sur *DSN Utilisateur* et cliquez sur **Créer un nouveau DSN** .
3. Sélectionnez le *pilote iSeries Access ODBC* depuis la liste et cliquez sur **DSN Utilisateur** (ou **DSN Système**, le cas échéant).



4. Saisissez un nom de source de données et sélectionnez la connexion depuis la zone de liste du Système. Dans cet exemple, le nom de la source de données est iSeriesDSN et le Système est 192.0.2.0.



5. Cliquez sur **Options de connexion**, sélectionnez *Utiliser l'ID utilisateur spécifiée ci-dessous* et saisissez le nom de l'utilisateur de la base de données (dans cet exemple, *DBUSER*).

Default user ID

☐ Use Windows user name

☒ Use the user ID specified below

DBUSER

☐ None

☐ Use System i Navigator default

☐ Use Kerberos principal

Signon dialog prompting

☒ Prompt for SQLConnect if needed

☐ Never prompt for SQLConnect

Security

☐ Do not use Secured Sockets Layer (SSL)

☐ Use Secured Sockets Layer (SSL)

☒ Use same security as System i Navigator connection

OK Cancel Help

6. Cliquez sur **OK**. La nouvelle source de données devient disponible dans la liste des DSN.
7. Cliquez sur **Se connecter**.
8. Saisissez le nom utilisateur et le mot de passe de la base de données quand vous y êtes invité, puis cliquez sur **OK**.

10.2.10.7 IBM Informix (JDBC)

Cet exemple illustre comment se connecter à un serveur de base de données IBM Informix par le biais de JDBC.

Prérequis

- JRE (Java Runtime Environment) ou Java Development Kit (JDK) doit être installé. Il peut s'agir soit d'Oracle JDK, soit d'un build open source comme Oracle OpenJDK. StyleVision déterminera le chemin vers la Java Virtual Machine (JVM) depuis les emplacements suivants, dans l'ordre suivant : (i) le chemin personnalisé JVM que vous avez éventuellement défini dans l'application **Options** ; (ii) le chemin JVM trouvé dans le registre Windows ; (iii) la variable d'environnement `JAVA_HOME`.
- Assurez-vous que la plateforme de StyleVision (32-bit, 64-bit) correspond à celle du JRE/JDK.
- Le pilote JDBC (un ou plusieurs fichiers .jar qui offrent une connectivité à la base de données) doit être disponible sur votre système d'exploitation. Dans cet exemple, le pilote IBM Informix JDBC version 3.70 est utilisé. En ce qui concerne les instructions d'installation du pilote, voir la documentation fournie avec le pilote ou bien le manuel « IBM Informix JDBC Driver Programmer's Guide »).

- Vous disposez des détails de connexion à la base de données suivants : hôte, nom du serveur Informix, base de données, port, nom d'utilisateur et mot de passe.

Connexion

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données⁶⁷² et cliquez sur **Connexions JDBC** (voir [Connexion JDBC](#)⁶⁹⁰ pour une capture d'écran du dialogue).
2. Dans le champ *Classpaths*, saisissez le chemin vers le fichier `.jar` qui fournit la connectivité vers la base de données. Le cas échéant, vous pouvez également saisir une liste séparée-point-virgule des chemins de fichier `.jar`. Si vous avez [ajouté un chemin de fichier au CLASSPATH](#)⁶⁹² du système, vous pouvez laisser ce champ vide.
3. Dans le champ *Pilote*, sélectionnez le pilote approprié. Les pilotes pertinents seront disponibles uniquement si un chemin de fichier `.jar` valide se trouve dans le champ *Classpaths* ou dans la variable d'environnement `CLASSPATH`.
4. Saisissez un nom utilisateur et mot de passe pour la base de données dans les champs correspondants.
5. Saisissez la chaîne de connexion JDBC dans le champ *URL de base de données* selon le modèle dans la table ci-dessous, remplaçant les valeurs en surbrillance avec celles de votre serveur de base de données.
6. Cliquez sur **Se connecter**.

Détails de connexion de l'exemple IBM Informix

Champ	Valeur
Classpaths	C:\Informix_JDBC_Driver\lib\ifxjdbc.jar
Pilote	<i>com.informix.jdbc.IfxDriver</i>
URL de base de données	jdbc:informix- sqli://hostName:port/databaseName:INFORMIXSERVER=myserver;

10.2.10.8 MariaDB (ODBC)

Cet exemple indique comment se connecter à un serveur de base de données MariaDB par le biais d'ODBC.


Prérequis

- Le [Connecteur MariaDB ODBC](#) doit être installé.
- Vous disposez des détails de connexion à la base de données suivants : hôte, base de données, port, nom utilisateur et mot de passe.


Connexion

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données⁶⁷², sélectionnez **Assistant de connexion**, puis *MariaDB (ODBC/ Natif)*. Cliquez sur **Suivant**.
2. Choisissez *Créer un nouveau nom de source de données (DSN) avec le pilote* et choisissez le *pilote MariaDB ODBC 3.0*. Si ce pilote n'est pas disponible dans la liste, cliquez sur **Éditer pilotes**, et choisissez un des pilotes MariaDB disponibles (la liste contient tous les pilotes ODBC installés dans

votre système d'opération). Cliquez sur **Se connecter** pour lancer le nouvel assistant de source de données.



3. Dans le premier écran de l'assistant, saisissez un nom pour la source de données, en option, une description pour aider à identifier cette source de données ODBC dans l'avenir et cliquez sur **OK**.
4. Dans le prochain écran (capture d'écran ci-dessous), remplissez les identifiants de connexion dans la base de données (Serveur TCP/IP, nom utilisateur et mot de passe), choisissez une base de données et cliquez sur **Test DSN**.



5. Une fois la connexion établie avec succès, un message est affiché à cet effet. Cliquez sur **Suivant** et terminez l'assistant. D'autres paramètres seront éventuellement nécessaires, par exemple, des certificats SSL si vous vous connectez à MariaDB par le biais d'une connexion sécurisée).


Note : Si le serveur de base de données est à distance, il doit être configuré par l'administrateur du serveur pour accepter les connexions à distance depuis l'adresse IP de votre appareil.

10.2.10.9 Microsoft Access (ADO)


Une manière simple de se connecter à une base de données Microsoft Access est de suivre les instructions de l'assistant et de parcourir le fichier de base de données, tel que montré dans la section [Connexion à une base de données Microsoft Access existante](#)⁶⁸¹. Une approche alternative est de définir explicitement une connexion ADO, tel que montré dans cette section. Cette approche est utile si votre base de données est protégée par un mot de passe. (Il est également possible de se connecter à Microsoft Access par le biais d'une connexion ODBC, mais ce scénario a des limites, il vaut donc mieux l'éviter.)

Connexion

1. [Lancez l'assistant de connexion à la base de données](#)⁶⁷².
2. Cliquez sur **Connexions ADO**, puis cliquez sur **Générer**.
3. Dans le dialogue qui apparaît (*capture d'écran ci-dessous*), allez à l'onglet *Fournisseur*, sélectionnez *Fournisseur Microsoft Office 15.0 Access Database Engine OLE DB*, puis cliquez sur **Suivant**.



4. Allez à l'onglet *Connexion* du dialogue, et dans le champ *Source de données*, saisissez le chemin vers le fichier Microsoft Access en format UNC, par exemple, `\\myserver\mynetworkshare\Reports\Revenue.accdb`, où `myserver` est le nom du serveur et `mynetworkshare` est le nom du partage de réseau.
5. Sur l'onglet *All* (Toutes), double-cliquez sur la propriété *Jet OLEDB:Database Password* et saisissez le mot de passe de la base de données comme valeur de la propriété (*voir la capture d'écran ci-dessous*)



Si vous n'arrivez toujours pas à vous connecter, localisez le fichier d'information du groupe de travail (System.MDW) applicable à votre profil utilisateur et définissez la valeur de *Jet OLEDB: System database* sur le chemin d'accès du fichier System.MDW.

10.2.10.10 Microsoft Azure SQL (ODBC)

Afin de vous connecter correctement à une base de données Azure SQL, vous devez installer le dernier [SQL Server Native Client](#).

Pour information sur la connexion d'une base de données Azure SQL dans le cloud, voir cette [entrée du blog Altova](#).


10.2.10.11 Microsoft SQL Server (ADO)

Cet exemple indique comment se connecter à une base de données SQL Server avec ADO. Ces instructions fonctionnent avec le [Microsoft OLE DB Driver for SQL Server \(MSOLEDBSQL\)](#) recommandé qui correspond à votre plateforme StyleVision (32-bit or 64-bit). Pour d'autres fournisseurs ADO, les instructions seraient semblables, mais vous allez éventuellement devoir définir des propriétés de connexion supplémentaires tel que décrit dans [Configurer les Propriétés de lien des données du serveur SQL](#)⁶⁸².


Note : *Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (SQLOLEDB)* est connu pour avoir des soucis avec la liaison de paramètre à partir de requêtes complexes comme Common Table Expressions (CTE) et des déclarations imbriquées SELECT.

Connexion

1. [Lancez l'assistant de connexion à la base de données](#)⁶⁷², sélectionnez **Assistant de connexion**, puis *Microsoft SQL Serveur (ADO)*. Cliquez sur **Suivant**.
2. Une liste des fournisseurs ADO disponibles est affichée (*voir capture d'écran ci-dessous*). Dans cet exemple, nous utilisons *Microsoft OLE DB Driver for SQL Server*. S'il ne figure pas dans la liste, assurez-vous qu'il est installé sur votre ordinateur.



3. Cliquez sur **Suivant**. Le dialogue Propriétés de lien des données apparaît (*capture d'écran ci-dessous*).



4. Dans l'onglet *Se connecter*, sélectionnez ou saisissez le nom du serveur de la base de données, par exemple `SQLSERV01`. Si vous vous connectez à une instance de Serveur SQL dénommée, le nom du serveur ressemblera à `SQLSERV01\SOMEINSTANCE`.
5. Si le serveur de la base de données a été configuré pour permettre des connexions depuis des utilisateurs authentifiés dans le domaine Windows, sélectionnez Windows Authentication. Sinon,

- sélectionnez Authentification du serveur SQL, décochez la case « Blank password » et saisissez les identifiants de base de données dans les champs pertinents.
- Sélectionnez la case *Autoriser enregistrer mot de passe* et la base de données à laquelle vous vous connectez (dans cet exemple, *Nanonull*).
 - Vous pouvez tester la connexion en cliquant sur **Tester connexion**.
 - Cliquez sur **OK** une fois terminé.

10.2.10.12 Microsoft SQL Server (ODBC)


Cet exemple indique comment se connecter à une base de données SQL Server avec ODBC.

Prérequis


Téléchargez et installez Microsoft ODBC Driver for SQL Server depuis le [site web Microsoft](#). Cet exemple utilise le Pilote Microsoft ODBC 17 pour SQL Server pour se connecter à une base de données SQL Server 2016. Vous allez éventuellement avoir besoin d'une version de pilote ODBC différente, dépendant de votre version SQL Server. Pour information relative à la compatibilité, voir les exigences du système du pilote.

Connexion

- [Lancez l'assistant de connexion à la base de données](#)⁶⁷² et cliquez sur **Connexions ODBC**.
- Sélectionnez *DSN Utilisateur* (ou *DSN Système* si vous avez des privilèges administratifs), puis cliquez sur **Créer un nouveau DSN** .
- Sélectionnez le pilote depuis la liste. Veuillez noter que le pilote apparaît dans la liste uniquement après qu'il ait été installé.



- Cliquez sur *DSN Utilisateur* (ou *System DSN* si vous créez un DNS Système). La création d'un DNS Système exige que StyleVision soit exécuté en tant qu'administrateur. C'est pourquoi, afin de créer un DNS Système, annulez l'assistant, assurez-vous d'exécuter StyleVision en tant qu'administrateur et effectuez les étapes ci-dessus à nouveau.
- Saisissez un nom pour la source de données, en option, une description pour identifier cette connexion et sélectionnez le serveur SQL depuis la liste vers laquelle vous voulez vous connecter. Cliquez sur **Suivant** pour vous rendre au prochain écran.



Microsoft SQL Server DSN Configuration

This wizard will help you create an ODBC data source that you can use to connect to SQL Server.

What name do you want to use to refer to the data source?

Name:


How do you want to describe the data source?

Description:

Which SQL Server do you want to connect to?

Server:

6. Dans le prochain écran, sélectionnez la méthode d'authentification à utiliser. Si le serveur de la base de données a été configuré pour permettre des connexions depuis les utilisateurs authentifiés sur le domaine Windows, sélectionnez *Avec l'authentification Windows intégrée*. Sinon, sélectionnez une des autres options, le cas échéant. Cet exemple utilise *Avec authentification SQL Server*, qui requiert que le nom utilisateur et le mot de passe soient saisis dans les cases pertinentes. Cliquez sur **Suivant** une fois terminé.



Create a New Data Source to SQL Server

How should SQL Server verify the authenticity of the login ID?

☐ With Integrated Windows authentication.
SPN (Optional):

☐ With Azure Active Directory Integrated authentication.

☒ With SQL Server authentication using a login ID and password entered by the user.

☐ With Azure Active Directory Password authentication using a login ID and password entered by the user.


☐ With Azure Active Directory Interactive authentication using a login ID entered by the user.

Login ID: dbuser

Password:

< Back Next > Cancel Help

7. Dans le prochain écran de votre exemple (*capture d'écran ci-dessous*), nous avons sélectionné *Modifier la base de données* et saisi *Sandbox* (le nom de la base de données vers laquelle se connecter). Cliquez sur **Suivant** une fois que vous avez saisi les paramètres que vous voulez avoir.



Microsoft SQL Server

☒ Change the default database to:

Sandbox

Mirror server:

SPN for mirror server (Optional):

☐ Attach database filename:

☒ Use ANSI quoted identifiers.

☒ Use ANSI nulls, paddings and warnings.

Application intent:

READWRITE

☐ Multi-subnet failover.

☒ Transparent Network IP Resolution.


☐ Column Encryption.

Enclave Attestation Info:

☐ Use FMTONLY metadata discovery.

< Back Next > Cancel Help

8. Cliquez sur **Suivant** et, en option, configurez des paramètres supplémentaires pour cette connexion. Cliquez sur **Terminer** une fois terminé.



9. Un dialogue de confirmation recensant les détails de connexion s'ouvre. Cliquez sur **OK**.
10. La source de données apparaît maintenant dans la liste des sources de données *Utilisateur* ou *Système*.

10.2.10.13 MySQL (ODBC)


Cet exemple illustre comment se connecter à un serveur de base de données MySQL depuis une machine Windows par le biais de MySQL ODB, quel pilote doit donc être téléchargé et installé séparément. Cet exemple utilise MySQL Connecteur/ODBC 8.0.

Prérequis


- Le pilote ODBC MySQL doit être installé sur votre système d'exploitation. Vérifiez la [documentation MySQL](#) pour la version du pilote recommandée de votre version de serveur de base de données.
- Assurez-vous que la plateforme de StyleVision (32-bit, 64-bit) correspond à celle du pilote MySQL OBCDs.
- Vous disposez des détails de connexion à la base de données suivants : hôte, base de données, port, nom utilisateur et mot de passe.

Connexion

1. Lancez [l'assistant de connexion à la base de données](#)⁶⁷², sélectionnez **Assistant de connexion**, puis *MySQL (ODBC/ Natif)*. Cliquez sur **Suivant**.
2. Sélectionnez *Créer un nouveau Nom de source de données (DSN) avec le pilote*, puis sélectionnez un pilote MySQL. (Si ce pilote n'est pas disponible dans la liste, cliquez sur **Éditer pilotes**, et choisissez un des pilotes MySQL disponibles depuis la liste contient les pilotes ODBC installés sur votre système). Voir aussi [Consulter les pilotes ODBC disponibles](#)⁶⁹⁶.)



3. Cliquez sur **Se connecter** pour ouvrir le dialogue de configuration de la source de données (*capture d'écran ci-dessous*).



4. Dans la case du nom de la source de données, saisissez un nom descriptif qui vous permettra d'identifier cette source de données ODBC à l'avenir. En option, saisissez une description.
5. Remplissez les identifiants de connexion de base de données (Serveur TCP/IP, Utilisateur, Mot de passe), sélectionnez une base de données et cliquez sur **OK**.

Note : Si le serveur de base de données est à distance, il doit être configuré par l'administrateur du serveur pour accepter les connexions à distance depuis l'adresse IP de votre appareil. De même, si vous cliquez sur **Détails>>**, vous trouverez plusieurs paramètres supplémentaires disponibles pour la configuration. Vérifiez la documentation du pilote avant de modifier les valeurs par défaut.

10.2.10.14 Oracle (JDBC)

Cet exemple montre comment se connecter à un serveur de base de données Oracle utilisant une interface JDBC. La connexion est créée en tant qu'une connexion Java pure, par le biais de Oracle Instant Client Package (Basic) disponible sur le site Internet Oracle. L'avantage de ce type de connexion est qu'elle nécessite uniquement l'environnement Java et les bibliothèques .jar fournies par l'Oracle Instant Client Package, vous évitant d'installer et de configurer un client de base de données plus complexe.

Prérequis

- JRE (Java Runtime Environment) ou Java Development Kit (JDK) doit être installé. Il peut s'agir soit d'Oracle JDK, soit d'un build open source comme Oracle OpenJDK. StyleVision déterminera le chemin vers la Java Virtual Machine (JVM) depuis les emplacements suivants, dans l'ordre suivant : (i) le chemin personnalisé JVM que vous avez éventuellement défini dans l'application **Options**; ; (ii) le chemin JVM trouvé dans le registre Windows; (iii) la variable d'environnement `JAVA_HOME`.
- Assurez-vous que la plateforme de StyleVision (32-bit, 64-bit) correspond à celle du JRE/JDK.
- L'Oracle Instant Client Package (Basic) doit être disponible sur votre système d'exploitation. Le paquet peut être téléchargé depuis le site Internet officiel d'Oracle. Cet exemple utilise l'Oracle Instant Client Package version 12.1.0.2.0, pour Windows 32-bit et par conséquent, Oracle JDK 32-bit.
- Vous disposez des détails de connexion à la base de données suivants : hôte, port, nom de service, nom d'utilisateur et mot de passe.

Connexion

1. [Lancez l'assistant de connexion à la base de données](#)⁶⁷² et cliquez sur **Connexions JDBC** (voir [Connexion JDBC](#)⁶⁹⁰ pour une capture d'écran du dialogue).
2. Dans le champ *Classpaths*, saisissez le chemin vers le fichier .jar qui fournit la connectivité vers la base de données. Le cas échéant, vous pouvez également saisir une liste séparée-point-virgule des chemins de fichier .jar. Si vous avez [ajouté un chemin de fichier au CLASSPATH](#)⁶⁹² du système, vous pouvez laisser ce champ vide.
3. Dans le champ *Pilote*, sélectionnez le pilote approprié. Les pilotes pertinents seront disponibles uniquement si un chemin de fichier .jar valide se trouve dans le champ *Classpaths* ou dans la variable d'environnement `CLASSPATH`.
4. Saisissez un nom utilisateur et mot de passe pour la base de données dans les champs correspondants.
5. Saisissez la chaîne de connexion JDBC dans le champ *URL de base de données* selon le modèle dans la table ci-dessous, remplaçant les valeurs en surbrillance avec celles de votre serveur de base de données.
6. Cliquez sur **Se connecter**.

Détails de connexion de l'exemple Oracle

Champ	Valeur
Classpaths	C:\jdbc\instantclient_12_1\ojdbc7.jar
Pilote	oracle.jdbc.OracleDriver ou oracle.jdbc.driver.OracleDriver
URL de base de données	jdbc:oracle:thin:@//host:port:service

10.2.10.15 Oracle (ODBC)

Cet exemple vous montre comment se connecter depuis StyleVision à un serveur de base de données Oracle sur une machine de réseau par le biais d'un client de base de données Oracle installé sur le système d'exploitation local.

L'exemple comprend des instructions pour configurer une source de données ODBC (DSN) en utilisant l'assistant de connexion de base de données dans StyleVision. Si vous avez déjà créé un DSN, ou si vous préférez le créer directement depuis l'*administrateur de ODBC Data Source* dans Windows, vous pouvez le faire, puis le sélectionner si vous êtes invité à le faire par l'assistant. Pour plus d'informations concernant les sources de données ODBC, voir [Configurer une connexion ODBC](#) ⁶⁹⁴.

Prérequis

- Le client de base de données Oracle (qui inclut le pilote ODBC Oracle) doit être installé et configuré sur votre système. Pour instructions, voir la documentation Oracle.
- Le fichier `tnsnames.ora` situé dans le répertoire personnel Oracle contient une entrée qui décrit les paramètres de connexion de la base de données dans un format semblable au suivant :

```
ORCL =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = server01) (PORT = 1521))
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SID = orcl)
      (SERVER = DEDICATED)
    )
  )
```

Pour le client de base de données Oracle 11.2.0, le chemin d'accès du répertoire personnel Oracle par défaut pourrait être comme suit :


```
C:\app\username\product\11.2.0\client_1\network\admin\tnsnames.ora
```

Vous pouvez ajouter de nouvelles entrées à `tnsnames.ora` soit en collant les détails de connexion et en enregistrant le fichier, soit en exécutant l'assistant d'Oracle Net Configuration, si disponible. Si vous voulez que ces valeurs apparaissent dans des listes déroulantes durant le processus de configuration,

alors vous allez éventuellement devoir ajouter le chemin au dossier admin en tant que variable d'environnement `TNS_ADMIN`.

Connexion

1. [Lancez l'assistant de connexion à la base de données](#)⁶⁷², sélectionnez **Assistant de connexion**, puis *Oracle (ODBC/ JDBC)*. Cliquez sur **Suivant**.
2. Sélectionnez *ODBC* et cliquez sur **Suivant**.
3. Dans le dialogue qui apparaît (*capture d'écran ci-dessous*), cliquez sur **Éditer pilotes**.



4. Depuis la liste de pilotes Oracle disponibles sur votre système, sélectionnez le pilote Oracle que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **Retour**.
5. Sélectionnez *Créer un nouveau nom de source de données (DSN) avec le pilote*, puis sélectionnez le pilote Oracle choisi à l'étape 4. (Évitez d'utiliser le pilote fourni par Microsoft appelé Microsoft ODBC for Oracle. Microsoft recommande d'utiliser le [pilote ODBC fourni par Oracle](#).)

Se connecter à Oracle

Où puis-je trouver les pilotes Oracle

Choisir vos options de connexion la base de données puis cliquer Se connecter.

☒ Créer un nouveau nom de source de données (DSN) avec le pilote :

Oracle dans OraClient11g_home1

☐ Utiliser un nom de source de données existant :


☐ DSN utilisateur ☒ DSN système

Éditer pilotes

☐ Ignorer l'étape de configuration de l'assistant

< Retour Ajouter Fermer

6. Cliquez sur **Se connecter**.
7. Dans le dialogue qui apparaît, remplissez les champs requis (*affichés remplis dans la capture d'écran ci-dessous*). Le nom de connexion doit être saisi dans le champ *TNS Service Name* tel que défini dans le fichier `tnsnames.ora` (voir *Prérequis* ci-dessus). *Note* : Si vous souhaitez qu'une liste déroulante de la zone de liste déroulante soit peuplée avec les valeurs du fichier `tnsnames.ora`, alors vous allez éventuellement devoir ajouter le chemin au dossier admin en tant que variable d'environnement `TNS_ADMIN`.



8. Cliquez sur **OK** une fois terminé.
9. Dans le dialogue qui apparaît, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de la base de données, puis cliquez sur **OK**.

10.2.10.16 PostgreSQL (ODBC)

Cet exemple affiche comment se connecter à un serveur de base de données PostgreSQL depuis un appareil Windows par le biais du pilote PostgreSQL ODBC installé sur l'appareil local. Cet exemple utilise le pilote *psqlODBC* (version 11.0) téléchargé depuis le site web officiel (voir aussi [Aperçu des pilotes de base de données](#)⁶⁷⁴).

Note : Vous pouvez aussi vous connecter à un serveur de base de données PostgreSQL directement (sans le pilote ODBC), voir [Connexions natives](#)⁶⁹⁹.


Prérequis

- Le pilote *psqlODBC* doit être installé sur votre système.
- Vous disposez des détails de connexion à la base de données suivants : serveur, port, base de données, nom d'utilisateur et mot de passe.


Connexion

1. [Lancer l'assistant de connexion à la base de données](#)⁶⁷² et cliquez sur **Connexions OBCD**.
2. Sélectionnez *DSN Utilisateur* (ou *DSN Système* si vous avez des privilèges administratifs), puis cliquez sur **Créer un nouveau DSN** .

3. Sélectionnez le pilote depuis la liste déroulante (*capture d'écran ci-dessous*) et cliquez sur **DSN Utilisateur**. (Si aucun pilote PostgreSQL n'est disponible dans la liste, veuillez vous assurer que le pilote ODBC PostgreSQL est installé sur votre système d'exploitation.)



4. Dans le dialogue qui apparaît (*capture d'écran ci-dessous*), remplissez la connexion de base de données (fournie par l'administrateur de base de données).



5. Cliquez sur **Enregistrer**.

La connexion est désormais disponible dans la liste des connexions ODBC. Pour se connecter à la base de données, vous pouvez soit double-cliquer sur la connexion, soit la sélectionner, puis cliquer sur **Se connecter**.

10.2.10.17 Progress OpenEdge (JDBC)

Cet exemple illustre comment se connecter à un serveur de base de données Progress OpenEdge 11.6 par le biais de JDBC.

Prérequis

- JRE (Java Runtime Environment) ou Java Development Kit (JDK) doit être installé. Il peut s'agir soit d'Oracle JDK, soit d'un build open source comme Oracle OpenJDK. StyleVision déterminera le chemin vers la Java Virtual Machine (JVM) depuis les emplacements suivants, dans l'ordre suivant : (i) le

chemin personnalisé JVM que vous avez éventuellement défini dans l'application **Options**; ; (ii) le chemin JVM trouvé dans le registre Windows; (iii) la variable d'environnement `JAVA_HOME`.

- Assurez-vous que la plateforme de StyleVision (32-bit, 64-bit) correspond à celle du JRE/JDK.
- La variable d'environnement `PATH` du système d'exploitation doit inclure le chemin vers le répertoire `bin` du répertoire d'installation JRE ou JDK, par exemple `C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_51\bin`.
- Le pilote Progress OpenEdge JDBC doit être disponible sur votre système d'exploitation. Dans cet exemple, la connectivité JDBC est fournie par les fichiers de composant de pilote `openedge.jar` et `pool.jar` disponibles dans `C:\Progress\OpenEdge\java` en tant que partie intégrante de l'installation OpenEdge SDK.
- Vous disposez des détails de connexion de base de données suivante : l'hôte, le port, le chemin de base de données, le nom ou l'alias, le nom utilisateur et le mot de passe.

Connexion

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données⁶⁷² et cliquez sur **Connexions JDBC** (voir [Connexion JDBC](#)⁶⁹⁰ pour une capture d'écran du dialogue).
2. Dans le champ *Classpaths*, saisissez le chemin vers le fichier `.jar` qui fournit la connectivité vers la base de données. Le cas échéant, vous pouvez également saisir une liste séparée-point-virgule des chemins de fichier `.jar`. Si vous avez [ajouté un chemin de fichier au CLASSPATH](#)⁶⁹² du système, vous pouvez laisser ce champ vide.
3. Dans le champ *Pilote*, sélectionnez le pilote approprié. Les pilotes pertinents seront disponibles uniquement si un chemin de fichier `.jar` valide se trouve dans le champ *Classpaths* ou dans la variable d'environnement `CLASSPATH`.
4. Saisissez un nom utilisateur et mot de passe pour la base de données dans les champs correspondants.
5. Saisissez la chaîne de connexion JDBC dans le champ *URL de base de données* selon le modèle dans la table ci-dessous, remplaçant les valeurs en surbrillance avec celles de votre serveur de base de données.
6. Cliquez sur **Se connecter**.

Détails de connexion de l'exemple Progress OpenEdge


Champ	Valeur
Classpaths	<code>C:\Progress\OpenEdge\java\openedge.jar;C:\Progress\OpenEdge\java\pool.jar;</code>
Pilote	<code>com.ddtek.jdbc.openedge.OpenEdgeDriver</code>
URL de base de données	<code>jdbc:datadirect:openedge://host:port;databaseName=db_name</code>

10.2.10.18 Progress OpenEdge (ODBC)

Cet exemple affiche comment se connecter à un serveur de base de données Progress OpenEdge par le biais du pilote Progress OpenEdge 11.6 ODBC.

Prérequis


- Le pilote *Connecteur ODBC pour Progress OpenEdge* doit être installé sur votre système (voir aussi [Aperçu des pilotes de base de données](#)⁶⁷⁴) Téléchargez la version qui correspond à votre version de StyleVision (32-bit ou 64-bit). Après l'installation, [vérifiez si le pilote ODBC est disponible sur votre appareil](#)⁶⁹⁶.




- Vous disposez des détails de connexion de base de données suivants : nom d'hôte, numéro de port, nom de base de données, ID utilisateur et mot de passe.

Connexion

- [Lancer l'assistant de connexion à la base de données](#)⁶⁷² et cliquez sur **Connexions ODBC**.
- Sélectionnez *DSN Utilisateur* (ou *DSN Système* si vous avez des privilèges administratifs), puis cliquez sur **Créer un nouveau DSN** .
- Sélectionnez le *Pilote Progress OpenEdge* depuis la liste déroulante (*capture d'écran ci-dessous*) et cliquez sur *DSN Utilisateur* (ou **DSN Système**, le cas échéant).



4. Remplissez les détails de connexion de la base de données (base de données, serveur, port, nom utilisateur, mot de passe) et cliquez sur **OK**.



5. Pour vérifier la connectivité avant d'enregistrer les données saisies, cliquez sur **Tester la connexion**. Pour enregistrer, cliquez sur **OK**.
6. La nouvelle source de données apparaît désormais dans la liste des sources de données d'ODBC. Cliquez sur **Se connecter** pour lancer la connexion.

10.2.10.19 Sybase (JDBC)

Cet exemple illustre comment se connecter à un serveur de base de données Sybase par le biais de JDBC.

Prérequis

- JRE (Java Runtime Environment) ou Java Development Kit (JDK) doit être installé. Il peut s'agir soit d'Oracle JDK, soit d'un build open source comme Oracle OpenJDK. StyleVision déterminera le chemin vers la Java Virtual Machine (JVM) depuis les emplacements suivants, dans l'ordre suivant : (i) le

chemin personnalisé JVM que vous avez éventuellement défini dans l'application **Options**; ; (ii) le chemin JVM trouvé dans le registre Windows; (iii) la variable d'environnement `JAVA_HOME`.

- Assurez-vous que la plateforme de StyleVision (32-bit, 64-bit) correspond à celle du JRE/JDK.
- Le composant Sybase *jConnect* doit être installé sur votre système d'exploitation (dans cet exemple, *jConnect 7.0* est utilisé, installé en tant que partie intégrante de l'installation *Sybase Adaptive Server Enterprise PC Client*).
- Vous disposez des détails de connexion de base de données suivante : l'hôte, le port, le chemin de base de données , le nom ou l'alias, le nom utilisateur et le mot de passe.

Connexion

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données⁶⁷² et cliquez sur **Connexions JDBC** (voir [Connexion JDBC](#)⁶⁹⁰ pour une capture d'écran du dialogue).
2. Dans le champ *Classpaths*, saisissez le chemin vers le fichier `.jar` qui fournit la connectivité vers la base de données. Le cas échéant, vous pouvez également saisir une liste séparée-point-virgule des chemins de fichier `.jar`. Si vous avez [ajouté un chemin de fichier au CLASSPATH](#)⁶⁹² du système, vous pouvez laisser ce champ vide.
3. Dans le champ *Pilote*, sélectionnez le pilote approprié. Les pilotes pertinents seront disponibles uniquement si un chemin de fichier `.jar` valide se trouve dans le champ *Classpaths* ou dans la variable d'environnement `CLASSPATH`.
4. Saisissez un nom utilisateur et mot de passe pour la base de données dans les champs correspondants.
5. Saisissez la chaîne de connexion JDBC dans le champ *URL de base de données* selon le modèle dans la table ci-dessous, remplaçant les valeurs en surbrillance avec celles de votre serveur de base de données.
6. Cliquez sur **Se connecter**.

Détails de connexion de l'exemple Sybase

Champ	Valeur
Classpaths	C:\sybase\jConnect-7_0\classes\jconn4.jar
Pilote	com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver
URL de base de données	jdbc:sybase:Tds:hostName:port/databaseName

10.2.10.20 Teradata (JDBC)

Cet exemple illustre comment se connecter à un serveur de base de données Teradata par le biais de JDBC.

Prérequis

- JRE (Java Runtime Environment) ou Java Development Kit (JDK) doit être installé. Il peut s'agir soit d'Oracle JDK, soit d'un build open source comme Oracle OpenJDK. StyleVision déterminera le chemin vers la Java Virtual Machine (JVM) depuis les emplacements suivants, dans l'ordre suivant : (i) le chemin personnalisé JVM que vous avez éventuellement défini dans l'application **Options**; ; (ii) le chemin JVM trouvé dans le registre Windows; (iii) la variable d'environnement `JAVA_HOME`.

- Assurez-vous que la plateforme de StyleVision (32-bit, 64-bit) correspond à celle du JRE/JDK.
- Le pilote JDBC (un ou plusieurs fichiers `.jar` qui fournissent une connectivité à la base de données) doit être installé sur votre système d'exploitation. Dans cet exemple, le pilote JDBC Teradata 16.20.00.02 est utilisé. Pour plus d'informations, voir <https://downloads.teradata.com/download/connectivity/jdbc-driver>.
- Vous disposez des détails de connexion de base de données suivante : l'hôte, le port, le chemin de base de données, le nom ou l'alias, le nom utilisateur et le mot de passe.

Connexion

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données⁶⁷² et cliquez sur **Connexions JDBC** (voir [Connexion JDBC](#)⁶⁹⁰ pour une capture d'écran du dialogue).
2. Dans le champ *Classpaths*, saisissez le chemin vers le fichier `.jar` qui fournit la connectivité vers la base de données. Le cas échéant, vous pouvez également saisir une liste séparée-point-virgule des chemins de fichier `.jar`. Si vous avez [ajouté un chemin de fichier au CLASSPATH](#)⁶⁹² du système, vous pouvez laisser ce champ vide.
3. Dans le champ *Pilote*, sélectionnez le pilote approprié. Les pilotes pertinents seront disponibles uniquement si un chemin de fichier `.jar` valide se trouve dans le champ *Classpaths* ou dans la variable d'environnement `CLASSPATH`.
4. Saisissez un nom utilisateur et mot de passe pour la base de données dans les champs correspondants.
5. Saisissez la chaîne de connexion JDBC dans le champ *URL de base de données* selon le modèle dans la table ci-dessous, remplaçant les valeurs en surbrillance avec celles de votre serveur de base de données.
6. Cliquez sur **Se connecter**.

Détails de connexion de l'exemple Teradata

Champ	Valeur
Classpaths	C:\jdbc\teradata\
Pilote	com.teradata.jdbc.TeraDriver
URL de base de données	jdbc:teradata://databaseServerName

10.2.10.21 Teradata (ODBC)


Cet exemple illustre comment se connecter à un serveur de base de données Teradata par le biais de ODBC.

Prérequis

- Le pilote Teradata ODBC doit être installé (téléchargeable depuis le [site web Teradata](#)).
- Vous avez besoin des détails de connexion de base de données suivants : hôte, port, nom d'utilisateur et mot de passe.

Connexion


1. Appuyez sur la clé **Windows**, saisissez `ODBC` et sélectionnez *Configurer les sources de données ODBC (32-bit)* depuis la liste de suggestions. (Le cas échéant, sélectionnez l'option 64-bit à la place.)
2. Dans le dialogue Administrateur de la source de données ODBC qui apparaît, cliquez sur *DSN Système* puis cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans le dialogue Créer nouvelle source de données (capture d'écran ci-dessous), sélectionnez *Teradata Database ODBC Driver* et cliquez sur **Terminer**.




4. Saisissez la base de données et les détails d'authentification, et cliquez sur **OK** une fois terminé.

The screenshot shows the 'ODBC Driver Setup for Teradata Database' dialog box. It is divided into several sections: 'Data Source' with fields for 'Name' (my_teradata_source) and 'Description'; 'Teradata Server Info' with a dropdown for 'Name or IP address' (demoserver); 'Authentication' with options for 'Use Integrated Security' (unchecked), 'Mechanism' (dropdown), 'Parameter' (text field with 'Change...' button), 'Username' (demouser), 'Password' (selected, masked with dots), and 'Teradata Wallet String' (radio button); 'Optional' with fields for 'Default Database' and 'Account String' (with 'Options >>' button); and 'Session Character Set' (UTF8). Buttons for 'OK', 'Cancel', and 'Help' are in the top right.

5. Cliquez sur **OK**. La source de données apparaît maintenant dans la liste des sources de données.



6. Exécutez StyleVision et [lancez l'assistant de connexion à la base de données](#) ⁶⁷².
7. Cliquez sur **Connexions ODBC** et sélectionnez *DSN Système* (voir la capture d'écran ci-dessous).



8. La source de données que vous venez de créer sera recensée. Cliquez sur **Se connecter** pour lancer la connexion teh.

Note : Si vous obtenez l'erreur suivante : « *Le pilote a retourné invalide (ou n'a pas pu retourné) SQL_DRIVER_ODBC_VER: 03.80* », puis assurez-vous que le chemin vers le client ODBC (par exemple, c : \Program Files\Teradata\Client\16.10\bin) existe dans votre variable d'environnement **PATH** du système. Si ce chemin manque, ajoutez-le manuellement.

10.3 Sélection de données BD

Sélectionnant les données de schéma et XML qui seront utilisées dans la SPS implique sélectionner une ou plusieurs tables, ou une cellule ou un schéma spécifique, dépendant du fait si la base de données (BD) étant utilisée est une BD non-XML (telle que MS Access) ou une BD XML (IBM DB2 version 9.0, etc). Nous faisons référence à la sélection des données de schéma et XML comme sélection de données BD, et elle est exécutée immédiatement après s'être connectée à la BD.

Comment les données de BD sont sélectionnées dépend du type de BD vers laquelle la connexion est établie :


- Dans le cas de [bases de données non-XML](#)⁷³⁹, sélectionnez la/les table/s pour lesquelles la SPS est créée. StyleVision génère automatiquement : (i) un schéma basé sur la structure de la/des table/s, et (ii) des fichiers XML temporaires basés sur ce schéma et contenant les données dans la/les table/s sélectionnée/s. La description sur comment utiliser les tables est décrite dans la section [Sélection de données BD | Bases de données Non-XML](#)⁷³⁹.
- Dans le cas des [bases de données XML](#)⁷⁴⁶, vous devez faire deux choses. Premièrement, [sélectionnez la cellule XML](#)⁷⁴⁶ de la BD dans laquelle les données XML requises sont stockées. Ces données XML sont chargées comme [Fichier de travail XML](#)³³ de la SPS. Deuxièmement, [sélectionnez le schéma](#)⁷⁴⁶ sur lequel la SPS sera basée. Comment sélectionner les données XML et le schéma est expliqué dans la section, [Sélection des données BD | Bases de données XML](#)⁷⁴⁶.

10.3.1 Bases de données non-XML

Une fois qu'une connexion a été établie pour une base de données non-XML, le dialogue Insérer Objets de base de données. Ce dialogue consiste en deux parties. Dans le volet Source supérieur, qui contient une représentation graphique des tables dans la BD, vous sélectionnez les tables requises pour la SPS. Un schéma XML et des fichiers de données XML seront générés par StyleVision sur la base des tables sélectionnées. Dans le volet d'Aperçu inférieur du dialogue Insérer Objets de base de données, vous pouvez consulter les contenus de la table sélectionnée.

Le Volet Source

Dans le volet Source, les tables BD sont affichées graphiquement (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Sélectionnez les tables requises pour la SPS en vérifiant les cases à cocher respectives.




La barre d'outils du volet Source (*capture d'écran ci-dessous*) contient trois icônes, respectivement, de gauche à droite : **Filter Folder Contents**, **Checked Objects Only** et **Object Locator**. L'icône **Checked Objects Only** bascule l'affichage entre les tables et tables vérifiées.




Filtrer les contenus de dossier

Pour filtrer les objets dans le volet Source, procédez comme suit :

1. Cliquer sur l'icône **Filtrer les contenus de dossier** dans la barre d'outils du volet Source. L'icône de filtre apparaît à côté du dossier Tables.
2. Cliquez sur l'icône Filtrer à côté du dossier Tables, et sélectionnez l'option filtrer depuis le menu popup (*capture d'écran ci-dessous*), par exemple, *Starts with*.



3. Dans le champ de saisie qui apparaît, saisir le string du filtre (dans la capture d'écran ci-dessous, le string de filtre dans le dossier Tables est A). Le filtre est appliqué pendant que vous saisissez.



Le localisateur d'objet

Afin de trouver un item de base de données spécifique par son nom, vous pouvez utiliser le Localisateur d'objet du volet Source. Il fonctionne comme suit :

1. Dans la barre d'outils du volet Source, cliquez sur l'icône du Localisateur d'objet. Une zone de liste déroulante apparaît dans la partie inférieure du volet Source.
2. Saisir le string de recherche dans le champ de saisie de cette liste, par exemple *Altova* (capture d'écran ci-dessous). Cliquez sur la flèche qui pointe vers le bas pour afficher tous les objets contenant le string de recherche.




3. Cliquez sur l'objet dans la liste pour le voir dans le volet Source.

Ajouter et éditer des instructions SELECT pour des vues locales


Vous pouvez créer des instructions `SELECT` dans SQL pour créer des vues locales. Quand le schéma est généré depuis une connexion BD qui a des vues locales (ou des instructions `SELECT`) définies pour elles, le schéma qui est généré pour la BD contiendra une table pour chaque instruction `SELECT`.

Pour créer une instruction `SELECT`, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur l'onglet **Ajouter/Éditer l'instruction SELECT**. Ceci ouvre un dialogue Saisir une Instruction Select SQL (capture d'écran ci-dessous).




2. Saisir l'instruction `SELECT`. Si vous vous connectez à une base de données Oracle ou IBM DB2 en utilisant JDBC, l'instruction `SELECT` ne doit pas comporter de point-virgule final. Si vous créez une instruction `SELECT` pour la table entière, cliquez avec la touche de droite sur la table dans le dialogue Insérer Objets de base de données et sélectionnez la commande du menu contextuel **Générer et ajouter une instruction SELECT**.
3. Cliquez sur **Ajouter instruction Select**. L'instruction `SELECT` est ajoutée à la liste des instructions `SELECT` dans le dialogue Insérer Objets de base de données (*capture d'écran ci-dessous*).



Note : si vous vous connectez à une base de données Oracle ou IBM DB2 utilisant JDBC et utilisez une instruction `SELECT` avec la commande Ajouter/Supprimer Table pour extraire des données, alors l'instruction `SELECT` ne doit pas avoir de point-virgule final.

Quand vous cliquez sur **Finish** dans le dialogue Insérer Objets de base de données, une table est créée pour chaque instruction `SELECT` (*capture d'écran ci-dessous*).




Relations locales entre les tables


Vous pouvez créer des relations locales entre deux tables, similaires à la relation primary-key/foreign-key. La relation est locale, dans StyleVision, ce qui signifie que la base de données elle-même ne doit pas être modifiée. La relation locale sera représentée dans le schéma généré.

Pour créer une relation locale, suivez les étapes suivantes :


1. Dans le dialogue Insérer Objets de base de données, cliquez sur l'onglet **Ajouter/Éditer relations**. Le dialogue Ajouter/Éditer Relations de Table apparaît (*voir capture d'écran ci-dessous*).
2. Cliquez sur le bouton **Ajouter relation**, et dans la colonne Clé primaire/unique, cliquez sur le bouton déroulant de la zone de liste déroulante Sélectionner Table zone de liste déroulante table (*capture d'écran ci-dessous*). Sélectionner une table pour la colonne de clé étrangère également. La relation qui sera générée sélectionnera les lignes dans lesquelles la colonne Clé primaire/unique correspond à la colonne Clé étrangère.



3. Sélectionnez la colonne de table Clé primaire/unique qui doit correspondre à la colonne de table Clé étrangère, puis sélectionnez la colonne Clé étrangère. Une fois de plus, utilisez les zones de liste déroulantes dans les colonnes respectives (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Notez que s'il y a une incompatibilité, un signe d'erreur sera affiché.
4. Ajoutez plus de relations locales, le cas échéant, en répétant les étapes 2 et 3 ci-dessus.



5. Cliquez sur **OK** pour compléter la relation. Lorsque le schéma est généré, ceci reflétera les relations nouvellement créées.



Regardez les deux captures ci-dessus et notez comment, dans le schéma généré, *Altova* et *Department* contiennent tous deux l'*Address*. Ces lignes de *Department* avec les valeurs *PrimaryKey* sont égales à la valeur *ForeignKey* de la ligne *Address* qui sera la sortie. Et ces lignes *Altova* avec les valeurs *PrimaryKey* égales à la valeur *zip* de la ligne *Address* seront la sortie.

Note : les relations locales entre les instructions SQL *SELECT* ne sont pas prises en charge.

Aperçus et volet Aperçu

Pour consulter la structure et les contenus d'une table, sélectionnez la table dans le volet Source, puis cliquez sur le bouton **Aperçu** ou le bouton **Recharger** - selon lequel des deux est affiché - dans le volet Aperçu (capture d'écran ci-dessous). Les contenus de la table sont affichés dans un format de table dans le volet Aperçu (capture d'écran ci-dessous).


Preview

Reload Table: Person

PrimaryKey	ForeignKey	EEmail	First	Last
1	1	v.callaby@nanonull.com	Vernon	Callaby
2	1	f.further@nanonull.com	Frank	Further
3	1	l.matise@nanonull.com	Loby	Matise
4	2	j.firstbread@nanonull.com	Joe	Firstbread
5	2	s.sanna@nanonull.com	Susi	Sanna
6	3	f.landis@nanonull.com	Fred	Landis
7	3	m.landis@nanonull.com	Michelle	Butler

Générer le schéma XML et le fichier de travail XML depuis la BD

Une fois que vous avez sélectionné les tables que vous souhaitez utiliser dans la SPS, cliquez sur **Finish** pour générer et charger le schéma XML. Un schéma XML avec une structure correspondant à celle de la BD avec les tables sélectionnées est affiché dans la fenêtre de l'arborescence de schéma. Un fichier de travail XML ayant une structure correspondant à celle qui est définie dans le schéma généré et contenant les données des tables sélectionnées est aussi généré et utilisé pour les aperçus de sortie.



Ces tables de bases de données seront créées dans le Schéma XML comme enfants de l'élément du document **BD** et comme items dans la liste des Éléments globaux. Pour une description complète de la structure du schéma XML générée, voir [Les fichiers de schéma BD et de XML BD](#) ⁷⁵⁰. Notez que le Schéma XML généré depuis la BD ne sera pas altéré par un filtre BD qui pourrait être créé par la suite.

Une fois que vous vous êtes connecté à la BD et avez généré le schéma XML, vous pouvez utiliser toute la gamme de fonctions de StyleVision pour concevoir une SPS pour la BD.

10.3.2 Bases de données XML


Après avoir établi la connexion à la base de données XML (actuellement seules les BD IBM DB2 XML sont prises en charge) via le dialogue 'Open Database' (via la commande **Fichier | Nouveautés | Nouveauté de la colonne XML dans la Table BD** ; voir les sections précédentes), vous devrez faire deux choses :

- Sélectionnez la cellule dans la BD qui contient le document XML requis. Le document XML sera chargé automatiquement comme fichier de travail XML.
- Sélectionnez le schéma XML pour la SPS.


Sélectionner la Cellule XML et le fichier de travail XML

Une fois que vous avez établi la connexion à la base de données IBM DB2, le dialogue Sélectionner Table XML (capture d'écran ci-dessous) s'ouvre.

1. Dans le dialogue Sélectionner Table XML, sélectionnez la table qui contient les données XML que vous souhaitez créer comme fichier de travail XML. Dans la capture d'écran ci-dessous, la table `NHE_TEST` a été sélectionnée.



2. Cliquez sur **Suivant**. Ceci ouvre le dialogue Choisir le champ XML (capture d'écran ci-dessous). Si vous souhaitez filtrer la sélection affichée dans le volet, saisissez une clause SQL `WHERE` et cliquez sur **Update**. Notez que la clause `WHERE` devrait juste être la condition (sans le mot-clé `WHERE`, par exemple : `NHE_TEST_TEXT= 'Two'`)




3. Sélectionnez la cellule contenant les données XML que vous souhaitez créer comme fichier de travail XML. Dans la capture d'écran ci-dessus, la cellule sélectionnée est en surbrillance bleue.
4. Cliquez sur **Suivant**. Ceci ouvre le dialogue Choisir schéma XML, dans lequel vous sélectionnez le schéma à utiliser pour la SPS. *Voir prochaine section.*

Note : si vous vous connectez à une base de données Oracle ou IBM DB2 utilisant JDBC et utilisez une instruction `SELECT` avec la commande Ajouter/Supprimer Table pour extraire des données, alors l'instruction `SELECT` ne doit pas avoir de point-virgule final.

Sélectionnez le schéma XML pour cette SPS

Le schéma qui sera utilisé pour la SPS peut être soit un schéma XML contenu dans la BD ou un schéma à un emplacement de fichier qui peut être accédé par StyleVision. Pour sélectionner le schéma, suivez les étapes suivantes :


1. Dans le dialogue Choisir schéma XML (*capture d'écran ci-dessous*), sélectionnez le bouton radio approprié selon si vous souhaitez sélectionner le schéma parmi ceux stockés dans la BD ou depuis un emplacement de fichier. Notez que si un schéma non-BD est sélectionné—à savoir, un schéma d'un fichier externe—alors aucune validation BD ne sera exécutée.



2. Sélectionner le schéma. Les schémas stockés dans la BD sont listés dans la liste déroulante des schémas depuis la zone de liste déroulante de la base de données, et peuvent être sélectionnés de cet endroit. Un schéma externe peut être sélectionné en le recherchant dans le navigateur.
3. Cliquez sur **Terminer** pour compléter.

L'arborescence de schéma

Une fois que vous avez complété le processus pour sélectionner les données XML et le schéma, les données XML sélectionnées sont créées comme fichier de travail XML et le schéma est chargé dans la SPS. Les deux sont affichés dans la fenêtre de l'arborescence de schéma (*capture d'écran ci-dessous*).



La SPS peut être créée maintenant utilisant les mécanismes StyleVision usuels. Notez que les données dans le fichier de travail XML peuvent être éditées dans Authentic View et enregistrées dans la BD.


Note : le fichier de travail XML devrait être valide par rapport au schéma sélectionné pour la SPS. Assurez-vous également que l'[élément racine \(élément du document\)](#)³¹² correspond à l'élément racine du document XML.

10.4 Les fichiers de schéma BD et XML BD


Le schéma XML BD

Lorsque vous chargez une base de données non-XML (non-XML BD) dans StyleVision, un schéma XML avec une structure basée sur celle de la BD est générée par StyleVision et affichée dans la fenêtre d'arborescence de schéma. (Dans le cas de BD XML, un schéma existant (soit stocké dans la BD ou à un emplacement de fichier) est spécifié comme le schéma à utiliser dans SPS.) Cette section sur les schémas fait référence, pour cette raison, uniquement aux BD non-XML.

Le schéma XML est créé avec un élément de document appelé **BD**. L'élément **BD** contient des éléments enfant qui correspondent aux tables du niveau élevé dans la BD. Ces éléments de table 'top-level' sont également créés comme entrées dans la liste des Éléments globaux dans la fenêtre d'arborescence de schéma. Les éléments 'top-level' dans la capture d'écran ci-dessous sont : **Address**, **Altova**, **Department**, **Office** et **Person** ; ils correspondent aux tables dans la BD.



Chaque élément de table 'top-level' peut avoir un nombre illimité de lignes (voir capture d'écran ci-dessous). Chaque ligne correspond à un enregistrement dans la BD. Dans l'arborescence de schéma, les lignes sont représentées par un seul élément **Row**. Chaque élément **Row** a des attributs qui correspondent aux champs de la table. Un de ces attributs est généré par StyleVision pour chaque ligne de chaque table : **AltovaRowStatus**, qui détient le statut actuel de la ligne : ajouté, mis à jour et/ou supprimé. Les attributs restants sont des champs de la table BD respective.




Note : La structure du schéma XML généré est décrite ci-dessus. Peu importe les tables sélectionnées au cours de l'étape de connexion sont incluses dans la structure. La construction d'un filtre BD n'affecte pas la structure du schéma XML.

Nouvelle structure de schéma BD

La structure du schéma XML généré depuis les BD en commençant par la version 2005 de StyleVision est différente que la structure générée dans des versions précédentes de StyleVision. La nouvelle structure permet l'édition des bases de données dans les produits d'Altova Authentic View - une fonction qui n'était pas disponible avec les versions antérieures. En guise de résultat, toute SPS générée avec des versions antérieures de StyleVision générera une erreur lorsqu'elle est ouverte dans les versions de StyleVision en commençant par la version 2005. Pour pouvoir utiliser l'édition BD et rapporter des fonctions de StyleVision, vous devez recréer la SPS dans la version actuelle de StyleVision.

Les fichiers des données XML BD

Une fois qu'une connexion vers la BD XML a été effectuée, le schéma XML et la colonne avec des données XML sélectionnées, la fenêtre de l'arborescence du schéma (*capture d'écran ci-dessous*) recensera le schéma sélectionné et la colonne qui sera utilisée pour le fichier de travail XML.



Les deux fichiers XML **temporaires** sont générés depuis la BD (voir [BD et StyleVision](#)⁶⁶⁹ pour une illustration) :

- Un fichier XML éditable temporaire, qui peut être édité dans Authentic View
- Un fichier XML temporaire non-éditable, qui est utilisé comme fichier de travail XML (pour les aperçus et la génération de la sortie)

Le **fichier XML éditable** temporaire est généré lorsque la BD est chargée dans StyleVision. Il peut être édité dans Authentic View une fois que la SPS a été créée. L'affichage dans Authentic View peut être filtré en utilisant le mécanisme Query disponible dans Authentic View. Toute modification effectuée dans Authentic View vers les données éditables est écrite dans ce fichier XML temporaire. Cliquer sur **Fichier| Enregistrer les données XML Authentic** enregistre l'information dans le fichier XML éditable temporaire dans la BD.

Le **fichier XML - éditable** temporaire est généré lorsque la BD est chargée dans StyleVision. Il est utilisé comme Fichier de travail XML et pour générer les sorties HTML, RTF, PDF, et Word 2007+. Le fichier XML éditable doit être enregistré avant que les changements effectués dans Authentic View peuvent être consultés dans l'aperçu.

Note :

- Dans Authentic View d'autres [produits Authentic View](#)²⁷ uniquement un fichier XML temporaire (éditable) est créé lorsqu'une SPS basée sur BD est ouverte. Les modifications effectuées dans Authentic View sont écrites dans ce fichier. Lorsque le fichier est enregistré, l'information dans le fichier XML est écrite dans la BD.
- Vous pouvez filtrer les données qui vont dans un fichier XML temporaire non-éditable pour la génération de rapport. (Voir [Éditer les filtres BD](#)¹¹²² pour les détails.)

- Vous ne devez pas attribuer spécifiquement un fichier de travail XML afin de voir les aperçus HTML, Texte, RTF, PDF et Word 2007+. Le fichier XML temporaire généré automatiquement (non-éritable) est utilisé à cette fin.


10.5 Filtres BD : filtrant des données BD

Les données importées sans le fichier XML temporaire **non-éditable** depuis la base de données (BD) peuvent être filtrées. (Notez que le fichier XML non-éditable est utilisé pour la génération de rapports, et l'effet du filtre BD ne sera vu que dans les aperçus HTML, Texte, RTF, PDF et Word 2007+ ; et non dans l'aperçu Authentic, qui affiche le fichier XML **éditable** temporaire, et non dans Authentic View.) Le filtre BD (Filtre BD) peut être créé soit à l'intérieur de la BD elle-même (si ceci est pris en charge dans votre application BD), ou il peut être créé à l'intérieur de la SPS (fichier SPS). Dans la SPS, un filtre BD peut être créé pour chaque table de données du niveau supérieur dans le schéma XML (par exemple, pour les tables de données qui sont des enfants de l'élément **BD**). Chaque fois qu'un filtre BD est créé ou modifié, les données depuis la BD sont rechargées dans un fichier XML temporaire non-éditable qui est généré pour la BD. De cette manière, des filtres BD vous aident à maintenir le fichier XML à une dimension optimale et donc de rendre le traitement pour la génération de rapport plus efficace.


Note : utiliser un filtre modifie les données qui sont importées dans un fichier XML temporaire non-éditable. Si vous enregistrez une SPS avec un filtre BD, puis générez un fichier XML depuis la SPS, le fichier XML généré sera filtré selon le critère dans le filtre BD.

Créer un filtre BD

1. dans le document de design ou l'arborescence de schéma, sélectionnez l'élément de table des données pour lequel vous souhaitez créer un filtre BD (soit en cliquant sur la balise démarrer ou terminer de l'élément, soit en sélectionnant l'élément dans l'arborescence de schéma).
2. Sélectionnez [Base de données | Éditer Filtres BD](#)¹¹²² ou cliquez sur l'icône  dans la barre d'outils. Le dialogue suivant apparaît :



3. Cliquez sur le bouton **Append AND** ou **Append OR**. Ceci ajoute un critère vide pour le filtre (affiché ci-dessous).



4. Saisir l'expression pour le critère. Une expression consiste en : (i) un nom de champ (disponible de la zone de liste déroulante associée); (ii) un opérateur (disponible de depuis la zone de liste déroulante associée) ; et (iii) une valeur (qui doit être saisie directement). Pour les détails concernant la construction des expressions, voir la section [Expressions dans critères](#) ⁷⁵⁵ ci-dessous.
5. Si vous souhaitez ajouter un autre critère, cliquez sur le bouton **Append AND** ou **Append OR** selon quel opérateur logique (AND ou OR) vous souhaitez utiliser pour joindre les deux critères. Puis, ajoutez un nouveau critère Pour les détails sur les opérateurs logiques, voir la section [Re-organiser les critères dans les filtres BD](#) ⁷⁵⁷.

Expressions dans les critères

Les expressions dans les critère de filtres BD consistent en un nom de champ, un opérateur et une valeur. Les **noms de champ disponibles** sont des colonnes de la table de données du niveau supérieur sélectionnée ; les noms de ces champs sont recensés dans la zone de liste déroulante (voir capture d'écran ci-dessus). Ces **opérateurs** que vous pouvez utilisés sont recensés ci-dessous :

=	Equal to
<>	Not equal to
<	Inférieur à
<=	Less than or equal to
>	Supérieur à
>=	Greater than or equal to
LIKE	Phonetically alike
NOT LIKE	Phonetically not alike
IS NULL	Is empty
NOT NULL	Is not empty

Si **IS NULL** ou **NOT NULL** est sélectionné, le champ de valeur est désactivé. Les **valeurs** doivent être saisies sans guillemets (ou tout autre délimiteur). Les valeurs doivent aussi avoir le même formatage que celui du

champ BD correspondant ; autrement, l'expression évaluera comme `FALSE`. Par exemple, si un critère pour un champ du type de base de données `date` dans une BD MS Access a une expression `StartDate=25/05/2004`, l'expression sera évaluée comme `FALSE` car le type de données `date` dans une BD MS Access a un format `YYYY-MM-DD`.

Utiliser les paramètres avec les filtres BD

Vous pouvez aussi saisir le nom d'un paramètre comme valeur d'expression. Ceci fait que le paramètre est appelé et sa valeur à utiliser comme valeur de cette expression. Le paramètre que vous saisissez ici peut être le paramètre qui a déjà été déclaré pour la feuille de style, ou il peut être le paramètre que vous déclarer par la suite. Notez, toutefois, que lorsqu'un paramètre qui n'a pas été déclaré est saisi dans son champ de valeur, le bouton **OK** est désactivé.


Les paramètres sont utiles si vous souhaitez utiliser une seule valeur dans de multiples expressions, ou si vous voulez passer une valeur à un paramètre depuis la ligne de commande (voir [StyleVision Server](#)⁹⁵⁶ pour les détails).

Pour saisir le nom d'un paramètre comme valeur d'une expression, saisissez `$` dans le champ d'entrée de la valeur suivi du nom du paramètre (sans aucun espace intervenant). Si le paramètre a déjà été déclaré (voir [Paramètres](#)⁴³¹), alors la saisie sera de couleur verte. Si le paramètre n'a pas encore été déclaré, la saisie sera rouge, et vous devez la déclarer.

Déclarer des paramètres depuis le dialogue Éditer Filtre BD

Pour accéder au dialogue Éditer Paramètres (afin de déclarer les paramètres), suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur le bouton **Paramètres...** Dans le dialogue Éditer Filtre BD. Ceci ouvre le dialogue Éditer paramètres affiché ci-dessous.




2. Saisir le nom et la valeur du paramètre dans les champs appropriés.

En alternative, vous pouvez accéder le dialogue Éditer paramètres et déclarer ou éditer un Paramètre BD en sélectionnant **Éditer | Paramètres de feuille de style**.


Note : Le dialogue Éditer paramètres contient **tous** les paramètres qui ont été définis pour la feuille de style. Tandis qu'il s'agit d'une erreur lorsqu'un paramètre non déclaré dans SPS est référencé, il ne s'agit pas d'une erreur quand on déclare un paramètre et ne l'utilise pas.

Une fois qu'un filtre BD est créé dans l'élément de table des données, cet élément dans l'arborescence de schéma est affiché avec le symbole du filtre, tel qu'affiché pour l'élément *Adresses* dans la capture d'écran ci-dessous.



Re-organiser les critères dans les filtres BD

La structure logique du Filtre BD et la relation entre deux critères ou ensembles de critères est indiquée de manière graphique. Chaque niveau de structure logique est indiquée par des crochets. Deux critères adjacents ou ensembles de critères indiquent l'opérateur AND, tandis que si deux critères sont séparés par le mot OR, alors l'opérateur OR est indiqué. Les critères sont aussi indentés de manière appropriée afin de fournir un aperçu clair de la structure logique du filtre BD.



Le filtre BD affiché dans la capture d'écran peut aussi être représenté en texte comme :

```
State=CA AND (City=Los Angeles OR City=San Diego OR (City=San Francisco AND CustomerNr=25))
```

Vous pouvez re-organiser le filtre BD en déplaçant le critère ou l'ensemble de critères vers le haut ou vers le bas par rapport à l'autre critère dans le filtre BD. Pour déplacer le critère ou l'ensemble des critères, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez le critère en cliquant sur celui-ci, ou sélectionnez tout un niveau en cliquant sur les crochets qui représentent ce niveau.
2. Cliquez sur la flèche Vers le Haut ou le Bas dans le dialogue.

Veuillez noter les points suivants :

- Si le critère adjacent dans la direction du mouvement est au même niveau, les deux critères s'échangent les places.
- Un ensemble de critères (par ex., les critères à l'intérieur des crochets) change la position à l'intérieur du même niveau ; il ne change pas de niveaux.
- Un critère individuel change la position à l'intérieur du même niveau. Si le critère adjacent est plus à l'extérieur/à l'intérieur (à savoir pas au même niveau), alors le niveau sélectionné se déplacera vers l'extérieur/l'intérieur, **un niveau à la fois**.

Pour supprimer un critère dans le filtre BD, sélectionnez le critère et cliquez sur **Supprimer**.

Modifier un filtre BD

Pour modifier un filtre BD, sélectionnez [Base de données | Éditer filtres BD](#)¹¹²². Ceci ouvre la boîte de dialogue Éditer filtres BD. Vous pouvez éditer maintenant les expressions de tous critères recensés, ajouter de nouveaux critères, re-organiser des critères, ou supprimer des critères dans le filtre BD. Une fois que vous avez terminé les modifications, cliquez sur OK. Les données depuis la BD sont automatiquement re-chargées dans StyleVision afin de refléter les modifications dans le filtre BD.

Effacer (supprimer) un filtre BD

Pour effacer (ou supprimer) un filtre BD, sélectionnez l'élément pour lequel le filtre BD doit être effacé soit dans la fenêtre de design, soit dans l'arborescence de schéma. (Il existe un filtre BD pour chaque élément (niveau supérieur) de table de données.) Puis, cliquez sur [Base de données | Effacer filtre BD](#)¹¹²². Le filtre sera effacé, et le symbole du filtre n'apparaîtra pas à côté du nom de l'élément dans l'arborescence de schéma.

10.6 Fonctions de design SPS pour BD

Vous pouvez concevoir une SPS basée sur BD tout comme vous concevriez toute autre SPS basée sur schéma, à savoir en glissant-et-déposant les nœuds de schéma depuis la fenêtre de schéma dans le document de design ; en insérant le contenu statique directement dans le document de design ; et en appliquant le formatage idéal aux divers composants de design. Les points suivants, toutefois, sont des SPS spécifiques basées sur BD.

Créer une table dynamique pour la table BD

Pour créer un table dynamique pour une table de BD, procédez comme suit :

1. Dans l'arborescence de schéma, sélectionnez la table BD du niveau supérieur qui doit être créée en tant que table dynamique, glissez-la dans le design.
2. Lorsque vous la déposez, créez-la comme `contents` et supprimez l'espace réservé `contents`. Si la fonction Ajout automatique des commandes BD est activée, votre design aura l'aspect suivant :



3. Dans l'arborescence de schéma, sélectionnez l'élément `Row` de la table de la BD que vous souhaitez créer comme table dynamique.
4. Glissez-la à l'emplacement à l'intérieur de l'élément `Addresses`.
5. Lorsque vous libérez l'élément, sélectionnez le formulaire `Créer Table` depuis le menu qui s'ouvre, et sélectionnez les champs BD que vous souhaitez créer comme colonnes de la table dynamique. La table DB est créée en tant que table dynamique.


Note : Vous pouvez également ajouté une table BD dans tout autre format, tel que `(contents)`.

Ajout automatique Commandes BD

La commande de menu **Authentic | Ajout automatique des commandes BD** ou l'icône de la d'outils  active/désactive l'auto-insertion des commandes de navigation pour les tables de BD. Lorsque le toggle est activé, cette icône de barre d'outils a un bord noir ; lorsque le toggle est désactivé, l'icône de la barre d'outils n'a pas de bord. Si le toggle Auto-insertion est activé, les Commandes BD (voir la capture d'écran ci-dessous) sont automatiquement insérées quand une table BD est déposée dans le document Design. Elle est déposée, par défaut, immédiatement après la balise 'start' de la table.



Ces commandes permettent à l'utilisateur de Authentic View de parcourir les enregistrements de la table de BD dans Authentic View. Le premier bouton (le plus à gauche) navigue vers le premier enregistrement ; le deuxième bouton navigue vers l'enregistrement précédent ; le troisième bouton est le bouton 'Goto Record', qui ouvre le dialogue 'Goto Record' (capture d'écran ci-dessous) ; il ouvre un dialogue qui vous invite à communiquer le numéro de l'enregistrement vers lequel vous voulez aller ; le quatrième bouton navigue vers le prochain enregistrement ; et le cinquième bouton navigue vers les dernier enregistrement.



Pour insérer manuellement les commandes de navigation dans le document de Design - ce qui utile si vous souhaitez insérer les commandes à un autre emplacement que l'emplacement par défaut - suivez les étapes suivantes :

1. Désactivez Désactivez les Commandes Auto-insertion BD.
2. Placez le curseur à l'emplacement où vous souhaitez que les commandes de navigation apparaissent (mais à l'intérieur des balises 'start' et 'end' de l'élément de table BD).
3. Clic droit, et depuis le menu de commande, sélectionnez **Insérer commande BD | Navigation** ou **Insérer Commande BD | Navigation+Goto**. En alternative, ces commandes peuvent être accédées via le menu **Insérer**.

Insérer un bouton de requête BD pour

Le bouton Requête BD  permet à l'utilisateur Authentic View de soumettre une requête BD. Ceci aide l'utilisateur à créer des conditions pour les enregistrements à afficher dans Authentic View. Les boutons Requête peuvent être insérés pour des tables BD individuelles partout entre :

- La balise 'start' de l'élément de table BD et la balise 'start' de l'élément (enfant) Ligne de l'élément de table BD.
- La balise 'end' de l'élément de table DB et la balise 'end' de l'élément (enfant) Ligne de cet élément de table.

Pour insérer une touche de requête BD dans votre document de design, procédez comme suit :


1. Placez le curseur à l'emplacement autorisé (*voir ci-dessus*) où vous souhaitez que le bouton Query apparaisse.
2. Clic droit, et depuis le menu contextuel (ou le menu **Insérer**), sélectionnez **Insérer | Commande BD | Touche Query**. Le bouton Query est inséré à ce point dans le document de Design.

Lorsque vous l'avez cliqué dans Authentic View, la touche Query ouvrira le dialogue Éditer Requête de base de données. Ce dialogue est décrit dans la [documentation Authentic View](#) ⁹²⁹.

Les enregistrements affichés et les enregistrements récupérés

Vous pouvez contrôler le nombre d'enregistrements affichés dans Authentic View et le nombre d'enregistrements récupérés quand le fichier est chargé. Pour effectuer ces paramètres, suivez les étapes suivantes :

1. Dans le Mode Design, sélectionnez l'élément Row qui correspond aux enregistrements à afficher/récupérer.
2. Dans la barre latérale des Propriétés, sélectionnez `template` dans les Propriétés Pour colonne, et le groupe de propriétés Authentic.



3. Pour la propriété *Lignes BD affichées*, sélectionnez `all` depuis la liste déroulante ou saisissez le nombre de lignes à afficher.
4. Pour la propriété *DB Rows Fetched*, sélectionnez `all` ou `all displayed` depuis la liste déroulante, ou saisissez le nombre de lignes à récupérer. La valeur `all displayed` est celle par défaut. La propriété détermine combien de lignes sont récupérées lorsque les données BD sont chargées. Si la valeur est inférieure à celle que la propriété de *DB Rows Displayed*, alors la valeur de *DB Rows Displayed* est utilisée comme valeur de *DB Rows Fetched*. La propriété *DB Rows Fetched* vous permet de réduire le nombre de lignes initialement chargées, mais accélérant le chargement et le temps de l'affichage. Les lignes supplémentaires (enregistrements) sont chargées et affichées quand les touches de navigation de la ligne dans Authentic View sont utilisées.

Note :

- Le nombre de lignes affichées est appliqué à Authentic View.
- Si de nombreuses tables sont ouvertes dans Authentic View, alors l'utilisateur recevra un message d'erreur disant que trop de tables sont ouvertes. Du côté du design, vous pouvez réduire le nombre de tables ouvertes en réduisant le nombre de lignes affichées (car une ligne peut contenir des tables). Du côté de l'utilisateur, l'utilisateur demande de réduire le nombre de tables chargées dans Authentic View.

AltovaRowStatus

Dans le schéma XML créé depuis une BD, chaque table a un attribut **AltovaRowStatus**. La valeur de cet attribut est automatiquement déterminée par StyleVision et consiste en trois caractères, qui sont initialisés en ---. Si une ligne est modifiée, ou une nouvelle ligne est ajoutée, la valeur est changée utilisant les caractères suivants.

A	La ligne a été ajoutée (mais pas encore enregistrée dans la BD).
U, u	La ligne a été mise à jour (mais pas encore enregistrée dans la BD).
D, d, X	La ligne a été supprimée (mais pas encore enregistrée dans la BD).

Ces valeurs peuvent être utilisées pour fournir des informations aux utilisateurs sur les lignes étant éditées. L'information du statut existe jusqu'au moment où le fichier est enregistré. Une fois qu'un fichier est enregistré, l'information de statut est initialisée (indiquée par ---).

Formater les composants du document de design

Lorsque les enregistrements sont ajoutés, modifiés ou supprimés, StyleVision formate les enregistrements ajoutés/modifiés/supprimés d'une certaine manière qui permet aux utilisateurs de les distinguer des autres enregistrements. Les erreurs de type de données sont également marquées étant affichées en rouge. Si vous souhaitez maintenir cette différenciation, assurez-vous que le formatage que vous attribuez aux lignes dans une table n'ont pas les mêmes propriétés que celles attribuées par StyleVision. Le formatage attribué par StyleVision se lit comme suit :

Ajouté	A	Gras, souligné
Modifié (Mis à jour)	U	Souligné
Supprimé	D, d, X	Barré
Erreur de type de données		Texte rouge

10.7 Génération des fichiers de sortie

Une fois que vous avez créé une SPS basée sur BD, vous pouvez générer des fichiers y associés et les enregistrer. Les fichiers suivants peuvent être générés et enregistrés :

- Le Schéma XML basé sur la structure BD
- Le fichier XML ayant la structure du schéma XML généré et contenu de la BD
- Le fichier XSLT pour la sortie HTML
- Le fichier de sortie HTML
- Le fichier XSLT pour la sortie RTF
- Le fichier de sortie RTF
- Le fichier XSLT pour la sortie FO (XSL- FO)
- Le fichier de sortie FO
- Le fichier de sortie PDF
- Le fichier XSLT pour la sortie Word 2007+
- Le fichier de sortie Word 2007+

Les fichiers peuvent être générés et enregistrés depuis l'intérieur de la GUI ou depuis la ligne de commande.

Depuis l'intérieur de la GUI StyleVision

1. Dans le menu **Fichier**, sélectionnez l'item **Enregistrer fichiers générés**. Ceci ouvre le sous-menu suivant.



2. Sélectionner le fichier que vous souhaitez générer. Ceci ouvre le dialogue Enregistrer sous.


3. Recherchez le dossier désiré, saisissez le nom de fichier désiré, et cliquez sur **OK**.

Depuis la ligne de commande

Depuis la ligne de commande, vous pouvez appeler StyleVision pour qu'il puisse générer et enregistrer des fichiers associés avec une SPS basée sur BD. Vous pouvez enregistrer uniquement le schéma XML et les fichiers XSLT, mais aussi un fichier XML file avec des données depuis la BD et HTML, les fichiers de sortie RTF, PDF et Word 2007+ basés sur le design dans la SPS.

10.8 Requête de base de données

La commande **Requête base de données** dans le menu **Base de données** ouvre la fenêtre Requête de base de données (*capture d'écran ci-dessous*). Une fois que la fenêtre de requête est ouverte, l'affichage de son contenu peut être activé et désactivé en cliquant sur la commande **BD | Requête de base de données** ou sur l'icône de la barre d'outils Requête de base de données .



Aperçu de la fenêtre de la Requête de la base de données

La fenêtre de la Requête de base de données consiste en trois parties :

- Un **volet Navigateur** ⁷⁶⁹ en haut à gauche, qui affiche l'info de la connexion et les tables de base de données.
- Un **volet Requête** ⁷⁷³ en haut à droite, dans lequel la requête est saisie.
- Un **volet Résultats/Messages** ⁷⁷⁷ à onglets. Le volet de Résultat affiche le résultat de la requête dans ce que nous appelons la Grille de résultat. Le volet Messages affiche les messages sur l'exécution de la requête, y compris les avertissements et les erreurs.

La fenêtre Requête de base de données dispose d'une barre d'outils en haut de l'écran. À ce point, veuillez noter les deux icônes de la barre d'outils juste en-dessous. Les autres icônes de la barre d'outils sont décrits dans la section [volet de requête : Description et fonctions](#) ⁷⁷³.



Active et désactive le volet Navigateur.



Active et désactive le volet Résultats/Messages.

Aperçu du mécanisme de Requête de la base de données

Le mécanisme de requête de base de données est comme suit. (Chacune de ces étapes est décrite en détail dans les sous-sections de cette section.)

1. Une [connexion à la base de données est établie](#) ⁷⁶⁶ via la fenêtre *Requête de base de données* | *Se connecter à une source de données*.
2. La base de données connectée ou ses parties sont affichées dans le [volet Navigateur](#) ⁷⁶⁹, qui peut être configuré pour se conformer aux exigences d'affichage.
3. Une [requête](#) ⁷⁷⁶ rédigée dans une syntaxe appropriée à la base de données que vous souhaitez requêter est saisie dans le [volet Requête](#) ⁷⁷⁶, et la requête est exécutée.
4. Les [résultats de la requête](#) ⁷⁷⁷ peuvent être consultés par le biais de filtres divers.

10.8.1 Sources de données


Afin de requêter une base de données, vous devez tout d'abord vous connecter à la base de données requise. Cette section décrit comment procéder :

- Se connecter à une base de données et
- choisir la source de données requise et l'objet racine depuis plusieurs connexions existantes.

Se connecter à une base de données

Lorsque vous cliquez sur la commande **Requête de base de données** dans le menu **Base de données** pour la première fois dans une session (et quand aucune connexion de base de données n'existe), le dialogue *Se connecter à une source de données* (*capture d'écran ci-dessous*) s'ouvre pour vous permettre de vous connecter à la base de données. Afin de pouvoir faire des connexions ultérieurement, cliquez sur l'icône

Connexion rapide  dans la fenêtre *Requête de base de données*. Si les connexions existent déjà, vous pouvez [sélectionner la connexion requise](#) ⁷⁶⁹ parmi celles qui existent.



Vous trouverez la description pour se connecter à la base de données via le dialogue Se connecter à la source de données dans la section [Se connecter à la source de données](#)⁶⁷¹.

Bases de données prises en charge

La table ci-dessous énumère toutes les bases de données prises en charge. Si votre application Altova est une version 64-bit, assurez-vous que vous avez accès aux pilotes de base de données 64-bit nécessaires pour la base de données spécifique à laquelle vous tentez de vous connecter.


Base de données	Notes
Firebird 3.x, 4.x,	

Base de données	Notes
5.x	
IBM DB2 DB2 9.x, 10.x, 11.x, 12.x	
Dernière version d'IBM Db2 pour IBM i	Les fichiers logiques sont pris en charge et présentés en tant qu'affichage.
IBM Informix 11.70 et ultérieur	
MariaDB 10 et ultérieur	MariaDB prend en charge les connexions natives. Aucun pilote séparé n'est nécessaire.
Microsoft Access 2003 et ultérieur	Vous ne pouvez vous connecter à une base de données Access 2019 à partir des produits Altova que si : <ul style="list-style-type: none"> • La version correspondante de Microsoft Access Runtime est installée • La base de données n'utilise pas le type de données « Large Number »
Microsoft Azure SQL Database	Utilise la dernière version.
Microsoft SQL Server 2005 et ultérieur	
MySQL 8 et ultérieur	MySQL 8 et version ultérieure prennent en charge les connexions natives. Aucun pilote séparé n'est nécessaire.
Oracle 9i et ultérieur	
PostgreSQL 14 et ultérieur	Les connexions PostgreSQL sont prises en charge aussi bien en tant que connexions natives qu'en tant que connexions sur base pilote par le biais d'interfaces (pilotes) comme ODBC ou JDBC. Les connexions natives ne nécessitent pas de pilotes.
Progress OpenEdge 11.6	
SQLite 3.x	Les connexions SQLite sont prises en charge en tant que connexions directes natives du fichier de base de données SQLite. Aucun pilote séparé n'est nécessaire. Dans l'affichage Authentic, les données provenant d'une base de données SQLite ne sont pas éditables. Si vous essayez d'enregistrer des données SQLite à partir de l'affichage Authentic, une boîte de messages vous informera de cette limitation connue.

Base de données	Notes
Sybase ASE 15, 16	
Teradata 16	

Sélectionner la source de données requise

Toutes les connexions existantes et les objets racine de chacun d'entre eux sont listés, respectivement, dans deux listes de choix dans la barre d'outils de la fenêtre de Requête de la base de données (*capture d'écran ci-dessous*). Une fois avoir choisi la source de données souhaitée dans la liste de choix située à gauche, vous pouvez sélectionner l'objet racine requis à partir de la liste de choix située à droite.



Dans la capture d'écran ci-dessus, la base de données portant le nom `StyleVision DB` a été sélectionnée. Parmi les objets racine disponibles pour cette base de données, l'objet racine `ALTOVA_` a été choisi. La base de données et l'objet racine sont ensuite affichés dans le [volet Navigateur](#) ⁷⁶⁹.

10.8.2 Volet Navigateur : Consulter les objets BD


Le volet Navigateur fournit un aperçu des objets dans la base de données sélectionnée. Cet aperçu comprend des informations de contraintes de base de données, comme par exemple si une colonne est un clé primaire ou étrangère. Dans les bases de données IBM DB2 version 9 et plus, le Navigateur montre en outre des schémas XML enregistrés dans un dossier séparé (*voir capture d'écran ci-dessous*).

Cette section décrit les rubriques suivantes :


- Les [mises en page](#) ⁷⁷⁰ disponibles dans le volet Navigateur.
- [Comment filtrer](#) ⁷⁷¹ des objets de base de données.
- [Comment trouver](#) ⁷⁷² des objets de base de données.
- [Comment actualiser](#) ⁷⁷³ l'objet racine de la source de données active.

Mises en page du volet Navigateur

La mise en page des Dossiers par défaut affiche les objets de base de données de manière hiérarchique. D'après l'objet sélectionné, différentes options du menu contextuel sont disponibles quand vous cliquez avec la touche de droite sur un item.



Pour choisir une mise en page pour le Navigateur, cliquer sur l'icône Mise en page dans la barre outils du panneau Navigateur (*capture d'écran ci-dessous*) et sélectionner la mise en page depuis la liste déroulante. Notez que l'icône change avec la mise en page sélectionnée.



Les mises en page disponibles sont :

- *Dossiers* : Organise les objets de base de données dans des dossiers sur la base d'un type d'objet dans une arborescence hiérarchique, il s'agit du paramètre par défaut.
- *Aucun schéma* : Semblable à la mise en page des Dossiers, sauf qu'il n'y a pas de dossiers de schéma de base de données ; les tables ne sont donc pas catégorisées par un schéma de base de données.
- *Aucun dossier* : Affiche des objets de base de données dans une hiérarchie sans utiliser de dossiers.
- *Plat* : Divise les objets de base de données par type dans le premier niveau hiérarchique. Par exemple, au lieu que les colonnes soient contenues dans la table correspondante, toutes les colonnes sont affichées dans un dossier Colonnes séparé.
- *Dépendances de table* : Catégorise des tables conformément à leurs relations avec d'autres tables. Il existe des catégories pour des tables avec des clés étrangères, des tables référencées par des clés étrangères et des tables qui n'ont pas de relations avec d'autres tables.


Pour trier des tables dans des tables Utilisateur et Système, basculez vers Dossiers, Aucun Schéma ou mise en page plate, puis cliquez avec la touche de droite dans le dossier Tables et sélectionnez **Trier en Tables Utilisateur et Système**. Les tables sont triées alphabétiquement dans les dossiers Tables utilisateur et Tables système.

Filtrer des objets de base de données


Dans le volet Navigateur (dans toutes les mises en page sauf Aucun dossier et Dépendances de table), les schémas, tables et modes peuvent être filtrés par un nom ou une partie de nom. Les objets sont filtrés pendant que vous saisissez les caractères, et le filtre est insensible à la casse par défaut.

Pour filtrer les objets dans le Navigateur, procédez comme suit :


1. Cliquer sur l'icône Filtrer les contenus de dossier dans la barre d'outils du volet Navigateur. Les icônes de filtre apparaissent à côté des dossiers Tables et Modes dans la mise en page actuellement sélectionnée (*capture d'écran ci-dessous*).



2. Cliquez sur l'icône du filtre située à côté du dossier que vous souhaitez filtrer et sélectionnez l'option de filtrage depuis le menu popup, par exemple, *Contains*.




3. Dans le champ de saisie qui s'affiche, saisir le string de filtrage (dans la capture d'écran ci-dessous, le string de filtrage du dossier `Tables` est `NHE`). Le filtre est appliqué pendant que vous saisissez.



Trouver des objets de base de données

Afin de trouver un item de base de données spécifique par son nom, vous pouvez utiliser le Localisateur d'objet du volet Navigateur. Il fonctionne comme suit :

1. Dans la barre d'outils du volet Navigateur, cliquez sur l'icône du Localisateur d'objet. Une liste déroulante apparaît en bas du volet Navigateur.
2. Saisir le string de recherche dans le champ de saisie de cette liste, par exemple `name` (capture d'écran ci-dessous). Cliquez sur la flèche qui pointe vers le bas pour afficher tous les objets contenant le string de recherche.



3. Cliquer sur l'objet dans la liste pour le voir apparaître dans le volet Navigateur.

Réinitialiser les objets racine

L'objet racine de la source de données active peut être actualisée en cliquant sur le bouton **Actualiser** de la barre d'outils du volet Navigateur.

10.8.3 Volet Requête : Description et fonctions

Le volet Requête est un éditeur SQL intelligent pour saisir les requêtes dans la base de données sélectionnée. Une fois que vous avez saisi la requête, cliquez sur la [commande Exécuter](#) ⁷⁷³ de la fenêtre Requête de la base de données exécute la requête et affiche le résultat et les messages d'exécution dans le [volet Résultats/Messages](#) ⁷⁷⁷. Vous trouverez une description du travail avec les requêtes dans la section suivante, [Volet Requête :](#) ⁷⁷⁶ [Travailler avec des requêtes](#) ⁷⁷⁶. Dans cette section, nous décrivons les fonctions principales du panneau Requête :

- [Icônes Éditeur SQL](#) ⁷⁷³ dans la barre outils de Requête de base de données
- [Options Éditeur SQL](#) ⁷⁷⁴
- [Saisie semi-automatique des déclarations SQL](#) ⁷⁷⁴
- [Définition des régions dans un script SQL](#) ⁷⁷⁵
- [Le texte contenu dans un script SQL peut être décommenté.](#) ⁷⁷⁶
- [Utilisation des signets](#) ⁷⁷⁶


Icônes de l'Éditeur SQL dans la barre d'outils Requête de la base de données

Les icônes suivantes dans la barre d'outils de la Requête de base de données sont utilisées lorsque vous travaillez avec l'Éditeur SQL :

	Exécuter	Exécute une déclaration SQL sélectionnée actuellement. Si le script contient de multiples déclarations et qu'aucune n'est sélectionnée, toutes les déclarations seront exécutées.
	Importer fichier SQL	Ouvrir un fichier SQL dans l'Éditeur SQL.
	Exporter le fichier SQL	Enregistre les requêtes SQL dans un fichier SQL.
	Annuler	Annule un nombre illimité d'édérations dans l'Éditeur SQL.
	Rétablir	Rétablit un nombre illimité d'édérations dans l'Éditeur SQL.
	Options	Ouvre le dialogue des Options de l'Éditeur SQL.
	Ouvre le script SQL dans DatabaseSpy.	Ouvrir le script SQL dans le produit Altova DatabaseSpy.

Options Éditeur SQL

Cliquer sur l'icône **Options** dans la barre d'outils Requête de base de données pour ouvrir le dialogue Options (*capture d'écran ci-dessous*). Un page de paramètres peut être sélectionnée dans le volet de gauche et les options sur cette page peuvent être sélectionnées. Cliquer sur la touche **Restaurer la page par défaut** de manière à réinitialiser les options sur cette page à leurs paramètres d'origine.




Les paramètres clés sont les suivants :

- **Général | Encodage** : Options pour définir l'encodage des nouveaux fichiers SQL, des fichiers SQL existants pour lesquels l'encodage ne peut pas être détecté et pour le réglage du Byte Order Mark (BOM). (Si l'encodage des fichiers SQL existants peut être détecté, les fichiers sont ouverts et enregistrés sans changer l'encodage.)
- **Éditeur SQL** : Options pour allumer et éteindre par basculement la couleur de la syntaxe et des connexions de source de données lors de l'exécution. Un délai d'expiration peut être défini pour l'exécution de la requête et un dialogue de modification du délai d'expiration peut également être affiché si le délai spécifié est dépassé. Les assistants à la saisie sont des assistants qui font partie de la fonction de remplissage automatique. Lorsque vous saisissez des déclarations SQL, l'éditeur affiche une liste de suggestions de remplissage automatique sensible au contexte. Ces suggestions peuvent être définies pour apparaître automatiquement. Si l'affichage automatique est désactivé, vous pouvez demander une suggestion de remplissage automatique dans l'éditeur SQL en appuyant sur **Ctrl+espace**. Le tampon pour les informations de l'assistant à la saisie peut être rempli soit lors de la connexion à la source de données, soit la première fois qu'elles sont nécessaires. Le bouton de configuration du Mode Texte ouvre un dialogue dans lequel vous pourrez spécifier des paramètres comme des retraits et la taille du texte de l'onglet dans l'éditeur SQL.
- **Éditeur SQL | Génération SQL** : L'application génère des instructions SQL lorsque vous glissez des objets provenant du panneau Navigation dans le panneau Requête. Les options pour la génération de déclaration SQL peuvent être définies dans l'onglet de génération SQL. Utiliser la case de la liste *Base de données* pour sélectionner le genre de base de données et configurez les options de génération de l'instruction individuellement pour les différents genres de bases de données avec lesquels vous travaillez. Activer la case à cocher *Appliquer à toutes les bases de données* pour régler les options actuellement sélectionnées pour toutes les bases de données. Les options contiennent l'ajout de points-virgules aux déclarations et d'entourer les identifiants avec des caractères d'échappement.
- **Éditeur SQL | Affichage du résultat** : Options pour configurer l'onglet Résultat.
- **Éditeur SQL | Polices** : Options pour configurer le style de police du texte dans l'éditeur de texte et dans le mode de Résultat.

Définition des régions dans un script SQL

Les Régions sont des sections dans les scripts SQL qui sont marquées et déclarées être une unité. Les régions peuvent être réduites et agrandies pour dissimuler ou montrer des parties du script. Il est également possible d'imbriquer des régions à l'intérieur d'autres régions. Les régions sont délimitées par les commentaires `--region` et `--endregion`, placés respectivement avant et après la région. Optionnellement, les régions peuvent être dénommées, le nom sera saisi après le délimiteur `--region` (voir capture d'écran ci-dessous).



Pour insérer une région, sélectionner l'/les instruction/s à effectuer dans une région, cliquer avec le bouton de droite et sélectionner **Insérer région**. La région agrandissable/réduisible est créée. Ajouter un nom si vous le souhaitez. Dans la capture d'écran ci-dessus, veuillez noter la numérotation de ligne. Pour retirer une région, supprimez les deux délimiteurs `--region` et `--endregion`.

Insertion de commentaires dans un script SQL

Le texte dans un script peut être décommenté. Ces portions du script sont sautés lorsque le script est exécuté.

- Pour supprimer le commentaire de bloc, marquez le commentaire, cliquez avec la touche de droite et sélectionnez **Insérer/Supprimer commentaire de bloc**. Pour supprimer le commentaire de bloc, marquez le commentaire, cliquez avec la touche de droite et sélectionnez **Insérer/Supprimer commentaire de bloc**.
- Pour décommenter une ligne ou une partie de ligne, placez le curseur à l'endroit où le commentaire de ligne devrait démarrer, cliquez avec la touche de droite et sélectionnez **Insérer/Supprimer commentaire de ligne**. Pour supprimer le commentaire de ligne, marquez le commentaire, cliquez avec la touche de droite et sélectionnez **Insérer/Supprimer commentaire de ligne**.

Utilisation des signets

Des signets peuvent être insérés dans des lignes spécifiques vous permettant ensuite de naviguer dans les signets du document. Pour insérer un signet, placez le curseur dans la ligne à marquer, cliquez avec la touche de droite et sélectionnez **Insérer/Supprimer le signet**. Pour vous rendre au signet suivant ou précédent, cliquez avec la touche de droite et sélectionnez **Aller au signet suivant** ou **Aller au signet précédent**, respectivement. Pour supprimer un signet, placez le curseur dans la ligne où vous souhaitez supprimer le signet, cliquez avec la touche de droite et sélectionnez **Insérer/Supprimer signet**. Pour retirer tous les signets, cliquez avec le bouton de droite, et sélectionnez **Supprimer tous les signets**.

10.8.4 Volet Requête : Travailler avec des requêtes

Une fois vous être connecté à une base de données, un script SQL peut être saisi dans l'Éditeur SQL et être exécuté. Cette section décrit :

- Comment un script SQL est saisi dans l'Éditeur SQL.
- Comment le script est exécuté dans la fenêtre de Requête de la base de données.

Les icônes suivantes sont mentionnées dans cette section :



Exécuter la requête

Exécute une déclaration SQL sélectionnée actuellement. Si le script contient de multiples déclarations et qu'aucune n'est sélectionnée, toutes les déclarations seront exécutées.



Importer fichier SQL

Ouvrir un fichier SQL dans l'Éditeur SQL.

Créer des déclarations SQL et des scripts dans l'Éditeur SQL

Les méthodes GUI suivantes peuvent être utilisées pour créer des instructions ou des scripts SQL :

- *Glisser et déposer* : Glissez un objet du volet Navigateur dans l'Éditeur SQL. Une instruction SQL est générée pour interroger la base de données pour cet objet.
- *Menu contextuel* : Clic droit sur un objet dans le volet Navigateur et sélectionnez **Afficher dans l'Éditeur SQL | Sélectionner**.

- *Saisie manuelle* : Saisissez les instructions SQL directement dans l'Éditeur SQL. La fonction d'auto-complétion peut être utile pour l'édition.
- *Importer un script SQL* : Cliquez sur l'icône **Importer Fichier SQL** dans la barre d'outils de la fenêtre Requête de base de données.

Exécuter des instructions SQL

Si le script SQL dans l'Éditeur SQL contient plus d'une instruction, sélectionnez l'instruction que vous souhaitez exécuter et cliquez sur l'icône **Exécuter** dans la barre d'outils de la fenêtre Requête de base de données. Si aucune instruction n'est sélectionnée dans le script SQL, toutes les instructions du script seront exécutées. La base de données est extraite et affichée en tant que grille dans l'[onglet Résultats](#) ⁷⁷⁷. Les messages sur l'exécution sont affichés dans l'[onglet Messages](#) ⁷⁷⁸.


10.8.5 Résultats et Messages

Le volet Résultats/Messages a deux onglets :

- L'[onglet Résultats](#) ⁷⁷⁷ montre les données extraites par la requête.
- L'[onglet Messages](#) ⁷⁷⁸ montre les messages concernant l'exécution de la requête.

Onglet Résultats

Les données extraites par la requête sont affichées sous la forme de l'onglet des Résultats (*capture d'écran ci-dessous*).



	CID	INFO	HISTORY
1	1000	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><n1:c...	[NULL]
2	1001	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><cust...	[NULL]
3	1002	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><cust...	[NULL]
4	1003	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><cust...	[NULL]
5	1004	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><cust...	[NULL]
6	1005	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><cust...	[NULL]

Fin Rows: 6, Cols: 3 0.109 sec 10:19:59

Results Messages

Les opérations suivantes peuvent être effectuées dans l'onglet Résultats, par le biais du menu contextuel qui s'ouvre lorsque vous cliquez dans l'emplacement approprié avec la touche de droite dans l'onglet Résultats:

- *Trier dans une colonne* : Cliquer avec la touche de droite n'importe où dans la colonne sur laquelle les enregistrements doivent être triés, puis sélectionner **Trier | Croissant/Décroissant/Réinitialiser défaut**.
- *Copier dans le Presse-papiers* : Cela consiste en deux étapes : (i) choisir la plage des données ; et (ii) copier la sélection. Les données peuvent être sélectionnées de plusieurs manières : (i) en cliquant un en-tête de colonne ou un numéro de ligne pour sélectionner la colonne ou la ligne respectivement ; (ii) sélectionner les cellules individuelles (utiliser les touches **Shift** et/ou **Ctrl** pour sélectionner plusieurs cellules) ; (iii) cliquer dans une cellule avec le bouton de droite et sélectionner **Sélection |**

Ligne/Colonne/Tout.. Une fois avoir effectué la sélection, cliquer avec le bouton de droite et sélectionner **Copier cellules choisies**. Ceci copie la sélection dans le presse-papiers, à partir de là elle peut être collée dans une autre application. Pour copier l'en-tête avec les cellules, utiliser la commande **Copier les cellules sélectionnées avec l'en-tête**.

L'onglet Résultats dispose des icônes de barre d'outils suivantes :



Aller à l'instruction

Marque l'instruction dans l'Éditeur SQL qui a produit le résultat actuel.




Recherche

Trouve un texte dans le volet Résultats. Le contenu du document XML est aussi parcouru.

Onglet Messages

L'onglet Messages fournit des informations concernant l'instruction SQL exécutée précédemment et rapporte les erreurs ou les messages d'avertissement.



La barre d'outils de l'onglet Messages contient des icônes qui vous permettent de personnaliser l'affichage, de le parcourir et de copier des messages au presse-papier. L'icône **Filtre** permet l'affichage de types de messages particuliers à activer/désactiver. Les icônes **Suivant** et **Précédent** vous permettent de parcourir la liste, du haut en bas ou inversement, respectivement. Les messages peuvent aussi être copiés avec ou sans leurs composants enfant sur le presse-papiers, leur permettant d'être collés dans des documents. La fonction **Recherche** permet de spécifier un terme de recherche et puis de chercher ce terme dans la liste de haut en bas ou inversement. Enfin, l'icône **Supprimer** efface les contenus du volet Rapport.

Note : ces commandes de l'icône de la barre outils sont également disponibles en tant que commandes de menu contextuel.

11 XBRL

À propos de XBRL

XBRL est un langage XML qui est utilisé pour les rapports professionnels (voir [Wikipedia](#) et [xbrl.org](#) pour plus d'information). Une taxonomie XBRL est un schéma XML (document `.xsd`) qui définit la structure du rapport financier ; un document d'instance XBRL (un document `.xml`) contient les données à rapporter. Une des taxonomies XBRL les plus communément utilisées est [US-GAAP](#), qui représente la base des rapports financiers que les entreprises US soumettent à la Commission 'US Securities and Exchange Commission' (SEC). Au niveau international, ce sont les [International Financial Reporting Standards \(IFRS\)](#) qui sont le plus communément utilisées.

Une manière de générer des rapports à soumettre aux régulateurs (tels la SEC) est de transformer le document d'instance XBRL (qui contient les données professionnelles ou financières) avec une feuille de style XSLT à un format de sortie adapté (tel un HTML ou texte). Dans StyleVision, les utilisateurs peuvent créer une SPS basée sur la taxonomie XBRL. Depuis la SPS, un document de sortie HTML peut être généré qui contient le rapport à être soumis.

Fonctions XBRL de StyleVision

Si une SPS est basée sur la taxonomie XBRL, alors la taxonomie est affichée dans une structure d'arborescence qui est dérivée des relations dans le linkbase de présentation de la taxonomie. Les utilisateurs peuvent ensuite concevoir le rapport à créer de la même manière qu'ils [concevaient toute autre SPS](#) ¹¹³ : en déplaçant les composants de taxonomie depuis l'arborescence de schéma dans le design.

Tandis que la création manuelle d'un design peut être laborieuse, l'[Assistant de Table XBRL](#) ⁸⁵¹ offre une manière rapide et facile de créer un rapport dans le format de table. La structure et les contenus de la table peuvent être personnalisés et la table peut être éditée par la suite dans le design pour ajouter des éléments d'une nouvelle table et spécifier les propriétés de formatage. De plus, si une taxonomie est élargie depuis la taxonomie US-GAAP, les tables peuvent être automatiquement générées en ligne avec les meilleures pratiques recommandées pour les taxonomies US-GAAP.

À propos de l'Inline XBRL

Souvent, les régulateurs, tels la SEC, autorisent que les rapports d'entreprises soient soumis comme documents (X)HTML qui contiennent des données XBRL. Les données XBRL qui sont contenues dans un document (X)HTML sont connues en tant que Inline XBRL ; elles sont stockées dans un élément Inline XBRL. L'avantage pour les entreprises est que le document (X)HTML contient les données XBRL ainsi que l'information de présentation. Ceci évite à l'entreprise de devoir générer un rapport directement lisible depuis un document d'instance XBRL.

Dans StyleVision, vous pouvez inclure des modèles Inline XBRL dans une SPS pour que des éléments Inline XBRL puissent être générés dans les documents de sortie.

Dans cette section

Cette section est organisée dans les sous-sections suivantes :

- [Gestionnaire de packs de taxonomie](#) ⁷⁸¹, qui décrit comment utiliser l'outil Gestionnaire de packs de taxonomie pour installer, mettre à niveau et gérer des taxonomies à utiliser avec StyleVision.

- [Créer un fichier SPS XBRL](#) ⁸⁰⁹ décrit comment se lancer dans la création d'un XBRL SPS utilisant une taxonomie XBRL comme point de départ. Les [packs de taxonomie](#) ¹¹³⁸ peuvent aussi être pris en charge.
- La [structure de taxonomie](#) ⁸¹² explique la structure de l'arborescence de schéma, qui est la source des composants de taxonomie qui seront utilisés pour le design SPS, et les [propriétés source de la taxonomie](#) ⁸¹⁵ documentent les paramètres des propriétés de la taxonomie.
- Les [propriétés source de la taxonomie](#) ⁸¹⁵ décrivent les paramètres pour définir les propriétés de la taxonomie source lorsqu'elles sont utilisées dans une SPS.
- Les [modèles XBRL](#) ⁸¹⁸ décrivent les différents modèles XBRL qui peuvent être insérés dans le design.
- Les [modes Ouvert, Fermé et Classique](#) ⁸³² décrivent ces « modes » qui décrivent ces « modes », qui déterminent quelles données sont contraintes, et les modèles peuvent ensuite utiliser ces modes.
- L'[assistant de la table XBRL](#) ⁸⁵¹ affiche comment utiliser l'assistant de table XBRL.
- L'[Assistant de table US-GAAP](#) ⁸⁶⁹ décrit l'assistant pour générer les tables depuis les entrées du linkbase de présentation de la taxonomie US-GAAP.
- L'[Assistant de graphique XBRL](#) ⁸⁷⁵ explique comment les représentations graphiques des données dans le fichier XBRL peuvent être créées.
- Les [Propriétés et le formatage](#) ⁸⁹⁰ expliquent comment les styles CSS sont utilisés pour formater les tables XBRL et comment vous pouvez utiliser ces styles.
- L'[Inline XBRL](#) ⁸⁹² affiche comment le contenu du fichier XBRL peut être sorti vers un fichier (X)HTML comme un élément Inline XBRL.
- Les [fonctions d'extension XBRL d'Altova](#) ⁸⁹⁶ recensent les fonctions d'extension XPath développées par Altova pour utilisation avec XBRL dans une SPS.

Liens utiles


Le [site web XBRL international](#) est un bon point de référence pour XBRL. Les [recommandations XBRL](#) peuvent être accédées via le site web XBRL international.

Site web d'Altova :  [Rendu XBRL](#)

11.1 Gestionnaire de taxonomie

XBRL Gestionnaire de packs de taxonomie (alias Package Manager) est un outil Altova qui offre un moyen centralisé d'installer et de gérer les packs de taxonomie XBRL (alias packs) destinés à être utilisés dans toutes les applications Altova compatibles XBRL, y compris StyleVision.

- Sur Windows, Gestionnaire de packs de taxonomie a une interface utilisateur graphique (*voir la capture d'écran ci-dessous*) et est aussi disponible dans la ligne de commande. (Les applications bureau Altova sont disponibles uniquement sous Windows ; *voir le tableau ci-dessous*.)
- Sur Linux, Gestionnaire de packs de taxonomie est disponible uniquement dans la ligne de commande. (Les applications serveur d'Altova sont disponibles sous Windows et Linux ; *voir le tableau ci-dessous*.)



Les applications activées par XBRL d'Altova

Applications bureau (Windows uniquement)	Applications serveur (Windows, Linux)
--	---------------------------------------

Compléments Altova XBRL pour Excel (EBA , EIOPA)	MapForce Server (éditions Standard et Advanced)
MapForce Enterprise Edition	RaptorXML+XBRL Server
StyleVision Enterprise Edition	StyleVision Server
XMLSpy Enterprise Edition	

Installation et désinstallation de Gestionnaire de packs de taxonomie

Gestionnaire de packs de taxonomie s'installe automatiquement lorsque vous installez pour la première fois une nouvelle version d'[Altova Mission Kit Enterprise Edition](#) ou de l'une des applications Altova compatibles XBRL (*voir le tableau ci-dessus*).

De même, il est supprimé automatiquement lorsque vous désinstallez la dernière application activée pour XBRL Altova depuis votre ordinateur.

Fonctions <% TAXON-MANAGER%>

Gestionnaire de packs de taxonomie propose les fonctions suivantes :

- Affiche les packs de taxonomie XBRL installés sur votre ordinateur et vérifie si de nouvelles versions sont disponibles au téléchargement.
- Télécharge les versions les plus récentes des packs de taxonomie XBRL indépendamment du cycle de publication des produits Altova. (Altova stocke les packs de taxonomie en ligne, et vous pouvez les télécharger via Gestionnaire de packs de taxonomie.)
- Permet d'installer ou de désinstaller n'importe laquelle des multiples versions d'un pack de taxonomie donné (ou toutes les versions si nécessaire).
- Un pack de taxonomie peut avoir des dépendances avec d'autres packs de taxonomie. Lorsque vous installez ou désinstallez un pack particulier, Gestionnaire de packs de taxonomie vous informe des packs dépendants et les installe ou les supprime automatiquement également.
- Gestionnaire de packs de taxonomie utilise le mécanisme du [catalogue XML](#) pour mapper les références de schéma aux fichiers locaux. Dans le cas de packs de taxonomie volumineux, le traitement sera donc plus rapide que si les packs se trouvaient à un emplacement distant.
- Tous les principaux packs de taxonomie sont disponibles via Gestionnaire de packs de taxonomie et sont régulièrement mis à jour vers les dernières versions. Vous disposez ainsi d'une ressource unique pratique pour gérer tous vos packs de taxonomie et les rendre facilement accessibles à toutes les applications Altova compatibles XBRL.
- Les changements réalisés dans Gestionnaire de packs de taxonomie prennent effet pour tous les produits d'Altova sur cet appareil.

Packs de taxonomie XBRL personnalisés

Si vous devez utiliser des packs de taxonomie personnalisés qui ne sont pas inclus dans Gestionnaire de packs de taxonomie, vous pouvez les ajouter à l'ensemble des packs personnalisés auxquels StyleVision peut faire référence. Procédez comme suit :

- *Dans les applications desktop d'Altova* : Sélectionnez la commande de menu **Outils | Options** et allez à la section **XBRL | Packs de taxonomie**. Recherchez le fichier ZIP de votre pack de taxonomie personnalisé. Pour plus d'informations, voir la description de cette commande dans la documentation de votre produit bureau.

- *Dans les applications serveur Altova* : Lorsque vous exécutez des commandes à partir de la ligne de commande qui prennent en charge les packs de taxonomie personnalisés, indiquez l'option `--taxonomy-package` ou `--taxonomy-package-config-file`. Par exemple : Dans RaptorXML+XBRL Server, ces options sont prises en charge par les commandes de validation XBRL telles que `valxbrl` ou `valxbrltaxonomy` ; dans MapForce Server, elles sont prises en charge par la commande `run`.

Fonctionnement

Altova stocke en ligne tous les packs de taxonomie utilisés dans les produits Altova. Ce référentiel est mis à jour lorsque de nouvelles versions des packs de taxonomie sont publiées. Gestionnaire de packs de taxonomie suit ces mises à jour et affiche des informations sur les derniers packs disponibles lorsqu'il est invoqué, soit dans son interface graphique, soit dans l'interface de ligne de commande. Vous pouvez ensuite installer, mettre à niveau ou désinstaller des packs via Gestionnaire de packs de taxonomie.

Cache local : suivi de vos packs de taxonomie

Toutes les informations relatives aux packs de taxonomie installés sont conservées dans un répertoire cache Altova centralisé sur votre ordinateur, situé ici :

<i>Windows</i>	C:\ProgramData\Altova\pkgs\.cache
<i>Linux</i>	/var/opt/Altova/pkgs\.cache

Ce répertoire cache est régulièrement mis à jour avec les informations relatives aux derniers packs de taxonomie disponibles dans le stockage en ligne d'Altova. Les mises à jour du cache sont effectuées aux moments suivants :

- À chaque démarrage de Gestionnaire de packs de taxonomie.
- Lorsque vous démarrez StyleVision pour la première fois au cours d'une journée donnée.
- Si StyleVision reste ouvert pendant plus de 24 heures, le cache est mis à jour toutes les 24 heures.
- Lorsque vous exécutez la commande [update](#) ⁸⁰⁶ dans l'interface de ligne de commande.

Le cache permet donc à Gestionnaire de packs de taxonomie de suivre en permanence vos packs de taxonomie installés par rapport aux packs disponibles en ligne sur le site Web d'Altova.

Ne modifiez pas le cache manuellement !

Le répertoire cache local est géré automatiquement en fonction des packs de taxonomie que vous installez et désinstallez. Il ne doit pas être modifié ou supprimé manuellement.

Si vous devez réinitialiser Gestionnaire de packs de taxonomie à son état d'origine, procédez de l'une des manières suivantes dans l'interface de ligne de commande (CLI) : (i) exécutez la commande [reset](#) ⁸⁰³ avec l'option `--i`, ou (ii) exécutez la commande [reset](#) ⁸⁰³, puis la commande [initialize](#) ⁷⁹⁸.

Proxy HTTP

Vous pouvez utiliser un proxy HTTP pour les connexions Gestionnaire de packs de taxonomie. Les paramètres du proxy seront repris à partir des paramètres proxy du système et/ou des paramètres proxy du réseau local de StyleVision (définis dans le dialogue Options (**Outils | Options | Proxy de réseau**)).

11.1.1 Migration du magasin de taxonomie

À partir de la version v2026r2, Gestionnaire de packs de taxonomie remplace Taxonomy Manager dans les produits Altova. Le nouveau Gestionnaire de packs de taxonomie installe des packs de taxonomie (au lieu de taxonomies) dans votre magasin local et fournit une interface de gestion centralisée pour les taxonomies dans tous les produits XBRL d'Altova. Cette modification a été mise en œuvre (i) en réponse à la pratique de plus en plus courante des autorités de taxonomie consistant à publier les taxonomies sous forme de packs de taxonomie et (ii) afin de rationaliser la gestion des taxonomies d'Altova en tirant parti des avantages offerts par le mécanisme des packs de taxonomie.

Ce chapitre sur la migration ne vous concerne que si (i) vous avez déjà utilisé une version antérieure (à la version 2026r2) d'un [produit Altova prenant en charge XBRL](#)⁷⁸¹ et (ii) vous avez déjà installé des taxonomies (avec l'ancien Gestionnaire de taxonomie).

L'avantage de la migration est que toutes les taxonomies que vous avez précédemment installées seront disponibles immédiatement après la migration sous forme de packs de taxonomies : pour une utilisation dans vos produits Altova et pour une gestion dans le nouveau Gestionnaire de packs de taxonomie. La migration est effectuée par l'**Assistant de migration** (*voir ci-dessous*), qui est inclus dans les programmes d'installation des produits Altova compatibles XBRL à partir de la version 2026r2.

Comprendre le passage aux packs de taxonomie

Les principaux points relatifs au passage de l'ancien système de *taxonomies* au nouveau système de *packs de taxonomie* à partir de la version 2026r2 sont présentés ci-dessous.

- Les packs de taxonomie sont installés par le nouveau Gestionnaire de packs de taxonomie dans un magasin distinct de celui où sont installées les taxonomies de l'ancien gestionnaire de taxonomie.
- Les taxonomies installées par l'ancien gestionnaire de taxonomie ne sont pas reconnues par le nouveau Gestionnaire de packs de taxonomie et vice versa.
- À partir de la version 2026r2, les nouvelles versions de taxonomie publiées par les autorités ne seront disponibles que dans le nouveau Gestionnaire de packs de taxonomie et non dans l'ancien gestionnaire de taxonomie.
- L'ancien gestionnaire de taxonomie (installé avec les produits antérieurs à la version 2026r2) et son magasin de taxonomies peuvent coexister avec le nouveau Gestionnaire de packs de taxonomie (installé avec les produits 2026r2 et ultérieurs) et son magasin de packs de taxonomie.
- L'ancien gestionnaire de taxonomie peut continuer à être utilisé dans les produits Altova antérieurs à la version 2026r2, mais il ne recevra aucune mise à jour ni aucune nouvelle taxonomie après la sortie de la version 2026r2.


Migration et assistant de migration

Lorsque vous installez pour la première fois un produit Altova compatible XBRL de version 2026r2 ou ultérieure, un assistant de migration (*capture d'écran ci-dessous*) s'affiche pendant le processus d'installation.

L'assistant de migration apparaît lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- Le programme d'installation concerne toute version 2026r2 (ou ultérieure) d'un [produit Altova prenant en charge XBRL](#)⁷⁸¹,
- Le magasin de taxonomies créé par l'ancien gestionnaire de taxonomie n'est pas vide, et
- Il n'existe aucun magasin de pack de taxonomie créé par le nouveau Gestionnaire de packs de taxonomie.

Par défaut, l'assistant de migration (*capture d'écran ci-dessous*) migrera toutes vos taxonomies précédemment installées si la case est cochée. Le nouveau magasin de pack de taxonomie sera créé et les dernières versions des packs correspondant aux taxonomies précédemment installées seront ajoutées au nouveau magasin de pack de taxonomie. Si vous ne souhaitez pas effectuer la migration, décochez la case *Migrer les taxonomies actuellement installées*. Dans ce cas, le nouveau magasin de pack de taxonomie sera créé, mais il sera vide. Dans les deux cas (migration et absence de migration), l'ancien magasin de taxonomie ne sera pas modifié.



Notez que l'assistant de migration n'apparaîtra qu'une seule fois. Il n'apparaîtra pas lorsqu'un autre produit compatible XBRL sera installé (car un magasin de pack de taxonomie vide ou non vide aura déjà été créé par le programme d'installation du premier produit compatible XBRL). L'assistant de migration n'apparaîtra pas non plus lorsqu'un produit compatible XBRL sera réinstallé ou lorsqu'une version ultérieure de celui-ci sera installée (également parce que le magasin de pack de taxonomie existera déjà).

Si vous choisissez de ne pas migrer vos anciennes taxonomies, vous pouvez [installer les packs de taxonomie dont vous avez besoin via Gestionnaire de packs de taxonomie](#)⁷⁸⁵ ultérieurement. Dans ce cas, vous devrez toutefois [sélectionner individuellement dans Gestionnaire de packs de taxonomie les packs que vous souhaitez installer](#)⁷⁹⁰.

11.1.2 Exécuter le gestionnaire de packs de taxonomie

Dans les [produits bureau d'Altova](#)⁷⁸¹, vous pouvez accéder à Gestionnaire de packs de taxonomie via son interface graphique ou son interface de ligne de commande à tout moment. Dans les [produits serveur](#)


[d'Altova](#) ⁷⁸¹, vous pouvez accéder à l'interface graphique pendant la procédure d'installation et à l'interface de ligne de commande à tout moment.

Interface utilisateur graphique

Vous pouvez accéder à l'interface graphique de Gestionnaire de packs de taxonomie de l'une des manières suivantes :

- *Pendant l'installation de StyleVision:* Vers la fin de la procédure d'installation, cochez la case *Invoquer le gestionnaire de packs de taxonomie Altova* pour ouvrir immédiatement l'interface graphique de Gestionnaire de packs de taxonomie. Cela vous permettra d'installer des packs pendant le processus d'installation de votre application Altova.
- *Après l'installation de StyleVision:* Une fois votre application installée, vous pouvez accéder à l'interface graphique Gestionnaire de packs de taxonomie à tout moment, via la commande de menu **Outils | Gestionnaire de packs de taxonomie**.
- Via le fichier `.altova_taxonomies` téléchargé depuis le [Centre de téléchargement de taxonomies XBRL d'Altova](#): Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour exécuter l'interface graphique Gestionnaire de packs de taxonomie. Les packs que vous avez sélectionnés (sur le site Web) seront sélectionnés pour l'installation.

Une fois l'interface graphique Gestionnaire de packs de taxonomie (*capture d'écran ci-dessous*) ouverte, les taxonomies déjà installées s'affichent sélectionnées. Si vous souhaitez installer une taxonomie supplémentaire, sélectionnez-la. Si vous souhaitez désinstaller une taxonomie déjà installée, désélectionnez-la. Une fois vos sélections et/ou désélections effectuées, vous êtes prêt à appliquer vos modifications. Les packs qui seront installés ou désinstallés seront mis en évidence et un message concernant les modifications à venir s'affichera dans le volet Messages au bas de la fenêtre Gestionnaire de packs de taxonomie (*voir capture d'écran*).



Lorsque vous cliquez sur **Appliquer**, les packs sélectionnés seront installés.

Note : si, lors de la validation d'un document XBRL, des packs manquent, le système vous invite à les installer. Lorsque vous cliquez sur **Installer**, la progression de l'installation s'affiche dans un dialogue simplifié du

Gestionnaire de packs de taxonomie. En cas d'erreur (par exemple, un problème de connexion), un message d'erreur s'affiche dans le dialogue. Dans ce cas, corrigez l'erreur, puis cliquez sur le bouton **Avancé**, vérifiez la sélection de la taxonomie et réessayez en cliquant sur **Appliquer**.

Interface de ligne de commande

Vous pouvez exécuter Gestionnaire de packs de taxonomie à partir d'une interface de ligne de commande en envoyant des commandes à son fichier exécutable, `taxonomypackagemanager.exe`.

Le fichier `taxonomypackagemanager.exe` se trouve dans le dossier suivant :

- *Sous Windows* : `C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions`
- *Sous Linux (applications serveur uniquement)* : `%INSTALLDIR%/bin`, où `%INSTALLDIR%` est le répertoire d'installation du programme.

Vous pouvez ensuite utiliser n'importe laquelle des commandes répertoriées dans la section de référence des commandes CLI.


Pour afficher l'aide relative aux commandes, exécutez la commande suivante :

- *Sous Windows* : `taxonomypackagemanager.exe --help`
- *Sous Linux (applications serveur Altova uniquement)* : `sudo ./taxonomypackagemanager --help`

11.1.3 Catégories de statut

Gestionnaire de packs de taxonomie classe les packs de taxonomie sous sa gestion comme suit :

- *Packs installés*. Ils sont affichés sur fond bleu et leurs cases sont cochées (*dans la capture d'écran ci-dessous, EBA 2.9, 3.0, 3.1 et 3.2 sont des packs installés*).
- *Packs disponibles non installés*. Ils sont affichés sans que leurs cases soient cochées. Vous pouvez sélectionner les packs que vous souhaitez **installer**. Lorsque vous le faites, le pack est coché et son fond devient jaune.
- *Indicateurs du groupe de packs* : si toutes les versions sont sélectionnées, le groupe de packs est marqué d'une coche. Si au moins une version n'est pas sélectionnée, le groupe est marqué d'un carré de couleur unie, comme pour EBA dans la capture d'écran ci-dessous. Vous pouvez désélectionner un pack installé pour le **désinstaller**.



- Les *packs* pouvant être mis à niveau sont ceux qui ont été révisés par leurs éditeurs depuis leur installation. Ils sont indiqués dans l'interface graphique par une icône  (voir capture d'écran ci-dessus). Vous pouvez **corriger** un pack installé avec une révision disponible.

Points à noter

- Dans la capture d'écran ci-dessus, les packs DNB et certains packs EBA sont cochés. Ceux qui ont un fond bleu sont déjà installés. Ceux qui ont un fond jaune ne sont pas installés et ont été sélectionnés pour être installés. Notez que (i) le pack EBA 2.10 Phase 2 n'est pas installé et n'a pas été sélectionné pour être installé, (ii) le pack EBA 3.1 Phase 2 a été installé, mais il a été corrigé par son éditeur depuis son installation et le correctif n'a pas encore été installé.
- Lorsque vous exécutez Gestionnaire de packs de taxonomie à partir de la ligne de commande, la commande `list`⁸⁰⁰ est utilisée avec différentes options pour répertorier différentes catégories de packs :

<code>taxonomypackagemanager.exe list</code>	Répertorie tous les packs installés et disponibles ; les packs pouvant être mis à niveau sont également indiqués
<code>taxonomypackagemanager.exe list -i</code>	Répertorie uniquement les packs installés ; les packs pouvant être mis à niveau sont également indiqués
<code>taxonomypackagemanager.exe list -u</code>	Répertorie les packs pouvant être mis à niveau

Note : Sous Linux, utilisez `sudo ./taxonomypackagemanager list`

11.1.4 Appliquer un correctif ou installer un pack de taxonomie

Appliquer un correctif à un pack de taxonomie installé

Il arrive parfois que les packs de taxonomie reçoivent des correctifs (mises à niveau ou révisions) de la part de leurs éditeurs. Lorsque Gestionnaire de packs de taxonomie détecte que des correctifs sont disponibles, ceux-ci sont indiqués dans la liste des packs de Gestionnaire de packs de taxonomie et vous pouvez les installer rapidement.

Dans l'interface graphique

Les correctifs sont indiqués par l'icône . (Voir également la rubrique précédente concernant les [catégories de statut](#) ⁷⁸⁸.) Si un correctif est disponible, le bouton **Sélection de correctif** est activé. Cliquez sur ce bouton pour préparer tous les correctifs à l'installation. L'icône de chaque pack qui sera corrigé passe de  à  et le volet Messages situé au bas du dialogue répertorie les correctifs qui seront appliqués. Lorsque vous êtes prêt à installer les correctifs sélectionnés, cliquez sur **Appliquer**. Tous les correctifs seront appliqués ensemble.

Notez que si vous décochez un pack marqué pour être corrigé, vous le désinstallerez réellement en cliquant sur **Appliquer**.

Dans l'interface CLI

Pour appliquer un correctif dans l'interface de ligne de commande :

1. Exécutez la commande `list -u` ⁸⁰⁰. Cette commande répertorie tous les packs pour lesquels des mises à niveau de correctifs sont disponibles.
2. Exécutez la commande `upgrade` ⁸⁰⁷ pour installer tous les correctifs.

Installer un pack de taxonomie disponible

Vous pouvez installer de nouveaux packs à l'aide de l'interface graphique Gestionnaire de packs de taxonomie ou en envoyant les instructions d'installation à Gestionnaire de packs de taxonomie via la ligne de commande.

Note : Si le pack actuel fait référence à d'autres packs, ceux-ci sont également installés.

Dans l'interface graphique

Pour installer des packs à l'aide de l'interface graphique Gestionnaire de packs de taxonomie, sélectionnez les packs que vous souhaitez installer et cliquez sur **Appliquer**.

Vous pouvez également sélectionner les packs que vous souhaitez installer sur le [site Web d'Altova](#) et générer un fichier `.altova_taxonomies` téléchargeable. Lorsque vous double-cliquez sur ce fichier, Gestionnaire de packs de taxonomie s'ouvre avec les packs que vous avez présélectionnés. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur **Appliquer**.

Dans l'interface CLI

Pour installer des packs via la ligne de commande, exécutez la commande `install` ⁷⁹⁹ :

```
taxonomypackagemanager.exe install [options] TaxonomyPackage+
```

où chaque argument `TaxonomyPackage` correspond à un pack que vous souhaitez installer ou à un fichier `.altova_taxonomies`. Un pack de taxonomie est référencé par un identifiant au format `<name>-`

`<version>`. (Les identifiants des packs s'affichent lorsque vous exécutez la commande [list](#)⁸⁰⁰.) Vous pouvez entrer autant de packs que vous le souhaitez, dans une liste séparée par des espaces. Pour plus de détails, voir la description de la commande [install](#)⁷⁹⁹.

Note : sous Linux, utilisez la commande `sudo ./taxonomypackagemanager`.

Installer un pack de taxonomie requis

Lorsque vous exécutez une commande liée à XBRL dans StyleVision et que StyleVision détecte qu'un pack nécessaire à l'exécution de la commande est absent ou incomplet, Gestionnaire de packs de taxonomie affiche des informations sur le pack manquant. Vous pouvez alors installer directement tout pack manquant via Gestionnaire de packs de taxonomie.

11.1.5 Désinstaller un pack de taxonomie, réinitialiser

Désinstaller un pack de taxonomie

Vous pouvez désinstaller des packs à l'aide de l'interface graphique Gestionnaire de packs de taxonomie ou en envoyant les instructions de désinstallation à Gestionnaire de packs de taxonomie via la ligne de commande.

Note : si le pack que vous souhaitez désinstaller fait référence à d'autres packs, ceux-ci seront également désinstallés. Les packs référencés seront répertoriés avant d'être désinstallés et vous serez invité à confirmer l'action.

Dans l'interface graphique

Pour désinstaller des packs dans l'interface graphique Gestionnaire de packs de taxonomie, décochez leurs cases et cliquez sur **Appliquer**. Les packs sélectionnés et les packs auxquels ils font référence seront désinstallés.

Pour désinstaller tous les packs, cliquez sur **Désélectionner tout**, puis sur **Appliquer**.

Dans l'interface CLI

Pour désinstaller des packs via la ligne de commande, exécutez la commande `uninstall` :

```
taxonomypackagemanager.exe uninstall [options] TaxonomyPackage+
```

où chaque argument `TaxonomyPackage` correspond à un pack que vous souhaitez désinstaller. Un pack est spécifié par un identifiant au format `<nom>-<version>`. (Les identifiants des packs s'affichent lorsque vous exécutez la commande [list](#)⁸⁰⁰.) Vous pouvez entrer autant de packs que vous le souhaitez, dans une liste séparée par des espaces. Pour plus de détails, voir la description de la commande [uninstall](#)⁸⁰⁵.

Note : sous Linux, utilisez la commande `sudo ./taxonomypackagemanager`.

Réinitialiser Gestionnaire de packs de taxonomie

Vous pouvez réinitialiser Gestionnaire de packs de taxonomie. Notez qu'une réinitialisation dans l'interface graphique est différente de la commande [reset](#)⁸⁰³.

- Dans l'interface graphique, cliquez sur **Réinitialiser la sélection**. Cela réinitialise l'interface graphique pour afficher les packs actuellement installés. Toutes les sélections ou désélections effectuées dans la session en cours seront annulées.
- Dans l'interface CLI, exécutez la commande `reset`⁸⁰³. Cela supprime tous les packs installés et le répertoire cache.

Notez les points suivants concernant la commande `reset`⁸⁰³ :

- Après avoir exécuté cette commande, veillez à exécuter la commande `initialize`⁷⁹⁸ afin de recréer le répertoire cache. Vous pouvez également exécuter la commande `reset`⁸⁰³ avec l'option `-i`.
- Étant donné que la commande `reset -i`⁸⁰³ restaure l'installation d'origine du produit, il est recommandé d'exécuter la commande `update`⁸⁰⁶ après avoir effectué une réinitialisation. Vous pouvez également exécuter la commande `reset`⁸⁰³ avec les options `-i` et `-u`.

11.1.6 Options

Vous pouvez définir les options d'accès au réseau, de proxy réseau et de gestion des packs. Pour ouvrir le dialogue **Options**, cliquez sur le bouton Options en bas à gauche de l'interface graphique Gestionnaire de packs de taxonomie. Accédez à la section souhaitée (voir les descriptions ci-dessous) et définissez vos options. Une fois terminé, cliquez sur **OK** pour appliquer les paramètres.

Réseau

La section **Réseau** (voir la capture d'écran ci-dessous) vous permet de configurer les paramètres de proxy de réseau.

Réseau

Adresse IP

☐ Préférer adresses IPv6

Délai d'expiration

☒ Délai d'expiration du transfert: 40 s

☒ Délai d'expiration de la phase de connexion: 300 s

Certificat

☒ Vérifier le certificat serveur

☒ Vérifier l'identité du serveur TLS/SSL

Adresses IP

Lorsque les noms d'hôte résolvent plus d'une adresse dans les réseaux mixtes IPv4/IPv6, sélectionner cette option fait que les adresses IPv6 sont utilisées. Si l'option n'est pas sélectionnée dans de tels environnements, alors les adresses IPv4 sont utilisées.

Délai d'expiration

- *Délai d'expiration du transfert* : Si cette limite est atteinte pour deux packs de données consécutifs d'un transfert (envoyés ou reçus), alors le transfert entier est abandonné. Les valeurs peuvent être spécifiées en secondes [s] ou millisecondes [ms], avec le défaut étant 40 secondes. Si l'option n'est pas sélectionnée, alors il n'y a pas de limite de temps pour abandonner un transfert.
- *Délai d'expiration de la phase de connexion* : Il s'agit de la limite de temps au sein de laquelle la connexion doit être établie, y compris le temps pris pour les négociations de sécurité. Les valeurs peuvent être spécifiées en secondes [s] ou millisecondes [ms], avec le défaut étant 300 secondes. Ce délai d'expiration ne peut être désactivé :


Certificat

- *Vérifier le certificat de serveur TLS/SSL* : Si sélectionné, alors l'authenticité du certificat de serveur est vérifiée en contrôlant la chaîne de signatures numériques jusqu'à ce qu'un certificat racine de confiance est atteint. Cette option est activée par défaut. Si cette option n'est pas sélectionnée, alors la communication n'est pas sécurisée, et les attaques (par exemple, une attaque « man-in-the-middle ») ne serait pas détectée. Notez que cette option ne vérifie pas que le certificat est en fait pour le serveur avec lequel il communique. Pour permettre une sécurité entière, les deux certificats et l'identité doivent être vérifiés (*voir la prochaine option*).
- *Vérifier l'identité de serveur TLS/SSL* : Si sélectionné, alors le certificat de serveur est vérifié pour appartenir au serveur avec lequel nous voulons communiquer. Ceci est fait en vérifiant que le nom de serveur dans l'URL est le même que le nom dans le certificat. Cette option est activée par défaut. Si cette option n'est pas sélectionnée, alors l'identité du serveur n'est pas vérifiée. Notez que cette option n'active pas la vérification du certificat du serveur. Pour permettre une sécurité entière, les deux certificats et l'identité doivent être vérifiés (*voir l'option précédente*).

Proxy de réseau

La section *Proxy de réseau* vous permet de configurer des paramètres de proxy personnalisés. Ces paramètres ont une incidence sur la manière dont l'application se connecte à Internet (par exemple, pour une validation XML). Par défaut, l'application utilise les paramètres proxy du système, dans la plupart des cas, vous n'aurez donc pas à changer les paramètres de proxy. Si vous souhaitez, toutefois, définir un proxy réseau alternatif, dans la zone de liste de *configuration Proxy*, sélectionnez *Automatic* ou *Manual* pour configurer les paramètres en conséquence.

Note : Les paramètres de proxy de réseau sont partagés parmi toutes les applications de Altova MissionKit. Donc, si vous modifiez les paramètres dans une application, toutes les applications de MissionKit en seront touchées.



Utiliser les paramètres de proxy de système

Utilise les paramètres Internet Explorer (IE) configurables par le biais des paramètres de proxy du système. Effectue également une requête des paramètres configurés avec `netsh.exe winhttp`.

Configuration de proxy automatique

Les options suivantes sont possibles :

- *Paramètres auto-détection* : Consulte un script WPAD (`http://wpad.LOCALDOMAIN/wpad.dat`) par le biais de DHCP ou DNS, et utilise ce script pour une configuration proxy.
- *URL de script* : Spécifie une URL HTTP dans un script configuration-auto-proxy (`.pac`) qui doit être utilisé pour cette configuration de proxy.
- *Recharger* : Réinitialise et recharge la configuration automatique de proxy actuelle. Cette action requiert Windows 8 ou plus, et peut prendre jusqu'à 30 sec avant de prendre effet.

Configuration de proxy manuelle

Spécifier manuellement le nom d'hôte et le port entièrement qualifiés pour les proxies des protocoles respectifs. Un schéma pris en charge peut être inclus dans le nom d'hôte (par exemple : `http://hostname`). Il n'est pas exigé que le schéma soit le même que le protocole respectif si le proxy prend en charge le schéma.

Proxy de réseau

Configuration du proxy Manuel

Proxy HTTP Port

☐ Utiliser ce serveur proxy pour tous les protocoles

Proxy SSL Port

Pas de Proxy pour

☐ Ne pas utiliser le serveur de proxy pour les adresses locales

Paramètres de proxy actuels

Tester URL 

(en utilisant l'URL test http://www.example.com)
Sans utiliser de proxy.

Les options suivantes sont possibles :

- *Proxy HTTP* : Utilise le nom d'hôte spécifié et le port pour le protocole HTTP. Si *Utiliser le serveur proxy pour tous les protocoles* est sélectionné, alors le proxy HTTP spécifié est utilisé pour tous les protocoles.
- *Proxy SSL* : Utilise le nom d'hôte spécifié et le port pour le protocole SSL.
- *Pas de proxy pour* : Une liste séparée par point-virgule (;) de nom d'hôtes entièrement qualifiés, de noms de domaine, ou d'adresses IP pour des hôtes qui doivent être utilisés sans un proxy. Les adresses IP ne doivent pas être abrégées et les adresses IPv6 doivent être entourées de crochets (par exemple : [2606:2800:220:1:248:1893:25c8:1946]). Les noms de domaine doivent commencer avec un point (par exemple : .example.com).
- *Ne pas utiliser le serveur proxy pour les adresses locales* : Si cochées, ajoute <local> à la liste *Pas de proxy pour*. Si cette option est sélectionnée, les éléments suivants n'utiliseront pas le proxy : (i) 127.0.0.1, (ii) [::1], (iii) tous les noms d'hôte ne contenant pas de point (.).

Note : Si un serveur proxy a été défini et que vous voulez déployer une de mappage sur [Altova FlowForce Server](#), vous devez sélectionner l'option *Ne pas utiliser le serveur de proxy pour les adresses locales*.

Paramètres de proxy actuels

Fournit un journal verbeux de la détection de proxy. Il peut être réinitialisé avec la touche **Réinitialiser** située à droite du champ *Tester URL* (par exemple, en changeant l'URL de test, ou lorsque les paramètres de proxy ont été modifiés).

- *URL test* : Une URL test peut être utilisée pour voir quel proxy est utilisé pour cette URL spécifique.

Aucun E/S n'est effectué avec cette URL. Ce champ ne doit pas être vide si configuration-auto-proxy est utilisé (soit par le biais de *Utiliser paramètres de proxy de système* soit *Configuration proxy automatique*).

Gestion des packs

Ce paramètre vous permet de spécifier si les packs de taxonomie téléchargés doivent être stockés dans le dossier `ProgramData` (dans `C:\ProgramData\Altova\pkgs`) ou dans le dossier utilisateur `<USER-HOME>\Documents\Altova\pkgs`. Sélectionnez le dossier utilisateur si vous n'avez pas l'autorisation d'écrire dans le dossier `ProgramData`.

	Dossier de packs système	Dossier de packs utilisateur
Windows	<code>C:\ProgramData\Altova\pkgs</code>	<code>C:\Users\<user>\Documents\Altova\pkgs</code>
Linux	<code>/var/opt/Altova/pkgs</code>	<code>/home/<user>/Altova/pkgs</code>

Notez que rien n'est partagé entre le dossier `ProgramData` et le dossier utilisateur. Par conséquent, si vous décidez de passer d'un dossier à l'autre et que vous avez besoin des mêmes packs dans le second dossier, vous devez réinstaller ces packs.

11.1.7 Interface de ligne de commande (CLI)

Pour appeler Gestionnaire de packs de taxonomie dans la ligne de commande, vous devez connaître le chemin de l'exécutable. Par défaut, l'exécutable Gestionnaire de packs de taxonomie est installé dans le chemin suivant :

```
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\TaxonomyPackageManager.exe
```

Note : sur les systèmes Linux, une fois le répertoire contenant l'exécutable sélectionné, vous pouvez appeler l'exécutable avec `sudo ./taxonomypackagemanager`. Le préfixe `./` indique que l'exécutable se trouve dans le répertoire actuel. Le préfixe `sudo` indique que la commande doit être exécutée avec les privilèges root.

Syntaxe de la ligne de commande

La syntaxe générale permettant d'utiliser la ligne de commande est la suivante :

```
<exec> --h | --help | --version | <command> [options] [arguments]
```

Dans la liste ci-dessus, la barre verticale `|` sépare un ensemble d'éléments mutuellement exclusifs. Les crochets `[]` indiquent les éléments optionnels. De manière générale, vous pouvez saisir le chemin d'accès à l'exécutable suivi des options `--h`, `--help` ou `--version`, ou d'une commande. Chaque commande peut avoir des options et des arguments. La liste des commandes est décrite dans les sections suivantes. Les options sont précédées dans l'interface CLI d'un tiret simple ou d'un double tiret.

11.1.7.1 help

Cette commande fournit une aide contextuelle sur les commandes Gestionnaire de packs de taxonomie.

Syntaxe

```
<exec> help [command]
```

Notez les points suivants :

- Lorsque la commande `help` est utilisée sans `[command]`, une liste de toutes les commandes disponibles s'affiche, accompagnée d'une brève description de chacune d'entre elles.
- Lorsque la commande `help` est suivie d'une `[command]`, cette dernière est décrite avec ses arguments et ses options.
- Vous pouvez également afficher l'aide d'une commande en tapant la commande suivie de son option d'aide `-h` ou `--help`, par exemple : `<exec> list -h`. Le tiret simple (ou double tiret) indique qu'il s'agit de l'option d'aide, et non de la commande d'aide.

Exemples

La commande suivante affiche l'aide générale (une liste de toutes les commandes disponibles accompagnée d'une description de chacune d'entre elles) :

```
taxonomypackagemanager help
```

Les commandes suivantes affichent l'aide relative à la commande `list` :

```
taxonomypackagemanager help list  
taxonomypackagemanager list --h
```

11.1.7.2 info

Cette commande affiche des informations détaillées sur chacun des packs fournis en tant qu'argument `TaxonomyPackage`. Ces informations comprennent le titre, la version, la description, l'éditeur et tous les packs dépendants, et indiquent si le pack a été installé ou non.

Syntaxe

```
<exec> info [options] TaxonomyPackage+
```

- L'argument **TaxonomyPackage** est une liste de noms de packs de taxonomie séparés par des espaces. Il est également possible de saisir un nom partiel ; dans ce cas, des informations s'afficheront concernant tous les packs de taxonomie correspondant à la chaîne de caractères fournie. (Pour afficher l'ID d'un pack de taxonomie et des informations détaillées sur son état d'installation, utilisez la commande [list](#) ⁽⁸⁰⁰⁾.)
- Utilisez `<exec> info -h` pour afficher l'aide de la commande.

Options

La commande `info` accepte les options suivantes :

<code>--entrypoint-uris, --epu</code>	Répertorier les URI des points d'entrée. La valeur par défaut est <code>false</code> .
<code>--user-folder</code>	Utilise le <i>dossier de packs de l'utilisateur</i> . Booléen. La valeur par défaut est <code>false</code> . Voir les détails ci-dessous.
<code>--help, --h</code>	Affiche l'aide pour la commande.

Notez les points suivants :

- Les options peuvent être placées soit avant, soit après le ou les arguments de la commande.
- Les options peuvent être écrites avec un seul tiret ou deux tirets (par exemple, `-h` ou `--h`).
- Les valeurs des options booléennes sont définies sur `true` si l'option est spécifiée sans valeur. Si l'option n'est pas spécifiée, c'est sa valeur par défaut qui s'applique.
- Par défaut, Gestionnaire de packs de taxonomie utilise le répertoire global de stockage des packs situé dans `C:\ProgramData\Altova\pkgs` (Windows) ou `/var/opt/Altova/pkgs` (Linux). Si les utilisateurs ne disposent pas de droits d'écriture sur le dossier global, ils peuvent installer les packs dans leur propre **dossier de packs utilisateur** : `C:\Users\<user>\Documents\Altova\pkgs` (sous Windows) ou `/home/<user>/Altova/pkgs` (sous Linux)

Exemple

La commande suivante affiche des informations détaillées concernant les taxonomies `eba-2.10` et `us-gaap-2020.0` :

```
taxonomypackagemanager info eba-2.10 us-gaap-2020.0
```

11.1.7.3 initialize

Cette commande initialise l'environnement Gestionnaire de packs de taxonomie. Il crée un répertoire cache où sont stockées les informations relatives à tous les packs de taxonomie. L'initialisation s'effectue automatiquement lors de la première installation d'une application Altova compatible XBRL. Dans des circonstances normales, vous n'avez pas besoin d'exécuter cette commande, mais vous devrez généralement le faire après avoir exécuté la commande `reset`.

Syntaxe

```
<exec> initialize | init [options]
```

Options

La commande `initialize` accepte les options suivantes :

<code>--network-timeout</code>	Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est <code>40000</code> .
<code>--silent, --s</code>	Affiche uniquement les messages d'erreur. La valeur par défaut est <code>false</code> .
<code>--user-folder</code>	Utilise le <i>dossier de packs de l'utilisateur</i> . Booléen. La valeur par défaut est <code>false</code> . Voir les détails ci-dessous.

<code>--verbose, --v</code>	Affiche des informations détaillées pendant l'exécution. La valeur par défaut est false .
<code>--help, --h</code>	Affiche l'aide pour la commande.

Notez les points suivants :

- Les options peuvent être écrites avec un seul tiret ou deux tirets (par exemple, `-h` ou `--h`).
- Les valeurs des options booléennes sont définies sur `true` si l'option est spécifiée sans valeur. Si l'option n'est pas spécifiée, c'est sa valeur par défaut qui s'applique.
- Par défaut, Gestionnaire de packs de taxonomie utilise le répertoire global de stockage des packs situé dans `C:\ProgramData\Altova\pkgs` (Windows) ou `/var/opt/Altova/pkgs` (Linux). Si les utilisateurs ne disposent pas de droits d'écriture sur le dossier global, ils peuvent installer les packs dans leur propre **dossier de packs utilisateur** : `C:\Users\<user>\Documents\Altova\pkgs` (sous Windows) ou `/home/<user>/Altova/pkgs` (sous Linux)

Exemple

La commande suivante initialise Gestionnaire de packs de taxonomie :

```
taxonomypackagemanager initialize
taxonomypackagemanager initialize --user-folder
```

11.1.7.4 install

Cette commande installe un ou plusieurs packs de taxonomie.

Syntaxe

```
<exec> install [options] TaxonomyPackage+
```

Pour installer plusieurs packs, ajoutez plusieurs fois l'argument **TaxonomyPackage** en séparant les noms par des espaces.

L'argument **TaxonomyPackage** est l'un des suivants :

- Un identifiant de pack (au format `<nom>-<version>`, par exemple : `eba-2.10`). Pour connaître les identifiants des packs que vous souhaitez, exécutez la commande `list`⁸⁰⁰. Vous pouvez également utiliser un identifiant abrégé s'il est unique, par exemple `eba`. Si vous utilisez un identifiant abrégé, la dernière version de ce pack sera installée.
- Chemin d'accès à un fichier `.altova_taxonomies` téléchargé depuis le site Web d'Altova. Pour plus d'informations sur ces fichiers, voir [Gestionnaire de packs de taxonomie : Fonctionnement](#)⁷⁸¹.

Options

La commande `install` accepte les options suivantes :

<code>--network-timeout</code>	Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est 40000.
--------------------------------	---

<code>--references, --r</code>	Installe tous les packs de taxonomie référencés. Le réglage par défaut est <code>true</code> .
<code>--silent, --s</code>	Affiche uniquement les messages d'erreur. La valeur par défaut est <code>false</code> .
<code>--user-folder</code>	Utilise le <i>dossier de packs de l'utilisateur</i> . Booléen. La valeur par défaut est <code>false</code> . Voir les détails ci-dessous.
<code>--verbose, --v</code>	Affiche des informations détaillées pendant l'exécution. La valeur par défaut est <code>false</code> .
<code>--help, --h</code>	Affiche l'aide pour la commande.

Notez les points suivants :

- Les options peuvent être placées soit avant, soit après le ou les arguments de la commande.
- Les options peuvent être écrites avec un seul tiret ou deux tirets (par exemple, `-h` ou `--h`).
- Les valeurs des options booléennes sont définies sur `true` si l'option est spécifiée sans valeur. Si l'option n'est pas spécifiée, c'est sa valeur par défaut qui s'applique.
- Par défaut, Gestionnaire de packs de taxonomie utilise le répertoire global de stockage des packs situé dans `C:\ProgramData\Altova\pkgs` (Windows) ou `/var/opt/Altova/pkgs` (Linux). Si les utilisateurs ne disposent pas de droits d'écriture sur le dossier global, ils peuvent installer les packs dans leur propre **dossier de packs utilisateur** : `C:\Users\<user>\Documents\Altova\pkgs` (sous Windows) ou `/home/<user>/Altova/pkgs` (sous Linux)

Exemple

La commande suivante installe les derniers packs **eba** (European Banking Authority) et **us-gaap** (US Generally Accepted Accounting Principles) :

```
taxonomypackagemanager install eba us-gaap
taxonomypackagemanager install --s eba us-gaap
taxonomypackagemanager install eba us-gaap --v --user-folder
```

11.1.7.5 list

Cette commande répertorie les packs de taxonomie gérés par Gestionnaire de packs de taxonomie. La liste affiche l'un des éléments suivants

- Tous les packs disponibles
- Uniquement les packs installés
- Uniquement les packs pouvant être mis à niveau
- Les packs dont le nom contient la chaîne soumise en tant qu'argument **TaxonomyPackage**

Syntaxe

```
<exec> list | ls [options] TaxonomyPackage?
```

Si aucun argument **TaxonomyPackage** n'est soumis, tous les packs de taxonomie disponibles sont répertoriés. Sinon, les packs qui contiennent la chaîne de caractères soumise en argument dans leur nom sont répertoriés. Vous pouvez également soumettre une liste d'arguments **TaxonomyPackage** séparés par des espaces. Notez

qu'il existe des options permettant de répertorier uniquement les packs installés ou uniquement les packs pouvant être mis à niveau (*voir les listes ci-dessous*).

Options

La commande `list` accepte les options suivantes :

<code>--installed, --i</code>	Liste uniquement les packs installés. La valeur par défaut est <code>false</code> .
<code>--upgradeable, --u</code>	Liste uniquement les packs pour lesquels des mises à niveau (correctifs) sont disponibles. La valeur par défaut est <code>false</code> .
<code>--user-folder</code>	Utilise le <i>dossier de packs de l'utilisateur</i> . Booléen. La valeur par défaut est <code>false</code> . Voir les détails ci-dessous.
<code>--help, --h</code>	Affiche l'aide pour la commande.

Notez les points suivants :

- Les options peuvent être placées soit avant, soit après le ou les arguments de la commande.
- Les options peuvent être écrites avec un seul tiret ou deux tirets (par exemple, `-h` ou `--h`).
- Les valeurs des options booléennes sont définies sur `true` si l'option est spécifiée sans valeur. Si l'option n'est pas spécifiée, c'est sa valeur par défaut qui s'applique.
- Par défaut, Gestionnaire de packs de taxonomie utilise le répertoire global de stockage des packs situé dans `C:\ProgramData\Altova\pkgs` (Windows) ou `/var/opt/Altova/pkgs` (Linux). Si les utilisateurs ne disposent pas de droits d'écriture sur le dossier global, ils peuvent installer les packs dans leur propre **dossier de packs utilisateur** : `C:\Users\<user>\Documents\Altova\pkgs` (sous Windows) ou `/home/<user>/Altova/pkgs` (sous Linux)

Exemples

- Pour répertorier tous les packs de taxonomie disponibles, exécutez : `taxonomypackagemanager list`
- Pour répertorier uniquement les packs de taxonomie installés, exécutez : `taxonomypackagemanager list --i`
- Pour répertorier les packs de taxonomie dont le nom contient "eba" ou "us-gaap", exécutez : `taxonomypackagemanager list eba us-gaap --user-folder`

11.1.7.6 migrate-xbrl

Cette commande migre les taxonomies depuis l'[ancien magasin de taxonomie](#)⁷⁸⁴ (créé pour les produits Altova antérieurs à la version 2026r2) et les installe dans le [nouveau magasin de pack de taxonomie](#)⁷⁸⁴ (pour les produits Altova de version 2026r2 et ultérieure). Si une URL de point d'entrée dans l'ancien magasin de taxonomie contient l'un des noms soumis, le pack de taxonomie correspondant à celle-ci est installé dans le nouveau magasin de pack de taxonomie.

Syntaxe

`<exec> migrate-xbrl | xbrl2tp [options] NAME?`

L'argument facultatif de la commande est une liste de noms séparés par des espaces.

Options

La commande `migrate-xbri` accepte les options suivantes :

<code>--all-installed, --i</code>	Installe toutes les taxonomies de l'ancien magasin en tant que packs de taxonomie dans le nouveau magasin. Booléen. La valeur par défaut est <code>false</code> .
<code>--test, --t</code>	Affiche les packs de taxonomie qui seraient installés, mais ne les installe pas. Booléen. La valeur par défaut est <code>false</code> .
<code>--user-folder</code>	Utilise le <i>dossier de packs de l'utilisateur</i> . Booléen. La valeur par défaut est <code>false</code> . Voir les détails ci-dessous.
<code>--verbose, --v</code>	Affiche des informations détaillées pendant l'exécution. Booléen. La valeur par défaut est <code>false</code> .
<code>--help, --h</code>	Affiche l'aide pour la commande.

Notez les points suivants :

- Les options peuvent être placées soit avant, soit après le ou les arguments de la commande.
- Les options peuvent être écrites avec un seul tiret ou deux tirets (par exemple, `-h` ou `--h`).
- Les valeurs des options booléennes sont définies sur `true` si l'option est spécifiée sans valeur. Si l'option n'est pas spécifiée, c'est sa valeur par défaut qui s'applique.
- L'option `--test` est utile pour connaître les packs qui seront installés avant de procéder à la migration. Voir les exemples. L'option `--test` affiche également un avertissement si le pack de taxonomie correspondant à une taxonomie de l'ancien magasin n'est pas disponible. Si, dans un tel cas, une migration est tentée (sans l'option `--test`), une erreur sera signalée.
- Par défaut, Gestionnaire de packs de taxonomie utilise le répertoire global de stockage des packs situé dans `C:\ProgramData\Altova\pkgs` (Windows) ou `/var/opt/Altova/pkgs` (Linux). Si les utilisateurs ne disposent pas de droits d'écriture sur le dossier global, ils peuvent installer les packs dans leur propre **dossier de packs utilisateur** : `C:\Users\<user>\Documents\Altova\pkgs` (sous Windows) ou `/home/<user>/Altova/pkgs` (sous Linux)

Exemples

- Pour répertorier tous les packs de l'ancien magasin qui seront migrés : `taxonomypackagemanager xbrl2tp --i --t`
- Identique à la commande précédente, mais avec plus de détails : `taxonomypackagemanager xbrl2tp --i --t --v`
- Pour migrer tous les packs répertoriés dans la première commande ci-dessus : `taxonomypackagemanager xbrl2tp --i`
- Identique à la commande précédente, mais avec plus de détails : `taxonomypackagemanager xbrl2tp --i --v`
- Pour migrer tous les packs répertoriés dans la première commande ci-dessus vers le magasin de packs utilisateur : `taxonomypackagemanager xbrl2tp --i --user-folder`

11.1.7.7 reset

Cette commande supprime tous les packs de taxonomie installés et le répertoire cache. Elle réinitialise complètement votre environnement de taxonomie. Après avoir exécuté cette commande, veuillez à exécuter la commande [initialize](#)⁷⁹⁶ afin de recréer le répertoire cache. Vous pouvez également exécuter la commande `reset` avec l'option `-i`. Puisque `reset -i` restaure l'installation d'origine du produit, nous vous recommandons d'exécuter la commande [update](#)⁸⁰⁶ après avoir effectué une réinitialisation et une initialisation. Vous pouvez également exécuter la commande `reset` avec les options `-i` et `-u`.

Syntaxe

```
<exec> reset [options]
```

Options

La commande `reset` accepte les options suivantes :

<code>--init, --i</code>	Initialise Gestionnaire de packs de taxonomie après le reset. La valeur par défaut est <code>false</code> .
<code>--network-timeout</code>	Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est 40000.
<code>--silent, --s</code>	Affiche uniquement les messages d'erreur. La valeur par défaut est <code>false</code> .
<code>--update, --u</code>	Met à jour la liste des packs disponibles dans le cache. La valeur par défaut est <code>false</code> .
<code>--user-folder</code>	Utilise le <i>dossier de packs de l'utilisateur</i> . Booléen. La valeur par défaut est <code>false</code> . Voir les détails ci-dessous.
<code>--verbose, --v</code>	Affiche des informations détaillées pendant l'exécution. La valeur par défaut est <code>false</code> .
<code>--help, --h</code>	Affiche l'aide pour la commande.

Notez les points suivants :

- Les options peuvent être écrites avec un seul tiret ou deux tirets (par exemple, `-h` ou `--h`).
- Les valeurs des options booléennes sont définies sur `true` si l'option est spécifiée sans valeur. Si l'option n'est pas spécifiée, c'est sa valeur par défaut qui s'applique.
- Par défaut, Gestionnaire de packs de taxonomie utilise le répertoire global de stockage des packs situé dans `C:\ProgramData\Altova\pkgs` (Windows) ou `/var/opt/Altova/pkgs` (Linux). Si les utilisateurs ne disposent pas de droits d'écriture sur le dossier global, ils peuvent installer les packs dans leur propre **dossier de packs utilisateur** : `C:\Users\<user>\Documents\Altova\pkgs` (sous Windows) ou `/home/<user>/Altova/pkgs` (sous Linux)

Exemples

- Pour réinitialiser Gestionnaire de packs de taxonomie, exécutez : `taxonomypackagemanager reset`
- Pour réinitialiser Gestionnaire de packs de taxonomie et l'initialiser, exécutez : `taxonomypackagemanager reset --i`

- Pour réinitialiser Gestionnaire de packs de taxonomie, initialisez-le et mettez à jour sa liste de packs, exécutez : `taxonomypackagemanager reset --i --u`

11.1.7.8 search-ep-pkg

Cette commande répertorie les packs du magasin de pack de taxonomie qui contiennent la chaîne soumise dans leurs URL de point d'entrée. Notez que le magasin de pack de taxonomie est par défaut le magasin de pack global, mais qu'il peut être remplacé par le magasin de pack utilisateur à l'aide de l'option `--user-folder`.

Syntaxe

```
<exec> search-ep-package | ep-pkg [options] URL
```

L'argument `URL` de la commande est une chaîne qui correspond à une URL de point d'entrée ou à une partie de celle-ci.

Options

La commande `search-ep-package` accepte les options suivantes :

<code>--user-folder</code>	Utilise le <i>dossier de packs de l'utilisateur</i> . Booléen. La valeur par défaut est false . Voir les détails ci-dessous.
<code>--verbose, --v</code>	Affiche des informations détaillées pendant l'exécution. Booléen. La valeur par défaut est false .
<code>--help, --h</code>	Affiche l'aide pour la commande.

Notez les points suivants :

- Les options peuvent être placées soit avant, soit après le ou les arguments de la commande.
- Les options peuvent être écrites avec un seul tiret ou deux tirets (par exemple, `-h` ou `--h`).
- Les valeurs des options booléennes sont définies sur `true` si l'option est spécifiée sans valeur. Si l'option n'est pas spécifiée, c'est sa valeur par défaut qui s'applique.
- Par défaut, Gestionnaire de packs de taxonomie utilise le répertoire global de stockage des packs situé dans `C:\ProgramData\Altova\pkgs` (Windows) ou `/var/opt/Altova/pkgs` (Linux). Si les utilisateurs ne disposent pas de droits d'écriture sur le dossier global, ils peuvent installer les packs dans leur propre **dossier de packs utilisateur** : `C:\Users\<user>\Documents\Altova\pkgs` (sous Windows) ou `/home/<user>/Altova/pkgs` (sous Linux)

Exemples

- Pour répertorier les packs qui contiennent une URL spécifique dans leurs URL d'entrée :
`taxonomypackagemanager ep-pkg http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/ae/4.2/`
- Pour répertorier les packs dans le magasin de pack utilisateur qui contiennent une URL spécifique dans leurs URL de point d'entrée : `taxonomypackagemanager ep-pkg http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/ae/4.2/ --user-folder`

- Pour lister les packs qui contiennent une partie d'une URL dans leurs URL de point d'entrée ainsi que les URL de point d'entrée respectives : `taxonomypackagemanager ep-pkg its-2016-03/2016-11-15/mod/ --v`

11.1.7.9 uninstall

Cette commande désinstalle un ou plusieurs packs de taxonomie. Par défaut, tous les packs référencés par le pack actuel sont également désinstallés. Pour désinstaller uniquement le pack actuel et conserver les packs référencés, définissez l'option `--k`.

Syntaxe

```
<exec> uninstall [options] TaxonomyPackage+
```

Pour désinstaller plusieurs packs, ajoutez plusieurs fois l'argument `TaxonomyPackage`, en séparant chaque occurrence par un espace.

L'argument `TaxonomyPackage` est l'un des suivants :

- Un identifiant de pack (au format `<nom>-<version>`, par exemple : `eba-2.10`). Pour connaître les identifiants des packs que vous souhaitez, exécutez la commande `list`⁸⁰⁰. Vous pouvez également utiliser un identifiant abrégé s'il est unique, par exemple `eba`. Si vous utilisez un identifiant abrégé, la dernière version de ce pack sera installée.
- Chemin d'accès à un fichier `.altova_taxonomies` téléchargé depuis le site Web d'Altova. Pour plus d'informations sur ces fichiers, voir [Gestionnaire de packs de taxonomie : Fonctionnement](#)⁷⁸¹.

Options

La commande `désinstaller` accepte les options suivantes :

<code>--keep-references, --k</code>	Définir cette option pour conserver les packs référencés. La valeur par défaut est false .
<code>--network-timeout</code>	Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est 40000.
<code>--silent, --s</code>	Affiche uniquement les messages d'erreur. La valeur par défaut est false .
<code>--user-folder</code>	Utilise le <i>dossier de packs de l'utilisateur</i> . Booléen. La valeur par défaut est false . Voir les détails ci-dessous.
<code>--verbose, --v</code>	Affiche des informations détaillées pendant l'exécution. La valeur par défaut est false .
<code>--help, --h</code>	Affiche l'aide pour la commande.

Notez les points suivants :

- Les options peuvent être placées soit avant, soit après le ou les arguments de la commande.
- Les options peuvent être écrites avec un seul tiret ou deux tirets (par exemple, `-h` ou `--h`).
- Les valeurs des options booléennes sont définies sur `true` si l'option est spécifiée sans valeur. Si

l'option n'est pas spécifiée, c'est sa valeur par défaut qui s'applique.

- Par défaut, Gestionnaire de packs de taxonomie utilise le répertoire global de stockage des packs situé dans `C:\ProgramData\Altova\pkgs` (Windows) ou `/var/opt/Altova/pkgs` (Linux). Si les utilisateurs ne disposent pas de droits d'écriture sur le dossier global, ils peuvent installer les packs dans leur propre **dossier de packs utilisateur** : `C:\Users\<user>\Documents\Altova\pkgs` (sous Windows) ou `/home/<user>/Altova/pkgs` (sous Linux)

Exemple

La commande suivante désinstalle les packs **eba-2.10** et **us-gaap-2020.0** ainsi que leurs dépendances :

```
taxonomypackagemanager uninstall eba-2.10 us-gaap-2020.0
```

La commande suivante désinstalle le pack **eba-2.10**, mais pas les packs auxquels il fait référence :

```
taxonomypackagemanager uninstall --k eba-2.10
```

11.1.7.10 update

Cette commande interroge la liste des packs de taxonomie disponibles depuis le stockage en ligne et met à jour le répertoire cache local. Vous ne devriez pas avoir besoin d'exécuter cette commande, sauf si vous avez procédé à un [reset](#)⁸⁰³ et à un [initialize](#)⁷⁹⁸.

Syntaxe

```
<exec> update [options]
```

Options

La commande **update** accepte les options suivantes :

<code>--network-timeout</code>	Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est 40000.
<code>--silent, --s</code>	Affiche uniquement les messages d'erreur. La valeur par défaut est false .
<code>--user-folder</code>	Utilise le <i>dossier de packs de l'utilisateur</i> . Booléen. La valeur par défaut est false . Voir les détails ci-dessous.
<code>--verbose, --v</code>	Affiche des informations détaillées pendant l'exécution. La valeur par défaut est false .
<code>--help, --h</code>	Affiche l'aide pour la commande.

Notez les points suivants :

- Les options peuvent être écrites avec un seul tiret ou deux tirets (par exemple, `-h` ou `--h`).
- Les valeurs des options booléennes sont définies sur **true** si l'option est spécifiée sans valeur. Si l'option n'est pas spécifiée, c'est sa valeur par défaut qui s'applique.
- Par défaut, Gestionnaire de packs de taxonomie utilise le répertoire global de stockage des packs situé dans `C:\ProgramData\Altova\pkgs` (Windows) ou `/var/opt/Altova/pkgs` (Linux). Si les utilisateurs ne disposent pas de droits d'écriture sur le dossier global, ils peuvent installer les packs dans leur propre **dossier de packs utilisateur** : `C:\Users\<user>\Documents\Altova\pkgs` (sous Windows) ou `/home/<user>/Altova/pkgs` (sous Linux)

Windows) ou `/home/<user>/Altova/pkgs` (sous Linux)

Exemple

La commande suivante met à jour le cache local avec la liste des derniers packs :

```
taxonomypackagemanager update
taxonomypackagemanager update --s
```

11.1.7.11 upgrade

Cette commande met à niveau toutes les packs de taxonomie installés qui peuvent être mis à niveau vers la dernière version *corrigée* disponible. Vous pouvez identifier les packs pouvant être mis à niveau en exécutant la commande `list -u` ⁸⁰⁰.

Note : la commande **upgrade** supprime un pack obsolète si aucune version plus récente n'est disponible.

Syntaxe

```
<exec> upgrade [options]
```

Options

La commande **upgrade** accepte les options suivantes :

<code>--network-timeout</code>	Spécifie le timeout en secondes pour les opérations I/O à distance. La valeur par défaut est 40000.
<code>--user-folder</code>	Utilise le <i>dossier de packs de l'utilisateur</i> . Booléen. La valeur par défaut est false . Voir les détails ci-dessous.
<code>--verbose, --v</code>	Affiche des informations détaillées pendant l'exécution. La valeur par défaut est false .
<code>--help, --h</code>	Affiche l'aide pour la commande.

Notez les points suivants :

- Les options peuvent être écrites avec un seul tiret ou deux tirets (par exemple, `-h` ou `--h`).
- Les valeurs des options booléennes sont définies sur **true** si l'option est spécifiée sans valeur. Si l'option n'est pas spécifiée, c'est sa valeur par défaut qui s'applique.
- Par défaut, Gestionnaire de packs de taxonomie utilise le répertoire global de stockage des packs situé dans `C:\ProgramData\Altova\pkgs` (Windows) ou `/var/opt/Altova/pkgs` (Linux). Si les utilisateurs ne disposent pas de droits d'écriture sur le dossier global, ils peuvent installer les packs dans leur propre **dossier de packs utilisateur** : `C:\Users\<user>\Documents\Altova\pkgs` (sous Windows) ou `/home/<user>/Altova/pkgs` (sous Linux)

Exemple


La commande suivante met à jour tous les packs de taxonomie installés à la dernière version corrigée disponible :

taxonomypackagemanager upgrade

11.2 Créer un fichier SPS XBRL

Pour créer un nouveau fichier SPS sur la base d'une taxonomie XBRL, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le menu **Fichier**, passez au-dessus de la commande **Nouveau** et, dans le sous-menu qui se déroule (*capture d'écran ci-dessous*), cliquez sur la commande **Nouveau depuis la taxonomie XBRL**.



2. Dans le dialogue qui apparaît, recherchez et sélectionnez la taxonomie XBRL requis, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Vous serez invité à attribuer un fichier de travail XBRL. Si vous souhaitez en attribuer un, cliquez sur **Naviguer** et sélectionnez le fichier d'instance XBRL que vous souhaitez utiliser comme fichier de travail XBRL. Les données depuis le fichier de travail XBRL seront utilisées pour les aperçus. En alternative, vous pouvez choisir de ne pas attribuer un fichier de travail XBRL en cliquant sur la touche **Skip**. Il est utile d'attribuer un fichier de travail XBRL puisque vous serez à même de consulter différentes sorties avec des données XBRL et tester votre design plus en détail.

Une nouvelle SPS basée sur la taxonomie XBRL sera créée.

La version XSLT et le moteur XSLT à utiliser pour les SPS/feuille de style basés sur XBRL

Pour utiliser toute la gamme des fonctions XBRL de StyleVision, [définissez la version XSLT en XSLT 2.0 ou XSLT 3.0](#)¹¹⁷. Si vous générez une feuille de style XSLT depuis une SPS basée sur XBRL, utilisez les moteurs XSLT d'Altova pour effectuer la transformation. Les moteurs XSLT d'Altova sont disponibles dans les produits Altova, y compris dans StyleVision, [StyleVision Server](#), [XMLSpy](#), et [RaptorXML Server](#).


Points principaux sur le fichier SPS XBRL

Notez les points suivants sur le fichier SPS nouvellement créé :


- Le Mode Design affiche un modèle racine XBRL avec un espace réservé `contents` (*capture d'écran ci-dessous*).



- La barre latérale de l'Aperçu de Design (*capture d'écran ci-dessous*) recense le fichier de taxonomie (.xsd file) et le fichier de travail XBRL (.xbrl). La fenêtre peut être utilisée pour ajouter d'autres éléments SPS tels que décrits dans la [section de l'Aperçu de Design](#) ⁴⁸. Pour définir les [propriétés de la taxonomie de source](#) ⁸¹⁵, cliquez avec la touche de droite sur l'item *Propriétés XBRL* ou cliquez sur son icône de menu contextuel , puis sélectionnez la commande **Éditer les Propriétés de taxonomie de la Source XBRL**. Le dialogue qui apparaît est décrit dans la section, [Propriétés de Source de la taxonomie](#) ⁸¹⁵.



- La barre latérale de l'arborescence de schéma affiche la taxonomie sous forme d'arborescence. Cette structure d'arborescence est dérivée depuis le linkbase de présentation de la taxonomie (les liens spécifiant les relations de la présentation entre les concepts ; généralement, le linkbase de présentation est dans un fichier XML séparé).




La structure de l'arborescence de schéma est décrite dans la prochaine section, [Structure de taxonomie](#)⁸¹².

11.3 Structure de taxonomie

La structure de la taxonomie dans la structure d'arborescence (*voir la capture d'écran ci-dessous*) est dérivée depuis le linkbase de présentation de la taxonomie (les liens spécifiant les relations de la présentation entre les concepts ; généralement, le linkbase de présentation est dans un fichier XML séparé).

Premier niveau : liens de présentation


La structure d'arborescence de la taxonomie organise les concepts de taxonomie selon l'information dans le linkbase de présentation. Dans une présentation linkbase, un ensemble de concepts associés est groupé à l'intérieur d'un élément `presentationLink`. Le premier niveau de la structure d'arborescence (*capture d'écran ci-dessous*), représente pour cette raison les liens de présentation dans le linkbase de présentation. La capture d'écran ci-dessous affiche une taxonomie avec six éléments représentant les six liens de présentation dans la taxonomie. De plus, au premier niveau, un item appelé `<all>` affiche tous les concepts de taxonomie dans une liste plate. L'item `<all>` contient tous les concepts de taxonomie, y compris ceux qui ne sont pas inclus dans le linkbase de présentation.



Deuxième niveau : aspects


Le deuxième niveau à l'intérieur d'un lien de présentation affiche les aspects du lien.

Les aspects sont : *concepts, une période, un identifiant, une unité, des dimensions explicites, des dimensions typées, des segments non-dimensionnels, et des scénarios non-dimensionnels* (*voir la capture d'écran ci-dessous*).



Pour cette raison, les items suivants apparaissent au deuxième niveau de la taxonomie XBRL :


- **Concepts** : Une structure d'arborescence est créée basée sur les arcs de présentation à l'intérieur du lien de présentation. Chaque arc de présentation est évalué et les relations résultantes produites par le réseau des arcs de présentation sont représentés dans une arborescence (voir la capture d'écran ci-dessous). Les icônes blanches dans l'arborescence sont des items abstraits ; celles-ci ne peuvent pas apparaître dans le fichier d'instance, mais sont utilisées dans le linkbase de présentation pour grouper les items XBRL.



- **Période** : Indique la période du lien de présentation. Recense les différents types de périodes qu'un fait dans un document d'instance peut avoir (xbrli:startDate, xbrli:endDate, xbrli:instant, et

xbrli:forever). Dans l'arborescence de schéma, l'élément `xbrli:period` et ses enfants autorisés (les quatre types de période ci-dessus) sont recensés et peuvent être insérés individuellement dans le design.

- **Identifiants** : Affiche l'attribut `schema` de l'élément `xbrli:identifier`. L'élément `xbrli:identifier` et son attribut `schema` peuvent être insérés dans le design.
- **Unités** : Spécifie l'unité du lien de présentation.
- **Segments et scénarios** : Ces aspects contiennent des informations explicites ou typées. Ils sont indiqués avec des icônes jaunes.
- **Segments non-dimensionnels (non-XDT) et scénarios** : Ces aspects limitent ces éléments enfant, respectivement, des éléments `segment` et `scenario` qui ne représentent pas des informations explicites ou de type dimensionnel. Ils sont indiqués avec des icônes grises.
- **Dimensions** : Si un concept dans un lien de présentation a une dimension (les dimensions sont définies dans le linkbase des définitions), alors cette dimension est recensée pour ce lien de présentation (*capture d'écran ci-dessous*).
 - Les *Dimensions* sont indiquées dans l'arborescence avec un axe tridimensionnel (et dans le cas des taxonomies US-GAAP avec un libellé [Axis]).
 - Les *Hypercubes* sont indiqués avec une icône cube (et, pour US-GAAP, avec le libellé [Table]).
 - Les *Domaines* sont affichés avec une icône EX ou TY indiquant si la dimension est explicite ou typée. Dans les taxonomies US-GAAP, le libellé [Domain] est aussi affiché.
 - Les *membres du domaine* sont indiqués dans les taxonomies US-GAAP avec le libellé [Member].



L'item <all> dans l'arborescence de schéma

L'item <all> dans l'arborescence de schéma contient une liste plate de tous les concepts dans la taxonomie, irrespectivement s'ils sont inclus dans le linkbase de présentation ou non. Ce permet d'accéder aux concepts qui ne sont pas présents dans le linkbase de présentation. De tels scénarios sont possibles, par exemple, quand une taxonomie est élargie pour inclure un petit nombre de nouveaux concepts qui ne sont pas ajoutés au linkbase de présentation, ou si le linkbase de présentation est associé à la taxonomie. L'item <all> recense en plus les items de période et d'identifiant, et, en option, toute dimension qui a été définie.

11.4 Propriétés Source de Taxonomie

Le dialogue des Propriétés Source de taxonomie XBRL (*capture d'écran ci-dessous*) permet de définir les [options Libellé XBRL](#)⁸¹⁵ et [options Inline XBRL](#)⁸¹⁶. Le dialogue comporte deux volets : (i) [Libellés XBRL](#)⁸¹⁵, et (ii) [Inline XBRL](#)⁸¹⁶.

Propriétés de source de taxonomie XBRL

Libellés XBRL

Langue :

Rôles de la liaison de libellé :

Rôle de libellé :

☒ Utiliser le rôle de libellé préféré si disponible

☒ Utiliser le rôle de libellé standard si aucun libellé n'est trouvé avec le rôle ci-dessus

Inline XBRL

Lors de la génération de HTML, le document de sortie contiendra

☒ uniquement des items XBRL qui sont visibles dans le document

☐ tous les items XBRL qui sont présents dans l'instance XBRL

OK Annuler

Libellés XBRL

Les items dans une taxonomie peuvent avoir de multiples libellés, mais seul un libellé de chaque ensemble peut être utilisé dans le design. Celui qui est utilisé dans le dialogue des Propriétés Source de taxonomie XBRL (accédé via l'[item de Propriétés dans la fenêtre d'Aperçu de Design](#)⁸⁰⁹). Utilisant zone combinaison d'options dans ce dialogue (*capture d'écran ci-dessous*), les propriétés du libellé désiré peuvent être sélectionnées pour le document dans son ensemble.

Inline XBRL

Lors de la génération de HTML, le document de sortie contiendra

☒ Utiliser le rôle de libellé préféré si disponible

☒ Utiliser le rôle de libellé standard si aucun libellé n'est trouvé avec le rôle ci-dessus


OK Annuler

Le dialogue des Propriétés Source de taxonomie vous permettent de sélectionner les propriétés de libellé requises utilisant les options suivantes :

- Chacune des trois zones de listes déroulantes (*Langage* ; *Rôle lien libellé* ; *Rôles libellé*) recense toutes les options dans la catégorie qui sont utilisées dans la taxonomie. Par exemple, la zone de liste déroulante pour l'*Langage* recense chaque langage qui a été spécifié dans la taxonomie. Sélectionnez le langage dans lequel les libellés requis doivent apparaître. De la même manière, sélectionnez le rôle lien du libellé désiré et le rôle libellé.
- Sur les arcs de présentation, il y a un attribut optionnel qui spécifie le rôle libellé préféré. Si ceci est disponible dans un arc de présentation, ce sera utilisé si la zone de liste déroulante *Rôle libellé préféré* est cochée (paramètre par défaut).
- Le rôle libellé standard est <http://www.xbrl.org/2003/role/label> et sera utilisé si : (i) le rôle libellé spécifié dans le dialogue ne peut pas être trouvé, et (ii) l'option *Rôle libellé standard* est cochée. L'option *Rôle libellé standard* est cochée par défaut.

Écraser les propriétés libellé du document

Les propriétés libellé pour le document (faites dans le dialogue des Propriétés Source de la taxonomie XBRL, comme décrit ci-dessus) peuvent être écrasées pour des items de taxonomie spécifiques en : (i) sélectionnant l'item pertinent dans le design, et (ii) définissant les propriétés pour ce libellé de l'item dans la barre latérale des Propriétés (capture d'écran ci-dessous).



XBRL Inline

Les items XBRL (faits) du document d'instance de la source XBRL peuvent ou ne peuvent pas être affichés dans le design SPS. Les options Inline XBRL dans le dialogue des Propriétés Source de taxonomie XBRL vous permettent de sélectionner si :

1. Même des items XBRL source ne sont pas inclus dans le design SPS sont générés dans la sortie (X)HTML, ou
2. Seuls les items XBRL qui sont inclus dans le design SPS sont générés dans la sortie (X)HTML. Les items qui ne sont pas affichés dans le design seront sortis comme données masquées à l'intérieur de l'élément `<HEAD>` du document (X)HTML. (Notez que les fractions dans les données masquées n'incluent pas des numérateurs et des dénominateurs.)

Inline XBRL

Lors de la génération de HTML, le document de sortie contiendra

☒ uniquement des items XBRL qui sont visibles dans le document

☐ tous les items XBRL qui sont présents dans l'instance XBRL

Pour spécifier quels items de source XBRL doivent être inclus dans la sortie, sélectionnez le bouton radio approprié (*Tous les items XBRL dans l'instance XBRL* ou *Seuls les items XBRL dans le document de design*).

11.5 Modèles XBRL

Le design SPS XBRL consiste en un modèle racine `$XBRL`, qui contient une hiérarchie de modèles. Ceci est semblable aux designs SPS basés sur les schémas XML. Toutefois, une différence majeure est que les designs SPS XBRL peuvent utiliser des **modèles XBRL spécifiques** en plus des modèles de nœuds utilisés dans les designs basés sur le schéma. Ces **"modèles XBRL"** fournissent une couche d'abstraction qui permet au designer SPS de penser en termes XBRL à l'opposé des structures XML utilisées pour exprimer le modèle de données XBRL.

Les modèles XBRL pour les différents genres de composants XBRL peuvent être placés dans le design soit en glissant un composant depuis l'[arborescence de schéma](#) ou via la commande **Insérer Élément XBRL** (du menu **Insérer** ou depuis le menu contextuel Mode Design). Les modèles XBRL sont utiles car ils fournissent un moyen rapide pour créer des composants XBRL à l'emplacement désiré dans le design. Les modèles XBRL peuvent être édités tout comme un autre modèle. Par exemple, les conditions ou fragments de Design peuvent être insérés à l'intérieur d'un modèle.

Cette section est organisée comme suit :









- [Types de modèles](#) : Les modèles XBRL sont groupés en différents types, dont chacun a des propriétés uniques. Connaître ces propriétés est important pour travailler avec les modèles.
- Une liste et description des modèles dans le sous-menu de la commande **Insérer Élément XBRL**.

Emplacement du modèle

Lorsque vous insérez un modèle XBRL, assurez-vous que vous comprenez le contexte hiérarchique à l'intérieur duquel le nœud est inséré.

11.5.1 Types de modèles

Il existe plusieurs types de modèles XBRL :


Présentation modèle lien	Blue, 'P'	 
Modèle conceptuel	Green, 'C'	 
Modèle d'objet XBRL	Green	 
Modèle d'item	Brown, 'i'	 
Modèle de valeur de l'aspect	Brown, italic	 
Modèle de nœud XML	Brown, 'XML'	 

Les modèles de nœud de schéma sont bruns et ont un typeface (caractère) normal (non-italique).

Les designs SPS XBRL sont créés utilisant une combinaison de [modèles XBRL](#) (décrits sur cette page et le reste de cette section, les [tables XBRL](#), les [graphiques XBRL](#), et d'autres fonctions SPS (comme les [calculs automatiques](#) et les [Conditions](#))).

Présentation modèles lien


Les modèles de lien de présentation sont créés lorsque vous glissez un lien de présentation depuis l'[arborescence de schéma](#)⁵¹ dans le design et le créez comme modèle XBRL. Le nom du lien de présentation apparaît dans les balises modèles. La capture d'écran ci-dessous affiche le modèle de lien de la présentation qui a été créé pour le lien de présentation `Minitax Statement`.



Le modèle de lien de la présentation sélectionne le lien de présentation comme son contexte. Les contenus du modèle peuvent ensuite être définis à l'intérieur de ce contexte. Il est principalement utilisé pour la synchronisation de l'arborescence de schéma lorsqu'un modèle conceptuel est sélectionné.

Modèles conceptuels


Les modèles conceptuels sont créés lorsque vous glissez un concept de l'[arborescence de schéma](#)⁵¹ dans un design et créez le concept en tant que modèle XBRL. Le concept est créé en tant que modèle conceptuel en [mode fermé](#)⁸³², et le nom du concept apparaît dans les balises du modèle. Vous pouvez passer en [mode ouvert](#)⁸³² en sélectionnant **Comportement de modèle | Mode ouvert** dans le menu contextuel du modèle.



Un modèle conceptuel est créé en mode vide. Vous devez placer un modèle d'item à l'intérieur de celui-ci pour renvoyer les faits liés au concept sélectionné. Le modèle de valeur de l'aspect, [Concept QName](#)⁸²³, renvoie le QName du concept.

Modèles d'objet XBRL

Il s'agit de modèles de certains éléments XBRL (Périodes, Identifiants, Unités, et segments et scénarios non dimensionnels) qui sont créés comme **objets XBRL**. Si le modèle est spécifié être en **mode ouvert**, l'objet XBRL renvoie tous les éléments du type sélectionné (par exemple, toutes les périodes ; *la capture d'écran ci-dessous affiche un modèle d'objet XBRL en mode ouvert*). Si le modèle est spécifié être en **mode fermé**, l'objet XBRL renvoie un élément spécifique du type sélectionné (par exemple, une période parmi toutes les périodes). Pour basculer le comportement entre modes ouverts et modes fermés, sélectionnez le modèle, et, dans le menu contextuel du modèle (accédé en cliquant avec la touche de droite), passez au-dessus de la commande **Comportement modèle** et sélectionnez le mode que vous voulez. Voir la section [Mode ouvert, fermé et classique](#)⁸³² pour les détails.



Pour insérer un modèle d'objet XBRL, cliquez avec la touche de droite dans l'emplacement où vous souhaitez insérer le modèle. Puis, passez au-dessus de l'item de menu [Insérer Élément XBRL](#) ⁸¹⁸. Depuis le sous-menu qui apparaît, sélectionnez l'élément XBRL que vous souhaitez ajouter comme modèle d'objet XBRL.

Le point important à noter est que chacun de ces modèles référence un objet XBRL spécifique - et **pas un nœud XML**. Ceci signifie que, étant un objet plutôt qu'un nœud XML, il n'y aura pas de nœud contextuel pour l'expression XPath créée à l'intérieur de l'objet. Les mécanismes qui requièrent un nœud contextuel, tels qu'un espace réservé `contents`, et ne seront pas résolus pour cette raison. Pour accéder au nœud XML correspondant à l'objet XBRL, insérez le modèle Nœud XML ([voir ci-dessous](#) ⁸²⁰) à l'intérieur de l'objet XBRL. Alternativement, des [fonctions d'extension Altova XBRL](#) ⁸⁹⁶ peuvent être utilisées dans les expressions XPath pour accéder aux nœuds requis.

Pour afficher l'information à l'intérieur du modèle d'objet XBRL, utilisez les mécanismes de design suivants :


- Un modèle de valeur de l'aspect ([voir ci-dessous](#) ⁸²⁰) qui accède un aspect spécifique du composant XBRL qui a été créé comme objet XBRL.
- Un modèle de Nœud XML ([voir ci-dessous](#) ⁸²⁰) qui référence l'objet XBRL qu'il contient en tant que nœud XML et autorise que les expressions XPath soient utilisées dans le contexte du nœud.

Modèles d'item

Un modèle d'item itère sur tous les faits XBRL qui satisfont les contraintes définies en enveloppant les modèles XBRL. Voir la section [Modèle d'item](#) ⁸¹⁹ pour plus de détails.

Modèles de valeur de l'aspect

Un modèle de valeur de l'aspect référence une valeur définie par la spécification d'un aspect XBRL représenté par l'objet XBRL. Pour ajouter un modèle de valeur de l'aspect, cliquez avec la touche de droite à l'intérieur du modèle de l'objet XBRL ([voir ci-dessus](#)), passez au-dessus de l'item de menu [Insérer Élément XBRL](#) ⁸¹⁸, et depuis le sous-menu qui apparaît, sélectionnez un aspect du composant XBRL actuel.




La capture d'écran ci-dessus affiche le modèle de valeur de l'aspect pour la valeur 'Instant' de l'aspect 'Period'. Il est créé à l'intérieur du modèle de la période XBRL.

Modèles de Nœud XML

Un modèle de Nœud XML référence son objet XBRL ancêtre en tant que nœud XML. Ce nœud XML sera le nœud contextuel pour les expressions XPath créées à l'intérieur du modèle de Nœud XML. Pour ajouter un modèle de Nœud XML, cliquez avec la touche de droite dans l'emplacement où vous souhaitez insérer le

modèle. Puis, passez au-dessus de l'item de menu [Insérer Élément XBRL](#)⁸¹⁸. Depuis le sous-menu qui apparaît, sélectionnez **Nœud XML**.



La capture d'écran ci-dessus affiche un modèle de Nœud XML qui a été créé à l'intérieur du modèle de l'objet XBRL du composant 'Period'.


Note : tous les modèles XBRL ne peuvent pas contenir un modèle de nœud XML. Par exemple, un [modèle conceptuel](#)⁸¹⁹ ne peut pas, puisqu'il n'y a pas de nœud XML pour un concept dans l'instance.

11.5.2 Contexte

Le modèle contextuel renvoie les éléments XBRL `context` dans le fichier d'instance (*voir la liste ci-dessous*).

```
<xbrli:context id="FY06">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifiant
scheme="http://www.altova.com/XBRL/DocEx1/Ex1.htm">00058</xbrli:identifiant
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:startDate>2006-01-01</xbrli:startDate>
    <xbrli:endDate>2006-12-31</xbrli:endDate>
  </xbrli:period>
</xbrli:context>
```

Lorsque le modèle contextuel est inséré dans le design, il est créé comme modèle vide. Pour cette raison, vous devez insérer un espace réservé `contents` dans le design si vous souhaitez sortir les contenus de l'élément.




Notez les points suivants :

- L'emplacement où le modèle contextuel est inséré est important. Donc vous devez vous assurer de comprendre le [contexte hiérarchique](#) ⁸¹⁸ à l'intérieur duquel le nœud contextuel XBRL est inséré.
- Le modèle renvoie tous les éléments `context` au niveau hiérarchique auquel le modèle est inséré.
- À l'intérieur d'un modèle contextuel, un élément particulier `context` dans le fichier d'instance peut être sélectionné en créant une condition autour de l'espace réservé `contents`. Ceci pourrait être fait, par exemple en spécifiant la valeur de l'attribut `id` d'un élément `context` (*voir capture d'écran ci-dessus*).

11.5.3 Concept

Les modèles conceptuels sont créés lorsque vous glissez un concept de l'[arborescence de schéma](#) ⁵¹ dans un design et créez le concept en tant que modèle XBRL. Le concept est créé en tant que modèle conceptuel en [mode fermé](#) ⁸³², et le nom du concept apparaît dans les balises du modèle. Vous pouvez passer en [mode ouvert](#) ⁸³² en sélectionnant **Comportement de modèle | Mode ouvert** dans le menu contextuel du modèle.




Un modèle conceptuel est créé en mode vide. Vous devez placer un modèle d'item à l'intérieur de celui-ci pour renvoyer les faits liés au concept sélectionné. Le modèle de valeur de l'aspect, [Concept QName](#) ⁸²³, renvoie le QName du concept.

11.5.4 Item

Le modèle d'item itère sur tous les faits XBRL qui satisfont les contraintes définies en enveloppant les modèles XBRL. Par exemple :


- Si un modèle d'item est placé à l'intérieur d'une 'Period', alors il renvoie ces faits qui correspondent aux contraintes qui sont en vigueur à ce point.
- Si un modèle d'item est placé directement à l'intérieur du modèle `$XBRL`, alors les faits dans le document d'instance sont renvoyés (*voir la capture d'écran ci-dessous*).
- S'il est placé à l'intérieur d'un modèle d'objet XBRL (en mode ouvert ou fermé), alors les faits adressés par le modèle d'objet XBRL sont retournés. Dans le cas d'un objet XBRL en mode ouvert, tous les faits définis à l'intérieur de l'objet XBRL sont retournés. Dans le cas d'un objet XBRL en mode fermé, le/s fait/s défini/s par les propriétés de l'objet XBRL sont retournés.



Lorsque le modèle Item est inséré dans le design, il est créé comme modèle vide. Pour cette raison, vous devez insérer un espace réservé `contents` dans le design si vous souhaitez sortir les contenus du fait. Si le modèle de l'item a une propriété pour permettre des dimensions supplémentaires (dans l'assistant de saisie des Propriétés), qui prend une valeur de `yes` ou `no`.

11.5.5 Concept QName

Le modèle Concept QName est un aspect du modèle de valeur de l'aspect. Il peut être ajouté à l'intérieur d'un [modèle Concept](#) ⁸¹⁹ (voir la capture d'écran ci-dessous), et renvoie le QName du/des fait/s XBRL adressé/s par le [modèle Concept](#) ⁸¹⁹. La commande pour insérer le modèle Concept QName (**Insérer Élément XBRL | Concept QName**) est activée uniquement lorsque le curseur est placé à l'intérieur du [modèle Concept](#) ⁸¹⁹.



11.5.6 Périodes

aspect 'Period'

Le modèle Period itère au-dessus de :

- (en mode ouvert) les périodes présentent l'instance XBRL ;
- (en mode fermé) une seule période donnée, peu importe si la période apparaît dans l'instance XBRL ou non.

Le modèle Period est indiqué avec les balises suivantes :




L'élément `period` peut apparaître à l'intérieur d'un élément `xbrli:context`, dans une structure telle qu'affichée ci-dessous :


```
<xbrli:context id="FY06">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifiant
scheme="http://www.altova.com/XBRL/DocEx1/Ex1.htm">00058</xbrli:identifiant>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:startDate>2006-01-01</xbrli:startDate>
    <xbrli:endDate>2006-12-31</xbrli:endDate>
  </xbrli:period>
</xbrli:context>
```

- Lorsque le modèle Period est inséré dans le design, il est créé comme modèle vide. Vous pouvez ensuite :
- *Accédez des valeurs de période (par exemple, instant, start-date, end-date)* : Insérez les modèles de valeur de l'aspect de la Période (voir ci-dessous) pour retourner les valeurs respectives de ces aspects.
 - *Sélectionnez les faits* : Un modèle Period en mode ouvert ou fermé peut être utilisé pour correspondre aux propriétés de la Période.

Closed-mode Period template that returns the period's Instant:



Selecting facts that match the Period properties of the closed-mode Period template:



Valeurs Period

Les modèles pour ls valeurs Period peuvent être insérées via la commande correspondante **Insérer Élément XBRL** :

Élément XBRL	Type de données	Commande
instant	xs:dateTime	Period Instant DateTime
startDate	xs:dateTime	Period Start DateTime
endDate	xs:dateTime	Period End DateTime

Les éléments de l'aspect de la période apparaissent à l'intérieur d'un élément `xbrli:period`. Ils sont généralement saisis à l'intérieur d'un modèle Period. Chaque modèle de valeur de l'aspect est inséré avec une espace réservé `contents` ; il renvoie le contenu de texte de l'élément de l'aspect de la période correspondant.


11.5.7 Identifiants

Aspect Identifiant

Le modèle Identifier itère au-dessus de :


- (en mode ouvert) les éléments XBRL `identifier` présentent l'instance XBRL. L'élément `identifier` apparaît à l'intérieur d'un élément `xbrli:context` ;
- (en mode fermé) un seul identifiant donné, peu importe si l'identifiant apparaît dans l'instance XBRL ou non.

Le modèle Identifier est indiqué avec les balises suivantes :



Lorsque vous insérez un modèle Identifier dans le design, il est créé comme modèle vide. Vous pouvez ensuite :

- *Itérez au-dessus des aspects de l'Identifiant (valeur et schéma), et renvoyez leurs valeurs* : Un modèle Identifier en mode ouvert ou fermé itérera les aspects de l'Identifiant (valeur, schéma) qui sont spécifiés comme contenus du modèle Identifier, et retournera les valeurs de leurs aspects.
- *Sélectionnez les faits* : Un modèle Identifier en mode ouvert ou fermé peut être utilisé pour correspondre aux propriétés de l'identifiant sélectionné.



Valeurs de l'identifiant

Les modèles de valeur de l'aspect pour les aspects de l'Identifiant peuvent être insérés via les commandes **Insérer Élément XBRL** suivantes :

Nœud XBRL	Commande
@scheme	Schéma Identifier
text ()	Valeur texte Identifier


11.5.8 Unité et Unitrefs

Aspect de l'unité

Le modèle Unit itère au-dessus de :

- (en mode ouvert) les unités présentent l'instance XBRL ;
- (en mode fermé) une seule unité donnée.

Le modèle Unit est indiqué avec les balises suivantes. Voir la section [Propriétés Unit](#)⁸³⁷ pour une description détaillée des différents types d'unités.



L'élément unit a les structures telles qu'affichées ci-dessous :


```
<xbrli:unit id="IdUnitShares">
  <xbrli:measure>xbrli:shares</xbrli:measure>
</xbrli:unit>

<xbrli:unit id="IdUnitSquareMeters">
  <xbrli:measure>minitax:meter</xbrli:measure>
  <xbrli:measure>minitax:meter</xbrli:measure>
</xbrli:unit>

<xbrli:unit id="IdUnitDollarsPerShare">
  <xbrli:divide>
    <xbrli:unitNumerator>
      <xbrli:measure
xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">iso4217:USD</xbrli:measure>
    </xbrli:unitNumerator>
    <xbrli:unitDenominator>
      <xbrli:measure>xbrli:shares</xbrli:measure>
    </xbrli:unitDenominator>
  </xbrli:divide>
</xbrli:unit>
```

Lorsque vous insérez un modèle Unit dans le design, il est créé comme modèle vide. Vous pouvez ensuite faire la chose suivante (voir la capture d'écran ci-dessous) :

- **Accédez aux valeurs de l'unité** : Insérez les modèles de valeur de l'aspect Unit (voir ci-dessous) pour retourner les valeurs respectives de ces aspects.
- **Sélectionnez les faits** : Sélectionnez les faits dans l'instance XBRL qui contient les unités définies. Le modèle de la valeur de l'aspect Item à l'intérieur du modèle Unit, retournera ensuite les faits que chaque modèle Unit en mode fermé sélectionne.




Modèles Unitref

Le modèle Unitref itère au-dessus de toutes les unités dans l'instance, peu importe si ceux-ci sont référencés par un fait rapporté ou non. Les modèles Unitref sont insérés étant vides et avec leurs balises réduites. Vous pouvez élargir une balise Unit réduite (en double-cliquant dessus), et vous pouvez insérer le contenu à l'intérieur des balises.

Valeurs Unit (modèle de valeur de l'aspect)

Les modèles de valeur de l'aspect Unit peuvent être insérés via les commandes **Insérer Élément XBRL**, **Unit Numerator** et **Unit Denominator**. Les Unités peuvent être considérées comme des ratios consistant en un numérateur et un dénominateur. Utilisez **Unit Numerator** pour générer la partie du numérateur de l'unité, et **Unit Denominator** pour générer la partie du dénominateur. Voir la capture d'écran ci-dessous.



11.5.9 Dimensions


Aspect Dimension

Les modèles de dimensions explicites/typées sont créés en glissant l'élément correspondant dans la dimension depuis l'arborescence de schéma (voir la capture d'écran ci-dessous) dans le design et créer l'élément comme modèle Dimension. Le modèle Dimension itère au-dessus de :

- (en mode ouvert) les éléments de dimension XBRL présentent l'instance XBRL ;
- (en mode fermé) une seule dimension donnée.

Lorsque vous insérez un modèle de dimension explicite ou typé dans le design, il est créé comme modèle vide. Vous pouvez ensuite :

- *Itérez au-dessus du domaine (de dimensions explicites) ou d'élément typé (de dimensions typées), et retournez leurs valeurs d'aspect respectives* : Un modèle de dimension en mode ouvert ou fermé itérera au-dessus de la dimension. Des modèles de valeur de l'aspect à l'intérieur du modèle dimension (tels que Dimension QName, Valeur explicite QName, Élément Typed) retournent les valeurs de l'aspect respectives. Le premier modèle dans la capture d'écran ci-dessous affiche un modèle de dimension explicite contenant des modèles de valeur de l'aspect.
- *Sélectionnez les faits* : Un modèle Dimension en mode ouvert ou fermé peut être utilisé pour correspondre aux propriétés de la dimension sélectionnée. Le second modèle dans la capture d'écran ci-dessous affiche un modèle de dimension explicite contenant des modèles de valeur de l'aspect.



Valeurs Dimension

Les modèles de valeur de l'aspect pour les aspects suivants de la Dimension peuvent être insérés via les commandes correspondantes **Insérer Élément XBRL** :

Dimension	Modèle de valeur de l'aspect
Explicit	Dimension QName
Explicit	Valeur Explicit QName
Typed	Dimension QName
Typed	Élément Dimension Typed


11.5.10 Scénarios et Segments Non-XDT

Les modèles de scénarios et segments non-XDT sont créés via la commande **Insérer Élément XBRL** du menu contextuel du Mode Design. Le modèle est créé comme modèle vide en mode ouvert. Vous pouvez

passer en mode fermé via la commande **Comportement de modèle | Mode fermé** du menu contextuel du modèle.


Le modèle de composant non-XDT (segment ou scénario) peut ensuite être utilisé comme suit :

- Les contenus du modèle non-XDT peuvent être retournés en utilisant le modèle de valeur de l'aspect *éléments non-dimensionnels* (premier modèle dans la capture d'écran ci-dessous) ou le modèle de Nœud XML.
- Le troisième modèle dans la capture d'écran ci-dessous sélectionne tous les faits qui contiennent les données non-dimensionnelles définies dans le modèle Non-XDT.



11.5.11 Note de bas de page

Il existe deux parties pour les bas de page : (i) une référence de bas de page, et (ii) le bas de page. Le mécanisme XBRL Footnote utilise le système [bookmarking et référencement TOC](#)⁴⁴² pour créer des bas de page. Le modèle Footnote correspond à l'élément XBRL `footnote` et est créé comme modèle vide. Vous pouvez concevoir les contenus de design pour le bas de page et le numéro de bas de page. Si la balise est réduite, vous pouvez l'élargir en double-cliquant sur la balise réduite. Le modèle Footnote est indiqué avec les balises suivantes :




Note : l'[Assistant de Table XBRL](#) ⁸⁵¹ crée automatiquement des bas de page si l'option *Bas de page généraux* est cochée.

Ajouter des bas de page

Un bas de page peut aussi être lié à un fait avec un arc de bas de page. Dans de tels cas, le bas de page peut être inséré dans le modèle conceptuel qui retourne le/s fait/s pertinent/s (*voir la capture d'écran ci-dessous*).

Utiliser la commande **Insérer Élément XBRL | Bas de page**.



Trier les bas de page


S'il existe de multiples bas de page qui sont liés à un seul fait via les arcs de bas de page, alors les bas de page peuvent être triés. Par exemple, trier peut être spécifié par ordre ascendant de caractère dans toute position dans le texte du bas de page. Après avoir ajouté le modèle Footnote template (avec la commande **Insérer Élément XBRL | Footnote**), cliquez avec la touche de droite sur le modèle Footnote, sélectionnez la commande **Trier par** et, dans le dialogue trier qui apparaît, [saisissez le critère de tri](#) ⁴²⁵ et cliquez sur **OK**.

L'ordre du tri (ascendant/descendant) est indiqué par l'icône dans la balise modèle (*voir la capture d'écran ci-dessous*).



Grouper les bas de page

De multiples bas de pages peuvent être groupés selon une clé de groupe. Par exemple, les groupes peuvent être créés sur la base de la clé de groupe qui sont les premiers trois caractères du texte de bas de page. Pour définir la clé de groupe, cliquez avec la touche de droite dans le modèle Footnote, sélectionnez la commande **Group By** et, dans le dialogue Grouper qui apparaît, [sélectionnez le critère et la clé de groupe](#) ⁴¹⁷, puis cliquez sur **OK**.




Ce groupe qui a été spécifié est indiqué par une icône G dans la balise de modèle (*voir la capture d'écran ci-dessus*). Pour afficher les valeurs des bas de page par groupe, saisissez un modèle défini par l'utilisateur pour le groupe actuel (en saisissant l'expression XPath `current-group()` comme valeur du modèle défini par l'utilisateur) ; *voir la capture d'écran ci-dessus*.

Filtrer les bas de page

De multiples bas de page peuvent être filtrés en utilisant une expression XPath. À cette fin, cliquez avec la touche de droite sur le modèle Footnote, sélectionnez la commande **Éditer Filtre XPath** et, dans le [dialogue](#)


[Éditer expression XPath](#) ⁹⁸⁰ qui apparaît, saisissez une expression XPath qui évalue comme booléenne qui sélectionnera les bas de page à afficher, et cliquez sur **OK**. Notez que le nœud contextuel de l'expression XPath sera l'élément `footnote`.

Ce filtrage qui a été spécifié est indiqué par une icône dans la balise de modèle (voir la capture d'écran ci-dessus). (voir la capture d'écran ci-dessous).



11.5.12 Nœud XML

Le modèle de Nœud XML est destiné être utilisé à l'intérieur d'un [modèle d'objet XBRL](#) ⁸¹⁹. Il accède un nœud XML associé au modèle d'objet XBRL et permet donc des accès et des opérations XML réguliers à l'intérieur du modèle Nœud XML, en particulier utilisant XPath. Par exemple, les [calculs automatiques](#) ³⁹⁷ peuvent être utilisés et auront l'élément représenté par l'objet XBRL comme son nœud contextuel.



Dans la capture d'écran ci-dessus, les deux modèles d'objet XBRL contiennent les modèles de Nœud XML.


- Le premier modèle de Nœud XML retourne les contenus de tous les éléments `period` qui correspondent aux objets XBRL `Period` qui sont générés.
- Le second modèle de Nœud XML retourne les contenus de tous les éléments `identifier` qui correspondent aux objets XBRL `Identifiant` qui sont générés. De plus, un calcul automatique est utilisé. Le nœud contextuel pour le calcul automatique sera l'élément `identifier`.

11.6 Modes ouvert, fermé et classique

Les [modèles XBRL](#) ⁸¹⁹ suivants peuvent être utilisés en mode ouvert ou fermé :

- Concept
- Période
- Identifiant
- Unité
- Segment Non-XDT
- Scénario Non-XDT
- Dimension explicite
- Dimension typée

Lorsqu'un des modèles ci-dessus obtient un paramètre mode ouvert, le modèle itère au-dessus de tous les aspects du type sélectionné dans le document d'instance. En mode fermé, la sélection de l'aspect est restreinte par la définition du mode fermé. Pour basculer le comportement entre modes ouverts et modes fermés, sélectionnez le modèle, et, dans le menu contextuel du modèle (accédé en cliquant avec la touche de droite sur le modèle ; *capture d'écran ci-dessous*), passez au-dessus de la commande **Comportement modèle** et sélectionnez le mode que vous voulez.




Si vous basculez un modèle du mode ouvert en mode fermé, le dialogue des propriétés en mode fermé du modèle apparaît, dans lequel vous pouvez définir les restrictions que vous souhaitez appliquer en mode fermé. Si le modèle est déjà en mode fermé, sélectionnez la commande **Mode fermé XBRL** affiche le dialogue des propriétés en mode fermé de l'aspect, dans lequel vous pouvez modifier les restrictions. Différents type d'aspects ont différents dialogues en mode fermé. Par exemple, l'aspect Concept a un dialogue de Propriétés en mode fermé différent que celui de l'aspect Period ou de l'aspect Identifier. Chacun de ces dialogues est décrit dans la sous-section de cette section.

Mode classique


Quelques modèles peuvent aussi avoir un paramètre en mode classique. Ce mode est un mode hérité qui est semblable au mode ouvert. Les différences entre les deux modes : En mode classique, un modèle d'aspect XBRL (par exemple, Period) restreint des contextes (et le modèle Item renvoie les faits rapportés pour ces contextes) ; en mode ouvert, par contre, un modèle d'aspect XBRL restreint les faits directement (et le modèle Item renvoie ces faits).

11.6.1 Propriétés Concept

Le dialogue des Propriétés Concept (*capture d'écran ci-dessous*) apparaît quand vous cliquez sur la commande **Comportement modèle | Mode fermé** d'un menu contextuel du modèle Concept. Le dialogue affiche tous les concepts disponibles pour lesquels les faits peuvent être rapportés. Vous pouvez sélectionner le concept sur lequel vous voulez que le modèle Concept en mode fermé itère.



Le modèle en mode fermé peut ensuite être utilisé pour afficher les aspects du Concept sélectionné, tel le Concept QName (en utilisant les modèles de valeur de l'aspect propriété), ou de sélectionner les faits de document d'instance qui sont identifiés par le concept défini. La capture d'écran ci-dessous affiche les deux types d'utilisation.



Dans le premier type d'utilisation, affiché dans la section *Itérer Valeurs* de la capture d'écran ci-dessus, deux concepts en mode fermé sont définis, et leurs valeurs Concept QName sont retournées. Dans le second type d'utilisation, affiché dans la section *Sélection Fait* de la capture d'écran ci-dessus, les faits sont sélectionnés pour le concept défini dans le modèle en mode fermé.


Note : les modèles en mode ouvert se comportent de la même manière. Toutefois, ils ne limitent pas la définition du concept en un seul concept. Ils itèrent tous les concepts qui satisfont aux contraintes à ce point dans la hiérarchie du design.

11.6.2 Propriétés Period

Le dialogue Propriétés Period (*capture d'écran ci-dessous*) apparaît lorsque vous cliquez sur la commande **Comportement modèle | mode ouvert** du menu contextuel du modèle Period.


Le dialogue vous permet de spécifier une valeur 'Instant', 'Duration' ou 'Forever' de la Period. Sélectionnez la propriété Period que vous voulez définir (Instant, Duration ou Forever) en cliquant sur son bouton radio. Pour saisir une valeur horaire pour un 'Instant' ou une 'Duration', cochez la case à cocher *Saisir horaire*. Puis, sélectionnez ou saisissez la date (et l'heure). Saisissez une information du fuseau horaire, le cas échéant. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé. Les éléments Period qui correspondent à la propriété définie dans ce dialogue seront retournés.

Vous pouvez utiliser le modèle en mode fermé pour afficher les aspects de la Period, tel le début de Period (en utilisant les modèles de valeur de l'aspect Period), ou de sélectionner les faits de document d'instance qui contiennent la période définie. La capture d'écran ci-dessous affiche les deux types d'utilisation.




11.6.3 Propriétés Identifier

Le dialogue Propriétés Identifier (*capture d'écran ci-dessous*) apparaît lorsque vous cliquez sur la commande **Comportement modèle | mode ouvert** du menu contextuel du modèle Identifiant.



Le dialogue vous permet de spécifier l'Identifiant sur lequel le modèle itérera. Saisissez la valeur de l'élément `Identifier` du document d'instance et de l'attribut `@scheme`. Pour afficher la valeur de l'attribut `@scheme` dans les balises de modèle, vérifiez la case à cocher correspondante. Par exemple, la capture d'écran ci-dessous affiche deux modèles Identifier en mode fermé différents.

- La définition du premier modèle Identifier (`Identifier 1`) est affichée dans la capture d'écran à gauche. Ce modèle sort la valeur de l'Identifiant et le schéma utilisant les modèles de la valeur de l'aspect de l'Identifiant.
- Le second modèle Identifier sélectionne tous les concepts `Concept 06` qui ont une valeur Identifier de `Minitax 1`. Le modèle `Item` à l'intérieur retourne la valeur du concept.




11.6.4 Propriétés Unit


Le dialogue des Propriétés Unit (*capture d'écran ci-dessous droite*) apparaît quand vous cliquez sur la commande **Comportement modèle | mode fermé** d'un menu contextuel du modèle Unit.

Fact Selection


Items with unit type "pure"




Items with unit type "shares"




Items with unit type "monetary - USD"



Items with unit type "SquareMeters"



Items with unit type "kilometers per hour"



Unit Properties (Closed Mode)

Unit type

☐ Pure

☐ Shares

☐ Monetary

{http://www.xbrl.org/2003/iso4217} BAM

☐ Complex

Measure
minitax: meter
minitax: meter

☒ Ratio

Numerator

Measure
minitax: kilometer

Denominator

Measure
minitax: hour

Namespaces

Prefix	URI
minitax	http://www.altova.com/minitax

OK Cancel

La capture d'écran ci-dessus à gauche affiche cinq différents modèles d'objet Unit XBRL (Pure, Shares, Monetary, Complex et Ratio). Les modèles sont définis (dans le dialogue des Propriétés de chacun) pour itérer au-dessus d'un type spécifique d'unité.

Pour spécifier un type particulier d'unité, dans le dialogue des Propriétés, sélectionnez un des cinq types d'unité :

- Pure et Shares sont des espaces de noms `xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"`
- Le type Monetary se trouve dans l'espace de nom `xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217"`

- Les types Complex et Ratio peuvent se trouver dans tout espace de nom que vous définissez. Les espaces de noms des mesures utilisées pour ces types d'unités doivent être spécifiés dans le volet *Espaces de noms* du dialogue

Par exemple, si vous souhaitez itérer sur l'unité kilomètre/heure, définissez le modèle en mode fermé pour être une ratio qui a le numérateur et le dénominateur approprié (*voir la capture d'écran ci-dessous*). L'/les espace/s de noms des unités doivent être définis dans le volet *Espaces de noms*.

Ratio

Numerator

Measure
minitax:kilometer


Denominator

Measure
minitax:hour

Namespaces


Prefix	URI
minitax	http://www.altova.com/minitax

Le modèle d'objet de Unit XBRL sera dénommé automatiquement avec les mesures de l'unité (*voir la capture d'écran ci-dessous*).





Les modèles Unit peuvent être utilisés de la manière suivante (*voir la capture d'écran ci-dessous*) :

- Pour itérer sur les modèles de valeur de l'aspect insérés à l'intérieur du modèle d'objet Unit XBRL, et retourner les valeurs de ces modèles de valeur d'aspect
- Pour sélectionnez les faits dans l'instance XBRL qui contiennent les unités définies. Le modèle de la valeur de l'aspect Item à l'intérieur du modèle Unit retournera ensuite les faits que chaque modèle Unit en mode fermé sélectionne




11.6.5 Propriétés de Dimension explicite

Le dialogue des Propriétés Dimension explicite (*capture d'écran ci-dessous*) apparaît lorsque vous cliquez sur la commande **Comportement modèle | mode fermé** du menu contextuel du modèle [dimension explicite](#) ⁸²⁷.



Le dialogue vous permet de spécifier le membre du domaine d'une dimension explicite sur lequel le modèle itérera. Saisissez QName de la dimension explicite et sélectionnez le membre du domaine de la liste de domaines qui ont été définis pour la dimension explicite dans la taxonomie. La capture d'écran ci-dessus droite affiche la dimension explicite dans la structure de la taxonomie. Pour afficher le QName de la dimension dans les balises de modèles, cochez l'option de l'affichage QName. Le QName est affiché entre parenthèses (voir le premier modèle de dimension explicite dans la capture d'écran ci-dessous).



La capture d'écran ci-dessus affiche deux modèles de dimension explicite en mode fermé.

- Le premier modèle contient deux modèles de valeur de l'aspect (insérés via les commandes du menu contextuel **Insérer Élément XBRL | Dimension QName** et **Insérer Élément XBRL | QName Valeur Dimension explicite**).
- Le second modèle sélectionne tous les concepts `ConceptForGeography` qui sont liés au domaine `USA` de la dimension explicite de `GeographyDimension`. Le modèle `Item` à l'intérieur du modèle `Concept` retourne cette valeur de concept.

11.6.6 Propriétés de Dimension Typed

Le dialogue des Propriétés Dimension Typed (*capture d'écran ci-dessous gauche*) apparaît lorsque vous cliquez sur la commande **Comportement modèle | mode fermé** du menu contextuel du modèle [typed dimension](#) ⁸²⁷

.

 Typed Dimension Properties (Closed Mode) 

In closed mode, a Typed Dimension template iterates over a single element, considered to be a typed dimension value. The element content is defined here and is independent of the content of the XBRL instance.

Enter the QName of the typed dimension:


☒ Display the dimension's QName in Design View markup

Enter the typed element as it would appear in the XBRL instance (including its start and end tags):


1 `<m:AgeValue xmlns:m="http://www.altova.com/minitax">22</m:AgeValue>`

☒ Add known namespace bindings to this XML data when generating XSLT

Note: If this option is unchecked, the XML entered above must also define any namespace prefixes it contains, using the 'xmlns:' syntax.



Le dialogue vous permet de spécifier l'élément typé d'une dimension typed sur laquelle un modèle itérera. D'abord, saisissez le QName de la dimension typed (*voir la capture d'écran ci-dessus gauche*), puis saisissez l'élément typed comme il apparaîtrait dans le document d'instance XBRL, y compris les balises de début et de fin. La capture d'écran ci-dessus droite affiche la dimension typed dans la structure de taxonomie. Pour afficher le QName de la dimension dans les balises de modèles, cochez l'option de l'affichage QName. Le QName est affiché à l'intérieur des parenthèses (*voir le second modèle de dimension typed dans la capture d'écran ci-dessous*).




La capture d'écran ci-dessus affiche trois modèles de dimension typed en mode fermé.

- Le premier modèle contient deux modèles de valeur de l'aspect (insérés via les commandes du menu contextuel **Insérer Élément XBRL | Dimension QNameTyped** et **Insérer Élément XBRL | Élément Dimension**).
- Dans le second modèle, le modèle Nœud XML convertit l'objet XBRL en un élément XML et retourne les contenus de l'élément.
- Le troisième modèle sélectionne tous les concepts `Concept1ForAge` qui ont un élément typed comme défini dans le modèle de dimension typed. Le modèle Item à l'intérieur du modèle Concept retourne cette valeur de concept.

11.6.7 Propriétés Segment/Scénario Non-XDT

Le dialogue des Propriétés du Segment Non-XDT (*capture d'écran ci-dessous*) et le dialogue des Propriétés de Scénario Non-XDT apparaît lorsque vous cliquez sur la commande **Comportement modèle | mode fermé** du menu contextuel du modèle du composant Non-XDT respectif. Les dialogues pour des segments Non-XDT et scénarios Non-XDT sont semblables.



Le dialogue vous permet de spécifier les données XML non-dimensionnelles supplémentaires qui sont utilisées pour définir une contrainte sur laquelle les faits rapportés sont traités par le modèle. Le modèle de composant non-XDT (segment ou scénario) peut ensuite être utilisé comme suit :

- Les contenus du modèle non-XDT peuvent être retournés en utilisant soit le modèle de valeur de l'aspect *éléments non-dimensionnels* (*premier modèle dans la capture d'écran ci-dessous*), soit le modèle de Nœud XML.
- Le troisième modèle dans la capture d'écran ci-dessous sélectionne tous les faits qui contiennent les données non-dimensionnelles définies dans le modèle Non-XDT.

Iterate Values

Using the AspectValue template:

$\langle x \rangle X \langle /x \rangle \langle y \rangle Y \langle /y \rangle \langle z \rangle Z \langle /z \rangle$
 $\langle \text{Non-dimensional elements} \rangle (\text{content}) \langle \text{Non-dimensional elements} \rangle$
 $\langle x \rangle X \langle /x \rangle \langle y \rangle Y \langle /y \rangle \langle z \rangle Z \langle /z \rangle$

Using the XMLNode template:

$\langle x \rangle XX \langle /x \rangle \langle y \rangle YY \langle /y \rangle \langle z \rangle ZZ \langle /z \rangle \dots$
 $\langle \text{XML} \rangle (\text{content}) \langle \text{XML} \rangle$
 $\langle x \rangle XX \langle /x \rangle \langle y \rangle YY \langle /y \rangle \langle z \rangle ZZ \langle /z \rangle \dots$

Fact Selection

$\langle \text{minitax:F} \rangle F \langle /minitax:F \rangle$
 $\langle \text{item} \rangle (\text{content}) \langle \text{item} \rangle$
 $\langle \text{minitax:F} \rangle F \langle /minitax:F \rangle$

11.7 Tables XBRL

La [spécification XBRL Table Linkbase](#) est conçue pour permettre le rendu de faits XBRL sous forme tabulaire. Une table linkbase fournit une mise en page basique de la table (ou plusieurs tables), permettant à la table de rendre des détails à l'application de traitement. La mise en page telle que fournie par linkbase définit l'apparence des axes de table X et Y en attribuant à chaque axe une structure arbitraire complexe de cellules d'en-tête. Chaque niveau de structure correspond à un aspect XBRL (concept, période, identifiant, unité, segment ou scénario). La mise en page définit également l'ordre des valeurs de l'aspect, filtrant les valeurs de l'aspect et d'autres informations.

L'Assistant de table

StyleVision intègre les linkbases de table en lisant l'information de table linkbase depuis le DTS et permettant à l'utilisateur de sélectionner une définition de la table linkbase. L'[Assistant de table XBRL](#) ⁸⁵¹ remplit ses répartitions de ligne et de colonne selon la définition de la table sélectionnée. Une fois que les répartitions sont remplies et que l'utilisateur termine l'assistant, StyleVision génère la table XBRL. StyleVision prend également en charge la génération de la table XBRL directement une fois que l'utilisateur sélectionne la définition de table, à savoir, sans même ouvrir l'assistant.

Ajouter des tables XBRL au design

Vous pouvez ajouter une table XBRL au design d'une des manières suivantes (qui sont triées par un niveau croissant de convivialité de l'utilisateur) :

- Ajouter manuellement une table et tous les éléments de design requis (modèles XBRL, etc.) au design.
- Utilisez l'[Assistant de table XBRL](#) ⁸⁵¹ pour créer des éléments de design ; ajouter/arranger manuellement les items de breakdown dans l'assistant tel que requis.
- Dans l'[Assistant de table XBRL](#) ⁸⁵¹, remplissez les items breakdown automatiquement en sélectionnant la définition de table de la table linkbase. (La taxonomie doit contenir une table linkbase.)
- Auto-générez complètement la table (sans ouvrir l'assistant) en sélectionnant une définition de table depuis la table linkbase. (La taxonomie doit contenir une table linkbase.)

Dans le troisième cas, la définition de table dans la table linkbase sert de point de démarrage pour le remplissage des items breakdown dans l'[Assistant de table](#) ⁸⁵¹. Le fait que les items breakdown proviennent à l'origine de la linkbase de table ne restreint d'aucune manière les actions d'édition par la suite dans l'[Assistant de table](#) ⁸⁵¹ ou l'aperçu de design. Une fois qu'une table a été sélectionnée et que les items breakdown ont été remplis, la présence de la table linkbase n'influence plus l'[Assistant de table](#) ⁸⁵¹, l'édition de design ultérieure ou la transformation XSL.

Paramètres de table


Une définition de table dans la table linkbase peut dépendre des paramètres. Par exemple, le linkrole d'un nœud relationnel dépend d'un paramètre. Dans de tels cas, différentes valeurs de paramètres pourraient produire fondamentalement différentes structures de tables. Ceci signifie que lorsqu'une table est sélectionnée pour remplir les items breakdown, les valeurs doivent être fournies par tout paramètre défini dans la table linkbase.

Lorsque vous sélectionnez une table pour remplir les items breakdown, chaque paramètre de table peut être attribué à une valeur uniquement. Ceci signifie que le processus de résolution résulte en une table, que l'utilisateur peut ensuite personnaliser dans l'assistant. L'effet obtenu en attribuant les multiples items à une valeur de paramètre est reproduit en utilisant de manière répétitive l'[Assistant de table](#) ⁸⁵¹ pour créer une table, une pour chaque item de valeur du paramètre souhaité.

11.8 Assistant de table XBRL

L'assistant de table XBRL est accédé lorsqu'un concept est glissé depuis l'arborescence source et déposé dans le design. Depuis le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez **Créer Table XBRL**. L'assistant vous aide à créer rapidement et facilement un rapport XBRL sous forme de table. La fenêtre de l'assistant de table XBRL consiste en trois parties :

1. Un volet *Disponible* contenant les items d'arborescence de schéma qui peuvent être créés comme colonnes ou lignes de table (voir la capture d'écran ci-dessous);
2. Les volets pour définir la structure de table (capture d'écran ci-dessous, voir [Structure de table XBRL](#)⁸⁵² pour les détails) ;
3. Un volet pour définir les options de table (voir [Options de table XBRL](#)⁸⁵⁷ pour les détails)⁸⁵⁷.



Cette section est organisée en deux parties :


- La [structure de table XBRL](#)⁸⁵² décrit comment vous créez la structure de table XBRL avec un Assistant de table XBRL.

- Les [Options de table XBRL](#) ⁸⁵⁷ expliquent les différentes options qui peuvent être spécifiées pour la table XBRL.
- Les [Propriétés de composant](#) ⁸⁵⁹ décrivent l'ensemble des propriétés de chaque composant.

Après avoir spécifié le design de table, cliquez sur le bouton **OK** pour insérer la table dans le design. Si vous souhaitez changer tout paramètre de design de la table une fois que la table a été insérée dans le design, supprimez la table et recréez-la. Lorsque vous déposez le concept dans le design et ouvrez l'Assistant de table XBRL, l'Assistant de table aura les paramètres qui ont été réalisés pour la table précédente. Vous pouvez ensuite modifier ces paramètres tels que requis et appuyez sur **OK** pour insérer la table modifiée dans le design.


11.8.1 Structure de table XBRL

Lorsqu'un concept de l'arborescence de schéma est créé comme table XBRL, ses concepts descendants, périodes, identifiants, unités, et segments ainsi que scénarios non-XDT deviennent disponibles (dans le volet *Disponible*) pour la création de lignes et de colonnes de la table XBRL. Pour créer un de ces items depuis le volet *Disponible* comme colonnes ou lignes, glissez-le, respectivement, dans le volet *Breakdown Colonne* ou le volet *Breakdown Ligne* (capture d'écran ci-dessous) et glissez-le dans un champ d'espace réservé du volet. Dans la capture d'écran ci-dessous, l'item *Period* a été créé comme colonnes tandis que l'item *Concepts* a été créé comme lignes. Pour supprimer un item qui a été déposé dans un champ d'espace réservé de la structure de table, sélectionnez-le et appuyez sur la clé **Delete**.



Concepts

Lorsque l'item Concepts est glissé dans, disons, le volet Breakdown Ligne, les concepts descendants (du concept qui a été créé comme table XBRL) seront créés comme lignes de la table. Par défaut, tous les concepts descendants seront créés comme lignes de la table. Pour décocher les concepts individuels ou modifier la sélection, cliquez sur l'icône Ellipsis  de l'item Concepts dans le volet Breakdown Ligne de l'Assistant XBRL. Ceci affiche le [dialogue Propriétés Concept](#) ⁸⁵⁹ (capture d'écran ci-dessous), dans lequel vous voulez sélectionner les concepts descendants à créer comme lignes. Ensuite, cliquez sur **OK**.



Notez que l'affichage des concepts descendants dans le dialogue des Propriétés est structuré de manière hiérarchique. Dans le design, les lignes seront insérées pour refléter cette structure (*capture d'écran ci-dessous ; comparez avec la structure dans le dialogue des Propriétés*).



Des options supplémentaires pour la présentation de concepts dans le design sont disponibles dans le volet [Options de table](#)⁸⁵⁷ et dans le [groupe de table des propriétés](#)¹⁷³ dans la barre latérale des Propriétés.

Périodes

Il existe trois types de périodes qui peuvent être définis pour un concept : *instants*, *durations* et *forever*. Quelles périodes peuvent être affichées dans la table peut être spécifié dans le volet Type de période du [dialogue des Propriétés Periods](#) ⁸⁵⁹ (capture d'écran ci-dessous). Pour accéder au dialogue des Propriétés Periods, cliquez sur l'icône Ellipsis  dans l'item Periods.

Note : si une gamme de date est spécifiée dans le dialogue des [Options de table XBRL](#) ⁸⁵⁷, cette gamme sera appliquée aux périodes ; donc seules des périodes dans cette gamme seront traitées.

Identifiants


Insérer un item Identifier dans une colonne ou ligne fait que chaque valeur unique d'identifier obtient une colonne ou ligne, respectivement. Les contenus de faits avec une valeur d'identifier seront recensés dans la colonne/ligne pour cette valeur d'identifier. La capture d'écran ci-dessous affiche la sortie HTML de l'instance XBRL dans laquelle il n'y a qu'une valeur d'identifiant : `Nanonull Inc.`

Balance Sheet (in Millions)	Nanonull Inc
☐ Assets, Total	€ 21.49€ 24.02
☐ Current Assets, Total	€ 10.65€ 12.32
Cash and Cash Equivalents	€ 1.51€ 2.72
Trade Receivables, Current	€ 4.62€ 5.34
Tax Receivables, Current	€ 0.24€ 0.25
Inventories	€ 3.48€ 3.59
Other Assets, Current	€ 0.79€ 0.42
☐ Non Current Assets, Total	€ 10.85€ 11.7
Property, Plant and Equipment	€ 1.21€ 1.42
Intangible Assets	€ 0.82€ 1.11
Goodwill	€ 6.27€ 6.65
Other Financial Assets, Non Current	€ 0.34€ 0.34
Deferred Tax Assets	€ 2.21€ 2.18


Dans la capture d'écran ci-dessus, notez que les entrées dans la colonne *Nanonull Inc* sont une concaténation de deux valeurs. Ceci est parce que, dans le fichier d'instance, chaque fait (comme `Assets, Total`) apparaît deux fois, chaque occurrence spécifiée pour le même identifiant (`Nanonull, Inc`), mais pour différentes périodes. Voir la prochaine section, *Periods et Identifiers*, pour une description sur comment créer des colonnes séparées pour chaque valeur 'identifier-period'.

Les périodes (Periods) et Identifiants (Identifiers)

Pour créer séparément des colonnes pour chaque période unique de l'identifiant, suivez les étapes suivantes. Dans l'Assistant de table XBRL, glissez d'abord l'item Identifier dans le volet *Breakdown Colonne*. Puis, glissez les items Period dans le volet *Breakdown Colonne*, dans le champ espace réservé en-dessous de l'item Identifier. Le champ espace réservé se met en surbrillance (voir la capture d'écran ci-dessous).




Lorsque le champ de l'espace réservé se met en surbrillance, déposez l'item Period dans celui-ci. Le volet *Breakdown Colonne* ressemblera à :



L'effet de ceci est de créer des colonnes séparées pour chaque période de chaque identifiant. La capture d'écran ci-dessous affiche une table avec des colonnes pour deux périodes de l'identifiant Nanonull, Inc.

Balance Sheet (in Millions)	Nanonull Inc 2004-09-30	Nanonull Inc 2003-12-31
Assets, Total	€ 21.49	€ 24.02
Current Assets, Total	€ 10.65	€ 12.32
Cash and Cash Equivalents	€ 1.51	€ 2.72
Trade Receivables, Current	€ 4.62	€ 5.34
Tax Receivables, Current	€ 0.24	€ 0.25
Inventories	€ 3.48	€ 3.59
Other Assets, Current	€ 0.79	€ 0.42
Non Current Assets, Total	€ 10.85	€ 11.7
Property, Plant and Equipment	€ 1.21	€ 1.42
Intangible Assets	€ 0.82	€ 1.11
Goodwill	€ 6.27	€ 6.65
Other Financial Assets, Non Current	€ 0.34	€ 0.34
Deferred Tax Assets	€ 2.21	€ 2.18

Dans le volet *Breakdown Colonne*, les items disponibles peuvent être déposés de manière répétitive dans les champs de l'espace réservé. La capture d'écran ci-dessous, par exemple, affiche comment les items Identifier et Period ont été déposés dans les champs de l'espace réservé adjacent.



Ce résultat dans la sortie (*capture d'écran ci-dessous*) où les colonnes Identifier-Period sont affichées d'abord (à savoir, à gauche), et ces colonnes sont suivies (à droite) par les colonnes Period-Identifier.

Balance Sheet (in Millions)	Nanonull Inc 2004-09-30	Nanonull Inc 2003-12-31	2004-09-30 Nanonull Inc	2003-12-31 Nanonull Inc
Assets, Total	€ 21.49	€ 24.02	€ 21.49	€ 24.02
Current Assets, Total	€ 10.65	€ 12.32	€ 10.65	€ 12.32
Cash and Cash Equivalents	€ 1.51	€ 2.72	€ 1.51	€ 2.72
Trade Receivables, Current	€ 4.62	€ 5.34	€ 4.62	€ 5.34
Tax Receivables, Current	€ 0.24	€ 0.25	€ 0.24	€ 0.25
Inventories	€ 3.48	€ 3.59	€ 3.48	€ 3.59
Other Assets, Current	€ 0.79	€ 0.42	€ 0.79	€ 0.42

Tables répétitives

L'assistant de table XBRL vous permet de créer un ensemble de tables qui se répètent sur un critère spécifique. Dans la capture d'écran ci-dessous, par exemple, une table est créée avec une structure dans laquelle les concepts sont des lignes et les identifiants des colonnes. Cette structure de table est répétée pour chaque période (l'item Period a été déposée dans le volet *Répéter table pour*).

Repeat Table for:

Period ...

Drag and drop available Periods, Identifiers and Dimensions into placeholder fields

Column Breakdown:

Identifier ...

Drag and drop available Concepts, Periods, Identifiers and Dimensions into placeholder fields

Row Breakdown:

Concepts ...

Drag and drop available Concepts, Periods, Identifiers and Dimensions into placeholder fields

11.8.2 Options de table XBRL


En bas de l'Assistant de table XBRL se trouve une liste d'options pour la table étant créée (*captures d'écran ci-dessous*). Ici, vous pouvez aussi basculer vers le mode US-GAAP si votre taxonomie est basée sur US-GAAP et s'appuyer sur une information US-GAAP spécifique pour l'utiliser en créant la table. La gamme pour laquelle les périodes devraient être considérées peut aussi être définie (*voir la capture d'écran ci-dessous*).

☒ US-GAAP mode
☒ Show only periods from:
01/01/2015 ▼
☒ Show only periods before:
12/31/2015 ▼

D'autres options de table XBRL peuvent être définies comme suit :

☐ Use dimensional breakdown in presentation linkbase	☒ Auto-remove empty rows
☐ Show facts reported with additional dimensions	☒ Auto-remove empty columns
☒ Allow word-wrap in cells	☒ Generate design fragments for each XBRL item type
☒ Generate footnotes	☒ Enable tree view (auto-add indentations)
☒ Generate units for monetary items	☒ Enable interactive expand/collapse buttons (HTML only)
☒ Display monetary items in: Millions	☒ Enable interactive removal of columns (HTML only)
☒ Generate an Inline XBRL Document (HTML only)	
<input type="button" value="Inline XBRL Options..."/>	

- *Utilisez le breakdown dimensionnel dans la linkebase de présentation* : La structure dimensionnelle spécifiée dans la linkebase de présentation sera utilisée pour localiser les concepts dans le design de table.
- *Afficher des faits rapportés avec des dimensions supplémentaires* : Lorsque les faits ont des dimensions supplémentaires, celles-ci sont rapportées.
- *Permettre le retour automatique dans les cellules* : Le retour automatique dans les cellules de tables peut être activé.
- *Générer les bas de page* : Les modèles de bas de page seront générés automatiquement. Il existe deux parties pour les bas de page : (i) les références de bas de page sont insérées pour les éléments, et (ii) les bas de page actuels sont créés en bas de la table.
- *Générer des unités pour des items monétaires* : Un modèle Unit est automatiquement inséré pour des items monétaires dans le design. Ce modèle s'applique au modèle global `xbrli:measure`. Si cette option n'est pas cochée, le modèle Unit ne sera pas inséré. Toutefois, ceci peut être inséré dans les emplacements individuels dans le design à tout moment via le menu contextuel. Voir les [modèles XBRL](#) ⁸¹⁸ pour les détails.
- *Afficher les items monétaires dans* : Vous pouvez sélectionner des unités de nombre entre *Tens* et *Billions* pour les valeurs monétaires. L'unité sélectionnée sera appliquée à toute la table. Les valeurs monétaires dans la table seront rapportées dans ces unités, par exemple, en millions.
- *Générer un Document XBRL Inline (HTML uniquement)* : Le document de sortie HTML contiendra un espace de nom XBRL Inline et toutes les autres exigences pour contenir des éléments XBRL Inline. Cliquez sur le bouton **Options XBRL Inline** et le dialogue des Options XBRL Inline (*capture d'écran ci-dessous*) s'ouvre, qui vous permet de spécifier le formatage de nombre par défaut du document de sortie. Ces options sont expliquées dans la section [XBRL Inline](#) ⁸⁹², elles sont les mêmes que les options pour *Non-fraction (nombres réguliers)*.




- *Supprimer automatiquement les lignes vides* : Les lignes vides dans la sortie sont supprimées.
- *Supprimer automatiquement les colonnes vides* : Les colonnes vides dans la sortie sont supprimées.
- *Générer des fragments de design pour chaque item XBRL* : Les fragments de design par défaut sont générés depuis les items XBRL (tel que `xbrli:monetaryItemType1`). Pour le même type d'item XBRL utilisé de multiples fois dans la taxonomie, un nouveau fragment de design est généré pour chaque instance de l'item XBRL. Notez que les noms de tels fragments de design générés a un compteur à côté de lui. Le compteur est incrémenté par un à chaque fois qu'un nouveau fragment de design est généré pour le même item XBRL. Les fragments de design XBRL Inline se voient attribués un préfixe `ix_`.
- *Permettre le mode d'arborescence (ajouter automatiquement l'indentation)* : Dans la sortie, les lignes de concept seront définies dans une hiérarchie telles que spécifiées dans la linkbase de présentation et intentionnées en conséquence.
- *Activer des boutons élargir/compresser interactifs (HTML uniquement)* : Puisque les concepts constituent une hiérarchie, des concepts avec des descendants peuvent être élargis ou compressés dans la sortie HTML. Les boutons élargir/comprimer sont créés automatiquement dans la sortie HTML, et celui qui consulte peut les utiliser pour personnaliser l'affichage HTML.
- *Activer la suppression des colonnes interactive (HTML uniquement)* : Si coché, cette option crée un bouton supprimer en haut de chaque colonne dans la sortie HTML. En cliquant sur ce bouton, celui qui consulte peut supprimer une colonne dans l'affichage HTML.
- Un créneau peut être spécifié pour le rapport. Seuls des faits à l'intérieur de ce créneau seront affichés. Les dates pour ce créneau peuvent être sélectionnées utilisant les touches fléchées. Les touches **Flèche gauche** et **Flèche droite** peuvent être utilisées pour sélectionner un composant de date, les touches **Flèche vers le Haut** et **Flèche vers le Bas** peuvent être utilisées pour changer la valeur du composant de la date sélectionnée vers le haut et vers le bas, respectivement.

11.8.3 Propriétés de composant

Chaque composant a son ensemble individuel de propriétés. Pour éditer les propriétés de composant, dans l'Assistant de tables XBRL ou l'Assistant de graphiques XBRL, cliquez sur l'icône **Éditer les propriétés** du


composant (voir la capture d'écran ci-dessous).




Ceci affiche le dialogue des propriétés du composant respectif. Les propriétés du dialogue mode ouvert et mode fermé sont différentes, puisque le mode ouvert retourne les multiples items tandis que le mode fermé retourne le seul item spécifié. Ces dialogues sont décrits ci-dessous.

▼ Propriétés Concept

Les dialogues des Propriétés Concept sont affichés ci-dessous : [concepts mode ouvert](#)⁸²² (gauche) et [concepts mode fermé](#)⁸²² (droite). Le dialogue en mode ouvert fournit des options à filtrer, libeller et trier les concepts étant itérés. Le dialogue en mode fermé vous permet de sélectionner le concept à retourner. Voir la section [Propriétés Concept](#)⁸³² pour des informations détaillées.





▼ Propriétés Period

Les dialogues des Propriétés Période sont affichés ci-dessous : [Période mode ouvert](#)⁸²³ (*gauche*) et [Période mode fermé](#)⁸²³ (*droite*). Le dialogue en mode ouvert fournit des options à filtrer, libeller et trier les périodes étant retournées. Le dialogue mode fermé fournit les options pour saisir la période instantanée ou la durée de la période, avec ou sans fuseau horaire. Voir la section [Propriétés Period](#)⁸³⁴ pour une information détaillée.

Period Properties (Open Mode)

Period type

The XBRL specification distinguishes between three different types of periods:

Instant periods define a specific point in time and are commonly used for e.g. balance sheet reports.

Duration periods define a time frame using a start and end date and are commonly used for e.g. in income statement reports.

Forever periods are used to report concepts that are not dependent on any particular time frame.

☒ Show instant periods

☒ Show duration periods

☐ Group periods with same duration

☒ Show forever periods

Filter

☒ Do not filter

☐ Filter using XPath (context node: <xbrli:period>)

...

Label

☐ No label

☒ Default label

☐ Label using XPath (context node: <xbrli:period>)

...

Period Properties (Closed Mode)

Date and time

☒ Instant 12/31/2014 12:00:00 = 2015-01-01T00:00:00

☐ Duration from 01/01/2015 12:00:00 to 12/30/2015 12:00:00

☐ Forever

☐ Enter time for instant and duration periods
 Time omitted for the start of a duration defaults to 00:00:00.
 Time omitted for an instant or the end of a duration defaults to 24:00:00.

Time zone



☐ Enter time zone information

UTC +00 hours 00 minutes

OK Cancel


▼ Propriétés Identifier


Les dialogues des Propriétés Identifier sont affichés ci-dessous : [Identifiants mode ouvert](#)⁸²⁵ (gauche) et [Identifiant mode fermé](#)⁸²⁵ (droite). Le dialogue en mode ouvert fournit des options à filtrer, libeller et trier les Identifiants étant itérés. Le dialogue en mode fermé vous permet de saisir la valeur et le schéma d'un seul identifiant spécifié. Voir la section, [Propriétés Identifier](#)⁸³⁵ pour des informations détaillées.



▼ Propriétés Unit

Les dialogues des Propriétés Unit sont affichés ci-dessous : [Unit mode ouvert](#)⁸²⁶ (gauche) et [Unit mode fermé](#)⁸²³ (droite). Le dialogue en mode ouvert fournit des options à filtrer, libeller et trier les unités étant retournées. Le dialogue mode fermé fournit des options pour saisir le type d'unité de l'unité spécifiée. Voir la section [Propriétés Unit](#)⁸³⁷ pour des informations détaillées.





Unit Properties (Closed Mode)

Unit type

☐ Pure
☐ Shares
☐ Monetary
 {http://www.xbtl.org/2003/iso4217} BAM
☐ Complex

Measure

minitax: meter

minitax: meter

☒ Ratio

Numerator

Measure

minitax: kilometer

Denominator

Measure

minitax: hour



Namespaces

Prefix	URI
minitax	http://www.altova.com/minitax

OK Cancel


▼ Propriétés de données (segment/scénario) non dimensionnelles

Les dialogues des Propriétés des données non dimensionnelles (segment) et les données non dimensionnelles (scénario) sont affichés ci-dessous : [données mode ouvert non dimensionnelles](#) ⁸²⁸ (gauche) et [données non dimensionnelles mode fermé](#) ⁸²⁸ (droite). Le dialogue en mode ouvert fournit des options à filtrer, libeller et trier les données non-dimensionnelles étant retournées. Le dialogue en mode fermé vous permet de saisir les données d'instance XBRL dont vous avez besoin. Voir la section [Propriétés Segment/Scénario Non-XDT](#) ⁸⁴⁶ pour des informations détaillées.



▼ Propriétés de dimension explicite

Les dialogues des Propriétés Dimension explicite sont affichés ci-dessous : [Dimension explicite mode ouvert](#)⁸²⁷ (gauche) et [Dimension explicite mode fermé](#)⁸²⁷ (droite). Le dialogue en mode ouvert fournit des options à filtrer, libeller et trier les dimensions explicites étant retournées. Le dialogue en mode fermé vous permet de sélectionner la dimension et le domaine souhaités. Voir la section [Propriétés Dimension explicite](#)⁸⁴¹ pour des informations détaillées.



Explicit Dimension Properties (Open Mode)

Filter

☒ Do not filter

☐ Filter using XPath (context item is the explicit value's QName)

Label


☐ No label

☒ Default label

☐ Label using XPath (context item is the explicit value's QName)

Sort...

OK Cancel



Explicit Dimension Properties (Closed Mode)

In closed mode, an Explicit Dimension template iterates over a single domain value, regardless of the content of the XBRL instance. The value is defined by the dimension it is created for, and by its XML content.

Enter the QName of the explicit dimension:

minitax:GeographyDimension

☒ Display the dimension's QName in Design View markup

Select the domain value:

☐ ex minitax:Asia

☐ ex minitax:Europe


☒ ex minitax:USA

☐ ex minitax:GeographyDomain

OK Cancel

11.9 Assistant de table US-GAAP

Lorsque vous créez une SPS depuis la taxonomie XBRL, vous serez d'abord invité à sélectionner une taxonomie, puis un fichier de travail XBRL (requis si vous voulez générer des aperçus). Ensuite, on vous demandera si vous souhaitez créer un document 'free-flowing' (fluide) ou un document 'form-based' (basé sur la forme) (voir [Fichier | Nouveau](#)¹⁰¹⁰). Après avoir fait la sélection, si la taxonomie que vous avez sélectionné est une taxonomie US-GAAP, le dialogue suivant apparaît :



Si vous souhaitez générer les tables automatiquement (une table pour chaque item dans la linkebase de présentation de la taxonomie), sélectionnez **Oui**. Pour créer une SPS vide basée sur la taxonomie sélectionnée, sélectionnez **Non**.

Si vous sélectionnez **Oui**, alors un Assistant de table US-GAAP est affiché (*capture d'écran ci-dessous*).

US-GAAP Taxonomy iXBRL Table Wizard

Presentation linkbase entries

- ☒ 001 - Document - Document and Entity Information
- ☒ 002 - Statement - Balance Sheets (Unaudited)
- ☒ 003 - Statement - Balance Sheets (Parenthetical) (Unaudited)
- ☒ 004 - Statement - Condensed Statements of Operations (Unaudited)
- ☒ 005 - Statement - Condensed Statements of Cash Flows (Unaudited)
- ☒ 006 - Statement - Condensed Statements of Cash Flows (Parenthetical) (Unaudited)
- ☐ 007 - Disclosure - Accounting Policies
- ☐ 008 - Disclosure - Going Concern
- ☐ 009 - Disclosure - Inventories
- ☐ 010 - Disclosure - Other Current Assets
- ☐ 011 - Disclosure - Property, Plant, and Equipment
- ☐ 012 - Disclosure - Notes Payable
- ☐ 013 - Disclosure - Accrued Expenses
- ☐ 014 - Disclosure - Shareholders' Equity
- ☐ 015 - Disclosure - Income Taxes
- ☐ 016 - Disclosure - Segment Information
- ☐ 017 - Disclosure - Significant Customers
- ☐ 018 - Disclosure - Related Parties Transactions
- ☐ 019 - Disclosure - Commitments
- ☐ 020 - Disclosure - Subsequent Events

Options

☐ Show only periods from: 1/ 1/2017

☐ Show only periods before: 12/31/2017

☒ Generate preamble
☒ Generate table of contents
☒ Allow word-wrap in cells
☒ Generate footnotes
☒ Generate units for monetary items
☒ Display monetary items in: Millions
☒ Generate an inline XBRL Document (HTML only)

☒ Auto-remove empty rows
☒ Auto-remove empty columns
☒ Generate design fragments for each XBRL item type
☒ Enable tree view (auto-add indentations)
☒ Enable interactive expand/collapse buttons (HTML only)
☒ Enable interactive removal of columns (HTML only)

Inline XBRL Options...

OK Cancel

L'assistant contient deux volets :

- Les *entrées linkbase de présentation* recensent toutes les entrées Déclaration et les entrées Divulgarion présentes dans la linkbase de présentation de la taxonomie (voir la capture d'écran ci-dessus). Par défaut, les entrées Déclaration sont sélectionnées, les entrées de divulgation ne sont pas sélectionnées. Vous pouvez sélectionner ou décocher toute entrée pour la génération de table. Si vous cliquez sur **Tout cocher**, alors toutes les entrées seront sélectionnées ; dans ce cas, un dialogue apparaîtra qui contient un avertissement standard sur temps longs de la génération de document.
- Les *Options*, qui vous permettent de sélectionner ou décocher les options associées aux tables qui seront générées. Pour les détails, voir la section [Options de table](#) ⁸⁷².

Après avoir fait vos sélections dans l'assistant, cliquez sur **OK**. La SPS sera générée avec les entrées sélectionnées apparaissant comme tables.

Vous pouvez éditer la SPS générée de la manière habituelle. Pour consulter la sortie, sélectionnez l'onglet de sortie.

Note : l'onglet HTML est renommé en **iXBRL**.

Options Inline XBRL

L'Assistant de table US-GAAP vous permet de générer l'[XBRL Inline](#)⁷⁷⁹. À cette fin, dans l'assistant, sélectionnez l'option *Générer Document XBRL Inline (uniquement HTML)* (voir la capture d'écran ci-dessus). Pour spécifier les options XBRL Inline, cliquez sur les **Options XBRL Inline** et définissez les options que vous voulez (décrites [ici](#)⁸⁷²).

Si l'option XBRL Inline est sélectionnée, alors chaque entrée de la linkbase de présentation qui a été sélectionnée sera créée dans la SPS comme modèle XBRL Inline. Vous pouvez modifier par la suite les modèles XBRL Inline et le design SPS comme vous le voulez.

11.9.1 Fonctions principales

Tandis que la rubrique [Assistant de table US-GAAP](#)⁸⁶⁹ décrit le travail de l'assistant dans ses grandes lignes, cette section décrit les détails suivants :

- [Le préambule de rapport](#)⁸⁷¹
- [Modèles générés](#)⁸⁷²
- [Avertissements](#)⁸⁷²

Veuillez lire la section précédente pour obtenir un aperçu du fonctionnement du travail de l'assistant.

Le préambule de rapport

Le préambule du rapport est l'en-tête du document (voir la capture d'écran ci-dessous pour un exemple). Lorsque la SPS est générée, un préambule peut être ajouté automatiquement. Ceci ressemble au préambule affiché dans la capture d'écran ci-dessous.

<p align="center">UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q</p>		
<p align="center"><u>X</u> QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934</p>		
<p align="center">For the quarterly period ended February 29, 2017</p>		
<p align="center">OR</p>		
<p align="center">TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934</p>		
<p align="center">For the transition period from _____ to _____</p>		
<p align="center">COMMISSION FILE NUMBER 0-00000</p>		
<p align="center">----- NanoNull INC. (Exact name of registrant as specified in its charter)</p>		
<p align="center">DELAWARE (State of Incorporation)</p>		<p align="center">12-3456789 (I.R.S. Employer Identification No.)</p>

Vous pouvez choisir parmi les trois possibilités suivantes :


- Pour ne pas générer un préambule, décochez l'option *Générer Préambule* dans l'Assistant.
- Pour générer un préambule par défaut, cochez l'option *Générer Préambule* dans l'Assistant.
- Pour générer un préambule personnalisé, créez le préambule dans un fichier XHTML, et référencez ce fichier dans le [Modèle défini par l'utilisateur](#)³⁷⁴ du préambule (voir la capture d'écran ci-dessous).



Procédez comme suit : (i) cliquez avec la touche de droite sur le [Modèle défini par l'utilisateur](#)³⁷⁴ et sélectionnez **Éditer correspondance de modèle**; (ii) dans l'[Éditer expression XPath](#)⁹⁸⁰ qui apparaît, saisissez une valeur de string qui est l'URL du fichier XHTML qui contient votre préambule personnalisé. Pour retourner au préambule par défaut, définissez l'expression XPath comme "template.html".

Modèles générés

Les entrées de la linkbase de présentation sont chacune créées comme table dans un [fragment de design](#)³⁸¹ séparé, et le fragment de design est référencé par un modèle du modèle de document principal (voir la capture d'écran ci-dessous). Le nom du modèle (et le fragment de design) est automatiquement généré depuis le libellé de l'entrée dans la linkbase de présentation.



Avertissements

Lorsque la sortie HTML/iXBRL est générée, les avertissements de validation XBRL ainsi que les avertissements relatifs au contenu dans les blocs de texte XBRL Inline sont affichés.

11.9.2 Options de table

Dans la partie inférieure de l'Assistant de table iXBRL US-GAAP se trouve une liste d'options de table (capture d'écran ci-dessous). La gamme de périodes à inclure peut aussi être définie (voir la capture d'écran ci-dessous).


☒ N'afficher que les périodes de :
 01/01/2017 ▾

☒ Afficher les périodes avant :
 31/12/2017 ▾

Les options de table peuvent être définies comme suit :

☒ Generate preamble	☒ Auto-remove empty rows
☒ Generate table of contents	☒ Auto-remove empty columns
☒ Allow word-wrap in cells	☒ Generate design fragments for each XBRL item type
☒ Generate footnotes	☒ Enable tree view (auto-add indentations)
☒ Generate units for monetary items	☒ Enable interactive expand/collapse buttons (HTML only)
☒ Display monetary items in: Millions ▾	☒ Enable interactive removal of columns (HTML only)
☒ Generate an Inline XBRL Document (HTML only)	
<input type="button" value="Inline XBRL Options..."/>	

- **Générer le préambule** : Le préambule est l'en-tête du document. Cette option détermine si le préambule est généré ou non. Pour plus d'information sur comment choisir entre le préambule par défaut et le préambule personnalisé, voir [Fonctions principales](#) ⁸⁷¹.
- **Générer la table des matières** : Une TOC sera générée automatiquement si cette option est sélectionnée.
- **Permettre le retour automatique dans les cellules** : Le retour automatique dans les cellules de tables peut être activé.
- **Générer les bas de page** : Les modèles de bas de page seront générés automatiquement. Il existe deux parties pour les bas de page : (i) les références de bas de page sont insérées pour les éléments, et (ii) les bas de page actuels sont créés en bas de la table.
- **Générer des unités pour des items monétaires** : Un modèle Unit est automatiquement inséré pour des items monétaires dans le design. Ce modèle s'applique au modèle global `xbrli:measure`. Si cette option n'est pas cochée, le modèle Unit ne sera pas inséré. Toutefois, ceci peut être inséré dans les emplacements individuels dans le design à tout moment via le menu contextuel. Voir les [modèles XBRL](#) ⁸¹⁸ pour les détails.
- **Afficher les items monétaires dans** : Vous pouvez sélectionner des unités de nombre entre *Tens* et *Billions* pour les valeurs monétaires. L'unité sélectionnée sera appliquée à toute la table. Les valeurs monétaires dans la table seront rapportées dans ces unités, par exemple, en millions.
- **Générer un Document XBRL Inline (HTML uniquement)** : Le document de sortie HTML contiendra un espace de nom XBRL Inline et toutes les autres exigences pour contenir des éléments XBRL Inline. Cliquez sur le bouton **Options XBRL Inline** et le dialogue des Options XBRL Inline (*capture d'écran ci-dessous*) s'ouvre, qui vous permet de spécifier le formatage de nombre par défaut du document de sortie. Ces options sont expliquées dans la section [XBRL Inline](#) ⁸⁹², elles sont les mêmes que les options pour *Non-fraction (nombres réguliers)*.




- *Supprimer automatiquement les lignes vides* : Les lignes vides dans la sortie sont supprimées.
- *Supprimer automatiquement les colonnes vides* : Les colonnes vides dans la sortie sont supprimées.
- *Générer des fragments de design pour chaque item XBRL* : Les fragments de design par défaut sont générés depuis les items XBRL (tel que `xbrli:monetaryItemType1`). Pour le même type d'item XBRL utilisé de multiples fois dans la taxonomie, un nouveau fragment de design est généré pour chaque instance de l'item XBRL. Notez que les noms de tels fragments de design générés a un compteur à côté de lui. Le compteur est incrémenté par un à chaque fois qu'un nouveau fragment de design est généré pour le même item XBRL. Les fragments de design XBRL Inline se voient attribués un préfixe `ix_`.
- *Permettre le mode d'arborescence (ajouter automatiquement l'indentation)* : Dans la sortie, les lignes de concept seront définies dans une hiérarchie telles que spécifiées dans la linkbase de présentation et intentionnées en conséquence.
- *Activer des boutons élargir/compresser interactifs (HTML uniquement)* : Puisque les concepts constituent une hiérarchie, des concepts avec des descendants peuvent être élargis ou compressés dans la sortie HTML. Les boutons élargir/comprimer sont créés automatiquement dans la sortie HTML, et celui qui consulte peut les utiliser pour personnaliser l'affichage HTML.
- *Activer la suppression des colonnes interactive (HTML uniquement)* : Si coché, cette option crée un bouton supprimer en haut de chaque colonne dans la sortie HTML. En cliquant sur ce bouton, celui qui consulte peut supprimer une colonne dans l'affichage HTML.
- Un créneau peut être spécifié pour le rapport. Seuls des faits à l'intérieur de ce créneau seront affichés. Les dates pour ce créneau peuvent être sélectionnées utilisant les touches fléchées. Les touches **Flèche gauche** et **Flèche droite** peuvent être utilisées pour sélectionner un composant de date, les touches **Flèche vers le Haut** et **Flèche vers le Bas** peuvent être utilisées pour changer la valeur du composant de la date sélectionnée vers le haut et vers le bas, respectivement.

11.10 Assistant Graphique XBRL

L'Assistant Graphique XBRL est accédé lorsqu'un concept est glissé depuis l'arborescence source et déposé dans le design. Depuis le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez **Créer Graphique XBRL**. L'assistant vous aide à créer rapidement et facilement une représentation graphique des données sélectionnées. La fenêtre de l'Assistant Graphique XBRL consiste en quatre le volet :

1. Un [volet Paramètres Graphique](#)¹⁹⁶, dans lequel la configuration de base du graphique est spécifiée, par exemple, le titre, la hauteur, la largeur, le schéma de couleurs, les tailles des libellés, etc. Les Paramètres Graphique sont décrits en détail dans la [section Graphiques](#)¹⁹⁸ de la documentation.
2. Un volet *Disponible* (voir la capture d'écran ci-dessous) contenant des items de schéma d'arborescence peut être créé comme catégories et séries de graphique ;
3. Un volet *Catégories*, dans lequel les items de l'Axe-X du graphique peuvent être spécifiés. Par exemple, l'Axe-X de ventes annuelles pourrait avoir des items correspondant aux années de la période sous considération. Pour supprimer les catégories vides de la sortie, cochez la case à cocher *Supprimer Catégories vides* en bas du dialogue.
4. Un volet *Séries* pour sélectionner quels concepts doivent être tracés. Par exemple, dans un graphique de ventes annuelles, si les membres de la série étaient les concepts recettes et revenus, alors les faits de ces deux membres de la série pourraient être tracés pour de multiples périodes. En guise de résultat, pour chaque année de l'Axe-X, les valeurs recettes et revenus seraient représentées sur l'Axe-Y (disons comme barres ou points sur des graphiques linéaires). Pour supprimer les séries vides de la sortie, cochez la case à cocher *Supprimer Séries vides* en bas du dialogue.



Cette section de la documentation est organisée en deux parties :

- Les [catégories](#)⁸⁷⁶ décrivent comment les données sont spécifiées pour les Catégories (Axe-X).
- Les [Séries](#)⁸⁷⁷ expliquent comment les membres des séries sont sélectionnés.
- Les [Propriétés de composant](#)⁸⁸⁰ décrivent l'ensemble des propriétés de chaque composant.

Après avoir spécifié les paramètres et les données pour le graphique, cliquez sur le bouton **OK** pour insérer le graphique dans le design. Si vous souhaitez changer les paramètres de graphique ou une sélection de données

une fois que le graphique a été inséré dans le design, cliquez avec le bouton de droite et sélectionnez **Éditer les Paramètres Graphique**.


Exemples de fichiers

Les exemples de graphiques XBRL peuvent être trouvés dans les Graphiques et dossiers XBRL dans le projet d'Exemple de la fenêtre Projet.

11.10.1 Catégories

C'est dans le volet Catégories de l'[Assistant Graphique](#) ⁸⁷⁵ que les items affichés sur l'Axe de catégorie sont sélectionnés. (Par défaut, l'Axe de catégorie est l'Axe-X ; l'Axe-Y peut être spécifié dans les [Paramètres Graphique avancés](#) ¹⁹⁹ si vous le souhaitez. Dans les camemberts, l'Axe Catégorie spécifie quels items doivent former les segments du graphique.)

Pour sélectionner les items pour l'Axe de catégorie, glissez en premier un ou plusieurs composants depuis le volet *Disponible* dans le volet *Catégories*. (Dans la capture d'écran ci-dessous, le composant Period et la dimension explicite pour la Déclaration ont été glissés dans le volet Catégories.) Puis, cliquez sur l'icône Ellipse  de chaque composant, pour définir ses propriétés de composant.




Propriétés de composants


Les propriétés d'un composant incluent les paramètres pour définir un filtre sur ce qui est sélectionné, spécifier comment les libellés sont affichés sur l'Axe de catégorie, et comment trier les items de l'Axe sélectionnés. La section [Propriétés de composant](#) ⁸⁸⁰ contient une liste complète de ces propriétés.

Groupes définis par l'utilisateur

Parmi les composants dans l'onglet *Disponible*, des groupements par années ou trimestres sont prédéfinis (voir la capture d'écran ci-dessus). Ceux-ci vous permettent de définir, par exemple, une catégorie pour des trimestres individuels, tel qu'affiché dans la capture d'écran ci-dessous.



La sortie de la sélection de la catégorie affichée serait environ comme ce qui est affiché dans la capture d'écran ci-dessous : la sélection de catégorie (affichée sur l'Axe-X) sont les années et les trimestres trouvés dans le document d'instance XBRL.




11.10.2 Séries


L'Axe Séries Axis représente la valeur des points de données sélectionnés. Par exemple, vous pourriez sélectionner le concept Total Actifs comme une série de points des données. Dans ce cas, la valeur des faits Total Actifs sera la sortie pour chaque sélection de l'Axe Catégorie correspondante (telles les dates de comptabilité).

Graphiques avec une seule série


Ce genre de graphique (avec une seule série sélectionnée comme décrit ci-dessus) est affiché dans la capture d'écran du diagramme ci-dessous.



Ce graphique sélectionne une seule série, le concept Total Actifs, et représente sa valeur pour les dates correspondantes de l'Axe Catégorie. Le diagramme peut facilement être modifié en d'autres types de graphiques, comme un graphique linéaire ou un camembert (*captures d'écran ci-dessous*), en modifiant le type de graphique dans le [dialogue Paramètres du graphique](#) ¹⁹⁸.




Les points du graphique linéaire sont les valeurs des concepts de Total Actifs pour les dates correspondantes de l'Axe Catégorie. Le camembert affiche les valeurs des concepts Total Actifs pour chaque date Axe de catégorie comme segment du camembert.




Graphiques avec plusieurs séries

Dans l'exemple de séries individuelles donné ci-dessus, les graphiques ont été créés pour une série : le concept Total Actifs. Mais un graphique pourrait avoir plus que juste une série. Dans l'exemple ci-dessous, deux séries sont spécifiées : pour les concepts Recettes nettes et Revenus. Les deux séries sont affichées pour quatre périodes de durée sur l'Axe de catégorie.




Le diagramme ci-dessus peut être converti en d'autres genres de graphiques qui peuvent représenter plusieurs séries, comme des graphiques linéaires (*capture d'écran ci-dessous*). Mais de multiples séries ne peuvent pas être représentées dans des graphiques comme des camemberts - qui sont limités à une série.



Sélectionner les séries

Pour sélectionner les items pour l'Axe Séries, glissez d'abord un composant du volet *Disponible* dans le volet *Séries*. (Dans la capture d'écran ci-dessous, le composant Concepts a été glissé dans le volet *Séries*.) Puis, cliquez sur l'icône Ellipse [...] de chaque composant pour définir les propriétés de composant.




Dans le cas du composant Concepts, le dialogue des Propriétés Concept vous permet de sélectionner les concepts à afficher. Chacun des concepts sélectionnés dans ce dialogue deviendra une série du graphique.

Pour les détails des propriétés des différents composants, voir la section [Propriétés de composant](#) ⁸⁸⁰.

11.10.3 Propriétés de composant


Chaque composant a son ensemble individuel de propriétés. Pour éditer les propriétés de composant, dans l'Assistant de tables XBRL ou l'Assistant de graphiques XBRL, cliquez sur l'icône **Éditer les propriétés** du composant (voir la capture d'écran ci-dessous).




Ceci affiche le dialogue des propriétés du composant respectif. Les propriétés du dialogue mode ouvert et mode fermé sont différentes, puisque le mode ouvert retourne les multiples items tandis que le mode fermé retourne le seul item spécifié. Ces dialogues sont décrits ci-dessous.

▼ Propriétés Concept


Les dialogues des Propriétés Concept sont affichés ci-dessous : [concepts mode ouvert](#)⁸²² (*gauche*) et [concepts mode fermé](#)⁸²² (*droite*). Le dialogue en mode ouvert fournit des options à filtrer, libeller et trier les concepts étant itérés. Le dialogue en mode fermé vous permet de sélectionner le concept à retourner. Voir la section [Propriétés Concept](#)⁸³² pour des informations détaillées.





▼ Propriétés Period

Les dialogues des Propriétés Période sont affichés ci-dessous : [Période mode ouvert](#)⁸²³ (*gauche*) et [Période mode fermé](#)⁸²³ (*droite*). Le dialogue en mode ouvert fournit des options à filtrer, libeller et trier les périodes étant retournées. Le dialogue mode fermé fournit les options pour saisir la période instantanée ou la durée de la période, avec ou sans fuseau horaire. Voir la section [Propriétés Period](#)⁸³⁴ pour une information détaillée.



Period Properties (Open Mode)

Period type

The XBRL specification distinguishes between three different types of periods:

Instant periods define a specific point in time and are commonly used for e.g. balance sheet reports.

Duration periods define a time frame using a start and end date and are commonly used for e.g. in income statement reports.

Forever periods are used to report concepts that are not dependent on any particular time frame.

☒ Show instant periods

☒ Show duration periods

☐ Group periods with same duration

☒ Show forever periods

Filter

☒ Do not filter

☐ Filter using XPath (context node: <xbrli:period>)

...

Label

☐ No label

☒ Default label

☐ Label using XPath (context node: <xbrli:period>)

...

Period Properties (Closed Mode)

Date and time

☒ Instant 12/31/2014 12:00:00 = 2015-01-01T00:00:00

☐ Duration from 01/01/2015 12:00:00 to 12/30/2015 12:00:00

☐ Forever

☐ Enter time for instant and duration periods
 Time omitted for the start of a duration defaults to 00:00:00.
 Time omitted for an instant or the end of a duration defaults to 24:00:00.

Time zone


☐ Enter time zone information

UTC +00 hours 00 minutes

OK Cancel


▼ Propriétés Identifier


Les dialogues des Propriétés Identifier sont affichés ci-dessous : [Identifiants mode ouvert](#)⁸²⁵ (gauche) et [Identifiant mode fermé](#)⁸²⁵ (droite). Le dialogue en mode ouvert fournit des options à filtrer, libeller et trier les Identifiants étant itérés. Le dialogue en mode fermé vous permet de saisir la valeur et le schéma d'un seul identifiant spécifié. Voir la section, [Propriétés Identifier](#)⁸³⁵ pour des informations détaillées.



▼ Propriétés Unit

Les dialogues des Propriétés Unit sont affichés ci-dessous : [Unit mode ouvert](#)⁸²⁶ (gauche) et [Unit mode fermé](#)⁸²³ (droite). Le dialogue en mode ouvert fournit des options à filtrer, libeller et trier les unités étant retournées. Le dialogue mode fermé fournit des options pour saisir le type d'unité de l'unité spécifiée. Voir la section [Propriétés Unit](#)⁸³⁷ pour des informations détaillées.





Unit Properties (Closed Mode)

Unit type

☐ Pure
☐ Shares
☐ Monetary
 {http://www.xbtl.org/2003/iso4217} BAM
☐ Complex

Measure

minitax: meter

minitax: meter

☒ Ratio

Numerator

Measure

minitax: kilometer

Denominator

Measure

minitax: hour



Namespaces

Prefix	URI
minitax	http://www.altova.com/minitax

OK Cancel



▼ Propriétés de données (segment/scénario) non dimensionnelles

Les dialogues des Propriétés des données non dimensionnelles (segment) et les données non dimensionnelles (scénario) sont affichés ci-dessous : [données mode ouvert non dimensionnelles](#) ⁸²⁸ (gauche) et [données non dimensionnelles mode fermé](#) ⁸²⁸ (droite). Le dialogue en mode ouvert fournit des options à filtrer, libeller et trier les données non-dimensionnelles étant retournées. Le dialogue en mode fermé vous permet de saisir les données d'instance XBRL dont vous avez besoin. Voir la section [Propriétés Segment/Scénario Non-XDT](#) ⁸⁴⁶ pour des informations détaillées.



▼ Propriétés de dimension explicite


Les dialogues des Propriétés Dimension explicite sont affichés ci-dessous : [Dimension explicite mode ouvert](#)⁸²⁷ (gauche) et [Dimension explicite mode fermé](#)⁸²⁷ (droite). Le dialogue en mode ouvert fournit des options à filtrer, libeller et trier les dimensions explicites étant retournées. Le dialogue en mode fermé vous permet de sélectionner la dimension et le domaine souhaités. Voir la section [Propriétés Dimension explicite](#)⁸⁴¹ pour des informations détaillées.



11.11 Propriétés et formatage

Lorsque qu'une table XBRL est créée avec l'[Assistant de table XBRL](#) ⁸⁵¹, elle est créée pour que les propriétés de table et le formatage peuvent être appliqués via CSS. Le mécanisme est le suivant :

- Les éléments de table (par exemple, les en-têtes de colonne, les en-têtes de ligne, et les contenus de cellule) sont attribués aux classes distinctes.
- Les sélecteurs de classe sont créés pour ces classes avec certaines propriétés par défaut attribuées à ces sélecteurs. En guise de résultat, la table est affichée avec les propriétés CSS par défaut attribuée aux différentes classes d'élément de table. Les sélecteurs de classe générés automatiquement et leurs propriétés peuvent être consultés sous l'en-tête *Global* de la barre latérale du Répertoire de Style (*capture d'écran ci-dessous*).




Vous pouvez personnaliser le formatage de la table en (i) modifiant les propriétés CSS par défaut des sélecteurs de classe générés par StyleVision ; (ii) attribuant vos propres classes et définissant les propriétés pour ces classes ; (iii) définissant des styles supplémentaires dans la barre latérale des Styles et la barre latérale des Propriétés. Comment s'y prendre dans chacun des trois cas est décrit ci-dessous.

Modifier les propriétés des sélecteurs de classe CSS générés

Pour modifier les propriétés d'un sélecteur de classe CSS qui a été généré automatiquement, suivez les étapes suivantes :

1. Dans la barre latérale du Répertoire de Style, élargissez ce sélecteur pour lequel les propriétés doivent être modifiées (voir la capture d'écran ci-dessous).



2. Sélectionnez le groupe de propriété requis, puis modifiez la valeur de la propriété que vous souhaitez modifier.

Pour plus d'informations sur la modification des styles CSS via la [barre latérale du Répertoire de Style](#)⁵⁹, voir la section, [Travailler avec les Styles CSS](#)⁴⁹⁶. Si vous n'êtes pas sûr quel élément de table un sélecteur particulier applique, modifiez une propriété comme la couleur d'arrière-plan, puis vérifiez quel élément est affecté dans le design de table.

Créer de nouvelles classes et définissez leurs propriétés

Pour insérer un nouveau sélecteur de classe dans le répertoire de style, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur l'icône **Ajouter** ou **Insérer** dans la barre d'outils du Répertoire de Style.
2. Saisissez un nom pour l'item de sélecteur nouvellement créé et appuyez sur **Enter**.
3. Dans la case de l'item élargie, définissez les propriétés requises.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des styles CSS, voir la section [Travailler avec les Styles CSS](#)⁴⁹⁶.

Propriétés via la barre latérale de Style et la barre latérale des Propriétés

De plus, les styles peuvent être définis directement sur les composants de table via la [barre latérale des Styles](#)⁶¹ et la [barre latérale des Propriétés](#)⁶³, c'est-à-dire sans utiliser la classe ou les sélecteurs id. Pour une description du formatage spécifique de la table, voir les sections [Formater les Tables SPS statiques et dynamiques](#)¹⁶⁸ et [Affichage de Ligne et Colonne](#)¹⁷³.

11.12 XBRL Inline

Dans un design SPS qui [utilise XSLT 2.0 ou XSLT 3.0](#)¹¹⁷ (et non XSLT 1.0), vous pouvez spécifier que le contenu depuis un fichier d'instance XBRL soit sorti dans un fichier (X)HTML comme élément XBRL Inline.


Les éléments Inline XBRL sont définis dans la spécification XBRL Inline et activent des fragments XBRL à intégrer dans un fichier (X)HTML. Les applications du navigateur Internet rendent généralement de tels éléments comme éléments inline, et le style peut être appliqué avec des styles CSS, tel que requis. Le principal avantage d'avoir des éléments XBRL Inline dans un fichier (X)HTML est que quand le document (X)HTML est traité par une application générée par XBRL, le markup XBRL Inline dans le document (X)HTML indique la sémantique du fait XBRL, activant donc l'application générant XBRL pour extraire le fait XBRL correctement et générer l'XBRL valide.

La version de l'XBRL Inline qui est générée peut être sélectionnée dans le [dialogue des Propriétés](#)¹⁰³⁷.

Formater le contenu comme XBRL Inline

Dans une SPS qui est basée sur la taxonomie XBRL, créez les éléments XBRL Inline comme suit :

1. Cliquez avec la touche de droite sur la composant de design (`content` espace réservé ou calcul automatique) et sélectionnez **Éditer le formatage de valeur** depuis le menu contextuel. Ceci fait apparaître le dialogue Formatage valeur (*voir capture d'écran ci-dessous*).
2. Sélectionnez le bouton radio *Formater comme valeur XBRL Inline*.



3. Dans la zone de liste déroulante *Générer l'élément XBRL Inline* (*voir la capture d'écran ci-dessus*), sélectionnez l'élément XBRL Inline requis. Les options pour chaque élément XBRL Inline sont décrites ci-dessous.

Note : l'XBRL Inline n'est pas pris en charge pour des composants de champ single-line ou multi-line dans le design SPS. Pour les champs d'entrée multi-line, bien que l'élément XBRL Inline soit généré, les navigateurs Internet afficheront les balises d'élément XBRL Inline.

Spécifier les faits XBRL à inclure


Le document d'instance XBRL qui sera utilisé comme document de source pour le document de sortie (X)HTML pourrait contenir plus de faits que vous ne le souhaitez dans le rapport (X)HTML. Ces faits supplémentaires peuvent aussi être inclus comme données masquées dans le document (X)HTML. De tels données peuvent ensuite être utilisées par des applications qui génèrent un XBRL valide depuis le document (X)HTML.

Pour savoir comment des données de document supplémentaires depuis l'instance XBRL sont gérées, veuillez consulter le dialogue des [Propriétés source de Taxonomie](#) ⁸¹⁵ (accédé via l'item des Propriétés dans la fenêtre Aperçu Design). Dans ce dialogue, vous pouvez choisir d'inclure (i) uniquement des items XBRL qui sont affichés dans le design, ou (ii) tous les items XBRL dans le document d'instance XBRL source. Dans le dernier cas, les items qui ne sont pas affichés dans le design seront sortis comme données masquées à l'intérieur de l'élément `<HEAD>` du document (X)HTML.

Options pour les valeurs XBRL Inline

Les éléments XBRL Inline suivants peuvent être générés. Les différentes options pour chaque élément et les points importants à noter sur chaque élément sont recensés ci-dessous. Vous devriez noter que l'option *Format dans (X)HTML* applique le formatage uniquement dans la sortie (X)HTML.


- **Non-fraction (nombre régulier)** : Le format dans la sortie (X)HTML peut être sélectionné depuis la zone de liste déroulante de l'item *Format*. Le nombre minimum de chiffres avant et après le séparateur décimal peut être spécifié. L'option *Échelle* est la puissance 10 par laquelle la valeur de sortie est multipliée. (10 à la puissance 0 est 1 ; 10 à la puissance 1 est 10 ; 10 à la puissance 2 est 100, etc.) La valeur *Échelle* est incluse dans l'élément XBRL Inline. Elle sera utilisée par l'application du générateur (X)HTML-à-XBRL pour multiplier avec le contenu de l'élément XBRL Inline et pour obtenir ainsi l'item XBRL. Notez que lorsque vous générez l'élément XBRL Inline pour (X)HTML depuis l'instance XBRL source, le fait XBRL n'est pas automatiquement modifié par la valeur de l'élément *Échelle*. Vous allez devoir modifier la valeur du fait XBRL selon la valeur *Échelle* dans un calcul automatique.



The image shows a 'Value Formatting' dialog box with a title bar and a close button. It contains three radio buttons under 'Format for content field': 'Unformatted', 'Format as XML Schema value', and 'Format as Inline XBRL value' (which is selected). Below these is a section 'Options for Inline XBRL value' containing: a dropdown for 'Generate Inline XBRL element' set to 'Non-fraction (regular number)', a dropdown for 'Format in (X)HTML as:' set to 'nnnnnnnnn.nn', three numeric input fields for 'Minimum number of digits before the decimal separator' (1), 'Minimum number of digits after the decimal separator' (1), and 'Scale' (0), each with up/down arrows, and a checkbox for 'Display zero value as dash (-)' which is unchecked. At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Pour afficher les faits XBRL qui ont une valeur zéro comme tiret, cochez la case à cocher *Afficher la valeur zéro comme tiret*.

- **Fraction (numérateur, dénominateur)** : Le numérateur et dénominateur d'une fraction sont formatés séparément comme nombres réguliers, et les options de formatage pour chacun sont les mêmes comme pour *Non-fraction (nombre régulier)* décrit ci-dessus.
- **Non-numérique (date du texte arbitraire)** : Cette option permet aux valeurs de date et valeurs de texte d'être formatées. Dans la zone de liste déroulante *Format dans (X)HTML* (capture d'écran ci-dessous), vous pouvez sélectionner l'option *Texte arbitraire* ou toute autre forme de formats de date variés.



Lorsque l'option *Texte arbitraire* est sélectionnée, vous pouvez en outre spécifier si les éléments HTML à l'intérieur du texte arbitraire devrait être échappés dans l'instance XBRL générée. À cette fin, cochez la case à cocher *Échapper éléments enfant*.

- **Note de bas de page** : Aucun option n'est nécessaire. Un élément XBRL Inline standard est créé pour notes de bas de page.

11.13 Fonctions d'extension XBRL Altova

Bas de page et Libellés

`altovaext:footnotes(node())` returns `schema-element(link:footnote)*`

`altovaext:labels(xs:QName, xs:string)` returns `schema-element(link:label)*`

Parser XML

`axfi:parse-xml(xs:string)` returns `document-node(element(*))`

`axfi:parse-xml(xs:string, element(xbrli:xbrl))` returns `document-node(element(*))`

Aspects

`axfi:aspect-type(item())` returns `xs:string`

`axfi:aspect-to-base64Binary(item())` returns `xs:base64Binary`

`axfi:aspect-from-base64Binary(xs:base64Binary)` returns `item()`

`axfi:aspect-from-base64Binary(xs:base64Binary, element(xbrli:xbrl))` returns `item()`

Concepts

`axfi:create-concept-aspect(xs:QName)` returns `axfi:concept-aspect.type`

`axfi:create-concept-aspect(xs:QName, element(xbrli:xbrl))` returns `axfi:concept-aspect.type`

`axfi:concept-aspect-concept(axfi:concept-aspect.type)` returns `xs:QName`

`axfi:concept-aspects-in-instance(element(xbrli:xbrl))` returns `axfi:concept-aspect.type*`

`axfi:concept-aspects-in-facts(schema-element(xbrli:item)*)` returns `axfi:concept-aspect.type*`

Aspects d'emplacement

`axfi:create-location-aspect(element())` returns `axfi:location-aspect.type`

`axfi:location-aspect-element(axfi:location-aspect.type)` returns `element()`

Identifiants

`axfi:create-identifier-aspect(xs:string, xs:string)` returns `axfi:identifier-aspect.type`

`axfi:create-identifier-aspect(xs:string, xs:string, element(xbrli:xbrl))` returns `axfi:identifier-aspect.type`

`axfi:identifier-aspect-value(axfi:identifier-aspect.type)` returns `xs:string`

`axfi:identifier-aspect-scheme(axfi:identifier-aspect.type)` returns `xs:string`

`axfi:identifier-aspect-element(axfi:identifier-aspect.type, element(xbrli:xbrl))` returns `element(xbrli:identifier)?`

`axfi:identifier-aspects-in-instance(element(xbrli:xbrl))` returns `axfi:identifier-aspect.type*`

`axfi:identifier-aspects-in-facts(schema-element(xbrli:item)*)` returns `axfi:identifier-aspect.type*`

`axfi:identifier-aspects-in-contexts(schema-element(xbrli:context)*)` returns `axfi:identifier-aspect.type*`

Périodes

`axfi:create-period-aspect-instant(xbrli:dateUnion)` returns `axfi:period-aspect.type`

`axfi:create-period-aspect-instant(xbrli:dateUnion, element(xbrli:xbrl))` returns `axfi:period-aspect.type`

`axfi:create-period-aspect-start-end(xbrli:dateUnion, xbrli:dateUnion)` returns `axfi:period-aspect.type`

`axfi:create-period-aspect-start-end(xbrli:dateUnion, xbrli:dateUnion, element(xbrli:xbrl))` returns `axfi:period-aspect.type`

`axfi:create-period-aspect-forever()` returns `axfi:period-aspect.type`

`axfi:create-period-aspect-forever(element(xbrli:xbrl))` returns `axfi:period-aspect.type`

`axfi:period-aspect-is-instant(axfi:period-aspect.type)` returns `xs:boolean`

`axfi:period-aspect-is-start-end(axfi:period-aspect.type)` returns `xs:boolean`

`axfi:period-aspect-is-duration(axfi:period-aspect.type)` returns `xs:boolean`

`axfi:period-aspect-is-forever(axfi:period-aspect.type)` returns `xs:boolean`

`axfi:period-aspect-instant(axfi:period-aspect.type)` returns `xs:dateTime`

`axfi:period-aspect-start(axfi:period-aspect.type)` returns `xs:dateTime`

`axfi:period-aspect-end(axfi:period-aspect.type)` returns `xs:dateTime`

`axfi:period-aspect-element(axfi:period-aspect.type, element(xbrli:xbrl))` returns `element(xbrli:period)?`

`axfi:period-aspects-in-instance(element(xbrli:xbrl))` returns `axfi:period-aspect.type*`

`axfi:period-aspects-in-facts(schema-element(xbrli:item*))` returns `axfi:period-aspect.type*`

`axfi:period-aspects-in-contexts(schema-element(xbrli:context*))` returns `axfi:period-aspect.type*`

Segments Non-XDT

`axfi:create-non-xdt-segment-aspect(element())*` returns `axfi:non-XDT-segment-aspect.type`

`axfi:create-non-xdt-segment-aspect(element()*, element(xbrli:xbrl))` returns `axfi:non-XDT-segment-aspect.type`

`axfi:non-xdt-segment-aspect-elements(axfi:non-XDT-segment-aspect.type)` returns `element()*`

`axfi:non-xdt-segment-aspects-in-instance(element(xbrli:xbrl))` returns `axfi:non-XDT-segment-aspect.type*`

`axfi:non-xdt-segment-aspects-in-facts(schema-element(xbrli:item*))` returns `axfi:non-XDT-segment-aspect.type*`

`axfi:non-xdt-segment-aspects-in-contexts(schema-element(xbrli:context*))` returns `axfi:non-XDT-segment-aspect.type*`

Scénarios Non-XDT

`axfi:create-non-xdt-scenario-aspect(element())*` returns `axfi:non-XDT-scenario-aspect.type`

`axfi:create-non-xdt-scenario-aspect(element()*, element(xbrli:xbrl))` returns `axfi:non-XDT-scenario-aspect.type`

`axfi:non-xdt-scenario-aspect-elements(axfi:non-XDT-scenario-aspect.type)` returns `element()*`

`axfi:non-xdt-scenario-aspects-in-instance(element(xbrli:xbrl))` returns `axfi:non-XDT-scenario-aspect.type*`

`axfi:non-xdt-scenario-aspects-in-facts(schema-element(xbrli:item*))` returns `axfi:non-XDT-scenario-aspect.type*`

`axfi:non-xdt-scenario-aspects-in-contexts(schema-element(xbrli:context*))` returns `axfi:non-XDT-scenario-aspect.type*`

Dimensions (typées et explicites)

`axfi:create-dimension-aspect-explicit(xs:QName, xs:QName?)` returns `axfi:dimension-aspect.type`

`axfi:create-dimension-aspect-explicit(xs:QName, xs:QName?, element(xbrli:xbrl))` returns `axfi:dimension-aspect.type`

`axfi:create-dimension-aspect-typed(xs:QName, element())?` returns `axfi:dimension-aspect.type`

`axfi:create-dimension-aspect-typed(xs:QName, element()?, element(xbrli:xbrl))` returns `axfi:dimension-aspect.type`

`axfi:dimension-aspect-is-explicit(axfi:dimension-aspect.type)` returns `xs:boolean`

`axfi:dimension-aspect-is-typed(axfi:dimension-aspect.type)` returns `xs:boolean`

`axfi:dimension-aspect-dimension(axfi:dimension-aspect.type)` returns `xs:QName`

`axfi:dimension-aspect-explicit-value(axfi:dimension-aspect.type)` returns `xs:QName?`

`axfi:dimension-aspect-typed-value(axfi:dimension-aspect.type)` returns `element()?`

`axfi:dimension-aspects-in-instance(element(xbrli:xbrl), xs:QName, xs:boolean)` returns `axfi:dimension-aspect.type*`

`axfi:dimension-aspects-in-facts(schema-element(xbrli:item)*, xs:QName, xs:boolean)` returns `axfi:dimension-aspect.type*`

`axfi:dimension-aspects-in-contexts(schema-element(xbrli:context)*, xs:QName, xs:boolean)` returns `axfi:dimension-aspect.type*`

Unités

`axfi:create-unit-aspect(xs:QName+, xs:QName*)` returns `axfi:unit-aspect.type`

`axfi:create-unit-aspect(xs:QName+, xs:QName*, element(xbrli:xbrl))` returns `axfi:unit-aspect.type`

`axfi:unit-aspect-numerator(axfi:unit-aspect.type)` returns `xs:QName+`

`axfi:unit-aspect-denominator(axfi:unit-aspect.type)` returns `xs:QName*`

`axfi:unit-aspect-element(axfi:unit-aspect.type, element(xbrli:xbrl))` returns `element(xbrli:unit)?`

`axfi:unit-aspects-in-instance(element(xbrli:xbrl))` returns `axfi:unit-aspect.type*`

`axfi:unit-aspects-in-facts(schema-element(xbrli:item)*)` returns `axfi:unit-aspect.type*`

`axfi:unit-aspects-in-units(schema-element(xbrli:unit)*)` returns `axfi:unit-aspect.type*`

`axfi:units-in-instance(element(xbrli:xbrl))` returns `element(xbrli:unit)*`

`axfi:units-in-instance(element(xbrli:xbrl), item()*)` returns `element(xbrli:unit)*`

Faits et items

`axfi:facts-in-instance(element(xbrli:xbrl), item()*, xs:boolean)` returns `element()*`

`axfi:items-in-instance(element(xbrli:xbrl), item()*, xs:boolean)` returns `element()*`

`axfi:tuples-in-instance(element(xbrli:xbrl), item()*)` returns `element()*`

`axfi:contexts-in-instance(element(xbrli:xbrl))` returns `element(xbrli:context)*`

`axfi:contexts-in-instance(element(xbrli:xbrl), item()*, xs:boolean)` returns
`element(xbrli:context)*`

12 Mode Authentic

Authentic View (*capture d'écran ci-dessous*) est une représentation graphique de votre document XML. Ceci permet aux documents XML d'être affichés sans markup et avec le formatage approprié et les fonctions d'entrée de données telles que les champs d'entrée, zones de listes déroulantes et les boutons radio. Les données saisies par l'utilisateur dans Authentic View sont saisies dans le fichier XML.

Nanonull, Inc.

Location:

Street: 119 Oakstreet, Suite 4876 City: Vereno State & Zip: <input type="text" value="DC"/> <input type="text" value="29213"/>	Phone: +1 (321) 555 5155 0 Fax: +1 (321) 555 5155 4 E-mail: office@nanonull.com
---	---

Vereno Office Summary: 4 departments, 15 employees.

The company was established **in Vereno in 1995** as a privately held software company. Since 1996, Nanonull has been actively involved in developing nanoelectronic software technologies. It released the first version of its acclaimed *NanoSoft Development Suite* in February 1999. Also in 1999, Nanonull increased its capital base with invesment from a consortium of private investment firms. The company has been expanding rapidly ever since.

Aperçu Authentic

Dans StyleVision, pendant que vous éditez un SPS, vous pouvez prévisualiser Authentic View du fichier de travail XML. Si vous cliquez sur l'onglet du Mode Authentic si aucun fichier XML n'est attribué au SPS, vous êtes invité à attribuer un fichier de travail XML. Dans l'Aperçu Authentic, vous pouvez éditer le document XML, semblable au Authentic View standard et les modifications d'édition peuvent être enregistrées dans le fichier de travail XML. Cette section décrit [Authentic View](#)⁹⁰² et [comment éditer les documents dans Authentic View](#)⁹¹⁵.

12.1 Interface Mode Authentic

L'Aperçu Authentic est activé en cliquant sur l'onglet Authentic du document actif. Si aucune Working XML File a été attribué à la SPS, vous serez invité à en attribuer un.

Cette section fournit :

- Un aperçu de l'interface
- Une description des icônes de la barre d'outils spécifiques à Authentic View
- Une description des modes de consultation disponibles dans la fenêtre principale l'Aperçu Authentic
- Une description des menus contextuels disponibles dans des points variés dans le Authentic View du document XML

Sources supplémentaires des informations du Authentic View :

- Un tutoriel Authentic View qui vous montre comment utiliser l'interface Authentic View. Ce tutoriel est disponible dans la documentation des produits Altova XMLSpy et Altova Authentic Desktop (voir la section Tutoriel), et [en ligne](#).
- Pour une description détaillée des commandes de menu du Authentic View, voir la section Référence de l'utilisateur de votre documentation de produit.

Site Web Altova : [Édition du contenu XML](#), [Création de contenu XML](#)

12.1.1 Aperçu de la GUI

L'aperçu Authentic vous permet d'accéder à des commandes de menu, des icônes de la barre d'outils et des menus contextuels avec lesquels vous pourrez éditer le document XML qui est affiché dans la fenêtre Principale.

Barre Menu

Les menus disponibles dans la barre de menus sont décrits en détail dans la section Référence de l'utilisateur de votre documentation de produit.

Barre Outils

Les symboles et icônes affichés dans la barre outils sont décrits dans la section, [icônes de la barre d'outils du Authentic View](#) ⁹⁰³.

Fenêtre Principale

Il s'agit de la fenêtre dans laquelle le document XML Working est affiché et édité. Il est décrit dans la section, [fenêtre principale Authentic View](#) ⁹⁰⁵.

Barre de Statut

La barre de statut affiche le XPath vers le nœud actuellement sélectionné. Dans l'Aperçu Authentic de StyleVision, le XPath vers le nœud actuellement sélectionné est indiqué dans l'Arborescence de schéma, où le

nœud actuellement sélectionné est marqué en gris. Le XPath dans l'Aperçu Authentic n'est pas affiché dans une barre de statut.

Menus contextuels

Il s'agit des menus qui apparaissent lorsque vous cliquez sur la touche de droite dans la fenêtre principale. Les commandes d'édition disponibles sont sensibles au contexte, c.à.d. qu'elles vous permettent de manipuler de la structure et du contenu afférent au nœud sélectionné. De telles manipulations comprennent l'insertion, ajout ou la suppression d'un nœud, l'ajout d'entités ou la découpe et le collage de contenu.

12.1.2 Icônes de la barre outils du Mode Authentic

Les icônes de la barre outils dans le Authentic View sont des raccourcis de commande. Certaines icônes utilisées dans les applications Windows ou les autres produits Altova vous seront déjà familières, d'autres seront nouvelles. Cette section décrit les icônes uniques au Authentic View. Dans la description ci-dessous, les icônes de la même famille sont regroupées.

Afficher/dissimuler les balises XML

Dans Authentic View, les balises pour tous, certains ou aucun des éléments ou attributs XML peuvent être affichés, soit avec leur nom (grandes balises) soit sans nom (petites balises). Les quatre icônes de balise apparaissent dans la barre outils et les commandes correspondantes sont disponibles dans le menu **Authentic**.



	Dissimuler les balises. Toutes les balises XML sont dissimulées sauf celles qui ont été réduites. Double-cliquer sur une balise réduite (qui est la manière habituelle de l'augmenter) dans le mode Dissimuler les balises pour afficher le contenu du nœud et dissimuler les balises.
	Afficher les petites balises. Les balises élément/attribut XML sont affichées sans leurs noms.
	Afficher les grandes balises. Les balises élément/attribut XML sont affichées avec leurs noms.
	Affichage des balises mixtes. Dans la StyleVision Power Stylesheet, chaque élément ou attribut XML peut être spécifié pour être affiché (soit en tant que balise grande ou petite), ou pas. Cela s'appelle un mode de balise mixte étant donné que certains éléments peuvent être spécifiés pour être affichés avec des balises et d'autres sans balises. Ainsi, dans le mode de balise mixte, l'utilisateur du Authentic View voit une balise personnalisée. Veuillez noter, néanmoins que cette personnalisation est créée par la personne qui a conçu la StyleVision Power Stylesheet. Elle ne peut pas être définie par l'utilisateur du Authentic View.

Éditer des structures de tables dynamiques

Les lignes dans une **table SPS dynamique** sont des répétitions d'une structure de données. Chaque ligne représente une occurrence d'un seul élément. Chaque ligne, a donc la même sous-structure XML que la suivante.

Les commandes d'édition des tables dynamiques manipulent les lignes d'une table dynamique SPS. Cela signifie que vous pouvez modifier le nombre et l'ordre des occurrences d'élément. Néanmoins, vous ne pouvez pas éditer les colonnes d'une table SPS dynamique puisque cela signifierait changer la sous-structure des occurrences de l'élément individuel.

Les icônes pour les commandes d'édition de la table dynamique apparaissent dans la barre d'outils, et sont aussi disponibles dans le menu **Authentic**.



	Apporter une ligne à la table
	Insérer une ligne dans la table
	Reproduire une ligne de table actuelle (des contenus de cellule sont dupliqués)
	Déplacer la ligne actuelle vers le haut d'une ligne
	Déplacer la ligne actuelle vers le bas d'une ligne
	Supprimer la ligne actuelle

Note : ces commande s'appliquent uniquement aux **tables SPS dynamiques**. Elles ne devraient pas être utilisées dans les tables SPS statiques.

Icônes de navigation de ligne de BD



Les icônes fléchées sont, de gauche à droite, Aller au premier enregistrement dans la BD ; Aller à l'enregistrement précédent ; Ouvrir le dialogue Aller à l'enregistrement n° ; Aller à l'enregistrement suivant et Aller au dernier enregistrement.

	Cette icône ouvre le dialogue Éditer la requête de base de données dans laquelle vous pouvez saisir une requête. Le Authentic View affiche les enregistrements requêtés.
--	--

Édition de la base de données XML

La commande **Sélectionner Nouvelle ligne avec les données XML pour l'édition** vous permet de sélectionner une nouvelle ligne depuis la table pertinente dans une BD XML, comme dans une IBM DB2. Cette ligne apparaît dans le Authentic View, peut y être éditée puis enregistrée dans la BD.

Commandes de fichier XML

Les icônes suivantes, de gauche à droite, correspondent aux commandes regroupées ci-dessous :



- *Enregistrer les données XML Authentic* : enregistre le fichier de données XML.
- *Enregistrer les données XML Authentic sous* : enregistre le fichier de données XML en tant qu'un autre fichier.
- *Recharger le Mode Authentic* : recharge le fichier de données XML enregistré. Tous changements non enregistrés seront perdus.
- *Valider* : Valide le fichier de données XML.

12.1.3 Fenêtre principale du Mode Authentic


Il y a quatre types de modes dans Authentic View: Grandes balises ; petites balises ; balises mixtes et dissimuler toutes les balises. Ces modes vous permettent de visualiser le document avec des niveaux variables d'information de marquage. Pour sauter entre les modes, utiliser les commandes dans le menu **Authentic** ou les icônes dans la barre d'outils (voir la section précédente, [icônes de la barre d'outils du Mode Authentic](#) ⁹⁰³).

Grandes balises

Cette option permet de montrer les balises de démarrage et de fin des éléments et des attributs avec les noms d'élément/attribut dans les balises :



L'élément `Name` dans la figure ci-dessus est **agrandi**, donc la balise de démarrage et de fin sont affichés ainsi que le contenu de l'élément. Un élément/attribut peut être **contracté** en double-cliquant soit sur son balisage de démarrage soit sur son balisage de fin. Pour agrandir l'élément/attribut contracté, double-cliquer sur la balise contractée.



Dans les grandes balises, les attributs sont reconnus par le symbole égal à contenu dans les balises de démarrage et de fin de l'attribut :



éléments/attributs individuels dans le document. L'utilisateur du Authentic View peut consulter ce balisage personnalisé dans le mode de consultation Balisage mixte.

Dissimuler toutes les balises

Toutes les balises XML sont dissimulées. Puisque le formatage vu dans le Authentic View est le formatage du document imprimé, ce mode de consultation est un mode WYSIWYG du document.

Affichage du contenu

Dans le Authentic View, le contenu est affiché de deux manières :

- Texte simple. Vous saisissez le texte et celui-ci devient le contenu de l'élément ou la valeur de l'attribut.




- Appareils de saisie de données. L'affichage contient soit un champ de saisie (fenêtre de texte), un champ d'entrée multiligne, une liste de choix, une case à cocher ou un bouton radio. Dans le cas des champs de saisie et des champs d'entrée multiligne, le texte que vous saisissez dans le champ devient le contenu XML de l'élément ou de la valeur de l'attribut.



Dans le cas des autres appareils de saisie de données, votre sélection produit une valeur de XML correspondante, qui est spécifiée dans la StyleVision Power Stylesheet. Ainsi, dans une liste de choix, une sélection de type, par exemple, "autorisé" (qui pourrait être disponible dans la liste déroulante de la liste de choix) pourrait mapper vers une valeur XML de "1", ou bien vers "autorisé", ou tout autre chose ; alors que "non autorisé" pourrait mapper vers "0", ou "non autorisé", ou tout autre chose.

Nœuds optionnels


Lorsqu'un élément ou un attribut est **optionnel** (conformément au schéma référencé), une invite de type `add [element/attribute]` est affichée :



Cliquer sur l'invite permet d'ajouter l'élément et de placer le curseur pour l'entrée des données. S'il y a plusieurs nœuds optionnels, l'invite de type `add...` est affichée. Cliquer sur l'invite pour afficher un menu des nœuds optionnels.

12.1.4 Assistants à la saisie du Mode Authentic

Il y a trois assistants à la saisie dans le Authentic View : pour Éléments, Attributs et Entités. Ils sont affichés en tant que fenêtre le long du côté droit de l'interface du Authentic View (voir capture d'écran ci-dessous).



Les assistants à la saisie Éléments et Attributs sont sensibles au contexte, c. à.d. que ce qui apparaît dans les assistants à la saisie dépend de l'endroit où se trouve le curseur dans le document. Les entités affichées dans les assistants à la saisie Entités ne sont pas sensibles au contexte ; toutes les entités autorisées pour le document sont affichées où que soit le curseur.

Chacun des assistants à la saisie est décrit séparément ci-dessous.

Assistants à la saisie Éléments

L'assistant à la saisie Éléments consiste en deux parties :

- La partie supérieure, contenant une arborescence XML qui peut être activée et désactivée avec la case à cocher **Afficher arborescence XML**. L'arborescence XML montre les ancêtres jusqu'à l'élément de racine du document pour l'élément actuel. Lorsque vous cliquez sur un élément dans l'arborescence XML, les éléments correspondant à cet élément (tel que décrit dans l'item suivant dans cette liste) apparaissent dans la partie inférieure de l'assistant à la saisie Éléments.
- La partie inférieure, contenant une liste qui peut être insérée à l'intérieur, avant et après ; supprimée ; appliquée ou effacée de l'élément sélectionné ou la gamme de texte dans le Authentic View. Vous trouverez une description des choses à faire avec un élément recensé dans l'assistant à la saisie dans l'icône située à gauche du nom d'élément dans l'assistant à la saisie. Les icônes qui se produisent dans les assistants à la saisie Éléments sont recensées ci-dessous avec une description.

Pour utiliser un nœud depuis l'assistant à la saisie, cliquer sur cette icône.



Insérer après Élément

L'élément contenu dans l'assistant à la saisie est inséré après l'élément sélectionné.

Veuillez noter qu'il est apposé au niveau hiérarchique correct. Par exemple, si votre curseur se trouve dans un élément `//sect1/para` et que vous apposez un élément `sect1`, le nouvel élément `sect1` sera apposé non en tant qu'un frère suivant `//sect1/para` mais en tant que le frère suivant de l'élément `sect1` qui est le parent de cet élément `para`.



Insérer avant Élément

L'élément contenu dans l'assistant à la saisie est inséré avant l'élément sélectionné.

Veuillez noter que, tout comme la commande d'élément Insérer après, l'élément est inséré au niveau hiérarchique correct.



Supprimer Élément

Supprime l'élément et son contenu.



Insérer Élément

Un élément provenant de l'assistant à la saisie peut aussi être inséré dans un élément. Quand un curseur est placé dans un élément, les éléments enfants autorisés de cet élément peuvent être insérés. Veuillez noter que les éléments enfants autorisés peuvent faire partie d'un modèle de contenu éléments uniquement ainsi qu'un modèle de contenu mixte (texte plus éléments enfant).

Un élément enfant autorisé peut être inséré soit lorsqu'une plage de texte est sélectionnée soit lorsque le curseur est placé à un point d'intersection dans le texte.

- Lorsqu'une plage de texte est sélectionnée et qu'un élément a été inséré, la plage de texte devient le contenu de l'élément inséré.
- Lorsqu'un élément est inséré à un point d'insertion, l'élément est inséré à ce point.

Une fois qu'un élément a été inséré, il peut être effacé en cliquant sur une des deux icônes Effacer Élément qui apparaît (dans l'assistant à la saisie Éléments) pour ces éléments inline. Laquelle des deux icônes apparaît dépend du fait que vous sélectionnez une plage de texte ou que vous placez le curseur dans le texte en tant qu'un point insertion (voir ci-dessous).



Appliquer Élément

Si vous sélectionnez un élément dans votre document (en cliquant sur sa balise de démarrage ou de fin dans le Mode Afficher grandes balises) et que cet élément peut être remplacé par un autre élément (par exemple dans un élément de contenu mixte comme `para`, un élément `italic` peut être remplacé par l'élément `bold`), cette

icône indique que l'élément contenu dans l'Assistant à la saisie peut être appliqué à l'élément sélectionné (original). La commande **Appliquer élément** peut aussi être appliquée à une plage de texte se trouvant dans le cadre d'un élément de contenu mixte ; la plage de texte sera créée en tant que le contenu de l'élément appliqué.

- Si l'élément appliqué possède un **élément enfant portant le même nom** qu'un enfant de l'élément original et qu'une instance de cet élément enfant existe dans l'élément original, alors l'élément enfant de l'original est retenu dans le contenu de l'élément nouveau.
- Si l'élément appliqué ne possède **pas d'élément enfant portant le même nom** qu'un enfant instancié de l'élément original, alors l'enfant instancié de l'élément original est apposé en tant que frère de tout élément enfant ou d'éléments que le nouvel élément pourrait avoir.
- Si l'élément appliqué possède un **élément enfant pour lequel aucun équivalent n'existe** dans le modèle de contenu de l'élément original, alors cet élément enfant n'est pas créé directement mais une option dans le Authentic View vous permet de l'insérer.

Si une plage de texte est sélectionnée au lieu d'un élément, l'application d'un élément à la sélection créera l'élément appliqué à cet emplacement avec la plage de texte sélectionnée en tant que son contenu. L'application d'un élément lorsque le curseur se trouve à un point d'insertion n'est pas autorisée.



Effacer Élément

Cette icône apparaît lorsque le texte se trouvant dans un élément de contenu mixte est sélectionné. Cliquer sur l'icône pour effacer l'élément des alentours de la plage de texte sélectionnée.




Effacer Élément (lorsque le point d'insertion est sélectionné)


Cette icône apparaît lorsque le curseur est placé dans un élément qui est un enfant d'un élément de contenu mixte. Cliquer sur l'icône pour effacer l'élément inline.

Assistants à la saisie Attributs

L'assistant à la saisie Attributs consiste en une liste de choix déroulante et une liste des attributs. L'élément que vous avez sélectionné (vous pouvez cliquer sur la balise de démarrage ou de fin, ou placer le curseur n'importe où dans le contenu de l'élément pour le sélectionner) apparaît dans la liste de choix. L'assistant à la saisie Attributs affiché dans les graphiques ci-dessous a un élément `para` dans la liste de choix. Cliquer sur la flèche dans la liste de choix pour faire dérouler une liste de tous les **ancêtres remontant jusqu'à l'élément de racine du document** de l'élément `para`, qui, dans ce cas est `OrgChart`.



En dessous de la liste de choix, vous verrez s'afficher une liste des attributs valides pour cet élément, dans ce cas, pour `para`. Si un attribut est obligatoire sur un élément donné, il apparaîtra en gras. (Dans l'exemple ci-dessous, il n'y a pas d'attributs obligatoires sauf l'attribut intégré `xsi:type`.)




Afin de saisir une valeur pour un attribut, cliquer dans le champ de valeur de l'attribut et saisir la valeur. Cela permet de créer l'attribut et sa valeur dans le document XML.

Notez les points suivants :

- Dans le cas de l'attribut `xsi:nil`, qui apparaît dans l'assistant à la saisie Attributs lorsqu'un élément nullable a été sélectionné, la valeur de l'attribut `xsi:nil` peut uniquement être saisie en sélectionnant une des valeurs autorisées (`true` ou `false`) depuis la liste déroulante pour la valeur de l'attribut.
- L'attribut `xsi:type` peut être changé en cliquant dans le champ de valeur de l'attribut puis en sélectionnant, depuis la liste déroulante qui apparaît, une des valeurs recensées. Ces valeurs sont les types abstraits disponibles définis dans le Schéma XML sur lequel le document Mode Authentic se base.

Assistants à la saisie Entités

L'assistant à la saisie Entités vous permet d'insérer une entité dans votre document. Les entités peuvent être utilisées pour insérer des caractères spéciaux ou des fragments de texte qui se produisent souvent dans un document (comme le nom d'une entreprise). Pour insérer une entité, placer le curseur à l'endroit du texte où vous souhaitez insérer l'entité, puis double-cliquer l'entité dans l'assistant à la saisie Entités.




Vous pouvez aussi **définir vos propres entités** dans le Authentic View et celles-ci seront aussi affichées dans l'assistant à la saisie : voir [Définir des entités](#)⁹³⁷ dans la section Éditer dans le Authentic View.

12.1.5 Menus contextuels Mode Authentic

Cliquer avec la touche de droite sur des contenus de document sélectionnés ou sur un nœud pour faire apparaître un menu contextuel avec des commandes pertinentes pour la sélection de l'emplacement du curseur.

Insérer les éléments

La figure ci-dessous montre le sous-menu **Insérer**, qui est une liste de tous les éléments qui peuvent être insérés à l'emplacement actuel du curseur. Le sous-menu **Insérer avant** recense une liste de tous les éléments qui peuvent être insérés avant l'élément actuel. Le sous-menu **Insérer après** recense une liste de tous les éléments qui peuvent être insérés après l'élément actuel. Dans la figure ci-dessous, l'élément actuel est l'élément `para`. Les éléments `bold` et `italic` peuvent être insérés dans l'élément `para` actuel.



Comme indiqué ci-dessous, les éléments `para` et `Office` peuvent être insérés avant l'élément `para` actuel.



Les commandes d'insertion de nœud, de remplacement (**Appliquer**), et la suppression de balise (**Effacer**) qui sont disponibles dans le menu contextuel sont aussi disponibles dans les [Assistants à la saisie Mode Authentic](#) ⁹⁰⁸ et sont décrites en détail dans cette section.

Insérer une entité

Positionner le curseur sur la commande Insérer Entité pour faire apparaître un sous-menu contenant une liste de toutes les entités déclarées. Cliquer sur une entité pour l'insérer dans la sélection. Voir [Définir des Entités](#) ⁹³⁷ pour une description de la définition des entités pour le document.

Insérer une section CDATA

Cette commande est activée lorsque le curseur est placé dans du texte. Cliquer dessus pour insérer une section CDATA au niveau d'insertion du curseur. La section CDATA est délimitée par des balises de démarrage et de fin ; pour voir ces balises, vous devez passer à un affichage des grandes ou des petites balises. Dans les sections CDATA, les balises XML et le passage est ignoré. Les caractères de balisage XML (l'esperluette, l'apostrophe, le signe supérieur à et inférieur à et les guillemets) ne sont pas traités en tant que balises, mais en tant que littéraux. Ainsi, des sections CDATA sont utiles pour des textes comme des listes de code de programme, qui contiennent des caractères de balisage XML.

Supprimer le nœud

Positionner le curseur de la souris sur la commande **Supprimer** pour ouvrir une liste de menu consistant en un nœud sélectionné et tous ses ancêtres inamovibles (ceux qui n'invalideront pas le document) jusqu'à l'élément du document. Cliquer sur l'élément à supprimer. Il s'agit là d'une méthode rapide pour supprimer un élément ou un ancêtre amovible. Veuillez noter qu'en cliquant sur un élément ancêtre, vous supprimerez tous ses descendants, y compris l'élément sélectionné.

Effacer

La commande **Effacer** efface la balise élément autour de la sélection. Si le nœud entier est sélectionné, la balise élément sera effacée pour le nœud entier. Si un segment de texte est sélectionné, la balise élément sera uniquement effacée autour de ce segment de texte.

Appliquer

La commande **Appliquer** applique un élément sélectionné à votre sélection dans la fenêtre principale. Pour plus de détails, voir [Assistants à la saisie Mode Authentic](#) .

Copier, Couper, Coller

Il s'agit des commandes Windows standard. Veuillez noter, néanmoins que la commande **Coller** colle du texte soit en tant que XML ou en tant que Texte, selon les spécifications du designer de la feuille de style pour la SPS complète. Pour plus d'informations concernant le fonctionnement des commandes **Copier en tant que XML** et **Copier en tant que Texte**, voir la description de la commande **Coller en tant que** juste en-dessous.

Coller comme

La commande **Coller en tant que** permet de coller en tant que XML ou en tant que texte un fragment XML de Authentic View (qui a été copié dans le presse-papiers). Si le fragment copié est collé en tant que XML, il est collé avec sa balise XML. S'il est collé en tant que texte, seul le contenu de texte du fragment copié est collé (pas la balise XML, si existante). Les situations suivantes sont possibles :

- Un **nœud entier et ses balises de marquage** sont marqués dans Authentic View et copiés dans le presse-papiers. (i) Le nœud peut être collé en tant que XML dans n'importe quel endroit où ce nœud peut être placé valablement. Il ne sera pas collé dans un emplacement invalide. (ii) Si le nœud est collé en tant que texte, seul le *contenu du texte* de ce nœud sera collé (pas la balise) ; le contenu suivant peut être collé dans n'importe quel endroit du document XML où il est possible de coller du texte.
- Un **fragment de texte** est marqué dans le Authentic View et copié dans le presse-papiers. (i) Si ce fragment est collé en tant que XML, alors les balises de marquage XML du texte, bien que celles-ci n'ont pas été copiées explicitement avec le fragment de texte, seront collées avec le texte, mais uniquement si le nœud XML est valide à l'endroit où le fragment est collé. (ii) Si le fragment est collé en tant que texte, il peut être collé n'importe où dans le document XML où il est possible de coller du texte.

Note : le texte sera copié dans les nœuds dans les endroits où le texte est autorisé, vous devrez donc veiller à ce que le texte copié n'invalide pas le document. Le texte copié devra donc être : (i) lexicalement valide dans le nouvel emplacement (par exemple des caractères non-numériques dans un nœud numérique serait un exemple invalide), et (ii) ne pas invalider le nœud d'une autre manière (par exemple, quatre chiffres dans un nœud qui n'accepte que des nombres à trois chiffres serait un exemple d'invalidation du nœud).

Note : si le texte collé invalide le document de quelque manière, le texte sera affiché en rouge.

Supprimer

La commande **Supprimer** supprime le nœud sélectionné et son contenu. Un nœud est considéré être sélectionné pour cet objectif en plaçant le curseur dans le nœud ou en cliquant soit sur la balise de démarrage ou de fin du nœud.

12.2 Éditer dans le Mode Authentic

Cette section décrit les fonctions importantes du Authentic View en détail. Les fonctions décrites dans cette section y ont été incluses soit parce qu'elles sont fréquemment utilisées soit parce que les mécanismes ou les concepts impliqués nécessitent des explications.

La section explique les fonctions suivantes :

- Le sélecteur de date est un calendrier graphique qui saisit les dates dans le format XML correct lorsque vous cliquez sur une date. Voir le [Sélecteur de date](#)⁹³⁵.
- Une entité est une abréviation pour un caractère spécial ou une chaîne de texte. Vous pouvez définir vos propres entités, qui vous permettent d'insérer ces caractères spéciaux ou chaînes de texte en insérant les entités correspondantes. Voir [Définir des entités](#)⁹³⁷ pour plus de détails.
- Dans les éditions Enterprise et Professional des produits Altova, les utilisateurs du Authentic View peuvent signer des documents XML avec des [signatures XML numériques](#)⁹³⁹ et vérifier ces signatures.
- Quels types de [formats d'image](#)⁹⁴⁰ peut être affiché dans le Authentic View.

Afin d'apprendre à utiliser toutes les fonctions du Authentic View, veuillez suivre le tutoriel du Authentic View en utilisant soit XMLSpy soit Authentic Desktop. Le tutoriel Authentic View est disponible avec ces produits.

Site Web Altova : [Édition du contenu XML](#), [Création de contenu XML](#)


12.2.1 Édition de base

Lorsque vous éditez dans le Authentic View, vous éditez un document XML. Néanmoins, le Authentic View peut dissimuler le balisage structurel du XML du document, affichant ainsi uniquement le contenu du document (*première capture d'écran ci-dessous*). Vous n'aurez donc pas à traiter avec l'aspect technique de XML, et vous pourrez éditer le document comme si vous éditeriez un document texte normal. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer au balisage à tout moment pendant l'édition (*seconde capture d'écran ci-dessous*).

Vereno Office Summary: 4 departments, 16 employees.

The company was established **in Vereno in 1995** as a privately held software company. Since 1996, Nanonull has been actively involved in developing nanoelectronic software technologies. It released the first version of its acclaimed *NanoSoft Development Suite* in February 1999. Also in 1999, Nanonull increased its capital base with investment from a consortium of private investment firms. The company has been expanding rapidly ever since.

Un document éditable Authentic View sans balises XML.




Un document éditable Authentic View avec des balises de marquage XML.

Insérer les nœuds

Très souvent, vous devrez ajouter un nouveau nœud au document XML Authentic. Par exemple, un nouvel élément `Person` peut devoir être ajouté à un document de type carnet d'adresses. Dans ces cas, le Schéma XML permettrait l'ajout du nouvel élément. Il vous suffit de cliquer avec la touche de droite sur le nœud dans le document Mode Authentic avant ou après celui auquel vous souhaitez ajouter le nouveau nœud. Dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionner **Insérer avant** ou **Insérer après**, vos besoins. Les nœuds disponibles pour l'insertion à cet endroit dans le document sont recensés dans un sous-menu. Cliquer sur le nœud requis pour l'insérer. Le nœud sera inséré. Tous les nœuds descendants obligatoires sont aussi insérés. Si un nœud descendant est optionnel, un lien cliquable, Add nodeName, apparaît afin de vous permettre d'ajouter le nœud optionnel si vous le souhaitez.

Si le nœud ajouté est un élément avec un type abstrait, alors un dialogue (*par exemple comme celui ci-dessous*) apparaîtra contenant une liste des types dérivés disponibles dans le Schéma XML.



La fenêtre dans la capture d'écran ci-dessus s'ouvre lorsqu'un élément `Publication` est ajouté. L'élément `Publication` est de type `PublicationType`, qui est un type complexe abstrait. Les deux types complexes `BookType` et `MagazineType` sont dérivés depuis le `PublicationType` abstrait. C'est pourquoi, lorsqu'un élément `Publication` est ajouté dans le document XML, un de ces deux types concrets dérivés du type abstrait de `Publication` doit être spécifié. Le nouvel élément `Publication` sera ajouté avec un attribut `xsi:type` :

```
<Publication xsi:type="BookType"> ... </Publication>
<Publication xsi:type="MagazineType"> ... </Publication>
...
<Publication xsi:type="MagazineType"> ... </Publication>
```

Sélectionner un des types dérivés disponibles et cliquer sur **OK** permet de :

- Définir le type dérivé sélectionné en tant que la valeur de l'attribut `xsi:type` de l'élément
- Insérer l'élément avec les nœuds descendants définis dans le modèle de contenu du type dérivé sélectionné.

Le type dérivé sélectionné peut être changé ultérieurement en changeant la valeur de l'attribut `xsi:type` de l'élément dans l'Assistant à la saisie Attributs. Lorsque le type de l'élément est changé de cette manière, tous les nœuds du modèle de contenu du type précédent sont supprimés et les nœuds du modèle de contenu du nouveau type sont insérés.

Éditer du texte

Un document Authentic View consiste essentiellement en du texte et des images. Pour éditer le texte dans le document, placer le curseur à l'emplacement où vous souhaitez insérer le texte et effectuer votre saisie. Vous pouvez copier, déplacer et supprimer du texte à l'aide des touches familières (comme la touche **Supprimer**) et les mécanismes glisser et déposer. Une exception est la touche **Entrée**. Puisque le document du Authentic View est préformaté, vous ne devez pas (et ne pourrez pas) ajouter des lignes supplémentaires ou des

espaces entre les items. La touche **Entrée** dans le Authentic View sert donc à apposer une autre instance de l'élément actuellement en cours d'édition et devrait être utilisé exclusivement à cette fin.

Copier en tant que XML ou en tant que texte

Le texte peut être copié et collé en tant que XML ou en tant que texte.

- Si du texte est collé en tant que XML, le balisage XML est collé avec le contenu de texte des nœuds. Le balisage XML est collé même si uniquement une partie des contenus d'un nœud a été copié. La balise peut uniquement être collée aux endroits autorisés par le schéma.
- Si le texte est collé en tant que texte, la balise XML n'est pas collée.

Afin de coller du texte en tant que XML ou en tant que texte, copier tout d'abord le texte (**Ctrl+C**), cliquer avec la touche de droite à l'emplacement où vous souhaitez coller le texte puis sélectionner la commande de menu contextuel **Coller en tant que | XML** ou **Coller en tant que | Texte**. Si le raccourci **Ctrl+V** est utilisé, le texte sera collé dans le Mode Coller par défaut de la SPS. Le Mode Coller par défaut aura été spécifié par le concepteur de la SPS. Pour plus de détails, voir la section [Menus contextuels](#) ⁹¹².

En alternative, il est possible de déplacer un texte marqué à l'emplacement où il doit être collé. Lorsque le texte est déposé, une fenêtre popup apparaît vous demandant si le texte doit être collé en tant que texte ou en tant que XML. Sélectionner l'option désirée.

Formater du texte

Un des principes de base des systèmes de document XML est que le contenu est gardé séparément de la présentation. Le document XML contient le contenu, alors que la feuille de style contient la présentation (formatage). Dans le Authentic View, le document XML est présenté par le biais de la feuille de style. Cela signifie que tout le formatage que vous verrez dans le Authentic View est produit par la feuille de style. Si vous voyez du texte gras, ce formatage gras aura été défini dans la feuille de style. Si vous voyez une liste ou une table, ce format de liste ou de table aura été défini dans la feuille de style. Le document XML dont vous vous servez pour l'édition dans le Authentic View ne recèle que du contenu ; il ne contient aucune information concernant le formatage. Le formatage est contenu dans la feuille de style. Cela signifie pour vous, l'utilisateur du Authentic View, que vous n'avez pas à (et ne pourrez pas) formater le texte que vous éditez. Vous éditez le contenu. Le formatage qui s'applique automatiquement au contenu que vous éditez est lié à la valeur sémantique et/ou structurelle des données que vous éditez. Par exemple, une adresse e-mail (qui peut être considérée comme une unité sémantique) sera formatée automatiquement d'une certaine manière parce qu'il s'agit d'un e-mail. De la même manière, un titre doit se produire à un emplacement particulier du document (unité aussi bien structurelle que sémantique) et sera formaté automatiquement selon la manière spécifiée par le concepteur dans la feuille de style pour les titres. Vous ne pouvez pas modifier le formatage de l'adresse e-mail ou du titre. Tout ce que vous pouvez faire est d'éditer le contenu de l'adresse e-mail ou du titre.

Dans certains cas, le contenu peut nécessiter une présentation particulière ; par exemple, une chaîne de texte doit être présentée en gras. Dans ces cas, la présentation doit être liée avec un élément structurel du document. Par exemple, une chaîne de texte qui doit être présentée en gras, sera séparée structurellement du contenu environnant par des balises que le concepteur de la feuille de style formatera en gras. Si vous, en tant que l'utilisateur du Authentic View souhaitez utiliser une telle chaîne de texte, vous devrez contenir la chaîne de texte dans l'élément de balise approprié. Pour plus d'information concernant la procédure à suivre, voir la commande Insérer l'élément dans la section [Assistant à la saisie Éléments](#) ⁹⁰⁸ de la documentation.

Utiliser RichEdit dans Authentic View


Dans le Authentic View, lorsque le curseur est placé dans un élément qui a été créé en tant qu'un composant RichEdit, les touches et les commandes dans la barre d'outils RichEdit (*capture d'écran ci-dessous*) sont activées. Dans le cas contraire, elles sont grisées.



Sélectionner le texte auquel vous souhaitez appliquer le style et spécifier le style avec les touches et les commandes de la barre d'outils RichEdit. RichEdit permet aux utilisateurs du mode Authentic View de spécifier la police, le poids, la décoration, la taille de la police, la couleur, la couleur de l'arrière-plan et l'alignement du texte. Le texte qui aura été stylisé sera contenu dans les balises de l'élément de style.

Insérer des entités

Dans les documents XML, certains caractères sont réservés pour le balisage et ne peuvent pas être utilisés dans du texte normal. Il s'agit de l'esperluette (&), de l'apostrophe ('), du caractère inférieur à (<), supérieur à (>) et des guillemets ("). Si vous souhaitez utiliser ces caractères dans vos données, vous devrez les insérer en tant que références d'entité, par le biais de l'[Assistant à la saisie Éléments](#) ⁹⁰⁸ (*capture d'écran ci-dessous*).



XML offre aussi la possibilité de créer des entités personnalisées. Celles-ci peuvent prendre la forme de : (i) caractères spéciaux qui ne sont pas disponibles sur votre clavier, (ii) des chaînes de texte que vous souhaitez réutiliser dans le contenu de votre document, (iii) des fragments de données XML, ou (iv) d'autres ressources comme des images. Vous pouvez [définir vos propres entités](#) ⁹³⁷ dans le cadre de l'application Authentic View. Une fois définies, ces entités apparaissent dans l'[Assistant à la saisie Éléments](#) ⁹⁰⁸ et peuvent être insérées comme dans le document.

Insérer des sections CDATA

Les sections CDATA sont des sections de texte dans un document XML que le parseur XML ne traite pas en tant que données XML. Elles peuvent être utilisées pour échapper de grandes sections de texte si vous ne souhaitez pas remplacer des caractères spéciaux par des références d'entités ; cela peut être le cas, par exemple, avec un code de programme ou un fragment XML qui doit être reproduit avec ses balises de marquage. Les sections CDATA peuvent se produire dans un contenu d'élément et sont délimitées par <![CDATA[et]]> au début et à la fin, respectivement. Par conséquent, la chaîne de texte]]> ne devrait pas se produire dans une section CDATA car elle marquerait la fin prématurée de la section. Dans ce cas, le caractère "supérieur à" devrait être échappé par sa référence d'entité (>). Pour insérer une section CDATA dans le cadre d'un élément, placer le curseur à l'emplacement désiré, cliquer avec la touche de droite et sélectionner **Insérer Section CDATA** depuis le menu contextuel. Pour voir la balise de section CDATA dans le Authentic View, [passer à l'affichage des balises](#) ⁹⁰³. En alternative, vous pouvez marquer le texte devant être inséré dans une section CDATA, puis sélectionner la commande **Insérer la section CDATA**.

Note : Les sections CDATA ne peuvent pas être insérées dans des champs d'entrée (c'est à dire dans des champs de texte et des champs à texte multiligne). Les sections CDATA peuvent uniquement être saisies dans des éléments qui sont affichés dans le Authentic View en tant que composants de contenu de texte.

Éditer et suivre les liens

Un hyperlien consiste en deux parties : le texte de lien et la cible du lien. Vous pouvez éditer le texte de lien en cliquant dans le texte et en l'éditant. Mais vous ne pouvez pas éditer la cible du lien. (La cible du lien est définie par le concepteur de la feuille de style (soit en saisissant une adresse cible statique soit en dérivant l'adresse cible depuis les données contenues dans le document XML)). Vous pouvez vous rendre à la cible du lien depuis le Authentic View en appuyant sur **Ctrl** et en cliquant sur le texte du lien. (Souvenez-vous : si vous cliquez simplement sur le lien, vous aboutirez à l'édition du texte de lien.)

12.2.2 Tables dans le Mode Authentic

Les trois types de table se répartissent dans deux catégories : les tables SPS (statiques et dynamiques) et les tables CALS/HTML.

Les tables SPS sont de deux types : statiques et dynamiques. Les tables SPS sont conçues par le designer de la StyleVision Power Stylesheet à laquelle votre document XML est lié. Vous ne pouvez pas insérer de table SPS dans le document XML, mais vous pouvez saisir des données dans des champs de table SPS et ajouter et supprimer les lignes des tables SPS dynamiques. La section ci-dessous concernant les [tables SPS](#)⁹²⁰ explique les fonctions de ces tables.

Les tables CALS/HTML sont insérées par vous, l'utilisateur du Authentic View. Leur objectif est de vous permettre d'insérer des tables à tout emplacement autorisé dans la hiérarchie du document, le cas échéant. Les fonctions d'édition des [Tables CALS/HTML](#)⁹²² et des [icônes d'édition de la table CALS/HTML](#)⁹²⁶ sont décrites ci-dessous.

12.2.2.1 Tables SPS

Deux types de tables SPS sont utilisées dans Authentic View : les tables statiques et les tables dynamiques.

Tables statiques

Les tables statiques ont une structure et un type de contenu des cellules fixes. Vous, en tant que l'utilisateur de Authentic View, pouvez saisir des données dans les cellules de table, mais vous ne pouvez pas changer la structure de ces tables (donc ajouter des lignes ou des colonnes, etc.) ou modifier le type de contenu d'une cellule. Vous saisissez des données soit en entrant du texte soit en sélectionnant à partir d'options présentées sous la forme de cases à cocher ou de boutons radio ou en tant que liste dans une liste de choix. Une fois avoir saisi les données, vous pouvez les éditer.

Nanonull, Inc.	
Street:	119 Oakstreet, Suite 4876
City:	Vereno
State & Zip:	DC 29213
Phone:	+1 (321) 555 5155
Fax:	+1 (321) 555 5155 - 9
E-mail:	office@nanonull.com

Note : Les icônes ou les commandes d'édition des tables dynamiques **ne doivent pas** être utilisées pour éditer des tables statiques.

Tables dynamiques

Les tables dynamiques ont des lignes qui représentent une structure de données répétitives, donc chaque ligne a une structure de données identique (ce qui n'est pas le cas avec des tables statiques). C'est pourquoi vous pouvez effectuer des opérations de ligne : apposer une ligne, insérer une ligne, déplacer une ligne vers le haut, déplacer une ligne vers le bas, et supprimer des lignes. Ces commandes sont disponibles sous le menu **Authentic** et en tant qu'icônes dans la barre outils (affiché ci-dessous).



Pour utiliser ces commandes, placer le curseur n'importe où dans la ligne appropriée et sélectionner la commande nécessaire.

Administration

First	Last	Title	Ext	EMail	Shares	Leave		
						Total	Used	Left
Vernon	Callaby	Office Manager	581	v.callaby@nanonull.com	1500	25	4	21
Frank	Further	Accounts Receivable	471	f.further@nanonull.com	0	22	2	20
Loby	Matise	Accounting Manager	963	l.matise@nanonull.com	add Shares	25	7	18
Employees: 3 (20% of Office, 9% of Company)					Shares: 1500 (13% of Office, 6% of Company)			
Non-Shareholders: Frank Further, Loby Matise.								

Pour vous déplacer parmi les cellules de la table, utiliser les touches fléchées Haut, Bas, Gauche, Droite. Pour vous déplacer d'une cellule à une autre, utiliser la touche **Tab**. Appuyer sur la touche **Tab** dans la dernière cellule de la dernière ligne crée une nouvelle ligne.


12.2.2.2 Tables CALS/HTML

Les tables CALS/HTML peuvent être insérées par vous, l'utilisateur du Authentic View pour certaines structures de données XML qui ont été spécifiées pour afficher un format de table. Trois étapes doivent être effectuées pour travailler avec des tables CALS/HTML : insérer la table ; la formater ; et saisir les données. Les commandes pour travailler avec les tables CALS/HTML sont disponibles en tant qu'icônes dans la barre d'outils (voir [icônes d'édition de table CALS/HTML](#) ⁹²⁶).


Insérer les tables

Pour insérer une table CALS/HTML, procéder comme suit :

1. Placer votre curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer la table, et cliquer sur l'icône . (Veuillez noter que l'endroit où vous pouvez insérer des tables est déterminé par le schéma.) Le dialogue Insérer la table (*capture d'écran ci-dessous*) apparaît. Ce dialogue recense toutes les structures de données d'éléments XML pour lesquelles une structure de table a été définie. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, l'élément `informaltable` et l'élément `table` ont tous les deux été définis en tant que table CALS et en tant que table HTML.



2. Sélectionner l'entrée contenant l'élément et le modèle de table que vous souhaitez insérer et cliquer sur **OK**.
3. Dans le dialogue suivant (*capture d'écran ci-dessous*), sélectionner le numéro des colonnes et des lignes et spécifier si un en-tête et/ou un pied de page doit être ajouté à la table et si toute la table doit être étendue sur la largeur totale disponible. Cliquer **OK** une fois terminé.



La table suivante a été créée pour afficher les spécifications données dans le dialogue ci-dessus.

En utilisant les commandes de menu **Table**, vous pouvez ajouter et supprimer des colonnes et créer des joints et des divisions de colonnes et de lignes. Mais pour commencer, vous devez créer une structure large.


Formater les tables et la saisie les données

Le formatage de table aura déjà été attribué au design du document. Néanmoins, vous pourrez, dans certaines circonstances, modifier le formatage de table. Ces circonstances sont les suivantes :

- Les éléments correspondants aux éléments de structure de table divers doivent avoir les propriétés de table CALS ou HTML pertinentes définies en tant qu'attributs (dans le schéma XML sous-jacent). Seuls les attributs qui sont définis seront disponibles pour le formatage. Si, dans le design, les valeurs ont été définies pour ces attributs, vous pourrez substituer ces valeurs dans le Authentic View.
- Dans le design aucun attribut `style` contenant les styles CSS doivent avoir été définis. Si un attribut de style contenant des styles CSS a été spécifié pour un élément, l'attribut `style` a une précedence au-dessus de tout autre attribut de formatage défini sur cet élément. En résultat, tout formatage spécifié dans Authentic View sera substitué.


Pour formater une table, une ligne, une colonne ou une cellule, procéder comme suit :

1. Placer le curseur dans n'importe quel endroit de la table et cliquer sur l'icône  (Propriétés de table). Le dialogue Propriétés de table s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*), dans lequel vous pouvez spécifier le formatage pour la table, pour une ligne, une colonne ou une cellule.



2. Définir les propriétés d'espacement de cellule et de remplissage de la cellule sur "0". Votre table ressemble maintenant à celle ci-dessous :

3. Placer le curseur dans la première ligne pour la formater et cliquer sur l'icône  (Propriétés de table). Cliquer sur l'onglet **Ligne**.



Puisque la première ligne sera la ligne d'en-tête, définir une couleur d'arrière-plan pour faire ressortir cette ligne par rapport aux autres. Veuillez noter les propriétés Ligne qui ont été définies dans la figure ci-dessus. Ensuite, saisir le texte de l'en-tête de colonne. Votre table devrait ressembler à la figure ci-dessous :

Name	Telephone	Email

Veuillez noter que l'alignement est centré, tel que spécifié.

4. À présent, si, par exemple, vous souhaitez diviser la colonne "Telephone" en deux sous-colonnes "Office" et "Home", dans lequel cas vous devrez diviser la largeur de la colonne "Telephone" en deux colonnes. Tout d'abord, néanmoins, nous allons diviser la portée verticale de la cellule de l'en-tête pour en faire une ligne de sous-en-tête. Placer le curseur dans la cellule "Telephone" et cliquer sur l'icône  (Partager verticalement). Votre table devrait ressembler à la figure ci-dessous :

Name	Telephone	Email

5. À présent, placer le curseur dans la cellule contenant "Telephone", et cliquer sur l'icône  (Partager horizontalement). Ensuite saisir dans les en-têtes de colonne "Office" et "Home". Votre table devrait ressembler à la figure ci-dessous :

Name	Telephone		Email
	Office	Home	

À présent, vous devrez partager la largeur horizontale de chaque cellule dans la colonne "Telephone".

Vous pouvez aussi ajouter et supprimer des colonnes et des lignes et aligner verticalement du contenu de cellule, en utilisant les icônes d'édition de table. Les icônes d'édition de table CALS/HTML sont décrites dans la section titrée [Icônes d'édition de table CALS/HTML](#) ⁹²⁶.

Se déplacer dans les cellules de la table

Pour vous déplacer dans les cellules de la table CALS/HTML, utiliser les touches fléchées Haut, Bas, Gauche, Droite.

Saisir les données dans une cellule

Pour saisir les données dans une cellule, placer le curseur dans la cellule et saisir les données.

Formater un texte

Les textes contenus dans une table CALS/HTML, comme pour l'autre texte dans le document XML, doivent être formatés à l'aide d'élément ou d'attributs XML. Pour ajouter un élément, marquer le texte et double-cliquer sur l'élément nécessaire dans l'Assistant à la saisie Éléments. Pour spécifier une valeur d'attribut, placer le curseur dans le fragment de texte et saisir la valeur d'attribut nécessaire dans l'Assistant à la saisie Éléments. Une fois avoir formaté les textes d'en-tête en gras, votre table ressemblera à cela :

Name	Telephone		Email
	Office	Home	

Le texte ci-dessus a été formaté en marquant le texte puis en double-cliquant l'élément `strong`, pour lequel un modèle global existe qui spécifie "gras" en tant que le poids de la police. Le formatage de texte est visible immédiatement.

Note : pour afficher le formatage de texte dans Authentic View, un modèle global, avec le formatage de texte nécessaire doit avoir été créé dans StyleVision pour l'élément en question.

12.2.2.3 Icônes d'édition de table CALS/HTML

Les commandes nécessaires pour éditer les tables CALS/HTML sont disponibles sous la forme d'icônes dans la barre outils. Vous trouverez la liste ci-dessous. Veuillez noter que des commandes de menu correspondantes existent pour chacune de ces icônes. Pour une description complète de l'utilisation de Tables CALS/HTML, voir [Tables CALS/HTML](#) ⁹²².

Insérer table



La commande "Insérer la table" insère une **table CALS/HTML** à la position actuelle du curseur.

Supprimer table



La commande "Supprimer la table" supprime la table active actuellement.

Apposer une ligne



La commande "Apposer une ligne" appose une ligne à la fin de la table active actuellement.

Apposer une colonne



La commande "Apposer une colonne" appose une colonne à la fin de la table active actuellement.

Insérer une ligne



La commande "Insérer une ligne" insère une ligne au-dessus de la position actuelle du curseur dans la table active actuellement.

Insérer une colonne



La commande "Insérer une colonne" insère une colonne à gauche de la position actuelle du curseur dans la table active actuellement.

Joindre cellule gauche



La commande "Joindre cellule gauche" joint la cellule actuelle (position actuelle du curseur) avec la cellule à sa gauche. Les balises des deux cellules demeurent dans la nouvelle cellule, les en-têtes de colonne demeurent inchangés et sont concaténés.

Joindre cellule droite



La commande "Joindre cellule droite" joint la cellule actuelle (position actuelle du curseur) avec la cellule à sa droite. Les contenus des deux cellules sont concaténés dans la nouvelle cellule.

Joindre cellule en-dessous



La commande "Joindre cellule en-dessous" joint la cellule actuelle (position actuelle du curseur) avec la cellule en-dessous. Les contenus des deux cellules sont concaténés dans la nouvelle cellule.

Joindre cellule au-dessus



La commande "Joindre cellule au-dessus" joint la cellule actuelle (position actuelle du curseur) avec la cellule au-dessus. Les contenus des deux cellules sont concaténés dans la nouvelle cellule.

Partager la cellule horizontalement



La commande "Partager la cellule horizontalement" crée une nouvelle cellule à droite de la cellule active actuellement. La taille des deux cellules est la même que la cellule originale.

Partager la cellule verticalement



La commande "Partager la cellule verticalement" crée une nouvelle cellule en-dessous de la cellule active actuellement.

Aligner en haut



Cette commande aligne les contenus de la cellule dans le haut de la cellule.

Centrer verticalement



Cette commande recentre les contenus de la cellule.

Aligner en bas




Cette commande aligne les contenus de la cellule dans le bas de la cellule.

Propriétés de table



La commande "Propriétés de table" ouvre le dialogue Propriétés de table. Cette icône est uniquement active pour les tables HTML, elle ne peut pas être cliquée pour les tables CALS.



12.2.3 Éditer une BD

Dans le Authentic View, vous pouvez éditer des tables de bases de données (BD) et réenregistrer les données dans une BD. Cette section contient une description complète des fonctions d'interface à votre disponibilité lorsque vous éditez une table de BD. Les points généraux suivants doivent être notés :

- Le nombre d'enregistrements dans une table de BD qui est affiché dans Authentic View peut avoir été limité délibérément par le concepteur de la StyleVision Power Stylesheet pour rendre le design plus compact. Dans ces cas, seul ce nombre limité d'enregistrements sera chargé initialement dans Authentic View. À l'aide des icônes de navigation de ligne de table de BD (voir [Parcourir une table de BD](#) ⁹²⁹), vous pouvez charger et afficher les autres enregistrements dans la table de BD.
- Vous pouvez effectuer une [requête de la BD](#) ⁹²⁹ pour afficher certains enregistrements.
- Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des enregistrements BD et réenregistrer vos changements dans la BD. Voir [Modifier une table de BD](#) ⁹³³.


Note : Dans le Mode Authentic, les données provenant d'une base de données SQLite ne peuvent pas être éditées. Lorsque vous tentez d'enregistrer des données SQLite depuis le Mode Authentic, une fenêtre de messages vous informera de cette limitation.

12.2.3.1 Parcourir une table de BD

Les commandes permettant de parcourir des lignes de table de BD sont disponibles sous la forme de touches dans le document Authentic View. Généralement, un volet de navigation comportant quatre ou cinq touches accompagne chaque table de BD.



Les icônes fléchées sont, de gauche à droite, Aller au premier enregistrement dans la table de BD ; Aller à l'enregistrement précédent ; Ouvrir le dialogue Aller à l'enregistrement (*capture d'écran ci-dessous*) ; Aller à l'enregistrement suivant et Aller au dernier enregistrement.



Pour parcourir une table de BD, cliquer sur la touche requise.

Bases de données XML

Dans le cas des BD XML, comme les IBM DB2, une cellule (ou ligne) contient un seul document XML, donc une seule ligne est chargée dans le Authentic View à la fois. Pour charger un document XML qui se trouve dans une autre ligne, utiliser la commande de menu [Authentic | Sélectionner Nouvelle ligne avec les données XML pour](#) ¹¹¹⁵


12.2.3.2 Requêtes BD

Une requête BD vous permet de requêter les enregistrements d'une table affichée dans le Authentic View. Une requête est effectuée pour une table individuelle et seule une requête peut être effectuée pour chaque table. Vous pouvez effectuer une requête à tout moment pendant l'édition. Si des modifications non enregistrées se trouvent dans votre document Authentic View au moment de la soumission de la requête, vous serez invité à enregistrer **tous** les changements effectués dans le document ou bien d'éliminer **tous** les changements. Veuillez noter que même les changements effectués dans d'autres tables seront enregistrés/éliminés. Une fois avoir soumis la requête, la table est rechargée à l'aide des conditions de requête.


Note : Si vous voyez apparaître un message vous indiquant que trop de tables sont ouvertes, vous pourrez réduire le nombre de tables ouvertes en utilisant une requête pour filtrer certaines des tables.

Pour créer et soumettre une requête :

1. Cliquer sur la touche Requête  pour la table désirée afin d'ouvrir le dialogue Éditer la requête de base de données (*voir capture d'écran*). Ce bouton apparaît généralement en haut de chaque table BD ou en-dessous. Si la touche Requête n'apparaît pas pour une table, c'est que le concepteur de la StyleVision Power Stylesheet n'a pas activé la fonction de requête BD pour cette table.



2. Cliquer sur la touche **Apposer ET** ou **Apposer OU**. Cela vous permettra d'apposer un critère vide pour la requête (affiché ci-dessous).



3. Saisir l'expression pour le critère. Une expression consiste en : (i) un nom de champ (disponible depuis la liste de choix associée) ; (ii) un opérateur (disponible depuis la liste de choix associée) ; et (iii) une valeur (à saisir directement). Pour plus de détails concernant la construction d'expressions voir la section [Expressions dans les critères](#) ⁹³¹.
4. Si vous souhaitez ajouter encore un critère, cliquer sur la touche **Apposer ET** ou **Apposer OU** selon l'opérateur logique (ET et OU) que vous souhaitez utiliser pour joindre les deux critères. Ensuite,

ajouter le nouveau critère. Pour plus de détails concernant les opérateurs logiques, voir la section [Réordonner les critères dans les requêtes BD](#)⁹³².

Expressions dans les critères

Les expressions dans les critères de requête BD consistent en un nom de champ, un opérateur et une valeur. Les **noms de champ disponibles** sont les éléments enfants de la table de données de niveau supérieur sélectionnée ; les noms de ces champs sont recensés dans une liste de choix (*voir capture d'écran ci-dessus*). Les **opérateurs** que vous pouvez utiliser sont regroupés ci-dessous :


=	Égale à
<>	N'est pas égale à
<	Inférieur à
<=	Inférieur ou égale à
>	Supérieur à
>=	Supérieur ou égale à
LIKE	Phonétiquement semblable à
NOT LIKE	N'est pas phonétiquement semblable à
IS NULL	Est vide
NOT NULL	N'est pas vide

Si IS NULL ou NOT NULL a été sélectionné, le champ de valeur est désactivé. Les **Valeurs** doivent être saisies sans guillemets (ou tout autre délimiteur). Les valeurs doivent présenter le même formatage que celui du champ de BD correspondant ; sinon l'expression évaluera à `FALSE`. Par exemple, si un critère pour un champ de type de données `date` dans une BD MS Access a une expression `StartDate=25/05/2004`, l'expression évaluera à `FALSE` parce que le type de données `date` dans une BD MS Access a un format `YYYY-MM-DD`.

Utiliser des paramètres avec les requêtes BD

Vous pouvez saisir le nom d'un **paramètre** en tant que la valeur d'une expression lorsque vous créez des requêtes. Les paramètres sont des variables qui peuvent être utilisées au lieu des valeurs littérales dans des requêtes. Lorsque vous les saisissez dans une expression, sa valeur est utilisée dans l'expression. Les paramètres qui sont disponibles ont été définis par le concepteur de SPS dans la SPS et peuvent être consultés dans le dialogue Afficher paramètres (*voir capture d'écran ci-dessous*). Une valeur par défaut a été attribuée aux paramètres dans la SPS. Celle-ci peut être contournée en passant une valeur au paramètre par le biais de la ligne de commande (si et quand le document de sortie est compilé par le biais de la ligne de commande).


Afin de consulter les paramètres définis pour la SPS, cliquer sur la touche **Paramètres** dans le dialogue Éditer la requête de base de données. Le dialogue **Afficher les paramètres** s'ouvre (*voir capture d'écran*).



Le dialogue Afficher paramètres contient **tous** les paramètres qui ont été définis pour la feuille de style dans la SPS et les paramètres doivent être édités dans le design de la feuille de style.

Réordonner les critères dans les requêtes BD

La structure logique de la Requête de BD et les relations entre deux critères ou ensembles de critères est indiquée graphiquement. Chaque niveau de la structure logique est indiquée par un crochet. Deux critères ou ensembles de critères adjacents indiquent l'opérateur ET, alors que si deux critères sont séparés par le mot OU, alors l'opérateur OU sera indiqué. Les critères sont présentés en retrait, afin de permettre une lecture plus claire de la structure logique de la requête de BD.



La requête de BD affichée dans la capture d'écran ci-dessus peut être représentée dans le texte sous la forme suivante :


```
State=CA AND (City=Los Angeles OR City=San Diego OR (City=San Francisco AND CustomerNr=25))
```

Vous pouvez réorganiser la requête de BD en déplaçant un critère ou un ensemble de critères vers le haut ou vers le bas par rapport aux autres critères dans la requête de BD. Pour déplacer un critère ou un ensemble de critères, procéder comme suit :

1. Sélectionner le critère en cliquant dessus, ou sélectionner un niveau entier en cliquant sur le crochet qui représente ce niveau.
2. Cliquer sur la touche Haut ou Bas dans le dialogue.

Les points suivants doivent être notés :

- Si le critère adjacent dans la direction du mouvement se trouve au même niveau, les deux critères échangent leur place.
- Un ensemble de critères (c.à.d. un critère dans un crochet) change de position dans le même niveau ; il ne change pas de niveau.
- Un critère individuel change de position dans le même niveau. Si le critère adjacent se trouve plus en avant ou en arrière (donc, pas au même niveau), alors le critère sélectionné se déplacera vers l'extérieur/intérieur, **un niveau à la fois**.

Pour supprimer un critère dans une requête de BD, sélectionner le critère et cliquer sur **Supprimer**.

Modifier une requête BD

Pour modifier une requête de BD:

1. Cliquer sur la touche Requête . Le dialogue Éditer la requête de base de données s'ouvre. Vous pouvez maintenant éditer les expressions dans un des critères recensés, ajouter le nouveau critère, réordonner le critère ou supprimer le critère dans la requête de BD.
2. Cliquer sur **OK**. Les données provenant de la BD sont automatiquement rechargées dans Authentic View pour réfléchir les modifications de la requête de BD.

12.2.3.3 Modifier une table de BD

Ajouter un enregistrement

Pour ajouter un enregistrement dans une table de BD :

1. Placer le curseur dans la ligne de table de BD et cliquer sur l'icône  (pour apposer une ligne) ou sur l'icône  (pour insérer une ligne). Cela crée un nouvel enregistrement dans le fichier temporaire XML.
2. Cliquer sur la commande **Fichier | Enregistrer données XML Authentic...** pour ajouter le nouvel enregistrement dans la BD. Dans Authentic View, une ligne pour le nouvel enregistrement est apposée à l'affichage de table de BD. L'item `AltovaRowStatus` pour cet enregistrement est défini sur `A` (pour Ajouter).

Lorsque vous saisissez des données pour le nouvel enregistrement, celui-ci sera saisi en gras et souligné. Cela vous permet de différencier entre les enregistrements ajoutés et les enregistrements existants ; si les enregistrements existants n'ont pas été formatés avec ces propriétés de formatage de texte. Les erreurs de type de données sont marquées par un affichage rouge.

Le nouvel enregistrement est ajouté à la BD lorsque vous cliquez sur **Fichier | Enregistrer données XML Authentic....** Une fois qu'un nouvel enregistrement a été enregistré sur la BD, son champ `AltovaRowStatus` est initialisé (indiqué par ---) et l'enregistrement est affiché dans Authentic View en tant qu'un enregistrement normal.

Modifier un enregistrement

Pour modifier un enregistrement, placez le curseur à l'endroit nécessaire dans la table de BD et éditez l'enregistrement comme requis. Si le nombre d'enregistrements affichés est limité, vous devrez éventuellement chercher l'enregistrement requis (voir [Parcourir une table BD](#) ⁹²⁹).

Lorsque vous modifiez un enregistrement, les entrées dans tous les champs de l'enregistrement sont soulignées et l'item `AltovaRowStatus` de toutes les instances primaires de cet enregistrement est configuré sur `U` (pour Updated (mis à jour)). Toutes les instances secondaires de cet enregistrement ont leur `AltovaRowStatus` configuré sur `u` (minuscule). Les instances primaires et secondaires d'un enregistrement sont définies par la structure de la BD et correspondent au schéma XML généré. Par exemple, si une table Adresse est contenue dans une table Client, alors la table Adresse peut se produire dans le Document de Design dans deux types d'instanciation : en tant que la table Adresse elle-même et dans le cadre des instanciations de la table Client. Quel que soit l'un des deux types qui est modifié, il s'agira donc du type qui a été modifié principalement. Les autres types (il peut y avoir plus qu'un seul autre type) sont les types secondaires. Les erreurs de type de données sont marquées par un affichage en rouge.

Les modifications sont enregistrées dans la BD en cliquant sur **Fichier | Enregistrer données XML Authentic....** Après qu'un enregistrement modifié ait été enregistré sur la BD, son champ `AltovaRowStatus` est initialisé (indiqué avec ---) et l'enregistrement est affiché dans Authentic View en tant qu'un enregistrement normal.

Notez les points suivants :

- Si un seul champ d'un enregistrement est modifié dans Authentic View, c'est tout l'enregistrement qui sera mis à jour lorsque les données seront enregistrées sur la BD.
- La valeur de date `0001-01-01` est définie en tant que valeur `NULL` pour certaines BD et peuvent déclencher un message d'erreur.

Supprimer un enregistrement

Pour supprimer un enregistrement :

1. Placer le curseur dans la ligne représentant l'enregistrement à supprimer et cliquer sur l'icône . L'enregistrement à supprimer est marqué par un texte barré. `AltovaRowStatus` est configuré comme suit : les instances primaires de l'enregistrement sont définies sur `D` ; les instances secondaires sur `d` ; et les enregistrements indirectement supprimés sur `X`. Les enregistrements indirectement supprimés sont des champs dans l'enregistrement supprimé qui sont conservés dans une table séparée. Par exemple, une table Adresse peut être incluse dans une table Client. Si un enregistrement Client est supprimé, son enregistrement Adresse correspondant sera supprimé indirectement. Si un enregistrement Adresse dans la table Client est supprimé, l'enregistrement Adresse dans la table Client sera supprimé principalement, mais le même enregistrement sera supprimé secondairement dans une table Adresse indépendante si cela a été instancié.
2. Cliquer sur **Fichier | Enregistrer données XML Authentic** pour enregistrer des modifications dans la BD.

Note : Enregistrer les données sur la BD réinitialise la commande Annuler, vous ne pourrez donc pas annuler des actions qui ont été effectuées avant l'enregistrement.

12.2.4 Travailler avec des dates

Vous disposez de deux manières pour éditer les dates dans Authentic View:

- Les dates sont saisies ou modifiées à l'aide du [Sélectionneur de date](#) ⁹³⁵.
- Les dates sont saisies ou modifiées en [saisissant la valeur](#) ⁹³⁶.

La méthode que l'utilisateur d'Authentic View utilisera est définie dans la SPS. Les deux méthodes sont décrites dans les deux sous-sections de cette section.

Note sur les formats de date

Dans le document XML, les dates peuvent être stockées dans un des divers types de données. Chacun de ces types de données exige que la date soit stockée dans un format lexical particulier pour que le document XML soit valide. Par exemple, le type de données `xs:date` exige un format lexical de type `YYYY-MM-DD`. Si la date dans un nœud `xs:date` est saisie dans un autre format que celui-ci, le document XML sera invalide.

Afin de vous assurer que la date est saisie dans le format correct, le concepteur de la SPS peut inclure le Sélecteur de date graphique dans son design. Cela permet d'assurer que la date sélectionnée dans le Sélecteur de date est saisie dans le format graphique correct. S'il n'y a pas de Sélecteur de données, le Authentic View devra veiller à saisir la date dans le format lexical correct. Valider le document XML peut fournir des astuces utiles concernant le format lexical requis.

12.2.4.1 Sélectionneur de date

Le Sélectionneur de date est un calendrier graphique utilisé pour saisir des dates dans un format standard dans le document XML. Le fait de disposer d'un format standard est important pour le traitement des dates dans le document. L'icône du Sélectionneur de date apparaît près du champ de date qu'elle modifie (voir *capture d'écran*).



Afin d'afficher le Sélectionneur de date (voir *capture d'écran*), cliquer sur l'icône de Sélectionneur de date.

Location of logo:

Last Updated: 2003-09-01

Nanonull, Inc.

Location:

September 2003

M	T	W	T	F	S	S
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

Today No Timezone

Pour sélectionner une date, cliquer sur la date, le mois, ou l'année désirée. La date est saisie dans le document XML et la date dans l'affichage est modifiée conformément. Vous pouvez aussi saisir un fuseau horaire le cas échéant.

12.2.4.2 Entrée de texte

Pour les champs de date qui ne possèdent pas de Sélectionneur de date (*voir capture d'écran*), vous pouvez éditer la date directement en saisissant la nouvelle valeur.

Invoice Number: 001
2006-03-10
Customer: The ABC Company
Invoice Amount: 40.00

Erreurs

Les types d'erreur suivants seront marqués d'un indicateur :

- Si vous éditez une date et que vous la modifiez de manière à ce qu'elle sorte de la plage valide, la date passe au rouge pour vous avertir de l'erreur. Si vous placez le curseur de la souris sur la date invalide, un message d'erreur apparaît (*voir capture d'écran*).

Invoice Number: 001
2006-03-32
Customer: ERROR: Invalid value for datatype date in element
Invoice Amount: 40.00

- Si vous essayez de modifier le format de la date, la date passe en rouge pour vous avertir de l'erreur. (Dans la capture d'écran ci-dessous, les barres obliques sont utilisées au lieu des traits d'union).

Invoice Number: 001 2006/03/10 Customer: The ABC Company Invoice Amount: 40.00

12.2.5 Définir les entités

À propos des entités

Vous pouvez définir des entités à utiliser dans le Authentic View, que votre document soit basé sur un DTD ou un Schéma XML. Une fois définies, ces entités sont affichées dans l'Assistant à la saisie Entités et dans le sous-menu **Insérer entité** du menu contextuel. Lorsque vous double-cliquez sur une entité dans l'Assistant à la saisie Entités, cette entité est insérée à l'endroit du point d'insertion du curseur.

Une entité est utile si vous utilisez une chaîne de texte, un fragment XML, ou certaines des autres ressources externes dans plusieurs emplacements de votre document. Vous définissez l'entité, constituée en principe d'un nom bref qui symbolise les données requises dans le dialogue Définir les entités. Une fois avoir défini une entité, vous pourrez l'utiliser dans plusieurs endroits de votre document. Cela vous permet d'économiser du temps et facilite considérablement l'entretien.


Types d'entités

Il existe deux types d'entités que vous pouvez utiliser dans votre document : une **entité parsée**, soit des données XML (soit une chaîne de texte ou un fragment d'un document XML), ou une **entité non parsée**, soit des données non-XML comme un fichier binaire (généralement un graphique, un son ou un objet multimédia). Chaque entité porte un nom et une valeur. Dans le cas des entités parsées, l'entité est un espace réservé pour les données XML. La valeur de l'entité est soit les données XML elles-mêmes ou une URI qui pointe vers un fichier `.xml` qui contient les données XML. Dans le cas des entités non parsées, la valeur de l'entité est une URI qui pointe vers le fichier de données non-XML.

Définir les entités

Pour définir une entité :

1. Cliquer sur **Authentic | Définir les entités XML**. Cela permet d'ouvrir le dialogue Définir les entités (capture d'écran ci-dessous).



2. Saisir le nom de votre entité dans le champ Nom. Il s'agit du nom qui apparaîtra dans l'Assistant à la saisie Entité.
3. Saisir le type d'entité depuis la liste déroulante dans le champ Type. Les types suivants sont possibles : une entité **Interne** est une entité pour laquelle le texte à utiliser est stocké dans le document XML lui-même. La sélection de **PUBLIC** ou de **SYSTEM** spécifie que la ressource est située en-dehors du fichier XML, et qu'elle sera située avec l'utilisation d'un identificateur public ou un identificateur de système respectivement. Un identificateur de système est une URI qui donne l'emplacement de la ressource. Un identificateur public est un identificateur indépendant de l'emplacement qui permet à certains processeurs d'identifier la ressource. Si vous spécifiez aussi bien un identificateur public que système, l'identificateur public résout à l'identificateur système, et l'identificateur système est utilisé.
4. Si vous avez utilisé PUBLIC en tant que Type, saisir l'identificateur public de votre ressource dans le champ PUBLIC. Si vous avez sélectionné Internal ou SYSTEM en tant que votre Type, le champ PUBLIC est désactivé.
5. Dans le champ Valeur/Chemin, vous pouvez saisir un des items suivants :
 - Si le type d'entité est Interne, saisir la chaîne de texte que vous souhaitez en tant que la valeur de votre entité. Ne pas saisir de guillemets pour délimiter la saisie. Les guillemets que vous saisissez seront traités en tant que partie de la chaîne de texte.
 - Si le type d'entité est SYSTEM, saisir l'URI de la ressource ou sélectionner une ressource sur votre réseau local en utilisant la touche Parcourir. Si la ressource contient des données parsées, il doit s'agir d'un fichier XML (il doit donc avoir une extension `.xml`). En alternative, la ressource peut être un fichier binaire, comme un fichier GIF.
 - Si le type d'entité est PUBLIC, vous devrez saisir en plus un identificateur dans ce champ.
6. L'entrée NDATA indique au processeur que cette entité ne doit pas être parsée mais envoyée au processeur approprié. Le champ NDATA doit donc contenir certaines valeurs pour indiquer que l'entité est une entité non-parsée.

Fonctions de dialogue

Le dialogue Définir entités vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Apposer des entités
- Insérer des entités
- Supprimer des entités
- Trier des entités par la valeur alphabétique de toute colonne en cliquant sur l'en-tête de colonne ; cliquer une fois pour trier dans l'ordre ascendant, cliquer deux fois pour trier dans l'ordre descendant.
- Redimensionner la fenêtre de dialogue et la largeur des colonnes.

- Verrouillage. Une fois qu'une entité est utilisée dans le document XML, elle est verrouillée et ne peut pas être éditée dans le dialogue Définir entités. Les entités verrouillées sont indiquées par un symbole de cadenas dans la première colonne. Le verrouillage d'une entité permet de garantir que le document XML soit valide par rapport aux entités. (Le document serait invalide si une entité est référencée mais pas définie.)
- Les entrées double sont marquées.

Limitations des entités

- Une entité contenue dans une autre entité n'est pas résolue, soit dans le dialogue, le Authentic View, ou la sortie XSLT, et le caractère esperluette d'une telle entité est affiché dans sa forme échappée : `&#p;`.
- Les entités non-parsées qui ne sont pas des fichiers d'image ne sont pas résolues dans le Authentic View. Si une image dans le design est définie pour lire une entité non parsée externe et dont l'URI est configurée pour être un nom d'entité (par exemple : 'logo'), alors ce nom d'entité peut être défini dans le dialogue Définir entités (*capture d'écran ci-dessus*) en tant qu'une entité non-parsée externe avec une valeur qui résout à l'URI du fichier image (comme cela a été fait pour l'entité `logo` dans la capture d'écran ci-dessus).

12.2.6 Signatures XML

Une SPS peut être conçue avec une signature XML configurée pour le Authentic View. Lorsque les signatures XML sont activées dans la SPS, l'utilisateur du Authentic View peut signer numériquement le fichier Authentic XML par le biais de l'activation de la signature. Une fois que le document a été signé, toute modification entraînera une vérification de la signature. Lorsqu'un document Authentic XML signé est ouvert dans le Authentic View de tout produit Altova, le processus de vérification sera exécuté sur le document et le résultat de la vérification sera affiché dans une fenêtre.

Note : les signatures XML peuvent être utilisées et seront vérifiées, dans le Mode Authentic des éditions Enterprise et Professional des produits Altova suivants : Authentic Desktop, Authentic Browser, XMLSpy et StyleVision.

Actions de signature XML

Les actions d'utilisateur du Mode Authentic suivantes sont possibles :

- *Choisir le certificat/mot de passe :* les signatures sont authentifiées avec un certificat ou un mot de passe. L'objet de l'authentification (certificat ou mot de passe) est exigé tout d'abord lorsque la signature est créée et à nouveau lorsqu'il est vérifié. Si un document XML Authentic a une SPS avec activation de la signature qui lui est attribuée, la SPS peut spécifier un certificat ou un mot de passe par défaut pour la signature. Qu'un certificat ou un mot de passe par défaut ait été spécifié ou pas, la signature peut être configurée pour permettre à l'utilisateur du Authentic View de sélectionner son propre certificat ou un mot de passe. L'utilisateur du Authentic View peut y recourir à tout moment dans le dialogue Signature XML (*capture d'écran ci-dessous*). La sélection d'un certificat ou d'un mot de passe personnel annule le certificat ou le mot de passe par défaut. Le certificat ou le mot de passe personnel est stocké dans la mémoire et est utilisé pour la session actuelle. Si, après qu'un certificat ou un mot de passe personnel ait été sélectionné, l'utilisateur du Authentic View ferme le fichier ou l'application, la SPS repasse à ses paramètres par défaut pour le certificat ou le mot de passe.

- **Signer le document:** le document XML Authentic peut être signé automatiquement ou manuellement. La signature automatique aura été spécifiée dans la configuration de la signature par le concepteur de la SPS et entraîne la signature automatique du document XML Authentic lors de l'enregistrement. Si l'option de signature automatique n'a pas été activée, le document peut être signé manuellement. Pour ce faire, cliquer sur l'icône  dans la barre d'outils Signature XML ou avec la commande **Authentic | Signature XML**, et, dans le dialogue Signature XML qui apparaît (*capture d'écran ci-dessus*), cliquer sur la touche **Signer Document**. Veuillez noter que la signature du document avec une signature intégrée nécessiterait que le schéma permette l'élément `Signature` en tant que le dernier élément enfant de l'élément racine (document). Sinon, le document sera invalide par rapport au schéma. Lors de la signature du document, l'objet d'authentification et le placement de la signature sont déterminés conformément à la configuration de la signature. Vous devez vous assurer que vous avez accès à l'information d'authentification. Pour plus d'information à ce propos, consulter votre concepteur de SPS.
- **Vérifier le document XML Authentic :** si une les Signatures XML sont activées dans la SPS, le processus de vérification sera exécuté sur la signature à chaque fois que le document XML du Authentic View est chargé. Si le mot de passe ou l'information de la clé de certificat n'est pas enregistrée avec la SPS et la signature, respectivement, l'utilisateur du Authentic View sera invité à saisir le mot de passe ou à sélectionner un certificat pour la vérification. Veuillez noter que si une signature intégrée est générée, elle sera enregistrée avec le fichier XML lorsque celui-ci est enregistré. La signature générée doit être supprimée explicitement (par le biais de la touche **Supprimer la signature** du dialogue Signature XML ; *voir capture d'écran ci-dessus*) si vous ne souhaitez pas l'enregistrer avec le fichier XML. De même, si une signature détachée est générée, elle aussi doit être supprimée si cela n'est pas requis.

12.2.7 Images dans le Mode Authentic

Authentic View vous permet de spécifier des images qui seront utilisées dans le document de sortie final (HTML, RTF, PDF et Word 2007+). Vous devriez noter que certains formats d'image ne sont pas toujours pris en charge dans certains formats ou certaines applications. Par exemple, le format SVG est pris en charge dans PDF, mais pas dans RTF et nécessiterait un add-on de navigateur pour pouvoir être consultés dans HTML. Ainsi, lorsque vous sélectionnez un format d'image, veuillez vous assurer de sélectionner un format qui est pris en charge dans les formats de sortie de votre document. La plupart des formats d'image sont pris en charge sur tous les formats de sortie (*voir la liste ci-dessous*).

Authentic View est basé sur Internet Explorer, et est capable d'afficher la plupart des formats d'image que votre version d'Internet Explorer peut afficher. Les formats d'image utilisés communs suivants sont pris en charge :

- GIF
- JPG
- PNG
- BMP
- WMF (Microsoft Windows Metafile)
- EMF (Enhanced Metafile)
- SVG (uniquement pour la sortie PDF)

Chemins relatifs

Les chemins relatifs sont résolus relativement au fichier SPS.

12.2.8 Séquences de touche dans le Mode Authentic

Touche Entrée

Dans le Authentic View la touche **Entrée** est utilisée pour ajouter des éléments supplémentaires lorsqu'elle se trouve dans certains emplacements de curseur. Par exemple, si le chapitre d'un livre peut (conformément au schéma) contenir certains paragraphes, une pression sur **Entrée** dans le texte du paragraphe entraîne l'ajout immédiat d'un nouveau paragraphe après le paragraphe actuel. Si un chapitre peut contenir un titre et plusieurs paragraphes, appuyer **Entrée** dans le chapitre, mais en dehors de tout élément de paragraphe (y compris dans l'élément du titre) entraînera l'ajout d'un nouveau paragraphe après le chapitre actuel (dans le cas où plusieurs chapitres sont autorisés par le schéma).

Note : la touche **Entrée** ne permet pas d'insérer une nouvelle ligne. Cela est le cas lorsque le curseur se trouvant dans un nœud de texte, comme un paragraphe.

Utiliser le clavier

Le clavier peut être utilisé de la manière standard, pour la saisie et la navigation. Veuillez noter les points spéciaux suivants :

- La touche **Tab** déplace le curseur vers l'avant, s'arrêtant avant et après les nœuds, et soulignant les contenus de nœud ; elle passe au-dessus des contenus statiques.
- Les hyperliens `add...` et `add Node` sont considérés comme des contenus de nœud et sont soulignés lorsque vous les parcourez avec la touche Tab. Ils peuvent être activés soit en appuyant sur la barre espace soit sur la clé **Entrée**.

13 Script Authentic

La fonction **Authentic Scripting** fournit plus de flexibilité et d'interactivité aux designs SPS. Ces designs peuvent être créés ou édités dans les éditions StyleVision Enterprise et Professional, et peuvent être consultés dans le Mode Authentic des éditions Enterprise et Professional des produits Altova. Une liste complète de prise en charge pour cette fonction dans les produits Altova est illustrée dans la table ci-dessous.

Produit Altova	Création de scripts Authentic	Scripts Authentic activés
StyleVision Enterprise	Oui	Oui
StyleVision Professional	Oui	Oui
StyleVision Basic *	Non	Non
XMLSpy Enterprise	Non	Oui
XMLSpy Professional	Non	Oui
Authentic Desktop Enterprise	Non	Oui


* *Pas de AuthenticView*

** *Designs de script affichés. Pas d'exécution macro interne ou gestion d'événement. Événements externes déclenchés.*

Les scripts Authentic se comportent de la même manière dans tous les produits Altova, donc aucun code spécifique au produit ou paramètre n'est requis.

Dialogue d'avertissement du Script Authentic

Dans un fichier PXF, ou un fichier XML lié à une SPS, il se trouve un script et le fichier est ouvert ou basculé vers le Mode Authentic (dans les produits Altova autres que StyleVision), puis un dialogue d'avertissement (*capture d'écran ci-dessous*) s'ouvre



Vous pouvez choisir une des options suivantes :

- Cliquez sur **Oui** pour ajouter le dossier contenant le fichier aux emplacements approuvés/autorisés pour les scripts Authentic. Par la suite, tous les fichiers dans le dossier d'emplacement seront ouverts dans le Mode Authentic sans ce dialogue d'avertissement étant affiché en premier. La liste des Emplacements autorisés peut être accédée via la commande de menu **Authentic | Emplacements approuvés**, et être modifiée.
- Cliquez sur **Non** pour ne pas ajouter le dossier contenant le fichier dans la liste Emplacements approuvés. Le fichier sera affiché dans le Mode Authentic avec des scripts désactivés. Le dialogue

Avertissement Script Authentic apparaîtra à chaque fois que ce fichier est ouvert dans le Mode Authentic. Pour ajouter le dossier du fichier à la liste des Emplacements approuvés par la suite, ouvrez le dialogue des Emplacements approuvés via la commande de menu **Authentic | Emplacements approuvés**, et ajoutez le dossier ou modifier tel que requis.

Note : lorsque StyleVision est accédé via son interface COM (voir [Référence du programmeur](#)¹¹⁶⁰ pour voir comment ceci peut être fait), la **vérification de sécurité n'est pas réalisée** et le **dialogue Avertissement du Script Authentic n'est pas affiché**. Le dialogue d'avertissement décrit ci-dessus apparaît dans les produits Authentic View d'Altova autres que StyleVision. Vous, en tant que designer SPS, devriez être conscient de ceci.

Comment Authentic Script fonctionne

Le concepteur du design SPS peut utiliser le Script Authentic de deux manières pour rendre les documents Authentic interactifs :

- En attribuant les scripts pour les actions définies par l'utilisateur (macros) dans les éléments de design, les boutons de barre d'outils et les items du menu contextuel.
- En ajoutant les gestionnaires d'événement au design qui réagissent aux événements du Mode Authentic.

Tout le script qui est requis pour rendre les documents Authentic interactifs est réalisé à l'intérieur de StyleVision GUI (éditions Enterprise et Professional). Les formes, macros et gestionnaires d'événement sont créés à l'intérieur de l'interface de l'Éditeur de script de StyleVision et ces scripts sont enregistrés avec la SPS. Puis, dans le Mode Design de StyleVision, les scripts enregistrés sont attribués aux éléments de design, boutons de la barre d'outils et les menus contextuels. Lorsqu'un document XML basé sur la SPS est ouvert dans le produit Altova qui prend en charge le Script Authentic (*voir la table ci-dessus*), le document aura la flexibilité et l'interactivité qui ont été créées pour celui-ci.

Dans cette section

Dans cette section, nous expliquons comment le Script Authentic fonctionne. Cette section est organisée en sous-sections comme suit :

- [Éditeur de script](#)⁹⁴⁴, qui décrit l'interface dans laquelle un projet de script contenant les scripts pour la SPS est enregistrée.
- [Macros](#)⁹⁴⁵, qui affiche comment les macros peuvent être attribués aux éléments de design, aux boutons de la barre d'outils Authentic et aux menus contextuels Authentic.
- [Gestionnaires d'événement](#)⁹⁵¹, qui affiche comment les scripts de gestionnaire d'événement sont créés et utilisés
- Les [Options de script](#)⁹⁵², qui documentent les options


Exemples de fichiers

Les fichiers d'exemple SPS avec le Script Authentic sont dans le dossier `Authentic\Scripting` du projet `Examples` dans la fenêtre de projet de StyleVision.

13.1 Éditeur de script

L'Éditeur de script de StyleVision (*capture d'écran ci-dessous*) vous permet d'ajouter des scripts pour des formes, macros et gestionnaires d'événements à la SPS.

Pour démarrer l'Éditeur de script, sélectionnez soit la commande de menu **Authentic | Éditer les Scripts Authentic** ou l'item **Script Authentic** dans le [menu mode sélecteur de l'onglet Mode Design](#)³⁹.



Le langage de script peut être modifié en suivant les étapes suivantes :

1. Cliquez avec la touche de droite de la souris sur l'item Projet, qui se trouve au niveau supérieur de l'Arborescence de projet (*voir la capture d'écran ci-dessus*).
2. Dans le menu contextuel qui s'ouvre, sélectionnez **Paramètres de projet**.
3. Dans la dialogue Paramètres de projet qui apparaît, sélectionnez soit JScript ou VBScript comme langage de script et spécifiez le cadre cible .NET framework. L'utilisateur peut accéder aux et utiliser les classes et extensions de Microsoft .NET framework : par exemple, pour créer des formes.

L'[Éditeur de script](#)¹¹⁶¹ et ses fonctions sont décrites en détail dans la [Référence du programmeur](#)¹¹⁶⁰.

Chaque SPS a un seul projet de script, qui est enregistré dans la SPS. Cliquez sur le bouton **Enregistrer** dans l'Éditeur de script n'enregistre pas le script dans une SPS ; il enregistre uniquement les modifications dans la mémoire du projet de script. Les modifications du projet de script sont enregistrées à la SPS uniquement lorsque la SPS est enregistrée.

13.2 Macros

Les macros sont des programmes individuels qui sont exécutés lorsqu'une action d'utilisateur apparaît. Les macros ne prennent pas de paramètre, ne retournent pas une valeur, et n'appellent pas directement d'autres macros. Toutefois, le code qui doit être réutilisé par de multiples macros ou gestionnaires d'événement peut être mis dans une fonction dans la zone Déclarations globales.

Un macro qui n'a pas été attribué à une action d'utilisateur spécifique ne sera pas exécuté. Les actions d'utilisateur valides peuvent être une interaction avec [un élément de design spécifique](#)⁹⁴⁵, [un clic de bouton de la barre d'outils](#)⁹⁴⁸, ou la sélection d'[un item du menu contextuel défini par l'utilisateur](#)⁹⁴⁷.

La propriété EventContext

Un élément de design SPS peut apparaître dans de multiples endroits. Pour déterminer dans quel contexte un macro est exécuté, l'interface `AuthenticView` a une propriété appelée `EventContext` de tenir le contexte. Via la propriété `EventContext`, un macro peut interroger l'emplacement XPath où le macro a été lancé, évaluer les expressions XPath dans le nœud actuel et accéder aux variables définies dans le champ d'application de l'emplacement. Pour plus de détails, voir la section `AuthenticView API`.

Vérifier des références macro

Le designer peut accidentellement renommer un macro ou le supprimer du projet de script, bien qu'il soit encore référencé dans le design. Pour aider à prévenir ou corriger de telles erreurs, la commande **Authentic | Vérifier Références macro** vérifie des références invalides. Un dialogue apparaîtra pour aider l'utilisateur à remplacer ou supprimer la référence.


Dans cette section

Dans cette section, nous nous penchons sur le fait comment les macros peuvent être associés aux actions d'utilisateur valides :

- [Macros sur les Éléments de design](#)⁹⁴⁵
- [Macros sur les Boutons de la barre d'outils](#)⁹⁴⁸
- [Macros sur les Items du menu contextuel](#)⁹⁴⁷

13.2.1 Macros sur les Éléments de design

Les macros peuvent être attribués aux éléments de design via la fenêtre des Propriétés Authentic. Dans la capture d'écran ci-dessous, le macro appelé `OnResetAll` a été sélectionné depuis la liste de macros disponibles et attribué à un événement de bouton `OnClick` :



Différents éléments de design prennent en charge les différentes actions d'utilisateur pour lesquelles les macros ne peuvent pas être attribués. La table ci-dessous donne une liste complète.

Action d'utilisateur	Élément de design pris en charge	Peut annuler l'événement
OnClick	Bouton, Image	Non
OnBeforeLinkClick	Lien	Oui
OnBeforeChange	Contenu, reste-de-contenu, champ d'entrée, champ d'entrée multiligne, case à cocher, bouton radio, zone de liste déroulante	Oui
OnAfterChange	Contenu, reste-de-contenu, champ d'entrée, champ d'entrée multiligne, case à cocher, bouton radio, zone de liste déroulante	Non
OnSetFocus	Contenu, reste-de-contenu, champ d'entrée, champ d'entrée multiligne, case à cocher, bouton radio, zone de liste déroulante	Non
OnKillFocus	Contenu, reste-de-contenu, champ d'entrée, champ d'entrée multiligne, case à cocher, bouton radio, zone de liste déroulante	Non

Les macros attribués à ces actions d'utilisateur seront appelés uniquement sur l'entrée primaire de l'utilisation. Ils ne sont pas appelés sur une action annuler, ou même si l'action était de l'extérieur Authentic View (par exemple, depuis un appel COM API). Si un macro doit être utilisé pour annuler des traitements d'événement supplémentaires, l'utilisateur doit passer un appel COM API


`AuthenticView.DoNotPerformStandardAction()` sur le macro où c'est requis. Par exemple, il peut être placé sur le macro `BeforeChangeToEU` (liste ci-dessous) qui a été attribué à un événement `OnBeforeChange` pour le bouton radio :

```
if ( !confirm( "Are you sure to change address data to EU?\nAll existing address data will be deleted!") )
    AuthenticView.DoNotPerformStandardAction();
```

Ceci empêchera la modification de la valeur du bouton radio si l'utilisateur annule le dialogue de confirmation. Cet exemple est dans le fichier `OnChange.sps` dans le dossier `Authentic\Scripting` du projet `Examples` dans la fenêtre `Projet`. Vous pouvez ouvrir ce fichier et voir comment le macro fonctionne.

Fonctions utiles


Une fois qu'un macro a été attribué dans la fenêtre des Propriétés (*capture d'écran ci-dessous*), il peut être accédé rapidement pour l'édition dans l'Éditeur de script en cliquant sur le bouton **Éditer Macro** à droite de son nom (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




13.2.2 Macros sur les Items du menu contextuel

Les macros peuvent également être utilisés pour personnaliser les menus contextuels d'Authentic. Ceci permet au designer SPS d'ajouter les items de menu personnalisés qui exécutent chacun un macro.

Il n'existe pas GUI pour aider ce processus. Le designer SPS doit ajouter un gestionnaire d'événement pour l'événement `On_AuthenticContextMenuActivated`, puis manipuler le menu via `AuthenticView API`. Ceci peut être consulté dans le fichier d'exemple `OnContextMenu.sps` qui se trouve dans le dossier `Authentic\Scripting` du projet `Examples` dans la fenêtre `Projet`. La capture d'écran ci-dessous affiche le script du gestionnaire d'événement `On_AuthenticContextMenuActivated` dans l'Éditeur de script.



Le gestionnaire d'événement pour l'événement `On_AuthenticContextMenuActivated` crée les deux items de menu et les attribue aux macros. Ce fichier d'exemple contient également un gestionnaire d'événement pour l'événement `On-AuthenticLoad`, qui désactive les assistants à la saisie et les boutons de markup lorsque `AuthenticView` est chargé.



13.2.3 Boutons personnalisés


Dans le design SPS, vous pouvez créer un bouton personnalisé à ajouter la barre d'outils Authentic et spécifiez quel macro il déclenchera. Pour ajouter un bouton personnalisé à la barre d'outils Authentic, sélectionnez d'abord la commande **Authentic | Boutons personnalisés de la barre d'outils**, puis cliquez sur le bouton **Ajouter** en haut à droite du dialogue Boutons personnalisés Authentic (voir la capture d'écran ci-dessous) et sélectionnez le type de bouton personnalisé que vous voulez.

Il existe deux types de boutons personnalisés :

- Les *Icône de statut de texte* sont des boutons qui changent le style de texte (disons, à gras ou italique) et sont associés à un élément particulier. De tels éléments apparaîtraient généralement à l'intérieur d'éléments de type de contenu mixte (à savoir dans des éléments qui contiennent les éléments texte et enfant). Par exemple, un élément `para` serait du contenu mixte car il peut contenir du texte, et, disons, des éléments enfant `bold` et des éléments enfant `italic`. Dans un tel cas, vous

pouvez associer une icône de statut de texte (qui est une image bitmap) à un élément enfant de l'élément de contenu mixte. Donc, l'élément `bold`, par exemple, pourrait être assigné à une image bouton spécifique (son icône de statut de texte). Un modèle global pour l'élément `bold` est ensuite défini pour fournir le formatage gras de l'élément `bold`. Dans le Mode Authentic, l'icône de statut de texte pour l'élément `bold` apparaîtra comme bouton de la barre d'outils. Lorsque l'utilisateur Authentic sélectionne le texte à l'intérieur d'un élément `para` de l'exemple cité au-dessus et clique sur le bouton de la barre d'outils de l'élément `bold`, le texte sélectionné sera enveloppé par les balises d'élément `bold` et le formatage gras du modèle global de l'élément `bold` sera appliqué au texte.

- Les *boutons personnalisés de la barre d'outils* sont associés à un macro particulier.



Les boutons personnalisés prennent les paramètres suivants :

- L'emplacement d'une image pour le bouton (dans le champ *Bitmap*) ou texte pour le bouton (dans le champ *Texte*).
- Dans le champ *Nom d'élément* (disponible pour les Icônes de statut de texte), saisissez le nom de l'élément avec lequel vous souhaitez associer l'icône de statu de texte.
- Dans la zone de liste déroulante *Macro Name* (disponible pour les boutons personnalisés de la barre d'outils), sélectionnez le macro depuis la liste déroulante que vous souhaitez associer à votre Bouton personnalisé de la barre d'outils. Les macros répertoriées ici sont celles qui ont été enregistrées avec le SPS. Lorsque vous cliquez sur le bouton **Créer**, l'[Éditeur de script](#)⁽¹¹⁶¹⁾ de StyleVision s'ouvre dans sa propre fenêtre, vous permettant de créer rapidement et facilement un macro. Cliquez sur le bouton **Éditer** pour ouvrir la macro sélectionnée et la modifier dans l'[éditeur de script](#)⁽¹¹⁶¹⁾.


- Vous pouvez saisir une info-bulle en option (dans le champ *Tooltip*) comme guide pour l'utilisateur Authentic View lorsqu'il ou elle passe au-dessus du bouton personnalisé.
- Dans le champ *Identifier*, saisissez le string de texte qui sera utilisé comme identifiant du bouton personnalisé. Cet identifiant peut être utilisé dans le code de script si le designer souhaite contrôler le statut de bouton via l'API AuthenticView.

La capture d'écran ci-dessus affiche le bouton personnalisé **US** qui a le macro `ChangeAddressToUS` y attribué. Ce bouton personnalisé utilise une image nommée `US.bmp`. Le texte du bouton peut être saisi à titre de solution de secours. Une info-bulle a été saisie et le bouton personnalisé porte l'identifiant `Address_US`. Cet exemple qui provient du fichier `ToolbarButtons.sps` se trouve dans le dossier `Authentic\Scripting` du projet `Examples` dans la fenêtre de projet.

13.3 Gestionnaires d'événement

Le Script Authentic propose de définir les gestionnaires d'événement pour réagir aux actions d'utilisateur générales—et non spécifiques à l'élément de design—. Ils représentent le même mécanisme comme ajouter les auditeurs COM pour les événements AuthenticView dans des applications externes, mais peuvent être édités de manière plus conviviale et stockés à l'intérieur du design.


Pour ajouter un script de gestionnaire d'événement, démarrez l'Éditeur de script (**Authentic | Éditer Scripts Authentic**). Les gestionnaires d'événement disponibles sont affichés dans le volet du Projet sous le nœud AuthenticView Events.



Double-cliquez sur l'événement pour accéder à son modèle de script dans la fenêtre de script. Dans la fenêtre du script, éditez le modèle de script du gestionnaire de d'événement, tel que requis. Voir la section [Macros sur les Items du menu contextuel](#)⁹⁴⁷ pour un exemple sur comment les gestionnaires d'événement peuvent être utilisés.

13.4 Options de script

Pour pouvoir activer le script Authentic dans une SPS, sélectionnez la commande de menu **Fichier | Propriétés**. Dans le dialogue des Propriétés qui apparaît (*capture d'écran ci-dessous*), sélectionnez l'onglet Authentic et cliquez sur *Activer Scripts Authentic*.



Une autre option de script que vous pouvez spécifier est si les macros peuvent être exécutés dans le mode débogage dans le Mode Authentic des autres produits Altova. Cette fonction est utile si vous souhaitez tester et déboguer un macro à l'extérieur de l'environnement StyleVision.

14 Traitement automatisé

La fonctionnalité de StyleVision ensemble avec les différents fichiers XSLT et de sortie générés par StyleVision fournit des possibilités d'automatisation puissantes. Cette section décrit leurs capacités.

Fonction de génération de fichier de StyleVision

Une fois que vous avez créé un design SPS avec StyleVision, vous pouvez générer plusieurs fichiers XSLT et de sortie depuis la GUI, dépendant quelle édition de StyleVision vous utilisez (Enterprise, Professional ou Basic). Les fichiers suivants peuvent être générés avec la commande [Fichier | Enregistrer les fichiers générés](#)¹⁰³¹ :

- Les fichiers XSLT pour les sorties HTML, Texte, RTF, FO, et Word 2007+.
- Les fichiers FO, qui peuvent être passés à un processeur FO (tel que FOP d'Apache) pour la création de la sortie PDF.
- Les sorties HTML, Texte, RTF, PDF et Word 2007+.

Comme vous le voyez de la liste ci-dessus, les fichiers qui peuvent être enregistrés avec StyleVision sont de deux types :

1. Les fichiers XSLT générés par le design SPS et
2. les fichiers de sortie finale (telle que HTML).

Note : de plus, si les sources de base de données sont utilisées, les fichiers schéma XML et données XML peuvent être générés basés sur la structure de base de données et le contenu.

Les processus pour générer les fichiers de sortie finale HTML, Texte, RTF, et Word 2007+ sont tous des processus à une étape dans lesquels le document XML est transformé par une feuille de style XSLT en format de sortie. Le processus de génération PDF, toutefois, requiert deux étapes :

1. La transformation de XML en FO en utilisant une feuille de style XSLT. StyleVision peut générer le fichier XSLT et le fichier FO.
2. Traiter le fichier FO avec un processeur FO (tel que FOP d'Apache) pour produire la sortie PDF. Si un [processeur FO est configuré](#)²⁹ pour être utilisé avec StyleVision, alors StyleVision peut générer la sortie PDF en transformant d'abord XML en FO utilisant les Moteurs Altova XSLT intégrés, puis en transformant FO en PDF avec le [processeur FO que vous avez défini](#)²⁹.

FOP et XSLT

Une option FOP vous permet de spécifier un fichier d'entrée XML d'entrée, un fichier d'entrée XSLT et un fichier de sortie PDF :

```
fop -xml input.xml -xslt input.xslt -pdf output.pdf
```

Dans cette situation, FOP utilise son moteur XSLT intégré pour exécuter la transformation à première étape de XML-à-FO. Elle transmet ensuite le résultat du document FO au FOP pour le traitement à deuxième étape de FO-en-PDF.

Vous devriez être conscients, toutefois, que le moteur FOP intégré peut ne pas prendre en charge toutes les fonctions XSLT qui sont pris en charge par StyleVision et RaptorXML. En conséquence, il pourrait y avoir des erreurs si une feuille de style XSLT générée par StyleVision est spécifiée comme entrée pour une

transformation XML utilisant le moteur XSLT intégré de FOP. Dans de tels cas, utilisez le moteur XSLT du serveur RaptorXML(+XBRL) pour transformer en FO, et puis fournissez le fichier FO au FOP pour le transformer en PDF.

StyleVision Server et RaptorXML : générer les fichiers de l'intérieur de la GUI

Outre la génération de feuilles de style XSLT et les formats de sortie requis via la commande GUI de StyleVision ([Fichier | Enregistrer les fichiers générés](#)¹⁰³¹), vous pouvez générer les fichiers de sortie utilisant deux autres méthodes :

1. Avec StyleVision Server, qui appelle la fonction de génération de fichier de StyleVision sans ouvrir la GUI, vous pouvez produire les différents types de sortie.
2. Avec [RaptorXML](#)⁹⁵⁸, une application autonome d'Altova qui contient le validateur XML (+XBRL) d'Altova, et les moteurs XSLT et XQuery. Les Moteurs XSLT dans RaptorXML peuvent être utilisés pour les transformations de XML en format de sortie en traitant les documents XML avec des feuilles de style XSLT. Le fichier XSLT devra être créé en avance pour qu'il puisse être utilisé par RaptorXML. (RaptorXML ne prend pas de SPS comme paramètre d'entrée.) Les avantages d'utiliser les RaptorXML sont : (i) vitesse, en guise de résultat permettant les transformations rapides de grands fichiers ; et (ii) en plus d'une interface de ligne de commande, RaptorXML fournit des interfaces pour COM, Java et .NET, et peut être facilement appelé pour cette raison de l'intérieur de ces environnements. Comment utiliser RaptorXML pour les transformations est expliqué dans la sous-section [RaptorXML](#)⁹⁵⁸.
3. De multiples transformations peuvent être exécutées selon des déclencheurs prédéfinis (tels que l'heure quotidienne) utilisant Altova StyleVision Server à l'intérieur du flux de travail de Altova FlowForce Server. Ceci est décrit dans la section [Automatisation avec FlowForce Server](#)⁹⁶¹.

14.1 Interface de ligne de commande

La fonction de StyleVision peut être appelée depuis la ligne de commande de deux manières :

- En appelant le [programme exécutable de StyleVision](#) ⁹⁵⁵. Ceci fournit un accès à la fonction de génération du fichier XSLT de StyleVision. Les fichiers XSLT sont générés depuis le fichier SPS.
- En utilisant [StyleVision Server](#) ⁹⁵⁶ pour générer les fichiers de sortie (HTML, etc). Les fichiers de sortie sont générés depuis le fichier PXF, qui est un pack d'un fichier SPS avec ses fichiers associés (XML, XSD, fichiers d'image, etc). Le fichier PXF est généré depuis StyleVision.

Comment utiliser la ligne de commande

Il existe deux manières dont vous pouvez utiliser la ligne de commande :

- La commande peut être saisie à elle seule sur la ligne de commande et exécutée immédiatement. Par exemple, dans une fenêtre d'invite à la commande, vous pouvez saisir une commande pour StyleVision ou [StyleVision Server](#) ⁹⁵⁶, et appuyer sur **Enter** afin d'exécuter la commande.
- Une série de commandes peut être saisie dans le **fichier batch** pour le traitement batch. Par exemple :

```
@ECHO OFF
CLS
StyleVision TestEN.sps -outxslt=HTML-EN.xslt
StyleVision TestDE.sps -outxslt=HTML-DE.xslt
StyleVision TestES.sps -outxslt=HTML-ES.xslt
```

Lorsque le fichier batch est traité, les commandes sont exécutées et les fichiers sont générés.

La fonction de StyleVision dans les tâches prévues

En utilisant l'outil Scheduled Tasks (Tâches prévues) de Windows, les commandes de StyleVision peuvent être définies pour être exécutées selon le calendrier prédéfini. Soit une seule commande ou un fichier batch peuvent être spécifiés comme tâches à exécuter. Comment créer de telles commandes est décrit dans [Comment automatiser le traitement](#) ⁹⁶³.

14.1.1 StyleVision

L'utilisation de la syntaxe pour la ligne de commande est :

```
StyleVision [<SPS File>] [<options>]
```

où

StyleVision	appelle StyleVision, qui est situé dans le dossier d'application StyleVision
<SPS File>	spécifie le fichier SPS
<options>	Une ou plus d'options recensées ci-dessous.

Lorsqu'une commande est exécutée, StyleVision est exécuté en silence (à savoir sans que le GUI n'est ouverte), et génère les fichiers de sortie, et se ferme. Si une erreur ou un avertissement est signalé, la GUI est ouverte et le message correspondant est affiché dans une boîte de message.

Note : pour que la SPS puisse chargée correctement dans StyleVision, les fichiers de travail XSD et XML que la SPS utilise doivent être à leurs emplacements spécifiés pour eux dans la SPS.

Options

Les options doivent être saisies quel que soit l'ordre.

- **Sortie de fichier XSLT**

-OutXSLT=<file>	Écrit XSLT-pour-HTML au fichier spécifié
-OutXSLRTF=<file>	Écrit XSLT-pour-RTF dans le fichier spécifié
-OutXSLText=<file>	Écrit XSLT-pour-Text dans le fichier spécifié
-OutXSLFO=<file>	Écrit XSLT-pour-FO dans le fichier spécifié
-OutXSLWord2007=<file>	Écrit XSLT-pour-Word 2007+ dans le fichier spécifié

- **Sortie des données BD**

-OutDBXML=<file>	Écrit XML généré de BD dans le fichier spécifié.
-OutDBSchema=<file>	Écrit le schéma XML généré de BD dans le fichier spécifié.

Exemples

```
StyleVision "QuickStart.sps" -outxslt="QuickStartHTML.xslt"
StyleVision "C:\Test\QuickStart.sps" -outxslt="C:\Test\QuickStartHTML.xslt"
```

Points à noter

Notez les points suivants :

- Les chemins peuvent être absolus ou relatifs et devraient utiliser une barre oblique inversée.
- Si le nom de fichier ou le chemin qui y emmène contient un espace, puis le chemin entier devrait être enveloppé de guillemets. Par exemple : "c:\My Files\MyXML.xml" or "c:\MyFiles\My XML.xml".
- Les commandes, chemins et dossiers, ainsi que les noms de fichier sont sensibles à la casse.

14.1.2 StyleVision Server

StyleVision Server peut être utilisé via son interface de ligne de commande (CLI) sur les systèmes Windows et Linux pour convertir des fichiers XML en documents HTML, PDF, RTF et DOCX. La commande CLI `generate` de StyleVision Server prend un fichier XML et un [fichier PXF](#) ⁶⁶⁰ comme ses deux arguments et les formats de

sortie désirés comme ses paramètres. Les feuilles de style XSLT pour la transformation sont obtenues depuis le [fichier PXF](#)⁶⁶⁰ soumises comme entrée.

Un avantage d'utiliser la CLI de StyleVision Server au lieu de la CLI de RaptorXML Server est que StyleVision Server peut prendre les fichiers PXF comme son entrée (RaptorXML prend un fichier XSLT comme son entrée). StyleVision Server est toutefois utilisé de manière la plus efficace lorsqu'il est utilisé comme faisant partie d'un flux de travail d'Altova FlowForce. Un flux de travail FlowForce peut démarrer des tâches de transformation selon les déclencheurs prédéfinis : Les multiples fichiers peuvent être transformés automatiquement à l'intérieur d'un réseau quand la tâche FlowForce est déclenchée. Voir la section [Automatisation avec FlowForce Server](#)⁹⁶¹ pour plus d'information.

Pour plus d'information sur le CLI de StyleVision Server, voir la [documentation StyleVision Server](#).

Fichiers de sortie

StyleVision Server peut générer un ou plus de fichiers suivants depuis le fichier PXF spécifié :

- Le/s fichier/s HTML (.html) utilisant les fichiers XML et XSLT-pour-HTML spécifiés dans le PXF, ou utilisant les fichiers XML alternatifs
- Le fichier texte utilisant le document de texte et les fichiers XSLT-pour-Text spécifiés dans le PXF
- Le fichier RTF utilisant les fichiers XML et XSLT-pour-RTF spécifiés dans PXF, ou utilisant les fichiers XML alternatifs
- Le fichier FO utilisant les fichiers XML et XSLT-pour-FO spécifiés dans PXF, ou utilisant les fichiers XML alternatifs
- Le fichier PDF utilisant les XML et XSLT-pour-FO spécifiés dans le PXF, ou utilisant les fichiers XML alternatifs
- Le fichier Word 2007+ utilisant XML et les fichiers XSLT-pour-Word 2007+ spécifiés dans PXF, ou utilisant les fichiers XML alternatifs

14.2 Utiliser RaptorXML

Altova RaptorXML est la troisième génération d'Altova, XML hyper rapide et Processeur XBRL. **Le traitement XBRL est disponible uniquement dans le RaptorXML + XBRL Server.** Il a été optimisé pour s'adapter aux tout derniers standards et environnement de calcul parallèles. Conçu pour fonctionner sur plusieurs plateformes, le moteur profite de l'ubiquité actuelle des ordinateurs multicœurs pour fournir un traitement ultra-rapide des données XML et XBRL.

RaptorXML est disponible dans deux éditions :

- L'édition RaptorXML Server, qui peut être accédée par un réseau et peut transformer de multiples fois en une seule fois.
- L'édition RaptorXML+XBRL Server, qui peut être accédée par un réseau, peut transformer de multiples fichiers en une seule fois, et de plus prendre en charge la validation XBRL.

Pour plus d'informations sur RaptorXML, voir le [site web Altova](#).

Cas d'utilisation typiques

La fonction de RaptorXML qui serait la plus pertinente pour les utilisateurs StyleVision est la fonction de transformation XSLT. Généralement, cette fonction serait utilisée comme suit

1. Une feuille de style XSLT est générée depuis une SPS avec la commande [Fichier | Enregistrer les fichiers générés](#)¹⁰³¹. Notez que RaptorXML ne peut pas être utilisé pour générer des feuilles de style XSLT depuis un fichier SPS.
2. La feuille de style XSLT générée est utilisée pour transformer des documents XML avec RaptorXML. Avec RaptorXML, vous pouvez générer les sorties HTML, Texte, RTF, FO et la sortie Word 2007+.

Bénéfices de RaptorXML

Les avantages d'utiliser RaptorXML sont les suivants :

- RaptorXML offre une validation très rapide et une transformation XSLT, et est très utile pour cette raison en ce qui concerne la gestion de grands fichiers.
- Utilisation facile de la ligne de commande, COM, Java et interfaces .NET.
- [Automatisation et planification](#)⁹⁶³ avec l'utilisation de fichiers batch et les processus de planification comme le processus des Tâches prévues (Scheduled Tasks) de Windows.

Pour une description sur comment RaptorXML peut être utilisé pour automatiser la production des documents de sortie (comme HTML) depuis les documents de source XML, voir la section [Comment automatiser le processus](#)⁹⁶³.

Pour plus des informations supplémentaires et plus détaillées sur RaptorXML, y compris l'utilisation de COM de RaptorXML, Java, et les interfaces .NET, voir la documentation [documentation de l'utilisateur RaptorXML](#).

14.2.1 Sortie PDF

La génération de la sortie PDF depuis un document XML requiert deux étapes :

1. Le document XML est transformé par une feuille de style XSLT. Un moteur de transformation XSLT (comme celui de RaptorXML) est utilisé pour cette transformation. Le résultat est un document FO.
2. Le document FO est traité par un processeur FO (tel que FOP d'Apache) pour générer la sortie PDF. StyleVision peut être défini pour passer le résultat FO d'une transformation XSLT dans un processeur FO. Dans StyleVision, le résultat de la génération d'un PDF est affiché dans la fenêtre d'Aperçu PDF ou peut être enregistré comme fichier (via la commande [Fichier | Enregistrer les fichiers générés](#)¹⁰³¹).

RaptorXML et PDF

Puisque RaptorXML ne fournit pas de paramètres pour diriger la sortie FO d'une transformation XSLT vers un processeur FO, vous aurez un document FO comme résultat de l'étape de transformation XSLT (la première étape du processus de génération du PDF à deux étapes).

Le document FO doit maintenant être transmis à un processeur FO pour un traitement de deuxième étape du FO en PDF. Les instructions pour exécuter cette étape varient selon le processeur qui est utilisé. Par exemple, dans le cas d'un processeur FOP Apache, la commande simple suivante peut être utilisée pour identifier le document FO d'entrée et spécifier le nom et l'emplacement du document PDF de sortie :

```
fop -fo input.fo -pdf output.pdf
```

FOP propose d'autres paramètres, et ceux-ci sont recensés dans la [référence de l'utilisateur FOP](#).

FOP et XSLT

Une option FOP vous permet de spécifier un fichier d'entrée XML d'entrée, un fichier d'entrée XSLT et un fichier de sortie PDF :

```
fop -xml input.xml -xslt input.xslt -pdf output.pdf
```

Dans cette situation, FOP utilise son moteur XSLT intégré pour exécuter la transformation à première étape de XML-à-FO. Elle transmet ensuite le résultat du document FO au FOP pour le traitement à deuxième étape de FO-en-PDF.

Vous devriez être conscients, toutefois, que le moteur FOP intégré peut ne pas prendre en charge toutes les fonctions XSLT qui sont pris en charge par StyleVision et RaptorXML. En conséquence, il pourrait y avoir des erreurs si une feuille de style XSLT générée par StyleVision est spécifiée comme entrée pour une transformation XML utilisant le moteur XSLT intégré de FOP. Dans de tels cas, utilisez le moteur XSLT du serveur RaptorXML(+XBRL) pour transformer en FO, et puis fournissez le fichier FO au FOP pour le transformer en PDF.

Traitement batch vers le PDF

Une manière simple et rapide pour générer un PDF en utilisant RaptorXML pour la transformation XSLT à première étape et FOP pour le traitement FO en deuxième étape serait d'écrire un fichier batch qui combine les deux commandes. Par exemple :

```
raptorxmlserver xslt --input=Test.xml --output=Test.fo Test.xslt
fop -fo input.fo -pdf output.pdf
```

La première commande appelle RaptorXML et produit `test.fo` comme sortie. La deuxième commande transmet `test.fo` au processeur FOP, qui génère le fichier PDF `test.pdf`. Pour plus d'information sur le


traitement batch et comment les fichiers batch peuvent être utilisés pour automatiser les processus, voir la section suivante : [Comment automatiser le traitement](#)⁹⁶³.

14.3 Automatisation avec FlowForce Server

Les transformations peuvent être automatisées sur un réseau à l'aide du serveur FlowForce d'Altova, disponible sur les systèmes Windows et Linux. L'exemple fonctionne comme suit :

1. Depuis StyleVision, un [fichier PXF](#)⁶⁶⁰ est [déployé sur FlowForce Server](#)¹⁰³⁵ (avec la commande [Fichier | Déployer vers FlowForce](#)¹⁰³⁵) comme un fichier `.transformation`. Le fichier `.transformation` contient tous les fichiers et informations requis pour exécuter les transformations comme conçues dans le SPS. (Dans le diagramme ci-dessous, le déploiement est représenté par la ligne du connecteur circulant en parallèle au niveau supérieur.)
2. Une fois que le fichier `.transformation` a été déployé vers FlowForce Server, les tâches peuvent être créées dans FlowForce qui utilisent le fichier `.transformation` pour générer les transformations selon les déclencheurs spécifiés dans la définition de la tâche. (Un déclencheur pourrait, par exemple, être un moment spécifique au quotidien.) Les tâches de FlowForce sont créées dans l'interface de FlowForce Web Server (affichée dans le centre du diagramme ci-dessous), qui peuvent être accédées depuis StyleVision ou par le biais de l'adresse HTTP. Pour information sur la création des tâches FlowForce, voir la [documentation FlowForce](#).
3. Au moment de l'exécution, Altova FlowForce Server passe les instructions de transformation et les fichiers pertinents au StyleVision Server, qui effectue ensuite de la transformation (*voir le diagramme ci-dessous*).

Le rôle de StyleVision Server dans le flux de travail FlowForce est affiché dans le diagramme ci-dessous. (Le rôle de MapForce Server dans le flux de travail est également affiché puisque les tâches de FlowForce peuvent être créées qui envoient les mappages MapForce d'Altova au serveur MapForce d'Altova pour exécution.)



Outre le fait d'être invoqué par une tâche FlowForce, StyleVision Server peut aussi être invoqué par le biais de sa ligne de commande. L'utilisation est décrite dans la [documentation de StyleVision Server](#).

14.4 Comment automatiser le traitement

Un fichier batch (un fichier texte enregistré avec l'extension de fichier `.bat`) contient une séquence de commandes qui sera exécutée depuis la ligne de commande. Lorsqu'un fichier batch est exécuté, chaque commande dans un fichier batch sera exécutée en retour, en commençant par le premier et traitant par par le biais de la séquence. Un fichier batch est pour cette raison utile dans les situations suivantes :

- Exécuter une série de commandes automatiquement (*voir ci-dessous*).
- Créer une chaîne de commandes de traitement, là où la commande requiert l'entrée produite par une commande précédente. (Par exemple, un fichier XML produit comme sortie d'une transformation est utilisé comme entrée de la transformation suivante.)
- Planification d'une séquence de tâches à être exécutées à un moment donné.

Fichier batch avec une séquence de commandes

Une séquence de commande à être exécutée est saisie comme suit :

```
@ECHO OFF
CLS
StyleVision TestEN.sps -outxslt=HTML-EN.xslt
StyleVision TestDE.sps -outxslt=HTML-DE.xslt
StyleVision TestES.sps -outxslt=HTML-ES.xslt
```

Lorsque le fichier est traité, les commandes sont exécutées et les fichiers générés. Le fichier batch file ci-dessus utilise StyleVision pour générer trois fichiers XSLT depuis un fichier SPS.

Traitement batch vers le PDF

Une manière simple et rapide pour générer un PDF en utilisant RaptorXML pour la transformation XSLT à première étape et FOP pour le traitement FO en deuxième étape serait d'écrire un fichier batch qui combine les deux commandes. (À des fins de simplicité, partons du fait que les appels à RaptorXML et FOP localisent correctement les exécutable.)

```
raptorxml xslt --input=Test.xml --output=Test.fo Test.xslt
fop -fo input.fo -pdf output.pdf
```

La première commande appelle RaptorXML et produit `test.fo` comme sortie. La deuxième commande transmet `test.fo` au processeur FOP, qui génère le fichier PDF `test.pdf`. Pour plus d'information sur RaptorXML, voir [Utiliser RaptorXML](#) ⁹⁵⁸.

15 StyleVision dans Visual Studio

XMLSpy peut être intégré dans 2013, 2015, 2017, 2019, 2022, 2026 de Microsoft Visual Studio. Cela permet d'obtenir le meilleur des deux mondes et d'intégrer des capacités de création de fichiers SPS avancées avec l'environnement de développement avancé de Visual Studio.

Dans cette section, nous décrivons :

- Le [processus d'installation général](#)⁹⁶⁵ et l'intégration du plugin StyleVision dans Visual Studio.
- Les [différences](#)⁹⁶⁶ entre la version Visual Studio et la version autonome.

15.1 Installer le Plug-in de StyleVision

Pour installer le Plug-in StyleVision pour Visual Studio, suivez les étapes suivantes :

1. Installer Microsoft Visual Studio 2013, 2015, 2017, 2019, 2022, 2026. Veuillez noter qu'à partir de Visual Studio 2022, Visual Studio est mis à disposition uniquement comme application 64-bit.
2. Installez StyleVision(Enterprise ou Professional Edition). Si vous avez installé Visual Studio 2022+, alors vous devez installer la version 64-bit de StyleVision.
3. Téléchargez et exécutez le pack d'intégration StyleVision pour Microsoft Visual Studio. Ce pack est disponible sur la page de téléchargement de StyleVision (Enterprise et Professional Editions) sur www.altova.com

Une fois que le pack d'intégration a été installé, vous pourrez utiliser StyleVision dans l'environnement de Visual Studio.

Important

Vous devez utiliser le pack d'intégration correspondant à votre version de StyleVision (la version actuelle est 2027). La package d'intégration n'est pas spécifique à l'édition et peut donc être utilisé pour les deux éditions Enterprise et Professional.

15.2 Différences avec StyleVision autonome

Cette section recense les manières dont les versions de Visual Studio diffèrent des versions autonomes de StyleVision.

Assistants à la saisie (fenêtres Outils dans Visual Studio)

Les assistants à la saisie de StyleVision sont disponibles en tant que fenêtres Outils dans Visual Studio. Veuillez noter les points suivants. (Pour une description des assistants à la saisie et de la GUI StyleVision, voir la section [Interface utilisateur](#) ³⁷.)

- Vous pouvez glisser des fenêtres d'assistants à la saisie à n'importe quel endroit de l'environnement de développement.
- Cliquer avec la touche de droite sur un onglet d'assistant à la saisie pour personnaliser encore plus votre interface. Les options de configuration de l'assistant à la saisie sont les suivantes : ancrable, dissimuler, flottant, et auto-dissimuler.

commandes StyleVision en tant que commandes Visual Studio

Certaines commandes StyleVision sont présentes en tant que commandes Visual Studio dans la GUI Visual Studio. Ces onglets sont les suivants :

- **Annuler, Rétablir** : Ces commandes Visual Studio touchent toutes les actions dans l'environnement de développement Visual Studio.
- **Projets** : Les projets StyleVision sont gérés comme projets de Visual Studio.
- **Personnaliser les barres d'outils, Personnaliser les commandes** : Les onglets Barres d'outils et Commandes contenues dans le dialogue Personnaliser (**Outils | Personnaliser**) contiennent les commandes Visual Studio et les commandes StyleVision.
- **Modes** : Dans le menu **Mode**, la commande **StyleVision** contient des options pour activer les fenêtres de l'assistant de saisie et les autres barres latérales, et pour basculer entre les modes d'édition, et activer/désactiver certains guides d'édition.
- **Aide StyleVision** : Ce menu StyleVision apparaît en tant que sous-menu dans le menu **Aide** de Visual Studio.

Note : dans Visual Studio 2019 et plus élevé, la fonctionnalité de StyleVision peut être accédée dans le menu **Extensions** de Visual Studio. Dans des versions antérieures de Visual Studio, les fonctions de StyleVision sont disponibles dans des menus de niveau supérieur de Visual Studio.

16 StyleVision dans Eclipse

Eclipse est un framework open source qui intègre différents types d'applications fournies sous la forme de plugins. Le Package d'intégration StyleVision pour Eclipse vous permet d'intégrer et accéder la fonctionnalité de StyleVision dans la Plateforme Eclipse pour Windows. Les versions prises en charge d'Eclipse sont : 2026-09 (4.41), 2026-06 (4.40), 2026-03 (4.39), 2025-12 (4.38).

Dans cette section, nous allons décrire les points suivants :

- [Comment installer le Package d'intégration pour Eclipse et intégrer StyleVision dans Eclipse](#) ⁹⁶⁸
- [Perspective StyleVision dans Eclipse](#) ⁹⁷⁰
- [Autres Points d'entrée StyleVision dans Eclipse](#) ⁹⁷³

16.1 Installer le Package d'intégration pour Eclipse

Prérequis

- Eclipse 2026-09 (4.41), 2026-06 (4.40), 2026-03 (4.39), 2025-12 (4.38) (<http://www.eclipse.org>) exploitation 64-bit.
- Java Runtime Environment (JRE) ou Java Development Kit (JDK) pour la plateforme 64-bit.
- StyleVision Enterprise ou Professional Edition 64-bit.

Note : Tous les prérequis cités ci-dessus doivent être dotés de la plateforme 64-bit. L'intégration avec d'autres plateformes 32-bit n'est plus prise en charge, bien qu'elle puisse encore fonctionner.

Une fois que les prérequis ci-dessus sont en place, vous pouvez installer le Package d'intégration (64-bit) StyleVision pour intégrer StyleVision dans Eclipse. L'intégration peut être effectuée au cours de l'installation du Package d'intégration ou manuellement depuis Eclipse une fois que le Package d'intégration a été installé. Le Package d'intégration StyleVision est disponible pour être téléchargé à l'adresse <https://www.altova.com/components/download>.

Note : Eclipse doit être fermé pendant que vous installez ou désinstallez le Package d'intégration StyleVision.

Intégrez StyleVision lors de l'installation du Package d'intégration

Vous pouvez intégrer StyleVision dans Eclipse lors de l'installation du Package d'intégration StyleVision. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :


1. Exécutez le Package d'intégration StyleVision pour lancer l'assistant d'installation.
2. Suivez les étapes initiales de l'installation avec l'assistant d'installation.
3. Dans l'étape d'intégration, sélectionnez *Permettre à l'assistant d'intégrer Altova StyleVision plug-in dans Eclipse*, et cherchez le répertoire dans lequel le fichier exécutable pour Eclipse (`eclipse.exe`) se trouve.
4. Cliquez sur **Suivant** et terminez l'installation.

La perspective StyleVision et les menus seront disponibles dans Eclipse la prochaine fois que vous le démarrez.


Intégrer StyleVision dans Eclipse manuellement

Une fois que vous avez installé le Package d'intégration StyleVision, vous pouvez intégrer manuellement StyleVision dans Eclipse comme suit:

1. Dans Eclipse, sélectionnez la commande de menu **Aide | Installer nouveau logiciel**.
2. Dans la boîte de dialogue Installer, cliquez sur **Ajouter**.



3. Dans la boîte de dialogue Ajouter Référentiel, cliquez sur **Local**. Recherchez le dossier C:\Program Files\Altova\Common2027\eclipse\UpdateSite et sélectionnez-le. Donner un nom au site (comme « Altova »).



4. Répétez les étapes 2 à 3 ci-dessus, en sélectionnant cette fois-ci le dossier C:\Program Files\Altova\<%APPNAME%>\eclipse\UpdateSite et en donnant un nom comme « Altova » StyleVision".
5. Dans la boîte de dialogue Installer, sélectionnez *Uniquement sites locaux*. Puis, sélectionnez le dossier « catégorie Altova » et cliquez sur **Suivant**.
6. Revérifiez les éléments à installer puis cliquez sur **Suivant** pour procéder.
7. Pour accepter le contrat de licence, sélectionnez la case à cocher respective.
8. Cliquez sur **Terminer** et terminez l'installation.

Note : Si vous avez des problèmes avec le plug-in (icônes manquantes, par exemple), lancez Eclipse depuis la ligne de commande avec l'indicateur `-clean`.

16.2 Perspective StyleVision dans Eclipse

Dans Eclipse, une perspective est un affichage GUI qui est configuré avec la fonctionnalité d'une application spécifique. Une fois que StyleVision a été intégré dans Eclipse, une nouvelle perspective, appelée StyleVision, est rendue disponible dans Eclipse. Cette perspective est une GUI qui ressemble à la StyleVision GUI et inclut un nombre de ses composants.

Lorsqu'un fichier dont le type de fichier est associé avec StyleVision est ouvert (.sps, par exemple), ce fichier peut être édité dans la perspective StyleVision. De même, un fichier d'un autre type de fichier peut être ouvert dans une autre perspective dans Eclipse. En outre, pour tout fichier actif, vous pouvez changer de perspective (*voir ci-dessous*), donc permettre d'éditer ou de traiter ce fichier dans un autre environnement.

Deux avantages principaux se présentent donc pour les perspectives :


1. la possibilité de changer rapidement l'environnement de travail du fichier actif et
2. La possibilité de passer entre les fichiers sans devoir ouvrir un nouvel environnement de développement (l'environnement associé est disponible dans une perspective)

Travailler avec la perspective StyleVision implique les procédures clé suivantes, qui sont décrites de manière plus détaillée ci-dessous :

- Passer à la perspective StyleVision.
- Définir les préférences pour la perspective StyleVision.
- Personnaliser la perspective StyleVision.


Passer à la perspective StyleVision

Dans Eclipse, sélectionnez la commande **Window | Perspective | Open Perspective | Other**. Dans le dialogue qui s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*), sélectionnez **StyleVision** et cliquez sur **Ouvrir**.



La fenêtre vide ou le document actif aura maintenant la perspective StyleVision. Voici comment l'utilisateur change de perspective par le menu. Pour accéder à une perspective plus rapidement depuis une autre perspective, la perspective requise peut être recensée dans le sous-menu **Open Perspective** au-dessus de l'item **Other**. Ce paramètre est dans le dialogue de personnalisation (*voir plus bas ci-dessous*).

Les perspectives peuvent aussi être changées lorsqu'un fichier est ouvert ou est rendu actif. La perspective de l'application associée avec un type de fichier d'un fichier sera ouvert automatiquement lorsque ce fichier est ouvert pour la première fois. Avant de changer de perspective, un dialogue apparaît vous demandant si vous souhaitez associer automatiquement la perspective par défaut avec ce type de fichier (*voir la capture d'écran ci-dessous*).



Vérifiez l'option *Do Not Ask Again* si vous souhaitez associer la perspective avec un filetype sans devoir y être invité chaque fois qu'un fichier de ce filetype est ouvert, puis cliquez sur **OK**.

Les préférences pour la perspective StyleVision

Pour accéder aux Préférences d'une perspective, sélectionnez la commande **Window | Preferences**. Dans la liste des perspectives du panneau de gauche, sélectionnez StyleVision, puis sélectionnez les préférences requises. Terminez en cliquant sur **OK**.

Les préférences d'une perspective comprennent :

- Pour passer automatiquement à la perspective StyleVision quand un fichier d'un type de fichier associé est ouvert (*voir ci-dessus*)
- Options pour inclure ou exclure des barres d'outils StyleVision individuelles
- Accéder aux options StyleVision.

Personnalisez la perspective StyleVision

Les options de personnalisation vous permettent de déterminer quels raccourcis et commandes sont inclus dans la perspective. Pour accéder au dialogue Personnaliser la Perspective, transformez la perspective en perspective active et sélectionnez la commande **Window | Perspective | Customize Perspective**.

- Dans les onglets *Toolbar Visibility* et *Menu Visibility*, vous pourrez spécifier quelles barres d'outils et menu doivent être affichés.
- Dans l'onglet *Action Set Availability*, vous pouvez ajouter des groupes de commandes à leurs menu parents et à la barre d'outils. Si vous souhaitez activer un groupe de commande, cochez sa case.
- Dans l'onglet *Shortcuts* du dialogue Customize Perspective, vous pouvez configurer des raccourcis pour les sous-menus. Sélectionnez le sous-menu dans la liste déroulante des sous-menus. Puis sélectionnez une catégorie de raccourcis, et cochez les raccourcis que vous souhaitez inclure à la perspective.

Cliquer sur **Appliquer et Fermer** pour terminer la personnalisation et pour que les modifications prennent effet.

16.3 Autres Points d'entrée StyleVision dans Eclipse

Outre la perspective StyleVision, deux autres points d'entrée dans Eclipse peuvent être utilisés pour accéder la fonctionnalité StyleVision :

- menu StyleVision
- barre d'outils StyleVision

Menu StyleVision dans Eclipse

Le menu **StyleVision** d'Eclipse contient les commandes StyleVision qui fournissent la fonctionnalité StyleVision. Ces commandes apparaissent dans de nombreux menus de la version autonome de StyleVision.

Barre d'outils StyleVision dans Eclipse

La barre d'outils StyleVision dans Eclipse (*voir la capture d'écran ci-dessous*) contient deux boutons.



Ces boutons font la chose suivante :

- Ouvrir l'Aide StyleVision
- Fournit un accès aux commandes StyleVision (comme alternative pour y accéder depuis le menu **StyleVision**, *voir ci-dessus*).

Note : Les commandes de la barre d'outils ne sont pas prises en charge. Si vous avez défini une commande de barre d'outils dans StyleVision qui exécute une commande ou un script, alors cette commande de barre d'outils ne sera pas disponible dans le plug-in.

17 Commandes de menu et Référence

Cette section contient une description complète des barres d'outils symboles de Mode Design et des commandes de menu de StyleVision. Elle est divisée en plusieurs parties :

- Explication des [symboles utilisés en mode Design](#) ⁹⁷⁵.
- Description du [dialogue Éditer expression XPath](#) ⁹⁸⁰.
- Description de toutes les [barres d'outils avec leurs icônes](#) ⁹⁹⁷, ainsi qu'une explication sur la personnalisation de l'affichage des barres d'outils.
- Toutes les commandes de menu.

Tandis que la section Référence de l'utilisateur contient une description des commandes individuelles, les mécanismes derrière les diverses fonctions de StyleVision sont expliqués en détail dans les sections correspondantes. Les mécanismes ont été organisés dans les groupes suivants :

- [Contenu du fichier SPS](#) ¹³⁸
- [Structure du fichier SPS](#) ³¹⁰
- [Fonctionnalités avancées du fichier SPS](#) ³⁹⁶
- [Présentation du fichier SPS](#) ⁴⁸⁰
- [Fonctionnalités supplémentaires du fichier SPS](#) ⁵⁷⁶
- [Fichier SPS et bases de données](#) ⁶⁶⁶
- [Fichier SPS & XBRL](#) ⁷⁷⁹

Pour l'utilisation de la ligne de commande, voir [Interface de la ligne de commande : StyleVisionBatch](#) ⁹⁵⁵.

Voir aussi

- [Interface utilisateur](#) ³⁷
- [Tutoriel de démarrage rapide](#) ⁷¹

17.1 Symboles du Mode Design

Une conception SPS contiendra généralement plusieurs types de composants. Chaque composant est représenté dans la conception par le symbole spécifique. Ces symboles sont recensés ci-dessous et organisés en les groupes suivants :

- [Nœuds dans le document XML](#) ⁹⁷⁵
- Contenu de document XML
- Dispositifs de saisie de données
- Formats prédéfinis
- Objets XPath
- Objets URI

Chacun de ces types de composant peut :

- être déplacé utilisant 'glisser et déposer' ;
- être coupé, copié, collé et supprimé utilisant (i) les commandes dans [Éditer menu](#) ¹⁰⁴⁶, ou (ii) les raccourcis standard Windows pour ces commandes ;
- avoir du formatage y appliqué ;
- voir un menu contextuel s'ouvrir lorsque vous y cliquez avec la touche de droite de la souris.

Nœuds dans le document XML

Les nœuds d'élément et d'attribut dans le document XML sont représentés dans le document de conception SPS par des balises. Chaque nœud a une balise de début et une balise de fin. Double-cliquer soit sur la balise de début, soit sur la balise de fin réduit ce nœud. Lorsqu'un nœud est réduit, tout son contenu est masqué. Double-cliquer sur un nœud réduit l'élargit et affiche son contenu.


Les types suivants de nœud sont représentés :

- **Nœud du document**



Le **nœud du document** (indiqué par `$XML`) représente le document XML en entier. Il est indiqué par une balise verte `$XML` quand la source de schéma est associée à un document XML, et avec `$DB` lorsque la source de schéma est associée à une BD. Le nœud du document dans la capture d'écran à gauche est élargi et contient l'élément `OrgChart`, qui est réduit. Le nœud du document dans la capture d'écran à droite est réduit ; son contenu est masqué.

- **Nœud d'élément**



Un **nœud d'élément** est inséré ensemble avec tous ses éléments ancêtre si les ancêtres ne sont pas présents au point d'insertion. Dans la capture d'écran ci-dessus, le nœud de l'élément `Name` est affiché étant élargi (*gauche*) et réduit (*droite*).

- **Nœud d'attribut**



Un **nœud d'attribut** est inséré ensemble avec tous ses éléments ancêtre si les ancêtres ne sont pas présents au point d'insertion. Les noms d'attribut contiennent le préfixe `=`. Dans la capture d'écran ci-dessus, le nœud de l'attribut `href` est affiché étant élargi (*gauche*) et réduit (*droite*).

Les nœuds sont inclus dans la conception comme modèles de nœud. Pour obtenir des informations sur les différents types de modèles pouvant être inclus dans la conception, voir la section, [Modèles et fragments de design](#) ³⁶⁹.

Contenu du document XML

Le contenu du document XML est représenté par deux espaces réservés :

- `(contents)`
- `(rest-of-contents)`

L'espace réservé `contents` représente les contenus d'un seul nœud. Tout le contenu du texte du nœud est la sortie. Si le nœud est un nœud attribut ou un nœud d'élément text-only, la valeur du nœud est la sortie. Si le nœud est un nœud d'élément qui contient du contenu mixte ou du contenu element-only, le contenu de texte de tous les descendants est la sortie. Dans les termes XSLT, l'espace réservé `contents` est équivalent à l'élément `xsl:apply-templates` avec son attribut `select` défini pour ce nœud.


Note : lorsqu'il est appliqué à un nœud d'élément, l'espace réservé `contents` ne sort pas les valeurs d'attributs de cet élément. Pour sortir les nœuds d'attribut, vous devez explicitement inclure l'attribut dans le modèle (principal ou global).

L'espace réservé `rest-of-contents` applique des modèles au reste des éléments enfant du nœud actuel. Le modèle appliqué pour chaque élément enfant dans ce cas sera soit un modèle global (si un modèle est défini pour cet élément), soit le modèle défaut pour les éléments (qui sort tout simplement du texte des éléments text-only, et applique les éléments aux éléments enfant). Par exemple, prenez en compte un élément `book`, qui contient des éléments enfant : `title`, `author`, `isbn` et `pubdate`. Si la définition de `book` spécifie que seul l'élément enfant `title` est la sortie, alors aucun des autres éléments enfant (`author`, `isbn` et `pubdate`) ne seront sortis lorsque cette définition est traitée. Si, toutefois, la définition de `book` inclut l'espace réservé `rest-of-contents` après la définition pour l'élément `title`, alors pour chaque autre élément enfant (`author`, `isbn` et `pubdate`), un modèle global (si aucune n'existe pour cet élément), ou le modèle par défaut pour les éléments, sera appliqué.

Dispositifs de saisie de données

Afin d'aider l'utilisateur Authentic View à modifier correctement le document XML et à saisir des données valides, des dispositifs de saisie de données peuvent être intégrés à la conception. Vous pouvez attribuer un des appareils d'entrée des données suivants à un nœud :

- **Champs d'entrée (ligne individuelle ou multi-ligne)**



- **Listes de choix**



- **Cases à cocher**




- **Boutons radio**



Ces balises peuvent être réduites et élargies en double-cliquant sur la balise, respectivement. Pour une description détaillée sur l'utilisation de chacun de ces appareils de saisie des données, voir [Appareils d'entrée des données](#) ²⁸².

Formats prédéfinis

Les formats prédéfinis sont affichés en balises mauves, qui peuvent être élargies/réduites en double-cliquant dessus.




La capture d'écran ci-dessus affiche les balises pour le format prédéfini `p` (para), *expanded (à gauche)* et *collapsed (à droite)*. Pour appliquer un format prédéfini, mettez en surbrillance les items autour desquels le format prédéfini doit apparaître (en cliquant sur un composant et/ou en marquant du texte), et [insérez le format prédéfini](#) ⁴⁸¹.

Objets XPath

StyleVision présente deux mécanismes qui utilisent les expressions XPath :

- **Modèles conditionnels**



Les balises **Condition** sont bleues. La balise de début contient des cellules. La cellule la plus à gauche contient un point d'interrogation. D'autres cellules contiennent chacune soit (i) un nombre, en

commençant par le chiffre un, pour chaque condition *when* ; et/ou (ii) un astérisque pour la condition optionnelle *otherwise*. Une branche Condition peut être sélectionnée en cliquant dessus. Le nombre de la branche condition sélectionnée est en surbrillance dans la balise de début, et le modèle pour cette branche est affiché (à l'intérieur des balises de début et de fin de la condition). L'expression XPath pour la branche de condition sélectionnée est également mise en évidence dans l'arborescence de conception. Notez que les balises de conditions ne peuvent pas être élargies/réduites.

- **Calculs automatiques**



Les **Calculs automatiques** sont représentés dans le Mode Design par l'objet `=(AutoCalc)` (voir la capture d'écran ci-dessus). L'expression XPath pour le Calcul automatique sélectionné est mise en évidence dans l'arborescence de conception. Le dialogue pour éditer le Calcul automatique est [accédé par le biais de la barre latérale des Propriétés](#) ³⁹⁷.

Objets URI

Trois objets basés sur l'URI peuvent être insérés dans une conception :

- **Images**

Si une image est insérée dans la conception SPS et est accessible par StyleVision, elle devient visible dans le Mode Design. Si elle ne peut pas être accédée, sa place est marquée dans la SPS par un espace réservé de l'image.

- **Signets (Ancres)**



Les balises **Signets** sont jaunes et indiquées par le caractère `A` (capture d'écran ci-dessus). Un signet est créé avec la commande **Insérer | Insérer Signet**, et peut être vide ou contenir du contenu. Le contenu doit toujours être inséré après avoir créé l'ancre. Les balises d'ancre peuvent être élargies (capture d'écran ci-dessus gauche) ou réduites (capture d'écran ci-dessus droite).

- **Liens**



Les balises **Lien** sont jaunes et indiquées par le caractère `A` (capture d'écran ci-dessus). Un lien est créé avec la commande **Insérer | Hyperlien**. L'objet autour duquel le lien est créé peut être inséré dans la conception avant ou après la création du lien. Si un item doit être créé comme lien, il doit être sélectionné et le lien créé autour de lui. Les balises Lien peuvent être élargies (capture d'écran ci-dessus à gauche) ou réduites (capture d'écran ci-dessus à droite).

 **Voir aussi**

- [Barre d'outils](#) 997
- [Barres latérales de design](#) 45
- [Procédures d'édition du contenu](#) 138


17.2 Éditer le dialogue de l'expression XPath

Le dialogue **Éditer l'expression XPath** (*capture d'écran ci-dessous*) est utilisé pour créer, tester, et éditer les expressions XPath. Il est accessible à tous les endroits dans le Mode Design où l'expression XPath peut être saisie, comme pour la saisie des expressions pour le [traitement conditionnel](#) ⁴⁰⁸ ou les valeurs de [Styles](#) ⁶¹ et des [Propriétés](#) ⁶³.

Le dialogue prend automatiquement en charge la **version XPath** qui correspond à la [version XSLT](#) ¹¹⁷ de la SPS (XPath 1.0 pour XSLT 1.0 ; XPath 2.0 pour XSLT 2.0 ; et XPath 3.1 pour XSLT 3.0). Pour changer de version XPath, basculez la [version XSLT de la SPS](#) ¹¹⁷.

Mise en page du dialogue

Le dialogue Éditer l'expression XPath contient les volets suivants (*voir la capture d'écran ci-dessous*) : (i) un volet d'expression (*en haut à gauche*) ; (ii) un volet Sources (*en haut à droite*) ; (iii) un volet de Résultats (*en bas*). Dans le Mode Générateur, le volet de Résultats est augmenté avec des volets d'assistant à la saisie.




Mode d'évaluation et mode de débogage

Le dialogue Éditer l'expression XPath a deux modes :

- Le [Mode d'évaluation](#) ⁹⁸¹, dans lequel une expression XPath est évaluée par rapport au/x fichier/s de travail XML attribué/s. L'expression est saisie dans le **Volet Expression**, et le résultat est affiché dans le **Volet Résultats**. Vous pouvez cliquer sur les nœuds dans le résultat pour aller à ce nœud dans le volet Sources du dialogue.
- Le [Mode Débogage](#) ⁹⁸⁵, dans lequel vous pouvez déboguer une expression XPath en tant qu'elle s'applique au/x fichier/s de travail XML attribué/s. Vous pouvez définir des points d'arrêt et des points de trace, et passer étape par étape à travers l'évaluation. À chaque étape, vous pouvez voir le contenu des variables ainsi que les expressions Watch personnalisées définies pour contrôler les aspects supplémentaires de l'évaluation.

Pour alterner entre les deux modes, veuillez sélectionner la commande appropriée dans le menu déroulant **Lancer l'évaluation/le débogage** situé dans le coin gauche de la barre d'outils de la fenêtre (*voir capture d'écran ci-dessous*).



Vous trouverez une descriptions de l'utilisation des deux modes dans les sous-sections de cette section.


Générateur d'expression XPath/XQuery

Dans les deux modes, le [Générateur d'expression](#) ⁹⁹² peut être utilisé pour vous aider à construire des expressions syntaxiquement correctes. Allumer ou éteindre le [Générateur d'expression](#) ⁹⁹² avec la touche


Mode générateur dans la barre d'outils principale .

17.2.1 Évaluateur

Sélectionnez le Mode d'évaluation en sélectionnant **Lancer évaluation** dans le menu déroulant **Lancer Évaluation/Débogage** (*voir capture d'écran ci-dessous*).



Dans le Mode d'évaluation, cliquez sur le bouton **Évaluateur** (*voir la capture d'écran ci-dessous*). L'évaluateur a les volets suivants (*voir capture d'écran ci-dessous*) : (i) un volet d'expression (*en haut à gauche*); (ii) un volet Sources (*en haut à droite*); (iii) un volet de Résultats (*en bas*).



L'expression XPath et son évaluation

L'expression XPath est saisie dans le volet Expression. Les résultats de l'évaluation sont affichés dans le volet *Résultats* (voir capture d'écran ci-dessus).

Notez les points suivants :


- Pour qu'une évaluation soit évaluée par rapport à un fichier XML, ce fichier doit être attribué comme [fichier de travail XML d'une des sources de la SPS](#) ¹¹⁴.
- Les résultats peuvent être affichés même si vous saisissez l'expression (sélectionnez l'icône **Évaluer** en tapant dans la barre d'outils), ou ils peuvent être affichés lorsque vous cliquez sur le bouton de la barre d'outils **Lancer Évaluation/Débugage (F5)** (situé en haut à gauche dans la barre d'outils).
- Pour saisir l'expression du localisateur XPath d'un nœud dans une arborescence source, double-cliquez sur ce nœud dans le volet Sources.
- Dans le volet Sources, vous pouvez activer/désactiver l'affichage des : (i) instructions de traitement, (ii) commentaires, (iii) attributs et (iv) éléments. Faites ceci par le biais des boutons en-dessous du volet Sources.
- Le nœud contextuel est celui du composant de design à l'intérieur duquel l'expression est créée. Pour définir un autre nœud en tant que nœud contextuel de l'expression : (i) sélectionnez le nœud dans le volet Sources, et (ii) cliquez sur **Définir l'évaluation de contexte** (situé ci-dessous dans le volet Sources). Pour enregistrer ce nœud contextuel pour l'expression, cliquez sur le bouton de commande

du toggle **Se souvenir du contexte d'évaluation** (situé en-dessous du volet Sources). Notez, toutefois, que le nœud contextuel actuel pour l'expression sera le nœud contextuel du composant de design actuel, et ceci est le nœud contextuel qui sera utilisé au moment de l'exécution.

- Vous pouvez utiliser les fonctions des langages de programmation Java et .NET dans l'expression XPath. Les boutons **Utiliser Java** et **Utiliser .NET** en bas du dialogue affichent des boîtes d'info avec des explications sur comment utiliser les fonctions d'extension Java et .NET dans les expressions XPath. Pour plus d'information sur le sujet, voir la section [Fonctions d'extension](#)¹²⁵⁵ de cette **documentation**.
- Pour créer l'expression sur plusieurs lignes (pour une meilleure lecture), utilisez la touche **Retour**.
- Pour augmenter/réduire la taille du texte dans le champ d'expression, cliquer dans le champ d'expression, puis appuyer sur **Ctrl** et tourner la roue. **Veillez noter que cela s'applique également dans le volet Résultats.**
- Au lieu de saisir manuellement l'expression de chemin de localisation d'un nœud, vous pouvez procéder comme suit : (i) Placez le curseur au point dans l'expression XPath où vous souhaitez saisir le chemin de localisation ; (ii) dans l'arborescence de Sources, double-cliquez le nœud que vous souhaitez cibler. Cela saisit le chemin de localisation du nœud sélectionné dans l'expression. Le chemin de localisation sera un chemin absolu commençant au niveau du nœud racine du document.

Volet Résultats

Le volet Résultats est affiché dans la capture d'écran ci-dessous, en bas. Veuillez noter qu'il dispose de sa propre barre d'outils.



Le volet Résultats propose les fonctions suivantes :

- La liste de résultat consiste en deux colonnes : (i) un nom de nœud ou un type de données ; (ii) le contenu du nœud.
- Si l'expression XPath retourne des nœuds (comme des éléments ou des attributs), vous pouvez sélectionner si le contenu des nœuds doit être affiché en tant que la valeur du nœud. Pour ce faire, activer la bascule *Afficher résultat complet*.
- Lorsque le résultat contient un nœud (y compris le nœud de texte) - à l'opposé des littéraux générés par l'expression - en cliquant sur ce nœud dans le volet Résultats, ceci met en surbrillance le nœud correspondant dans le document XML dans l'arborescence de Sources.
- Vous pouvez copier les deux colonnes d'une sous-ligne de résultat ou uniquement la colonne de valeur. Pour copier toutes les colonnes, cliquer avec la touche de droite sur une sous-ligne et activer **Copie inclut toutes les colonnes**. (En alternative vous pouvez activer/désactiver la commande par le biais de son icône dans la barre d'outils du volet Résultats.) Ensuite, cliquer avec la touche de droite sur la sous-ligne que vous souhaitez copier et choisir soit **Copier sous-ligne** (pour cette sous-ligne) ou **Copier tout** (pour toutes les sous-lignes).


Barre d'outils du volet Résultats

La barre d'outils du volet Résultats contient des icônes qui propose des fonctions de navigation, de recherche et de copie. Ces icônes sont décrites dans la table ci-dessous de gauche à droite. Les commandes correspondantes sont aussi disponibles dans le menu contextuel des items de la liste de résultat.

Icône	Fonction
<i>Suivant, Précédent</i>	Sélectionne, respectivement, l'item suivant et précédent dans la liste de résultats
<i>Copier la ligne de texte sélectionnée dans le presse-papiers</i>	Copie la colonne de valeur de l'item de résultat sélectionné dans le presse-papiers. Afin de copier toutes les colonnes, activer la commande <i>La copie contient toutes les colonnes</i> (voir ci-dessous)
<i>Copier tous les messages dans le presse-papiers</i>	Copie la colonne de valeur de tous les items de résultat dans le presse-papiers, y compris des valeurs vides. Chaque item est copié en tant que ligne séparée
<i>La copie contient toutes les colonnes</i>	Passe entre la copie (i) de toutes les colonnes, ou (ii) uniquement la colonne de valeur. Le séparateur de colonne est un espace unique
<i>Recherche</i>	Ouvre un dialogue <i>Chercher</i> pour chercher un string, y compris des caractères spéciaux, dans la liste de résultat
<i>Chercher précédent</i>	Cherche l'occurrence précédente du terme qui a été saisi en dernier dans le dialogue <i>Chercher</i>
<i>Trouver suivant</i>	Cherche l'occurrence suivante du terme qui a été saisi en dernier dans le dialogue <i>Chercher</i>
<i>Élargir avec des enfants</i>	Élargit l'item sélectionné et tous ses descendants
<i>Comprime avec les enfants</i>	Comprime l'item sélectionné et tous ses descendants
<i>Supprimer</i>	Supprime la liste de résultats

17.2.2 Débogueur

Le débogueur vous permet de déboguer une expression XPath dans le contexte d'un [fichier de travail XML](#) ¹¹⁴. Pour accéder au débogueur, sélectionnez **Lancer débogage** dans le menu déroulant **Lancer Évaluation/Débogage** (*capture d'écran ci-dessous*). Le mode Débogueur est activé. Vous pouvez ensuite alterner entre le Générateur (pour obtenir de l'aide avec la génération d'expression) et l'Évaluateur (pour déboguer l'expression). Pour lancer le débogage, cliquer sur **Lancer Évaluation/Débogage (F5)**



Une fois que vous avez saisi une expression, vous pouvez commencer à déboguer en cliquant sur **Lancer Évaluation/Débogage (F5)** (après vous être assuré que vous êtes dans le mode Débogueur).


Touches pour le Mode Débogage

	Lancer Évaluation/Débogage (F5)	Lance le débogueur
	Passer au générateur	Passes au mode Générateur d'expression qui vous propose des assistants à la saisie sensibles au contexte pour vous assister dans la construction d'expressions
	Évaluation sur saisie	Active l'évaluation des expressions alors que l'expression est en cours de saisie

Mise en page du Mode Débogage

Dans le Mode Débogage, deux volets supplémentaires sont ajoutés au volet Résultats (*voir capture d'écran ci-dessous*):

- le volet Pile d'appel et Points de débogage, dont chacun a un onglet séparé dans le volet
- le volet Variables et Expressions Watch ; les expressions watch et les variables sont affichées dans le même volet.



Le Mode Débogueur propose les fonctions suivantes :

- Vous permet de pénétrer dans le processus d'évaluation XPath, une étape à la fois pour voir comment l'expression XPath est évaluée. Utiliser la touche de la barre d'outils **Entrer dans (F11)**. À chaque étape d'évaluation, la partie de l'expression actuellement évaluée est marquée en jaune (*voir capture d'écran ci-dessus*), alors que le résultat de l'évaluation de cette étape est affiché dans le volet Résultats. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, tous les éléments descendants **selection** de l'élément **book** ont été sélectionnés.
- Définir des points d'arrêt dans les endroits où vous souhaitez interrompre l'évaluation et contrôler les résultats à ces points. Vous pouvez faire défiler l'évaluation en ne vous arrêtant que dans les points d'arrêt. Utiliser la touche de la barre d'outils **Lancer le débogage (F5)**. Cela est plus rapide que de s'interrompre à chaque étape avec **Pas à pas détaillé (F11)**.
- Définir des points de trace pour consulter un rapport des résultats dans les étapes marquées en tant que point de trace. L'évaluation ne s'interrompt pas (sauf aux points d'arrêt), mais les résultats du point de trace seront affichés dans une liste dans le volet Résultats.
- Des expressions Watch peuvent être utilisées pour contrôler l'information (comme des données de document ou des aspects de l'évaluation). Cela est particulièrement utile au niveau des points d'arrêt.
- Les variables qui sont exposées, y compris leurs valeurs, sont affichées dans le volet Variables et Expressions Watch.
- Les appels du processeur d'une étape d'évaluation sont affichés dans l'onglet Pile d'appel du volet Pile d'appel et Points de débogage.
- Si des points d'arrêt et des points de trace ont été définis, alors ils seront affichés dans l'onglet Points de débogage du volet Pile d'appel et Points de débogage.

Pour plus d'information à propos de ces fonctions, voir leur description ci-dessous.

Lancer le débogueur

Les étapes générales pour déboguer une expressions XPath sont les suivantes :

1. Saisir l'expression XPath dans le volet d'expression.
2. Définir tous les points d'arrêt ou les point de trace que vous souhaitez. Un point d'arrêt est un point au niveau duquel l'évaluation est interrompue. Un point d'arrêt est un point dans l'évaluation qui est enregistré ; les points de trace fournissent donc un chemin traçable des résultats d'évaluation.
3. Si vous cliquez sur **Lancer débogage**, l'évaluation est effectuée dans une étape jusqu'à la fin à moins qu'un point d'arrêt a été marqué dans l'expression. Cliquer sur **Lancer débogueur** plusieurs fois pour passer dans chaque point d'arrêt jusqu'à la fin de l'évaluation.
4. Utiliser la fonction Pas à pas détaillé/sortant/principal pour se rendre étape par étape par le biais de l'évaluation.


Boutons de débogage

	Lancer débogueur (F5)	Lance le débogueur. L'évaluation se rend directement à la fin, en s'arrêtant uniquement pour les points d'arrêt
	Arrêter le débogueur (Shift+F5)	Termine l'évaluation et arrête le débogueur
	Pas à pas détaillé (F11)	Passe dans l'évaluation, une étape à la fois.
	Pas à pas sortant (Shift+F11)	Sort de l'étape d'évaluation actuelle, et va dans l'étape parent
	Pas à pas principal (Ctrl+F11)	Passe par-dessus les étapes descendantes
	Insère/Supprime le point d'arrêt (F9)	Insère/Supprime un point d'arrêt au niveau de l'étape d'expression dans laquelle vous avez placé le curseur
	Insère/Supprime Point de trace (Shift+F9)	Insère/Supprime un point de trace au niveau de l'étape d'expression dans laquelle vous avez placé le curseur

Entre, sort et passe par-dessus les étapes d'évaluation

La fonction *Pas à pas détaillé* vous permet de passer étape par étape à travers l'évaluation. Chaque clic de cette commande vous fait passer dans l'étape suivante de l'évaluation ; l'étape actuelle est soulignée par le marquage dans l'expression (*voir capture d'écran ci-dessous*). La fonction *Pas à pas sortant* vous amène à une étape dans un niveau supérieur que l'étape actuelle, alors que la fonction *Pas à pas principal* passe par-dessus les étapes de niveau inférieur et vous amène à l'étape suivante dans le même niveau. Vous pouvez essayer la fonction *Pas à pas* en utilisant l'expression affichée dans la capture d'écran ci-dessous et en cliquant sur les trois touches *Pas à pas* pour tester leur fonctionnement.

La capture d'écran ci-dessous montre l'évaluation lorsque le traitement a été interrompu lorsque vous avez atteint l'étape de localisation **newsitem**. À cette étape, le résultat affiche les quatre nœuds **newsitem**.



Points d'arrêt


Des point d'arrêt sont des points dans lesquels vous souhaitez que le débogueur s'arrête après l'avoir lancé avec la touche **Lancer débogueur**. Ils sont utiles lorsque vous souhaitez analyser une partie spécifique de l'expression. Lorsque le débogueur s'arrête au point d'arrêt, vous pouvez contrôler le résultat et vous pouvez ensuite utiliser la fonction **Pas à pas détaillé** pour afficher les résultats des étapes suivantes de l'évaluation. Pour définir un point d'arrêt, placer le curseur dans l'expression à l'endroit où vous souhaitez trouver le point d'arrêt, et cliquer sur la touche de la barre d'outils **Insérer/Supprimer point d'arrêt (F9)**. Le point d'arrêt sera marqué avec une surligne en pointillés rouge. Pour retirer un point d'arrêt, le sélectionner et cliquer sur **Insérer/Supprimer point d'arrêt (F9)**.

Voir aussi [Points de débogage](#) ⁹⁹¹ ci-dessous.

Points de trace

Des points de trace sont des points dans lesquels les résultats sont enregistrés. Ces résultats sont affichés dans l'arborescence *Traces* de l'onglet *Résultat* (voir *capture d'écran ci-dessous*). Cela vous permet de voir tous les résultats d'évaluation des parties particulières de l'expression. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, des points de trace ont été définis dans le nœud **team** et le nœud **member**. Les résultats dans ces points de trace sont affichés dans l'arborescence *Traces*.

Pour définir un point de trace, placer le curseur à l'endroit où vous souhaitez trouver le point de trace, et cliquer sur la touche de la barre d'outils **Insérer/Supprimer point de trace (F9)**. Les points de trace seront marqués avec une surligne en pointillés bleu (voir *capture d'écran ci-dessous*). Pour supprimer un point de trace, le sélectionner et cliquer sur **Insérer/Supprimer points de trace (F9)**.




Note : si un point d'arrêt et un point de trace sont tous deux définis sur une partie de l'expression, la ligne supérieure est composée de tirets rouges et bleus alternés.

Voir aussi [Points de débogage](#) ⁹⁹¹ ci-dessous.

Variables, Expressions Watch et Pile d'appels

Les variables et les expressions watch sont affichées dans le volet Variables et Expressions Watch (*volet central inférieur dans la capture d'écran ci-dessous*).



Variables

Les variables qui ont été déclarées dans l'expression et qui sont incluses dans l'étape d'évaluation actuelle seront affichées avec leurs valeurs actuelles respectives. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, le traitement a été interrompu au point d'arrêt dans la `headline`. La variable `$i` est dans la portée de cette étape d'évaluation. Donc `$i` est affichée avec sa valeur actuelle, qui dans la capture d'écran ci-dessus est le premier nœud `newsitem`.

Expressions Watch

Les expressions Watch sont des expressions que vous pouvez saisir, soit avant le début de l'évaluation ou pendant une interruption dans une évaluation. Elles peuvent être utilisées pour les objectifs suivants :

- Pour tester des conditions spécifiques. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, l'expression watch `$i/metainfo/enteredBy/@id="NED"` est utilisée pour tester si l'item news a été saisi par le membre de l'équipe avec l'id de `NED`. Le résultat `true` dans le cas du premier newsitem nous dit que cette condition a été satisfaite.
- Pour trouver des données dans le cadre d'un contexte particulier. Par exemple, dans le cadre du contexte d'un élément `company`, nous pouvons saisir une expression watch `@id` pour consulter ce code de clients de l'entreprise dans le document XML cible.
- Pour générer des données supplémentaires. Par exemple, un string adapté peut être généré pour indiquer le nombre total de newsitems.

Pour saisir l'expression watch, cliquez sur **Ajouter entrée Watch** dans la barre d'outils du volet (encadré en rouge dans la capture d'écran ci-dessus), puis double-cliquez la nouvelle entrée watch pour saisir l'expression et cliquez sur **Entrée** lorsque vous avez terminé. Pour supprimer une expression watch, la choisir et cliquer sur **Supprimer Entrée watch sélectionnée** dans la barre d'outils. Si, au cours du débogage, l'expression ne peut


pas être évaluée correctement pour une raison quelconque (par exemple si une de ses variables est hors de portée), l'expression watch passe au rouge.

Pile d'appel

L'onglet *Pile d'appel* du volet Pile d'appel et Points de débogage (volet en bas à droite dans la capture d'écran ci-dessus) affiche les appels du processeur jusqu'à ce point du débogage. L'appel de processeur actuel est marqué en jaune. Veuillez noter que seuls les appels qui mènent directement à l'étape d'évaluation actuelle sont affichés.

Points de débogage

L'onglet Points de débogage du volet Pile d'appel et Points de débogage (volet en bas à droite dans la capture d'écran ci-dessous) montre les points d'arrêt (avec des cercles rouges) et des points de trace (cercles bleus) que vous avez défini dans l'expression. Chaque point de débogage est recensé avec son numéro de ligne et de caractère. Par exemple, `AxisStep@2:12` signifie qu'il y a un point de débogage sur la ligne 2, caractère 12 de l'expression dans le volet d'expression.



Veuillez noter les fonctions suivantes :

- Pour les points d'arrêt, vous pouvez saisir une **break condition** en (i) double-cliquant sur *Saisir break condition* dans le volet Déboguer Points, (ii) saisissant l'expression pour la condition, et (iii) en appuyant sur **Enter**. Ce point d'arrêt sera uniquement activé si la condition évalue à **true**. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, la break condition `$i/metainfo/enteredBy/@id="ABE"` activera le point d'arrêt sur le titre de chaque newsitem qui a été saisi par le membre de l'équipe avec l'id **ABE**. La capture d'écran montre que l'évaluation s'est interrompue à ce point d'arrêt. (Notez également que l'expression Watch à ce point d'arrêt renvoie **false**.)
- Vous pouvez activer/désactiver tous les points de débogage en cliquant sur leur touche de la barre d'outils respective : **Activer tous les Points de débogage** et **Désactiver tous les Points de débogage** (touches encerclées en vert dans la capture d'écran ci-dessus). Lorsqu'un point de

débogage est désactivé, il est désactivé pour toutes les évaluations jusqu'à ce qu'il soit réactivé ultérieurement.

- Vous pouvez activer/désactiver les points d'arrêt individuels dans leurs menus contextuels respectifs.


Commandes de barre d'outils dans les volets

Les volets du dialogue Éditer Expression XPath dans le Mode Débogage (*voir capture d'écran ci-dessus*) contiennent des touches qui proposent des fonctions de navigation, de recherche et de copie. Ces boutons, en commençant par la gauche, sont décrits dans la table ci-dessous. Les commandes correspondantes sont aussi disponibles dans le menu contextuel des items recensés.

Icône	Fonction
<i>Suivant, Précédent</i>	Sélectionne, respectivement, l'item suivant et précédent dans la liste de résultats
<i>Copier la ligne de texte sélectionnée dans le presse-papiers</i>	Copie la colonne de valeur de l'item de résultat sélectionné dans le presse-papiers. Afin de copier toutes les colonnes, activer la commande <i>La copie contient toutes les colonnes</i> (<i>voir ci-dessous</i>)
<i>Copier tous les messages dans le presse-papiers</i>	Copie la colonne de valeur de tous les items de résultat dans le presse-papiers, y compris des valeurs vides. Chaque item est copié en tant que ligne séparée
<i>La copie contient toutes les colonnes</i>	Passes entre la copie (i) de toutes les colonnes, ou (ii) uniquement la colonne de valeur. Le séparateur de colonne est un espace unique
<i>Recherche</i>	Ouvre un dialogue <i>Chercher</i> pour chercher un string, y compris des caractères spéciaux, dans la liste de résultat
<i>Chercher précédent</i>	Cherche l'occurrence précédente du terme qui a été saisi en dernier dans le dialogue <i>Chercher</i>
<i>Trouver suivant</i>	Cherche l'occurrence suivante du terme qui a été saisi en dernier dans le dialogue <i>Chercher</i>
<i>Élargir avec des enfants</i>	Élargit l'item sélectionné et tous ses descendants
<i>Comprime avec les enfants</i>	Comprime l'item sélectionné et tous ses descendants
<i>Supprimer</i>	Supprime la liste de résultats

17.2.3 Générateur d'expression

Lorsque la touche **Générateur** est cliquée dans le dialogue de l'Expression XPath (*voir la capture d'écran ci-dessous*), les volets de l'assistant à la saisie vous aident à construire une expression XPath pour qu'elle devienne visible. Double-cliquez sur une entrée dans l'assistant à la saisie pour la saisir à l'endroit actuel du curseur dans l'Expression XPath.



Il existe trois volets d'assistants à la saisie :

- Une arborescence de schéma pour saisir les nœuds de l'élément et de l'attribut dans l'expression XPath. Si la case à cocher *XPath relatif* est cochée alors le chemin de l'emplacement s chemin vers le nœud sélectionné est saisi relativement au nœud contextuel (le nœud dans le design dans lequel l'expression XPath est construite. Le nœud contextuel est affiché sous le volet d'arborescence du schéma. Une expression XPath absolue qui commence par la racine du document, et est utile pour le nœud sélectionné si la case à cocher *Chemin relatif* n'est pas cochée.
- Un volet d'assistant à la saisie pour les opérateurs et les expressions. Ceux-ci contiennent : (i) axes (`ancestor::`, `parent::`, etc), (ii) opérateurs (par exemple `eq` et `div`), et (iii) expressions (`for # in # return #`, etc). Les items du volet peuvent groupés soit alphabétiquement soit par catégorie fonctionnelle. Sélectionnez l'option que vous voulez choisir *Hiérarchique* ou *Plat* depuis le menu de la liste déroulante dans la barre de titre du volet.
- Un assistant à la saisie avec des fonctions de la version XPath active est classé soit par ordre alphabétique, soit groupé par catégorie fonctionnelle. Sélectionnez l'option que vous voulez choisir *Hiérachique* ou *Plat* depuis le menu de la liste déroulante dans la barre de titre du volet. L'option *Names/Types* vous permet de choisir si les arguments des fonctions sont affichés en tant que noms ou types de données.

Fonctions du générateur

- Pour consulter une description de texte d'un item dans chaque volet, passez au-dessus de l'item.
- Chaque fonction est regroupée avec sa signature (c'est-à-dire avec ses arguments, les types de données des arguments, et le type de données de la sortie de la fonction).

- Les signatures sont données soit avec les noms ou types de données des arguments et de la sortie de la fonction. Choisir *Noms* ou *Types* depuis le menu déroulant dans la barre de titre du volet.
- Double-cliquez sur un item dans un des trois volets (opérateur, expression ou fonction), insérez cet item à l'emplacement du curseur dans l'expression. Les fonctions sont insérées avec leurs arguments indiqués par des espaces réservés (le symbole #).
- Si le (i) texte est sélectionné dans le champ d'édition d'expression, et (ii) qu'une expression ou une fonction qui contient un espace réservé est double-cliquée pour l'insérer, alors le texte qui a été sélectionné est inséré à la place de l'espace réservé.

Une fois que vous avez saisi une fonction dans l'expression, planer au-dessus du nom de la fonction affiche la signature de la fonction et un descriptif texte de la fonction. Si différentes signatures existent pour une fonction ayant le même nom, celles-ci sont indiquées par un facteur de surcharge en bas de l'affichage. Si vous placez le curseur à l'intérieur des parenthèses de la fonction et appuyez sur **Ctrl+Shift+Spacebar**, vous pouvez consulter les signatures des diverses surcharges du nom de la fonction.

Créer des expressions XPath

Le dialogue Éditer Expression XPath vous aide à générer des expressions XPath de la manière suivante.


- *Nœud contextuel et arborescence de schéma*
La zone de texte *Sélection* dans le volet *Sources* vous montre immédiatement le nœud contextuel. L'expression sera insérée à l'emplacement à l'intérieur de ce nœud contextuel, et elle sera évaluée avec ce nœud comme son contexte.
- *Insérer un nœud depuis l'arborescence de schéma*
Dans le volet *Sources*, le schéma entier est affiché. Double-cliquez sur un nœud dans l'arborescence de schéma pour l'insérer dans l'expression XPath. Si la zone de texte *Chemin relatif* est cochée, le nœud sélectionné sera inséré avec une expression du chemin de l'emplacement qui est relatif au nœud contextuel.
- *Information relative à l'espace de nom*
L'arborescence de schéma dans le volet *Sources* contient un item d'espace de nom. Élargir cet item affiche tous les espaces de noms déclarés dans la feuille de style. Cette information peut être utile pour vérifier les préfixes d'un espace de nom que vous voulez utiliser dans une expression XPath.
- *Insérer des axes, opérateurs et expressions XPath*
Le volet *Sélectionner opérateur/Expression* recense les axes XPath (`ancestor::`, `parent::`, etc.), opérateurs (par exemple, `eq` et `div`), et les expressions (`for # in # return #`, etc.) pour la version XPath sélectionnée comme version XSLT pour la SPS. L'affichage peut passer entre une liste alphabétique et une liste hiérarchique (qui regroupe les items selon leur fonctionnalité). Pour insérer un axe, un opérateur ou un axe dans l'expression XPath, double-cliquez sur l'item requis.
- *Insérer des fonctions XPath*
Le volet *Sélectionner fonction* recense les fonctions XPath de manière alphabétique ou groupée selon la fonction (cliquez sur l'icône respective en haut du volet pour basculer entre les deux arrangements). Chaque fonction est montrée avec sa signature. Si une fonction a plus d'une signature, cette fonction est affichée autant de fois qu'elle a de signatures. Les arguments dans une signature sont séparés par des virgules, et chaque argument peut avoir un indicateur d'occurrence (? indique une séquence de zéro ou un item du type spécifié ; * indique une séquence de zéro ou plus d'items du type spécifié). Les arguments peuvent être affichés comme noms ou comme types de données ; sélectionnez *Noms* ou *Types* dans la barre de titre du volet. Chaque fonction spécifie également le type retour de cette fonction. Par exemple : `=> date ?` indique que le type de données de retour

attendu est une séquence d'aucun ou un item `date`. Placer la souris au-dessus d'une fonction affiche une description succincte de la fonction. Pour insérer une fonction dans l'expression XPath, double-cliquez la fonction requise.

- Java et les fonctions d'extension .NET peuvent être utilisés dans les expressions XPath, vous permettant d'accéder les fonctions des langages de programmation. Les touches **Java** et **.NET** en bas du dialogue ouvrent des cases d'information avec des explications sur comment utiliser Java et les fonctions d'extension .NET dans les expressions XPath. Pour plus d'information sur le sujet, voir la section [Fonctions d'extension](#)¹³⁴⁷ de cette **documentation**.

Édition intelligente directement pendant la saisie de texte


Si vous saisissez une expression directement dans la zone de texte *Expression*, les options disponibles à ce point sont affichées dans une fenêtre popup (voir la capture d'écran ci-dessous).



Celles-ci incluent les éléments, les fonctions XPath et les axes XPath. Faire défiler la liste des options en utilisant les touches **Haut** et **Bas**, et appuyer sur **Entrée** si vous souhaitez sélectionner une option et la saisir dans l'expression.

La zone à cocher Otherwise

Le toggle *Otherwise* (voir la flèche rouge dans la capture d'écran ci-dessous) ajoute une branche Otherwise au modèle conditionnel comme sa dernière branche. Uniquement une branche Otherwise peut être présente dans un modèle conditionnel. Lorsqu'un modèle conditionnel est évalué, la première branche à évaluer comme `true` est exécutée. Si aucune branche n'évalue comme `true`, alors, la branche Otherwise est exécutée si présente, autrement le modèle conditionnel est quitté sans ses branches étant exécutées. Puisque la branche Otherwise est déclenchée uniquement dans le cas où aucune branche précédente est évaluée comme `true`, elle n'a pas besoin d'avoir une condition qui est définie pour elle. En conséquence, lorsque la case à cocher est sélectionnée, le champ de saisie de l'expression XPath est désactivée.



Pour les détails et savoir comment utiliser la condition Otherwise, voir les [Modèles conditionnels](#) ⁴⁰⁸.

17.3 Barres d'outils

Un grand nombre de commandes StyleVision est disponible comme raccourcis de la barre d'outils, organisé en les barres d'outils suivantes :

- [Formatage](#) ⁹⁹⁹
- [Table](#) ¹⁰⁰⁰
- [Authentic](#) ¹⁰⁰²
- RichEdit
- [Insérer Éléments de design](#) ¹⁰⁰⁴
- [Filtre de design](#) ¹⁰⁰⁶
- [Ressources globales](#) ¹⁰⁰⁷
- [Standard](#) ¹⁰⁰⁸

L'icône dans chaque barre d'outils est recensée dans les sous-sections de cette section, chacune avec une description succincte de la commande correspondante.

Positionner les barres d'outils

Une barre d'outils peut flotter librement à l'écran ou peut être placée dans une zone de barre d'outils le long de tout bord de la GUI. Les barres d'outils les plus communément placées le long du bord supérieur de la GUI juste en-dessous de la barre de menu. Toutefois, elles peuvent aussi être placées le long des bords sur le côté ou en bas de la GUI

Pour positionner une barre d'outils dans la zone de la barre d'outils, suivez les étapes suivantes :


1. Saisissez la barre d'outils par sa poignée (si la barre d'outils est déjà dans la zone de la barre d'outils) ou par sa barre d'outils (si la barre d'outils est flottante).
2. Glissez la barre d'outils dans la zone de barre d'outils souhaitée, si elle existe, et déposez-la à l'emplacement désiré dans cette zone de la barre d'outils. Si aucune barre d'outils n'existe sur le bord le long duquel vous voulez placer la barre d'outils, glisser la barre d'outils vers ce bord créera automatiquement une zone de barre d'outils là où cette barre d'outils est déposée.

Pour faire flotter une barre d'outils librement, saisissez-la par sa poignée, glissez-la en dehors de la zone de la barre d'outils, et déplacez-la partout à l'écran à l'exception d'un bord ou d'une zone de la barre d'outils existante.

Activer et désactiver l'affichage des barres d'outils

L'affichage des barres d'outils individuel peut être activé et désactivé utilisant une des trois méthodes suivantes :

- Dans le menu **Affichage | Barres d'outils** (*capture d'écran ci-dessous*), sélectionnez ou décochez une barre d'outils, respectivement, affichez ou masquez cette barre d'outils.



- Cliquez avec la touche de droite sur une zone de la barre d'outils pour afficher un menu contextuel (*capture d'écran ci-dessous*) qui vous permet d'activer et de désactiver l'affichage des barres d'outils individuelles.




- Dans l'onglet Barres d'outils du [dialogue Personnaliser](#)¹¹³³ ([Outils | Personnaliser](#)¹¹³³), activez ou désactivez l'affichage des barres d'outils individuelles en cliquant sur la case à cocher d'une barre d'outils. Une fois terminé, cliquez sur le bouton **Fermer** pour fermer le dialogue.

Ajouter et supprimer les boutons de la barre d'outils

Les boutons de la barre d'outils individuels peuvent être ajoutés à ou supprimés de la barre d'outils, à savoir, ils peuvent être rendus visibles ou masqués. Pour ajouter ou supprimer un bouton de la barre d'outils, procédez comme suit :

1. Dans la barre d'outils où le bouton à ajouter ou à supprimer se trouve, cliquez sur **Plus de boutons** (si la barre d'outils est une zone de la barre d'outils) ou sur le bouton **Options de la barre d'outils** (si la barre d'outils est une barre d'outils flottante). Le bouton **Plus de boutons** est une tête de flèche située à droite de la barre d'outils (dans les zones de la barre d'outils) ou un bouton de la barre d'outils (dans les zones de la barre d'outils verticales). Le bouton des Options de la barre d'outils est une tête de flèche situé à droite de la barre d'outils flottante.
2. Dans le menu **Ajouter ou Supprimer les boutons** qui s'ouvre, placez le curseur au-dessus de l'item de menu **Ajouter ou Supprimer les boutons** (*capture d'écran ci-dessous*). Ceci fait apparaître un

menu qui contient des noms des barres d'outils dans la zone de la barre plus l'item de menu **Personnaliser** (capture d'écran ci-dessous).



3. Placez le curseur au-dessus de la barre d'outils qui contient le bouton de la barre d'outils à ajouter ou à supprimer (capture d'écran ci-dessus).
4. Dans le menu qui se déroule (capture d'écran ci-dessus), cliquez sur le nom du bouton de la barre d'outils pour ajouter ou supprimer ce bouton de la barre d'outils.
5. Cliquer sur l'item Personnaliser fait que le [dialogue Personnaliser](#)¹¹³³ s'ouvre.

L'item **Réinitialiser Barre d'outils** ci-dessous de la liste des boutons dans chaque menu de la barre d'outils réinitialise la barre d'outils à l'état auquel elle était lors du téléchargement StyleVision. Dans cet état, tous les boutons pour la barre d'outils sont affichés.

Note : les boutons d'une barre d'outils sont prédéfinis et ne peuvent pas être dissociés de la barre d'outils. Le processus décrit affiche ou masque le bouton dans la barre d'outils qui est affichée dans la GUI.

17.3.1 Format

La **barre d'outils Format** (capture d'écran ci-dessous) est activée dans le Mode Design et contient des commandes qui attribuent des propriétés de formatage bloc et inline utilisées généralement à l'/aux item/s sélectionné/s SPS dans le design.



Formats HTML prédéfinis

Le format HTML sélectionné depuis la liste déroulante est appliqué à la sélection dans le Mode Design. Par exemple, une sélection de `div` applique l'élément de HTML `Block (div)` autour de la sélection actuelle dans le Mode Design. Le format HTML est converti en les propriétés RTF, PDF et Word 2007+ correspondantes respectivement pour les sorties RTF, PDF et Word 2007+.

Propriétés de texte

Les propriétés de texte inline en gras, italique, souligné et barré peuvent être directement appliquées dans la sélection actuelle dans le Mode Design en cliquant sur le bouton approprié. Les style de police, taille de police, couleur d'avant-plan et d'arrière-plan peuvent aussi être appliqués par le biais des boutons de la barre d'outils.

Alignement

Les propriétés d'alignement (aligné à gauche, centré, aligné à droite, et justifié) peuvent être appliquées directement à la sélection dans le Mode Design.

Listes


Les listes peuvent être insérées au point d'insertion du curseur, ou la sélection dans la SPS peut être convertie en une liste.

Lien hypertexte

Insère un hyperlien au niveau du point d'insertion du curseur. Voir [Hyperlien](#) ¹⁰⁸² pour une description illustrant comment utiliser cette commande.

17.3.2 Table

La **barre d'outils Table** contient des commandes pour structurer et formater des tables statiques et dynamiques dans le Mode Design. Ces commandes sont affichées dans la capture d'écran ci-dessous (qui est celle du menu Personnaliser de la barre d'outils de la Table disponible lorsque vous cliquez sur le bouton **Personnaliser** à droite de la barre d'outils).



Opérations Ligne et Colonne

Les lignes et colonnes dans toute table SPS (statique ou dynamique) peuvent être insérées, ajoutées ou supprimées en faisant référence à l'emplacement du curseur. Les lignes et colonnes sont insérées avant l'emplacement du curseur actuel ou ajoutées après toutes les lignes/colonnes. La ligne/colonne dans laquelle le curseur peut aussi être supprimée. Ces opérations sont obtenues avec les boutons **Insérer Ligne/colonne**, **Apposer Ligne/colonne**, ou **Supprimer Ligne/colonne**. Vous pouvez aussi ajouter des en-têtes et bas de page à la table soit comme colonnes, soit comme lignes **Ajouter en-tête/colonne/ligne de pied de page de table**.

Opérations de cellule

Une table SPS dans laquelle le curseur est situé peut être fusionnée à toute cellule des quatre cellules qui l'entoure. L'opération de fusionnement est semblable à celle de l'extension des cellules de table dans HTML. Les boutons à utiliser pour ces opérations sont **Fusionner avec cellule**

droite/gauche/supérieure/inférieure. Aussi, une cellule de table SPS dans laquelle le curseur est situé peut être fractionnée, soit de manière horizontale ou verticale, utilisant les boutons **Fractionner la cellule horizontalement** et **Fractionner la cellule verticalement**, respectivement. Le contenu de la cellule de table SPS peut être aligné verticalement en haut, au centre, et en bas. L'affichage des bords de la cellule peut être activé et désactivé avec la bascule **Afficher les limites de la cellule**.


Opérations de table, propriétés, aperçu

Placez le curseur dans une table statique ou dynamique et cliquez sur **Supprimer table** ¹¹⁰³ supprime la table. Le markup de table peut être activé et désactivé avec la commande Afficher balisage de table. La commande Propriétés de la table s'ouvre dans le dialogue des Propriétés de la table, dans lequel les propriétés de la table peuvent être définies.

17.3.3 Authentic

La **barre d'outils Authentic** contient des commandes pour personnaliser Authentic View et éditer des documents XML dans Authentic View. Ces commandes sont affichées dans la capture d'écran ci-dessous (qui est celle du menu Personnaliser pour [ajouter ou supprimer des boutons de la barre d'outils Authentic](#) ⁹⁹⁸, disponibles lorsque vous cliquez sur le bouton **Personnaliser** à droite de la barre d'outils).

Toutes ces fonctions sont disponibles pour l'utilisateur Authentic View. Elles vous permettent, en tant que designer de SPS, de tester la SPS en utilisant les fonctions à la disposition de l'utilisateur de Authentic View.



Valider, enregistrer et recharger les documents XML

En éditant un document XML dans Authentic View, vous pouvez vérifier la validité du fichier de travail XML en utilisant le bouton **Valider XML**. Les changements d'édition peuvent être enregistrés dans le fichier de travail XML avec le bouton **Enregistrer les données XML Authentic**. Le document XML peut être rechargé à tout moment depuis la dernière version enregistrée.

Sélectionner nouvelle ligne avec les données XML à éditer

Cette commande est activée uniquement dans les SPS qui sont basées sur une BD XML. Cette commande permet le chargement d'une nouvelle ligne depuis la colonne XML dans Authentic View pour l'édition. Voir la [description de la commande](#)¹¹¹⁵ pour plus de détails.

Les balises Markup dans Authentic View

Dans Authentic View, l'affichage des balises markup peut être personnalisé. Les balises Markup peuvent être masquées (**Masquer balisage**), peuvent être affichées avec des noms de nœuds (**Afficher grand balisage**), sans noms de nœuds (**Afficher petit balisage**), ou avec une de ces trois options pour des nœuds individuels (**Afficher balisage mixte**).

Éditer des tables dynamiques dans Authentic View

Dans Authentic View, les opérations de lignes peuvent être réalisées dans des tables dynamiques. Les lignes peuvent être insérées, apposées, et dupliquées, ainsi que déplacées vers le haut et vers le bas, utilisant les boutons de la barre d'outils appropriés (**Insérer ligne**, **Apposer ligne**, **Dupliquer ligne**, **Déplacer ligne vers le haut**, **Déplacer ligne vers le bas** et **Supprimer ligne**).

Définir les Entités XML

Les entités peuvent être définies à tout moment lors de l'édition du fichier de travail XML dans Authentic View. Cliquer sur le bouton **Définir les entités XML** fait apparaître le dialogue Définir les entités XML. (Voir [Authentic | Définir les entités](#)¹¹¹⁸ pour les détails de l'utilisation.)

17.3.4 RichEdit

La **barre d'outils RichEdit** contient des commandes pour baliser le texte dans Authentic View avec des propriétés de 'text-styling'.

Dans Authentic View, lorsque le curseur est placé à l'intérieur d'un élément qui a été [créé comme composant RichEdit](#)⁵¹⁷, les boutons et contrôles dans la barre d'outils RichEdit (*capture d'écran ci-dessous*) sont activés. Autrement, ils sont grisés.




RichEdit permet à l'utilisateur Authentic View de préciser les police, épaisseur de la police, style de la police, ornement de la police, taille de police, couleur, couleur d'arrière-plan et alignement de texte. Sélectionnez le texte que vous souhaitez styler dans Authentic View et précisez le style que vous souhaitez appliquer via les boutons et contrôles de la barre d'outils de RichEdit. Le texte qui a été stylé sera intégré dans les [balises de l'élément de style](#)⁵¹⁷.

17.3.5 Insérer Éléments de design

La **barre d'outils des Éléments de design** contient des icônes pour les commandes qui doivent insérer des éléments de design dans le SPS, et pour des commandes associées. Les divers éléments de design qui peuvent être insérés via ces icônes de barre d'outils sont affichés dans la capture d'écran ci-dessous. Il existe trois types d'éléments dans la barre d'outils :


1. Les [éléments de design](#) ¹⁰⁰⁵, qui sont sensibles au 'context-node' (la majorité des éléments dans la barre d'outils),
2. Les [éléments de layout](#) ¹⁰⁰⁶, qui sont indépendants du nœud contextuel, et
3. Les [balises associées à la grille](#) ¹⁰⁰⁶ pour assister le design.



Éléments de design

Les éléments de design sont les éléments sensibles au 'context-node' qui sont disponibles dans le menu **Insérer**. Pour insérer un élément de design utilisant son icône de la barre d'outils, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez l'icône de la barre d'outils pour l'élément que vous souhaitez insérer.
2. Cliquez dans l'emplacement dans le design où l'élément doit être inséré. Un 'Insérer Élément de design' pour l'élément de design sélectionné (*capture d'écran ci-dessous*) s'ouvre. Ceci affiche l'arborescence de schéma avec le nœud contextuel en surbrillance. Le nœud contextuel est le nœud à l'intérieur duquel le curseur a été placé pour l'insertion de l'élément de design.



3. Si vous souhaitez insérer l'élément de design à l'intérieur du nœud contextuel sélectionné, cliquez sur **OK**. Si vous souhaitez sélectionner un autre nœud contextuel, faites-le dans l'arborescence de schéma, puis cliquez sur **OK**.
4. Dans le cas de certains éléments de design, tels que les Calculs automatiques, une étape supplémentaire est requise comme la définition d'un Calcul automatique. Dans d'autres cas, comme l'insertion d'un modèle défini par l'utilisateur, le dialogue Insérer Élément de design est sauté. Dans de tels cas, un autre dialogue, comme le [dialogue Éditer Expression XPath](#) ⁹⁸⁰ apparaîtra Exécutez l'étape requise et appuyez sur le bouton du dialogue **OK**.

L'élément de design sera inséré à la fin de l'étape 3 ou 4, dépendant du genre d'élément de design étant inséré.

Éléments de layout

Il existe trois commandes d'élément de layout dans la barre d'outils Insérer Élément de design :pour insérer (i) un conteneur de layout; (ii) une case de layout ; et (iii) une ligne. Notez que les cases de layout et les lignes ne peuvent être insérées qu'à l'intérieur d'un conteneur de layout.

Pour insérer un conteneur de layout, sélectionnez l'icône **Insérer Conteneur de layout** , puis cliquez sur l'emplacement dans le design où vous souhaitez insérer le conteneur de layout. Vous serez invité à préciser la taille du conteneur de layout, en sélectionnant quel conteneur de layout sera inséré. Pour insérer une case de layout, cliquez sur l'icône **Insérer une Case de layout**, puis déplacez le curseur à l'emplacement à l'intérieur du conteneur de layout auquel vous souhaitez insérer la case de layout, puis cliquez. La case de layout est insérée. Cliquez à l'intérieur de la case de layout pour commencer à saisir. Pour insérer une ligne, cliquez sur l'icône **Insérer ligne** , puis déplacez le curseur à l'emplacement à l'intérieur du conteneur de layout dans lequel vous souhaitez dessiner la ligne. Cliquez pour définir le point de début de la ligne, puis glissez le curseur au point final désiré. Déposez le curseur au point final. La ligne est insérée et s'élargit à partir du point de début indiqué jusqu'au point final indiqué.

Pour redimensionner les conteneurs de layout et les cases de de layout, placez le curseur au-dessus du bord droit ou en bas du conteneur de layout ou de la case de layout, puis glissez le bord afin d'obtenir la dimension désirée. Pour déplacer la case de layout, placez le curseur au-dessus du bord du haut ou à gauche de la case de layout et, lorsque le curseur se transforme en croix, glissez la case de layout vers le nouvel emplacement.

Balises associées à la grille

La commande **Afficher grille** active ou désactive l'affichage de la grille de dessin. Lorsque la commande **Ancrer à la grille** est activée, les éléments créés à l'intérieur du conteneur de layout, tels les cases de layout et lignes, ancrent aux lignes de grille et intersections de la ligne de grille. Les propriétés de la grille peuvent être définies dans l'onglet de Design du dialogue des Options (**Outils | Options**).

17.3.6 Filtre de design


La **barre d'outils Filtre de design** (*capture d'écran ci-dessous*) contient les commandes qui vous permettent de filtrer quels modèles sont affichés dans le design. Chaque icône dans la barre d'outils est expliquée ci-dessous.



Icon e	Commande	Description
	Afficher uniquement un modèle	Affiche uniquement le modèle sélectionné. Placer le curseur dans un modèle et cliquer pour afficher ce modèle uniquement.
	Afficher tous les types de modèles	Affiche tous les modèles dans SPS (principal, global, dénommé et layout) .

Iconne	Commande	Description
	Affiche les modèles importés	Bascule l'affichage des modèles importés sur activé/désactivé.
	Affiche/masque le modèle principal	Bascule l'affichage du modèle principal sur activé/désactivé.
	Affiche/masque les modèles globaux	Bascule l'affichage des modèles globaux sur activé/désactivé.
	Affiche/masque les fragments de design	Bascule l'affichage des fragments de design sur activé/désactivé.


La liste déroulante Filtre de design (*capture d'écran ci-dessous*) affiche une liste de tous les modèles dans la SPS.



Sélectionnez un modèle dans la liste déroulante fait que le modèle est sélectionné dans le design. La liste déroulante, vous permet donc de naviguer rapidement vers le modèle désiré dans le design, qui est utile si le design a plusieurs modèles, dont certains pourraient être masqués actuellement.

17.3.7 Ressources globales

La **barre d'outils Ressources globales** (*capture d'écran ci-dessous*) vous permet de : (i) sélectionner la configuration active pour l'application, et (ii) d'accéder au [dialogue Altova Ressources globales](#) ⁵⁷⁷.



Sélectionnez la configuration active depuis les options dans la liste déroulante de la zone de liste déroulante. Cliquez sur l'icône Gérer les Ressources globales pour accéder au dialogue Altova Ressources globales.

17.3.8 Standard

La **barre d'outils standard** contient des boutons pour les commandes qui fournissent une fonction associée au fichier et d'édition importante. Ces icônes sont recensées ci-dessous avec une brève description. Pour une description plus ample d'une commande, cliquez sur la commande pour aller à sa description dans la section Référence.

Icône	Commande	Raccourci	Description
	Nouveauté du Schéma XML / DTD ¹⁰¹⁰	Ctrl+N	Crée un nouveau document SPS basé sur un schéma. Cliquer sur la flèche de déroulement vous permet de créer la SPS depuis une BD ou un document HTML, ou une SPS vide.
	Ouvrir ¹⁰¹⁷	Ctrl+O	Ouvre un document SPS existant.
	Recharger		Recharge la SPS depuis la dernière version enregistrée.
	Enregistrer le design ¹⁰²²	Ctrl+S	Enregistre le document SPS actif.
	Tout enregistrer ¹⁰²²	Ctrl+Shift+ S	Enregistre tous les documents SPS ouverts.
	Imprimer ¹⁰⁴⁴	Ctrl+P	Imprime Authentic View et le fichier de travail XML.
	Aperçu avant impression ¹⁰⁴⁴		Affiche un aperçu d'impression de Authentic View du fichier de travail XML.
	Couper ¹⁰⁴⁶	Shift+Del	Coupe la sélection et la place dans le presse-papier.
	Copier ¹⁰⁴⁶	Ctrl+C	Copie la sélection dans le presse-papier.
	Coller ¹⁰⁴⁶	Ctrl+P	Colle l'item du presse-papier dans l'emplacement du curseur.
	Supprimer ¹⁰⁴⁶	Del	Supprime la sélection.
	Annuler ¹⁰⁴⁶	Alt+ Backspace	Annule un changement d'édition. Un nombre illimité d'actions Annuler peuvent être réalisées à tout moment.
	Rétablir ¹⁰⁴⁶	Ctrl+Y	Rétablit une annulation.
	Recherche ¹⁰⁴⁶	Ctrl+F	Recherche du texte dans Authentic View et les aperçus de sortie.
	Trouver suivant ¹⁰⁴⁶	F3	Recherche la prochaine occurrence du texte recherché.
	Zoom ¹⁰⁶⁴		Définit le facteur Zoom de l'aperçu de design.

Icône	Commande	Raccourci	Description
	Afficher petit balisage de design		Bascule les balisages de markup en petit format de balise.
	Afficher grand balisage de design		Bascule les balisages de markup en grand format de balise.
	XSLT 1.0 ¹¹⁷		Définit XSLT 1.0 comme langage de feuille de style.
	XSLT 2.0 ¹¹⁷		Définit XSLT 2.0 comme langage de feuille de style.
	XSLT 3.0 ¹¹⁷		Définit XSLT 3.0 comme langage de feuille de style.
	Orthographe ¹¹²⁶		Vérifie l'orthographe dans le document SPS.
	Basculer Requête BD ¹¹²¹		Affiche/Dissimule un dialogue de Requête de base de données.


17.4 Menu Fichier

Le menu **Fichier** contient des commandes permettant de travailler avec des fichiers SPS et des fichiers associés. Les commandes suivantes sont disponibles :

- [Nouveau](#)¹⁰¹⁰, pour créer un nouveau fichier SPS à partir de diverses sources.
- [Ouvrir. Recharger. Fermer. Fermer tout](#)¹⁰¹⁷, pour ouvrir et fermer le fichier actif, et pour recharger le fichier actif.
- [Enregistrer design. Enregistrer sous. Tout enregistrer](#)¹⁰²², commandes permettant d'enregistrer le fichier SPS actif et tous les fichiers SPS ouverts.
- [Exporter en tant que fichier MobileTogether Design](#)¹⁰³¹, pour générer un design MobileTogether à partir du fichier SPS actif.
- [Enregistrer les données XML Authentic. Enregistrer les données XML Authentic sous](#)¹⁰³¹, activées dans Authentic View, ces options enregistrent les modifications apportées au [fichier XML de travail](#)³³.
- [Enregistrer les fichiers générés](#)¹⁰³¹, pour enregistrer les fichiers de sortie qui peuvent être générés à l'aide du SPS.
- [Design web](#)¹⁰³⁷, génère tous les fichiers nécessaires à l'exécution d'une application ASPX, dans l'emplacement du dossier que vous spécifiez.
- [Propriétés](#)¹⁰³⁷, pour définir l'encodage des documents de sortie, le mode de compatibilité CSS du navigateur, la manière dont les chemins d'image relatifs dans Authentic View doivent être résolus et si les images doivent être intégrées ou liées dans les sorties RTF (*éditions Enterprise et Professional*) et Word 2007+ (*édition Enterprise uniquement*).
- [Aperçu avant impression. Imprimer](#)¹⁰⁴⁴, activés dans Authentic View et les vues de sortie, ces commandes impriment ce qui est affiché dans les aperçus.
- [Fichiers récemment utilisés. Quitter](#)¹⁰⁴⁵, respectivement, pour ouvrir un fichier récemment utilisé et pour quitter le programme.

17.4.1 Nouveau

En plaçant le curseur sur la commande **Nouveau**, un sous-menu (*capture d'écran ci-dessous*) s'affiche, vous permettant de créer un nouveau document SPS de différents types :



- Un nouveau fichier SPS basé sur un schéma XML ou DTD ou un schéma XML généré à partir d'un fichier XML (**Nouveau à partir de XML Schema/DTD/XML**). Le schéma sélectionné est ajouté à la [barre latérale Aperçu de design](#)⁴⁸ et une représentation graphique arborescente est ajoutée à

l'arborescence du schéma (dans la [barre latérale Arborescence de schéma](#)⁵¹). Dans la [vue Design](#)³⁹, le fichier SPS est créé avec un modèle principal vide. Un nouveau SPS peut également être créé à partir d'un fichier (schéma ou XML) via une URL ou une ressource globale (*voir ci-dessous*).


- Un nouveau fichier SPS basé sur un schéma XML généré à partir d'une base de données de votre choix (**Nouveau à partir de BD** ou **Nouveau à partir d'une colonne XML dans une table de BD**). Le processus de connexion est décrit dans la section [Se connecter à une BD et Configurer le SPS](#)⁶⁷¹. Le SPS est créé dans la [vue Design](#)³⁹ avec un modèle principal vide.
- Un nouveau fichier SPS basé sur une [taxonomie XBRL](#)³²⁰.
- Un nouveau SPS basé sur un schéma défini par l'utilisateur que vous créez nœud par nœud à partir d'un [fichier HTML](#)⁶³⁶ (**Nouveau à partir de fichier HTML**). Le schéma défini par l'utilisateur est ajouté à la [barre latérale Aperçu de design](#)⁴⁸ et à la [barre latérale Arborescence de schéma](#)⁵¹. Dans l'arborescence du schéma, il comportera un seul élément de document (élément racine) et le fichier HTML est chargé dans la [vue Design](#)³⁹.
- Un SPS peut être créé à partir d'un fichier XSLT-for-HTML, XSLT-for-FO ou FO. La structure et le style du modèle dans le XSLT seront créés dans le SPS. Vous pouvez ensuite modifier les composants SPS et ajouter du contenu et des formats au SPS. Pour plus d'informations, voir [Nouveau à partir de XSLT](#)⁶⁰⁴.
- Un nouveau SPS contenant le [contenu d'un document MS Word en tant que texte statique du design](#)¹⁴⁶.
- Un nouveau SPS contenant le [contenu d'un document MS Excel en tant que texte statique du design](#)¹⁴⁹.
- Un nouveau SPS vide (**Nouveau (vide)**). Aucun schéma n'est ajouté à la barre latérale Aperçu de design ni à l'arborescence de schéma. Un modèle principal vide sera créé dans la [vue Design](#)³⁹.

Note : une [ressource globale](#)⁵⁷⁷ peut être utilisée pour localiser un fichier ou une ressource de base de données.

Sélectionner le type de design

Après avoir sélectionné les fichiers sources (XSD et XML), si nécessaire, le dialogue Créer nouveau design s'affiche.

Le dialogue Créer nouveau design (*capture d'écran ci-dessous*) vous invite à sélectionner soit : (i) un design de document libre, soit (ii) un design de document basé sur un formulaire (dans lequel les composants sont positionnés de manière absolue, comme dans un programme de mise en page).




Dans une conception de document libre, le contenu du document est mis en page pour s'adapter à l'objet ou au visualiseur du support de sortie (papier ou écran). Les éléments du contenu du document ne peuvent être placés que les uns par rapport aux autres, et non de manière absolue. Ce type de conception convient aux documents tels que les rapports, les articles et les livres.

Dans un document basé sur un formulaire, un seul [conteneur de mise en page](#)²⁹⁶ est créé, dans lequel les composants de conception peuvent être positionnés de manière absolue. Les dimensions du conteneur de mise en page sont définies par l'utilisateur, et les boîtes de mise en page peuvent être positionnées de manière absolue dans le conteneur de mise en page et le contenu du document peut être placé dans des boîtes de mise en page individuelles. Si vous souhaitez que la conception de votre SPS reproduise un design spécifique basé sur un formulaire, vous pouvez utiliser une image du formulaire original comme [image de référence](#)²⁹⁶. L'image de référence peut ensuite être incluse comme image d'arrière-plan du conteneur de mise en page. L'image de référence est utilisée pour vous aider à concevoir votre formulaire ; elle ne sera pas incluse dans la sortie.

Sélectionner des fichiers via URL et ressources globales

Dans plusieurs dialogues Ouvrir un fichier et Enregistrer un fichier, vous pouvez choisir de sélectionner le fichier requis ou d'enregistrer un fichier via une URL ou une ressource globale (*voir capture d'écran ci-dessous*). Sélectionnez **Passer à URL** ou **Ressources Globales** pour accéder à l'un de ces processus de sélection.



Sélectionner des fichiers via URL

Pour sélectionner un fichier via une URL, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la commande **Passer à URL**. Cela permet de passer au mode URL du dialogue Ouvrir (capture d'écran ci-dessous).

Ouvrir

URL de fichier:

Ouvrir comme: ☒ Auto ☐ XML ☐ DTD

Chargement du fichier ☒ Utiliser cache/proxy ☐ Recharger

Identification

Utilisateur: Mot de passe:


☐ Se souvenir du mot de passe entre les démarrages d'application

Fichiers disponibles

Serveur URL:

☒ Il s'agit d'un serveur Microsoft® SharePoint®

2. Entrez l'URL à laquelle vous souhaitez accéder dans le champ *Serveur URL* (capture d'écran ci-dessus). Si le serveur est un serveur Microsoft® SharePoint®, cochez la case *Il s'agit d'un serveur Microsoft® SharePoint®*. Consultez les notes sur le serveur Microsoft® SharePoint® ci-dessous pour plus d'informations sur l'utilisation des fichiers sur ce type de serveur.
3. Si le serveur est protégé par un mot de passe, entrez votre identifiant utilisateur et votre mot de passe dans les champs *Utilisateur* et *Mot de passe*.
4. Cliquez sur **Parcourir** pour afficher et naviguer dans la structure des répertoires du serveur.
5. Dans l'arborescence des dossiers, recherchez le fichier que vous souhaitez charger et cliquez dessus.



L'URL du fichier apparaît dans le champ URL de fichier (*capture d'écran ci-dessus*). Le bouton **Ouvrir** ne devient actif qu'à ce stade.

6. Cliquez sur le bouton **Ouvrir** pour charger le fichier. Le fichier que vous ouvrez apparaît dans la fenêtre principale.


Note : la fonction Parcourir n'est disponible que sur les serveurs prenant en charge WebDAV et sur les serveurs Microsoft SharePoint. Les protocoles pris en charge sont FTP, HTTP et HTTPS.

Note : pour vous permettre de mieux contrôler le processus de chargement, vous pouvez choisir de charger le fichier via le cache local ou un serveur proxy (ce qui accélère considérablement le processus si le fichier a déjà été chargé auparavant). Vous pouvez également recharger le fichier si vous travaillez, par exemple, avec un système de publication électronique ou une base de données ; dans ce cas, sélectionnez l'option **Recharger**.

Notes sur le serveur Microsoft® SharePoint®

Notez les points suivants concernant les fichiers sur les serveurs Microsoft® SharePoint® :

- dans la structure de répertoires qui apparaît dans le volet Fichiers disponibles (*capture d'écran ci-dessus*), les icônes de fichiers comportent des symboles qui indiquent l'état d'archivage/d'extraction des fichiers.




Un clic droit sur un fichier fait apparaître un menu contextuel contenant les commandes disponibles pour ce fichier (*capture d'écran ci-dessus*).

- Les différentes icônes de fichier sont affichées ci-dessous :

	Archivé. Disponible pour extraction.
	Extrait par un autre utilisateur. Non disponible pour l'extraction.
	Extrait localement. Peut être édité et archivé.

- Une fois avoir extrait un fichier, vous pouvez l'éditer dans votre application Altova et l'enregistrer avec **Fichier | Enregistrer (Ctrl+S)**.
- Vous pouvez archiver le fichier modifié via le menu contextuel dans le dialogue Ouvrir URL (*voir capture d'écran ci-dessus*), ou via le menu contextuel qui s'affiche lorsque vous cliquez sur l'onglet du fichier de la fenêtre principale de votre application (*capture d'écran ci-dessous*).



- Lorsqu'un fichier est extrait par un autre utilisateur, il ne peut pas être extrait.
- Lorsqu'un fichier est extrait localement par vous, vous pouvez annuler l'extraction avec la commande Annuler l'extraction dans le menu contextuel. Cela a pour effet de retourner le fichier dans le serveur sans les modifications.

- Si vous extrayez un fichier dans une des applications Altova, vous ne pouvez pas l'extraire dans une autre application Altova. Le fichier est considéré être déjà extrait par vous. Les commandes disponibles dans ce cas pour les applications Altova prenant en charge Microsoft® SharePoint® Server seront : **Archiver** et **Annuler l'extraction**.

Ouvrir et enregistrer des fichiers via les ressources globales

Pour ouvrir ou enregistrer un fichier via une ressource globale, cliquez sur **Basculer vers Ressources globales**. Un dialogue s'affiche alors, dans lequel vous pouvez sélectionner la ressource globale. Ces dialogues sont décrits dans la section [Utiliser des ressources globales](#) ⁵⁹⁰. Pour une description générale des ressources globales, voir la section [Ressources globales](#) ⁵⁷⁷ de cette documentation.

17.4.2 Ouvrir, Recharger, Fermer, Fermer tout

La commande **Ouvrir** (**Ctrl+O**)  vous permet d'ouvrir un fichier SPS ou PXF existant. Le [dialogue Ouvrir](#) ¹⁰¹² familier des systèmes Windows s'ouvre et vous permet de sélectionner un fichier avec une extension `.sps`.


La commande **Recharger** recharge le fichier SPS à partir du fichier enregistré sur le disque. Toutes les modifications apportées depuis la dernière sauvegarde du fichier seront perdues. Le fichier XML de travail sera également rechargé, ce qui vous permettra de le mettre à jour s'il a été modifié en externe.

La commande **Fermer** ferme le document SPS actuellement actif. Notez que plusieurs fichiers peuvent être ouverts, mais qu'un seul est actif. Le document actif peut également être fermé en cliquant sur le bouton **Fermer** en haut à droite de la [fenêtre principale](#) ³⁸. Si vous avez apporté des modifications non enregistrées au document, vous serez invité à les enregistrer.

La commande **Fermer tout** ferme tous les documents SPS ouverts. Si vous avez apporté des modifications non enregistrées à un document ouvert, vous serez invité à les enregistrer.

▼ Sélectionner et enregistrer les fichiers via des URL et des Ressources globales


Dans plusieurs dialogues Fichiers Ouvrir et Fichier Enregistrer, vous pouvez choisir de sélectionner le fichier nécessaire ou d'enregistrer un fichier via une URL ou une Ressource globale (*voir capture d'écran ci-dessous*). Cliquer sur **Passer à URL** ou sur **Passer à Ressources globales** pour vous rendre sur un de ces processus de sélection.




Sélectionner les fichiers via des URL

Pour sélectionner un fichier via une URL (pour l'ouvrir ou l'enregistrer), procédez comme suit :

1. Cliquer sur la commande **Passer à URL**. Cela vous permet de passer au mode URL du dialogue Ouvrir ou Enregistrer (la capture d'écran ci-dessous montre le dialogue Ouvrir).



2. Saisir l'URL à laquelle vous souhaitez accéder dans le champ *URL de serveur* (capture d'écran ci-dessus). Si le serveur est un Microsoft® SharePoint® Server, cochez la case correspondante *Microsoft® SharePoint® Server*. Voir les Notes Microsoft® SharePoint® Server ci-dessous pour plus d'informations concernant le travail avec des fichiers sur ce type de serveur.
3. Si le serveur est protégé par un mot de passe, veuillez saisir votre ID d'utilisateur et votre mot de passe dans les champs *Utilisateur* et *Mot de passe*.
4. Cliquer sur **Parcourir** pour consulter et naviguer dans la structure du répertoire du serveur.
5. Dans l'arborescence du dossier, recherchez le fichier que vous souhaitez charger puis cliquer dessus.



L'URL du fichier apparaît dans le champ URL de fichier (voir capture d'écran ci-dessus). Ce n'est qu'à ce moment que le bouton **Ouvrir** ou **Enregistrer** devient actif.

6. Cliquer sur **Ouvrir** pour charger le fichier ou **Enregistrer** pour l'enregistrer.


Notez les points suivants :

- La fonction Parcourir est uniquement disponible sur les serveurs qui prennent en charge WebDAV et sur les Microsoft SharePoint Servers. Les protocoles pris en charge sont FTP, HTTP et HTTPS.
- Pour vous donner un plus grand contrôle du processus de chargement lors de l'ouverture d'un fichier, vous pouvez choisir de charger le fichier par le biais du cache local ou d'un serveur proxy (ce qui accélère considérablement le processus si le fichier a été chargé avant). En alternative, vous pouvez choisir de recharger le fichier si vous travaillez par exemple avec un système de publication électronique ou de base de données ; dans ce cas, choisir l'option **Recharger**.

▼ Notes Microsoft® SharePoint® Server

Noter les points suivants concernant les fichiers sur les Microsoft® SharePoint® Servers :

- Dans la structure du répertoire qui apparaît dans le panneau des Fichiers disponibles (*capture d'écran ci-dessous*), les icônes de fichier ont des symboles qui indiquent le statut de d'archivage/récupération des fichiers.




Cliquer avec la touche de droite sur un fichier, pour ouvrir un menu contextuel contenant les commandes disponibles pour ce fichier (*capture d'écran ci-dessus*).

- Les icônes de fichier sont présentées ci-dessous :

	Archivé. Disponible pour une récupération.
	Récupéré par un autre utilisateur. N'est pas disponible pour la récupération.
	Récupéré localement. Peut être édité et archivé.

- Après avoir effectué une récupération de fichier, vous pouvez l'éditer dans votre application Altova et l'enregistrer en utilisant **Fichier | Enregistrer (Ctrl+S)**.
- Vous pouvez faire un archivage du fichier édité par le biais du menu contextuel dans le dialogue Ouvrir URL (*voir capture d'écran ci-dessus*) ou via le menu contextuel qui s'ouvre sur un clic avec

le bouton de droite de la souris sur l'onglet de fichier dans la fenêtre principale de votre application (capture d'écran ci-dessous).



- Lorsqu'un fichier est récupéré par un autre utilisateur, il n'est plus disponible pour une récupération.
- Lorsqu'un fichier est récupéré localement par vous, vous pouvez annuler la récupération avec la commande **Undo Check-Out (Annuler récupération)** dans le menu contextuel. En conséquence, le fichier sera retourné sans aucun changement sur le serveur.
- Si vous procédez à une récupération d'un fichier dans une application Altova, vous ne pourrez pas faire de récupération dans une autre application Altova. Le fichier sera considéré comme s'il avait déjà été récupéré par vous. Les commandes disponibles à ce moment dans toute application Altova prenant en charge Microsoft® SharePoint® Server sera : **Check In (archiver)** et **Undo Check Out (Annuler récupération)**.

▼ Ouvrir et enregistrer des fichiers via Ressources globales

Pour ouvrir ou enregistrer un fichier via des ressources globales, cliquer sur **Passer à la Ressource globale**. Un dialogue s'ouvrira dans lequel vous pouvez sélectionner la ressource globale. Ces dialogues sont décrits dans la section [Utiliser les Ressources globales](#)⁵⁹⁰. Pour une description générale des Ressources globales, consulter la section [Ressources globales](#)⁵⁷⁷ dans cette documentation.


17.4.3 Enregistrer design, Tout enregistrer

La commande **Enregistrer design (Ctrl+S)**  enregistre le document actuellement ouvert sous forme de fichier SPS (avec l'extension `.sps`).

La commande **Tout enregistrer (Ctrl+Maj+S)**  enregistre tous les documents SPS ouverts.

▼ Sélectionner et enregistrer les fichiers via des URL et des Ressources globales


Dans plusieurs dialogues Fichiers Ouvrir et Fichier Enregistrer, vous pouvez choisir de sélectionner le fichier nécessaire ou d'enregistrer un fichier via une URL ou une Ressource globale (voir capture d'écran ci-dessous). Cliquer sur **Passer à URL** ou sur **Passer à Ressources globales** pour vous rendre sur un de ces processus de sélection.




Sélectionner les fichiers via des URL

Pour sélectionner un fichier via une URL (pour l'ouvrir ou l'enregistrer), procédez comme suit :

1. Cliquer sur la commande **Passer à URL**. Cela vous permet de passer au mode URL du dialogue Ouvrir ou Enregistrer (la capture d'écran ci-dessous montre le dialogue Ouvrir).



2. Saisir l'URL à laquelle vous souhaitez accéder dans le champ *URL de serveur* (capture d'écran ci-dessus). Si le serveur est un Microsoft® SharePoint® Server, cochez la case correspondante *Microsoft® SharePoint® Server*. Voir les Notes Microsoft® SharePoint® Server ci-dessous pour plus d'informations concernant le travail avec des fichiers sur ce type de serveur.
3. Si le serveur est protégé par un mot de passe, veuillez saisir votre ID d'utilisateur et votre mot de passe dans les champs *Utilisateur* et *Mot de passe*.
4. Cliquer sur **Parcourir** pour consulter et naviguer dans la structure du répertoire du serveur.
5. Dans l'arborescence du dossier, recherchez le fichier que vous souhaitez charger puis cliquer dessus.



L'URL du fichier apparaît dans le champ URL de fichier (voir capture d'écran ci-dessus). Ce n'est qu'à ce moment que le bouton **Ouvrir** ou **Enregistrer** devient actif.

6. Cliquer sur **Ouvrir** pour charger le fichier ou **Enregistrer** pour l'enregistrer.


Notez les points suivants :

- La fonction Parcourir est uniquement disponible sur les serveurs qui prennent en charge WebDAV et sur les Microsoft SharePoint Servers. Les protocoles pris en charge sont FTP, HTTP et HTTPS.
- Pour vous donner un plus grand contrôle du processus de chargement lors de l'ouverture d'un fichier, vous pouvez choisir de charger le fichier par le biais du cache local ou d'un serveur proxy (ce qui accélère considérablement le processus si le fichier a été chargé avant). En alternative, vous pouvez choisir de recharger le fichier si vous travaillez par exemple avec un système de publication électronique ou de base de données ; dans ce cas, choisir l'option **Recharger**.

▼ Notes Microsoft® SharePoint® Server

Noter les points suivants concernant les fichiers sur les Microsoft® SharePoint® Servers :

- Dans la structure du répertoire qui apparaît dans le panneau des Fichiers disponibles (*capture d'écran ci-dessous*), les icônes de fichier ont des symboles qui indiquent le statut de d'archivage/récupération des fichiers.




Cliquer avec la touche de droite sur un fichier, pour ouvrir un menu contextuel contenant les commandes disponibles pour ce fichier (*capture d'écran ci-dessus*).

- Les icônes de fichier sont présentées ci-dessous :

	Archivé. Disponible pour une récupération.
	Récupéré par un autre utilisateur. N'est pas disponible pour la récupération.
	Récupéré localement. Peut être édité et archivé.

- Après avoir effectué une récupération de fichier, vous pouvez l'éditer dans votre application Altova et l'enregistrer en utilisant **Fichier | Enregistrer (Ctrl+S)**.
- Vous pouvez faire un archivage du fichier édité par le biais du menu contextuel dans le dialogue Ouvrir URL (*voir capture d'écran ci-dessus*) ou via le menu contextuel qui s'ouvre sur un clic avec

le bouton de droite de la souris sur l'onglet de fichier dans la fenêtre principale de votre application (capture d'écran ci-dessous).




- Lorsqu'un fichier est récupéré par un autre utilisateur, il n'est plus disponible pour une récupération.
- Lorsqu'un fichier est récupéré localement par vous, vous pouvez annuler la récupération avec la commande Undo Check-Out (Annuler récupération) dans le menu contextuel. En conséquence, le fichier sera retourné sans aucun changement sur le serveur.
- Si vous procédez à une récupération d'un fichier dans une application Altova, vous ne pourrez pas faire de récupération dans une autre application Altova. Le fichier sera considéré comme s'il avait déjà été récupéré par vous. Les commandes disponibles à ce moment dans toute application Altova prenant en charge Microsoft® SharePoint® Server sera : **Check In (archiver)** et **Undo Check Out (Annuler récupération)**.

▼ Ouvrir et enregistrer des fichiers via Ressources globales

Pour ouvrir ou enregistrer un fichier via des ressources globales, cliquer sur **Passer à la Ressource globale**. Un dialogue s'ouvrira dans lequel vous pouvez sélectionner la ressource globale. Ces dialogues sont décrits dans la section [Utiliser les Ressources globales](#)⁵⁹⁰. Pour une description générale des Ressources globales, consulter la section [Ressources globales](#)⁵⁷⁷ dans cette documentation.

17.4.4 Enregistrer sous

La commande **Enregistrer sous** permet d'enregistrer le design : (i) en tant que fichier SPS ou (ii) en tant que fichier PXF (fichier Portable XML Form). Cliquer sur la commande affiche le dialogue Enregistrer design (capture d'écran ci-dessous). Sélectionnez le format souhaité et cliquez sur **OK**.



Le **format SPS** est le format Altova standard pour les designs StyleVision. Le **format PXF** est un format Altova qui permet d'intégrer à la conception tous les fichiers associés à celle-ci (fichiers de schéma, fichiers XML, fichiers image, feuilles de style XSLT générées, etc.). Ce format est très utile pour transporter tous les fichiers nécessaires à l'ouverture du design dans Authentic View et/ou pour générer des sorties HTML, Texte, RTF, PDF et/ou Word 2007 basées sur la conception.

Enregistrer sous SPS

La sélection de l'option SPS fait apparaître le dialogue Enregistrer sous familier des systèmes Windows.


L'enregistrement fonctionne exactement comme décrit pour la [commande ¹⁰²² Enregistrer design ¹⁰²²](#).

L'avantage de la commande **Enregistrer sous** est que les fichiers déjà enregistrés sous un nom peuvent être enregistrés sous un autre nom.

Enregistrer sous PXF

La sélection de l'option PXF fait apparaître le dialogue Enregistrer sous familier des systèmes Windows.


Enregistrer du travail exactement tel que décrit pour la [commande ¹⁰²² Enregistrer Design ¹⁰²²](#)—avec l'étape supplémentaire de sélectionner les fichiers que vous souhaitez inclure dans le fichier PXF. Une fois que vous avez spécifié le nom du fichier PXF, le dialogue Configurer PXF (*capture d'écran ci-dessous*) apparaîtra, dans lequel vous sélectionnez/désélectionnez les fichiers que vous souhaitez intégrer.



Dans le volet Configuration globale de l'onglet *Fichiers Design-time*, vous pouvez sélectionner/désélectionner les fichiers source liés au design à être intégrés/omis. De plus, vous pouvez choisir d'intégrer les fichiers XSLT générés depuis le design. Dans le volet des fichiers XSLT, sélectionnez les formats de sortie pour lesquels vous souhaitez générer et intégrer les fichiers XSLT. Si un fichier XSLT est inclus dans le fichier PXF file et que le fichier PXF est ouvert dans le Mode Authentic d'un produit Altova, alors le bouton de la barre d'outils pour générer et consulter ce format de sortie est activé dans le Mode Authentic (*capture d'écran ci-dessous*).



Dans l'onglet *Fichiers supplémentaires* (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez préciser des fichiers supplémentaires que vous souhaitez inclure qui ne sont pas des fichiers 'design-time'. Ceux-ci pourraient être, par exemple, des fichiers image référencés dans le design par l'URL générée avec une expression XPath. Dans la capture d'écran ci-dessous, le fichier image `NewsItems.bmp` situé dans le dossier `Tutoriel/Images` est sélectionné pour être inclus dans le fichier PXF.



Pour inclure un fichier supplémentaire dans le fichier PXF, cliquez sur le bouton **Ajouter Document**, puis recherchez le fichier que vous souhaitez. Le dialogue Ouvrir (dans lequel vous recherchez le fichier requis) ouvre le dossier dans lequel la SPS est située. Les fichiers de ce dossier ou tout dossier descendant peuvent être sélectionnés. Une fois qu'un fichier supplémentaire a été ajouté au fichier PXF, celui-ci et la structure du dossier y menant sont affichés. La capture d'écran ci-dessus indique que le fichier supplémentaire `NewsItems.bmp` est un dossier dénommé `Images`, qui est lui-même contenu dans un fichier dans lequel se trouve le fichiers SPS.

Si un fichier est sélectionné depuis un dossier situé à tout niveau au-dessus du dossier contenant le fichier SPS, une erreur est rapportée.

Dans le design SPS, toute référence à un fichier supplémentaire doit être faite avec un chemin relatif et doit utiliser la structure du dossier affichée dans le volet *Fichiers supplémentaires*. Par exemple, `NewsItems.bmp` dans la capture d'écran ci-dessus doit être référencé avec un chemin relatif : `Images/NewsItems.bmp`.

Note : afin d'enregistrer les fichiers PXF, l'option *Intégration de l'image dans RTF et Word 2007+ (Fichier | Propriétés | Images)* doit être sélectionnée.

17.4.5 Exporter en tant que fichier MobileTogether Design

Cette commande génère un fichier de conception Altova MobileTogether à partir du design SPS actif. Un fichier de conception MobileTogether est utilisé pour exécuter des solutions dans l'application MobileTogether pour appareils mobiles. Par exemple, une solution MobileTogether peut être ouverte sur un appareil mobile, tel qu'un smartphone, pour afficher et modifier le contenu d'une base de données. Une solution MobileTogether est conçue dans Altova MobileTogether Designer. Cette commande vous permet de convertir un design SPS en un design MobileTogether qui peut être modifié dans MobileTogether Designer. Pour plus d'informations, consultez la [page web MobileTogether](#) et la [documentation MobileTogether Designer](#). Les options de conversion sont disponibles dans l'onglet Design du dialogue Options ([Outils | Options](#) ¹¹³⁸).

Note : toutes les fonctionnalités de conception SPS n'ont pas de correspondance dans les designs MobileTogether. Après avoir exécuté cette commande, il est donc recommandé d'ouvrir le fichier généré dans MobileTogether Designer afin de le vérifier et, si nécessaire, de le corriger. Les fonctionnalités de conception suivantes ne sont pas exportées vers les designs MobileTogether : (i) les sources autres que la première répertoriée dans le design StyleVision (voir [ici](#) ³²⁸) ; (ii) [modèles globaux](#) ³⁷⁰ ; (ii) [modules](#) ³⁵⁵.

17.4.6 Enregistrer les données XML Authentic, Enregistrer sous



Dans Authentic View, vous pouvez modifier le fichier XML de travail ou la base de données associée à SPS. La commande **Enregistrer les données XML Authentic** enregistre ces modifications dans le fichier XML de travail ou la base de données. Au lieu de modifier le fichier XML dans StyleVision, vous pouvez modifier un document XML ou une base de données dans Authentic View d'Altova XMLSpy ou d'Altova Authentic Desktop.

La commande **Enregistrer les données XML Authentic** sous vous permet d'enregistrer le document XML Authentic dans un autre fichier.

17.4.7 Enregistrer les fichiers générés

La commande **Enregistrer les fichiers générés** affiche un sous-menu contenant des options permettant d'enregistrer les fichiers suivants (*capture d'écran ci-dessous*). Pour comprendre comment les fichiers générés s'intègrent dans la procédure d'utilisation générale, voir [Procédure d'utilisation | Fichiers générés](#) ¹²³.

Enregistrer le(s) fichier(s) XSLT-HTML généré(s)...
Enregistrer le(s) fichier(s) HTML généré(s)...
Enregistrer le(s) fichier(s) XSLT-RTF généré(s)...
Enregistrer le(s) fichier(s) RTF généré(s)...
Enregistrer le(s) fichier(s) XSLT-FO généré(s)...
Enregistrer le(s) fichier(s) FO généré(s)...
Enregistrer le(s) fichier(s) PDF généré(s)...
Enregistrer XSLT-Word 2007+ fichier généré...
Enregistrer Word 2007+ fichier(s) généré(s)...
Enregistrer le fichier généré XSLT-Text...
Enregistrer Fichier(s) Texte généré(s)...
Enregistrer le schéma BD généré...
Enregistrer les données XML BD générées...
Enregistrer le schéma défini par l'utilisateur généré...
Enregistrer les données XML définies par l'utilisateur générées...

Enregistrer le(s) fichier(s) XSLT-HTML généré(s)

La commande Enregistrer le(s) fichier(s) XSLT-HTML généré(s) génère un fichier XSLT pour la sortie HTML à partir de votre SPS. Vous pouvez utiliser ce fichier XSLT par la suite pour transformer un document XML en HTML.

Enregistrer le(s) fichier(s) HTML généré(s)

La commande Enregistrer le(s) fichier(s) HTML généré(s) génère un ou plusieurs fichiers HTML. Plusieurs fichiers HTML seront générés si la [sortie multiple de document](#)³⁸⁷ a été spécifiée dans le design. Cette opération nécessite deux fichiers d'entrée :

- Le fichier XML de travail attribué au fichier SPS actuellement actif. Si aucun fichier XML de travail n'a été attribué, la commande **Enregistrer le fichier HTML généré** est désactivée. Pour les SPS basés sur une base de données, le fichier XML non modifiable généré automatiquement est le fichier XML de travail (voir [Les fichiers de schéma BD et de XML BD](#)⁷⁵⁰) ; vous n'attribuez pas de fichier XML de travail.
- Un fichier XSLT, qui est généré automatiquement à partir du fichier SPS actuellement actif.

Enregistrer le(s) fichier(s) XSLT-RTF généré(s)

La commande Enregistrer le(s) fichier(s) XSLT-RTF généré(s) génère un fichier XSLT pour la sortie RTF à partir de votre SPS. Vous pouvez utiliser ce fichier XSLT par la suite pour transformer un document XML en RTF.

Enregistrer le(s) fichier(s) RTF généré(s)

La commande Enregistrer le(s) fichier(s) RTF généré(s) génère un fichier RTF. Plusieurs fichiers RTF seront générés si la [sortie multiple de document](#) ⁽³⁸⁷⁾ a été spécifiée dans le design. Cette opération nécessite deux fichiers d'entrée :

- Le fichier XML de travail attribué au fichier SPS actuellement actif. Si aucun fichier XML de travail n'a été attribué, la commande est désactivée. Pour les SPS basés sur une base de données, le fichier XML non modifiable généré automatiquement est le fichier XML de travail (voir [Les fichiers de schéma BD et de XML BD](#) ⁽⁷⁵⁰⁾) ; vous n'attribuez pas de fichier XML de travail.
- Un fichier XSLT-for-RTF, qui est généré automatiquement à partir du fichier SPS actuellement actif.

Enregistrer le(s) fichier(s) XSLT-FO généré(s)

La commande Enregistrer le(s) fichier(s) XSLT-FO généré(s) génère un fichier XSLT-for-FO (XSL-FO) à partir de votre SPS. Vous pouvez utiliser ce fichier XSL-FO par la suite pour transformer un document XML en document FO.

Enregistrer le(s) fichier(s) FO généré(s)

La commande Enregistrer le(s) fichier(s) FO généré(s) génère un fichier FO. Cette opération nécessite deux fichiers d'entrée :

- Le fichier XML de travail attribué au fichier SPS actuellement actif. Si aucun fichier XML de travail n'a été attribué, un message d'erreur indiquant que le fichier XML n'a pas pu être chargé s'affiche. Pour les SPS basés sur une base de données, le fichier XML non modifiable généré automatiquement est le fichier XML de travail (voir [Les fichiers de schéma BD et de XML BD](#) ⁽⁷⁵⁰⁾) ; vous n'attribuez pas de fichier XML de travail.
- Un fichier XSLT-for-FO, qui est généré à partir du fichier SPS actuellement actif.

Enregistrer le(s) fichier(s) PDF généré(s)

La commande Enregistrer le(s) fichier(s) PDF généré(s)) génère un fichier PDF. Plusieurs fichiers PDF seront générés si la [sortie multiple de document](#) ⁽³⁸⁷⁾ a été spécifiée dans le design. Elle nécessite les entrées et paramètres suivants :

- Un fichier XML de travail. Si aucun fichier XML de travail n'a été attribué, un message d'erreur indiquant que le fichier XML n'a pas pu être chargé s'affiche. Pour les SPS basés sur une base de données, le fichier XML non modifiable généré automatiquement est le fichier XML de travail (voir [Les fichiers de schéma BD et de XML BD](#) ⁽⁷⁵⁰⁾) ; vous n'avez pas besoin d'attribuer de fichier XML de travail.
- Un fichier XSLT-for-FO, généré à partir du fichier SPS actuellement ouvert.
- Le chemin d'accès au processeur FO doit être défini dans l'onglet XSL-FO du dialogue Options (**Outils | Options**).

Enregistrer XSLT-Word 2007+ fichier généré

La commande Enregistrer XSLT-Word 2007+ fichier généré génère un fichier XSLT pour la sortie Word 2007+ à partir de votre SPS. Vous pouvez utiliser ce fichier XSLT par la suite pour transformer un document XML en document Word 2007+.

Enregistrer Word 2007+ fichier(s) généré(s)

La commande Enregistrer Word 2007+ fichier(s) généré(s) génère un fichier Word 2007+. Plusieurs fichiers Word 2007+ seront générés si la [sortie multiple de document](#) ³⁸⁷ a été spécifiée dans le design. Cette opération nécessite deux fichiers d'entrée :

- Le fichier XML de travail attribué au fichier SPS actuellement actif. Si aucun fichier XML de travail n'a été attribué, la commande est désactivée. Pour les SPS basés sur une base de données, le fichier XML non modifiable généré automatiquement est le fichier XML de travail (voir [Les fichiers de schéma BD et de XML BD](#) ⁷⁵⁰) ; vous n'attribuez pas de fichier XML de travail.
- Un fichier XSLT-for-Word 2007+, qui est généré automatiquement à partir du fichier SPS actuellement actif.

Enregistrer le fichier généré XSLT-Text

La commande Enregistrer le fichier généré XSLT-Text génère un fichier XSLT pour la sortie texte à partir de votre SPS. Vous pouvez utiliser ce fichier XSLT par la suite pour transformer un document XML en document texte.

Enregistrer Fichier(s) Texte généré(s)

La commande Enregistrer Fichier(s) Texte généré(s) génère un fichier texte. Plusieurs fichiers texte seront générés si la [sortie multiple de document](#) ³⁸⁷ a été spécifiée dans le design. Cette opération nécessite deux fichiers d'entrée :

- Le fichier XML de travail attribué au fichier SPS actuellement actif. Si aucun fichier XML de travail n'a été attribué, la commande est désactivée. Pour les SPS basés sur une base de données, le fichier XML non modifiable généré automatiquement est le fichier XML de travail (voir [Les fichiers de schéma BD et de XML BD](#) ⁷⁵⁰) ; vous n'attribuez pas de fichier XML de travail.
- Un fichier XSLT-for-Text, qui est généré automatiquement à partir du fichier SPS actuellement actif lorsque cette commande est exécutée.

Enregistrer le schéma BD généré

Lorsque vous vous connectez à une base de données afin de créer un SPS basé sur une base de données, StyleVision génère et charge un schéma XML temporaire basé sur la structure de la base de données. La commande Enregistrer le schéma BD généré vous permet d'enregistrer ce schéma XML généré. Notez que pour les bases de données XML, StyleVision ne génère pas de fichier de schéma ; il utilise un fichier de schéma provenant de la base de données ou d'un autre emplacement de fichier externe. Par conséquent, cette commande n'est pas activée pour les bases de données XML.

Enregistrer les données XML BD générées

La commande Enregistrer les données XML BD générées génère et enregistre un fichier XML contenant les données de la base de données dans une structure XML conforme à la structure du schéma XML généré à partir de la base de données. Si des filtres de base de données ont été définis dans StyleVision Power Stylesheet, ceux-ci sont appliqués à l'importation des données. Notez que pour les bases de données XML, StyleVision ne génère pas de fichier XML, mais utilise les données XML dans les colonnes XML de la base de données XML. Par conséquent, cette commande n'est pas activée pour les bases de données XML.

Enregistrer le schéma défini par l'utilisateur généré

Cette commande est activée lorsque le SPS implique un schéma défini par l'utilisateur. Le schéma que vous créez dans la barre latérale Arborescence de schéma est enregistré en tant que schéma XML avec l'extension `.xsd`.

Enregistrer les données XML définies par l'utilisateur générées

Les données du fichier HTML importé qui correspondent au schéma défini par l'utilisateur sont enregistrées sous forme de fichier XML. Les données correspondantes sont les nœuds du document HTML (dans la vue Design) qui ont été créés en tant que nœuds de schéma XML.

17.4.8 Déployer vers FlowForce

La commande **Déployer vers FlowForce** vous permet de déployer un fichier `.transformation` sur votre serveur Altova FlowForce Server. Le fichier `.transformation` contient tous les fichiers et informations nécessaires pour effectuer les transformations telles qu'elles ont été conçues dans le SPS. Une fois le fichier `.transformation` déployé sur le serveur FlowForce, vous pouvez créer des tâches dans Altova FlowForce qui utilisent le fichier `.transformation` pour générer des transformations en fonction des déclencheurs spécifiés dans la définition de la tâche. Pour plus d'informations sur la création de tâches FlowForce, consulter la documentation FlowForce.

Un fichier `.transformation` est généré à partir d'un fichier Portable XML Format (PXF). La commande **Déployer vers FlowForce** peut donc être utilisée lorsqu'un fichier PXF est actif. (Si un fichier SPS est actif, la commande **Déployer vers FlowForce** sera active, mais en cliquant dessus, vous serez invité à enregistrer le fichier SPS en tant que fichier PXF. Pour créer un fichier PXF à partir d'un fichier SPS, utilisez la commande **Fichier | Enregistrer sous** et sélectionnez PXF comme format d'enregistrement.)


Notez les points suivants :

- Lorsqu'un fichier PXF est enregistré, une option permet d'y inclure des fichiers externes (tels que des fichiers image). Si un fichier externe n'est pas inclus dans le fichier PXF mais est nécessaire pour la transformation, il doit être enregistré sur le serveur FlowForce. Étant donné que les fichiers externes seront accessibles à partir du répertoire de travail (spécifié dans la définition de la tâche FlowForce), ils doivent être placés par rapport au répertoire de travail, de manière à ce que les liens provenant du répertoire de travail puissent y accéder correctement.
- Lorsqu'une tâche FlowForce nécessitant une transformation StyleVision est exécutée, celle-ci est transmise à StyleVision Server, qui extrait le contenu du fichier PXF vers le répertoire de travail spécifié dans les paramètres de la tâche. Afin d'éviter tout conflit de noms de fichier lors de cette extraction, aucun fichier du répertoire de travail ne doit porter le même nom qu'un fichier contenu dans le fichier PXF.

Avant d'exécuter la commande **Déployer vers FlowForce**, assurez-vous qu'Altova FlowForce Server et Altova StyleVision Server sont correctement licenciés et fonctionnent. Consultez la documentation Altova FlowForce pour plus d'informations sur la configuration de FlowForce Server. (StyleVision Server est fourni avec FlowForce Server.)

La commande Déployer

La commande **Déployer vers FlowForce** fait apparaître le dialogue Déployer la transformation (*capture d'écran ci-dessous*).



Dans ce dialogue, vous spécifiez les éléments suivants :

- L'adresse et le numéro de port du serveur Web FlowForce (et non du serveur FlowForce), ainsi que les détails d'accès (utilisateur et mot de passe) pour le serveur FlowForce.
- Le nom du fichier de transformation et l'emplacement sur le serveur FlowForce où il doit être enregistré. Le chemin d'accès au fichier doit commencer par une barre oblique, qui représente le répertoire racine du serveur FlowForce.
- Si des modifications ont été apportées au design depuis la dernière sauvegarde du fichier, la case à cocher *Enregistrer les modifications du design avant de le déployer* sera activée. Cochez cette case si vous souhaitez enregistrer ces modifications ; sinon, décochez-la.
- Pour déployer le mappage via une connexion cryptée SSL, cochez la case **Utiliser SSL**. Cela suppose que FlowForce Server est déjà configuré pour accepter les connexions SSL. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la documentation FlowForce Server

En cliquant sur **OK**, le fichier `.transformation` est déployé sur FlowForce Server à l'emplacement spécifié. Si vous avez coché la case *Ouvrir le navigateur web pour créer une nouvelle tâche* (voir *capture d'écran ci-dessus*), l'interface FlowForce Web Server s'ouvre dans un navigateur web et la tâche créée lors de l'étape de déploiement peut être éditée directement dans le navigateur.

Plusieurs versions de StyleVision Server

Si le serveur sur lequel vous déployez le fichier `.transformation` dispose de plusieurs versions de StyleVision Server fonctionnant sous la gestion de FlowForce Server (applicable uniquement aux serveurs Windows), le dialogue *Sélectionner StyleVision Server* s'affiche et vous invite à spécifier la version de StyleVision Server avec laquelle vous souhaitez exécuter ce mappage. Vous pouvez sélectionner manuellement la version que vous souhaitez utiliser ou laisser le serveur sélectionner automatiquement la version la plus appropriée.

Ce dialogue apparaît lorsque le répertoire d'installation de FlowForce Server contient un fichier `.tool` pour chaque version de StyleVision Server qui s'exécute sous la gestion de FlowForce Server. Par défaut, un fichier `.tool` de StyleVision Server est ajouté automatiquement à ce répertoire lorsque vous installez StyleVision Server dans le cadre de l'installation de FlowForce Server. Le chemin d'accès où les fichiers `.tool` sont stockés dans FlowForce est le suivant : `C:\Program Files\Altova\FlowForceServer2027\tools`. Si vous disposez d'autres versions de StyleVision Server que vous souhaitez exécuter sous la gestion de FlowForce Server, leurs fichiers `.tool` devront peut-être être copiés manuellement dans le répertoire ci-dessus. Le fichier `.tool` de StyleVision Server se trouve à l'emplacement suivant : `C:\Program Files\Altova\StyleVisionServer2027\etc`.

Note : pour plus d'informations sur l'utilisation de FlowForce Server, consultez la [documentation FlowForce](#).


17.4.9 Design web

La commande **Design web** affiche un sous-menu contenant la commande **Générer application web ASPX**. Cette dernière commande génère tous les fichiers nécessaires à l'exécution d'une application ASPX, dans le dossier que vous avez spécifié. Un navigateur web lit le fichier ASPX qui est le document de sortie. Le code C# de ce fichier lance un processus dans lequel les données de la base de données source ou du fichier XML sont transformées de manière dynamique à l'aide d'un fichier XSLT dans le package ASPX. Le fichier ASPX (le document de sortie du processus de transformation) est mis à jour avec les dernières données de la base de données source ou du fichier XML.

Pour plus d'informations, voir [Interface ASPX pour les applications web](#) ⁶⁵⁷.

17.4.10 Propriétés

La commande **Propriétés** ouvre le dialogue Propriétés (la capture d'écran ci-dessous montre le dialogue dans l'édition Enterprise), dans lequel vous pouvez définir diverses propriétés pour le SPS actif.



Sortie

Les propriétés suivantes peuvent être définies dans l'onglet Sortie :


- **Encodage de sortie** : Dans le volet Encodage de sortie, vous pouvez sélectionner l'encodage de vos documents de sortie. Si vous modifiez l'encodage dans ce dialogue, l'encodage du SPS actuellement actif est modifié. Vous pouvez également spécifier [l'encodage par défaut](#) ¹¹³⁸ pour l'ensemble de l'application pour tous les documents SPS dans l'onglet Encodage du dialogue Options.
- **Mode de sortie HTML** : vous pouvez choisir de générer l'intégrité d'un document HTML ou uniquement les éléments enfants de l'élément HTML `body`. Les éléments enfants sont générés parallèlement les uns aux autres, c'est-à-dire au même niveau, et contiennent tous les descendants de manière récursive. Par conséquent, les documents générés peuvent être des fragments de code HTML. Si la génération de plusieurs documents est activée, les fragments HTML peuvent être créés dans des documents distincts..

- **Mode de sortie HTML (DOCTYPE)** : vous pouvez choisir de générer un document HTML5, HTML 4.01 Transitional ou XHTML 1.0 Transitional pour la sortie HTML. Ce paramètre peut être modifié à tout moment lors de la création ou de la modification du document SPS.
- **Compatibilité avec Internet Explorer et prise en charge CSS** : la prise en charge CSS dans les versions d'Internet Explorer (IE) antérieures à IE 6 était incomplète et, à certains égards, mal interprétée. La prise en charge CSS a été améliorée et corrigée dans IE 6, puis encore améliorée et étendue dans IE 7, IE 9 et les versions ultérieures.

Dans un SPS, vous pouvez sélectionner le mode de compatibilité souhaité dans le dialogue Propriétés (*capture d'écran ci-dessus*). Vous pouvez sélectionner IE 5, IE 7 ou IE 9. (Notez que pour que la compatibilité IE 9 s'applique, IE 9 ou une version ultérieure doit être installée.) Le niveau de prise en charge IE spécifié est immédiatement disponible dans Authentic View et l'aperçu HTML. Notez que les nouveaux documents SPS sont créés avec la compatibilité IE7 sélectionnée. Les documents SPS créés dans des versions antérieures d'Altova StyleVision peuvent être réenregistrés dans le mode de compatibilité requis (sélectionné dans le dialogue [Propriétés](#)¹⁰³⁷).

XSD/XSLT/XBRL

Dans cet onglet (*la capture d'écran ci-dessous montre le dialogue dans l'édition Enterprise*), vous pouvez spécifier quel validateur XSD utiliser pour la validation XML et quelle version XSLT utiliser dans le SPS.



StyleVision dispose à la fois d'un validateur XSD 1.0 et d'un validateur XSD 1.1. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- Utilisez le validateur XSD 1.1 si l'attribut `/xs:schema/@vc:minVersion` du document XSD est défini sur 1.1 ; sinon, utilisez le validateur XSD 1.0.
- Utilisez toujours le validateur XSD 1.1.
- Utilisez toujours le validateur XSD 1.0.

Sélectionnez la version XSLT pour le document actif dans cet onglet. Cochez l'option relative à l'instruction `xsl:import-schema` pour que l'élément `xsl:import-schema` des spécifications XSLT 2.0 et 3.0 soit inclus dans le document XSLT généré par StyleVision. Il est recommandé de sélectionner cette option afin que les types de données puissent être lus à partir du schéma s'il n'y a pas d'attribut `xsi:schemaLocation` dans le document XML.

Si vous utilisez un design basé sur une source de schéma XBRL et que les données source contiennent des données sélectionnées pour être [générées en tant qu'Inline XBRL](#) ⁸⁹², la version d'Inline XBRL générée est celle sélectionnée ici.

Pour la sortie de texte, vous pouvez spécifier les éléments suivants :

- Les caractères de fin de ligne à utiliser. La valeur par défaut est \r\n (qui indique les caractères de retour chariot et de saut de ligne sur les systèmes Windows).
- Le caractère indiquant la fin d'une cellule de tableau. La valeur par défaut est le point-virgule.

Images

Cet onglet fournit des paramètres permettant de sélectionner les éléments suivants :

- Dans la sortie RTF et Word 2007+ : Si les images sont liées ou intégrées.
- Dans la sortie HTML : Si les images (actuellement les graphiques, les codes-barres et les images en ligne) sont intégrées à l'aide du schéma URI de données.

Ces paramètres sont définis individuellement pour chaque SPS et sont disponibles lorsque la version XSLT du SPS est 2.0 ou 3.0.

Intégration d'images dans la sortie RTF et Word 2007+

Pour intégrer des images, procédez comme suit :

1. Une fois le SPS requis activé, ouvrez le dialogue Propriétés (**Fichier | Propriétés**).
2. Cochez la case *Incorporer images pour RTF et Word 2007+* (cette option est cochée par défaut). Notez que les images ne seront intégrées que si XSLT 2.0 ou 3.0 est défini comme version XSLT du SPS actif.
3. Cliquez sur **OK** et enregistrez le SPS. Le paramètre est enregistré pour le SPS actif.

Si la case à cocher *Incorporer les images* n'est pas cochée, les images seront liées en fonction du chemin d'accès au fichier image spécifié dans les propriétés de l'image (sélectionnez l'image, puis URL dans l'[assistant de saisie Propriétés](#)⁶³). Pour plus d'informations sur la manière dont les chemins d'accès sont résolus, voir la section [URI Image](#)¹⁸⁵.

Ce paramètre doit être sélectionné pour enregistrer les [fichiers PXF](#)⁶⁶⁰.


Note : Le format RTF prend en charge les images intégrées uniquement pour les fichiers EMF, JPG et PNG.

Incorporation d'images dans la sortie HTML

Les graphiques, codes-barres et images en ligne peuvent être intégrés dans la sortie HTML. Si cette case est cochée, les données d'image sont converties en une chaîne Base64 qui est stockée dans l'attribut `src` de l'élément `img` HTML à l'aide du schéma URI de données. Ce type d'intégration n'est disponible que lorsque la version XSLT du SPS est 2.0 ou 3.0.

Chemins

Les chemins d'accès par défaut pour divers fichiers créés par le fichier SPS et pour les chemins d'accès enregistrés dans le fichier SPS sont spécifiés dans les paramètres de cet onglet (*la capture d'écran ci-dessous montre le dialogue dans l'édition Enterprise*).



Les valeurs par défaut suivantes sont définies dans l'onglet Chemins :

- Si les fichiers d'aperçu sont créés dans le répertoire du fichier SPS ou dans le fichier XML de travail de la source de schéma principale.
- Où les autres fichiers générés (fichiers image, fichiers image de codes-barres, fichiers image de graphiques, etc.) sont créés.
- Si les chemins d'accès dans le fichier SPS sont relatifs uniquement lorsque le dossier cible se trouve dans l'arborescence du fichier SPS, ou relatifs même lorsque le dossier cible se trouve en dehors de l'arborescence du fichier SPS.


Résolution

Le facteur de résolution détermine comment les longueurs spécifiées en pixels dans le design doivent être converties en unités de longueur non destinées à l'écran (impression). Vous pouvez sélectionner 72 dpi, 96 dpi ou 120 dpi dans la liste déroulante de la zone de liste déroulante. Plus le dpi est élevé, plus chaque pixel et la longueur absolue correspondante seront petits. Les facteurs de conversion (pour obtenir le nombre de points à

partir du nombre de pixels) pour chaque dpi sont respectivement 1,0, 0,75 et 0,6. Pour une explication complète, voir [Résolution des pixels](#) ⁵⁴⁵.

Authentic

L'onglet Authentic (*capture d'écran ci-dessous*) fournit les propriétés de la vue Authentic :



Mode Coller par défaut pour Authentic

Spécifie si une sélection Authentic View qui a été enregistrée dans le presse-papiers sera collée, par défaut, sous forme de XML ou de texte dans Authentic View. Si elle est collée sous forme de XML, elle sera collée avec des balises (balises XML), si la sélection copiée contient des balises. Sinon, le mode de collage par défaut copie le contenu textuel des nœuds sans balises. Le mode de collage par défaut peut être remplacé dans Authentic View en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le point d'insertion et, dans le menu contextuel qui s'affiche, en sélectionnant la commande **Coller comme | XML** ou **Coller comme | Texte**, selon les besoins. Le mode de collage par défaut peut être modifié à tout moment lors de la modification du document SPS.

Vous pouvez également spécifier si, lorsque du texte est glissé-déposé dans Authentic View, l'utilisateur a la possibilité de sélectionner le mode de collage du texte ou si le mode de collage par défaut est utilisé. Pour permettre à l'utilisateur de choisir le mode de collage, sélectionnez le bouton radio *Demander à chaque Glisser & Déposer* ; pour utiliser le mode de collage par défaut sans consulter l'utilisateur, sélectionnez le bouton radio *Utiliser le mode par défaut pour Coller*.

Script Authentic

Voici les options disponibles pour les scripts enregistrés avec un SPS : (i) les scripts peuvent être activés ou désactivés ; (ii) les événements dans les scripts peuvent être traités ou désactivés ; (iii) les macros dans les scripts peuvent être exécutées en mode débogage depuis l'extérieur de StyleVision (c'est-à-dire dans la vue Authentic d'autres produits Altova) ou peuvent être interdites. Cette fonctionnalité est utile si vous souhaitez tester et déboguer une macro en dehors de l'environnement StyleVision.

Options Authentic

L'option *Profondeur max. d'appel de modèle* spécifie le nombre maximal d'appels de modèle pouvant être effectués de manière récursive. Si le nombre d'appels dépasse le nombre spécifié ici, une erreur est renvoyée. Cette option peut être utilisée pour empêcher Authentic View d'entrer dans une boucle sans fin.

L'option *Mode markup initial* spécifie le [mode de balisage](#) ¹¹¹⁹ par défaut du SPS actif.

17.4.11 Aperçu avant impression, Imprimer

Aperçu avant impression

La commande **Aperçu avant impression**  est activée dans le mode Design et Authentic View (Authentic View est pris en charge uniquement dans les éditions Enterprise et Professional). La commande **Aperçu avant impression** ouvre une fenêtre contenant un aperçu du design SPS (lorsque le mode Design est actif) ou de Authentic View du fichier XML de travail lorsque Authentic View est actif. L'aperçu affiche le design avec ou sans balises, selon ce qui est affiché à l'écran.



Dans la fenêtre Aperçu avant impression, vous pouvez effectuer les opérations suivantes à l'aide des commandes de la barre d'outils située en haut de la page (*capture d'écran ci-dessus*) ainsi que des icônes de navigation en bas de la fenêtre.. Les commandes de la barre d'outils Aperçu avant impression, de gauche à droite, permettent de :

- imprimer la page à l'aide du bouton Imprimer ;
- définir l'orientation du papier en sélectionnant Portrait ou Paysage ;
- définir les propriétés de la page en cliquant sur **Mise en page** pour ouvrir le dialogue correspondant ;
- activer ou désactiver l'affichage et l'impression des en-têtes et des pieds de page ;
- ajuster l'affichage afin que la largeur ou la hauteur de la page occupe respectivement toute la largeur ou toute la hauteur de l'écran ;
- définir le nombre de pages affichées à l'écran ;
- modifier le facteur de zoom à l'aide des boutons Zoom avant et Zoom arrière ou en sélectionnant une valeur dans la liste déroulante.

Pour naviguer entre les pages de l'aperçu, utilisez les boutons de navigation situés en bas de l'aperçu ou saisissez le numéro de page dans le champ Page.

Imprimer


La commande **Imprimer**  est activée dans les onglets Authentic View et de prévisualisation de sortie. Elle imprime la vue sélectionnée du fichier XML de travail en fonction de la mise en page de cette vue. Notez que la

mise en page de Authentic View peut être modifiée dans le dialogue Mise en page, accessible via la fenêtre Aperçu avant impression.

Note : pour activer les couleurs et les images d'arrière-plan dans l'aperçu avant impression, procédez comme suit : (i) dans le menu **Outils** d'Internet Explorer, cliquez sur Options Internet, puis sur l'onglet *Avancé* ; (ii) dans la zone Paramètres, sous Impression, cochez la case *Imprimer les couleurs et les images d'arrière-plan*, puis cliquez sur **OK**.

17.4.12 Fichiers récemment utilisés, Quitter

La liste des fichiers récemment utilisés affiche le nom et le chemin d'accès des neuf fichiers les plus récemment utilisés. En cliquant sur l'une de ces entrées, le fichier s'ouvre dans un nouvel onglet de la fenêtre principale.



Pour accéder à ces fichiers à l'aide du **clavier**, appuyez sur **ALT+F** pour ouvrir le menu Fichier, puis sur le numéro du fichier que vous souhaitez ouvrir. Par exemple, appuyez sur **1** pour ouvrir le premier fichier de la liste, sur **2** pour ouvrir le deuxième fichier, et ainsi de suite.

La commande **Quitter** permet de quitter StyleVision. Si vous avez un fichier ouvert contenant des modifications non enregistrées, vous serez invité à enregistrer ces modifications.

17.5 Menu Éditer

Le menu **Éditer** contient des commandes qui facilitent l'édition des documents SPS et Authentic View. Outre les commandes d'édition standard, telles que **Couper** (Maj+Suppr ou Ctrl+X), **Copier** (Ctrl+C), **Coller** (Ctrl+V) et **Supprimer** (Suppr), qui ne sont pas décrites dans cette section, les commandes suivantes sont disponibles :

- [Annuler, Rétablir, Tout sélectionner](#)¹⁰⁴⁶, pour annuler ou rétablir vos actions précédentes et pour sélectionner tout le contenu du SPS.
- [Rechercher, Trouver suivant, Remplacer](#)¹⁰⁴⁶, pour rechercher du texte dans les aperçus des feuilles de style SPS, Authentic View et XSLT, et pour remplacer du texte dans Authentic View.
- [Paramètres de feuille de style](#)¹⁰⁵², pour modifier les paramètres déclarés globalement pour le SPS.
- [Réduire/agrandir balisage](#)¹⁰⁵², pour réduire et développer les balises des composants de conception SPS.

Les commandes sont également disponibles via le menu contextuel qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un composant ou sur le point d'insertion du curseur. De plus, certaines commandes sont disponibles sous forme de raccourcis clavier et/ou d'icônes de la barre d'outils. Notez toutefois que les commandes qui ne sont pas applicables dans une vue de document particulière ou à un emplacement donné sont grisées dans le menu.

17.5.1 Annuler, Rétablir, Sélectionner tout

La commande **Annuler** (Ctrl+Z)  vous permet d'annuler une modification apportée lors de l'édition. Un nombre illimité d'actions d'annulation est pris en charge. Chaque action peut être annulée et il est possible d'annuler une commande après l'autre jusqu'à la première action effectuée depuis l'ouverture du document.

La commande **Rétablir** (Ctrl+Y)  vous permet de rétablir un nombre illimité de commandes précédemment annulées. En utilisant les commandes Annuler et Rétablir, vous pouvez revenir en arrière et avancer dans l'historique des commandes.

La commande **Sélectionner tout** sélectionne tout le contenu de la fenêtre du document de Design.

17.5.2 Rechercher, Trouver suivant, Remplacer


La commande **Rechercher** (Ctrl+F)  vous permet de rechercher des chaînes de texte dans le mode Design, l'éditeur JavaScript, Authentic View et les feuilles de style XSLT.

Le dialogue Rechercher & remplacer qui s'affiche dépend de la vue actuellement active.

- Lorsque le mode Design est actif, cliquer sur la commande **Rechercher** ou **Remplacer** place le focus sur la [barre latérale Rechercher & remplacer](#)⁶⁶⁹. La fonctionnalité de recherche et de remplacement du mode Design est décrite dans la rubrique [Barre latérale Rechercher & remplacer](#)⁶⁶⁹.
- La fonctionnalité de recherche et de remplacement dans l'éditeur JavaScript, Authentic View et les feuilles de style XSLT est décrite dans cette rubrique.

Feuilles de style XSLT et éditeur JavaScript

Cliquer sur la commande **Rechercher** dans l'onglet XSLT pour HTML, XSLT pour PDF, XSLT pour Word 2007+ ou Éditeur JavaScript affiche le dialogue suivant :



Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- *Respecter la casse* : recherche sensible à la casse lorsque cette option est activée (*Address* n'est pas identique à *address*).
- *Correspondance avec le mot entier* : seuls les mots exacts du texte seront pris en compte. Par exemple, pour la chaîne de caractères *fit*, avec l'option *Correspondance avec le mot entier* activée, seul le mot *fit* correspondra à la chaîne de recherche ; le mot *fit* dans *fitness*, par exemple, ne sera pas pris en compte.
- *Expression régulière* : si cette option est activée, le terme recherché sera lu comme une expression régulière. Voir [Expressions régulières](#) ¹⁰⁴⁸ ci-dessous pour obtenir une description de l'utilisation des expressions régulières.
- *Trouver ancre* : lorsqu'un terme de recherche est saisi, les correspondances dans le document sont mises en surbrillance et l'une d'entre elles est marquée comme sélection actuelle. L'option *Trouver ancre* détermine si cette première sélection actuelle est effectuée par rapport à la position du curseur ou non. Si l'option *Trouver ancre* est activée, la première correspondance sélectionnée sera celle située après la position actuelle du curseur. Si l'option *Trouver ancre* est désactivée, la première correspondance sélectionnée sera celle située en haut du document.
- *Chercher dans la sélection* : si cette option est activée, la sélection de texte actuelle est verrouillée et la recherche est limitée à cette sélection. Sinon, la recherche porte sur l'ensemble du document. Avant de sélectionner une nouvelle plage de texte, déverrouillez la sélection actuelle en désactivant l'option *Chercher dans la sélection*.
- *Remplacer* : dans l'onglet Éditeur JavaScript, cliquez sur le bouton **Flèche vers le bas**, situé en haut à gauche du dialogue, pour ouvrir le champ *Remplacer*. Vous pouvez y saisir la chaîne que vous souhaitez substituer à la chaîne trouvée.

Aperçu HTML et Authentic View

Cliquez sur la commande **Rechercher** dans Aperçu HTML ou Authentic View pour ouvrir un dialogue simple [Rechercher et remplacer](#) ⁶⁹.

Veuillez noter les points suivants :

- Pour faire correspondre l'entrée à des mots entiers, cochez la case "Faire correspondre mot entier uniquement". Par exemple, une entrée *soft* ne trouvera que le mot entier *soft* ; elle ne trouvera pas, par exemple, le mot *soft* dans *software*.
- Pour faire correspondre l'entrée à des fragments de mots, laissez la case "Faire correspondre mot entier uniquement" décochée. Cela vous permettra, par exemple, de saisir *soft* et *software*.
- Pour que la recherche ne tienne pas compte de la casse, laissez la case "Respecter la casse" décochée. Cela vous permettra de trouver, par exemple, *Soft* avec une entrée *soft*.

- Dans Authentic View, ce sont les données dynamiques (données XML) qui sont recherchées, et non le texte de l'entrée statique (XSLT).
- La fonctionnalité **Remplacer** dans Authentic View est simple et vous permet de remplacer une chaîne de texte choisie par une autre. Les options disponibles sont les suivantes : (i) la correspondance des mots entiers uniquement (et non des mots du texte qui contiennent la chaîne recherchée), et (ii) la correspondance des mots qui ont la même casse que la chaîne recherchée.

Commande Trouver suivant

La commande Trouver suivant (F3)  répète la dernière commande Rechercher pour rechercher la prochaine occurrence du texte demandé. Voir [Rechercher](#) ¹⁰⁴⁶ pour obtenir une description de l'utilisation de la fonction de recherche.

Utiliser des expressions régulières

Vous pouvez utiliser des expressions régulières (regex) pour rechercher une chaîne de texte. Pour ce faire, activez d'abord l'option *Expression régulière* (voir ci-dessus). Cela indique que le texte saisi dans le champ de recherche doit être évalué comme une expression régulière. Ensuite, saisissez l'expression régulière dans le champ de recherche. Pour obtenir de l'aide sur la création d'une expression régulière, cliquez sur le bouton **Générateur d'expression régulière**, situé à droite du champ de recherche. Cliquez sur un élément dans le générateur pour saisir le ou les métacaractères regex correspondants dans le champ de recherche. Vous trouverez ci-dessous une brève description des métacaractères.

Métacaractères d'expression régulière

Ci-dessous, vous trouverez une liste des métacaractères d'expression régulière.

.	Correspond à n'importe quel caractère. Il s'agit d'un espace réservé pour un seul caractère.
(	Marque le début d'une expression balisée.
)	Marque la fin d'une expression balisée.
(abc)	Les métacaractères (et) marquent le début et la fin d'une expression balisée. Les expressions balisées peuvent être utiles lorsque vous devez baliser (« vous souvenir ») une région correspondante afin de pouvoir vous y référer ultérieurement (back-reference). Vous pouvez baliser jusqu'à neuf expressions (et puis les back-referencer plus tard, dans le champ Chercher ou Remplacer) Par exemple, (the) \1 correspond au string the the. Cette expression peut être expliquée littéralement comme suit : correspondre au string "the" (et s'en souvenir en tant que région balisée), suivi d'un espace, suivi d'une back-reference à la région balisée correspondante précédemment
\n	Où n est une variable qui peut prendre des valeurs d'entier de 1 à 9. L'expression se réfère à la première jusqu'à la neuvième région balisée lors du remplacement. Par exemple, si le string de recherche est Fred([1-9])XXX et que le string de remplacement est Sam\1YYY, cela signifie que dans le string de recherche, il y a une expression balisée qui est (implicitement) indexée avec le numéro 1 ; dans le string de remplacement, l'expression balisée est référencée avec \1. Si la commande chercher-remplacer est appliquée à Fred2XXX, cela générera Sam2YYY.
\<	Correspond au début d'un mot.

\>	Correspond à la fin d'un mot.
\x	Vous permet d'utiliser un caractère x, qui aurait généralement une signification particulière. Par exemple, \[serait interprété comme [et non pas comme le début d'un ensemble de caractères.
[...]	Indique un <i>ensemble de caractères</i> . Par exemple, [abc] signifie un des caractères a, b ou c. Vous pouvez aussi utiliser des séries : par exemple [a-z] pour n'importe quel caractère en minuscule.
[^...]	Le complément des caractères dans l'ensemble. Par exemple, [^A-Za-z] signifie importe quel caractère sauf un caractère alphabétique.
^	Correspond au début d'une ligne (sauf si utilisé dans un ensemble, <i>voir ci-dessus</i>).
\$	Correspond à la fin d'une ligne. Par exemple : A+\$ pour trouver un ou plusieurs "A" à la fin de la ligne.
*	Correspond 0 ou plus. Par exemple, Sa*m correspond à Sm, Sam, Saam, Saaam etc.
+	Correspond 1 ou plus. Par exemple, Sa+m correspond à Sam, Saam, Saaam etc.

Représentation de caractères spéciaux

Veuillez noter les expressions suivantes.

\r	Retour de chariot (CR). Vous pouvez utiliser CR (\r) ou LF (\n) pour trouver ou créer une nouvelle ligne
\n	Saut de ligne (LF). Vous pouvez utiliser CR (\r) ou LF (\n) pour trouver ou créer une nouvelle ligne
\t	Caractère de tabulation
\\	Utiliser ce signe pour échapper des caractères qui apparaissent dans l'expression regex, par exemple : \\n

Exemples d'expressions régulières

Cet exemple montre comment rechercher et remplacer du texte à l'aide d'expressions régulières. Dans la plupart des cas, la recherche et le remplacement de texte est une opération simple ne nécessitant pas l'utilisation d'expressions régulières. Néanmoins, dans certaines instances, il se peut que vous ayez à manipuler des textes qui ne permettent pas des opérations de recherche et de remplacement. Par exemple, vous avez un fichier XML de plusieurs milliers de lignes et que vous devez renommer certains éléments dans une opération, sans toucher au contenu qui se trouve à l'intérieur. Autre exemple : vous souhaitez changer l'ordre de plusieurs attributs d'un élément. Vous pourrez recourir aux expressions régulières, en éliminant une grande partie du travail que vous auriez dû effectuer manuellement normalement.

Exemple 1 : renommer les éléments

L'échantillon de code ci-dessous contient une liste de livres. Si vous souhaitez remplacer l'élément <Category> de chaque livre en <Genre>, une des possibilités est d'utiliser des expressions régulières.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<books xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="books.xsd">
```


```

<book id="1">
  <author>Mark Twain</author>
  <title>The Adventures of Tom Sawyer</title>
  <category>Fiction</category>
  <year>1876</year>
</book>
<book id="2">
  <author>Franz Kafka</author>
  <title>The Metamorphosis</title>
  <category>Fiction</category>
  <year>1912</year>
</book>
<book id="3">
  <author>Herman Melville</author>
  <title>Moby Dick</title>
  <category>Fiction</category>
  <year>1851</year>
</book>
</books>

```

Pour obtenir le résultat souhaité, suivre les étapes suivantes :

1. Appuyer sur **Ctrl+H** pour ouvrir la fenêtre rechercher et remplacer.
2. Cliquer sur **Utiliser expression régulière**.
3. Dans le champ Chercher, saisir le texte suivant : `<category>\(.+\)</category>`. Cette expression régulière correspond à tous les éléments `category`, et ceux-ci sont marqués.



Afin de correspondre au texte intérieur de chaque élément (qui n'est pas connu à l'avance), nous utilisons l'expression balisée `\(.+)\`. L'expression `\(.+)\` signifie "correspond avec une ou plusieurs occurrences d'un caractère, dans ce cas `.`, et se souvenir de cette correspondance". Comme indiqué dans l'étape suivante, nous aurons besoin de la référence à l'expression balisée ultérieurement.

4. Dans le champ Remplacer, saisir le texte suivant : `<genre>\1</genre>`. Cette expression régulière définit le texte de remplacement. Veuillez noter qu'elle utilise une back-référence `\1` à l'expression balisée précédemment du champ Rechercher. Dans d'autres mots, `\1` dans ce contexte signifie "le

texte intérieur de l'élément actuellement correspondant `<category>`".

5. Cliquer **Remplacer tout**  et observer les résultats. Tous les éléments `category` sont maintenant renommés en `genre`.


Exemple 2 : changer l'ordre des attributs

L'échantillon de code XML ci-dessous contient une liste de produits. Chaque élément de produit contient deux attributs : `id` et un `size`. Si votre intention est de changer l'ordre des attributs `id` et `size` dans chaque élément `product` (autrement dit, l'attribut `size` devrait apparaître avant `id`). Un des moyens de régler ce problème est d'utiliser des expressions régulières.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<products xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="products.xsd">
  <product id="1" size="10"/>
  <product id="2" size="20"/>
  <product id="3" size="30"/>
  <product id="4" size="40"/>
  <product id="5" size="50"/>
  <product id="6" size="60"/>
</products>
```

Pour obtenir le résultat souhaité, suivre les étapes suivantes :


1. Appuyer sur **Ctrl+H** pour ouvrir la fenêtre Rechercher et remplacer.
2. Cliquer sur **Utiliser expression régulière** .
3. Dans le champ Rechercher, saisir le texte suivant : `<product id="(.)" size="(.)"/>`. Cette expression régulière correspond à un élément de produit dans le document XML. Veuillez noter que, pour correspondre à la valeur de chaque attribut (qui n'est pas connu à l'avance), une expression balisée `\(.\)` est utilisée deux fois. Cette expression `\(.\)` correspond à la valeur de chaque attribut (présupposé avoir une ou plusieurs occurrences de tout caractère, donc `.`).
4. Dans le champ Remplacer, saisir le texte suivant : `<product size="\2" id="\1"/>`. Cette expression régulière contient le texte de remplacement pour chaque élément de produit correspondant. Veuillez noter qu'elle utilise deux références `\1` et `\2`. Celles-ci correspondent aux expressions balisées du champ Rechercher. En d'autres termes, `\1` signifie "la valeur de l'attribut `id`" et `\2` signifie "la valeur de l'attribut `size`".



6. Cliquer **Remplacer tout**  et observer les résultats. Tous les éléments `product` ont été mis à jour de manière à ce que l'attribut `size` apparaisse avant l'attribut `id`.

17.5.3 Paramètres de feuille de style

La commande **Paramètres de feuille de style**  vous permet de déclarer et de modifier les paramètres et leurs valeurs par défaut. Cette commande est disponible dans la vue document Design et dans la vue éditeur Authentic. Lorsque vous cliquez sur cette commande, le dialogue Éditer paramètres (*illustré ci-dessous*) s'affiche.






Veillez noter les points suivants :

- Vous pouvez insérer, ajouter, modifier et supprimer des paramètres pour l'ensemble de la feuille de style et pour les filtres de base de données.
- Les noms de paramètres doivent commencer par une lettre et peuvent contenir les caractères A à Z, a à z, 0 à 9 et le trait de soulignement.
- Le dialogue Éditer paramètres contient tous les paramètres définis par l'utilisateur dans un SPS.
- Les paramètres peuvent également être déclarés dans la [barre latérale de l'Aperçu du design](#) ⁴⁸.

17.5.4 Réduire/agrandir balisage

La commande **Réduire/agrandir balisage** est une commande à bascule qui réduit et développe la balise sélectionnée. Elle peut être appliquée à tout type de balise : nœud, format prédéfini, mécanisme SPS, etc. Pour réduire/agrandir une balise, double-cliquez sur celle-ci ; vous pouvez également double-cliquer sur la balise de fin d'une balise développée pour la réduire.


Les captures d'écran ci-dessous montrent comment une série de balises est réduite. Double-cliquez sur une balise réduite pour la développer.



La réduction d'une balise peut être utile pour optimiser l'affichage en fonction de vos besoins d'édition.

17.6 Menu Projet

Le menu **Projet** (*capture d'écran ci-dessous*) vous permet de créer, structurer et modifier des projets. Vous pouvez rapidement configurer un projet, spécifier les fichiers qui le composent et organiser les fichiers par type dans des dossiers distincts. Un projet est affiché graphiquement dans la barre latérale Projet, à partir de laquelle les fichiers peuvent être consultés pour être utilisés dans le design SPS.



Le menu **Projet** contient les commandes suivantes, qui sont expliquées en détail dans les sous-sections de cette section :

- [Nouveau projet](#) ¹⁰⁵⁵, pour créer un nouveau projet
- [Ouvrir projet](#) ¹⁰⁵⁵, pour ouvrir un projet existant
- [Recharger projet](#) ¹⁰⁵⁵, pour actualiser un projet dans la barre latérale Projets
- [Fermer projet](#) ¹⁰⁵⁵, pour fermer un projet dans la barre latérale Projet
- [Enregistrer projet](#) ¹⁰⁵⁵, pour enregistrer et nommer un projet
- [Ajouter fichiers à Projet](#) ¹⁰⁵⁶, pour ajouter des fichiers à un projet dans la barre latérale Projet
- [Ajouter ressource globale au projet](#) ¹⁰⁵⁶, pour ajouter des ressources globales Altova à un projet dans la barre latérale Projet
- [Ajouter l'URL au projet](#) ¹⁰⁵⁶, pour ajouter un fichier via une URL à un projet dans la barre latérale Projet
- [Ajouter fichier actif au projet](#) ¹⁰⁵⁸, pour ajouter le fichier SPS actuellement actif à un projet
- [Ajouter fichiers actifs et relatifs au projet](#) ¹⁰⁵⁸, pour ajouter le fichier SPS actuellement actif et ses fichiers associés
- [Ajouter dossier du projet au projet](#) ¹⁰⁵⁸, pour ajouter des dossiers à un projet dans la barre latérale Projet
- [Ajouter dossier externe au projet](#) ¹⁰⁵⁸, pour ajouter des dossiers locaux à un projet dans la barre latérale Projet

- [Ajouter dossier Web externe au projet](#)¹⁰⁵⁸, pour ajouter des dossiers via une URL à un projet dans la barre latérale Projet

Projets récents

Au bas du menu Projet, les noms des fichiers des neuf projets les plus récemment utilisés sont répertoriés, ce qui permet d'accéder rapidement à ces fichiers.

Glisser-déposer

Dans la fenêtre Projet, un dossier peut être déplacé vers un autre dossier ou vers un autre emplacement dans le même dossier. Un fichier peut être déplacé vers un autre dossier, mais ne peut pas être déplacé dans le même dossier (dans lequel les fichiers sont classés par ordre alphabétique). De plus, les fichiers et dossiers peuvent être déplacés depuis Windows File Explorer vers la barre latérale Projet.

17.6.1 Nouveau projet, Ouvrir projet, Recharger projet


La commande **Nouveau projet**  permet de créer un nouveau projet. Le nouveau projet remplace le projet précédent (le cas échéant) dans la barre latérale Projet. Si le projet sur lequel vous travaillez comporte des modifications non enregistrées, un message s'affiche pour vous demander si vous souhaitez enregistrer les modifications apportées au projet. Notez que la commande Nouveau projet crée uniquement un nouveau projet sans l'enregistrer ; vous devez enregistrer explicitement le projet à l'aide de la commande [Enregistrer projet](#)¹⁰⁵⁵.

La commande **Ouvrir projet**  ouvre un projet existant et l'affiche dans la barre latérale Projet. Si un projet était précédemment ouvert dans la barre latérale Projet, il est remplacé par le projet ouvert. Si le projet précédent comporte des modifications non enregistrées, un message s'affiche pour vous demander si vous souhaitez enregistrer les modifications apportées à ce projet avant qu'il ne soit remplacé dans la barre latérale Projet.

La commande **Recharger projet**  recharge le projet actuel. Cette commande est particulièrement utile si vous travaillez dans un environnement multi-utilisateurs, où d'autres utilisateurs peuvent apporter des modifications au projet.

17.6.2 Fermer projet, Enregistrer projet

La commande **Fermer projet** permet de fermer le projet actif. Si le projet contient des modifications non enregistrées, un message apparaît pour vous demander si vous souhaitez enregistrer le projet avant de le fermer. Un projet contenant des modifications non enregistrées est signalé par un astérisque après le nom du projet dans la barre latérale Projet (*capture d'écran ci-dessous*).



La commande **Enregistrer projet** enregistre le projet actuel. Notez que c'est lors du premier enregistrement d'un projet que celui-ci est nommé. Un projet ne peut être renommé qu'en dehors de StyleVision ; par exemple, en utilisant Windows File Explorer pour localiser et renommer le fichier.

17.6.3 Ajouter fichiers/ressource globale/l'URL au projet

Ajouter fichiers à Projet

La commande **Ajouter fichiers à Projet** permet d'ajouter des fichiers au projet en cours. La commande affiche un dialogue Ouvrir dans lequel vous pouvez sélectionner un ou plusieurs fichiers à ajouter au projet. Le ou les fichiers seront ajoutés à des sous-dossiers du dossier du projet en fonction des extensions de type de fichier définies pour chaque sous-dossier. Si la même extension de type de fichier a été définie pour plusieurs dossiers, les fichiers portant cette extension seront ajoutés au premier dossier (dans la barre latérale Projets) ayant cette extension.

Pour ajouter un fichier à un dossier ou sous-dossier du dossier principal du projet, cliquez avec le bouton droit sur ce dossier, sélectionnez la commande **Ajouter fichiers**, puis recherchez le ou les fichiers requis.

Ajouter une Ressource globale au Projet

La commande **Ajouter ressource globale au projet** affiche un dialogue qui répertorie les ressources globales dans le fichier XML de ressources globales actuellement actif et vous permet de sélectionner l'une de ces ressources à ajouter au projet actif. Sélectionnez la ressource globale souhaitée et cliquez sur **OK**.

Ajouter l'URL au projet

La commande **Ajouter l'URL au projet** ajoute une URL au projet actuel. Les URL d'un projet entraînent l'inclusion de l'objet cible de l'URL dans le projet. La commande affiche le dialogue Ajouter l'URL au projet (*capture d'écran ci-dessous*).

Ajouter l'URL au projet

URL de fichier: C:\Documents and Settings\My Documents\Altova\Stylevision

Ouvrir comme:

☒ Auto ☐ XML ☐ DTD

Identification

Utilisateur: Mot de passe:

☐ Se souvenir du mot de passe entre les démarrages d'application

Fichiers disponibles

Serveur URL:

☐ Il s'agit d'un serveur Microsoft® SharePoint®

Vous pouvez saisir une URL de fichier (avec ou sans le protocole file:\\) ou une URL de serveur. Pour l'URL du serveur, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis saisissez l'URL du serveur. Cliquez sur **Parcourir** pour vous connecter au serveur, puis, dans la liste qui s'affiche dans la zone *Fichiers disponibles*, cliquez sur le fichier que vous souhaitez ajouter au dossier du projet.

Notez que les URL peuvent également être ajoutées aux dossiers et sous-dossiers du dossier principal du projet. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur le dossier du projet et sélectionnez la commande **Ajouter URL**. Le dialogue Ajouter l'URL au projet s'affiche. Procédez comme décrit ci-dessus.

Glisser-déposer

Un fichier peut être déplacé vers un autre dossier, mais ne peut pas être déplacé dans le même dossier (dans lequel les fichiers sont classés par ordre alphabétique). De plus, les fichiers peuvent être glissés depuis Windows File Explorer vers la fenêtre Projet.

Supprimer des fichiers, des ressources et des URL

Pour supprimer un fichier, une ressource Altova ou une URL, sélectionnez cet objet dans la barre latérale Projet, cliquez avec le bouton droit de la souris et, dans le menu contextuel, sélectionnez **Supprimer**.

17.6.4 Ajouter fichiers actifs (et relatifs) au projet

Ajouter fichier actif au projet

La commande **Ajouter fichier actif au projet** ajoute le fichier SPS actif au projet actuel. Ce fichier est ajouté au premier dossier défini pour l'extension de type de fichier `.sps`. Si vous souhaitez ajouter non seulement le fichier SPS, mais également les fichiers de schéma, XML de travail, XML modèle, CSS et image associés, utilisez la commande **Ajouter fichiers actifs et relatifs au projet** (voir ci-dessous). Pour ajouter le fichier actif à un dossier ou sous-dossier du dossier principal du projet, cliquez avec le bouton droit sur ce dossier, puis sélectionnez la commande **Ajouter fichier actif**.

Ajouter fichiers actifs et relatifs au projet

La commande **Ajouter fichiers actifs et relatifs au projet** ajoute le fichier SPS actuellement actif ainsi que les fichiers de schéma associés et, le cas échéant, les fichiers XML de travail, XML modèle, CSS et image. Chaque fichier est ajouté au premier dossier défini pour l'extension de type de fichier concerné. Pour ajouter le fichier actif et les fichiers associés à un dossier ou sous-dossier du dossier principal du projet, cliquez avec le bouton droit sur ce dossier, puis sélectionnez la commande **Ajouter les fichiers actifs et relatifs**.


Supprimer des fichiers

Pour supprimer un fichier, sélectionnez-le dans la barre latérale Projet, cliquez avec le bouton droit, puis sélectionnez **Supprimer** dans le menu contextuel.

17.6.5 Ajouter dossier du projet et dossier externe au projet

Ajouter dossier du projet au projet

La commande **Ajouter dossier du projet au projet** ajoute un nouveau dossier au projet actuel. Lorsque vous cliquez sur la commande, le dialogue Propriétés (capture d'écran ci-dessous) s'affiche, dans lequel vous pouvez saisir le nom et les extensions de type de fichier pour le dossier (les extensions de type de fichier sont séparées par un point-virgule). Lorsqu'un fichier ayant l'extension de type de fichier définie pour le dossier est ajouté au projet, le fichier sera automatiquement ajouté à ce dossier. Le dossier de projet nouvellement ajouté est ajouté à la liste des dossiers de projet dans la barre latérale Projet.



Pour créer un sous-dossier d'un dossier de projet donné, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier pour lequel le sous-dossier est requis. Dans le menu contextuel qui s'affiche, sélectionnez **Ajouter dossier du projet**. Dans le dialogue Propriétés, entrez le nom du dossier et les extensions de type de fichier pour le dossier.

Ajouter dossier externe au projet


La commande **Ajouter dossier externe au projet** ajoute un nouveau dossier externe au projet en cours. La commande ajoute un dossier local ou réseau, avec tout son contenu, au projet en cours. Le dossier externe ajouté peut être développé et réduit. Pour ajouter un dossier externe à un dossier de projet en tant que sous-dossier, cliquez avec le bouton droit sur le dossier de projet et, dans le menu contextuel, sélectionnez la commande **Ajouter dossier externe**.

Ajouter dossier Web externe au projet

La commande **Ajouter dossier Web externe au projet** ajoute un nouveau dossier externe via une URL au projet en cours. Le dossier externe ajouté peut être développé et réduit. Pour ajouter un dossier Web externe à un dossier de projet en tant que sous-dossier, cliquez avec le bouton droit sur le dossier du projet et, dans le menu contextuel, sélectionnez la commande **Ajouter le dossier web externe**.

Lorsque vous cliquez sur la commande, le dialogue Ajouter dossier Web au projet s'affiche (*capture d'écran ci-dessous*). Procédez comme suit :

1. Cliquez dans le champ Serveur URL pour saisir l'URL du serveur, puis saisissez l'identification de connexion dans les champs Utilisateur et Mot de passe.



Ajouter dossier Web au projet

URL de fichier:

Identification

Utilisateur: Mot de passe:


☒ Se souvenir du mot de passe entre les démarrages d'application

Fichiers disponibles

Serveur URL:

☐ Il s'agit d'un serveur Microsoft® SharePoint®

2. Cliquez sur **Parcourir** pour vous connecter au serveur et afficher les dossiers qui y sont disponibles.



3. Cliquez sur le dossier que vous souhaitez ajouter à la vue du projet. Le bouton **OK** ne devient actif qu'une fois cette opération effectuée. Le nom du dossier et l'URL du serveur apparaissent alors dans le champ URL du fichier.
4. Cliquez sur **OK** pour ajouter le dossier au projet.
5. Cliquez sur l'icône plus pour afficher le contenu du dossier.
6. Pour définir les types de fichiers à afficher pour le dossier Web, cliquez avec le bouton droit de la souris, sélectionnez **Propriétés** dans le menu contextuel et entrez les extensions de type de fichier requises.

Glisser-déposer


Dans la fenêtre Projet, un dossier peut être déplacé vers un autre dossier ou vers un autre emplacement dans le même dossier. De plus, les dossiers peuvent être déplacés depuis Windows File Explorer vers la fenêtre Projet.

Suppression de dossiers

Pour supprimer un ou plusieurs dossiers, sélectionnez le fichier dans la barre latérale Projet, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Supprimer** dans le menu contextuel.

17.7 Menu Affichage

Le menu **Affichage** (*capture d'écran ci-dessous*) vous permet de modifier l'apparence de l'interface graphique et d'activer ou de désactiver l'affichage des composants de l'interface graphique. Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage des barres d'outils individuelles, des barres latérales de design individuelles, des filtres de design et de la barre d'état.



17.7.1 Barre d'outils et Barre de statut

En plaçant le curseur sur la commande **Barre d'outils**, un sous-menu s'affiche (*capture d'écran ci-dessous*), qui vous permet d'activer et de désactiver l'affichage des différentes barres d'outils.




Lorsqu'une barre d'outils est cochée, elle s'affiche. Dans la capture d'écran ci-dessus, toutes les barres d'outils sont affichées. Pour activer ou désactiver l'affichage d'une barre d'outils, cliquez sur la barre d'outils correspondante. Pour une description complète des barres d'outils, voir la section [Référence | Barres d'outils](#)⁹⁹⁷.

Barre de statut

L'affichage de la barre de statut, située au bas de la fenêtre de l'application, peut être activé ou désactivé en cochant la commande **Barre de statut**.

17.7.2 Barres latérales de design

Le menu **Affichage** contient des commandes permettant d'activer et de désactiver l'affichage de chaque barre latérale (*capture d'écran ci-dessous*).



Lorsqu'une barre latérale est activée (l'icône de la commande est encadrée), elle s'affiche dans l'interface graphique. Cliquez sur une barre latérale pour activer ou désactiver son affichage, selon vos besoins. Cette commande permet également de rendre visible une barre latérale masquée. Le paramètre d'affichage spécifié pour une barre latérale est spécifique au mode : un paramètre défini dans un mode particulier (mode Design, Authentic View, mode de sortie, aucun document ouvert) est conservé pour ce mode particulier jusqu'à ce qu'il soit modifié.

17.7.3 Filtre design, Zoom

Filtre de design

L'élément de menu **Filtre design** déploie un sous-menu contenant des commandes qui vous permettent de filtrer les modèles affichés dans le mode Design. Cette fonction est utile si votre design est très long ou contient plusieurs modèles. Le mécanisme de filtre de design vous permet de spécifier les types de modèles à afficher. Les options de filtre suivantes sont disponibles :

Icon e	Commande	Description
	Afficher uniquement un modèle	Affiche uniquement le modèle sélectionné. Placer le curseur dans un modèle et cliquer pour afficher ce modèle uniquement.
	Afficher tous les	Affiche tous les modèles dans SPS (principal, global, dénommé et

Icône	Commande	Description
	types de modèles	layout) .
	Affiche les modèles importés	Bascule l'affichage des modèles importés sur activé/désactivé.
	Affiche/masque le modèle principal	Bascule l'affichage du modèle principal sur activé/désactivé.
	Affiche/masque les modèles globaux	Bascule l'affichage des modèles globaux sur activé/désactivé.
	Affiche/masque les fragments de design	Bascule l'affichage des fragments de design sur activé/désactivé.

Notez que ces commandes sont également disponibles sous forme d'icônes dans la barre d'outils [Filtres de design](#) ¹⁰⁰⁶.

Zoom

La commande **Zoom** vous permet de sélectionner un facteur de zoom dans le sous-menu qui s'affiche. Vous pouvez également zoomer ou dézoomer en modifiant le facteur de zoom dans la liste déroulante Zoom (dans la barre d'outils Standard) ou en appuyant sur la touche **Ctrl** et en faisant défiler avec la souris.

17.7.4 Aperçu de sortie

Il existe trois commandes d'aperçu de sortie :

- **Aperçu de sortie**, qui active ou désactive l'aperçu de sortie
- **Aperçu de sortie horizontal**, qui est activé lorsque l'aperçu de sortie est activé. Cette commande permet de passer d'une vue divisée verticalement à une vue divisée horizontalement. Lorsque l'aperçu de la sortie est disponible dans une vue divisée horizontale, la commande passe automatiquement à **Aperçu de sortie vertical**, qui rétablit la vue divisée verticale.
- **Rafraîchir aperçu de sortie**, qui actualise immédiatement l'aperçu de la sortie avec toutes les modifications apportées au design ou au mode Authentic.

17.8 Menu Insérer

Le menu **Insérer** fournit des commandes vous permettant d'insérer divers composants de conception dans le SPS. Certaines de ces commandes sont disponibles sous forme d'[icônes de barre d'outils](#)⁹⁹⁷. De plus, les commandes du menu **Insérer** sont également disponibles via les **menus contextuels** qui apparaissent lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un point d'insertion du curseur dans le design SPS. Dans les menus contextuels, les commandes qui ne sont pas disponibles à cet emplacement dans le SPS sont désactivées.

Note : les commandes **Insérer** étant utilisées pour construire le SPS, elles ne sont disponibles que dans le mode Design.

17.8.1 Contenus

La commande **Contenus** insère un espace réservé (`contenu`) à l'emplacement du curseur. Cet espace réservé (`contenu`) peut être inséré dans deux types de nœuds, **élément** et **attribut**, et indique que tous les enfants du nœud actuel seront traités.

- Si le nœud actuel est un nœud élément, les nœuds éléments enfants et les nœuds texte du nœud seront traités. Pour le traitement des nœuds éléments enfants, les modèles globaux seront utilisés s'ils existent. Sinon, la règle de modèle intégrée pour les éléments sera utilisée. Pour le traitement des nœuds de texte, la règle de modèle intégrée pour les nœuds de texte sera utilisée, ce qui aura pour effet d'afficher le texte. En effet, la règle de modèle intégrée pour les éléments affiche le texte de tous les nœuds de texte descendants. Il est important de noter que les valeurs des attributs ne seront pas affichées lorsque l'espace réservé (`contenu`) est utilisé, sauf si un modèle global est défini pour l'élément parent de l'attribut ou l'un de ses ancêtres et que l'attribut est explicitement affiché, à l'aide de l'espace réservé (`contenu`) ou de tout autre composant de rendu de contenu.
- Si le nœud actuel est un nœud d'attribut, la règle de modèle intégrée pour le nœud de texte enfant de l'attribut sera utilisée. Ce modèle copie le texte du nœud de texte dans la sortie, affichant ainsi la valeur de l'attribut.

L'espace réservé (`contenu`) peut également être inséré pour un nœud en plaçant le curseur à l'intérieur des balises du nœud, en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant **Insérer | Contenus** ou en cliquant sur l'icône **Insérer Contenus** dans la [barre d'outils Insérer éléments de design](#)¹⁰⁰⁴, puis en cliquant à l'emplacement du design où l'élément doit être inséré.

Styliser le contenu

L'espace réservé (`contenu`) peut être formaté en le sélectionnant et en utilisant un format et/ou des propriétés prédéfinis dans la barre latérale Styles. Ce formatage est visible dans le design et, dans la sortie, il sera appliqué au contenu du nœud.

Remplacer le contenu

Si un autre nœud de l'arborescence du schéma est déposé dans un nœud contenant un espace réservé (`contenu`), l'espace réservé (`contenu`) existant est remplacé par le nouveau nœud.

Supprimer le contenu

L'espace réservé (contenu) peut être supprimé en le sélectionnant et en appuyant sur la touche **Supprimer** du clavier.

Note : vous pouvez créer une **règle de modèle vide** en supprimant l'espace réservé (contenu) d'un nœud. Une règle de modèle vide est utile si vous souhaitez définir qu'aucun modèle ne s'applique à certains nœuds, c'est-à-dire qu'ils ne produisent aucun résultat.

17.8.2 Reste des contenus


La commande **Reste des contenus** insère l'espace réservé (reste-des-contenus) pour ce nœud. Cet espace réservé représente le contenu des **nœuds enfants inutilisés** du nœud actuel ; il correspond à la règle `xsl:apply-templates` de XSLT appliquée aux éléments et nœuds de texte inutilisés de l'élément actuel. Notez que les modèles ne sont pas appliqués aux attributs enfants. L'espace réservé (reste-des-contenus) peut également être inséré pour un élément en plaçant le curseur à l'intérieur des balises de l'élément, en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant **Insérer le reste des contenus**.

Utilisez l'espace réservé (reste-des-contenus) lorsque vous souhaitez traiter un élément enfant d'une manière spécifique et appliquer des modèles à ses frères. Il est important d'appliquer des modèles aux frères afin d'éviter qu'ils ne soient pas traités. Cela vous permet d'atteindre des éléments situés plus bas dans la hiérarchie du document.

L'espace réservé (reste-des-contenus) peut être supprimé en le sélectionnant et en appuyant sur la touche **Supprimer** du clavier.

17.8.3 RichEdit

La commande **RichEdit** insère un composant RichEdit à l'emplacement du curseur. Pour le premier composant RichEdit, le dialogue Configuration RichEdit (capture d'écran ci-dessous) s'affiche. Cette configuration RichEdit est valable pour tous les composants RichEdit du document. Par conséquent, pour les composants RichEdit insérés par la suite, le dialogue Configuration RichEdit n'apparaît pas.



Configuration RichEdit

RichEdit vous permet de stocker des informations de style dans le fichier XML de travail et d'appliquer ces styles à vos documents de sortie.

Pour ce faire, votre schéma doit définir deux éléments qui stockent les informations de style de caractère et de paragraphe, respectivement, dans un attribut.

Par exemple, dans HTML, les éléments seraient appelés "span" et "div", et l'attribut serait appelé "style" pour les deux éléments.

Lors de la création d'un document de sortie, StyleVision applique les styles via les modèles globaux qui sont créés pour vous automatiquement, basés sur les données que vous saisissez ici.

Styles de caractères

Les styles de caractère s'appliquent à une section de texte, p.ex. : font-weight, font-family, font-size.

Élément qui détient un attribut avec des informations de style: Sélectionner...

Attribut, dans l'élément ci-dessus qui détient des informations de style: Sélectionner...

Styles de paragraphe (en option)

Les styles de paragraphe s'appliquent à un paragraphe entier, par exemple : text-align. Si défini, Authentic prendra automatiquement en charge les opérations d'édition dans le cadre de RichEdit, comme la scission des paragraphes avec la touche Entrée.


Élément qui détient un attribut avec des informations de style: Sélectionner...

Attribut, dans l'élément ci-dessus qui détient des informations de style: Sélectionner...

Créer le type de paragraphe:

OK Annuler


Dans le dialogue Configuration RichEdit, entrez le nom de l'élément de style et son attribut qui doit contenir les propriétés de style RichEdit. Vous pouvez également sélectionner l'élément requis et l'attribut depuis l'arborescence de schéma. Cliquez sur les touches **Sélectionner** pour ouvrir l'arborescence de schéma. Une fois terminé, cliquez sur **OK**. Le composant RichEdit est créé (voir capture d'écran ci-dessous) et un modèle global RichEdit **non modifiable** portant le nom de l'élément de style (`style` dans la capture d'écran ci-dessous) est créé dans le design.



Pour plus d'informations sur la fonctionnalité RichEdit dans son contexte, voir [Flexibilité de la mise en forme du texte dans Authentic](#) ⁵¹⁵.

17.8.4 Commandes de formulaire

En passant la souris sur la commande **Commandes de formulaire**, un sous-menu (*capture d'écran ci-dessous*) contenant des commandes permettant d'insérer divers contrôles de formulaire ([dispositifs de saisie de données](#) ²⁸²) s'affiche.



La procédure de création de chacun de ces contrôles de formulaire est décrite dans la section [Utiliser des dispositifs de saisie de données](#) ²⁸². Une fois qu'un contrôle de formulaire a été créé, ses propriétés peuvent être modifiées en le sélectionnant, puis en modifiant la propriété requise dans la [barre latérale Propriétés](#) ⁶³.

Les contrôles de formulaire peuvent également être insérés dans le design en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le point d'insertion et en sélectionnant **Insérer | Commandes de formulaire**, ou en cliquant sur l'icône Commande de formulaire correspondante dans la [barre d'outils Insérer éléments de design](#) ¹⁰⁰⁴, puis en cliquant à l'emplacement de la conception où l'élément doit être inséré.

Note : les sections CDATA ne peuvent pas être insérées dans les champs de saisie (c'est-à-dire dans les zones de texte et les zones de texte multilignes). Les sections CDATA ne peuvent être saisies que dans les éléments affichés dans Authentic View en tant que composants de contenu textuel.

17.8.5 Commande BD

En passant la souris sur la commande **Commandes BD**, un sous-menu contenant des commandes permettant d'insérer des contrôles dans Authentic View s'affiche. Ces commandes permettent à l'utilisateur de Authentic View de naviguer dans l'affichage des enregistrements dans Authentic View et d'interroger la base de données. Ces contrôles peuvent être insérés dans le design et apparaîtront dans le document Authentic View aux emplacements correspondants.


La liste des commandes est la suivante.

- Navigation
- Navigation + Aller à
- Bouton de requête

Pour plus de détails sur la création et le fonctionnement de ces contrôles, voir la section [Fonctions de design SPS pour BD](#) ⁷⁵⁹.

17.8.6 Calcul automatique


Un **calcul automatique** utilise une expression XPath pour calculer une valeur. Cette valeur s'affiche à l'endroit où le calcul automatique est inséré. Un calcul automatique peut être inséré dans le SPS sous forme de valeur textuelle, de champ de saisie ou de champ de saisie multiligne. Placez le curseur à l'endroit où le calcul automatique doit être inséré, puis cliquez avec le bouton droit de la souris ou utilisez la commande du menu **Insérer**. Lorsque le curseur est placé sur **Insérer | Calcul automatique**, un menu contextuel s'affiche (*capture d'écran ci-dessous*), vous permettant de choisir comment le calcul automatique doit être inséré. Vous pouvez également utiliser l'icône Calcul automatique dans la [barre d'outils Insérer éléments de design](#) ¹⁰⁰⁴.



La valeur du calcul automatique s'affichera en conséquence dans Authentic View et dans le document de sortie.

L'expression XPath pour le calcul automatique

Lorsque vous sélectionnez le mode de représentation du calcul automatique, le dialogue [Éditer l'expression XPath](#) ⁹⁸⁰ (*capture d'écran ci-dessous*) s'affiche.



Le nœud de contexte de l'expression en cours de construction est mis en surbrillance dans l'arborescence du schéma dans le volet situé à l'extrême gauche. Vous pouvez saisir l'expression XPath directement dans la zone de texte ou double-cliquer sur un élément (dans l'un des trois volets) pour l'insérer. Les nœuds insérés à partir de l'arborescence du schéma dans le volet de gauche sont insérés par rapport au nœud de contexte (si la case *Relative XPath* est cochée) ou sous forme d'expression absolue à partir du nœud du document (si la case *XPath relatif* n'est pas cochée).

Une fois l'expression XPath terminée, cliquez sur **OK** pour terminer l'insertion du calcul automatique.

Mettre à jour un nœud XML avec un calcul automatique

Un nœud dans un document XML peut être mis à jour avec le résultat d'un calcul automatique. La procédure à suivre est décrite dans la section [Mettre à jour des nœuds avec des calculs automatiques](#) ⁴⁰⁰.

17.8.7 Sélecteur de date

La commande **Sélecteur de date** insère un sélecteur de date à la position actuelle du curseur. Elle n'est activée que lorsque le curseur se trouve dans un nœud `xs:date` ou `xs:dateTime` et si l'élément a été créé en tant que (contenu) ou champ de saisie.

17.8.8 Paragraphe, Paragraphe spécial


La commande **Paragraphe**  insère un élément HTML <p> autour du composant sélectionné. Un composant est considéré comme sélectionné à cette fin lorsque le nœud entier est sélectionné (en cliquant sur l'une de ses balises) ou lorsque du texte statique est sélectionné. Si le curseur est placé dans du texte statique, l'élément de paragraphe est inséré (balises de début et de fin) à cet endroit. Un paragraphe peut également être inséré à l'aide de l'icône **Insérer paragraphe** dans la [barre d'outils Insérer éléments de design](#) ¹⁰⁰⁴.

La commande **Paragraphe spécial** vous permet d'attribuer un format prédéfini au nœud sélectionné. Les formats prédéfinis disponibles peuvent également être sélectionnés dans la liste déroulante de la barre d'outils.

Chaque type de paragraphe possède des caractéristiques de formatage particulières qui peuvent être utilisées à votre avantage. Notez que le type de format `pre` permet d'afficher les retours chariot tels quels au lieu de les normaliser en espaces blancs.

17.8.9 Code-barres

La commande **Insérer Code barres** affiche le dialogue Insérer Code-barres (*capture d'écran ci-dessous*).



Deux propriétés, Type et Text, sont obligatoires ; les autres sont optionnelles et/ou ont des valeurs par défaut appropriées. Après avoir saisi les valeurs pour les propriétés obligatoires et toutes les autres propriétés que vous souhaitez définir, cliquez sur **OK**. Le code-barres que vous avez spécifié (tel que celui pour l'ISBN illustré ci-dessous) sera inséré dans le design. Pour plus d'informations sur les différentes propriétés des codes-barres, voir la section [Codes-barres](#) ²⁹¹.




Important : Pour que les codes-barres fonctionnent, un environnement Java Runtime doit être installé. Ceci doit être la version 1.4 ou plus récente dans une version bit qui correspond à la version bit du pack de StyleVision installé sur votre système. 32-bit ou 64-bit

Important : Pour que les codes-barres soient générés dans la sortie, vous **devez utiliser le processeur XSLT d'Altova** pour générer la sortie. Ceci est dû au fait que les codes-barres dans un fichier SPS sont générés en appelant des fonctions d'extension Java spéciale qui ne font pas partie du standard XSLT. Les processeurs XSLT d'Altova prennent en charge ces fonctions d'extension spécifiques, tandis que d'autres processeurs XSLT ne le font probablement pas. En guise de résultat, les codes-barres ne seront pas générés si traités avec un processeur XSLT non-Altova. Le processeur XSLT d'Altova est packagé avec StyleVision et est appelé automatiquement quand vous générez la sortie via les commandes **Generate** dans le menu **Fichier**. De manière alternative, vous pouvez utiliser le [Serveur RaptorXML](#), qui est le processeur XSLT autonome d'Altova.

17.8.10 Graphique

La commande **Insérer Graphique** ouvre le dialogue Configuration graphique (*capture d'écran ci-dessous*), dans lequel vous pouvez spécifier les paramètres du graphique et sélectionner les données qui y seront représentées.



Pour une description détaillée de l'utilisation des graphiques, voir la section [Graphiques](#)¹⁹².

17.8.11 Image

La commande **Image** affiche le dialogue Insérer Image (voir captures d'écran ci-dessous), dans lequel vous pouvez spécifier l'image à insérer. L'icône **Insérer image** dans la [barre d'outils Insérer éléments de design](#)¹⁰⁰⁴ affiche également le dialogue Insérer Image.


Le dialogue Insérer Image comporte quatre onglets, chacun offrant une méthode différente pour spécifier l'emplacement de l'image. Ces onglets sont les suivants :

- *Statique* : pour saisir directement l'URI de l'image
- *Dynamique* : pour obtenir l'URI de l'image à partir du document XML ou le générer à l'aide d'une expression XPath
- *Statique et dynamique* : pour combiner les méthodes statique et dynamique
- *Données en ligne* : pour sélectionner une image stockée dans un fichier XML sous forme de texte encodé en Base-16 ou Base-64

Les onglets sont décrits en détail ci-dessous.

Statique

L'URI de l'image est saisi directement dans le champ *Adresse* (voir capture d'écran ci-dessous). Dans la capture d'écran ci-dessous, l'URI de l'image est : `http://www.altova.com/pix/Marketing/logo.png`.



The screenshot shows a dialog box titled "Insérer Image" with a close button (X) in the top right corner. It has four tabs: "Statique", "Dynamique", "Statique et dynamique", and "Données en ligne". The "Statique" tab is selected. Below the tabs, the word "Statique" is displayed. There is a text field labeled "Adresse:" containing the URL "http://www.altova.com/pix/Marketing/logo.png". Below this field, there is a checked checkbox labeled "Chemin absolu" and a button labeled "Parcourir...". At the bottom right of the dialog, there are "OK" and "Cancel" buttons.

Vous pouvez spécifier si l'URI est absolu (case *Chemin absolu* cochée) ou relatif (case *Chemin absolu* décochée). Si un URI relatif est saisi, il sera résolu par rapport à l'emplacement du fichier SPS. Pour saisir automatiquement l'URI (absolu ou relatif), cliquez sur **Parcourir** et recherchez le fichier image.

Dynamique

Une expression XPath renvoie l'URI de l'image. Dans la capture d'écran ci-dessous, l'expression XPath est `@deptlogo`. Cela suppose que l'URI de l'image est stocké dans l'attribut `deptlogo` du nœud de contexte. Le nœud de contexte est le nœud dans lequel l'image est créée.

The 'Insérer Image' dialog box is shown with the 'Dynamique' tab selected. The 'Adresse' field contains '@deptlogo'. Below it is a 'Modifier l'XPath...' button. A checkbox labeled 'Traiter comme une entité non analysée pour la transformation XSLT' is unchecked. At the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Cliquez sur le bouton **Modifier l'XPath** pour afficher le [générateur d'expressions XPath](#)⁹⁹². Dans l'arborescence du générateur d'expressions XPath, le nœud de contexte sera mis en surbrillance.

Si le SPS est basé sur DTD et utilise des **entités non parsées**, une entité non parsée qui fait référence à l'URI de l'image peut être utilisée. Cochez d'abord la case *Traiter comme une entité non analysée*. Entrez ensuite une expression XPath qui sélectionne le nœud contenant l'entité non parsée. Pour plus d'informations sur l'utilisation des entités non parsées, voir [URI d'entités non parsées](#)⁶⁰².

Statique et dynamique


Utilisez conjointement les mécanismes statique et dynamique pour générer l'URI.

The 'Insérer Image' dialog box is shown with the 'Statique et dynamique' tab selected. The 'Adresse' field is split into three parts: 'Statique' (http://www.altova.com/pix/), 'Dynamique' (@deptlogo), and 'Statique' (/logo.png). Below the 'Dynamique' part is a 'Modifier l'XPath...' button. A checkbox labeled 'Traiter la partie dynamique comme une entité non analysée pour la transformation XSLT' is unchecked. An information icon and text on the left state: 'Composer une adresse en combinant deux expressions statiques et une expression dynamique.' At the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Si l'attribut `deptname` du nœud Contexte a la valeur `Marketing`, l'URI de l'image composée dans la capture d'écran ci-dessus sera : `http://www.altova.com/pix/Marketing/logo.png`. Notez que vous pouvez utiliser le [Générateur d'expressions XPath](#)⁹⁹² pour la partie dynamique.

Données en ligne


Une image peut être stockée dans un fichier XML sous forme de texte encodé en Base-16 ou Base-64. L'expression XPath dans le dialogue Insérer Image (*voir capture d'écran ci-dessous*) sélectionne le nœud contenant le texte encodé. La liste déroulante Encodage spécifie l'encodage utilisé dans le XML source afin que StyleVision puisse lire correctement le texte encodé. La liste déroulante Format d'image indique le format dans lequel le fichier image doit être généré. (Un fichier d'image est généré à partir des données de texte encodées, puis ce fichier est utilisé dans le document de sortie.)



Le dialogue Paramètres du fichier image généré (accessible en cliquant sur le bouton **Paramètres du fichier image**) vous permet de donner un nom au fichier image qui sera créé. Vous pouvez choisir de ne pas fournir de nom, auquel cas StyleVision en générera un.

17.8.12 Ligne horizontale


La commande **Ligne horizontale** insère une ligne horizontale à l'emplacement du curseur. Cette commande n'est pas disponible lorsqu'un composant SPS est sélectionné. Pour définir les propriétés de la ligne horizontale, sélectionnez la ligne dans le design, puis dans la barre latérale Propriétés, sélectionnez *ligne* et spécifiez les valeurs des propriétés dans le groupe *HTML* (*voir capture d'écran ci-dessous*).



Vous pouvez spécifier les propriétés suivantes pour la ligne : sa couleur, sa taille (épaisseur), sa largeur (dans le design), son alignement et la propriété noshade.

17.8.13 Table

La commande **Insérer Table** affiche le dialogue StyleVision (capture d'écran ci-dessous).



Selon que vous souhaitez créer un tableau statique ou dynamique, sélectionnez le bouton approprié. La procédure à suivre pour chaque type de tableau est décrite dans la section : [Tables SPS statiques](#)¹⁵⁹ et [Tables SPS dynamiques](#)¹⁶¹.

Notez que les tables peuvent également être créés à l'aide de la commande de menu **Table | Insérer Table** et de l'icône **Insérer Table**  dans la barre d'outils Insérer éléments de design.


17.8.14 Puces et numérotation



La commande **Puces et numérotation** vous permet de créer une liste, statique ou dynamique. Les éléments d'une liste statique sont saisis dans le SPS, tandis que ceux d'une liste dynamique sont les valeurs des nœuds frères dans le document XML.


Pour créer une liste, procédez comme suit :

1. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer la liste et cliquez sur la commande **Puces et numérotation**. Ceci fait apparaître un dialogue vous demandant si vous souhaitez créer une liste statique ou une liste dynamique (*capture d'écran ci-dessous*).




Si vous cliquez sur **Liste statique**, le dialogue Puces et numérotation décrit à l'étape 3 s'affiche. Si vous cliquez sur **Liste dynamique**, le dialogue Sélecteur XPath s'affiche (*capture d'écran ci-dessous*).

2. Dans le dialogue Sélecteur XPath, notez que le Contexte XPath est le contexte de l'emplacement d'insertion, et qu'il ne peut pas être modifié dans le dialogue. Sélectionnez le nœud qui doit être créé en tant que liste dynamique. Dans la capture d'écran ci-dessous, le nœud contextuel est `n1:Department`, et le nœud `n1:Person` a été sélectionné comme nœud à créer en tant que liste. Cela signifie que le contenu de chaque nœud `n1:Person` sera créé en tant qu'élément de la liste.



Si vous sélectionnez l'option XPath défini par l'utilisateur, vous pouvez alors saisir une expression XPath pour sélectionner le nœud à créer en tant que table dynamique. Cliquez sur **OK** pour afficher le dialogue Puces et numérotation décrit à l'étape suivante.

3. Dans le dialogue Puces et numérotation, sélectionnez le type de liste que vous souhaitez créer. Vous pouvez choisir entre une liste à puces (avec une puce, un cercle ou un carré comme marqueur d'élément de liste) ou une liste numérotée. Cliquez sur **OK** pour créer la liste avec le type de marqueur d'élément de liste que vous avez sélectionné.




Note : vous pouvez également créer une liste statique en plaçant le curseur à l'emplacement où la liste doit être créée, puis en cliquant sur l'icône Liste à puces ou Liste numérotée dans la [barre d'outils Insérer éléments de design](#)¹⁰⁰⁴, selon vos besoins. Vous pouvez également créer une liste dynamique en faisant glisser un nœud de l'arborescence du schéma vers le design.

17.8.15 Signet

La commande **Signet** vous permet d'insérer un signet (ou une ancre) à n'importe quel endroit dans le fichier SPS. Un signet peut être référencé par un [lien hypertexte](#)¹⁰⁸².

Pour insérer un signet, faites comme suit :

1. Placez le curseur à l'emplacement où vous souhaitez créer le signet.
2. Sélectionnez **Insérer | Signet**, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Insérer | Signet**. Le dialogue Insérer Signet apparaît.



3. Dans le [dialogue Insérer Signet](#) ⁴⁷⁰, sélectionnez un onglet selon que le nom du signet doit être statique (onglet Statique), obtenu de manière dynamique depuis le document XML (Dynamique) ou composé à la fois de parties statiques et dynamiques (Statique et dynamique). Dans la capture d'écran ci-dessus, un signet dynamique est créé, dont le nom est un identifiant unique pour chaque enfant `Nom` du nœud contextuel.
4. Cliquez sur **OK**. Le signet est défini.

Note : les signets sont créés à l'emplacement spécifié dans le design. Si cet emplacement se trouve à l'intérieur d'un élément répétitif, un signet est créé à l'intérieur de chaque instance de l'élément répétitif. Si un nom statique est donné, chaque signet aura le même nom. Pour cette raison, il est mieux, dans de tels cas (éléments répétitifs), de donner un nom dynamique, qui peut être, par exemple, le nom d'un élément enfant du nœud contextuel (l'élément à l'intérieur duquel le signet est créé). Si le nœud sélectionné pour le nom dynamique pourrait avoir le même contenu dans les multiples instances, alors le caractère unique du nom du signet peut être assuré en utilisant la fonction `generate-id()` pour générer le nom (*voir la capture d'écran ci-dessus*). Pour référencer un tel signet, la même ID peut être générée comme valeur `href` d'un [hyperlien](#) ⁴⁷⁵. Dans ce cas, assurez-vous d'utiliser l'identificateur de fragment `#` devant la fonction `generate-id()`. L'expression XPath serait : `concat('#', generate-id(nodeXXX))`.

Vous pouvez modifier le nom d'un signet après sa création. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le signet et sélectionnez la commande **Éditer nom de signet** dans le menu contextuel qui s'affiche. Dans la barre latérale Propriétés du groupe de propriétés *Signet*, vous pouvez également cliquer sur le bouton **Éditer** de l'attribut Nom du signet et apporter les modifications souhaitées.

Supprimer un signet

Pour supprimer un signet, sélectionnez-le dans le design et appuyez sur la touche **Supprimer**.

17.8.16 Hyperlien



La commande **Hyperlien** vous permet d'insérer un lien à partir de n'importe quelle partie du document de sortie (HTML, RTF, PDF ou Word 2007+) vers une ancre dans le document de sortie ou vers un document externe ou un fragment de document. Notez que les liens sont créés uniquement dans le document de sortie ; la création de liens n'est pas disponible dans Authentic View.

Pour insérer un hyperlien, procédez comme suit :

1. Un hyperlien peut être créé autour d'un composant de design existant ou inséré à n'importe quel endroit du document (le texte du lien étant inséré ultérieurement). Sélectionnez le composant SPS ou le fragment de texte à transformer en hyperlien ou placez le curseur à l'endroit où le lien doit être inséré.
2. Cliquez sur l'icône Hyperlien dans la barre d'outils, ou sélectionnez **Insérer | Hyperlien**, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Insérer | Hyperlien** (lorsqu'aucun composant de design n'est sélectionné) ou **Contenir dans | Lien hypertexte** (lorsqu'un composant de design est sélectionné). Un hyperlien peut également être inséré à l'aide de l'icône **Insérer hyperlien** dans la [barre d'outils Insérer éléments de design](#) ¹⁰⁰⁴.
3. Dans le dialogue [Insérer Hyperlien](#) ⁴⁷² qui s'affiche, spécifiez le document ou le fragment de document vers lequel vous souhaitez créer un lien. Si vous créez un lien vers un fragment de document (c'est-à-dire vers un signet dans un document), n'oubliez pas d'inclure le symbole #. L'URI de l'hyperlien est spécifié sous l'une des formes suivantes :
 - Sous forme d'adresse statique (saisie directement ; vous pouvez sélectionner un fichier HTML à l'aide du bouton **Parcourir** et un fragment dans le document actuel à l'aide du bouton **Signet**).
Exemples : `http://www.altova.com` (URI de page Web statique) ; `U: \documentation\index.html` (via le bouton Parcourir) ; ou `#top_of_page` (via le bouton Signet).
 - Sous forme d'adresse dynamique (provenant d'un nœud du document XML ; vous spécifiez le nœud). Un exemple serait un nœud tel que `//otherdocs/doc1`. Si le nom d'un signet a été généré à l'aide de la fonction `generate-id()`, alors l'attribut `href` du lien hypertexte doit être généré à l'aide de la même fonction `generate-id()`. Pour plus d'informations, voir [Définir des hyperliens](#) ⁴⁷⁵.
 - En tant que combinaison de texte statique et dynamique pour une adresse (vous spécifiez le texte statique et le nœud du document XML). Un exemple serait `www.altova.com -- department/name -- #intropara`.
4. Cliquez sur **OK**. L'hyperlien est créé.

Note : lorsque vous spécifiez le nœud d'une entrée d'hyperlien dynamique, vous pouvez entrer l'expression XPath en tant qu'expression XPath absolue en cochant la case *Chemin d'accès absolu*. Si cette case n'est pas cochée, l'expression XPath sera relative au nœud de contexte, qui est le nœud dans lequel le lien hypertexte est inséré.

Utiliser des entités non parsées

Si vous utilisez un DTD comme schéma, vous pouvez utiliser l'URI déclaré pour une entité non parsée dans le DTD dans la partie dynamique d'une adresse d'hyperlien. Pour plus d'informations sur l'utilisation des entités non parsées, voir [Utiliser des URI d'entités non parsées](#) ⁶⁰².

Éditer un hyperlien

Vous pouvez modifier l'attribut `href` d'un hyperlien après sa création. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur l'hyperlien et sélectionnez la commande **Éditer URL**. Dans la barre latérale Propriétés du groupe de propriétés *Lien*, vous pouvez également cliquer sur le bouton **Éditer** de l'attribut URL et apporter les modifications nécessaires.

Supprimer un hyperlien

Pour supprimer un hyperlien, sélectionnez-le dans le design et appuyez sur la touche **Supprimer**.


17.8.17 Note de bas de page

Vous pouvez insérer les notes de bas de page dans un document en ajoutant le composant Note de bas de page (**Insérer | Insérer note de bas de page**) à l'emplacement où vous souhaitez que le numéro de la note apparaisse. Les notes de bas de page sont disponibles dans les sorties papier paginées (PDF, RTF, et Word 2007+ dans l'édition *Enterprise* ; et RTF dans l'édition *Professional*).

Notez les points suivants :

- Le texte de la note de bas de page doit être placé entre les balises du composant Note de bas de page et peut être formaté.
- Dans la sortie, le numéro de la note de bas de page apparaît à l'endroit où la note a été ajoutée. Le texte de la note de bas de page apparaît au bas de la page, accompagné du numéro de note correspondant.
- Dans la sortie, le texte de la note de bas de page sera formaté selon le formatage du texte dans le composant Note de bas de page dans le design.
- Dans la sortie, les notes de bas de page sont numérotées automatiquement jusqu'à la fin du document.
- Dans le cas de plusieurs documents de sortie, la numérotation recommence pour chaque document de sortie.

Dans la capture d'écran ci-dessous, deux composants de note de bas de page (**Insérer | Insérer note de bas de page**) ont été insérés. Le texte de la note de bas de page a été placé entre les balises du composant et le texte a été formaté.



Les captures d'écran ci-dessous montrent le résultat. La capture d'écran de gauche montre la page complète, tandis que celles de droite montrent des gros plans des numéros de la note de bas de page (*top*) et les textes de la note de bas de page (*bottom*).

Summary of News Items

Total number of news items¹: 4
Period covered by news items²: 4/2006 to 5/2006
Select by relevance: All

NanoNull Inc Launches Version 2.0 of NanoPower
2006-04-01: Boston, USA

Nanonull Inc today launched version 2.0 of its market-leading NanoPower line of hardware and software. The highlights of the new version of NanoPower are improved chip design capabilities in NanoSoft, the software used to design computer chips, and higher precision sand-filtering processes in NanoMeld, the hardware in which the transformation from sand to silicon chips is executed.

Source: NewTech Online

Relevance:

- NanoPower
- NanoNull

NanoNull Inc Jumps 3% on Release of New NanoPower Version
2006-04-01: New York, USA

Shares of Nanonull Inc jumped 3% on the day to close at US\$64.16 at close of trading. The upsurge followed a sustained climb over the week in anticipation of the release of the vastly improved NanoPower line of molecular transformers. The share has surged 5% over the last five trading days.

Source: Financial Wire

Relevance:

- Stockmarket

¹ News items that are relevant to the company selected in 'Select by relevance'.
² The period extends from the date of the first news item to that of the last news item.

Summary of News Items

Total number of news items¹: 4
Period covered by news items²: 4/2006 to 5/2006
Select by relevance: All

Relevance:

- Stockmarket

¹ News items that are relevant to the company selected in 'Select by relevance'.
² The period extends from the date of the first news item to that of the last news item.


Note : le formatage des numéros de notes de bas de page n'est pas pris en charge.

17.8.18 Condition, Condition sur base de sortie

La commande **Condition** vous permet d'insérer une condition à l'emplacement du curseur ou autour de la sélection. Une condition se compose d'une ou plusieurs branches, chacune contenant un ensemble spécifique de règles de traitement. De cette manière, différents ensembles de règles de traitement peuvent être spécifiés pour différentes branches. Par exemple, si le contenu d'un nœud est la chaîne `stop`, la branche peut tester cela et spécifier que le contenu du nœud doit être coloré en rouge ; une deuxième branche peut tester si le contenu du nœud est la chaîne `go` et, si oui, colorer le contenu du nœud en vert ; une troisième branche peut spécifier que si le contenu du nœud n'est ni la chaîne `stop` ni la chaîne `go`, le contenu du nœud doit être coloré en noir.

Pour insérer une condition, procédez comme suit :

1. Placez le curseur à l'emplacement souhaité dans le design ou sélectionnez le composant autour duquel la condition doit être insérée.
2. Sélectionnez la commande de menu **Insérer | Condition** ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez la commande du menu contextuel **Insérer | Condition**.
3. Dans le dialogue [Éditer l'expression XPath](#) ⁹⁸⁰ qui s'affiche (*capture d'écran ci-dessous*), entrez l'expression XPath.



Le nœud de contexte de l'expression en cours de construction est mis en surbrillance dans l'arborescence du schéma dans le volet situé à l'extrême gauche. Vous pouvez saisir l'expression XPath directement dans la zone de texte ou double-cliquer sur un élément (dans l'un des trois volets) pour l'insérer. Les nœuds insérés à partir de l'arborescence du schéma dans le volet de gauche sont insérés par rapport au nœud de contexte (si la case Relative XPath est cochée) ou sous forme d'expression absolue à partir du nœud du document (si la case *XPath relatif* n'est pas cochée).

4. Cliquez sur **OK** pour terminer l'insertion de la condition. La condition est créée avec une branche, dont le test est l'expression XPath que vous avez saisie.

Insérer Condition sur base de sortie

Cette commande insère une condition basée sur la sortie à l'emplacement du curseur ou autour du composant sélectionné. Chaque branche de la condition représente une seule sortie (Authentic View, RTF, PDF, Word 2007, Texte ou HTML). Pour déterminer quelle branche représente quelle sortie, passez la souris sur la balise de branche ou vérifiez l'expression XPath de la branche sélectionnée (dans la barre latérale Propriétés, dans l'entrée Branche de condition, [cliquez sur le bouton Éditer](#) ⁴¹¹). Si la condition basée sur la sortie a été créée à un point d'insertion de curseur, toutes les branches seront vides et le contenu devra être inséré pour chaque branche. Si la condition basée sur la sortie a été créée autour d'un composant, chaque branche contiendra ce composant. Pour plus de détails sur les conditions basées sur la sortie, voir [Conditions sur base de sortie](#) ⁴¹². Vous pouvez modifier, déplacer et supprimer des conditions basées sur la sortie de la même manière que pour une condition standard.

Modifier des expressions XPath de branches

Pour modifier l'expression XPath d'une branche, sélectionnez la branche dans la vue Design. Ensuite, dans la barre latérale Propriétés, sélectionnez `branche de condition` | quand. Cliquez sur le bouton **Éditer**  pour l'élément XPath. Le dialogue Éditer l'expression XPath (*capture d'écran ci-dessus*) s'affiche, dans lequel


vous pouvez modifier l'expression. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

Ajouter des branches, modifier l'ordre des branches et supprimer des branches

Pour ajouter de nouvelles branches, modifier l'ordre des branches et supprimer des branches, cliquez avec le bouton droit sur la branche souhaitée et sélectionnez l'élément correspondant dans le menu contextuel.

17.8.19 Désactivé

La commande **Désactivé** insère un composant Désactivé à l'emplacement du curseur (*capture d'écran ci-dessous*). (Pour mettre la composante désactivée autour du contenu sélectionné, utilisez la commande [Encadrer avec | Désactivé](#) ¹¹⁰⁰.)




Le contenu d'un composant Désactivé est ignoré dans la sortie. Donc vous pouvez ajouter du contenu que vous souhaitez ignorer dans le composant Désactivé. Le composant Désactivé sert donc de moyen de commenter le contenu.

Pour rétablir le contenu désactivé, supprimez simplement les balises Désactivé autour du contenu. Pour ce faire, sélectionnez le composant Désactivé, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Supprimer balise uniquement**.

17.8.20 Modèle

La commande **Modèle** insère, à l'emplacement du curseur, un modèle vide pour le nœud de l'arborescence de schéma que vous sélectionnez. Pour insérer un modèle, procédez comme suit.

1. Placez le curseur à l'emplacement où vous souhaitez insérer le modèle dans le design.
2. Cliquez sur la commande **Insérer | Modèle**. Le dialogue Insérer modèle(s) pour le chemin de schéma s'affiche (*capture d'écran ci-dessous*).



3. Le champ Contexte XPath contient le nœud de contexte du point d'insertion du curseur. Ce nœud sera le nœud de contexte du modèle lorsqu'il sera créé. Dans le dialogue, sélectionnez le nœud pour lequel vous souhaitez créer le modèle. Dans la capture d'écran ci-dessus, le nœud `headline` est sélectionné. Nous allons donc créer un modèle pour le nœud `headline` dans le contexte de l'élément `newsitem`.
4. Cliquez sur **OK** pour terminer.

Un modèle vide sera créé pour le nœud sélectionné. Dans la capture d'écran ci-dessous, un modèle vide a été créé pour le nœud `headline`.



17.8.21 Modèle défini par l'utilisateur

La commande **Modèle défini par l'utilisateur** insère, à l'emplacement du curseur, un modèle vide qui sélectionne un nœud spécifié par l'utilisateur dans une expression XPath. Pour insérer un modèle défini par l'utilisateur, procédez comme suit.

1. Placez le curseur à l'emplacement où vous souhaitez insérer le modèle dans le design.


2. Cliquez sur la commande **Insérer | Modèle défini par l'utilisateur**. Le [dialogue Éditer l'expression XPath](#)⁹⁸⁰ s'affiche..
3. Entrez l'expression XPath pour sélectionner le nœud souhaité. Il convient de noter plusieurs points à cet égard : (i) L'expression XPath sera évaluée dans le contexte du nœud dans lequel le modèle défini par l'utilisateur est créé ; (ii) L'expression XPath peut sélectionner n'importe quel nœud partout dans le document ainsi que dans un autre document XML.
4. Après avoir saisi l'expression XPath, cliquez sur **OK** pour terminer.

Un modèle défini par l'utilisateur vide sera créé pour le nœud ciblé.

Pour plus d'informations, voir la section [Fichier SPS : Contenus | Modèles définis par l'utilisateur](#)¹⁵¹.


17.8.22 Modèle de variable

Un **Modèle de variable** est un modèle qui cible une variable et, par défaut, affiche son contenu. Il est inséré avec la commande **Insérer | Modèle de variable** ou **Contenir dans | Variable**, qui insère, au point d'insertion du curseur, un modèle pour une variable définie dans SPS. Le modèle variable (*capture d'écran ci-dessous*) contient par défaut un espace réservé `contenu`, qui sert à afficher le contenu de la variable. Vous pouvez insérer du contenu supplémentaire (statique ou dynamique) dans le modèle variable selon vos besoins, ou le modifier comme vous le feriez avec tout autre modèle. Un modèle variable est indiqué par le symbole dollar dans ses balises de début et de fin.



Pour insérer un modèle variable, procédez comme suit :

1. Placez le curseur à l'emplacement où vous souhaitez insérer le modèle dans le design.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez la commande **Insérer | Modèle de variable**. Le dialogue Insérer Modèle de variable s'affiche (*capture d'écran ci-dessous*).



3. Le dialogue contient une liste de tous les [paramètres et variables déclarés par l'utilisateur](#)⁴³¹ et définis dans le SPS. Sélectionnez la variable à laquelle vous souhaitez ajouter un modèle.
4. Cliquez sur **OK** pour terminer.

17.8.23 Fragment de design

En passant la souris sur la commande **Fragment de design**, un sous-menu contenant tous les fragments de design actuellement présents dans la conception s'affiche. Cliquer sur un fragment de design dans le sous-menu l'insère à l'emplacement du curseur.

17.8.24 Conteneur de layout, Fenêtre de layout, Ligne

La commande **Insérer | Conteneur de layout** permet d'insérer un conteneur de mise en page à n'importe quel endroit du design. Une fenêtre de layout et une ligne peuvent être insérées dans un conteneur de layout, et ces deux commandes ne sont activées que lorsqu'un conteneur de mise en page est sélectionné.

Les conteneurs de layout, les fenêtres de layout et les lignes peuvent également être insérés à l'aide des icônes correspondantes dans la [barre d'outils Insérer éléments de design](#)¹⁰⁰⁴. Pour insérer à l'aide des icônes de la barre d'outils, vous devez d'abord sélectionner l'icône appropriée, puis cliquer à l'emplacement où vous souhaitez insérer l'élément de mise en page dans le design.

Pour une description détaillée des modules de mise en page et de leur insertion et utilisation dans le design, voir la section [Modules de layout](#)²⁹⁶.

17.8.25 Table des matières

En passant la souris sur la commande **Table des matières**, un sous-menu s'affiche, contenant des commandes permettant d'insérer diverses commandes liées à la création d'un modèle de table des matières (TdM), de signets TdM et d'une structure de document de conception pour la table des matières.

La liste des commandes est la suivante. Pour plus de détails sur leur utilisation, cliquez sur les liens correspondants, qui vous dirigeront vers la section consacrée à l'utilisation de ce composant particulier de la table des matières.

- [Insérer Table des matières](#) ⁴⁵²
- [Signet TdM](#) ⁴⁴⁹
- [Signet TdM \(Assistant\)](#) ⁴⁴⁵
- [Référence TM](#) ⁴⁵⁵
- [Référence TM | Texte d'entrée/Points de suite/Référence de page](#) ⁴⁵⁶
- [Numérotation hiérarchique](#) ⁴⁵⁶
- [Numérotation séquentielle](#) ⁴⁵⁶
- [Niveau](#) ⁴⁴⁷
- [Référence de niveau](#) ⁴⁵⁴
- [Le modèle sert de niveau](#) ⁴⁴⁷

Note : ces commandes sont également disponibles dans un menu contextuel, selon l'endroit où vous cliquez avec le bouton droit dans la conception.

17.8.26 Nouveau document

La commande **Insérer nouveau document** insère un modèle Nouveau document (*capture d'écran ci-dessous*) à l'emplacement du curseur.



Le modèle Nouveau document contient une Section initiale du document vide. Vous pouvez maintenant saisir du contenu dans la section initiale du document. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des sections de document supplémentaires à la Section initiale du document à l'aide de la commande **Insérer | Insérer page/colonne/section de document**.

Un modèle Nouveau document crée un nouveau document dans la sortie. Par conséquent, la sortie comprendra plusieurs documents de sortie.

Pour une description détaillée de la manière de travailler avec plusieurs documents de sortie, voir la section [Sortie multiple de document](#) ³⁸⁷.

17.8.27 Page/colonne/section de document

La commande **Page/colonne/section de document** vous permet d'insérer, pour les sorties sur support papier, un saut de page (impressions HTML, sorties RTF, PDF et Word 2007+) et un numéro de page (sorties RTF, PDF et Word 2007+). Ces insertions ne sont possibles qu'aux points d'insertion du curseur.

Nouvelle page

Cliquez sur **Nouvelle page** pour insérer un saut de page au point d'insertion du curseur. Le saut de page s'affiche sous la forme d'une ligne pointillée sur toute la fenêtre de conception. Dans la sortie HTML, bien que le saut de page n'ait aucun effet dans la vue du navigateur, un saut de page sera inséré lorsque la vue du navigateur du fichier HTML sera imprimée. Dans les sorties PDF, Word 2007+ et RTF, un saut de page est inséré aux emplacements spécifiés.

Numéro de page

Cliquez sur **Page | Numéro de page** pour insérer le numéro de page actuel dans les sorties RTF, PDF et Word 2007+. Le numéro de page apparaît sous forme de bloc (c'est-à-dire sur une ligne séparée) ou en ligne (intégré dans le texte du document), selon l'endroit où il a été inséré dans le document. Par exemple, si le numéro de page est inséré dans un élément de paragraphe, il apparaît en ligne dans le paragraphe. Si, en revanche, le numéro de page est inséré, par exemple, entre deux éléments, il apparaît alors sur une ligne distincte.

Total de pages

Cliquez sur **Page | Total de pages** pour insérer le nombre total de pages dans le fichier PDF. Le nombre total de pages peut être inséré n'importe où dans la mise en page du document, y compris dans les en-têtes et les pieds de page. Cette fonction est particulièrement utile pour la numérotation des pages. Par exemple, le nombre total de pages peut être inséré dans un en-tête comme suit : Page : (numéro de page) / (total de pages). Cela produirait un résultat sous la forme suivante : Page : 1/25.

Nouvelle colonne

Le nombre de colonnes qu'une page d'une section donnée doit comporter est spécifié dans les [propriétés de page](#) ⁵³⁷ de cette section. Dans le résultat, le texte remplira les colonnes d'une page à plusieurs colonnes une par une. Le texte peut toutefois être forcé dans une nouvelle colonne en insérant un saut de colonne (nouvelle colonne) dans le design. Pour insérer une nouvelle colonne dans un document, placez le curseur à l'endroit où la nouvelle section doit être ajoutée dans le design et cliquez sur la commande **Nouvelle colonne**, également disponible via le menu contextuel.

Nouvelle section de document

Un document est composé d'une section initiale et, éventuellement, de sections supplémentaires. Chaque [section](#) ⁵²⁷ possède ses propres propriétés de page. Pour insérer une nouvelle section dans un document, placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez ajouter la nouvelle section dans le design et cliquez sur la commande **Nouvelle section de document**, également disponible via le menu contextuel.

Supprimer des sauts de page, des numéros de page et un total de pages

Pour supprimer les sauts de page, les numéros de page et le total de pages, sélectionnez l'espace réservé et cliquez sur **Supprimer**.

17.8.28 Table XBRL depuis la taxonomie

La commande **Insérer table XBRL depuis la taxonomie** ouvre le dialogue Insérer table XBRL depuis la taxonomie (*capture d'écran ci-dessous*). Pour insérer une table, sélectionnez-la dans la liste des tables disponibles (dans le premier volet). Si la table sélectionnée dépend de paramètres, ceux-ci s'affichent dans le deuxième volet du dialogue. Les espaces de noms de la taxonomie s'affichent dans le troisième volet.

Cliquez sur **OK** pour insérer la table. Si vous souhaitez personnaliser l'apparence de la table sélectionnée, cliquez sur **Assistant**. Cela ouvre l'[Assistant de table XBRL](#) ⁸⁵¹, qui est décrit [ici](#) ⁸⁵¹.

 Insérer Table XBRL depuis la taxonomie ✕

Veuillez sélectionner une seule table. Les paramètres référencés par la table sont affichés en police grasse et les valeurs saisies pour eux détermineront le nombre de tables effectivement insérées dans le design.

Tables disponibles

Libellé	ID
091 - Disclosure - Segment Revenue and Operating Income	table_091_segment_revenue
103 - Statement - Nanonull & Consolidated Statements of Income	table_103_income
104 - Statement - Nanonull & Consolidated Balance Sheets	table_104_balance
105 - Statement - Nanonull & Consolidated Balance Sheets (Parenthetical)	table_105_balance_parenthet
106 - Statement - Nanonull & Consolidated Statements of Cash Flows	table_106_cashflow

La table table_091_segment_revenue ne dépend pas de paramètres, une seule table sera donc ajoutée au

Paramètres

Préfixe des mappages d'espace de noms

Préfixe	Espace de noms
label	http://xbrl.org/2008/label
table	http://xbrl.org/2014/table
xbrldt	http://xbrl.org/2005/xbrldt
xlink	http://www.w3.org/1999/xlink
n3	http://www.xbrl.org/2004/ref
ref	http://www.xbrl.org/2006/ref

Invoyer l'assistant de table XBRL pour personnaliser l'apparence d'une table individuelle. Assistant...

OK
Annuler

17.8.29 Élément XBRL

La commande **Insérer l'Élément XBRL** permet d'insérer l'un des éléments XBRL suivants en tant que modèle :

- **Contexte** : Crée un modèle d'élément `xbrli:context` vide. L'emplacement où le modèle est inséré détermine l'élément `contexte` sélectionné. Le contenu du modèle devra être créé.
- **Période** : Les trois modèles de période vides correspondent à trois éléments de période : `period`, `startDate` et `endDate`. Notez que `startDate` et `endDate` sont des enfants de l'élément `period`. Il n'existe pas de modèle pour l'élément `instant`, qui est également un enfant autorisé de `period` ; cependant, comme `instant` ne peut apparaître qu'en tant qu'enfant unique de `period`, les modèles XSLT intégrés sélectionneront automatiquement le modèle `instant` si des modèles sont appliqués (`xsl:apply-template`) au modèle `period` (avec l'espace réservé `contenus`, par exemple).
- **Identificateur** : crée un modèle vide pour l'élément `identifier`.
- **Unité** : crée un modèle vide correspondant à l'élément `unit`. Vous pouvez créer un modèle global pour `xbrli:measure` et l'utiliser localement dans le modèle Unité pour générer l'unité monétaire.
- **Note de bas de page** : crée un modèle correspondant à l'élément `footnote`. Les notes de bas de page comportent deux parties : une référence et le texte de la note de bas de page proprement dite.

Pour plus d'informations, voir la section [Modèles XBRL](#) ⁸¹⁸.

17.8.30 Item défini par l'utilisateur

En passant la souris sur la commande **Insérer | Item défini par l'utilisateur**, un sous-menu s'affiche, contenant des commandes permettant d'insérer un [élément défini par l'utilisateur](#) ¹⁵⁴ ou un [bloc de texte XML défini par l'utilisateur](#) ¹⁵⁵. L'utilisation de ces deux composants est décrite dans la section [Fichier SPS](#) ¹⁵⁴ : [Contenu | Éléments définis par l'utilisateur, blocs de texte XML](#) ¹⁵⁴.

17.9 Menu Contenir dans


Le menu **Inclure dans** fournit des commandes vous permettant d'inclure une sélection dans la conception à l'aide de divers composants de conception. Certaines de ces commandes sont disponibles sous forme d'[icônes dans la barre d'outils](#) ⁹⁹⁷, vous permettant d'insérer le composant dans la conception (des commandes équivalentes sont disponibles dans le [menu Insérer](#) ¹⁰⁸⁶). De plus, les commandes du menu **Inclure dans** sont également disponibles via les **menus contextuels** qui apparaissent lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une sélection dans la conception SPS. Dans les menus et les menus contextuels, les commandes qui ne sont pas disponibles à cet emplacement dans SPS sont désactivées.

Note : étant donné que les commandes **Inclure dans** sont utilisées pour construire le SPS, elles ne sont disponibles que dans le mode Design.

17.9.1 Modèle

La commande **Contenir dans | Modèle** inclut le composant de conception ou le texte sélectionné dans un modèle pour le nœud de l'arborescence de schéma que vous sélectionnez. Procédez comme suit.

1. Sélectionnez le composant de conception ou le texte que vous souhaitez inclure dans un modèle.
2. Cliquez sur la commande **Contenir dans | Modèle**. Le dialogue Sélecteur de schéma s'affiche (*capture d'écran ci-dessous*).



3. Le champ Contexte XPath contient le nœud de contexte de la sélection et sera le nœud de contexte du modèle lorsqu'il sera créé. Sélectionnez le nœud pour lequel vous souhaitez créer le modèle. Dans

la capture d'écran ci-dessus, le nœud `n1:Name` est sélectionné comme nœud pour lequel le modèle est créé.

4. Cliquez sur **OK** pour terminer.

Un modèle pour le nœud sélectionné sera créé autour de la sélection.

17.9.2 Modèle défini par l'utilisateur

La commande **Contenir dans | Modèle défini par l'utilisateur** ajoute à la sélection un modèle pour un nœud spécifié par l'utilisateur dans une expression XPath. Pour insérer un modèle défini par l'utilisateur, procédez comme suit.

1. Sélectionnez le composant dans le design que vous souhaitez inclure dans un modèle défini par l'utilisateur.
2. Cliquez sur la commande **Contenir dans | Modèle défini par l'utilisateur**. Le dialogue [Éditer l'expression XPath](#)⁹⁸⁰ s'affiche.
3. Entrez l'expression XPath pour sélectionner le nœud souhaité. Il convient de noter plusieurs points à cet égard : (i) L'expression XPath sera évaluée dans le contexte du nœud dans lequel le modèle défini par l'utilisateur est créé ; (ii) L'expression XPath peut sélectionner n'importe quel nœud partout dans le document ainsi que dans un autre document XML.
4. Après avoir saisi l'expression XPath, cliquez sur **OK** pour terminer.

Un modèle défini par l'utilisateur pour le nœud ciblé sera créé autour de la sélection.

Pour plus d'informations, voir la section [Fichier SPS : Structure | Modèles et fragments de design | Modèles définis par l'utilisateur](#)³⁷⁴.

17.9.3 Modèle de variable

La commande **Contenir dans | Modèle variable** inclut la sélection dans un modèle pour une variable définie dans la conception SPS.

1. Sélectionnez le composant de la conception que vous souhaitez inclure dans un modèle de variable.
2. Cliquez sur la commande **Contenir dans | Modèle variable**. Le [dialogue Joindre avec le modèle variable](#)³⁷⁷ s'affiche.
3. Dans la liste du dialogue, sélectionnez la variable pour laquelle vous souhaitez créer le modèle.
4. Cliquez sur **OK** pour terminer.

Un modèle de variable sera créé autour de la sélection.

Pour plus d'informations, voir la section [Fichier SPS : Structure | Modèles et fragments de design | Modèles variable](#)³⁷⁷.

17.9.4 Paragraphe, paragraphe spécial

La commande **Paragraphe**  insère un élément HTML `<p>` autour du composant sélectionné. Un composant est considéré comme sélectionné à cette fin lorsque le nœud entier est sélectionné (en cliquant sur l'une de ses balises) ou lorsque du texte statique est sélectionné. Si le curseur est placé dans du texte statique, l'élément de paragraphe est inséré (balises de début et de fin) à cet endroit. Un paragraphe peut également être inséré à l'aide de l'icône **Insérer paragraphe** dans la [barre d'outils Insérer éléments de design](#) ¹⁰⁰⁴.


La commande **Paragraphe spécial** vous permet d'attribuer un format prédéfini au nœud sélectionné. Les formats prédéfinis disponibles peuvent également être sélectionnés dans la liste déroulante de la barre d'outils.

Chaque type de paragraphe possède des caractéristiques de formatage particulières qui peuvent être utilisées à votre avantage. Notez que le type de format `pre` permet d'afficher les retours chariot tels quels au lieu de les normaliser en espaces blancs.

17.9.5 Puces et numérotation

La commande **Inclure dans | Puces et numérotation** crée une liste statique et des éléments de liste autour de la sélection. Si la sélection contient un CR-LF, un retour chariot et/ou un saut de ligne (inséré en appuyant sur la touche **Entrée**), des éléments de liste distincts sont créés pour chaque fragment de texte séparé par un CR-LF.

Lorsque cette commande est sélectionnée, le dialogue Puces et numérotation (capture d'écran ci-dessous) s'affiche.



Sélectionnez le marqueur d'élément de liste souhaité et cliquez sur **OK**. Une liste est créée. Le nombre d'éléments de la liste correspond au nombre de CR-LF (retours chariot et/ou sauts de ligne) dans la sélection. Vous pouvez ajouter d'autres éléments à la liste en appuyant sur **Entrée**.

Note : vous pouvez obtenir les mêmes résultats en sélectionnant le contenu statique, puis en cliquant sur les icônes Liste à puces ou Liste numérotée dans la [barre d'outils Insérer éléments de design](#) ¹⁰⁰⁴.

17.9.6 Signet et lien hypertexte

Les commandes **Inclure dans | Signet** et **Inclure dans | Hyperlien** sont activées lorsque du texte ou un composant de la conception SPS est sélectionné. Ces commandes permettent respectivement de créer un signet et un hyperlien autour de la sélection. Pour plus d'informations sur le fonctionnement des signets et des hyperliens et sur leur création, voir la section [Fonctions avancées | Table des matières. Référencement. Signets](#) ⁴⁷⁰.


17.9.7 Condition, condition sur base de sortie

La commande **Condition** vous permet d'insérer une condition à l'emplacement du curseur ou autour de la sélection. Une condition se compose d'une ou plusieurs branches, chacune contenant un ensemble spécifique de règles de traitement. De cette manière, différents ensembles de règles de traitement peuvent être spécifiés pour différentes branches. Par exemple, si le contenu d'un nœud est la chaîne `stop`, la branche peut tester cela et spécifier que le contenu du nœud doit être coloré en rouge ; une deuxième branche peut tester si le contenu du nœud est la chaîne `Go` et, si oui, colorer le contenu du nœud en vert ; une troisième branche peut

spécifier que si le contenu du nœud n'est ni la chaîne `stop` ni la chaîne `Go`, le contenu du nœud doit être coloré en noir.

Pour insérer une condition, procédez comme suit :

1. Placez le curseur à l'emplacement souhaité dans le design ou sélectionnez le composant autour duquel la condition doit être insérée.
2. Sélectionnez la commande de menu **Insérer | Condition** ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez la commande du menu contextuel **Insérer | Condition**.
3. Dans le dialogue [Éditer l'expression XPath](#) ⁹⁸⁰ qui s'affiche (*capture d'écran ci-dessous*), entrez l'expression XPath.



Le nœud de contexte de l'expression en cours de construction est mis en surbrillance dans l'arborescence du schéma dans le volet situé à l'extrême gauche. Vous pouvez saisir l'expression XPath directement dans la zone de texte ou double-cliquer sur un élément (dans l'un des trois volets) pour l'insérer. Les nœuds insérés à partir de l'arborescence du schéma dans le volet de gauche sont insérés par rapport au nœud de contexte (si la case *Relative XPath* est cochée) ou sous forme d'expression absolue à partir du nœud du document (si la case *XPath relatif* n'est pas cochée).

4. Cliquez sur **OK** pour terminer l'insertion de la condition. La condition est créée avec une branche, dont le test est l'expression XPath que vous avez saisie.

Insérer Condition sur base de sortie

Cette commande insère une condition basée sur la sortie à l'emplacement du curseur ou autour du composant sélectionné. Chaque branche de la condition représente une seule sortie (Authentic View, RTF, PDF, Word 2007, Texte ou HTML). Pour déterminer quelle branche représente quelle sortie, passez la souris sur la balise de branche ou vérifiez l'expression XPath de la branche sélectionnée (dans la barre latérale Propriétés, dans l'entrée Branche de condition, [cliquez sur le bouton Éditer](#) ⁴¹¹). Si la condition basée sur la sortie a été créée à

un point d'insertion du curseur, toutes les branches seront vides et le contenu devra être inséré pour chaque branche. Si la condition basée sur la sortie a été créée autour d'un composant, chaque branche contiendra ce composant. Pour plus de détails sur les conditions basées sur la sortie, voir [Conditions sur base de sortie](#)⁴¹². Vous pouvez modifier, déplacer et supprimer des conditions basées sur la sortie de la même manière que pour une condition standard.

Modifier des expressions XPath de branches


Pour modifier l'expression XPath d'une branche, sélectionnez la branche dans la vue Design. Ensuite, dans la barre latérale Propriétés, sélectionnez `branche de condition | quand`. Cliquez sur le bouton **Éditer**  pour l'élément XPath. Le dialogue Éditer l'expression XPath (*capture d'écran ci-dessus*) s'affiche, dans lequel vous pouvez modifier l'expression. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

Ajouter des branches, modifier l'ordre des branches et supprimer des branches

Pour ajouter de nouvelles branches, modifier l'ordre des branches et supprimer des branches, cliquez avec le bouton droit sur la branche souhaitée et sélectionnez l'élément correspondant dans le menu contextuel.

17.9.8 Désactivé

La commande **Désactivé** inclut le contenu sélectionné (y compris les composants de conception) dans un composant Désactivé (*voir la capture d'écran ci-dessous*).



Le contenu d'un composant Désactivé est ignoré dans la sortie. Vous pouvez donc inclure le contenu que vous souhaitez ignorer dans un composant Désactivé.

Pour rétablir le contenu désactivé, supprimez simplement les balises Désactivé autour du contenu. Pour ce faire, sélectionnez le composant Désactivé, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Supprimer uniquement balise**.

17.9.9 Signet TdM et niveau TM

Lorsqu'un composant de la conception est sélectionné, il peut être inclus dans un ou plusieurs composants pertinents de la table des matières (TdM). La liste des commandes TdM est la suivante. Pour plus de détails sur leur utilisation, cliquez sur les liens correspondants ; ils vous mèneront à la section dédiée à l'utilisation de chaque composant TdM.


- [Signet TdM](#)⁴⁴⁹
- [Signet TdM \(Assistant\)](#)⁴⁴⁵

- [Niveau](#) ⁴⁴⁷
- [Référence de niveau](#) ⁴⁵⁴

Note : ces commandes sont également disponibles dans un menu contextuel, selon l'endroit où vous cliquez avec le bouton droit dans la conception.

17.9.10 Nouveau document

La commande **Inclure dans nouveau document** inclut la sélection actuelle avec un modèle Nouveau document (*capture d'écran ci-dessous*).



Le modèle Nouveau document contient une section Document initial qui contient la sélection de conception qui était mise en surbrillance lorsque la commande **Inclure dans nouveau document** a été sélectionnée. Dans la capture d'écran ci-dessus, le composant de conception TOC a été sélectionné et inclut dans un modèle Nouveau document. Le contenu peut désormais être saisi dans la Section initiale du document. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des Sections supplémentaires à la Section initiale du document à l'aide de la commande **Insérer | Insérer page/colonne/section de document**.

Un modèle Nouveau document crée un nouveau document dans la sortie. Par conséquent, la sortie comprendra plusieurs documents.

Pour une description détaillée de l'utilisation de plusieurs documents de sortie, voir la section [Sortie multiple de document](#) ³⁸⁷.

17.9.11 Élément défini par l'utilisateur

La commande **Contenir dans | Élément défini par l'utilisateur** crée un [Élément défini par l'utilisateur](#)¹⁵⁴ autour de la sélection dans la conception. L'utilisation des éléments définis par l'utilisateur est décrite dans la section [Fichier SPS : Contenu | Éléments définis par l'utilisateur](#)¹⁵⁴.

17.10 Menu Table

Le menu **Table** fournit des commandes vous permettant d'insérer un tableau statique ou dynamique et de modifier la structure et les propriétés des tableaux statiques et dynamiques. Vous pouvez modifier la structure du tableau en ajoutant, insérant, supprimant, joignant et divisant des lignes et des colonnes. Les propriétés du tableau ainsi que celles des colonnes, lignes et cellules individuelles sont définies à l'aide de [styles CSS](#)¹⁶⁸ et de [propriétés HTML pour les tableaux et leurs sous-composants](#)¹⁶⁸.

Les commandes Table sont disponibles dans le menu **Table** (*voir la liste ci-dessous*) et sous forme d'icônes dans la [barre d'outils Table](#)¹⁰⁰⁰. La disponibilité des différentes commandes de table dépend de la position actuelle du curseur. Un tableau peut être inséré à n'importe quel endroit dans le SPS en cliquant sur la commande [Insérer Table](#)¹¹⁰³. Pour modifier la structure du tableau, placez le curseur dans la cellule, la colonne ou la ligne appropriée, puis sélectionnez la commande de modification requise. Pour modifier une propriété de formatage, placez le curseur dans la cellule, la colonne, la ligne ou le tableau approprié, puis, dans la [barre latérale Styles](#)¹⁶⁸ et/ou [Propriétés](#)¹⁶⁸, définissez la propriété requise pour ce composant du tableau.

Les commandes suivantes sont disponibles dans le menu Table :

- [Insérer table, Supprimer table](#)¹¹⁰³
- [Ajouter en-têtes, pieds de page de table](#)¹¹⁰⁴
- [Apposer/Insérer ligne/colonne](#)¹¹⁰⁴
- [Supprimer ligne, colonne](#)¹¹⁰⁵
- [Fusionner avec cellule gauche, droite, inférieure, supérieure](#)¹¹⁰⁵
- [Fractionner la cellule horizontalement, verticalement](#)¹¹⁰⁶
- [Afficher bordures de cellule, balisage de table](#)¹¹⁰⁶
- [Propriétés de la table](#)¹¹⁰⁶
- [Alignement vertical du contenu des cellules](#)¹¹⁰⁸

En-têtes et pieds de page

Lorsque vous créez une table dynamique, vous pouvez spécifier si vous souhaitez inclure des en-têtes et/ou des pieds de page. (Les pieds de page ne sont autorisés que lorsque la table s'étend de haut en bas.) Vous pouvez créer un en-tête et un pied de page dans une table statique en insérant manuellement une ligne supérieure et une ligne inférieure, respectivement. La structure des en-têtes et des pieds de page dans les tableaux statiques et dynamiques peut être modifiée en divisant et en fusionnant des cellules.

Naviguer dans les tableaux

Utilisez les touches Maj et les touches fléchées pour naviguer dans les cellules du tableau.

Ajouter du contenu dans une cellule

Tout type de composant SPS peut être inséré comme contenu d'une cellule. Le composant doit être formaté à l'aide des outils de formatage standard.

17.10.1 Insérer table, Supprimer table

La commande **Insérer table**  permet d'insérer un tableau vide dans l'onglet Design. Sélectionner cette commande ouvre un dialogue dans lequel vous pouvez choisir de créer un tableau statique ou dynamique.

- Si vous choisissez de créer un tableau statique, un dialogue vous invite à indiquer la taille du tableau (en termes de lignes et de colonnes).
- Si vous choisissez de créer un tableau dynamique, le dialogue Sélecteur XPath s'affiche, dans lequel vous pouvez sélectionner le nœud qui sera converti en tableau dynamique. Lorsque vous cliquez sur **OK**, le dialogue Créer une table dynamique s'affiche, dans lequel vous pouvez sélectionner les nœuds enfants que vous souhaitez afficher comme champs de chaque élément du tableau. Pour plus de détails, voir [Créer des tables dynamiques](#) ¹⁶¹.

Vous pouvez modifier la structure d'un tableau ultérieurement en ajoutant, insérant et supprimant des lignes et/ou des colonnes.

La commande **Supprimer table**  supprime le tableau statique ou dynamique sur lequel se trouve le curseur.

17.10.2 Ajouter en-têtes, pieds de page de table

Les en-têtes de tableau peuvent apparaître sous forme de ligne d'en-tête (au-dessus du corps du tableau) ou de colonne d'en-tête (à gauche du corps du tableau, bien que d'un point de vue balisage, une colonne d'en-tête puisse être placée à l'intérieur du corps du tableau). De même, les pieds de page du tableau peuvent apparaître sous forme de ligne de pied de page (sous le corps du tableau) ou de colonne de pied de page (à droite du corps du tableau, bien que, d'un point de vue balisage, un pied de page puisse être placé à l'intérieur du corps du tableau).

Note : dans le résultat HTML, les en-têtes de tableau étant encadrés par des éléments `th`, ils apparaissent en gras (car le formatage en gras est inhérent à l'élément `th`).

Les commandes Ajouter en-tête de table et Ajouter pied de page de table ajoutent des en-têtes et des pieds de page de tableau sous forme de colonnes et de lignes, comme suit :

	Ajouter colonne d'en-tête de table :	ajoute une colonne d'en-tête à gauche du corps du tableau.
	Ajouter colonne de pied de page de table :	ajoute une colonne de pied de page à droite du corps du tableau.
	Ajouter ligne d'en-tête de table :	ajoute une ligne d'en-tête au-dessus du corps du tableau.
	Ajouter ligne de pied de page de table :	ajoute une ligne de pied de page sous le corps du tableau.

17.10.3 Apposer/Insérer ligne/colonne

La commande **Apposer ligne**  ajoute une ligne au tableau statique ou dynamique dans lequel se trouve le curseur.

La commande **Insérer ligne**  insère une ligne au-dessus de la ligne dans laquelle se trouve le curseur. Cette commande s'applique aux tables statiques et dynamiques.

La commande **Apposer colonne**  ajoute une colonne à la table statique ou dynamique dans laquelle se trouve le curseur.

La commande **Insérer colonne**  insère une colonne à gauche de la colonne dans laquelle se trouve le curseur. Cette commande s'applique aux tables statiques et dynamiques.

17.10.4 Supprimer ligne, colonne

La commande **Supprimer ligne**  supprime la ligne sur laquelle se trouve le curseur. Cette commande s'applique aux tables statiques et dynamiques.

La commande **Supprimer colonne**  supprime la colonne dans laquelle se trouve le curseur. Cette commande s'applique aux tables statiques et dynamiques.

17.10.5 Fusionner avec cellule gauche, droite, inférieure, supérieure

La commande **Fusionner avec cellule gauche**  joint la cellule dans laquelle se trouve le curseur à la cellule adjacente à gauche. Le contenu des deux cellules est concaténé dans la nouvelle cellule. Toutes les valeurs de propriété de la cellule de gauche sont transférées vers la nouvelle cellule. Cette commande s'applique aux tables statiques et dynamiques.

La commande **Fusionner avec cellule droite**  joint la cellule dans laquelle se trouve le curseur à la cellule de droite. Le contenu des deux cellules est concaténé dans la nouvelle cellule. Toutes les valeurs de propriété de la cellule de gauche sont transférées vers la nouvelle cellule. Cette commande s'applique aux tables statiques et dynamiques.

La commande **Fusionner avec cellule inférieure**  joint la cellule dans laquelle se trouve le curseur à la cellule située en dessous. Le contenu des deux cellules est concaténé dans la nouvelle cellule. Toutes les valeurs de propriété de la cellule du haut sont transférées vers la nouvelle cellule. Cette commande s'applique aux tables statiques et dynamiques.

La commande **Fusionner avec cellule supérieure**  joint la cellule dans laquelle se trouve le curseur à la cellule située au-dessus. Le contenu des deux cellules est concaténé dans la nouvelle cellule. Toutes les valeurs de propriété de la cellule du haut sont transférées vers la nouvelle cellule. Cette commande s'applique aux tables statiques et dynamiques.

17.10.6 Fractionner la cellule horizontalement, verticalement

La commande **Fractionner la cellule horizontalement**  crée une nouvelle cellule à droite de la cellule dans laquelle se trouve le curseur. Le contenu de la cellule d'origine reste dans la cellule d'origine. Toutes les propriétés de la cellule d'origine sont transférées à la nouvelle cellule. Cette commande s'applique aux tables statiques et dynamiques.

La commande **Fractionner la cellule verticalement**  crée une nouvelle cellule sous la cellule dans laquelle se trouve le curseur. Le contenu de la cellule d'origine reste dans la cellule supérieure. Toutes les propriétés de la cellule d'origine sont transférées à la nouvelle cellule. Cette commande s'applique aux tables statiques et dynamiques.

17.10.7 Afficher bordures de cellule, Afficher balisage de table

Les commandes **Afficher bordures de cellule** et **Afficher balisage de table** affichent respectivement les bordures des cellules et le balisage des colonnes et des lignes du tableau. Lorsque ces deux options sont activées, vous pouvez mieux comprendre la structure du tableau. Cependant, lorsqu'elles sont désactivées, vous pouvez visualiser le tableau avec plus de précision.



La commande **Afficher bordures de cellule** active ou désactive l'affichage des limites (bordures) des tableaux dont la valeur de bordure est 0.




La commande **Afficher balisage de table** active ou désactive l'affichage des marqueurs bleus des colonnes et des lignes.

17.10.8 Propriétés de la table



La commande **Propriétés de la table** est activée lorsque le curseur est placé à l'intérieur d'un [tableau statique ou dynamique](#) ¹⁵⁷. En cliquant sur la commande, la barre latérale Propriétés s'affiche, avec le composant *Table* sélectionné (*capture d'écran ci-dessous*).




Vous pouvez maintenant modifier les propriétés du tableau. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

17.10.9 Éditer tables CALS/HTML

Si le schéma sous-jacent du SPS comporte un élément avec une sous-structure qui suit le modèle de table CALS ou HTML, vous pouvez générer automatiquement cet élément XML sous forme de table dans les sorties. Il est nécessaire de spécifier quel élément du schéma SPS correspond à quel élément de table CALS ou HTML. Le balisage du tableau dans les formats de sortie est alors dérivé directement du document XML.

La commande **Éditer tables CALS/HTML** affiche le dialogue Éditer tables CALS/HTML (*capture d'écran ci-dessous*). Dans le dialogue, sélectionnez le nom de l'élément de schéma SPS qui correspond à un élément de tableau CALS ou HTML. Vous pouvez spécifier les styles de formatage de base des tableaux dans le dialogue et ajouter des styles ultérieurement dans le design.



Pour plus de détails sur les tableaux CALS/HTML, voir la section [Tables](#) ¹⁵⁷.

17.10.10 Alignement vertical du contenu des cellules

Les commandes permettant de définir l'alignement vertical du contenu des cellules sont disponibles sous forme d'icônes dans la barre d'outils Table. Placez le curseur n'importe où dans la cellule, puis cliquez sur l'icône souhaitée.



Aligner en haut verticalement aligne verticalement le contenu de la cellule avec le haut de la cellule.



Centrer verticalement aligne verticalement le contenu de la cellule avec le milieu de la cellule.



Aligner en bas verticalement aligne verticalement le contenu de la cellule avec le bas de la cellule.

17.11 Authentic Menu

Le menu **Authentique** contient des commandes qui vous permettent de :

- Personnaliser les aspects du Authentic View d'un document XML qui sera affiché à l'aide du SPS.
- Modifier des documents dans l'aperçu Authentic View de StyleVision.


Les commandes du menu Authentique sont répertoriées ci-dessous :

- [Éditer des scripts Authentic](#) ¹¹⁰⁹
- [Personnaliser les boutons de la barre d'outils](#) ¹¹¹⁰
- [Vérifier les références macro](#) ¹¹¹⁴
- [Ajout automatique du sélectionneur de date](#) ¹¹¹⁴
- [Ajout automatique des commandes BD](#) ¹¹¹⁴
- [Recharger, valider XML](#) ¹¹¹⁵
- [Sélectionner nouvelle ligne avec données XML à éditer](#) ¹¹¹⁵
- [Signature XML](#) ¹¹¹⁶
- [Définir des entités XML](#) ¹¹¹⁸
- [Commandes de balisage](#) ¹¹¹⁹
- [\(Table dynamique\) Commandes de ligne](#) ¹¹²⁰

Chacune de ces commandes est décrite en détail dans les sous-sections de ce chapitre.

17.11.1 Edit Authentic Scripts

La commande Modifier scripts Authentic ouvre l'éditeur de scripts de StyleVision (capture d'écran ci-dessous), dans lequel vous pouvez créer des formulaires, des événements et des macros à utiliser dans Authentic View.




Pour une vue d'ensemble de l'utilisation des scripts dans Authentic View, voir la section [Scripts pour Authentic](#)⁹⁴². Pour une description du fonctionnement de l'éditeur de scripts, voir la section [Scripts](#)¹¹⁶¹ dans la [Référence du programmeur](#)¹¹⁶⁰.

17.11.2 Custom Toolbar Buttons

En cliquant sur la commande **Personnaliser les boutons de la barre d'outils**, vous ouvrez le dialogue Boutons personnalisés Authentic (*capture d'écran ci-dessous*), dans lequel vous pouvez concevoir une barre d'outils Authentic personnalisée. Une fois la barre d'outils Authentic enregistrée avec un fichier SPS, celle-ci apparaîtra dans la vue Authentic des éditions Enterprise et Professional des produits Altova chaque fois qu'un fichier XML associé à ce fichier SPS sera modifié dans la vue Authentic.

Note : les produits Altova qui disposent d'une fenêtre Authentic View sont : les éditions Enterprise et Professional de XMLSpy et StyleVision, ainsi que l'édition Enterprise de Authentic Desktop et Authentic Browser.



Ajouter un bouton

Pour ajouter un bouton ou un séparateur à la barre d'outils Authentic, cliquez sur le bouton **Ajouter** en haut à droite du dialogue. Un menu s'affiche, dans lequel vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez ajouter : (i) une icône d'état de texte, (ii) un bouton personnalisé pour exécuter une macro, ou (iii) une ligne de séparation dans la barre d'outils pour séparer les groupes de boutons. Les [icônes d'état de texte](#)¹¹¹¹ et les [boutons personnalisés](#)¹¹¹² sont décrits en détail ci-dessous.

Déplacer et supprimer un bouton


Pour déplacer un bouton ou un séparateur vers un autre emplacement de la barre d'outils, sélectionnez-le et faites-le glisser vers sa nouvelle position. Pour supprimer un bouton ou un séparateur, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton **Supprimer** en haut à droite du dialogue.

Icônes d'état de texte

Une icône d'état de texte définit une icône pour un élément global. Lorsque l'utilisateur Authentic View sélectionne du texte dans le document Authentic View et clique sur une icône d'état de texte, l'élément défini par l'icône est inséré autour du texte sélectionné. Les icônes d'état de texte sont destinées aux éléments qui fournissent un formatage en ligne, tel que le formatage en gras et en italique.

Pour ajouter une icône d'état de texte à la barre d'outils Authentic, cliquez sur le bouton **Ajouter** en haut à droite du dialogue Boutons personnalisés Authentic (voir *capture d'écran ci-dessous*) et sélectionnez **Ajouter l'icône d'état de texte**. Saisissez le nom de l'élément XML pour lequel l'icône d'état de texte est créée, puis recherchez un fichier image bitmap pour le bouton ou saisissez un texte pour le bouton. Vous pouvez

éventuellement saisir une info-bulle pour guider l'utilisateur Authentic View lorsqu'il passe la souris sur l'icône d'état de texte. Cliquez sur **OK** pour ajouter le bouton à la barre d'outils Authentic.




La capture d'écran ci-dessus montre l'icône d'état de texte pour l'élément `bold` sélectionné. Cette icône d'état de texte utilise une image nommée `bold.bmp`. Le texte du bouton peut être saisi à titre de solution de secours. Pour l'icône d'état de texte définie dans la capture d'écran ci-dessus, si l'image est introuvable, le texte `Bold` sera utilisé à la place du bouton.

Boutons personnalisés

Lorsqu'un utilisateur Authentic View clique sur un bouton personnalisé dans la barre d'outils Authentic, une macro est exécutée. Dans la conception SPS, vous pouvez créer un bouton personnalisé et spécifier la macro qu'il déclenchera.

Pour ajouter un bouton personnalisé à la barre d'outils Authentic, cliquez sur le bouton **Ajouter** en haut à droite du dialogue Boutons personnalisés Authentic (*voir capture d'écran ci-dessous*) et sélectionnez **Ajouter le bouton de la barre d'outils personnalisé**.



Les boutons personnalisés prennent les paramètres suivants :

- L'emplacement d'une image pour le bouton (dans le champ Bitmap) ou le texte du bouton (dans le champ Texte).
- Dans la zone de liste déroulante Nom de macro, sélectionnez une macro dans la liste déroulante. Les macros répertoriées ici sont celles qui ont été enregistrées avec le SPS. Lorsque vous cliquez sur le bouton **Nouveau**, l'[éditeur de script](#) ⁽¹¹⁶⁾ de StyleVision s'ouvre dans une fenêtre distincte, vous permettant de créer rapidement et facilement une macro et de l'enregistrer avec le SPS. Cliquez sur le bouton **Éditer** pour ouvrir la macro sélectionnée et la modifier dans l'[éditeur de script](#) ⁽¹¹⁶⁾.
- Vous pouvez éventuellement saisir une info-bulle pour guider l'utilisateur Authentic View lorsqu'il passe la souris sur le bouton personnalisé.
- Dans le champ Identifiant, saisissez une chaîne de texte qui sera utilisée comme identifiant du bouton personnalisé. Cet identifiant peut ensuite être utilisé dans le code de script.

La capture d'écran ci-dessus montre le bouton personnalisé pour la macro `ChangeAddressToUS`. Ce bouton personnalisé utilise une image nommée `US.bmp`. Le texte du bouton peut être saisi à titre de solution de secours. Une info-bulle a été saisie et le bouton personnalisé porte l'identifiant `Address_US`. Ces exemples proviennent du fichier `ToolbarButtons.sps`, qui se trouve dans le dossier `Authentic\Scripting` du projet `Examples`, dans la fenêtre `Projet`.

17.11.3 Check Macro References

La commande **Vérifier références macro** vérifie que les références des boutons de la barre d'outils et des scripts aux macros sont correctes. Si une référence incorrecte est trouvée, un message d'erreur s'affiche.

17.11.4 Auto-Add Date Picker



Il s'agit d'une commande qui active ou désactive la fonctionnalité d'ajout automatique du sélecteur de date. Lorsque la fonctionnalité Ajout automatique du sélecteur de date est activée, tout élément de type de données `xs:date` ou `xs:dateTime` créé en tant que contenu ou champ de saisie verra le sélecteur de date automatiquement inséré dans les balises de l'élément et après l'espace réservé au `contenu` ou le champ de saisie.

17.11.5 Auto-Add DB Controls




Il s'agit d'une commande qui active ou désactive la fonctionnalité d'ajout automatique des commandes BD.

Lorsque la fonction Ajout automatique des commandes BD est activée, chaque fois qu'un élément de table de BD est déposé dans la conception, le panneau Commandes BD (*illustré ci-dessous*) est inséré immédiatement avant l'élément enfant `Ligne` de cet élément de table de BD.



Le panneau Commandes BD permet à l'utilisateur Authentic View de naviguer dans les lignes de la table de BD dans Authentic View. Le premier bouton (le plus à gauche) permet de naviguer vers le premier enregistrement ; le deuxième bouton permet de naviguer vers l'enregistrement précédent ; le troisième bouton est le bouton Aller à ; il affiche un dialogue (*capture d'écran ci-dessous*) qui vous invite à indiquer le numéro de l'enregistrement auquel vous souhaitez accéder ; le quatrième bouton permet de naviguer vers l'enregistrement suivant ; et le cinquième bouton permet de naviguer vers le dernier enregistrement.



Lorsque l'option Ajout automatique des commandes BD est désactivée, le panneau Commandes BD n'est **pas** inséré lorsqu'une table de BD est déposée dans le document de conception.

Note : vous pouvez insérer manuellement des boutons de navigation en plaçant le curseur n'importe où entre les balises de début et de fin de la table de BD et en sélectionnant l'option requise dans le sous-menu **Insérer | Commandes BD**. Notez que dans ce sous-menu, le panneau Commandes BD peut être inséré sous la forme des quatre boutons de navigation ou des quatre boutons de navigation plus le bouton qui appelle le dialogue Aller à l'enregistrement.

17.11.6 Reload Authentic View, Validate XML


La commande **Recharger** recharge le fichier de données XML Authentic. Cela peut être utile si le fichier a été modifié en dehors de StyleVision, en particulier par un autre utilisateur travaillant sur un autre ordinateur.

La commande **Valider XML (F8)**  vérifie la validité du fichier XML par rapport au schéma associé. Vous pouvez spécifier dans le [dialogue Propriétés](#) ¹⁰³⁷ si vous souhaitez utiliser le validateur XSD 1.0 ou XSD 1.1 de StyleVision. Toute exigence de validation supplémentaire que vous avez saisie pour des nœuds individuels (barre latérale Propriétés : Validation supplémentaire dans le groupe de propriétés *Authentic*) est également vérifiée. Le résultat de la vérification de validation s'affiche dans une boîte de message contextuelle.

17.11.7 Select New Row with XML Data for Editing

La commande **Sélectionner nouvelle ligne avec données XML à éditer** vous permet de sélectionner une nouvelle ligne depuis la table pertinente dans une BD XML, comme IBM DB2. Cette ligne apparaît dans Authentic View, peut y être éditée et puis enregistrée dans la BD.

Lorsqu'une BD XML est utilisée en tant que la source de données XML, les données XML qui sont affichées dans Authentic View sont celles du document XML contenu dans une des cellules de la colonne de données XML. La commande **Sélectionner nouvelle ligne avec données XML à éditer** vous permet de choisir un document depuis une autre cellule (ou ligne) de cette colonne XML. La sélection de la commande **Sélectionner nouvelle ligne...** ouvre le dialogue Choisir champ XML (*capture d'écran ci-dessous*), qui affiche la table contenant la colonne XML.



Vous pouvez saisir un filtre pour cette table. Le filtre devrait être une clause SQL `WHERE` (uniquement la condition, sans le mot-clé `WHERE`, par exemple : `CID>1002`). Cliquer sur **Mettre à jour** pour réinitialiser le dialogue. Dans la capture d'écran ci-dessus, vous pouvez voir le résultat d'un mode filtré. Ensuite, sélectionner la cellule contenant le document XML requis et cliquer sur **OK**. Le document XML dans la cellule (ligne) sélectionnée est chargé dans Authentic View.


17.11.8 XML Signature

La commande **Signature XML** est disponible dans la vue Authentic lorsque le SPS associé comporte des [signatures XML activées](#) ⁶⁴⁵. La commande Signature XML est également disponible dans la barre d'outils

Authentic sous forme d'icône Signature XML .

Vérification et certificat/mot de passe

Cliquer sur la commande **Signature XML** pour lancer le processus de vérification de la signature. Si aucune signature n'est présente dans le document, un message à cet effet est affiché dans le dialogue de Signature XML (voir la capture d'écran ci-dessous), et le dialogue aura un bouton qui permet à l'utilisateur Authentic View de signer le document.



Si le bouton **Sélectionner Propre Certificat** ou **Sélectionner Propre Mot de passe** est présent dans le dialogue, ceci signifie que Authentic View a obtenu l'option de sélectionner un propre certificat/mot de passe. (Le fait de savoir si un certificat ou un mot de passe doit être choisi aura été décidé par le designer du SPS au moment de la configuration de la signature. La signature sera soit basée sur un certificat ou sur un mot de passe.) Cliquer sur un de ces boutons, s'ils sont présents dans le dialogue, activer l'utilisateur Authentic View pour charger un certificat ou saisir un mot de passe. La sélection de l'utilisateur Authentic View est stockée dans la mémoire et est valide pour la session actuelle uniquement. Si, après avoir choisi un certificat ou un mot de passe, le document ou l'application est fermée, les paramètres du certificat/mot de passe sont rétablis sur les paramètres enregistrés à l'origine avec le SPS.


Informations de vérification et d'authentification

Si le processus de vérification est exécuté sur un document signé, deux situations générales sont possibles. First: Si l'information d'authentification est disponible (dans la signature ou le SPS), alors le processus de vérification est exécuté directement et le résultat est affiché (*capture d'écran ci-dessous*).



L'information d'authentification est soit l'information de la clé de signature ou le mot de passe de signature. Le concepteur SPS peut indiquer, dans les [Paramètres de signature XML](#)⁶⁴⁷, que les informations clés du certificat doivent être enregistrées dans la signature, ou que le mot de passe doit être conservé dans le fichier SPS. Dans les deux cas, l'authentification est disponible. Par conséquent, le processus de vérification sera exécuté directement, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une entrée de la part de l'utilisateur Authentic View.

La deuxième situation générale possible se produit lorsque les informations d'authentification ne sont pas disponibles dans la signature (mot de passe non enregistré) ou dans le fichier SPS (informations clés du certificat non enregistrées). Dans ce cas, l'utilisateur Authentic View sera invité à fournir les informations d'authentification : un mot de passe (*voir capture d'écran ci-dessous*) ou l'emplacement d'un certificat.



17.11.9 Define XML Entities




La commande **Définir entités XML** n'est disponible que dans Authentic View. La commande **Définir entités** dans Authentic View vous permet de définir les entités que vous souhaitez ajouter à votre **document XML**. Une fois l'entité définie, vous pouvez l'insérer dans le document XML en faisant un clic droit à l'emplacement souhaité, puis en sélectionnant **Insérer entité** dans le menu contextuel et en choisissant le nom de l'entité à ajouter.

Une entité définie à l'aide de cette commande peut être de trois types différents :

- Entité analysée interne. La valeur de l'entité est une chaîne de texte qui apparaît généralement fréquemment dans le document. L'utilisation d'une entité garantit que toutes les occurrences sont étendues à la valeur définie ici.
- Entité analysée externe. Il s'agit d'un fichier XML externe qui remplacera chaque occurrence de l'entité. La valeur de l'entité est l'URI du fichier XML externe.
- Entité non analysée externe. Il s'agit d'une ressource externe qui sera appelée lors du traitement de l'entité. La valeur de l'entité est l'URI de la ressource externe.


En cliquant sur la commande, le dialogue Définir entités s'affiche (*capture d'écran ci-dessous*).



Pour savoir comment utiliser ce dialogue, voir [Définir des entités](#) ⁹³⁷ dans la documentation <%AUTH-VIEW%>.

17.11.10 View Markup


La commande **Afficher balisage** comporte un sous-menu avec des options permettant de contrôler le balisage dans le document XML Authentic. Grâce aux quatre commandes de balisage (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez choisir entre le mode Dissimuler balisage et les différents modes Afficher balisage.



Le balisage fait référence à la manière dont les différentes balises de nœud sont affichées dans Authentic View. Ces options s'excluent mutuellement et une seule option doit être sélectionnée à la fois. Lorsque l'option Masquer balisage est sélectionnée, les balises de nœud ne s'affichent pas. L'option Petit balisage affiche les balises d'ouverture et de fermeture sans les noms de nœud. L'option Grand balisage affiche les balises d'ouverture et de fermeture des nœuds avec leurs noms respectifs. Le Balisage mixte fait référence au balisage spécifié dans les [Propriétés de nœud Authentic](#) ⁵⁹⁵ de chaque nœud. Étant donné que la propriété de balisage par défaut pour chaque nœud est Masquer balisage, aucun balisage (petit ou grand) ne sera affiché, sauf si vous avez spécifié (en tant que [propriété de nœud](#) ⁵⁹⁵) un balisage petit ou grand pour certains nœuds.

17.11.11 RichEdit

La commande **RichEdit** affiche un sous-menu contenant les commandes de balisage RichEdit (*capture d'écran ci-dessous*). Les commandes de ce sous-menu ne sont actives que dans Authentic View et uniquement lorsque le curseur se trouve à l'intérieur d'un élément créé comme composant RichEdit.




Les propriétés de style de texte du menu RichEdit sont alors appliquées au texte sélectionné dès qu'une commande RichEdit est exécutée. L'utilisateur Authentic View peut spécifier la police, l'épaisseur, le style, la décoration, la taille, la couleur, la couleur d'arrière-plan et l'alignement du texte sélectionné.

Pour plus d'informations sur la fonctionnalité RichEdit dans son contexte, voir [Flexibilité du style de texte dans Authentic](#) ⁵¹⁵.

17.11.12 (Dynamic Table) Row Commands

Les **(Table dynamique) Commandes de ligne** sont activées dans Authentic View lorsque le curseur est placé dans la ligne d'une table dynamique. Elles vous permettent de manipuler les lignes d'une table dynamique. Vous pouvez ajouter, insérer, dupliquer et supprimer des lignes, et vous pouvez déplacer la ligne sélectionnée vers le haut ou vers le bas par rapport aux autres lignes de la table. Étant donné qu'une ligne d'une table dynamique représente une structure de données fixe, l'utilisateur Authentic View manipulera des unités d'une structure de données dans le contexte même de la structure représentée par la table dynamique.



La sélection d'une ligne s'effectue en plaçant le curseur à l'intérieur de celle-ci. Une ligne vide peut alors être insérée (avant) ou ajoutée (après) la ligne sélectionnée. Une ligne peut être dupliquée, dans le sens où une copie de la ligne et de son contenu est créée après la ligne sélectionnée. Une ligne peut également être déplacée vers le haut ou vers le bas par rapport aux lignes adjacentes.


17.12 Database Menu

Le menu **Base de données** contient des commandes permettant d'interroger la base de données connectée et de modifier ou effacer les filtres appliqués à cette base.

- [Rechercher base de données](#)¹¹²¹ lance le processus de [connexion à une source de données](#)⁶⁷¹ et ouvre la fenêtre Requête de base de données.
- [Éditer filtre BD](#), [Effacer filtre BD](#)¹¹²² permettent respectivement d'accéder aux dialogues Éditer filtres BD et Effacer filtres BD.

17.12.1 Query Database

La commande **Requête la base de données**  ouvre la [fenêtre Requête de base de données](#)⁷⁶⁵ (capture d'écran ci-dessous), qui vous permet de vous connecter à une base de données et de l'interroger. L'utilisation de la fenêtre Requête de base de données est expliquée dans la section [Requête de base de données](#)⁷⁶⁵.




La fenêtre Requête de base de données s'active et se désactive en cliquant sur la commande **Requête de base de données**.

17.12.2 Edit DB Filter, Clear DB Filter

La commande **Éditer filtre BD**  vous permet de créer et d'éditer un filtre pour une table de base de données (un filtre BD). Un filtre BD détermine quelles données de la table de base de données sélectionnée sont importées et affichées. Un filtre BD se compose d'un ou plusieurs critères. Lorsque vous spécifiez des critères, vous utilisez une expression c'est-à-dire une combinaison d'opérateurs (= ou >) et de valeurs (texte ou nombres). De plus, les critères peuvent être reliés par les opérateurs logiques **AND** ou **OR**.

Pour créer ou modifier un filtre BD, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'élément de table de données du niveau supérieur, pour lequel vous souhaitez créer ou modifier un filtre BD. Pour ce faire, cliquez sur la balise de l'élément dans le mode Design ou sur le nom de l'élément dans l'arborescence du schéma.
2. Sélectionnez **Base de données | Éditer filtre BD** ou cliquez sur l'icône de la barre d'outils correspondant à la commande. Le dialogue Éditer filtres de base de données s'affiche.



3. Pour ajouter des critères, utilisez les boutons **Ajouter AND** et **Ajouter OR**. Pour déplacer un critère vers le haut ou vers le bas, utilisez les boutons fléchés. Pour supprimer un critère, utilisez le bouton Supprimer.
4. Spécifiez les critères pour le filtre BD. Chaque critère se compose de trois parties : **Nom du champ + Opérateur + Valeur**. Les options pour les noms de champ et les opérateurs sont disponibles dans les listes déroulantes. La valeur de l'expression doit être saisie et peut être un paramètre (indiqué par un caractère \$ antéposé).

Commande Effacer filtre BD

La commande **Effacer filtre BD**  supprime le filtre après vous avoir demandé confirmation.


17.13 Menu Propriétés

Le menu **Propriétés** contient des commandes qui vous permettent d'insérer des listes et de définir des formats de type de données pour la fonctionnalité de [formatage des entrées](#)⁴⁸⁶. La description des commandes est organisée dans les sous-sections suivantes :

- Commande [Éditer les puces et numérotation](#)¹¹²³, pour insérer des listes.
- Commande [Chaîne de formatage de valeur prédéfinie](#)¹¹²⁴, pour définir des formats de type de données numériques pour un SPS donné.

17.13.1 Éditer les puces et numérotation

La commande **Éditer les puces et numérotation** vous permet d'insérer une liste à l'emplacement du curseur. En cliquant sur la commande, le dialogue Puces et numérotation s'affiche (*capture d'écran ci-dessous*), dans lequel vous pouvez sélectionner le style de liste ; dans le cas d'une liste numérotée, le numéro initial peut également être spécifié.



17.13.2 Chaîne de formatage de valeur prédéfinie

Tout espace réservé (contenu), champ de saisie ou calcul automatique de type `numeric`, `date`, `time`, `dateTime` ou `duration` peut se voir attribuer un format personnalisé à l'aide du dialogue [Formatage des valeurs](#)⁴⁸⁶. Dans le dialogue Formatage des valeurs, vous pouvez soit créer un format directement, soit sélectionner un format prédéfini dans une liste déroulante.


Les formats prédéfinis disponibles dans la liste déroulante sont de deux types :

- les formats prédéfinis fournis avec StyleVision et
- les formats prédéfinis créés par l'utilisateur à l'aide de la commande **Chaînes de formatage de valeur prédéfinie** (cette commande). Lorsqu'un utilisateur crée des formats de valeur prédéfinis, ceux-ci sont créés pour le fichier SPS actuellement ouvert, et non pour l'ensemble de l'application. Une fois que l'utilisateur a créé des formats de valeur prédéfinis, le fichier SPS doit être enregistré afin que les formats soient disponibles lors de la prochaine ouverture du fichier.


Créer une chaîne de formatage de valeur prédéfinie

Une chaîne de formatage de valeur prédéfinie est spécifique à un type de données. Pour créer une chaîne de formatage de valeur prédéfinie, procédez comme suit :


1. Cliquez sur **Propriétés | Chaîne de formatage de valeur prédéfinie**. Le dialogue suivant s'affiche :



2. Sélectionnez un type de données dans la liste déroulante de la zone de liste déroulante, puis cliquez sur l'icône **Ajouter** ou **Insérer** selon vos besoins. Le dialogue Éditer chaîne de format s'affiche :



Si vous cliquez sur la flèche vers le bas de la liste déroulante, une liste déroulante contenant les formats prédéfinis fournis par StyleVision pour ce type de données s'affiche (comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous).



Vous pouvez soit sélectionner un format dans la liste et le modifier, soit saisir un format directement dans le champ de saisie. La syntaxe permettant de définir un format est expliquée dans la section [Formatage des valeurs](#)⁴⁸⁶. Si vous avez besoin d'aide concernant la syntaxe, utilisez les boutons **Insérer champ** et **Options de champ**.

- Une fois le format défini, cliquez sur **OK** et enregistrez le fichier SPS. La chaîne de formatage est ajoutée à la liste des formats prédéfinis pour ce type de données et apparaîtra comme option dans le dialogue Formatage des valeurs (du fichier SPS actuel) lorsque l'élément sélectionné est du type de données correspondant.

Notez les points suivants :

- Vous pouvez ajouter autant de chaînes de formatage personnalisées que vous le souhaitez pour différents types de données.
- L'ordre séquentiel des chaînes de format dans le dialogue Chaînes de formatage prédéfinies détermine l'ordre dans lequel ces chaînes de format apparaissent dans le dialogue Formatage des valeurs. Les chaînes de formatage personnalisées apparaissent au-dessus des formats prédéfinis fournis.
- Pour modifier une chaîne de formatage personnalisée, double-cliquez sur l'entrée dans le dialogue Chaînes de format prédéfinies.
- Pour supprimer une chaîne de format personnalisée, sélectionnez-la et cliquez sur l'icône **Supprimer** dans le dialogue Chaîne de formatage de valeur prédéfinie.

17.14 Menu Outils

Le menu **Outils** contient la commande de vérification orthographique et les commandes qui vous permettent de personnaliser StyleVision. Entre autres options, vous pouvez personnaliser la barre d'outils et spécifier les options de vérification orthographique et du processeur FO.

La description des commandes du menu Outils est organisée en plusieurs sous-sections :


- [Orthographe](#) ¹¹²⁶
- [Options du vérificateur d'orthographe](#) ¹¹²⁷
- [Ressources globales](#) ¹¹³⁰
- [Configuration active](#) ¹¹³¹
- [Gestionnaire de packs de taxonomie](#) ¹¹³²
- [Gestionnaire de schéma XML](#) ¹¹³²
- [Personnaliser](#) ¹¹³³
- [Options](#) ¹¹³⁸

17.14.1 Orthographe

La commande **Orthographe** effectue une vérification orthographique sur le fichier SPS (dans le mode Design) ou sur le document dans Authentic View, selon celui qui est actif. Vous pouvez sélectionner la langue à utiliser parmi les dictionnaires linguistiques intégrés au vérificateur orthographique (*voir note ci-dessous*).

Note : la sélection des dictionnaires intégrés fournis avec les logiciels Altova ne reflète pas les préférences linguistiques d'Altova, mais repose principalement sur la disponibilité des dictionnaires dont la redistribution avec des logiciels commerciaux est autorisée, tels que les licences [MPL](#), [LGPL](#) ou [BSD](#). Il existe de nombreux autres dictionnaires open source, mais ils sont distribués sous des licences plus restrictives, telles que la licence [GPL](#). La plupart de ces dictionnaires sont disponibles dans un programme d'installation séparé, accessible à l'adresse <http://www.altova.com/dictionaries>. Il vous appartient de décider si vous acceptez les conditions de la licence applicable au dictionnaire et si celui-ci est adapté à l'utilisation que vous faites du logiciel sur votre ordinateur.

Lorsque vous cliquez sur cette commande, le dialogue ci-dessous s'affiche. Les mots qui ne figurent pas dans le dictionnaire sélectionné s'affichent, dans l'ordre du document et un par un, dans le champ « N'est pas contenu dans le dictionnaire » du dialogue et sont mis en évidence dans le document de design.




Vous pouvez ensuite sélectionner une entrée dans la liste du volet Suggestions et cliquer sur **Changer** ou **Changer Tout** pour modifier respectivement l'occurrence mise en évidence de cette orthographe ou toutes ses occurrences. (Un double-clic sur un mot dans la liste Suggestions le remplace par le mot inconnu.) Vous pouvez également ignorer *cette occurrence* du mot inconnu (**Ignorer une fois**) ; ou ignorer *toutes les occurrences* de ce mot inconnu (**Ignorer Tout**) ; ou ajouter ce mot inconnu au dictionnaire utilisateur (**Ajouter au dictionnaire**). L'ajout du mot inconnu au dictionnaire permet au correcteur orthographique de traiter le mot comme correct et de passer au mot suivant qui ne figure pas dans le dictionnaire. Vous pouvez revérifier le document depuis le début (**Revérifier Document**) ou fermer le dialogue (**Fermer**) à tout moment.

Le bouton **Options** ouvre le dialogue [Options du vérificateur d'orthographe](#)¹¹²⁷, dans lequel vous pouvez spécifier les options de vérification orthographique.

17.14.2 Options du vérificateur d'orthographe

La commande **Options du vérificateur d'orthographe** ouvre un dialogue (illustré ci-dessous) dans lequel vous pouvez définir les options de vérification orthographique.



Toujours suggérer des corrections :

En activant cette option, des suggestions (provenant du dictionnaire de langue et du dictionnaire d'utilisateur) s'affichent dans la liste de choix Suggestions. En désactivant cette option, aucune suggestion ne sera affichée.

Effectuer les corrections à partir du dictionnaire principal :

En activant cette option, seul le dictionnaire de langue (dictionnaire principal) sera utilisé. Le dictionnaire d'utilisateur n'est pas utilisé pour proposer des suggestions. Il désactive aussi le bouton **Dictionnaire utilisateur**, empêchant toute édition par le dictionnaire d'utilisateur.

Ignorer les mots en MAJUSCULES :

En activant cette option, les mots en majuscule seront ignorés.

Ignorer les mots contenant des numéros :

En activant cette option, les mots contenant des nombres seront ignorés.

Séparer les mots en CamelCase

Les mots en CamelCase sont des mots qui contiennent une majuscule à l'intérieur du mot. Par exemple, dans le mot "CamelCase", le "C" de "Case" est en majuscule et peut donc être considéré comme étant une CamelCase. Étant donné que les mots en CamelCase sont rarement trouvés dans les dictionnaires, le correcteur orthographique les marquerait comme des erreurs. Pour éviter ce problème, l'option *Séparer les mots en CamelCase* sépare les mots en CamelCase dans leurs composants à majuscules et contrôle chaque composant individuellement. Cette option est contrôlée par défaut.

Langue de dictionnaire

Utiliser cette liste de choix pour sélectionner la langue de dictionnaire que vous souhaitez utiliser pour la vérification orthographique. La sélection par défaut est US English. Les autres dictionnaires en d'autres langues peuvent être téléchargés gratuitement depuis le [site web Altova](http://www.altova.com/dictionaries).

Ajouter des dictionnaires au vérificateur orthographique

Pour chaque langue de dictionnaire, il existe deux fichiers de dictionnaire Hunspell qui fonctionnent ensemble : un fichier `.aff` et un fichier `.dic`. Tous les dictionnaires de langue sont installés dans un dossier `Lexicons` sous : `C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\SpellChecker\Lexicons`.

Dans le dossier `Lexicons`, plusieurs dictionnaires de langue différents sont stockés dans un dossier différent : `<language name>\<dictionary files>`. Par exemple, les fichiers pour les deux dictionnaires de langue anglaise (`English (British)` et `English (US)`) seront stockés comme dans l'exemple ci-dessous :

```
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\SpellChecker\Lexicons\English (British)
\en_GB.aff
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\SpellChecker\Lexicons\English (British)
\en_GB.dic
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\SpellChecker\Lexicons\English (US)\en_US.aff
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\SpellChecker\Lexicons\English (US)\en_US.dic
```

Dans le dialogue Options du vérificateur d'orthographe, la liste déroulante de la liste de choix *Langue de dictionnaire* affiche les dictionnaires de langue. Ces dictionnaires sont ceux disponibles dans le dossier `Lexicons` et ont les mêmes noms que les sous-dossiers de langue dans le dossier `Lexicons`. Par exemple, dans le cas des dictionnaires de langue anglaise affichés ci-dessus, les dictionnaires apparaîtraient dans la liste de choix Langue de dictionnaire en tant que : *English (British)* et *English (US)*.

Tous les dictionnaires installés sont partagés par les différents utilisateurs de l'appareil et les versions principales différentes des produits Altova (32-bit ou 64-bit).

Vous pouvez ajouter des dictionnaires pour le vérificateur orthographique de deux manières, aucune des deux ne nécessite que les fichiers soient enregistrés avec le système :


- En ajoutant les dictionnaires Hunspell dans un nouveau sous-dossier du dossier `Lexicons`. Les dictionnaires Hunspell peuvent être téléchargés, par exemple depuis <http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaryes> ou <http://extensions.services.openoffice.org/en/dictionaries>. (Veuillez noter qu'OpenOffice utilise le format zippé OXT. Il faut donc changer l'extension en `.zip` et dézipper le fichier `.aff` et `.dic` dans les dossiers de langue dans le dossier `Lexicons`. Veuillez aussi noter que les dictionnaires Hunspell sont basés sur les dictionnaires Myspell. Les dictionnaires Myspell peuvent donc aussi être utilisés.)
- En utilisant l'[installateur de dictionnaire Altova](#), qui installe un pack de dictionnaires en plusieurs langues par défaut dans l'emplacement correct de votre appareil. L'installateur peut être téléchargé par le biais du lien dans le volet Langue de dictionnaire du dialogue Options du vérificateur orthographique (*voir capture d'écran ci-dessous*). L'installation des dictionnaires doit être effectuée avec des droits d'administrateur, sinon l'installation échouera avec une erreur.



Note : À vous de choisir si vous acceptez les termes de la licence applicables au dictionnaire et si le dictionnaire est approprié pour votre utilisation avec le logiciel sur votre ordinateur.

Travailler avec le dictionnaire d'utilisateur

Chaque utilisateur a un dictionnaire d'utilisateur dans lequel les mots autorisés par l'utilisateur peuvent être stockés. Pendant une vérification orthographique, l'orthographe est vérifiée par rapport à une liste de mots contenant les mots dans le dictionnaire de langue et le dictionnaire d'utilisateur. Vous pouvez ajouter et supprimer des mots du dictionnaire d'utilisateur par le biais du Dialogue Dictionnaire utilisateur (*capture d'écran ci-dessous*). Ce dialogue est accédé en cliquant sur la touche Dictionnaire utilisateur dans le dialogue Options du vérificateur d'orthographe (*voir seconde capture d'écran dans cette section*).



Pour ajouter un mot au dictionnaire utilisateur, saisir le mot dans le champ de saisie Mot et cliquer sur **Ajouter**. Le mot sera ajouté à la liste alphabétique dans le volet Dictionnaire. Pour supprimer un mot du dictionnaire, choisir le mot dans le volet Dictionnaire et cliquer sur **Supprimer**. Le mot sera supprimé du volet Dictionnaire. Lorsque vous avez terminé d'éditer le dialogue Dictionnaire utilisateur, cliquer sur **OK** pour que les changements soient enregistrés dans le dictionnaire utilisateur.

Les mots peuvent être ajoutés au Dictionnaire utilisateur pendant une vérification orthographique. Si un mot inconnu est rencontré pendant une vérification orthographique, le [dialogue Orthographe](#)¹¹²⁶ s'ouvre et vous invite à choisir une action. Si vous cliquez sur la touche **Ajouter au dictionnaire**, le mot inconnu sera ajouté au dictionnaire utilisateur.


Le Dictionnaire utilisateur se trouve sous : C :

\Users\<user>\Documents\Altova\SpellChecker\Lexicons\user.dic

17.14.3 Ressources globales

La commande **Ressources globales** affiche le dialogue Gérer les Ressources globales (*capture d'écran ci-dessous*), dans lequel vous pouvez :

- Spécifier le fichier XML Ressources globales d'Altova à utiliser pour les ressources globales.
- Ajouter des ressources globales (ou alias) de type fichier, dossier et base de données.
- Spécifier diverses configurations pour chaque ressource globale (alias). Chaque configuration est associée à une ressource spécifique.




La section [Définir des ressources globales](#) ⁵⁷⁷ décrit en détail comment définir les ressources globales.

Note : Vous pouvez également accéder au dialogue Gérer les Ressources globales via la [barre d'outils Ressources globales](#) ¹⁰⁶² (**Affichage | Barres d'outils | Ressources globales**).

17.14.4 Configuration active

En passant la souris sur l'élément de menu **Configuration active**, un sous-menu contenant toutes les configurations définies dans le [fichier XML des ressources globales](#) ⁵⁷⁷ actuellement actif s'affiche (capture d'écran ci-dessous).



La configuration actuellement active est indiquée par une puce. Dans la capture d'écran ci-dessus, la configuration actuellement active est `Default`. Pour modifier la configuration active, sélectionnez la configuration que vous souhaitez activer.

Note : la configuration active peut également être sélectionnée via la [barre d'outils Ressources globales](#) ¹⁰⁶² (**Affichage | Barres d'outils | Ressources globales**).

17.14.5 Gestionnaire de taxonomie XBRL

Cette commande ouvre le dialogue [Gestionnaire de packs de taxonomie](#) ⁷⁸¹ qui décrit comment gérer vos packs de taxonomie XBRL.

Pour installer un pack de taxonomie, cochez la case située à côté du pack que vous souhaitez installer, puis cliquez sur **Appliquer**. Vous pouvez également désinstaller des packs, les mettre à jour, rechercher de nouveaux packs et, de manière générale, gérer tous vos modules de taxonomie depuis un emplacement centralisé.

Pour plus d'informations, voir [Gestionnaire de packs de taxonomie](#) ⁷⁸¹.

17.14.6 Gestionnaire de schéma XML

Cette commande ouvre le dialogue Gestionnaire de schéma XML, qui vous permet de gérer vos paquets de schémas XML.

Pour installer un schéma XML, cochez la case située à côté du schéma que vous souhaitez installer, puis cliquez sur **Appliquer**. Vous pouvez également désinstaller des schémas, mettre à niveau des schémas, rechercher de nouveaux schémas et, de manière générale, gérer tous vos schémas à partir d'un emplacement centralisé.


Pour plus d'informations, voir [Gestionnaire de schéma](#) ³³¹.

17.14.7 Personnaliser

La commande Personnaliser vous permet de personnaliser StyleVision en fonction de vos besoins personnels.

Onglet Commandes

L'onglet **Commandes** du dialogue Personnaliser vous permet de placer des commandes individuelles dans la barre de menus et la barre d'outils.



Pour **ajouter une commande** à la barre de menus ou à la barre d'outils, sélectionnez la commande dans le volet Commandes de l'onglet Commandes, puis faites-la glisser vers la barre de menus ou la barre d'outils. Lorsque le curseur est placé sur une position valide, un I apparaît et la commande peut être déposée à cet emplacement. Si l'emplacement n'est pas valide, une coche apparaît. Lorsque vous déposez la commande, elle est créée sous forme d'icône si elle est déjà associée à une icône ; sinon, la commande est créée sous forme de texte. Après avoir ajouté une commande à la barre de menus ou à la barre d'outils, vous pouvez modifier son apparence en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris, puis en sélectionnant l'action souhaitée.


Pour supprimer un élément de la barre de menus ou de la barre d'outils, ouvrez le dialogue Personnaliser, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément à supprimer et sélectionnez **Supprimer**.

Note :

- La personnalisation décrite ci-dessus s'applique à l'application, que le document soit ouvert dans StyleVision ou non.
- Pour rétablir les menus et les barres d'outils tels qu'ils étaient lors de l'installation de StyleVision, accédez à l'onglet Barres d'outils et cliquez sur le bouton **Réinitialiser** approprié.

Onglet Barres d'outils

L'onglet **Barres d'outils** vous permet d'activer ou de désactiver des barres d'outils spécifiques, d'afficher les libellés des éléments de la barre d'outils et de rétablir l'état d'installation de la barre de menus et des barres d'outils.



L'interface StyleVision affiche une barre de menus fixe et plusieurs barres d'outils facultatives (Authentic, Filtre design, Format, Standard, Table et Table des matières).

Chaque barre d'outils peut être divisée en groupes de commandes. Les commandes peuvent être ajoutées à une barre d'outils via l'onglet Commandes. Une barre d'outils peut être déplacée de sa position d'ancrage vers n'importe quel emplacement de l'écran. Un double-clic sur la barre de titre d'une barre d'outils (agrandie ou réduite) permet d'ancrer ou de désancrer la barre d'outils.


Dans l'onglet Barres d'outils du dialogue Personnaliser, vous pouvez activer ou désactiver une barre d'outils en cochant ou décochant sa case. Lorsqu'une barre d'outils est sélectionnée (dans l'onglet Barres d'outils), vous pouvez afficher les libellés de texte des éléments de cette barre d'outils en cochant la case **Afficher libellés texte**. Vous pouvez également réinitialiser une barre d'outils sélectionnée à l'état dans lequel elle se trouvait lors de l'installation de StyleVision en cliquant sur le bouton **Réinitialiser**. Vous pouvez réinitialiser toutes les barres d'outils et la barre de menus en cliquant sur le bouton **Tout réinitialiser**.

Note concernant la barre de menus

Vous pouvez ajouter des commandes à la barre de menus et supprimer des éléments de celle-ci : voir Commandes ci-dessus. Pour réinitialiser la barre de menus à son état lors de l'installation de StyleVision, sélectionnez Barre de menus dans l'onglet Barres d'outils du dialogue Personnaliser, puis cliquez sur le bouton **Réinitialiser**. (Cliquez sur le bouton **Réinitialiser tout** pour réinitialiser également les barres d'outils.)

Onglet Clavier

L'onglet **Clavier** vous permet de définir (ou de modifier) les raccourcis clavier pour toute commande StyleVision.



Pour attribuer un raccourci à une commande

1. Sélectionnez la catégorie dans laquelle se trouve la commande à l'aide de la liste déroulante Catégorie.
2. Sélectionnez la commande à laquelle vous souhaitez attribuer un raccourci dans la liste Commandes.
3. Cliquez dans le champ de saisie Nouv. touche de raccourci, puis appuyez sur les touches de raccourci qui doivent activer la commande. Le raccourci apparaît immédiatement dans le champ de saisie Nouv. touche de raccourci. Si ce raccourci a déjà été attribué à une commande, celle-ci s'affiche sous le champ de saisie. (Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, **Ctrl+C** a déjà été attribué à la commande **Copier** et ne peut pas être attribué à la commande **Ouvrir fichier**). Pour effacer le champ de saisie Nouv. touche de raccourci, appuyez sur l'une des touches de contrôle, **Ctrl**, **Alt** ou **Maj**.
4. Cliquez sur le bouton **Attribuer** pour attribuer définitivement le raccourci. Le raccourci apparaît désormais dans la liste Touches actuelles.

Pour désattribuer (ou supprimer) un raccourci

1. Sélectionnez la commande pour laquelle le raccourci doit être supprimé.
2. Cliquez sur le raccourci que vous souhaitez supprimer dans la liste Touches actuelles.
3. Cliquez sur le bouton **Supprimer** (qui est désormais actif).

Pour réinitialiser toutes les affectations du clavier


1. Cliquez sur le bouton **Réinitialiser tout** pour revenir aux raccourcis d'origine, tels qu'ils étaient au moment de l'installation. Un dialogue apparaît pour vous demander de confirmer si vous souhaitez réinitialiser toutes les affectations du clavier.
2. Cliquez sur **Oui** si vous souhaitez réinitialiser toutes les affectations du clavier.

Définir raccourci pour

Aucune fonction n'est actuellement disponible.

Onglet Menu

L'onglet **Menu** vous permet de personnaliser la barre de menu principale ainsi que les menus contextuels (menus accessibles par un clic droit). Il existe deux types de barres de menus principales : *Menu par défaut* (qui s'affiche lorsqu'aucun document n'est ouvert) et *SPS* (qui s'affiche lorsqu'un document SPS est ouvert).

Pour personnaliser un menu

1. Sélectionnez la barre de menus que vous souhaitez personnaliser (*menu SPS dans la capture d'écran ci-dessus*).
2. Cliquez sur l'onglet **Commandes** et faites glisser les commandes vers la barre de menus de votre choix.

Pour supprimer des commandes d'un menu

1. Dans le volet Menus Cadre de l'application, sélectionnez soit *Menu par défaut* (qui affiche les menus disponibles lorsqu'aucun document n'est ouvert), soit *SPS* (qui affiche les menus disponibles lorsqu'un ou plusieurs documents sont ouverts).

2. Une fois le dialogue Personnaliser ouvert, sélectionnez (i) le menu que vous souhaitez supprimer de la barre de menus de l'application, ou (ii) la commande que vous souhaitez supprimer de l'un de ces menus.
3. Soit (i) faites glisser le menu depuis la barre de menus ou la commande de menu depuis le menu, soit (ii) cliquez avec le bouton droit sur le menu ou la commande de menu et sélectionnez **Supprimer**.

Pour réinitialiser l'une des barres de menus

1. Sélectionnez l'entrée de menu que vous souhaitez réinitialiser dans la zone de liste déroulante du volet Menus Cadre de l'application.
2. Cliquez sur le bouton **Réinitialiser** situé juste en dessous du nom du menu. Un message apparaît pour vous demander si vous êtes certain de vouloir réinitialiser la barre de menus.

Pour personnaliser un menu contextuel (menu accessible par un clic droit)

1. Sélectionnez le menu contextuel dans la liste déroulante.
2. Cliquez sur l'onglet **Commandes** et faites glisser les commandes vers le menu contextuel qui est maintenant ouvert.

Pour supprimer des commandes d'un menu contextuel

1. Cliquez avec le bouton droit sur la commande ou l'icône représentant la commande.
2. Sélectionnez l'option **Supprimer** dans le menu contextuel ou faites glisser la commande hors du menu contextuel et déposez-la dès que l'icône en forme de coche apparaît sous le pointeur de la souris.

Pour réinitialiser un menu contextuel

1. Sélectionnez le menu contextuel dans la liste déroulante, puis
2. Cliquez sur le bouton **Réinitialiser** situé juste en dessous du nom du menu contextuel. Un message s'affiche pour vous demander si vous êtes certain de vouloir réinitialiser le menu contextuel.

Pour fermer une fenêtre de menu contextuel

- Cliquez sur l'icône **Fermer** en haut à droite de la barre de titre, ou
- Cliquez sur le bouton **Fermer** du dialogue Personnaliser.

Animations de menu

L'option Animations menus spécifie la manière dont un menu s'affiche lorsqu'on clique dessus. Sélectionnez une option dans la liste déroulante des animations du menu.

Ombres de menu

Si vous souhaitez que les menus s'affichent avec une ombre autour, sélectionnez cette option. Tous les menus auront alors une ombre.

Onglet Options

L'onglet **Options** vous permet de personnaliser des fonctionnalités supplémentaires de la barre d'outils.

Les info-bulles des éléments de la barre d'outils s'affichent si l'option Afficher les info-bulles est cochée. L'option Info-bulles comporte une sous-option permettant de choisir d'afficher ou non les raccourcis (lorsqu'ils sont disponibles) dans les info-bulles.

17.14.8 Restaurer barres d'outils et fenêtres

Cette commande rétablit l'état par défaut des barres d'outils, des fenêtres, des aides à la saisie et des autres composants de l'interface graphique. Il est nécessaire de redémarrer StyleVision pour que les modifications prennent effet.

17.14.9 Options

La commande **Options** ouvre un dialogue dans lequel vous pouvez définir les paramètres suivants :

- Les [propriétés des composants suivants de la vue Design](#)¹¹³⁸ : balises de marquage, conteneurs de mise en page et modèles sans contexte connu
- Sélectionnez les [options pour les aperçus](#)¹¹³⁹
- [Tri des attributs et des éléments dans l'arborescence du schéma](#)¹¹⁴⁰
- Actions à effectuer lorsque l'[on clique sur un fichier dans la fenêtre du projet](#)¹¹⁴¹ et autres paramètres du projet
- [Encodage des documents de sortie](#)¹¹⁴¹
- Le [traitement du document XSL-FO généré en interne](#)¹¹⁴², nécessaire pour activer l'aperçu PDF et la génération de fichiers PDF dans StyleVision
- Les [packs de taxonomie XBRL](#)¹¹⁴⁵ à utiliser pour les validations et les transformations
- La conversion des fichiers SPS en [fichiers de design MobileTogether](#)¹¹⁵¹
- Localisation de la [machine virtuelle Java](#)¹¹⁵¹
- [Sélection du format d'aide par défaut](#)¹¹⁵² (aide en ligne ou fichier PDF local) à ouvrir lorsque la [commande Aide](#)¹¹⁵⁵ est sélectionnée

Options de design

Dans l'onglet Design (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez définir les options générales de conception pour l'ensemble de l'application.

Options Mode Design

Largeur maximum des marquages:

400

px

Unité par défaut:

in

▼

Options Conteneur de layout

Taille de grille X:

0.2in

Taille de grille Y:

0.2in

Les fenêtres de layout qui hébergent exactement du texte dans le mode Design et la sortie HTML peuvent nécessiter une largeur et hauteur supplémentaire pour héberger le même texte dans des formats de sortie d'impression.

La largeur/hauteur spécifiée ci-dessous sera automatiquement ajoutée à toutes les fenêtres de layout récemment créées.

Largeur supplémentaire par défaut:

20%

Hauteur supplémentaire par défaut:

10%

Créer modèles aux lieux avec un nœud contextuel inconnu

☐ Créer un modèle unique

☐ Créer des modèles avec un chemin de schéma absolu

☒ Toujours demander

Les options suivantes peuvent être définies :

- Largeur maximale (en pixels) des balises de marquage. Entrez le nombre entier positif correspondant au nombre de pixels requis.
- Taille de la grille des conteneurs de mise en page en unités de longueur absolues. Les longueurs spécifiées correspondent aux distances entre deux points sur l'axe de la grille respectif.
- Largeur et hauteur supplémentaires par défaut des boîtes de mise en page. Ces longueurs supplémentaires sont ajoutées à toutes les boîtes de mise en page afin de fournir la longueur supplémentaire souvent nécessaire pour s'adapter aux rendus de texte plus grands des formats d'impression. Ces valeurs peuvent être spécifiées sous forme de pourcentages ou d'unités de longueur absolues.
- Comportement par défaut lorsqu'un modèle de nœud est créé à un emplacement où le nœud de contexte n'est pas connu. Cette option s'applique généralement aux modèles définis par l'utilisateur dans lesquels le modèle a été créé pour des éléments qui ne peuvent pas être placés dans le contexte de la source de schéma du design. Si un nœud est créé dans un tel modèle défini par l'utilisateur, il peut être créé avec (i) uniquement son nom ou (ii) avec le chemin d'accès complet à partir de la racine du schéma. Vous pouvez définir l'une de ces options comme comportement par défaut ou demander à être invité à chaque fois que cette situation se présente. La sélection par défaut pour cette option est *Toujours demander*.

Aperçus

Dans l'onglet Aperçu (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez sélectionner les options pour les aperçus.

Aperçu

Paramètres aperçu de sortie HTML

☐ Edge

☒ Internet Explorer (legacy)

Paramètres d'aperçu de sortie PDF

☐ Pdf.js dans Edge

☐ Edge native

☒ Adobe Acrobat Reader (legacy)

Fractionner les paramètres d'aperçu

Délai avant de régénérer la sortie (ms): ms.

- *Sortie HTML* : sélectionnez si vous souhaitez utiliser Edge/WebView2 ou Internet Explorer comme navigateur pour les aperçus HTML.
- *Sortie PDF* : sélectionnez le lecteur PDF à utiliser pour l'aperçu PDF : (i) PDF.js (un lecteur PDF open source pour navigateurs) dans Edge ; (ii) Edge natif (le lecteur PDF intégré de Microsoft Edge) ; ou (iii) Adobe Acrobat Reader.
- *Fractionner les paramètres d'aperçu* : vous pouvez définir un délai pour les aperçus de sortie générés lors des actualisations automatiques. Les actualisations automatiques se produisent lorsque le design est modifié ou lorsque les données sont révisées dans Authentic View. Si vous définissez, par exemple, un délai nul, l'aperçu de sortie sera régénéré avec un délai nul à chaque fois que la conception ou les données Authentic seront modifiées. Si le délai est court, la génération de sortie sera déclenchée à intervalles courts et se produira donc à une fréquence élevée. Cela peut entraîner non seulement un ralentissement de la génération de l'aperçu de sortie, mais aussi des sorties intermédiaires, telles que des messages d'erreur qui apparaissent si une modification en cours entraîne une conception ou des données temporairement invalides. D'autre part, un délai long peut entraîner une longue attente pour l'aperçu de la sortie. Sélectionnez une valeur optimale en fonction de la taille de votre design et de vos données. Notez que le délai spécifié dans ce paramètre ne s'applique pas lorsque vous passez pour la première fois à l'aperçu fractionné ou lorsque vous effectuez un rafraîchissement manuel en cliquant sur le bouton **Rafraîchir** du volet Aperçu de sortie. Dans ces deux derniers cas, la sortie est générée immédiatement.

Options de schéma

Dans l'onglet Schéma, les éléments et les attributs peuvent être classés par ordre alphabétique croissant. Pour ce faire, cochez les cases correspondantes dans l'onglet Schéma (*capture d'écran ci-dessous*). Par défaut, les attributs sont classés par ordre alphabétique et les éléments sont classés dans un ordre correspondant à la structure du schéma, dans la mesure du possible.

Schéma

Options d'arborescence de schéma

☒ Trier les attributs de manière alphabétique

☐ Trier les éléments de manière alphabétique

☒ Trier les types de manière alphabétique

Options du projet

Les options de cet onglet s'appliquent à la [barre latérale du projet](#)⁶⁷. Si l'option *Enregistrer projet sans confirmation* est cochée, toutes les modifications apportées au projet sont automatiquement enregistrées à la fermeture du projet ou de StyleVision. Sinon, vous serez invité à enregistrer toutes les modifications non enregistrées. Vous pouvez également définir si un fichier de la barre latérale du projet (SPS, XML, XSD, DTD, XSLT) s'ouvre d'un simple clic plutôt que d'un double-clic.

Projet

Paramètres de projet

☐ Enregistrer projet sans confirmation à la fermeture

☐ Ouvrir le fichier d'un simple clic de souris

Action par défaut pour les fichiers de schéma XML/DTD

☒ Toujours demander

☐ Créer une nouvelle conception basée sur le fichier sélectionné

☐ Modifier le fichier sélectionné dans XMLSpy

Action par défaut pour les fichiers XML

☒ Toujours demander


☐ Créer une nouvelle conception basée sur le fichier sélectionné

☐ Modifier le fichier sélectionné dans XMLSpy

Vous pouvez définir l'action par défaut à effectuer lorsque vous cliquez sur un fichier XML ou un fichier XSD/DTD dans la [barre latérale du projet](#)⁶⁷. Chaque cas (XML ou XSD/DTD) est configuré séparément (*voir la capture d'écran ci-dessus*). Vous pouvez choisir l'une des trois actions suivantes : (i) modifier le fichier dans XMLSpy ; (ii) créer un nouveau modèle basé sur le fichier sélectionné ; (iii) demander à l'utilisateur laquelle des deux actions précédentes il souhaite exécuter.

Encodage par défaut (des fichiers de sortie)

Dans l'onglet Encodage par défaut (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez définir séparément les encodages par défaut pour les différentes sorties. L'encodage spécifie les jeux de codes pour différents jeux de caractères. La liste déroulante de chaque zone de liste affiche une liste d'options d'encodage. Sélectionnez l'encodage souhaité pour chaque type de sortie, puis cliquez sur **OK**. Chaque nouveau SPS que vous créerez à partir de ce moment définira les encodages de sortie respectifs tels que définis dans cet onglet.



Dans le XSLT-for-HTML, les informations d'encodage de sortie sont enregistrées aux emplacements suivants :

- dans l'attribut `encoding` de l'élément `xsl:output` de la feuille de style :
`<xsl:output version="1.0" encoding="UTF-8" indent="no" omit-xml-declaration="no" media-type="text/html" />`
- Dans l'attribut `charset` de l'élément `meta` *content-type* dans l'en-tête HTML :
`<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />`

Dans le XSLT-for-RTF, les informations d'encodage de sortie sont enregistrées dans l'attribut `encoding` de l'élément `xsl:output` de la feuille de style :

```
<xsl:output version="1.0" encoding="ISO-8859-1" indent="no" method="text" omit-xml-declaration="yes" media-type="text/rtf" />
```

Dans le XSLT-for-PDF, les informations d'encodage de sortie sont enregistrées dans l'attribut `encoding` de l'élément `xsl:output` de la feuille de style :

```
<xsl:output version="1.0" encoding="UTF-8" indent="no" omit-xml-declaration="no" media-type="text/html" />
```

Note : Ces paramètres sont les encodages par défaut et seront utilisés pour les nouveaux SPS. Il n'est pas possible de modifier l'encodage du SPS actuellement ouvert à l'aide de ce dialogue. Pour modifier l'encodage du fichier SPS actuellement ouvert, utilisez la commande [Fichier | Propriétés](#) ¹⁰³⁷.

Options XSL

Dans l'onglet Options XSL, vous pouvez spécifier quelques paramètres concernant les sorties HTML et PDF générées par StyleVision.

Désactivation de la ligne propriétaire

Dans les métadonnées des fichiers de sortie HTML et PDF, la ligne « Généré par StyleVision » sera ajoutée par défaut. Les versions achetées de StyleVision offrent une option permettant de désactiver la génération de cette ligne.

À propos de la génération XSL-FO et de la génération PDF

La génération PDF à partir d'un document XML est un processus en deux étapes :

1. Le document XML est traité par le SPS actuellement actif ou un document XSLT afin de générer un document XSL-FO.
2. Le document XSL-FO est transmis à un processeur FO, qui génère le document PDF. Il s'agit du document PDF qui s'affiche dans la fenêtre Aperçu PDF.

Options XSL

Fichiers de sortie générés

☒ Inclure information de métadonnées 'Généré par StyleVision' dans la sortie HTML et PDF

Génération XSL-FO

☒ Conforme à FOP 1.0/2.0+

☐ Plein usage de la norme XSL-FO

Processeur FO

C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\Apache FOP 2.11\fop.bat

Veuillez saisir le chemin vers le moteur de transformation XSL-FO (si vous utilisez FOP, saisir le chemin vers fop.bat). Parcourir...

☐ Utiliser le fichier de configuration FOP suivant avec l'option -c (p. ex. pour le mode PDF/UA).

./conf/fop-config-ua.xml

Un chemin relatif est résolu en fonction de l'emplacement du processeur.

Note : pour le mode PDF/UA, un titre de document non vide est requis.
Spécifier la famille de polices dans les styles de document pour la section initiale du document, afin d'éviter d'intégrer la police par défaut FOP.

☒ Utiliser AltovaFopServer pour maintenir les fichiers JavaVM et FOP jar préchargés.

Ligne de commande pour démarrer AltovaFOPServer:

java -cp "\${classPath}" \${className} --pid "\${pidFile}" --port 9090-9099

Les snippets \${classPath}, \${className} et \${pidFile} seront remplacés avant l'exécution, avec les valeurs définies par StyleVision.

Génération XSL-FO

Dans le volet *Génération XSL-FO*, vous pouvez spécifier le niveau de conformité que doit avoir le document XSL-FO généré. Sélectionnez le niveau de conformité en fonction du processeur FO que vous prévoyez d'utiliser. Si vous prévoyez d'utiliser le processeur FOP d'Apache, sélectionnez la première option (*voir la capture d'écran ci-dessus*). Dans ce cas, le SPS générera un document XSL-FO dans lequel les fonctionnalités XSL-FO qui ne sont pas prises en charge par FOP seront filtrées. Si vous prévoyez d'utiliser un processeur FO entièrement conforme, sélectionnez la deuxième option.

En fonction de votre sélection, veuillez noter les résultats possibles, qui sont les suivants :

- Si vous avez sélectionné la compatibilité FOP 1.0/2.0+ et que vous utilisez FOP comme processeur, la génération de PDF devrait fonctionner correctement.
- Si vous avez sélectionné l'utilisation complète de la norme XSL-FO et que vous utilisez FOP comme processeur, tout objet ou propriété de formatage du document XSL-FO qui n'est pas pris en charge par la version actuelle de FOP entraînera la génération d'un avertissement ou d'une erreur par FOP. Une erreur est fatale et aucun PDF ne sera généré.
- Si vous utilisez un processeur autre que FOP, la réussite de la transformation dépendra du niveau de conformité du processeur.

Pour une utilisation standard, nous recommandons :

- d'installer FOP 2.11. Si vous constatez des problèmes avec FOP 2.11, essayez FOP 2.10, FOP 1.0 ou FOP 0.93.
- Sélectionner *Conforme à FOP 1.0/2.0+* dans le dialogue Options.

Note : le XSLT-for-FO que vous générez avec la commande **Fichier | Enregistrer les fichiers générés | Enregistrer le(s) fichier(s) XSL-FO généré(s)** aura le niveau de conformité que vous sélectionnez dans ce dialogue. Toute erreur ne sera signalée que lorsque le document XSL-FO sera traité par le processeur FO.

Note technique

StyleVision démarre le processeur FO à l'emplacement que vous indiquez dans le volet *Processeur FO* de ce dialogue. Il envoie les arguments suivants à l'exécutable :

```
%1 : -fo
%2 : filename.fo
%3 : -pdf
%4 : filename.pdf
```

Ces arguments sont utilisés dans la commande FOP : `FOP -fo filename.fo -pdf filename.pdf`. Vous pouvez utiliser ces arguments pour invoquer tout autre processeur FO si ces quatre arguments suffisent pour effectuer un appel réussi.

Processeur FO

Vous pouvez utiliser le processeur FO de votre choix. Entrez le chemin d'accès à l'exécutable du processeur dans ce volet. Pour plus de détails, voir [ConfigurerStyleVision](#) ²⁹.

Vous pouvez spécifier un [fichier de configuration FOP](#) particulier à utiliser lors de l'[exécution de FOP](#). (Un fichier de configuration peut être utile, par exemple, si vous souhaitez générer des PDF en mode UA.) Un fichier de configuration FOP par défaut pour la compatibilité UA, nommé `fop-config-ua.xml`, est stocké dans le dossier `conf` de votre dossier d'installation Apache FOP. Voir également la rubrique [PDF/Accessibilité universelle \(PDF/UA\)](#) ⁵⁶⁶.

Note : lorsque vous utilisez le validateur veraPDF pour valider un document PDF/UA, vous pouvez obtenir une erreur de validation car le fichier de configuration utilise `embedding-mode="subset"` pour l'intégration de polices par défaut. Pour corriger cette erreur, ouvrez le fichier de configuration et remplacez l'attribut `embedding-mode` de la police par la valeur `full`. Notez toutefois que l'intégration complète augmentera considérablement la taille du PDF.

Vous pouvez utiliser AltovaFOPServer pour accélérer les transformations. La vitesse plus élevée est obtenue car AltovaFOPServer conserve les fichiers Java VM et FOP jar chargés après la première transformation. AltovaFOPServer est arrêté lorsque StyleVision est fermé.

La commande permettant de démarrer AltovaFOPServer à partir de la ligne de commande a la syntaxe suivante :

```
java -cp "${classPath}" ${className} --pid "${pidFile}" --port 9090-9099
```

L'argument `classPath` doit contenir les chemins d'accès aux fichiers `gson.jar` et `AltovaFOPServer.jar`.

Exemple de ligne de commande pour démarrer AltovaFOPServer :

```
java -cp "C:\Program Files\Altova\Common2024\jar\gson\gson.jar;C:\Program
Files\Altova\Common2024\jar\AltovaFOPServer.jar" com.altova.stylevision.fopserver.Main
--pid "C:\Users\user\AppData\Local\Temp\AltovaFopServer.pid" --port 9090-9103,9999
```

StyleVision remplacera automatiquement les extraits d'argument par les valeurs correctes, vous n'avez donc pas besoin de saisir leurs valeurs. Toutefois, si vous souhaitez utiliser des fichiers jar qui se trouvent à des

emplacements spécifiques, vous devez remplacer les extraits d'arguments par les chemins d'accès réels à ces emplacements.

Packs de taxonomie

Le volet Packs de taxonomie (i) donne accès au [Gestionnaire de taxonomie](#)⁷⁸¹ et (ii) vous permet d'ajouter des paquets personnalisés. Le Gestionnaire de taxonomie XBRL d'Altova vous permet d'installer, de mettre à niveau et de gérer les taxonomies couramment utilisées. Son utilisation est décrite dans la section [Gestionnaire de taxonomie](#)⁷⁸¹. La description ci-dessous se concentre exclusivement sur l'installation de paquets de taxonomie personnalisés.


Un Pack de Taxonomie XBRL est une archive zip qui contient une copie offline d'une taxonomie XBRL. Le package contient un fichier XML catalogue qui mappe les URI aux emplacements de fichier de taxonomie, et qui rend ainsi la taxonomie disponible aux applications en mode hors ligne. Les règles qui spécifient comment les packs de taxonomie doivent être structurés et intégrés sont détaillées dans la [Recommandations de packages de taxonomie sous XBRL.org](#).

Une fois avoir téléchargé un package de taxonomie, vous pouvez configurer StyleVision pour identifier et utiliser automatiquement le fichier de catalogue du point d'entrée du pack. Pour ce faire, ajouter le pack à la liste des packs de taxonomie actifs. Les fichiers de catalogue des packs actifs seront ensuite utilisés pour localiser des ressources pour les opérations comme une validation XBRL.


Note : Une ressource pointée par le fichier catalogue d'un paquet actif sera utilisée pour toutes les opérations StyleVision qui nécessitent cette ressource. Si une telle ressource est différente d'une autre manière que la ressource qui a été utilisée précédemment par StyleVision, alors les des erreurs peuvent survenir lorsque les opérations sont exécutées. Pour plus d'informations, voir l'avertissement dans l'encadré gris en bas de cette page.

Pour ajouter un pack de taxonomie, procédez comme suit :

1. Choisir **Outils | Options | Packs de taxonomie** pour afficher le volet Packs de Taxonomie (voir la *capture d'écran ci-dessous*).



2. Cliquez sur **Éditer** (voir capture d'écran ci-dessus) pour afficher le dialogue Packs de Taxonomie XBRL (capture d'écran ci-dessous).



3. Cliquez sur **Ajouter Taxonomie**, puis cherchez l'emplacement du pack de taxonomie, le choisir et cliquer sur **Ouvrir**. (Vous pouvez aussi choisir plusieurs packs à ajouter en une fois.) Le pack sera ajouté à la liste de pack de taxonomie dans le dialogue. La liste est affichée en tant qu'arborescence à deux niveaux. Le premier niveau indique la taxonomie ; le second niveau montre les packages de cette taxonomie. La case à cocher située à gauche d'une entrée de taxonomie indique si cette taxonomie est active ou pas. Une taxonomie ajoutée récemment sera active par défaut.
4. Cliquez sur **OK** pour terminer. Les packages nouvellement ajoutés seront affichés dans le volet des Packages de taxonomie du dialogue des Options (*première capture d'écran ci-dessus*).

Notez les points suivants :

- Si vous souhaitez ajouter un package supplémentaire à la taxonomie, procédez comme suit : Sélectionnez la taxonomie dans le dialogue des Packages de taxonomie XBRL (*capture d'écran ci-dessus*), puis ajoutez le/s package/s supplémentaire/s via le bouton **Ajouter Packages**. Les packs ajoutés seront affichés dans le deuxième niveau de cette taxonomie.
- Lorsqu'un pack de taxonomie est sélectionné dans la liste dans le volet supérieur du dialogue Packs de taxonomie XBRL, ses détails (y compris son emplacement hors ligne) sont affichés dans le volet inférieur du dialogue (*voir capture d'écran ci-dessus*).
- Pour désactiver une taxonomie, décocher sa case. Si vous désactivez une taxonomie, ses fichiers de catalogue ne seront pas utilisés. Une désactivation est utile si, par exemple, vous souhaitez passer entre deux versions d'une taxonomie.
- Vous pouvez supprimer un pack en le sélectionnant et en cliquant sur **Supprimer**.

- Les applications Altova suivantes prennent en charge l'Enregistrement de Pack de Taxonomie : XMLSpy, MapForce et StyleVision. Le pack de taxonomie est commun à toutes ses applications. Si vous éditez la liste dans une application, la liste modifiée sera également affichée dans d'autres applications. Si vous éditez la liste de pack dans une application et qu'une autre application est ouverte au même moment, l'autre application affichera une alerte vous demandant si vous souhaitez recharger la liste de pack pour refléter la modification.

Attention : Les catalogues de package peuvent rediriger vers des ressources incompatibles

Une ressource pointée par le/s fichier/s de catalogue d'un pack actif sera utilisé pour toutes les opérations StyleVision qui nécessitent cette ressource. Un exemple d'une telle ressource serait le schéma XML, qui est utilisé à la fois pour la validation XML et la validation XBRL. Si la ressource offline localisée par le fichier catalog du package est incompatible avec votre environnement existant, des erreurs peuvent provenir. Dans ce cas, désactivez le pack de taxonomie et contactez les créateurs du pack avec l'information d'erreur.

Options réseau

La section **Réseau** (voir la capture d'écran ci-dessous) vous permet de configurer les paramètres de proxy de réseau.

Réseau

Adresse IP

☐ Préférer adresses IPv6

Délai d'expiration

☒ Délai d'expiration du transfert: 40 s

☒ Délai d'expiration de la phase de connexion: 300 s

Certificat

☒ Vérifier le certificat serveur

☒ Vérifier l'identité du serveur TLS/SSL

Adresses IP

Lorsque les noms d'hôte résolvent plus d'une adresse dans les réseaux mixtes IPv4/IPv6, sélectionner cette option fait que les adresses IPv6 sont utilisées. Si l'option n'est pas sélectionnée dans de tels environnements, alors les adresses IPv4 sont utilisées.

Délai d'expiration

- Délai d'expiration du transfert** : Si cette limite est atteinte pour deux packs de données consécutifs d'un transfert (envoyés ou reçus), alors le transfert entier est abandonné. Les valeurs peuvent être spécifiées en secondes [s] ou millisecondes [ms], avec le défaut étant 40 secondes. Si l'option n'est pas sélectionnée, alors il n'y a pas de limite de temps pour abandonner un transfert.
- Délai d'expiration de la phase de connexion** : Il s'agit de la limite de temps au sein de laquelle la connexion doit être établie, y compris le temps pris pour les négociations de sécurité. Les valeurs

peuvent être spécifiées en secondes [s] ou millisecondes [ms], avec le défaut étant 300 secondes. Ce délai d'expiration ne peut être désactivé :

Certificat

- *Vérifier le certificat de serveur TLS/SSL* : Si sélectionné, alors l'authenticité du certificat de serveur est vérifiée en contrôlant la chaîne de signatures numériques jusqu'à ce qu'un certificat racine de confiance est atteint. Cette option est activée par défaut. Si cette option n'est pas sélectionnée, alors la communication n'est pas sécurisée, et les attaques (par exemple, une attaque « man-in-the-middle ») ne serait pas détectée. Notez que cette option ne vérifie pas que le certificat est en fait pour le serveur avec lequel il communique. Pour permettre une sécurité entière, les deux certificats et l'identité doivent être vérifiés (*voir la prochaine option*).
- *Vérifier l'identité de serveur TLS/SSL* : Si sélectionné, alors le certificat de serveur est vérifié pour appartenir au serveur avec lequel nous voulons communiquer. Ceci est fait en vérifiant que le nom de serveur dans l'URL est le même que le nom dans le certificat. Cette option est activée par défaut. Si cette option n'est pas sélectionnée, alors l'identité du serveur n'est pas vérifiée. Notez que cette option n'active pas la vérification du certificat du serveur. Pour permettre une sécurité entière, les deux certificats et l'identité doivent être vérifiés (*voir l'option précédente*).

Options Proxy de réseau

La section *Proxy de réseau* vous permet de configurer des paramètres de proxy personnalisés. Ces paramètres ont une incidence sur la manière dont l'application se connecte à Internet (par exemple, pour une validation XML). Par défaut, l'application utilise les paramètres proxy du système, dans la plupart des cas, vous n'aurez donc pas à changer les paramètres de proxy. Si vous souhaitez, toutefois, définir un proxy réseau alternatif, dans la zone de liste de *configuration Proxy*, sélectionnez *Automatic* ou *Manual* pour configurer les paramètres en conséquence.

Note : Les paramètres de proxy de réseau sont partagés parmi toutes les applications de Altova MissionKit. Donc, si vous modifiez les paramètres dans une application, toutes les applications de MissionKit en seront touchées.

Utiliser les paramètres de proxy de système

Utilise les paramètres Internet Explorer (IE) configurables par le biais des paramètres de proxy du système. Effectue également une requête des paramètres configurés avec `netsh.exe winhttp`.

Configuration de proxy automatique

Les options suivantes sont possibles :

- *Paramètres auto-détection* : Consulte un script WPAD (`http://wpad.LOCALDOMAIN/wpad.dat`) par le biais de DHCP ou DNS, et utilise ce script pour une configuration proxy.
- *URL de script* : Spécifie une URL HTTP dans un script configuration-auto-proxy (`.pac`) qui doit être utilisé pour cette configuration de proxy.
- *Recharger* : Réinitialise et recharge la configuration automatique de proxy actuelle. Cette action requiert Windows 8 ou plus, et peut prendre jusqu'à 30 sec avant de prendre effet.

Configuration de proxy manuelle

Spécifier manuellement le nom d'hôte et le port entièrement qualifiés pour les proxies des protocoles respectifs. Un schéma pris en charge peut être inclus dans le nom d'hôte (par exemple : `http://hostname`). Il n'est pas exigé que le schéma soit le même que le protocole respectif si le proxy prend en charge le schéma.

Proxy de réseau

Configuration du proxy **Manuel** ▼

Proxy HTTP Port **0**

☐ Utiliser ce serveur proxy pour tous les protocoles

Proxy SSL Port **0**

Pas de Proxy pour

☐ Ne pas utiliser le serveur de proxy pour les adresses locales

Paramètres de proxy actuels

Tester URL

(en utilisant l'URL test http://www.example.com)
Sans utiliser de proxy.

Les options suivantes sont possibles :

- *Proxy HTTP* : Utilise le nom d'hôte spécifié et le port pour le protocole HTTP. Si *Utiliser le serveur proxy pour tous les protocoles* est sélectionné, alors le proxy HTTP spécifié est utilisé pour tous les protocoles.

- *Proxy SSL* : Utilise le nom d'hôte spécifié et le port pour le protocole SSL.
- *Pas de proxy pour* : Une liste séparée par point-virgule (;) de nom d'hôtes entièrement qualifiés, de noms de domaine, ou d'adresses IP pour des hôtes qui doivent être utilisés sans un proxy. Les adresses IP ne doivent pas être abrégées et les adresses IPv6 doivent être entourées de crochets (par exemple : [2606:2800:220:1:248:1893:25c8:1946]). Les noms de domaine doivent commencer avec un point (par exemple : .example.com).
- *Ne pas utiliser le serveur proxy pour les adresses locales* : Si cochées, ajoute <local> à la liste *Pas de proxy pour*. Si cette option est sélectionnée, les éléments suivants n'utiliseront pas le proxy : (i) 127.0.0.1, (ii) [::1], (iii) tous les noms d'hôte ne contenant pas de point (.).

Note : Si un serveur proxy a été défini et que vous voulez déployer une de mappage sur [Altova FlowForce Server](#), vous devez sélectionner l'option *Ne pas utiliser le serveur de proxy pour les adresses locales*.

Paramètres de proxy actuels

Fournit un journal verbeux de la détection de proxy. Il peut être réinitialisé avec la touche **Réinitialiser** située à droite du champ *Tester URL* (par exemple, en changeant l'URL de test, ou lorsque les paramètres de proxy ont été modifiés).

- *URL test* : Une URL test peut être utilisée pour voir quel proxy est utilisé pour cette URL spécifique. Aucun E/S n'est effectué avec cette URL. Ce champ ne doit pas être vide si configuration-auto-proxy est utilisé (soit par le biais de *Utiliser paramètres de proxy de système* soit *Configuration proxy automatique*).

MobileTogether Design

Les options répertoriées ci-dessous sont disponibles pour la conversion de fichiers SPS en fichiers MobileTogether Design (MTD). (Ces conversions sont effectuées via la commande [Exporter en tant que fichier MobileTogether Design](#) ¹⁰³¹).

- Le texte statique et le texte au niveau du paragraphe qui contiennent un formatage en ligne (par exemple, un élément de paragraphe qui contient un élément en gras ou en italique) sont convertis par défaut en un seul libellé MTD, où le texte aura le formatage du texte au niveau du bloc. Vous pouvez toutefois définir une option pour diviser ce type de texte (texte au niveau du bloc avec formatage en ligne) en plusieurs libellés MTD, où chaque libellé a le formatage qui correspond au fragment de texte d'origine.
- Si le SPS comporte une condition avec des branches, la conversion en MTD convertira par défaut toutes les branches de la condition et les positionnera les unes sous les autres dans le document MTD. Vous pouvez éventuellement choisir de supprimer la conversion de la condition (et de toutes ses branches).

Options Java

Dans l'onglet *Java* (voir la capture d'écran ci-dessous), vous pouvez saisir en option un chemin vers une Java VM (Machine Virtuelle) sur votre système de fichier. Veuillez noter que le fait d'ajouter un chemin Java VM personnalisé n'est pas toujours nécessaire. Par défaut, StyleVision tente de détecter le chemin Java VM automatiquement en lisant (dans cet ordre) le registre Windows et la variable d'environnement JAVA_HOME. Le chemin personnalisé ajouté dans ce dialogue prendra la priorité sur tout autre chemin Java VM détecté automatiquement.

Vous devrez éventuellement ajouter un chemin Java VM personnalisé, par exemple si vous utilisez une machine virtuelle Java qui ne possède pas de programme d'installation et ne crée pas d'entrées de registre (par exemple, OpenJDK d'Oracle). Vous pourrez également définir ce chemin si vous souhaitez contourner, pour

une raison quelconque, tout chemin Java VM détecté automatiquement par StyleVision.

Emplacement de bibliothèque Java VM

Chemin vers jvm.dll:

E.g., C:\Program Files (x86)\Java\jdk-11.0.9\bin\server\jvm.dll

Parcourir...

Laisser le champ vide pour la détection automatique du JVM.

Important : La version Java bit doit être la même que celle de l'application Altova (32-bit).

Note : Si la machine virtuelle Java a déjà été lancée dans le cadre de l'instance d'application actuelle, les changements effectués au niveau de l'emplacement de VM ne prendront effet qu'une fois l'application redémarrée.

Veuillez noter les points suivants :

- Le chemin Java VM est partagé entre les applications de desktop (pas serveur) Altova. Par conséquent, si vous le modifiez dans une application, il s'appliquera automatiquement à toutes les autres applications Altova.
- Le chemin doit pointer vers le fichier `jvm.dll` provenant du répertoire `\bin\server` ou `\bin\client`, par rapport au répertoire sur lequel le JDK a été installé.
- La plateforme StyleVision (32-bit, 64-bit) doit être la même que celle du JDK.
- Une fois avoir modifié le chemin Java VM, vous devrez éventuellement redémarrer StyleVision pour que les nouveaux paramètres prennent effet.

La modification du chemin Java VM touche les zones suivantes :

- Connectivité JDBC
- Fonctions d'extension Java pour XSLT/XPath
- Prise en charge du code-barres

Aide

StyleVision fournit de l'Aide (le manuel utilisateur) en deux formats :

- Aide en ligne, sous format HTML, qui est disponible sur le site web d'Altova. Afin d'accéder à l'Aide en ligne, vous aurez besoin d'un accès Internet.
- Un fichier Aide sous format PDF, est installé sur votre machine quand vous installez StyleVision. Il est appelé `StyleVision.pdf` et est situé dans le dossier d'application (dans le dossier de fichiers de programme). Si vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez toujours ouvrir ce fichier Aide enregistré localement.

L'option Aide (*capture d'écran ci-dessous*) vous permet de sélectionner lequel des deux formats s'ouvre quand vous cliquez sur la commande **Aide (F1)** dans le menu **Aide**.

Aide

- ☐ Utiliser [Altova Online Help](#)
- ☒ Utiliser [le fichier d'aide enregistré localement sur votre disque](#)

Vous pouvez modifier cette option à tout moment pour la nouvelle sélection. Les liens dans cette section (*voir capture d'écran ci-dessus*) ouvre le format Aide respectif.

17.15 Menu Fenêtre

Le **menu Fenêtre** contient des commandes permettant de spécifier comment les fenêtres StyleVision doivent être affichées dans l'interface graphique.

Cascade, Mosaïque horizontale/verticale

La commande **Cascade** arrange les fenêtres de document de telle façon qu'elles sont décalées en séquence de l'arrière vers l'avant.

Les **Mosaïque horizontale** et **Mosaïque verticale** arrangent les fenêtres de documents ouverts et non minimisés pour qu'elles soient redimensionnées en mosaïques qui sont toutes visibles dans la fenêtre d'application.

Pour maximiser une fenêtre, cliquez sur le bouton Maximiser de cette fenêtre.

Thèmes

StyleVision vous offre un choix des trois thèmes recensés ci-dessous. Lorsque vous sélectionnez un thème, il est appliqué immédiatement.

- Classique (le défaut)
- Clair
- Sombre

Liste de fenêtres actuellement ouvertes

Toutes les fenêtres de document actuellement ouvertes sont répertoriées au bas du menu **Fenêtre** par nom de document, la fenêtre active étant cochée. Pour activer une autre fenêtre, cliquez sur le nom de la fenêtre que vous souhaitez activer. Cette liste affiche toutes les fenêtres actuellement ouvertes et vous permet de passer rapidement de l'une à l'autre. Vous pouvez également utiliser les raccourcis clavier **CTRL+Tab** ou **CTRL+F6** pour parcourir les fenêtres ouvertes.

Dialogue Fenêtre

Tout en bas de la liste des fenêtres ouvertes se trouve une entrée pour le dialogue **Fenêtres**. Cliquez sur cette entrée pour ouvrir le dialogue Fenêtres, qui affiche une liste de toutes les fenêtres ouvertes par nom de fichier et fournit des commandes de boutons qui peuvent être appliquées à la ou aux fenêtres sélectionnées. (Une fenêtre est sélectionnée en cliquant sur son nom de fichier. Utilisez la touche **Ctrl** ou la touche **Maj** pour sélectionner plusieurs fichiers.)

Les commandes suivantes sont disponibles :

- *Activer* : rend le fichier sélectionné actif et ferme le dialogue.
- *OK* : ferme le dialogue.
- *Enregistrer* : enregistre le ou les fichiers sélectionnés.
- *Fermer la ou les fenêtres* : ferme le ou les fichiers sélectionnés.
- *Cascade, Mosaïque horizontale, Mosaïque verticale* : organise les fenêtres sélectionnées selon la commande choisie. Ces commandes seront désactivées si un seul fichier est sélectionné.
- *Réduire* : réduit la ou les fenêtres du ou des fichiers sélectionnés.

17.16 Menu Aide

Le menu **Aide** contient des commandes permettant d'accéder au manuel d'aide à l'écran de StyleVision, des commandes fournissant des informations sur StyleVision et des liens vers les pages d'assistance du site web d'Altova. Le menu Aide contient également le [dialogue Inscription](#) ¹¹⁵⁵ qui vous permet de saisir votre clé de licence une fois que vous avez acheté le produit.

La description des commandes du menu **Aide** est organisée en plusieurs sous-sections :

- [Aide](#) ¹¹⁵⁵
- [Activation, Bon de commande, Inscription, Mises à jour](#) ¹¹⁵⁵
- [Autres commandes](#) ¹¹⁵⁹

17.16.1 Aide

La commande **Aide (F1)** ouvre la documentation d'Aide de l'application (son manuel utilisateur). Par défaut, l'Aide en ligne sous le format HTML sur le site web d'Altova sera ouvert.

Si vous n'avez pas d'accès Internet ou ne voulez pas, pour une raison ou une autre, accéder à l'Aide en ligne, vous pouvez utiliser la version du manuel utilisateur stockée localement. La version locale est un fichier PDF appelé `StyleVision.pdf` qui est stocké dans le dossier d'application (dans le dossier des fichiers de programme).

Si vous voulez changer le format par défaut pour ouvrir (Aide en ligne ou PDF local), faites-le dans la section Aide du dialogue des Options (commande de menu **Outils | Options**).

17.16.2 Activation, Bon de commande, Inscription, Mises à jour

☐ Activation logiciel

Mettre sous licence votre produit

Après avoir téléchargé votre logiciel de produits Altova, vous pourrez acquérir une licence - ou l'activer - en utilisant soit une clé d'évaluation gratuite ou en achetant une clé de licence permanente.

- **Licence d'évaluation gratuite.** Lorsque vous lancez le logiciel pour la première fois après l'avoir téléchargé et installé, le dialogue **Activation du logiciel** s'ouvrira. Vous y trouverez un bouton pour demander une licence d'évaluation gratuite. Cliquez dessus pour obtenir votre licence. Quand vous cliquez sur ce bouton, votre ID de l'appareil sera hashé et envoyé à Altova via HTTPS. L'information liée à la licence sera envoyée à l'appareil via une réponse HTTP. Si la licence est créée avec succès, un dialogue à cet effet apparaîtra dans votre application d'Altova. En cliquant **OK** dans ce dialogue, le logiciel sera activé pour une période de 30 jours **sur cet appareil particulier**.
- **Clé de licence permanente.** Le dialogue **Activation du logiciel** contient un bouton pour acheter une clé de licence permanente. Cliquer sur ce bouton pour vous rendre à la boutique en ligne d'Altova, où vous pourrez acheter une clé de licence permanente pour votre produit. Votre licence vous sera envoyée par e-mail sous forme d'un fichier de licence contenant vos données de

licence.

Il existe trois types de licences permanentes : *installée*, *utilisateur simultané*, et *utilisateur nommé*. Une licence installée déverrouille le logiciel sur un seul ordinateur. Si vous achetez une licence installée pour N ordinateurs, la licence permettra une utilisation du logiciel sur jusqu'à N ordinateurs. Une licence utilisateur concomitant pour N utilisateurs concomitants permet à N utilisateurs d'exécuter le logiciel simultanément. (Le logiciel peut être installé sur 10 N ordinateurs.) Une licence utilisateur nommé autorise un utilisateur spécifique d'utiliser le logiciel sur jusqu'à 5 ordinateurs différents. Pour activer votre logiciel, cliquer sur **Charger une Nouvelle licence**, et, dans le dialogue qui apparaît, chercher ou saisir le chemin vers le fichier de licence et cliquer sur **OK**.

Note : En ce qui concerne les licences utilisateurs multiples, chaque utilisateur sera invité à saisir son nom dans le champ Nom.

Votre e-mail de licence et les différents moyens de mise sous licence de votre produit Altova (activation) à votre disposition

L'e-mail de licence que vous avez reçu de la part d'Altova contiendra votre fichier de licence en pièce jointe. Le fichier de licence a une extension de fichier `.altova_licenses`.

Pour activer votre produit Altova, vous pouvez choisir une des étapes suivantes :

- Enregistrez le fichier de licence (`.altova_licenses`) vers un emplacement approprié, double-cliquez sur le fichier de licence, saisissez tout détail requis dans le dialogue qui apparaît, et terminez en cliquant sur **Appliquer clés**.
- Enregistrez le fichier de licence (`.altova_licenses`) vers un emplacement approprié. Dans votre produit Altova, sélectionnez la commande de menu **Aide | Activation Logiciel**, puis **Télécharger une nouvelle licence**. Chercher ou saisir le champ vers le fichier de licence, et cliquer sur **OK**.
- Enregistrez le fichier de licence (`.altova_licenses`) vers un emplacement approprié et chargez-le depuis cet emplacement vers le pool de licences de votre [Altova LicenseServer](#). Vous pouvez ensuite : (i) acquérir la licence depuis votre produit Altova via le dialogue d'Activation du logiciel du produit (*voir ci-dessous*) ou (ii) attribuer la licence au produit depuis l'Altova LicenseServer. *Pour plus d'informations concernant la mise sous licence via LicenseServer, lire le reste de cette rubrique.*

Le dialogue **Activation du logiciel** (*capture d'écran ci-dessous*) peut être accédé à tout moment en cliquant sur la commande **Aide | Activation du logiciel**.

Activer votre logiciel

Vous pouvez activer le logiciel en inscrivant le dialogue Activation du logiciel ou en enregistrant la licence par le biais du [Serveur de licence Altova](#) (*voir les détails ci-dessous*).

- *Enregistrant la licence dans le dialogue d'Activation du logiciel.* Dans le dialogue, cliquez sur **Charger une Nouvelle Licence**, puis cherchez et sélectionnez le fichier de licence. Cliquez sur **OK** pour confirmer le chemin vers le fichier de licence et confirmez toutes les données que vous avez saisies (votre nom dans le cas de licences multi-utilisateur). Terminez en cliquant **Enregistrer**.

- Mise sous licence par le biais du Serveur de licence Altova sur votre réseau :** Pour acquérir une licence par le biais d'un Altova LicenseServer sur votre réseau, cliquez sur **Utiliser Altova LicenseServer**, situé en bas du dialogue **Activation du logiciel**. Choisissez l'appareil sur lequel le LicenseServer que vous souhaitez utiliser a été installé. Veuillez noter que l'auto-découverte des License Servers fonctionne par le biais d'une diffusion envoyée sur le LAN. Puisque les diffusions sont limitées à un sous-réseau, License Server doit se trouver sur le même sous-réseau que l'appareil client pour la découverte automatique afin de fonctionner. Si elle ne fonctionne pas, saisissez le nom du serveur. L'Altova LicenseServer doit disposer d'une licence pour votre produit Altova dans son pool de licence. Si une licence est disponible dans le pool de LicenseServer, cela sera indiqué dans le dialogue d'**Activation du logiciel** (la capture d'écran ci-dessous affiche le dialogue dans Altova XMLSpy). Cliquez sur **Enregistrer** pour acquérir la licence.

Altova XMLSpy Enterprise Edition 2018 rel. 2 Activation du logiciel

Merci d'avoir choisi Altova XMLSpy Enterprise Edition 2018 rel. 2 et bienvenue dans le processus d'activation du logiciel. Vous pouvez visionner votre licence acquise ou sélectionner un Altova LicenseServer qui vous fournira une licence. (NOTE : Pour utiliser ce logiciel vous devez disposer d'une licence via Altova LicenseServer ou d'un code-clé de licence valide d'Altova.)

Si vous ne souhaitez pas utiliser Altova LicenseServer, cliquer ici pour saisir un code-clé Saisir un code-clé

Pour activer votre logiciel, veuillez saisir ou sélectionner le nom du Altova LicenseServer sur votre réseau.

Altova LicenseServer : ➤

☒ Une licence vous a déjà été attribuée sur LicenseServer sous VIEPDEV02.vie.altova.com.

Nom	
Société	Altova GmbH
Nbr d'utilisateurs	50
Type de licence	simultané
Expire dans	199
KSM	199 jours restants

Retourner Licence
Extraire la licence
Copier code de support
Enregistrer
Fermer

Connecté à Altova LicenseServer sous VIEPDEV02.vie.altova.com

Une fois qu'une licence spécifique aux appareils (aka installée) a été acquise depuis LicenseServer, elle ne peut pas être retournée au LicenseServer pour une période de sept jours. Après cette période, vous pouvez rendre la licence installée (cliquer sur **Retourner licence**) de manière à ce que la licence puisse être acquise depuis LicenseServer par un autre client. (Néanmoins, un administrateur de LicenseServer peut annuler l'attribution à tout moment d'une licence acquise par le biais de la Web UI du LicenseServer). Veuillez noter qu'un renvoi de la licence n'est applicable qu'aux seules licences sur appareil installées, pas aux licences concurrentes.

Extraire la licence

Vous pouvez consulter une licence du pool de licence pour une période de jusqu'à 30 jours pour que la licence puisse être stockée sur l'appareil de produit. Cela vous permet de travailler hors ligne, ce qui peut être utile, par exemple, si vous souhaitez travailler dans un environnement où vous ne pourrez pas accéder à votre Altova LicenseServer (par exemple, si votre produit Altova est installé sur un ordinateur portable et que vous vous trouvez en déplacement). Tant que la licence

est extraite, LicenseServer affiche la licence comme étant utilisée ; elle ne peut donc pas être utilisée par une autre machine. La licence passe automatiquement à l'état d'archivage lorsque la période d'extraction expire. En alternative, une licence extraite peut être archivée à tout moment par le biais du bouton **Archiver** du dialogue d'**Activation du logiciel**.

Pour extraire une licence, procédez comme suit : (i) dans le dialogue d'**Activation du logiciel**, cliquez sur **Extraire licence** (*voir la capture d'écran ci-dessus*); (ii) dans le dialogue d'**extraction de la licence** qui apparaît, sélectionnez la période d'extraction que vous souhaitez et cliquez sur **Extraire**. La licence sera extraite. Après avoir extrait la licence, deux choses se produisent : (i) Le dialogue d'**Activation du logiciel** affichera les informations d'extraction, y compris l'heure à laquelle l'extraction expirera, (ii) le bouton **Extraire licence** dans le dialogue se transforme en un bouton **Archiver**. Vous pouvez archiver la licence à nouveau à tout moment en cliquant sur **Archiver**. Étant donné que la licence passe automatiquement au statut Archiver à l'issue de la période d'extraction, assurez-vous que la période d'extraction que vous avez choisie couvre bien la période pendant laquelle vous travaillerez hors ligne.

Si la licence étant extraite est une licence Utilisateur Installée ou licence Utilisateur Concurrent, alors la licence est extraite vers l'appareil et disponible à l'utilisateur qui a extrait la licence. Si la licence extraite est une Licence Utilisateur Nommée, alors la licence est extraite dans le compte Windows de l'utilisateur nommé. Le check-out de licence fonctionnera pour les appareils virtuels, mais pas pour le desktop virtuel (dans un VDI). Notez que quand une licence Utilisateur Nommée est extraite, les données à identifier ce check-out de licence sont stockées dans le profil utilisateur. Pour que le check-out de licence fonctionne, le profil d'utilisateur doit être stocké sur un appareil local qui sera utilisé pour le travail hors ligne. Si le profil de l'utilisateur est stocké à un emplacement non-local (tel que « file-share »), alors le checkout sera rapporté comme invalide quand l'utilisateur tente de démarrer l'application Altova.

Les check-in de licence doivent être de la même version majeure du produit d'Altova pour lequel la licence a été extraite. Donc assurez-vous d'archiver une licence avant que vous ne mettiez à jour votre produit d'Altova à la prochaine version majeure.

Note : afin de pouvoir effectuer des extractions de licence, la fonction d'extraction doit être activée sur le LicenseServer. Si la fonction n'a pas été activée, vous recevrez un message d'erreur à cet effet lorsque vous essayez de faire le « check out ». Dans ce cas, veuillez contacter votre administrateur de LicenseServer.

Copier code de support

Cliquer sur **Copier code de support** pour copier des détails de licence dans le presse-papiers. Il s'agit des données que vous devrez fournir en cas de demande d'assistance avec le [formulaire d'assistance en ligne](#).

Altova LicenseServer offre aux administrateurs IT un aperçu en temps réel de toutes les licences Altova sur un réseau, avec les détails de chaque licence, ainsi que les attributions clients et l'utilisation client des licences. L'avantage d'utiliser LicenseServer réside donc dans les fonctions administratives qu'il offre pour la gestion de licence à large volume d'Altova. Altova LicenseServer est disponible gratuitement depuis le [site web Altova](#). Pour plus d'informations concernant Altova LicenseServer et la mise sous licence par le biais d'Altova LicenseServer, voir la [documentation Altova LicenseServer](#).

Formulaire de commande

Lorsque vous êtes prêt pour commander une version de licence du produit de logiciel, vous pouvez soit utiliser la touche **Acheter une clé de licence permanente** dans le dialogue **Activation du logiciel** (*voir*

la section précédente) ou la commande **Formulaire de commande** pour continuer vers la boutique en ligne Altova sécurisée.

☐ Inscription

Ouvre la page d'enregistrement du produit Altova dans un onglet de votre navigateur. L'enregistrement de votre logiciel Altova vous aidera à vous assurer de toujours rester à jour avec les dernières informations du produit.

☐ Vérifier les mises à jour

Contrôle sur le serveur Altova si une version plus récente que la vôtre est actuellement disponible et, dans l'affirmative, affiche un message approprié.

17.16.3 Autres commandes

☐ Centre de support

Ouvre le formulaire d'assistance sur le site Web d'Altova, où vous pouvez soumettre une demande d'assistance.

☐ Télécharger les composants et les outils gratuits

Un lien menant au Centre de téléchargement des composants Altova sur Internet. À partir de là, vous pouvez télécharger une variété de logiciels complémentaires à utiliser avec des produits Altova. Ces logiciels vont de processeurs XSLT et XSL-FO à des Plateformes de serveur d'application. Les logiciels disponibles dans le Centre de téléchargement des composants sont généralement gratuits.

☐ StyleVision sur Internet

Un lien menant au [site web Altova](#) sur Internet. Vous pouvez en apprendre plus sur StyleVision, les technologies et produits liés le [site web Altova](#).

☐ À propos de StyleVision

Affiche la fenêtre d'accueil et le numéro de version de votre produit. Si vous utilisez la version 64-bit de StyleVision, cela est indiqué par le suffixe (x64) placé après le nom de l'application. Il n'y a pas de suffixe pour la version 32-bit.


18 Référence du programmeur

StyleVision est un serveur d'automatisation. Cela signifie qu'il s'agit d'une application qui expose des objets programmables aux autres applications (appelées Clients d'automatisation). Un client d'automatisation peut accéder directement aux objets et la fonctions mis à disposition du serveur d'automatisation. Ceci est avantageux pour un Client d'automatisation car il peut utiliser la fonction de StyleVision. Par exemple, un Client d'automatisation peut générer un fichier XSLT depuis un SPS via StyleVision. Pour cette raison, les développeurs peuvent améliorer leurs applications en utilisant la fonction toute prête de StyleVision.

Les objets programmables de StyleVision sont mis à la disposition des Clients d'automatisation vis l'API de **StyleVision**, qui est une COM API. Une description complète de tous les objets disponibles est fournie dans sa [documentation](#).

18.1 Scripting Editor

Scripting Editor is a development environment built into StyleVision from where you can customize the functionality of the Authentic View with the help of JScript or VBScript scripts. For example, you can add a new toolbar button that performs a custom task such as text formatting, or you can have StyleVision display a notification message box each time when an action is taken in the Authentic View. To make this possible, you create scripting projects—files with .asprj extension (Altova Scripting Project).



Scripting Editor

Scripting projects are portable; you can create them as part of the .sps (StyleVision Power Stylesheet) file. An Altova application that consumes the .sps file will be able to execute the macros inside the project—this can be not only StyleVision, but also XMLSpy or Authentic Desktop.

Scripting Editor requires .NET Framework 2.0 or later to be installed before StyleVision is installed.

18.1.1 Creating a Scripting Project


All scripts and scripting information created in the Scripting Editor are stored in Altova Scripting styleclass="Code Bold" (.asprj files). A scripting project may contain macros, application event handlers, and forms (which can have their own event handlers). In addition, you can add global variables and functions to a "Global Declarations" script—this makes such variables and functions accessible across the entire project. To start a new project:

1. Create or open the .sps file that the scripting project should be part of.
2. Do one of the following:
 - On the **Authentic** menu, click **Authentic Scripts**.
 - Click the **Design** tab at the base of the main window, and then select **Authentic Script**.

Each .sps file can have a single scripting project assigned to it. To open an existing scripting project associated with an .sps file, follow the same instructions as above. This opens the Scripting Editor window. As you edit the scripting project, you can temporarily save changes in memory, by clicking the **Save** button at the base of Scripting Editor . To save the scripting project to disk, first click **Save & Close** in Scripting Editor, and then save the .sps file.

The languages supported for use in a scripting project are JScript and VBScript (not to be confused with Visual Basic, which is not supported). These scripting engines are available by default on Windows and have no special requirements to run. You can select a scripting language as follows:

1. Right-click the **Project** item in the upper-left pane, and select **Project settings** from the context menu.
2. Select a language (JScript or VBScript), and click **OK**.



From the Project settings dialog box above, you can also change the target .NET Framework version. This is typically necessary if your scripting project requires features available in a newer .NET Framework version. Note that any clients using your scripting project will need to have the same .NET Framework version installed (or a later compatible version).

By default, a scripting project references several .NET assemblies, like `System`, `System.Data`, `System.Windows.Forms`, and others. If necessary, you can import additional .NET assemblies, including assemblies from .NET Global Assembly Cache (GAC) or custom .dll files. You can import assemblies as follows:


1. Statically, by adding them manually to the project. Right-click **Project** in the top-left pane, and select **Add .NET Assembly** from the context menu.
2. Dynamically, at runtime, by calling the `CLR.LoadAssembly` ¹¹⁷⁶ command from the code.

The next sections focus on the parts that your scripting project may need: global declarations, macros, forms, and events. For further information about scripting and examples of scripting projects, see [Authentic Scripting](#)⁹⁴².

18.1.1.1 Overview of the Environment

The Scripting Editor consists of the following parts:

- Toolbar
- Project pane
- Properties pane
- Main window
- Toolbox



The scripting project is saved when you save the .sps file of which the scripting project is part of. The **Save** button illustrated above creates only a temporary in-memory copy.

Toolbar

The toolbar includes the **Undo (Ctrl+Z)** and **Redo (Ctrl+Y)** commands and editor commands (**Copy**, **Cut**, **Delete**, **Paste**). When editing source code, the **Find** and **Replace** commands are additionally available, as well as the **Print** command.

Project pane

The project pane helps you view and manage the structure of the project. A scripting project consists of several components that can work together and may be created in any order:

- A *"Global Declarations"* script. As the name suggests, this script stores information available globally across the project. You can declare in this script any variables or functions that you need to be available in all forms, event handler scripts, and macros.
- *Forms*. Forms are typically necessary to collect user input, or provide some informative dialog boxes. A form is invoked by a call to it either within a function (in the Global Declarations script) or directly in a macro.
- *Events*. The "Events" folder displays StyleVision application events provided by the COM API. To write a script that will be executed when an event occurs, double-click any event, and then type the handling code in the editor. The application events should not be confused with form events; the latter are handled at form level, as further detailed below.
- *Macros*. A macro is a script that can be invoked either on demand from a context menu or be executed automatically when StyleVision starts. Macros do not have parameters or return values. A macro can access all variables and functions declared in the Global Declarations script and it can also display forms.

Right-click any of the components to see the available context menu commands and their shortcuts. Double-click any file (such as a form or a script) to open it in the main window.

The toolbar buttons provide the following quick commands:



New macro

Adds a new macro to the project, in the **Macros** directory.



New form

Adds a new form to the project, in the **Forms** directory.

Properties pane

The Properties pane is very similar to the one in Visual Studio. It displays the following:

- Form properties, when a form is selected
- Object properties, when an object in a form is selected
- Form events, when a form is selected
- Object events, when an object in a form is selected

To switch between the properties and events of the selected component, click the **Properties**  or **Events**  buttons, respectively.

The **Categorized**  and **Alphabetical**  icons display the properties or events either organized by category or organized in ascending alphabetical order.

When a property or event is selected, a short description of it is displayed at the bottom of the Properties pane.


Main window

The main window is the working area where you can enter source code or modify the design of the form. When editing forms, you can work in two tabs: the **Design** tab and the **Source** tab. The **Design** tab shows the layout of the form, while the **Source** tab contains the source code such as handler methods for the form events.

The source code editor provides code editing aids such as syntax coloring, source code folding, highlighting of starting and ending braces, zooming, autocompletion suggestions, bookmarks.

Autocompletion suggestions

JScript and VBScript are untyped languages, so autocompletion is limited to COM API names and StyleVision built-in [commands](#)¹¹⁷³. The full method or property signature is shown next to the autocompletion entry helper.



Placing the mouse over a known method or property displays its signature (and documentation if available), for example:

The auto-completion entry helper is normally shown automatically during editing, but it can also be obtained on demand by pressing **Ctrl+Space**.

Bookmarks

- To set or remove a bookmark, click inside a line, and then press **Ctrl+F2**
- To navigate to the next bookmark, press **F2**
- To navigate to the previous bookmark, press **Shift+F2**
- To delete all bookmarks, press **Ctrl+Shift+F2**

Zooming in/out

- To zoom in or out, hold the **Ctrl** key pressed and then press the "+" or "-" keys or rotate the mouse wheel.

Text view settings

To trigger text settings, right-click inside the editor, and select **Text View Settings** from the context menu.

Font settings

To change the font, right-click inside the editor, and select **Text View Font** from the context menu.

Toolbox

The Toolbox contains all the objects that are available for designing forms, such as buttons, text boxes, combo boxes, and so on.

To add a Toolbox item to a form:

1. Create or open a form and make sure that the **Design** tab is selected.
2. Click the Toolbox object (for example, **Button**), and then click at the location in the form where you wish to insert it. Alternatively, drag the object directly onto the form.

Some objects such as `Timer` are not added to the Form but are created in a tray at the bottom of the main window. You can select the object in the tray and set properties and event handlers for the object from the Properties pane. For an example of handling tray components from the code, see [Handling form events](#)¹¹⁶⁸.

You can also add registered ActiveX controls to the form. To do this, right-click the Toolbox area and select **Add ActiveX Control** from the context menu.

18.1.1.2 Global Declarations

The "Global Declarations" script is present by default in any scripting project; you do not need to create it explicitly. Any variables or functions that you add to this script are considered global across the entire project. Consequently, you can refer to such variables and functions from any of the project's macros and events. The following is an example of a global declarations script that imports the `System.Windows.Forms` namespace into the project. To achieve that, the code below invokes the `CLR.Import` command built into Scripting Editor.

```
// import System.Windows.Forms namespace for all macros, forms and events:  
CLR.Import( "System.Windows.Forms" );
```

Note: Every time a macro is executed or an event handler is called, the global declarations are re-initialized.

18.1.1.3 Macros

Macros are scripts that contain JScript (or VBScript, depending on your project's language) statements, such as variable declarations and functions.

If your projects should use macros, you can add them as follows: right-click inside the Project pane, select **Add Macro** from the context menu, and then enter the macro's code in the main form. The code of a macro could be as simple as an alert, for example:

```
alert("Hello, I'm a macro!");
```

More advanced macros can contain variables and local functions. Macros can also contain code that invokes forms from the project. The listing below illustrates an example of a macro that shows a form. It is assumed that this form has already been created in the "Forms" folder and has the name "SampleForm", see also [Forms](#)¹¹⁶⁸.

```
// display a form
ShowForm( "SampleForm" );
```

In the code listing above, `ShowForm` is a command built into Scripting Editor. For reference to other similar commands that you can use to work with forms and .NET objects, the [Built-in Commands](#)¹¹⁷³.


Only one macro can be run at a time. After a macro (or event) is executed, the script is closed and global variables lose their values.

To run a macro directly in Script Editor, click **Run Macro** . To debug a macro using the Visual Studio debugger, click **Debug Macro** .

Running macros

To run a macro, you need to first bind the macro to an Authentic event. The macro will run when that Authentic event is triggered. For example, say you wish to run a macro before editing text in Authentic. You must go about this as follows:

1. In Design View, select the editable content for which the macro is to be set.
2. In the Properties sidebar (*screenshot below*), select the *Authentic* group of properties of the relevant design component.



3. Select the Authentic event that will trigger the macro and open the dropdown list of this event's *Value* combo box. All the macros defined in the Scripting Project of the SPS will be listed. Select the macro you wish to associate with this function.
4. In Authentic View, when any Authentic event that has a macro assigned to it is triggered, then the macro will be executed.


See the section, [Authentic Scripting >> Macros](#)⁹⁴⁵, for a detailed description of how to use macros in a StyleVision design document.

18.1.1.4 Forms


Forms are particularly useful if you need to collect input data from users or display data to users. A form can contain miscellaneous controls to facilitate this, such as buttons, check boxes, combo boxes, and so on.

To add a form, right-click inside the Project pane, and then select **Add Form** from the context menu. To add a control to a form, drag it from the Toolbox available to the right side of Scripting Editor and drop it onto the form.

You can change the position and size of the controls directly on the form, by using the handles that appear when you click any control, for example:




All form controls have properties that you can easily adjust in the Properties pane. To do this, first select the control on the form, and then edit the required properties in the Properties pane.



Handling form events

Each form control also exposes various events to which your scripting project can bind. For example, you might want to invoke some StyleVision COM API method whenever a button is clicked. To create a function that binds to a form event, do the following:

1. In the Properties pane, click **Events** .
2. In the **Action** column, double-click the event where you need the method (for example, in the image below, the handled event is "Click").



You can also add handler methods by double-clicking a control on the form. For example, double-clicking a button in the form design generates a handler method for the "Click" event of that button.

Once the body of the handler method is generated, you can type code that handles this event, for example:

```
//Occurs when the component is clicked.
function MyForm_ButtonClick( objSender, e_EventArgs )
{
    alert("A button was clicked");
}
```

To display a work-in-progress form detached from the Scripting Editor, right-click the form, and select **Test Form** from the context menu. Note that the **Test Form** command just displays the form; the form's events (such as button clicks) are still disabled. To have the form react to events, call it from a macro, for example:

```
// Instantiate and display a form
ShowForm( "SampleForm" );
```

Accessing form controls

You can access any components on a form from your code by using field access syntax. For example, suppose there is a form designed as follows:


```
// MyForm
//   ButtonPanel
//     OkButton
//     CancelButton
//   TextEditor
//     AxMediaPlayer1
// TrayComponents
//   MyTimer
```

The code below shows how to instantiate the form, access some of its controls using field access syntax, and then display the form:

```
// Instantiate the form
var objForm = CreateForm("MyForm");
// Disable the OK button
```

```
objForm.ButtonPanel.OkButton.Enabled = false;
// Change the text of TextEditor
objForm.TextEditor.Text = "Hello";
// Show the form
objForm.ShowDialog();
```

When you add certain controls such as timers to the form, they are not displayed on the form; instead, they are shown as tray components at the base of the form design, for example:



To access controls from the tray, use the `GetTrayComponent` method on the form object, and supply the name of the control as argument. In this example, to get a reference to `MyTimer` and enable it, use the following code:

```
var objTimer = objForm.GetTrayComponent("MyTimer");
objTimer.Enabled = true;
```


For ActiveX Controls, you can access the underlying COM object via the `OCX` property:

```
var ocx = lastform.AxMediaPlayer1.OCX; // get underlying COM object
ocx.enableContextMenu = true;
ocx.URL = "mms://apasf.apa.at/fm4_live_worldwide";
```

18.1.1.5 Events

Your scripting project may optionally include scripts that handle events in the Authentic View, such as cutting, copying, or pasting text, or opening a context menu. These events are provided by the StyleVision COM API, and you can find them in the "Events" folder of your scripting project. Note that these events are StyleVision-specific, as opposed to form events.

To create an event handler script, right-click an event, and select **Open** from the context menu (or double-click the event). The event handler script is displayed in the main window, where you can start editing it. For example, the event handler illustrated below calls a function when a toolbar button is executed. The function definition is in the [Global Declarations](#) ¹¹⁶⁶ script, so it is available to the event handler script.



The name of the event handler function must not be changed; otherwise, the event handler script will not be called.

You can optionally define local variables and helper functions within event handler scripts, for example:

```

var local;

function On_AuthenticLoad( )
{
    local = "OnAuthenticLoad";
    Helper();
}

function Helper()
{
    alert("I'm a helper function for " + local);
}

```

18.1.1.6 JScript Programming Tips

Below are a few JScript programming tips that you may find useful while developing a scripting project in StyleVision Scripting Editor.

Out parameters

Out parameters from methods of the .NET Framework require special variables in JScript. For example:

```
var dictionary =
CLR.Create("System.Collections.Generic.Dictionary<System.String,System.String>");
dictionary.Add("1", "A");
dictionary.Add("2", "B");

// use JScript method to access out-parameters
var strOut = new Array(1);
if ( dictionary.TryGetValue("1", strOut) ) // TryGetValue will set the out parameter
    alert( strOut[0] ); // use out parameter
```

Integer arguments

.NET Methods that require integer arguments should not be called directly with JScript number objects which are floating point values. For example, instead of:

```
var objCustomColor = CLR.Static("System.Drawing.Color").FromArgb(128,128,128);
```

use:

```
var objCustomColor =
CLR.Static("System.Drawing.Color").FromArgb(Math.floor(128),Math.floor(128),Math.floor(128));
```

Iterating .NET collections

To iterate .NET collections, the JScript Enumerator as well as the .NET iterator technologies can be used, for example:

```
// iterate using the JScript iterator
var itr = new Enumerator( coll );
for ( ; !itr.atEnd(); itr.moveNext() )
    alert( itr.item() );

// iterate using the .NET iterator
var itrNET = coll.GetEnumerator();
while( itrNET.MoveNext() )
    alert( itrNET.Current );
```

.NET templates

.NET templates can be instantiated as shown below:

```
var coll = CLR.Create( "System.Collections.Generic.List<System.String>" );
```

or

```
CLR.Import( "System" );
CLR.Import( "System.Collections.Generic" );
```



```
var dictionary = CLR.Create( "Dictionary<String,Dictionary<String,String>>" );
```

.NET enumeration values

.NET enumeration values are accessed as shown below:

```
var enumValStretch = CLR.Static( "System.Windows.Forms.ImageLayout" ).Stretch;
```

Enumeration literals

The enumeration literals from the StyleVision API can be accessed as shown below (there is no need to know their numerical value).

```
objExportXMIFileDlg.XMIType = eXMI21ForUML23;
```


18.1.2 Built-in Commands

This section provides reference to all the commands you can use in the StyleVision Scripting Editor.

- [alert](#) ¹¹⁷³
- [confirm](#) ¹¹⁷⁴
- [CLR.Create](#) ¹¹⁷⁵
- [CLR.Import](#) ¹¹⁷⁵
- [CLR.LoadAssembly](#) ¹¹⁷⁶
- [CLR.ShowImports](#) ¹¹⁷⁷
- [CLR.ShowLoadedAssemblies](#) ¹¹⁷⁷
- [CLR.Static](#) ¹¹⁷⁸
- [CreateForm](#) ¹¹⁷⁹
- [doevents](#) ¹¹⁸⁰
- [lastform](#) ¹¹⁸⁰
- [prompt](#) ¹¹⁸¹
- [ShowForm](#) ¹¹⁸¹
- [watchdog](#) ¹¹⁸²

18.1.2.1 alert

Displays a message box that shows a given message and the "OK" button. To proceed, the user will have to click "OK".



Signature

For JScript, the signature is:

```
alert(strMessage : String) -> void
```

For VBScript, the signature is:

```
MsgBox(strMessage : String) -> void
```


Example

The following JScript code displays a message box with the text "Hello World".

```
alert("Hello World");
```

18.1.2.2 confirm

Opens a dialog box that shows a given message, a confirmation button, and a cancel button. The user will have to click either "OK" or "Cancel" to proceed. Returns a Boolean that represents the user's answer. If the user clicked "OK", the function returns **true**; if the user clicked "Cancel", the function returns **false**.



Signature

```
confirm(strMessage : String) -> result : Boolean
```

Example (JScript)

```
if ( confirm( "Continue processing?" ) == false )  
    alert("You have cancelled this action");
```

Example (VBScript)

```
If ( confirm( "Continue processing?" ) = false ) Then  
    MsgBox("You have cancelled this action")  
End If
```

18.1.2.3 CLR.Create

Creates a new .NET object instance of the type name supplied as argument. If more than one argument is passed, the successive arguments are interpreted as the arguments for the constructor of the .NET object. The return value is a reference to the created .NET object

Signature

```
CLR.Create(strTypeNameCLR : String, constructor arguments ... ) -> object
```

Example

The following JScript code illustrates how to create instances of various .NET classes.

```
// Create an ArrayList  
var objArray = CLR.Create("System.Collections.ArrayList");  
// Create a ListViewItem  
var newItem = CLR.Create( "System.Windows.Forms.ListViewItem", "NewItemText" );  
// Create a List<string>  
var coll = CLR.Create( "System.Collections.Generic.List<System.String>" );  
// Import required namespaces and create a Dictionary object  
CLR.Import( "System" );  
CLR.Import( "System.Collections.Generic" );  
var dictionary = CLR.Create( "Dictionary<String, Dictionary<String, String>>" );
```

18.1.2.4 CLR.Import

Imports a namespace. This is the scripting equivalent of C# `using` and VB.Net `imports` keyword. Calling `CLR.Import` makes it possible to leave out the namespace part in subsequent calls like `CLR.Create()` and `CLR.Static()`.

Note: Importing a namespace does not add or load the corresponding assembly to the scripting project. You can add assemblies to the scripting project dynamically (at runtime) in the source code by calling [CLR.LoadAssembly](#)¹¹⁷⁶.

Signature

```
CLR.Import(strNamespaceCLR : String) -> void
```

Example

Instead of having to use fully qualified namespaces like:

```
if ( ShowForm( "FormName" ) == CLR.Static( "System.Windows.Forms.DialogResult" ).OK )
{
    var sName = lastform.textboxFirstName.Text + " " + lastform.textboxLastName.Text;
    CLR.Static( "System.Windows.Forms.MessageBox" ).Show( "Hello " + sName );
}
```

One can import namespaces first and subsequently use the short form:

```
CLR.Import( "System.Windows.Forms" );

if ( ShowForm( "FormName" ) == CLR.Static( "DialogResult" ).OK )
{
    var sName = lastform.textboxFirstName.Text + " " + lastform.textboxLastName.Text;
    CLR.Static( "MessageBox" ).Show( "Hello " + sName );
}
```

18.1.2.5 CLR.LoadAssembly

Loads the .NET assembly with the given long assembly name or file path. Returns Boolean **true** if the assembly could be loaded; **false** otherwise.

Signature

```
CLR.LoadAssembly(strAssemblyNameCLR : String, showLoadErrors : Boolean) -> result : Boolean
```

Example

The following JScript code attempts to set the clipboard text by loading the required assembly dynamically.

```
// set clipboard text (if possible)
// System.Windows.Clipboard is part of the PresentationCore assembly, so load this
// assembly first:
if ( CLR.LoadAssembly( "PresentationCore, Version=3.0.0.0, Culture=neutral,
    PublicKeyToken=31bf3856ad364e35", true ) )
```

```
{  
    var clipboard = CLR.Static( "System.Windows.Clipboard" );  
    if ( clipboard != null )  
        clipboard.SetText( "HelloClipboard" );  
}
```

18.1.2.6 CLR.ShowImports

Opens a message box that shows the currently imported namespaces. The user will have to click "OK" to proceed.


Signature

```
CLR.ShowImports() -> void
```

Example

The following JScript code first imports a namespace, and then displays the list of imported namespaces:

```
CLR.Import( "System.Windows.Forms" );  
CLR.ShowImports();
```



18.1.2.7 CLR.ShowLoadedAssemblies


Opens a message box that shows the currently loaded assemblies. The user will have to click "OK" to proceed.

Signature

```
CLR.ShowLoadedAssemblies() -> void
```

Example

```
CLR.ShowLoadedAssemblies();
```



18.1.2.8 CLR.Static

Returns a reference to a static .NET object. You can use this function to get access to .NET types that have no instances and contain only static members.

Signature

```
CLR.Static(strTypeNameCLR : String) -> object
```

Example (JScript)

```
// Get the value of a .NET Enum into a variable
var enumValStretch = CLR.Static( "System.Windows.Forms.ImageLayout" ).Stretch

// Set the value of the Windows clipboard
var clipboard = CLR.Static( "System.Windows.Clipboard" );
clipboard.SetText( "HelloClipboard" );

// Check the buttons pressed by the user on a dialog box
if ( ShowForm( "FormName" ) == CLR.Static( "System.Windows.Forms.DialogResult" ).OK )
    alert( "ok" );
else
    alert( "cancel" );
```

18.1.2.9 CreateForm


Instantiates the `Form` object identified by the name supplied as argument. The form must exist in the "Forms" folder of the scripting project. Returns the form object (`System.Windows.Forms.Form`) corresponding to the given name, or `null` if no form with such name exists.

Signature

```
CreateForm (strFormName : String) -> System.Windows.Forms.Form | null
```

Example

Let's assume that a form called "FormName" exists in the scripting project.



The following JScript code instantiates the form with some default values and displays it to the user.

```
var myForm = CreateForm( "FormName" );
if ( myForm != null )
{
    myForm.textboxFirstName.Text = "Daniela";
    myForm.textboxLastName.Text = "Heidegger";
    var dialogResult = myForm.ShowDialog();
}
```

The `dialogResult` can subsequently be evaluated as follows:

```
if ( dialogResult == CLR.Static( "System.Windows.Forms.DialogResult" ).OK )
    alert( "ok" );
else
    alert( "cancel" );
```

Note: The code above will work only if the **DialogResult** property of the "OK" and "Cancel" buttons is set correctly from the Properties pane (for example, it must be **OK** for the "OK" button).

18.1.2.10 doevents

Processes all Windows messages currently in the message queue.

Signature

```
doevents() -> void
```

Example (JScript)

```
for ( i=0; i < nLongLastingProcess; ++i )
{
    // do long lasting process

    doevents(); // process Windows messages; give UI a chance to update
}
```

18.1.2.11 lastform

This is a global field that returns a reference to the last form object that was created via `CreateForm()` or `ShowForm()`.

Signature


```
lastform -> formObj : System.Windows.Forms.Form
```

Example

The following JScript code shows the form "FormName" as a dialog box.

```
CreateForm( "FormName" );
if ( lastform != null )
{
    lastform.textboxFirstName.Text = "Daniela";
    lastform.textboxLastName.Text = "Heidegger";
    var dialogResult = lastform.ShowDialog();
}
```

The values of both textbox controls are initialized with the help of `lastform`.



18.1.2.12 prompt


Opens a dialog box that shows a message and a textbox control with a default answer. This can be used to let the user input a simple string value. The return value is a string that contains the textbox value or null if the user selected "Cancel".

Signature

```
prompt(strMessage : String, strDefault : String) -> val : String
```

Example

```
var name = prompt( "Please enter your name", "Daniel Smith" );  
if ( name != null )  
    alert( "Hello " + name + "!" );
```



18.1.2.13 ShowForm

Instantiates a new form object from the given form name and immediately shows it as dialog box. The return value is an integer that represents the generated DialogResult (System.Windows.Forms.DialogResult). For the list of possible values, refer to the documentation of the DialogResult Enum (<https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.dialogresult?view=netframework-4.8>).

Signature


```
ShowForm(strFormName : String) -> result : Integer
```

Example

The following JScript code

```
var dialogResult = ShowForm( "FormName" );
```

Shows the form "FormName" as a dialog box:



The `DialogResult` can subsequently be evaluated, for example:

```
if ( dialogResult == CLR.Static( "System.Windows.Forms.DialogResult" ).OK )  
    alert( "ok" );  
else  
    alert( "cancel" );
```

Note: The code above will work only if the **DialogResult** property of the "OK" and "Cancel" buttons is set correctly from the Properties pane (for example, it must be **OK** for the "OK" button).

18.1.2.14 watchdog

Long running CPU-intensive scripts may ask the user if the script should be terminated. The `watchdog()` method is used to disable or enable this behavior. By default, the watchdog is enabled.

Calling `watchdog(true)` can also be used to reset the watchdog. This can be useful before executing long running CPU-intensive tasks to ensure they have the maximum allowed script processing quota.

Signature

```
watchdog(bEnable : boolean) -> void
```

Example

```
watchdog( false ); // disable watchdog - we know the next statement is CPU intensive but  
it will terminate for sure  
doCPUIntensiveScript();  
watchdog( true ); // re-enable watchdog
```

18.2 COM API

L'API COM de StyleVision permet à d'autres applications d'utiliser les fonctionnalités de StyleVision. Il est donc possible d'automatiser un large éventail de tâches StyleVision. StyleVision et l'API StyleVision respectent les spécifications communes définies par Microsoft pour les serveurs d'automatisation. Il est possible d'accéder aux méthodes et propriétés de l'API StyleVision à partir d'environnements de développement courants, tels que ceux utilisant C#, C++, VisualBasic et Delphi, et avec des langages de script tels que JScript et VBScript.

Documentation de l'API StyleVision

La documentation relative à l'API StyleVision est accessible à l'adresse suivante :

<https://www.altova.com/manual/en/api/stylevisionapi/index.html>.

18.3 ActiveX Integration

The StyleVision user interface and the functionality described in this section can be integrated into custom applications that can consume ActiveX controls. ActiveX technology enables a wide variety of languages to be used for integration, such as C++, C#, VB.NET, HTML. (Note that ActiveX components integrated in HTML must be run with Microsoft Internet Explorer versions and platforms that support ActiveX). All components are full OLE Controls. Integration into Java is provided through wrapper classes.

To integrate the ActiveX controls into your custom code, the StyleVision Integration Package must be installed (see <https://www.altova.com/components/download>). Ensure that you install StyleVision first, and then the StyleVision Integration Package. Other prerequisites apply, depending on language and platform (see [Prerequisites](#)¹¹⁸⁵).

You can flexibly choose between two different levels of integration: application level and document level.

Integration at application level means embedding the complete interface of StyleVision (including its menus, toolbars, panes, etc) as an ActiveX control into your custom application. For example, in the most simple scenario, your custom application could consist of only one form that embeds the StyleVision graphical user interface. This approach is easier to implement than integration at document level but may not be suitable if you need flexibility to configure the StyleVision graphical user interface according to your custom requirements.

Integration at document level means embedding StyleVision into your own application piece-by-piece. This includes implementing not only the main StyleVision control but also the main document editor window, and, optionally, any additional windows. This approach provides greater flexibility to configure the GUI, but requires advanced interaction with ActiveX controls in your language of choice.

The sections [Integration at the Application Level](#)¹¹⁸⁸ and [Integration at Document Level](#)¹¹⁹⁰ describe the key steps at these respective levels. The [ActiveX Integration Examples](#)¹¹⁹³ section provides examples in C#, HTML, and Java. Looking through these examples will help you to make the right decisions quickly. The [Object Reference](#)¹²²⁴ section describes all COM objects that can be used for integration, together with their properties and methods.

For information about using StyleVision as a Visual Studio plug-in, see [StyleVision in Visual Studio](#)⁹⁶⁴.

18.3.1 Prerequisites

To integrate the StyleVision ActiveX control into a custom application, the following must be installed on your computer:

- StyleVision
- The StyleVision Integration Package, available for download at <https://www.altova.com/components/download>

To integrate the 64-bit ActiveX control, install the 64-bit versions of StyleVision and StyleVision Integration Package. For applications developed under Microsoft .NET platform with Visual Studio, both the 32-bit and 64-bit versions of StyleVision and StyleVision Integration Package must be installed, as explained below.

Microsoft .NET (C#, VB.NET) with Visual Studio

To integrate the StyleVision ActiveX control into a 32-bit application developed under Microsoft .NET, the following must be installed on your computer:

- Microsoft .NET Framework 4.0 or later
- Visual Studio 2013, 2015, 2017, 2019, 2022, 2026
- StyleVision 32-bit and StyleVision Integration Package 32-bit
- The ActiveX controls must be added to the Visual Studio toolbox (see [Adding the ActiveX Controls to the Toolbox](#)¹¹⁸⁶).

If you want to integrate the 64-bit ActiveX control, the following prerequisites apply in addition to the ones above:

- StyleVision 32-bit and StyleVision Integration Package 32-bit must still be installed (this is required to provide the 32-bit ActiveX control to the Visual Studio designer, since Visual Studio runs on 32-bit)
- StyleVision 64-bit and StyleVision Integration Package 64-bit must be installed (provides the actual 64-bit ActiveX control to your custom application at runtime)
- In Visual Studio, create a 64-bit build configuration and build your application using this configuration. For an example, see [Running the Sample C# Solution](#)¹¹⁹³.

Java

To integrate the StyleVision ActiveX control into Java application using the Eclipse development environment, the following must be installed on your computer:

- Java Runtime Environment (JRE) or Java Development Kit (JDK) 7 or later
- Eclipse
- StyleVision and StyleVision Integration Package

Note: To run the 64-bit version of the StyleVision ActiveX control, use a 64-bit version of Eclipse, as well as the 64-bit version of StyleVision and the StyleVision Integration Package.

StyleVision integration and deployment on client computers

If you create a .NET application and intend to distribute it to other clients, you will need to install the following on the client computer(s):

- StyleVision
- The StyleVision Integration Package
- The custom integration code or application.


18.3.2 Adding the ActiveX Controls to the Toolbox

To use the StyleVision ActiveX controls in an application developed with Visual Studio, the controls must first be added to the Visual Studio Toolbox, as follows:


1. On the **Tools** menu of Visual Studio, click **Choose Toolbox Items**.
2. On the **COM Components** tab, select the check boxes next to the StyleVisionControl, StyleVisionControl Document, and StyleVisionControl Placeholder.

In case the controls above are not available, follow the steps below:

1. On the **COM Components** tab, click **Browse**, and select the **StyleVisionControl.ocx** file from the StyleVision installation folder. Remember that the StyleVision Integration Package must be installed; otherwise, this file is not available, see [Prerequisites](#) ¹¹⁸⁵.
2. If prompted to restart Visual Studio with elevated permissions, click **Restart under different credentials**.



If the steps above were successful, the StyleVision ActiveX controls become available in the Visual Studio Toolbox.



Note: For an application-level integration, only the **StyleVisionControl** ActiveX control is used (see [Integration at Application Level](#)⁽¹¹⁸⁸⁾). The **StyleVisionControl Document** and **StyleVisionControl Placeholder** controls are used for document-level integration (see [Integration at Document Level](#)⁽¹¹⁹⁰⁾).

18.3.3 Integration at Application Level

Integration at application level allows you to embed the complete interface of StyleVision into a window of your application. With this type of integration, you get the whole user interface of StyleVision, including all menus, toolbars, the status bar, document windows, and helper windows. Customization of the application's user interface is restricted to what StyleVision provides. This includes rearrangement and resizing of helper windows and customization of menus and toolbars.


The only ActiveX control you need to integrate is [StyleVisionControl](#)⁽¹²²⁷⁾. Do not instantiate or access [StyleVisionControlDocument](#)⁽¹²³⁵⁾ or [StyleVisionControlPlaceholder](#)⁽¹²⁴¹⁾ ActiveX controls when integrating at application-level.

If you have any initialization to do or if you want to automate some behaviour of StyleVision, use the properties, methods, and events described for [StyleVisionControl](#)⁽¹²²⁷⁾. Consider using [StyleVisionControl.Application](#)⁽¹²²⁸⁾ for more complex access to StyleVision functionality.


For an example that shows how the StyleVision application can be embedded in an HTML page, see [HTML Integration at Application Level](#)¹¹⁹⁷.

In C# or VB.NET with Visual Studio, the steps to create a basic, one-form application which integrates the StyleVision ActiveX controls at application level are as follows:

1. Check that all prerequisites are met (see [Prerequisites](#)¹¹⁸⁵).
2. Create a new Visual Studio Windows Forms project with a new empty form.
3. If you have not done that already, add the ActiveX controls to the toolbox (see [Adding the ActiveX Controls to the Toolbox](#)¹¹⁸⁶).
4. Drag the **StyleVisionControl** from the toolbox onto your new form.
5. Select the **StyleVisionControl** on the form, and, in the Properties window, set the **IntegrationLevel** property to **ICActiveXIntegrationOnApplicationLevel**.



6. Create a build platform configuration that matches the platform under which you want to build (x86, x64). Here is how you can create the build configuration:
 - a. Right-click the solution in Visual Studio, and select **Configuration Manager**.
 - b. Under **Active solution platform**, select **New...** and then select the x86 or x64 configuration (in this example, **x86**).



You are now ready to build and run the solution in Visual Studio. Remember to build using the configuration that matches your target platform (x86, x64).

18.3.4 Integration at Document Level

Compared to integration at application level, integration at document level is a more complex, yet more flexible way to embed StyleVision functionality into your application by means of ActiveX controls. With this approach, your code can access selectively the following parts of the StyleVision user interface:

- Document editing window
- Project window
- Design Overview window
- Schema Tree window
- Design Tree window
- Styles window
- Style Repository window
- Properties window
- Messages window

As mentioned in [Integration at Application Level](#)¹¹⁸⁸, for an ActiveX integration at application level, only one control is required, namely the **StyleVisionControl**. However, for an ActiveX integration at document level, StyleVision functionality is provided by the following ActiveX controls:

- [StyleVisionControl](#)¹²²⁷
- [StyleVisionControl Document](#)¹²³⁵
- [StyleVisionControl Placeholder](#)¹²⁴¹

These controls are supplied by the **StyleVisionControl.ocx** file available in the application installation folder of StyleVision. When you develop the ActiveX integration with Visual Studio, you will need to add these controls to the Visual Studio toolbox (see [Adding the ActiveX Controls to the Toolbox](#)¹¹⁸⁶).

The basic steps to integrate the ActiveX controls at document level into your application are as follows:

1. First, instantiate **StyleVisionControl** in your application. Instantiating this control is mandatory; it enables support for the **StyleVisionControl Document** and **StyleVisionControl Placeholder** controls mentioned above. It is important to set the [IntegrationLevel](#)¹²²⁹ property to

ICActiveXIntegrationOnDocumentLevel (or "1"). To hide the control from the user, set its **Visible** property to **False**.

Note: When integrating at document level, do not use the **Open** method of the **StyleVisionControl**; this might lead to unexpected results. Use the corresponding open methods of **StyleVisionControl Document** and **StyleVisionControl Placeholder** instead.

2. Create at least one instance of **StyleVisionControl Document** in your application. This control supplies the document editing window of StyleVision to your application and can be instantiated multiple times if necessary.

Use the method **Open** to load any existing file. To access document-related functionality, use the **Path** and **Save** or methods and properties accessible via the property **Document**.

Note: The control does not support a read-only mode. The value of the property **ReadOnly** is ignored.

3. Optionally, add to your application the **StyleVisionControl Placeholder** control for each additional window (other than the document window) that must be available to your application.


Instances of **StyleVisionControl Placeholder** allow you to selectively embed additional windows of StyleVision into your application. The window kind (for example, Project window) is defined by the property **PlaceholderWindowID**. Therefore, to set the window kind, set the property **PlaceholderWindowID**. For valid window identifiers, see [StyleVisionControlPlaceholderWindow](#) ¹²⁴⁴.

Note: Use only one **StyleVisionControl Placeholder** for each window identifier.

For placeholder controls that select the StyleVision project window, additional methods are available. Use **OpenProject** to load a StyleVision project. Use the property **Project** and the methods and properties from the StyleVision automation interface to perform any other project related operations.

For example, in C# or VB.NET with Visual Studio, the steps to create a basic, one-form application which integrates the StyleVision ActiveX controls at document level could be similar to those listed below. Note that your application may be more complex if necessary; however, the instructions below are important to understand the minimum requirements for an ActiveX integration at document level.

1. Create a new Visual Studio Windows Forms project with a new empty form.
2. If you have not done that already, add the ActiveX controls to the toolbox (see [Adding the ActiveX Controls to the Toolbox](#) ¹¹⁸⁶).
3. Drag the [StyleVisionControl](#) ¹²²⁷ from the toolbox onto your new form.
4. Set the **IntegrationLevel** property of the **StyleVisionControl** to **ICActiveXIntegrationOnDocumentLevel**, and the **Visible** property to **False**. You can do this either from code or from the **Properties** window.
5. Drag the [StyleVisionControl Document](#) ¹²³⁵ from the toolbox onto the form. This control provides the main document window of StyleVision to your application, so you may need to resize it to a reasonable size for a document.
6. Optionally, add one or more [StyleVisionControl Placeholder](#) ¹²⁴¹ controls to the form (one for each additional window type that your application needs, for example, the **Project** window). You will typically want to place such additional placeholder controls either below or to the right or left of the main document control, for example:



7. Set the **PlaceholderWindowID** property of each **StyleVisionControl Placeholder** control to a valid window identifier. For the list of valid values, see [StyleVisionControlPlaceholderWindow](#)¹²⁴⁴.
8. Add commands to your application (at minimum, you will need to open, save and close documents), as shown below.

Querying StyleVision Commands

When you integrate at document level, no StyleVision menu or toolbar is available to your application. Instead, you can retrieve the required commands, view their status, and execute them programmatically, as follows:

- To retrieve all available commands, use the [CommandsList](#)¹²²⁹ property of the **StyleVisionControl**.
- To retrieve commands organized according to their menu structure, use the [MainMenu](#)¹²³⁰ property.
- To retrieve commands organized by the toolbar in which they appear, use the [Toolbars](#)¹²³⁰ property.
- To send commands to StyleVision, use the [Exec](#)¹²³¹ method.
- To query if a command is currently enabled or disabled, use the [QueryStatus](#)¹²³² method.

This enables you to flexibly integrate StyleVision commands into your application's menus and toolbars.

Your installation of StyleVision also provides you with command label images used within StyleVision. See the folder **<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\Images** of your StyleVision installation for icons in GIF format. The file names correspond to the command names as they are listed in the [Command Reference](#)¹²¹¹ section.

General considerations

To automate the behaviour of StyleVision, use the properties, methods, and events described for the [StyleVisionControl](#)¹²²⁷, [StyleVisionControl Document](#)¹²³⁵, and [StyleVisionControl Placeholder](#)¹²⁴¹.

For more complex access to StyleVision functionality, consider using the following properties:

- [StyleVisionControl.Application](#)¹²²⁸
- [StyleVisionControlDocument.Document](#)¹²³⁶
- [StyleVisionControlPlaceholder.Project](#)¹²⁴²

These properties give you access to the StyleVision automation interface (StyleVisionAPI)

Note: To open a document, always use [StyleVisionControlDocument.Open](#)¹²³⁸ or [StyleVisionControlDocument.New](#)¹²³⁸ on the appropriate document control. To open a project, always use [StyleVisionControlPlaceholder.OpenProject](#)¹²⁴² on a placeholder control embedding a StyleVision project window.

For examples that show how to instantiate and access the necessary controls in different programming environments, see [ActiveX Integration Examples](#)¹¹⁹³.

18.3.5 ActiveX Integration Examples

Cette section contient des exemples d'intégration au niveau du document StyleVision utilisant différents environnements de conteneurs et langages de programmation. Le code source de tous les exemples est disponible dans le dossier `<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX` de votre installation StyleVision.

18.3.5.1 C#

A basic ActiveX integration example solution for C# and Visual Studio is available in the folder `<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\C#`. Before you compile the source code and run the sample, make sure that all prerequisites are met (see [Running the Sample C# Solution](#)¹¹⁹³).

18.3.5.1.1 Running the Sample C# Solution

The sample Visual Studio solution available in the folder `<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\C#` illustrates how to consume the StyleVision ActiveX controls. Before attempting to build and run this solution, note the following steps:

Step 1: Check the prerequisites

Visual Studio 2010 or later is required to open the sample solution. For the complete list of prerequisites, see [Prerequisites](#)¹¹⁸⁵.

Step 2: Copy the sample to a directory where you have write permissions

To avoid running Visual Studio as an Administrator, copy the source code to a directory where you have write permissions, instead of running it from the default location.

Step 3: Check and set all required control properties


The sample application contains one instance of [StyleVisionControlDocument](#)⁽¹²³⁵⁾ and several instances of [StyleVisionControlPlaceHolder](#)⁽¹²⁴¹⁾ controls. Double-check that the following properties of these controls are set as shown in the table below:

Control name	Property	Property value
axStyleVisionControl	IntegrationLevel	ICActiveXIntegrationOnDocumentLevel
axStyleVisionControlHelperWndSchemaSource	PlaceholderWindowID	2
axStyleVisionControlHelperWndStyleRepository	PlaceholderWindowID	4
axStyleVisionControlHelperWndContextStyle	PlaceholderWindowID	6
axStyleVisionControlHelperWndContextProperties	PlaceholderWindowID	5
axStyleVisionControlHelperWndProject	PlaceholderWindowID	0
axStyleVisionControlHelperWndDesignOverview	PlaceholderWindowID	1
axStyleVisionControlHelperWndDesignTree	PlaceholderWindowID	3


Here is how you can view or set the properties of an ActiveX control:

1. Open the **MDIMain.cs** form in the designer window.


Note: On 64-bit Windows, it may be necessary to change the build configuration of the Visual Studio solution to "x86" **before** opening the designer window. If you need to build the sample as a 64-bit application, see [Prerequisites](#)⁽¹¹⁸⁵⁾.



2. Open the **Document Outline** window of Visual Studio (On the **View** menu, click **Other Windows | Document Outline**).




3. Click an ActiveX control in the **Document Outline** window, and edit its required property in the **Properties** window, for example:



Step 4: Set the build platform

- Create a build platform configuration that matches the platform under which you want to build (x86, x64). Here is how you can create the build configuration:
 - a. Right-click the solution in Visual Studio, and select **Configuration Manager**.
 - b. Under **Active solution platform**, select **New...** and then select the x86 or x64 configuration (in this example, **x86**).



You are now ready to build and run the solution in Visual Studio. Remember to build using the configuration that matches your target platform (x86, x64); otherwise, runtime errors might occur.

18.3.5.2 HTML

The code listings in this section show how to integrate the StyleVisionControl at application level and document level. Source code for all examples is available in the folder <ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\HTML of your StyleVision installation.

Note: ActiveX controls in an HTML page are supported only by Internet Explorer when it runs as a 32-bit application. When Internet Explorer 10 or 11 runs in 64-bit mode, it does not load ActiveX controls. The default browser security settings will normally block ActiveX, so you will need to explicitly allow blocked content to run on the page when prompted by Internet Explorer.

18.3.5.2.1 HTML Integration at Application Level

This example shows a simple integration of the StyleVision control at application-level into a HTML page. The integration is described in the following sections:

- Instantiate a StyleVisionControl in HTML code.
- Implement buttons to load documents and automate code-generation tasks.
- Define actions for some application events.

The code for this example is available at the following location in your StyleVision installation:

<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\HTML\StyleVisionActiveX_ApplicationLevel.htm.

18.3.5.2.1.1 *Instantiate the Control*

The HTML `Object` tag is used to create an instance of the StyleVisionControl. The `Classid` is that of StyleVisionControl. Width and height specify the window size. No additional parameters are necessary, since application-level is the default.

```
<OBJECT id="objStyleVisionControl"
  Classid="clsid:559db547-71fc-435d-aa8e-7faa321d0c6e"
  width="1000"
  height="700"
  VIEWASTEXT>
</OBJECT>
```

18.3.5.2.1.2 *Add Button to Open Default Document*

As a simple example of how to automate some tasks, we add a button to the page:

```
<input type="button" value="Open File" onclick="BtnOpen()">
```

When clicked, a predefined document will be opened in the StyleVisionControl. The `MakeAbsolutePath` method creates an absolute path using the location of the script as a base path.

```
function BtnOpen ()
{
    if(strPath.value.length > 0)
    {
        var absolutePath = MakeAbsolutePath(strPath.value);
        var objDoc = objStyleVisionControl.Open(absolutePath);
        if (objDoc == null)
            alert("Unable to locate " + absolutePath);
    }
    else
    {
        alert("Please give the document name to open from StyleVisionExamples folder!");
        strPath.focus();
    }
}
```

18.3.5.2.1.3 Check Validity of Current Document

The validity of the current document is checked using the following script:.

```
// check validity of current document.
// if validation fails, show validation result in alert box .
function BtnTest ()
{
    // get top-level object of automation interface
    var objApp = objStyleVisionControl.Application;

    // get the active document
    var objDocument = objApp.ActiveDocument;

    if ( objDocument == null )
        alert( "no active document found" );
    else
    {
        // define as arrays to support their usage as return parameters
        var errorText = new Array(1);
        var errorPos = new Array(1);
        var badData = new Array(1);

        var valid = objDocument.IsValid(errorText, errorPos, badData);

        if (! valid)
        {
            // compose the error description
            var text = errorText;

            // access that XMLData object only if filled in
            if (badData[0] != null)
```

```

        text += "(" + badData[0].Name + "/" + badData[0].TextValue + ")";

        alert("Validation error[" + errorPos + "]: " + text);
    }
    else
        alert("Document is valid");
}
}

```

18.3.5.2.1.4 Connect to Custom Events

The example implements two event callbacks for StyleVisionControl custom events to show the principle:

```

<!-- ----- -->
<!-- custom event 'OnDocumentOpened' of StyleVisionControl object -->
<SCRIPT FOR="objStyleVisionControl" event="OnDocumentOpened( objDocument )"
LANGUAGE="javascript">
    // alert("Document '" + objDocument.Name + "' opened!");
</SCRIPT>

<!-- ----- -->
<!-- custom event 'OnDocumentClosed' of StyleVisionControl object -->
<SCRIPT FOR="objStyleVisionControl" event="OnDocumentClosed( objDocument )"
LANGUAGE="javascript">
    // alert("Document '" + objDocument.Name + "' closed!");
</SCRIPT>

```

18.3.5.2.2 HTML Integration at Document Level

This example shows an integration of the StyleVision control at document-level into a HTML page. The following topics are covered:

- Instantiate a StyleVisionControl ActiveX control object in HTML code
- Instantiate a StyleVisionControlDocument ActiveX control to allow editing a StyleVision file
- Instantiate one StyleVisionControlPlaceholder for a StyleVisionControl project window
- Instantiate one StyleVisionControlPlaceholder to alternatively host one of the StyleVision helper windows
- Use event handlers to update command buttons

This example is available in its entirety in the file `StyleVisionActiveX_DocumentLevel.htm` within the `<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\HTML\` folder of your StyleVision installation.

18.3.5.2.2.1 Instantiate the StyleVisionControl

The HTML `OBJECT` tag is used to create an instance of the StyleVisionControl. The Classid is that of StyleVisionControl. Width and height are set to 0 since we use this control as manager control without use for its user interface. The integration level is specified as a parameter within the `OBJECT` tag.

```
<object id="objStyleVisionControl" classid="clsid:559db547-71fc-435d-aa8e-7faa321d0c6e"
width="0" height="0" VIEWASTEXT>
  <param name="IntegrationLevel" value="1">
</object>
```

18.3.5.2.2.2 Create Editor Window

The HTML `OBJECT` tag is used to embed an editing window. The additional custom parameter specifies that the control is to be initialized with a new empty document.

```
<object id="objDoc1" classid="clsid:8EE4E77E-C793-468B-A0D8-5D6334CD6986" width="800"
height="500" VIEWASTEXT>
  <param name="NewDocument">
</object>
```

18.3.5.2.2.3 Create Project Window

The HTML `OBJECT` tag is used to create a `StyleVisionControlPlaceHolder` window. The parameter defines the placeholder to show the `StyleVision` project window.

```
<!-- ----- -->
<!-- create Project window placeholder control. -->
<!-- the editor with focus will automatically direct its -->
<!-- output to the appropriate helper window. -->
<object id="objProjectWindow" classid="clsid:E6ECBA9C-0E01-4FD5-98C3-C08B3D4824BC"
width="200" height="250" VIEWASTEXT>
  <param name="PlaceholderWindowID" value="-1">
</object>
```

18.3.5.2.2.4 Create Placeholder for Helper Windows

The **StyleVisionControlPlaceHolder** control is required to host an application helper window, see also [Integration at Document Level](#)¹¹⁹⁰. For example, in the code listing below, the HTML `object` tag is used to instantiate a control that will host the **Message** window.

```
<!-- create Message window placeholder control. -->
<!-- the editor with focus will automatically direct its -->
<!-- output to the appropriate helper window. -->
<object id="objMessageWindow" classid="clsid:E6ECBA9C-0E01-4FD5-98C3-C08B3D4824BC"
width="400" height="200" VIEWASTEXT>
  <param name="PlaceholderWindowID" value="-1">
</object>
```

Notice that the `PlaceholderWindowID` parameter is set to `-1`, which means that, initially, no helper window is shown. Whenever a file is open, the method `DisplayHelperWindowsContent()` is invoked. This method assigns the appropriate `PlaceholderWindowID` to each control. For the list of possible values of `PlaceholderWindowID`, see [StyleVisionControlPlaceholderWindow](#)¹²⁴⁴.

18.3.5.2.2.5 Mandatory Event Handlers

A mandatory event handler, such as for an already opened file:

```
<!-- custom event 'OnOpenedOrFocused' of StyleVisionControl object -->
function objStyleVisionControl::OnOpenedOrFocused( strFilePath, bOpenWithThisControl,
bFileAlreadyOpened)
{
    if (!bFileAlreadyOpened)
        DoOpenFile(objDoc1, strFilePath);
    msgtext.innerText = "Opened document: " + strFilePath;
}
```

18.3.5.3 Java

StyleVision ActiveX components can be accessed from Java code. Java integration is provided by the libraries listed below. These libraries are available in the folder `<ApplicationFolder>\Examples\JavaAPI` of your StyleVision installation, after you have installed both StyleVision and the StyleVision Integration Package (see also [Prerequisites](#)¹¹⁸⁵).

- `AltovaAutomation.dll`: a JNI wrapper for Altova automation servers (in case of the 32-bit installation of StyleVision)
- `AltovaAutomation_x64.dll`: a JNI wrapper for Altova automation servers (in case of the 64-bit installation of StyleVision)
- `AltovaAutomation.jar`: Java classes to access Altova automation servers
- `StyleVisionActiveX.jar`: Java classes that wrap the StyleVision ActiveX interface
- `StyleVisionActiveX_JavaDoc.zip`: a Javadoc file containing help documentation for the Java interface

Note: In order to use the Java ActiveX integration, the `.dll` and `.jar` files must be included in the Java class search path.

Example Java project

An example Java project is supplied with your product installation. You can test the Java project and modify and use it as you like. For more details, see [Example Java Project](#)¹²⁰³.

Rules for mapping the ActiveX Control names to Java

For the documentation of ActiveX controls, see [Object Reference](#)¹²²⁴. Note that the object naming conventions are slightly different in Java compared to other languages. Namely, the rules for mapping between the ActiveX controls and the Java wrapper are as follows:

- **Classes and class names**

For every component of the StyleVision ActiveX interface a Java class exists with the name of the component.

- **Method names**

Method names on the Java interface are the same as used on the COM interfaces but start with a small letter to conform to Java naming conventions. To access COM properties, Java methods that prefix the property name with get and set can be used. If a property does not support write-access, no setter method is available. Example: For the `IntegrationLevel` property of the `StyleVisionControl`, the Java methods `getIntegrationLevel` and `setIntegrationLevel` are available.

- **Enumerations**

For every enumeration defined in the ActiveX interface, a Java enumeration is defined with the same name and values.

- **Events and event handlers**

For every interface in the automation interface that supports events, a Java interface with the same name plus 'Event' is available. To simplify the overloading of single events, a Java class with default implementations for all events is provided. The name of this Java class is the name of the event interface plus 'DefaultHandler'. For example:

`StyleVisionControl`: Java class to access the application

`StyleVisionControlEvents`: Events interface for the `StyleVisionControl`

`StyleVisionControlEventsDefaultHandler`: Default handler for `StyleVisionControlEvents`

Exceptions to mapping rules

There are some exceptions to the rules listed above. These are listed below:

Interface	Java name
<code>StyleVisionControlDocument</code> , method <code>New</code>	<code>newDocument</code>
<code>AuthenticView</code> , method <code>Goto</code>	<code>gotoElement</code>
<code>AuthenticRange</code> , method <code>Goto</code>	<code>gotoElement</code>
<code>AuthenticRange</code> , method <code>Clone</code>	<code>cloneRange</code>

This section

This section shows how some basic StyleVision ActiveX functionality can be accessed from Java code. It is organized into the following sub-sections:

- [Example Java Project](#) ¹²⁰³
- [Creating the ActiveX Controls](#) ¹²⁰⁵
- [Loading Data in the Controls](#) ¹²⁰⁵
- [Basic Event Handling](#) ¹²⁰⁶
- [Menus](#) ¹²⁰⁶
- [UI Update Event Handling](#) ¹²⁰⁸
- [Creating a StyleVision Node Tree](#) ¹²⁰⁹

18.3.5.3.1 Example Java Project

The StyleVision installation package contains an example Java project, located in the ActiveX Examples folder of the application folder: <ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\Java\.

The Java example shows how to integrate the StyleVisionControl in a common desktop application created with Java. You can test it directly from the command line using the batch file `BuildAndRun.bat`, or you can compile and run the example project from within Eclipse. See below for instructions on how to use these procedures.

File list

The Java examples folder contains all the files required to run the example project. These files are listed below:

<code>.classpath</code>	Eclipse project helper file
<code>.project</code>	Eclipse project file
<code>AltovaAutomation.dll</code>	Java-COM bridge: DLL part (for the 32-bit installation)
<code>AltovaAutomation_x64.dll</code>	Java-COM bridge: DLL part (for the 64-bit installation)
<code>AltovaAutomation.jar</code>	Java-COM bridge: Java library part
<code>BuildAndRun.bat</code>	Batch file to compile and run example code from the command line prompt. Expects folder where Java Virtual Machine resides as parameter.
<code>StyleVisionActiveX.jar</code>	Java classes of the StyleVision ActiveX control
<code>StyleVisionActiveX_JavaDoc.zip</code>	Javadoc file containing help documentation for the Java API
<code>StyleVisionContainer.java</code>	Java example source code
<code>StyleVisionContainerEventHandler.java</code>	Java example source code
<code>StyleVisionDialog.java</code>	Java example source code

What the example does

The example places one StyleVision document editor window, the StyleVision project window, the StyleVision schema tree window and the StyleVision design overview window in an AWT frame window. It reads out the main menu defined for StyleVision and creates an AWT menu with the same structure. You can use this menu or the project window to open and work with files in the document editor.

You can modify the example in any way you like.

The following specific features are described in code listings:

- [Creating the ActiveX Controls](#)¹²⁰⁵: Starts StyleVision, which is registered as an automation server, or activates StyleVision if it is already running.
- [Loading Data in the Controls](#)¹²⁰⁵: Locates one of the example documents installed with StyleVision and opens it.

- [Basic Event Handling](#)¹²⁰⁶: Changes the view of all open documents to Text View. The code also shows how to iterate through open documents.
- [Menus](#)¹²⁰⁶: Validates the active document and shows the result in a message box. The code shows how to use output parameters.
- [UI Update Event Handling](#)¹²⁰⁸: Shows how to handle StyleVision events.
- [Creating a StyleVision Node Tree](#)¹²⁰⁹: Shows how to create a StyleVision node tree and prepare it for modal activation.

Updating the path to the Examples folder

Before running the provided sample, you may need to edit the **StyleVisionContainer.java** file. Namely, check that the following path refers to the actual folder where the StyleVision example files are stored on your operating system:

```
// Locate samples installed with the product.  
final String strExamplesFolder = System.getenv( "USERPROFILE" ) + "\\Documents\\Altova\\  
\\StyleVision2027\\StyleVisionExamples\\";
```

Running the example from the command line

To run the example from the command line:

1. Check that all prerequisites are met (see [Prerequisites](#)¹¹⁸⁵).
2. Open a command prompt window, change the current directory to the sample Java project folder, and type:

```
buildAndRun.bat "<Path-to-the-Java-bin-folder>"
```

3. Press **Enter**.

The Java source in `StyleVisionContainer.java` will be compiled and then executed.

Compiling and running the example in Eclipse

To import the sample Java project into Eclipse:

1. Check that all prerequisites are met (see [Prerequisites](#)¹¹⁸⁵).
2. On the **File** menu, click **Import**.
3. Select **Existing Projects into Workspace**, and browse for the Eclipse project file located at `<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\Java\`. Since you may not have write-access in this folder, it is recommended to select the **Copy projects into workspace** check box on the Import dialog box.

To run the example application, right-click the project in Package Explorer and select the command **Run as | Java Application**.

Help for Java API classes is available through comments in code as well as the Javadoc view of Eclipse. To enable the Javadoc view in Eclipse, select the menu command **Window | Show View | Javadoc**.

18.3.5.3.2 Creating the ActiveX Controls

The code listing below show how ActiveX controls can be created. The constructors will create the Java wrapper objects. Adding these Canvas-derived objects to a panel or to a frame will trigger the creation of the wrapped ActiveX object.

```

01  /**
02   * StyleVision manager control - always needed
03   */
04  public static StyleVisionControl          styleVisionControl = null;
05
06  /**
07   * StyleVisionDocument editing control
08   */
09  public static StyleVisionControlDocument  styleVisionDocument = null;
10
11  /**
12   * Tool windows - StyleVision place-holder controls
13   */
14  private static StyleVisionControlPlaceholder  styleVisionProjectToolWindow = null;
15  private static StyleVisionControlPlaceholder  styleVisionDesignToolWindow = null;
16  private static StyleVisionControlPlaceholder  styleVisionSchemaTreeToolWindow = null;
17
18  // Create the StyleVision ActiveX controls. First should be StyleVisionControl
19  // determining that we want to place document controls and place-holder
20  // controls individually. It gives us full control over the menu, as well.
21  styleVisionControl = new StyleVisionControl(
22      ICActiveXIntegrationLevel.ICActiveXIntegrationOnDocumentLevel.getValue() );
23
24  styleVisionDocument = new StyleVisionControlDocument();
25  frame.add( styleVisionDocument, BorderLayout.CENTER );
26
27  // Create a project window and open the sample project in it
28  styleVisionProjectToolWindow = new StyleVisionPlaceholder(
29      StyleVisionControlPlaceholderWindow.StyleVisionControlProjectWindowToolWnd.getValue
30      () );
31  styleVisionProjectToolWindow.setPreferredSize( new Dimension( 200, 200 ) );

```

18.3.5.3.3 Loading Data in the Controls

The code listing below show how data can be loaded in the ActiveX controls.

```

1  // Locate samples installed with the product.
2  final String strExamplesFolder = System.getenv( "USERPROFILE" ) +
3      "\\Documents\\Altova\\StyleVision2026\\StyleVisionExamples\\";
4  styleVisionProjectToolWindow.openProject( strExamplesFolder + "Examples.svp" );

```

18.3.5.3.4 Basic Event Handling

The code listing below shows how basic events can be handled. When calling the `StyleVisionControl`'s `open` method, or when trying to open a file via the menu or Project tree, the `onOpenedOrFocused` event is sent to the attached event handler. The basic handling for this event is opening the file by calling the `StyleVisionDocumentControl`'s `open` method.

```

01      // Open the PXF file when button is pressed
02      btnOpenPxf.addActionListener( new ActionListener() {
03          public void actionPerformed(ActionEvent e) {
04              try {
05                  styleVisionControl.open( strExamplesFolder + "OrgChart.pxf" );
06              } catch (AutomationException e1) {
07                  e1.printStackTrace();
08              }
09          }
10      } );
11      public void onOpenedOrFocused( String i_strFileName, boolean
i_bOpenWithThisControl, boolean i_bFileAlreadyOpened ) throws AutomationException
12  {
13      // Handle the New/Open events coming from the Project tree or from the menus
14      if ( !i_bFileAlreadyOpened )
15      {
16          // This is basically an SDI interface, so open the file in the already existing
document control
17          try {
18              StyleVisionContainer.initStyleVisionDocument();
19              StyleVisionContainer.styleVisionDocument.open( i_strFileName );
20          } catch (Exception e) {
21              e.printStackTrace();
22          }
23      }
24  }

```

18.3.5.3.5 Menus

The code listing below shows how menu items can be created. Each `StyleVisionCommand` object gets a corresponding `MenuItem` object, with the `ActionCommand` set to the ID of the command. The actions generated by all menu items are handled by the same function, which can perform specific handlings (like reinterpreting the closing mechanism) or can delegate the execution to the `StyleVisionControl` object by calling its `exec` method. The `menuMap` object that is filled during menu creation is used later (see section [UI Update Event Handling](#)¹²⁰⁸).

```

01
02      // Load the file menu when the button is pressed
03      btnMenu.addActionListener( new ActionListener() {
04          public void actionPerformed(ActionEvent e) {
05              try {
06                  // Create the menubar that will be attached to the frame
07                  MenuBar mb = new MenuBar();
08                  // Load the main menu's first item - the File menu

```

```

09         StyleVisionCommand xmlSpyMenu =
styleVisionControl.getMainMenu().getSubCommands().getItem( 0 );
10         // Create Java menu items from the Commands objects
11         Menu fileMenu = new Menu();
12         handlerObject.fillMenu( fileMenu, xmlSpyMenu.getSubCommands() );
13         fileMenu.setLabel( xmlSpyMenu.getLabel().replace( "&", "" ) );
14         mb.add( fileMenu );
15         frame.setMenuBar( mb );
16         frame.validate();
17     } catch (AutomationException e1) {
18         e1.printStackTrace();
19     }
20     // Disable the button when the action has been performed
21     ((AbstractButton) e.getSource()).setEnabled( false );
22 }
23 } ) ;
24 /**
25  * Populates a menu with the commands and submenus contained in a StyleVisionCommands
object
26  */
27 public void fillMenu(Menu newMenu, StyleVisionCommands styleVisionMenu) throws
AutomationException
28 {
29     // For each command/submenu in the xmlSpyMenu
30     for ( int i = 0 ; i < styleVisionMenu.getCount() ; ++i )
31     {
32         StyleVisionCommand styleVisionCommand = styleVisionMenu.getItem( i );
33         if ( styleVisionCommand.getIsSeparator() )
34             newMenu.addSeparator();
35         else
36         {
37             StyleVisionCommands subCommands = styleVisionCommand.getSubCommands();
38             // Is it a command (leaf), or a submenu?
39             if ( subCommands.isNull() || subCommands.getCount() == 0 )
40             {
41                 // Command -> add it to the menu, set its ActionCommand to its ID and store it
in the menuMap
42                 MenuItem mi = new MenuItem( styleVisionCommand.getLabel().replace( "&",
"" ) );
43                 mi.setActionCommand( "" + styleVisionCommand.getID() );
44                 mi.addActionListener( this );
45                 newMenu.add( mi );
46                 menuMap.put( styleVisionCommand.getID(), mi );
47             }
48             else
49             {
50                 // Submenu -> create submenu and repeat recursively
51                 Menu newSubMenu = new Menu();
52                 fillMenu( newSubMenu, subCommands );
53                 newSubMenu.setLabel( styleVisionCommand.getLabel().replace( "&", "" ) );
54                 newMenu.add( newSubMenu );
55             }
56         }
57     }
58 }
59 /**
60  * Action handler for the menu items
61  * Called when the user selects a menu item; the item's action command corresponds to
the command table for XMLSpy

```

```

62  */
63  public void actionPerformed((ActionEvent e)
64  {
65      try
66      {
67          int iCmd = Integer.parseInt( e.getActionCommand() );
68          // Handle explicitly the Close commands
69          switch ( iCmd )
70          {
71              case 57602:      // Close
72              case 34050:      // Close All
73                  StyleVisionContainer.initStyleVisionDocument();
74                  break;
75              default:
76                  StyleVisionContainer.styleVisionControl.exec( iCmd );
77                  break;
78          }
79      }
80      catch (Exception ex)
81      {
82          ex.printStackTrace();
83      }
84  }
85  }

```

18.3.5.3.6 UI Update Event Handling

The code listing below shows how a UI-Update event handler can be created.

```

01  /**
02   * Call-back from the StyleVisionControl.
03   * Called to enable/disable commands
04   */
05  @Override
06  public void onUpdateCmdUI() throws AutomationException
07  {
08      // A command should be enabled if the result of queryStatus contains the Supported
09      (1) and Enabled (2) flags
10      for ( java.util.Map.Entry<Integer, MenuItem> pair : menuMap.entrySet() )
11          pair.getValue().setEnabled( StyleVisionContainer.styleVisionControl.queryStatus( pair
12      .getKey() ) > 2 );
13  }
14  /**
15   * Call-back from the StyleVisionControl.
16   * Usually called while enabling/disabling commands due to UI updates
17   */
18  @Override
19  public boolean onIsActiveEditor( String i_strFilePath ) throws AutomationException
20  {
21      try {
22          return
StyleVisionContainer.styleVisionDocument.getDocument().getFullName().equalsIgnoreCase( i_st
rFilePath );
23      } catch (Exception e) {

```

```

23     return false;
24 }
25 }

```

18.3.5.3.7 Listing the Properties of a StyleVision Document

The listing below shows the properties of a StyleVision document (schemas, parameters, etc) can be loaded as nodes in a tree.

```

001 //access StyleVision Java-COM bridge
002 import com.altova.automation.StyleVision.*;
003
004 // access AWT/Swing components
005 import java.awt.*;
006 import javax.swing.*;
007 import javax.swing.tree.*;
008
009 /**
010  * A simple example of a tree control loading the structure from a StyleVision Document
011  * object.
012  * The class receives a Document object, loads its nodes in a JTree, and prepares
013  * for modal activation.
014  * Feel free to modify and extend this sample.
015  *
016  * @author Altova GmbH
017  */
018 class StyleVisionDialog extends JDialog
019 {
020     /**
021      * The tree control
022      */
023     private JTree myTree;
024
025     /**
026      * Root node of the tree control
027      */
028     private DefaultMutableTreeNode top ;
029
030     /**
031      * Constructor that prepares the modal dialog containing the filled tree control
032      * @param xml The data to be displayed in the tree
033      * @param parent Parent frame
034      */
035     public StyleVisionDialog( Document doc, Frame parent )
036     {
037         // Construct the modal dialog
038         super( parent, "Data tree", true );
039         // Arrange controls in the dialog
040         top = new DefaultMutableTreeNode("root");
041         myTree = new JTree(top);
042         setContentPane( new JScrollPane( myTree ) );
043         // Build up the tree; expand all nodes, hide root node
044         fillTree( top, doc );
045         for(int i = 0 ; i < myTree.getRowCount() ; ++i )

```

```

046     myTree.expandRow( i );
047     myTree.setRootVisible( false );
048 }
049
050 /**
051  * Loads the nodes of an XML element under a given tree node
052  * @param node Target tree node
053  * @param doc Source XML element
054  */
055 private void fillTree( DefaultMutableTreeNode node, Document doc)
056 {
057     try
058     {
059         DefaultMutableTreeNode titleNode = new
DefaultMutableTreeNode( "SchemaSources" );
060         for (SchemaSource schema : doc.getSchemaSources())
061         {
062             String nodeText = "$" + schema.getName() ;
063             if ( schema.getIsMainSchemaSource() )
064                 nodeText += " (main)";
065             DefaultMutableTreeNode newNode = new DefaultMutableTreeNode(nodeText ) ;
066             node.add( titleNode ) ;
067             titleNode.add( newNode );
068             String attribute = schema.getSchemaFileName() ;
069             if ( attribute.length() > 0 )
070             {
071                 DefaultMutableTreeNode subNode = new DefaultMutableTreeNode( "SchemaFile" ) ;
072                 subNode.add( new DefaultMutableTreeNode( attribute ) );
073                 newNode.add( subNode );
074             }
075             attribute = schema.getWorkingXMLFileName() ;
076             if ( attribute.length() > 0 )
077             {
078                 DefaultMutableTreeNode subNode = new DefaultMutableTreeNode( "Working
XML" ) ;
079                 subNode.add( new DefaultMutableTreeNode( attribute ) );
080                 newNode.add( subNode );
081             }
082             attribute = schema.getTemplateFileName() ;
083             if ( attribute.length() > 0 )
084             {
085                 DefaultMutableTreeNode subNode = new DefaultMutableTreeNode( "Template" ) ;
086                 subNode.add( new DefaultMutableTreeNode( attribute ) );
087                 newNode.add( subNode );
088             }
089         }
090
091         titleNode = new DefaultMutableTreeNode( "Parameters" ) ;
092         for (Parameter param : doc.getParameters())
093         {
094             DefaultMutableTreeNode newNode = new DefaultMutableTreeNode( "$" +
param.getName() );
095             node.add( titleNode ) ;
096             titleNode.add( newNode );
097             DefaultMutableTreeNode subNode = new DefaultMutableTreeNode( "Value" ) ;
098             subNode.add( new DefaultMutableTreeNode( param.getValue() ) );
099             newNode.add( subNode );
100         }
101     }
102     catch (Exception e)

```

```

103     {
104         e.printStackTrace();
105     }
106 }
107
108 }
```

18.3.6 Command Reference

This section lists the names and identifiers of all menu commands that are available within StyleVision. Every sub-section lists the commands from the corresponding top-level menu of StyleVision. The command tables are organized as follows:

- The "Menu Item" column shows the command's menu text as it appears in StyleVision, to make it easier for you to identify the functionality behind the command.
- The "Command Name" column specifies the string that can be used to get an icon with the same name from **ActiveXImages** folder of the StyleVision installation directory.
- The "ID" column shows the numeric identifier of the column that must be supplied as argument to methods which execute or query this command.

To execute a command, use the [StyleVisionControl.Exec](#)⁽¹²³¹⁾ or the [StyleVisionControlDocument.Exec](#)⁽¹²³⁷⁾ methods. To query the status of a command, use the [StyleVisionControl.QueryStatus](#)⁽¹²³²⁾ or [StyleVisionControlDocument.QueryStatus](#)⁽¹²³⁸⁾ methods.

Depending on the edition of StyleVision you have installed, some of these commands might not be supported.

18.3.6.1 "File" Menu

The "File" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
New from XML Schema/DTD/XML...	IDC_FILE_NEW_FROM_SCHEMA	37579
New from DB...	IDC_FILE_NEW_FROM_DB	37577
New from XML column in DB table...	IDC_FILE_NEW_FROM_DBCELL	37861
New from XBRL Taxonomy...	IDC_FILE_NEW_FROM_XBRL_TAXONOMY	37912
New from HTML file...	IDC_FILE_NEW_FROM_HTML	37578
New from XSLT file...	IDC_FILE_NEW_FROM_XSLT	39737
New from Word 2007+ file...	IDC_FILE_NEW_FROM_DOCX	39814
New from Excel 2007+ file...	IDC_FILE_NEW_FROM_EXCEL	36054
New (empty)	IDC_FILE_NEW_EMPTY	37576
Open...	ID_FILE_OPEN	57601

Menu item	Command name	ID
Reload	IDC_FILE_RELOAD	36002
Close	ID_FILE_CLOSE	57602
Close All	ID_FILE_CLOSE_ALL	37777
Save Design	ID_FILE_SAVE	57603
Save As...	ID_FILE_SAVE_AS	57604
Save All	ID_FILE_SAVE_ALL	37778
Export as MobileTogether Design file...	IDC_FILE_EXPORT_AS_MTD	36055
Save Authentic XML Data	ID_SAVE_AUTHENTIC_XML	32860
Save Authentic XML Data as ...	ID_SAVE_AUTHENTIC_XML_AS	32812
Save Generated XSLT-HTML File...	IDC_SAVE_GEN_XSLT_HTML	37642
Save Generated HTML File(s)...	IDC_SAVE_GEN_HTML	37636
Save Generated XSLT-RTF File...	IDC_SAVE_GEN_XSLT_RTF	37643
Save Generated RTF File(s)...	IDC_SAVE_GEN_RTF	37638
Save Generated XSLT-FO File...	IDC_SAVE_GEN_XSLT_FO	37641
Save Generated FO File(s)...	IDC_SAVE_GEN_FO	37635
Save Generated PDF File(s)...	IDC_SAVE_GEN_PDF	37637
Save Generated XSLT-Word 2007+ File...	IDC_SAVE_GEN_XSLT_WORDML	37523
Save Generated Word 2007+ File(s)...	IDC_SAVE_GEN_WORDML	37529
Save Generated DB Schema...	IDC_SAVE_GEN_DB_SCHEMA	37633
Save Generated DB XML Data...	IDC_SAVE_GEN_DB_XML	37634
Save Generated User-Defined Schema...	IDC_SAVE_GEN_USERDEF_SCHEMA	37639
Save Generated User-Defined XML Data...	IDC_SAVE_GEN_USERDEF_XML	37640
Deploy to FlowForce...	IDC_STYLEVISIONGUI_DEPLOY_TO_FLOWFORCE	39787
Generate ASPX Web Application...	IDC_SAVE_SCRIPT_FOR_DBEXTRACT_AND_XSLTGEN_ASPX	39755
Properties...	IDC_FILE_PROPERTIES	36027
Print Preview...	ID_FILE_PRINT_PREVIEW	57609
Print...	ID_FILE_PRINT	57607

Menu item	Command name	ID
Recent File	ID_FILE_MRU_FILE1	57616
Exit	ID_APP_EXIT	57665

18.3.6.2 "Edit" Menu

The "Edit" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Undo	ID_EDIT_UNDO	57643
Redo	ID_EDIT_REDO	57644
Cut	ID_EDIT_CUT	57635
Copy	ID_EDIT_COPY	57634
Paste	ID_EDIT_PASTE	57637
Delete	ID_EDIT_CLEAR	57632
Find	ID_EDIT_FIND	57636
Find Next	ID_EDIT_FINDNEXT	36802
Replace...	ID_EDIT_REPLACE	57641
Stylesheet Parameters...	IDC_EDIT_PARAMETERS	37573
Collapse/Expand Markup	IDC_SPSGUI_COLLAPSE_EXPAND_MARKUP	36804
Select All	ID_EDIT_SELECT_ALL	57642

18.3.6.3 "Project" Menu

The "Project" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
New Project	IDC_ICPROJECTGUI_NEW	37200
Open Project...	IDC_ICPROJECTGUI_OPEN	37201
Reload Project	IDC_ICPROJECTGUI_RELOAD	37202
Close Project	IDC_ICPROJECTGUI_CLOSE	37203
Save Project	IDC_ICPROJECTGUI_SAVE	37204

Menu item	Command name	ID
Add Files to Project...	IDC_ICPROJECTGUI_ADD_FILES_TO_PROJECT	37205
Add Global Resource to Project...	IDC_ICPROJECTGUI_ADD_GLOBAL_RESOURCE_TO_PROJECT	37239
Add URL to Project...	IDC_ICPROJECTGUI_ADD_URL_TO_PROJECT	37206
Add Active File to Project	IDC_ICPROJECTGUI_ADD_ACTIVE_FILE_TO_PROJECT	37208
Add Active and Related Files to Project	IDC_ICPROJECTGUI_ADD_ACTIVE_AND_RELATED_FILES_TO_PROJECT	37209
Add Project Folder to Project...	IDC_ICPROJECTGUI_ADD_FOLDER_TO_PROJECT	37210
Add External Folder to Project...	IDC_ICPROJECTGUI_ADD_EXT_FOLDER_TO_PROJECT	37211
Add External Web Folder to Project...	IDC_ICPROJECTGUI_ADD_EXT_URL_FOLDER_TO_PROJECT	37212
Recent Project	IDC_ICPROJECTGUI_RECENT	37224

18.3.6.4 "View" Menu

The "View" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Dummy entry	ID_VIEW_TOOLBARS	37807
Project	ID_VIEW_PROJECT	57682
Design Overview	ID_VIEW_DESIGNOVERVIEW	37883
Schema Tree	ID_VIEW_SCHEMASOURCES	37805
Design Tree	ID_VIEW_DESIGNTREE	37804
Style Repository	ID_VIEW_STYLEREPOSITORY	37806
Context Properties	ID_VIEW_CONTEXTPROPERTY_COMMON	37802
Context Styles	ID_VIEW_CONTEXTPROPERTY_STYLES	37803
Show only one template at once	IDC_DESIGN_FILTER_ONE	37704
Show all template types	IDC_DESIGN_FILTER_ALL	37700

Menu item	Command name	ID
Show imported templates	IDC_DESIGN_FILTER_IMPORTED	37870
Show/Hide main template	IDC_DESIGN_FILTER_MAIN	37701
Show/Hide global templates	IDC_DESIGN_FILTER_MATCH	37702
Show/Hide design fragments	IDC_DESIGN_FILTER_NAMED	37703
Zoom In	IDC_SPSGUI_ZOOM_IN	36805
Zoom Out	IDC_SPSGUI_ZOOM_OUT	36806
Zoom 500%	IDC_SPSGUI_ZOOM_500	36807
Zoom 400%	IDC_SPSGUI_ZOOM_400	36808
Zoom 200%	IDC_SPSGUI_ZOOM_200	36809
Zoom 150%	IDC_SPSGUI_ZOOM_150	36810
Zoom 100%	IDC_SPSGUI_ZOOM_100	36811
Zoom 75%	IDC_SPSGUI_ZOOM_75	36812
Zoom 50%	IDC_SPSGUI_ZOOM_50	36813
Status Bar	ID_VIEW_STATUS_BAR	59393

18.3.6.5 "Insert" Menu

The "Insert" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Insert Contents	IDC_INSERT_CONTENTS	37846
Insert Rest of Contents	IDC_INSERT_REST_OF_CONTENTS	37617
Insert RichEdit	IDC_INSERT_RICHEDIT	39773
Input Field	IDC_INSERT_EDITFIELD	37854
Multiline Input Field	IDC_INSERT_MULTILINEEDITFIELD	37855
Check Box...	IDC_INSERT_CHECKBOX	37857
Combo Box...	IDC_INSERT_COMBOBOX	37856
Radio Button...	IDC_INSERT_RADIOBUTTON	37858
Button	IDC_INSERT_BUTTON	37859

Menu item	Command name	ID
Navigation	IDC_INSERT_DBNAVIGATION	37603
Navigation + Goto	IDC_INSERT_DBNAVIGATIONGOTO	37604
Query Button	IDC_INSERT_DBQUERY	37605
Value...	IDC_INSERT_AUTOCALC_VALUE	37596
Input Field...	IDC_INSERT_AUTOCALC_FIELD	37594
Multiline Input Field...	IDC_INSERT_AUTOCALC_MULTILINE_FIELD	37595
Insert Date Picker	IDC_INSERT_DATEPICKER	37602
Insert Paragraph	IDC_INSERT_PARAGRAPH	37847
Address	IDC_INSERT_ADDRESS	37843
Block (div)	IDC_INSERT_BLOCK	37528
Blockquote	IDC_INSERT_BLOCKQUOTE	37527
Center	IDC_INSERT_CENTER	37534
Fieldset	IDC_INSERT_FIELDSET	37574
Preformatted	IDC_INSERT_FORMATTED	37580
Preformatted, wrapping	IDC_INSERT_FORMATTED_WRAP	37876
Heading 1 (h1)	IDC_INSERT_HEADING1	37585
Heading 2 (h2)	IDC_INSERT_HEADING2	37586
Heading 3 (h3)	IDC_INSERT_HEADING3	37587
Heading 4 (h4)	IDC_INSERT_HEADING4	37588
Heading 5 (h5)	IDC_INSERT_HEADING5	37589
Heading 6 (h6)	IDC_INSERT_HEADING6	37590
Insert Barcode...	IDC_INSERT_BARCODE	40221
Insert Chart...	IDC_INSERT_CHART	40223
Insert Image...	IDC_INSERT_IMAGE	37593
Insert Horizontal Line	IDC_INSERT_HORIZONTAL_LINE	37606
Insert Table...	IDC_INSERT_TABLE	40212
Insert Bullets and Numbering...	IDC_INSERT_FORMAT_BULLETS	37848
Insert Bookmark...	IDC_INSERT_BOOKMARK	37530

Menu item	Command name	ID
Insert Hyperlink...	IDC_INSERT_HYPERLINK	37849
Insert Footnote	IDC_INSERT_FOOTNOTE	39797
Insert Condition...	IDC_INSERT_CONDITION	37850
Insert Output-based Condition	IDC_INSERT_CONDITION_PER_OUTPUT	37851
Insert Template...	IDC_INSERT_TEMPLATE	40216
Insert User-Defined Template...	IDC_INSERT_USER_DEFINED_TEMPLATE	40184
Insert Variable Template...	IDC_INSERT_VARIABLE_TEMPLATE	37531
Dummy entry	IDC_INSERT_NAMED_TEMPLATE	39300
Insert Layout Container	IDC_INSERT_LAYOUT_CONTAINER	40213
Insert Layout Box	IDC_INSERT_LAYOUT_BOX	40214
Insert Line	IDC_INSERT_SHAPE_LINE	40215
Table of Contents...	IDC_INSERT_TOC_WIZARD	37618
TOC Bookmark	IDC_INSERT_MARKER	37608
TOC Bookmark (Wizard)...	IDC_INSERT_MARKER_WIZARD	37609
TOC Reference	IDC_INSERT_REF	37613
Entry Text	IDC_INSERT_REF_ENTRY_TEXT	37614
Leader	IDC_INSERT_REF_LEADER	37615
Page Reference	IDC_INSERT_REF_PAGE_REFERENCE	37616
Hierarchical Numbering	IDC_INSERT_AUTO_NUMBER_LEVEL	37598
Sequential Numbering	IDC_INSERT_AUTO_NUMBER_FLAT	37597
TOC Level	IDC_INSERT_LEVEL	37607
TOC Level Reference	IDC_INSERT_REFLEVEL	37860
Template Serves as Level	IDC_ASSIGN_LEVEL	37524
Insert New Document	IDC_INSERT_RESULT_DOCUMENT	39756
New Page	IDC_INSERT_PAGE_BREAK	37610
Page Number	IDC_INSERT_PAGE_NUMBER	37611
Page Total	IDC_INSERT_PAGE_TOTAL	37612
New Column	IDC_INSERT_COLUMN_BREAK	37864

Menu item	Command name	ID
New Document Section	IDC_INSERT_DOCUMENT_SECTION	37951
Insert XBRL Table from Taxonomy...	IDC_INSERT_XBRL_TABLE_FROM_TAXONOMY	39813
Context	IDC_INSERT_XBRL_CONTEXT	37942
Item	IDC_INSERT_XBRL_ITEM	39793
Period	IDC_INSERT_XBRL_PERIOD	37909
Period Start	IDC_INSERT_XBRL_PERIOD_START	37947
Period End	IDC_INSERT_XBRL_PERIOD_END	37948
Identifier	IDC_INSERT_XBRL_IDENTIFIER	37910
Unit	IDC_INSERT_XBRL_UNITASPECT	39789
UnitRef	IDC_INSERT_XBRL_UNITREF	37946
Footnote	IDC_INSERT_XBRL_FOOTNOTE	37911
Non-XTD Segment	IDC_INSERT_XBRL_NONXTDSEGMENT_ASPECT	39790
Non-XTD Scenario	IDC_INSERT_XBRL_NONXTDSCENARIO_ASPECT	39791
XML Node	IDC_INSERT_XBRL_XMLNODE	39792
iXBRL Hidden Data	IDC_INSERT_IXBRL_HIDE	39721
iXBRL Fraction	IDC_INSERT_IXBRL_FRACTION	39723
User-Defined Element	IDC_STYLEVISIONGUI_INSERT_USERXMLELEMENT	37908
User-Defined Block	IDC_STYLEVISIONGUI_INSERT_USERXMLTEXT	37920

18.3.6.6 "Enclose with" Menu

The "Enclose with" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Template...	IDC_ENCLOSE_WITH_TEMPLATES	40180
User-Defined Template...	IDC_ENCLOSE_WITH_USER_DEFINED_TEMPLATES	40217

Menu item	Command name	ID
Variable Template...	IDC_ENCLOSE_WITH_VARIABLE_TEMPLATES	37520
Paragraph	IDC_ENCLOSE_PARAGRAPH	37627
Address	IDC_ENCLOSE_ADDRESS	40194
Block (div)	IDC_ENCLOSE_BLOCK	40195
Blockquote	IDC_ENCLOSE_BLOCKQUOTE	40196
Center	IDC_ENCLOSE_CENTER	40197
Fieldset	IDC_ENCLOSE_FIELDSET	40198
Preformatted	IDC_ENCLOSE_FORMATTED	40199
Preformatted, wrapping	IDC_ENCLOSE_FORMATTED_WRAP	40200
Heading 1 (h1)	IDC_ENCLOSE_HEADING1	40201
Heading 2 (h2)	IDC_ENCLOSE_HEADING2	40202
Heading 3 (h3)	IDC_ENCLOSE_HEADING3	40203
Heading 4 (h4)	IDC_ENCLOSE_HEADING4	40204
Heading 5 (h5)	IDC_ENCLOSE_HEADING5	40205
Heading 6 (h6)	IDC_ENCLOSE_HEADING6	40206
Bullets and Numbering...	IDC_ENCLOSE_FORMAT_BULLETS	37581
Bookmark...	IDC_ENCLOSE_BOOKMARK	40207
Hyperlink...	IDC_ENCLOSE_HYPERLINK	37620
Condition...	IDC_ENCLOSE_CONDITION	37599
Output-based Condition	IDC_ENCLOSE_CONDITION_PER_OUTPUT	37600
TOC Bookmark	IDC_ENCLOSE_MARKER	40210
TOC Bookmark (Wizard)...	IDC_ENCLOSE_MARKER_WIZARD	40211
TOC Level	IDC_ENCLOSE_LEVEL	40208
TOC Level Reference	IDC_ENCLOSE_REFLEVEL	40209
New Document	IDC_ENCLOSE_RESULT_DOCUMENT	39758
User-Defined Element...	IDC_ENCLOSE_WITH_USER_DEFINED_XML_ELEMENT	40222

18.3.6.7 "Table" Menu

The "Table" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Insert Table...	IDC_INSERT_TABLE	40212
Delete Table	IDC_TABLE_DELETE	37658
Add Table Header Column	IDC_TABLE_ADD_HEADERCOL	37888
Add Table Footer Column	IDC_TABLE_ADD_FOOTERCOL	37889
Add Table Header Row	IDC_TABLE_ADD_HEADERROW	37900
Add Table Footer Row	IDC_TABLE_ADD_FOOTERROW	37901
Append Row	IDC_TABLE_APPEND_ROW	37657
Append Column	IDC_TABLE_APPEND_COL	37656
Insert Row	IDC_TABLE_INSERT_ROW	37664
Insert Column	IDC_TABLE_INSERT_COL	37662
Delete Row	IDC_TABLE_DELETE_ROW	37660
Delete Column	IDC_TABLE_DELETE_COL	37659
Join Cell Left	IDC_TABLE_JOIN_LEFT	37666
Join Cell Right	IDC_TABLE_JOIN_RIGHT	37667
Join Cell Below	IDC_TABLE_JOIN_DOWN	37665
Join Cell Above	IDC_TABLE_JOIN_UP	37668
Split Cell Horizontally	IDC_TABLE_SPLIT_HORZ	37670
Split Cell Vertically	IDC_TABLE_SPLIT_VERT	37671
View Cell Bounds	IDC_TABLE_SHOW_ZERO_BORDER	37669
View Table Markup	IDC_TABLE_SHOW_UICELLS	37887
Table Properties...	IDC_TABLE_EDIT_PROPERTIES	37661
Edit CALS/HTML Tables...	IDC_EDIT_XMLTABLES	37533

18.3.6.8 "Authentic" Menu

The "Authentic" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Edit Authentic Scripts...	IDC_EDIT_AUTHENTIC_SCRIPTPROJECT	37601
Custom Toolbar Buttons...	IDC_TEXT_STATE_ICONS	37672
Check Macro References...	IDC_AUTHENTIC_CHECK_MACRO_REFERENCES	39751
Auto-add Date Picker	IDC_TOGGLE_DATEPICKER_AUTOINSERT	37674
Auto-add DB Controls	IDC_TOGGLE_DBCONTROL_AUTOINSERT	37675
Reload Authentic View	IDC_AUTHENTICGUI_RELOAD	32800
Validate XML	IDC_VALIDATE	32954
Select New Row with XML Data for Editing...	IDC_CHANGE_WORKING_DB_XML_CELL	32861
XML Signature...	IDC_AUTHENTICGUI_XMLSIGNATURE	32862
Define XML Entities...	IDC_DEFINE_ENTITIES	32805
Hide Markup	IDC_MARKUP_HIDE	32855
Show Small Markup	IDC_MARKUP_SMALL	32858
Show Large Markup	IDC_MARKUP_LARGE	32856
Show Mixed Markup	IDC_MARKUP_MIXED	32857
Toggle Bold	IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_TOGGLEBOLD	32813
Toggle Italic	IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_TOGGLEITALIC	32814
Toggle Underline	IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_TOGGLEUNDERLINE	32815
Toggle Strikethrough	IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_TOGGLESTRIKETHROUGH	32816
Foreground Color	IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_COLOR_FOREGROUND	32824
Background Color	IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_COLOR_BACKGROUND	32830
Align Left	IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_ALIGN_LEFT	32818

Menu item	Command name	ID
Center	IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_ALIGN_CENTER	32819
Align Right	IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_ALIGN_RIGHT	32820
Justify	IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_ALIGN_JUSTIFY	32821
Append Row	IDC_ROW_APPEND	32806
Insert Row	IDC_ROW_INSERT	32809
Duplicate Row	IDC_ROW_DUPLICATE	32808
Move Row Up	IDC_ROW_MOVE_UP	32811
Move Row Down	IDC_ROW_MOVE_DOWN	32810
Delete Row	IDC_ROW_DELETE	32807

18.3.6.9 "Database" Menu

The "Database" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Query Database	ID_VIEW_DBQUERY	37818
Edit DB Filter...	IDC_EDIT_DBFILTERS	37571
Clear DB Filter	IDC_CLEAR_DBFILTERS	37547

18.3.6.10 "Properties" Menu

The "Properties" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Edit Bullets and Numbering...	IDC_EDIT_BULLETS_AND_NUMBERING	37839
Predefined Value Formatting Strings...	IDC_FORMAT_PREDEFINES	37582

18.3.6.11 "Tools" Menu

The "Tools" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Spelling...	IDC_SPSGUI_SPELL_CHECK	36800
Spelling Options...	IDC_SPSGUI_SPELL_OPTIONS	36801
Global Resources	IDC_GLOBALRESOURCES	37401
<plugin not loaded>	IDC_GLOBALRESOURCES_SUBMENUENTR Y1	37408
Customize...	IDC_APP_TOOLS_CUSTOMIZE	32959
Options...	IDC_TOOLS_OPTIONS	37676

18.3.6.12 "Window" Menu

The "Window" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Cascade	ID_WINDOW_CASCADE	57650
Tile Horizontal	ID_WINDOW_TILE_HORZ	57651
Tile Vertical	ID_WINDOW_TILE_VERT	57652
Arrange Icons	ID_WINDOW_ARRANGE	57649

18.3.6.13 "Help" Menu

The "Help" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Table of Contents	IDC_HELP_CONTENTS	32966
Index...	IDC_HELP_INDEX	32967
Search...	IDC_HELP_SEARCH	32969
Software Activation...	IDC_ACTIVATION	32970
Order form...	IDC_OPEN_ORDER_PAGE	32971
Registration...	IDC_REGISTRATION	32972
Check for Updates...	IDC_CHECK_FOR_UPDATES	32973
StyleVision Product Comparison...	IDC_PRODUCT_COMPARISON	32955

Menu item	Command name	ID
Support Center...	IDC_OPEN_SUPPORT_PAGE	32961
FAQ on the Web...	IDC_OPEN_FAQ_PAGE	32962
Download Components and Free Tools...	IDC_OPEN_COMPONENTS_PAGE	32963
StyleVision on the Internet...	IDC_OPEN_HOME_PAGE	32964
StyleVision Training...	IDC_OPEN_TRAINING_PAGE	32965
About StyleVision...	ID_APP_ABOUT	57664

18.3.7 Object Reference

Objects:

[StyleVisionCommand](#) ¹²²⁴

[StyleVisionCommands](#) ¹²²⁶

[StyleVisionControl](#) ¹²²⁷

[StyleVisionControlDocument](#) ¹²³⁵

[StyleVisionControlPlaceholder](#) ¹²⁴¹

To give access to standard StyleVision functionality, objects of the **StyleVision automation interface** can be accessed as well. See [StyleVisionControl.Application](#) ¹²²⁸, [StyleVisionControlDocument.Document](#) ¹²³⁶ and [StyleVisionControlPlaceholder.Project](#) ¹²⁴² for more information.

18.3.7.1 StyleVisionCommand

Properties:

[ID](#) ¹²²⁵

[Label](#) ¹²²⁵

[Name](#) ¹²²⁶

[IsSeparator](#) ¹²²⁵

[ToolTip](#) ¹²²⁶

[StatusText](#) ¹²²⁶

[Accelerator](#) ¹²²⁵

[SubCommands](#) ¹²²⁶

Description:

A command object can be one of the following: an executable command, a command container (for example, a menu, submenu, or toolbar), or a menu separator. To determine what kind of information is stored in the current Command object, query its `ID`, `IsSeparator`, and `SubCommands` properties, as follows.

The Command object is...	When...
An executable command	<ul style="list-style-type: none"> <code>ID</code> is greater than zero <code>IsSeparator</code> is false <code>SubCommands</code> is empty

The Command object is...	When...
A command container	<ul style="list-style-type: none"> • ID is zero • IsSeparator is false • SubCommands contains a collection of Command objects.
Separator	<ul style="list-style-type: none"> • ID is zero • IsSeparator is true

18.3.7.1.1 Accelerator

Property: Accelerator as [string](#)

Description:

Returns the accelerator key defined for the command. If the command has no accelerator key assigned, this property returns the empty string. The string representation of the accelerator key has the following format:

[ALT+] [CTRL+] [SHIFT+] key

Where `key` is converted using the Windows Platform SDK function `GetKeyNameText`.

18.3.7.1.2 ID

Property: ID as [long](#)

Description:

This property gets the unique identifier of the command. A command's ID is required to execute the command (using [Exec](#)¹²³¹) or query its status (using [QueryStatus](#)¹²³²). If the command is a container for other commands (for example, a top-level menu), or a separator, the ID is 0.

18.3.7.1.3 IsSeparator

Property: IsSeparator as [boolean](#)

Description:

The property returns `true` if the command object is a menu separator; `false` otherwise. See also [Command](#)¹²²⁴.

18.3.7.1.4 Label

Property: Label as [string](#)

Description:

This property gets the text of the command as it is displayed in the graphical user interface of StyleVision. If the command is a separator, "Label" is an empty string. This property may also return an empty string for some toolbar commands that do not have any GUI text associated with them.

18.3.7.1.5 Name

Property: Name as [string](#)

Description:

This property gets the unique name of the command. This value can be used to get the icon file of the command, where it is available. The available icon files can be found in the folder **<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\Images** of your StyleVision installation.

18.3.7.1.6 StatusText

Property: Label as [string](#)

Description:

The status text is the text shown in the status bar of StyleVision when the command is selected. It applies only to command objects that are not separators or containers of other commands; otherwise, the property is an empty string.

18.3.7.1.7 SubCommands

Property: SubCommands as [Commands](#) ¹²²⁶

Description:

The `SubCommands` property gets the collection of [Command](#) ¹²²⁴ objects that are sub-commands of the current command. The property is applicable only to commands that are containers for other commands (menus, submenus, or toolbars). Such container commands have the `ID` set to 0, and the `IsSeparator` property set to `false`.

18.3.7.1.8 ToolTip

Property: ToolTip as [string](#)

Description:

This property gets the text that is shown as a tool-tip for each command. If the command does not have a tooltip text, the property returns an empty string.

18.3.7.2 StyleVisionCommands

Properties:

[Count](#) ¹²²⁷
[Item](#) ¹²²⁷

Description:

Collection of [Command](#)¹²²⁴ objects to get access to command labels and IDs of the StyleVisionControl. Those commands can be executed with the [Exec](#)¹²³¹ method and their status can be queried with [QueryStatus](#)¹²³².

18.3.7.2.1 Count

Property: Count as [long](#)

Description:

Number of [Command](#)¹²²⁴ objects on this level of the collection.

18.3.7.2.2 Item

Property: Item (n as [long](#)) as [Command](#)¹²²⁴

Description:

Gets the command with the index n in this collection. Index is 1-based.

18.3.7.3 StyleVisionControl

Properties:

[IntegrationLevel](#)¹²²⁹
[Appearance](#)¹²²⁸
[Application](#)¹²²⁸
[BorderStyle](#)¹²²⁸
[CommandsList](#)¹²²⁹
[EnableUserPrompts](#)¹²²⁹
[MainMenu](#)¹²³⁰
[Toolbars](#)¹²³⁰

Methods:

[Open](#)¹²³²
[Exec](#)¹²³¹
[QueryStatus](#)¹²³²

Events:

[OnUpdateCmdUI](#)¹²³⁴
[OnOpenedOrFocused](#)¹²³⁴
[OnCloseEditingWindow](#)¹²³³
[OnFileChangedAlert](#)¹²³³
[OnContextChanged](#)¹²³³
[OnDocumentOpened](#)¹²³³
[OnValidationWindowUpdated](#)¹²³⁵

This object is a complete ActiveX control and should only be visible if the StyleVision library is used in the Application Level mode.

18.3.7.3.1 Properties

The following properties are defined:

[IntegrationLevel](#) ¹²²⁹
[EnableUserPrompts](#) ¹²²⁹
[Appearance](#) ¹²²⁸
[BorderStyle](#) ¹²²⁸

Command related properties:

[CommandsList](#) ¹²²⁹
[MainMenu](#) ¹²³⁰
[Toolbars](#) ¹²³⁰

Access to StyleVisionAPI:

[Application](#) ¹²²⁸

18.3.7.3.1.1 Appearance

Property: Appearance as [short](#)

Dispatch Id: -520

Description:

A value not equal to 0 displays a client edge around the control. Default value is 0.

18.3.7.3.1.2 Application

Property: Application as [Application](#)

Dispatch Id: 1

Description:

The [Application](#) property gives access to the [Application](#) object of the complete StyleVision automation server API. The property is read-only.

18.3.7.3.1.3 BorderStyle

Property: BorderStyle as [short](#)

Dispatch Id: -504

Description:

A value of 1 displays the control with a thin border. Default value is 0.

18.3.7.3.1.4 *CommandsList*

Property: `CommandList` as [Commands](#)¹²²⁶=(read-only)

Dispatch Id: 1004

Description:

This property returns a flat list of all commands defined available with `StyleVisionControl`. To get commands organized according to their menu structure, use [MainMenu](#)¹²³⁰. To get toolbar commands, use [Toolbars](#)¹²³⁰.

```
public void GetAllStyleVisionCommands()
{
    // Get all commands from the StyleVision ActiveX control assigned to the current form
    StyleVisionControlLib.StyleVisionCommands commands =
    this.axStyleVisionControl1.CommandList;
    // Iterate through all commands
    for (int i = 0; i < commands.Count; i++)
    {
        // Get each command by index and output it to the console
        StyleVisionControlLib.StyleVisionCommand cmd =
        axStyleVisionControl1.CommandList[i];
        Console.WriteLine("{0} {1} {2}", cmd.ID, cmd.Name, cmd.Label.Replace("&", ""));
    }
}
```

C# example

18.3.7.3.1.5 *EnableUserPrompts*

Property: `EnableUserPrompts` as `boolean`

Dispatch Id: 1006

Description:

Setting this property to *false*, disables user prompts in the control. The default value is *true*.

18.3.7.3.1.6 *IntegrationLevel*

Property: `IntegrationLevel` as [ICActiveXIntegrationLevel](#)¹²⁴⁴

Dispatch Id: 1000

Description:

The `IntegrationLevel` property determines the operation mode of the control. See also [Integration at Application Level](#)¹¹⁸⁸ and [Integration at Document Level](#)¹¹⁹⁰ for more information.

Note: It is important to set this property immediately after the creation of the `StyleVisionControl` object.

18.3.7.3.1.7 MainMenu

Property: `MainMenu` as `~ë=çãã~âÇ1224`=(read-only)

Dispatch Id: 1003

Description:

This property provides information about the structure and commands available in the `StyleVisionControl` main menu, as a `Command` object. The `Command` object contains all available submenus of `StyleVision` (for example "File", "Edit", "View" etc.). To access the submenu objects, use the `SubCommands` property of the `MainMenu` property. Each submenu is also a `Command` object. For each submenu, you can then further iterate through their `SubCommands` property in order to get their corresponding child commands and separators (this technique may be used, for example, to create the application menu programmatically). Note that some menu commands act as containers ("parents") for other menu commands, in which case they also have a `SubCommands` property. To get the structure of all menu commands programmatically, you will need a recursive function.

```
public void GetStyleVisionMenus ()
{
    // Get the main menu from the StyleVision ActiveX control assigned to the current
    form
    StyleVisionControlLib.StyleVisionCommand mainMenu =
    this.axStyleVisionControl1.MainMenu;

    // Loop through entries of the main menu (e.g. File, Edit, etc.)
    for (int i = 0; i < mainMenu.SubCommands.Count; i++)
    {
        StyleVisionControlLib.StyleVisionCommand menu = mainMenu.SubCommands[i];
        Console.WriteLine("{0} menu has {1} children items (including separators)",
        menu.Label.Replace("&", ""), menu.SubCommands.Count);
    }
}
```

C# example

18.3.7.3.1.8 Toolbars

Property: `Toolbars` as `çãã~âÇ1226`=(read-only)

Dispatch Id: 1005

Description:

This property provides information about the structure of `StyleVisionControl` toolbars, as a `Command` object. The `Command` object contains all available toolbars of `StyleVision`. To access the toolbars, use the `SubCommands` property of the `Toolbars` property. Each toolbar is also a `Command` object. For each toolbar, you can then further iterate through their `SubCommands` property in order to get their commands (this technique may be used, for example, to create the application's toolbars programmatically).

```

public void GetStyleVisionToolbars()
{
    // Get the application toolbars from the StyleVision ActiveX control assigned to the
    // current form
    StyleVisionControlLib.StyleVisionCommands toolbars =
    this.axStyleVisionControl1.Toolbars;

    // Iterate through all toolbars
    for (int i = 0; i < toolbars.Count; i++)
    {
        StyleVisionControlLib.StyleVisionCommand toolbar = toolbars[i];
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("The toolbar \"{0}\" has the following commands:",
        toolbar.Label);

        // Iterate through all commands of this toolbar
        for (int j = 0; j < toolbar.SubCommands.Count; j++)
        {
            StyleVisionControlLib.StyleVisionCommand cmd = toolbar.SubCommands[j];
            // Output only command objects that are not separators
            if (!cmd.IsSeparator)
            {
                Console.WriteLine("{0}, {1}, {2}", cmd.ID, cmd.Name, cmd.Label.Replace("&",
                ""));
            }
        }
    }
}

```

C# example

18.3.7.3.2 Methods

The following methods are defined:

[Open](#) ¹²³²

[Exec](#) ¹²³¹

[QueryStatus](#) ¹²³²

18.3.7.3.2.1 Exec

Method: Exec (nCmdID as long) as boolean

Dispatch Id: 6

Description:

This method calls the StyleVision command with the ID nCmdID. If the command can be executed, the method returns true. To get a list of all available commands, use [CommandsList](#) ¹²²⁹. To retrieve the status of any command, use [QueryStatus](#) ¹²³².

18.3.7.3.2.2 Open

Method: `Open (strFilePath as string) as boolean`

Dispatch Id: 5

Description:

The result of the method depends on the extension passed in the argument `strFilePath`. If the file extension is `.sps`, a new document is opened. If the file extension is `.svp`, the corresponding project is opened. If a different file extension is passed into the method, the control tries to load the file as a new component into the active document.

Do not use this method to load documents or projects when using the control in document-level integration mode. Instead, use [StyleVisionControlDocument.Open](#)¹²³⁸ and [StyleVisionControlPlaceholder.OpenProject](#)¹²⁴².

18.3.7.3.2.3 QueryStatus

Method: `QueryStatus (nCmdID as long) as long`

Dispatch Id: 7

Description:

`QueryStatus` returns the enabled/disabled and checked/unchecked status of the command specified by `nCmdID`. The status is returned as a bit mask.

Bit	Value	Name	Meaning
0	1	Supported	Set if the command is supported.
1	2	Enabled	Set if the command is enabled (can be executed).
2	4	Checked	Set if the command is checked.

This means that if `QueryStatus` returns 0 the command ID is not recognized as a valid StyleVision command. If `QueryStatus` returns a value of 1 or 5, the command is disabled.

18.3.7.3.3 Events

The StyleVisionControl ActiveX control provides the following connection point events:

[OnUpdateCmdUI](#)¹²³⁴
[OnOpenedOrFocused](#)¹²³⁴
[OnCloseEditingWindow](#)¹²³³
[OnFileChangedAlert](#)¹²³³
[OnContextChanged](#)¹²³³

[OnDocumentOpened](#)¹²³³
[OnValidationWindowUpdated](#)¹²³⁵

18.3.7.3.3.1 OnCloseEditingWindow

Event: OnCloseEditingWindow (i_strFilePath as String) as boolean

Dispatch Id: 1002

Description:

This event is triggered when StyleVision needs to close an already open document. As an answer to this event, clients should close the editor window associated with *i_strFilePath*. Returning *true* from this event indicates that the client has closed the document. Clients can return *false* if no specific handling is required and StyleVisionControl should try to close the editor and destroy the associated document control.

18.3.7.3.3.2 OnContextChanged

Event: OnContextChanged (i_strContextName as String, i_bActive as bool) as bool

Dispatch Id: 1004

Description:

This event is not used in StyleVision

18.3.7.3.3.3 OnDocumentOpened

Event: OnDocumentOpened (objDocument as Document)

Dispatch Id: 1

Description:

This event is triggered whenever a document is opened. The argument *objDocument* is a *Document* object from the StyleVision automation interface and can be used to query for more details about the document, or perform additional operations. When integrating on document-level, it is often better to use the event [StyleVisionControlDocument.OnDocumentOpened¹²⁴⁰](#) instead.

18.3.7.3.3.4 OnFileChangedAlert

Event: OnFileChangedAlert (i_strFilePath as String) as bool

Dispatch Id: 1001

Description:

This event is triggered when a file loaded with StyleVisionControl is changed on the hard disk by another application. Clients should return *true*, if they handled the event, or *false*, if StyleVision should handle it in its customary way, i.e. prompting the user for reload.

18.3.7.3.3.5 OnLicenseProblem

Event: OnLicenseProblem (i_strLicenseProblemText as String)

Dispatch Id: 1005

Description:

This event is triggered when StyleVisionControl detects that no valid license is available for this control. In case of restricted user licenses this can happen some time after the control has been initialized. Integrators should use this event to disable access to this control's functionality. After returning from this event, the control will block access to its functionality (e.g. show empty windows in its controls and return errors on requests).

18.3.7.3.3.6 OnOpenedOrFocused

Event: OnOpenedOrFocused (i_strFilePath as String, i_bOpenWithThisControl as bool)

Dispatch Id: 1000

Description:

When integrating at application level, this event informs clients that a document has been opened, or made active by StyleVision.

When integrating at document level, this event instructs the client to open the file i_strFilePath in a document window. If the file is already open, the corresponding document window should be made the active window.

if i_bOpenWithThisControl is true, the document must be opened with StyleVisionControl, since internal access is required. Otherwise, the file can be opened with different editors.

18.3.7.3.3.7 OnToolWindowUpdated

Event: OnToolWindowUpdated (pToolWnd as long)

Dispatch Id: 1006

Description:

This event is triggered when the tool window is updated.

18.3.7.3.3.8 OnUpdateCmdUI

Event: OnUpdateCmdUI ()

Dispatch Id: 1003

Description:

Called frequently to give integrators a good opportunity to check status of StyleVision commands using [StyleVisionControl.QueryStatus](#)¹²³². Do not perform long operations in this callback.

18.3.7.3.3.9 OnValidationWindowUpdated

Event: OnValidationWindowUpdated ()

Dispatch Id: 3

Description:

This event is triggered whenever the validation output window is updated with new information.

18.3.7.4 StyleVisionControlDocument

Properties:

[Appearance](#) ¹²³⁶
[BorderStyle](#) ¹²³⁶
[Document](#) ¹²³⁶
[IsModified](#) ¹²³⁶
[Path](#) ¹²³⁷
[ReadOnly](#) ¹²³⁷

Methods:

[Exec](#) ¹²³⁷
[New](#) ¹²³⁸
[Open](#) ¹²³⁸
[QueryStatus](#) ¹²³⁸
[Reload](#) ¹²³⁸
[Save](#) ¹²³⁹
[SaveAs](#) ¹²³⁹

Events:

[OnDocumentOpened](#) ¹²⁴⁰
[OnDocumentClosed](#) ¹²⁴⁰
[OnModifiedFlagChanged](#) ¹²⁴¹
[OnContextChanged](#) ¹²³⁹
[OnFileChangedAlert](#) ¹²⁴⁰
[OnActivate](#) ¹²³⁹

If the StyleVisionControl is integrated in the Document Level mode each document is displayed in an own object of type StyleVisionControlDocument. The StyleVisionControlDocument contains only one document at the time but can be reused to display different files one after another.

This object is a complete ActiveX control.

18.3.7.4.1 Properties

The following properties are defined:

[ReadOnly](#) ¹²³⁷
[IsModified](#) ¹²³⁶
[Path](#) ¹²³⁷

[Appearance](#) ¹²³⁶
[BorderStyle](#) ¹²³⁶

Access to StyleVisionAPI:

[Document](#) ¹²³⁶

18.3.7.4.1.1 *Appearance*

Property: `Appearance` as `short`

Dispatch Id: -520

Description:

A value not equal to 0 displays a client edge around the document control. Default value is 0.

18.3.7.4.1.2 *BorderStyle*

Property: `BorderStyle` as `short`

Dispatch Id: -504

Description:

A value of 1 displays the control with a thin border. Default value is 0.

18.3.7.4.1.3 *Document*

Property: `Document` as `Document`

Dispatch Id: 1

Description:

The `Document` property gives access to the `Document` object of the StyleVision automation server API. This interface provides additional functionality which can be used with the document loaded in the control. The property is read-only.

18.3.7.4.1.4 *IsModified*

Property: `IsModified` as `boolean` (read-only)

Dispatch Id: 1006

Description:

`IsModified` is `true` if the document content has changed since the last open, reload or save operation. It is `false`, otherwise.

18.3.7.4.1.5 Path

Property: Path as [string](#)

Dispatch Id: 1005

Description:

Sets or gets the full path name of the document loaded into the control.

18.3.7.4.1.6 ReadOnly

Property: ReadOnly as [boolean](#)

Dispatch Id: 1007

Description:

Using this property you can turn on and off the read-only mode of the document. If `ReadOnly` is `true` it is not possible to do any modifications.

18.3.7.4.2 Methods

The following methods are defined:

Document handling:

[New](#)¹²³⁸
[Open](#)¹²³⁸
[Reload](#)¹²³⁸
[Save](#)¹²³⁹
[SaveAs](#)¹²³⁹

Command Handling:

[Exec](#)¹²³⁷
[QueryStatus](#)¹²³⁸

18.3.7.4.2.1 Exec

Method: Exec (nCmdID as [long](#)) as [boolean](#)

Dispatch Id: 8

Description:

Exec calls the StyleVision command with the ID `nCmdID`. If the command can be executed, the method returns `true`. This method should be called only if there is currently an active document available in the application.

To get commands organized according to their menu structure, use the [MainMenu](#)¹²³⁰ property of StyleVisionControl. To get toolbar commands, use the [Toolbars](#)¹²³⁰ property of the StyleVisionControl.

18.3.7.4.2.2 New

Method: `New ()` as `boolean`

Dispatch Id: 1000

Description:

This method initializes a new document inside the control.

18.3.7.4.2.3 Open

Method: `Open (strFileName as string)` as `boolean`

Dispatch Id: 1001

Description:

`Open` loads the file `strFileName` as the new document into the control.

18.3.7.4.2.4 QueryStatus

Method: `QueryStatus (nCmdID as long)` as `long`

Dispatch Id: 9

Description:

`QueryStatus` returns the enabled/disabled and checked/unchecked status of the command specified by `nCmdID`. The status is returned as a bit mask.

Bit	Value	Name	Meaning
0	1	Supported	Set if the command is supported.
1	2	Enabled	Set if the command is enabled (can be executed).
2	4	Checked	Set if the command is checked.

This means that if `QueryStatus` returns 0 the command ID is not recognized as a valid StyleVision command. If `QueryStatus` returns a value of 1 or 5 the command is disabled. The client should call the `QueryStatus` method of the document control if there is currently an active document available in the application.

18.3.7.4.2.5 Reload

Method: `Reload ()` as `boolean`

Dispatch Id: 1002

Description:

`Reload` updates the document content from the file system.

18.3.7.4.2.6 Save

Method: `Save ()` as `boolean`

Dispatch Id: 1003

Description:

`Save` saves the current document at the location `Path`¹²³⁷.

18.3.7.4.2.7 SaveAs

Method: `SaveAs (strFileName as string)` as `boolean`

Dispatch Id: 1004

Description:

`SaveAs` sets `Path`¹²³⁷ to `strFileName` and then saves the document to this location.

18.3.7.4.3 Events

The `StyleVisionControlDocument` ActiveX control provides following connection point events:

[OnDocumentOpened](#)¹²⁴⁰
[OnDocumentClosed](#)¹²⁴⁰
[OnModifiedFlagChanged](#)¹²⁴¹
[OnContextChanged](#)¹²³⁹
[OnFileChangedAlert](#)¹²⁴⁰
[OnActivate](#)¹²³⁹
[OnSetEditorTitle](#)¹²⁴¹

18.3.7.4.3.1 OnActivate

Event: `OnActivate ()`

Dispatch Id: 1005

Description:

This event is triggered when the document control is activated, has the focus, and is ready for user input.

18.3.7.4.3.2 OnContextChanged

Event: `OnContextChanged (i_strContextName as String, i_bActive as bool)` as `bool`

Dispatch Id: 1004

Description: None

18.3.7.4.3.3 *OnDocumentClosed*

Event: OnDocumentClosed (objDocument as Document)

Dispatch Id: 1001

Description:

This event is triggered whenever the document loaded into this control is closed. The argument objDocument is a Document object from the StyleVision automation interface and should be used with care.

18.3.7.4.3.4 *OnDocumentOpened*

Event: OnDocumentOpened (objDocument as Document)

Dispatch Id: 1000

Description:

This event is triggered whenever a document is opened in this control. The argument objDocument is a Document object from the StyleVision automation interface, and can be used to query for more details about the document, or perform additional operations.

18.3.7.4.3.5 *OnDocumentSaveAs*

Event: OnContextDocumentSaveAs (i_strFileName as String)

Dispatch Id: 1007

Description:

This event is triggered when this document gets internally saved under a new name.

18.3.7.4.3.6 *OnFileChangedAlert*

Event: OnFileChangedAlert () as bool

Dispatch Id: 1003

Description:

This event is triggered when the file loaded into this document control is changed on the hard disk by another application. Clients should return true, if they handled the event, or false, if StyleVision should handle it in its customary way, i.e. prompting the user for reload.

18.3.7.4.3.7 OnModifiedFlagChanged

Event: OnModifiedFlagChanged (i_bIsModified as [boolean](#))

Dispatch Id: 1002

Description:

This event gets triggered whenever the document changes between modified and unmodified state. The parameter *i_bIsModified* is *true* if the document contents differs from the original content, and *false*, otherwise.

18.3.7.4.3.8 OnSetEditorTitle

Event: OnSetEditorTitle ()

Dispatch Id: 1006

Description:

This event is being raised when the contained document is being internally renamed.

18.3.7.5 StyleVisionControlPlaceholder

Properties available for all kinds of placeholder windows:

[PlaceholderWindowID](#) ¹²⁴²

Properties for project placeholder window:

[Project](#) ¹²⁴²

Methods for project placeholder window:

[OpenProject](#) ¹²⁴²

[CloseProject](#) ¹²⁴³

The `StyleVisionControlPlaceholder` control is used to show the additional StyleVision windows like Overview, Library or Project window. It is used like any other ActiveX control and can be placed anywhere in the client application.

18.3.7.5.1 Properties

The following properties are defined:

[PlaceholderWindowID](#) ¹²⁴²

Access to StyleVisionAPI:

[Project](#) ¹²⁴²

18.3.7.5.1.1 Label

Property: Label as String (read-only)

Dispatch Id: 1001

Description:

This property gives access to the title of the placeholder. The property is read-only.

18.3.7.5.1.2 PlaceholderWindowID

Property: PlaceholderWindowID as [StyleVisionControlPlaceholderWindow](#) ¹²⁴⁴

Dispatch Id: 1

Description:

This property specifies which StyleVision window should be displayed in the client area of the control. The PlaceholderWindowID can be set at any time to any valid value of the [StyleVisionControlPlaceholderWindow](#) ¹²⁴⁴ enumeration. The control changes its state immediately and shows the new StyleVision window.

18.3.7.5.1.3 Project

Property: Project as Project (read-only)

Dispatch Id: 2

Description:

The Project property gives access to the Project object of the StyleVision automation server API. This interface provides additional functionality which can be used with the project loaded into the control. The property will return a valid project interface only if the placeholder window has [PlaceholderWindowID](#) ¹²⁴² with a value of StyleVisionXProjectWindow (=3). The property is read-only.

18.3.7.5.2 Methods

The following method is defined:

[OpenProject](#) ¹²⁴²
[CloseProject](#) ¹²⁴³

18.3.7.5.2.1 OpenProject

Method: OpenProject (strFileName as string) as boolean

Dispatch Id: 3

Description:

`OpenProject` loads the file `strFileName` as the new project into the control. The method will fail if the placeholder window has a [PlaceholderWindowID](#)¹²⁴² different to `StyleVisionXProjectWindow (=3)`.

18.3.7.5.2.2 *CloseProject*

Method: `CloseProject ()`

Dispatch Id: 4

Description:

`CloseProject` closes the project loaded by the control. The method will fail if the placeholder window has a [PlaceholderWindowID](#)¹²⁴² different to `StyleVisionXProjectWindow (=3)`.

18.3.7.5.3 Events

The `StyleVisionControlPlaceholder` ActiveX control provides following connection point events:

[OnModifiedFlagChanged](#)¹²⁴³

18.3.7.5.3.1 *OnModifiedFlagChanged*

Event: `OnModifiedFlagChanged (i_bIsModified as boolean)`

Dispatch Id: 1

Description:

This event gets triggered only for placeholder controls with a [PlaceholderWindowID](#)¹²⁴² of `StyleVisionXProjectWindow (=3)`. The event is fired whenever the project content changes between modified and unmodified state. The parameter `i_bIsModified` is `true` if the project contents differs from the original content, and `false`, otherwise.

18.3.7.5.3.2 *OnSetLabel*

Event: `OnSetLabel (i_strNewLabel as string)`

Dispatch Id: 1000

Description:

Raised when the title of the placeholder window is changed.

18.3.7.6 Enumerations

The following enumerations are defined:

[ICActiveXIntegrationLevel](#)¹²⁴⁴
[StyleVisionControlPlaceholderWindow](#)¹²⁴⁴

18.3.7.6.1 IActiveXIntegrationLevel

Possible values for the [IntegrationLevel](#)¹²²⁹ property of the StyleVisionControl.

```
ICActiveXIntegrationOnApplicationLevel = 0  
ICActiveXIntegrationOnDocumentLevel   = 1
```

18.3.7.6.2 StyleVisionControlPlaceholderWindow

This enumeration contains the list of the supported additional StyleVision windows.

```
StyleVisionControlNoToolWnd      = -1  
StyleVisionControlProjectWnd     = 0  
StyleVisionControlDesignOverviewWnd = 1  
StyleVisionControlSchemaSourcesWnd = 2  
StyleVisionControlDesignTreeWnd  = 3  
StyleVisionControlStyleRepositoryWnd = 4  
StyleVisionControlContextPropertiesWnd = 5  
StyleVisionControlContextStylesWnd = 6  
StyleVisionControlMessageWnd     = 7  
StyleVisionControlDBQueryWnd     = 8
```


19 Annexes

Ces annexes contiennent (i) l'information sur les Moteurs XSLT utilisées dans StyleVision; (ii) l'information sur la conversion des types de données DB vers les types de données de schéma XML ; (iii) l'information technique sur StyleVision; et (iv) l'information de licence pour StyleVision. Chaque annexe contient des sous-sections recensées ci-dessous :

[Information sur le Moteur XSLT](#) ¹²⁴⁶

Fournit une information spécifique de mise en œuvre sur les Moteurs XSLT d'Altova, qui sont utilisés par StyleVision pour générer la sortie.

- Moteur Altova XSLT 1.0
- Moteur Altova XSLT 2.0
- Moteur Altova XSLT 3.0
- Fonctions XSLT et XPath/XQuery

[DatatypesDB2XSD](#) ¹³⁶⁶

Quand les champs BD sont convertis en nœuds XML, les types de données BD sont convertis en types de données du schéma XML. Cette annexe recense les mappages pour les BD source suivantes.

- MS Access
- Serveur MS SQL
- MySQL
- Oracle
- ODBC
- ADO
- Sybase

[Données techniques](#) ¹³⁷³

Fournit une information technique sur StyleVision.

- OS et exigences de mémoire
- Parseur XML Altova
- Moteurs XSLT et XQuery Altova
- Prise en charge Unicode
- Utilisation Internet

[Information de licence](#) ¹³⁷⁶

Contient des informations sur la manière dont StyleVision est distribué et sur sa mise sous licence.

- Distribution électronique de logiciel
- Mesure des licences
- Copyright
- Contrat de licence de l'utilisateur final

19.1 Informations concernant le moteur XSLT et XQuery

Les moteurs XSLT et XQuery de StyleVision suivent de près les spécifications W3C et sont donc plus strictes que les moteurs Altova précédents, comme dans les versions précédentes de XMLSpy. Ainsi, de petites erreurs qui étaient ignorées par les moteurs précédents sont maintenant marquées en tant qu'erreurs par StyleVision.

Par exemple :

- Il s'agit d'une erreur de type (`err:XPTY0018`) si le résultat d'un opérateur de chemin contient aussi bien les nœuds que les non-nœuds.
- Il s'agit d'une erreur de type (`err:XPTY0019`) si `E1` dans une expression de chemin `E1/E2` n'évalue pas à une séquence de nœuds.

Si vous rencontrez ce type d'erreur, modifiez soit le document XSLT/XQuery, soit le document d'instance selon vos besoins.

Cette section décrit les fonctions spécifiques à la mise en place des moteurs, organisée par spécification :

- [XSLT 1.0](#) ¹²⁴⁶
- [XSLT 2.0](#) ¹²⁴⁶
- [XSLT 3.0](#) ¹²⁴⁹
- [XQuery 1.0](#) ¹²⁵⁰
- [XQuery 3.1](#) ¹²⁵⁴

19.1.1 XSLT 1.0

Le moteur XSLT 1.0 de StyleVision est conforme aux [Recommandations XSLT 1.0 du 16 novembre 1999](#) et aux [Recommandations XPath 1.0 du 16 novembre 1999](#) du World Wide Web Consortium (W3C's). Veuillez noter les informations suivantes concernant l'implémentation.

Notes concernant l'implémentation

Lorsque l'attribut `method` de `xsl:output` est défini sur HTML, ou si la sortie HTML est sélectionnée par défaut, les caractères spéciaux dans le fichier XML ou XSLT sont insérés dans le document HTML en tant que références de caractère HTML dans la sortie. Par exemple, le caractère U+00A0 (la référence de caractère hexadécimale pour un espace insécable) est inséré dans le code HTML soit en tant que référence de caractère (` ` ou ` `) soit en tant que référence d'entité, ` ` ; .

19.1.2 XSLT 2.0

Cette section :

- [Conformité du moteur](#) ¹²⁴⁷
- [Rétrocompatibilité](#) ¹²⁴⁷
- [Espaces de nom](#) ¹²⁴⁷

- [Compatibilité avec le schéma](#) ¹²⁴⁸
 - [Comportement spécifique à la mise en œuvre](#) ¹²⁴⁸
-

Conformité

Le moteur XSLT 2.0 de StyleVision est conforme aux [Recommandations XSLT 2.0 du 23 janvier 2007](#) et aux [Recommandations XPath 2.0 du 14 décembre 2010](#) du World Wide Web Consortium (W3C's).

Rétrocompatibilité

Le moteur XSLT 2.0 est rétrocompatible. Généralement, la compatibilité rétroactive du moteur XSLT 2.0 entre en jeu si vous utilisez le moteur XSLT 2.0 pour traiter une feuille de style XSLT 1.0 ou une instruction. Veuillez noter qu'il peut y avoir des différences dans les sorties produites par le moteur XSLT 1.0 et la rétrocompatibilité du moteur XSLT 2.0.

Espaces de nom

Votre feuille de style XSLT 2.0 devrait déclarer les espaces de noms suivants afin que vous puissiez utiliser les constructeurs de type et les fonctions disponibles dans XSLT 2.0. Les préfixes indiqués ci-dessous sont utilisés de manière conventionnelle ; vous pourriez utiliser les préfixes alternatifs si vous le souhaitez.

Nom d'espace de nom	Préfixe	Espace de nom URI
Types de schéma XML	xs:	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Fonctions XPath 2.0	fn:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions

Généralement ces espaces de nom seront déclarés sur l'élément `xsl:stylesheet` ou `xsl:transform`, tel que montré dans la liste suivante :

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
...
</xsl:stylesheet>
```

Veuillez noter les points suivants :

- Le moteur XSLT 2.0 utilise l'espace de nom XPath 2.0 et Fonctions XQuery 1.0 (recensées dans la table ci-dessus) en tant que son **espace de noms de fonctions par défaut**. Ainsi, vous pouvez utiliser les fonctions XPath 2.0 et XSLT 2.0 dans votre feuille de style sans aucun préfixe. Si vous

déclarez l'espace de nom des fonctions XPath 2.0 dans votre feuille de style avec un préfixe, vous pourrez utiliser en plus le préfixe attribué dans la déclaration.

- Lors de l'utilisation des constructeurs de types et des types provenant de l'espace de nom du Schéma XML, le préfixe utilisé dans la déclaration d'espace de nom doit être utilisé lors de l'appel du constructeur de type (par exemple, `xs:date`).
- Certaines fonctions XPath 2.0 portent le même nom que les types de données du schéma XML. Par exemple, pour les fonctions XPath `fn:string` et `fn:boolean`, il existe des types de données du schéma XML portant le même nom local : `xs:string` et `xs:boolean`. Donc si vous décidez d'utiliser l'expression XPath `string('Hello')`, l'expression évalue en tant que `fn:string('Hello')` et non pas en tant que `xs:string('Hello')`.

Compatibilité avec le schéma

Le moteur XSLT 2.0 est compatible avec le schéma. Vous pouvez ainsi utiliser des types de schéma définis par l'utilisateur et l'instruction `xsl:validate`.

Comportement spécifique à l'implémentation

Ci-dessous, vous trouverez une description de la gestion du moteur XSLT 2.0 des aspects spécifiques à l'implémentation du comportement de certaines fonctions XSLT 2.0.

xsl:result-document

Les encodages pris en charge en supplément sont (les codes spécifiques à Altova) : `x-base16tobinary` et `x-base64tobinary`.

function-available

La fonction teste la disponibilité des fonctions in-scope (XSLT, XPath, et fonctions d'extension).

unparsed-text

L'argument `href` accepte (i) les chemins relatifs pour les fichiers dans le dossier base-uri et (ii) les chemins absolus avec ou sans `file://` protocol. Les encodages pris en charge de manière supplémentaire sont (spécifiques à Altova): `x-binarytobase16` et `x-binarytobase64`. Exemple : `xs:base64Binary(unparsed-text('chart.png', 'x-binarytobase64'))`.

unparsed-text-available

L'argument `href` accepte (i) les chemins relatifs pour les fichiers dans le dossier base-uri et (ii) les chemins absolus avec ou sans `file://` protocol. Les encodages pris en charge de manière supplémentaire sont (spécifiques à Altova): `x-binarytobase16` et `x-binarytobase64`.

Note : les valeurs d'encodage suivantes, qui sont mises en œuvre dans des versions antérieures du produit prédécesseur de RaptorXML, AltovaXML, sont dépréciées à présent : `base16tobinary`, `base64tobinary`, `binarytobase16` and `binarytobase64`.

19.1.3 XSLT 3.0

Le moteur XSLT 3.0 de StyleVision est conforme aux [Recommandation XSLT 3.0 du 8 juin 2017](#) et aux [Recommandations XQuery 3.1 du 21 mars 2017](#) du World Wide Web Consortium (W3C's).

Le moteur XSLT 3.0 présente les [mêmes caractéristiques spécifiques à l'implémentation que le moteur XSLT 2.0](#)¹²⁴⁶. De plus, il contient une prise en charge pour un certain nombre de nouvelles fonctions XSLT 3.0 : les fonctions et opérateurs XPath/XQuery 3.1, et la [spécification XPath 3.1](#).

Note : la [fonction de streaming](#) optionnelle n'est pas prise en charge actuellement. Le document complet sera chargé dans la mémoire quelle que soit la valeur de l'attribut `streamable`. S'il y a assez de mémoire disponible, alors : (i) le document entier sera traité - sans streaming, (ii) les [constructions garanties streamables](#) seront traitées correctement, comme si l'exécution utilisait le streaming, et (iii) les erreurs de streaming ne seront pas détectées. Dans les applis 64-bit, l'exécution non-streaming ne devrait pas représenter de problème. S'il y a tout de même un souci avec la mémoire, une solution serait d'ajouter plus de mémoire au système.

Espaces de noms

Votre feuille de style XSLT 3.0 devrait déclarer les espaces de noms pour que vous puissiez utiliser tous les types de constructeurs et fonctions disponibles dans XSLT 3.0. Les préfixes ci-dessous sont utilisés de manière conventionnelle ; vous pourriez utiliser des préfixes alternatifs si vous le souhaitez.

Nom Espaces de noms	Préfixe	Espace de noms URI
Types de schéma XML	xs:	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Fonctions XPath/XQuery 3.1	fn:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions
Fonctions Math	math:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions/math
Fonctions Map	map:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions/map
Fonctions Array	array:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions/array
Codes d'erreur XQuery, XSLT et XPath	err:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions/xqt-errors
Fonctions de sérialisation	output	http://www.w3.org/2010/xslt-xquery-serialization

Généralement, ces espaces de noms seront déclarés dans l'élément `xsl:stylesheet` ou `xsl:transform`, tel que recensé dans la liste suivante :

```
<xsl:stylesheet version="3.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  ...
>
```

Les points suivants doivent être notés :

- Le moteur XSLT 3.0 utilise les Fonctions XPath et XQuery et l'espace de noms de Operators 3.1 (recensé dans la table ci-dessus) comme son **espace de noms des fonctions par défaut**. Donc vous pouvez utiliser les fonctions de cet espace de noms dans votre feuille de style sans préfixe, alors vous pouvez utiliser le préfixe en plus assigné à la déclaration.
- Quand vous utilisez les constructeurs de type et les types depuis l'espace de noms du schéma XML, le préfixe utilisé dans la déclaration de l'espace de noms doit être utilisé lorsque le constructeur de type est appelé (par exemple, `xs:date`).
- Certaines fonctions XPath/XQuery ont le même nom que les types de base de données de schéma XML. Par exemple, pour les fonctions XPath `fn:string` et `fn:boolean`, il existe des types de données de schéma XML avec les mêmes noms locaux : `xs:string` et `xs:boolean`. Donc si vous deviez utiliser le string de l'expression XPath (`'Hello'`), l'expression évaluée comme `fn:string('Hello')` - et non comme `xs:string('Hello')`.

19.1.4 XQuery 1.0

Cette section :

- [Conformité du moteur](#) ¹²⁵⁰
- [Compatibilité du schéma \(Schema awareness\)](#) ¹²⁵⁰
- [Encodage](#) ¹²⁵⁰
- [Espaces de nom](#) ¹²⁴⁷
- [XML source et validation](#) ¹²⁵²
- [Contrôle de type statique et dynamique](#) ¹²⁵²
- [Modules bibliothèque](#) ¹²⁵²
- [Modules externes](#) ¹²⁵²
- [Collations](#) ¹²⁵³
- [Précision des données numériques](#) ¹²⁵³
- [Prise en charge des instructions XQuery](#) ¹²⁵³
- [Comportement spécifique à la mise en œuvre](#) ¹²⁵³

Conformité

Le moteur XQuery 1.0 de StyleVision est conforme à la [Recommandation XQuery 1.0 du 14 décembre 2010](#) du World Wide Web Consortium (W3C's). Le standard XQuery accorde un pouvoir discrétionnaire concernant la mise en place de nombreuses fonctions. Ci-dessous, vous trouverez une liste expliquant comment le moteur XQuery 1.0 implémente ces fonctions.

Compatibilité avec le schéma

Le moteur XQuery 1.0 est **schema-aware**.

Encodage

Les encodages de caractères UTF-8 et UTF-16 sont pris en charge.

Espaces de nom

Les URI d'espace de nom suivant et leurs liaisons associées sont prédéfinies.

Nom d'espaces de nom	Préfixe	URI Espace de noms
Types de schéma XML	xs:	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Instance de schéma	xsi:	http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
Fonctions intégrées	fn:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions
Fonctions locales	local:	http://www.w3.org/2005/xquery-local-functions

Veuillez noter les points suivants :

- Le moteur XQuery 1.0 Engine reconnaît les préfixes recensés ci-dessus comme étant liés aux espaces de noms correspondants.
- Étant donné que l'espace de noms des fonctions intégrées recensé ci-dessus est l'espace de noms des fonctions par défaut dans XQuery, le préfixe `fn:` ne doit pas nécessairement être utilisé lorsque des fonctions intégrées sont invoquées (par exemple, `string("Hello")` appellera la fonction `fn:string`). Néanmoins, le préfixe `fn:` peut être utilisé pour appeler une fonction intégrée sans avoir à déclarer l'espace de noms dans le prologue query (par exemple : `fn:string("Hello")`).
- Vous pouvez changer l'espace de noms des fonctions par défaut en déclarant l'expression `default function namespace` dans le prologue de requête.
- En cas d'utilisation des types depuis l'espace de noms du Schéma XML, le préfixe `xs:` peut être utilisé sans devoir déclarer explicitement l'espace de noms et lier ces préfixes dans le prologue de requête. (Exemple : `xs:date` and `xs:yearMonthDuration`.) Si vous souhaitez utiliser d'autres préfixes pour l'espace de noms du schéma XML, cela doit être déclaré explicitement dans le prologue de requête. (Exemple: `declare namespace alt = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; alt:date("2004-10-04").`)
- Veuillez noter que les types de données `untypedAtomic`, `dayTimeDuration`, et `yearMonthDuration` ont été déplacés, avec les CR de 23 January 2007, depuis l'espace de noms des Types de données XPath vers l'espace de noms du schéma XML, donc : `xs:yearMonthDuration`.

Si des espaces de noms pour les fonctions, les constructeurs de type, les tests de nœud, etc. sont mal attribués, une erreur est rapportée. Veuillez noter, néanmoins, que certaines fonctions portent le même nom que les types de données de schéma, par ex. `fn:string` et `fn:boolean`. (Les deux `xs:string` et `xs:boolean` sont définis.) Le préfixe d'espace de noms détermine si la fonction ou le constructeur de type est utilisé.

XML document de source et validation

Les documents XML utilisés dans l'exécution d'un document XQuery avec le moteur XQuery 1.0 doit être bien formé. Néanmoins, ils ne doivent pas être valides conformément à un schéma XML. Si le fichier n'est pas valide, le fichier invalide est chargé sans information de schéma. Si le fichier XML est associé avec un schéma interne et est valide conformément à ce schéma, l'information de validation post-schéma sera générée pour les données XML et sera utilisée pour l'évaluation de requête.

Contrôle de type statique et dynamique

La phase d'analyse statique contrôle les aspects de la requête comme la syntaxe, si des références externes existent (par ex. pour les modules), si des fonctions et des variables invoquées sont définies, etc. Si une erreur est détectée dans la phase de l'analyse statique, elle sera rapportée et l'exécution sera stoppée.

Le contrôle de type dynamique est effectué lors de l'exécution, lorsque la requête est réellement exécutée. Si un type est incompatible avec les exigences d'une opération, une erreur sera rapportée. Par exemple, l'expression `xs:string("1") + 1` retourne une erreur parce que l'opération d'édiction ne peut pas être effectuée sur un opérande de type `xs:string`.

Modules de bibliothèque

Les modules de Bibliothèque stockent les fonctions et les variables de manière à ce qu'elles puissent être réutilisées. Le moteur XQuery 1.0 prend en charge des modules qui sont stockés **dans un seul fichier XQuery externe**. Un tel fichier de module doit contenir une déclaration `module` dans son prologue, qui associe un espace de noms cible. Voici un module d'exemple :

```
module namespace libns="urn:module-library";
declare variable $libns:company := "Altova";
declare function libns:webaddress() { "http://www.altova.com" };
```

Toutes les fonctions et les variables déclarées dans le module font partie de l'espace de noms associé au module. Celui-ci est utilisé en l'important dans un fichier XQuery avec l'instruction `import module` se trouvant dans le prologue de requête. L'instruction `import module` importe uniquement les fonctions et les variables déclarées directement dans le fichier de module de bibliothèque. Comme suit :

```
import module namespace modlib = "urn:module-library" at "modulefilename.xq";
if ($modlib:company = "Altova")
then modlib:webaddress()
else error("No match found.")
```

Fonctions externes

Les fonctions externes ne sont pas prises en charge, c.à.d. dans les expressions utilisant le mot-clé `external`, comme dans :

```
declare function hoo($param as xs:integer) as xs:string external;
```

Collations

La collation par défaut est la collation de point de code Unicode, qui compare les chaînes sur la base de leur point de code Unicode. Les autres collations prises en charge sont les [collations ICU](#) recensées [ici](#)¹²⁵⁵. Pour utiliser une collation spécifique, fournir son URI tel que donné dans la [liste des collations prises en charge](#)¹²⁵⁵. Toute comparaison de chaîne, y compris pour les fonctions `fn:max` et `fn:min` seront effectuées conformément à la collation spécifiée. Si l'option de collation n'est pas spécifiée, la collation de point de code Unicode par défaut est utilisée.

Précision des types numériques

- Le type de données `xs:integer` est une précision arbitraire, c.à.d. il peut représenter n'importe quel chiffre.
 - Le type de données `xs:decimal` a une limite de 20 chiffres après la virgule.
 - Les types de données `xs:float` et `xs:double` ont une précision limitée de 15 chiffres.
-

Prise en charge des instructions XQuery

L'instruction `Pragma` n'est pas prise en charge. Si elle survient, elle sera ignorée et l'expression de fallback sera évaluée.

Comportement spécifique à la mise en œuvre

CI-dessous, vous trouverez une description pour savoir comment les moteurs XQuery et XQuery Update 1.0 gèrent les aspects de certaines fonctions spécifiques à la mise en œuvre.

unparsed-text

L'argument `href` accepte (i) les chemins relatifs pour les fichiers dans le dossier base-uri et (ii) les chemins absolus avec ou sans `file://` protocol. Les encodages pris en charge de manière supplémentaire sont (spécifiques à Altova): `x-binarytobase16` et `x-binarytobase64`. Exemple : `xs:base64Binary(unparsed-text('chart.png', 'x-binarytobase64'))`.

unparsed-text-available

L'argument `href` accepte (i) les chemins relatifs pour les fichiers dans le dossier base-uri et (ii) les chemins absolus avec ou sans `file://` protocol. Les encodages pris en charge de manière supplémentaire sont (spécifiques à Altova): `x-binarytobase16` et `x-binarytobase64`.

Note : les valeurs d'encodage suivantes, qui sont mises en œuvre dans des versions antérieures du produit prédécesseur de RaptorXML, AltovaXML, sont dépréciées à présent : `base16tobinary`, `base64tobinary`, `binarytobase16` and `binarytobase64`.

19.1.5 XQuery 3.1

Le moteur XQuery 3.1 de StyleVision est conforme à la [Recommandation XQuery 3.1 du 21 mars 2017](#) du Consortium du World Wide Web (W3C's) et comprend la prise en charge des Fonctions 3.1 XPath et XQuery. La spécification XQuery 3.1 est un sur ensemble de la spécification 3.0. C'est pourquoi le moteur XQuery 3.1 prend en charge les fonctions XQuery 3.0.

Les caractéristiques spécifiques à l'implémentation sont les mêmes que pour [XQuery 1.0](#)¹²⁵⁰.

19.2 Fonctions XSLT et XPath/XQuery

Cette section réunit les fonctions d'extension Altova et d'autres fonctions d'extension qui peuvent être utilisées dans les expressions XPath et/ou XQuery. Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées avec les moteurs XSLT et XQuery d'Altova, et elles offrent des fonctions supplémentaires à celles disponibles dans les bibliothèques de fonctions définies dans les standards W3C.

Cette section décrit les fonctions d'extension XPath/XQuery qui ont été créées par Altova pour fournir des opérations supplémentaires ainsi que d'[autres fonctions d'extension](#)⁽¹³⁴⁷⁾. [Ces fonctions d'extension](#)⁽¹²⁵⁶⁾ peuvent être calculées par les moteurs XSLT et XQuery d'Altova selon les règles décrites dans cette section. Pour information sur les fonctions XPath/XQuery régulières, voir la [Fonction de référence XPath/XQuery d'Altova](#).

Points généraux

Les points généraux suivants devraient être notés :

- Les fonctions des bibliothèques de fonction core définies dans les spécifications W3C peuvent être appelées sans préfixe. La raison étant que les moteurs XSLT et XQuery d'Altova lisent les fonctions sans préfixe comme appartenant à l'espace de nom <http://www.w3.org/2005/xpath-functions>, qui est l'espace de nom des fonctions par défaut spécifiées dans les spécifications des fonctions XPath/XQuery. Si cet espace de nom est déclaré explicitement dans un document XSLT ou XQuery, le préfixe utilisé dans la déclaration d'espace de nom peut aussi être utilisé en option sur les noms de fonction.
- En général, si une fonction escompte une séquence d'un item en tant qu'argument, et qu'une séquence de plus d'un item est soumise, une erreur sera retournée.
- Toutes les comparaisons de strings sont réalisées en utilisant la collation de point de code Unicode.
- Les résultats qui sont des QNames sont sérialisés sous la forme `[prefix:]localname`.

Précision de la décimale xs:

La précision se réfère au nombre de chiffres dans le nombre et la spécification requiert un minimum de 18 chiffres. Pour les opérations de division qui produisent un résultat de type `xs:decimal`, la précision est de 19 chiffres après le point décimal sans arrondissement.

Fuseau horaire implicite

Lorsque deux valeurs `date`, `time`, ou `dateTime` doivent être comparées, le fuseau horaire des valeurs comparées doit être connu. Si le fuseau n'est explicitement donné dans une telle valeur, le fuseau horaire implicite est utilisé. Le fuseau horaire implicite est prélevé de l'horloge du système et sa valeur peut être contrôlée avec la fonction `implicit-timezone()`.

Collations

La collation par défaut est la collation de point de code Unicode qui compare les chaînes sur la base de leur point de code Unicode. Le processeur utilise l'Unicode Collation Algorithm. D'autres collations prises en charge sont les [collations ICU](#) recensées ci-dessous ; pour en utiliser une, fournissez son URI tel qu'énoncé dans la table ci-dessous. Toute comparaison de chaîne, y compris en ce qui concerne les fonctions `max` et `min`, sera effectuée conformément à la collation spécifiée. Si l'option de collation n'est pas spécifiée, la collation de point de code Unicode par défaut sera utilisée.

Langage	URI
---------	-----

da: Danois	da_DK
de: Allemand	de_AT, de_BE, de_CH, de_DE, de_LI, de_LU
en: Anglais	en_AS, en_AU, en_BB, en_BE, en_BM, en_BW, en_BZ, en_CA, en_GB, en_GU, en_HK, en_IE, en_IN, en_JM, en_MH, en_MP, en_MT, en_MU, en_NA, en_NZ, en_PH, en_PK, en_SG, en_TT, en_UM, en_US, en_VI, en_ZA, en_ZW
es: Espagnol	es_419, es_AR, es_BO, es_CL, es_CO, es_CR, es_DO, es_EC, es_ES, es_GQ, es_GT, es_HN, es_MX, es_NI, es_PA, es_PE, es_PR, es_PY, es_SV, es_US, es_UY, es_VE
fr: Français	fr_BE, fr_BF, fr_BI, fr_BJ, fr_BL, fr_CA, fr_CD, fr_CF, fr_CG, fr_CH, fr_CI, fr_CM, fr_DJ, fr_FR, fr_GA, fr_GN, fr_GP, fr_GQ, fr_KM, fr_LU, fr_MC, fr_MF, fr_MG, fr_ML, fr_MQ, fr_NE, fr_RE, fr_RW, fr_SN, fr_TD, fr_TG
it: Italien	it_CH, it_IT
ja: Japonais	ja_JP
nb: Norvégien Bokmål	nb_NO
nl: Néerlandais	nl_AW, nl_BE, nl_NL
nn: Nynorsk	nn_NO
pt: Portugais	pt_AO, pt_BR, pt_GW, pt_MZ, pt_PT, pt_ST
ru: Russe	ru_MD, ru_RU, ru_UA
sv: Suédois	sv_FI, sv_SE

Axe du nom d'espace

L'axe du nom d'espace est devenu obsolète dans XPath 2.0. Néanmoins, l'utilisation de l'axe du nom d'espace est prise en charge. Pour accéder aux informations de l'espace de nom, avec des mécanismes XPath 2.0, utilisez les fonctions `in-scope-prefixes()`, `namespace-uri()` et `namespace-uri-for-prefix()`.

19.2.1 Fonctions d'extension Altova

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la bibliothèque standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans **l'espace de nom des fonctions d'extension Altova**, <http://www.altova.com/xslt-extensions>, et sont indiquées dans cette section par le préfixe **altova:**, qui est présumé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

Les fonctions définies dans les spécifications de Fonctions XPath/XQuery de W3C peuvent être utilisées dans :
(i) les expressions XPath dans un contexte XSLT, et (ii) dans les expressions XQuery dans un document

XQuery. Dans cette documentation, nous indiquons les fonctions à utiliser dans le contexte précédent (XPath dans XSLT) avec un symbole **XP** et les appelons fonctions XPath ; les fonctions qui peuvent être utilisées dans le contexte à venir (XQuery) sont indiquées avec un symbole **XQ** ; elles fonctionnent en tant que fonctions XQuery. Les spécifications XSLT de W3C —pas les spécifications de Fonctions XPath/XQuery —définissent également les fonctions qui peuvent être utilisées dans des expressions XPath dans des documents XSLT. Ces fonctions sont marquées avec un symbole **XSLT** et sont appelées fonctions XSLT. Les versions XPath/XQuery et XSLT dans lesquelles une fonction peut être utilisée sont indiquées dans la description de la fonction (*voir symboles ci-dessous*). Les fonctions provenant des bibliothèques de fonction XPath/XQuery et XSLT sont recensées dans un préfixe. Les fonctions d'extension provenant d'autres bibliothèques, comme les fonctions d'extension Altova, sont regroupés avec un préfixe.

Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XP1 XP2 XP3.1
Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XSLT1 XSLT2 XSLT3
Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :	XQ1 XQ3.1

Usage de Fonctions d'extension Altova

Pour pouvoir utiliser les fonctions d'extension d'Altova, vous devez déclarer l'espace de nom des fonctions d'extension d'Altova (*d'abord mettre en surbrillance dans la liste de codes ci-dessous*) puis utiliser les fonctions d'extension pour qu'elles soient résolues comme appartenant à cet espace de noms (*voir deuxième mise en surbrillance*). L'exemple ci-dessous utilise la fonction d'extension d'Altova appelée *âge*.

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  xmlns:altova="http://www.altova.com/xslt-extensions">
  <xsl:output method="text" encoding="ISO-8859-1"/>
  <xsl:template match="Persons">
    <xsl:for-each select="Person">
      <xsl:value-of select="concat(Name, ': ')" />
      <xsl:value-of select="altova:age(xs:date(BirthDate))" />
      <xsl:value-of select="' ' years&#x0A;' " />
    </xsl:for-each>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Fonctions XSLT ¹²⁵⁸

Les fonctions XSLT peuvent uniquement être utilisées dans des expressions XPath dans un contexte XSLT (comme les fonctions `current-group()` ou `key()` de XSLT 2.0). Ces fonctions ne sont pas prévues pour, et ne fonctionneront pas dans un contexte non-XSLT (par exemple, dans un contexte XQuery). Les fonctions XBRL Altova peuvent uniquement être utilisées avec des éditions des produits Altova qui présentent une prise en charge XBRL.

Fonctions XPath/XQuery

Les fonctions XPath/XQuery peuvent être utilisées tous les deux dans les expressions XPath dans les contextes XSLT et dans les expressions XQuery :

- [Date/Heure](#) ¹²⁶¹
- [Géolocalisation](#) ¹²⁷⁸
- [Liée à l'image](#) ¹²⁸⁸
- [Numérique](#) ¹²⁹²
- [Schéma](#) ¹²⁹⁵
- [Séquence](#) ¹³¹⁵
- [String](#) ¹³²³
- [Divers](#) ¹³³⁰

Fonctions Graphiques (Éditions Enterprise et Server uniquement seulement)

Les [fonctions d'extension Altova pour les graphiques](#) ¹³³² sont prises en charge uniquement par les édition Enterprise et Server des produits Altova et permettent de générer des graphiques d'être généré à partir de données XML.

Fonctions de code-barres

Les [fonctions d'extension à code-barres d'Altova](#) ¹³⁴⁴ permettent la génération de code-barres et leur placement dans une sortie générée par le biais des feuilles de styles XSLT.

19.2.1.1 Fonctions XSLT

Les fonctions d'extension XSLT peuvent être utilisées dans les expressions XPath dans un contexte XSLT. Elles ne fonctionneront pas dans un contexte non-XSLT (par exemple dans un contexte XQuery).

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans **l'espace de nom des fonctions d'extension Altova**, <http://www.altova.com/xslt-extensions>, et sont indiquées dans cette section par le préfixe **altova:**, qui est présumé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

<i>Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :</i>	XP1 XP2 XP3.1
<i>Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :</i>	XSLT1 XSLT2 XSLT3
<i>Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :</i>	XQ1 XQ3.1

Fonctions générales

▼ `distinct-nodes` [altova:]

`altova:distinct-nodes (node() *) asnode() * XSLT1 XSLT2 XSLT3`

Prend un ensemble d'un ou de plusieurs nœuds en tant que son entrée et retourne le même ensemble moins les nœuds avec des valeurs dupliquées. La comparaison s'effectue en utilisant la fonction XPath/XQuery `fn:deep-equal`.

▣ Exemples

- `altova:distinct-nodes (country)` retourne tous les nœuds `country` enfant moins ceux possédant des valeurs dupliquées.

▼ `evaluate` [altova:]

`altova:evaluate (XPathExpression as xs:string[, ValueOf$p1, ... ValueOf$pN]) XSLT1 XSLT2 XSLT3`

Prend une expression XPath, passée en tant que chaîne, en tant que son argument obligatoire. Elle retourne la sortie de l'expression évaluée. Par exemple : `altova:evaluate ('//Name[1]')` retourne les contenus du premier élément `Name` dans le document. Veuillez noter que l'expression `//Name[1]` est passée en tant que chaîne en l'enfermant dans des guillemets simples.

La fonction `altova:evaluate` peut prendre des arguments supplémentaires en option. Ces arguments sont les valeurs des variables in-scope qui portent les noms `p1`, `p2`, `p3`... `pN`. Veuillez noter les points suivants concernant l'utilisation : (i) Les variables doivent être définies avec les noms de la formule `pX`, lorsque `x` est un entier ; (ii) les arguments de la fonction `altova:evaluate` (*voir signature ci-dessus*), à partir du deuxième argument, fournissent les valeurs de la variables, avec la séquence des arguments correspondant à la séquence des variables classées numériquement : `p1` à `pN`: le deuxième argument sera la valeur de la variable `p1`, le troisième argument celui de la variable `p2`, etc. ; (iii) Les valeurs de variable doivent être de type `item*`.

▣ Exemple

```
<xsl:variable name="xpath" select="'$p3, $p2, $p1'" />
<xsl:value-of select="altova:evaluate($xpath, 10, 20, 'hi')" />
outputs "hi 20 10"
```

Dans les listes ci-dessus, veuillez noter les points suivants :

- Le deuxième argument de l'expression `altova:evaluate` est la valeur attribuée à la variable `$p1`, le troisième argument est celui attribué à la variable `$p2`, etc.
- Veuillez noter que le quatrième argument de la fonction est une valeur de chaîne, ce qui est indiqué par le fait qu'elle est contenue dans des guillemets.
- L'attribut `select` de l'élément `xs:variable` fournit l'expression XPath. Puisque cette expression doit être de type `xs:string`, elle est contenue dans des guillemets simples.

▣ Exemples pour mieux illustrer l'utilisation des variables

```
<xsl:variable name="xpath" select="'$p1'" />
<xsl:value-of select="altova:evaluate($xpath, //Name[1])" />
Sort la valeur du premier élément Name.
```

- `<xsl:variable name="xpath" select="'$p1'" />`
`<xsl:value-of select="altova:evaluate($xpath, '//*[Name[1]]'" />`
`Sort "//*[Name[1]]"`

La fonction d'extension `altova:evaluate()` est utile lorsqu'une expression XPath dans la feuille de style XSLT contient une ou plusieurs parties qui doivent être évaluées dynamiquement. Par exemple, prenez comme exemple une situation dans laquelle un utilisateur saisit sa requête pour le critère de tri et le critère est stocké dans l'attribut `UserReq/@sortkey`. Dans la feuille de style, vous pouvez ensuite avoir l'expression : `<xsl:sort select="altova:evaluate(..//UserReq/@sortkey)" order="ascending"/>`. La fonction `altova:evaluate()` lit l'attribut `sortkey` de l'élément enfant `UserReq` du parent du nœud contextuel. Si, par exemple, la valeur de l'attribut `sortkey` est `Price`, alors `Price` est retourné par la fonction `altova:evaluate()` et devient la valeur de l'attribut `select` : `<xsl:sort select="Price" order="ascending"/>`. Si cette instruction `sort` apparaît dans le contexte d'un élément appelé `Order`, alors les éléments `Order` seront triés conformément aux valeurs de leurs enfants `Price`. En alternative, si la valeur de `@sortkey` était, par exemple, `Date`, alors les éléments `Order` seraient triés selon les valeurs de leurs enfants `Date`. Donc le critère de triage pour `Order` est choisi à partir de l'attribut `sortkey` lors de l'exécution. Cela n'aurait pas pu se réaliser avec une expression telle que : `<xsl:sort select="..//UserReq/@sortkey" order="ascending"/>`. Dans le cas montré ci-dessus, le critère de tri aurait été l'attribut `sortkey` lui-même, et non pas `Price` ou `Date` (ou tout autre contenu actuel de `sortkey`).

Note : Le contexte statique inclut des espaces de nom, des types et des fonctions, mais pas des variables, depuis l'environnement d'appel. L'URI de base et l'espace de nom par défaut sont hérités.

Plus d'exemples

- Variables statiques : `<xsl:value-of select="$i3, $i2, $i1" />`
Sort les valeurs des trois variables.
- Expression XPath dynamique avec des variables dynamiques :
`<xsl:variable name="xpath" select="'$p3, $p2, $p1'" />`
`<xsl:value-of select="altova:evaluate($xpath, 10, 20, 30)" />`
Sortie "30 20 10"
- Expression XPath dynamique sans variable dynamique :
`<xsl:variable name="xpath" select="'$p3, $p2, $p1'" />`
`<xsl:value-of select="altova:evaluate($xpath)" />`
Sortie erreur : Aucune variable définie pour \$p3.

▼ encode-for-rtf [altova:]

```
altova:encode-for-rtf(input as xs:string, preserveallwhitespace as xs:boolean,
preservenewlines as xs:boolean) asxs:string XSLT2 XSLT3
```

Convertit la chaîne d'entrée en tant que code pour RTF. Les espaces blancs et les nouvelles lignes seront préservés selon la valeur booléenne spécifiée pour leurs arguments respectifs.

Fonctions XBRL

Les fonctions XBRL Altova peuvent uniquement être utilisées avec des éditions des produits Altova qui présentent une prise en charge XBRL.

▼ xbrl-footnotes [altova:]

`altova:xbrl-footnotes(node()) asnode() * XSLT2 XSLT3`

Prend un nœud en tant que son argument d'entrée et retourne l'ensemble des nœuds de notes de pieds XBRL référencées par le nœud d'entrée.

▼ xbrl-labels [altova:]

`altova:xbrl-labels(xs:QName, xs:string) asnode() * XSLT2 XSLT3`

Prend deux arguments d'entrée : un nom de nœud et l'emplacement de fichier de taxonomie contenant le nœud. La fonction retourne les nœuds de libellés XBRL associés avec le nœud d'entrée.

[[Haut](#) ¹²⁵⁸]

19.2.1.2 Fonctions XPath/XQuery : Date et heure

Les fonctions d'extension date/heure d'Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath et XQuery et fournissent des fonctions supplémentaires pour le traitement des données contenues en tant que les types de données de date et d'heures variés de XML Schema. Les fonctions dans cette section peuvent être utilisées avec les moteurs **XPath 3.0** et **XQuery 3.0** d'Altova. Ils sont disponibles dans des contextes XPath/XQuery.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans **l'espace de nom des fonctions d'extension Altova**, <http://www.altova.com/xslt-extensions>, et sont indiquées dans cette section par le préfixe **altova:**, qui est présumé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XP1 XP2 XP3.1
Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XSLT1 XSLT2 XSLT3
Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :	XQ1 XQ3.1

▼ Regroupées selon les fonctionnalités

- [Ajouter une durée à xs:dateTime et retourner xs:dateTime](#) ¹²⁶³
- [Ajouter une durée à xs:date et retourner xs:date](#) ¹²⁶⁴
- [Ajouter une durée à xs:time et retourner à xs:time](#) ¹²⁶⁶
- [Formater et récupérer des durées](#) ¹²⁶⁵
- [Supprimer des fuseaux horaires de fonctions qui génèrent des date/heures actuels](#) ¹²⁶⁷
- [Retourne un jour de la semaine en tant qu'un entier à partir de la date](#) ¹²⁶⁸
- [Retourne un jour de la semaine en tant qu'entier à partir de la date](#) ¹²⁷⁰
- [Retourne nombre de semaine en tant qu'entier à partir de la date](#) ¹²⁷⁰
- [Construire le type de date, d'heure ou de durée à partir des composants lexicaux de chaque type](#) ¹²⁷²
- [Construire le type de date, dateHeure ou heure à partir de l'entrée de chaîne](#) ¹²⁷⁴
- [Fonctions liées à l'âge](#) ¹²⁷⁵
- [Fonctions Epoch time \(heure Unix\)](#) ¹²⁷⁶

▼ Liste alphabétique

[altova:add-days-to-date](#) ¹²⁶⁴
[altova:add-days-to-dateTime](#) ¹²⁶³
[altova:add-hours-to-dateTime](#) ¹²⁶³
[altova:add-hours-to-time](#) ¹²⁶⁶
[altova:add-minutes-to-dateTime](#) ¹²⁶³
[altova:add-minutes-to-time](#) ¹²⁶⁶
[altova:add-months-to-date](#) ¹²⁶⁴
[altova:add-months-to-dateTime](#) ¹²⁶³
[altova:add-seconds-to-dateTime](#) ¹²⁶³
[altova:add-seconds-to-time](#) ¹²⁶⁶
[altova:add-years-to-date](#) ¹²⁶⁴
[altova:add-years-to-dateTime](#) ¹²⁶³
[altova:age](#) ¹²⁷⁵
[altova:age-details](#) ¹²⁷⁵
[altova:build-date](#) ¹²⁷²
[altova:build-duration](#) ¹²⁷²
[altova:build-time](#) ¹²⁷²
[altova:current-dateTime-no-TZ](#) ¹²⁶⁷
[altova:current-date-no-TZ](#) ¹²⁶⁷
[altova:current-time-no-TZ](#) ¹²⁶⁷
[altova:date-no-TZ](#) ¹²⁶⁷
[altova:dateTime-from-epoch](#) ¹²⁷⁶
[altova:dateTime-from-epoch-no-TZ](#) ¹²⁷⁶
[altova:dateTime-no-TZ](#) ¹²⁶⁷
[altova:days-in-month](#) ¹²⁶⁸
[altova:epoch-from-dateTime](#) ¹²⁷⁶
[altova:hours-from-dateTimeDuration-accumulated](#) ¹²⁶⁸
[altova:minutes-from-dateTimeDuration-accumulated](#) ¹²⁶⁸
[altova:seconds-from-dateTimeDuration-accumulated](#) ¹²⁶⁸
[altova:format-duration](#) ¹²⁶⁵
[altova:parse-date](#) ¹²⁷⁴
[altova:parse-dateTime](#) ¹²⁷⁴
[altova:parse-duration](#) ¹²⁶⁵
[altova:parse-time](#) ¹²⁷⁴
[altova:time-no-TZ](#) ¹²⁶⁷
[altova:weekday-from-date](#) ¹²⁷⁰
[altova:weekday-from-dateTime](#) ¹²⁷⁰
[altova:weeknumber-from-date](#) ¹²⁷¹
[altova:weeknumber-from-dateTime](#) ¹²⁷¹

Ajouter une durée à xs:dateTime **XP3.1 XQ3.1**

Ces fonctions ajoutent une durée à `xs:dateTime` et retournent `xs:dateTime`. Le type `xs:dateTime` a un format de `CCYY-MM-DDThh:mm:ss.sss`. Il s'agit d'une concaténation des formats `xs:date` et `xs:time` séparés par la lettre `T`. Un suffixe de fuseau horaire (`+01:00`, par exemple) est optionnel.

▼ `add-years-to-dateTime` [`altova:`]

altova:add-years-to-dateTime (`DateTime` as `xs:dateTime`, `Years` as `xs:integer`)
asxs:dateTime **XP3.1 XQ3.1**

Ajoute une durée en années à `xs:dateTime` (*voir exemples ci-dessous*). Le deuxième argument est le nombre d'années à être ajouté à `xs:dateTime` fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type `xs:dateTime`.

☐ Exemples

- **altova:add-years-to-dateTime** (`xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00")`, 10) retourne `2024-01-15T14:00:00`
- **altova:add-years-to-dateTime** (`xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00")`, -4) retourne `2010-01-15T14:00:00`

▼ `add-months-to-dateTime` [`altova:`]

altova:add-months-to-dateTime (`DateTime` as `xs:dateTime`, `Months` as `xs:integer`)
asxs:dateTime **XP3.1 XQ3.1**

Ajoute une durée en mois à `xs:dateTime` (*voir exemples ci-dessous*). Le deuxième argument est le nombre de mois à être ajouté à `xs:dateTime` fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type `xs:dateTime`.

☐ Exemples

- **altova:add-months-to-dateTime** (`xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00")`, 10) retourne `2014-11-15T14:00:00`
- **altova:add-months-to-dateTime** (`xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00")`, -2) retourne `2013-11-15T14:00:00`

▼ `add-days-to-dateTime` [`altova:`]

altova:add-days-to-dateTime (`DateTime` as `xs:dateTime`, `Days` as `xs:integer`) **asxs:dateTime**
XP3.1 XQ3.1

Ajoute une durée en jours à `xs:dateTime` (*voir exemples ci-dessous*). Le deuxième argument est le nombre de jours à être ajouté à `xs:dateTime` fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type `xs:dateTime`.

☐ Exemples

- **altova:add-days-to-dateTime** (`xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00")`, 10) retourne `2014-01-25T14:00:00`
- **altova:add-days-to-dateTime** (`xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00")`, -8) retourne `2014-01-07T14:00:00`

▼ **add-hours-to-dateTime** [altova:]

altova:add-hours-to-dateTime(DateTime as xs:dateTime, Hours as xs:integer)

asxs:dateTime **XP3.1** **XQ3.1**

Ajoute une durée en heures à xs:dateTime (voir exemples ci-dessous). Le deuxième argument est le nombre d'heures à être ajouté à xs:dateTime fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type xs:dateTime.

▢ Exemples

- **altova:add-hours-to-dateTime**(xs:dateTime("2014-01-15T13:00:00"), 10) retourne 2014-01-15T23:00:00
- **altova:add-hours-to-dateTime**(xs:dateTime("2014-01-15T13:00:00"), -8) retourne 2014-01-15T05:00:00

▼ **add-minutes-to-dateTime** [altova:]

altova:add-minutes-to-dateTime(DateTime as xs:dateTime, Minutes as xs:integer)

asxs:dateTime **XP3.1** **XQ3.1**

Ajoute une durée en minutes à xs:dateTime (voir exemples ci-dessous). Le deuxième argument est le nombre of minutes à être ajouté à xs:dateTime fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type xs:dateTime.

▢ Exemples

- **altova:add-minutes-to-dateTime**(xs:dateTime("2014-01-15T14:10:00"), 45) retourne 2014-01-15T14:55:00
- **altova:add-minutes-to-dateTime**(xs:dateTime("2014-01-15T14:10:00"), -5) retourne 2014-01-15T14:05:00

▼ **add-seconds-to-dateTime** [altova:]

altova:add-seconds-to-dateTime(DateTime as xs:dateTime, Seconds as xs:integer)

asxs:dateTime **XP3.1** **XQ3.1**

Ajoute une durée en secondes à xs:dateTime (voir exemples ci-dessous). Le deuxième argument est le nombre de secondes à être ajouté à xs:dateTime fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type xs:dateTime.

▢ Exemples

- **altova:add-seconds-to-dateTime**(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:10"), 20) retourne 2014-01-15T14:00:30
- **altova:add-seconds-to-dateTime**(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:10"), -5) retourne 2014-01-15T14:00:05

[[Haut](#)¹²⁶¹]

Ajouter une durée à xs: date **XP3.1** **XQ3.1**

Ces fonctions ajoutent une durée à xs: date et retournent xs: date. Le type xs:date a un format CCYY-MM-DD.

▼ **add-years-to-date** [altova:]

altova:add-years-to-date(Date as xs:date, Years as xs:integer) asxs:date **XP3.1 XQ3.1**

Ajoute une durée en années à une date. Le deuxième argument est le nombre d'années à être ajouté à xs:date fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type xs:date.

▢ Exemples

- **altova:add-years-to-date**(xs:date("2014-01-15"), 10) retourne 2024-01-15
- **altova:add-years-to-date**(xs:date("2014-01-15"), -4) retourne 2010-01-15

▼ **add-months-to-date** [altova:]

altova:add-months-to-date(Date as xs:date, Months as xs:integer) asxs:date **XP3.1 XQ3.1**

Ajoute une durée en mois à une date. Le deuxième argument est le nombre de mois à être ajouté à xs:date fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type xs:date.

▢ Exemples

- **altova:add-months-to-date**(xs:date("2014-01-15"), 10) retourne 2014-11-15
- **altova:add-months-to-date**(xs:date("2014-01-15"), -2) retourne 2013-11-15

▼ **add-days-to-date** [altova:]

altova:add-days-to-date(Date as xs:date, Days as xs:integer) asxs:date **XP3.1 XQ3.1**

Ajoute une durée en jours à une date. Le deuxième argument est le nombre de jours à être ajouté à xs:date fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type xs:date.

▢ Exemples

- **altova:add-days-to-date**(xs:date("2014-01-15"), 10) retourne 2014-01-25
- **altova:add-days-to-date**(xs:date("2014-01-15"), -8) retourne 2014-01-07

[[Haut](#) ¹²⁶¹]

Formater et récupérer des durées **XP3.1 XQ3.1**

Ces fonctions parsent une entrée xs:duration ou xs:string et retournent respectivement un xs:string ou xs:duration.

▼ **format-duration** [altova:]

altova:format-duration(Duration as xs:duration, Picture as xs:string) asxs:string **XP3.1 XQ3.1**

Formate une durée qui est soumise en tant que le premier argument, selon une chaîne d'image soumise en tant que le second argument. La sortie est une chaîne de texte formatée conformément à la chaîne d'image.

▢ Exemples

- **altova:format-duration**(xs:duration("P2DT2H53M11.7S"), "Days:[D01] Hours:[H01] Minutes:[m01] Seconds:[s01] Fractions:[f0]") retourne "Days:02 Hours:02 Minutes:53 Seconds:11 Fractions:7"
- **altova:format-duration**(xs:duration("P3M2DT2H53M11.7S"), "Months:[M01] Days:[D01] Hours:[H01] Minutes:[m01]") retourne "Months:03 Days:02 Hours:02 Minutes:53"

▼ parse-duration [altova:]

altova:parse-duration(*InputString* as *xs:string*, *Picture* as *xs:string*) as *xs:duration*

XP3.1 XQ3.1

Takes a patterned string as the first argument, and a picture string as the second argument. The input string is parsed on the basis of the picture string, and an *xs:duration* is returned.

▢ Examples

- **altova:parse-duration**("Days:02 Hours:02 Minutes:53 Seconds:11 Fractions:7"),
"Days:[D01] Hours:[H01] Minutes:[m01] Seconds:[s01] Fractions:[f0]") returns
"P2DT2H53M11.7S"
- **altova:parse-duration**("Months:03 Days:02 Hours:02 Minutes:53 Seconds:11
Fractions:7", "Months:[M01] Days:[D01] Hours:[H01] Minutes:[m01]") returns
"P3M2DT2H53M"

[[Haut](#) ¹²⁶¹]

Ajouter une durée à xs:time **XP3.1 XQ3.1**

Ces fonctions ajoutent une durée à *xs:time* et retournent *xs:time*. Le type *xs:time* a une forme lexicale de hh:mm:ss.sss. Un fuseau horaire en option peut être suffixé. La lettre Z indique le Temps universel coordonné (UTC). Tous les autres fuseaux horaires sont représentés par leur différence de l'UTC dans le format +hh:mm, ou -hh:mm. Si aucune valeur de fuseau horaire n'est présente, elle est considérée inconnue ; elle n'est pas considérée être UTC.

▼ add-hours-to-time [altova:]

altova:add-hours-to-time(*Time* as *xs:time*, *Hours* as *xs:integer*) as *xs:time* **XP3.1 XQ3.1**

Ajoute une durée en heures à une heure de temps. Le deuxième argument est le nombre d'heures à être ajouté à *xs:time* fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type *xs:time*.

▢ Examples

- **altova:add-hours-to-time**(*xs:time*("11:00:00"), 10) retourne 21:00:00
- **altova:add-hours-to-time**(*xs:time*("11:00:00"), -7) retourne 04:00:00

▼ add-minutes-to-time [altova:]

altova:add-minutes-to-time(*Time* as *xs:time*, *Minutes* as *xs:integer*) as *xs:time* **XP3.1 XQ3.1**

Ajoute une durée en minutes à une heure. Le deuxième argument est le nombre de minutes à être ajouté à *xs:time* fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type *xs:time*.

▢ Examples

- **altova:add-minutes-to-time**(*xs:time*("14:10:00"), 45) retourne 14:55:00
- **altova:add-minutes-to-time**(*xs:time*("14:10:00"), -5) retourne 14:05:00

▼ add-seconds-to-time [altova:]

altova:add-seconds-to-time(*Time* as *xs:time*, *Minutes* as *xs:integer*) as *xs:time* **XP3.1 XQ3.1**

Ajoute une durée en secondes à une heure. Le deuxième argument est le nombre de secondes à être

ajouté à `xs:time` fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type `xs:time`. Le composant Secondes peut être contenu dans une plage de 0 à 59.999.

Exemples

- `altova:add-seconds-to-time(xs:time("14:00:00"), 20)` retourne `14:00:20`
- `altova:add-seconds-to-time(xs:time("14:00:00"), 20.895)` retourne `14:00:20.895`

[[Haut](#) ¹²⁶¹]

Supprimer la partie du fuseau horaire des types de données date/heures XP3.1 XQ3.1

Ces fonctions permettent de supprimer le fuseau horaire des valeurs `xs:dateTime`, `xs:date` OU `xs:time` actuelles, respectivement. Veuillez noter que la différence entre `xs:dateTime` et `xs:dateTimeStamp` est que dans le cas de ce dernier, la partie fuseau horaire est requise (alors qu'elle est optionnelle dans le premier des deux cas). Donc, le format d'une valeur `xs:dateTimeStamp` est : `CCYY-MM-DDThh:mm:ss.sss±hh:mm` ou `CCYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ`. Si la date et l'heure sont lues depuis l'horloge du système, en tant que `xs:dateTimeStamp`, la fonction `current-dateTime-no-TZ()` peut être utilisée pour supprimer le fuseau horaire s'il est requis.

current-date-no-TZ [altova:]

`altova:current-date-no-TZ()` asxs:date XP3.1 XQ3.1

Cette fonction ne prend aucun argument. Elle supprime la partie fuseau horaire de `current-date()` (qui est la date actuelle selon l'horloge système) et retourne une valeur `xs:date`.

Exemples

Si la date actuelle est `2014-01-15+01:00`:

- `altova:current-date-no-TZ()` retourne `2014-01-15`

current-dateTime-no-TZ [altova:]

`altova:current-dateTime-no-TZ()` asxs:dateTime XP3.1 XQ3.1

Cette fonction ne prend aucun argument. Elle supprime la partie fuseau horaire de `current-dateTime()` (qui est la date-heure actuelle selon l'horloge système) et retourne une valeur `xs:dateTime`.

Exemples

Si la date-heure actuelle est `2014-01-15T14:00:00+01:00`:

- `altova:current-dateTime-no-TZ()` retourne `2014-01-15T14:00:00`

current-time-no-TZ [altova:]

`altova:current-time-no-TZ()` asxs:time XP3.1 XQ3.1

Cette fonction ne prend aucun argument. Elle supprime la partie fuseau horaire de `current-time()` (qui est l'heure actuelle selon l'horloge système) et retourne une valeur `xs:time`.

Exemples

Si l'heure actuelle est `14:00:00+01:00`:

- `altova:current-time-no-TZ()` retourne `14:00:00`

▼ **date-no-TZ** [altova:]

altova:date-no-TZ(InputDate as xs:date) as xs:date **XP3.1 XQ3.1**

Cette fonction prend un argument xs:date, en supprime la partie fuseau horaire et retourne une valeur xs:date. Veuillez noter que la date n'est pas modifiée.

☐ Exemples

- **altova:date-no-TZ**(xs:date("2014-01-15+01:00")) retourne 2014-01-15

▼ **dateTime-no-TZ** [altova:]

altova:dateTime-no-TZ(InputDateTime as xs:dateTime) as xs:dateTime **XP3.1 XQ3.1**

Cette fonction prend un argument xs:dateTime, en supprime la partie fuseau horaire, et retourne une valeur xs:dateTime. Veuillez noter que ni la date ni l'heure n'est modifiée.

☐ Exemples

- **altova:dateTime-no-TZ**(xs:date("2014-01-15T14:00:00+01:00")) retourne 2014-01-15T14:00:00

▼ **time-no-TZ** [altova:]

altova:time-no-TZ(InputTime as xs:time) as xs:time **XP3.1 XQ3.1**

This function takes an xs:time argument, removes the timezone part from it, and returns an xs:time value. Note that the time is not modified.

☐ Exemples

- **altova:time-no-TZ**(xs:time("14:00:00+01:00")) returns 14:00:00

[[Haut](#)¹²⁶¹]

Retourne le nombre de jours, d'heures, de minutes, de secondes des durées **XP3.1 XQ3.1**

Ces fonctions retournent le nombre de jours dans un mois, et le nombre d'heures, de minutes et de secondes, respectivement depuis les durées.

▼ **days-in-month** [altova:]

altova:days-in-month(Year as xs:integer, Month as xs:integer) as xs:integer **XP3.1 XQ3.1**

Retourne le nombre de jours dans le mois spécifié. Le mois est spécifié avec les arguments Year et Month.

☐ Exemples

- **altova:days-in-month**(2018, 10) retourne 31
- **altova:days-in-month**(2018, 2) retourne 28
- **altova:days-in-month**(2020, 2) retourne 29

▼ **hours-from-dayTimeDuration-accumulated**

altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated(DayAndTime as xs:duration) as xs:integer

XP3.1 XQ3.1

Returns the total number of hours in the duration submitted by the `DayAndTime` argument (which is of type `xs:duration`). The hours in the `Day` and `Time` components are added together to give a result that is an integer. A new hour is counted only for a full 60 minutes. Negative durations result in a negative hour value.

▢ Examples

- `altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("P5D"))` returns 120, which is the total number of hours in 5 days.
- `altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("P5DT2H"))` returns 122, which is the total number of hours in 5 days plus 2 hours.
- `altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("P5DT2H60M"))` returns 123, which is the total number of hours in 5 days plus 2 hours and 60 mins.
- `altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("P5DT2H119M"))` returns 123, which is the total number of hours in 5 days plus 2 hours and 119 mins.
- `altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("P5DT2H120M"))` returns 124, which is the total number of hours in 5 days plus 2 hours and 120 mins.
- `altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("-P5DT2H"))` returns -122

▼ minutes-from-dayTimeDuration-accumulated

`altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated(DayAndTime as xs:duration) as xs:integer` **XP3.1 XQ3.1**

Returns the total number of minutes in the duration submitted by the `DayAndTime` argument (which is of type `xs:duration`). The minutes in the `Day` and `Time` components are added together to give a result that is an integer. Negative durations result in a negative minute value.

▢ Examples

- `altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("PT60M"))` returns 60
- `altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("PT1H"))` returns 60, which is the total number of minutes in 1 hour.
- `altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("PT1H40M"))` returns 100
- `altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("P1D"))` returns 1440, which is the total number of minutes in 1 day.
- `altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("-P1DT60M"))` returns -1500

▼ seconds-from-dayTimeDuration-accumulated

`altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated(DayAndTime as xs:duration) as xs:integer` **XP3.1 XQ3.1**

Returns the total number of seconds in the duration submitted by the `DayAndTime` argument (which is of type `xs:duration`). The seconds in the `Day` and `Time` components are added together to give a result that is an integer. Negative durations result in a negative seconds value.

▢ Examples

- `altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("PT1M"))` returns 60, which is the total number of seconds in 1 minute.
- `altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("PT1H"))` returns 3600, which is the total number of seconds in 1 hour.
- `altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("PT1H2M"))` returns 3720

- **altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated**(`xs:duration("P1D")`) returns 86400, which is the total number of seconds in 1 day.
- **altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated**(`xs:duration("-P1DT1M")`) returns -86460

Retourne le jour de la semaine à partir de `xs:dateTime` ou `xs:date` **XP3.1 XQ3.1**

Ces fonctions retournent le jour de la semaine (en tant qu'entier) depuis `xs:dateTime` ou `xs:date`. Les jours de la semaine sont numérotés (format américain) de 1 à 7, avec `Sunday=1`. Dans le format européen, la semaine commence par Lundi (=1). Dans le format américain elle commence par `Sunday=1`. Configurer en utilisant l'entier 0 et où un entier est accepté pour indiquer le format.

▼ weekday-from-dateTime [altova:]

altova:weekday-from-dateTime(`DateTime as xs:dateTime`) **asxs:integer** **XP3.1 XQ3.1**

Prend une date-avec-heure en tant que son seul argument et retourne le jour de la semaine de cette date sous forme d'un entier. Les jours de la semaine sont numérotés en commençant avec `Sunday=1`. Si le format européen est requis (où `Monday=1`), utiliser l'autre signature de cette fonction (*voir signature suivante ci-dessous*).

▢ Exemples

- **altova:weekday-from-dateTime**(`xs:dateTime("2014-02-03T09:00:00")`) retourne 2, ce qui indique un lundi.

altova:weekday-from-dateTime(`DateTime as xs:dateTime`, `Format as xs:integer`)
asxs:integer **XP3.1 XQ3.1**

Prend une date-avec-heure en tant que son premier argument et retourne le jour de la semaine de cette date sous forme d'un entier. Si le second argument (entier) est 0, les jours de la semaine sont numérotés de 1 à 7 en commençant avec `Sunday=1`. Si le second argument est un entier différent de 0, alors `Monday=1`. S'il n'y a pas de second argument, la fonction est lue comme possédant l'autre signature de cette fonction (*voir signature précédente*).

▢ Exemples

- **altova:weekday-from-dateTime**(`xs:dateTime("2014-02-03T09:00:00")`, 1) retourne 1, ce qui indique un lundi
- **altova:weekday-from-dateTime**(`xs:dateTime("2014-02-03T09:00:00")`, 4) retourne 1, ce qui indique un lundi
- **altova:weekday-from-dateTime**(`xs:dateTime("2014-02-03T09:00:00")`, 0) retourne 2, ce qui indique un lundi.

▼ weekday-from-date [altova:]

altova:weekday-from-date(`Date as xs:date`) **asxs:integer** **XP3.1 XQ3.1**

Prend une date en tant que son seul argument et retourne le jour de la semaine de cette date sous forme d'un entier. Les jours de la semaine sont numérotés en commençant avec `Sunday=1`. Si le format européen est requis (où `Monday=1`), utiliser l'autre signature de cette fonction (*voir signature suivante ci-dessous*).

▢ Exemples

- **altova:weekday-from-date**(`xs:date("2014-02-03+01:00")`) retourne **2**, ce qui indique un lundi.

altova:weekday-from-date(*Date* as *xs:date*, *Format* as *xs:integer*) **asxs:integer** **XP3.1** **XQ3.1**

Prend une date en tant que son premier argument et retourne le jour de la semaine de cette date sous forme d'un entier. Si le second argument (*Format*) est 0, les jours de la semaine sont numérotés de 1 à 7 en commençant avec *Sunday*=1. Si le second argument est un entier différent de 0, alors *Monday*=1. S'il n'y a pas de second argument, la fonction est lue comme possédant l'autre signature de cette fonction (voir *signature précédente*).

Exemples

- **altova:weekday-from-date**(`xs:date("2014-02-03")`, 1) retourne **1**, ce qui indique un lundi
- **altova:weekday-from-date**(`xs:date("2014-02-03")`, 4) retourne **1**, ce qui indique un lundi
- **altova:weekday-from-date**(`xs:date("2014-02-03")`, 0) retourne **2**, ce qui indique un lundi.

[[Haut](#) ¹²⁶¹]

Retourne le nombre de la semaine à partir de *xs:dateTime* ou *xs:date* **XP2** **XQ1** **XP3.1** **XQ3.1**

Ces fonctions retournent le nombre de la semaine (en tant qu'entier) depuis *xs:dateTime* ou *xs:date*. La numérotation des semaines est disponible dans les formats de calendrier US, ISO/Européen et Islamiques. La numérotation des semaines est différente dans ces formats de calendrier parce que la semaine est considérée démarrer avec un jour différent selon le format (dimanche pour le format US, lundi pour le format ISO/Européen, et samedi dans le format islamique).

weeknumber-from-date [altova:]

altova:weeknumber-from-date(*Date* as *xs:date*, *Calendar* as *xs:integer*) **asxs:integer** **XP2** **XQ1** **XP3.1** **XQ3.1**

Retourne le numéro de la semaine de l'argument *Date* soumis en tant qu'entier. Le deuxième argument (*Calendar*) spécifie le système de calendrier à suivre.

Les valeurs de *Calendar* prises en charge sont :

- 0 = US calendar (*semaine commence dimanche*)
- 1 = ISO standard, European calendar (*semaine commence lundi*)
- 2 = Islamic calendar (*semaine commence samedi*)

Le réglage par défaut est 0.

Exemples

- **altova:weeknumber-from-date**(`xs:date("2014-03-23")`, 0) retourne **13**
- **altova:weeknumber-from-date**(`xs:date("2014-03-23")`, 1) retourne **12**
- **altova:weeknumber-from-date**(`xs:date("2014-03-23")`, 2) retourne **13**
- **altova:weeknumber-from-date**(`xs:date("2014-03-23")`) retourne **13**

Le jour de la date dans les exemples ci-dessus (2014-03-23) est dimanche. Les calendriers US et musulmans sont donc une semaine en avant par rapport au calendrier européen à ce jour.

▼ weeknumber-from-dateTime [altova:]

altova:weeknumber-from-dateTime (*DateTime* as *xs:dateTime*, *Calendar* as *xs:integer*)
asxs:integer **XP2** **XQ1** **XP3.1** **XQ3.1**

Retourne le numéro de la semaine de l'argument *DateTime* soumis en tant qu'entier. Le deuxième argument (*Calendar*) spécifie le système de calendrier à suivre.

Les valeurs de *Calendar* prises en charge sont :

- 0 = US calendar (*semaine commence dimanche*)
- 1 = ISO standard, European calendar (*semaine commence lundi*)
- 2 = Islamic calendar (*semaine commence samedi*)

Le réglage par défaut est 0.

☐ Exemples

- **altova:weeknumber-from-dateTime** (xs:dateTime("2014-03-23T00:00:00"), 0) retourne 13
- **altova:weeknumber-from-dateTime** (xs:dateTime("2014-03-23T00:00:00"), 1) retourne 12
- **altova:weeknumber-from-dateTime** (xs:dateTime("2014-03-23T00:00:00"), 2) retourne 13
- **altova:weeknumber-from-dateTime** (xs:dateTime("2014-03-23T00:00:00")) retourne 13

Le jour du *dateTime* dans les exemples ci-dessus (2014-03-23T00:00:00) est dimanche. Les calendriers US et musulmans sont donc une semaine en avant par rapport au calendrier européen à ce jour.

[[Haut](#)¹²⁶¹]

Construire le type de date, d'heure ou de durée à partir de leurs composants lexicaux **XP3.1** **XQ3.1**

Les fonctions prennent les composants lexicaux du type de données *xs:date*, *xs:time* ou *xs:duration* en tant qu'arguments d'entrée et les combinent pour construire le type de données respectif.

▼ build-date [altova:]

altova:build-date (*Year* as *xs:integer*, *Month* as *xs:integer*, *Date* as *xs:integer*)
asxs:date **XP3.1** **XQ3.1**

Les premier, second et troisième arguments sont respectivement l'année, le mois et la date. Ils sont combinés pour construire une valeur de type *xs:date*. Les valeurs de l'entier doivent se situer dans le cadre de la plage correcte de cette partie de la date. Par exemple, le deuxième argument (pour la partie du mois) ne devrait pas être supérieur à 12.

☐ Exemples

- **altova:build-date** (2014, 2, 03) retourne 2014-02-03

▼ build-time [altova:]

altova:build-time (*Hours* as *xs:integer*, *Minutes* as *xs:integer*, *Seconds* as *xs:integer*)
asxs:time **XP3.1** **XQ3.1**

Les premiers, seconds et troisièmes arguments sont, respectivement, les valeurs d'heure (0 to 23), de

minutes (0 to 59) et de secondes (0 to 59). Ils sont combinés pour construire une valeur de type `xs:time`. Les valeurs des entiers doivent se trouver dans le cadre de la plage correcte de cette partie de temps en particulier. Par exemple, le deuxième argument (`Minutes`) ne devrait pas être supérieur à 59. Pour ajouter une partie fuseau horaire à la valeur, utiliser l'autre signature de cette fonction (*voir signature suivante*).

Exemples

- `altova:build-time(23, 4, 57)` retourne `23:04:57`

`altova:build-time(Hours as xs:integer, Minutes as xs:integer, Seconds as xs:integer, TimeZone as xs:string) as xs:time` **XP3.1 XQ3.1**

Les premiers, seconds et troisièmes arguments sont, respectivement, les valeurs d'heure (0 to 23), de minutes (0 to 59) et de secondes (0 to 59). Le quatrième argument est une chaîne qui fournit la partie fuseau horaire de la valeur. Les quatre arguments sont combinés pour construire une valeur de type `xs:time`. Les valeurs des entiers doivent se trouver dans le cadre de la plage correcte de cette partie de temps en particulier. Par exemple, le deuxième argument (`Minutes`) ne doit pas être supérieur à 59.

Exemples

- `altova:build-time(23, 4, 57, '+1')` retourne `23:04:57+01:00`

▼ build-duration [altova:]

`altova:build-duration(Years as xs:integer, Months as xs:integer) as xs:yearMonthDuration` **XP3.1 XQ3.1**

Prend deux arguments pour construire une valeur de type `xs:yearMonthDuration`. Les premiers arguments fournissent la partie `Years` de la valeur de durée, alors que le deuxième argument fournit la partie `Months`. Si le deuxième argument (`Months`) est supérieur ou égale à 12, alors l'entier est divisé par 12; le quotient est ajouté au premier argument pour fournir la partie `Years` de la valeur de durée alors que le reste (de la division) fournit la partie `Months`. Pour construire une durée de type `xs:dayTimeDuration`, voir la signature suivante.

Exemples

- `altova:build-duration(2, 10)` retourne `P2Y10M`
- `altova:build-duration(14, 27)` retourne `P16Y3M`
- `altova:build-duration(2, 24)` retourne `P4Y`

`altova:build-duration(Days as xs:integer, Hours as xs:integer, Minutes as xs:integer, Seconds as xs:integer) as xs:dayTimeDuration` **XP3.1 XQ3.1**

Prend quatre arguments et les combine pour construire une valeur de type `xs:dayTimeDuration`. Le premier argument fournit la partie `Days` de la valeur de durée, le deuxième, troisième et quatrième argument fournit respectivement les parties `Hours`, `Minutes` et `Seconds` de la valeur de durée. Chacun des trois arguments `Time` est converti en une valeur équivalente en termes de l'unité suivante plus élevée et le résultat est utilisé pour le calcul d'une valeur de durée totale. Par exemple, 72 secondes est converti en `1M+12S` (1 minute et 12 secondes), et cette valeur est utilisée pour le calcul de la valeur de durée totale. Pour construire une durée de type `xs:yearMonthDuration`, voir la signature précédente.

Exemples

- `altova:build-duration(2, 10, 3, 56)` retourne `P2DT10H3M56S`
- `altova:build-duration(1, 0, 100, 0)` retourne `P1DT1H40M`
- `altova:build-duration(1, 0, 0, 3600)` retourne `P1DT1H`

Construire le type de date, dateHeure ou heure à partir de l'entrée de chaîne XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1

Ces fonctions prennent des chaînes en tant qu'arguments et construisent des types de données `xs:date`, `xs:dateTime`, ou `xs:time`. La chaîne est analysée pour les composants du type de données basé sur un argument de modèle soumis.

▼ X `parse-date` [altova:]

altova:parse-date(*Date* as *xs:string*, *DatePattern* as *xs:string*) asxs:date XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1

Retourne la chaîne d'entrée *Date* en tant qu'une valeur `xs:date`. Le deuxième argument *DatePattern* spécifie le modèle (séquence des composants) de la chaîne d'entrée. *DatePattern* est décrit avec les spécificateurs de composants regroupés ci-dessous et avec les séparateurs de composant qui peuvent être n'importe quel caractère. Voir les exemples ci-dessous.

D	Jour
M	Mois
Y	Année

Le modèle dans *DatePattern* doit correspondre au modèle dans *Date*. Puisque la sortie est de type `xs:date`, la sortie aura toujours le format lexical **YYYY-MM-DD**.

X Exemples

- **altova:parse-date**(`xs:string("09-12-2014")`, `"[D]-[M]-[Y]"`) retourne 2014-12-09
- **altova:parse-date**(`xs:string("09-12-2014")`, `"[M]-[D]-[Y]"`) retourne 2014-09-12
- **altova:parse-date**(`"06/03/2014"`, `"[M]/[D]/[Y]"`) retourne 2014-06-03
- **altova:parse-date**(`"06 03 2014"`, `"[M] [D] [Y]"`) retourne 2014-06-03
- **altova:parse-date**(`"6 3 2014"`, `"[M] [D] [Y]"`) retourne 2014-06-03

▼ X `parse-dateTime` [altova:]

altova:parse-dateTime(*DateTime* as *xs:string*, *DateTimePattern* as *xs:string*) asxs:dateTime XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1

Retourne la chaîne d'entrée *DateTime* en tant que valeur `xs:dateTime`. Le deuxième argument *DateTimePattern* spécifie le modèle (séquence des composants) de la chaîne d'entrée. *DateTimePattern* est décrit avec les spécificateurs de composants regroupés ci-dessous et avec les séparateurs de composant qui peuvent être n'importe quel caractère. Voir les exemples ci-dessous.

D	Date
M	Mois
Y	Année
H	Heure
m	Minutes
s	Secondes

Le modèle dans *DateTimePattern* doit correspondre au modèle dans *DateTime*. Puisque la sortie est de type `xs:dateTime`, la sortie aura toujours le format lexical **YYYY-MM-DDTHH:mm:ss**.

X Exemples

- **altova:parse-dateTime**(`xs:string("09-12-2014 13:56:24")`, `"[M]-[D]-[Y] [H]:[m]:[s]"`) retourne `2014-09-12T13:56:24`
- **altova:parse-dateTime**(`"time=13:56:24; date=09-12-2014"`, `"time=[H]:[m]:[s]; date=[D]-[M]-[Y]"`) retourne `2014-12-09T13:56:24`

▼ **parse-time** [altova:]

altova:parse-time(*Time as xs:string, TimePattern as xs:string*) **asxs:time** **XP2** **XQ1** **XP3.1** **XQ3.1**

Retourne la chaîne d'entrée **Time** en tant qu'une valeur **xs:time**. Le deuxième argument **TimePattern** spécifie le modèle (séquence des composants) de la chaîne d'entrée. **TimePattern** est décrit avec les spécificateurs de composants regroupés ci-dessous et avec les séparateurs de composant qui peuvent être n'importe quel caractère. Voir les exemples ci-dessous.

H	Heure
m	minutes
s	secondes

Le modèle dans **TimePattern** doit correspondre au modèle dans **Time**. Puisque la sortie est de type **xs:time**, la sortie aura toujours le format lexical **HH:mm:ss**.

▢ Exemples

- **altova:parse-time**(`xs:string("13:56:24")`, `"[H]:[m]:[s]"`) retourne `13:56:24`
- **altova:parse-time**(`"13-56-24"`, `"[H]-[m]"`) retourne `13:56:00`
- **altova:parse-time**(`"time=13h56m24s"`, `"time=[H]h[m]m[s]s"`) retourne `13:56:24`
- **altova:parse-time**(`"time=24s56m13h"`, `"time=[s]s[m]m[H]h"`) retourne `13:56:24`

[[Haut](#) ¹²⁶¹]

Fonctions liées à l'âge **XP3.1** **XQ3.1**

Ces fonctions retournent l'âge tel que calculé (i) entre une date d'argument d'entrée et la date actuelle, ou (ii) entre deux dates d'argument d'entrée. La fonction **altova:age** retourne l'âge en termes d'années, la fonction **altova:age-details** retourne l'âge en tant qu'une séquence de trois entiers indiquant les années, mois et jours de l'âge.

▼ **age** [altova:]

altova:age(*StartDate as xs:date*) **asxs:integer** **XP3.1** **XQ3.1**

Retourne un entier représentant l'âge *en années* d'un objet, en comptant depuis une date de départ soumise en tant que l'argument et se terminant avec la date actuelle (prise depuis l'horloge système). Si l'argument d'entrée est une date supérieure ou égale à une année dans le futur, la valeur de retour sera négative.

▢ Exemples

Si la date actuelle est `2014-01-15` :

- **altova:age**(`xs:date("2013-01-15")`) retourne `1`
- **altova:age**(`xs:date("2013-01-16")`) retourne `0`
- **altova:age**(`xs:date("2015-01-15")`) retourne `-1`

- **altova:age**(*xs:date*("2015-01-14")) retourne 0

altova:age(*StartDate as xs:date, EndDate as xs:date*) **asxs:integer** **XP3.1 XQ3.1**

Retourne un entier représentant l'âge *en années* d'un objet, en comptant depuis une date de départ soumise en tant que l'argument jusqu'à une date de fin qui est de deuxième argument. La valeur de retour sera négative si le premier argument est tardif d'une année ou plus que le deuxième argument.

▣ Exemples

Si la date actuelle est 2014-01-15:

- **altova:age**(*xs:date*("2000-01-15"), *xs:date*("2010-01-15")) retourne 10
- **altova:age**(*xs:date*("2000-01-15"), *current-date*()) retourne 14 si la date actuelle est 2014-01-15
- **altova:age**(*xs:date*("2014-01-15"), *xs:date*("2010-01-15")) retourne -4

▼ age-details [altova:]

altova:age-details(*InputDate as xs:date*) **as (xs:integer)*** **XP3.1 XQ3.1**

Retourne trois entiers qui sont respectivement les années, les mois et les jours entre la date soumise en tant que l'argument et la date actuelle (prise depuis l'horloge système). Le résultat de la somme de *years+months+days* donne le total de la différence de temps entre les deux dates (la date d'entrée et la date actuelle). La date d'entrée peut avoir une valeur précédant ou succédant à la date actuelle mais que la date d'entrée soit précédente ou succédant n'est pas indiqué par le signe des valeurs de retour ; les valeurs de retour sont toujours positives.

▣ Exemples

Si la date actuelle est 2014-01-15:

- **altova:age-details**(*xs:date*("2014-01-16")) retourne (0 0 1)
- **altova:age-details**(*xs:date*("2014-01-14")) retourne (0 0 1)
- **altova:age-details**(*xs:date*("2013-01-16")) retourne (1 0 1)
- **altova:age-details**(*current-date*()) retourne (0 0 0)

altova:age-details(*Date-1 as xs:date, Date-2 as xs:date*) **as (xs:integer)*** **XP3.1 XQ3.1**

Retourne trois entiers qui sont respectivement les années, les mois et les jours entre les deux dates d'argument. Le résultat de la somme de *years+months+days* donne le total de la différence de temps entre les deux dates d'entrée ; peu importe que la date soit la précédente ou la subséquente des deux dates, elle est soumise en tant que le premier argument. Les valeurs de retour n'indiquent pas si la date d'entrée se produit avant ou après la date actuelle. Les valeurs de retour sont toujours positives.

▣ Exemples

- **altova:age-details**(*xs:date*("2014-01-16"), *xs:date*("2014-01-15")) retourne (0 0 1)
- **altova:age-details**(*xs:date*("2014-01-15"), *xs:date*("2014-01-16")) retourne (0 0 1)

[[Haut](#)¹²⁶¹]

Fonctions Epoch time (heure Unix) **XP3.1 XQ3.1**

Epoch time est un système horaire utilisé dans les systèmes Unix. Il définit tout moment donné comme étant le nombre de secondes écoulées depuis 00:00:00 UTC le 1er janvier 1970. Ces fonctions Epoch time convertissent les valeurs **xs:dateTime** en valeurs Epoch time et vice versa.

▼ `dateTime-from-epoch` [altova:]

altova:dateTime-from-epoch(Epoch as *xs:decimal* as *xs:dateTime* **XP3.1** **XQ3.1**)

Epoch time est un système horaire utilisé sur les systèmes Unix. Il définit tout moment donné comme étant le nombre de secondes écoulées depuis 00:00:00 UTC le 1er janvier 1970. La fonction `dateTime-from-epoch` retourne l'équivalent *xs:dateTime* d'un Epoch time, l'ajuste pour son fuseau horaire local et inclut l'information du fuseau horaire dans le résultat.

La fonction prend un argument *xs:decimal* et retourne une valeur *xs:dateTime* qui inclut une partie (fuseau horaire) *tz*. Le résultat est obtenu en calculant l'équivalent UTC *dateTime* de Epoch time, et en l'ajoutant à son fuseau horaire local (pris de l'horloge système). Par exemple, si la fonction est exécutée sur un appareil qui a été défini pour être dans un fuseau horaire +01:00 (relatif à UTC), après avoir calculé l'équivalent UTC *dateTime*, une heure sera ajoutée au résultat. L'information du fuseau horaire, qui est une partie lexicale optionnelle du résultat *xs:dateTime*, est également rapportée dans le résultat *dateTime*. Comparez ce résultat avec celui de `dateTime-from-epoch-no-TZ`, et consultez également la fonction `epoch-from-dateTime`.

■ Exemples

Les exemples ci-dessous supposent un fuseau horaire local UTC +01:00. En conséquence, l'équivalent UTC *dateTime* de l'Epoch time soumis sera incrémenté d'une heure. Le fuseau horaire est rapporté dans le résultat.

- **altova:dateTime-from-epoch**(34) retourne 1970-01-01T01:00:34+01:00
- **altova:dateTime-from-epoch**(62) retourne 1970-01-01T01:01:02+01:00

▼ `dateTime-from-epoch-no-TZ` [altova:]

altova:dateTime-from-epoch-no-TZ(Epoch as *xs:decimal* as *xs:dateTime* **XP3.1** **XQ3.1**)

Epoch time est un système horaire utilisé sur les systèmes Unix. Il définit tout moment donné comme étant le nombre de secondes écoulées depuis 00:00:00 UTC le 1er janvier 1970. La fonction `dateTime-from-epoch-no-TZ` retourne l'équivalent *xs:dateTime* d'un Epoch time, l'ajuste pour son fuseau horaire local, mais n'inclut pas l'information du fuseau horaire dans le résultat.

La fonction prend un *xs:decimal* argument et retourne une valeur *xs:dateTime* qui n'inclut pas de partie (fuseau horaire) *tz*. Le résultat est obtenu en calculant l'équivalent UTC *dateTime* de Epoch time, et en l'ajoutant à son fuseau horaire local (pris de l'horloge système). Par exemple, si la fonction est exécutée sur un appareil qui a été défini pour être dans un fuseau horaire +01:00 (relatif à UTC), après avoir calculé l'équivalent, une heure sera ajoutée au résultat. L'information du fuseau horaire, qui est une partie lexicale optionnelle du résultat *xs:dateTime*, n'est pas rapportée dans le résultat *dateTime*. Comparez ce résultat avec celui de `dateTime-from-epoch`, et consultez également la fonction `epoch-from-dateTime`.

■ Exemples

Les exemples ci-dessous supposent un fuseau horaire local UTC +01:00. En conséquence, l'équivalent UTC *dateTime* de l'Epoch time soumis sera incrémenté d'une heure. Le fuseau horaire n'est pas rapporté dans le résultat.

- **altova:dateTime-from-epoch**(34) returns 1970-01-01T01:00:34
- **altova:dateTime-from-epoch**(62) returns 1970-01-01T01:01:02

▼ epoch-from-dateTime [altova:]

altova:epoch-from-dateTime(dateTimeValue as xs:dateTime) as xs:decimal **XP3.1 XQ3.1**

Epoch time est un système horaire utilisé sur les systèmes Unix. Il définit tout moment donné comme étant le nombre de secondes écoulées depuis 00:00:00 UTC le 1er janvier 1970. La fonction **epoch-from-dateTime** retourne l'équivalent **xs:dateTime** d'un Epoch time, l'ajuste pour son fuseau horaire local et inclut l'information du fuseau horaire dans le résultat. Veuillez noter que vous devrez explicitement construire la valeur **xs:dateTime**. La valeur soumise **xs:dateTime** peut ou ne peut pas contenir la partie optionnelle **Tz** (fuseau horaire).

Que la partie du fuseau horaire soit soumise en tant que partie de l'argument ou non, le décalage du fuseau horaire local (pris de l'horloge système) est retiré de l'argument soumis **dateTimeValue**. Ceci produit l'heure UTC équivalente de laquelle l'Epoch time équivalent est calculé. Par exemple, si la fonction est exécutée sur un appareil qui a été défini pour être dans un fuseau horaire +01:00 (relatif à UTC), une heure sera retirée de la valeur soumise **dateTimeValue** avant de calculer la valeur Epoch. Consultez également la fonction **dateTime-from-epoch**.

☐ Exemples

Les exemples ci-dessous supposent un fuseau horaire local UTC +01:00. En conséquence, une heure sera soustraite à **dateTime** avant de calculer l'Epoch time.

- **altova:epoch-from-dateTime**(xs:dateTime("1970-01-01T01:00:34+01:00")) returns 34
- **altova:epoch-from-dateTime**(xs:dateTime("1970-01-01T01:00:34")) returns 34
- **altova:epoch-from-dateTime**(xs:dateTime("2021-04-01T11:22:33")) returns 1617272553

[[Haut](#) ¹²⁶¹]

19.2.1.3 Fonctions XPath/XQuery : Géolocalisation

Les fonctions d'extension de géolocalisation XPath/XQuery suivantes sont prises en charge dans la version actuelle de StyleVision et peuvent être utilisées dans (i) des expressions XPath dans un contexte XSLT, ou (ii) des expressions XQuery dans un document XQuery.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans **l'espace de nom des fonctions d'extension Altova**, <http://www.altova.com/xslt-extensions>, et sont indiquées dans cette section par le préfixe **altova:**, qui est présumé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XP1 XP2 XP3.1
Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XSLT1 XSLT2 XSLT3
Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :	XQ1 XQ3.1

▼ format-geolocation [altova:]

altova:format-geolocation(Latitude as xs:decimal, Longitude as xs:decimal, GeolocationOutputStringFormat as xs:integer) **asxs:string**
XP3.1 XQ3.1

Prend la latitude et la longitude en tant que les deux premiers arguments, et sort la géolocalisation en tant que chaîne. Le troisième argument, **GeolocationOutputStringFormat**, est le format de la chaîne de sortie de géolocalisation ; il utilise des valeurs d'entier allant de 1 à 4 pour identifier le format de chaîne de sortie (voir '*Formats de chaîne de sortie de géolocalisation*' ci-dessous). Les valeurs de latitude vont de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude vont de +180 à -180 (E à O).

Note : La fonction [image-exif-data](#)¹²⁸⁸ et les attributs de métadonnées Exif peuvent être utilisés pour fournir les chaînes d'entrée.

▢ Exemples

- **altova:format-geolocation**(33.33, -22.22, 4) retourne xs:string "33.33 -22.22"
- **altova:format-geolocation**(33.33, -22.22, 2) retourne xs:string "33.33N 22.22W"
- **altova:format-geolocation**(-33.33, 22.22, 2) retourne xs:string "33.33S 22.22E"
- **altova:format-geolocation**(33.33, -22.22, 1) retourne xs:string "33°19'48.00"S 22°13'12.00"E"

▢ Formats de chaîne de sortie de géolocalisation:

La latitude et longitude fournies sont formatées dans un des formats de sortie indiqués ci-dessous. Le format désiré est défini par son ID d'entier (1 à 4). Les valeurs de latitude vont de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude vont de +180 à -180 (E à O).

1
Degrés, minutes, secondes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/O) D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"E/W Exemple : 33°55'11.11"N 22°44'66.66"W
2
Degrés décimaux, avec orientation suffixée (N/S, E/O) D.DDN/S D.DDE/W Exemple : 33.33N 22.22W
3
Degrés, minutes, secondes décimales, avec signe préfixé (+/-); le signe plus (N/E) est optionnel +/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"

Exemple : 33°55'11.11" -22°44'66.66"

4

Degrés décimaux, avec signe préfixé (+/-); le signe plus (N/E) est optionnel

+/-D.DD +/-D.DD

Exemple : 33.33 -22.22

▣ Attribut Altova Exif : Géolocalisation

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut **Geolocation** personnalisable depuis les onglets standard de métadonnées Exif. **Geolocation** est une concaténation de quatre onglets Exif :

GPSLatitude, GPSLatitudeRef, GPSLongitude, GPSLongitudeRef, avec des unités ajoutées (voir table ci-dessous).

GPSLatitude	GPSLatitudeRef	GPSLongitude	GPSLongitudeRef	Geolocation
33 51 21.91	S	151 13 11.73	E	33°51'21.91"S 151°13'11.73"E

▼ parse-geolocation [altova:]

altova:parse-geolocation(GeolocationInputString as xs:string) as xs:decimal+ **XP3.1 XQ3.1**

Parses the supplied GeolocationInputString argument and returns the geolocation's latitude and longitude (in that order) as a sequence two xs:decimal items. The formats in which the geolocation input string can be supplied are listed below.

Note: The [image-exif-data](#)¹²⁸⁸ function and the Exif metadata's [@Geolocation](#)¹²⁸⁸ attribute can be used to supply the geolocation input string (see example below).

▣ Examples

- **altova:parse-geolocation**("33.33 -22.22") returns the sequence of two xs:decimals (33.33, 22.22)
- **altova:parse-geolocation**("48°51'29.6"N 24°17'40.2"E") returns the sequence of two xs:decimals (48.858222222222, 24.2945)
- **altova:parse-geolocation**("48°51'29.6"N 24°17'40.2"E") returns the sequence of two xs:decimals (48.858222222222, 24.2945)
- **altova:parse-geolocation**(**image-exif-data**(//MyImages/Image20141130.01)/**@Geolocation**) returns a sequence of two xs:decimals

▣ Formats de string d'entrée de géolocalisation :

Le string d'entrée de géolocalisation doit contenir la latitude et la longitude (dans cet ordre) séparées par un espace. Les strings peuvent tous présenter les formats suivants. Les combinaisons sont

permises. La latitude peut donc être dans un format et la longitude dans un autre. Les valeurs de latitude varient de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude varient de +180 à -180 (E à W).

Note : L'utilisation de guillemets simples ou doubles pour la délimitation des arguments de string entraînera une non-concordance avec l'utilisation de guillemets simples ou doubles pour indiquer, respectivement les valeurs de minutes et de secondes. Dans ces cas, les guillemets utilisés pour indiquer les minutes et les secondes doivent être échappés en les doublant. Dans les exemples présentés dans cette section, les guillemets utilisés pour délimiter les strings d'entrée sont marqués en jaune (") alors que les indicateurs d'unité échappés sont marqués en bleu (").

- Degrés, minutes, secondes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
 $D^{\circ}M'S.SS"N/S$ $D^{\circ}M'S.SS"W/E$
Exemple : 33°55'11.11"N 22°44'55.25"W
- Degrés, minutes, secondes décimales, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (N/E) est optionnel
 $+/-D^{\circ}M'S.SS"$ $+/-D^{\circ}M'S.SS"$
Exemple : 33°55'11.11" -22°44'55.25"
- Degrés, minutes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
 $D^{\circ}M.MM"N/S$ $D^{\circ}M.MM"W/E$
Exemple : 33°55.55'N 22°44.44'W
- Degrés, minutes décimales, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (N/E) est optionnel
 $+/-D^{\circ}M.MM'$ $+/-D^{\circ}M.MM'$
Exemple : +33°55.55' -22°44.44'
- Degrés décimaux, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
 $D.DDN/S$ $D.DDW/E$
Exemple : 33.33N 22.22W
- Degrés décimaux, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (N/S E/W) est optionnel
 $+/-D.DD$ $+/-D.DD$
Exemple : 33.33 -22.22

Exemples de combinaisons de format :

33.33N -22°44'55.25"

33.33 22°44'55.25"W

33.33 22.45

Attribut Altova Exif : Géolocalisation

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut `Geolocation` personnalisable depuis les onglets standard de métadonnées Exif. `Geolocation` est une concaténation de quatre onglets Exif :

GPSTLatitude, GPSTLatitudeRef, GPSTLongitude, GPSTLongitudeRef, avec des unités ajoutées (voir table ci-dessous).

GPSTLatitude	GPSTLatitudeRef	GPSTLongitude	GPSTLongitudeRef	Geolocation
33 51 21.91	S	151 13 11.73	E	33°51'21.91"S 151°13'11.73"E

▼ **geolocation-distance-km** [altova:]

`altova:geolocation-distance-km(GeolocationInputString-1 as xs:string,
GeolocationInputString-2 as xs:string) asxs:decimal XP3.1 XQ3.1`

Calcule la distance entre deux géolocalisations en kilomètres. Les formats dans lesquels une chaîne d'entrée de géolocalisation peut être fournie sont recensés ci-dessous. Les valeurs de latitude vont de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude vont de +180 à -180 (E à O).

Note : La fonction [image-exif-data](#)⁽¹²⁸⁸⁾ et l'attribut [@Geolocation](#)⁽¹²⁸⁸⁾ des métadonnées d'Exif peuvent être utilisés pour fournir les chaînes d'entrée de géolocalisation.

▢ **Exemples**

- `altova:geolocation-distance-km("33.33 -22.22", "48°51'29.6"N 24°17'40.2"W")`
retourne `xs:decimal 4183.08132372392`

▢ **Formats de string d'entrée de géolocalisation :**

Le string d'entrée de géolocalisation doit contenir la latitude et la longitude (dans cet ordre) séparées par un espace. Les strings peuvent tous présenter les formats suivants. Les combinaisons sont permises. La latitude peut donc être dans un format et la longitude dans un autre. Les valeurs de latitude varient de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude varient de +180 à -180 (E à W).

Note : L'utilisation de guillemets simples ou doubles pour la délimitation des arguments de string entraînera une non-concordance avec l'utilisation de guillemets simples ou doubles pour indiquer, respectivement les valeurs de minutes et de secondes. Dans ces cas, les guillemets utilisés pour indiquer les minutes et les secondes doivent être échappés en les doublant. Dans les exemples présentés dans cette section, les guillemets utilisés pour délimiter les strings d'entrée sont marqués en jaune (") alors que les indicateurs d'unité échappés sont marqués en bleu (").

- Degrés, minutes, secondes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
`D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"W/E`
Exemple : `33°55'11.11"N 22°44'55.25"W`
- Degrés, minutes, secondes décimales, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (N/E) est optionnel
`+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"`
Exemple : `33°55'11.11" -22°44'55.25"`
- Degrés, minutes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
`D°M.MM"N/S D°M.MM"W/E`
Exemple : `33°55.55'N 22°44.44'W`
- Degrés, minutes décimales, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (N/E) est optionnel
`+/-D°M.MM' +/-D°M.MM'`
Exemple : `+33°55.55' -22°44.44'`
- Degrés décimaux, avec orientation suffixée (N/S, E/W)

D.DDN/S D.DDW/E

Exemple : 33.33N 22.22W

- Degrés décimaux, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (N/S E/W) est optionnel

+/-D.DD +/-D.DD

Exemple : 33.33 -22.22

Exemples de combinaisons de format :

33.33N -22°44'55.25"

33.33 22°44'55.25"W

33.33 22.45

Attribut Altova Exif : Géolocalisation

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut **Geolocation** personnalisable depuis les onglets standard de métadonnées Exif. **Geolocation** est une concaténation de quatre onglets Exif :

GPSLatitude, GPSLatitudeRef, GPSLongitude, GPSLongitudeRef, avec des unités ajoutées (voir table ci-dessous).

GPSLatitude	GPSLatitudeRef	GPSLongitude	GPSLongitudeRef	Geolocation
33 51 21.91	S	151 13 11.73	E	33°51'21.91"S 151°13'11.73"E

geolocation-distance-mi [altova:]

altova:geolocation-distance-mi (GeolocationInputString-1 as xs:string, GeolocationInputString-2 as xs:string) **asxs:decimal XP3.1 XQ3.1**

Calcule la distance entre deux géolocalisations en miles. Les formats dans lesquels une chaîne d'entrée de géolocalisation peut être fournie sont recensés ci-dessous. Les valeurs de latitude vont de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude vont de +180 à -180 (E à O).

Note : La fonction [image-exif-data](#)¹²⁸⁸ et l'attribut [@Geolocation](#)¹²⁸⁸ des métadonnées d'Exif peuvent être utilisés pour fournir les chaînes d'entrée de géolocalisation.

Exemples

- altova:geolocation-distance-mi** ("33.33 -22.22", "48°51'29.6"N 24°17'40.2"W")
retourne xs:decimal 2599.40652340653

Formats de string d'entrée de géolocalisation :

Le string d'entrée de géolocalisation doit contenir la latitude et la longitude (dans cet ordre) séparées par un espace. Les strings peuvent tous présenter les formats suivants. Les combinaisons sont permises. La latitude peut donc être dans un format et la longitude dans un autre. Les valeurs de latitude varient de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude varient de +180 à -180 (E à W).

Note : L'utilisation de guillemets simples ou doubles pour la délimitation des arguments de string entraînera une non-concordance avec l'utilisation de guillemets simples ou doubles pour indiquer,

respectivement les valeurs de minutes et de secondes. Dans ces cas, les guillemets utilisés pour indiquer les minutes et les secondes doivent être échappés en les doublant. Dans les exemples présentés dans cette section, les guillemets utilisés pour délimiter les strings d'entrée sont marqués en jaune (") alors que les indicateurs d'unité échappés sont marqués en bleu ("").

- Degrés, minutes, secondes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
 $D^{\circ}M'S.SS''N/S$ $D^{\circ}M'S.SS''W/E$
Exemple : 33°55'11.11"N 22°44'55.25"W
- Degrés, minutes, secondes décimales, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (N/E) est optionnel
 $+/-D^{\circ}M'S.SS''$ $+/-D^{\circ}M'S.SS''$
Exemple : 33°55'11.11" -22°44'55.25"
- Degrés, minutes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
 $D^{\circ}M.MM'N/S$ $D^{\circ}M.MM'W/E$
Exemple : 33°55.55'N 22°44.44'W
- Degrés, minutes décimales, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (N/E) est optionnel
 $+/-D^{\circ}M.MM'$ $+/-D^{\circ}M.MM'$
Exemple : +33°55.55' -22°44.44'
- Degrés décimaux, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
 $D.DDN/S$ $D.DDW/E$
Exemple : 33.33N 22.22W
- Degrés décimaux, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (N/S E/W) est optionnel
 $+/-D.DD$ $+/-D.DD$
Exemple : 33.33 -22.22

Exemples de combinaisons de format :

33.33N -22°44'55.25"

33.33 22°44'55.25"W

33.33 22.45

■ Attribut Altova Exif : Géolocalisation

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut `Geolocation` personnalisable depuis les onglets standard de métadonnées Exif. `Geolocation` est une concaténation de quatre onglets Exif :

GPSTLatitude, GPSTLatitudeRef, GPSTLongitude, GPSTLongitudeRef, avec des unités ajoutées (voir table ci-dessous).

GPSTLatitude	GPSTLatitudeRef	GPSTLongitude	GPSTLongitudeRef	Geolocation
33 51 21.91	S	151 13 11.73	E	33°51'21.91"S 151°13'11.73"E

▼ `geolocation-within-polygon [altova:]`


```
altova:geolocation-within-polygon(Geolocation as xs:string, ((PolygonPoint as
xs:string)+)) asxs:boolean XP3.1 XQ3.1
```

Détermine si `Geolocation` (le premier argument) se trouve dans l'espace polygonal décrit par les arguments `PolygonPoint`. Si les arguments `PolygonPoint` ne forment pas une figure fermée (formée lorsque le premier point et le dernier point sont identiques), alors le premier point est implicitement ajouté en tant que le dernier point afin de pouvoir clore la figure. Tous les arguments (`Geolocation` et `PolygonPoint`+) sont donnés par chaînes d'entrées de géolocalisation (*formats recensés ci-dessous*). Si l'argument `Geolocation` se trouve dans l'espace polygonal, la fonction retourne `true()`; sinon, elle retourne `false()`. Les valeurs de latitude vont de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude vont de +180 à -180 (E à O).

Note : La fonction [image-exif-data](#)¹²⁸⁸ et l'attribut [@Geolocation](#)¹²⁸⁸ de métadonnées d'Exif peut être utilisée pour fournir les chaînes d'entrée de géolocalisation.

☐ Exemples

- `altova:geolocation-within-polygon("33 -22", ("58 -32", "-78 -55", "48 24", "58 -32"))` retourne `true()`
- `altova:geolocation-within-polygon("33 -22", ("58 -32", "-78 -55", "48 24"))` retourne `true()`
- `altova:geolocation-within-polygon("33 -22", ("58 -32", "-78 -55", "48°51'29.6"N 24°17'40.2"E"))` retourne `true()`

☐ Formats de string d'entrée de géolocalisation :

Le string d'entrée de géolocalisation doit contenir la latitude et la longitude (dans cet ordre) séparées par un espace. Les strings peuvent tous présenter les formats suivants. Les combinaisons sont permises. La latitude peut donc être dans un format et la longitude dans un autre. Les valeurs de latitude varient de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude varient de +180 à -180 (E à W).

Note : L'utilisation de guillemets simples ou doubles pour la délimitation des arguments de string entraînera une non-concordance avec l'utilisation de guillemets simples ou doubles pour indiquer, respectivement les valeurs de minutes et de secondes. Dans ces cas, les guillemets utilisés pour indiquer les minutes et les secondes doivent être échappés en les doublant. Dans les exemples présentés dans cette section, les guillemets utilisés pour délimiter les strings d'entrée sont marqués en jaune (") alors que les indicateurs d'unité échappés sont marqués en bleu (").

- Degrés, minutes, secondes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
`D°M'S.SS"N/S` `D°M'S.SS"W/E`
Exemple : `33°55'11.11"N` `22°44'55.25"W`
- Degrés, minutes, secondes décimales, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (N/E) est optionnel
`+/-D°M'S.SS"` `+/-D°M'S.SS"`
Exemple : `33°55'11.11"` `-22°44'55.25"`
- Degrés, minutes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
`D°M.MM"N/S` `D°M.MM"W/E`
Exemple : `33°55.55"N` `22°44.44"W`
- Degrés, minutes décimales, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (N/E) est optionnel
`+/-D°M.MM'` `+/-D°M.MM'`

Exemple : +33°55.55' -22°44.44'

- Degrés décimaux, avec orientation suffixée (N/S, E/W)

D.DDN/S D.DDW/E

Exemple : 33.33N 22.22W

- Degrés décimaux, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (N/S E/W) est optionnel

+/-D.DD +/-D.DD

Exemple : 33.33 -22.22

Exemples de combinaisons de format :

33.33N -22°44'55.25"

33.33 22°44'55.25"W

33.33 22.45

▣ Attribut Altova Exif : Géolocalisation

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut **Geolocation** personnalisable depuis les onglets standard de métadonnées Exif. **Geolocation** est une concaténation de quatre onglets Exif :

GPSLatitude, GPSLatitudeRef, GPSLongitude, GPSLongitudeRef, avec des unités ajoutées (voir table ci-dessous).

GPSLatitude	GPSLatitudeRef	GPSLongitude	GPSLongitudeRef	Geolocation
33 51 21.91	S	151 13 11.73	E	33°51'21.91"S 151°13'11.73"E

▼ **geolocation-within-rectangle** [altova:]

altova:geolocation-within-rectangle(*Geolocation* as *xs:string*, *RectCorner-1* as *xs:string*, *RectCorner-2* as *xs:string*) **asxs:boolean** **XP3.1** **XQ3.1**

Détermine si **Geolocation** (le premier argument) se trouve dans le rectangle défini par le second et le troisième argument, **RectCorner-1** et **RectCorner-2**, qui spécifient les coins opposés du rectangle. Tous les arguments (**Geolocation**, **RectCorner-1** et **RectCorner-2**) sont indiqués par des chaînes d'entrées de géolocalisation (*formats recensés ci-dessous*). Si l'argument **Geolocation** se trouve dans le rectangle, la fonction retourne **true()** ; sinon, elle retourne **false()**. Les valeurs de latitude vont de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude vont de +180 à -180 (E à O).

Note : La fonction [image-exif-data](#)¹²⁸⁸ et l'attribut [@Geolocation](#)¹²⁸⁸ de métadonnées Exif peuvent être utilisés pour fournir les chaînes d'entrée de géolocalisation.

▣ Exemples

- altova:geolocation-within-rectangle**("33 -22", "58 -32", "-48 24") retourne **true()**
- altova:geolocation-within-rectangle**("33 -22", "58 -32", "48 24") retourne **false()**
- altova:geolocation-within-rectangle**("33 -22", "58 -32", "48°51'29.6"S 24°17'40.2"E") retourne **true()**

▣ Formats de string d'entrée de géolocalisation :

Le string d'entrée de géolocalisation doit contenir la latitude et la longitude (dans cet ordre) séparées par un espace. Les strings peuvent tous présenter les formats suivants. Les combinaisons sont permises. La latitude peut donc être dans un format et la longitude dans un autre. Les valeurs de latitude varient de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude varient de +180 à -180 (E à W).

Note : L'utilisation de guillemets simples ou doubles pour la délimitation des arguments de string entraînera une non-concordance avec l'utilisation de guillemets simples ou doubles pour indiquer, respectivement les valeurs de minutes et de secondes. Dans ces cas, les guillemets utilisés pour indiquer les minutes et les secondes doivent être échappés en les doublant. Dans les exemples présentés dans cette section, les guillemets utilisés pour délimiter les strings d'entrée sont marqués en jaune (") alors que les indicateurs d'unité échappés sont marqués en bleu ("").

- Degrés, minutes, secondes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
 $D^{\circ}M'S.SS''N/S$ $D^{\circ}M'S.SS''W/E$
Exemple : 33°55'11.11"N 22°44'55.25"W
- Degrés, minutes, secondes décimales, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (N/E) est optionnel
 $+/-D^{\circ}M'S.SS''$ $+/-D^{\circ}M'S.SS''$
Exemple : 33°55'11.11" -22°44'55.25"
- Degrés, minutes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
 $D^{\circ}M.MM'N/S$ $D^{\circ}M.MM'W/E$
Exemple : 33°55.55'N 22°44.44'W
- Degrés, minutes décimales, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (N/E) est optionnel
 $+/-D^{\circ}M.MM'$ $+/-D^{\circ}M.MM'$
Exemple : +33°55.55' -22°44.44'
- Degrés décimaux, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
 $D.DDN/S$ $D.DDW/E$
Exemple : 33.33N 22.22W
- Degrés décimaux, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (N/S E/W) est optionnel
 $+/-D.DD$ $+/-D.DD$
Exemple : 33.33 -22.22

Exemples de combinaisons de format :

33.33N -22°44'55.25"
 33.33 22°44'55.25"W
 33.33 22.45

▣ Attribut Altova Exif : Géolocalisation

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut `Geolocation` personnalisable depuis les onglets standard de métadonnées Exif. `Geolocation` est une concaténation de quatre onglets Exif :

GPSPLatitude, GPSPLatitudeRef, GPSPLongitude, GPSPLongitudeRef, avec des unités ajoutées (voir table ci-dessous).

GPSPLatitude	GPSPLatitudeRef	GPSPLongitude	GPSPLongitudeRef	Geolocation
	f		f	

33 51 21.91	S	151 13 11.73	E	33°51'21.91"S 151°13'11.73"E
-------------	---	--------------	---	------------------------------

[[Top](#) ¹²⁷⁸]

19.2.1.4 Fonctions XPath/XQuery : Relatives aux images

Les fonctions d'extension XPath/XQuery relatives à l'image suivantes sont prises en charge dans la version actuelle de StyleVision et peuvent être utilisées dans (i) des expressions XPath dans un contexte XSLT, ou dans (ii) des expressions XQuery dans un document XQuery.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans **l'espace de nom des fonctions d'extension Altova**, <http://www.altova.com/xslt-extensions>, et sont indiquées dans cette section par le préfixe **altova:**, qui est présumé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XP1 XP2 XP3.1
Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XSLT1 XSLT2 XSLT3
Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :	XQ1 XQ3.1

▼ suggested-image-file-extension [altova:]

altova:suggested-image-file-extension(Base64String as string) as string? **XP3.1 XQ3.1**

Takes the Base64 encoding of an image file as its argument and returns the file extension of the image as recorded in the Base64-encoding of the image. The returned value is a suggestion based on the image type information available in the encoding. If this information is not available, then an empty string is returned. This function is useful if you wish to save a Base64 image as a file and wish to dynamically retrieve an appropriate file extension.

▢ Examples

- altova:suggested-image-file-extension**(/MyImages/MobilePhone/Image20141130.01) returns 'jpg'
- altova:suggested-image-file-extension**(\$XML1/Staff/Person/@photo) returns ''

In the examples above, the nodes supplied as the argument of the function are assumed to contain a Base64-encoded image. The first example retrieves `jpg` as the file's type and extension. In the second example, the submitted Base64 encoding does not provide usable file extension information.

▼ image-exif-data [altova:]

altova:image-exif-data(Base64BinaryString as string) as element? **XP3.1 XQ3.1**

Takes a Base64-encoded JPEG image as its argument and returns an element called **Exif** that contains the Exif metadata of the image. The Exif metadata is created as attribute-value pairs of the **Exif** element. The attribute names are the Exif data tags found in the Base64 encoding. The list of Exif-specification tags is given below. If a vendor-specific tag is present in the Exif data, this tag and its value will also be returned as an attribute-value pair. Additional to the standard Exif metadata tags (see *list below*), Altova-specific attribute-value pairs are also generated. These Altova Exif attributes are listed below.

▣ Examples

- To access any one attribute, use the function like this:
`image-exif-data(//MyImages/Image20141130.01)/@GPSLatitude`
`image-exif-data(//MyImages/Image20141130.01)/@Geolocation`
- To access all the attributes, use the function like this:
`image-exif-data(//MyImages/Image20141130.01)/@*`
- To access the names of all the attributes, use the following expression:
`for $i in image-exif-data(//MyImages/Image20141130.01)/@* return name($i)`
 This is useful to find out the names of the attributes returned by the function.

▣ Attribut Altova Exif : Géolocalisation

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut **Geolocation** personnalisable depuis les onglets standard de métadonnées Exif. **Geolocation** est une concaténation de quatre onglets Exif :


GPSLatitude, GPSLatitudeRef, GPSLongitude, GPSLongitudeRef, avec des unités ajoutées (voir table ci-dessous).

GPSLatitude	GPSLatitudeRef	GPSLongitude	GPSLongitudeRef	Geolocation
33 51 21.91	S	151 13 11.73	E	33°51'21.91"S 151°13'11.73"E

▣ Altova Exif Attribute: OrientationDegree

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut personnalisé **OrientationDegree** à partir de l'onglet de métadonnées Exif **Orientation**.

OrientationDegree traduit l'onglet standard Exif **Orientation** à partir d'une valeur d'entier (1, 8, 3, ou 6) aux valeurs de degrés respectives de chacun (0, 90, 180, 270), tel que montré dans la figure ci-dessous. Veuillez noter qu'il n'y a pas de traductions de la valeur **Orientation** de 2, 4, 5, 7. (Ces orientations sont obtenus en basculant l'image 1 à travers son centre axial vertical pour obtenir l'image avec une valeur de 2, puis en pivotant cette image par sauts de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir les valeurs de 7, 4, et 5, respectivement).



Listing of standard Exif meta tags

- ImageWidth
- ImageLength
- BitsPerSample
- Compression
- PhotometricInterpretation
- Orientation
- SamplesPerPixel
- PlanarConfiguration
- YCbCrSubSampling
- YCbCrPositioning
- XResolution
- YResolution
- ResolutionUnit
- StripOffsets
- RowsPerStrip
- StripByteCounts
- JPEGInterchangeFormat
- JPEGInterchangeFormatLength
- TransferFunction
- WhitePoint
- PrimaryChromaticities
- YCbCrCoefficients
- ReferenceBlackWhite
- DateTime
- ImageDescription
- Make

- Model
- Software
- Artist
- Copyright

- ExifVersion
- FlashpixVersion
- ColorSpace
- ComponentsConfiguration
- CompressedBitsPerPixel
- PixelXDimension
- PixelYDimension
- MakerNote
- UserComment
- RelatedSoundFile
- DateTimeOriginal
- DateTimeDigitized
- SubSecTime
- SubSecTimeOriginal
- SubSecTimeDigitized
- ExposureTime
- FNumber
- ExposureProgram
- SpectralSensitivity
- ISOSpeedRatings
- OECF
- ShutterSpeedValue
- ApertureValue
- BrightnessValue
- ExposureBiasValue
- MaxApertureValue
- SubjectDistance
- MeteringMode
- LightSource
- Flash
- FocalLength
- SubjectArea
- FlashEnergy
- SpatialFrequencyResponse
- FocalPlaneXResolution
- FocalPlaneYResolution
- FocalPlaneResolutionUnit
- SubjectLocation
- ExposureIndex
- SensingMethod
- FileSource
- SceneType
- CFAPattern
- CustomRendered
- ExposureMode
- WhiteBalance
- DigitalZoomRatio
- FocalLengthIn35mmFilm
- SceneCaptureType

- GainControl
- Contrast
- Saturation
- Sharpness
- DeviceSettingDescription
- SubjectDistanceRange
- ImageUniqueID

- GPSVersionID
- GPSLatitudeRef
- GPSLatitude
- GPSTimeStamp
- GPSSatellites
- GPSStatus
- GPSMeasureMode
- GPSDOP
- GPSSpeedRef
- GPSSpeed
- GPSTrackRef
- GPSTrack
- GPSImgDirectionRef
- GPSImgDirection
- GPSMapDatum
- GPSDestLatitudeRef
- GPSDestLatitude
- GPSDestLongitudeRef
- GPSDestLongitude
- GPSDestBearingRef
- GPSDestBearing
- GPSDestDistanceRef
- GPSDestDistance
- GPSProcessingMethod
- GPSAreaInformation
- GPSDateStamp
- GPSDifferential

[[Top](#) ¹²⁸⁸]

19.2.1.5 Fonctions XPath/XQuery : Numérique

Les fonctions d'extension numériques d'Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath et XQuery et fournissent des fonctions supplémentaires pour le traitement des données. Les fonctions dans cette section peuvent être utilisées avec les moteurs **XPath 3.0** et **XQuery 3.0** d'Altova. Ils sont disponibles dans des contextes XPath/XQuery.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans l'espace de nom des fonctions d'extension Altova, <http://www.altova.com/xslt-extensions>, et sont indiquées dans cette section par le préfixe **altova:**, qui est présumé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XP1 XP2 XP3.1
Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XSLT1 XSLT2 XSLT3
Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :	XQ1 XQ3.1

Fonctions de numérotation automatique

▼ generate-auto-number [altova:]

altova:generate-auto-number(ID as xs:string, StartsWith as xs:double, Increment as xs:double, ResetOnChange as xs:string) as xs:integer XP1 XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1

Génère un numéro à chaque fois que la fonction est appelée. Le premier numéro, qui est généré la première fois que la fonction est appelée, est spécifié par l'argument `StartsWith`. Chaque appel subséquent vers la fonction génère un nouveau numéro, ce numéro est augmenté au-dessus du numéro précédemment généré par la valeur spécifiée dans l'argument `Increment`. En effet, la fonction `altova:generate-auto-number` crée un compteur comportant un nom spécifié par l'argument `ID`, et dont le compteur est augmenté à chaque fois que la fonction est appelée. Si la valeur de l'argument `ResetOnChange` change de celle de l'appel de fonction précédent, la valeur du numéro à générer est réinitialisée à la valeur `StartsWith`. La numérotation automatique peut être réinitialisée en utilisant la fonction `altova:reset-auto-number`.

☐ Exemples

- **altova:generate-auto-number**("ChapterNumber", 1, 1, "SomeString") retournera un nombre à chaque fois que la fonction est appelée, en commençant avec 1, et en augmentant de 1 avec chaque appel de la fonction. Tant que le quatrième argument demeure "SomeString" dans chaque appel subséquent, l'augmentation se poursuivra. Lorsque la valeur du quatrième argument change, le compteur (appelé `ChapterNumber`) sera réinitialisé à 1. La valeur de `ChapterNumber` peut aussi être réinitialisée par un appel de la fonction `altova:reset-auto-number` comme ceci : `altova:reset-auto-number("ChapterNumber")`.

▼ reset-auto-number [altova:]

altova:reset-auto-number(ID as xs:string) XP1 XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1

Cette fonction réinitialise le numéro du compteur de numérotation automatique nommé dans l'argument `ID`. Le numéro est réinitialisé au numéro spécifié par l'argument `StartsWith` de la fonction `altova:generate-auto-number` qui a créé le compteur nommé dans l'argument `ID`.

▣ Exemples

- `altova:reset-auto-number("ChapterNumber")` réinitialise le numéro du compteur de numérotation automatique nommé `ChapterNumber` qui a été créé par la fonction `altova:generate-auto-number`. Le numéro est réinitialisé à la valeur de l'argument `StartsWith` de la fonction `altova:generate-auto-number` qui a créé `ChapterNumber`.

[[Haut](#)¹²⁹²]

Fonctions numériques

▼ hex-string-to-integer [altova:]

`altova:hex-string-to-integer(HexString as xs:string) as xs:integer` **XP3.1** **XQ3.1**

Prend un argument de chaîne qui est l'équivalent Base-16 d'un entier dans le système décimal (Base-10), et retourne l'entier décimal.

▣ Exemples

- `altova:hex-string-to-integer('1')` retourne 1
- `altova:hex-string-to-integer('9')` retourne 9
- `altova:hex-string-to-integer('A')` retourne 10
- `altova:hex-string-to-integer('B')` retourne 11
- `altova:hex-string-to-integer('F')` retourne 15
- `altova:hex-string-to-integer('G')` retourne une erreur
- `altova:hex-string-to-integer('10')` retourne 16
- `altova:hex-string-to-integer('01')` retourne 1
- `altova:hex-string-to-integer('20')` retourne 32
- `altova:hex-string-to-integer('21')` retourne 33
- `altova:hex-string-to-integer('5A')` retourne 90
- `altova:hex-string-to-integer('USA')` retourne une erreur

▼ integer-to-hex-string [altova:]

`altova:integer-to-hex-string(Integer as xs:integer) as xs:string` **XP3.1** **XQ3.1**

Takes an integer argument and returns its Base-16 equivalent as a string.

▣ Exemples

- `altova:integer-to-hex-string(1)` returns '1'
- `altova:integer-to-hex-string(9)` returns '9'
- `altova:integer-to-hex-string(10)` returns 'A'
- `altova:integer-to-hex-string(11)` returns 'B'
- `altova:integer-to-hex-string(15)` returns 'F'
- `altova:integer-to-hex-string(16)` returns '10'
- `altova:integer-to-hex-string(32)` returns '20'
- `altova:integer-to-hex-string(33)` returns '21'
- `altova:integer-to-hex-string(90)` returns '5A'

[[Haut](#)¹²⁹²]

19.2.1.6 Fonctions XPath/XQuery : Schéma

Les fonctions d'extension Altova recensées ci-dessous retournent l'information de schéma. Ci-dessous, vous trouverez les descriptions des fonctions, ainsi que des (i) exemples et (ii) une liste des composants de schéma et de leurs propriétés respectives. Elles peuvent être utilisées avec les moteurs **XPath 3.0** et **XQuery 3.0** d'Altova et sont disponibles dans des contextes XPath/XQuery.

Information de schéma depuis les documents de schéma

La fonction `altova:schema` détient deux arguments : un avec zéro arguments et l'autre avec deux arguments. La fonction à zéro argument retourne l'ensemble du schéma. Ensuite, à partir de là, vous pouvez naviguer dans le schéma pour localiser les composants de schéma que vous souhaitez. La fonction à deux arguments retourne un type de composant spécifique qui est identifié par son QName. Dans les deux cas, la valeur de retour est un fonction. Pour naviguer dans le composant retourné, vous devez sélectionner une propriété de ce composant spécifique. Si la propriété est un item non atomique (c'est à dire, s'il s'agit d'un composant), vous pouvez aller plus loin en choisissant une propriété de ce composant. Si la propriété sélectionnée est un item atomique, la valeur de l'item est retournée et vous ne pouvez pas aller plus loin.

Note : Dans des expressions XPath, le schéma doit avoir été importé dans l'environnement de traitement, par exemple, dans XSLT avec l'instruction `xslt:import-schema`. Dans des expressions XQuery, le schéma doit être importé explicitement utilisant un `schema import`.

Information de schéma depuis les nœuds XML

La fonction `altova:type` soumet le nœud à un document XML et retourne l'information de type du nœud depuis le PSVI.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans **l'espace de nom des fonctions d'extension Altova**, <http://www.altova.com/xslt-extensions>, et sont indiquées dans cette section par le préfixe `altova:`, qui est présumé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	<code>XP1</code> <code>XP2</code> <code>XP3.1</code>
Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	<code>XSLT1</code> <code>XSLT2</code> <code>XSLT3</code>
Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :	<code>XQ1</code> <code>XQ3.1</code>

▼ Schema (zero arguments)

`altova:schema() as (function(xs:string) as item()*)? XP3.1 XQ3.1`

Returns the `schema` component as a whole. You can navigate further into the `schema` component by selecting one of the `schema` component's properties.

- If this property is a component, you can navigate another step deeper by selecting one of this component's properties. This step can be repeated to navigate further into the schema.
- If the component is an atomic value, the atomic value is returned and you cannot navigate any deeper.

The properties of the `schema` component are:

```
"type definitions"
"attribute declarations"
"element declarations"
"attribute group definitions"
"model group definitions"
"notation declarations"
"identity-constraint definitions"
```

The properties of all other component kinds (besides `schema`) are listed below.

Note: In XQuery expressions, the schema must be explicitly imported. In XPath expressions, the schema must have been imported into the processing environment, for example, into XSLT with the `xslt:import` instruction.

Examples

- `import schema "" at "C:\Test\ExpReport.xsd"; for $typedef in altova:schema() ("type definitions") return $typedef ("name")` returns the names of all simple types or complex types in the schema
- `import schema "" at "C:\Test\ExpReport.xsd"; altova:schema() ("type definitions")[1] ("name")` returns the name of the first of all simple types or complex types in the schema

Components and their properties

Assertion

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Assertion"
test	XPath Property Record	

Déclaration d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Attribute Declaration"
nom	string	Nom local de l'attribut

espace de nom cible	string	Espace de nom Uri de l'attribut
type definition	Type simple ou Type complexe	
étendue	Une fonction avec des propriétés ("class": "Scope", "variety": "global" ou "local", "parent": le complexe Type contenant ou Groupe d'attribut)	
contrainte de valeur	Si présent, une fonction avec des propriétés ("class": "Value Constraint", "variety": "fixed" ou "default", "value": valeur atomique, "lexical form": string. Notez que la propriété "value" n'est pas disponible pour les types namespace-sensitive	
peut être hérité	booléen	

☐ Déclaration de groupe d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Attribute Group Definition"
nom	string	Nom local du groupe d'attribut
espace de nom cible	string	Espace de nom URI du groupe d'attribut
utilisations d'attribut	Séquence de ('Attribute Use')	
caractère générique d'attribut	Caractère d'attribut optionnel	

☐ Utilisation d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Attribute Use"
requis	booléen	true si attribut est requis, false si optionnel
contrainte de valeur	Voir Déclaration d'attribut	
peut être hérité	booléen	

☐ Caractère générique d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Wildcard"
contrainte d'espace de nom	Fonction avec propriétés ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any" "enumeration" "not", "namespaces": sequence of xs:anyURI,	

	"disallowed names": liste contenant QNames et/ou les strings "defined" et "definedSiblings"	
contenus du processus	string ("strict" "lax" "skip")	

☐ Type complexe

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Complex Type"
nom	string	Nom local du type (vide si anonyme)
espace de nom cible	string	URI d'espace de noms du type (vide si anonyme)
définition de type de base	Définition de type complexe	
final	Séquence de strings ("restriction" "extension")	
contexte	Séquence vide (non implémentée)	
méthode de dérivation	string ("restriction" "extension")	
abstrait	booléen	
utilisations d'attribut	Séquence de l'utilisation d'attribut	
caractère générique d'attribut	Caractère d'attribut optionnel	
type de contenu	Fonction avec propriétés : ("class": "Content Type", "variety": string ("element-only" "empty" "mixed" "simple"), particle: particule optionnel, "open content": fonction avec propriétés ("class": "Open Content", "mode": string ("interleave" "suffix"), "wildcard": Wildcard), "simple type definition": Type simple)	
substitutions interdites	Séquence de strings ("restriction" "extension")	
assertions	Séquence d'assertion	

☐ Déclaration d'élément

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Complex Type"
nom	string	Nom local du type (vide si

		anonyme)
espace de nom cible	string	URI d'espace de noms du type (vide si anonyme)
définition type	Type simple ou Type complexe	
type table	fonction avec propriétés ("class": "Type Table", "alternatives": séquence de Type Alternative, "default type definition": Type simple ou Type complexe)	
étendue	fonction avec propriétés ("class": "Scope", "variety": ("global" "local"), "parent": complexe Type optionnel)	
contrainte de valeur	voir Déclaration d'attribut	
nillable	booléen	
définitions identity-constraint	Séquence de contrainte d'identité	
substitution groupe affiliations	Séquence de Déclaration d'élément	
substitution exclusions de groupe	Séquence de strings ("restriction" "extension")	
substitutions refusées	Séquence de strings ("restriction" "extension" "substitution")	
abstrait	booléen	

☐ Caractère générique d'élément

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Wildcard"
contrainte d'espace de nom	Fonction avec propriétés ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any" "enumeration" "not", "namespaces": sequence of xs:anyURI, "disallowed names": liste contenant QNames et/ou les strings "defined" et "definedSiblings"	
contenus du processus	string ("strict" "lax" "skip")	

☐ Facette

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	Le nom de la facette, par exemple "minLength" ou "enumeration"

valeur	dépend de la facette	La valeur de la facette
fixé	booléen	
typed-value	Pour la facette d'énumération uniquement, array(xs:anyAtomicType*)	Une array contenant les valeurs d'énumération, dont chacune peut être en général une séquence de valeurs atomiques. (Note : pour la facette d'énumération, la propriété "value" est une séquence de strings, indépendamment du type actuel)

☐ Contrainte d'identité

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Identity-Constraint Definition"
nom	string	Nom local de la contrainte
espace de nom cible	string	URI d'espace de nom de la contrainte
catégorie identity-constraint	string ("key" "unique" "keyRef")	
selector	XPath Property Record	
champs	Séquence de XPath Property Record	
Clé référencée	(Pour keyRef uniquement): Contrainte d'identité	La contrainte de clé correspondante

☐ Groupe de modèle

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Model Group"
compositor	string ("sequence" "choice" "all")	
particules	Séquence de particule	

☐ Définition de groupe de modèle

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Model Group Definition"
nom	string	Nom local du groupe de modèle
espace de nom cible	string	URI d'espace du groupe de modèle
model group	Groupe de modèle	

☐ Notation

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
------------------	-------------------	---------------------

kind	string	"Notation Declaration"
nom	string	Nom local de la notation
espace de nom cible	string	URI d'espace de nom de la notation
identifiant de système	anyURI	
identifiant public	string	

▣ Particule

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Particule"
min occurs	integer	
max occurs	entier ou string("unbounded")	
term	Déclaration d'élément, Caractère générique d'élément ou ModelGroup	

▣ Type simple

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Définition de type simple"
nom	string	Nom local du type (vide si anonyme)
espace de nom cible	string	URI d'espace de noms du type (vide si anonyme)
final	Séquence de string("restriction" "extension" "list" "union")	
contexte	composant contenant	
définition de type de base	Type simple	
facettes	Séquence de Facette	
facettes fondamentales	Séquence vide (non implémentée)	
variety	string ("atomic" "list" "union")	
définition de type primitif	Type simple	
définition de type item	(uniquement pour les types de liste) Type simple	
définitions de type membre	(uniquement pour les types d'union) Séquence de Type simple	

☐ Alternative de type

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Type Alternative"
test	XPath Property Record	
définition type	Type simple ou Type complexe	

☐ XPath Property Record

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
Liaisons d'espace de noms	Séquence des fonctions avec les propriétés ("prefix": string, "namespace": anyURI)	
espace de nom par défaut	anyURI	
base URI	anyURI	L'URI de base statique de l'expression XPath
expression	string	L'expression XPath en tant que string

▼ Schema (two arguments)

```
altova:schema(ComponentKind as xs:string, Name as xs:QName) as (function(xs:string) as item(*)?) XP3.1 XQ3.1
```

Returns the component kind that is specified in the first argument which has a name that is the same as the name supplied in the second argument. You can navigate further by selecting one of the component's properties.

- If this property is a component, you can navigate another step deeper by selecting one of this component's properties. This step can be repeated to navigate further into the schema.
- If the component is an atomic value, the atomic value is returned and you cannot navigate any deeper.

Note: In XQuery expressions, the schema must be explicitly imported. In XPath expressions, the schema must have been imported into the processing environment, for example, into XSLT with the `xslt:import` instruction.

☐ Examples

- `import schema "" at "C:\Test\ExpReport.xsd";`
`altova:schema("element declaration", xs:QName("OrgChart"))("type definition")`
`("content type")("particles")[3]!.("term")("kind")`
returns the kind property of the term of the third particles component. This particles component is a descendant of the element declaration having a QName of OrgChart
- `import schema "" at "C:\Test\ExpReport.xsd";`

```

let $typedef := altova:schema("type definition", xs:QName("emailType"))
for $facet in $typedef ("facets")
return [$facet ("kind"), $facet("value")]
returns, for each facet of each emailType component, an array containing that facet's kind and
value

```

Components and their properties

☐ Assertion

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Assertion"
test	XPath Property Record	

☐ Déclaration d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Attribute Declaration"
nom	string	Nom local de l'attribut
espace de nom cible	string	Espace de nom Uri de l'attribut
type definition	Type simple ou Type complexe	
étendue	Une fonction avec des propriétés ("class": "Scope", "variety": "global" ou "local", "parent": le complexe Type contenant ou Groupe d'attribut)	
contrainte de valeur	Si présent, une fonction avec des propriétés ("class": "Value Constraint", "variety": "fixed" ou "default", "value": valeur atomique, "lexical form": string. Notez que la propriété "value" n'est pas disponible pour les types namespace-sensitive	
peut être hérité	booléen	

☐ Déclaration de groupe d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Attribute Group Definition"
nom	string	Nom local du groupe d'attribut
espace de nom cible	string	Espace de nom URI du groupe d'attribut
utilisations d'attribut	Séquence de ('Attribute Use')	
caractère générique	Caractère d'attribut optionnel	

d'attribut		
------------	--	--

☐ Utilisation d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Attribute Use"
requis	booléen	true si attribut est requis, false si optionnel
contrainte de valeur	Voir Déclaration d'attribut	
peut être hérité	booléen	

☐ Caractère générique d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Wildcard"
contrainte d'espace de nom	Fonction avec propriétés ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any" "enumeration" "not", "namespaces": sequence of xs:anyURI, "disallowed names": liste contenant QNames et/ou les strings "defined" et "definedSiblings"	
contenus du processus	string ("strict" "lax" "skip")	

☐ Type complexe

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Complex Type"
nom	string	Nom local du type (vide si anonyme)
espace de nom cible	string	URI d'espace de noms du type (vide si anonyme)
définition de type de base	Définition de type complexe	
final	Séquence de strings ("restriction" "extension")	
contexte	Séquence vide (non implémentée)	
méthode de dérivation	string ("restriction" "extension")	
abstrait	booléen	
utilisations d'attribut	Séquence de l'utilisation d'attribut	
caractère générique d'attribut	Caractère d'attribut optionnel	

type de contenu	Fonction avec propriétés : ("class": "Content Type", "variety": string ("element- only" "empty" "mixed" "simple"), particle: particule optionnel, "open content": fonction avec propriétés ("class": "Open Content", "mode": string ("interleave" "suffix"), "wildcard": Wildcard), "simple type definition": Type simple)	
substitutions interdites	Séquence de strings ("restriction" "extension")	
assertions	Séquence d'assertion	

 Déclaration d'élément

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Complex Type"
nom	string	Nom local du type (vide si anonyme)
espace de nom cible	string	URI d'espace de noms du type (vide si anonyme)
définition type	Type simple ou Type complexe	
type table	fonction avec propriétés ("class": "Type Table", "alternatives": séquence de Type Alternative, "default type definition": Type simple ou Type complexe)	
étendue	fonction avec propriétés ("class": "Scope", "variety": ("global" "local"), "parent": complexe Type optionnel)	
contrainte de valeur	voir Déclaration d'attribut	
nilable	booléen	
définitions identity- constraint	Séquence de contrainte d'identité	
substitution groupe affiliations	Séquence de Déclaration d'élément	
substitution exclusions de groupe	Séquence de strings ("restriction" "extension")	
substitutions refusées	Séquence de strings ("restriction" "extension" "substitution")	
abstrait	booléen	

 Caractère générique d'élément

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Wildcard"
contrainte d'espace de nom	Fonction avec propriétés ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any" "enumeration" "not", "namespaces": sequence of xs:anyURI, "disallowed names": liste contenant QNames et/ou les strings "defined" et "definedSiblings"	
contenus du processus	string ("strict" "lax" "skip")	

Facette

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	Le nom de la facette, par exemple "minLength" ou "enumeration"
valeur	dépend de la facette	La valeur de la facette
fixé	booléen	
typed-value	Pour la facette d'énumération uniquement, array(xs:anyAtomicType*)	Une array contenant les valeurs d'énumération, dont chacune peut être en général une séquence de valeurs atomiques. (Note : pour la facette d'énumération, la propriété "value" est une séquence de strings, indépendamment du type actuel)

Contrainte d'identité

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Identity-Constraint Definition"
nom	string	Nom local de la contrainte
espace de nom cible	string	URI d'espace de nom de la contrainte
catégorie identity-constraint	string ("key" "unique" "keyRef")	
selector	XPath Property Record	
champs	Séquence de XPath Property Record	
Clé référencée	(Pour keyRef uniquement): Contrainte d'identité	La contrainte de clé correspondante

Groupe de modèle

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Model Group"
compositor	string ("sequence" "choice" "all")	
particules	Séquence de particule	

☐ Définition de groupe de modèle

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Model Group Definition"
nom	string	Nom local du groupe de modèle
espace de nom cible	string	URI d'espace du groupe de modèle
model group	Groupe de modèle	

☐ Notation

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Notation Declaration"
nom	string	Nom local de la notation
espace de nom cible	string	URI d'espace de nom de la notation
identifiant de système	anyURI	
identifiant public	string	

☐ Particule

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Particule"
min occurs	integer	
max occurs	entier ou string("unbounded")	
term	Déclaration d'élément, Caractère générique d'élément ou ModelGroup	

☐ Type simple

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Définition de type simple"
nom	string	Nom local du type (vide si anonyme)
espace de nom cible	string	URI d'espace de noms du type (vide si anonyme)

final	Séquence de string("restriction" "extension" "list" "union")	
contexte	composant contenant	
définition de type de base	Type simple	
facettes	Séquence de Facette	
facettes fondamentales	Séquence vide (non implémentée)	
variety	string ("atomic" "list" "union")	
définition de type primitif	Type simple	
définition de type item	(uniquement pour les types de liste) Type simple	
définitions de type membre	(uniquement pour les types d'union) Séquence de Type simple	

☐ Alternative de type

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Type Alternative"
test	XPath Property Record	
définition type	Type simple ou Type complexe	

☐ XPath Property Record

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
Liaisons d'espace de noms	Séquence des fonctions avec les propriétés ("prefix": string, "namespace": anyURI)	
espace de nom par défaut	anyURI	
base URI	anyURI	L'URI de base statique de l'expression XPath
expression	string	L'expression XPath en tant que string

▼ Type

`altova:type(Node as item?) as (function(xs:string) as item()*)? XP3.1 XQ3.1`

The function `altova:type` submits an element or attribute node of an XML document and returns the node's type information from the PSVI.

Note: The XML document must have a schema declaration so that the schema can be referenced.

Examples

- **for** \$element in //Email
let \$type := **altova:type**(\$element)
return \$type
returns a function that contains the Email node's type information
- **for** \$element in //Email
let \$type := **altova:type**(\$element)
return \$type ("kind")
takes the Email node's type component (Simple Type or Complex Type) and returns the value of the component's **kind** property

The "**_props**" parameter returns the properties of the selected component. For example:

- **for** \$element in //Email
let \$type := **altova:type**(\$element)
return (\$type ("kind"), \$type ("_props"))
takes the Email node's type component (Simple Type or Complex Type) and returns (i) the value of the component's **kind** property, and then (ii) the properties of that component.

Components and their properties

Assertion

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Assertion"
test	XPath Property Record	

Déclaration d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Attribute Declaration"
nom	string	Nom local de l'attribut
espace de nom cible	string	Espace de nom Uri de l'attribut
type definition	Type simple ou Type complexe	
étendue	Une fonction avec des propriétés ("class": "Scope", "variety": "global" ou "local", "parent": le complexe Type contenant ou Groupe d'attribut)	
contrainte de valeur	Si présent, une fonction avec des propriétés ("class": "Value Constraint", "variety": "fixed" ou "default", "value": valeur atomique, "lexical form": string. Notez que la propriété "value" n'est pas	

	disponible pour les types namespace-sensitive	
peut être hérité	booléen	

☐ Déclaration de groupe d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Attribute Group Definition"
nom	string	Nom local du groupe d'attribut
espace de nom cible	string	Espace de nom URI du groupe d'attribut
utilisations d'attribut	Séquence de ('Attribute Use')	
caractère générique d'attribut	Caractère d'attribut optionnel	

☐ Utilisation d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Attribute Use"
requis	booléen	true si attribut est requis, false si optionnel
contrainte de valeur	Voir Déclaration d'attribut	
peut être hérité	booléen	

☐ Caractère générique d'attribut

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Wildcard"
contrainte d'espace de nom	Fonction avec propriétés ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any" "enumeration" "not", "namespaces": sequence of xs:anyURI, "disallowed names": liste contenant QNames et/ou les strings "defined" et "definedSiblings"	
contenus du processus	string ("strict" "lax" "skip")	

☐ Type complexe

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Complex Type"
nom	string	Nom local du type (vide si

		anonyme)
espace de nom cible	string	URI d'espace de noms du type (vide si anonyme)
définition de type de base	Définition de type complexe	
final	Séquence de strings ("restriction" "extension")	
contexte	Séquence vide (non implémentée)	
méthode de dérivation	string ("restriction" "extension")	
abstrait	booléen	
utilisations d'attribut	Séquence de l'utilisation d'attribut	
caractère générique d'attribut	Caractère d'attribut optionnel	
type de contenu	Fonction avec propriétés : ("class": "Content Type", "variety": string ("element-only" "empty" "mixed" "simple"), particle: particule optionnel, "open content": fonction avec propriétés ("class": "Open Content", "mode": string ("interleave" "suffix"), "wildcard": Wildcard), "simple type definition": Type simple)	
substitutions interdites	Séquence de strings ("restriction" "extension")	
assertions	Séquence d'assertion	

Déclaration d'élément

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Complex Type"
nom	string	Nom local du type (vide si anonyme)
espace de nom cible	string	URI d'espace de noms du type (vide si anonyme)
définition type	Type simple ou Type complexe	
type table	fonction avec propriétés ("class": "Type Table", "alternatives": séquence de Type Alternative, "default type definition": Type simple ou Type complexe)	
étendue	fonction avec propriétés ("class": "Scope", "variety": ("global" "local"), "parent": complexe)	

	Type optionnel)	
contrainte de valeur	voir Déclaration d'attribut	
nillable	booléen	
définitions identity-constraint	Séquence de contrainte d'identité	
substitution groupe affiliations	Séquence de Déclaration d'élément	
substitution exclusions de groupe	Séquence de strings ("restriction" "extension")	
substitutions refusées	Séquence de strings ("restriction" "extension" "substitution")	
abstrait	booléen	

☐ Caractère générique d'élément

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Wildcard"
contrainte d'espace de nom	Fonction avec propriétés ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any" "enumeration" "not", "namespaces": sequence of xs:anyURI, "disallowed names": liste contenant QNames et/ou les strings "defined" et "definedSiblings"	
contenus du processus	string ("strict" "lax" "skip")	

☐ Facette

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	Le nom de la facette, par exemple "minLength" ou "enumeration"
valeur	dépend de la facette	La valeur de la facette
fixé	booléen	
typed-value	Pour la facette d'énumération uniquement, array(xs:anyAtomicType*)	Une array contenant les valeurs d'énumération, dont chacune peut être en général une séquence de valeurs atomiques. (Note : pour la facette d'énumération, la propriété "value" est une séquence de strings, indépendamment du type actuel)

☐ Contrainte d'identité

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Identity-Constraint Definition"
nom	string	Nom local de la contrainte
espace de nom cible	string	URI d'espace de nom de la contrainte
catégorie identity-constraint	string ("key" "unique" "keyRef")	
selector	XPath Property Record	
champs	Séquence de XPath Property Record	
Clé référencée	(Pour keyRef uniquement): Contrainte d'identité	La contrainte de clé correspondante

☐ Groupe de modèle

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Model Group"
compositor	string ("sequence" "choice" "all")	
particules	Séquence de particule	

☐ Définition de groupe de modèle

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Model Group Definition"
nom	string	Nom local du groupe de modèle
espace de nom cible	string	URI d'espace du groupe de modèle
model group	Groupe de modèle	

☐ Notation

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Notation Declaration"
nom	string	Nom local de la notation
espace de nom cible	string	URI d'espace de nom de la notation
identifiant de système	anyURI	
identifiant public	string	

☐ Particule

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
------------------	-------------------	---------------------

kind	string	"Particule"
min occurs	integer	
max occurs	entier ou string("unbounded")	
term	Déclaration d'élément, Caractère générique d'élément ou ModelGroup	

☐ Type simple

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Définition de type simple"
nom	string	Nom local du type (vide si anonyme)
espace de nom cible	string	URI d'espace de noms du type (vide si anonyme)
final	Séquence de string("restriction" "extension" "list" "union")	
contexte	composant contenant	
définition de type de base	Type simple	
facettes	Séquence de Facette	
facettes fondamentales	Séquence vide (non implémentée)	
variety	string ("atomic" "list" "union")	
définition de type primitif	Type simple	
définition de type item	(uniquement pour les types de liste) Type simple	
définitions de type membre	(uniquement pour les types d'union) Séquence de Type simple	

☐ Alternative de type

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
kind	string	"Type Alternative"
test	XPath Property Record	
définition type	Type simple ou Type complexe	

☐ XPath Property Record

Nom de propriété	Type de propriété	Valeur de propriété
Liaisons d'espace	Séquence des fonctions avec les	

de noms	propriétés ("prefix": string, "namespace": anyURI)	
espace de nom par défaut	anyURI	
base URI	anyURI	L'URI de base statique de l'expression XPath
expression	string	L'expression XPath en tant que string

19.2.1.7 Fonctions XPath/XQuery : Séquence

Les fonctions d'extension de la séquence d'Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath et XQuery et proposent des fonctions supplémentaires pour le traitement des données. Les fonctions dans cette section peuvent être utilisées avec les moteurs **XPath 3.0** et **XQuery 3.0** d'Altova. Ils sont disponibles dans des contextes XPath/XQuery.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans **l'espace de nom des fonctions d'extension Altova**, <http://www.altova.com/xslt-extensions>, et sont indiquées dans cette section par le préfixe **altova:**, qui est présumé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

<i>Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :</i>	XP1 XP2 XP3.1
<i>Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :</i>	XSLT1 XSLT2 XSLT3
<i>Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :</i>	XQ1 XQ3.1

▼ attributs [altova:]

altova:attributes(AttributeName as xs:string) **asattribute()** * **XP3.1** **XQ3.1**

Retourne tous les attributs possédant un nom local qui est le même que le nom fourni dans l'argument d'entrée, AttributeName. La recherche est sensible à la casse et est conduite le long de l'axe **attribute::**. Cela signifie que le nœud contextuel doit être le nœud d'élément parent.

☐ Exemples

- **altova:attributes**("MyAttribute") retourne **MyAttribute()** *

altova:attributes(AttributeName as xs:string, SearchOptions as xs:string) **asattribute**()

* **XP3.1 XQ3.1**

Retourne tous les attribut possédant un nom local qui est le même que le nom fourni dans l'argument d'entrée, **AttributeName**. La recherche est sensible à la casse et est conduite le long de l'axe **attribute::**. Le nœud contextuel doit être le nœud d'élément parent. Le deuxième argument est une chaîne contenant des flags optionnels. Les flags disponibles sont :

r = passe à une recherche d'expression régulière ; **AttributeName** doit alors être une chaîne de recherche d'expression régulière ;

f = si cette option est spécifiée, alors **AttributeName** fournit une concordance complète ; dans le cas contraire, **AttributeName** ne nécessite qu'une concordance partielle d'un nom d'attribut pour retourner cet attribut. Par exemple : si **f** n'est pas spécifié, **MyAtt** retournera **MyAttribute** ;

i = passe à une recherche insensible à la casse ;

p = comprend le préfixe d'espace de nom dans la recherche ; **AttributeName** devrait ensuite contenir le préfixe d'espace de nom, par exemple : **altova:MyAttribute**.

Les flags peuvent être écrits dans n'importe quel ordre. Les flags invalides généreront des erreurs. Un ou plusieurs flags peuvent être omis. La chaîne vide est permise et produire le même effet que la fonction n'ayant qu'un seul argument (*signature précédente*). Néanmoins, une séquence vide n'est pas permise en tant que le deuxième argument.

Exemples

- **altova:attributes**("MyAttribute", "rfip") retourne **MyAttribute()** *
- **altova:attributes**("MyAttribute", "pri") retourne **MyAttribute()** *
- **altova:attributes**("MyAtt", "rip") retourne **MyAttribute()** *
- **altova:attributes**("MyAttributes", "rfip") ne retourne aucune correspondance.
- **altova:attributes**("MyAttribute", "") retourne **MyAttribute()** *
- **altova:attributes**("MyAttribute", "Rip") retourne une erreur de flag non reconnu.
- **altova:attributes**("MyAttribute",) retourne une erreur d'argument manquant.

▼ elements [altova:]

altova:elements(ElementName as xs:string) **aselement**() * **XP3.1 XQ3.1**

Retourne tous les éléments qui ont un nom local identique au nom fourni dans l'argument d'entrée, **ElementName**. La recherche est sensible à la casse et est conduite le long de l'axe **child::**. Le nœud contextuel doit être le nœud parent de/s l'élément/s recherché.

Exemples

- **altova:elements**("MyElement") retourne **MyElement()** *

altova:elements(ElementName as xs:string, SearchOptions as xs:string) **aselement**() * **XP3.1**

XQ3.1

Retourne tous les éléments qui ont un nom local identique au nom fourni dans l'argument d'entrée, **ElementName**. La recherche est sensible à la casse et est conduite le long de l'axe **child::**. Le nœud contextuel doit être le nœud parent de/s l'élément/s recherché. Le second argument est une chaîne contenant des flags optionnels. Les flags disponibles sont :

r = passe à une recherche d'expression régulière ; **ElementName** doit alors être une chaîne de recherche d'expression régulière ;

f = si cette option est spécifiée, alors **ElementName** fournit une concordance complète ; dans le cas contraire, **ElementName** ne nécessite qu'une concordance partielle d'un nom d'élément pour retourner cet élément. Par exemple : si **f** n'est pas spécifié, **MyElem** retournera **MyElement** ;

i = passe à une recherche **insensible** à la casse ;

p = comprend le préfixe d'espace de nom dans la recherche ; `ElementName` devrait ensuite contenir le préfixe d'espace de nom, par exemple : `altova:MyElement`.

Les flags peuvent être écrits dans n'importe quel ordre. Les flags invalides généreront des erreurs. Un ou plusieurs flags peuvent être omis. La chaîne vide est autorisée et produira le même effet que la fonction n'ayant qu'un argument (*signature précédente*). Néanmoins, une séquence vide n'est pas autorisée.

Exemples

- `altova:elements("MyElement", "rip")` retourne `MyElement()` *
- `altova:elements("MyElement", "pri")` retourne `MyElement()` *
- `altova:elements("MyElement", "")` retourne `MyElement()` *
- `altova:elements("MyElem", "rip")` retourne `MyElement()` *
- `altova:elements("MyElements", "rfip")` retourne aucune correspondance
- `altova:elements("MyElement", "Rip")` retourne une erreur flag-non reconnu.
- `altova:elements("MyElement", )` retourne une erreur second-argument-manquant.

find-first [altova:]

```
altova:find-first((Sequence as item() *), (Condition( Sequence-Item as xs:boolean))
asitem()? XP3.1 XQ3.1
```

Cette fonction prend deux arguments. Le premier argument est une séquence d'un ou de plusieurs items de tout type de données. Le second argument, `Condition`, est une référence à une fonction XPath qui prend un argument (possède une arité de 1) et retourne un booléen. Chaque item de `Sequence` est soumis à son tour à la fonction référencée dans `Condition`. (*Rappel* : cette fonction prend un seul argument.) Le premier item `Sequence` qui cause la fonction dans `Condition` à évaluer à `true()` est retourné en tant que le résultat de `altova:find-first`, et l'itération s'arrête.

Exemples

- `altova:find-first(5 to 10, function($a) {$a mod 2 = 0})` retourne `xs:integer 6`

L'argument `Condition` référence la fonction en ligne XPath 3.0, `function()`, qui déclare une fonction en ligne nommée `$a` puis la définit. Chaque item dans l'argument `Sequence` de `altova:find-first` est passé à son tour à `$a` en tant que sa valeur d'entrée. La valeur d'entrée est testée sur la condition dans la définition de la fonction (`$a mod 2 = 0`). La première valeur d'entrée pour satisfaire cette condition est retournée en tant que le résultat de `altova:find-first` (dans ce cas 6).

- `altova:find-first((1 to 10), (function($a) {$a+3=7}))` retourne `xs:integer 4`

Autres exemples

Si le fichier `C:\Temp\Customers.xml` existe :

- `altova:find-first( ("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/index.html"), (doc-available#1) )` retourne `xs:string C:\Temp\Customers.xml`

Si le fichier `C:\Temp\Customers.xml` n'existe pas et que `http://www.altova.com/index.html` existe :

- `altova:find-first( ("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/index.html"), (doc-available#1) )` retourne `xs:string http://www.altova.com/index.html`

Si le fichier `C:\Temp\Customers.xml` n'existe pas, et que `http://www.altova.com/index.html` n'existe pas non plus :

- `altova:find-first` (`"C:\Temp\Customers.xml"`, `"http://www.altova.com/index.html"`), `(doc-available#1)`) ne retourne aucun résultat

Notes à propos des exemples indiqués ci-dessus

- La fonction XPath 3.0, `doc-available`, prend un seul argument de chaîne, qui est utilisé en tant qu'URI, et retourne `true` si un nœud de document est trouvé à l'URI soumis. (Le document à l'URI soumis doit donc être un document XML.)
- La fonction `doc-available` peut être utilisée pour `Condition`, le second argument de `altova:find-first`, parce qu'il ne prend qu'un seul argument (arité=1), parce qu'il prend un `item()` en tant qu'entrée (une chaîne qui est utilisée en tant qu'URI), et retourne une valeur booléenne.
- Veuillez noter que la fonction `doc-available` est uniquement référencée, elle n'est pas appelée. Le suffixe `#1` qui y est attaché indique une fonction avec une arité de 1. Sous sa forme complète, `doc-available#1` signifie simplement : *Utiliser la fonction `doc-available()` à l'arité=1, en l'y passant en tant que son seul argument, chacun à son tour, chacun des items dans la première séquence.* En résultat, chacun des deux chaînes sera passée à `doc-available()`, qui utilise la chaîne en tant qu'URI et teste si un nœud de document existe à l'URI. S'il en existe un, `doc-available()` évalue à `true()` et cette chaîne est retournée en tant que le résultat de la fonction `altova:find-first`. *Note à propos de la fonction `doc-available()` : les chemins relatifs sont résolus relativement à l'URI de base actuel, qui est par défaut l'URI du document XML à partir duquel la fonction est chargée.*

▼ find-first-combination [altova:]

```
altova:find-first-combination((Seq-01 as item()*), (Seq-02 as item()*),
(Condition( Seq-01-Item, Seq-02-Item as xs:boolean)) as item())* XP3.1 XQ3.1
```

Cette fonction prend trois arguments :

- Les deux premiers arguments, `Seq-01` et `Seq-02`, sont des séquences d'un ou de plusieurs items de tout type de données.
- Le troisième argument, `Condition`, est une référence à une fonction XPath qui prend deux arguments (a une arité de 2) et retourne un booléen.

Les items de `seq-01` et `seq-02` sont passés dans des paires ordonnées (un item de chaque séquence faisant une paire) en tant que les arguments de la fonction dans `Condition`. Les paires sont classées comme suit :

```
If Seq-01 = X1, X2, X3 ... Xn
And Seq-02 = Y1, Y2, Y3 ... Yn
Then (X1 Y1), (X1 Y2), (X1 Y3) ... (X1 Yn), (X2 Y1), (X2 Y2) ... (Xn Yn)
```

La première paire ordonnée qui entraîne la fonction `Condition` à évaluer à `true()` est retournée en tant que le résultat de `altova:find-first-combination`. Veuillez noter que : (i) si la fonction `Condition` itère par le biais des paires d'argument soumises et n'évalue pas une fois à `true()`, alors `altova:find-first-combination` retournera *Aucun résultat* ; (ii) Le résultat de `altova:find-first-combination` sera toujours une paire d'items (de tout type de données) ou aucun item.

▢ Exemples

- `altova:find-first-combination` (11 to 20, 21 to 30, `function($a, $b) {$a+$b = 32}`) retourne la séquence de `xs:integers` (11, 21)

- **altova:find-first-combination**(11 to 20, 21 to 30, function(\$a, \$b) {\$a+\$b = 33})
retourne la séquence de `xs:integers` (11, 22)
- **altova:find-first-combination**(11 to 20, 21 to 30, function(\$a, \$b) {\$a+\$b = 34})
retourne la séquence de `xs:integers` (11, 23)

▼ find-first-pair [altova:]

altova:find-first-pair((Seq-01 as item()*), (Seq-02 as item()*), (Condition(Seq-01-Item, Seq-02-Item as xs:boolean))) **as item()*** **XP3.1 XQ3.1**

Cette fonction prend trois arguments :

- Les deux premiers arguments, **Seq-01** et **Seq-02**, sont des séquences d'un ou de plusieurs items de tout type de données.
- Le troisième argument, **Condition**, est une référence à une fonction XPath qui prend deux arguments (a une arité de 2) et retourne un booléen.

Les items de **Seq-01** et **Seq-02** sont passés dans des paires ordonnées en tant que les arguments de la fonction dans **Condition**. Les paires sont classées comme suit :

```
If   Seq-01 = X1, X2, X3 ... Xn
And  Seq-02 = Y1, Y2, Y3 ... Yn
Then (X1 Y1), (X2 Y2), (X3 Y3) ... (Xn Yn)
```

La première paire ordonnée qui cause la fonction **Condition** à évaluer à **true()** est retournée en tant que le résultat de **altova:find-first-pair**. Veuillez noter que : (i) Si la fonction **Condition** itère par le biais des paires d'arguments soumis et n'évalue pas une seule fois à **true()**, alors **altova:find-first-pair** retournera *Aucun résultat*; (ii) Le résultat de **altova:find-first-pair** sera toujours une paire d'items (de tout type de données) ou aucun item.

☐ Exemples

- **altova:find-first-pair**(11 to 20, 21 to 30, function(\$a, \$b) {\$a+\$b = 32}) retourne la séquence de `xs:integers` (11, 21)
- **altova:find-first-pair**(11 to 20, 21 to 30, function(\$a, \$b) {\$a+\$b = 33}) retourne *Aucun résultat*

Veuillez noter à partir des deux exemples ci-dessus que l'ordonnance des paires est : (11, 21) (12, 22) (13, 23) ... (20, 30). C'est pourquoi le second exemple retourne *Aucun résultat* (parce qu'aucune paire ordonnée de donne une somme de 33).

▼ find-first-pair-pos [altova:]

altova:find-first-pair-pos((Seq-01 as item()*), (Seq-02 as item()*), (Condition(Seq-01-Item, Seq-02-Item as xs:boolean))) **as xs:integer** **XP3.1 XQ3.1**

Cette fonction prend trois arguments :

- Les deux premiers arguments, **Seq-01** and **Seq-02**, sont des séquences d'un ou de plusieurs items de tout type de données.
- Le troisième argument, **Condition**, est une référence à une fonction XPath qui prend deux arguments (a une arité de 2) et retourne un booléen.

Les items de **Seq-01** et **Seq-02** sont passés dans des paires ordonnées en tant que les arguments de la

fonction dans `Condition`. Les paires sont classées comme suit :

```
If   Seq-01 = X1, X2, X3 ... Xn
And  Seq-02 = Y1, Y2, Y3 ... Yn
Then (X1 Y1), (X2 Y2), (X3 Y3) ... (Xn Yn)
```

La position d'index de la première paire ordonnée qui entraîne la fonction `Condition` à évaluer à `true()` est retournée en tant que le résultat de `altova:find-first-pair-pos`. Veuillez noter que si la fonction `Condition` itère par le biais des paires d'arguments soumises et n'évalue pas une seule fois à `true()`, alors `altova:find-first-pair-pos` retournera *Aucun résultat*.

Exemples

- `altova:find-first-pair-pos(11 to 20, 21 to 30, function($a, $b) {$a+$b = 32})` retourne `1`
- `altova:find-first-pair-pos(11 to 20, 21 to 30, function($a, $b) {$a+$b = 33})` retourne *Aucun résultat*

Veuillez noter à partir des deux exemples ci-dessus que l'ordonnance des paires est : (11, 21) (12, 22) (13, 23) ... (20, 30). dans le premier exemple, la première paire entraîne la fonction `Condition` à évaluer à `true()`, et donc sa position d'index dans la séquence, `1`, est retournée. Le second exemple retourne *Aucun résultat* parce qu'aucune paire ne totalise pas une somme de `33`.

find-first-pos [altova:]

```
altova:find-first-pos((Sequence as item()*), (Condition( Sequence-Item as xs:boolean)
asxs:integer XP3.1 XQ3.1
```

Cette fonction prend deux arguments. Le premier argument est une séquence d'un ou de plusieurs items de tout type de données. Le second argument, `Condition`, est une référence à une fonction XPath qui prend un argument (a une arité de 1) et retourne une booléenne. Chaque item de `Sequence` est soumis à son tour à la fonction référencée dans `Condition`. (*Rappel* : cette fonction prend un seul argument.) Le premier item `Sequence` qui cause la fonction dans `Condition` à évaluer à `true()` voit sa position index dans `Sequence` retournée en tant que résultat de `altova:find-first-pos`, et l'itération stoppe.

Exemples

- `altova:find-first-pos(5 to 10, function($a) {$a mod 2 = 0})` retourne `xs:integer 2`
L'argument `Condition` référence la fonction en ligne XPath 3.0, `function()`, qui déclare une fonction en ligne nommée `$a` et puis la définit. Chaque item dans l'argument de `Sequence` de `altova:find-first-pos` est passé à son tour à `$a` en tant que sa valeur d'entrée. La valeur d'entrée est testée à la condition dans la définition de la fonction (`$a mod 2 = 0`). La position d'index dans la séquence de la première valeur d'entrée pour satisfaire à cette condition est retournée en tant que le résultat de `altova:find-first-pos` (dans ce cas `2`, puisque `6`, la première valeur (dans la séquence) afin de satisfaire à la condition, est à la position d'index `2` dans la séquence).

- `altova:find-first-pos((2 to 10), (function($a) {$a+3=7}))` retourne `xs:integer 3`

Autres exemples

Si le fichier `c:\Temp\Customers.xml` existe :

- `altova:find-first-pos( ("C:\Temp\Customers.xml",`

```
"http://www.altova.com/index.html"), (doc-available#1) ) retourne 1
```

Si le fichier `c:\Temp\Customers.xml` n'existe pas, et que `http://www.altova.com/index.html` existe :

- **altova:find-first-pos** (`"C:\Temp\Customers.xml"`, `"http://www.altova.com/index.html"`, (doc-available#1)) retourne 2

Si le fichier `c:\Temp\Customers.xml` n'existe pas, et que `http://www.altova.com/index.html` n'existe pas non plus :

- **altova:find-first-pos** (`"C:\Temp\Customers.xml"`, `"http://www.altova.com/index.html"`, (doc-available#1)) ne retourne aucun résultat

Notes à propos des exemples donnés ci-dessus

- La fonction XPath 3.0, `doc-available`, prend un seul argument de chaîne qui est utilisé en tant qu'un URI, et retourne `true` si un nœud de document est trouvé à l'URI soumis. (Le document à l'URI soumis doit donc être un document XML.)
- La fonction `doc-available` peut être utilisée pour *condition*, le second argument de `altova:find-first-pos`, parce qu'il ne prend qu'un seul argument (arité=1), parce qu'il prend un `item()` en tant qu'entrée (une chaîne qui est utilisée en tant qu'un URI), et retourne une valeur booléenne.
- Veuillez noter que la fonction `doc-available` est uniquement référencée, elle n'est pas appelée. Le suffixe `#1` qui y est attaché indique une fonction avec une arité de 1. dans sa totalité, `doc-available#1` signifie simplement : *Utiliser la fonction doc-available() qui a arité=1, y passant, en tant que son argument simple, chacun à son tour, chaque item dans la première séquence.* En tant que résultat. chacune des deux chaînes sera passée à `doc-available()`, qui utilise la chaîne en tant qu'un URI et teste si un nœud de document existe à l'URI. Si c'est le cas, la fonction `doc-available()` évalue à `true()` et la position de l'index de cette chaîne dans la séquence est retournée en tant que le résultat de la fonction `altova:find-first-pos`. *Note à propos de la fonction doc-available() : les chemins relatifs sont résolus relativement à l'URI de base actuel, qui par défaut est l'URI du document XML à partir duquel la fonction est chargée.*

▼ **for-each-attribute-pair** [altova:]

```
altova:for-each-attribute-pair(Seq1 as element()?, Seq2 as element()?, Function as function()) as item()* XP3.1 XQ3.1
```

Les premiers deux arguments identifient deux éléments, dont les attributs sont utilisés pour générer des paires d'attribut, dans laquelle un attribut d'une paire est obtenu depuis le premier élément et l'autre attribut est obtenu depuis le second élément. Les paires d'attribut sont sélectionnées sur le fait qu'ils présentent le même nom, et les paires sont classées par ordre alphabétique (sur leur nom) dans un ensemble. Si, pour un attribut, aucun attribut correspondant n'existe dans l'autre élément, la paire sera "disjointe", ce qui signifie qu'elle consiste en un seul membre. L'item de fonction (troisième argument `Function`) est appliqué séparément à chaque paire dans la séquence des paires (jointes et disjointes), résultant en une sortie qui est une séquence d'items.

☐ Exemples

- **altova:for-each-attribute-pair**(`/Example/Test-A`, `/Example/Test-B`, `function($a, $b) {$a+b}`) retourne ...

(2, 4, 6) si

```
<Test-A att1="1" att2="2" att3="3" />
<Test-B att1="1" att2="2" att3="3" />
```

(2, 4, 6) si

```
<Test-A att2="2" att1="1" att3="3" />
<Test-B att3="3" att2="2" att1="1" />
```

(2, 6) si

```
<Test-A att4="4" att1="1" att3="3" />
<Test-B att3="3" att2="2" att1="1" />
```

Note : Le résultat (2 6) est obtenu par le biais de l'action suivante : (1+1 ()+2 3+3 4+()). Si un des opérandes est la séquence vide, comme c'est le cas des items 2 et 4, le résultat de l'addition est une séquence vide.

- **altova:for-each-attribute-pair**(/Example/Test-A, /Example/Test-B, concat#2) retourne ...

(11 22 33) si

```
<Test-A att1="1" att2="2" att3="3" />
<Test-B att1="1" att2="2" att3="3" />
```

(11 2 33 4) si

```
<Test-A att4="4" att1="1" att3="3" />
<Test-B att3="3" att2="2" att1="1" />
```

▼ for-each-combination [altova:]

```
altova:for-each-combination(FirstSequence as item()*, SecondSequence as item()*,
Function($i,$j){$i || $j} ) as item()* XP3.1 XQ3.1
```

Les items des deux séquences dans les deux premiers arguments sont combinés de manière à ce que chaque item de la première séquence est combiné, dans l'ordre, une fois avec chaque item de la seconde séquence. La fonction donnée en tant que le troisième argument est appliquée à chaque combinaison dans la séquence résultante, entraînant une sortie qui est une séquence d'items (*voir exemple*).

▢ Exemples

- **altova:for-each-combination**(('a', 'b', 'c'), ('1', '2', '3'), function(\$i, \$j) {\$i || \$j}) retourne ('a1', 'a2', 'a3', 'b1', 'b2', 'b3', 'c1', 'c2', 'c3')

▼ for-each-matching-attribute-pair [altova:]

```
altova:for-each-matching-attribute-pair(Seq1 as element()?, Seq2 as element()?,
Function as function()) as item()* XP3.1 XQ3.1
```

Les premiers deux arguments identifient deux éléments, dont les attributs sont utilisés pour générer des paires d'attribut, dans laquelle un attribut d'une paire est obtenu depuis le premier élément et l'autre attribut est obtenu depuis le second élément. Les paires d'attribut sont sélectionnées sur le fait qu'ils présentent le même nom, et les paires sont classées par ordre alphabétique (sur leur nom) dans un ensemble. Si, pour un attribut, aucun attribut correspondant n'existe dans l'autre élément, aucune paire ne sera générée. L'item de fonction (troisième argument *Function*) est appliqué séparément à chaque paire dans la séquence des paires, résultant en une sortie qui est une séquence d'items.

▢ Exemples

- **altova:for-each-matching-attribute-pair**(/Example/Test-A, /Example/Test-B, function(\$a, \$b){\$a+b}) retourne ...

```
(2, 4, 6) si
<Test-A att1="1" att2="2" att3="3" />
<Test-B att1="1" att2="2" att3="3" />
```

```
(2, 4, 6) si
<Test-A att2="2" att1="1" att3="3" />
<Test-B att3="3" att2="2" att1="1" />
```

```
(2, 6) si
<Test-A att4="4" att1="1" att3="3" />
<Test-B att3="3" att2="2" att3="1" />
```

- **altova:for-each-matching-attribute-pair**(/Example/Test-A, /Example/Test-B, concat#2) retourne ...

```
(11, 22, 33) si
<Test-A att1="1" att2="2" att3="3" />
<Test-B att1="1" att2="2" att3="3" />
```

```
(11, 33) si
<Test-A att4="4" att1="1" att3="3" />
<Test-B att3="3" att2="2" att1="1" />
```

▼ substitute-empty [altova:]

altova:substitute-empty(FirstSequence as item()*, SecondSequence as item()) as item()*

XP3.1 XQ3.1

If FirstSequence is empty, returns SecondSequence. If FirstSequence is not empty, returns FirstSequence.

☐ Examples

- **altova:substitute-empty**((1,2,3), (4,5,6)) returns (1,2,3)
- **altova:substitute-empty**((), (4,5,6)) returns (4,5,6)

19.2.1.8 Fonctions XPath/XQuery : Chaîne

Les fonctions d'extension de chaîne d'Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath et XQuery et proposent des fonctions supplémentaires pour le traitement des données. Les fonctions dans cette section peuvent être utilisées avec les moteurs **XPath 3.0** et **XQuery 3.0** d'Altova. Ils sont disponibles dans des contextes XPath/XQuery.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent

des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans l'espace de nom des fonctions d'extension Altova, <http://www.altova.com/xslt-extensions>, et sont indiquées dans cette section par le préfixe **altova:**, qui est présumé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XP1 XP2 XP3.1
Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XSLT1 XSLT2 XSLT3
Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :	XQ1 XQ3.1

▼ camel-case [altova:]

altova:camel-case(*InputString* as *xs:string*) **asxs:string** XP3.1 XQ3.1

Retourne la chaîne d'entrée **InputString** en CamelCase. La chaîne est analysée en utilisant l'expression régulière '\s' (qui est un raccourci pour le caractère d'espace blanc). Le premier caractère non-espace blanc après un espace blanc ou une séquence de plusieurs espaces blancs est mis en majuscule. Le premier caractère dans la chaîne de sortie est mis en majuscule.

▣ Exemples

- **altova:camel-case**("max") retourne **Max**
- **altova:camel-case**("max max") retourne **Max Max**
- **altova:camel-case**("file01.xml") retourne **File01.xml**
- **altova:camel-case**("file01.xml file02.xml") retourne **File01.xml File02.xml**
- **altova:camel-case**("file01.xml file02.xml") retourne **File01.xml File02.xml**
- **altova:camel-case**("file01.xml -file02.xml") retourne **File01.xml -file02.xml**

altova:camel-case(*InputString* as *xs:string*, *SplitChars* as *xs:string*, *IsRegex* as *xs:boolean*) **asxs:string** XP3.1 XQ3.1

Convertit la chaîne d'entrée **InputString** en camel case en utilisant **SplitChars** pour déterminer le/s caractère/s qui déclenche/nt la prochaine mise en majuscule. **SplitChars** est utilisé en tant qu'expression régulière quand **IsRegex** = **true()**, ou en tant que caractères normaux quand **IsRegex** = **false()**. Le premier caractère dans la chaîne de sortie est mis en majuscule.

▣ Exemples

- **altova:camel-case**("setname getname", "set|get", **true()**) retourne **setName getName**
- **altova:camel-case**("altova\documents\testcases", "\", **false()**) retourne **Altova\Documents\Testcases**

▼ char [altova:]

altova:char(*Position* as *xs:integer*) **asxs:string** XP3.1 XQ3.1

Retourne une chaîne contenant le caractère à la position spécifiée par l'argument **Position**, dans la chaîne obtenue en convertissant la valeur de l'item contextuel en *xs:string*. La chaîne de résultat sera

vide si aucun caractère n'existe à l'index soumis par l'argument `Position`.

▣ Exemples

Si l'item contextuel est **1234ABCD**:

- **altova:char**(2) retourne **2**
- **altova:char**(5) retourne **A**
- **altova:char**(9) retourne la chaîne vide.
- **altova:char**(-2) retourne la chaîne vide.

altova:char(*InputString* as *xs:string*, *Position* as *xs:integer*) **asxs:string** **XP3.1** **XQ3.1**

Retourne une chaîne contenant la caractère à la position spécifiée par l'argument `Position`, dans la chaîne soumise en tant que l'argument `InputString`. La chaîne de résultat sera vide si aucun caractère n'existe à l'index soumis par l'argument `Position`.

▣ Exemples

- **altova:char**("2014-01-15", 5) retourne **-**
- **altova:char**("USA", 1) retourne **U**
- **altova:char**("USA", 10) retourne la chaîne vide.
- **altova:char**("USA", -2) retourne la chaîne vide.

▼ create-hash-from-string[altova:]

altova:create-hash-from-string(*InputString* as *xs:string*) **asxs:string** **XP2** **XQ1** **XP3.1** **XQ3.1**

altova:create-hash-from-string(*InputString* as *xs:string*, *HashAlgo* as *xs:string*)
asxs:string **XP2** **XQ1** **XP3.1** **XQ3.1**

Génère un string de hashage depuis `InputString` en utilisant l'algorithme de hashage spécifié par l'argument `HashAlgo`. Les algorithmes de hashage suivants peuvent être spécifiés (en majuscule ou en minuscule) : **MD5**, **SHA-1**, **SHA-224**, **SHA-256**, **SHA-384**, **SHA-512**. Si le deuxième argument n'est pas spécifié (voir la première signature ci-dessus), l'algorithme de hashage **SHA-256** sera utilisé.

▣ Exemples

- **altova:create-hash-from-string**('abc') retourne un string de hashage généré en utilisant l'algorithme de hachage **SHA-256**.
- **altova:create-hash-from-string**('abc', 'md5') retourne un string de hashage généré en utilisant l'algorithme de hachage **MD5**.
- **altova:create-hash-from-string**('abc', 'MD5') retourne un string de hashage généré en utilisant l'algorithme de hachage **MD5**.

▼ first-chars [altova:]

altova:first-chars(*X-Number* as *xs:integer*) **asxs:string** **XP3.1** **XQ3.1**

Retourne une chaîne contenant le premier `X-Number` des caractères de la chaîne obtenue en convertissant la valeur de l'item de contexte en *xs:string*.

▣ Exemples

Si l'item de contexte est **1234ABCD** :

- **altova:first-chars**(2) retourne **12**
- **altova:first-chars**(5) retourne **1234A**
- **altova:first-chars**(9) retourne **1234ABCD**

altova:first-chars(*InputString* as *xs:string*, *X-Number* as *xs:integer*) as *xs:string* **XP3.1 XQ3.1**

Retourne une chaîne contenant le premier *X-Number* des caractères de la chaîne soumise en tant que l'argument *InputString*.

▢ Exemples

- **altova:first-chars**("2014-01-15", 5) retourne 2014-
- **altova:first-chars**("USA", 1) retourne U

▼ **format-string** [altova:]

altova:format-string(*InputString* as *xs:string*, *FormatSequence* as *item()**) as *xs:string* **XP3.1 XQ3.1**

Le string d'entrée (premier argument) contient des paramètres de position (%1, %2, etc). Chaque paramètre est remplacé par l'item de string qui est situé dans la position correspondante dans la séquence de format (soumise en tant que le second argument). Donc le premier item dans la séquence de format remplace de paramètre de positionnement %1, le second item remplace %2, etc. La fonction retourne ce string formaté qui contient les remplacements. Si aucun string n'existe pour un paramètre de positionnement, alors le paramètre de positionnement lui-même est retourné. Cela se produit lorsque l'index d'un paramètre de positionnement est supérieur au nombre d'items dans la séquence de format.

▢ Exemples

- **altova:format-string**('Hello %1, %2, %3', ('Jane','John','Joe')) retourne "Hello Jane, John, Joe"
- **altova:format-string**('Hello %1, %2, %3', ('Jane','John','Joe', 'Tom')) retourne "Hello Jane, John, Joe"
- **altova:format-string**('Hello %1, %2, %4', ('Jane','John','Joe', 'Tom')) retourne "Hello Jane, John, Tom"
- **altova:format-string**('Hello %1, %2, %4', ('Jane','John','Joe')) retourne "Hello Jane, John, %4"

▼ **last-chars** [altova:]

altova:last-chars(*X-Number* as *xs:integer*) as *xs:string* **XP3.1 XQ3.1**

Returns a string containing the last *X-Number* of characters of the string obtained by converting the value of the context item to *xs:string*.

▢ Exemples

If the context item is 1234ABCD:

- **altova:last-chars**(2) returns CD
- **altova:last-chars**(5) returns 4ABCD
- **altova:last-chars**(9) returns 1234ABCD

altova:last-chars(*InputString* as *xs:string*, *X-Number* as *xs:integer*) as *xs:string* **XP3.1 XQ3.1**

Returns a string containing the last *X-Number* of characters of the string submitted as the *InputString* argument.

▢ Exemples

- **altova:last-chars**("2014-01-15", 5) returns 01-15

- `altova:last-chars("USA", 10)` returns `USA`

▼ `pad-string-left` [altova:]

`altova:pad-string-left(StringToPad as xs:string, StringLength as xs:integer, PadCharacter as xs:string) as xs:string` **XP3.1 XQ3.1**

The `PadCharacter` argument is a single character. It is padded to the left of the string to increase the number of characters in `StringToPad` so that this number equals the integer value of the `StringLength` argument. The `StringLength` argument can have any integer value (positive or negative), but padding will occur only if the value of `StringLength` is greater than the number of characters in `StringToPad`. If `StringToPad` has more characters than the value of `StringLength`, then `StringToPad` is left unchanged.

▢ Examples

- `altova:pad-string-left('AP', 1, 'Z')` returns `'AP'`
- `altova:pad-string-left('AP', 2, 'Z')` returns `'AP'`
- `altova:pad-string-left('AP', 3, 'Z')` returns `'ZAP'`
- `altova:pad-string-left('AP', 4, 'Z')` returns `'ZZAP'`
- `altova:pad-string-left('AP', -3, 'Z')` returns `'AP'`
- `altova:pad-string-left('AP', 3, 'YZ')` returns a `pad-character-too-long` error

▼ `pad-string-right` [altova:]

`altova:pad-string-right(StringToPad as xs:string, StringLength as xs:integer, PadCharacter as xs:string) as xs:string` **XP3.1 XQ3.1**

The `PadCharacter` argument is a single character. It is padded to the right of the string to increase the number of characters in `StringToPad` so that this number equals the integer value of the `StringLength` argument. The `StringLength` argument can have any integer value (positive or negative), but padding will occur only if the value of `StringLength` is greater than the number of characters in `StringToPad`. If `StringToPad` has more characters than the value of `StringLength`, then `StringToPad` is left unchanged.

▢ Examples

- `altova:pad-string-right('AP', 1, 'Z')` returns `'AP'`
- `altova:pad-string-right('AP', 2, 'Z')` returns `'AP'`
- `altova:pad-string-right('AP', 3, 'Z')` returns `'APZ'`
- `altova:pad-string-right('AP', 4, 'Z')` returns `'APZZ'`
- `altova:pad-string-right('AP', -3, 'Z')` returns `'AP'`
- `altova:pad-string-right('AP', 3, 'YZ')` returns a `pad-character-too-long` error

▼ `repeat-string` [altova:]

`altova:repeat-string(InputString as xs:string, Repeats as xs:integer) as xs:string` **XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1**

Génère une chaîne qui est composée du premier argument `InputString` répété `Repeats` nombre de fois.

▢ Examples

- `altova:repeat-string("Altova #", 3)` retourne `"Altova #Altova #Altova #"`

▼ `substring-after-last` [altova:]

altova:substring-after-last(MainString as xs:string, CheckString as xs:string) as xs:string **XP3.1 XQ3.1**

If CheckString is found in MainString, then the substring that occurs after CheckString in MainString is returned. If CheckString is not found in MainString, then the empty string is returned. If CheckString is an empty string, then MainString is returned in its entirety. If there is more than one occurrence of CheckString in MainString, then the substring after the last occurrence of CheckString is returned.

▣ Examples

- **altova:substring-after-last**('ABCDEFGH', 'B') returns 'DEFGH'
- **altova:substring-after-last**('ABCDEFGH', 'BC') returns 'DEFGH'
- **altova:substring-after-last**('ABCDEFGH', 'BD') returns ''
- **altova:substring-after-last**('ABCDEFGH', 'Z') returns ''
- **altova:substring-after-last**('ABCDEFGH', '') returns 'ABCDEFGH'
- **altova:substring-after-last**('ABCD-ABCD', 'B') returns 'CD'
- **altova:substring-after-last**('ABCD-ABCD-ABCD', 'BCD') returns ''

▼ **substring-before-last** [altova:]

altova:substring-before-last(MainString as xs:string, CheckString as xs:string) as xs:string **XP3.1 XQ3.1**

If CheckString is found in MainString, then the substring that occurs before CheckString in MainString is returned. If CheckString is not found in MainString, or if CheckString is an empty string, then the empty string is returned. If there is more than one occurrence of CheckString in MainString, then the substring before the last occurrence of CheckString is returned.

▣ Examples

- **altova:substring-before-last**('ABCDEFGH', 'B') returns 'A'
- **altova:substring-before-last**('ABCDEFGH', 'BC') returns 'A'
- **altova:substring-before-last**('ABCDEFGH', 'BD') returns ''
- **altova:substring-before-last**('ABCDEFGH', 'Z') returns ''
- **altova:substring-before-last**('ABCDEFGH', '') returns ''
- **altova:substring-before-last**('ABCD-ABCD', 'B') returns 'ABCD-A'
- **altova:substring-before-last**('ABCD-ABCD-ABCD', 'ABCD') returns 'ABCD-ABCD-'

▼ **substring-pos** [altova:]

altova:substring-pos(StringToCheck as xs:string, StringToFind as xs:string) as xs:integer **XP3.1 XQ3.1**

Returns the character position of the first occurrence of StringToFind in the string StringToCheck. The character position is returned as an integer. The first character of StringToCheck has the position 1. If StringToFind does not occur within StringToCheck, the integer 0 is returned. To check for the second or a later occurrence of StringToCheck, use the next signature of this function.

▣ Examples

- **altova:substring-pos**('Altova', 'to') returns 3
- **altova:substring-pos**('Altova', 'tov') returns 3
- **altova:substring-pos**('Altova', 'tv') returns 0
- **altova:substring-pos**('AltovaAltova', 'to') returns 3

altova:substring-pos(StringToCheck as xs:string, StringToFind as xs:string, Integer as

`xs:integer) as xs:integer XP3.1 XQ3.1`

Returns the character position of `StringToFind` in the string, `StringToCheck`. The search for `StringToFind` starts from the character position given by the `Integer` argument; the character substring before this position is not searched. The returned integer, however, is the position of the found string within the *entire* string, `StringToCheck`. This signature is useful for finding the second or a later position of a string that occurs multiple times with the `StringToCheck`. If `StringToFind` does not occur within `StringToCheck`, the integer 0 is returned.

▣ Examples

- `altova:substring-pos('Altova', 'to', 1)` returns 3
- `altova:substring-pos('Altova', 'to', 3)` returns 3
- `altova:substring-pos('Altova', 'to', 4)` returns 0
- `altova:substring-pos('Altova-Altova', 'to', 0)` returns 3
- `altova:substring-pos('Altova-Altova', 'to', 4)` returns 10

▼ `trim-string [altova:]`

`altova:trim-string(InputString as xs:string) as xs:string XP3.1 XQ3.1`

This function takes an `xs:string` argument, removes any leading and trailing whitespace, and returns a "trimmed" `xs:string`.

▣ Examples

- `altova:trim-string(" Hello World ")` returns "Hello World"
- `altova:trim-string("Hello World ")` returns "Hello World"
- `altova:trim-string(" Hello World")` returns "Hello World"
- `altova:trim-string("Hello World")` returns "Hello World"
- `altova:trim-string("Hello World")` returns "Hello World"

▼ `trim-string-left [altova:]`

`altova:trim-string-left(InputString as xs:string) as xs:string XP3.1 XQ3.1`

This function takes an `xs:string` argument, removes any leading whitespace, and returns a left-trimmed `xs:string`.

▣ Examples

- `altova:trim-string-left(" Hello World ")` returns "Hello World "
- `altova:trim-string-left("Hello World ")` returns "Hello World "
- `altova:trim-string-left(" Hello World")` returns "Hello World"
- `altova:trim-string-left("Hello World")` returns "Hello World"
- `altova:trim-string-left("Hello World")` returns "Hello World"

▼ `trim-string-right [altova:]`

`altova:trim-string-right(InputString as xs:string) as xs:string XP3.1 XQ3.1`

This function takes an `xs:string` argument, removes any trailing whitespace, and returns a right-trimmed `xs:string`.

▣ Examples

- `altova:trim-string-right(" Hello World ")` returns " Hello World"
- `altova:trim-string-right("Hello World ")` returns "Hello World"

- `altova:trim-string-right(" Hello World")` returns " Hello World"
- `altova:trim-string-right("Hello World")` returns "Hello World"
- `altova:trim-string-right("Hello World")` returns "Hello World"

19.2.1.9 Fonctions XPath/XQuery : Divers

L'objectif général suivant des fonctions d'extension XPath/XQuery sont prises en charge dans la version actuelle de StyleVision et celles-ci peuvent être utilisées dans (i) des expressions XPath dans un contexte XSLT, ou dans (ii) des expressions XQuery dans un document XQuery.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans **l'espace de nom des fonctions d'extension Altova**, <http://www.altova.com/xslt-extensions>, et sont indiquées dans cette section par le préfixe `altova:`, qui est présumé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XP1 XP2 XP3.1
Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :	XSLT1 XSLT2 XSLT3
Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :	XQ1 XQ3.1

▼ decode-string [altova:]

```
altova:decode-string(Input as xs:base64Binary) as xs:string XP3.1 XQ3.1
altova:decode-string(Input as xs:base64Binary, Encoding as xs:string) as xs:string XP3.1
XQ3.1
```

Décode l'entrée base64Binary soumise à un string en utilisant l'encodage spécifié. Si aucun codage n'est spécifié, l'encodage UTF-8 est utilisé. Les encodages suivants sont pris en charge: US-ASCII, ISO-8859-1, UTF-16, UTF-16LE, UTF-16BE, ISO-10646-UCS2, UTF-32, UTF-32LE, UTF-32BE, ISO-10646-UCS4

☐ Exemples

- `altova:decode-string($XML1/MailData/Meta/b64B)` retourne l'entrée base64Binary en tant qu'un string encodé en UTF-8
- `altova:decode-string($XML1/MailData/Meta/b64B, "UTF-8")` retourne l'entrée base64Binary en tant qu'un string encodé en UTF-8
- `altova:decode-string($XML1/MailData/Meta/b64B, "ISO-8859-1")` retourne l'entrée

base64Binary en tant qu'un string encodé en ISO-8859-1

▼ **get-temp-folder** [altova:]

altova:get-temp-folder() as **xs:string** **XP2** **XQ1** **XP3.1** **XQ3.1**

Cette fonction ne prend aucun argument. Elle retourne le chemin vers le dossier temporaire de l'utilisateur actuel.

▢ Exemples

- **altova:get-temp-folder()** retournerait, sur une machine Windows, quelque chose du genre `C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Temp\` en tant que **xs:string**.

▼ **generate-guid** [altova:]

altova:generate-guid() as **xs:string** **XP2** **XQ1** **XP3.1** **XQ3.1**

Génère un string GUID unique.

▢ Exemples

- **altova:generate-guid()** retourne (par exemple) `85F971DA-17F3-4E4E-994E-99137873ACCD`

▼ **high-res-timer** [altova:]

altova:high-res-timer() as **xs:double** **XP3.1** **XQ3.1**

Retourne une valeur de minuteur haute résolution en secondes. Un minuteur de haute résolution, lorsqu'il est présent dans un système, permet des mesures temporelles de haute précision lorsque celles-ci sont requises (par exemples pour des animations et pour déterminer précisément l'heure d'exécution du code). Cette fonction fournit la résolution du minuteur haute résolution du système.

▢ Exemples

- **altova:high-res-timer()** retourne quelque chose comme `'1.16766146154566E6'`

▼ **parse-html** [altova:]

altova:parse-html(HTMLText as xs:string) as node() **XP3.1** **XQ3.1**

The **HTMLText** argument is a string that contains the text of an HTML document. The function creates an HTML tree from the string. The submitted string may or may not contain the HTML element. In either case, the root element of the tree is an element named **HTML**. It is best to make sure that the HTML code in the submitted string is valid HTML.

▢ Exemples

- **altova:parse-html("<html><head/><body><h1>Header</h1></body></html>")** creates an HTML tree from the submitted string

▼ **sleep**[altova:]

altova:sleep(Millisecs as xs:integer) as empty-sequence() **XP2** **XQ1** **XP3.1** **XQ3.1**

Suspend l'exécution de l'opération actuelle pour le nombre de millisecondes donné par l'argument

Millisecs.

Exemples

- **altova:sleep**(1000) suspend l'exécution de l'opération actuelle pour 1000 millisecondes.

[[Top](#) ¹³³⁰]

19.2.1.10 Fonctions de graphique

Les fonctions de graphique recensées ci-dessous vous permettent de créer, générer et enregistrer des graphiques comme images. Elles sont prises en charge dans la version actuelle de votre produit Altova comme suit. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

Note : Les fonctions de graphique sont supportées uniquement dans les **produits de serveur d'Altova** et les **produits d'édition Enterprise de Altova**.

Note : Les formats d'image pris en charge pour les graphiques dans les éditions de serveur sont `jpg`, `png` et `bmp`. La meilleure option est `png` car elle est sans perte et compressée. Dans les éditions Enterprise, les formats pris en charge sont `jpg`, `png`, `bmp` et `gif`.

Fonctions de génération et d'enregistrement des graphiques

Ces fonctions prennent l'objet de graphique (obtenu avec les fonctions de création de graphique) et soit génèrent une image soit enregistrent une image dans le fichier

altova:generate-chart-image (\$chart, \$width, \$height, \$encoding) en tant que atomic

alors que

- \$chart est l'item d'extension de graphique obtenu avec la fonction `altova:create-chart`
- \$width et \$height doivent être spécifiés avec une unité de longueur
- \$encoding peut être `binarytobase64` ou `binarytobase16`

La fonction retourne l'image de graphique dans le codage spécifié.

altova:generate-chart-image (\$chart, \$width, \$height, \$encoding, \$imagetype) as atomic

alors que

- \$chart est l'item d'extension de graphique obtenu avec la fonction `altova:create-chart`
- \$width et \$height doivent être spécifiés avec une unité de longueur
- \$encoding peut être `binarytobase64` ou `binarytobase16`
- \$imagetype peut être un des formats d'image suivants : `png`, `gif`, `bmp`, `jpg`, `jpeg`. Veuillez noter que `gif` n'est pas pris en charge pour les produits de serveur. *Voir également la note en haut de la page.*

La fonction retourne l'image de graphique dans le format d'encodage et d'image spécifié.

altova:save-chart-image (\$chart, \$filename, \$width, \$height) en tant que empty() (**Windows uniquement**)

alors que

- \$chart est l'item d'extension de graphique obtenu avec la fonction altova:create-chart
- \$filename est le nom du fichier et le chemin sous lequel l'image de graphique doit être enregistré
- \$width et \$height doivent être spécifiés avec une unité de longueur

La fonction enregistre l'image du graphique au fichier spécifique dans \$filename. En alternative à cette fonction, vous pourriez aussi utiliser la fonction `xsl:result-document` avec `encoding="x-base64tobinary"`, où le contenu image-data est obtenu soit via la fonction `generate-chart-image()` ou la fonction `chart()`.

altova:save-chart-image (\$chart, \$filename, \$width, \$height, \$imagetype) as empty() (**Windows only**)

alors que

- \$chart est l'item d'extension de graphique obtenu avec la fonction altova:create-chart
- \$filename est le nom du fichier et le chemin sous lequel l'image de graphique doit être enregistré
- \$width et \$height doivent être spécifiés avec une unité de longueur
- \$imagetype peut être un des formats d'image suivants : png, gif, bmp, jpg, jpeg. Veuillez noter que gif n'est pas pris en charge pour les produits de serveur. *Voir également la note en haut de la page.*

La fonction enregistre l'image de graphique sous le fichier spécifié dans \$filename dans le format d'image spécifié. En alternative à cette fonction, vous pourriez aussi utiliser la fonction `xsl:result-document` avec `encoding="x-base64tobinary"`, où le contenu image-data est obtenu soit via la fonction `generate-chart-image()` ou la fonction `chart()`.

Fonctions de création de graphiques

Les fonctions suivantes sont utilisées pour créer des graphiques.

altova:create-chart(\$chart-config, \$chart-data-series*) en tant que chart extension item

alors que

- \$chart-config est l'item d'extension chart-config obtenu avec la fonction altova:create-chart-config ou via la fonction altova:create-chart-config-from-xml
- \$chart-data-series est l'item d'extension chart-data-series obtenu avec la fonction altova:create-chart-data-series ou la fonction altova:create-chart-data-series-from-rows

La fonction retourne un item d'extension chart, qui est créé depuis les données fournies par le biais des arguments.

altova:chart(\$chart-config, \$chart-data-series*) en tant que chart extension item

where

- \$chart-config est l'item d'extension chart-config. Il s'agit d'une série non ordonnée de quatre clés : paires de valeur, où les quatre clés sont "width", "height", "title", et "kind". Les valeurs de width et height sont des entiers et spécifient la largeur et la hauteur du graphique en pixels. La valeur de kind est une de : Pie, Pie3d, BarChart, BarChart3d, BarChart3dGrouped, LineChart, ValueLineChart, RoundGauge, BarGauge.
- \$chart-data-series forme un array de taille 3, où chaque array définit une série de données de graphique. Chaque array est composé du : (i) nom de la série de données, (ii) des valeurs de l'axe X, (iii) des valeurs de l'axe Y. Plusieurs séries de données peuvent être soumises ; dans l'exemple ci-dessous les deux arrays donnent respectivement des données pour les températures mensuelles minimum et maximum.

La fonction retourne un item type `xs:base64Binary` qui contient une image graphique. L'image est créée depuis des données fournies par le biais des arguments de la fonction. Puisque la fonction utilise les arrays et cartes, veuillez noter que qu'elle peut être utilisée uniquement dans XPath 3.1, XQuery 3.1 ou XSLT 3.0.

Exemple : `altova:chart( map{'width':800, 'height':600, "kind":"LineChart", "title":"Monthly Temperatures"}, ([ 'Min', $temps/Month, $temps/Month/@min], [ 'Max', $temps/Month, $temps/Month/@max]) )`

altova:create-chart-config(\$type-name, \$title) en tant qu'item d'extension chart-config

alors que

- \$type-name spécifie le type de graphique à créer : Pie, Pie3d, BarChart, BarChart3d, BarChart3dGrouped, LineChart, ValueLineChart, RoundGauge, BarGauge
- \$title est le nom du graphique

La fonction retourne un item d'extension chart-config contenant les informations de configuration du graphique.

altova:create-chart-config-from-xml(\$xml-struct) en tant qu'item d'extension chart-config

alors que

- \$xml-struct est la structure XML contenant l'information de la configuration du graphique

La fonction retourne un item d'extension chart-config contenant les informations de configuration du graphique. Cette information est fournie dans un [fragment de données XML](#) ¹³³⁶.

altova:create-chart-data-series(\$series-name?, \$x-values*, \$y-values*) en tant qu'item d'extension chart-data-series

alors que

- `$series-name` spécifie le nom de la série
- `$x-values` donne la liste des valeurs de l'axe X
- `$y-values` donne la liste des valeurs de l'axe Y

La fonction retourne un item d'extension `chart-data-series` contenant les données pour la construction du graphique : c'est à dire, les noms de la série et les données des Axes.

altova:create-chart-data-row(`x`, `y1`, `y2`, `y3`, ...) en tant qu'item d'extension `chart-data-x-Ny-row`

alors que

- `x` est la valeur de la colonne de l'axe X de la rangée des données de graphique
- `yN` sont les valeurs des colonnes de l'axe Y

La fonction retourne un item d'extension `chart-data-x-Ny-row` qui contient les données pour la colonne de l'axe X et les colonnes de l'axe Y d'une seule série.

altova:create-chart-data-series-from-rows(`$series-names` as `xs:string*`, `$row*`) en tant qu'item d'extension `chart-data-series`

alors que

- `$series-name` est le nom de la série à créer
- `$row` est l'item d'extension `chart-data-x-Ny-row` qui doit être créé en tant qu'une série

La fonction retourne un item d'extension `chart-data-series` qui contient les données pour l'axe X et l'axe Y de la série.

altova:create-chart-layer(`$chart-config`, `$chart-data-series*`) en tant qu'item d'extension `chart-layer`

alors que

- `$chart-config` est l'item d'extension `chart-config` obtenu avec la fonction `altova:create-chart-config` ou via la fonction `altova:create-chart-config-from-xml`
- `$chart-data-series` est l'item d'extension `chart-data-series` obtenu avec la fonction `altova:create-chart-data-series` ou la fonction `altova:create-chart-data-series-from-rows`

La fonction retourne un item d'extension `chart-layer` qui contient des données `chart-layer`.

altova:create-multi-layer-chart(`$chart-config`, `$chart-data-series*`, `$chart-layer*`)

alors que

- `$chart-config` est l'item d'extension `chart-config` obtenu avec la fonction `altova:create-chart-config` ou via la fonction `altova:create-chart-config-from-xml`

- `$chart-data-series` est l'item d'extension `chart-data-series` obtenu avec la fonction `altova:create-chart-data-series` ou la fonction `altova:create-chart-data-series-from-rows`
- `$chart-layer` est l'item d'extension `chart-layer` obtenu avec la fonction `altova:create-chart-layer`

La fonction retourne un item `multi-layer-chart`.

altova:create-multi-layer-chart(\$chart-config, \$chart-data-series*, \$chart-layer*,
xs:boolean \$mergecategoryvalues)

alors que

- `$chart-config` est l'item d'extension `chart-config` obtenu avec la fonction `altova:create-chart-config` ou via la fonction `altova:create-chart-config-from-xml`
- `$chart-data-series` est l'item d'extension `chart-data-series` obtenu avec la fonction `altova:create-chart-data-series` ou la fonction `altova:create-chart-data-series-from-rows`
- `$chart-layer` est l'item d'extension `chart-layer` obtenu avec la fonction `altova:create-chart-layer`
- `$mergecategoryvalues` fusionne les valeurs de plusieurs séries de données si `true`, ne fusionne pas si `false`

La fonction retourne un item `multi-layer-chart`.

19.2.1.10.1 Structure XML des données de graphique

Ci-dessous, vous trouverez la structure XML des données de graphique, telle qu'elle pourrait s'afficher pour les [Fonctions d'extension Altova pour les graphiques](#)¹³³². Cela affecte l'apparence du graphique spécifique. Tous les éléments ne sont pas utilisés pour tous les types de graphiques, par ex. l'élément `<Pie>` est ignoré pour les graphiques à barres.

Note : Les fonctions de graphique sont uniquement prises en charge dans les **Édition Enterprise et Server** des produits Altova.

```
<chart-config>
  <General
    SettingsVersion="1" must be provided
    ChartKind="BarChart" Pie, Pie3d, BarChart, StackedBarChart, BarChart3d, BarChart3dGrouped,
    LineChart, ValueLineChart, AreaChart, StackedAreaChart, RoundGauge, BarGauge, CandleStick
    BKColor="#ffffff" Color
    BKColorGradientEnd="#ffffff" Color. In case of a gradient, BKColor and BKColorGradientEnd
    define the gradient's colors
    BKMode="#ffffff" Solid, HorzGradient, VertGradient
    BKFile="Path+Filename" String. If file exists, its content is drawn over the background.
    BKFileMode="Stretch" Stretch, ZoomToFit, Center, Tile
    ShowBorder="1" Bool
    PlotBorderColor="#000000" Color
    PlotBKColor="#ffffff" Color
```

```

Title="" String
ShowLegend="1" Bool
OutsideMargin="3.%" PercentOrPixel
TitleToPlotMargin="3.%" PercentOrPixel
LegendToPlotMargin="3.%" PercentOrPixel
Orientation="vert" Enumeration: possible values are: vert, horz
>
<TitleFont
  Color="#000000" Color
  Name="Tahoma" String
  Bold="1" Bool
  Italic="0" Bool
  Underline="0" Bool
  MinFontHeight="10.pt" FontSize (only pt values)
  Size="8.%" FontSize />
<LegendFont
  Color="#000000"
  Name="Tahoma"
  Bold="0"
  Italic="0"
  Underline="0"
  MinFontHeight="10.pt"
  Size="3.5%" />
<AxisLabelFont
  Color="#000000"
  Name="Tahoma"
  Bold="1"
  Italic="0"
  Underline="0"
  MinFontHeight="10.pt"
  Size="5.%" />
</General>

<Line
ConnectionShapeSize="1.%" PercentOrPixel
DrawFilledConnectionShapes="1" Bool
DrawOutlineConnectionShapes="0" Bool
DrawSlashConnectionShapes="0" Bool
DrawBackslashConnectionShapes="0" Bool
/>

<Bar
ShowShadow="1" Bool
ShadowColor="#a0a0a0" Color
OutlineColor="#000000" Color
ShowOutline="1" Bool
/>

<Area
Transparency="0" UINT ( 0-255 ) 255 is fully transparent, 0 is opaque
OutlineColor="#000000" Color
ShowOutline="1" Bool
/>

```

```

    <CandleStick
      FillHighClose="0"   Bool. If 0, the body is left empty. If 1, FillColorHighClose is used for the candle
body
      FillColorHighClose="#ffffff"   Color. For the candle body when close > open
      FillHighOpenWithSeriesColor="1"   Bool. If true, the series color is used to fill the candlebody when
open > close
      FillColorHighOpen="#000000"   Color. For the candle body when open > close and
FillHighOpenWithSeriesColor is false
    />

```

<Colors User-defined color scheme: By default this element is empty except for the style and has no Color attributes

```

      UseSubsequentColors = "1"   Boolean. If 0, then color in overlay is used. If 1, then subsequent colors
from previous chart layer is used
      Style="User"   Possible values are: "Default", "Grayscale", "Colorful", "Pastel", "User"
      Colors="#52aca0"   Color: only added for user defined color set
      Colors1="#d3c15d"   Color: only added for user defined color set
      Colors2="#8971d8"   Color: only added for user defined color set
      ...
      ColorsN=""   Up to ten colors are allowed in a set: from Colors to Colors9
    </Colors>

```

```

    <Pie
      ShowLabels="1"   Bool
      OutlineColor="#404040"   Color
      ShowOutline="1"   Bool
      StartAngle="0."   Double
      Clockwise="1"   Bool
      Draw2dHighlights="1"   Bool
      Transparency="0"   Int (0 to 255: 0 is opaque, 255 is fully transparent)
      DropShadowColor="#c0c0c0"   Color
      DropShadowSize="5.%"   PercentOrPixel
      PieHeight="10.%"   PercentOrPixel. Pixel values might be different in the result because of 3d tilting
      Tilt="40.0"   Double (10 to 90: The 3d tilt in degrees of a 3d pie)
      ShowDropShadow="1"   Bool
      ChartToLabelMargin="10.%"   PercentOrPixel
      AddValueToLabel="0"   Bool
      AddPercentToLabel="0"   Bool
      AddPercentToLabels_DecimalDigits="0"   UINT ( 0 – 2 )
    >
    <LabelFont
      Color="#000000"
      Name="Arial"
      Bold="0"
      Italic="0"
      Underline="0"
      MinFontHeight="10.pt"
      Size="4.%" />
    </Pie>

```

```

    <XY>
    <XAxis   Axis
      AutoRange="1"   Bool

```

```

    AutoRangeIncludesZero="1" Bool
    RangeFrom="0." Double: manual range
    RangeTill="1." Double : manual range
    LabelToAxisMargin="3.%" PercentOrPixel
    AxisLabel="" String
    AxisColor="#000000" Color
    AxisGridColor="#e6e6e6" Color
    ShowGrid="1" Bool
    UseAutoTick="1" Bool
    ManualTickInterval="1." Double
    AxisToChartMargin="0.px" PercentOrPixel
    TickSize="3.px" PercentOrPixel
    ShowTicks="1" Bool
    ShowValues="1" Bool
    AxisPosition="LeftOrBottom" Enums: "LeftOrBottom", "RightOrTop", "AtValue"
    AxisPositionAtValue = "0" Double
  >
  <ValueFont
    Color="#000000"
    Name="Tahoma"
    Bold="0"
    Italic="0"
    Underline="0"
    MinFontHeight="10.pt"
    Size="3.%" />
</XAxis>
<YAxis Axis (same as for XAxis)
  AutoRange="1"
  AutoRangeIncludesZero="1"
  RangeFrom="0."
  RangeTill="1."
  LabelToAxisMargin="3.%"
  AxisLabel=""
  AxisColor="#000000"
  AxisGridColor="#e6e6e6"
  ShowGrid="1"
  UseAutoTick="1"
  ManualTickInterval="1."
  AxisToChartMargin="0.px"
  TickSize="3.px"
  ShowTicks="1" Bool
  ShowValues="1" Bool
  AxisPosition="LeftOrBottom" Enums: "LeftOrBottom", "RightOrTop", "AtValue"
  AxisPositionAtValue = "0" Double
  >
  <ValueFont
    Color="#000000"
    Name="Tahoma"
    Bold="0"
    Italic="0"
    Underline="0"
    MinFontHeight="10.pt"
    Size="3.%" />
</YAxis>
</xy>

```

<xy3d

AxisAutoSize="1" *Bool: If false, XSize and YSize define the aspect ration of x and y axis. If true, aspect ratio is equal to chart window*

XSize="100.%" *PercentOrPixel. Pixel values might be different in the result because of 3d tilting and zooming to fit chart*

YSize="100.%" *PercentOrPixel. Pixel values might be different in the result because of 3d tilting and zooming to fit chart*

SeriesMargin="30.%" *PercentOrPixel. Pixel values might be different in the result because of 3d tilting and zooming to fit chart*

Tilt="20." *Double. -90 to +90 degrees*

Rot="20." *Double. -359 to +359 degrees*

FoV="50."> *Double. Field of view: 1-120 degree*

>

<ZAxis

AutoRange="1"

AutoRangeIncludesZero="1"

RangeFrom="0."

RangeTill="1."

LabelToAxisMargin="3.%"

AxisLabel=""

AxisColor="#000000"

AxisGridColor="#e6e6e6"

ShowGrid="1"

UseAutoTick="1"

ManualTickInterval="1."

AxisToChartMargin="0.px"

TickSize="3.px" >

<ValueFont

Color="#000000"

Name="Tahoma"

Bold="0"

Italic="0"

Underline="0"

MinFontHeight="10.pt"

Size="3.%" />

</ZAxis>

</xy3d>**<Gauge**

MinVal="0." *Double*

MaxVal="100." *Double*

MinAngle="225" *UINT: -359-359*

SweepAngle="270" *UINT: 1-359*

BorderToTick="1.%" *PercentOrPixel*

MajorTickWidth="3.px" *PercentOrPixel*

MajorTickLength="4.%" *PercentOrPixel*

MinorTickWidth="1.px" *PercentOrPixel*

MinorTickLength="3.%" *PercentOrPixel*

BorderColor="#a0a0a0" *Color*

FillColor="#303535" *Color*

MajorTickColor="#a0c0b0" *Color*

MinorTickColor="#a0c0b0" *Color*

BorderWidth="2.%" *PercentOrPixel*


```

NeedleBaseWidth="1.5%"   PercentOrPixel
NeedleBaseRadius="5.%"   PercentOrPixel
NeedleColor="#f00000"    Color
NeedleBaseColor="#141414" Color
TickToTickValueMargin="5.%" PercentOrPixel
MajorTickStep="10."      Double
MinorTickStep="5."       Double
RoundGaugeBorderToColorRange="0.%" PercentOrPixel
RoundGaugeColorRangeWidth="6.%" PercentOrPixel
BarGaugeRadius="5.%"     PercentOrPixel
BarGaugeMaxHeight="20.%" PercentOrPixel
RoundGaugeNeedleLength="45.%" PercentOrPixel
BarGaugeNeedleLength="3.%" PercentOrPixel
>
<TicksFont
  Color="#a0c0b0"
  Name="Tahoma"
  Bold="0"
  Italic="0"
  Underline="0"
  MinFontHeight="10.pt"
  Size="4.%"
/>
<ColorRanges>   User-defined color ranges. By default empty with no child element entries
  <Entry
    From="50. "   Double
    FillWithColor="1" Bool
    Color="#00ff00" Color
  />
  <Entry
    From="50.0"
    FillWithColor="1"
    Color="#ff0000"
  />
  ...
</ColorRanges>
</Gauge>
</chart-config>

```

19.2.1.10.2 Exemple : fonctions de graphique

Le document XSLT présenté ci-dessous à titre d'exemple montre comment les [fonctions d'extension Altova pour les graphiques](#) ¹³³² peuvent être utilisées. Ci-dessous, vous trouverez un document XML et une capture d'écran de l'image de sortie générée lorsque le document XML est traité avec le document XSLT en utilisant XSLT 2.0 ou 3.0 Engine.

Note: Les fonctions de graphique sont uniquement prises en charge dans les **Éditions Enterprise et Server** des produits Altova.

Note: Pour plus d'informations concernant la création des tables de données de graphique, voir la documentation des produits Altova [XMLSpy](#) et [StyleVision](#).

Document XSLT

Ce document XSLT (*liste ci-dessous*) utilise fonctions d'extension de graphique Altova pour générer un camembert. Elles peuvent être utilisées pour traiter le document XML recensé ci-dessous.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:altovaext="http://www.altova.com/xslt-extensions"
  exclude-result-prefixes="#all">
  <xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
  <xsl:template match="/">
    <html>
      <head>
        <title>
          <xsl:text>HTML Page with Embedded Chart</xsl:text>
        </title>
      </head>
      <body>
        <xsl:for-each select="/Data/Region[1]">
          <xsl:variable name="extChartConfig" as="item()*">
            <xsl:variable name="ext-chart-settings" as="item()*">
              <chart-config>
                <General>
                  SettingsVersion="1"
                  ChartKind="Pie3d"
                  BKColor="#ffffff"
                  ShowBorder="1"
                  PlotBorderColor="#000000"
                  PlotBKColor="#ffffff"
                  Title="{@id}"
                  ShowLegend="1"
                  OutsideMargin="3.2%"
                  TitleToPlotMargin="3.%"
                  LegendToPlotMargin="6.%"
                >
                <TitleFont>
                  Color="#023d7d"
                  Name="Tahoma"
                  Bold="1"
                  Italic="0"
                  Underline="0"
                  MinFontHeight="10.pt"
                  Size="8.%" />
                </TitleFont>
              </General>
            </chart-config>
          </xsl:variable>
          <xsl:sequence select="altovaext:create-chart-config-from-xml( $ext-chart-settings )" />
        </xsl:variable>
      </body>
    </html>
  </template>
</xsl:stylesheet>
```

```

        <xsl:variable name="chartDataSeries" as="item()*">
            <xsl:variable name="chartDataRows" as="item()*">
                <xsl:for-each select="(Year)">
                    <xsl:sequence select="altovaext:create-chart-data-row( (@id),
( . ) )"/>
                </xsl:for-each>
            </xsl:variable>
            <xsl:variable name="chartDataSeriesNames" as="xs:string*"
select=" ( ("Series 1"), &apos;&apos; ) [1]"/>
            <xsl:sequence
                select="altovaext:create-chart-data-series-from-
rows( $chartDataSeriesNames, $chartDataRows)"/>
        </xsl:variable>
        <xsl:variable name="ChartObj" select="altovaext:create-
chart( $extChartConfig, ( $chartDataSeries), false() )"/>
        <xsl:variable name="sChartFileName" select="'mychart1.png'"/>
        
    </xsl:for-each>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

Document XML

Ce document XML peut être traité avec le document XSLT ci-dessus. Les données se trouvant dans le document XML sont utilisées pour générer le camembert affiché dans la capture d'écran ci-dessous.

```


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
    <ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
    <Region id="Americas">
        <Year id="2005">30000</Year>
        <Year id="2006">90000</Year>
        <Year id="2007">120000</Year>
        <Year id="2008">180000</Year>
        <Year id="2009">140000</Year>
        <Year id="2010">100000</Year>
    </Region>
    <Region id="Europe">
        <Year id="2005">50000</Year>
        <Year id="2006">60000</Year>
        <Year id="2007">80000</Year>
        <Year id="2008">100000</Year>
        <Year id="2009">95000</Year>
        <Year id="2010">80000</Year>
    </Region>
    <Region id="Asia">
        <Year id="2005">10000</Year>
        <Year id="2006">25000</Year>
    </Region>
</Data>

```

```
<Year id="2007">70000</Year>
<Year id="2008">110000</Year>
<Year id="2009">125000</Year>
<Year id="2010">150000</Year>
</Region>
</Data>
```

Image de sortie

Le camembert affiché ci-dessous est généré lorsque le document XML recensé ci-dessus est traité avec le document XSLT.



19.2.1.11 Fonctions de code-barres

Le moteur XSLT utilise des bibliothèques Java tierces pour créer des codes-barres. Ci-dessous, vous trouverez les classes et les méthodes publiques utilisées. Les classes sont emballées dans

AltovaBarcodeExtension.jar, qui se trouve dans le dossier

<ProgramFilesFolder>\Altova\Common2027\jar.

Les librairies Java utilisées se trouvent dans les sous-dossiers du dossier

`<ProgramFilesFolder>\Altova\Common2027\jar:`

- `barcode4j\barcode4j.jar` (Site web : <http://barcode4j.sourceforge.net/>)
- `zxing\core.jar` (Site web : <http://code.google.com/p/zxing/>)

Les fichiers de licence sont également situés dans les dossiers respectifs.

Machine virtuelle Java

Afin de pouvoir utiliser les fonctions de code-barres, une machine virtuelle Java doit être disponible sur votre appareil. Pour trouver le chemin vers la machine voir l'encadré ci-dessous.

- Si vous utilisez un produit Altova pour ordinateur de bureau, l'application Altova tente de détecter automatiquement le chemin d'accès à la machine virtuelle Java en lisant (dans cet ordre) : (i) le registre Windows, et (ii) la variable d'environnement `JAVA_HOME`. Vous pouvez également ajouter un chemin d'accès personnalisé dans le dialogue Options de l'application ; cette entrée aura priorité sur tout autre chemin d'accès à la machine virtuelle Java détecté automatiquement.
- Si vous exécutez un produit serveur Altova sur une machine Windows, le chemin d'accès à la machine virtuelle Java sera d'abord lu à partir du registre Windows ; si cela échoue, la variable d'environnement `JAVA_HOME` sera utilisée.
- Si vous utilisez un produit serveur Altova sur une machine Linux, assurez-vous que la variable d'environnement `JAVA_HOME` est correctement définie et que la bibliothèque Java Virtual Machines (sous Windows, le fichier `jvm.dll`) se trouve dans le répertoire `\bin\server` ou `\bin\client`.

Le package `com.altova.extensions.barcode`

Le package, `com.altova.extensions.barcode`, est utilisé pour générer la plupart des types de code-barres.

Les classes suivantes sont utilisées :

```
public class BarcodeWrapper
    static BarcodeWrapper newInstance( String name, String msg, int dpi, int orientation,
BarcodePropertyWrapper[] arrProperties )
    double getHeightPlusQuiet()
    double getWidthPlusQuiet()
    org.w3c.dom.Document generateBarcodeSVG()
    byte[] generateBarcodePNG()
    String generateBarcodePngAsHexString()
```

`public class BarcodePropertyWrapper` *Used to store the barcode properties that will be dynamically set later*

```
BarcodePropertyWrapper( String methodName, String propertyValue )
BarcodePropertyWrapper( String methodName, Integer propertyValue )
BarcodePropertyWrapper( String methodName, Double propertyValue )
BarcodePropertyWrapper( String methodName, Boolean propertyValue )
BarcodePropertyWrapper( String methodName, Character propertyValue )
String getMethodName()
Object getPropertyValue()
```

public class **AltovaBarcodeClassResolver** *Enregistre la classe*
 com.altova.extensions.barcode.proxy.zxing.QRCodeBean *pour le* qrcode *bean, en plus des classes*
enregistrées par le org.krysalis.barcode4j.DefaultBarcodeClassResolver.

Le package `com.altova.extensions.barcode.proxy.zxing`

Le package, `com.altova.extensions.barcode.proxy.zxing`, est utilisé pour générer le code-barres de type QRCode.

Les classes suivantes sont utilisées :

classe **QRCodeBean**

- *Élargit* `org.krysalis.barcode4j.impl.AbstractBarcodeBean`
- *Crée une interface* `AbstractBarcodeBean` pour `com.google.zxing.qrcode.encoder`

```
void generateBarcode(CanvasProvider canvasImp, String msg)
void setQRErrorCorrectionLevel(QRCodeErrorCorrectionLevel level)
BarcodeDimension calcDimensions(String msg)
double getVerticalQuietZone()
double getBarWidth()
```

classe **QRCodeErrorCorrectionLevel** *Erreur niveau de correction pour le* QRCode

```
static QRCodeErrorCorrectionLevel byName(String name)
"L" = ~7% correction
"M" = ~15% correction
"H" = ~25% correction
"Q" = ~30% correction
```

Exemple XSLT

Ci-dessous, vous trouverez un exemple XSLT pour démontrer comment les fonctions de code-barres sont utilisées dans une feuille de style XSLT.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  xmlns:altova="http://www.altova.com"
  xmlns:altovaext="http://www.altova.com/xslt-extensions"
  xmlns:altovaext-barcode="java:com.altova.extensions.barcode.BarcodeWrapper"
  xmlns:altovaext-barcode-
property="java:com.altova.extensions.barcode.BarcodePropertyWrapper">
  <xsl:output method="html" encoding="UTF-8" indent="yes"/>
  <xsl:template match="/">
    <html>
      <head><title/></head>
      <body>
        
      </body>
    </html>
```

```

<xsl:result-document
  href="{altovaext:get-temp-folder()}barcode.png"
  method="text" encoding="base64tobinary" >
  <xsl:variable name="barcodeObject"
    select="altovaext-barcode:newInstance(&apos;Code39&apos;;, string(&apos;some
value&apos;)),
    96,0, (altovaext-barcode-property:new( &apos;setModuleWidth&apos;;, 25.4 div 96
* 2 ) ) )"/>
  <xsl:value-of select="xs:base64Binary(xs:hexBinary(string(altovaext-
barcode:generateBarcodePngAsHexString($barcodeObject) ) ) )"/>
</xsl:result-document>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

19.2.2 Fonctions d'extension diverses

Si ces fonctions étaient disponibles aux designers des feuilles de style XSLT et des requêtes XQuery, cela augmenterait le champ d'application des feuilles de style et des requêtes et faciliterait considérablement les tâches des créateurs de feuilles de style. Un bon exemple serait les fonctions maths disponibles dans Java, telles que `sin()` et `cos()`. Si ces fonctions étaient disponibles aux concepteurs des feuilles de style XSLT et requêtes XQuery, ceci augmenterait la zone d'application des feuilles de style et les requêtes, et simplifierait grandement les tâches des créateurs de la feuille de style. Les moteurs XSLT et XQuery utilisés dans un nombre de produits Altova prennent en charge l'utilisation des fonctions d'extension dans [Java](#)¹³⁴⁷ et [.NET](#)¹³⁵⁷, ainsi que les [scripts MSXSL pour XSLT](#)¹³⁶³. Cette section décrit comment utiliser les fonctions d'extension et les scripts MSXSL dans vos feuilles de scripts XSLT. Les fonctions d'extension disponibles sont organisées dans les sections suivantes :

- [Fonctions d'extension Java](#)¹³⁴⁷
- [Fonctions d'extension .NET](#)¹³⁵⁷
- [Scripts MSXSL pour XSLT](#)¹³⁶³

Les deux problèmes principaux considérés pour les descriptions sont : (i) comment sont appelées les fonctions dans les bibliothèques respectives ; et (ii) quelles sont les règles à suivre pour la conversion d'arguments dans un appel de fonction pour obtenir le format d'entrée requis de la fonction, et quelles sont les règles à suivre pour la conversion de retour (résultat de la fonction à l'objet de données XSLT/XQuery).

Exigences

Pour une prise en charge des fonctions d'extension, un Java Runtime Environment (pour l'accès aux fonctions Java) et le cadre de travail .NET Framework 2.0 (minimum, pour l'accès aux fonctions .NET) doit être installé sur la machine qui effectue la transformation XSLT ou l'exécution XQuery, ou doit être accessible pour les transformations.

19.2.2.1 Fonctions d'extension Java

Une fonction d'extension Java peut être utilisée à l'intérieur d'une expression XPath ou XQuery pour invoquer un constructeur Java ou appeler une méthode Java (statique ou instance).

Un champ dans une classe Java est considéré être une méthode sans argument. Un champ peut être statique ou d'instance. L'accès aux champs est décrit dans les sous-sections respectives, statiques et d'instance.

Cette section est organisée dans les sous-sections suivantes :

- [Java : Constructeurs](#) ¹³⁵³
- [Java : Méthodes statiques et champs statiques](#) ¹³⁵⁴
- [Java : Méthodes d'instance et champs d'instance](#) ¹³⁵⁴
- [Types de données : XPath/XQuery en Java](#) ¹³⁵⁵
- [Types de données : Java en XPath/XQuery](#) ¹³⁵⁶

Veillez noter les points suivants

- Si vous utilisez un produit Altova pour ordinateur de bureau, l'application Altova tente de détecter automatiquement le chemin d'accès à la machine virtuelle Java en lisant (dans cet ordre) : (i) le registre Windows, et (ii) la variable d'environnement `JAVA_HOME`. Vous pouvez également ajouter un chemin d'accès personnalisé dans le dialogue Options de l'application ; cette entrée aura priorité sur tout autre chemin d'accès à la machine virtuelle Java détecté automatiquement.
- Si vous exécutez un produit serveur Altova sur une machine Windows, le chemin d'accès à la machine virtuelle Java sera d'abord lu à partir du registre Windows ; si cela échoue, la variable d'environnement `JAVA_HOME` sera utilisée.
- Si vous utilisez un produit serveur Altova sur une machine Linux, assurez-vous que la variable d'environnement `JAVA_HOME` est correctement définie et que la bibliothèque Java Virtual Machines (sous Windows, le fichier `jvm.dll`) se trouve dans le répertoire `\bin\server` ou `\bin\client`.

Forme de la fonction d'extension

La fonction d'extension de l'expression XPath/XQuery doit avoir la forme `prefix:fname()`.

- La partie `prefix:` identifie la fonction d'extension en tant qu'une fonction Java. Elle procède en associant la fonction d'extension avec une déclaration d'espace de nom in-scope, dont l'URI doit commencer avec `java:` (*voir les exemples ci-dessous*). La déclaration d'espace de nom devrait identifier une classe Java, par exemple : `xmlns:myns="java:java.lang.Math"`. Néanmoins, elle pourrait être simplement : `xmlns:myns="java"` (sans les doubles points), l'identification de la classe Java se faisant dans la partie `fname()` de la fonction d'extension.
- La partie `fname()` identifie la méthode Java appelée, et fournit les arguments pour la méthode (*voir les exemples ci-dessous*). Néanmoins, si l'URI d'espace de nom identifié par la partie `prefix:` n'identifie pas une classe Java (*voir point précédent*), alors la classe Java devrait être identifiée dans la partie `fname()`, avant la classe et séparé de la classe par un point (*voir le second exemple XSLT ci-dessous*).

Note : La classe appelée doit être sur le classpath de la machine.

Exemple XSLT

Voici deux exemples pour démontrer comment appeler une méthode statique. Dans le premier exemple, le nom de classe (`java.lang.Math`) est inclus dans l'URI d'espace de nom et ne doit donc pas être dans la même partie `fname()`. Dans le second exemple, la partie `prefix:` fournit le préfixe `java:` alors que la partie `fname()` identifie la classe et la méthode.

```
<xsl:value-of xmlns:jMath="java:java.lang.Math"
  select="jMath:cos(3.14)" />
```



```
<xsl:value-of xmlns:jmath="java"
  select="jmath:java.lang.Math.cos(3.14)" />
```

La méthode nommée dans la fonction d'extension (`cos()` dans l'exemple ci-dessus) doit correspondre au nom d'une méthode statique publique dans la classe Java nommée (`java.lang.Math` dans l'exemple ci-dessus).

Exemple XQuery

Voici un exemple XQuery semblable à l'exemple XSLT ci-dessus:

```
<cosine xmlns:jMath="java:java.lang.Math">
  {jMath:cos(3.14)}
</cosine>
```

Classes Java définies par l'utilisateur

Si vous avez créé vos propres classes Java, les méthodes dans ces classes sont appelées différemment selon que : (i) les classes sont accédées par un fichier JAR ou un fichier classe et (ii) si ces fichiers (JAR ou classe) sont situés dans le répertoire actuel (le même répertoire que le document XSLT ou XQuery) ou pas. Consulter les sections [Fichiers de classe définis par l'utilisateur](#)¹³⁴⁹ et [Fichiers Jar définis par l'utilisateur](#)¹³⁵² pour apprendre comment localiser ces fichiers. Veuillez noter que les chemins vers les fichiers de classe ne se trouvant pas dans le répertoire actuel et vers tous les fichiers JAR doivent être spécifiés.

Note : Si vous souhaitez ajouter un espace de nom à une feuille de style XSLT générée depuis un SPS créé dans StyleVision, l'espace de nom doit être ajouté à l'élément de niveau supérieur `schema` du schéma XML sur lequel le SPS se base. Veuillez noter que la déclaration d'espace de nom suivante `xmlns:java="java"` est créée automatiquement par défaut dans chaque SPS créé dans StyleVision.

19.2.2.1.1 Fichiers de classe définis par l'utilisateur

Si l'accès se produit par un fichier de classe, quatre possibilités s'ouvrent à vous :

- Le fichier de classe se trouve dans un package. Le fichier XSLT ou XQuery se trouve dans le même dossier que le package Java. ([Voir exemple ci-dessous](#)¹³⁵⁰.)
- Le fichier de classe ne se trouve pas dans un package. Le fichier XSLT ou XQuery se trouve dans le même dossier que le fichier de classe. ([Voir exemple ci-dessous](#)¹³⁵⁰.)
- Le fichier de classe se trouve dans un package. Le fichier XSLT ou XQuery se trouve dans un emplacement aléatoire. ([Voir exemple ci-dessous](#)¹³⁵¹.)
- Le fichier de classe ne se trouve pas dans un package. Le fichier XSLT ou XQuery se trouve dans un emplacement aléatoire. ([Voir exemple ci-dessous](#)¹³⁵¹.)

Prenons le cas où le fichier de classe ne se trouve pas dans un package et se trouve dans le même dossier que le document XSLT ou XQuery document. Dans ce cas, puisque toutes les classes dans le dossier sont trouvées, l'emplacement du fichier ne doit pas être spécifié. La syntaxe pour identifier une classe est :

```
java:classname
```

alors que

`java:` indique qu'une fonction Java définie par l'utilisateur est appelée ; (les classes Java dans le répertoire actuelles seront chargées par défaut)
`classname` est le nom de la classe de la méthode requise

La classe est identifiée dans un URI d'espace de nom, et l'espace de nom est utilisé pour préfixer un appel de méthode.

Fichier de classe dans un package, le fichier XSLT/XQuery se trouve dans le même dossier que le package Java

L'exemple ci-dessous appelle la méthode `getVehicleType()` de la classe `Car` du package `com.altova.extfunc`. Le package `com.altova.extfunc` se trouve dans le dossier `JavaProject`. Le fichier XSLT se trouve également dans le dossier `JavaProject`.

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  xmlns:car="java:com.altova.extfunc.Car" >
<xsl:output exclude-result-prefixes="fn car xsl fo xs"/>

<xsl:template match="/">
  <a>
    <xsl:value-of select="car:getVehicleType()" />
  </a>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Fichier de classe est référencé, le fichier XSLT/XQuery se trouve dans le même dossier que le fichier de classe

L'exemple ci-dessous appelle la méthode `getVehicleType()` de la classe `Car`. Partons du principe que (i) le fichier de classe `Car` se trouve dans l'emplacement de dossier suivant : `JavaProject/com/altova/extfunc` et (ii) que ce dossier est le dossier actuel de l'exemple ci-dessous. Le fichier XSLT se trouve aussi dans le dossier `JavaProject/com/altova/extfunc`.

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  xmlns:car="java:Car" >
<xsl:output exclude-result-prefixes="fn car xsl fo xs"/>

<xsl:template match="/">
  <a>
    <xsl:value-of select="car:getVehicleType()" />
  </a>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Fichier de classe dans un package, le fichier XSLT/XQuery se trouve dans n'importe quel emplacement

L'exemple ci-dessous appelle la méthode `getCarColor()` de la classe `Car` du package `com.altova.extfunc`. Le package `com.altova.extfunc` se trouve dans le dossier `JavaProject`. Le fichier XSLT se trouve dans n'importe quel emplacement. Dans ce cas, l'emplacement du package doit être spécifié dans l'URI en tant que chaîne de requête. La syntaxe est :

```
java:classname[?path=uri-of-package]
```

alors que

`java:` indique qu'une fonction Java définie par l'utilisateur est appelée
`uri-of-package` est l'URI du package Java
`classname` est le nom de la classe de méthode requise

La classe est identifiée dans un URI d'espace de nom et l'espace de nom est utilisé pour préfixer un appel de méthode. L'exemple ci-dessous montre comment accéder à un fichier de classe qui se situe dans un autre répertoire que le répertoire actuel.

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  xmlns:car="java:com.altova.extfunc.Car?path=file:///C:/JavaProject/" >

  <xsl:output exclude-result-prefixes="fn car xsl xs"/>

  <xsl:template match="/">
    <xsl:variable name="myCar" select="car:new('red') " />
    <a><xsl:value-of select="car:getCarColor($myCar)"/></a>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Fichier de classe référencé, XSLT/XQuery se trouve dans n'importe quel emplacement

L'exemple ci-dessous appelle la méthode `getCarColor()` de la classe `Car`. Si par exemple le fichier de classe `Car` se trouve dans le dossier `C:/JavaProject/com/altova/extfunc` et que le fichier XSLT se trouve dans n'importe quel emplacement. L'emplacement du fichier de classe doit être spécifié dans le cadre de l'URI d'espace de nom en tant que chaîne de requête. La syntaxe est :

```
java:classname[?path==<uri-of-classfile>]
```

alors que

`java:` indique qu'une fonction Java définie par l'utilisateur est appelée
`uri-of-classfile` est l'URI du dossier contenant le fichier de classe
`classname` est le nom de la classe de méthode requise

La classe est identifiée dans un URI d'espace de nom et l'espace de nom est utilisé pour préfixer un appel de méthode. L'exemple ci-dessous montre comment accéder à un fichier de classe qui se situe dans un autre répertoire que le répertoire actuel.

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  xmlns:car="java:Car?path=file:///C:/JavaProject/com/altova/extfunc/" >

  <xsl:output exclude-result-prefixes="fn car xsl xs"/>

  <xsl:template match="/">
    <xsl:variable name="myCar" select="car:new('red') " />
    <a><xsl:value-of select="car:getCarColor($myCar)"/></a>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Note : Lorsqu'un chemin d'accès est fourni par le biais de la fonction d'extension, le chemin est ajouté au ClassLoader.

19.2.2.1.2 Fichiers Jar définis par l'utilisateur

Si l'accès s'effectue par le biais d'un fichier JAR, l'URI du fichier JAR doit être spécifié à l'aide de la syntaxe suivante :

```
xmlns:classNS="java:classname?path=jar:uri-of-jarfile!/"
```

La méthode est ensuite appelée en utilisant le préfixe de l'URI d'espace de nom qui identifie la classe :

```
classNS:method()
```

Dans l'exemple ci-dessus :

java: indique qu'une fonction Java est appelée
 classname est le nom de la classe définie par l'utilisateur
 ? est le séparateur entre le nom de classe et le chemin d'accès
 path=jar: indique qu'un chemin d'accès vers un fichier JAR est donné
 uri-of-jarfile est l'URI du fichier jar
 !/ est le délimiteur de fin du chemin d'accès
 classNS:method() est l'appel de la méthode

En alternative, le nom de classe peut être donné avec l'appel de la méthode. Voici deux exemples de la syntaxe :

```
xmlns:ns1="java:docx.layout.pages?path=jar:file:///c:/projects/docs/docx.jar!/"
ns1:main()

xmlns:ns2="java?path=jar:file:///c:/projects/docs/docx.jar!/"
ns2:docx.layout.pages.main()
```

Voici un exemple XSLT complet qui utilise un fichier JAR pour appeler une fonction d'extension Java :

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  xmlns:car="java?path=jar:file:///C:/test/Carl.jar!/" >
  <xsl:output exclude-result-prefixes="fn car xsl xs"/>

  <xsl:template match="/">
    <xsl:variable name="myCar" select="car:Carl.new('red') " />
    <a><xsl:value-of select="car:Carl.getCarColor($myCar)"/></a>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="car"/>

</xsl:stylesheet>
```

Note : Lorsqu'un chemin d'accès est fourni par le biais de la fonction d'extension, le chemin est ajouté au ClassLoader.

19.2.2.1.3 Java: Constructeurs

Une fonction d'extension peut être utilisée pour appeler un constructeur Java. Tous les constructeurs sont appelés avec la pseudo-fonction `new()`.

Si le résultat d'un appel de constructeur Java peut être [converti implicitement en des types de données XPath/XQuery](#) ¹³⁵⁶, alors la fonction d'extension Java retournera une séquence qui est un type de données XPath/XQuery. Si le résultat d'un appel de constructeur Java ne peut pas être converti en un type de données XPath/XQuery adéquat, le constructeur crée un objet Java encapsulé avec un type qui est le nom de la classe retournant cet objet Java. Par exemple, si un constructeur pour la classe `java.util.Date` est appelé (`java.util.Date.new()`), alors un objet ayant un type `java.util.Date` est retourné. Le format lexical de l'objet retourné peut ne pas être conforme au format lexical d'un type de données XPath et la valeur devrait donc être convertie dans le format lexical du type de données XPath requis, puis au type de données XPath requis.

Deux choses peuvent être réalisées avec un objet Java créé par un constructeur :

- Il peut être attribué à une variable :

```
<xsl:variable name="currentdate" select="date:new() "
  xmlns:date="java:java.util.Date" />
```
- Il peut être passé à une fonction d'extension (voir [Méthode d'instance et Champs d'instance](#) ¹³⁵⁴) :

```
<xsl:value-of select="date:toString(date:new()) " xmlns:date="java:java.util.Date" />
```

19.2.2.1.4 Java: Méthodes statiques et Champs statiques

Une méthode est appelée directement par son nom Java et en fournissant les arguments pour la méthode. Les champs statiques (méthodes qui ne prennent aucun argument), comme les champs de valeur constante `E` et `PI`, sont accédés sans devoir spécifier aucun argument.

Exemples XSLT

Voici quelques exemples montrant comment appeler des méthodes et des champs statiques :

```
<xsl:value-of xmlns:jMath="java:java.lang.Math"
  select="jMath:cos(3.14)" />

<xsl:value-of xmlns:jMath="java:java.lang.Math"
  select="jMath:cos( jMath:PI() )" />

<xsl:value-of xmlns:jMath="java:java.lang.Math"
  select="jMath:E() * jMath:cos(3.14)" />
```

Veuillez noter que les fonctions d'extension ci-dessus prennent la forme `prefix:fname()`. Le préfixe dans les trois cas indiqués est `jMath:`, qui est associé avec l'URI d'espace de nom `java:java.lang.Math`. (L'URI d'espace de nom doit commencer avec `java:`. Dans les exemples ci-dessus, il est étendu pour contenir le nom de classe (`java.lang.Math`.) La partie `fname()` des fonctions extension doit correspondre au nom d'une classe publique (par ex. `java.lang.Math`) suivi du nom d'une méthode statique publique avec son/ses argument/s (comme `cos(3.14)`) ou un champ statique public (comme `PI()`).

Dans les exemples ci-dessus, Le nom de classe a été inclus dans l'espace de nom URI. S'il n'était pas contenu dans l'URI d'espace de nom, il devrait être inclus dans la partie `fname()` de la fonction d'extension. Par exemple :

```
<xsl:value-of xmlns:java="java:"
  select="java:java.lang.Math.cos(3.14)" />
```

Exemple XQuery

Un exemple semblable dans XQuery serait :

```
<cosine xmlns:jMath="java:java.lang.Math">
  {jMath:cos(3.14)}
</cosine>
```

19.2.2.1.5 Java: Méthodes d'instance et Champs d'instance

Une méthode d'instance a un objet Java qui lui est passé en tant que son premier argument de l'appel de méthode. Un tel objet Java est généralement créé en utilisant une fonction d'extension (par exemple un appel de constructeur) ou un paramètre/variable de feuille de style. Un exemple XSLT de ce type serait :

```

<xsl:stylesheet version="1.0" exclude-result-prefixes="date"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:date="java:java.util.Date"
  xmlns:jlang="java:java.lang">
  <xsl:param name="CurrentDate" select="date:new()" />
  <xsl:template match="/">
    <enrollment institution-id="Altova School"
      date="{date:toString($CurrentDate)}"
      type="{jlang:Object.toString(jlang:Object.getClass( date:new() ))}">
    </enrollment>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

Dans l'exemple ci-dessus, la valeur du nœud `enrollment/@type` est créée comme suit :

1. Un objet est créé avec un constructeur pour la classe `java.util.Date` (avec le constructeur `date:new()`).
2. Cet objet Java est passé en tant qu'argument de la méthode `jlang.Object.getClass`.
3. L'objet obtenu par la méthode `getClass` est passé en tant qu'argument de la méthode `jlang.Object.toString`.

Le résultat (la valeur de `@type`) aura une chaîne avec la valeur : `java.util.Date`.

Un champ d'instance est théoriquement différent d'une méthode d'instance dans le sens où ce n'est pas un objet Java en soit qui est passé en tant qu'argument au champ d'instance. Au lieu, un paramètre ou une variable est passée en tant que l'argument. Néanmoins, le paramètre/variable peut contenir elle-même la valeur retournée par un objet Java. Par exemple, le paramètre `CurrentDate` prend la valeur retournée par un constructeur pour la classe `java.util.Date`. Cette valeur est ensuite passée en tant qu'un argument à la méthode d'instance `date:toString` afin de fournir la valeur de `/enrollment/@date`.

19.2.2.1.6 Types de données : XPath/XQuery en Java

Lorsqu'une fonction Java est appelée depuis l'intérieur d'une expression XPath/XQuery, le type de données des arguments de la fonction est important pour déterminer laquelle des multiples classes Java possédant le même nom est appelé.

dans Java, les règles suivantes sont suivies :

- S'il y a plus d'une seule méthode Java portant le même nom, mais chacune contenant un nombre différent d'arguments que les autres, alors c'est la méthode Java qui correspond le mieux au nombre d'arguments dans l'appel de la fonction qui est sélectionnée.
- La chaîne XPath/XQuery, le nombre et les types de données booléens (*voir la liste ci-dessous*) sont convertis implicitement en un type de données Java correspondant. Si le type XPath/XQuery fourni peut être converti en plus d'un seul type Java (par exemple, `xs:integer`), alors, le type Java sélectionné est celui qui est déclaré pour la méthode sélectionnée. Par exemple, si la méthode Java appelée est `fx(decimal)` et que le type de données XPath/XQuery fourni est `xs:integer`, alors `xs:integer` sera converti dans le type de données `decimal` de Java.

La table ci-dessous recense les conversions implicites de la chaîne XPath/XQuery, le nombre et les types booléens en types de données Java.

<code>xs:string</code>	<code>java.lang.String</code>
<code>xs:boolean</code>	<code>boolean (primitive)</code> , <code>java.lang.Boolean</code>
<code>xs:integer</code>	<code>int</code> , <code>long</code> , <code>short</code> , <code>byte</code> , <code>float</code> , <code>double</code> , et les classes de wrapper de ces catégories comme <code>java.lang.Integer</code>
<code>xs:float</code>	<code>float (primitive)</code> , <code>java.lang.Float</code> , <code>double (primitive)</code>
<code>xs:double</code>	<code>double (primitive)</code> , <code>java.lang.Double</code>
<code>xs:decimal</code>	<code>float (primitive)</code> , <code>java.lang.Float</code> , <code>double(primitive)</code> , <code>java.lang.Double</code>

Les sous-types des types de données du schéma XML recensés ci-dessus (et qui sont utilisés dans XPath et XQuery) seront aussi convertis dans le/s type/s Java correspondant à ce type d'ancêtre du sous-type.

Dans certains cas, il peut ne pas être possible de sélectionner la méthode Java correcte sur la base du cas suivant.

- L'argument fourni est une valeur `xs:untypedAtomic` de 10 et il est prévu pour la méthode `mymethod(float)`.
- Néanmoins, il existe une autre méthode dans la classe qui prend un argument d'un autre type de données : `mymethod(double)`.
- Puisque les noms de la méthode sont les mêmes et que le type fourni (`xs:untypedAtomic`) peut être converti correctement soit à `float` ou `double`, il est possible que `xs:untypedAtomic` soit converti en `double` au lieu de `float`.
- Par conséquent, la méthode sélectionnée ne sera pas la méthode requise et peut ne pas produire le résultat attendu. Pour contourner ce problème, vous pouvez créer une méthode définie par l'utilisateur avec un autre nom et utiliser cette méthode.

Les types qui ne sont pas couverts dans la liste ci-dessus (par exemple, `xs:date`) ne sera pas converti et générera une erreur. Néanmoins, veuillez noter que dans certains cas, il peut être possible de créer le type Java requis en utilisant un constructeur Java.

19.2.2.1.7 Types de données : Java en XPath/XQuery

Lorsqu'une méthode Java retourne une valeur, le type de donnée de la valeur est de type chaîne, numérique ou booléen, alors il est converti dans le type XPath/XQuery correspondant. Par exemple, les types de données `java.lang.Boolean` et `boolean` de Java sont convertis en `xsd:boolean`.

Des arrays unidimensionnels retournés par des fonctions sont étendus à une séquence. Les arrays multidimensionnels ne seront pas convertis et devraient donc être encapsulés.

Lorsqu'un objet Java encapsulé ou un type de données différent de chaîne, numérique ou booléen est retourné, vous pouvez assurer la conversion dans le type XPath/XQuery requis tout d'abord en utilisant une méthode Java (par ex. `toString`) pour convertir l'objet Java en une chaîne. Dans XPath/XQuery, la chaîne peut être modifiée pour correspondre à la représentation lexicale du type requis puis convertie dans le type requis (par exemple, en utilisant l'expression `cast as`).

19.2.2.2 Fonctions d'extension .NET

Si vous utilisez .NET Framework 2+ sur un ordinateur Windows, vous pouvez utiliser des fonctions d'extension écrites dans n'importe quel langage .NET (par exemple, C#). Une fonction d'extension .NET peut être utilisée dans une expression XPath ou XQuery pour invoquer un constructeur, une propriété ou une méthode (statique ou instance) dans une classe .NET. (Dernier test effectué avec .NET Framework 4.8.1 en mai 2025.)

Une propriété d'une classe .NET est appelée en utilisant la syntaxe `get_PropertyName()`.

Cette section est organisée dans les sous-sections suivantes :

- [.NET: Constructeurs](#) ¹³⁵⁹
- [.NET: Méthodes statiques et champs statiques](#) ¹³⁶⁰
- [.NET: Méthodes d'instance et champs d'instance](#) ¹³⁶¹
- [Types de données : XPath/XQuery en .NET](#) ¹³⁶²
- [Types de données : .NET en XPath/XQuery](#) ¹³⁶³

Forme la fonction d'extension

La fonction d'extension de l'expression XPath/XQuery doit avoir la forme `prefix:fname()`.

- La partie `prefix:` est associée avec un URI qui identifie la classe .NET en cours d'adressage.
- La partie `fname()` identifie le constructeur, la propriété ou la méthode (statique ou d'instance) à l'intérieur de la classe .NET, et fournit tout argument, le cas échéant.
- L'URI doit commencer avec `clitype:` (qui identifie la fonction comme étant une fonction d'extension .NET).
- La forme `prefix:fname()` de la fonction d'extension peut être utilisée avec les classes de système et avec les classes dans un assemblage chargé. Néanmoins, si une classe doit être chargée, les paramètres supplémentaires contenant l'information requise devront être fournis.

Paramètres

Pour charger un assemblage, utiliser les paramètres suivants :

<code>asm</code>	Le nom de l'assemblage à charger.
<code>ver</code>	Le numéro de la version (quatre entiers maximum séparés par des points).
<code>sn</code>	Le jeton clé du nom solide de l'assemblage (16 chiffres hex).
<code>from</code>	Un URI qui donne l'emplacement de l'assemblage (DLL) à charger. Si l'URI est relatif, il est relatif au document XSLT ou XQuery. Si ce paramètre est présent, tout autre paramètre est ignoré.
<code>partialname</code>	Le nom partiel de l'assemblage. Il est fourni dans <code>Assembly.LoadWith.PartialName()</code> , qui tentera de charger l'assemblage. Si <code>partialname</code> est présent, tout autre paramètre est ignoré.

loc La région, par exemple, en-US. Le défaut est neutral.

Si l'assemblage doit être chargé depuis un DLL, utiliser le paramètre `from` et omettre le paramètre `sn`. Si l'assemblage doit être chargé depuis le Global Assembly Cache (GAC), utiliser le paramètre `sn` et omettre le paramètre `from`.

Un signe d'interrogation doit être inséré avant le premier paramètre, et les paramètres doivent être séparés par un point-virgule. Le nom du paramètre donne sa valeur avec un signe égal (*voir exemple ci-dessous*).

Exemples de déclarations d'espace de nom

Un exemple de déclaration d'espace de nom dans XSLT qui identifie le système class `System.Environment`:

```
xmlns:myns="clitype:System.Environment"
```

Un exemple d'une déclaration d'espace de nom dans XSLT qui identifie la classe devant être chargée en tant que `Trade.Forward.Scrip`:

```
xmlns:myns="clitype:Trade.Forward.Scrip?asm=forward;version=10.6.2.1"
```

Un exemple d'une déclaration d'espace de nom dans XQuery qui identifie la classe de système `MyManagedDLL.testClass`. Deux cas peuvent être distingués :

1. Lorsque l'assemblage est chargé depuis le GAC:

```
declare namespace cs="clitype:MyManagedDLL.testClass?asm=MyManagedDLL;
ver=1.2.3.4;loc=neutral;sn=b9f091b72dccfba8";
```
2. Lorsque l'assemblage est chargé depuis le DLL (références partielles ou complète ci-dessous) :

```
declare namespace cs="clitype:MyManagedDLL.testClass?from=file:///C:/Altova
Projects/extFunctions/MyManagedDLL.dll;
```

```
declare namespace cs="clitype:MyManagedDLL.testClass?from=MyManagedDLL.dll;
```

Exemple XSLT

Voici un exemple complet XSLT qui appelle les fonctions dans la classe de système `System.Math`:

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions">
  <xsl:output method="xml" omit-xml-declaration="yes" />
  <xsl:template match="/">
    <math xmlns:math="clitype:System.Math">
      <sqrt><xsl:value-of select="math:Sqrt(9)"/></sqrt>
      <pi><xsl:value-of select="math:PI()"/></pi>
      <e><xsl:value-of select="math:E()"/></e>
      <pow><xsl:value-of select="math:Pow(math:PI(), math:E())"/></pow>
    </math>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

La déclaration d'espace de nom de l'élément `math` associe le préfixe `math:` avec l'URI `clitype:System.Math`. Le début `clitype:` de l'URI indique que ce qui suit identifie soit une classe de système soit une classe chargée. Le préfixe `math:` dans les expressions XPath associe les fonctions d'extension avec l'URI (et, par extension, la classe) `System.Math`. Les fonctions d'extension identifient des méthodes dans la classe `System.Math` et fournissent les arguments le cas échéant.

Exemple XQuery

Voici un fragment d'exemple XQuery similaire à l'exemple XSLT ci-dessus :

```
<math xmlns:math="clitype:System.Math">
  {math:Sqrt(9)}
</math>
```

Comme pour l'exemple XSLT ci-dessus, la déclaration d'espace de nom identifie la classe .NET, dans ce cas une classe de système. L'expression XQuery identifie la méthode à appeler et fournit l'argument.

19.2.2.2.1 .NET: Constructeurs

Une fonction d'extension peut être utilisée pour appeler un constructeur .NET. Tous les constructeurs sont appelés avec la pseudo-fonction `new()`. S'il y a plus d'un constructeur pour une classe, le constructeur qui correspond le mieux au nombre d'arguments fourni est sélectionné. Si aucun constructeur n'est jugé conforme aux arguments fournis, alors une erreur 'No constructor found' sera retournée.

Des constructeurs qui retournent des types de données XPath/XQuery

Si le résultat d'un appel de constructeur .NET peut être [converti implicitement dans des types de données XPath/XQuery](#) ¹³⁵⁶, alors la fonction d'extension .NET retournera une séquence qui est un type de données XPath/XQuery.

Des constructeurs qui retournent des objets .NET

Si le résultat d'un appel de constructeur .NET ne peut pas être converti en un type de données XPath/XQuery adéquat, le constructeur crée un objet .NET encapsulé avec un type qui est le nom de la classe retournant cet objet. Par exemple, si un constructeur pour la classe `System.DateTime` est appelé (avec `System.DateTime.new()`), alors un objet ayant le type `System.DateTime` est retourné.

Le format lexical de l'objet retourné peut ne pas être conforme au format lexical d'un type de données XPath. Dans ce cas, la valeur retournée devrait donc être : (i) convertie dans le format lexical du type de données XPath requis ; puis (ii) au type de données XPath requis.

Trois choses peuvent être réalisées avec un objet .NET créé par un constructeur :

- Il peut être réalisé dans une variable :

```
<xsl:variable name="currentdate" select="date:new(2008, 4, 29)"
xmlns:date="clitype:System.DateTime" />
```

- Il peut être passé à une fonction d'extension (voir [Méthode d'instance et Champs d'instance](#)¹³⁵⁴):
`<xsl:value-of select="date:ToString(date:new(2008, 4, 29))" xmlns:date="clitype:System.DateTime" />`
- Il peut être converti en une chaîne, nombre ou booléenne :
- `<xsl:value-of select="xs:integer(date:get_Month(date:new(2008, 4, 29)))" xmlns:date="clitype:System.DateTime" />`

19.2.2.2.2 .NET: Méthodes statiques et Champs statiques

Une méthode est appelée directement par son nom et en fournissant les arguments pour la méthode. Le nom utilisé dans l'appel doit être exactement conforme à une méthode statique publique dans la classe spécifiée. Si le nom de la méthode et le nombre des arguments qui ont été donnés dans l'appel de la fonction correspondent à plus d'une méthode dans une classe, alors les types des arguments fournis sont évalués pour obtenir la meilleure correspondance possible. Si une correspondance ne peut pas être trouvée sans ambiguïté, une erreur sera rapportée.

Note : Un champ dans une classe .NET est considéré être une méthode sans argument. Une propriété est appelée en utilisant la syntaxe `get_PropertyName()`.

Exemples

Un exemple XSLT montrant un appel vers une méthode avec un argument (`System.Math.Sin(arg)`):

```
<xsl:value-of select="math:Sin(30)" xmlns:math="clitype:System.Math"/>
```

Un exemple XSLT montrant un appel vers un champ (considéré une méthode sans argument)

(`System.Double.MaxValue()`):

```
<xsl:value-of select="double:MaxValue()" xmlns:double="clitype:System.Double"/>
```

Un exemple XSLT montrant un appel vers une propriété (syntaxe est `get_PropertyName()`)

(`System.String()`):

```
<xsl:value-of select="string:get_Length('my string')" xmlns:string="clitype:System.String"/>
```

Un exemple XQuery montrant un appel vers une méthode avec un argument (`System.Math.Sin(arg)`):

```
<sin xmlns:math="clitype:System.Math">
  { math:Sin(30) }
</sin>
```

19.2.2.2.3 .NET: Méthodes d'instance et Champs d'instance

Une méthode d'instance a un objet .NET qui lui est passé en tant que son premier argument de l'appel de méthode. Un tel objet .NET est généralement créé en utilisant une fonction d'extension (par exemple un appel de constructeur) ou un paramètre/variable de feuille de style. Un exemple XSLT de ce type serait :

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions">
  <xsl:output method="xml" omit-xml-declaration="yes"/>
  <xsl:template match="/">
    <xsl:variable name="releasedate"
      select="date:new(2008, 4, 29)"
      xmlns:date="clitype:System.DateTime"/>
    <doc>
      <date>
        <xsl:value-of select="date:ToString(date:new(2008, 4, 29))"
          xmlns:date="clitype:System.DateTime"/>
      </date>
      <date>
        <xsl:value-of select="date:ToString($releasedate)"
          xmlns:date="clitype:System.DateTime"/>
      </date>
    </doc>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Dans l'exemple ci-dessus, un constructeur `System.DateTime(new(2008, 4, 29))` est utilisé pour créer un objet .NET de type `System.DateTime`. Cet objet est créé deux fois, une fois en tant que la valeur de la variable `releasedate`, une deuxième fois en tant que le premier et seul argument de la méthode `System.DateTime.ToString()`. La méthode d'instance `System.DateTime.ToString()` est appelée deux fois, les deux fois avec le constructeur `System.DateTime(new(2008, 4, 29))` en tant que son premier et seul argument. Dans une de ces instances, la variable `releasedate` est utilisée pour obtenir l'objet .NET.

Méthodes d'instance et champs d'instance

La différence entre une méthode d'instance et un champ d'instance est théorique. Dans une méthode d'instance, un objet .NET est passé directement en tant qu'un argument ; dans un champ d'instance, un paramètre ou une variable est passé à la place—bien que le paramètre ou la variable puisse contenir un objet .NET. Par exemple, dans l'exemple ci-dessus, la variable `releasedate` contient un objet .NET, et c'est cette variable qui est passée en tant que l'argument de `ToString()` dans le deuxième constructeur d'élément `date`. C'est pourquoi, l'instance `ToString()` dans le premier élément `date` est une méthode d'instance alors que le deuxième est considéré être un champ d'instance. Le résultat produit dans les deux instances, néanmoins, est le même.

19.2.2.2.4 Types de données : XPath/XQuery en .NET

Lorsqu'une fonction d'extension .NET est utilisée dans une expression XPath/XQuery, les types de données des arguments de la fonction sont importants pour déterminer laquelle des méthodes .NET multiples possédant le même nom est appelée.

Dans .NET, les règles suivantes sont suivies :

- S'il y a plus d'une méthode portant le même nom dans une classe, les méthodes disponibles pour la sélection sont réduites à celles qui ont le même nombre d'arguments que l'appel de fonction.
- Les types de données chaîne, nombre et booléen XPath/XQuery (*voir la liste ci-dessous*) sont convertis implicitement en un type de données .NET correspondant. Si le type XPath/XQuery fourni peut être converti en plus d'un type .NET (par exemple, `xs:integer`), puis, ce type .NET est sélectionné ce qui est déclaré pour la méthode sélectionnée. Par exemple, si la méthode .NET appelée est `fx(double)` et que le type de données fourni XPath/XQuery est `xs:integer`, alors `xs:integer` sera converti dans le type de données `double` de .NET.

La table ci-dessous recense les conversions implicites des types chaîne, nombre et booléen XPath/XQuery en types de données .NET.

<code>xs:string</code>	<code>StringValue</code> , <code>string</code>
<code>xs:boolean</code>	<code>BooleanValue</code> , <code>bool</code>
<code>xs:integer</code>	<code>IntegerValue</code> , <code>decimal</code> , <code>long</code> , <code>integer</code> , <code>short</code> , <code>byte</code> , <code>double</code> , <code>float</code>
<code>xs:float</code>	<code>FloatValue</code> , <code>float</code> , <code>double</code>
<code>xs:double</code>	<code>DoubleValue</code> , <code>double</code>
<code>xs:decimal</code>	<code>DecimalValue</code> , <code>decimal</code> , <code>double</code> , <code>float</code>

Les sous-types des types de données de XML Schema recensés ci-dessus (et qui sont utilisés dans XPath et Query) seront aussi convertis dans le/s type/s .NET correspondant au type ancêtre du sous-type.

Dans certains cas, il peut ne pas être possible de sélectionner la méthode .NET correcte sur la base des informations fournies. Veuillez considérer le cas suivant, par exemple.

- L'argument fourni est une valeur `xs:untypedAtomic` de 10 et est prévue pour la méthode `mymethod(float)`.
- Néanmoins, il y a une autre méthode dans la classe qui prend un argument d'un autre type de données : `mymethod(double)`.
- Puisque les noms de la méthode et le type fourni (`xs:untypedAtomic`) ont pu être convertis correctement en `float` ou `double`, il est possible que `xs:untypedAtomic` soit converti en `double` au lieu de `float`.
- Par conséquent, la méthode sélectionnée ne sera pas celle requise et peut ne pas produire le résultat attendu. Pour contourner ce problème, vous pouvez créer une méthode définie par l'utilisateur avec un nom différent et utiliser cette méthode.

Les types qui ne sont pas couverts dans la liste ci-dessus (par exemple `xs:date`) ne seront pas convertis et généreront une erreur.

19.2.2.2.5 Types de données : .NET en XPath/XQuery

Lorsqu'une méthode .NET retourne une valeur et que le type de données de la valeur est de type chaîne, numérique ou booléenne, il est converti dans le type XPath/XQuery correspondant. Par exemple, le type de données `decimal` de .NET est converti en `xsd:decimal`.

Lorsqu'un objet .NET ou un type de données différent de chaîne, numérique ou booléenne est retourné, vous pouvez assurer la conversion dans le type XPath/XQuery requis tout d'abord en utilisant une méthode .NET (par ex. `System.DateTime.ToString()`) pour convertir l'objet .NET en une chaîne. Dans XPath/XQuery, la chaîne peut être modifiée pour correspondre à la représentation lexicale du type requis puis convertie dans le type requis (par exemple, en utilisant l'expression `cast as`).

19.2.2.3 Scripts MSXSL pour XSLT

L'élément `<msxsl:script>` contient des fonctions définies par l'utilisateur et des variables qui peuvent être appelées depuis des expressions XPath dans la feuille de style XSLT. Le `<msxsl:script>` et un élément de niveau supérieur, c'est à dire, qu'il doit être un élément enfant de `<xsl:stylesheet>` ou `<xsl:transform>`.

L'élément `<msxsl:script>` doit être dans l'espace de nom `urn:schemas-microsoft-com:xslt` (voir exemple ci-dessus).

Langage de script et espace de nom

Le langage de script utilisé dans le bloc est spécifié dans l'attribut `language` de l'élément `<msxsl:script>` et l'espace de nom à utiliser pour les appels de fonction depuis les expressions XPath est identifié avec l'attribut `implements-prefix` (voir ci-dessous).

```
<msxsl:script language="scripting-language" implements-prefix="user-namespace-prefix">

    function-1 or variable-1
    ...
    function-n or variable-n

</msxsl:script>
```

L'élément `<msxsl:script>` interagit avec le Windows Scripting Runtime, donc seuls des langages installés sur votre machine peuvent être utilisés dans l'élément `<msxsl:script>`. **La plate-forme .NET Framework 2.0 ou plus récente doit être installée pour pouvoir utiliser les scripts MSXSL.** Par conséquent, les langages de script .NET peuvent être utilisés dans l'élément `<msxsl:script>`.

L'attribut de langage doit accepter les mêmes valeurs que l'attribut `language` dans l'élément HTML `<script>`. Si l'attribut de langage n'est pas spécifié, alors Microsoft JScript est assumé par défaut.

L'attribut `implements-prefix` prend une valeur qui est un préfixe d'un nom d'espace in-scope déclaré. Cet espace de nom sera généralement un espace de nom d'utilisateur qui a été réservé pour une librairie de

fonction. Toutes les fonctions et les variables définies dans l'élément `<msxsl:script>` se trouveront dans l'espace de nom identifié par le préfixe spécifié dans l'attribut `implements-prefix`. Lorsqu'une fonction est appelée depuis une expression XPath, le nom de la fonction entièrement qualifié doit se trouver dans le même espace de nom que la définition de la fonction.

Exemple

Voici un exemple d'une feuille de style XSLT complète qui utilise une fonction définie dans un élément `<msxsl:script>`.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"
  xmlns:user="http://mycompany.com/mynamespace">

  <msxsl:script language="VBScript" implements-prefix="user">
    <![CDATA[
      ' Input: A currency value: the wholesale price
      ' Returns: The retail price: the input value plus 20% margin,
      ' rounded to the nearest cent
      dim a as integer = 13
      Function AddMargin(WholesalePrice) as integer
        AddMargin = WholesalePrice * 1.2 + a
      End Function
    ]]>
  </msxsl:script>

  <xsl:template match="/">
    <html>
      <body>
        <p>
          <b>Total Retail Price =
            ${xsl:value-of select="user:AddMargin(50)"}</b>
          <br/>
          <b>Total Wholesale Price =
            ${xsl:value-of select="50"}</b>
        </p>
      </body>
    </html>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Types de données

Les valeurs des paramètres passés dans et hors du bloc de script sont limitées aux types de données XPath. Cette restriction ne s'applique pas aux données passées parmi les fonctions et les variables dans le bloc du script.

Assemblages

Un assemblage peut être importé dans le script en utilisant l'élément `msxsl:assembly`. L'assemblage est identifié par le biais d'un nom ou d'un URI. L'assemblage est importé lors de la compilation de la feuille de style. Voici une simple représentation de la manière d'utiliser l'élément `msxsl:assembly`.

```
<msxsl:script>
  <msxsl:assembly name="myAssembly.assemblyName" />
  <msxsl:assembly href="pathToAssembly" />

  ...

</msxsl:script>
```

Le nom d'assemblage peut être un nom complet comme :

"system.Math, Version=3.1.4500.1 Culture=neutral PublicKeyToken=a46b3f648229c514"

ou un nom court comme "myAssembly.Draw".

Espaces de nom

Les espaces de nom peuvent être déclarés avec l'élément `msxsl:using`. Cela permet aux classes d'assemblage d'être écrits dans le script sans leurs espaces de nom, ce qui vous épargne un gros travail de saisie. Voici comment l'élément `msxsl:using` est utilisé de manière à déclarer des espaces de nom.

```
<msxsl:script>
  <msxsl:using namespace="myAssemblyNS.NamespaceName" />

  ...

</msxsl:script>
```

La valeur de l'attribut `namespace` est le nom de l'espace de nom.

19.3 Types de données dans les schémas XML générés à partir d'une BD

Lorsqu'un schéma XML est généré à partir d'une base de données (BD), les types de données spécifiques à cette BD sont convertis en types de données XML Schema. Les correspondances entre les types de données BD et les types de données XML Schema pour les BD couramment utilisées sont indiquées dans cette annexe. Sélectionnez dans la liste ci-dessous.

- [ADO](#) ¹³⁶⁶
- [MS Access](#) ¹³⁶⁷
- [Serveur MS SQL](#) ¹³⁶⁸
- [MySQL](#) ¹³⁶⁹
- [ODBC](#) ¹³⁶⁹
- [Oracle](#) ¹³⁷⁰
- [Sybase](#) ¹³⁷¹

19.3.1 ADO

Lorsqu'un schéma XML est généré depuis une base de données ADO (BD), les types de données ADO BD sont convertis en des types de données de Schéma XML tels que recensés dans la table ci-dessous.

Type de données ADO	Type de données Schéma XML
adGUID	xs:ID
adChar	xs:string
adWChar	xs:string
adVarChar	xs:string
adWVarChar	xs:string
adLongVarChar	xs:string
adWLongVarChar	xs:string
adVarWChar	xs:string
adBoolean	xs:boolean
adSingle	xs:float
adDouble	xs:double
adNumeric	xs:decimal
adCurrency	xs:decimal
adDBTimeStamp	xs:dateTime
adDate	xs:date
adBinary	xs:base64Binary

adVarBinary	xs:base64Binary
adLongVarBinary	xs:base64Binary
adInteger	xs:Integer
adUnsignedInt	xs:unsignedInt
adSmallInt	xs:short
adUnsignedSmallInt	xs:unsignedShort
adBigInt	xs:long
adUnsignedBigInt	xs:unsignedLong
adTinyInt	xs:byte
adUnsignedTinyInt	xs:unsignedByte

19.3.2 MS Access

Lorsqu'un schéma XML est généré depuis une base de données MS Access (BD), les types de données MS Access BD sont convertis en des types de données de Schéma XML tels que recensés dans la table ci-dessous.

Type de données MS Access	Type de données Schéma XML
GUID	xs:ID
char	xs:string
varchar	xs:string
memo	xs:string
bit	xs:boolean
Number(single)	xs:float
Number(double)	xs:double
Decimal	xs:decimal
Currency	xs:decimal
Date/Time	xs:dateTime
Number(Long Integer)	xs:integer
Number(Integer)	xs:short
Number(Byte)	xs:byte
OLE Object	xs:base64Binary

19.3.3 MS SQL Server

Lorsqu'un schéma XML est généré depuis une base de données Serveur MS SQL (BD), les types de données Serveur MS SQL BD sont convertis en des types de données de Schéma XML tels que recensés dans la table ci-dessous.

Type de données MS SQL Server	Type de données Schéma XML
uniqueidentifier	xs:ID
char	xs:string
nchar	xs:string
varchar	xs:string
nvarchar	xs:string
text	xs:string
ntext	xs:string
sysname	xs:string
bit	xs:boolean
real	xs:float
float	xs:double
decimal	xs:decimal
money	xs:decimal
smallmoney	xs:decimal
datetime	xs:dateTime
smalldatetime	xs:dateTime
binary	xs:base64Binary
varbinary	xs:base64Binary
image	xs:base64Binary
integer	xs:integer
smallint	xs:short
bigint	xs:long
tinyint	xs:byte

19.3.4 MySQL

Lorsqu'un schéma XML est généré depuis une base de données MySQL (BD), les types de données MySQL BD sont convertis en des types de données de Schéma XML tels que recensés dans la table ci-dessous.

Type de données MySQL	Type de données Schéma XML
char	xs:string
varchar	xs:string
text	xs:string
tinytext	xs:string
mediumtext	xs:string
longtext	xs:string
tinyint(1)	xs:boolean
float	xs:float
double	xs:double
decimal	xs:decimal
datetime	xs:dateTime
blob	xs:base64Binary
tinyblob	xs:base64Binary
mediumblob	xs:base64Binary
longblob	xs:base64Binary
smallint	xs:short
bigint	xs:long
tinyint	xs:byte

19.3.5 ODBC

Lorsqu'un schéma XML est généré depuis une base de données ODBC (BD), les types de données ODBC BD sont convertis en des types de données de Schéma XML tels que recensés dans la table ci-dessous.

Type de données ODBC	Type de données Schéma XML
SQL_GUID	xs:ID
SQL_CHAR	xs:string
SQL_VARCHAR	xs:string

SQL_LONGVARCHAR	xs:string
SQL_BIT	xs:boolean
SQL_REAL	xs:float
SQL_DOUBLE	xs:double
SQL_DECIMAL	xs:decimal
SQL_TIMESTAMP	xs:dateTime
SQL_DATE	xs:date
SQL_BINARY	xs:base64Binary
SQL_VARBINARY	xs:base64Binary
SQL_LONGVARBINARY	xs:base64Binary
SQL_INTEGER	xs:integer
SQL_SMALLINT	xs:short
SQL_BIGINT	xs:long
SQL_TINYINT	xs:byte

19.3.6 Oracle

Lorsqu'un schéma XML est généré depuis une base de données Oracle (BD), les types de données Oracle BD sont convertis en des types de données de Schéma XML tels que recensés dans la table ci-dessous.

Type de données Oracle	Type de données Schéma XML
ROWID	xs:ID
CHAR	xs:string
NCHAR	xs:string
VARCHAR2	xs:string
NVARCHAR2	xs:string
CLOB	xs:string
NCLOB	xs:string
NUMBER (with check constraint applied)*	xs:boolean
NUMBER	xs:decimal
FLOAT	xs:double
DATE	xs:dateTime

INTERVAL YEAR TO MONTH	xs:gYearMonth
BLOB	xs:base64Binary

* Si une contrainte de contrôle est appliquée à une colonne de type de données `NUMBER`, et que la contrainte de contrôle vérifie les valeurs 0 ou 1, alors le type de données `NUMBER` pour cette colonne sera convertie en un type de données de Schéma XML de `xs:boolean`. Ce mécanisme est utile pour générer un type de données `xs:boolean` datatype dans le Schéma XML généré.

19.3.7 Sybase

Lorsqu'un schéma XML est généré depuis une base de données Sybase (BD), les types de données Sybase BD sont convertis en des types de données de Schéma XML tels que recensés dans la table ci-dessous.

Type de données Sybase	Type de données Schéma XML
char	xs:string
nchar	xs:string
varchar	xs:string
nvarchar	xs:string
text	xs:string
sysname-varchar(30)	xs:string
bit	xs:boolean
real	xs:float
float	xs:float
double	xs:double
decimal	xs:decimal
money	xs:decimal
smallmoney	xs:decimal
datetime	xs:dateTime
smalldatetime	xs:dateTime
timestamp	xs:dateTime
binary<=255	xs:base64Binary
varbinary<=255	xs:base64Binary
image	xs:base64Binary
integer	xs:integer

smallint	xs:short
tinyint	xs:byte

19.4 Données techniques

Cette section contient des informations utiles concernant certains aspects techniques de votre logiciel. Cette information est organisée dans les sections suivantes :

- [SE et exigences de mémoire](#) ¹³⁷³
- [Moteurs Altova](#) ¹³⁷³
- [Prise en charge Unicode](#) ¹³⁷⁴
- [Utilisation Internet](#) ¹³⁷⁴

19.4.1 SE et exigences de mémoire

Système d'exploitation

Les applications logicielles d'Altova sont disponibles pour les plateformes suivantes :

- Windows 10, Windows 11
- Windows Server 2016 ou plus récent

Mémoire

Étant donné que le logiciel est rédigé en C++, il ne nécessite pas la performance d'un Java Runtime Environment et nécessite généralement moins de mémoire que les applications basées sur Java comparables. Néanmoins, chaque document est chargé entièrement dans la mémoire de manière à ce qu'il puisse être parsé complètement et pour améliorer la vitesse de la consultation et de l'édition. Les exigences de mémoire augmentent avec la taille du document.

Les exigences de mémoire sont aussi affectées par un historique de la fonction Annuler non limité. Si vous coupez/collez sans arrêt de larges sélections dans des documents volumineux, la mémoire disponible peut baisser rapidement.

19.4.2 Moteurs Altova

Valideur XML

Lors de l'ouverture d'un document XML, l'application utilise son valideur XML intégré pour vérifier la bonne formation, pour valider le document par rapport à un schéma (si spécifié), et de générer des arborescences et infosets. Le valideur XML est aussi utilisé pour fournir une édition intelligente pendant que vous éditez des documents et pour afficher dynamiquement toute erreur de validation qui peut se produire.

Le valideur XML intégré met en place les spécifications de la Final Recommendation of the W3C's XML Schema 1.0 et 1.1. Les nouveaux développements recommandés par le Groupe de travail de Schéma XML de W3C sont incorporés en continu dans le valideur XML, afin que les produits Altova vous donnent un environnement de développement de pointe.

Moteurs XSLT et XQuery

Les produits Altova utilisent les moteurs Altova XSLT 1.0, 2.0 et 3.0, et les moteurs Altova XQuery 1.0 et 3.1. Si un de ces moteurs est inclus dans le produit, la documentation concernant le comportement spécifique à la mise en place pour chaque moteur est indiquée dans les annexes de la documentation.

Note: Altova MapForce génère du code utilisant les moteurs XSLT 1.0, 2.0 et XQuery 1.0.

19.4.3 Prise en charge Unicode

Les produits XML d'Altova propose une prise en charge complète d'Unicode. Pour éditer un document XML, vous devrez utiliser une police d'écriture qui sera également prise en charge par ce document.

Veuillez noter que la plupart des polices ne contient qu'un sous-ensemble très spécifique de la plage Unicode et qu'elles sont donc généralement taillées à la mesure du système d'écriture correspondant. Si vous voyez apparaître un texte déformé, une des raisons peut être que la police que vous avez sélectionnée ne contient pas les symboles exigés. Il est donc utile de disposer d'une police qui couvre toute la plage Unicode, surtout lors de l'édition de documents XML dans des langues ou des systèmes d'écriture variés. Une police Unicode typique utilisée sur les PC Windows est Arial Unicode MS.

Dans le dossier `/Examples` de votre dossier d'application, vous trouverez un fichier XHTML appelé `UnicodeUTF-8.html` qui contient la phrase suivante dans plusieurs langues et systèmes d'écriture :

- *When the world wants to talk, it speaks Unicode*
- *Quand le monde veut communiquer, il parle en Unicode*
- *Wenn die Welt miteinander spricht, spricht sie Unicode*
- 世界的に話すなら、Unicode です。

Ouvrez ce fichier XHTML pour voir un aperçu des possibilités d'Unicode et pour indiquer que les systèmes d'écriture sont pris en charge par les polices disponibles sur votre PC.

19.4.4 Utilisation Internet

Les applications Altova initieront des connexions Internet pour vous dans les situations suivantes :

- Si vous cliquez sur "Demander code-clé d'évaluation" dans le dialogue d'Enregistrement (**Aide | Activation du logiciel**), les trois champs dans le dialogue d'enregistrement seront transférés vers notre serveur web au moyen d'une connexion http (port 80) normale et le code-clé d'évaluation sera renvoyé au client par le biais d'un e-mail SMTP normal.
- Dans certains produits Altova, vous pouvez ouvrir un fichier dans Internet (**Fichier | Ouvrir | Passer à URL**). Dans ce cas, le document est extrait à l'aide d'une des méthodes de protocole et connexions suivantes : HTTP (normalement port 80), FTP (normalement port 20/21), HTTPS (normalement port 443). Vous pouvez aussi exécuter un serveur HTTP sur le port 8080. (Dans le dialogue URL, spécifier le port après le nom de serveur et un double point.)
- Si vous ouvrez un document XML qui réfère à un Schéma XML ou à un DTD et que le document est spécifié par une URL, le document de schéma référencé est aussi extrait par le biais d'une connexion HTTP (port 80) ou un autre protocole spécifié dans l'URL (voir Point 2 ci-dessus). Un document de

schéma sera aussi extrait lorsqu'un fichier XML est validé. Veuillez noter que la validation peut avoir lieu automatiquement lors de l'ouverture d'un document si vous avez instruit l'application de procéder de cette manière (dans l'onglet Fichier du dialogue Options (**Outils | Options**)).

- Dans les applications Altova utilisant WSDL et SOAP, les connexions de service web sont définies par les documents WSDL.
- Si vous utilisez la commande **Envoyer par courrier électronique (Fichier | Envoyer par courrier électronique)** dans XMLSpy, la sélection ou le fichier actuel est envoyé avec tout programme d'e-mail conforme à MAPI et installé sur le PC de l'utilisateur.
- Fait partie de l'Activation du logiciel et du LiveUpdate tel que décrit ultérieurement dans l'Accord de licence de logiciel Altova.

19.5 Informations de licence

Cette section contient des informations concernant :

- la distribution de ce logiciel
- l'activation de logiciel et le license metering
- le contrat de licence régissant l'usage de ce logiciel

Veuillez lire ces informations attentivement. Elles ont force obligatoire puisque vous avez accepté ces termes lors de l'installation de ce logiciel.

Pour consulter les termes de toute licence Altova, rendez-vous sur [la page des informations juridiques Altova](#) sur le [site web Altova](#).

19.5.1 Distribution électronique de logiciel

Ce produit est disponible par le biais de la distribution électronique de logiciel, une méthode de distribution qui fournit les avantages uniques suivants :

- Vous pouvez évaluer gratuitement le logiciel pendant 30 jours avant de vous décider à l'achat. (*Note : Altova MobileTogether Designer dispose d'une licence gratuite.*)
- Une fois que vous avez décidé d'acheter le logiciel, vous pouvez passer vos commandes en ligne sur le [site web Altova](#) et vous obtiendrez en quelques minutes un produit bénéficiant d'une pleine licence.
- Lorsque vous passez une commande en ligne, vous disposerez toujours de la dernière version de nos logiciels.
- Le pack de produits comprend une aide sur écran qui peut être accédé depuis l'intérieur de l'interface de l'application. La dernière version du manuel d'utilisateur est disponible sous [www.altova.com](#) (i) sous format HTML pour une navigation en ligne, et (ii) sous format PDF pour le téléchargement (et pour imprimer si vous préférez avoir recours à une documentation en papier).

Période d'évaluation de 30 jours

Après avoir téléchargé le produit, vous pourrez évaluer celui-ci gratuitement pour une période de jusqu'à 30 jours. Au bout d'environ 20 jours de cette période d'évaluation, le logiciel commencera à vous rappeler qu'il n'est pas encore sous licence. Le message de rappel s'affichera une fois à chaque fois que vous démarrerez l'application. Si vous souhaitez continuer à utiliser le programme à l'issue de la période d'évaluation de 30 jours, vous devrez acheter une licence de produit, qui est fournie sous la forme d'un fichier de licence contenant un code-clé. Déverrouiller le produit en chargeant le fichier de licence dans le dialogue d'activation du logiciel de votre produit.

Vous pouvez acheter des licences de produit dans la boutique en ligne du <https://shop.altova.com/>.

Transmettre le logiciel à d'autres collaborateurs dans votre entreprise à des fins d'évaluation

Si vous souhaitez distribuer la version d'évaluation dans le cadre de votre réseau d'entreprise, ou si vous prévoyez de l'utiliser sur un PC qui n'est pas connecté à Internet, vous pourrez uniquement distribuer le fichier d'installation, à condition qu'il ne soit pas modifié de quelque manière que ce soit. Toute personne accédant au programme d'installation du logiciel que vous avez fourni doit demander son propre code-clé d'évaluation de 30

jours et devra aussi acheter une licence à l'issue de la période d'évaluation afin de pouvoir continuer à utiliser le produit.

19.5.2 Activation de logiciel et le license metering

En tant que partie intégrante de l'Activation du logiciel Altova, le logiciel peut utiliser votre réseau interne et votre connexion Internet à des fins de transmission des données relatives à la licence au moment de l'installation, de l'enregistrement, de l'utilisation ou de la mise à jour d'un serveur de licence utilisé par Altova et valider l'authenticité des données relatives à la licence pour protéger Altova contre une utilisation sans licence ou illégale du logiciel et pour améliorer le service clientèle. L'activation est basée sur l'échange des données relatives aux licences comme les systèmes d'exploitation, l'adresse IP, la date/heure, la version de logiciel et le nom de l'ordinateur, ainsi que d'autres informations échangées entre votre ordinateur et un serveur de licence Altova.

Votre produit Altova comporte un module intégré de contrôle des licences qui vous aide à éviter toute violation non-intentionnelle du contrat de licence de l'utilisateur final. Votre produit est licencié soit en tant qu'une installation utilisateur simple soit en tant qu'installation multi-utilisateur, et le module de contrôle des licences permet de vous assurer qu'aucune licence outre celles accordées pour le nombre d'utilisateurs sous licence n'utilise l'application simultanément.

Cette technologie de contrôle des licences utilise votre réseau local (LAN) pour communiquer entre les instances de l'application exécutée sur plusieurs ordinateurs.

Licence simple

Lorsque l'application est démarrée dans le cadre du processus de contrôle de la licence, le logiciel envoie un bref datagramme de diffusion pour trouver d'autres instances du produit exécuté sur d'autres ordinateurs dans le même segment de réseau. S'il n'obtient pas de réponses, il ouvrira un port pour écouter d'autres instances de l'application.

Licence utilisateurs multiples

Si plus d'une seule instance de l'application est utilisée dans le même LAN, ces instances communiqueront brièvement l'une avec l'autre lors du démarrage. Ces instances échangent des codes-clés afin de vous aider à mieux déterminer que le nombre de licences concurrentes achetées n'est pas violé accidentellement. Il s'agit de la même technologie de contrôle des licences généralement utilisée dans l'univers Unix et dans un certain nombre d'outils de développement de bases de données. Elle permet aux clients Altova d'acheter des licences multi-utilisateurs d'utilisation simultanée à des prix raisonnables.

Nous avons également conçu les applications de manière à ce qu'elles envoient des paquets de réseau peu importants et peu nombreux pour ne pas surcharger votre réseau. Les ports TCP/IP (2799) utilisés par votre produit Altova sont officiellement enregistrés auprès de l'IANA (voir [IANA Service Name Registry](#) pour plus de détails) et notre module de contrôle de licence est testé et éprouvé technologiquement.

Si vous utilisez un pare-feu, vous pourrez éventuellement apercevoir des communications sur le port 2799 entre les ordinateurs qui exécutent les produits Altova. Vous pouvez, bien évidemment, bloquer ce trafic entre les groupes différents dans votre entreprise, du moment que vous pouvez assurer par d'autres moyens que votre contrat de licence n'a pas été violé.

Vous noterez également que, si vous êtes en ligne, votre logiciel Altova contient de nombreuses fonctions utiles ; celles-ci ne concernent pas la technologie de contrôle des licences.

Note à propos des certificats

Votre application Altova contacte le serveur de mise sous licence Altova (link.altova.com) via HTTPS. Pour établir cette communication, Altova utilise un certificat SSL enregistré. Si ce certificat est remplacé (par exemple, par votre département IT ou une agence externe), votre application Altova vous avertira que la connexion n'est pas sûre. Vous pourriez utiliser le certificat de remplacement pour lancer votre application Altova, mais vous le ferez à vos propres risques et périls. Si vous voyez un message d'avertissement *Connexion non-sécurisée*, vérifiez l'origine du certificat et consultez votre équipe IT (qui sera en mesure de décider si l'interception et le remplacement du certificat Altova devrait continuer ou pas).

Si votre organisation nécessite d'utiliser son propre certificat (par exemple, pour surveiller la communication de et vers les machines client), nous vous recommandons d'installer le logiciel de gestion de licence gratuit d'Altova, [Altova LicenseServer](#), dans votre réseau. Sous cette configuration, les appareils de client peuvent continuer d'utiliser les certificats de votre organisation, alors que l'Altova LicenseServer peut être autorisé à utiliser le certificat Altova pour une communication avec Altova.

19.5.3 Altova Contrat de licence de l'utilisateur final

- Le contrat Altova de licence de l'utilisateur final est disponible ici : <https://www.altova.com/legal/eula>
- La politique de confidentialité d'Altova est disponible ici : <https://www.altova.com/fr/privacy>

19.5.4 Packaging License Files with StyleVision Installer

Si vous souhaitez effectuer une installation silencieuse de StyleVision, il est recommandé de modifier la base de données MSI afin d'y inclure votre ou vos fichiers de licence. De cette manière, le programme d'installation installera non seulement le produit, mais également la licence. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre, télécharger ce [fichier ZIP](#) depuis le site Web d'Altova et ouvrir le document PDF qu'il contient.

Index

■

.docx (uniquement Enterprise Edition), 21, 43

.NET,

différences avec StyleVision autonome, 966

intégration de StyleVision avec, 964

A

À propos de StyleVision, 1159

Abréviations,

utilisées dans le manuel de l'utilisateur, 35

Accessibilité dans les fichiers PDF, 556, 1138

Accessibilité universelle des fichiers PDF, 556

Accessibilité utilisateur dans les fichiers PDF, 556, 1138

Actions,

dans les formulaires PDF remplissables, 571

Activer le logiciel, 1155

ActiveX,

intégration at application level, 1188

intégration at document level, 1190

intégration prerequisites, 1185

ActiveX controls,

adding to the Visual Studio Toolbox, 1186

ADO,

configurer une connexion, 678

en tant qu'interface de connexion de données, 671

ADO.NET,

configurer une connexion, 684

Affichage Fractionner, 43

Affichages,

de l'aperçu de la GUI, 45

affichages des documents,

dans GUI, 38

Afficher balise, 39

Afficher des grandes balises, 905

Afficher des petites balises, 905

Afficher un balisage mixte, 905

Aide, 1138

Aide en ligne, 1138, 1155

Aide PDF, 1138, 1155

Aides à la saisie dans le design,

activer et désactiver l'affichage, 1063

description de, 45

Masquer, 45

Masquer automatiquement, 45

Aides à la saisie dans le mode Design,

activer et désactiver l'affichage, 1063

Ajout automatique du sélectionneur de date, 1114

Ajouter dossier du projet au projet, 1058

Ajouter dossier externe/dossier Web externe au projet, 1058

Ajouter fichier actif au projet, 1058

Ajouter fichiers à Projet, 1056

Ajouter fichiers actifs et relatifs au projet, 1058

Ajouter l'URL au projet, 1056

Ajouter nom, 595

Ajouter ressource Altova au projet, 1056

Ajouter un schéma, 1010

alertes de modification du fichier,

dans SPS modulaire, 359

Alias,

voir Ressources Globales, 577

Alignement vertical du contenu des cellules de table,

dans SPSs, 1108

Aligner contenu des cellules de table,

dans SPSs, 1108

AltovaRowStatus,

dans des SPS basées sur BD, 759

AltovaXML,

et FOP, 958

Ambiguïté,

de modèle de contenu, 142

ancrage,

Fenêtres de l'Assistant à la saisie du design, 45

Annexes, 1245

Aperçu de sortie, 1065

Aperçu design SPS, 116

Aperçu du design,

fenêtre de la barre latérale, 48

Aperçu du mécanisme du catalogue, 132

Aperçu PDF,

configurer le processeur FO, 1138

Aperçus de feuille de style XSLT,

dans Aperçus de sortie, 43

Aperçus de sortie,

description de, 43

application ASP.NET, 657

application web ASPX, 657**Apposer,**

- colonne à la table dans SPS, 1104
- ligne à la table dans SPS, 1104

Arborescence de design,

- et SPS modulaire, 359
- fenêtre de la barre latérale, 55
- voir aussi assistants à la saisie du design, 45

Arborescence de schéma,

- pour XBRL, 812

Assigner des formats prédéfinis,

- dans le tutoriel Démarrage rapide, 89

Assistance pour StyleVision, 1159**Assistance technique pour StyleVision, 1159****Assistant à la saisie Propriétés,**

- Groupe d'événement, 632

Assistant de graphique XBRL, 875**Assistant de table XBRL, 851****Assistants à la saisie Attributs,**

- dans Authentic View, 908

Assistants à la saisie Éléments,

- dans Authentic View, 908

Assistants à la saisie Entités,

- dans Authentic View, 908

Attributs de classe,

- dans le tutoriel Démarrage rapide, 89

Au niveau du document,

- Exemples d'intégration de StyleVision, 1193

Authentic Browser, 26**Authentic Desktop, 26****Authentic View, 922**

- affichage de balises dans, 903
- affichage des balises dans, 905
- affichage du document, 905
- aperçu de la GUI, 902
- assistants à la saisie dans, 908
- boutons de barre d'outils pour, 1002
- coller en tant que XML/Texte, 912
- dans les produits Altova, 26
- description de, 41
- éditer des données dans une BD XML, 1115
- enregistrer les modifications, 1031
- et Fichier de travail XML, 41
- et schémas d'industrie standard, 120
- et SPS, 120
- fenêtre principale dans, 905
- formater du texte dans, 903
- icônes de barre d'outils, 903

Icônes de table XML, 926

menus contextuels, 912

processus de création du document, 120

synchroniser avec la nouvelle version de StyleVision, 122

tables (SPS et XML), 920

Tables SPS, 920

Tables XML, 922

utilisation de tables XML, 922

utilisation des fonctions importantes, 915

Authentic XML, 901**Auto-complétion dans les Requêtes DB, 773****Azure SQL, 716**

B

Balisage,

- dans Authentic View, 1119

Balise consécutive, 39**Balises,**

- dans Authentic View, 905
- in Authentic View, 903
- réduire et agrandir, 1052

Balises dans Aperçu de design, 39**Barre d'outils Authentic, 1110****Barre d'outils RichEdit, 1003****Barre de menu,**

- déplacer, 37

Barre de statut, 1062**Barre d'outils, 997**

- activer et désactiver l'affichage, 1062
- activer/désactiver l'affichage, 997
- ajouter/supprimer les icônes dans, 997
- Barre d'outils Authentic, 1002
- Barre d'outils de la table, 1000
- Barre d'outils standard, 1008
- déplacer, 37
- Formater barre d'outils, 999
- Insérer la barre d'outils Éléments de design, 1004
- personnaliser, 1062
- positionner dans GUI, 997
- réinitialiser, 997
- RichEdit, 1003

Barre latérale Chercher & Remplacer, 69**Barre latérale de projet, 67****Barre latérale des messages, 69****Bas de page,**

Bas de page,

- ajouter dans la table, 1104
- dans tables, 168

Base de données,

- boutons de barre d'outils à éditer, 1008

Base de données (éditions Enterprise et Professional),

- voir sous BD, 20

Base de données Oracle,

- se connecter par le biais d'ODBC, 725
- se connecter par le biais de JDBC, 724

Base de données Progress OpenEdge,

- se connecter par le biais d'ODBC, 730
- se connecter par le biais de JDBC, 729

Base year,

- dans formatage d'entrée, 486

Bases de données,

- et ressources globales, 592
- voir aussi BD, 928
- voir sous BD, 666

BD, 750, 928, 929

- créer des requêtes, 929
- éditer dans Authentic View, 928, 933
- enregistrements à afficher dans Authentic View, 595
- fichier de données XML, 750
- fichier schéma pour, 750
- fichier Schéma XML généré, 669
- fichiers de données XML générés, 669
- filtrer l'affichage dans Authentic View, 929
- générant des fichiers XML et des sorties HTML/PDF, 763
- mécanisme de travail dans StyleVision, 669
- paramètres dans les requêtes BD, 929
- requêtes dans Authentic View, 928
- sélectionnant des données de travail XML pour SPS(BD XML), 746
- sélectionnant données de travail XML pour SPS, 739
- sélectionnant schéma pour SPS, 739
- Sélectionner les données de travail XML pour SPS (BD non-XML), 739
- sélectionner un schéma pour SPS (BD non-XML), 739
- Sélectionner un schéma pour SPS (BD XML), 746
- travailler avec dans StyleVision, 666

BD XML,

- charger une nouvelle ligne de données dans Authentic View, 1115
- charger une nouvelle ligne de données XML, 929

Blocs de texte définis par l'utilisateur, 154, 1094**Blocs de texte XML définis par l'utilisateur, 155****Blueprints pour la mise en page, 296****Bordures,**

- des tables SPS, 1106

Boutons, 288

- dans les formulaires PDF remplissables, 571

Boutons de barre d'outils,

- ajouter et supprimer, 998

Boutons radio, 288

- dans les formulaires PDF remplissables, 569

branches de condition Otherwise, 408

C

C#,

- integration of StyleVision, 1193

Calcul automatique,

- et échappement de sortie, 483

Calculs automatiques, 397

- basé sur le résultat d'autres calculs automatiques, 402
- commande d'insertion dans le design, 1070
- comment utiliser, 397
- Créer, éditer, formater, 397
- dans le tutoriel Démarrage rapide, 95
- déplacer, 397
- dissimuler, 400
- et conditions, 413
- exemples, 421
- fichiers d'exemples, 403
- Fonctions Java et :NET dans (Enterprise edition uniquement), 397
- formater les résultats de date, 627
- Mettre à jour des nœuds dans le document XML avec la valeur de, 400, 402
- mettre à jour un nœud avec la valeur de, 1070
- symbole dans le mode Design, 975

Cases à cocher, 284

- dans les formulaires PDF remplissables, 569

Cases de mise en page, 300

- dans les formulaires PDF remplissables, 563

Catalogues dans RaptorXML, 133**Catalogues et variables d'environnement, 136****Cellule (de table),**

- fractionner horizontalement, 1106
- fractionner verticalement, 1106

Cellules,

- fusionner dans les tables SPS, 1105

Centre de téléchargement des composants,

- Centre de téléchargement des composants,**
 - sur le site web d'Altova, 1159
- Certificats dans les signatures XML, 653**
- Chaînes de formatage,**
 - définissant le formatage des entrées, 1124
- Chaînes de formatage prédéfinies,**
 - pour le formatage des entrées, 1124
- Champ de saisie multiligne, 283**
 - dans les formulaires PDF remplissables, 568
- Champs d'entrée, 283**
 - dans les formulaires PDF remplissables, 568
- Champs numériques,**
 - formatage de, 486
- Changer de mode,**
 - en Authentic View, 903
- Chercher,**
 - utiliser des expressions régulières, 1046
- Chercher dans Aperçu de design, 69**
- Class ID,**
 - in StyleVision integration, 1197
- Clé d'évaluation,**
 - pour votre logiciel Altova, 1155
- Clés étrangères,**
 - désactiver dans SQLite, 698
- Code-barres, 1072**
- Codes clé,**
 - pour votre logiciel Altova, 1155
- Codes-barres, 291**
- Coller,**
 - en tant que Texte, 915
 - en tant que XML, 915
- Coller en tant que,**
 - Texte, 912
 - XML, 912
- Colonne,**
 - apposer à la table SPS, 1104
 - insérer dans la table SPS, 1104
 - supprimer de la table dans SPS, 1105
- Colonnes,**
 - forcer les sauts, 1091
 - insérer, 1091
- Colonnes (de tables),**
 - dissimuler dans sortie HTML, 173
- Colonnes pour sortie d'impression, 533**
- Commande Annuler, 1046**
- Commande Aperçu avant impression, 1044**
- Commande Change-To, 306**
- Commande Coller, 1046**
- Commande Copier, 1046**
- Commande Couper, 1046**
- Commande d'encodage, 1037**
- Commande Éditer modèle correspondant, 151**
- Commande Enregistrer design, 1022**
- Commande Enregistrer les données XML Authentic, 1031**
- Commande Enregistrer les fichiers générés, 1031**
- Commande Fermer (SPS), 1017**
- Commande Imprimer, 1044**
- Commande Ouvrir (SPS), 1017**
- Commande Quitter, 1045**
- Commande Rechercher, 1046**
- Commande Remplacer (éditions Enterprise et Professional), 1046**
- Commande Requête de base de données, 765**
- Commande Rétablir, 1046**
- Commande Sélectionner tout, 1046**
- Commande Supprimer, 1046**
- Commande Trouver suivant, 1046**
- Commander le logiciel Altova, 1155**
- Commandes,**
 - personnaliser, 1133
- Commandes BD, 1114**
 - auto-insertion, 759
 - commande d'insertion, 1070
- Commandes de formulaire,**
 - commandes de menu pour l'insertion, 1069
- Commandes de navigation dans les tables de BD, 1114**
- Commentaires dans les Requêtes BD, 773**
- Commenter le contenu, 1086, 1100**
- Compatibilité Internet Explorer, 118**
- Condition,**
 - commande d'insertion dans le design, 1084
- Conditions,**
 - basé sur la sortie, 412
 - configuration, 408
 - dans le tutoriel Démarrage rapide, 99
 - éditer, 411
 - et calculs automatiques, 413
 - inclure dans, 1098
 - pour différentes sorties, 412
- Conditions sur base de sortie, 412**
- Configuration active, 1131**
- Configurations,**
 - d'une ressource globale, 1131
 - d'une ressource globale, 577
- Configurations dans ressources globales, 593**

Configurer StyleVision, 29**Conformité FOP, 1138****Connexion de la base de données,**

- configuration, 671
- exemples de configuration, 700
- lancer l'assistant, 672
- réutilisation depuis les Ressources Globales, 700

Connexions natives,

- Azure CosmosDB, 699
- CouchDB, 699
- MariaDB, 699
- MongoDB, 699
- PostgreSQL, 699
- SQLite, 699

Conservations, 542**Conteneur de layout, 1089****Conteneurs de layout et éléments, 1004****Conteneurs de mise en page, 296**

- dans les formulaires PDF remplissables, 563

Contenu de la page HTML,

- Copier-coller dans le design, 146

Contenu de la table Excel,

- Copier-coller dans le design, 146

Contenu du document MS Word,

- Copier-coller dans le design, 146

Contenu du document Word,

- Copier-coller dans le design, 146

Contenu dynamique,

- dans le tutoriel Démarrage rapide, 77

Contenu statique,

- dans le tutoriel Démarrage rapide, 84

Contenus,

- commande d'insertion dans le design, 1066

Contrat de licence de l'utilisateur final, 1376, 1378**Conversion d'HTML en XML, 636****CoreCatalog.xml, 133****Créer un nouveau document SPS,**

- dans le tutoriel Démarrage rapide, 72

Critères,

- dans filtres BD, 754

CustomCatalog.xml, 133

D

dans le dialogue XPath,

- déboguer les expressions dans, 985

description de, 980, 992

tester les expressions dans, 981

DatabaseSpy,

- Arrière-plan du graphique, 216
- axe X du graphique, 224
- axe Y du graphique, 226
- axe Z du graphique, 228
- couleurs du graphique, 222
- fonctionnalités du graphique à barres, 218
- fonctionnalités du graphique à jauges, 218
- fonctionnalités du graphique circulaire, 218
- fonctionnalités du graphique en aires, 218
- fonctionnalités du graphique en chandeliers, 218
- fonctionnalités du graphique linéaire, 218
- graphiques 3D, 229
- grille du graphique, 224, 226, 228
- Légende du graphique, 216
- options de police du graphique, 231
- polices du graphique, 231
- tailles des graphiques, 229
- Titre du graphique, 216

Date,

- formatage de, 486

Dates,

- changer manuellement, 936
- comment utiliser dans SPS, 624
- et sélecteur de date, 625, 1071, 1114
- exemples de manipulation des données avec XPath 2.0, 624
- formatage de, 627

DB,

- parcourir les tables dans Authentic View, 929

de contenu de document XML,

- symbole dans le mode Design, 975

Décimaux,

- formatage de, 486

Défauts de paramètres BD, 754

- dans filtres BD, 754

Définir,

- couleur des graphiques, 222
- couleurs des graphiques, 222
- fonctionnalités du graphique à barres, 218
- fonctionnalités du graphique à jauges, 218
- fonctionnalités du graphique circulaire, 218
- fonctionnalités du graphique en aires, 218
- fonctionnalités du graphique en chandeliers, 218
- fonctionnalités du graphique linéaire, 218
- lignes de la grille, 224, 226, 228
- Paramètres 3D, 229

Définir,

- Paramètres de l'axe X, 224
- Paramètres de l'axe Y, 226
- Paramètres de l'axe Z, 228
- polices dans les graphiques, 231
- polices du graphique, 231
- tailles des graphiques, 229
- Titre des graphiques, 216

Désactivé (commande), 1086, 1100**désactiver-l'échappement de sortie, 483****Design MobileTogether,**

- exporter vers, 1031

Designs basés sur des formulaires, 296, 1010**Dialogue Éditer paramètres, 1052****Dialogue Insérer Objets Base de données.,**

- pour des SPS basées sur BD, 739

Dialogue Personnaliser,

- pour personnaliser StyleVision, 1062

Dictionnaire utilisateur par défaut,

- pour les vérifications orthographiques SPS, 1127

Dictionnaires,

- pour les vérifications orthographiques SPS, 1127

Dispositifs de saisie de données, 282

- commandes de menu pour l'insertion, 1069
- symbole dans le mode Design, 975

Dissimuler balisage, 39**Dissimuler les balises, 903, 905****Distribution,**

- des produits logiciels Altova, 1376
- des produits logiciels d'Altova, 1376

Document de sortie temporaire, 29**Documentation,**

- Aperçu de, 35

Documents,

- Ouverture et fermeture, 38

Documents de sortie multiples, 387

- emplacement des fichiers, 392
- et aperçus de sortie, 392
- mettre en lien entre, 389

données FDF,

- dans les formulaires PDF remplissables, 573, 574

Données graphique,

- exemple, 1341

données XML,

- dans les formulaires PDF remplissables, 573, 574
- fusionner de multiples sources, 352
- insérer dans le design SPS, 139

Données XML pour des SPS basées sur BD, 739**DPI, 1037**

- et longueurs définies en pixels, 545
- et sortie d'impression, 545

DSN Fichier,

- configuration, 694

DSN Système,

- configuration, 694

DSN Utilisateur,

- configuration, 694

DTD,

- comme source SPS, 314
- déclarer des entités non parsées, 602

DTD et catalogues, 132

E

Échappement de sortie, 483**Éditer le dialogue de l'expression XPath,**

- voir la dialogue XPath, 980

Éditeur de scripts, 944**Éditeur JavaScript, 630, 631**

- dans Aperçu de design, 39

Éditeur SQL,

- créer la requête dans, 776
- dans la fenêtre Requête de base de données, 773
- description de, 773

Élément du document,

- définition de, 31

Éléments,

- ajouter dans Authentic View et SPS, 142
- définies par l'utilisateur, 154

Éléments de design, 1004**Éléments de document (voir éléments Racine), 312****Éléments définis par l'utilisateur, 154, 1102****Éléments racine, 51****Éléments Racine (aka éléments de document),**

- et sources de schéma, 312
- Sélectionner pour schéma, 312

Emplacements approuvés pour les scripts Authentic, 942, 944

- macros dans, 945

Encodage,

- pour les fichiers de sortie, 1138

Encodage de sortie, 1037**Encodage des documents de sortie, 1037****Enregistrements affichés dans Authentic View,**

Enregistrements affichés dans Authentic View,
paramètre, 759

Enregistrer,

Fichier de travail XML, 1031

Enregistrer projet, 1055

En-têtes,

ajouter dans la table, 1104

dans tables, 168

En-têtes et pieds de page,

contenant sous-totaux, 540

dans la sortie média paginée, 538, 540

Entier,

formatage de, 486

Entités,

définir dans Authentic View, 915, 937, 1002, 1118

insérer dans Authentic View, 915

non parsé, 602

utiliser comme détenteurs URI, 602

Enumerations,

in StyleVisionControl, 1244

Espace réservé de contenus,

dans le tutoriel Démarrage rapide, 77

Insérer nœud comme contenus, 139

Espaces de noms,

ajouter à la SPS, 51, 114, 123, 312

Aperçu de, 55

dans la SPS, 51

Exécuter totaux,

dans en-têtes et pieds de page, 540

exemples de multiples langages, 477

Exigences de mémoire, 1373

Expressions,

dans critère BD, 754

Expressions régulières,

chercher et remplacer en utilisant, 1046

Expressions XPath,

en cours de création dans le dialogue Éditer l'expression

XPath, 980, 992

et styles, 508

Extensions Altova,

fonctions graphiques (voir fonctions graphique), 1256

F

faire défiler les boutons,

dans la fenêtre principale, 38

FAQ sur StyleVision, 1159

Fenêtre de layout, 1089

fenêtre de sources de schéma,

voir aussi assistants à la saisie du design, 45

Fenêtre Requête de base de données, 765

activer et désactiver l'affichage, 1121

Fenêtres de l'Assistant à la saisie du design,

ancrage, 45

flottant, 45

Fermer projet, 1055

Feuilles de style,

voir aussi sous feuilles de style CSS, 497

voir aussi sous feuilles de style XSLT, 497

Feuilles de style CSS,

externe appliqué à, 497

feuilles de style externes, 497

importer préséance de média, 497

voir aussi Styles, 497

Fichier de travail XML, 51, 114

aperçu d'impression, 1044

définition de, 31

et aperçus de sortie, 43

et Authentic View, 41

imprimer, 1044

validation dans Authentic View, 1115

Fichier XML,

avec des données depuis la BD, 763

fichier XML pour des SPS basées sur BD, 746

Fichier XML Ressources, 577

Fichiers,

Ouvrir récemment utilisés, 1045

Fichiers batch,

et tâches prévues, 963

Fichiers CSS,

gérer dans la barre latérale de l'Aperçu du design, 48

Fichiers de catalogue, 132

Fichiers de sortie,

de <%SV-PS%> basé sur BD, 763

générer, 123

Fichiers générés, 123

Fichiers PXF, 660

créer, 660

éditer, 663

en cours de déploiement, 664

enregistrer sous, 1027

Fichiers récemment utilisés, 1045

Fichiers source pour SPS, 114

Filigranes, 557

filtre XPath,

sur modèles globaux, 370

Filtres,

pour consulter les modèles de manière sélective, 1006

Filtres (pour BD),

éditer, 1122

supprimer, 1122

Filtres BD,

créer et modifier, 754

éditer, 1122

Filtrer des données pour fichier XML, 754

supprimer, 1122

types de données dans, 754

Filtres de design,

activer et désactiver, 1064

filtres de modèle, 1006**Filtres pour modèles de design,**

activer et désactiver, 1064

Filtres sur nœud-modèles, 378**filtres XPath sur nœud-modèles, 378****Firebird,**

Se connecter par le biais de JDBC, 701

Se connecter par le biais de ODBC, 702

Flottant,

Fenêtres de l'Assistant à la saisie du design, 45

Fonction de XSLT 'unparsed-entity-uri', 602**fonctionnalités du graphique à barres, 218****fonctionnalités du graphique à jauges, 218****fonctionnalités du graphique circulaire, 218****fonctionnalités du graphique en aires, 218****fonctionnalités du graphique en chandeliers, 218****fonctionnalités du graphique linéaire, 218****Fonctions,**

dans XPath, défini par l'utilisateur, 608

StyleVision, 21

Fonctions de produit,

liste de, 21

Fonctions d'extension .NET,

constructeurs, 1359

conversions de type de données .NET en XPath/XQuery, 1363

conversions de type de données XPath/XQuery en .NET, 1362

dans expressions XPath, 980, 992

méthodes d'instance, champs d'instance, 1361

méthodes statiques, champs statiques, 1360

pour XSLT et XQuery, 1357

prise en charge de, dans le Mode Authentic, 980, 992

Fonctions d'extension dans les scripts MSXSL, 1363**Fonctions d'extension Java,**

constructeurs, 1353

conversions de type de données XPath/XQuery en Java, 1355

conversions de type de données, Java en XPath/XQuery, 1356

dans expressions XPath, 980, 992

fichiers de classe définis par l'utilisateur, 1349

fichiers JAR définis par l'utilisateur, 1352

méthodes d'instance, champs d'instance, 1354

méthodes statique, champs statiques, 1354

pour XSLT et XQuery, 1347

prise en charge de, dans le Mode Authentic, 980, 992

Fonctions d'extension pour XSLT et XQuery,

Extensions Altova, 1256

Fonctions d'extension Java, 1347, 1357

voir sous Fonctions d'extension .NET, 1357

voir sous les fonctions d'extension Java, 1347

Fonctions graphique,

liste, 1332

structure de donnée graphique pour, 1336

Fonctions Java et .NET (Enterprise edition uniquement),

dans Calculs automatiques, 397

Fonctions XPath,

dans le dialogue XPath, 980, 992

définies par l'utilisateur, 608

Fonctions XPath définies par l'utilisateur, 608**FOP,**

et gestion des polices, 548

Formatage,

alignement de texte, 999

aperçu des procédures, 480

boutons de barre d'outils pour, 999

de champs numériques, 486

des formats prédéfinis HTML, 999

nœuds sur insertion, 141

pour tables, 168

propriétés de texte, 999

recense, 999

voir aussi Présentation, 480

Formatage de valeur, 486**Formatage des entrées,**

définissant les chaînes de formatage pour, 1124

des dates, 627

Formater les numéros,

dans numérotation automatique, 465

Formats d'image,

Formats d'image,

dans Authentic View, 940

Formats graphiques,

dans Authentic View, 940

Formats prédéfinis,

commande d'insertion dans le design, 1072

Sur insertion d'un nœud, 141

symbole dans le mode Design, 975

formulaires PDF,

Voir formulaires PDF, 561

Formulaires PDF remplissables, 561

actions d'utilisateur dans, 571

Boutons dans, 571

boutons radio dans, 569

cases à cocher dans, 569

champs d'entrée dans, 568

contrôles de formulaires dans, 568

créer design avec, 563

Données dans, 573, 574

enregistrer les données dans, 573

entrée de données dans, 568, 569

envoyer les données au serveur, 573

extraire des données de, 573, 574

soumettre des données de, 573

Fractionner cellule de table,

horizontalement, 1106

verticalement, 1106

Fragment de design,

insérer, 1089

Fragments de design, 381**Fusionner cellules,**

dans les tables SPS, 1105

G

Génération XSL-FO,

configuration, 1138

Gestion des packs, 341, 792**Gestionnaire de packs de taxonomie,**

Aperçu CLI, 796

aperçu de, 781

appliquer un correctif à un pack, 790

Commande CLI Help, 797

Commande CLI Info, 797

Commande CLI Initialize, 798

Commande CLI Install, 799

Commande CLI List, 800

Commande CLI Migrate-XBRL, 801

Commande CLI Reset, 803

Commande CLI SearchEPPkg, 804

Commande CLI Uninstall, 805

Commande CLI Update, 806

Commande CLI Upgrade, 807

comment exécuter, 785

désinstaller un pack, 791

installer un pack, 790

lister les packs par statut dans, 788

mettre à niveau un pack, 790

migrer le magasin de taxonomie, 784

réinitialiser, 791

statut des packs dans, 788

Gestionnaire de schéma,

Aperçu CLI, 345

aperçu de, 331

Commande Aide CLI, 346

Commande de mise à jour CLI, 350

Commande de mise à niveau CLI, 351

Commande désinstallation CLI, 349

Commande Info CLI, 346

Commande Initialiser CLI, 347

Commande Installer CLI, 347

Commande Liste CLI, 348

Commande Réinitialiser CLI, 349

comment exécuter, 334

corriger un schéma, 339

désinstaller un schéma, 340

installer un schéma, 339

mettre à niveau un schéma, 339

recenser les schémas par statut dans, 337

réinitialiser, 340

statut de schémas dans, 337

Gestionnaires d'événement,

attribuer les fonctions à, 632

Graphiques,

Ajouter une légende, 216

aperçu, 192

aperçu de l'utilisation dans SPS, 185

apparence, 204

Axe X, 224

Axe Y, 226

Axe Z, 228

bases, 194

camemberts, 247

Comment fonctionnent les graphiques, 194

Graphiques,

- configuration, 198
- Couleur d'arrière-plan, 216
- couleur des séries, 222
- Créant des barres groupées avec des séries, 252
- définition des couleurs, 222
- dialogue de configuration de graphique, 192
- et séries, 252
- Exemples simples, 194
- fonctionnalités du graphique à barres, 218
- fonctionnalités du graphique à jauges, 218
- fonctionnalités du graphique circulaire, 218
- fonctionnalités du graphique en aires, 218
- fonctionnalités du graphique en chandeliers, 218
- fonctionnalités du graphique linéaire, 218
- gamme de couleurs, 222
- graphiques à aires, 265
- graphiques à barres, 252
- graphiques à barres groupées, 252
- graphiques à barres superposées, 252
- Graphiques à ligne de catégorie, 259
- Graphiques à lignes de valeur, 262
- Graphiques à superpositions, 278
- Graphiques en chandeliers, 271
- Graphiques linéaires, 259, 262
- insérer, 1073
- Jauges, 276
- légende, 198
- libellés, 198
- lignes de la grille, 224, 226, 228
- marges, 229
- paramètres, 198
- Paramètres 3D, 229
- paramètres dynamiques XPath, 198
- polices, 198, 231
- schéma de couleur, 198
- schéma de couleurs, 222
- sélection des données pour, 235, 240
- Sélection flexible, 240
- sélection simple, 235
- Supprimer la légende, 216
- taille des graduations, 229
- tailles, 229
- Titre, 216
- tracé, 198
- utiliser des variables éditables Authentic pour sélectionner des données axes, 247, 276

- utiliser Java et les fonctions .NET pour sélectionner les données d'axes, 262

- Utiliser les axes de séries, 259

- voir aussi sous Images, 185

Graphiques à aires, 265**Graphiques à aires superposées, 265****Graphiques à barres groupées, 252****Graphiques à barres superposées, 252****Graphiques à superpositions, 278****Graphiques circulaires,**

- paramètres, 247

- voir aussi sous Camemberts, 247

Graphiques en chandeliers, 271**Graphiques XBRL,**

- catégories de, 876

- propriétés des composants, 880

- séries dans, 877

GUI,

- affichages des documents dans, 38

- description de, 37

- documents multiples dans, 38

- Fenêtre principale de, 38

H**HTML,**

- integration of StyleVision, 1199

HTML example,

- of StyleVisionControl integration, 1197, 1198, 1199

Hyperlien,

- commande d'insertion dans le design, 1082

Hyperliens,

- inclure dans, 1098

I**IBM DB2,**

- se connecter par le biais d'ODBC, 706

- se connecter par le biais de JDBC, 704

IBM DB2 for i,

- se connecter par le biais d'ODBC, 710

- se connecter par le biais de JDBC, 708

IBM Informix,

- se connecter par le biais de JDBC, 712

Icône d'état de texte, 1110

Icônes d'état du texte, 521**IE 9,**

Voir sous la compatibilité Internet Explorer, 118

Image,

commande d'insertion dans le design, 1074

Images,

accéder pour le rendu de la sortie, 185

dans le tutoriel Démarrage rapide, 84

et unparsedentityuri, 185

fichiers d'exemples, 191

localiser via des entités non parsées, 602

spécifier URI pour, 185

symbole dans le mode Design, 975

types pris en charge, 188

Images intégrées, 1037**Importation de modèles XSLT,**

dans SPS, 385

importation HTML, 636

Créer un nouvel SPS, 636

de listes HTML, 640

de Tables HTML, 640

design SPS, 638

Générer les fichiers depuis SPS, 642

structure de schéma, 638

importation XSLT, 604**Info utilisateur, 595****Information de Copyright, 1376****Information juridique, 1376****Informations générales, 1373****Informations techniques, 1373****Inscription pour votre logiciel Altova, 1155****Insérer,**

colonne dans la table SPS, 1104

ligne dans la table SPS, 1104

Insérer des éléments de design via la barre d'outils, 1004**Installation silencieuse,**

modifier fichier MSI, 1378

packager les fichiers de licence avec l'installateur, 1378

Integrating,

StyleVision in applications, 1185

Intégration d'images, 1037**Interface,**

voir GUI, 37

Interface utilisateur,

voir GUI, 37

Internet usage,

dans les produits Altova, 1374

Items définis par l'utilisateur, 154, 1094**items TOC,**

en cours de création, 456

formater, 456

J

Java, 1201**JavaScript,**

Voir sous Scripts, 630

JDBC,

configurer une connexion (Windows), 690

en tant qu'interface de connexion de données, 671

se connecter à Teradata, 733

JRE,

pour le Package d'intégration StyleVision pour Eclipse, 968

JScript,

scripting with StyleVision, 1161

L

Libellés dans XBRL, 815**Licence, 1378**

information à propos de, 1376

packager les fichiers de licence avec l'installateur, 1378

Licence de produit de logiciel, 1378**Licences,**

pour votre logiciel Altova, 1155

License metering,

des produits Altova, 1377

Lien hypertexte, 290, 470

création et modification, 472

Et des entités non parsées, 472

localiser via des hyperliens, 602

mettre en lien vers des ressources externes, 472

mettre en lien vers les signets, 472

retirer et supprimer, 472

symbole dans le mode Design, 975

Liens,

suivre dans Authentic View, 915

voir sous hyperliens, 290, 470

Ligne,

apposer à la table SPS, 1104

dans conteneurs de layout, 1089

Ligne,

- insérer dans la table SPS, 1104
- supprimer de la table dans SPS, 1105

Ligne de commande, 953

- et paramètres, 431
- et tâches prévues, 963

Ligne horizontale,

- commande d'insertion dans le design, 1077
- dans le tutoriel Démarrage rapide, 84

Lignes (de tables),

- Agrandir/réduire dans sortie HTML, 173

Liste des propriétés, 1123**Listes, 180**

- dans le tutoriel Démarrage rapide, 99
- Importé du document HTML, 640
- inclure dans, 1097

Listes (statiques et dynamiques), 1078**Listes de choix, 285****Listes dynamiques, 180, 182, 1078****Listes statiques, 180, 1078, 1097****Localisateur d'objet,**

- dans la fenêtre Requête de base de données, 769

Logiciel complémentaire,

- à télécharger, 1159

Longueurs définies en pixels,

- et support paginé, 545

M

Macros,

- developing, 1161, 1166

Manuel de l'utilisateur, 1138, 1155**MariaDB,**

- se connecter par ODBC, 713

Markup mixte, 595**Masquer,**

- fonction d'assistants à la saisie du design, 45

Masquer automatiquement,

- fonction d'assistants à la saisie du design, 45

Média paginée,

- Conception pour, 526
- définitions de page, 533
- en-têtes et pied de page, 538
- marges, 533
- pagination, 533
- propriétés, 526

- taille de la page, 533

Menu,

- personnaliser, 1133

Menu Affichage, 1062**Menu Aide, 1155****Menu Authentique, 1109**

- affichage de la balise, 903
- édition des tables dynamiques, 903

Menu Éditer, 1046**Menu Fenêtre, 1154****Menu Fichier, 1010**

- commande Quitter, 1045
- Fichier | Aperçu avant impression, 1044
- Fichier | Encodage, 1037
- Fichier | Enregistrer design, 1022
- Fichier | Enregistrer les données XML Authentique, 1031
- Fichier | Enregistrer les fichiers générés, 1031
- Fichier | Enregistrer sous, 1027
- Fichier | Fermer, 1017
- Fichier | Imprimer, 1044
- Fichier | Nouveau, 1010
- Fichier | Ouvrir, 1017

Menu Inclure dans, 1095**Menu Insérer, 1066**

- Insérer | Calcul automatique, 1070
- Insérer | Condition, 1084
- Insérer | Contenus, 1066
- Insérer | Désactivé, 1086
- Insérer | Fragment de design, 1089
- Insérer | Hyperlien, 1082
- Insérer | Image, 1074
- Insérer | Ligne horizontale, 1077
- Insérer | Page, 1091
- Insérer | Paragraphe, 1072
- Insérer | Paragraphe spécial, 1072
- Insérer | Reste des contenus, 1067
- Insérer | Sélecteur de date, 1071
- Insérer | Signet, 1080
- Puces et numérotation, 1078

Menu Outils, 1126**Menu projet, 1054**

- Commande Ajouter dossier externe/dossier Web externe au projet, 1058
- Commande Ajouter fichier actif au projet, 1058
- Commande Ajouter fichiers à Projet, 1056
- Commande Ajouter fichiers actifs et relatifs au projet, 1058
- Commande Ajouter l'URL au projet, 1056
- Commande Ajouter ressource Altova au projet, 1056

Menu projet, 1054

- Commande Ajouter un dossier de projet au projet, 1058
- Commande Enregistrer, 1055
- Commande Fermer, 1055
- Commande Ouvrir, 1055
- Commande Recharger, 1055
- Nouvelle commande, 1055

menu Propriétés, 1123

- Puces et numérotation, 1123

Menu Table, 1103**Menus contextuels,**

- dans Authentic View, 912

Métadonnées de sortie du document HTML, 524**Mettre à jour les nœuds,**

- avec des valeurs de calculs automatiques, 402

Mettre à jour les nœuds (éditions Enterprise et Professional),

- avec des valeurs de calculs automatiques, 400
- Avec un résultat de Calcul automatique, 397

Mettre en place un nouveau document SPS,

- dans le tutoriel Démarrage rapide, 72

Microsoft Access,

- se connecter par le biais d'ADO, 678, 715

Microsoft Azure SQL, 716**Microsoft Office 2007 (uniquement Enterprise Edition), 21, 43****Microsoft SQL Server,**

- se connecter par le biais d'ODBC, 718
- se connecter par le biais d'ADO, 716

Migrer vers le magasin de pack de taxonomie, 784**Mise en page,**

- d'aperçus dans la GUI, 45

Mode Design,

- affichage de balise, 39
- description de, 39
- et Éditeur JavaScript, 39
- symboles dans la conception SPS, 975

Modèle,

- Changer la correspondance de nœud pour, 306
- contenir dans, 1095
- insérer, 1086

Modèle de contenu,

- effet d'ambiguïté sur le design, 142

Modèle de variable, 377

- contenir dans, 1096
- insérer, 1088

Modèle défini par l'utilisateur,

- contenir dans, 1096

- insérer, 1087

Modèle du nouveau document, 387

- insérer, 388

Modèle fichier XML (éditions Enterprise et Professional), 114

- définition de, 31

Modèle global complexe, 370**Modèle global simple, 370****Modèle local, 369****Modèle principal, 369**

- définition de, 31

Modèle TOC,

- création et modification, 452
- formater, 456
- références de niveau dans, 454
- reflevels dans, 454
- structurer, 454

Modèles,

- activer et désactiver l'affichage, 1064
- arborescence de, 55
- contenant des lignes de table et des colonnes dans, 166
- supprimer autour des lignes et colonnes de table, 166

Modèles basés sur type, 370**Modèles conditionnels, 1084**

- symbole dans le mode Design, 975
- voir sous : Conditions, 408

Modèles d'élément,

- définies par l'utilisateur, 154

Modèles définis par l'utilisateur, 151**Modèles globaux, 369, 370**

- dans le tutoriel Démarrage rapide, 107
- Effet sur reste-des-contenus, 145

Modèles nommés, 369**Modèles pour nœuds,**

- voir Nœud-modèles, 378

modèles XBRL, 818**Modèles XSLT, 55**

- gérer dans la barre latérale de l'Aperçu du design, 48
- Importer dans SPS, 385

Modules,

- gérer dans la barre latérale de l'Aperçu du design, 48

Modules de mise en page,

- étapes de création, 296

Moteurs Altova,

- dans les produits Altova, 1373

msxsl:script, 1363**Multiples schémas (Enterprise edition),**

- et modèles globaux, 328

Multiples schémas (Enterprise edition),

et paramètres de schéma, 328

et schéma principal, 328

MySQL,

se connecter par le biais d'ODBC, 722

N**Niveau TM,**

contenir dans, 1100

Niveaux TOC, 445, 447**Nœud,**

Changé ce qui est créé comme, 306

Nœud contextuel,

dans le dialogue XPath, 980, 992

Nœud du document,

définition de, 31

Nœud-modèles,

Défini par l'utilisateur, 151

Et changer en modèles enfant, 378

et filtres XPath, 378

et modèles globaux, 378

opérations sur, 378

nœuds de document XML,

symbole dans le mode Design, 975

Nombre,

formatage de, 486

Nouveau projet, 1055**Nouveauté de XSLT, 604****Nouveaux modèles de document,**

et structure de design, 389

URL de, 389

Nouvelle commande, 1010**Nouvelles publications de StyleVision,**

synchroniser avec StyleVision, 122

Numéros de page (édition Enterprise), 1091**Numérotation automatique, 465****Numéroter les nœuds automatiquement, 465****O****ODBC,**

configurer une connexion, 694

en tant qu'interface de connexion de données, 671

se connecter à MariaDB, 713

se connecter à Teradata, 734

Office Open XML (uniquement Enterprise Edition), 21, 43**OLE DB,**

en tant qu'interface de connexion de données, 671

OOXML (uniquement Enterprise Edition), 21, 43**OpenJDK,**

en tant que Java Virtual Machine, 690

Opérateurs XPath,

dans le dialogue XPath, 980, 992

Options,

Arrière-plan des graphiques, 216

axe X du graphique, 224

axe Y du graphique, 226

axe Z du graphique, 228

couleurs du graphique, 222

fonctionnalités du graphique à barres, 218

fonctionnalités du graphique à jauges, 218

fonctionnalités du graphique circulaire, 218

fonctionnalités du graphique en aires, 218

fonctionnalités du graphique en chandeliers, 218

fonctionnalités du graphique linéaire, 218

graphiques 3D, 229

grille du graphique, 224, 226, 228

Légende du graphique, 216

polices du graphique, 231

tailles des graphiques, 229

Titre du graphique, 216

options d'arborescence du schéma, 1138**Options de prise en charge, 35****Options du projet, 1138****Options du vérificateur d'orthographe,**

pour les SPS, 1127

Ouvrir,

fichiers récemment utilisés, 1045

Ouvrir projet, 1055**P****Pack d'intégration StyleVision, 965****Package d'intégration pour Eclipse,**

en cours d'installation, 968

Packs de taxonomie,

migrer vers le magasin de pack, 784

Page, 533

Commandes pour le design, 1091

Page, 533

- définir des marges de pour la sortie PDF, 533
- définir la taille de pour la sortie PDF, 533
- numérotation dans sortie PDF, 533

Pages de couverture, 530**Paragraphe,**

- commande d'insertion dans le design, 1072
- contenir dans, 1097

Paragraphe spécial,

- commande d'insertion dans le design, 1072
- contenir dans, 1097

Paramètres, 431

- Aperçu des paramètres définis par l'utilisateur, 55
- création et modification, 1052
- dans filtres BD, 754
- dans les requêtes BD, 929
- dans SPS, 431
- description générale, 431
- et Authentic View, 431
- et ligne de commande, 431
- et sources de schéma, 435
- fragment pour le design, 433
- gérer dans la barre latérale de l'Aperçu du design, 48
- situer des nœuds dans de multiples documents avec, 435

Paramètres BD,

- création et modification, 1052
- utilisation, 754

Paramètres de réseau, 341, 792**paramètres du proxy, 1138****PDF,**

- définir des propriétés de page, 533

PDF avec accessibilité utilisateur, 1138**PDF/UA, 556, 1138****Période d'évaluation,**

- des produits logiciels Altova, 1376
- des produits logiciels d'Altova, 1376

Personnalisation de catalogues, 135**Personnaliser les boutons de la barre d'outils Authentic, 1110****Personnaliser les dictionnaires,**

- pour les vérifications orthographiques SPS, 1127

Personnaliser StyleVision, 1133**Perspective StyleVision dans Eclipse, 970****pièces jointes PDF, 555****Pieds de page et en-têtes,**

- contenant sous-totaux, 540
- dans la sortie média paginée, 538, 540

Pilotes de base de données,

- aperçu, 674

Pilotes ODBC,

- vérifier la disponibilité de, 694

Pixels,

- et longueurs des supports d'impression, 1037
- et résolution d'écran, 1037

Plateforme Eclipse,

- et Package d'intégration StyleVision, 968
- et StyleVision, 967
- Perspective StyleVision dans, 970
- Points d'entrée StyleVision dans, 973

Plateformes,

- pour les produits Altova, 1373

Plugin StyleVision pour Eclipse,

- voir le Package d'intégration pour Eclipse, 968

Plug-in StyleVision pour VS .NET,

- installer, 965

Polices,

- pour la sortie PDF, 548

Polices PDF, 548**PostgreSQL,**

- se connecter par le biais d'ODBC, 728

Précédence,

- de styles, 59

Présence conditionnelle, 415**Présentation,**

- aperçu des procédures, 480
- voir aussi Formats, Formater, 480

Prise en charge Unicode,

- dans les produits Altova, 1374

Problèmes avec l'affichage, 29**Procédure générale d'utilisation, 113****Procédures d'édition du contenu, 138****Procédures d'édition supplémentaires, 576****Processeur FO, 1138**

- configuration, 1138
- Configuration dans StyleVision, 1138

processeur FO (Enterprise Edition),

- configuration, 29

Processeur XQuery,

- dans les produits Altova, 1373

Processeurs,

- à télécharger, 1159

Processeurs XSLT,

- dans les produits Altova, 1373

Projets,

- description détaillée de, 126
- et glisser-déposer, 1054

Projets,

utiliser, 126

Propriétés,

définir, 63

des tables SPS, 1000, 1106

et groupes de propriété, 63

fenêtre de la barre latérale, 63

pour les nœuds dans Authentic View, 595

voir aussi assistants à la saisie du design, 45

Propriétés de Nœud Authentic, 595**Propriétés de page dans PDF, 533****Propriétés des documents de sortie, 394****propriétés document HTML, 524****Propriétés du document, 394****Proxy de réseau, 1138****Puces et numérotation, 180, 182, 1078, 1123**

inclure dans, 1097

R

Raccourcis,

personnaliser pour le clavier, 1133

Raccourcis clavier,

personnaliser pour les commandes, 1133

RaptorXML, 953

et FOP, 958

Recharger projet, 1055**Référence de l'utilisateur, 974****Référence TOC, 455****Références croisées, 468****Références d'entité,**

et échappement de sortie, 483

Références de caractère,

et échappement de sortie, 483

Références de texte, 468**Référentiel de style,**

et feuilles de style CSS externes, 497

et styles globaux, 501

fenêtre de la barre latérale, 59

voir aussi assistants à la saisie du design, 45

Régions dans les Requêtes BD, 773**Réglages,**

Arrière-plan du graphique, 216

axe X du graphique, 224

axe Y du graphique, 226

axe Z du graphique, 228

couleurs du graphique, 222

fonctionnalités du graphique à barres, 218

fonctionnalités du graphique à jauges, 218

fonctionnalités du graphique circulaire, 218

fonctionnalités du graphique en aires, 218

fonctionnalités du graphique en chandeliers, 218

fonctionnalités du graphique linéaire, 218

graphiques 3D, 229

grille du graphique, 224, 226, 228

Légende du graphique, 216

polices du graphique, 231

tailles des graphiques, 229

Titre du graphique, 216

Regroupement, 417

exemple group-by (Persons.sps), 420

exemple group-by (Scores.sps), 421

Remplacer,

utiliser des expressions régulières, 1046

Remplacer dans Aperçu de design, 69**Requête,**

voir sous Requête de base de données, 765

Requête de base de données,

créer une requête, 776

Résultats de, 777

Se connecter à une BD pour la requête, 766

voir sous Requête de base de données, 765

Volet de messages, 777

Volet Navigateur dans la fenêtre Requête BD, 769

Requêtes,

pour afficher les BD dans Authentic View, 929

Réseau, 341, 792**Résolution d'écran,**

et longueurs définies en pixels, 545

Ressources globales, 577

barre d'outils, 1007

changer les configurations, 593

définir, 577

définir le type de dossier, 585

définir le type de fichier, 580

définissant le type de base de données, 587

dialogue, 1130

sélectionner configuration via la barre d'outils, 1007

utiliser, 589, 590, 592, 593

Ressources Globales Altova,

voir sous Ressources Globales, 577

Restaurer barres d'outils et fenêtres, 1138**Reste-des-contenus, 145**

commande d'insertion dans le design, 1067

Reste-des-contenus, 145

dans le tutoriel Démarrage rapide, 107
et modèles globaux, 370

Rich Edit, 517**RichEdit,**

commandes dans la vue Authentic, 1119
insérer, 1067

RootCatalog.xml, 133

S

Sauts, 542**Sauts de page, 542, 1091****Schéma pour des SPS basées sur BD, 739, 746****Schéma principal, 369****Schéma principal (uniquement Enterprise Edition), 51****Schémas,**

comme source SPS, 314
consulter par le biais des catalogues, 135
de DB pour SPS, 319
de XBRL pour SPS, 320
définies par l'utilisateur, 325

Schémas BD (éditions Enterprise et Professional), 319**Schémas défini par l'utilisateur, 325****Schémas et catalogues, 132****Schémas XML et DTD,**

comme source SPS, 314

Script,

dans le Mode Authentic, 942, 944, 945

Scripting Editor,

overview, 1161, 1163

Scripts,

Aperçu de, 55
dans l'arborescence de Design, 630
définir fonctions JavaScript, 631
et fonctions JavaScript, 630
Les fonctions JavaScript comme gestionnaires d'événement, 632
Utiliser dans un SPS, 630

SE,

pour les produits Altova, 1373

Section initiale de document, 530**Sections,**

dans le design SPS, 527
et mise en page de la page, 527
insérer, 1091

propriétés par défaut pour les nouvelles sections, 530

Section initiale de document, 530

supprimer, 527

Sections CDATA, 139

insérer dans Authentic View, 915

Sélecteur de date,

ajout par défaut aux nœuds de date, 1114
commande d'insertion dans le design, 1071
description de l'utilisation, 625
et types de données XSD, 625
format lexical des saisies de date, 625
insérer dans SPS, 625
utilisé dans Authentic View, 625

Sélectionner le dialogue Tables,

pour des SPS basées sur BD, 746

Sélectionneur de date,

utiliser dans Authentic View, 935

Serveur SQL,

se connecter par le biais d'ADO, 678
se connecter par le biais d'ADO.NET, 684
se connecter via JDBC, 690

Show large markup, 903**Show mixed markup, 903****Show small markup, 903****Signatures,**

voir sous signatures XML, 643

Signatures XML, 939

aperçu, 643
configuration, 645
et certificats, 653
et validité du document XML, 652
paramètres, 647
signer dans la vue Authentic, 649, 1116
vérification dans la vue Authentic, 651, 1116

Signet, 290, 470

commande d'insertion dans le design, 1080
création et modification, 470
supprimer, 470

Signet TdM,

contenir dans, 1100

Signets,

inclure dans, 1098

Signets (ancres),

symbole dans le mode Design, 975

Signets dans les Requêtes BD, 773**Signets PDF, 551****Signets TOC, 445**

assistant pour, 449

Signets TOC, 445

- créer, 449
- et niveaux, 449

Site web d'Altova, 1159**Sortie d'impression,**

- Voir Média paginée, 526

Sortie HTML, 123

- et prise en charge d'image, 188

Sortie PDF,

- voir Média paginée, 538

sortie PDF (Enterprise Edition), 123

- et prise en charge d'image, 188

Sortie RTF,

- voir Média paginée, 538

sortie RTF (Éditions Enterprise et Professional), 123**sortie RTF (Enterprise Edition),**

- et prise en charge d'image, 188

sortie Texte (Éditions Enterprise et Professional), 123**Sorties multiples de document, 1090****Sources de schéma, 114, 1010**

- Aperçu de, 55
- changer sources, 435
- et éléments racine (éléments de document), 312
- fenêtre de la barre latérale, 51
- gérer dans la barre latérale de l'Aperçu du design, 48
- multiples dans SPS (Enterprise edition), 312
- multiples sources et XPath, 435
- Sélectionner pour SPS, 312
- Sources multiples et situer nœuds, 435

Sous-totaux,

- dans en-têtes et pieds de page, 540

SPS,

- description générale de, 27
- et Authentic View (éditions Enterprise et Professional), 27
- Et BD, 666
- et feuilles de style XSLT, 27
- et StyleVision, 27
- fermer, 1017
- ouvrir, 1017
- recharger, 1017

SPS et Authentic View, 120**SPS modulaires,**

- activation et désactivation, 359
- ajouter le module SPS, 359
- aperçu, 355
- créer, 359
- effet sur ordre de préséance, 359
- et déclarations d'espace de nom, 356

- et fichiers de travail XML, 356
- et fichiers modèles XML, 356
- et les alertes de modification du fichier, 359
- et objets modulaires, 356
- et scripts, 356
- et sources de schéma, 356, 359
- et styles CSS, 356, 359
- exemple de projet, 363
- fonctionne avec, 359
- le module SPS à ajouter, 359

SPS tables,

- editing dynamic tables, 903

SQLite,

- configurer une connexion (Windows), 698
- désactiver les clés étrangères, 698

Structure de schéma,

- et design SPS, 142

Structure du design, 310**Structure du design SPS, 310****Structure du fichier SPS, 310****Styles,**

- assigner des feuilles de style CSS à SPS, 497
- combinaison de plusieurs, 511
- de données XML, 508
- définir, 61
- définir des styles locaux, 504
- définir les styles globaux dans SPS, 501
- et groupes de propriété, 61
- fenêtre de la barre latérale, 61
- média pour feuilles de style externes assignées, 497
- ordre de cascade, 496
- précédence de, 59
- préséance de styles, 501
- règles CSS combinées, 511
- terminologie de, 496
- travailler avec dans StyleVision, 496
- via des expressions XPath, 508
- voir aussi assistants à la saisie du design, 45

styles Composite, 511

- pour le Mode Authentic, 515

Styles CSS,

- dans le tutoriel Démarrage rapide, 89
- dans SPS modulaire, 359
- voir aussi Styles, 61

Styles des documents de sortie, 394**Styles du document, 394****Styles Globaux,**

- voir sous Styles, 501

Styles locaux,

voir sous Styles, 504

StyleVision,

fonctions de produit, 21

intégration, 1185

manuel de l'utilisateur, 20

synchroniser avec Authentic, 122

StyleVision dans Eclipse, 967**StyleVision integration,**

example of, 1197, 1198, 1199

StyleVision Power Stylesheet,

voir sous SPS, 20

StyleVisionBatch, 29, 953**StyleVisionCommand,**

in StyleVisionControl, 1224

StyleVisionCommands,

in StyleVisionControl, 1226

StyleVisionControl, 1227

documentation of, 1185

example of integration at application level, 1197, 1198, 1199

Exemples d'intégration au niveau du document, 1193

integration using C#, 1193

integration using HTML, 1199

object reference, 1224

StyleVisionControlDocument, 1235**StyleVisionControlPlaceHolder, 1241****Support paginé,**

et longueurs définies en pixels, 545

Suppression,

Un filtre BD, 754

Supprimer,

colonne de la table dans SPS, 1105

ligne de la table dans SPS, 1105

table dans SPS, 1103

Sybase,

se connecter par le biais de JDBC, 732

Symboles dans le mode Design,

d'appareils d'entrée de données, 975

d'hyperliens, 975

d'images, 975

de calculs automatiques, 975

de contenu du document XML, 975

de formats prédéfinis, 975

de modèles conditionnels, 975

de nœuds de document XML, 975

de signets (ancres), 975

T

Table,

afficher/masquer bordures dans StyleVision, 1106

ajouter des en-têtes et des pieds de page, 1104

alignement vertical du contenu des cellules, 1108

apposer colonne à, 1104

apposer ligne à, 1104

contenu des cellules, 1103

éditer propriétés de, 1106

édition dans Authentic View, 1120

en-têtes et pied de page, 1103

insérer colonne dans, 1104

insérer ligne dans, 1104

insérer une table statique, 1103

naviguer, 1103

supprimer colonne de, 1105

supprimer dans SPS, 1103

supprimer ligne de, 1105

Table de contenus,

voir sous TOC, 442

Table dynamique,

boutons de barre d'outils pour éditer, 1000

Table statique,

boutons de barre d'outils pour éditer, 1000

insérer, 1103

insérer dans SPS, 1000

Tables,

Agrandir/réduite les lignes, 173

aperçu, 157

créer, 1078

créer des tables dynamiques, 161

créer des tables statiques, 159

editing dynamic (SPS) tables, 903

en-têtes et bas de page dans PDF, 168

Fermer bouton pour masquer les colonnes, 173

formater, 168

fusionner cellules dans, 1105

importé du document HTML, 640

masquer les colonnes vides, 173

styles pour des lignes alternées, 508

traitement conditionnel dans, 166

Tables (SPS),

boutons de barre d'outils à éditer, 1000

éditer les propriétés, 1000

Tables CALS/HTML, 174, 1107**Tables dans Aperçu de design,**

- contenant dans et supprimer les modèles, 166
- représentation de, 166

Tables dans Authentic View,

- icônes pour éditer des tables XML, 926
- usage de, 920
- utiliser des tables SPS (statiques et dynamiques), 920
- utiliser des tables XML, 922

Tables dynamiques, 157

- différence des lignes ajoutées/insérées, 161
- éditer, 903
- édition dans Authentic View, 1120
- en-têtes et bas de page dans, 161
- et modèles globaux, 161
- tables dynamiques intégrées, 161
- voir aussi les tables SPS, 161
- voir aussi Tables, 168

Tables dynamiques (SPS) dans Authentic View,

- usage de, 920

Tables HTML, 174, 1107**Tables SPS,**

- voir aussi Tables dynamiques, 157
- Voir aussi tables statiques, 157

Tables SPS dans Authentic View,

- usage de, 920

Tables statiques, 157

- voir aussi les tables SPS, 159
- voir aussi Tables, 168

Tables Statiques (SPS) tables dans Authentic View,

- usage de, 920

Tables XBRL,

- propriétés des composants, 859

tables XML (Éditions Enterprise et Professional), 157**Tables XML dans Authentic View,**

- usage de, 922

Tâche planifiée,

- créant une commande StyleVisionBatch comme, 963
- fichiers batch StyleVisionBatch dans, 963

Taxonomie XBRL (Enterprise Edition), 320**TDM,**

- Aperçu de l'utilisation, 442
- commande de menu, 1090
- exemple, hiérarchique et séquentiel, 461
- exemple, simple, 457
- Items marqués pour l'inclusion, 445

Teradata,

- se connecter par JDBC, 733

- se connecter par ODBC, 734

Terminologie,

- utilisée dans StyleVision, 31

Texte,

- formater dans Authentic View, 915

Texte vertical,

- dans cellules de table, 168
- dans les cases de mise en page, 300

TOCrefs,

- voir sous références TOC, 455

Total de pages (édition Enterprise), 1091**Touche de requête,**

- insérer dans SPS, 759

Touche de requête BD,

- insérer dans SPS, 759

Touche Entrée,

- effets de l'utilisation, 941

Touche Retour,

- voir touche Entrée, 941

Touche Retour chariot,

- voir touche Entrée, 941

Traitement alternatif, 597**Traitement automatisé, 953****Transformations FO, 958****Transformations XSLT, 958****Trier, 425**

- des groupes et à l'intérieur des groupes, 417, 420, 421
- fichiers d'exemples, 427
- Mécanisme de tri, 425
- Trier la clé, 425

Trier la clé, 425**Tutoriel Démarrage rapide,**

- attributs de classe, 89
- Calculs automatiques, 95
- conditions, 99
- configurer un nouveau document SPS, 72
- contenu dynamique, 77
- Contenu statique, 84
- créer nouveau document <% SPS>, 72
- Espace réservé de contenus, 77
- fichiers requis, 71
- formats prédéfinis, 89
- générer feuilles de style XSLT, 112
- images, 84
- introduction, 71
- Lignes horizontales, 84
- listes de choix, 99
- modèles globaux, 107

Tutoriel Démarrage rapide,

- recense, 99
- rest-of-contents, 107
- Styles CSS, 89
- test Authentic View (éditions Enterprise et Professional), 112
- texte statique, 84

Types de données,

- dans filtres BD, 754

Types en tant qu'unités de traitement,

- modèles globaux, 370

Types globaux,

- dans modèles, 370

U

Un texte statique,

- dans le tutoriel Démarrage rapide, 84
- et échappement de sortie, 483

URI,

- détenir dans entités non parsées, 602

Utilisation, 113**Utiliser des actions,**

- dans les formulaires PDF remplissables, 571

Utilité de ligne de commande, 29

V

Validation supplémentaire, 600**Valider XML,**

- dans Authentic View, 1115

Variables, 431, 436

- Attribuer des valeurs via Authentic, 597
- éditer dans le Mode Authentic, 438

Variables d'environnement, 136**Variables d'Environnement utilisées dans les catalogues, 133****Variables éditables, 438****VBScript,**

- scripting with StyleVision, 1161

Vérificateur orthographique,

- dans StyleVision, 1126

version XPath dans SPS, 117**Version XSLT,**

- paramètre pour SPS, 1008

version XSLT dans SPS, 117**Visual Studio,**

- adding the StyleVision ActiveX Controls to the toolbox, 1186

Visual Studio .Net,

- et les différences StyleVision, 966
- et StyleVision, 964

Volet Navigateur,

- dans la fenêtre Requête de base de données, 769

Volet Requête,

- dans la fenêtre Requête de base de données, 773

VS .NET,

- et du pack d'intégration StyleVision, 965

W

Windows,

- prise en charge pour les produits Altova, 1373

Word 2007 (uniquement Enterprise Edition), 21, 43**Word 2007+ sortie (Enterprise edition), 123****WordML (uniquement Enterprise Edition), 21, 43**

X

XBRL,

- <all> les items dans arborescence de schéma, 812
- Assistant de table, 851
- Assistant Graphique XBRL, 875
- créer un design basé sur la taxonomie XBRL, 809
- créer un SPS XBRL, 809
- dans les designs SPS, 779
- formater des éléments de table du design, 890
- Options de table XBRL, 857
- propriétés source de Taxonomie, 815
- Spécifier des libellés à utiliser, 815
- structure de table, 852
- Structure de taxonomie dans l'arborescence de schéma, 812

XML,

- insérer dans le design, 155

XML tables dans Authentic View,

- icônes pour éditer, 926

XMLSpy, 26**XMLSpy command table :, 1211****XPath,**

- situer des nœuds de multiples documents, 435

XPath 1.0,

et dates, 624

XPath 2.0,

et dates, 624

XPath vers le nœud sélectionné, 902**xs:date,**

et sélecteur de date, 625

xs:dateTime,

et sélecteur de date, 625

XSLT,

Insérer le fragment de code dans le design, 155

XSLT à SPS, 604**XSLTelements,**

Insérer comme code dans le design, 154

Z

Zone de liste,

dans le tutoriel Démarrage rapide, 99