Manual del usuario y referencia



Copyright© 2018 Altova GmbH. All rights reserved. Use of this software is governed by an Altova license agreement. XMLSpy, MapForce, StyleVision, SchemaAgent, UModel, DatabaseSpy, DiffDog, Authentic, MissionKit, FlowForce, RaptorXML, MobileTogether, and Altova as well as their respective logos are either registered trademarks or trademarks of Altova GmbH. This software contains third party software or material that is protected by copyright and subject to other terms and conditions as detailed on the Altova website at https://www.altova.com/legal/3rdparty.

Manual del usuario y referencia de Altova UModel 2018

Todos los derechos reservados. Ningún fragmento de esta publicación podrá ser reproducido de manera alguna (ya sea de forma gráfica, electrónica o mecánica, fotocopiado, grabado o reproducido en sistemas de almacenamiento y recuperación de información) sin el consentimiento expreso por escrito de su autor/editor.

Los productos a los que se hace referencia en este documento pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. El autor y editor no afirman ser propietarios de dichas marcas registradas.

Durante la elaboración de este documento se tomaron todas las precauciones necesarias para prevenir errores. Sin embargo, el autor y editor no se responsabilizan de los errores u omisiones que pudiese contener el documento ni de los posibles daños o perjuicios derivados del uso del contenido de este documento o de los programas y código fuente que vengan con el documento. Bajo ninguna circunstancia se podrá considerar al autor y editor responsables de la pérdida de beneficios ni de cualquier otro daño y perjuicio derivado directa o indirectamente del uso de este documento.

Fecha de publicación: 2018

© 2018 Altova GmbH

Contenido

1 UModel 3

2 Introducción a UModel 6

2.1 Notas sobre compatibilidad ... 8

3 Tutorial de UModel 10

3.1 Introducción ... 11
3.2 Casos de uso ... 14
3.3 Diagramas de clases ... 25
3.3.1 Crear clases derivadas ... 34
3.4 Diagramas de objetos ... 39
3.5 Diagramas de componentes ... 46
3.6 Diagramas de implementación ... 52
3.7 Ingeniería directa (del modelo al código) ... 57
3.8 Ingeniería inversa (del código al modelo) ... 67

4 Interfaz gráfica del usuario de UModel 76

4.1 Ventana Estructura del modelo ... 78
4.2 Ventana Árbol de diagramas ... 82
4.3 Ventana Favoritos ... 83
4.4 Ventana Propiedades ... 84
4.5 Ventana Estilos ... 85
4.6 Ventana Jerarquía ... 86
4.7 Ventana Vista general ... 88
4.8 Ventana Documentación ... 89
4.9 Ventana Capas ... 90
4.10 Ventana Mensajes ... 91
4.11 Ventana de diagramas ... 93
4.12 Panel Diagramas ... 95

5 Interfaz de la línea de comandos 98

5.1 Archivo: Nuevo / Cargar / Opciones al guardar ... 102

6 Cómo modelar 106

6.1 Elementos ... 107
- 6.1.1 Crear elementos ... 107
- 6.1.2 Insertar elementos del modelo en un diagrama ... 108
- 6.1.3 Renombrar, mover y copiar elementos ... 110
- 6.1.4 Borrar elementos ... 111
- 6.1.5 Buscar y reemplazar texto ... 112
- 6.1.6 Comprobar si se están usando ciertos elementos y dónde ... 113
- 6.1.7 Restricción de elementos ... 114
- 6.1.8 Agregar hipervínculos a elementos ... 116
- 6.1.9 Documentar elementos ... 118
- 6.1.10 Cambiar el estilo de los elementos de un diagrama ... 120

6.2 Diagramas ... 122
- 6.2.1 Crear diagramas ... 122
- 6.2.2 Generar diagramas ... 123
- 6.2.3 Abrir diagramas ... 126
- 6.2.4 Borrar diagramas ... 127
- 6.2.5 Cambiar el estilo de diagramas ... 128
- 6.2.6 Alinear y ajustar el tamaño de elementos de modelado ... 129
- 6.2.7 Añadir capas a los diagramas ... 131
- 6.2.8 Finalización automática en clases ... 133
- 6.2.9 Acercar y alejar diagramas ... 135

6.3 Relaciones ... 136
- 6.3.1 Crear relaciones entre elementos ... 136
- 6.3.2 Cambiar el estilo de las líneas y relaciones ... 138
- 6.3.3 Ver las relaciones de los elementos ... 140
- 6.3.4 Associations ... 141
- 6.3.5 Asociación de colecciones ... 144
- 6.3.6 Contención ... 147

7 Proyectos e ingeniería de código 150

7.1 Administrar proyectos de UModel ... 151
- 7.1.1 Crear, abrir y guardar proyectos ... 151
- 7.1.2 Abrir proyectos desde una URL ... 153

7.1.3 Mover proyectos a un directorio nuevo ... 156
7.1.4 Incluir otros proyectos de UModel ... 157
7.1.5 Compartir paquetes y diagramas ... 158
7.1.6 Consejos para mejorar el rendimiento ... 161
7.2 Generar código de programa ... 162
7.2.1 Revisar la sintaxis del proyecto ... 164
7.2.2 Opciones de generación de código ... 167
7.2.3 Ejemplo: generar código Java desde UModel ... 168
7.2.4 Ejemplo: generar código C++ ... 177
7.2.5 Plantillas SPL ... 182
7.3 Importar código fuente ... 184
7.3.1 Ingeniería inversa en código C++ ... 186
7.3.2 Opciones de importación de código ... 187
7.3.3 Ejemplo: importar un proyecto C# ... 193
7.4 Importar binarios Java, C# y VB.NET ... 199
7.5 Sincronizar el modelo y el código fuente ... 205
7.5.1 Consejos prácticos ... 206
7.5.2 Refactorización de código y sincronización ... 208
7.5.3 Configurar la sincronización del código ... 209
7.6 Correspondencias con elementos de UModel ... 212
7.6.1 Correspondencias con C# ... 212
7.6.2 Correspondencias con VB.NET ... 232
7.6.3 Correspondencias con Java ... 246
7.6.4 Correspondencias con XML Schema ... 252
7.6.5 Correspondencias con elementos de BD ... 261
7.7 Combinar proyectos de UModel ... 265
7.7.1 Fusión de proyectos a 3 bandas ... 266
7.7.2 Ejemplo de fusión manual a 3 bandas ... 268
7.8 Plantillas UML ... 271
7.8.1 Firmas de plantilla ... 272
7.8.2 Enlace de plantilla ... 273
7.8.3 Usar plantillas en operaciones y propiedades ... 274

8 Transformar modelos UML 276

8.1 Configuración de la transformación ... 279
8.2 Ejemplo: transformar un modelo Java en un modelo C++ ... 281
8.3 Transformar un modelo C# en un modelo Java ... 288
8.4 Ejemplo: convertir la estructura de una BD Access en SQLite ... 294

9 Generar documentación UML 304

9.1 Con una hoja de estilos SPS predeterminada ... 311

9.2 Con hojas de estilos predefinidas por el usuario ... 313

10 Diagramas UML 316

10.1 Diagramas de comportamiento ... 317

10.1.1 Diagrama de actividades ... 317

Insertar elementos ... 318

Crear bifurcaciones y convergencias ... 320

Elementos ... 323

10.1.2 Diagrama de máquina de estados ... 333

Insertar elementos ... 334

Crear estados, actividades y transiciones ... 335

Estados compuestos ... 341

Generar código a partir de diagramas de máquina de estados ... 344

Trabajar con código de máquina de estados ... 347

Elementos de diagramas de máquinas de estados ... 352

10.1.3 Diagrama de máquina de estados de protocolos ... 355

Insertar elementos ... 356

Elementos ... 357

10.1.4 Diagrama de casos de uso ... 359

10.1.5 Diagrama de comunicación ... 360

Insertar elementos ... 361

10.1.6 Diagrama global de interacción ... 364

Insertar elementos ... 365

10.1.7 Diagrama de secuencia ... 368

Insertar elementos ... 369

Líneas de vida ... 371

Fragmentos combinados ... 372

Usos de interacción ... 376

Puertas ... 376

Invariantes de estado ... 377

Mensajes ... 377

Generar diagramas de secuencia a partir de código fuente ... 382

Generar varios diagramas de secuencia a partir de propiedades ... 385

Generar código a partir de diagramas de secuencia ... 387

Agregar código a diagramas de secuencia ... 391

10.1.8 Diagrama de ciclo de vida ... 394
Insertar elementos ... 395
Línea de vida ... 395
Marca de graduación ... 398
Evento/estímulo ... 399
Restricción de duración ... 400
Restricción de tiempo ... 401
Mensaje ... 401
10.2 Diagramas de estructura ... 403
10.2.1 Diagrama de clases ... 403
Personalizar diagramas de clases ... 403
Invalidar operaciones de clases base e implementar operaciones de interfaz ... 410
Crear métodos getter y setter ... 411
Notaciones de forma esférica (Ball and socket) ... 413
Agregar excepciones emitidas a los métodos de una clase ... 414
Generar diagramas de clases ... 415
10.2.2 Diagrama de estructura de un compuesto ... 418
Insertar elementos ... 418
10.2.3 Diagrama de componentes ... 420
10.2.4 Diagrama de implementación ... 420
10.2.5 Diagrama de objetos ... 421
10.2.6 Diagrama de paquetes ... 421
Insertar elementos ... 423
Generar diagramas de paquetes al importar código o binarios ... 425
10.2.7 Diagrama de perfil y estereotipos ... 427
Agregar estereotipos y definir valores etiquetados ... 428
Estereotipos y enumeraciones ... 432
Estilos de estereotipo definidos por el usuario ... 434
Asignar iconos de estereotipo personalizados ... 436
10.3 Otros diagramas ... 440
10.3.1 Diagramas de esquema XML ... 440
Importar esquemas XML ... 441
Insertar elementos ... 448
Crear y generar un esquema XML ... 451
10.3.2 Diagramas BPMN 1.0 / 2.0 ... 454
Objetos de flujo ... 455
Subprocesos expandidos ... 460
Subprocesos contraídos ... 462
Objetos de conexión ... 463

Contenedores y compartimentos ... 465
Artefactos ... 466
Diagrama de coreografía ... 467
Tareas de coreografía ... 468
Tareas y subprocesos ... 472
Objetos de datos ... 472
Diagrama de colaboración ... 473
Conversación ... 474
Tareas y subprocesos ... 475
Objetos de datos ... 476
Diagrama de procesos de negocio estándar BPMN 2.0 ... 476
Tareas y subprocesos ... 478
Objetos de datos ... 479
10.3.3 Diagramas SysML ... 479
Diagrama de estructura ... 480
Diagrama de definición de bloques ... 481
Diagrama de bloque interno ... 484
Diagrama paramétrico ... 487
Diagrama de paquetes ... 489
Diagrama de requisitos ... 491
Diagrama de comportamiento ... 492
Diagrama de actividades ... 492
Diagrama de secuencia ... 494
Diagrama de máquina de estados ... 495
Diagrama de casos de uso ... 496

11 Trabajar con bases de datos en UModel 498

11.1 Conectarse a una base de datos ... 500
11.1.1 Iniciar el asistente para la conexión de base de datos ... 501
11.1.2 Resumen de controladores de base de datos ... 503
11.1.3 Configurar una conexión ADO ... 506
Conectarse a una base de datos Microsoft Access ... 508
Configurar las propiedades de vínculo de datos de SQL Server ... 508
Configurar las propiedades de vínculo de datos de Microsoft Access ... 509
11.1.4 Configurar una conexión ADO.NET ... 511
Crear una cadena de conexión en Visual Studio ... 513
Ejemplo: cadenas de conexión ADO.NET ... 516
Notas sobre compatibilidad con ADO.NET ... 517
11.1.5 Configurar una conexión ODBC ... 518
Ver los controladores ODBC disponibles ... 520
11.1.6 Configurar una conexión JDBC ... 521
Configurar la variable CLASSPATH ... 523

11.1.7 Configurar una conexión PostgreSQL ... 525
11.1.8 Configurar una conexión SQLite ... 526
Conectarse a una base de datos SQLite ... 527
11.1.9 Ejemplos de conexión a bases de datos ... 527
Conectarse a Firebird (ODBC) ... 527
Conectarse a Firebird (JDBC) ... 529
Conectarse a IBM DB2 (ODBC) ... 531
Conectarse a IBM DB2 for i (ODBC) ... 536
Conectarse a IBM Informix (JDBC) ... 539
Conectarse a MariaDB (ODBC) ... 540
Conectarse a Microsoft Access (ADO) ... 542
Conectarse a Microsoft SQL Server (ADO) ... 545
Conectarse a Microsoft SQL Server (ODBC) ... 547
Conectarse a MySQL (ODBC) ... 550
Conectarse a Oracle (ODBC) ... 551
Conectarse a Oracle (JDBC) ... 556
Conectarse a PostgreSQL (ODBC) ... 558
Conectarse a Progress OpenEdge (ODBC) ... 560
Conectarse a Progress OpenEdge (JDBC) ... 562
Conectarse a Sybase (JDBC) ... 563
Conectarse a Teradata (ODBC) ... 564
Conectarse a Teradata (JDBC) ... 569
11.2 Importar bases de datos SQL en UModel ... 572
11.3 Ver elementos de modelado de BD ... 576
11.4 Agregar columnas a una tabla ... 579
11.5 Agregar tablas nuevas a un modelo / a una BD ... 582

12 XMI: intercambio de metadatos XML 590

13 Trabajo en equipo con UModel 594
13.1 Crear y editar subproyectos ... 596

14 Complemento de UModel para Visual Studio 604
14.1 Instalar el complemento de UModel para Visual Studio ... 606
14.2 Agregar funciones de UModel a proyectos de Visual Studio ... 608
14.3 Cargar y descargar proyectos de UModel ... 613
14.4 Sincronización de modelo y código ... 614

15 Complemento de UModel para Eclipse 618

15.1 Instalar el complemento de UModel para Eclipse ... 621
15.2 La perspectiva UModel ... 626
15.3 Agregar funciones de UModel a proyectos de Eclipse ... 629
15.4 Importar proyectos de UModel ... 631
15.5 Cargar y descargar proyectos de UModel ... 633
15.6 Funcionamiento de la sincronización automática ... 634
15.7 Ejemplo: configurar la sincronización automática ... 635

16 Control de código fuente 648

16.1 Sistemas de control de código fuente compatibles ... 650
16.2 Comandos de control de código fuente ... 652
16.2.1 Abrir desde el control de código fuente ... 652
16.2.2 Habilitar control de código fuente ... 655
16.2.3 Obtener la versión más reciente ... 656
16.2.4 Obtener ... 656
16.2.5 Obtener carpetas ... 658
16.2.6 Desproteger ... 659
16.2.7 Proteger ... 660
16.2.8 Anular desprotección ... 661
16.2.9 Agregar al control de código fuente ... 663
16.2.10 Quitar del control de código fuente ... 665
16.2.11 Compartir desde el control de código fuente ... 666
16.2.12 Mostrar historial ... 667
16.2.13 Mostrar diferencias ... 669
16.2.14 Mostrar propiedades ... 670
16.2.15 Actualizar estado ... 671
16.2.16 Administrador del control de código fuente ... 671
16.2.17 Cambiar control de código fuente ... 671
16.3 Control de código fuente con Git ... 673
16.3.1 Habilitar Git con el complemento de control de código fuente ... 674
16.3.2 Agregar un proyecto al control de código fuente de Git ... 674
16.3.3 Clonar un proyecto desde el control de código fuente de Git ... 675

17 Iconos en los diagramas de UModel 680

17.1 Diagramas de actividades ... 681

17.2 Diagramas de clases ... 683
17.3 Diagramas de comunicación ... 684
17.4 Diagramas de estructura de un compuesto ... 685
17.5 Diagramas de componentes ... 686
17.6 Diagramas de implementación ... 687
17.7 Diagramas global de interacción ... 688
17.8 Diagramas de objetos ... 689
17.9 Diagramas de paquetes ... 690
17.10 Diagramas de perfil ... 691
17.11 Diagramas de máquina de estados de protocolos ... 692
17.12 Diagramas de secuencia ... 693
17.13 Diagramas de máquina de estados ... 694
17.14 Diagramas de ciclo de vida ... 695
17.15 Diagramas de casos de uso ... 696
17.16 Diagramas de esquema XML ... 697
17.17 Diagramas BPMN ... 698
17.18 Diagramas BPMN 2.0 ... 699
17.19 Modelado de bases de datos ... 700

18 Referencia del usuario 702

18.1 Menú Archivo ... 703
18.2 Menú Edición ... 705
18.3 Menú Proyecto ... 707
18.4 Menú Diseño ... 710
18.5 Menú Vista ... 712
18.6 Menú Herramientas ... 713
18.6.1 Ortografía ... 713
18.6.2 Opciones de ortografía... ... 717
18.6.3 Editor de scripts... ... 719
18.6.4 Macros ... 719
18.6.5 Herramientas definidas por el usuario ... 719
18.6.6 Personalizar ... 719
Comandos ... 719
Barras de herramientas ... 721
Herramientas ... 722
Teclado ... 725
Menú ... 727
Macros ... 728

Complementos ... 729
Opciones ... 729
18.6.7 Restaurar barras de herramientas y ventanas ... 729
18.6.8 Opciones ... 729
Configuración del proxy de red ... 736
18.7 Menú Ventanas ... 739
18.8 Menú Ayuda ... 740

19 Generador de código 748

19.1 SPL: el lenguaje de programación Spy ... 749
19.1.1 Estructura básica de SPL ... 749
19.1.2 Variables ... 750
19.1.3 Operadores ... 758
19.1.4 Condiciones ... 759
19.1.5 Colecciones y foreach ... 760
19.1.6 Subrutinas ... 761
Declaración de subrutinas ... 761
Invocación de subrutinas ... 762
19.2 Códigos de error ... 764

20 Referencia del programador 766

20.1 Notas sobre la versión ... 768
20.2 Editor de scripts ... 773
20.2.1 Información general ... 775
Proyectos de scripting en UModel ... 776
La interfaz gráfica del editor de scripts ... 778
Componentes de un proyecto de scripting ... 782
20.2.2 Crear un proyecto de scripting ... 784
20.2.3 Declaraciones globales ... 786
20.2.4 Formularios ... 786
Crear un formulario nuevo ... 787
Diseño de formularios y objetos ... 788
Eventos de formularios ... 791
20.2.5 Eventos ... 792
20.2.6 Macros ... 793
Crear y editar una macro ... 794
Ejecutar una macro ... 798
Depurar una macro ... 799

20.2.7 Notas sobre programación ... 800
Comandos integrados ... 802
Uso de los formularios y comandos ... 809
20.2.8 Ejemplo de uso (script de muestra de UModel) ... 810
20.3 Complementos para entornos IDE ... 814
20.3.1 Cómo crear un complemento IDE para UModel ... 814
Agregar una referencia a la biblioteca del complemento de UModel ... 815
Agregar una referencia a la biblioteca de tipos de UModel ... 816
Crear ensamblado visible a través de COM ... 818
Exponer contenedor COM ... 819
Firmar el componente con un nombre seguro (opcional) ... 819
Implementar IUModelPlugIn ... 820
Crear y ejecutar el complemento de UModel ... 822
20.3.2 Implementación de complementos para IDE en UModel ... 823
20.3.3 XML de configuración ... 824
20.3.4 Complementos como controles ActiveX ... 827
20.3.5 Interfaz IUModelPlugIn ... 829
20.4 The UModel API ... 834
20.4.1 Overview ... 834
Object Model ... 834
Object Model UMLData ... 836
Object Model UMLData Styles ... 838
Graphical Objects ... 839
How to… ... 840
How to Create Sequence Diagrams ... 840
How to Generate Sequence Diagrams from Code ... 840
How to Create Sequence Diagrams Manually ... 841
Undo / Redo and UMLData Transaction Handling ... 844
How to Use Predefined UModel Elements ... 845
How to Work with Stereotypes and Tagged Values ... 846
How to Use UMLData Events and Event Filters ... 847
How to create and use Hyperlinks ... 848
Handle Errors ... 850
20.4.2 API Usage Examples ... 852
C# ... 852
How to Reference the UModel Type Library ... 853
Importing Binary Types Programmatically ... 854
"Set Styles" Sample ... 856
"C# Delegate" Sample ... 861
"Set Prefix" Sample ... 866
"Statistics" Sample ... 872
Java ... 878
Example Java Project ... 879
JScript ... 880

Start application ... 880
Document Access ... 881
Generate Documentation ... 882
Generate Code ... 883
Update Documentation ... 888
20.5 UModel API Reference ... 896
20.5.1 UModel Plugins ... 896
UModelAPI - IUModelPlugIn ... 896
UModelAPI - UModelUpdateAction ... 897
20.5.2 UModel API ... 898
UModelAPI - IApplication ... 898
UModelAPI - IBinaryTypeEntries ... 901
UModelAPI - IBinaryTypeEntry ... 902
UModelAPI - ICollectionTemplate ... 903
UModelAPI - ICollectionTemplates ... 904
UModelAPI - IDiagramWindow ... 905
UModelAPI - IDiagramWindows ... 908
UModelAPI - IDialog ... 909
UModelAPI - IDialogs ... 910
UModelAPI - IDocument ... 912
UModelAPI - IExportXMIFileDlg ... 919
UModelAPI - IFocusedUMLDataNotifier ... 921
UModelAPI - IGenerateDocumentationDlg ... 921
UModelAPI - IGenerateSequenceDiagramDlg ... 928
UModelAPI - IGenerateStateMachineCodeDlg ... 931
UModelAPI - IImportBinaryTypesDlg ... 932
UModelAPI - IImportDatabaseDlg ... 937
UModelAPI - IImportSourceDirectoryDlg ... 939
UModelAPI - IImportSourceDlg ... 940
UModelAPI - IImportSourceProjectDlg ... 943
UModelAPI - IImportXMLSchemaDirectoryDlg ... 944
UModelAPI - IImportXMLSchemaFileDlg ... 945
UModelAPI - IIncludeSubprojectDlg ... 946
UModelAPI - IKindSelection ... 947
UModelAPI - IKindSelectionList ... 948
UModelAPI - ILocalOptions ... 949
UModelAPI - ILocalOptionsCodeEngineering ... 950
UModelAPI - ILocalOptionsDiagramEditing ... 952
UModelAPI - ILocalOptionsEditing ... 954
UModelAPI - ILocalOptionsFile ... 956
UModelAPI - ILocalOptionsView ... 958
UModelAPI - IMatchRenamedDlg ... 960

UModelAPI - IMatchRenamedEntries ... 961
UModelAPI - IMatchRenamedEntry ... 962
UModelAPI - IModelTransformationDlg ... 963
UModelAPI - IModelTransformationTypeMapping ... 965
UModelAPI - IModelTransformationTypeMappings ... 966
UModelAPI - IProjectSettingsDlg ... 967
UModelAPI - ISaveAllDiagramsAsImagesDlg ... 969
UModelAPI - ISynchronizationSettingsDlg ... 970
UModelAPI - ITransactionNotifier ... 971
UModelAPI - IURLDlg ... 971
Events ... 973
UModelAPI - _IApplicationEvents ... 973
UModelAPI - _IDiagramWindowEvents ... 974
UModelAPI - _IDocumentEvents ... 974
UModelAPI - _IFocusedUMLDataEvents ... 976
UModelAPI - _ISynchronizationEvents ... 976
UModelAPI - _ITransactionEvents ... 977
Enumerations ... 977
UModelAPI - ENUMApplicationFrameTitle ... 977
UModelAPI - ENUMApplicationStatus ... 978
UModelAPI - ENUMAutolayoutGrowDirectionKind ... 978
UModelAPI - ENUMCodeLang ... 979
UModelAPI - ENUMCodeLangVersion ... 979
UModelAPI - ENUMDiagramLayoutKind ... 980
UModelAPI - ENUMDocumentationFilePathKind ... 981
UModelAPI - ENUMDocumentationFontSetting ... 982
UModelAPI - ENUMDocumentationImageFormat ... 982
UModelAPI - ENUMDocumentationOutputFormat ... 983
UModelAPI - ENUMExportXMIType ... 983
UModelAPI - ENUMOpenMessageWindow ... 984
UModelAPI - ENUMOutputImageFormat ... 984
UModelAPI - ENUMSynchronizationDeleteKind ... 985
UModelAPI - ENUMSynchronizationKind ... 985
UModelAPI - ENUMSyntaxCheckKind ... 986
UMLData ... 986
UModelAPI - IUMLData ... 987
UModelAPI - IUMLDataList ... 989
IUMLElement ... 994
UModelAPI - IUMLAbstraction ... 994
UModelAPI - IUMLAcceptEventAction ... 995
UModelAPI - IUMLAction ... 996
UModelAPI - IUMLActionExecutionSpecification ... 998
UModelAPI - IUMLActionInputPin ... 998
UModelAPI - IUMLActivity ... 999
UModelAPI - IUMLActivityEdge ... 1001
UModelAPI - IUMLActivityFinalNode ... 1003
UModelAPI - IUMLActivityGroup ... 1003
UModelAPI - IUMLActivityNode ... 1005
UModelAPI - IUMLActivityParameterNode ... 1006
UModelAPI - IUMLActivityPartition ... 1007

UModelAPI - IUMLActor ... 1009
UModelAPI - IUMLAnyReceiveEvent ... 1010
UModelAPI - IUMLArtifact ... 1010
UModelAPI - IUMLAssociation ... 1012
UModelAPI - IUMLAssociationClass ... 1013
UModelAPI - IUMLBehavior ... 1014
UModelAPI - IUMLBehavioralFeature ... 1016
UModelAPI - IUMLBehavioredClassifier ... 1018
UModelAPI - IUMLBehaviorExecutionSpecification ... 1019
UModelAPI - IUMLCallAction ... 1020
UModelAPI - IUMLCallBehaviorAction ... 1021
UModelAPI - IUMLCallEvent ... 1022
UModelAPI - IUMLCallOperationAction ... 1022
UModelAPI - IUMLCentralBufferNode ... 1023
UModelAPI - IUMLChangeEvent ... 1024
UModelAPI - IUMLClass ... 1025
UModelAPI - IUMLClassifier ... 1027
UModelAPI - IUMLClassifierTemplateParameter ... 1031
UModelAPI - IUMLCollaboration ... 1032
UModelAPI - IUMLCollaborationUse ... 1033
UModelAPI - IUMLCombinedFragment ... 1034
UModelAPI - IUMLComment ... 1035
UModelAPI - IUMLCommentTextHyperlink ... 1036
UModelAPI - IUMLComponent ... 1038
UModelAPI - IUMLComponentRealization ... 1039
UModelAPI - IUMLConnectableElement ... 1040
UModelAPI - IUMLConnectionPointReference ... 1041
UModelAPI - IUMLConnector ... 1043
UModelAPI - IUMLConnectorEnd ... 1044
UModelAPI - IUMLConstraint ... 1045
UModelAPI - IUMLControlFlow ... 1047
UModelAPI - IUMLControlNode ... 1048
UModelAPI - IUMLDataStoreNode ... 1048
UModelAPI - IUMLDataType ... 1049
UModelAPI - IUMLDecisionNode ... 1050
UModelAPI - IUMLDependency ... 1051
UModelAPI - IUMLDeployedArtifact ... 1052
UModelAPI - IUMLDeployment ... 1053
UModelAPI - IUMLDeploymentTarget ... 1053
UModelAPI - IUMLDevice ... 1055
UModelAPI - IUMLDirectedRelationship ... 1055
UModelAPI - IUMLDuration ... 1056
UModelAPI - IUMLDurationConstraint ... 1057
UModelAPI - IUMLDurationInterval ... 1058
UModelAPI - IUMLDurationObservation ... 1058
UModelAPI - IUMLElement ... 1059
UModelAPI - IUMLElementImport ... 1063
UModelAPI - IUMLEncapsulatedClassifier ... 1064
UModelAPI - IUMLEnumeration ... 1065
UModelAPI - IUMLEnumerationLiteral ... 1066
UModelAPI - IUMLEvent ... 1067
UModelAPI - IUMLExceptionHandler ... 1068
UModelAPI - IUMLExecutableNode ... 1070
UModelAPI - IUMLExecutionEnvironment ... 1071

UModelAPI - IUMLExecutionSpecification ... 1071
UModelAPI - IUMLExpansionNode ... 1072
UModelAPI - IUMLExpansionRegion ... 1073
UModelAPI - IUMLExpression ... 1075
UModelAPI - IUMLExtend ... 1076
UModelAPI - IUMLExtensionPoint ... 1077
UModelAPI - IUMLFeature ... 1078
UModelAPI - IUMLFinalNode ... 1079
UModelAPI - IUMLFinalState ... 1079
UModelAPI - IUMLFlowFinalNode ... 1080
UModelAPI - IUMLForkNode ... 1081
UModelAPI - IUMLFunctionBehavior ... 1081
UModelAPI - IUMLGate ... 1082
UModelAPI - IUMLGeneralization ... 1083
UModelAPI - IUMLHyperlink ... 1084
UModelAPI - IUMLHyperlink2File ... 1085
UModelAPI - IUMLHyperlink2GuiElement ... 1085
UModelAPI - IUMLHyperlink2Model ... 1086
UModelAPI - IUMLInclude ... 1087
UModelAPI - IUMLInformationFlow ... 1088
UModelAPI - IUMLInitialNode ... 1090
UModelAPI - IUMLInputPin ... 1091
UModelAPI - IUMLInstanceSpecification ... 1092
UModelAPI - IUMLInstanceValue ... 1094
UModelAPI - IUMLInteraction ... 1095
UModelAPI - IUMLInteractionConstraint ... 1097
UModelAPI - IUMLInteractionFragment ... 1098
UModelAPI - IUMLInteractionOperand ... 1099
UModelAPI - IUMLInteractionUse ... 1099
UModelAPI - IUMLInterface ... 1100
UModelAPI - IUMLInterfaceRealization ... 1103
UModelAPI - IUMLInterruptibleActivityRegion ... 1104
UModelAPI - IUMLInterval ... 1106
UModelAPI - IUMLIntervalConstraint ... 1107
UModelAPI - IUMLInvocationAction ... 1108
UModelAPI - IUMLJoinNode ... 1109
UModelAPI - IUMLLifeline ... 1110
UModelAPI - IUMLLiteralBoolean ... 1111
UModelAPI - IUMLLiteralInteger ... 1112
UModelAPI - IUMLLiteralNull ... 1112
UModelAPI - IUMLLiteralSpecification ... 1113
UModelAPI - IUMLLiteralString ... 1114
UModelAPI - IUMLLiteralUnlimitedNatural ... 1114
UModelAPI - IUMLManifestation ... 1115
UModelAPI - IUMLMergeNode ... 1116
UModelAPI - IUMLMessage ... 1116
UModelAPI - IUMLMessageEnd ... 1118
UModelAPI - IUMLMessageEvent ... 1119
UModelAPI - IUMLMessageOccurrenceSpecification ... 1120
UModelAPI - IUMLModel ... 1120
UModelAPI - IUMLMultiplicityElement ... 1121
UModelAPI - IUMLNamedElement ... 1123
UModelAPI - IUMLNamespace ... 1125
UModelAPI - IUMLNode ... 1128

UModelAPI - IUMLObjectFlow ... 1129
UModelAPI - IUMLObjectNode ... 1130
UModelAPI - IUMLObservation ... 1131
UModelAPI - IUMLOccurrenceSpecification ... 1132
UModelAPI - IUMLOpaqueAction ... 1133
UModelAPI - IUMLOpaqueBehavior ... 1135
UModelAPI - IUMLOpaqueExpression ... 1135
UModelAPI - IUMLOperation ... 1136
UModelAPI - IUMLOutputPin ... 1138
UModelAPI - IUMLPackage ... 1139
UModelAPI - IUMLPackageableElement ... 1142
UModelAPI - IUMLPackageImport ... 1143
UModelAPI - IUMLPackageMerge ... 1144
UModelAPI - IUMLParameter ... 1145
UModelAPI - IUMLParameterableElement ... 1146
UModelAPI - IUMLPin ... 1148
UModelAPI - IUMLPort ... 1148
UModelAPI - IUMLPrimitiveType ... 1150
UModelAPI - IUMLProfile ... 1150
UModelAPI - IUMLProfileApplication ... 1151
UModelAPI - IUMLProperty ... 1152
UModelAPI - IUMLProtocolStateMachine ... 1155
UModelAPI - IUMLProtocolTransition ... 1156
UModelAPI - IUMLPseudostate ... 1157
UModelAPI - IUMLRealization ... 1158
UModelAPI - IUMLRedefinableElement ... 1159
UModelAPI - IUMLRedefinableTemplateSignature ... 1159
UModelAPI - IUMLRegion ... 1160
UModelAPI - IUMLRelationship ... 1161
UModelAPI - IUMLSendSignalAction ... 1162
UModelAPI - IUMLSignal ... 1163
UModelAPI - IUMLSignalEvent ... 1164
UModelAPI - IUMLSlot ... 1165
UModelAPI - IUMLState ... 1166
UModelAPI - IUMLStateInvariant ... 1169
UModelAPI - IUMLStateMachine ... 1170
UModelAPI - IUMLStereotype ... 1172
UModelAPI - IUMLStereotypeApplication ... 1173
UModelAPI - IUMLStructuralFeature ... 1174
UModelAPI - IUMLStructuredActivityNode ... 1175
UModelAPI - IUMLStructuredClassifier ... 1177
UModelAPI - IUMLTemplateableElement ... 1178
UModelAPI - IUMLTemplateBinding ... 1179
UModelAPI - IUMLTemplateParameter ... 1181
UModelAPI - IUMLTemplateParameterSubstitution ... 1182
UModelAPI - IUMLTemplateSignature ... 1183
UModelAPI - IUMLTimeConstraint ... 1184
UModelAPI - IUMLTimeEvent ... 1185
UModelAPI - IUMLTimeExpression ... 1186
UModelAPI - IUMLTimeInterval ... 1187
UModelAPI - IUMLTimeObservation ... 1188
UModelAPI - IUMLTransition ... 1189
UModelAPI - IUMLTrigger ... 1190
UModelAPI - IUMLType ... 1191

UModelAPI - IUMLTypedElement ... 1192
UModelAPI - IUMLUsage ... 1193
UModelAPI - IUMLUseCase ... 1193
UModelAPI - IUMLValuePin ... 1196
UModelAPI - IUMLValueSpecification ... 1196
UModelAPI - IUMLValueSpecificationAction ... 1199
UModelAPI - IUMLVertex ... 1200
IUMLGuiElement ... 1201
UModelAPI - IUMLGuiActivityDiagram ... 1202
UModelAPI - IUMLGuiAttachedNode ... 1202
UModelAPI - IUMLGuiBehaviorDiagram ... 1203
UModelAPI - IUMLGuiBPMN2ChoreographyDiagram ... 1204
UModelAPI - IUMLGuiBPMN2CollaborationDiagram ... 1205
UModelAPI - IUMLGuiBPMN2Diagram ... 1205
UModelAPI - IUMLGuiBPMNDiagram ... 1206
UModelAPI - IUMLGuiClassDiagram ... 1207
UModelAPI - IUMLGuiCommunicationDiagram ... 1207
UModelAPI - IUMLGuiCommunicationLink ... 1208
UModelAPI - IUMLGuiComponentDiagram ... 1209
UModelAPI - IUMLGuiCompositeStructureDiagram ... 1210
UModelAPI - IUMLGuiConstrainedNode ... 1210
UModelAPI - IUMLGuiContainmentLink ... 1212
UModelAPI - IUMLGuiDeploymentDiagram ... 1212
UModelAPI - IUMLGuiDiagram ... 1213
UModelAPI - IUMLGuiDiagramLayer ... 1217
UModelAPI - IUMLGuiElement ... 1218
UModelAPI - IUMLGuiEndWaypoint ... 1219
UModelAPI - IUMLGuiExtensionDiagram ... 1219
UModelAPI - IUMLGuiInteractionDiagram ... 1220
UModelAPI - IUMLGuiInteractionOverviewDiagram ... 1221
UModelAPI - IUMLGuiLabeledRelativeNodeLink ... 1221
UModelAPI - IUMLGuiLineConnectionWaypoint ... 1222
UModelAPI - IUMLGuiLineLink ... 1223
UModelAPI - IUMLGuiLink ... 1225
UModelAPI - IUMLGuiMiddleWaypoint ... 1226
UModelAPI - IUMLGuiNodeLink ... 1227
UModelAPI - IUMLGuiNote ... 1229
UModelAPI - IUMLGuiNoteLink ... 1230
UModelAPI - IUMLGuiObjectDiagram ... 1231
UModelAPI - IUMLGuiPackageDiagram ... 1232
UModelAPI - IUMLGuiProfileDiagram ... 1232
UModelAPI - IUMLGuiProtocolStateMachineDiagram ... 1233
UModelAPI - IUMLGuiRelativeNodeLink ... 1234
UModelAPI - IUMLGuiRootElement ... 1235
UModelAPI - IUMLGuiSeparatedNodeLink ... 1236
UModelAPI - IUMLGuiSeparatedNodeLink2D ... 1237
UModelAPI - IUMLGuiSequenceDiagram ... 1238
UModelAPI - IUMLGuiStateMachineDiagram ... 1239
UModelAPI - IUMLGuiStructureDiagram ... 1240
UModelAPI - IUMLGuiStyle ... 1241
UModelAPI - IUMLGuiStyles ... 1242
UModelAPI - IUMLGuiSubDiagramNode ... 1243
UModelAPI - IUMLGuiSysMLActivityDiagram ... 1245
UModelAPI - IUMLGuiSysMLBlockDefinitionDiagram ... 1245

UModelAPI - IUMLGuiSysMLInternalBlockDiagram ... 1246
UModelAPI - IUMLGuiSysMLPackageDiagram ... 1247
UModelAPI - IUMLGuiSysMLParametricDiagram ... 1247
UModelAPI - IUMLGuiSysMLRequirementDiagram ... 1248
UModelAPI - IUMLGuiSysMLSequenceDiagram ... 1249
UModelAPI - IUMLGuiSysMLStateMachineDiagram ... 1249
UModelAPI - IUMLGuiSysMLUseCaseDiagram ... 1250
UModelAPI - IUMLGuiTextHyperlink ... 1251
UModelAPI - IUMLGuiTextLabel ... 1252
UModelAPI - IUMLGuiTextLabelWaypoint ... 1254
UModelAPI - IUMLGuiTickMark ... 1255
UModelAPI - IUMLGuiTimingDiagram ... 1256
UModelAPI - IUMLGuiTimingDiagramLifeline ... 1257
UModelAPI - IUMLGuiTimingDiagramMessage ... 1259
UModelAPI - IUMLGuiUseCaseDiagram ... 1260
UModelAPI - IUMLGuiVisibleElement ... 1260
UModelAPI - IUMLGuiWaypoint ... 1261
UModelAPI - IUMLGuiXMLSchemaDiagram ... 1263
Events ... 1263
UModelAPI - _IUMLDataEvents ... 1264
Enumerations ... 1264
UModelAPI - ENUMUMLAggregationKind ... 1265
UModelAPI - ENUMUMLCallConcurrencyKind ... 1265
UModelAPI - ENUMUMLConnectorKind ... 1265
UModelAPI - ENUMUMLDataEventFilter ... 1266
UModelAPI - ENUMUMLDBDataSourceMethod ... 1266
UModelAPI - ENUMUMLExpansionKind ... 1267
UModelAPI - ENUMUMLGuiStyleKind ... 1267
UModelAPI - ENUMUMLGuiTextLabelKind ... 1268
UModelAPI - ENUMUMLInteractionOperatorKind ... 1268
UModelAPI - ENUMUMLMessageKind ... 1269
UModelAPI - ENUMUMLMessageSort ... 1270
UModelAPI - ENUMUMLObjectNodeOrderingKind ... 1270
UModelAPI - ENUMUMLParameterDirectionKind ... 1271
UModelAPI - ENUMUMLPredefinedElement ... 1271
UModelAPI - ENUMUMLPseudostateKind ... 1272
UModelAPI - ENUMUMLTransitionKind ... 1272
UModelAPI - ENUMUMLVisibilityKind ... 1273
UModelAPI - IUMLDataAll ... 1273
UModelAPI - UMLData ... 1342

21 Información sobre licencias 1344

21.1 Distribución electrónica de software ... 1345
21.2 Activación del software y medición de licencias ... 1346
21.3 Derechos de propiedad intelectual ... 1348
21.4 Contrato de licencia para el usuario final ... 1349

Índice

Altova UModel 2018

UModel

1 UModel

UModel® 2018 Enterprise Edition es una asequible herramienta de modelado UML con una potente interfaz gráfica y avanzadas funciones que le facilitarán el trabajo con UML. Además incluye funciones para trabajar con los aspectos más prácticos de la especificación 2.4. UModel es una aplicación de 32/64 bits para Windows compatible con Windows 7 SP1 con actualización de la plataforma, Windows 8, Windows 10 y Windows Server 2008 R2 SP1 con actualización de la plataforma o superior. Las ediciones Enterprise y Professional son compatibles con plataformas de 64 bits. UModel también se integra con Visual Studio y Eclipse, así como con los productos de Microsoft Office (*véase Notas sobre compatibilidad*).

Principales características de UModel® 2018:

- Compatible con los 14 tipos de diagrama de modelado UML 2.4
- Compatible con procesos de arquitectura dirigida por modelos (MDA), que permite realizar conversiones entre diferentes lenguajes de programación (solo en la edición Enterprise Edition)
- Opción para importar y exportar bases de datos SQL en UModel (solo en las ediciones Enterprise y Professional)
- Funciones para trabajar en equipo y editar proyectos de forma simultánea
- Fusión de proyectos a 3 bandas
- Máquinas de estado de protocolos
- Compatible con diagramas SysML (solo en las ediciones Enterprise y Professional)
- Generación de diagramas de secuencia a partir del código fuente
- Generación de código a partir de diagramas de máquina de estados
- API y complemento de UModel
- Entorno de scripting y editor de formularios integrados (solo en las ediciones Enterprise y Professional)
- Integración en Eclipse
- Compatible con sistemas de control de versiones
- Compatible con diagramas de XML Schema
- Compatible con BPMN (Business Process Modeling Notation) 1.0 y 2.0
- Opción para usar varias capas en el diagrama UML
- Opción para importar binarios Java, C# y Visual Basic
- Opción para crear hipervínculos entre diagramas y elementos de modelado
- Color de sintaxis en los diagramas
- Estilos en cascada
- Número ilimitado de operaciones Deshacer/Rehacer
- Sofisticada generación de código C++, C#, Java y Visual Basic a partir de los modelos
- Ingeniería inversa de código fuente C++, C#, Java y VB.NET
- Ingeniería de ida y vuelta para combinar el código con el modelo
- Importación y exportación de modelos con XMI 2.4 para UML 2.0, 2.1, & 2.1.2, 2.2, 2.3, 2.4
- Generación de documentación de proyectos de UModel

Todas estas características le ayudarán a incrementar la productividad y optimizar resultados con UML.



UML®, OMG™, Object Management Group™ y Unified Modeling Language™ son marcas o marcas registradas de Object Management Group, Inc. en EE UU y otros países.

Última actualización: 6/22/2018

Altova UModel 2018

Introducción a UModel

2 Introducción a UModel

Sitio web de Altova: Herramienta de modelado UML

UML es un lenguaje de modelado completo pero no abarca una metodología para procesos de desarrollo, generación de código ni ingeniería de ida y vuelta. UModel está diseñado para ofrecer una total flexibilidad durante el proceso de modelado:

- Los diagramas de UModel se pueden crear en el orden que se quiera y en cualquier momento. No es necesario seguir un orden determinado durante el modelado.
- La actualización/combinación del código o del modelo se puede hacer por proyectos, por paquetes o por clases. Para poder realizar ingeniería de ida y vuelta en UModel no hace falta tener pseudocódigo ni que el código generado incluya comentarios.
- En UModel, la generación de código se realiza sobre plantillas SPL y, por tanto, se puede personalizar. Las personalizaciones son detectadas automáticamente durante la generación de código.
- La función de generación de código y de ingeniería inversa es compatible con estos lenguajes

Lenguaje	Versión
C#	1.2, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0
C++	C++98, C++11 y C++14
Java	1.4, 5.0 (1.5), 6, 7, 8, 9
Visual Basic .NET	7.1, 8.0, 9.0

- Cada proyecto puede ser compatible con Java, C#, C++ y VB simultáneamente.
- UModel es compatible con plantillas y genéricos UML.
- Intercambio de metadatos XML (XMI 2.1 para UML 2.0, 2.1.2, 2.2, 2.3 y XMI 2.4 para UML 2.4.1)
- Cuando se añaden propiedades u operaciones, UModel ofrece ayudantes de entrada contextuales donde el usuario puede elegir tipos, nivel de protección y otras propiedades normalmente disponibles en entornos IDE como XMLSpy, Visual Studio o Eclipse.
- Color de sintaxis en diagramas para poder trabajar de forma más intuitiva.
- Los elementos de modelado y sus propiedades (fuente, color, borde, etc.) se pueden personalizar de forma jerárquica por proyectos, por nodos/líneas, por familias de elementos o por elementos.
- Puede definir actores personalizables en diagramas de casos de uso para ilustrar terminales y otros símbolos.
- Puede buscar elementos de modelado por su nombre en la ventana de diagramas, en las ventanas *Estructura del modelo* y *Documentación* y en la ventana *Mensajes*.
- Puede buscar/resaltar clases, asociaciones de objetos, dependencias, generalizaciones, etc. con ayuda del menú contextual de los diagramas.
- Las operaciones de Deshacer/Rehacer no solo abarcan cambios en el contenido sino también cambios de estilo realizados en los elementos del modelo.

Nota: el objetivo de la presente documentación no es describir ni explicar el lenguaje UML.

 © 2018 Altova GmbH

Su objetivo es explicar al usuario cómo utilizar la herramienta de modelado Altova UModel para modelar código y completar procesos de ingeniería de ida y vuelta correctamente.

2.1 Notas sobre compatibilidad

UModel es una aplicación Windows de 32/64 bits compatible con estos sistemas operativos:

- Windows Server 2008 R2 SP1 con actualización de la plataforma o superior
- Windows 7 SP1 con actualización de la plataforma, Windows 8, Windows 10

Solamente las ediciones Enterprise y Professional Edition están disponibles como aplicación de 64 bits.

UModel también puede utilizarse como complemento e integrarse con estos entornos de desarrollo:

- Visual Studio 2008/2010/2012/2013/2015/2017 (*véase Complemento de UModel para Visual Studio*).
- Eclipse 4.5 / 4.6 / 4.7 (*véase Complemento de UModel para Eclipse*).

UModel también se integra con los productos de Microsoft Office:

- para importar bases de datos Access al modelo y generar scripts SQL para bases de datos Access (*véase Trabajar con bases de datos en UModel*).
- para generar la documentación de los modelos en Word 2000 o superior (*véase Generar documentación UML*).

 © 2018 Altova GmbH

Altova UModel 2018

Tutorial de UModel

3 Tutorial de UModel

Este tutorial explica cómo crear varios tipos de diagramas UML con UModel y le ayudará a familiarizarse con la interfaz gráfica del usuario. También aprenderá a generar código a partir de un modelo UML (ingeniería directa) y a importar código a un modelo UML (ingeniería inversa). Con respecto a la ingeniería de código, también aprenderá a realizar ingeniería de ida y vuelta (del modelo al código al modelo o del código al modelo al código). Para entender el tutorial es necesario tener conocimientos básicos de UML.

El tutorial está dividido en varios apartados. En los primeros apartados del tutorial se trabaja con un proyecto de muestra que se instala con UModel. Si desea crear un proyecto de modelado nuevo desde cero y rápidamente, consulte el apartado Ingeniería directa (del modelo al código).

- Introducción
- Casos de uso
- Diagramas de clases
- Crear clases derivadas
- Diagramas de objetos
- Diagramas de componentes
- Diagramas de implementación
- Ingeniería directa (del modelo al código)
- Ingeniería inversa (del código al modelo)

Para el tutorial se utilizan dos archivos de ejemplo que vienen con UModel y que están en el directorio **C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\UModel2018\UModelExamples\Tutorial**:

BankView-start.ump	Se trata del archivo de proyecto de UModel que representa el estado inicial del tutorial. En este proyecto existen varios diagramas de modelado, así como clases, objetos y otros elementos de modelado. A lo largo del tutorial se añadirán elementos y diagramas nuevos y se editarán elementos del proyecto. **Nota:** el hecho de que proyecto esté incompleto es deliberado. Si usa el comando **Proyecto | Revisar la sintaxis del proyecto**, aparecerán errores de validación y advertencias. El tutorial explica cómo solucionar estos errores.
BankView-finish.ump	Se trata del archivo de proyecto de UModel que representa el estado final del tutorial.

Nota: todos los archivos de ejemplo de UModel están en el directorio **C:\ProgramData\Altova\UModel2018**. Cuando se inicia la aplicación por primera vez, los archivos de ejemplo se copian en el directorio **C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\UModel2018\UModelExamples**. Por tanto, evite mover, editar o eliminar los archivos de ejemplo del directorio inicial.

 © 2018 Altova GmbH

3.1 Introducción

Cuando se inicia por primera vez, UModel se abre con un proyecto vacío predeterminado llamado `ProyectoNuevo1`. En las siguientes ejecuciones UModel se iniciará con el último proyecto que estuviera cargado. Para crear, abrir y guardar proyectos de UModel (archivos .ump) puede usar los comandos de Windows estándar del menú **Archivo** o los botones de la barra de herramientas.



UModel, interfaz gráfica del usuario

Observe que la interfaz del usuario se distingue por sus numerosas ventanas de ayuda situadas en el lateral izquierdo y por la ventana de diseño situada a la derecha. En la ventana *Estructura del modelo* pueden verse los dos paquetes predeterminados: "Root" y "Component View". Estos dos paquetes no se pueden eliminar ni renombrar.

La ventana superior izquierda ofrece varias vistas del proyecto de modelado:

- La ventana *Estructura del modelo* muestra todos los elementos de modelado del

proyecto de UModel. Los elementos se pueden manipular en esta pestaña directamente, usando las teclas de edición estándar y operaciones de arrastrar y colocar.

- La ventana *Árbol de diagramas* ofrece acceso rápido a los diagramas que componen el proyecto, independientemente de su posición en la estructura del proyecto. Los diagramas aparecen agrupados por tipo.
- La ventana *Favoritos* es un repositorio de elementos de modelados que el usuario puede personalizar. En esta pestaña puede colocar todo tipo de elementos de modelado, haciendo clic en el comando **Agregar a favoritos** del menú contextual.

La ventana central izquierdo ofrece varias vistas de determinadas propiedades del modelo:

- La ventana *Propiedades* muestra las propiedades del elemento que está seleccionado en la *Estructura del modelo* o en el *de diagramas*. Las propiedades de los elementos se pueden definir y actualizar en esta pestaña.
- La ventana *Estilos* muestra los atributos de los diagramas o de los elementos que están visibles en el panel *Diagramas*. Estos atributos de estilo se dividen en dos categorías: formato y presentación.
- La ventana *Jerarquía* muestra todas las relaciones que tiene el elemento de modelado seleccionado. El elemento de modelado puede estar seleccionado en el diagrama, en la *Estructura del modelo* o en *Favoritos*.

La ventana inferior izquierda está compuesta por:

- La ventana *Vista general*, que muestra la estructura general del diagrama activo.
- La ventana *Documentación*, que sirve para documentar las clases una a una.
- La ventana *Capas*, que sirve para definir todas las capas del diagrama. Puede ver tantas capas como quiera, bloqueadas u ocultas. Las capas sirven para crear agrupaciones lógicas de elementos de modelado en un diagrama.

En este tutorial se trabajará sobre todo en las ventanas *Estructura del modelo* y *Árbol de diagramas* y, por supuesto, en la ventana principal. Para más información consulte el apartado Interfaz del usuario.

Para abrir el proyecto del tutorial:

1. Seleccione la opción de menú **Archivo | Abrir** y navegue hasta la carpeta `...\UModelExamples\Tutorial` de UModel. Recuerde que también puede abrir archivos `*.ump` desde una URL (haciendo clic en el botón **Cambiar a URL**).
2. Abra el archivo de proyecto **BankView-start.ump**.
   El archivo de proyecto se carga en UModel. Bajo el paquete `Root` aparecen ahora varios paquetes predefinidos. Observe que por ahora la ventana principal sigue vacía.

 © 2018 Altova GmbH



Proyecto BankView-start.ump

3.2 Casos de uso

Este apartado del tutorial explica cómo crear un diagrama de caso de uso y permite familiarizarse con conceptos básicos de la interfaz gráfica del usuario de UModel. Más concretamente, en este tutorial aprenderá a:

- agregar un **paquete** nuevo al proyecto;
- agregar un **diagrama** de casos de uso nuevo al proyecto;
- agregar **elementos** al diagrama y definir dependencias entre ellos;
- alinear los elementos y ajustar su tamaño;
- cambiar el estilo de todos los diagramas de un proyecto de UModel.

Para continuar debe iniciar UModel y abrir el proyecto **BankView-start.ump** (*véase Abrir el proyecto del tutorial*).

Agregar un paquete nuevo a un proyecto

Como ya sabe, un paquete es un contenedor que sirve para organizar clases y otros elementos UML, incluidos los casos de uso. Empezaremos por crear un paquete que contendrá un diagrama de casos de uso nuevo. Recuerde que UModel no exige que los diagramas residan en paquetes. Sin embargo, se recomienda organizar los diagramas en paquetes.

1. En la ventana *Estructura del modelo* haga clic con el botón derecho en el paquete `Root` y seleccione **Elemento nuevo | Paquete**.
2. Escriba el nombre del nuevo paquete (p. ej. `Vista Casos de uso`) y pulse **Entrar**.



Agregar un diagrama de caso de uso a un proyecto

1. Haga clic con el botón derecho en el paquete `Vista Casos de uso` que acaba de crear.
2. Seleccione el comando **Diagrama nuevo | Diagrama de casos de uso**.

 © 2018 Altova GmbH



Al paquete se añade un diagrama de casos de uso (en la *Estructura del modelo*) y en el panel *Diagramas* aparece la pestaña *Diagramacasosdeuso1*, que lleva el nombre predeterminado creado automáticamente para el diagrama.

3. En la *Estructura del modelo* haga doble clic en el nombre del diagrama, escriba `Resumen de saldo en cuenta corriente` y pulse **Entrar** para confirmar.



Agregar elementos al diagrama de casos de uso

1. Haga clic con el botón derecho dentro de la ventana del diagrama recién creado y seleccione **Nuevo/a | Actor**.
   El elemento `actor` se inserta en la posición donde se hizo clic.

2. Haga clic en el icono **Caso de uso** de la barra de herramientas y después en la ventana del diagrama para insertar el elemento.

El elemento `CasoDeUso1` se inserta en el diagrama. Observe que el elemento y su nombre están seleccionados y, por tanto, sus propiedades se pueden ver en la ventana *Propiedades*.



3. Cambie el nombre de este elemento a `obtener saldo en cuenta` y pulse **Entrar** para confirmar. Si el nombre del elemento no está seleccionado, haga doble clic para seleccionarlo.

   Observe que el tamaño del caso de uso se ajusta automáticamente a la longitud del texto.



   Use **Ctrl+Entrar** para añadir un salto de línea en el nombre del caso de uso.

Manipular elementos de UModel: controladores y compartimentos

Cuando están seleccionados, los elementos de modelado del diagrama presentan varios controladores de conexión y otros elementos que sirven para manipularlos. Los controladores sirven para crear relaciones entre los elementos o para mostrar/ocultar ciertos compartimentos del elemento.

 © 2018 Altova GmbH

1. Haga doble clic en el texto **`Actor1`** del elemento `actor`, escriba el nuevo nombre **`Usuario estándar`** y pulse **Entrar** para confirmar.
2. Pase el cursor por encima del controlador derecho del actor.
   Aparece una nota de información rápida que dice `Asociación`.



3. Haga clic en el controlador, arrastre la línea de asociación hacia la derecha y suéltela en el caso de uso **`obtener saldo en cuenta`**.

   Ahora se crea una asociación entre el actor y el caso de uso. Las propiedades de la asociación se pueden ver en la ventana *Propiedades*. La nueva asociación también se añade a la *Estructura del modelo*, bajo el elemento `Relaciones` del paquete `Vista Casos de uso`.



4. Haga clic en el caso de uso y arrástrelo hacia la derecha.
   Las propiedades de la asociación están visibles en el objeto asociación.
5. Haga clic en el caso de uso para seleccionarlo y después haga clic en el icono contraer situado en el borde izquierdo del caso de uso.



Esto oculta el compartimento `puntos de extensión`.



Si en la *Estructura del modelo* el icono del elemento incluye un punto azul (p. ej. Usuario estándar), esto significa que el elemento está visible en la ventana de diagramas actual. Por ejemplo, en la imagen siguiente puede ver que hay tres elementos visibles en el diagrama y por eso los tres elementos están marcados con un punto azul en la *Estructura del modelo*:



 © 2018 Altova GmbH

Al ajustar el tamaño del actor también se ajusta el campo de texto, que puede ser multilínea. Puede insertar un salto de línea haciendo clic en **Ctrl+Entrar**.

Terminar el diagrama de casos de uso

1. Haga clic en el icono **Caso de uso** de la barra de herramientas mientras pulsa la tecla **Ctrl**.
2. Haga clic en dos posiciones verticales distintas de la ventana del diagrama para añadir dos casos de uso más. Cuando termine puede soltar la tecla **Ctrl**.
3. Al primer caso de uso lo llamamos **`obtener cantidad de saldo en cuenta`** y al segundo **`generar informe mensual de ingresos`**.
4. Haga clic en el icono contraer de ambos casos de uso para ocultar el compartimento de los puntos de extensión.
5. Haga clic en el actor y cree una asociación entre **`Usuario estándar`** y **`obtener saldo en cuenta`**.



Para crear una dependencia de inclusión entre los casos de uso (creando un caso de uso subordinado)

1. Haga clic en el controlador *Inclusión* del caso de uso **`obtener cantidad saldo en cuenta`**, situado en el borde inferior, y arrástrelo hasta el caso de uso **`obtener saldo en cuenta`**. Se crea la dependencia de inclusión y el estereotipo `include` aparece en la flecha de línea discontinua.



Insertar actores definidos por el usuario

El actor del caso de uso **`generar informe mensual de ingresos`** no es una persona, sino un trabajo automatizado de procesamiento por lotes que ejecuta una computadora del banco. A continuación explicamos cómo añadir un actor nuevo al diagrama y cómo usar una imagen personal para el nuevo actor.

1. Haga clic en el botón **Actor** de la barra de herramientas para insertar un actor en el diagrama.
2. Cambie el nombre del actor por "Banco".
3. En la ventana *Propiedades* haga clic en el botón **Examinar** situado junto a la entrada *nombre de archivo del icono* y busque el archivo **Bank-PC.bmp** situado en la misma carpeta que el proyecto.
4. Desactive la casilla *Ruta absoluta* del cuadro de diálogo para convertir la ruta en relativa. Marque la casilla *Vista previa* del cuadro de diálogo para generar una vista previa del archivo seleccionado en el cuadro de diálogo.



5. Haga clic en **Aceptar** para confirmar la selección e insertar el nuevo actor. Mueva el nuevo actor "Banco" y colóquelo a la derecha del caso de uso más inferior.
6. Haga clic en el botón **Asociación** de la barra de herramientas y cree una conexión entre el actor "Banco" y el caso de uso **`generar informe mensual de ingresos`**. Esta es otra manera de crear asociaciones.

 © 2018 Altova GmbH



Nota: el color de fondo utilizado para que el mapa de bits sea transparente tiene los valores RGB 82.82.82.

Alinear los elementos del diagrama y ajustar su tamaño

Cuando se arrastran los componentes del diagrama, aparecen líneas de guía que facilitan la alineación de los elementos del diagrama. Esta opción se puede habilitar o deshabilitar:

1. En el menú **Herramientas** haga clic en **Opciones**.
2. En la pestaña *Vista*, marque la casilla *Habilitar líneas de ajuste* del grupo de opciones *Alineación*.

También se pueden alinear varios elementos a la vez y ajustar su tamaño de una sola vez:

1. Seleccione los tres casos de uso del diagrama (arrastrando el puntero por el diseño para crear un recuadro de selección que abarque los tres casos de uso). También puede seleccionar varios elementos haciendo clic en ellos mientras mantiene pulsada la tecla **Ctrl**. Observe que el último caso de uso que se marca aparece con un contorno de guiones en el diagrama y en la ventana *Vista general*.



Todos los casos de uso están seleccionados y el más inferior será el que se utilice como base para los ajustes que vamos a llevar a cabo a continuación.

2. Haga clic en el botón **Igualar tamaño** de la barra de herramientas.
3. Para alinear todos los casos de uso haga clic en el botón **Centrar horizontalmente** de la barra de herramientas.

 © 2018 Altova GmbH



Cambiar el estilo de los diagramas en un proyecto

Por defecto todos los diagramas del proyecto de tutorial tienen un color de fondo degradado y una cuadrícula de fondo. El aspecto de los diagramas del proyecto se puede configurar. Por ejemplo, se puede cambiar el color de fondo de todos los diagramas:

1. Abra la ventana *Estilos* (situada junto a la ventana *Propiedades*).
2. En el grupo *Estilos del proyecto* busque la opción `Diagramas - color de fondo`.



3. Cambie el valor **`gradient`** por el color que prefiera.

Para deshabilitar la cuadrícula de fondo del diagrama busque la opción `Diagramas - mostrar cuadrícula` y cambie el valor **`verdadero`** por el valor **`falso`**. También puede desactivar el botón Mostrar cuadrícula de la barra de herramientas.

© 2018 Altova GmbH

3.3 Diagramas de clases

Este apartado del tutorial explica:

- cómo añadir una clase abstracta a un diagrama de clases,
- cómo añadir propiedades de clase y operaciones y definir parámetros, su dirección y su tipo,
- cómo añadir un tipo devuelto a una operación,
- cómo cambiar iconos por símbolos UML estándar,
- cómo eliminar y ocultar propiedades de clase y operaciones y
- cómo crear una asociación compuesta entre dos clases.

Para continuar ejecute UModel y abra el proyecto **BankView-start.ump** (*véase* *Abrir el proyecto del tutorial*).

Para agregar una clase abstracta:

El diagrama al que debemos añadir la clase abstracta se llama "BankView Main" y se puede abrir así:

1. En la ventana *Árbol de diagramas* expanda el paquete "Diagramas de clases" para ver todos los diagramas de clases que contiene el proyecto.



2. Ahora tiene dos opciones para abrir el diagrama:

- hacer doble clic en el icono del diagrama "BankView Main"
- o hacer clic con el botón derecho y seleccionar **Abrir el diagrama** en el menú contextual.

Nota: el diagrama también se puede abrir desde la ventana *Estructura del modelo*. Primero debe buscar el diagrama dentro del paquete "Root | Design-phase | BankView | com | altova | bankview" y después debe usar uno de los dos métodos anteriores para abrirlo.

En el diagrama de clases se pueden ver dos clases concretas unidas por una asociación compuesta.



Diagrama "BankView Main"

Para añadir la nueva clase abstracta:

1. Haga clic en el botón **Clase** de la barra de herramientas y después haga clic a la derecha de la clase `Bank` para insertar la clase nueva.
2. Haga doble clic en el nombre de la clase nueva y cámbielo por `Account`.



 © 2018 Altova GmbH

3. En la ventana *Propiedades* marque la casilla *abstract* para que la clase sea abstracta. El título de la clase aparecerá en cursiva, lo cual la identifica como clase abstracta.



4. En la casilla *nombre del archivo de código* introduzca "Account.java" para definir la clase Java.



Para agregar propiedades a una clase:

1. Haga clic con el botón derecho en la clase "Account" y seleccione **Nuevo/a | Propiedad** o pulse **F7**. Esto inserta una propiedad predeterminada llamada `Property1` con los identificadores de estereotipo `<< >>`.



2. Cambie el nombre de la propiedad por `balance` y después introduzca un carácter de dos puntos (:). Ahora aparece una lista desplegable con todos los tipos válidos.
3. Teclee la letra "f" y pulse **Entrar** para insertar el tipo devuelto `float`. Recuerde que las listas desplegables tienen en cuenta el uso de mayúsculas y minúsculas.



4. Siga en la misma línea y anexe "=0" para definir el valor predeterminado.
5. Para terminar (y usando el mismo método) cree una propiedad nueva llamada `id` de tipo `String`.



Para agregar operaciones a una clase:

1. Haga clic con el botón derecho en la clase `Account` y seleccione **Nuevo/a | Operación** o pulse **F8**.
2. Introduzca el nombre de operación "Account()". Observe que el estereotipo se cambió por `<<constructor>>` porque el nombre de la operación es igual que el de la clase.



 © 2018 Altova GmbH

3. Para terminar (y usando el mismo método) añada dos operaciones más llamadas `getBalance():float` y `getId():String`.



Ahora añadiremos una operación nueva que toma un parámetro. Además especificaremos la dirección y el tipo de este parámetro.

1. Pulse **F8** para crear otra operación que llamaremos `collectAccountInfo()`.
2. Ponga el cursor del ratón entre los paréntesis y teclee la letra "i". Aparece una lista desplegable donde puede seleccionar la dirección del parámetro: `in`, `inout` o `out`.



3. Seleccione `in` en la lista desplegable, introduzca un espacio y siga editando el parámetro en la misma línea.
4. Introduzca el nombre de parámetro "bankAPI" y después un carácter de dos puntos (:). Aparece una lista desplegable donde puede seleccionar el tipo del parámetro.



5. Seleccione **IBankAPI** en la lista desplegable.

Para agregar un tipo devuelto a una operación:

Llegados a este punto se añadió el parámetro de la operación pero todavía no tiene un tipo devuelto.

1. Ponga el cursor del ratón detrás del paréntesis de cierre ")" e introduzca un carácter de dos puntos (:). Aparece una lista desplegable donde puede seleccionar un tipo devuelto.
2. Teclee la letra "b" y seleccione el tipo de datos `boolean`.



Para especificar el nivel de acceso de una operación (privado, protegido o público) haga clic en el icono que precede al nombre de la operación y seleccione el valor correspondiente. Por ejemplo:

 © 2018 Altova GmbH



Para cambiar los iconos por símbolos UML estándar:

Los iconos de nivel de acceso se pueden cambiar por símbolos UML estándar:

1. En la ventana *Estilos* seleccione **Estilos del proyecto** en la lista desplegable.
2. Desplácese hasta la opción *Mostrar nivel de acceso* y seleccione **Estilo de UML**.

Eliminar y ocultar propiedades y operaciones de clase en un diagrama de clases

Pulse **F8** para agregar una operación de ejemplo llamada `Operación1` a la clase `Account`.

Para eliminar esta operación de ejemplo basta con seleccionarla y pulsar **Supr**. También puede hacer clic con el botón derecho en la operación y seleccionar **Eliminar** en el menú contextual. Aparecerá un cuadro de mensaje preguntando si desea eliminar el elemento del proyecto. Haga clic en **Sí** para eliminar `Operación1` del diagrama de clases y del proyecto.

Para eliminar una operación de una clase pero no del proyecto pulse **Ctrl+Supr**. Esto oculta la operación del diagrama pero la operación sigue existiendo en el proyecto. Las clases que tienen miembros ocultos incluyen tres puntos suspensivos al final del recuadro. Por ejemplo:



Una clase con operaciones ocultas

Para dejar de ocultar la operación haga doble clic en los puntos suspensivos que aparecen al final del recuadro de la clase. Esto abre un cuadro de diálogo donde puede elegir qué elementos pueden verse en el diagrama:



Cuadro de diálogo "Elementos visibles"

Si lo prefiere, puede configurar UModel para que no muestre un cuadro de mensaje cada vez que se intenta eliminar un objeto del diagrama:

1. En el menú **Herramientas** haga clic en el comando **Opciones**.
2. Haga clic en la pestaña *Edición*.
3. En el grupo de opciones *Al eliminar del proyecto preguntar siempre* desactive la casilla *desde los diagramas*.

Para crear una asociación de composición entre las clases Bank y Account:

1. Haga clic en el botón **Composición** de la barra de herramientas y después arrastre el puntero desde la clase `Bank` hasta la clase `Account`. La clase se resalta cuando la

asociación se puede crear. Como resultado se crea una propiedad nueva llamada `Propiedad1:Account` en la clase `Bank` y una flecha de asociación compuesta une las dos clases.



2. Haga doble clic en la nueva propiedad `Propiedad1` de la clase `Bank` y llámela `accounts` (con cuidado de no eliminar la definición de tipo `Account`, que aparece en color esmeralda).
3. Pulse la tecla **Fin** para colocar el cursor de texto al final de la línea.
4. Introduzca un corchete de apertura ([ ) y seleccione el asterisco (*) en la lista desplegable. Esto define la multiplicidad, es decir, el hecho de que un banco puede tener muchas cuentas.



Recuerde que el rango de multiplicidad añadido previamente al diagrama también se puede ver en la ventana *Propiedades*:



3.3.1 Crear clases derivadas

Este apartado del tutorial explica:

- cómo añadir un diagrama de clases nuevo al proyecto,
- cómo añadir clases que ya existen al diagrama,
- cómo añadir una clase nueva al diagrama y
- cómo crear clases derivadas desde una clase abstracta por medio de generalizaciones.

Nota: el requisito para este apartado del tutorial es haber completado el apartado anterior (*Diagramas de clases*) para crear la clase abstracta `Account`.

Crear un diagrama de clases nuevo

1. En la ventana *Estructura del modelo* haga clic con el botón derecho en el paquete `bankview` (situado dentro de **Root | Design-phase | BankView | com | altova**) y seleccione **Diagrama nuevo | Diagrama de clases**.
2. Haga doble clic en la nueva entrada `DiagramaDeClases1`, cambie el nombre por "Account Hierarchy" y pulse **Entrar** para confirmar. El nuevo diagrama "Account Hierarchy" puede verse en el área de trabajo.

Agregar clases que ya existen a un diagrama

1. En la ventana *Estructura del modelo* haga clic en la clase `Account` del paquete `bankview` (situado dentro de **com | altova | bankview**) y arrástrelo hasta el diagrama.

 © 2018 Altova GmbH



2. Haga clic en la clase `CheckingAccount` (del mismo paquete) y arrástrela hasta el diagrama. Ponga la clase debajo y a la izquierda de la clase `Account`.
3. Use el mismo método para insertar la clase `CreditCardAccount`. Póngala a la derecha de la clase `CheckingAccount`.



Agregar una clase nueva

La tercera clase derivada (`SavingsAccount`) se añadirá manualmente al diagrama.

1. Haga clic con el botón derecho en el diagrama y seleccione **Nuevo/a | Clase**. Esto añade automáticamente una clase nueva al paquete (`bankview`) que contiene el diagrama de clases actual "Account Hierarchy".
2. Haga doble clic en el nombre de la clase y cámbielo por `SavingsAccount`.

3. Cree la estructura de clase que aparece en la siguiente imagen. Para añadir propiedades y operaciones siga los métodos que se explican en el apartado anterior del tutorial (*Diagramas de clases*).



3. En la ventana *Propiedades* navegue hasta el cuadro de texto *nombre del archivo de código* e introduzca "SavingsAccount.java" para definir la clase Java.



Estas son las propiedades y operaciones que se pueden copiar o mover de una clase a otra directamente:

- propiedades y operaciones de una clase del diagrama actual,
- propiedades y operaciones de clases distintas del mismo diagrama,
- propiedades y operaciones de la ventana *Estructura del modelo*,
- propiedades y operaciones de diagramas UML distintos (colocando los datos copiados en un diagrama diferente).

Esto se puede hacer mediante una operación de arrastrar o colocar o con una operación de corta y pega con **Ctrl + C** y **Ctrl + V** (*véase* *Renombrar, mover y copiar elementos*). Por ejemplo, puede copiar la operación `collectAccountInfo()` de la clase `Account` a la nueva clase `SavingsAccount` de la siguiente manera:

1. En la ventana *Estructura del modelo* expanda la clase `Account`.
2. Haga clic con el botón derecho en la operación `collectAccountInfo` y seleccione **Copiar**.
3. Haga clic con el botón derecho en la clase `SavingsAccount` y seleccione **Pegar**.

La operación se copia en la clase `SavingsAccount`, que automáticamente se expande para mostrar la nueva operación.

 © 2018 Altova GmbH



La nueva operación también se puede ver en la clase `SavingsAccount` del diagrama de clases.

Crear clases derivadas mediante generalización/especialización

Llegados a este punto el diagrama de clases contiene la clase abstracta `Account` y tres clases específicas.



Ahora vamos a crear una relación de generalización/especialización entre `Account` y las clases específicas (es decir, crearemos tres clases derivadas concretas).

1. Haga clic en el botón **Generalización** de la barra de herramientas mientras mantiene pulsada la tecla **Ctrl**.
2. Arrastre el puntero del ratón desde la clase `CreditCardAccount` hasta la clase `Account`.
3. Arrastre el puntero del ratón desde la clase `CheckingAccount` hasta la *punta de flecha* de la generalización que acaba de crear.
4. Arrastre el puntero del ratón desde la clase `SavingsAccount` hasta la *punta de flecha* de la generalización que creó en el paso anterior (ya puede soltar la tecla **Ctrl**).

Como resultado se crearon flechas de generalización entre las tres subclases y la superclase `Account`.



3.4 Diagramas de objetos

En este apartado del tutorial aprenderá a:

- crear un diagrama a partir de clases y de objetos,
- crear objetos/instancias y definir relaciones entre ellos,
- dar formato a asociaciones/vínculos y
- a introducir datos reales dentro de objetos/instancias.

Para continuar ejecute UModel y abra el proyecto **BankView-start.ump** (*véase Abrir el proyecto del tutorial*). Este proyecto incluye un diagrama de objetos predefinido llamado "Sample Accounts", que nos servirá de ejemplo para este apartado.

Crear un diagrama a partir de objetos y clases

En la ventana *Estructura del modelo* navegue hasta **Root | Design-phase | BankView | com | altova | bankview**. Después haga doble clic en el icono situado junto al diagrama "Sample Accounts".



Diagrama "Sample Accounts"

Este diagrama de objetos está compuesto por clases e instancias de dichas clases (objetos). Concretamente, `AltovaBank:Bank` es el objeto/la instancia de la clase `Bank`, mientras que `John's checking: CheckingAccount` es una instancia de la clase `CheckingAccount` (que todavía no se añadió al diagrama).

Ahora vamos a agregar la clase `Account` que falta. Para ello la seleccionamos y la arrastramos desde la *Estructura del modelo* hasta el diagrama. Observe que aparece automáticamente la asociación compuesta entre `Bank` y `Account` (esta asociación se definió en una de las fases anteriores del tutorial, en el apartado Diagramas de clases).



Agregar un objeto/una instancia nuevos (Método 1)

Ahora vamos a agregar un objeto nuevo llamado `John's Credit` al diagrama. Este objeto creará una instancia de la clase `CreditCardAccount`.

1. Haga clic en el botón **EspecificaciónDeInstancia** de la barra de herramientas y después haga dentro del diagrama, justo debajo del objeto `John's Checking: Checking Account`.
2. Cambie el nombre de la nueva instancia y llámela `John's Credit`. Para confirmar pulse **Entrar**.



3. Seleccione la instancia nueva para ver sus propiedades en la ventana *Propiedades*.
4. En la ventana *Propiedades*, junto al campo `clasificador`, seleccione

CreditCardAccount en la lista desplegable.



El aspecto de la instancia cambia y ahora muestra todas las propiedades de la clase. Haga doble clic en cualquier propiedad para introducir un valor. Por ejemplo:



Para mostrar u ocultar nodos concretos haga clic con el botón derecho en la instancia y seleccione **Mostrar u ocultar el contenido del nodo** (**Ctrl+Mayús+H)** del menú contextual.

Agregar un objeto/una instancia nuevos (Método 2)

Ahora vamos a agregar una instancia nueva de la clase `SavingsAccount` pero utilizaremos un método distinto:

1. En la ventana *Estructura del modelo* haga clic con el botón derecho en el paquete `bankview` y seleccione **Elemento nuevo | EspecificaciónDeInstancia**.
2. Cambie el nombre de la instancia nueva por `John's Saving` y pulse **Entrar** para confirmar. El objeto nuevo se añade al paquete y se coloca en la posición correcta.



3. Estando el objeto todavía seleccionado en la ventana *Estructura del modelo*, ahora seleccione **SavingsAccount** junto al campo `clasificador` de la ventana *Propiedades*.



4. Arrastre el objeto `John's Saving` de la ventana *Estructura del modelo* hasta el diagrama y colóquelo justo debajo del objeto `John's Credit`.



Crear vínculos entre objetos

Los vínculos son las instancias de asociaciones de clase y describen la relación existente entre objetos/instancias en un momento dado.

1. Haga clic en el vínculo existente (en la asociación) entre el objeto `AltovaBank: Bank` y el objeto `John's Checking: CheckingAccount`.
2. En la ventana *Propiedades*, junto al campo `clasificador`, seleccione la entrada **Account - Bank**. El vínculo se convierte en una asociación compuesta, de acuerdo con las definiciones de la clase.



3. Haga clic en el botón **EspecificaciónDeInstancia** de la barra de herramientas y pase el puntero por encima del objeto `John's Credit: CreditAccount`. El puntero adopta ahora la forma del signo +.
4. Arrastre el puntero desde el objeto `John's Credit: CreditAccount` hasta `AltovaBank: Bank` para crear un vínculo entre los dos.
5. En la ventana *Propiedades*, junto a `clasificador`, seleccione la entrada **Account - Bank**.
6. Por último, usando los métodos descritos anteriormente, cree un vínculo entre el objeto `AltovaBank: Bank` y el objeto `John's Saving: SavingsAccount`.



Observe que los cambios realizados que afectan al tipo de asociación en cualquier diagrama de clases se reflejan automáticamente en el diagrama de objetos.

Cambiar el formato de las líneas de asociación/vínculo en un diagrama

Para cambiar el formato de los vínculos que unen los objetos haga clic en la línea y arrástrela según corresponda. Para cambiar la posición de la línea (horizontal y verticalmente) arrastre el punto de referencia de la línea (*imagen siguiente*).



Vínculos en un diagrama de objetos

Introducir datos de muestra en objetos

El valor de instancia de un atributo/una propiedad en un objeto se denomina *slot*. Para describir el estado de un objeto haga doble clic en los slots e introduzca datos de instancia de muestra después del carácter "=". Por ejemplo:

 © 2018 Altova GmbH



Los slots de los objetos se pueden rellenar en la ventana *Propiedades*. Basta con seleccionar el objeto en el diagrama y después introducir el texto correspondiente junto al campo `valor` en la ventana *Propiedades*.



3.5 Diagramas de componentes

En este apartado del tutorial aprenderá a:

- crear dependencias de realización entre clases y componentes,
- cambiar el aspecto de las líneas utilizadas en el diagrama,
- agregar dependencias de uso a una interfaz y
- a usar la notación de interfaz esférica.

Para continuar ejecute UModel y abra el proyecto **BankView-start.ump** (*véase Abrir el proyecto del tutorial*). Este proyecto incluye varios diagramas de objetos predefinidos que nos servirán de ejemplo para este tutorial. El requisito para este apartado del tutorial es haber completado el apartado Crear clases derivadas para crear la clase `SavingsAccount`.

Crear dependencias de realización entre clases y componentes

En la ventana *Árbol de diagramas* expanda la entrada `Diagramas de componentes` y haga doble clic en el icono del diagrama "BankView realization". Este diagrama ya contiene el componente `BankView` y varias clases que están conectadas a él con dependencias de tipo "RealizaciónDeComponente". El texto `(desde bankview)` que aparece dentro de cada clase indica el nombre del paquete al que pertenece la clase.

 © 2018 Altova GmbH



Diagrama "BankView realization"

Ahora vamos a agregar una clase nueva al diagrama y a crear una dependencia de realización entre la clase nueva y el componente `BankView`.

1. En la ventana *Estructura del modelo* navegue hasta la clase `SavingsAccount` del paquete `bankview`. Si falta esta clase, entonces debe completar las instrucciones del apartado Crear clases derivadas del tutorial para crearla.
2. Arrastre la clase `SavingsAccount` desde la ventana *Estructura del modelo* hasta el diagrama.

La clase aparece por defecto con todos sus compartimentos expandidos. Haga clic en los iconos de contracción/expansión (-/+) situados en el borde izquierdo de la clase para mostrar u ocultar sus propiedades y operaciones.



Hay dos maneras de crear una dependencia de realización entre la clase y el componente:

- Haciendo clic en el botón **Realización** de la barra de herramientas y arrastrando el puntero desde la clase `SavingsAccount` hasta el componente `BankView`.
- Haciendo clic en el manipulador "RealizaciónDeComponente" de la clase y arrastrando el puntero hasta el componente `BankView`.



Como resultado se crea una dependencia de realización entre `SavingsAccount` y `BankView`.



Para poner nombre a la nueva línea de dependencia (p. ej. "Realization5") primero debe seleccionar la línea y después podrá teclear el nombre nuevo. Otra opción es seleccionar la línea y editar el valor de la propiedad `nombre` en la ventana *Propiedades*.

Cambiar el aspecto de las líneas del diagrama

Ahora aprenderemos a cambiar el aspecto de las líneas, que pueden ser curvas o rectas:

1. Seleccione la línea que acabamos de crear para conectar `SavingsAccount` y `BankView`.
2. Haga clic en el botón **Línea directa** de la barra de herramientas.

Agregar dependencias de uso a una interfaz

1. En la ventana *Estructura del modelo* navegue hasta **Root | Design-phase** y haga doble clic en el icono del diagrama "Overview". Esto abre el diagrama de componentes "Overview", que muestra las dependencias entre componentes e interfaces definidas en el sistema.



2. En la ventana *Estructura del modelo* navegue hasta **Root | Component View | BankView** y arrastre el paquete `BankView GUI` hasta el diagrama de componentes "Overview".
3. Ahora arrastre también el paquete `BankView` hasta el diagrama de componentes "Overview".
4. Haga clic en el botón **Utilización** de la barra de herramientas y arrastre el puntero desde el paquete `BankView GUI` hasta la interfaz `IBankAPI`.



5. Haga lo mismo con el paquete `BankView`.

Como puede ver en la imagen siguiente los dos paquetes tienen ahora una dependencia de utilización con la interfaz. Es decir, los paquetes `BankView` y `BankView GUI` necesitan a la interfaz `IBankAPI`. Por su parte, el paquete `Bank API Client` aporta la interfaz.



Usar notaciones esféricas

Si lo desea, puede convertir la notación del diagrama en una notación de tipo *esférico*. Esto se hace seleccionando la interfaz y después haciendo clic en el botón **Alternar estilo de notación de interfaz** situado en la esquina inferior derecha.

 © 2018 Altova GmbH



Cuando se hace clic en ese botón, el diagrama se presenta con notación esférica.



Para volver al estilo de notación anterior basta con seleccionar la interfaz y hacer clic otra vez en el botón **Alternar estilo de notación de interfaz**.

3.6 Diagramas de implementación

Este apartado del tutorial explica:

- cómo agregar una dependencia entre dos artefactos en un diagrama de implementación,
- cómo agregar elementos en un diagrama de implementación,
- cómo incrustar artefactos en un nodo de un diagrama de implementación y
- cómo crear elementos de artefacto (p. ej. propiedades, operaciones, artefactos anidados, etc.).

Para continuar ejecute UModel y abra el proyecto **BankView-start.ump** (*véase Abrir el proyecto del tutorial*).

Agregar una dependencia entre dos artefactos en un diagrama de implementación

En la ventana *Árbol de diagramas*, dentro de `Diagramas de implementación`, haga doble clic en el icono situado junto al diagrama "Artifacts" para abrir este diagrama. Como puede ver en la imagen siguiente, este diagrama muestra la manifestación de los componentes `Bank API client` y `BankView` a sus archivos Java .jar compilados correspondientes.



Diagrama "Artifacts"

Estas manifestaciones se crearon con una técnica parecida a la utilizada en apartados previos del tutorial para crear relaciones:

1. Haga clic en el botón Manifestación de la barra de herramientas.
2. Arrastre el puntero desde el artefacto hasta el componente.

Usando esta misma técnica añadiremos ahora una dependencia entre los dos archivos .jar:

1. Haga clic en el botón **Dependencia** de la barra de herramientas.
2. Arrastre el puntero desde el artefacto `BankView.jar` hasta el artefacto `BankAPI.jar`.

 © 2018 Altova GmbH

3. Seleccione la línea de dependencia y escriba "Dependencia2".



Agregar elementos a un diagrama de implementación

En la ventana *Árbol de diagramas*, dentro de `Diagramas de implementación`, haga doble clic en el icono situado al diagrama "Deployment" para abrir este diagrama. Observará que este diagrama está incompleto y solamente contiene un nodo que representa un equipo doméstico (*Home PC*). Más adelante añadiremos más elementos al diagrama.



Diagrama "Deployment"

Imaginemos que nuestro objetivo es ilustrar una conexión TCP/IP entre el equipo doméstico y un banco. Para ello deberemos añadir varios elementos que son necesarios:

1. Haga clic en el botón **Nodo** de la barra de herramientas y haga clic a la derecha del nodo "Home PC" para insertar el nuevo nodo.

2. Cambie el nombre del nuevo nodo por "Bank" y arrastre sus bordes para agrandarlo.



3. Haga clic en el botón **Dependencia** de la barra de herramientas y arrastre el puntero desde el nodo "Home PC" hasta el nodo "Bank". Esto crea una dependencia entre los dos nodos.
4. Seleccione la línea de dependencia y póngale el nombre "TCP/IP". (Esto también puede hacerse editando el valor de la propiedad `nombre` en la ventana *Propiedades*).



Incrustar artefactos

En la ventana *Estructura del modelo* expanda el paquete "Deployment View" y después arrastre estos tres artefactos hasta el diagrama: **BankAddresses.ini**, **BankAPI.jar** y **BankView.jar**. El proyecto está preconfigurado para incluir dependencias de implementación entre estos artefactos y el nodo "Home PC" por lo que todas estas dependencias se pueden ver en el diagrama:

 © 2018 Altova GmbH



También puede incrustar los artefactos en el nodo "Home PC" (arrastrando uno a uno todos los artefactos hasta el nodo). Observe que las dependencias de implementación ya no se ven en el diagrama pero siguen existiendo lógicamente.



Los artefactos incrustados en el nodo también pueden compartir dependencias:

1. Haga clic en el botón **Dependencia** de la barra de herramientas y, sin dejar de pulsar la tecla **Ctrl**, arrastre el puntero desde el artefacto "BankView.jar" hasta "BankAddresses.ini".
2. Ahora, sin dejar de pulsar la tecla **Ctrl**, arrastre el puntero desde el artefacto "BankView.jar" hasta el artefacto "BankAPI.jar".



Nota: cuando se saca un artefacto de un nodo arrastrándolo hasta la superficie del diagrama se crea una dependencia de implementación automáticamente.

Crear elementos de artefacto (propiedades, operaciones, artefactos anidados)

En UML los artefactos pueden estar compuestos de propiedades, operaciones y otros elementos, como artefactos anidados. Para crear estos elementos haga clic con el botón derecho en el artefacto en la ventana *Estructura del modelo* y seleccione el comando correspondiente en el menú contextual (p. ej. **Elemento nuevo | Operación** o **Elemento nuevo | Propiedad**). El elemento nuevo aparecerá anidado debajo del artefacto seleccionado en la ventana *Estructura del modelo*.

 © 2018 Altova GmbH

3.7 Ingeniería directa (del modelo al código)

Este apartado explica cómo crear un proyecto de UModel nuevo y generar código de programa a partir de él (un proceso conocido como *ingeniería directa*). El proyecto que vamos a crear será muy sencillo y estará formado por una sola clase. También aprenderemos a preparar el proyecto para la generación de código y a comprobar que la sintaxis del proyecto es correcta. Tras generar el código de programa, lo modificaremos fuera de UModel, añadiendo un método nuevo a la clase. Por último, en el siguiente apartado, se explica cómo combinar cambios realizados en el código con el proyecto de UModel original (un proceso conocido como *ingeniería inversa*).

El lenguaje de generación de código utilizado en este tutorial es Java, pero para los demás lenguajes de generación de código pueden seguirse las mismas instrucciones.

Crear un proyecto de UModel nuevo

Para crear un proyecto de UModel nuevo haga clic en el comando **Archivo | Nuevo** (o pulsando **Ctrl+N** o el botón **Nuevo** de la barra de herramientas).

El proyecto recién creado solamente contiene los paquetes predeterminados "Root" y "Component View". Estos dos paquetes no se pueden eliminar ni renombrar. "Root" es el nivel superior de agrupación para todos los demás paquetes y elementos del proyecto. El paquete "Component View", por su parte, es necesario para los procesos de ingeniería de código y suele almacenar componentes UML que serán realizados por clases o interfaces del proyecto. Sin embargo, hasta ahora no hemos creado ninguna clase.

Para empezar vamos a diseñar la estructura de nuestro programa:

1. Haga clic con el botón derecho en el paquete "Root" de la ventana *Estructura del modelo* y seleccione **Elemento nuevo | Paquete** en el menú contextual. Cambie el nombre del nuevo paquete por "Vista Diseño".
2. Haga clic con el botón derecho en "Vista Diseño" y seleccione **Elemento nuevo | Paquete** en el menú contextual. Cambie el nombre del nuevo paquete por "MiApli"
3. Haga clic con el botón derecho en "MiApli" y seleccione **Elemento nuevo | Paquete** en el menú contextual. Cambie el nombre del nuevo paquete por "MiEspacioNombres".
4. Haga clic con el botón derecho en "MiEspacioNombres" y seleccione **Elemento nuevo | Clase** en el menú contextual. Cambie el nombre de la nueva clase por "MiClase".



Preparar el proyecto para la generación de código

Para generar código a partir de un modelo de UModel es necesario cumplir varios requisitos:

- Debe tener definido un paquete raíz de espacio de nombres Java, C# o VB.NET.
- Debe existir un componente que sea realizado por todas las clases o interfaces para las que se debe generar código.
- El componente debe tener asignada una ubicación física (un directorio). El código se generará en dicha ubicación.
- El componente debe tener habilitada la propiedad `usar para ingeniería de código`.

Estos requisitos se explican más abajo con más detenimiento, pero recuerde que puede comprobar en todo momento si el proyecto cumple con estos requisitos con solo usar la función de validación: haciendo clic en el comando **Proyecto | Revisar la sintaxis del proyecto** (**F11**)

Si se valida el proyecto en este momento, la ventana Mensajes emite el error de validación "`No se encontró la raíz de espacio de nombres. Utilice el menú contextual (submenú "Ingeniería de código") en la estructura del modelo para definir un paquete como raíz de espacio de nombres`." Para resolver este problema asignaremos el paquete MiApli como raíz de espacio de nombres:

1. Haga clic con el botón derecho en el paquete "MiApli" y seleccione **Ingeniería de código | Establecer como raíz de espacio de nombres de Java** en el menú contextual.
2. Cuando la aplicación pida confirmación para incluir el perfil Java Profile de UModel en el paquete, haga clic en **Aceptar**.

 © 2018 Altova GmbH



Observe que ahora el paquete tiene un icono distinto ( ) que nos indica que este paquete es una raíz de espacio de nombres de Java. Además, se añadió el perfil Java Profile al proyecto.



El espacio de nombres propiamente dicho se puede definir de la siguiente manera:

1. Seleccione el paquete "MiEspacioNombres" en la ventana *Estructura del modelo*.
2. En la ventana *Propiedades* habilite la propiedad `<<namespace>>`.



Observe que ahora el paquete tiene un icono distinto ( ) que nos indica que este paquete es un espacio de nombres.

Otro requisito para la generación de código es que los componentes sean realizados por una clase o una interfaz como mínimo. En UML un componente es una pieza del sistema. En UModel el componente nos permite especificar el directorio de generación de código y otras opciones de configuración. Si validamos el proyecto en este momento, aparecerá un mensaje de advertencia en la ventana Mensajes: "*MiClase no tiene una RealizaciónDeComponente para un componente. No se generará código*". Para resolver este problema basta con agregar un componente al proyecto:

1. En la ventana *Estructura del modelo* haga clic con el botón derecho en "Component View" y seleccione **Elemento nuevo | Componente** en el menú contextual.
2. Cambie el nombre del nuevo componente por "MiEspacioNombres".



3. En la ventana *Propiedades* cambie el valor de la propiedad `directorio` por el directorio donde se debe generar el código (p. ej. "C:\código\MiEspacioNombres"). Observe que la propiedad usar para ingeniería de código está habilitada para el componente "MiEspacioNombres", lo cual es otro requisito imprescindible para la generación de código.



Nota: el directorio de generación de código también puede ser relativo al proyecto .ump. Por ejemplo, si se usa la ruta de acceso **código\MiEspacioNombres**, el directorio **código** se creará en el mismo directorio donde reside el proyecto de UModel.

 © 2018 Altova GmbH

En este caso hemos preferido generar código en una ruta de acceso que incluye el nombre de espacio de nombres para evitar mensajes de advertencia porque UModel muestra advertencias de validación si el componente está configurado para generar código Java en un directorio cuyo nombre no coincida con el nombre del espacio de nombres. En este ejemplo, el componente "MiEspacioNombres" tiene la ruta de acceso "C:\código\MiEspacioNombres", por lo que no se emitirán advertencias de validación. Si quiere que UModel realice la misma comprobación con C# o VB.NET o si quiere deshabilitar la validación del espacio de nombres para Java, debe seguir estas instrucciones:

1. En el menú **Herramientas** haga clic en el comando **Opciones**.
2. Haga clic en la pestaña *Ingeniería de código*.
3. Marque la casilla correspondiente en el grupo de opciones *Usar espacio de nombres para la ruta del archivo de código*.

Ahora veamos cómo se puede crear la relación de realización de componente. En la ventana *Estructura del modelo* haga clic en la clase "MiClase" y arrástrela hasta el componente "MiEspacioNombres".



De este modo, al componente lo realiza la única clase del proyecto (MiClase). También puede crear la realización de componente desde un diagrama de componentes (*véase Diagramas de componentes*).

Lo siguiente que deberíamos hacer es dar un nombre de archivo a las clases o interfaces que participarán en la generación de código. De lo contrario, UModel generará el archivo correspondiente con un nombre de archivo predeterminado y la ventana Mensajes emitirá una advertencia (*no se configuró el nombre del archivo de código. Se generará un nombre predeterminado*). Para solucionar este problema:

1. Seleccione la clase "MiClase" en la ventana *Estructura del modelo*.
2. En la ventana *Propiedades* cambie el valor de la propiedad `nombre del archivo de código` por el nombre correspondiente (p. ej. `MiClase.java`).



Incluir los tipos JDK

Aunque este paso es opcional, recomendamos que incluya los tipos del lenguaje JDK (Jave Development Kit) como subproyecto de su proyecto de UModel. De lo contrario, los tipos JDK no estarán disponibles cuando cree las clases o interfaces. Esto se puede hacer de la siguiente manera (las mismas instrucciones pueden seguirse para C#, C++ y VB.NET):

1. En el menú **Proyecto** haga clic en **Incluir un subproyecto**.
2. Haga clic en la pestaña **Java 8.0**, seleccione el proyecto **Java JDK 8 (types only)** y haga clic en **Aceptar.**



3. Cuando la aplicación pregunte si se incluye mediante referencia o como copia, elija la

 © 2018 Altova GmbH

opción *Incluir mediante referencia*.



Generar código

Ahora que se cumplen todos los requisitos para la generación de código, podemos empezar el proceso:

1. En el menú **Proyecto** haga clic en el comando **Combinar el código de programa con el proyecto de UModel** (o pulse **F12**).



2. Deje las opciones de sincronización predeterminadas como están y haga clic en **Aceptar**. UModel revisa la sintaxis del proyecto automáticamente y en la ventana Mensajes aparecen los resultados de la revisión:



Modificar el código fuera de UModel

La generación de código de programa es el primero paso para empezar a desarrollar una aplicación o un sistema de software. En un proyecto real, el código sufrirá un gran número de modificaciones antes de llegar a ser un programa completo. Siguiendo con nuestro ejemplo, ahora abriremos el archivo generado **MiClase.java** en un editor de texto y añadiremos un método nuevo a la clase (p. ej. `public float sum(float num1, float num2){}`). El archivo **MiClase.java** tendrá este aspecto:

```
package MiEspacioNombres;
public class MiClase
{
  public float sum(float num1, float num2){}
}
```

MiClase.java

Combinar cambios realizados en el código con el modelo original

Ahora podemos combinar los cambios realizados en el código con el código original:

1. En el menú **Proyecto** haga clic en el comando **Combinar el proyecto de UModel con el código de programa** (o pulse **F12**).

 © 2018 Altova GmbH



2. Deje las opciones de sincronización predeterminadas como están y haga clic en **Aceptar**. UModel revisa la sintaxis del proyecto automáticamente y en la ventana Mensajes aparecen los resultados de la revisión:



La clase `sum` (que se obtuvo mediante ingeniería inversa desde el código) aparece ahora en la ventana *Estructura del modelo*.



 © 2018 Altova GmbH

3.8 Ingeniería inversa (del código al modelo)

En este apartado del tutorial explicamos cómo importar código de programa desde un directorio hasta un proyecto de UModel nuevo (ingeniería inversa). También aprenderá a agregar una clase nueva al modelo, a prepararla para la generación de código y a combinar los cambios con el código Java original (ingeniería directa). Aunque en este apartado trabajaremos con código Java, el proceso es el mismo cuando se importa código C# o VB.NET.

Nota: el código Java de muestra que se utiliza en este apartado está en un archivo ZIP en la ruta de acceso **C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\UModel2018\UModelExamples\OrgChart.zip**. Antes de empezar el tutorial deberá descomprimirlo en el mismo directorio.

Importar código desde un directorio

1. En el menú **Archivo** haga clic en el comando **Nuevo**.
2. En el menú **Proyecto** haga clic en **Importar directorio de código fuente**.
3. Seleccione el lenguaje del código fuente (en nuestro ejemplo es Java).
4. Haga clic en el botón **Examinar** ..., seleccione el directorio **OrgChart** que descomprimió antes de empezar el tutorial y haga clic en **Siguiente**. Observe que está marcada la casilla *Habilitar la generación de diagramas*, lo cual ordena a UModel que genere Diagramas de clases y Diagramas de paquetes a partir del código fuente.



5. En la siguiente pantalla marque la casilla *Generar un diagrama por paquete*. Esto ordena a UModel que cree un diagrama nuevo por cada paquete. Las opciones de estilo de los

diagramas se pueden configurar aquí o más adelante.



6. Haga clic en **Siguiente** para continuar. En la siguiente pantalla puede definir las opciones de generación de dependencias entre paquetes.



7. Haga clic en **Finalizar**. Cuando la aplicación lo solicite, guarde el modelo nuevo en un directorio del sistema. Los datos se analizan y se crea un paquete nuevo llamado "**OrgChart**".

 © 2018 Altova GmbH



8. Expanda el paquete nuevo y siga expandiendo los subpaquetes hasta llegar al paquete **OrgChart** (**com | OrgChart**). Haga doble clic en el icono del diagrama **Contenido de OrgChart**:



El diagrama "Contenido de OrgChart" aparece ahora en la ventana principal.



Agregar una clase nueva al diagrama OrgChart

Hasta ahora hemos creado un modelo mediante ingeniería inversa a partir de código Java que ya teníamos. El modelo que hemos creado también incluye varios diagramas que se generaron automáticamente. Ahora vamos a ampliar el modelo con una clase nueva.

1. Haga clic con el botón derecho dentro del diagrama "Contenido de OrgChart" y seleccione **Nuevo/a | Clase** en el menú contextual.
2. Haga clic en el título de la nueva clase e cámbiele el nombre por **CompanyType**.

 © 2018 Altova GmbH



3. Añada tres operaciones nuevas a la clase (pulsando **F8**): `CompanyType()`, `getCompanyType():String`, `setCompanyType():String`.



Nota: como el nombre de la clase es `CompanyType`, a la operación `CompanyType()` se le asigna automáticamente el estereotipo `<<constructor>>`.

Habilitar la clase nueva para la generación de código

Ahora que el modelo incluye una clase nueva, debemos actualizar el código subyacente para que el modelo y el código estén sincronizados. Sin embargo, si pulsamos F11 para revisar la sintaxis del proyecto en este momento, se emite una advertencia en la ventana Mensajes: *'CompanyType' no tiene una realizaciónDeComponente para un componente. Se generará una RealizaciónDeComponente para el componente OrgChart*. El motivo de esta advertencia es que para poder generar código la nueva clase debe realizar un componente (*véase Ingeniería directa (del modelo al código)*). En algunos casos, como en este ejemplo, UModel puede generar la realización necesaria automáticamente. Sin embargo, también puede definir la dependencia de realización manualmente:

1. Seleccione la clase `CompanyType` en el diagrama, busque la propiedad `nombre del archivo de código` en la ventana *Propiedades* e introduzca el valor "CompanyType.java".



2. Haga clic en la nueva clase `CompanyType` en la ventana *Estructura del modelo* y arrástrela hacia arriba hasta el componente **OrgChart** situado dentro del paquete "Component View". Cuando el puntero se pasa por encima de un componente aparece una notificación.



Esto crea una relación de tipo "RealizaciónDeComponente" entre una clase y un componente. También puede crear esta relación dibujando una línea de relación en el diagrama de componentes (*véase Diagramas de componentes*) Expanda el elemento `Relaciones` del componente **OrgChart** para ver la relación que acaba de crear.

 © 2018 Altova GmbH

Combinar código de programa con un paquete

En UModel puede generar código a nivel de paquete, de componente o de proyecto (*véase* *Sincronizar el modelo y el código fuente*). En este ejemplo vamos a generar código a nivel de componente:

1. En la ventana *Estructura del modelo* navegue hasta el componente **OrgChart** del paquete "Component View".
2. Haga clic con el botón derecho en el componente **OrgChart** y seleccione el comando **Ingeniería de código | Combinar código de programa con Componente de UModel** del menú contextual.



En la ventana Mensajes aparecen los resultados de la revisión sintáctica así como el estado del proceso de sincronización.



Cuando termine el proceso, la nueva clase **CompanyType.java** estará en la carpeta **... \OrgChart\com\OrgChart\.**

> Todos los métodos y cambios realizados en el código serán eliminados en forma de comentarios o eliminados directamente, dependiendo de la opción seleccionada en el grupo de opciones *Al eliminar código* del cuadro de diálogo "Configurar sincronización".

¡Enhorabuena! Acaba de completar un ciclo de ingeniería de ida y vuelta en UModel.

 © 2018 Altova GmbH

Altova UModel 2018

Interfaz gráfica del usuario de UModel

4 Interfaz gráfica del usuario de UModel

La interfaz gráfica del usuario de UModel consiste en un panel principal de diagramas y varias ventanas auxiliares más pequeñas en las que se puede introducir o visualizar información. El panel *Diagramas* contiene las ventanas de diagramas abiertas. Para recorrerlas use **Ctrl +Tabulador**.



Interfaz gráfica del usuario de UModel

Por defecto, las ventanas auxiliares de la izquierda están acopladas en grupos de tres y la ventana Mensajes aparece bajo el *panel Diagramas*. No obstante, puede mover y acoplar o desacoplar cualquier ventana a su gusto. Para realizar búsquedas en todas las ventanas puede usar el cuadro combinado **Buscar** de la barra de herramientas principal o las teclas de acceso rápido **Ctrl+F**. Consulte también Buscar y reemplazar texto.

Para acoplar o desacoplar una ventana:

 © 2018 Altova GmbH

- Haga clic con el botón derecho en la barra del título y seleccione **Acoplada** (o **Flotante**) en el menú desplegable.

Para mover una ventana:

1. Haga clic en la barra del título de la ventana y arrástrela hasta su nueva posición. Verá que aparecen ayudantes de acoplamiento:



2. Arrastre la ventana hasta una de las flechas del ayudante de acoplamiento para colocarla en su nueva posición.

Para restaurar todas las barras de herramientas y ventanas a su estado original:

- En el menú **Herramientas** haga clic en **Restaurar barras de herramientas y ventanas**.

En este capítulo explicamos las partes que componen la interfaz gráfica del usuario de UModel, que son las siguientes:

- Panel Estructura del modelo
- Panel Árbol de diagramas
- Panel Favoritos
- Ventana Propiedades
- Panel Estilos
- Panel Jerarquía
- Panel Vista general
- Panel Documentación
- Panel Capas
- Ventana Mensajes
- Ventana de diagramas
- Panel Diagramas

4.1 Ventana Estructura del modelo

La ventana *Estructura del modelo* sirve para visualizar y manipular todos los componentes de los proyectos de UModel.



Panel Estructura del modelo

Al crear un proyecto en UModel hay dos paquetes predeterminados disponibles: "Root" y "Component View". Estos dos paquetes son los únicos que no se pueden renombrar ni eliminar. "Root" sirve de punto de partida para modelar el resto de elementos y "Component View" es necesario para la ingeniería de código.

Puede crear más paquetes, clases, diagramas y jerarquizarlos desde esta misma ventana o directamente desde un diagrama (*véase Crear elementos*). Para ver otras operaciones aplicables a los elementos de la estructura del modelo consulte el apartado Cómo modelar.

Nota: UModel incluye varios proyectos que puede usar para familiarizarse con los conceptos básicos de modelado y con la interfaz gráfica del usuario. Los encontrará aquí: **C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\UModel2018\UModelExamples**.

Mostrar, ocultar y ordenar elementos de la estructura del modelo

Para configurar qué se debe visualizar en la ventana *Estructura del modelo*, así como para ordenar elementos, haga clic con el botón derecho dentro de la ventana y seleccione la opción de menú correspondiente. Para ver todas las acciones que se pueden aplicar a los elementos de la ventana *Estructura del modelo* haga clic con el botón derecho sobre el elemento y observe las opciones del menú contextual.

Contraer y expandir elementos de la estructura del modelo

Para expandir elementos (como paquetes) en la ventana *Estructura del modelo*:

- pulse la tecla asterisco (*) para expandir el elemento actual y todos sus elementos secundarios, y
- pulse la tecla más (+) para expandir únicamente el elemento actual.

Para contraer los paquetes, pulse la tecla guion (-) del teclado. Para contraer todos los

 © 2018 Altova GmbH

elementos haga clic en el paquete "Root" y pulse la tecla guion (-). Puede pulsar estas teclas tanto en el teclado estándar como en el numérico.

Identificar elementos de diagrama activos

Cuando un diagrama está abierto en el panel *Diagramas*, la ventana *Estructura del modelo* muestra un punto azul claro junto a la base de los elementos que se muestran en el diagrama activo (*como "Bank View" y "Java Profile" en la imagen siguiente*):



Relación de iconos

En la ventana *Estructura del modelo* puede aparecer un amplio número de iconos que corresponden a los elementos y diagramas del proyecto, a los paquetes de ingeniería de código y a los perfiles importados o subproyectos. En concreto pueden aparecer los siguientes tipos de paquetes:

Icono	Descripción
	Paquete UML estándar
	Paquete raíz del espacio de nombres Java. Se usa para generar o revertir ingeniería de código Java
	Paquete raíz del espacio de nombres C#. Se usa para generar o revertir ingeniería de código C#
	Paquete raíz del espacio de nombres C++. Se usa para revertir ingeniería de código C++
	Paquete raíz del espacio de nombres Visual Basic. Se usa para generar o revertir ingeniería de código VB.NET
	Paquete raíz del espacio de nombres XML Schema. Se usa para generar esquemas XML desde el modelo o para importarlos al modelo (*véase* *Diagramas de esquema*

Icono	Descripción
	XML)
	Paquete raíz del espacio de nombres de BD. Se usa para importar bases de datos al modelo y cambiar su estructura desde el modelo (*véase Trabajar con bases de datos en UModel*)
	Paquete de espacio de nombres (paquete al que se aplica el estereotipo `<<namespace>>`)
	Perfil UML

A continuación mostramos los diagramas que pueden aparecer en la ventana *Estructura del modelo*:

Icono	Descripción
	Diagrama de actividades
	Diagrama de proceso empresarial BPMN 1
	Diagrama de proceso empresarial BPMN 2
	Diagrama de coreografía BPMN 2
	Diagrama de colaboración BPMN 2
	Diagrama de clases
	Diagrama de comunicación
	Diagrama de componentes
	Diagrama de estructura compuesta
	Diagrama de BD
	Diagrama de implementación
	Diagrama global de interacción
	Diagrama de objetos
	Diagrama de paquetes
	Diagrama de perfil
	Diagrama de máquina de estados de protocolos
	Diagrama de secuencia
	Diagrama de máquina de estados
	Diagramas SysML (9 tios de diagramas)

 © 2018 Altova GmbH

Icono	Descripción
	Diagrama de ciclo de vida
	Diagrama de casos de uso
	Diagrama de esquema XML

A continuación mostramos ejemplos de elementos de modelado UML que pueden aparecer en la ventana *Estructura del modelo*. Para aprender más sobre elementos UML y los tipos de diagramas en los que se dan, consulte el capítulo Diagramas UML.

Icono	Descripción
	Clase
	Propiedad
	Operación
	Parámetro
	Actor
	Caso de uso
	Componente
	Nodo
	Artefacto
	Interfaz
	Instancia de clase (objecto)
	Slot de instancia de clase
	Relaciones
	Restricciones

4.2 Ventana Árbol de diagramas

La ventana *Árbol de diagramas* muestra todos los diagramas que contiene el proyecto de UModel activo.



Panel Árbol de diagramas

Los diagramas de este panel se puede mostrar como una lista ordenada por orden alfabético o agrupados por tipo. Para cambiar las opciones de visualización haga clic con el botón derecho en la ventana y marque o desmarque la opción **Agrupar según el tipo de diagrama**.

Para instrucciones sobre crear, abrir y generar diagramas y sobre cómo modelar su contenido, consulte el capítulo Cómo modelar. Para obtener información específica sobre cada tipo de diagrama, consulte el capítulo Diagramas UML.

 © 2018 Altova GmbH

4.3 Ventana Favoritos

En la ventana *Favoritos* aparecen los elementos de modelado o diagramas que haya agregado a la lista de favoritos. La ventana *Favoritos* contiene una lista personal de elementos o diagramas seleccionados por usted que puede usar como accesos rápidos.



Panel Favoritos

El contenido de la ventana *Favoritos* se guarda automáticamente al guardar el proyecto. Esta opción se puede cambiar en la pestaña *Archivo* del cuadro de diálogo "Opciones" (**Herramientas | Opciones**) activando/desactivando la casilla *Cargar y guardar con el archivo de proyecto*.

El elemento que aparece en la ventana *Favoritos* es una vista del elemento (es decir, no es ni una copia ni un clon del elemento). Las acciones que aplique en la ventana *Estructura del modelo* también se aplican en la ventana *Favoritos*, lo que incluye añadir o eliminar elementos. Para más información consulte el apartado Cómo modelar.

4.4 Ventana Propiedades

La ventana *Propiedades* muestra información sobre el elemento que esté seleccionado en ese momento, que puede ser un elemento seleccionado en la ventana *Estructura del modelo* (u otros paneles), un elemento seleccionado en el diagrama o incluso un diagrama.

La ventana *Propiedades* permite modificar las propiedades del elemento o de la relación seleccionados en ese momento. Las propiedades disponibles dependen del tipo de elemento que se haya seleccionado. Hay propiedades solo de lectura, que se muestran en gris (*"clase de elemento" en la imagen siguiente*), y propiedades que se pueden modificar (*"nombre" en la imagen siguiente*).

Para visualizar un atributo de una operación o propiedad en la ventana *Estructura del modelo* haga clic con el botón derecho en la entrada `tipo` en la ventana *Propiedades* y elija **Seleccionar en la estructura del modelo** en el menú contextual. Puede hacer lo mismo con los parámetros de rendimiento.



Ventana Propiedades

Cualquier cambio en una propiedad de un elemento de la ventana *Propiedades* se refleja inmediatamente en el diagrama. Asimismo, cualquier cambio que se efectúe en el diagrama (por ejemplo, cambiar la visibilidad de una operación de `pública` a `privada`) se verá reflejado en la propiedad correspondiente de la ventana *Propiedades*.

Las propiedades entre comillas angulares representan estereotipos (por ejemplo, `«final»`). Puede añadir estereotipos personalizados al proyecto, en cuyo caso aparecen como propiedades en la ventana *Propiedades*, junto a las propiedades predeterminadas. Para saber más, consulte el Diagrama de perfil y estereotipos.

 © 2018 Altova GmbH

4.5 Ventana Estilos

La ventana *Estilos* permite visualizar o cambiar el aspecto de los diagramas o elementos que estén seleccionados en ese momento. Los atributos de estilo se dividen en dos grandes grupos:

- ajustes de formato (por ejemplo, tamaño de fuente, peso de fuente, color, etc.) y
- opciones de visualización (por ejemplo, fondo negro, cuadrícula, visibilidad, etc.).



Panel Estilos

Cualquier cambio en una propiedad de la ventana *Estilos* se refleja inmediatamente en la interfaz del usuario. Asimismo, cualquier otro cambio de estilo que se efectúe (por ejemplo, cambiar la visibilidad del diagrama usando el botón **Mostrar cuadrícula** de la barra de herramientas) se verá reflejado en la propiedad correspondiente de la ventana *Estilos*.

En la parte superior de la ventana *Estilos* hay una lista desplegable que permite seleccionar a qué nivel se aplica el cambio de estilo (por ejemplo, a nivel de elemento individual o a nivel de proyecto). Para saber más, consulte:

- Cambiar el estilo de los elementos de un diagrama
- Cambiar el estilo de diagramas
- Cambiar el estilo de las líneas y relaciones

4.6 Ventana Jerarquía

La ventana *Jerarquía* muestra todas las relaciones del elemento de modelado seleccionado en ese momento. El elemento de modelado se puede seleccionar en un diagrama, en la ventana *Estructura del modelo* o en la ventana *Favoritos*.

Los elementos de la ventana *Jerarquía* se pueden mostrar de dos maneras:

- vista en forma de árbol
- vista en forma de diagrama

Para cambiar de una vista a otra haga clic en los botones **Mostrar en forma de árbol** o **Mostrar en forma de diagrama** en la esquina superior izquierda de la ventana.

La *vista en forma de árbol* muestra en forma de árbol todas las relaciones del elemento seleccionado en ese momento. Con los botones de la parte superior de la ventana puede seleccionar qué tipos de relaciones quiere que se muestren. En la imagen siguiente solo se han seleccionado las generalizaciones y las asociaciones.



Panel Jerarquía (vista en forma de árbol)

La *vista en forma de diagrama* muestra un solo conjunto de relaciones. En esta vista solo puede haber un icono activo en la barra de herramientas. En la imagen anterior, por ejemplo, está activo el icono **Mostrar generalizaciones**.

 © 2018 Altova GmbH



Panel Jerarquía (vista en forma de diagrama)

La *vista en forma de árbol* permite generar diagramas que incluyan los elementos visibles en la ventana. Para ello haga clic con el botón derecho dentro de la ventana y seleccione la opción **Crear diagrama basado en este gráfico** en el menú contextual.

Los ajustes de la ventana *Jerarquía* se pueden cambiar usando la opción de menú **Herramientas | Opciones | Vista**, grupo **Jerarquía**, en la parte inferior del cuadro de diálogo.

La ventana *Jerarquía* es navegable: haga doble clic en el icono de uno de los elementos dentro de la ventana para mostrar las relaciones de dicho elemento. Esto se puede hacer tanto en la *vista en forma de árbol* como en la *vista en forma de diagrama*.

4.7 Ventana Vista general

La ventana *Vista general* ofrece una vista resumen del diagrama activo. Esto resulta útil para navegar por diagramas muy grandes. Haga clic en el rectángulo rojo y arrástrelo para desplazarse por la vista del diagrama.



Panel Vista general

Consulte también Acercar y alejar diagramas.

© 2018 Altova GmbH

4.8 Ventana Documentación

La ventana *Documentación* sirve para documentar cualquiera de los elementos UML que están disponibles en la ventana *Estructura del modelo*. Haga clic en el elemento que desea documentar y escriba sus comentarios en la ventana *Documentación*. Aquí puede usar las teclas de acceso rápido estándar para **seleccionar todo (Ctrl+A)**, **cortar (Ctrl+X)**, **copiar (Ctrl+C)** y **pegar (Ctrl +V)**.



Panel documentación

Se puede pasar el corrector ortográfico al texto de la ventana *Documentación*. Haga clic con el botón derecho dentro de la ventana y seleccione la opción **Ortografía de la documentación** en el menú contextual.

El texto de la documentación también se puede exportar como comentarios dentro del código fuente que se genera o importar desde los comentarios del código fuente con ingeniería inversa. Para saber más consulte Documentar elementos.

4.9 Ventana Capas

La ventana *Capas* sirve para crear distintas capas para cualquier diagrama de UModel. La principal función de las capas es agrupar de forma lógica los elementos de modelado de un diagrama. Por ejemplo, además de la capa predeterminada, también puede crear nuevas capas que contengan notas con información interna o clases inacabadas.



Panel Capas

Para más información consulte Agregar capas a los diagramas.

 © 2018 Altova GmbH

4.10 Ventana Mensajes

La ventana *Mensajes* muestra mensajes de advertencia, sugerencias y errores que pueden aparecer al revisar la sintaxis del proyecto (*véase Revisar la sintaxis del proyecto*) o al realizar tareas de ingeniería de código. Para obtener más información sobre la ingeniería de código, consulte los apartados Generar código de programa e Importar código fuente.



Ventana Mensajes

La siguiente lista muestra los tipos de mensajes que pueden aparecer y los iconos correspondientes.

Icono	Descripción
ningún icono	Mensaje de información.
	Mensaje de advertencia. Las advertencias son menos graves que los errores, pero pueden perjudicar a la importación o generación de código.
	Mensaje de error. Cuando ocurre un error fallan la generación o la importación de código.

Los botones de la parte superior de la ventana *Mensajes* permite realizar las siguientes acciones:

Icono	Descripción
	Filtra los mensajes según el nivel de gravedad (información, advertencias). Seleccione **Activar todos** para incluir todos los niveles de gravedad (opción predeterminada). Seleccione **Desactivar todos** para quitar todos los niveles de gravedad del filtro.
	Ir al siguiente error.
	Ir al error anterior.
	Ir a la siguiente advertencia.

Icono	Descripción
	Ir a la advertencia anterior.
	Ir a la siguiente línea.
	Ir a la línea anterior.
	Copiar la línea seleccionada en el portapapeles.
	Copiar la línea seleccionada en el portapapeles, incluidas todas sus líneas anidadas.
	Copiar todo el contenido de la ventana Mensajes en el portapapeles.
	Borra el contenido de la ventana Mensajes.

Cuando UModel se ejecuta como un complemento de Visual Studio o Eclipse y ocurre un error de análisis, puede acceder al archivo de código fuente donde se originó el error directamente desde la ventana *Mensajes*. Para ello haga clic en la línea de la ventana *Mensajes* que contiene el error de análisis. Para más información, consulte los apartados Complemento de UModel para Visual Studio y Complemento de UModel para Eclipse.

 © 2018 Altova GmbH

4.11 Ventana de diagramas

Al crear un nuevo diagrama o al abrir uno ya existente se carga una nueva ventana de diagramas en el panel *Diagramas*. La ventana de diagramas es la superficie en la que se pueden diseñar diagramas UML. Para acceder a los comandos de modelado disponibles haga clic con el botón derecho en la ventana de diagramas o en cualquier elemento que se encuentre en ella.

Es importante resaltar que los botones de la barra de herramientas y los comandos del menú contextual de UModel cambian en función del tipo de diagrama que esté activo en ese momento. Por ejemplo, si hace clic dentro de un diagrama de clases los botones de la barra de herramientas solo incluirán elementos aplicables a diagramas de clases. Para ver de qué tipo es el diagrama que está activo haga clic dentro de un área vacía del diagrama y observe la propiedad "clase de elemento" en el panel *Propiedades*. También puede averiguar el tipo de diagrama por el icono que lo acompaña (*véase Crear diagramas*).



Panel Diagramas

Para más información sobre cómo crear nuevos diagramas, abrir diagramas ya existentes o manipular elementos dentro del diagrama, consulte el apartado Cómo modelar.

 © 2018 Altova GmbH

4.12 Panel Diagramas

En el panel *Diagramas* se encuentran todas las ventanas de diagramas que estén abiertas. Para más información sobre cómo crear nuevos diagramas, abrir diagramas ya existentes o manipular elementos dentro del diagrama, consulte el apartado How to Model...

La imagen siguiente muestra el panel *Diagramas* con cuatro ventanas de diagramas abiertas, posicionadas según el comando de menú **Ventanas | En cascada**.



Panel Diagramas

Para acceder a los comandos aplicables a la ventana de diagrama activa en ese momento, haga clic con el botón derecho en la pestaña correspondiente en la parte inferior del panel *Diagramas*.

Para aplicar distintos comandos a las ventanas que estén dentro del panel *Diagramas*, use los comandos disponibles en el menú **Ventanas**. Hay más comandos de este tipo disponibles en el cuadro de diálogo **Ventanas...**, al que puede acceder seleccionando el comando de menú **Ventanas | Ventanas...**



Cuadro de diálogo Ventanas

Para seleccionar varias ventanas en el cuadro de diálogo de la imagen anterior, mantenga pulsada la tecla **Ctrl** y haga clic en las entradas correspondientes.

Para pasar de una ventana de diagramas a otra, pulse **Ctrl+Tabulador**.

 © 2018 Altova GmbH

Altova UModel 2018

Interfaz de la línea de comandos

5 Interfaz de la línea de comandos

Además de una interfaz gráfica del usuario, UModel ofrece una interfaz de la línea de comandos. Para abrirla debe ejecutar el archivo `UModelBatch.exe` que está en el directorio `C:\Archivos de programa\Altova\UModel2018`. Si trabaja con la versión de 32 bits de UModel en un sistema operativo de 64 bits, entonces la ruta de acceso del archivo `UModelBatch.exe` es `C:\Archivos de programa (x86)\Altova\UModel2018`.

En este apartado puede consultar la sintaxis de parámetros de la línea de comandos. Para ver la sintaxis en una ventana del símbolo del sistema, escriba `umodelbatch /?` en la línea de comandos.

Nota: si contiene espacios, la ruta de acceso o el nombre de archivo debe ir entre comillas (p. ej. `"c:\Archivos de programa\...\MiProyecto.ump"`)

```
utilización: umodelbatch [proyecto] [opciones]

/? o /help ... mostrar esta información de ayuda

proyecto                ... archivo de proyecto (*.ump). Ver también
Archivo: Nuevo / Cargar / Opciones al guardar
/new[=archivo]    ... crear, guardar o guardar como proyecto nuevo
/set                    ... establecer operaciones permanentes
/gui                    ... mostrar la interfaz de usuario de UModel


comandos (ejecutados en este orden):
/chk                    ... revisar la sintaxis del proyecto
/isd=ruta               ... importar directorio de código fuente
/isp=archivo      ... importar archivo de proyecto de código fuente
                 (*.project,*.xml,*.jpx,*.csproj,*.csdproj,*.vbproj,*.vbdpro
j,*.sln,*.bdsproj)
/ibt=lista              ... importar tipos binarios (especificar lista de
[nombres de tipos] binarios)
                 (";"=separador, "*"=todos los tipos, "#" antes de los
nombres de ensamblado)
/ixd=ruta               ... importar directorio del esquema XML
/ixs=archivo      ... importar archivo de esquema XML (*.xsd)
/m2c                    ... actualizar código de programa con el modelo
(exportar/ingeniería directa)
/c2m                    ... actualizar modelo con el código de programa
(importar/ingeniería inversa)
/ixf=archivo      ... importar archivo XMI
/exf=archivo      ... exportar a archivo XMI
/inc=archivo      ... incluir archivo
/mrg=archivo      ... combinar archivo
/doc=archivo      ... escribir documentación en el archivo especificado
/lue[=cpri]             ... mostrar una lista de los elementos que no se
utilizan en ningún diagrama (es decir, no utilizados)
/ldg                    ... mostrar una lista de todos los diagramas
/lcl                    ... mostrar una lista de todas las clases
/lsp                    ... mostrar una lista de todos los paquetes
```

 © 2018 Altova GmbH

```
compartidos
/lip                    ... mostrar una lista de todos los paquetes
incluidos


opciones para guardar como proyecto nuevo:
/npad=opc   ... ajustar rutas de acceso relativas (Yes | No |
MakeAbsolute), es decir Sí, No o Convertir en absolutas


opciones para comandos de importación:
/iclg=leng  ... lenguaje de código (Java1.4 | Java5.0 | Java6.0 | Java7.0 |
Java8.0 | C#1.2 | C#2.0 | C#3.0 | C#4.0 | C#5.0 | C#6.0 | C#7.0 | VB7.1 |
VB8.0 | VB9.0)
/ipsd[=0|1] ... procesar subdirectorios (recursivo)
/irpf[=0|1] ... importar relativos al archivo de proyecto de UModel
/ijdc[=0|1] ... JavaDocs como comentarios de Java
/icdc[=0|1] ... DocComments como comentarios de C#
/icds[=lst] ... Símbolos definidos de C#
/ivdc[=0|1] ... DocComments como comentarios de VB
/ivds[=lst] ... Símbolos definidos de VB (constantes personalizadas)
/imrg[=0|1] ... sincronizar combinados
/iudf[=0|1] ... utilizar filtro de directorios
/iflt[=lst] ... filtro de directorios (restablece /iudf)


opciones para importar tipos binarios (después de /iclg):
/ibrt=vers  ... versión en tiempo de ejecución
/ibpv=path  ... reemplazo de la variable PATH para buscar bibliotecas de
código nativo
/ibro[=0|1] ... usar el contexto de sólo reflexión
/ibua[=0|1] ... usar la opción de agregar tipos referenciados con filtro de
paquetes
/ibar[=flt] ... agregar el filtro de paquetes de tipos referenciados
(restablece /ibua)
/ibot[=0|1] ... sólo importar los tipos
/ibuv[=0|1] ... utilizar el filtro de nivel de acceso mínimo
/ibmv[=key] ... palabra clave para el nivel de acceso mínimo necesario
(restablece /ibuv)
/ibsa[=0|1] ... omitir secciones de atributo o modificadores de anotación
/iboa[=0|1] ... crear un solo atributo por sección de atributos
/ibss[=0|1] ... omitir el sufijo "Attribute" en los nombres de tipo de
atributo


opciones para la generación de diagramas:
/dgen[=0|1] ... generar diagramas
/dopn[=0|1] ... abrir diagramas generados
/dsac[=0|1] ... mostrar compartimento de atributos
/dsoc[=0|1] ... mostrar compartimento de operaciones
/dscc[=0|1] ... mostrar compartimento de clasificadores anidados
/dstv[=0|1] ... mostrar valores etiquetados
/dudp[=0|1] ... usar compartimento de la propiedad .NET
/dspd[=0|1] ... mostrar compartimento de la propiedad .NET
```

```
opciones par comandos de exportación:
/ejdc[=0|1] ... comentarios de Java como JavaDocs
/ecdc[=0|1] ... comentarios de C# como DocComments
/evdc[=0|1] ... comentarios de VB como DocComments
/espl[=0|1] ... utilizar plantillas SPL definidas por el usuario
/ecod[=0|1] ... convertir código eliminado en comentario
/emrg[=0|1] ... sincronizar combinados
/egfn[=0|1] ... generar los nombres de archivo que falten
/eusc[=0|1] ... usar revisión de sintaxis


opciones para la exportación de XMI:
/exid[=0|1] ... exportar identificadores UUID
/exex[=0|1] ... exportar extensiones específicas de UModel
/exdg[=0|1] ... exportar diagramas (restablece /exex)
/exuv[=ver] ... versión de UML (UML2.0 | UML2.1.2 | UML2.2 | UML2.3)


opciones para combinar archivos:
/mcan=archivo  ... archivo antecesor común


opciones para la generación de documentación:
/doof=fmt   ... formato de salida (HTML | RTF | MSWORD | PDF)
/dsps=archivo  ... archivo de diseño SPS
```

En la sección de proyectos:

- el parámetro **`/new`** define la ruta de acceso y el nombre de archivo de proyecto nuevo (*.ump). También se puede usar para guardar un proyecto con otro nombre distinto (p. ej. `UModelBatch.exe MiArchivo.ump /new=MiArchivoBackup.ump`). Para más información consulte el apartado Archivo: Nuevo / Cargar / Opciones al guardar.
- el parámetro **`/set`** reemplaza las opciones de configuración predeterminadas del registro con las opciones definidas aquí.
- el parámetro **`/gui`** muestra la interfaz de UModel durante el procesamiento por lotes.

Ejemplo nº1

Este comando importa código fuente y crea un archivo de proyecto nuevo. Observe que la ruta de acceso del proyecto contiene espacios y, por tanto, está entre comillas.

```
"C:\Archivos de programa\Altova\UModel2018\UModelBatch.exe" /new="C:\Archivos
de programa\Altova\UModel2018\UModelBatchOut\Fred.ump" /isd="X:TestCases
\UModel\Fred" /set /gui /iclg=Java5.0 /ipsd=1 /ijdc=1 /dgen=1 /dopn=1 /
dmax=5 /chk
```

/**new**:	Indica que el archivo de proyecto nuevo debe llamarse "Fred.ump" y se debe guardar en `C:\Archivos de programa\Altova\UModel2018\UModelBatchOut\`
/**isd**=	Indica que el directorio raíz en el que se debe importar es `X:\TestCases\UModel\Fred`

 © 2018 Altova GmbH

/**set**:	Indica que las opciones utilizadas en la línea de comandos se guardarán en el registro (y estas opciones formarán la configuración predeterminada la próxima vez que se abra UModel).
/**gui**:	Mostrar la interfaz gráfica de UModel durante el procesamiento por lotes
/**iclg**:	UModel importará el código como Java 5.0
/**ipsd**=1:	Procesar recursivamente todos los subdirectorios del directorio raíz suministrado con el parámetro **/isd**
/**pfd**=1:	Crear un paquete por cada directorio importado en el proyecto de UModel
/**ijdc**=1:	Crear JavaDocs donde corresponda a partir de los comentarios
/**dgen**=1:	Generar diagramas
/**dopn**=1:	Abrir los diagramas generados
/**chk**:	Revisar la sintaxis

Ejemplo nº2

Este comando importa código fuente desde `X:\TestCases\UModel` y guarda el archivo de proyecto resultante en `C:\Archivos de programa\Altova\UModel2018\UModelBatchOut\finalclass.ump`.

```
"C:\Archivos de programa\Altova\UModel2018\UModelBatch.exe" /new="C:\Archivos
de programa\Altova\UModel2018\UModelBatchOut\finalclass.ump" /isd="X:
\TestCases\UModel\" /iclg=Java5.0 /ipsd=1 /ijdc=1 /dgen=1 /dopn=1 /dmax=5 /
dsat=1 /dsnc=1 /chk
```

/**dsat**=1	Suprimir los atributos en los diagramas generados
/**dsnc**=1	Suprimir los clasificadores anidados en los diagramas generados

Ejemplo nº3

Este comando sincroniza código usando un archivo de proyecto ya existente (`"C:\Archivos de programa\Altova\UModel2018\UModelBatchOut\Fred.ump"`).

```
"C:\Archivos de programa\Altova\UModel2018\UModelBatch.exe" "C:\Program Files
\Altova\UModel2018\UModelBatchOut\Fred.ump" /m2c /ejdc=1 /ecod=1 /emrg=1 /
egfn=1 /eusc=1
```

/**m2c**	Actualizar el código con el modelo
/**ejdc**:	Generar JavaDoc a partir de los comentarios del modelo del proyecto
/**ecod**=1	Convertir el código eliminado en comentarios
/**emrg**=1	Sincronizar el código combinado
/**egfn**=1	Generar en el proyecto los nombres de archivo que falten
/**eusc**=1	Revisar la sintaxis

5.1 Archivo: Nuevo / Cargar / Opciones al guardar

Modo por lotes total (es decir, sin usar el parámetro **/gui**).

new

UModelBatch /new=xxx.ump (opciones)
crea un proyecto nuevo, ejecuta las opciones y xxx.ump se guarda **siempre** (independientemente de las opciones utilizadas)

auto save

UModelBatch xxx.ump (opciones)
carga el proyecto xxx.ump, ejecuta las opciones y xxx.ump **solo** se guarda si hubo cambios en el documento (como **/ibt**)

save

UModelBatch xxx.ump (opciones) /new
carga el proyecto xxx.ump, ejecuta las opciones y xxx.ump se guarda **siempre** (independientemente de las opciones utilizadas)

save as

UModelBatch xxx.ump (opciones) /new=yyy.ump
carga el proyecto xxx.ump, ejecuta las opciones y xxx.ump se guarda siempre como yyy.ump (independientemente de las opciones utilizadas)

Modo por lotes con la interfaz de UModel (es decir, usando el parámetro **/gui**).

new

UModelBatch /gui /new (opciones)
crea un proyecto nuevo, ejecuta las opciones y no se guarda nada. La interfaz gráfica permanece abierta.

save new

UModelBatch /gui /new=xxx.ump (opciones)
crea un proyecto nuevo, ejecuta las opciones y se guarda el archivo xxx.ump. La interfaz gráfica permanece abierta.

user mode

UModelBatch /gui xxx.ump (opciones)
carga el proyecto xxx.ump, ejecuta las opciones y no se guarda nada. La interfaz gráfica permanece abierta.

save

UModelBatch /gui xxx.ump (opciones) /new
carga el proyecto xxx.ump, ejecuta las opciones y se guarda el archivo xxx.ump. La interfaz gráfica permanece abierta.

save as

UModelBatch /gui xxx.ump (opciones) /new=yyy.ump
carga el proyecto xxx.ump, ejecuta las opciones y el archivo xxx.ump se guarda como yyy.ump. La interfaz gráfica permanece abierta.

 © 2018 Altova GmbH

El proyecto se guardará correctamente siempre y cuando no se produzcan errores graves durante la ejecución de las opciones.

Altova UModel 2018

Cómo modelar

6 Cómo modelar

Sitio web de Altova: Modelado UML

Esta sección es una guía para aprender a modelar con UModel. En ella aprenderemos a crear y manipular elementos, diagramas y relaciones UML desde la interfaz gráfica del usuario de UModel. Las instrucciones son generales para UModel, no específicas para ningún elemento o tipo de diagrama en particular, a no ser que se especifique lo contrario. La información sobre cada tipo de diagrama se encuentra en la sección Diagramas UML.

Esta sección está organizada en las siguientes categorías: elementos, diagramas y relaciones.

Elementos	Diagramas	Relaciones
Crear elementos	Crear diagramas	Crear relaciones entre elementos
Insertar elementos del modelo en un diagrama	Generar diagramas	Cambiar el estilo de las líneas y relaciones
Renombrar, mover y copiar elementos	Abrir diagramas	Ver las relaciones de los elementos
Borrar elementos	Borrar diagramas	Asociaciones
Buscar y reemplazar texto	Cambiar el estilo de los diagramas	Asociación de colecciones
Comprobar si se están usando ciertos elementos y dónde	Alinear y ajustar el tamaño de elementos de modelado	Contención
Restricción de elementos	Finalización automática en clases	
Agregar hipervínculos a elementos	Acercar y alejar diagramas	
Documentar elementos	Agregar capas a los diagramas	
Cambiar el estilo de los elementos de un diagrama		

Nota: UModel incluye varios proyectos que puede usar para familiarizarse con los conceptos básicos de modelado y con la interfaz gráfica del usuario. Los encontrará aquí: **C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\UModel2018\UModelExamples**.

 © 2018 Altova GmbH

6.1 Elementos

6.1.1 Crear elementos

En UModel puede crear nuevos elementos como sigue:

- Desde la ventana *Estructura del modelo* los elementos se añaden únicamente al modelo y usted puede insertarlos más tarde en diagramas.
- Desde cualquiera de las ventanas de diagrama. Cualquier elemento que añada a un diagrama se añadirá también automáticamente al modelo. Si necesita eliminar algún elemento posteriormente, puede escoger entre eliminarlo solo del diagrama o eliminarlo también del modelo.

Para añadir elementos desde la ventana *Estructura del modelo*:

- En la ventana *Estructura del modelo* (o en la ventana *Favoritos*) haga clic con el botón derecho en el elemento bajo el cual quiere que aparezca el nuevo elemento (por ejemplo, Root) y seleccione **Elemento nuevo | <Nombre del elemento>** del menú contextual. Por ejemplo, para añadir un nuevo paquete bajo el paquete "Root", seleccione **Elemento nuevo | Paquete**.

Para añadir elementos desde la ventana de diagramas:

1. Cree un nuevo diagrama (*véase Crear diagramas*) o abra uno ya existente (*véase Abrir diagramas*).
2. Ahora puede:
   a. Hacer clic con el botón derecho dentro del diagrama y seleccionar **Nuevo/a | <Nombre del elemento>** en el menú contextual.
   b. Haga clic en el botón de la barra de herramientas que quiera añadir dentro del diagrama. Para insertar varios elementos del mismo tipo, mantenga pulsada la tecla Ctrl antes de hacer clic dentro del diagrama.

Paquetes

Al modelar elementos, es probable que trabaje con paquetes más a menudo que con ningún otro elemento. Cada entrada marcada con el icono de carpeta en la Estructura del modelo representa un paquete UML. En UModel los paquetes sirven como contenedores para todos los demás elementos de modelado UML (incluidos diagramas, clases, etc.) y se comportan de la siguiente manera:

- Se pueden crear en cualquier posición de la Estructura del modelo.
- Se pueden mover o copiar a otros paquetes, además de a diagramas de modelo válidos (*véase Renombrar, copiar y mover elementos*).
- Se pueden usar como elementos origen o destino al generar código o sincronizarlo con el modelo. Consulte Ingeniería directa (del modelo al código) y Ingeniería inversa (del código al modelo).

Al crear un proyecto en UModel hay dos paquetes predeterminados disponibles: "Root" y "Component View". Estos dos paquetes son los únicos que no se pueden renombrar ni eliminar. "Root" sirve de punto de partida para modelar el resto de elementos y "Component View" es necesario para la ingeniería de código.



Paquetes predeterminados de UModel

6.1.2 Insertar elementos del modelo en un diagrama

Los elementos del modelo se pueden insertar en un diagrama tanto individualmente como en grupo. Para seleccionar varios elementos de la ventana *Estructura del modelo*, mantenga pulsada la tecla **Ctrl** y vaya haciendo clic sobre los elementos que quiere seleccionar. Hay dos maneras de insertar elementos en un diagrama: arrastrar con botón izquierdo y arrastrar con botón derecho.

- **Arrastrar con botón izquierdo** (mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón mientras arrastra el elemento y suéltelo cuando esté dentro del diagrama) inserta el elemento inmediatamente donde se encuentre el cursor. En este caso se muestra automáticamente cualquier asociación, dependencia, etc. que exista entre los elementos ya insertados y el nuevo.
- **Arrastrar con botón derecho** (mantenga pulsado el botón derecho del ratón mientras arrastra el elemento y suéltelo cuando esté dentro del diagrama) abre un menú contextual del cual p0uede seleccionar las asociaciones y generalizaciones específicas que quiera mostrar.

Por ejemplo, supongamos que quiere crear un nuevo diagrama de clases a partir de una clase que ya existe en el modelo. Para ilustrar este escenario, abra el proyecto de ejemplo **Bank_MultiLanguage.ump**, que encontrará en **C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova \UModel2018\UModelExamples**. Asumiendo que quiera replicar el diagrama "Account Hierarchy" en un nuevo diagrama de clases, haga lo siguiente:

1. Haga clic con el botón derecho en el paquete **bankview** y seleccione **Diagrama nuevo | Diagrama de clases**.
2. Localice la clase abstracta `Account` en la estructura del modelo y **arrastre con el botón derecho** para situarlo en el nuevo diagrama. En este ejemplo queremos mostrar la clase junto con sus clases derivadas. Para ello, seleccione **Insertar con Jerarquía de la generalización (específica)** en el menú contextual.

 © 2018 Altova GmbH



3. Marque las casillas de los elementos que quiere que aparezcan en el diagrama.



4. Haga clic en **Aceptar**. La clase `Account`, junto con sus tres subclases, se inserta en el diagrama. Las flechas de generalización se muestran automáticamente. Para organizar automáticamente las clases dentro del diagrama, ejecute el comando de menú **Diseño | Aplicar diseño automático a todo | Diseño jerárquico**.

Si hubiera seleccionado el comando **Insertar** en vez de **Insertar con Jerarquía de la generalización (específica)**, se había añadido la clase al diagrama sin ninguna clase derivada. No obstante, sigue pudiendo mostrar la jerarquía de la generalización más adelante de la siguiente manera:

- Haga clic con el botón derecho en la clase Account en el diagrama y seleccione **Mostrar | Jerarquía de la generalización (específica)**, lo que hará que se inserten también las clases derivadas en el diagrama.

6.1.3 Renombrar, mover y copiar elementos

Puede cortar, copiar, renombrar y mover elementos en la ventana *Estructura del modelo* y dentro de diagramas del mismo tipo. En algunos casos, estas acciones también son posibles entre diagramas de distintos tipos. También puede copiar o mover elementos desde la Estructura del modelo a un diagrama, siempre que las especificaciones UML permitan que dicho diagrama contenga el elemento correspondiente.

Para renombrar un elemento:

- Haga doble clic en el nombre del elemento y edítelo.
- También puede hacer clic en el elemento y pulsar la tecla **F2**.

Este procedimiento sirve independientemente de en qué panel se muestre el elemento, incluidos los paneles Estructura del modelo, Propiedades y Diagramas.

> Los paquetes "Root" y "Component View" se muestran siempre en la ventana *Estructura del modelo* y no se pueden renombrar ni eliminar.

Para copiar o mover elementos:

- Use los comandos estándar de Windows **Cortar**, **Copiar** o **Pegar**. Para acceder a ellos puede usar las teclas de acceso rápido **Ctrl+X (cortar)**, **Ctrl+C (copiar)** y **Ctrl+V (pegar)**, los botones correspondientes de la barra de herramientas o el menú **Editar**.
- También puede arrastrar un elemento hasta un paquete (u otro elemento). Al arrastrar un elemento lo mueve. Al mantener pulsada la tecla **Ctrl** y arrastrar un elemento, se crea una copia del mismo.

Por ejemplo, en un diagrama puede mover un miembro de una clase a otra clase arrastrándolo desde la clase de origen hasta la clase de destino. Para copiar el miembro de la clase en lugar de moverlo, selecciónelo y luego arrástrelo a su clase de destino mientras mantiene pulsada la tecla **Ctrl**.

Si pega una clase en el mismo paquete, la nueva clase se crea con un número secuencial anexado al final, por ejemplo "MiClase1". Asimismo, si pega una propiedad en de la misma clase, la nueva propiedad se crea con un número secuencias anexado al final, por ejemplo "MiPropiedad1". Lo mismo ocurre para otros miembros de la clase, como operaciones o enumeraciones. La misma lógica se aplica también al pegar elementos en del mismo diagrama, siempre que el diagrama pertenezca al mismo paquete que los elementos que se pegan.

Si pega una clase en un paquete distinto, la nueva clase tendrá el mismo nombre que la clase original. La misma lógica se aplica si copia miembros de la clase (como propiedades, operaciones, etc.) en clases distintas.

Por defecto, cualquier elemento que se pegue en un diagrama se añade también automáticamente al modelo (por lo que es visible en la ventana *Estructura del modelo*). Sin embargo, también puede copiar y pegar un elemento únicamente en el diagrama actual, sin añadirlo al modelo. Para ello, copie el elemento, haga clic con el botón derecho en el diagrama y

 © 2018 Altova GmbH

seleccione **Pegar solo en el diagrama** en el menú contextual. El comando **Pegar solo en el diagrama** también aparece cuando arrastra un elemento ya existente al mismo diagrama mientras mantiene pulsada la tecla **Ctrl**.



En el ejemplo anterior, el comando **Pegar** creará una nueva clase en el diagrama y la añadirá también al modelo, mientras que **Pegar solo en el diagrama** únicamente mostrará una segunda vista del mismo en el diagrama. Tenga en cuenta que las copias creadas usando este último método son solamente vistas adicionales del elemento original, al que redirigen, pero no se trata de copias independientes. (Por ejemplo, renombrar una propiedad en el duplicado de una clase aplicará automáticamente ese mismo cambio a la clase original)

6.1.4 Borrar elementos

Se pueden borrar elementos de dos maneras:

- Desde la ventana *Estructura del modelo*. Use este método si quiere borrar de todos los diagramas en los que aparezca y también del proyecto.
- Directamente en los diagramas en los que aparecen. En este caso puede escoger si borrar el elemento solo del diagrama o del modelo (proyecto) también.

Para borrar elementos del proyecto y de todos los diagramas asociados (método 1):

1. En la ventana *Estructura del modelo* haga clic en el elemento que quiere borrar. Mantenga pulsada la tecla **Ctrl** para seleccionar varios elementos.
2. Pulse **Eliminar**.

Para borrar elementos del proyecto y de todos los diagramas asociados (método 2):

1. Abra un diagrama y haga clic en el elemento que quiere borrar. Mantenga pulsada la tecla **Ctrl** para seleccionar varios elementos.
2. Pulse **Eliminar**. Aparecerá un cuadro de diálogo que preguntará si confirma que quiere borrar el elemento del proyecto y del diagrama.
3. Haga clic en **Sí**. El elemento se borra tanto del diagrama como del proyecto.

Para borrar elementos del diagrama pero no del proyecto:

1. Abra un diagrama y haga clic en los elementos que quiere borrar. Mantenga pulsada la

tecla **Ctrl** para seleccionar varios elementos.
2. Mantenga pulsada la tecla **Ctrl** y pulse la tecla **Suprimir**. Los elementos se borran del diagrama pero siguen existiendo en el proyecto.

Antes de borrar elementos de un proyecto, recomendamos que compruebe que no se están usando en ningún diagrama.

- Haga clic con el botón derecho en la Estructura del modelo y seleccione **Mostrar el elemento en todos los diagramas** en el menú contextual.

Asimismo, cuando un diagrama está abierto, puede seleccionar rápidamente un elemento en la Estructura del modelo así:

- Haga clic con el botón derecho en un elemento del diagrama y seleccione **Seleccionar en la Estructura del modelo** en el menú contextual.
- También puede hacer clic en el elemento del diagrama y pulsar la tecla **F4**.

6.1.5 Buscar y reemplazar texto

Puede buscar elementos de modelado, diagramas, texto, etc. dentro de cualquiera de estos lugares:

- Panel Diagramas
- Panel Estructura del modelo
- Panel Árbol de diagramas
- Panel Favoritos
- Panel Documentación
- Ventana Mensajes

El alcance de la búsqueda lo define el lugar en que esté situado el cursor. Por tanto, si quiere buscar texto dentro de un diagrama debe hacer clic dentro de ese diagrama primero. Asimismo, si quiere buscar un elemento en el proyecto de UModel debe hacer clic dentro de la ventana *Estructura del modelo*.

Para buscar texto o elementos:

1. Haga clic dentro de la ventana en el que quiere buscar el texto.
2. Escoja una de estas dos opciones:
   a. Teclee el texto que quiere buscar en la caja de texto de la barra de herramientas principal y haga clic en **Encontrar siguiente** o pulse la tecla **F3**. Para ir a la aparición anterior del texto de búsqueda, pulse **Mayúsculas+F3**.

   b. En el menú **Edición** haga clic en **Buscar** (o pulse **Ctrl+F**).

 © 2018 Altova GmbH



Buscar y reemplazar

También puede buscar y reemplazar texto (por ejemplo para renombrar rápidamente elementos de modelado). Cuando UModel encuentra el elemento, lo resalta en el diagrama además de en la ventana *Estructura del modelo*. La función **Buscar y reemplazar** funciona en los siguientes paneles:

- Ventana de diagramas
- Estructura del modelo
- Árbol de diagramas
- Favoritos
- Documentación

Para buscar y reemplazar texto:

1. Haga clic en la ventana en la que quiere buscar y reemplazar texto.
2. Escoja una de las siguientes opciones:
   c. Haga clic en el botón **Reemplazar** de la barra de herramientas.
   d. En el menú Edición haga clic en **Reemplazar** (o pulse **Ctrl+H**).



6.1.6 Comprobar si se están usando ciertos elementos y dónde

Al navegar por los elementos de la *Estructura del modelo* puede que quiera ver si se está usando un elemento o en qué partes de un diagrama del modelo se encuentra. Hay varias opciones para encontrar dónde se está usando un elemento:

- Haga clic con el botón derecho en el elemento en la ventana *Estructura del modelo* y seleccione **Mostrar el elemento en todos los diagramas** (o, si un diagrama ya está abierto, **Mostrar el elemento en el diagrama activo**).

También puede encontrar elementos que no se están usando en ningún diagrama, ni en el proyecto ni en paquetes individuales.

Para encontrar elementos no usados en todo el proyecto:

- En el menú **Proyecto** haga clic en **Mostrar elementos no utilizados en ningún diagrama**.

Para encontrar elementos no usados en un paquete específico:

- Haga clic con el botón derecho en el paquete que quiere inspeccionar y seleccione **Mostrar elementos no utilizados en ningún diagrama**.

Aparecerá una lista de elementos no usados en la ventana *Mensajes*. Tenga en cuenta que se muestran los elementos no usados en ese paquete o sus paquetes subordinados. Los elementos contenidos entre paréntesis han sido configurados para aparecer en la lista de elementos no utilizados desde la pestaña **Herramientas | Opciones | Vista**.



Haga clic en el nombre del elemento dentro de la ventana *Mensajes* para ubicarlo en la *Estructura del modelo*.

6.1.7 Restricción de elementos

En UModel se pueden definir restricciones para la mayoría de elementos de modelado. Tenga en cuenta que el revisor de sintaxis no comprueba las restricciones porque estas no forman parte del proceso de generación de código.

Para restringir un elemento (desde la Estructura del modelo):

1. Haga clic con el botón derecho en el elemento que quiere restringir y seleccione **Elemento nuevo | Restricciones | Restricción**.
2. Introduzca el nombre de la restricción y pulse **Entrar**.
3. Teclee el texto de la restricción en el campo "especificación" de la ventana Propiedades (por ejemplo, `name length > 10`)

 © 2018 Altova GmbH



Para restringir un elemento (desde un diagrama):

1. Haga doble clic en el elemento especificado para poder editarlo.
2. Teclee "#" e introduzca a continuación el texto de la restricción dentro de los corchetes, por ejemplo `#{interestRate >=0}`.



Para asignar restricciones a múltiples elementos de modelado:

1. Seleccione una restricción en la ventana *Estructura del modelo*.
2. Haga clic con el botón derecho en la propiedad "elementos restringidos" de la ventana Propiedades y seleccione **Agregar elemento a elementos restringidos**.



3. Seleccione el elemento al que quiere añadir la restricción actual. Mantenga pulsada la tecla **Ctrl** para seleccionar múltiples elementos.



El campo "elementos restringidos" contiene los nombres de los elementos de modelado a los que ha sido asignado. Por ejemplo, en la imagen anterior, `Constraint1` ha sido asignado a las siguientes propiedades: `interestRate`, `interestRateOnBalance`, `interestRateOnCashAdvance`.

6.1.8 Agregar hipervínculos a elementos

Puede crear manualmente hipervínculos entre la mayoría de los elementos de modelado (excepto las líneas) y muchos de los siguientes:

- Otros elementos (en el diagrama o en la Estructura del modelo)
- Diagramas
- Archivos externos al proyecto (por ejemplo, documentos PDF, Word o Excel, archivos de imagen, etc.)
- Páginas web

Un único elemento puede tener uno o más hipervínculos de los mencionados anteriormente. En un diagrama, los elementos que contienen hipervínculos se pueden reconocer fácilmente por el icono de hipervínculo visible junto a ellos (que puede estar en la esquina derecha o izquierda). Para abrir el destino del hipervínculo haga clic con el botón derecho en el icono del elemento y seleccione el destino. Si solo hay un hipervínculo definido, también puede hacer clic en y acceder directamente al destino.

 © 2018 Altova GmbH



Hipervínculos que contienen clases

Nota: cuando navegue por la interfaz gráfica del usuario de UModel, con o sin hipervínculos, puede moverse fácilmente haciendo clic en los respectivos botones de la barra de herramientas **Atrás** o **Adelante**.

Puede generar automáticamente hipervínculos entre paquetes dependientes y diagramas importando código fuente o archivos binarios a un modelo, siempre que seleccione las opciones correspondientes en el cuadro de diálogo de importación. Para más información, consulte Importar código fuente y Importar binarios Java, C# y VB.NET. Cuando genere documentación UML para su proyecto, puede escoger si incluir hipervínculos en los resultados que se generen o no. Consulte Generar documentación UML.

No solo puede crear hipervínculos desde elementos que aparecen en el diagrama o en la ventana *Estructura del modelo*, sino también desde texto de notas o desde el texto de la ventana *Documentación*, como se muestra más abajo.

Para crear un hipervínculo desde un elemento:

1. Haga clic con el botón derecho en un elemento de un diagrama o en la ventana *Estructura del modelo* y seleccione **Hipervínculos | Insertar o editar hipervínculos** del menú contextual.
2. Haga clic en **Agregar** y seleccione un tipo de hipervínculo (vínculo con archivo, vínculo web, vínculo con diagrama o vínculo con modelo).



3. Escoja una de estas opciones:
   - Para crear un diagrama o hipervínculo, seleccione el elemento destino o diagrama

cuando aparezca el cuadro de diálogo correspondiente.

- Para crear un hipervínculo a un archivo haga clic en el botón de puntos y busque el archivo de destino.



- Para crear un hipervínculo web, teclee la dirección de destino en la columna "Dirección" el cuadro de diálogo, por ejemplo:



4. Otra opción es introducir un nombre de enlace personalizado en la columna "Nombre definido por el usuario". Si se define, este nombre se mostrará en la interfaz gráfica del usuario de UModel en lugar de la ruta o dirección de destino.

Para crear un hipervínculo dentro de una nota:

- Seleccione texto dentro de la nota haga clic en él con el botón derecho y seleccione **Insertar o editar hipervínculos** en el menú contextual. Siga los mismos pasos que los indicados para la ventana *Documentación*.



Para cambiar o eliminar un hipervínculo:

- Haga clic con el botón derecho en el icono del hipervínculo del elemento (o en el texto del hipervínculo) y use el comando apropiado en el cuadro de diálogo "Editar hipervínculos".

6.1.9 Documentar elementos

Puede añadir comentarios de documentación a elementos de modelado de la siguiente manera:

- Haga clic en el elemento (en el diagrama o en la ventana *Estructura del modelo*).

 © 2018 Altova GmbH

- Introduzca texto en la ventana *Documentación*.

Cualquier texto de documentación se guardará junto con el proyecto.

Cuando se selecciona un elemento, su documentación, si es que existe, siempre está visible en la ventana *Documentación*. También puede mostrar la documentación como un comentario en el diagrama:

- Haga clic con el botón derecho en el elemento del diagrama y seleccione **Mostrar | Comentarios de anotación** en el menú contextual.

Hipervínculos de la documentación

Para crear un hipervínculo dentro de la ventana *Documentación*, seleccione texto en la ventana, haga clic en él con el botón derecho y seleccione **Insertar o editar hipervínculos** en el menú contextual. El destino del hipervínculo puede ser una página web, un diagrama, un archivo u otro elemento (véase Agregar hipervínculos a elementos).



Panel Documentación

Generación de código y comentarios de la documentación

Si genera código desde diagramas de clases, cualquier comentario aplicado a clases y a sus miembros se puede exportar también al código generado. Para ello, seleccione la casilla **Escribir documentación como JavaDocs** (para Java) o Escribir documentación como DocComments (para C# y VB.NET) antes de generar el código de programa. Consulte también Opciones de generación de código.

Asimismo, si aplica ingeniería inversa al código de programa para transformarlo en un modelo, los comentarios del código se pueden importar al modelo. Para ello, seleccione la casilla **JavaDocs como documentación** (para Java) o **DocComments como documentación** (para C# y VB.NET) antes de aplicar la ingeniería inversa al código de programa. Consulte también Opciones de importación de código.

Nota: al importar esquemas XML, en la ventana *Documentación* solo se muestra la primera anotación de tipo complejo o simple.

Para más información sobre cómo los comentarios en el código de programa (o esquemas XML) están asignados a los comentarios de UModel, consulte las tablas de asignaciones de cada

lenguaje:

- Asignaciones C#
- Asignaciones VB.NET
- Asignaciones Java
- Asignaciones de esquemas XML

6.1.10 Cambiar el estilo de los elementos de un diagrama

Puede cambiar el aspecto (estilo) de los elementos de modelado, incluidos su color, tamaño de fuente, peso de fuente, color de fondo, grosor de línea, etc. El aspecto de los elementos se puede cambiar a varios niveles: globalmente para todos los elementos del proyecto, de forma selectiva para todos los elementos de la misma familia (por ejemplo, clases) o para cada elemento individual. Para saber más sobre cambiar el estilo del diagrama, consulte Cambiar el estilo de diagramas.

Es posible usar imágenes personalizadas en lugar de las representaciones convencionales de los elementos de diagramas si amplía si proyecto con perfiles y estereotipos personalizados. Para ver un ejemplo paso a paso, consulte Asignar iconos de estereotipo personalizados.

Cambiar el aspecto de elementos:

1. Haga clic en un elemento de un diagrama.
2. Aparecerá una lista desplegable en la parte superior de la ventana Estilos:
   a. Para editar solamente las propiedades del elemento actual, seleccione "Estilos del elemento" de la lista.



   b. Para editar las propiedades de todos los elementos del mismo tipo (por ejemplo, clases), seleccione "Estilos de la familia de elementos" de la lista.
   c. Para editar las propiedades de todos los elementos a nivel de proyecto, seleccione "Estilos del proyecto".
   d. Para editar las propiedades de todas las líneas del proyecto, incluidas las líneas de asociación, dependencia y realización, seleccione "Estilos de línea". (Este valor solo es visible si el elemento seleccionado es una línea.)
   e. Para editar las propiedades de todos los elementos que no son líneas (los llamados nodos) en todo el proyecto, seleccione "Estilos de nodos". (Este valor solo es visible si el elemento seleccionado no es una línea.)

 © 2018 Altova GmbH

3. Cambiar el valor de la propiedad en cuestión (por ejemplo "Color de relleno").

Un estilo genérico se ve invalidado por un estilo más específico. Es decir, los estilos que se apliquen a elementos individuales invalidan a los que se hayan aplicado a nivel de familia de elementos. Asimismo, los estilos aplicados a familias de elementos invalidan a aquellos aplicados a nivel de proyecto.

Cuando un estilo es invalidado aparece un pequeño triángulo rojo en la esquina superior derecha de la propiedad invalidada. Mueva el cursor sobre el triángulo para mostrar la información rápida sobre el estilo invalidado.



Estilo de elemento invalidado

6.2 Diagramas

6.2.1 Crear diagramas

Los diagramas representan visualmente cómo interactúan los elementos de modelado, cuáles son su estructura, sus dependencias, su jerarquía, etc. Los diagramas deben pertenecer a un paquete dentro del proyecto, por lo que deben crearse dentro de un paquete ya existente dentro de la ventana *Estructura del modelo*. Puede mover diagramas de un paquete a otro en cualquier momento arrastrándolos hasta el paquete de destino.

Para crear un nuevo diagrama:

1. Haga clic con el botón derecho en un paquete de la ventana *Estructura del modelo*.
2. Seleccione **Diagrama nuevo | <Tipo de diagrama>**.

También puede crear un diagrama nuevo desde la ventana *Árbol de diagramas*:

1. Haga clic con el botón derecho en el nodo raíz ("Diagramas") en la ventana *Árbol de diagramas*.
2. Seleccione el paquete al que debe pertenecer el diagrama y haga clic en **Aceptar**.

Cuando una ventana de diagrama está activa, la barra de herramientas solo muestra los elementos de modelado aplicables al tipo de diagrama en cuestión. El tipo de diagrama se muestra en la ventana Propiedades después de que haga clic en un área vacía del diagrama. Los siguientes iconos indican el tipo de diagrama:

Icono	Descripción
	Diagrama de actividades
	Diagrama de proceso empresarial BPMN 1
	Diagrama de proceso empresarial BPMN 2
	Diagrama de coreografía BPMN 2
	Diagrama de colaboración BPMN 2
	Diagrama de clases
	Diagrama de comunicación
	Diagrama de componentes
	Diagrama de estructura compuesta
	Diagrama de BD
	Diagrama de implementación
	Diagrama global de interacción

 © 2018 Altova GmbH

Icono	Descripción
	Diagrama de objetos
	Diagrama de paquetes
	Diagrama de perfil
	Diagrama de máquina de estados de protocolos
	Diagrama de secuencia
	Diagrama de máquina de estados
	Diagramas SysML (9 tios de diagramas)
	Diagrama de ciclo de vida
	Diagrama de casos de uso
	Diagrama de esquema XML

6.2.2 Generar diagramas

Además de crear diagramas desde cero, también puede generar automáticamente ciertos diagramas a partir de elementos de modelado ya existentes o desde código de programa. En esta sección explicamos cómo generar diagramas a partir de elementos de modelado ya existentes. Para obtener más información sobre cómo generar diagramas a partir de código fuente, consulte las siguientes secciones:

- Generar diagramas de clases
- Generar diagramas de secuencia a partir de código fuente
- Generar diagramas de paquetes al importar código o binarios

Para generar diagramas a partir de elementos ya existentes haga clic con el botón derecho en un elemento (por ejemplo, un paquete) de la Estructura del modelo y seleccione **Mostrar en un diagrama nuevo | <opción>** en el menú contextual. Aquí tiene algunos ejemplos:

Para crear un diagrama que muestra el contenido de un paquete:

- Haga clic con el botón derecho en un paquete de la Estructura del modelo y seleccione **Mostrar en un diagrama nuevo | Contenido** en el menú contextual.

Para crear un diagrama que muestre las dependencias de un paquete:

- Haga clic con el botón derecho en un paquete de la ventana *Estructura del modelo y* seleccione **Mostrar en un diagrama nuevo | Dependencias entre paquetes** en el menú contextual.

Para crear un diagrama que muestre la generalización jerárquica de una clase:

1. En la ventana *Estructura del modelo* haga clic con el botón derecho en una clase que tenga relaciones de generalización hacia o desde otras clases (por ejemplo, la clase `Account` del proyecto de prueba **C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova \UModel2018\UModelExamples\Bank_CSharp.ump**).



2. Seleccione **Mostrar en un diagrama nuevo | Jerarquía de la generalización** en el menú contextual. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que, entre otras preferencias para el diagrama que va a crear, podrá ajustar el tipo de diagrama. El texto "N elementos de diagrama", que muestra el número de elementos que se añadirán al diagrama. En la imagen siguiente, tipo de diagrama elegido es "Diagrama de clases" y el diagrama tendrá cuatro elementos (clases): la clase `Account` y tres clases derivadas de ella.

 © 2018 Altova GmbH



3. Haga clic en **Aceptar**. El diagrama se genera conforme a las opciones seleccionadas y se abre en la Ventana de diagramas, por ejemplo:



6.2.3 Abrir diagramas

Si el proyecto de UModel contiene diagramas, estos se muestran en el Árbol de diagramas.



Árbol de diagramas

Nota: por defecto, los diagramas están agrupados por tipo en la ventana *Árbol de diagramas*. Para mostrar únicamente diagramas (sin grupos primarios) haga clic con el botón derecho dentro de la ventana y desmarque la opción **Agrupar por tipo de diagrama** en el menú contextual.

Los diagramas también se muestran en la ventana *Estructura del modelo* bajo los paquetes a los que pertenecen, por ejemplo:

 © 2018 Altova GmbH



Para abrir un diagrama ya existente:

- Haga doble clic en el icono del diagrama en la ventana *Estructura del modelo* (o en los paneles Árbol de diagramas o Favoritos).
- Haga clic con el botón derecho en el diagrama y seleccione **Abrir diagrama** en el menú contextual.

6.2.4 Borrar diagramas

Los diagramas de UModel se pueden eliminar de las siguientes formas:

- En la ventana *Estructura del modelo* (o en los paneles Árbol de diagramas o Favoritos) haga clic con el botón derecho en el diagrama y seleccione **Eliminar** en el menú contextual.
- Haga clic en el diagrama en cualquiera de los paneles antes mencionados y pulse la tecla **Suprimir**.

Al eliminar un diagrama no se elimina ningún otro elemento del proyecto. Para comprobar si se está usando un elemento en algún diagrama haga clic con el botón derecho en el paquete que quiere inspeccionar y seleccione **Mostrar elementos no utilizados en ningún diagrama**. Consulte también Comprobar si se están usando ciertos elementos y dónde.

Para obtener más información sobre cómo borrar elementos de un diagrama o de un proyecto, consulte Borrar elementos.

6.2.5 Cambiar el estilo de diagramas

Puede modificar el aspecto (el estilo) de un diagrama, incluidos el color de fondo, la visibilidad, el tamaño o el color de la cuadrícula, así como el aspecto del encabezado del diagrama. Puede cambiar el estilo de diagramas individuales dentro del proyecto o aplicar las mismas propiedades a todos los diagramas de un proyecto. Para obtener más información sobre cómo cambiar el estilo de los elementos de un diagrama, consulte Cambiar el estilo de los elementos de un diagrama.

El tamaño de los diagramas se define en función de sus elementos y la ubicación de estos. Para aumentar el tamaño de un diagrama, arrastre un elemento hasta una de las esquinas del diagrama y el tamaño se ajustará a la nueva posición.

Para cambiar el aspecto de diagramas:

1. Abra un diagrama (*véase Abrir diagramas*).
2. En la parte superior de la ventana *Estilos* hay una lista desplegable que ofrece dos opciones:
   a. Para editar únicamente las propiedades del diagrama actual, seleccione en esa lista "Estilos del diagrama". Este es el valor predeterminado si hace clic en cualquier parte del fondo vacío del diagrama (es decir, sin hacer clic en ningún elemento).



   b. Para aplicar cambios a todos los diagramas del proyecto, seleccione "Estilos del proyecto". Desplácese hasta abajo del todo en la ventana *Estilos* hasta que encuentre los estilos aplicables a diagramas (los que empiezan con "Diagramas - ").
3. Cambie el valor de las propiedades que quera (por ejemplo, "Diagrama - color de fondo").

> Los estilos que se apliquen a nivel de diagrama invalidan a aquellos aplicados a nivel de proyecto.

Cuando un estilo es invalidado aparece un pequeño triángulo rojo en la esquina superior derecha de la propiedad invalidada. Mueva el cursor sobre el triángulo para mostrar la información rápida sobre el estilo invalidado.

 © 2018 Altova GmbH



Estilo de diagrama invalidado

Las siguientes propiedades específicas de diagramas están disponibles como botones en la barra de herramientas. Cambiar la propiedad en la ventana *Estilos* actualizará el estado del botón de la barra de herramientas y viceversa.

	Mostrar cuadrícula	Muestra u oculta la cuadrícula del diagrama.
	Mostrar título del diagrama UML	Muestra u oculta el título del diagrama.
	Ajustar a la cuadrícula	Cuando está activada, esta propiedad hace que todos los elementos se adhieran a la cuadrícula. Cuando está desactivada, los elementos se posicionan independientemente del patrón de malla.

6.2.6 Alinear y ajustar el tamaño de elementos de modelado

Puede cambiar el tamaño de los elementos del diagrama como sigue:

1. Haga clic en un elemento del diagrama. Aparecerán unos puntos negros en los bordes del elemento.



2. Arrastre cualquiera de los puntos negros en la dirección en que quiere agrandar el elemento.

Para devolver el elemento a su tamaño predeterminado, tiene varias opciones:

- Haga clic en el icono **Habilitar ajuste de tamaño automático** que encontrará en la esquina inferior izquierda del elemento.



- Haga clic con el botón derecho en el diagrama y seleccione **Ajustar tamaño automáticamente** en el menú contextual.
- Seleccione uno o más elementos. En el menú **Diseño**, seleccione **Ajustar tamaño automáticamente**.

Cuando se seleccionan al menos dos elementos de modelado en el diagrama, estos se pueden alinear en relación uno con otro (por ejemplo, ambos se pueden alinear para que tengan la misma posición en el eje horizontal o vertical, o el mismo tamaño). Los comandos que alinean o cambian el tamaño de los elementos están disponibles en el menú **Diseño** y en la barra de herramientas de diseño.

Barra de herramientas de diseño

Cuando selecciona varios elementos, el elemento que se seleccionó **en último lugar** sirve como plantilla para los comandos de alineación o cambio de tamaño. Por ejemplo, si selecciona tres elementos de clase y ejecuta el comando **Igualar ancho**, los tres elementos tendrán el tamaño del último que seleccionó. El borde del último elemento seleccionado es siempre una línea discontinua.

A continuación mostramos los comandos de alineación y cambio de tamaño de elementos:

Icono	Comando	Notas
	Alinear a la izquierda	
	Alinear a la derecha	
	Alinear arriba	
	Alinear abajo	
	Centrar verticalmente	
	Centrar horizontalmente	
	Espaciar en horizontal	Este comando está disponible cuando se seleccionan tres o más elementos y distribuye de manera uniforme el

 © 2018 Altova GmbH

Icono	Comando	Notas
		espacio horizontal entre los elementos seleccionados.
	Espaciar en vertical	Este comando está disponible cuando se seleccionan tres o más elementos y distribuye de manera uniforme el espacio vertical entre los elementos seleccionados.
	Poner en fila horizontal	Este comando vuelve a posicionar en el diagrama todos los elementos seleccionados para que estén ordenados unos después de otros en horizontal.
	Poner en fila vertical	Este comando vuelve a posicionar en el diagrama todos los elementos seleccionados para que estén ordenados uno debajo del otro.
	Igualar ancho	
	Igualar alto	
	Igualar tamaño	

También puede aplicar un diseño automático a todos los elementos del diagrama:

- En el menú **Diseño** haga clic en **Aplicar diseño automático a todo** y escoja una de las siguientes opciones: **Diseño dirigido por fuerzas**, **Diseño jerárquico** o **Diseño por bloques**.

Diseño dirigido por fuerzas	Muestra los elementos de modelado desde un punto de vista céntrico.
Diseño jerárquico	Muestra los elementos en función de sus relaciones jerárquicas. Por ejemplo, una superclase se colocará por encima de cualquiera de sus clases derivadas. Se pueden ajustar las opciones del diseño jerárquico en el menú **Herramientas | Opciones**, pestaña **Vista**, grupo **Autodiseño de la jerarquía**.
Diseño por bloques	Muestra los elementos en un rectángulo y agrupados por tamaño.

6.2.7 Añadir capas a los diagramas

Un diagrama consiste por defecto en una sola capa que almacena todos los elementos visibles en la superficie del diagrama. Sin embargo, también se pueden añadir múltiples capas a un diagrama. Estas capas permiten agrupar los elementos de modelado de forma lógica dentro del mismo diagrama. Por ejemplo, además de la capa predeterminada, también puede crear nuevas capas que contengan notas con información interna o clases inacabadas. Las capas se pueden visualizar y gestionar desde la ventana *Capas*.



Panel Capas

En la imagen anterior se han definido tres capas en un diagrama, de las cuales la capa "Notas" está actualmente seleccionada y la capa "En curso" está actualmente bloqueada. El número que se muestra entre paréntesis a la derecha de cada capa indica cuántos elementos tiene cada capa.

Se puede asignar cualquier elemento UML a cualquiera de las capas. Por defecto, los nuevos elementos se añaden a la capa que esté activa en ese momento (esta está resaltada en la ventana *Capas*). Si todas las capas son visibles, puede crear relaciones de asociación, generalización, etc. entre elementos de distintas capas.

Al imprimir diagramas o al guardarlos como imagen, solo se imprimen los elementos de la capa visible en ese momento. El número máximo de capas por diagrama es 20.

Estos son los botones disponibles en la ventana *Capas*:

Icono	Comando	Notas
	Anexar capa	Anexa una nueva capa a la lista de capas y le asigna un nombre predeterminado que usted puede cambiar de inmediato o más tarde con el menú contextual "Renombrar".
	Insertar capa	Inserta una nueva capa por encima de la capa activa en ese momento.
	Eliminar capa	Borra la capa activa en ese momento. Antes de borrar la capa aparece un cuadro de diálogo que permite indicar a dónde deben moverse (combinarse) los elementos de esa capa (si los hay).
	Resaltar elemento anterior en la capa activa	Selecciona el elemento anterior en la capa activa en ese momento. Este comando se habilita solo si la capa contiene elementos.
	Resaltar siguiente	Selecciona el elemento siguiente en la capa activa en ese

 © 2018 Altova GmbH

Icono	Comando	Notas
	elemento en la capa activa	momento. Este comando se habilita solo si la capa contiene elementos.
	Recuento de elementos de capa	Muestra u oculta el recuento de elementos de cada capa.
	Restaurar todos los estados de las capas	Cambia el estado de todas las capas a visible y sin bloquear.

También puede acceder a algunos de estos comandos como elementos de menú contextual al hacer clic con el botón derecho dentro de la ventana *Capas*.

Para mover elementos de una capa a otra:

- Haga clic con el botón derecho en un elemento del diagrama y seleccione el comando **Capa | <nombre de capa>** en el menú contextual. Este comando también se puede aplicar después de seleccionar varios elementos; en este caso, todos ellos se moverán a la capa de destino.
- Otra opción es seleccionar uno o más elementos en el diagrama y arrastrarlos a la capa de destino en la ventana *Capas*.
- Para mover todos los elementos de una capa a otra distinta haga clic con el botón derecho en la capa y seleccione **Combinar con | <nombre de capa>** en el menú contextual.

Para mostrar, ocultar o bloquear capas individuales o varias capas de una vez:

- Haga clic con el botón derecho en la ventana *Capas* y seleccione el comando que necesite de entre **Mostrar**, **Ocultar** y **Bloquear**. Los comandos de submenú **la capa seleccionada** y **las otras capas** permiten usar estos comandos para la capa seleccionada o para todas las demás.
- Otra opción es hacer clic con el botón derecho en la capa y usar **Alternar visibilidad** o **Alternar bloqueo**. Esto ocultará las capas que fueran visibles hasta entonces o las bloqueará si previamente no lo estaban (y viceversa).

6.2.8 Finalización automática en clases

Al añadir operaciones y atributos a una clase, la finalización automática del tipo de datos está habilitada por defecto en UModel. Esto permite especificar el tipo de datos de la operación o propiedad directamente en el diagrama, por ejemplo:

1. Haga clic con el botón derecho en una clase y seleccione **Nuevo/a | Operación** del menú contextual.
2. Teclee el nombre de la operación después de los paréntesis angulares <<>> y después dos puntos (:).
3. Al teclear los dos puntos se abrirá automáticamente una ventana de finalización automática.



Ventana de finalización automática

La ventana de finalización automática tiene las siguientes características:

- Al hacer clic en el nombre de una de las columnas, los contenidos de esa columna se colocan en orden ascendiente o descendiente conforme a ese atributo.
- Se puede cambiar el tamaño de la ventana haciendo clic en la esquina inferior derecha de la ventana y arrastrando hacia afuera.
- El contenido de la ventana se puede filtrar haciendo clic en los filtros correspondientes (categorías), en la parte inferior de la ventana: Clase, Interfaz, TipoPrimitivo, TipoDeDatos, Enumeración, Plantilla de clase, Plantilla de interfaz, Plantilla de tipo de datos.

Para habilitar solo un filtro:

- Haga clic en el botón Modo único . La imagen anterior muestra la ventana de finalización automática en "modo múltiple", es decir, que todos los filtros están habilitados. El botón de modo único no está habilitado.

Para seleccionar o deshabilitar todos los filtros al mismo tiempo:

- Haga clic en los botones **Activar todas las categorías** o **Desactivar todas las categorías** .

Para deshabilitar la finalización automática:

1. En el menú **Herramientas** haga clic en **Opciones** y luego en la pestaña **Edición de diagramas**.
2. Desactive la casilla **Habilitar ayudante de entrada automática**.

 © 2018 Altova GmbH

Para activar la finalización automática a voluntad (cuando se encuentra deshabilitada):

1. Asegúrese de que el cursor está dentro de un atributo o de una operación de una clase, después de los dos puntos (:).
2. Pulse **Ctrl+Barra espaciadora**.

6.2.9 Acercar y alejar diagramas

Para acercar la vista del diagrama de una de las siguientes maneras:

- Ejecute el comando de menú **Vista | Acercarse** (**Ctrl+Mayús+I**) o **Vista | Alejarse** (**Ctrl +Mayús+O**).
- Seleccione un valor porcentual predefinido en la barra de herramientas del zoom.

- Mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras gira la rueda del ratón.

Para ajustar el área del diagrama a la ventana visible:

- Ejecute el comando de menú **Vista | Ajustar a la ventana** (o haga clic en el botón de la barra de herramientas **Ajustar a la ventana**).

6.3 Relaciones

6.3.1 Crear relaciones entre elementos

Una relación necesita dos elementos, por lo que su diagrama deberá contener elementos a los que añadir relaciones. Puede crear relaciones como sigue:

1. Usando el botón de la barra de herramientas que representa la relación que necesita (por ejemplo, asociación).
2. Usando los controladores que aparecen al hacer clic en cualquiera de los elementos del diagrama.

Crear relaciones usando los botones de la barra de herramientas

Cuando una ventana de diagrama está activa en el panel principal de UModel, la barra de herramientas muestra todos los elementos y las relaciones disponibles para ese diagrama. Por ejemplo, la barra de herramientas de un diagrama de clases dispone de botones para todas las relaciones aplicables, como asociación , asociación de colecciones , agregación , composición , realización , generalización , etc. Asimismo, la barra de herramientas de un diagrama de casos de uso dispone de botones de asociación , generalización , pero también de relaciones de Inclusión y Extensión .

A continuación explicamos cómo crear una relación de asociación entre un personaje y un caso de uso. Use el mismo enfoque para cualquier otra relación que quiera establecer.

1. Haga clic en un elemento del diagrama (personaje "Usuario estándar", en la imagen siguiente).
2. Haga clic en el botón de la barra de herramientas que corresponda a la relación que necesite (asociación , en este ejemplo).
3. Mueva el cursor sobre el "Usuario estándar" y arrástrelo hasta el elemento de destino ("obtener saldo de cuenta" en este caso). El elemento de destino está resaltado en color verde y solo acepta la relación si es significativa conforme a las especificaciones UML.

 © 2018 Altova GmbH



Asociación en un diagrama de casos de uso

Crear relaciones usando controles

Al hacer clic en un elemento de un diagrama aparecen distintos controles encima, debajo, a la izquierda o a la derecha de ese elemento. Los controles solo aparecen para elementos que permiten relaciones. Cada control corresponde a un tipo de relación. Por ejemplo, los elementos de clase tienen los siguientes controles:

- RealizaciónDeInterfaz
- Generalización
- Asociación
- Asociación de colección

Para ver el tipo de relación que crea cada controlador, mueva el cursor sobre el control. Por ejemplo, en la imagen siguiente el controlador de encima del elemento se puede usar para crear una relación de generalización.



Para crear la relación haga clic en el controlador y arrastre el cursor hasta el elemento de destino, lo que crea la relación correspondiente (generalización, en este caso).



Relación de generalización entre dos clases

6.3.2 Cambiar el estilo de las líneas y relaciones

Puede modificar el grosor, color y tipo de curva de las líneas en la ventana *Estilos*. También puede añadir texto (etiquetas) a las relaciones, recolocar las etiquetas y mostrarlas en el diagrama u ocultarlas tanto individualmente para cada relación como en bloque.

Nota: es importante distinguir las "líneas" (cualquier línea de un diagrama) y "relaciones", como la de asociación, generalización, composición, etc. Todas las relaciones son líneas, pero no todas las líneas son relaciones. Por ejemplo, el enlace a un comentario o a una nota es simplemente una línea y no una relación.

Para cambiar las propiedades de una línea:

1. Haga clic en una línea en el diagrama.
2. En la ventana *Estilos*, indique la propiedad correspondiente (por ejemplo, "Línea - grosor").

 © 2018 Altova GmbH



Los valores disponibles para la propiedad "Línea - estilo" también están disponibles como comandos en el menú **Diseño | Estilo de la línea** y como botones de la barra de herramientas. Si modifica esta propiedad, se activará/desactivará el botón correspondiente de la barra de herramientas.

	Línea ortogonal	Una línea de este estilo solo se dobla en ángulos rectos.
	Línea directa	Una línea de este estilo crea una conexión directa entre dos elementos, sin ningún punto de paso.
	Línea personalizada	Una línea de este estilo se puede doblar en cualquier ángulo. Para mover la línea, arrastre uno de sus puntos de paso (pequeño cuadrado negro) en la dirección deseada. Para crear nuevos puntos de paso haga clic entre dos puntos de paso ya existentes y arrastre la línea hacia donde necesite. Para borrar un punto de paso, arrástrelo hasta situarlo justo encima de otro dentro de la misma línea.

Los estilos de línea, como cualquier otro estilo de elemento, se pueden aplicar a una sola línea o a un nivel más genérico (por ejemplo a nivel de proyecto). Uno estilo más específico invalida uno más genérico. Cuando un estilo es invalidado aparece un pequeño triángulo rojo en la esquina superior derecha de la propiedad invalidada, en la ventana *Estilos*. Consulte también la sección Cambiar el estilo de los elementos de un diagrama.

Para añadir etiquetas de texto a una relación:

- Haga clic en una relación del diagrama y comience a escribir.

Para mover la etiqueta de texto:

- Haga clic en la etiqueta y arrástrela a su nueva posición en el diagrama.
- Para devolver la etiqueta a su posición original haga clic con el botón derecho en la relación y seleccione **Etiquetas de texto | Ajustar la posición de las etiquetas de texto** en el menú contextual.
- Para recolocar varias etiquetas al mismo tiempo, seleccione una o más relaciones en el diagrama y ejecute el comando de menú **Diseño | Ajustar la posición de las etiquetas de texto**.

Para mostrar u ocultar etiquetas de texto:

- Haga clic con el botón derecho en la relación y seleccione **Etiquetas de texto | Mostrar todas las etiquetas de texto** o **Etiquetas de texto | Ocultar todas las etiquetas de texto**.

6.3.3 Ver las relaciones de los elementos

Las relaciones de un elemento se pueden ver en la ventana *Estructura del modelo* bajo ese elemento en concreto. Por ejemplo, en la imagen siguiente la clase `CheckingAccount` tiene una relación de generalización con la clase `Account`:



Relación vista en la ventana Estructura del modelo

Nota: para ocultar relaciones en la ventana *Estructura del modelo* haga clic con el botón derecho dentro de la ventana y desmarque la opción **Mostrar relaciones**.

Para mostrar las relaciones de un elemento del diagrama haga clic con el botón derecho en el elemento del diagrama y seleccione **Mostrar | <tipo de relación>** en el menú contextual.

 © 2018 Altova GmbH

6.3.4 Associations

Una asociación es una conexión conceptual entre dos elementos. Puede crear relaciones de asociación de la misma forma en que crearía cualquier otro tipo de relación en UModel (*véase Crear relaciones entre elementos*)

Cuando crea una asociación entre dos clases se inserta automáticamente un nuevo atributo en la clase de origen. Por ejemplo, al crear una asociación entre las clases `Coche` y `Motor` se añade una propiedad de tipo `Motor` a la clase `Coche`.

Cuando se añade una clase a un diagrama, sus asociaciones se muestran automáticamente en el diagrama, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- La opción Crear asociaciones automáticamente se habilita desde **Herramientas | Opciones | Edición de diagramas**.
- Se determina el tipo de atributo (en la imagen anterior, `Propiedad1` es de tipo `Motor`)
- La clase del "tipo" referenciado también está presente en el diagrama actual (en la imagen anterior, la clase `Motor`).

También puede mostrar explícitamente las propiedades de cualquier clase como asociaciones en el diagrama. Para ello haga clic con el botón derecho en una propiedad de clase y seleccione uno de los siguientes comandos:

- **Mostrar | <Propiedad> como asociación**
- **Mostrar | Todas las propiedades como asociaciones**

Al hacer clic en una asociación del diagrama, sus propiedades se pueden modificar, si es necesario, desde la ventana Propiedades.



Preste atención a las siguientes propiedades. Al modificarlas, la asociación en el diagrama cambia el aspecto o añade varias etiquetas de texto informativas. Para obtener más información sobre mostrar o esconder etiquetas de texto, o sobre cambiar el aspecto de una relación (como el color o el grosor de la línea), véase Cambiar el estilo de las líneas y relaciones.

Propiedad	Finalidad
A: nombre	El nombre del miembro en el extremo A de la relación. En el ejemplo anterior es `Propiedad1`.
A: agregación	Permite cambiar el tipo de asociación en el extremo A. Al cambiar esta propiedad también cambia la representación de la relación en el diagrama. Los valores válidos son: **none** Indica una asociación normal **shared** Transforma la asociación en una agregación **composite** Transforma la asociación en una composición
A: memberEndKind	Los atributos que participan en una relación pueden pertenecer a una clase o a la asociación. Esta propiedad especifica a quién pertenece este extremo de la relación y si es navegable (es decir, que la línea termina en una flecha). Los valores válidos son: **memberEnd** El miembro en este extremo pertenece a la clase. **ownedEnd** El miembro en este extremo pertenece a la asociación

 © 2018 Altova GmbH

Propiedad	Finalidad
	navigableOwnedEnd El miembro en este extremo pertenece a la asociación y es navegable. Si establece ambos extremos como **ownedEnd**, la asociación se convierte en bidireccional.
A: multiplicidad	La multiplicidad indica el número de objetos en este extremo de la relación. Por ejemplo, si un coche tiene cuatro ruedas, la multiplicidad se indicaría con un 1 en un extremo de la relación y un 4 en el otro. 

Existen los mismos atributos disponibles para el extremo B de la relación.

Al activar la propiedad **Mostrar pto. de propiedad de la asoc.** en la ventana *Estilos*, esta muestra con puntos la propiedad de la relación seleccionada. El valor predeterminado de esta propiedad es **False**. En el ejemplo de la imagen siguiente la propiedad **Mostrar pto. de propiedad de la asoc.** de la clase se ha cambiado a **True**:

Crear asociaciones reflexivas

Las asociaciones se pueden crear usando la misma clase para origen y destino. A esto se le llama asociación reflexiva o recursiva. Este tipo de asociación describe, por ejemplo, la habilidad de un objeto para enviarse un mensaje a sí mismo, es decir, para hacer llamadas recursivas.

Para crear este tipo de enlace haga clic en el botón de asociación de la barra de herramientas y arrastre la línea de vuelta al mismo elemento.



Crear calificadores de asociaciones

Las asociaciones se pueden completar con calificadores de asociaciones. Los calificadores son los atributos de una asociación. En el ejemplo siguiente, el calificador `isbn` indica que se puede recuperar un libro de la lista de libros con este atributo. Para añadir un calificador:

1. Cree una asociación entre dos clases.
2. Haga clic con el botón derecho en la asociación y seleccione **Nuevo/a | Calificador**.



Para renombrar o eliminar los calificadores de una asociación, siga los mismos pasos que para el resto de elementos (véanse Renombrar, mover y copiar elementos and Borrar elementos).

6.3.5 Asociación de colecciones

Una asociación de colecciones sirve para indicar que una propiedad de una clase es una colección de algún tipo. Por ejemplo, en el siguiente diagrama la propiedad `colores` de la clase `CajaDeColor` es una lista de colores. En este caso esa propiedad se expresa como una enumeración, pero en otros casos podría ser otra clase o incluso una interfaz.



Para que pueda crear asociaciones de colecciones, el proyecto de UModel primero tiene que contener las plantillas de colección para el lenguaje de proyecto que quiera usar (como Java, C#, o VB.NET). De lo contrario aparecerá el texto "No se definieron colecciones para este lenguaje" cuando intente crear este tipo de asociación.



Si su proyecto utiliza únicamente UML (sin ningún otro lenguaje de ingeniería de código), puede definir las plantillas de colección en **Herramientas | Opciones | Edición de diagramas | Plantillas de colecciones | UML**.

 © 2018 Altova GmbH

Si su proyecto ya contiene un espacio de nombres de un lenguaje (como Java, C#, o VB.NET), las plantillas de colecciones estarán predefinidas desde el perfil de ese lenguaje. Se pueden añadir más plantillas desde **Herramientas | Opciones | Edición de diagramas | Plantillas de colecciones**.

Para crear una asociación de colecciones (por ejemplo entre dos clase):

1. Añada dos clases al diagrama.
2. Haga clic en el botón de la barra de herramientas **Asociación de colección** .
3. Arrastre la primera clase hasta la segunda. Aparecerá un menú contextual con las plantillas de colecciones definidas para el proyecto. Seleccione la que necesite.



Asociación de colecciones e ingeniería de código

Si importa código de programa en el modelo, las asociaciones de colecciones se crearán automáticamente por defecto y se basarán en plantillas de colecciones predefinidas. Para activar o desactivar esta opción:

1. En el menú **Herramientas** haga clic en **Opciones**.
2. Haga clic en la pestaña **Edición de diagramas**.
3. Marque o desmarque, según lo que necesite, la casilla **Resolver asociaciones a colecciones**.



Por defecto, las asociaciones de colecciones se resuelven basándose en una lista de plantillas de colecciones integradas. Para ver o modificar las plantillas de colecciones integradas haga clic en **Plantillas de colecciones**.

Para insertar tipos de colecciones personalizados, use los botones **Anexar**, **Insertar** o **Eliminar** que encontrará en el siguiente cuadro de diálogo. La columna **Pos. del parám.** indica la posición del parámetro que contiene el valor tipo de la colección.

 © 2018 Altova GmbH



Cuadro de diálogo de las plantillas de colecciones

Para restaurar las plantillas de colecciones a sus valores originales haga clic en **Valores predet**.

6.3.6 Contención

Las líneas de contención se usan, por ejemplo, para mostrar relaciones primario-secundario entre dos clases o dos paquetes.

Para ilustrar contención entre dos clases:

1. Haga clic en el botón de la barra de herramientas **Contención** (en un diagrama de clases o de paquetes).
2. Arrastre la línea desde la clase que debe "ser contenida" hasta la clase que la contendrá.



La clase contenida, `Motor` en este caso, ahora es visible en el compartimento `Coche`. Esto también sitúa la clase contenida en el mismo espacio de nombres que la clase contenedora.

Altova UModel 2018

Proyectos e ingeniería de código

7 Proyectos e ingeniería de código

Esta sección explica cómo crear proyectos de modelado en UModel desde cero o importando datos desde código fuente o archivos binarios. También describe varias operaciones relacionadas con la ingeniería de código:

- ingeniería directa (generar código a partir de un proyecto de UModel),
- ingeniería inversa (importar código fuente en un proyecto de UModel) e
- ingeniería de ida y vuelta (es decir, sincronizar el modelo y el código en ambos sentidos cuando sea necesario).

Los comandos de menú relacionados con la función de ingeniería de código están en el menú **Proyecto**. Por ejemplo, el comando **Proyecto | Importar proyecto de código fuente** permite importar soluciones C# o VB.NET Visual Studio o código Java y generar diagramas de UModel a partir de ellos. Si no dispone de ninguna solución de proyecto, use el comando **Proyecto | Importar directorio de código fuente** (*véase Importar código fuente*). También pueden importarse binarios Java, C# y VB.NET siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos básicos (*véase Importar binarios Java, C# y VB.NET*).

Las operaciones de ingeniería de código recién mencionadas no solamente pueden llevarse a cabo con lenguajes de programación, sino también con bases de datos y documentos XML Schema. Por ejemplo, con el comando **Proyecto | Importar archivo de esquema XML** puede aplicar ingeniería inversa a un esquema XML y generar automáticamente un diagrama de clases basado en dicho esquema.

Para ver las correspondencias entre elementos de UModel y elementos de cada perfil de lenguaje compatible (bases de datos y XML Schema incluido consulte Correspondencias con elementos de UModel. Si necesita información sobre bases de datos y conectividad consulte Trabajar con bases de datos en UModel.

 © 2018 Altova GmbH

7.1 Administrar proyectos de UModel

Los proyectos de UModel hacen las veces de contenedores para los elementos y diagramas UML y para las opciones de configuración. Los proyectos de UModel tienen la extensión de archivo .ump (Archivo de proyecto de UModel).

En UModel no es necesario seguir ninguna secuencia de modelado concreta. Puede agregar cualquier tipo de elemento de modelado al proyecto (diagramas, paquetes, actores, etc.) en cualquier orden y en cualquier posición. Todos los elementos de modelado se pueden insertar, renombrar y eliminar en la ventana *Estructura del modelo*.

7.1.1 Crear, abrir y guardar proyectos

Cuando se inicia UModel por primera vez, se abre un proyecto nuevo automáticamente. A partir de ese momento, cada vez que inicie UModel, se abrirá el último proyecto en el que haya trabajado.

Para crear un proyecto nuevo:

- En el menú **Archivo** haga clic en **Nuevo** (o en el botón **Nuevo** de la barra de herramientas).

Esto crea un proyecto nuevo con el nombre predeterminado ProyectoNuevo1. Además al proyecto se añaden automáticamente dos paquetes (visibles en la ventana *Estructura del modelo*):

- `Root`
- `Component View`

Estos dos paquetes son especiales y son los únicos que no se pueden renombrar ni eliminar, tal y como se explica en el apartado del tutorial *Ingeniería directa (del modelo al código)*.

Una vez creado el proyecto, podrá añadirle elementos de modelado como paquetes y diagramas UML. En la ventana *Estructura del modelo*, las entradas con el símbolo de carpeta representan paquetes UML. Los paquetes son contenedores donde se almacenan los demás elementos de modelado UML, diagramas de casos de uso, clases, instancias, etc. Los paquetes funcionan de la siguiente manera:

- Puede crear paquetes en cualquier posición de la *Estructura del modelo*.
- Puede mover y copiar paquetes y su contenido a otros paquetes de la *Estructura del modelo* (y también a otros diagramas de modelado de la ventana de diagramas.
- Puede ordenar los paquetes y su contenido en la ventana *Estructura del modelo*, siguiendo diferentes criterios de ordenación.
- Puede colocar paquetes dentro de otros paquetes.
- Puede usar paquetes como elementos de origen o destino cuando combine o sincronice código.

Para agregar un paquete nuevo:

1. Haga clic con el botón derecho en el paquete donde desea insertar un paquete nuevo (en proyectos nuevos será el paquete `Root` o `Component View`).
2. Seleccione **Elemento nuevo | Paquete** en el menú contextual.

Debe tener en cuenta que los paquetes, al igual que otros elementos de modelado, también se pueden añadir desde diagramas UML. Cuando se añaden desde diagramas UML, los paquetes aparecerán automáticamente en la ventana *Estructura del modelo*.

Para agregar un diagrama nuevo:

- Haga clic con el botón derecho en la *Estructura del modelo* y seleccione **Diagrama nuevo**.

Para agregar elementos a un diagrama:

- Hay dos maneras de agregar elementos a un diagrama:
  - Haciendo clic con el botón derecho en el diagrama y seleccionando **Nuevo/a | <Tipo de elemento>** en el menú contextual.
  - Seleccionando el elemento correspondiente en la barra de herramientas y haciendo clic dentro del diagrama.

Para ver un ejemplo consulte el apartado *Ingeniería directa (del modelo al código)*, que explica cómo crear un proyecto nuevo y generar código de programa a partir de él.

Para abrir un proyecto que ya existe:

- En el menú **Archivo** haga clic en **Abrir** y navegue hasta el archivo de proyecto .ump.

Nota: UModel registra por defecto todos los cambios realizados externamente en el archivo de proyecto .ump o en los archivos que incluye y emite un aviso solicitando la recarga del proyecto. Esta comportamiento puede deshabilitarse en **Herramientas | Opciones | Archivo**.

Para guardar un proyecto:

- En el menú **Archivo** haga clic en **Guardar** (o en **Guardar como**).

Todos los datos relacionados con el proyecto se almacenan en el archivo de proyecto de UModel, que tiene la extensión de archivo *.**ump** (archivo de proyecto de UModel).

Nota: el formato de archivo ***.ump** es un formato de archivo XML al que se le puede aplicar pretty-print cuando se guarda (esto se habilita en **Herramientas | Opciones | Archivo**).

 © 2018 Altova GmbH

7.1.2 Abrir proyectos desde una URL

Además de abrir archivos de proyecto locales, también puede abrir archivos desde direcciones URL. Los protocolos compatibles son HTTP, HTTPS y FTP. No obstante, recuerde que los archivos que se cargaran desde direcciones URL no se pueden volver a guardar en su ubicación original (en otras palabras, el acceso al archivo es de solo lectura) a no ser que se desprotegieran desde un servidor Microsoft® SharePoint® Server (ver ejemplos más abajo).

Para abrir un archivo desde una dirección URL:

1. En el cuadro de diálogo "Abrir" haga clic en el botón **Cambiar a URL**.



2. Introduzca la URL del archivo en el cuadro de texto *URL del archivo* y después haga clic en **Abrir**.



Si el servidor solicita la autenticación con contraseña, deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña. Si desea que la aplicación recuerde el nombre de usuario y la contraseña la próxima vez que se inicie, introduzca estos datos en el cuadro de diálogo "Abrir" y marque la casilla *Recordar contraseña al cerrar aplicación*.

Si es improbable que el archivo elegido cambie en el futuro, seleccione la opción *Utilizar caché o proxy* para almacenar los datos en caché y acelerar la carga del archivo. De lo contrario, si desea que el archivo se vuelva a cargar cada vez que se abra UModel, entonces seleccione *Volver a cargar*.

En el caso de servidores compatibles con WebDAV (Sistema distribuido de creación y control de versiones web), podrá examinar archivos después de introducir la URL del servidor en el cuadro de texto *URL del servidor* y de hacer clic en **Examinar**.

Nota: la función **Examinar** solamente está disponible en servidores compatibles con WebDAV y en servidores Microsoft SharePoint.

Si se trata de un servidor Microsoft® SharePoint® Server, marque la casilla *Este es un Microsoft® SharePoint® Server*. Esto permite ver el estado de protección o desprotección del archivo en el panel de vista previa.



El archivo puede tener 3 estados:

	Protegido. El archivo se puede desproteger.
	Desprotegido por otro usuario. No se puede desproteger.
	Desprotegido localmente. Se puede editar y proteger.

Para poder modificar el archivo en UModel debe hacer clic con el botón derecho en el archivo y seleccionar **Desproteger** en el menú contextual. Cuando un archivo se desprotege en el servidor Microsoft® SharePoint® y se guarda en UModel, los cambios se envían al servidor. Para volver a proteger el archivo en el servidor debe hacer clic con el botón derecho en el archivo y elegir **Proteger** en el menú contextual (también puede iniciar sesión en el servidor y realizar la misma operación desde el explorador). Para descartar los cambios realizados en el archivo desde que se desprotegió basta con hacer clic con el botón derecho en el archivo y elegir **Deshacer desprotección** en el menú contextual (la misma operación puede llevarse a cabo desde el explorador).

Es importante tener en cuenta que:

- Si un archivo ya está desprotegido por otro usuario, no podrá desprotegerlo.
- Si desprotege un archivo en una aplicación de Altova, no podrá desprotegerlo desde ninguna otra aplicación de Altova porque se considera desprotegido.

7.1.3 Mover proyectos a un directorio nuevo

Los proyectos de UModel y el código generado se pueden mover con facilidad a otro directorio (o a otro equipo) y desde allí se pueden volver a sincronizar. Hay dos maneras de hacer esto:

- Seleccionando el comando de menú **Archivo | Guardar como...** y haciendo clic en **Sí** cuando la aplicación pregunte si las rutas de acceso de los archivos se deben ajustar a la nueva ubicación del proyecto.



- Copiando el proyecto de UModel (*.ump) a una nueva ubicación y ajustando más tarde las rutas de generación de código de todos los componentes que participen en la generación de código.

El ejemplo de proyecto **C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\UModel2018\UModelExamplesBank_Multilanguage.ump** permite experimentar con este último método.

1. Encuentre el componente `BankView` en la *Estructura del modelo*.

 © 2018 Altova GmbH



2. En la ventana *Propiedades* busque la propiedad *directorio* e introduzca la nueva ruta de acceso.



3. Vuelva a sincronizar el modelo y el código.

7.1.4 Incluir otros proyectos de UModel

Cuando necesite generar código a partir de un modelo o importar código fuente en un modelo, deberá incluir en el proyecto de UModel un perfil que corresponda al lenguaje de programación elegido (C#, Java, VB.NET).

Puede incluir proyectos de UModel dentro de otros con el comando **Proyecto | Incluir un subproyecto**. Como puede ver en la imagen siguiente, UModel viene con varios subproyectos (perfiles de lenguaje necesarios para las funciones de ingeniería de código).



7.1.5 Compartir paquetes y diagramas

En UModel puede compartir paquetes y diagramas UML con otros proyectos. A su vez, los paquetes se pueden incluir en otros proyectos de UModel mediante referencia o como copia.

Además los subproyectos se pueden separar del proyecto principal en cualquier momento e incluirse otra vez en el proyecto principal como subproyectos editables o de solo lectura. Asimismo, los paquetes se comparten y se guardan como archivos de subproyecto. Los subproyectos también se pueden añadir al sistema de control de código fuente (*véase Trabajo en equipo con UModel*).

Notas

- No se puede compartir un paquete que tenga vínculos a elementos externos (elementos situados fuera del ámbito compartido).
- Cuando cree archivos de proyecto de UModel no use archivos de proyecto como plantilla/copia de otro archivo de proyecto en el que quiere compartir un paquete. Esto daría lugar a conflictos porque cada elemento debe ser único de forma global (ver información sobre identificadores UUID) y en este caso los dos proyectos tendrían elementos con el mismo identificador uuid.

 © 2018 Altova GmbH

Para compartir un paquete con otros proyectos:

1. En la *Estructura del modelo* haga clic con el botón derecho en un paquete y seleccione **Subproyecto | Compartir paquete**. El icono del paquete ahora es una carpeta sobre una mano: esto indica que el paquete está compartido. A partir de ahora este paquete se podrá incluir en cualquier otro proyecto de UModel.



Para incluir/importar una carpeta compartida en un proyecto:

1. Abra el proyecto en el que desea incluir el paquete compartido (en este caso, un archivo vacío).



2. Seleccione la opción de menú **Proyecto | Incluir un subproyecto...**.
3. Haga clic en el botón **Examinar**, seleccione el proyecto que incluye el paquete compartido y haga clic en **Abrir**. Aparece el cuadro de diálogo "Incluir un subproyecto", donde puede elegir si el paquete/proyecto se incluye mediante referencia o como copia.



4. Seleccione una de las dos opciones y haga clic en **Aceptar**.

El paquete compartido aparece ahora en el paquete nuevo. El proyecto de origen del paquete aparece entre paréntesis (**SharedPackage.ump**).



Notas:

- Cuando incluya un proyecto de código fuente que contiene subproyectos, todos los subproyectos del proyecto de código fuente se incluirán también en el proyecto de destino.
- Las carpetas compartidas que se incluyeron mediante referencia se pueden cambiar a *Incluir como copia* en cualquier momento. Esto se consigue haciendo clic con el botón derecho en la carpeta y seleccione el comando **Subproyecto | Incluir como copia**.

Resolver enlaces a elementos externos

Si intenta compartir un paquete que tiene vínculos a elementos externos, aparece un aviso. Por ejemplo, el mensaje de la imagen siguiente aparece si intenta compartir el paquete `Deployment View` del proyecto de muestra **C:\Documents and Settings\Usuario\Mis Documentos\Altova \UModel2018\UModelExamples\TutorialBankView-start.ump**.



Haga clic en **Sí** para compartir el paquete de todas maneras a pesar de los errores. Si no lo quiere compartir haga clic en **No**. La ventana Mensajes ofrece información sobre todos los vínculos externos.

 © 2018 Altova GmbH



Si hace clic en una entrada de la ventana Mensajes, el elemento correspondiente se resalta en la ventana *Estructura del modelo*.

7.1.6 Consejos para mejorar el rendimiento

Dado que algunos proyectos de modelado pueden alcanzar un tamaño considerable, hay varias maneras de mejorar el rendimiento del modelo:

- Para empezar, compruebe que utiliza el controlador más reciente de su tarjeta gráfica.
- Deshabilite la función de color de sintaxis (en la ventana *Estilos* asigne el valor **false** a la propiedad `usar color de sintaxis`).
- Deshabilite el color de fondo `degradado` para los diagramas. En su lugar utilice un color sólido (p. ej. seleccione el valor **blanco** para el estilo `Diagrama - color de fondo` en la ventana *Estilos*).
- Desactive la finalización automática (desde **Herramientas | Opciones | Edición de diagramas** puede desactivar la casilla *Habilitar ayudante de entrada automática.*

7.2 Generar código de programa

Tras diseñar el modelo de la aplicación en UModel (p. ej. varios diagramas de clases), tendrá la posibilidad de generar un proyecto prototipo que incluya todas las interfaces, clases, operaciones, etc. en el lenguaje que prefiera. UModel permite generar código de programa C#, VB.NET o Java a partir de un modelo, basándose en los elementos UML encontrados en el proyecto de UModel (p. ej. interfaces, clases, operaciones, etc.). Este proceso también recibe el nombre de *ingeniería directa.* El código generado creará todos los objetos exactamente como se definieron en el modelo para que pueda seguir con su implementación.

La generación de código también es compatible con esquemas XML y bases de datos*. Por ejemplo, puede diseñar un esquema XML o una base de datos con UModel y después generar el archivo correspondiente a partir del modelo (o un script SQL si se trata de una base de datos). Cuando decida usar esta característica deberá consultar las tablas de correspondencia de la sección *Correspondencias con elementos de UModel* para saber qué elementos del esquema o de la base de datos corresponden a los elementos de UModel.

** para poder generar código a partir de una base de datos es necesario tener la edición Enterprise o Professional de Altova UModel.*

Requisitos

Para poder generar código el proyecto de UModel debe cumplir con estos requisitos básicos:

- En el proyecto debe haber un paquete que esté designado como raíz de espacio de nombres (*ver instrucciones más abajo*). La raíz de espacio de nombres puede ser un espacio de nombres C#, Java, VB.NET, XSD o de base de datos. Este paquete debe incluir todas las clases e interfaces a partir de las que se debe generar el código.
- En el proyecto debe haber un componente que realiza todas las clases o interfaces a partir de las que se debe generar el código.
- El componente debe tener asignada una ubicación física (es decir, un directorio). El código se generará en este directorio.
- En el componente debe estar habilitada la propiedad *usar para ingeniería de código*.
- En el caso de las bases de datos, debe existir una conexión con la base de datos (que se crea con el comando de menú **Proyecto | Importar base de datos SQL**). Tras establecer la conexión, podrá diseñar o modificar la estructura de la base de datos en el modelo y confirmar los cambios en la base de datos con ayuda de un script SQL (*véase Trabajar con bases de datos en UModel*).

Además, es recomendable incluir uno de los subproyectos integrados de UModel en el lenguaje (o versión del lenguaje) que tiene pensado usar (*véase Incluir otros proyectos de UModel*). Por ejemplo, si el destino de su aplicación es una versión concreta de Java, C# o VB.NET e incluye el subproyecto correspondiente, podrá usar los tipos de datos pertinentes mientras diseña sus clases UML, interfaces UML, etc.

El apartado Ejemplo: generar código Java desde UModel explica cómo se crea un proyecto desde cero y cómo se genera código.

 © 2018 Altova GmbH

Para definir un paquete como raíz de espacio de nombres:

- Haga clic con el botón derecho en el paquete (en la *Estructura del modelo*) y seleccione **Ingeniería de código | Establecer como raíz de espacio de nombres de <...>** en el menú contextual.

Cuando un paquete se define como raíz de espacio de nombres, UModel informa al usuario de que el perfil UML del lenguaje correspondiente también se agregará al proyecto y se aplicará al paquete seleccionado. Haga clic en **Aceptar** cuando reciba esta notificación:



Para agregar un componente que realice las clases o interfaces deseadas:

1. Haga clic con el botón derecho en un paquete (en la *Estructura del modelo*) y seleccione **Elemento nuevo | Componente** en el menú contextual. Esto añade un componente nuevo al modelo.
2. En la *Estructura del modelo*, haga clic en la clase o interfaz que debe realizar el componente y después arrástrela hasta el componente (en la imagen siguiente se arrastró la `Clase1` del `Paquete1` hasta el `Componente1`). Esto crea automáticamente una relación de `RealizaciónDeComponente` en la *Estructura del modelo*.



Esto también se puede hacer de otra manera: creando un diagrama de componentes y dibujando la relación `RealizaciónDeComponente` entre el componente y las clases o interfaces. Consulte el apartado Diagramas de componentes para obtener más información.

Para preparar el componente para la generación de código:

1. Seleccione el componente en la *Estructura del modelo* (se supone que este componente ya se realiza con una clase o interfaz).
2. En la ventana *Propiedades* busque la propiedad *directorio* y asígnele como valor la ruta de acceso donde desea generar el código.
3. En la ventana *Propiedades* marque la casilla *usar para ingeniería de código*.

Por ejemplo, en la imagen siguiente, el componente Componente1 del paquete Component View está configurado para generar código Java 8.0 en el directorio de destino **C:\codegen**:



7.2.1 Revisar la sintaxis del proyecto

Es importante revisar la sintaxis del proyecto antes de generar código a partir del modelo. La revisión sintáctica informa sobre errores o problemas que pueden impedir la generación de código. La sintaxis del proyecto se pude revisar con el comando de menú **Proyecto | Revisar la sintaxis del proyecto** (**F11**). Además, UModel revisa la sintaxis del proyecto automáticamente

antes de cada actualización del código con el modelo. Los resultados de la revisión sintáctica (errores, advertencias y mensajes informativos) aparecen en la ventana Mensajes.

Durante la revisión sintáctica, se inspeccionan varios niveles del archivo de proyecto (ver tabla más abajo). Debe tener en cuenta que:

- En el apartado Requisitos de la generación de código encontrará información sobre errores sintácticos corrientes.
- En el caso de los componentes, la revisión solamente se realiza si se habilitó su propiedad *usar para ingeniería de código* en la ventana *Propiedades*.
- En el caso de las clases, interfaces y enumeraciones, la revisión solamente si realiza si la clase, interfaz o enumeración está dentro de un espacio de nombres del lenguaje. Es decir, debe estar dentro de un paquete que esté definido como raíz de espacio de nombres.
- Las restricciones de los elementos del modelo no se revisan porque no participan en el proceso de generación de código (*véase Restricción de elementos*).

Nivel	Se comprueba si...	Gravedad del error si no se cumple la condición
Proyecto	...existe un paquete raíz de espacio de nombres.	Error
Componente	...se estableció el archivo de proyecto o directorio.	Error
	...este componente tiene una relación `RealizaciónDeComponente` con una clase o interfaz como mínimo.	Error
Clase	...se definió el nombre del archivo de código. **Nota:** esta comprobación no es relevante cuando se trata de clases anidadas.	*Error* si no se marcó la casilla *Generar los nombres de archivo de código que falten* en la pestaña **Herramientas | Opciones | Ingeniería de código**. *Advertencia* si se marcó dicha casilla.
	...se definió el tipo para el parámetro de operación.	Error
	...se definió el tipo para las propiedades.	Error
	...se definió el tipo devuelto de la operación.	Error
	...existen operaciones duplicadas (nombres y tipos de parámetro).	Error
	...existe una relación `RealizaciónDeComponente` con un componente. **Nota:** esta comprobación no es relevante cuando se trata de clases anidadas.	Advertencia
	...el nombre es válido (no incluye caracteres no	Error

Nivel	Se comprueba si...	Gravedad del error si no se cumple la condición
	válidos y no es una palabra clave)	
	...se produce una herencia múltiple.	Error
Operación de clase	...el nombre es válido (no incluye caracteres no válidos y no es una palabra clave)	Error
	...existe un parámetro de devolución.	Error
Parámetro de operación de clase	...el nombre es válido (no incluye caracteres no válidos y no es una palabra clave)	Error
	...el tipo es válido.	Error
Interfaz	...se definió el nombre del archivo de código.	*Error* si no se marcó la casilla *Generar los nombres de archivo de código que falten* en la pestaña **Herramientas | Opciones | Ingeniería de código**. *Advertencia* si se marcó dicha casilla.
	...la interfaz está dentro de un espacio de nombres del lenguaje.	Error
	...se definió el tipo para las propiedades.	Error
	...se definió el tipo para los parámetros de operación.	Error
	...se definió el tipo devuelto de las operaciones.	Error
	...existen operaciones duplicadas (nombres y tipos de parámetro).	Error
	...las interfaces participan en una relación `RealizaciónDeComponente`	Advertencia
	...el nombre es válido (no incluye caracteres no válidos y no es una palabra clave)	Error
Operación de interfaz	...el nombre es válido (no incluye caracteres no válidos y no es una palabra clave)	Error
Parámetro de operación de interfaz	...el nombre es válido (no incluye caracteres no válidos y no es una palabra clave)	Error
Propiedades de interfaz	...el nombre es válido (no incluye caracteres no válidos y no es una palabra clave)	Error
Paquete	...el nombre es válido (no incluye caracteres no	Error

 © 2018 Altova GmbH

Nivel	Se comprueba si...	Gravedad del error si no se cumple la condición
	válidos y no es una palabra clave) **Nota:** esta comprobación es relevante si el paquete está dentro de un paquete raíz de espacio de nombres y tiene aplicado el estereotipo <<namespace>> desde la ventana *Propiedades*.	
Enumeración	...existe una relación `RealizaciónDeComponente` con un componente.	Advertencia

7.2.2 Opciones de generación de código

Cuando se genera código de programa en un proyecto de UModel, la configuración del proyecto puede adaptarse. Las opciones de configuración del proyecto se modifican en el cuadro de diálogo que aparece cuando se hace clic en **Proyecto | Configuración del proyecto** y estas opciones se guardan junto con el proyecto.



Las opciones se agrupan en pestañas distintas:

Pestaña	Opciones
Java	Marque la casilla *Escribir documentación como JavaDocs* para convertir

Pestaña	Opciones
	la documentación de elementos de UModel en una documentación equivalente de tipo JavaDocs en el código Java que se genera.
C#	Marque la casilla *Escribir documentación como DocComments* para convertir la documentación de elementos de UModel en comentarios en el código C# que se genera.
VB	Marque la casilla *Escribir documentación como DocComments* para convertir la documentación de elementos de UModel en comentarios en el código VB.NET que se genera.
Plantillas SPL	Si quiere que UModel lea plantillas SPL desde una ruta de acceso personal, distinta a la ruta de acceso predeterminada, debe introducir aquí la ruta de acceso personal (*véase Plantillas SPL*).
Script	Las opciones de esta pestaña solamente son relevantes si desarrolló proyectos de scripting de UModel para controlar eventos o personalizar el comportamiento de los proyectos UModel. Consulte Editor de scripts para obtener más información.

Además de las opciones de configuración aquí descritas, hay unas cuantas más opciones que afectan a la generación de código. Estas opciones están en la pestaña *Ingeniería de código* del cuadro de diálogo "Opciones" (**Herramientas | Opciones**). Las opciones para configurar la generación de código a partir de modelos de UModel están en **Actualizar código de programa con proyecto de UModel**. Recuerde que esta configuración es local (es decir, solo afectará a la instalación actual de UModel y no se guardará con el proyecto).

7.2.3 Ejemplo: generar código Java desde UModel

Este apartado explica cómo crear un proyecto de UModel nuevo y generar código de programa a partir de él (un proceso conocido como *ingeniería directa*). El proyecto que vamos a crear será muy sencillo y estará formado por una sola clase. También aprenderemos a preparar el proyecto para la generación de código y a comprobar que la sintaxis del proyecto es correcta. Tras generar el código de programa, lo modificaremos fuera de UModel, añadiendo un método nuevo a la clase. Por último, en el siguiente apartado, se explica cómo combinar cambios realizados en el código con el proyecto de UModel original (un proceso conocido como *ingeniería inversa*).

El lenguaje de generación de código utilizado en este tutorial es Java, pero para los demás lenguajes de generación de código pueden seguirse las mismas instrucciones.

Crear un proyecto de UModel nuevo

Para crear un proyecto de UModel nuevo haga clic en el comando **Archivo | Nuevo** (o pulsando **Ctrl+N** o el botón **Nuevo** de la barra de herramientas).

El proyecto recién creado solamente contiene los paquetes predeterminados "Root" y

"Component View". Estos dos paquetes no se pueden eliminar ni renombrar. "Root" es el nivel superior de agrupación para todos los demás paquetes y elementos del proyecto. El paquete "Component View", por su parte, es necesario para los procesos de ingeniería de código y suele almacenar componentes UML que serán realizados por clases o interfaces del proyecto. Sin embargo, hasta ahora no hemos creado ninguna clase.

Para empezar vamos a diseñar la estructura de nuestro programa:

1. Haga clic con el botón derecho en el paquete "Root" de la ventana *Estructura del modelo* y seleccione **Elemento nuevo | Paquete** en el menú contextual. Cambie el nombre del nuevo paquete por "Vista Diseño".
2. Haga clic con el botón derecho en "Vista Diseño" y seleccione **Elemento nuevo | Paquete** en el menú contextual. Cambie el nombre del nuevo paquete por "MiApli"
3. Haga clic con el botón derecho en "MiApli" y seleccione **Elemento nuevo | Paquete** en el menú contextual. Cambie el nombre del nuevo paquete por "MiEspacioNombres".
4. Haga clic con el botón derecho en "MiEspacioNombres" y seleccione **Elemento nuevo | Clase** en el menú contextual. Cambie el nombre de la nueva clase por "MiClase".



Preparar el proyecto para la generación de código

Para generar código a partir de un modelo de UModel es necesario cumplir varios requisitos:

- Debe tener definido un paquete raíz de espacio de nombres Java, C# o VB.NET.
- Debe existir un componente que sea realizado por todas las clases o interfaces para las que se debe generar código.
- El componente debe tener asignada una ubicación física (un directorio). El código se generará en dicha ubicación.
- El componente debe tener habilitada la propiedad `usar para ingeniería de código`.

Estos requisitos se explican más abajo con más detenimiento, pero recuerde que puede comprobar en todo momento si el proyecto cumple con estos requisitos con solo usar la función de validación: haciendo clic en el comando **Proyecto | Revisar la sintaxis del proyecto** (**F11**)

Si se valida el proyecto en este momento, la ventana Mensajes emite el error de validación "`No se encontró la raíz de espacio de nombres. Utilice el menú contextual (submenú "Ingeniería de código") en la estructura del modelo para definir un paquete como raíz de espacio de nombres`." Para resolver este problema asignaremos el paquete MiApli

como raíz de espacio de nombres:

1. Haga clic con el botón derecho en el paquete "MiApli" y seleccione **Ingeniería de código | Establecer como raíz de espacio de nombres de Java** en el menú contextual.
2. Cuando la aplicación pida confirmación para incluir el perfil Java Profile de UModel en el paquete, haga clic en **Aceptar**.



Observe que ahora el paquete tiene un icono distinto ( ) que nos indica que este paquete es una raíz de espacio de nombres de Java. Además, se añadió el perfil Java Profile al proyecto.



El espacio de nombres propiamente dicho se puede definir de la siguiente manera:

1. Seleccione el paquete "MiEspacioNombres" en la ventana *Estructura del modelo*.
2. En la ventana *Propiedades* habilite la propiedad `<<namespace>>`.

 © 2018 Altova GmbH



Observe que ahora el paquete tiene un icono distinto ( ) que nos indica que este paquete es un espacio de nombres.

Otro requisito para la generación de código es que los componentes sean realizados por una clase o una interfaz como mínimo. En UML un componente es una pieza del sistema. En UModel el componente nos permite especificar el directorio de generación de código y otras opciones de configuración. Si validamos el proyecto en este momento, aparecerá un mensaje de advertencia en la ventana Mensajes: "*MiClase no tiene una RealizaciónDeComponente para un componente. No se generará código*". Para resolver este problema basta con agregar un componente al proyecto:

1. En la ventana *Estructura del modelo* haga clic con el botón derecho en "Component View" y seleccione **Elemento nuevo | Componente** en el menú contextual.
2. Cambie el nombre del nuevo componente por "MiEspacioNombres".



3. En la ventana *Propiedades* cambie el valor de la propiedad `directorio` por el directorio donde se debe generar el código (p. ej. "C:\código\MiEspacioNombres"). Observe que la propiedad usar para ingeniería de código está habilitada para el componente "MiEspacioNombres", lo cual es otro requisito imprescindible para la generación de código.



Nota: el directorio de generación de código también puede ser relativo al proyecto .ump. Por ejemplo, si se usa la ruta de acceso **código\MiEspacioNombres**, el directorio **código** se creará en el mismo directorio donde reside el proyecto de UModel.

En este caso hemos preferido generar código en una ruta de acceso que incluye el nombre de espacio de nombres para evitar mensajes de advertencia porque UModel muestra advertencias de validación si el componente está configurado para generar código Java en un directorio cuyo nombre no coincida con el nombre del espacio de nombres. En este ejemplo, el componente "MiEspacioNombres" tiene la ruta de acceso "C:\código\MiEspacioNombres", por lo que no se emitirán advertencias de validación. Si quiere que UModel realice la misma comprobación con C# o VB.NET o si quiere deshabilitar la validación del espacio de nombres para Java, debe seguir estas instrucciones:

1. En el menú **Herramientas** haga clic en el comando **Opciones**.
2. Haga clic en la pestaña *Ingeniería de código*.
3. Marque la casilla correspondiente en el grupo de opciones *Usar espacio de nombres para la ruta del archivo de código*.

Ahora veamos cómo se puede crear la relación de realización de componente. En la ventana *Estructura del modelo* haga clic en la clase "MiClase" y arrástrela hasta el componente "MiEspacioNombres".



De este modo, al componente lo realiza la única clase del proyecto (MiClase). También puede

crear la realización de componente desde un diagrama de componentes (*véase Diagramas de componentes*).

Lo siguiente que deberíamos hacer es dar un nombre de archivo a las clases o interfaces que participarán en la generación de código. De lo contrario, UModel generará el archivo correspondiente con un nombre de archivo predeterminado y la ventana Mensajes emitirá una advertencia (*no se configuró el nombre del archivo de código. Se generará un nombre predeterminado*). Para solucionar este problema:

1. Seleccione la clase "MiClase" en la ventana *Estructura del modelo*.
2. En la ventana *Propiedades* cambie el valor de la propiedad `nombre del archivo de código` por el nombre correspondiente (p. ej. `MiClase.java`).



Incluir los tipos JDK

Aunque este paso es opcional, recomendamos que incluya los tipos del lenguaje JDK (Jave Development Kit) como subproyecto de su proyecto de UModel. De lo contrario, los tipos JDK no estarán disponibles cuando cree las clases o interfaces. Esto se puede hacer de la siguiente manera (las mismas instrucciones pueden seguirse para C#, C++ y VB.NET):

1. En el menú **Proyecto** haga clic en **Incluir un subproyecto**.
2. Haga clic en la pestaña **Java 8.0**, seleccione el proyecto **Java JDK 8 (types only)** y haga clic en **Aceptar.**



3. Cuando la aplicación pregunte si se incluye mediante referencia o como copia, elija la opción *Incluir mediante referencia*.



Generar código

Ahora que se cumplen todos los requisitos para la generación de código, podemos empezar el proceso:

1. En el menú **Proyecto** haga clic en el comando **Combinar el código de programa con el proyecto de UModel** (o pulse **F12**).



2. Deje las opciones de sincronización predeterminadas como están y haga clic en **Aceptar**. UModel revisa la sintaxis del proyecto automáticamente y en la ventana Mensajes aparecen los resultados de la revisión:



Modificar el código fuera de UModel

La generación de código de programa es el primero paso para empezar a desarrollar una aplicación o un sistema de software. En un proyecto real, el código sufrirá un gran número de modificaciones antes de llegar a ser un programa completo. Siguiendo con nuestro ejemplo, ahora abriremos el archivo generado **MiClase.java** en un editor de texto y añadiremos un método nuevo a la clase (p. ej. `public float sum(float num1, float num2){}`). El archivo **MiClase.java** tendrá este aspecto:

```
package MiEspacioNombres;
public class MiClase
{
```

```
  public float sum(float num1, float num2){}
}
```

MiClase.java

Combinar cambios realizados en el código con el modelo original

Ahora podemos combinar los cambios realizados en el código con el código original:

1. En el menú **Proyecto** haga clic en el comando **Combinar el proyecto de UModel con el código de programa** (o pulse **F12**).



2. Deje las opciones de sincronización predeterminadas como están y haga clic en **Aceptar**. UModel revisa la sintaxis del proyecto automáticamente y en la ventana Mensajes aparecen los resultados de la revisión:



La clase `sum` (que se obtuvo mediante ingeniería inversa desde el código) aparece ahora en la ventana *Estructura del modelo*.

 © 2018 Altova GmbH



7.2.4 Ejemplo: generar código C++

Este ejemplo muestra cómo generar código C++ con UModel. Para ello, primero debe crear un proyecto simple en UModel, configurarlo para que genere código y generar el código.

Crear un nuevo proyecto de UModel y su estructura

En el menú **Archivo** haga clic en **Nuevo**. Esto creará un nuevo proyecto vacío con dos paquetes predeterminados ("Root" y "Component View"). A continuación haga clic con el botón derecho en el paquete "Root" y cree varios paquetes más, como se muestra a continuación (si todavía cono conoce bien la interfaz gráfica del usuario de UModel, consulte primero Tutorial de UModel y Cómo modelar).



En este ejemplo el paquete "Vista Diseño" sirve como contenedor para los elementos que vayan a formar parte de su modelo (clases y diagramas de clases, por ejemplo), mientras que el paquete "MiEspacioDeNombres" sirve como espacio de nombres para todas las clases que se

vayan a crear. Sin embargo, por lo general la estructura de paquetes no es en absoluto normativa, por lo que los puede organizar como quiera.

Haga clic con el botón derecho en el paquete "Vista Diseño" y seleccione **Ingeniería de código | Establecer como raíz de espacio de nombres C++** en el menú contextual. Cuando UModel le pregunte, confirme que quiere aplicar el perfil C++ al paquete haciendo clic en **Aceptar**. Ahora el perfil C++ integrado en UModel está incluido en el proyecto.



A continuación haga clic en el paquete "MiEspacioDeNombres" y marque la casilla `<<namespace>>` en la ventana Propiedades. Esto aplica el estereotipo "namespace" al paquete, cuyo icono cambia a . Ahora puede crear clases bajo este espacio de nombres.

Crear clases C++

Puede escoger entre crear clases directamente desde la ventana *Estructura del modelo* o desde un diagrama de clases. Para este ejemplo crearemos un diagrama de clases desde la ventana *Árbol de diagramas*, como se muestra a continuación:



Este ejemplo asume que todas sus clases deben generarse bajo el espacio de nombres "MyNamespace". Por tanto, cuando el programa le pida que seleccione un propietario para el

 © 2018 Altova GmbH

diagrama, seleccione el paquete "MyNamespace" (*imagen siguiente*). Si escoge un paquete distinto, cualquier elemento que añada al diagrama pertenecerá al mismo paquete que el diagrama (lo cual puede no ser su intención).



A continuación, cree las clases, los tipos y demás elementos necesarios para su modelo, como un diagrama simple que ilustre la clase `Coche`:



En el diagrama anterior son de especial interés la enumeración `TipoDeColor` y el tipo de datos `string`. Estos tipos no son fundamentalmente C++, por lo que no están incluidos en el perfil C++ integrado en UModel. Por esta razón deben crearse explícitamente en el modelo usando respectivamente los botones de la barra de herramientas **Enumeración** y **TipoDeDatos**. Los tipos fundamentales (como `int` o `bool`), por el contrario, están automáticamente disponibles para seleccionar a medida que usted teclea. Consulte también Finalización automática en clases. Para leer las instrucciones completas sobre diseño de clases y de sus miembros, consulte las secciones Clases de diagramas y Cómo modelar.

Configurar el proyecto para ingeniería de código

Haga clic con el botón derecho en el paquete "Component View" y añada un nuevo **Componente** (es decir, un componente de software). Haga clic en el nuevo componente de software y, en la ventana Propiedades, aplique la siguiente configuración a las propiedades:

- Código del lenguaje del componente ("C++ 14" en este ejemplo)
- Directorio de generación de código ("C:\codegen en este ejemplo")

Asegúrese también de que la casilla de la propiedad "usar para ingeniería de código" está **marcada**.



A continuación, cree una relación **RealizaciónDeComponente** entre las clases desde las que se debe generar el código C++ (`Coche` y `TipoDeColor` en este ejemplo) y el componente de ingeniería de código. Puede hacer esto desde un diagrama de componentes o, más fácilmente, como sigue:

- En la ventana Estructura del modelo haga clic en la clase que el componente debe realizar (`Coche` y `TipoDeColor` en este ejemplo) y arrástrela hasta el componente de ingeniería de código (`Component1`).

 © 2018 Altova GmbH



Haga lo mismo con la clase `ColorType`.

Nota: en caso de que olvide crear una relación **RealizaciónDeComponente** para una clase, UModel sigue generando el archivo de código correspondiente, aunque aparecerán advertencias en la ventana Mensajes. Esta configuración puede cambiarse en **Herramientas | Opciones | Ingeniería de código** (en la casilla "Generar las **realizacionesDeComponente** que falten").

Generar código C++

Ahora puede generar el código C++:

1. En el menú **Proyecto** haga clic en **Combinar el código de programa con el proyecto de UModel** (o pulse la tecla **F12**). Aparecerá un cuadro de diálogo en el que puede ajustar si los cambios en el modelo se deben combinar con los cambios en el código o sobrescribirlos (si procede). Para este ejemplo los valores predeterminados son correctos, ya que el código se genera por primera vez. Para obtener más información, consulte Configurar la sincronización del código.
2. Haga clic en **Aceptar**. El resultado de la ingeniería de código se mostrará en la ventana Mensajes.



7.2.5 Plantillas SPL

A la hora de generar código C++, C#, Java o VB.NET así como esquemas XML, UModel usa un lenguaje de plantillas llamado SPL (Spy Programming Language). Las plantillas SPL imponen la sintaxis de los archivos de código que se generan. Estas plantillas SPL se pueden personalizar para, por ejemplo, modificar ligeramente la sintaxis del código que se genera. No obstante, la edición de las plantillas SPL solamente tiene sentido cuando se trata de un lenguaje compatible con UModel. Si quiere crear plantillas SPL completamente nuevas para otros lenguajes, podría generar código nuevo pero no podría actualizar el que ya existe (porque la sintaxis del lenguaje será desconocida para UModel).

Las plantillas SPL están en el directorio **UModelSPL** relativo al directorio de instalación del programa.

> No modifique las plantillas SPL predeterminadas porque afectan directamente a la generación de código en UModel. Si necesita personalizar la generación de código, debe crear plantillas personales (*ver más abajo*).

Las plantillas SPL solamente se utilizan si se genera código nuevo, es decir, si se añaden nuevas clases, operaciones, etc. al modelo. El código ya existente no accede a las plantillas SPL ni las utiliza.

En el apartado SPL: el lenguaje de programación Spy ofrece una introducción al lenguaje SPL.

Para modificar las plantillas SPL que vienen con UModel:

1. Primero debe localizar las plantillas SPL que vienen con UModel. El directorio donde están guardadas es: **...\UModel2018\UModelSPL\Java\Default** (o **...\C#\Default**, **...\VB\Default**.)
2. Copie los archivos SPL que desea editar/modificar en el directorio primario. Por ejemplo si quiere modificar el aspecto de una clase Java en el código generado, copie el archivo

 © 2018 Altova GmbH

Class.spl de **...\UModel2018\UModelSPL\Java\Default** y péguelo en **...\UModel2018 \UModelSPL\Java**.

3. Realice los cambios en los archivos .spl y guárdelos.

Para usar las plantillas SPL personalizadas:

1. Seleccione el comando de menú **Proyecto | Configurar sincronización**.
2. Marque la casilla *Las definidas por el usuario reemplazan las predeterminadas*.

7.3 Importar código fuente

Puede importar código de programa Java, C#, C++ y VB.NET en UModel mediante el proceso conocido como *ingeniería inversa.* Estos son los tipos de proyecto que se pueden importar en UModel:

- Proyectos Java (archivos de proyecto Eclipse .project, archivos de proyecto NetBeans project.xml y archivos JBuilder .jpx)
- Proyectos C# y VB.NET (archivos de proyecto Visual Studio .sln, .csproj, .csdprj, .vbproj y .vbp, así como Borland .bdsproj)
- Proyectos C++98, C++11 y C++14 (archivos de proyecto Visual Studio .vcxproj y .sln creados con Visual Studio 2010, 2012, 2013, y 2015).

Además de importar código fuente desde un proyecto también puede importar código desde un directorio de código fuente. Se trata del mismo proceso, pero importar un directorio de código fuente es la opción más útil cuando no se quieren usar los tipos de proyecto de la lista anterior. Para ver un ejemplo consulte el apartado Ingeniería inversa (del código al modelo).

El código fuente se puede importar en un proyecto de UModel nuevo y vacío o en un proyecto de UModel que ya exista. Durante la importación podrá especificar si los elementos importados deben sobrescribir los elementos del modelo o combinarse con ellos. También tendrá la opción de generar diagramas de clases y paquetes durante la importación de código.

El asistente de importación ofrece opciones de importación específicas dependiendo del tipo de plataforma (Java, .NET, C++). Por ejemplo, si el código Java/C#/VB.NET importado contiene comentarios, hay una opción para convertirlos en documentación de UModel. Consulte el apartado Opciones de importación de código para obtener más información.

Cuando termine de importar el código C++, C#, VB.NET o Java en UModel, podrá modificar el modelo (p. ej. añadiendo clases nuevas o cambiando el nombre de propiedades y operaciones) o sincronizarlo con el código original (lo que se denomina proceso de *ingeniería de ida y vuelta*). Para más información consulte el apartado Sincronizar el modelo y el código fuente.

Requisitos

UModel viene con varios subproyectos integrados creados específicamente para la función de ingeniería de código. Estos subproyectos incluyen los tipos de datos correspondientes a cada tipo de lenguaje y de plataforma. Antes de intentar importar código fuente en un proyecto de UModel, recomendamos que incluya el subproyecto de UModel integrado que corresponda al lenguaje y a la plataforma elegidos (*véase Incluir otros proyectos de UModel*). Si no importa el subproyecto correspondiente, ciertos tipos de datos no serán reconocidos y se colocarán, después de la importación, en un paquete llamado `Elementos externos desconocidos`.

Para incluir un subproyecto con los tipos de datos del lenguaje necesario:

1. En el menú **Proyecto** haga clic en el comando **Incluir un subproyecto**.
2. Haga clic en la pestaña correspondiente (p. ej. Java 8.0, C# 6.0, VB 9.0) y después haga clic en **Aceptar**.

 © 2018 Altova GmbH



Debe tener en cuenta que:

- cuando se incluye un subproyecto de tipos de datos para un lenguaje, UModel añade automáticamente el perfil del lenguaje elegido al proyecto. El subproyecto del perfil (.ump) solo contiene los tipos más básicos y es distinto al subproyecto de tipos de datos (también un archivo .ump), que contiene muchas más definiciones de tipos.
- si realiza la importación sin incluir un subproyecto de tipos de datos, la operación de importación se llevará a cabo y UModel incluirá también el perfil del lenguaje en el proyecto automáticamente. Sin embargo, los tipos desconocidos se colocarán en el paquete `Elementos externos desconocidos`. Para evitarlo se recomienda incluir el subproyecto de tipos de datos para el lenguaje y la plataforma elegidos, tal y como se explica más arriba.
- para C++ no existe un subproyecto con todos los tipos de C++ posibles de la Standard Template Library (STL), sino que existe un perfil de lenguaje C++ con tipos básicos (fundamentales). Puede añadir este subproyecto manualmente, como se muestra más arriba. De otro modo se añadirá automáticamente al proyecto cuando importe código C++ o cuando haga clic con el botón derecho en un paquete y seleccione el comando Ingeniería de proyecto **| Establecer como raíz de espacio de nombres C++** en el menú contextual.

Importar código fuente desde un proyecto

1. En el menú **Proyecto** haga clic en **Importar proyecto de código fuente** (si lo prefiere puede importar código desde un directorio con el comando **Importar directorio de código fuente**).
2. Seleccione la versión del lenguaje del proyecto de código fuente (p. ej. Java 8.0, C# 6.0 o C++14).
3. Haga clic en el botón **Examinar** y seleccione el archivo de proyecto de código fuente.

4. Configure las opciones de importación (*véase Opciones de importación de código*), que dependerán del lenguaje seleccionado en el paso nº2.
5. Haga clic en **Finalizar** para cerrar el asistente de importación.

Para ver un ejemplo más detallado consulte el apartado Ejemplo: importar un proyecto C#.

7.3.1 Ingeniería inversa en código C++

Al aplicar ingeniería inversa, los proyectos en C++ tienen un tamaño mucho mayor que los escritos en Java, C#, o VB.NET. En general se recomienda usar la función de ingeniería inversa para proyectos en C++ que sean pequeños o de tamaño mediano. Para proyectos en C++ grandes, la operación de importación podría tardar mucho (15 minutos o más).

Para importar proyectos en C++ a UModel, use el comando de menú Proyecto **| Importar proyecto de código fuente**.



Para importar proyectos en C++ escritos en un entorno de desarrollo integrado que no sea Visual Studio, use el comando de menú **Proyecto | Importar directorio de código fuente** en lugar de **Proyecto | Importar proyecto de código fuente**. Para esos proyectos debe indicar las directivas de preprocesador, las rutas y la configuración del compilador del cuadro de diálogo de importación (véase Opciones de importación de código).

Los directorios que se deben incluir para que se analicen se pueden definir a nivel del proyecto, desde Opciones de importación de código, o de forma global. Para añadir directorios de forma

 © 2018 Altova GmbH

global, configure la variable de entorno `UMODEL_CPP_INCLUDE` como lista de directorios separados por punto y coma (;). Por ejemplo, puede añadir la ruta "C:\example\include" como sigue:

1. Abra el Panel de control y comience a teclear "variables de entorno" en el campo de búsqueda.
2. Haga clic en **Editar las variables de entorno del sistema**.
3. Haga clic en **Variables del entorno**.
4. Haga clic en **Nueva** y añada una nueva variable llamada `UMODEL_CPP_INCLUDE` y el valor `C:\example\include`
5. Haga clic en **Aceptar** para cerrar todos los cuadros de diálogo.
6. Reinicie UModel.

Para proyectos en C++ escritos con Visual Studio, las directivas de preprocesador y las rutas se detectan automáticamente desde los archivos .vcproj. Las ediciones Visual Studio 6.0 a Visual Studio 2015 son compatibles con Microsoft Visual C++ Compiler (la compatibilidad se refiere al dialecto de código usado en la fuente .cpp los archivos; debe guardar su proyecto de Visual Studio como Visual Studio 2010, 2012, 2013 o 2015 para que se pueda importar).

Tenga en cuenta que:

- Si UModel encuentra un tipo de datos desconocido durante el proceso de importación, la ventana Mensajes mostrará advertencias y el tipo de datos aparecerá en el modelo como `int`. Esto no ocurre en C# o Java, donde los tipos de datos desconocidos se colocan en el paquete "Elementos externos desconocidos".
- Cuando importa código C++ a UModel se añade automáticamente al proyecto un perfil para C++ integrado en UModel. El perfil incluye los tipos de datos básicos (fundamentales) para C++ y los estereotipos necesarios parala ingeniería de código, y es similar a los perfiles disponibles para otros lenguajes.
- La compatibilidad con atributos C++ es limitada. Solo se reconocen los atributos integrados como `[[noreturn]]`, `[[carries_dependency]]`, `[[deprecated]]`. Los atributos personalizados (definidos por e usuario) se ignorarán.

Una vez que el código se ha importado a UModel, puede modificarlo desde el modelo y luego propagar los cambios al código (ingeniería de ida y vuelta). Como con otros lenguajes de ingeniería de código, la implementación del código fuente original (por ejemplo, cuerpos de método) no cambia después de aplicar ingeniería de ida y vuelta. Sin embargo, cualquier tipo de datos o nombres de miembros que haya cambiado en el modelo (por ejemplo, clases renombradas) se reflejarán en el código. Para obtener más información, consulte Ejemplo: generar código C++ y Sincronizar el modelo y el código fuente.

7.3.2 Opciones de importación de código

Cuando se importa código de programa en un proyecto de UModel, la aplicación ofrece varias opciones de importación (ver más abajo). Estas opciones se pueden configurar en el cuadro de diálogo que aparece cuando se ejecuta el comando **Proyecto | Importar proyecto de código fuente** o **Proyecto | Importar directorio de código fuente**.



Cuadro de diálogo "Importar proyecto de código fuente"

La mayoría de las opciones de este cuadro de diálogo pueden modificarse en cualquier momento, no solo durante la fase de importación de código (*véase* *Configurar la sincronización del código*).

Las opciones que aparecen a continuación afectan a todos los tipos de proyecto, independientemente del lenguaje o plataforma:

Opción	Descripción
Importar proyecto relativo al archivo de proyecto de UModel	Esta opción está marcada por defecto, lo que significa que se establecerá una dependencia de ruta relativa entre el proyecto de UModel y el proyecto de código fuente que se importa. Cuando finaliza la importación, se genera un componente UML automáticamente en el proyecto de UModel (se puede ver en la ventana *Estructura del modelo* y es secundario de `Component View`). Este componente realiza las interfaces o clases a las que se debe aplicar ingeniería de código y especifica las opciones de ingeniería de código, incluida la ruta de acceso del proyecto o directorio del código fuente. Esta ruta será relativa si se marcó la casilla *Importar proyecto relativo al archivo de proyecto de UModel.* Si no se marcó, será una ruta de acceso absoluta.

Opción	Descripción
Combinar el código con el modelo *Sobrescribir el modelo con el código*	Si elige la opción *Combinar el código...*, los conflictos entre nombres (p. ej. entre nombres de paquetes o clases) se resolverán anexando un número al elemento que se importa. Si elige la opción *Sobrescribir el modelo...* y se dan conflictos entre nombres, el elemento importado tendrá prioridad sobre el que existe en el proyecto (es decir, el del proyecto se sobrescribe).
Habilitar la generación de diagramas	Marque esta casilla si quiere generar diagramas de clases y paquetes a partir de las clases importadas. Si marca esta casilla, el asistente de importación incluirá una pantalla más donde podrá personalizar el aspecto de los diagramas que se generarán.

Las siguientes opciones solo se pueden aplicar a proyectos C++:



Cuadro de diálogo "Configuración de proyecto C++"

Opción	Descripción
Modo de importación	La opción *leer archivos de código fuente C++* analizará todos los archivos del proyecto de código fuente. Es la opción predeterminada. Si desea importar bibliotecas C++ solamente, entonces seleccione *leer solo encabezados de C++*, lo cual también acelerará la operación de importación. Los archivos .h se tratan por defecto como encabezados de C++. Desactive la casilla *tratar archivos .h como encabezados de C++* si el proyecto de código fuente utiliza otra extensión para los archivos de encabezado.

 © 2018 Altova GmbH

Opción	Descripción
Compatibilidad	Esta opción solamente es relevante cuando se importa código C++ compilado con Visual Studio y sirve para especificar la versión del compilador Microsoft Visual C++. Elija la versión del compilador (dialecto del código) que utiliza su proyecto de Visual Studio C++. Tenga en cuenta que esta opción se refiere al dialecto del código de los archivos de código fuente. El proyecto o solución de Visual Studio propiamente dicho debe estar guardado con Visual Studio 2010 o superior para poder importarse.
Otras opciones del compilador (clang)	Internamente UModel utiliza la versión de compilador `clang` 3.8 para leer código C++. En este cuadro de texto puede definir opciones de análisis de código adicionales. Consulte la documentación de `clang` en http://releases.llvm.org/3.8.1/tools/docs/UsersManual.html#command-line-options.
Directorios de inclusión	En este panel puede especificar en qué directorios UModel debe buscar clases C++ cuando aplique ingeniería inversa al código C++. Especificar los directorios de inclusión es opcional si el proyecto de código fuente se escribió con Visual Studio.
Definiciones del preprocesador	En este panel puede especificar las directivas previas de procesador C++ necesarias para compilar el código. Si el proyecto se escribió con Visual Studio, las directivas se detectan automáticamente.

Las opciones que aparecen a continuación solamente están disponibles para proyectos C# y VB.NET:

Opción	Descripción
DocComments como documentación	Marque esta casilla si desea convertir los comentarios detectados en el código C# en documentación de elementos de UModel (*véase Documentación*).

Resolver los alias	Esta casilla está marcada por defecto. Si su código C# o VB.NET contiene alias de espacios de nombres o de clases (ver código más abajo), recomendamos marcar esta casilla. De lo contrario, puede que durante la importación UModel no detecte automáticamente las asociaciones y dependencias en las que participen clases y espacios de nombres con alias (y, por tanto, no estarían presentes en el modelo).
	
	`using Q = System.Collections.Generic.Queue<String>;`
	`Q myQueue;`
	
	Ejemplo de un alias en código C#
	
	Durante la importación de código fuente, los alias que puedan suponer un conflicto se añaden al paquete `Elementos externos`

Opción	Descripción
	`desconocidos` del proyecto de UModel si su uso no está del todo claro. Cuando actualice el código con el modelo (ingeniería de ida y vuelta), los alias se conservarán tal y como están en el código generado. La opción *Resolver los alias* se puede cambiar en cualquier momento y no solo durante la importación (véase *Configurar la sincronización del código*). Si habilita esta opción después de la operación de importación, UModel le pedirá que vuelva a actualizar el proyecto con el código porque esta opción también afecta a la ingeniería directa.

Símbolos definidos	Si su código C# o VB.NET incluye símbolos que están definidos por directivas previas de procesador como `#if`, `#endif`, puede hacer que UModel las tenga en cuenta durante la ingeniería inversa:
	
	`#if DEBUG`
	`static void DisplayMessage()`
	`{`
	`Console.WriteLine("Please wait...");`
	
	`}`
	`#endif`
	
	Ejemplo de símbolo de compilación condicional en código C#
	
	Por ejemplo, si aplica ingeniería inversa al código anterior, el método `DisplayMessage()` solo se importará en el modelo si se especificó el símbolo `DEBUG`.
	
	Para especificar símbolos de compilación condicionales, introdúzcalos en el cuadro de texto *Símbolos definidos*, separándolos con puntos y comas.
	
	Durante el proceso de ingeniería inversa, UModel mostrará todos los símbolos utilizados en la ventana Mensajes.

Las opciones que aparecen a continuación solamente están disponibles para proyectos Java:

Opción	Descripción
JavaDocs como documentación	Marque esta casilla si desea convertir los comentarios tipo JavaDocs detectados en el código en documentación de elementos de UModel (*véase Documentación*). **Nota:** solamente se convierten los comentarios relacionados con clases, interfaces, operaciones y propiedades Java.

 © 2018 Altova GmbH

7.3.3 Ejemplo: importar un proyecto C#

Este ejemplo explica cómo importar en UModel un ejemplo de solución C# creado con Visual Studio. La solución está disponible en un archivo ZIP en esta ubicación: **C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\UModel2018\UModelExamples\Tutorial\Anagram_CSharp.zip**. Antes de importarla no es necesario compilar la solución con Visual Studio, pero debe descomprimir el archivo **Anagram_CSharp.zip** en una carpeta.

El objetivo de este ejemplo es aplicar ingeniería inversa a la solución C# y crear un proyecto de UModel a partir de ella. Cuando importemos el código, elegiremos la opción de generar diagramas de clases y de paquetes automáticamente.

Paso nº1: crear un proyecto nuevo

En UModel puede importar código fuente a los proyectos:

- En el menú **Archivo** haga clic en **Nuevo** (**Ctrl+N**) o haga clic en el botón **Nuevo** de la barra de herramientas.

Paso nº2: incluir los tipos del lenguaje C#

El proyecto de origen se escribió en C# con Visual Studio 2015 así que incluiremos un proyecto de UModel integrado que contiene los tipos del lenguaje C# 6.0 (porque la versión de C# que corresponde a Visual Studio 2015 es la versión 6.0). Es posible que versiones anteriores de C# también funcionen con nuestro ejemplo de solución C#.

1. En el menú **Proyecto** haga clic en Incluir un subproyecto.
2. Haga clic en la pestaña *C#6.0*.



3. Seleccione el proyecto **Microsoft .NET 4.6 for C# 6.0 (types only).ump** y haga clic en **Aceptar**.
4. Cuando deba elegir el tipo de inclusión (mediante referencia o como copia), deje la configuración predeterminada como está.



Cuando termina la operación, tanto los tipos del lenguaje C# como el perfil del lenguaje C# se incluyen en el proyecto y pueden verse en la *Estructura del modelo*.

 © 2018 Altova GmbH



Paso nº3: importar la solución C#

1. En el menú **Proyecto** haga clic en Importar proyecto de código fuente.



2. Seleccione el lenguaje **C# 6.0**.
3. Haga clic en el botón **Examinar** del campo *Archivo de proyecto* y navegue hasta el archivo de solución .sln.
4. Marque la casilla *DocComments como documentación* (esto importará los comentarios de código de operaciones o propiedades al modelo).
5. Como estamos importando código a un proyecto de UModel nuevo, seleccione la opción *Sobrescribir el modelo con el código* (la otra opción, *Combinar el código con el modelo*, es preferible cuando se importa código a un proyecto que ya existe).

6. Haga clic en **Siguiente**.
7. Seleccione las opciones de generación de diagramas que aparecen en la imagen siguiente y haga clic en **Siguiente**. Estas opciones afectan a los diagramas de clases que se generan automáticamente cuando se importa código.



8. Seleccione las opciones de generación de diagramas que aparecen en la imagen siguiente y haga clic en **Finalizar**. Estas opciones afectan a los diagramas de paquetes que se generan automáticamente cuando se importa código.



9. Introduzca un nombre y seleccione una carpeta de destino para el nuevo proyecto de UModel y haga clic en **Guardar** (este cuadro de diálogo muestra por defecto la carpeta donde está la solución que se está importando).

 © 2018 Altova GmbH



El progreso de la operación de ingeniería inversa aparece en la ventana Mensajes.



Cuando finaliza la importación de código, todos los diagramas generados se abren automáticamente (porque esta fue la opción seleccionada). Todos los diagramas generados aparecen en la ventana *Árbol de diagramas*:



Como elegimos la opción de generar documentación a partir del código, la documentación importada aparece en la ventana *Documentación* cuando hacemos clic en la operación `Create` de la clase `Anagram`, por ejemplo.



7.4 Importar binarios Java, C# y VB.NET

UModel permite la importación de binarios C#, Java y VB, lo cual es de gran utilidad cuando se trabaja con binarios de terceros o cuando el código fuente original ya no está disponible. Debe tener en cuenta que:

- Si tiene pensado importar archivos binarios Java, es necesario tener instalado Sun Java Runtime Environment (JRE) o el kit de desarrollo JDK en las versiones 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 o 1.8. La importación de tipos es compatible con todos los archivos de clases que apunten a estos entornos (es decir, que cumplan la especificación de Java Virtual Machine).

- Si tiene pensado importar archivos binarios C# o VB.NET, es necesario tener instalado .NET Framework. La importación de tipos es compatible con todos los ensamblados que apunten a .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 4.6 y .NET Compact Framework v1.0, v2.0, v3.5 (para PocketPC, Smartphone, WindowsCE).

- No es posible importar binarios confusos.

Los tipos binarios también se pueden importar mediante programación usando la API de UModel (*véase Importing Binary Types Programmatically*).

Para importar archivos binarios:

1. En el menú **Proyecto** haga clic en el comando **Importar tipos binarios**.
2. Elija el lenguaje y la plataforma de origen y haga clic en **Siguiente**.



3. Haga clic en **Agregar** y seleccione el binario de origen (p. ej. un archivo .exe o .dll) y después siga los pasos del asistente.



Más abajo explicamos cómo importar binarios Java, pero las instrucciones son similares para C# y VB.NET.

Notas:

- El cuadro de texto *Reemplazo de la variable PATH...* solamente es relevante para Java. Si quiere, puede pegar aquí todas las rutas de clase Java que deban consultarse junto a las que se deben leer de la variable del entorno `CLASSPATH` (o haga clic en **Agregar** y busque en las carpetas correspondientes).
- La casilla *usar el contexto de "sólo reflexión"...* solamente es relevante cuando se importa un binario C# o VB.NET. Esta casilla es muy práctica a la hora de importar una biblioteca (.dll, etc.) que tenga dependencias que no se pueden resolver o cargar. Además, si se marca esta casilla, no se ejecutará el código estático inicializador porque esto podría causar errores durante la importación.

Ejemplo: importar binarios Java

1. Seleccione el comando de menú **Proyecto | Importar tipos binarios**.

 © 2018 Altova GmbH



2. Seleccione el lenguaje y la edición de Runtime.
3. Para que UModel pueda generar diagramas de clases y diagramas de paquetes a partir del código fuente, marque la casilla *Habilitar la generación de diagramas* y haga clic en **Siguiente**.
4. Ahora aparece el cuadro de diálogo "Selección de tipos binarios para la importación".



5. Haga clic en **Agregar** y seleccione el archivo de clases en el menú contextual (en este ejemplo añadimos **Archivos de clases de Java Runtime**).
6. Seleccione un binario (en este ejemplo utilizamos `rt.jar`).



7. Ahora haga clic en el botón + para expandir la lista de binarios y marque las casillas de los binarios que desea importar.



8. Haga clic en **Siguiente**. Esto abre el cuadro de diálogo "Opciones de importación de tipos binarios".

 © 2018 Altova GmbH



9. Haga clic en **Siguiente**.
10. Si es necesario, defina el destino de la importación o marque la casilla *Importar en un paquete nuevo* y después haga clic en **Siguiente**.



11. Seleccione las propiedades de generación del diagrama de contenido y haga clic en **Siguiente** para continuar. Puede generar un diagrama por cada paquete o un solo diagrama.



12. Seleccione las opciones de dependencias entre paquetes que desea incluir y haga clic en **Finalizar** para terminar el proceso de importación. En la imagen siguiente puede ver el diagrama que contiene las dependencias entre paquetes de los binarios Java.



Nota: al hacer clic en el icono en forma de flecha de una carpeta aparece automáticamente el diagrama al que se hace referencia (véase también Agregar hipervínculos a elementos).

7.5 Sincronizar el modelo y el código fuente

UModel ofrece una función para sincronizar el modelo con el código y viceversa. El código se puede combinar y sincronizar por niveles, tal y como se describe a continuación (a nivel de proyecto, de paquetes o de clases).

> Cuando UModel (Enterprise o Professional) se ejecuta como complemento para Eclipse o Visual Studio, la sincronización entre código y modelo tiene lugar automáticamente. La sincronización manual solamente se puede hacer a nivel de proyecto. La opción para actualizar clases y paquetes por separado no está disponible. Para más información consulte Complemento de UModel para Visual Studio o Complemento de UModel para Eclipse.

Al hacer clic con el botón derecho dentro del árbol de diagramas (en una clase, por ejemplo), el menú contextual ofrece comandos de combinación o sincronización de código en un submenú llamado **Ingeniería de código**:

- **Combinar código de programa con *** de UModel...**
- **Combinar *** de UModel con el código de programa...**

> *** es en este caso un proyecto, un paquete, un componente, una clase, etc., dependiendo de qué tipo de elemento se seleccionara en el árbol de diagramas.

Dependiendo de las opciones definidas en **Proyecto | Configurar sincronización, estos comandos también se pueden llamar así**:

- **Sobrescribir código de programa con *** de UModel...**
- **Sobrescribir *** de UModel con el código de programa...**

Para actualizar todo el proyecto (pero no las clases, los paquetes ni demás elementos locales), puede utilizar estos comandos del menú **Proyecto**:

- **Combinar (o sobrescribir) el código de programa con el proyecto de UModel**
- **Combinar (o sobrescribir) el proyecto de UModel con el código de programa**

En adelante nos referiremos a estos comandos como *comandos de sincronización de código*.

Para sincronizar el código a nivel de proyecto o paquete raíz tiene dos opciones:

- Haga clic con el botón derecho en el paquete `Raíz` del *Árbol de diagramas* y seleccione el comando de sincronización de código correspondiente.
- En el menú Proyecto haga clic en el comando de sincronización de código correspondiente.

Para sincronizar el código a nivel de paquete:

1. Mantenga pulsado **Mayús** o **Ctrl** mientras hace clic en los paquetes que desea sincronizar.
2. Haga clic con el botón derecho en la selección y elija el comando de sincronización de código correspondiente.

Para sincronizar el código a nivel de clase:

1. Mantenga pulsado **Mayús** o **Ctrl** mientras hace clic en las clases que desea sincronizar.
2. Haga clic con el botón derecho en la selección y elija el comando de sincronización de código correspondiente.

A fin de evitar resultados no deseados a la hora de sincronizar modelo y código, debe tener en cuenta todas estas posibilidades:

En el menú **Proyecto**, si hace clic en **Sobrescribir proyecto de UModel con el código de programa**.	• Esto busca en todos los directorios (archivos de proyecto) de todos los lenguajes de código diferentes que están definidos en el proyecto. • En la ventana Mensajes aparece la entrada `Recopilando archivos fuente en....`
Si hace clic con el botón derecho en una clase o interfaz en la ventana *Estructura del modelo* y selecciona **Ingeniería de código | Sobrescribir clase de UModel con el código de programa**.	• Esto actualiza solamente la clase seleccionada (interfaz) del proyecto. • Sin embargo, si el código fuente contiene clases que son nuevas o clases que se modificaron después de la última sincronización, estos cambios no se añadirán al modelo.
Si hace clic con el botón derecho en un componente en la ventana *Estructura del modelo* (dentro del paquete `Component View`) y selecciona y selecciona **Ingeniería de código | Sobrescribir componente de UModel con el código de programa**.	• Esto actualiza el directorio correspondiente (o archivo de proyecto) solamente. • Se identifican los archivos nuevos del directorio (archivo de proyecto) y se añaden al proyecto. • En la ventana Mensajes aparece la entrada `Recopilando archivos fuente en....`

Nota: durante la sincronización de código puede recibir un mensaje solicitando que actualice el proyecto de UModel antes de iniciar la sincronización. Esto ocurre cuando se abren proyectos de UModel creados con una versión anterior a la versión más reciente de UModel. Haga clic en **Sí** para actualizar el proyecto y guardarlo en el formato más reciente. El mensaje de notificación ya no aparecerá más.

7.5.1 Consejos prácticos

Cambiar el nombre de los clasificadores y aplicar ingeniería inversa:
El proceso descrito más abajo tiene lugar durante la ingeniería inversa y la sincronización automática, tanto en la versión independiente de UModel como en los complementos de UModel

 © 2018 Altova GmbH

para Visual Studio y Eclipse.

Si cambia el nombre de un clasificador en la aplicación de programación, el clasificador se elimina o se vuelve a insertar en la ventana *Estructura del modelo* de UModel como clasificador nuevo.

El clasificador nuevo solo se vuelve a insertar en los diagramas de modelado que se crean automáticamente durante el proceso de ingeniería inversa o cuando se genera un diagrama con el comando **Mostrar en un diagrama nuevo de | Contenido**. El clasificador nuevo se inserta en una posición predeterminada en el diagrama, que probablemente no coincida con su ubicación anterior.

Para más información consulte el apartado Refactorizar código y sincronización.

Generación automática de RealizacionesDeComponente

UModel puede generar RealizacionesDeComponente automáticamente durante el proceso de ingeniería de código. Las RealizacionesDeComponente solo se generan cuando está totalmente claro a qué componente se debe asignar una clase, es decir:

- Cuando solo existe un archivo de proyecto de Visual Studio en el archivo `*.ump`.
- Cuando existen varios proyectos de Visual Studio pero sus clases están totalmente separadas en el modelo.

Para habilitar la generación automática de RealizacionesDeComponente:

1. Seleccione el comando **Herramientas | Opciones**.
2. Haga clic en la pestaña *Ingeniería de código* y marque la casilla *Generar las realizacionesDeComponente que falten*.

Las RealizacionesDeComponente automáticas se crean para un clasificador al que se le puede asignar un solo componente. Es decir:

- un clasificador que no tiene ninguna RealizaciónDeComponente o
- un clasificador que está dentro del espacio de nombres de un lenguaje de código

Hay varias maneras de buscar componentes, dependiendo del tipo de componente.

Si se trata de componentes que representan un archivo de proyecto de código (cuando tiene definida la propiedad `projectfile`):

- se busca si hay UN componente que tiene/realiza clasificadores en el paquete que lo contiene.
- se busca si hay UN componente que tiene/realiza clasificadores en un subpaquete del paquete que lo contiene (de arriba a abajo).
- se busca si hay UN componente que tiene/realiza clasificadores en uno de los paquetes primarios (de abajo a arriba).
- se busca si hay UN componente que tiene realiza clasificadores en un subpaquete de uno de los paquetes primarios (de arriba a abajo).

Si se trata de componentes que representan un directorio (cuando tiene definida la propiedad `directory`):

- se busca si hay UN componente que tiene/realiza clasificadores en el paquete que lo contiene

- se busca si hay UN componente que tiene/realiza clasificadores en uno de los paquetes primarios (de abajo a arriba)

Notas:

- Es necesario activar la opción *Generar las realizacionesDeComponente que falten* (de la pestaña *Ingeniería de código* del cuadro de diálogo "Opciones locales").
- En cuanto UModel encuentra UN componente viable durante los pasos descritos más arriba, el componente se utiliza y se omiten los pasos siguientes.

Errores/advertencias:

- Si no se encuentra ningún componente viable, se genera una advertencia.
- Si se encuentran varios componentes viables, se genera un error.

7.5.2 Refactorización de código y sincronización

Cuando se refactoriza código, a menudo se modifican los nombres de clase. En UModel 2009 o superior, si se detecta que durante la fase de ingeniería inversa se añadieron tipos nuevos o se cambió el nombre de algunos tipos, aparece el cuadro de diálogo "Seleccionar tipos con nombre nuevo" (*imagen siguiente*). La columna *Nombre en el código* enumera los tipos nuevos, mientras que el nombre original de cada tipo aparece en la columna *Nombre en el modelo*. UModel trata de averiguar cuál era el nombre original del tipo a partir del espacio de nombres, el contenido de la clase, las clases bases y otros datos.



Si se cambió el nombre de una clase, seleccione el nombre antiguo de la clase en la lista desplegable de la columna *Nombre en el modelo* (p. ej. `C1`). Esto permite conservar todos los datos relacionados y que el proceso de ingeniería de código funcione con precisión.

Cambiar el nombre de las clases en el modelo y volver a generar código

Tras crear un modelo y generar código a partir de él, si quiere puede volver a realizar cambios en el modelo antes de iniciar el proceso de sincronización.

 © 2018 Altova GmbH

Por ejemplo, imagine que quiere cambiar el nombre de las clases antes de generar código por segunda vez. Como previamente asignó un nombre de archivo a cada clase, en el campo `nombre del archivo de código`, la clase nueva y el nombre de archivo no coinciden.

Cuando inicie el proceso de sincronización, UModel le pregunta si quiere que el nombre del archivo de código coincida con el nombre de la clase nueva. Recuerde que también tiene la opción de cambiar los constructores de clase.

Ingeniería de ida y vuelta y relaciones entre elementos de modelado

Cuando se actualiza el modelo con el código, las asociaciones entre elementos de modelado aparecen en pantalla automáticamente si se marcó la opción *Crear asociaciones automáticamente* en la pestaña *Edición de diagramas* del cuadro de diálogo "Opciones" (**Herramientas | Opciones**). UModel muestra las asociaciones de los elementos que tengan configurado el tipo de los atributos y en cuyo mismo diagrama esté el elemento de modelado **`type`**.

Las realizacionesDeInterfaz y las generalizaciones aparecen automáticamente en el diagrama cuando se actualiza el modelo con el código.

7.5.3 Configurar la sincronización del código

Las opciones de configuración para la sincronización del código son relevantes en estos casos:

- Cuando se genera código de programa a partir del modelo (es decir, cuando se ejecutan los comandos **Proyecto | Combinar el código de programa con el proyecto de UModel** y **Proyecto | Sobrescribir el código de programa con el proyecto de UModel**).
- Cuando se importa código fuente en el modelo (es decir, cuando se ejecutan los comandos **Proyecto | Combinar el proyecto de UModel con el código de programa** y **Proyecto | Sobrescribir el proyecto de UModel con el código de programa**).
- Cuando tiene lugar una sincronización automática en cualquier sentido (cuando se usa UModel Enterprise o Professional Edition como complemento de Visual Studio o Eclipse).

Para cambiar las opciones de sincronización del código:

- En el menú **Proyecto** haga clic en el comando **Configurar sincronización**.



Cuadro de diálogo "Configurar sincronización"

El cuadro de diálogo "Configurar sincronización" se abre automáticamente cada vez que se ejecuta un comando de sincronización de código. Para deshabilitar este comportamiento predeterminado desactive la casilla *Mostrar siempre este diálogo al realizar operaciones de sincronización*.

Las opciones de configuración se organizan en dos pestañas:

- *Sincronizar el código con el modelo* (las opciones de esta pestaña se aplican cuando se genera código de programa a partir del modelo)
- *Sincronizar el modelo con el código* (las opciones de esta pestaña se aplican cuando se importa código de programa en el modelo).

Opción	Descripción
Plantillas SPL	Esta opción solo se aplica cuando se genera código de programa. Marque la casilla *Las definidas por el usuario realizan las predeterminadas* si creó plantillas SPL (Spy Programming Language) personales y quiere usarlas en vez de las que vienen con UModel (*véase Plantillas SPL*).
Al eliminar código	Esta opción solo se aplica cuando se genera código de programa. Elija si, durante la sincronización el código, eliminado se elimina por completo o se convierte en comentario.
Sincronización	Esta opción se aplica tanto si se genera como si se importa código de programa. Elija si los cambios deben combinarse o sobrescribirse.

 © 2018 Altova GmbH

Opción	Descripción
	Suponiendo que el código fuera generado a partir de un modelo y que se realizaran cambios tanto en el modelo como el código, por ejemplo: • En el modelo se añadió una clase nueva llamada X. • En el código externo se añadió una clase nueva llamada Y. Si elije la opción ***Combinar el modelo con el código***: • la clase Y añadida en el código externo se conserva y • la clase X añadida en el modelo se añade al código. Si elije la opción ***Sobrescribir el código con el modelo***: • la clase Y añadida en el código externo se elimina (o se elimina y convierte en comentario, dependiendo de la configuración) y • la clase X añadida en el modelo se añade al código. Si elije la opción ***Combinar el código con el modelo***: • la clase X añadida en el modelo se conserva y • la clase Y añadida en el código externo se añade al modelo. Si elije la opción ***Sobrescribir el modelo con el código***: • la clase X añadida en el modelo se elimina (o se elimina y convierte en comentario, dependiendo de la configuración) y • la clase Y añadida en el código externo se añade al modelo.
Configuración del proyecto	Este botón abre el cuadro de diálogo "Configuración del proyecto", donde puede modificar la configuración de la función de ingeniería de código para cada tipo de lenguaje. Para más información consulte los apartados Opciones de importación de código y Opciones de generación de código. El cuadro de diálogo "Configuración del proyecto" también se puede abrir con el comando de menú **Proyecto | Configuración del proyecto**. Recuerde que las opciones de configuración elegidas en este cuadro de diálogo son globales (se guardan con el proyecto y se aplican sea cual sea el equipo donde se abra el proyecto de UModel), mientras que las opciones definidas con **Herramientas | Opciones** son locales (solamente afectan a la instalación actual de UModel).

7.6 Correspondencias con elementos de UModel

Esta sección muestra las correspondencias entre elementos de UModel y elementos (construcciones) de los demás lenguajes de programación (C++, C#, Java, VB.NET) y de bases de datos y esquemas XML. Se dedica un apartado a cada lenguaje de programación y las correspondencias deben tenerse en cuenta a la hora de importar código al modelo o de generar código a partir del modelo.

7.6.1 Correspondencias con C#

La tabla que aparece más abajo muestra la correspondencia entre:

- Elementos de UModel y elementos de código C# cuando se genera código a partir del modelo.
- Elementos de código C# y elementos de UModel cuando se actualiza el modelo con el código.

C# Project

C#		UModel	
Proyect	projectfile	projectfile	Component
	directory	directory	

C# Namespace

C#		UModel	
Namespace	name	name	Package <<namespace>>

C# Class

C#			UModel		
Class	name		name		Class
	modifiers	internal	visibility	package	
		protected internal		protected <<internal>>	
		public		public	
		protected		protected	
		private		private	
		sealed	leaf		

 © 2018 Altova GmbH

C#				UModel			
		abstract		abstract			
		static		<<static>>			
		unsafe		<<unsafe>>			
		partial		<<partial>>			
		new		<<new >>			
	filename			code file name			
	associated projectfile/directory			ComponentRealization			
	base types			Generalization, InterfaceRealization(s)			
	attribute sections			<<attributes>>			
	doc comments			Comment(->Documentation)			
	Field	name		name		Property	
		modifiers	internal	visibility	package		
			protected internal		protected <<internal>>		
			public		public		
			protected		protected		
			private		private		
			static	static			
			readonly	readonly			
			volatile	<<volatile>>			
			unsafe	<<unsafe>>			
			new	<<new >>			
		type		type			
		type dimensions		multiplicity			
		type pointer		type modifier			
		nullable		<<nullable>>			
		default value		default			
		attribute sections		<<attributes>>			
		doc comments		Comment(->Documentation)			
	Constant	name		name		Property <<const >>	
		modifiers	internal	visibility	package		
			protected internal		protected		

C#				UModel			
					<<internal>>		
			public		public		
			protected		protected		
			private		private		
			new	<<new >>			
		type		type			
		type dimensions		multiplicity			
		type pointer		type modifier			
		nullable		<<nullable>>			
		default value		default			
		attribute sections		<<attributes>>			
		doc comments		Comment(->Documentation)			
	Method	name		name		Operation	
		modifiers	internal	visibility	package		
			protected internal		protected <<internal>>		
			public		public		
			protected		protected		
			private		private		
			static	static			
			abstract	abstract			
			sealed	leaf			
			override	<<override>>			
			partial	<<partial>>			
			virtual	<<virtual>>			
			new	<<new >>			
			unsafe	<<unsafe>>			
		attribute sections		<<attributes>>			
		doc comments		Comment(->Documentation)			
		implemented interfaces		implements			
		type		direction	return	Parameter	
		Paramet	name	name			

C#					UModel				
		er	modifiers	ref	direction	inout			
				out		out			
				params	varArgList				
			type		type				
			type dimensions		multiplicity				
			type pointer		type modifier				
			this		<<this>>				
			nullable		<<nullable>>				
		Type Parameter	name		name		Template Parameter		
			constraint		constraining classifier				
			predefined constraint	struct	<<ValueTypeConstraint>>				
				class	<<ReferenceTypeConstraint>>				
				new ()	<<ConstructorConstraint>>				
			attribute sections		<<attributes>>				
	Constructor	name			name			Operation <<constructor>>	
		modifiers	internal		visibility	package			
			protected internal			protected <<internal>>			
			public			public			
			protected			protected			
			private			private			
			static		static				
			unsafe		<<unsafe>>				
		attribute sections			<<attributes>>				
		doc comments			Comment(->Documentation)				
		Parameter	name		name		Parameter		
			modifiers	ref	direction	inout			
				out		out			
				params	varArgList				

C#					UModel				
			type		type				
			type dimensions		multiplicity				
			type pointer		type modifier				
			nullable		<<nullable>>				
	Destructor	name			name			Operation <<destructor>>	
		modifiers	private		visibility	private			
			unsafe		<<unsafe>>				
		attribute sections			<<attributes>>				
		doc comments			Comment(->Documentation)				
	Property	name			name			Operation <<property>>	
		modifiers	internal		visibility	package			
			protected internal			protected <<internal>>			
			public			public			
			protected			protected			
			private			private			
			static		static				
			abstract		abstract				
			sealed		leaf				
			override		<<override>>				
			virtual		<<virtual>>				
			new		<<new >>				
			unsafe		<<unsafe>>				
		attribute sections			<<attributes>>				
		doc comments			Comment(->Documentation)				
		type			direction	return	Parameter		
		type dimensions			multiplicity				
		nullable			<<nullable>>				
		Get Accessor	modifiers	internal	visibility	internal	<<GetAccessor>>		
				protected internal		protected internal			
				protected		protected			

C#					UModel				
				private		private			
		Set Accessor	modifiers	internal	visibility	internal	<<SetAccessor>>		
				protected internal		protected internal			
				protected		protected			
				private		private			
	Operator	name			name			Operation <<operator>>	
		modifiers	public		visibility	public			
			static		static				
			unsafe		<<unsafe>>				
		attribute sections			<<attributes>>				
		doc comments			Comment(->Documentation)				
		type			direction	return	Parameter		
		Parameter	name		name				
			modifier	params	varArgList				
			type		type				
			type dimensions		multiplicity				
			type pointer		type modifier				
			nullable		<<nullable>>				
	Indexer	name (="this")			name (="this")			Operation <<indexer>>	
		modifiers	internal		visibility	package			
			protected internal			protected <<internal>>			
			public			public			
			protected			protected			
			private			private			
			static		static				
			abstract		abstract				
			sealed		leaf				
			override		<<override>>				
			virtual		<<virtual>>				

C#					UModel				
			new		<<new >>				
			unsafe		<<unsafe>>				
		attribute sections			<<attributes>>				
		doc comments			Comment(->Documentation)				
		type			direction	return	Parameter		
		Parameter	name		name				
			modifier	params	varArgList				
			type		type				
			type dimensions		multiplicity				
			type pointer		type modifier				
			nullable		<<nullable>>				
		Get Accessor	modifiers	internal	visibility	internal	<<GetAccessor>>		
				protected internal		protected internal			
				protected		protected			
				private		private			
		Set Accessor	modifiers	internal	visibility	internal	<<SetAccessor>>		
				protected internal		protected internal			
				protected		protected			
				private		private			
	Event	name			name			Operation <<event>>	
		modifiers	internal		visibility	package			
			protected internal			protected <<internal>>			
			public			public			
			protected			protected			
			private			private			
			static		static				
			abstract		abstract				
			sealed		leaf				

© 2018 Altova GmbH

C#				UModel				
			override	<<override>>				
			virtual	<<virtual>>				
			new	<<new >>				
			unsafe	<<unsafe>>				
		attribute sections		<<attributes>>				
		doc comments		Comment(->Documentation)				
		type		direction	return	Parameter		
		type dimensions		multiplicity				
		nullable		<<nullable>>				
		Add Accessor		<<AddRemoveAccessor>>				
		Remove Accessor						
	Type Parameter	name		name			Template Parameter	
		constraint		constraining classifier				
		predefined constraint	struct	<<ValueTypeConstraint>>				
			class	<<ReferenceTypeConstraint>>				
			new ()	<<ConstructorConstraint>>				
		attribute sections		<<attributes>>				

C# Struct

C#			UModel		
Struct	name		name		Class <<struct>>
	modifiers	internal	visibility	package	
		protected internal		protected <<internal>>	
		public		public	
		protected		protected	
		private		private	
		unsafe	<<unsafe>>		
		partial	<<partial>>		
		new	<<new >>		
	filename		code file name		

C#			UModel		
	associated projectfile/directory		ComponentRealization		
	base types		InterfaceRealization(s)		
	attribute sections		<<attributes>>		
	doc comments		Comment(->Documentation)		
	Field	name	name		Property
		modifiers: internal	visibility	package	
		modifiers: protected internal		protected <<internal>>	
		modifiers: public		public	
		modifiers: protected		protected	
		modifiers: private		private	
		modifiers: static	static		
		modifiers: readonly	readonly		
		modifiers: volatile	<<volatile>>		
		modifiers: unsafe	<<unsafe>>		
		modifiers: new	<<new >>		
		type	type		
		type dimensions	multiplicity		
		type pointer	type modifier		
		nullable	<<nullable>>		
		default value	default		
		attribute sections	<<attributes>>		
		doc comments	Comment(->Documentation)		
	Constant	name	name		Property <<const >>
		modifiers: internal	visibility	package	
		modifiers: protected internal		protected <<internal>>	
		modifiers: public		public	
		modifiers: protected		protected	
		modifiers: private		private	
		modifiers: new	<<new >>		
		type	type		

© 2018 Altova GmbH

C#				UModel			
		type dimensions		multiplicity			
		type pointer		type modifier			
		nullable		<<nullable>>			
		default value		default			
		attribute sections		<<attributes>>			
		doc comments		Comment(->Documentation)			
	Fixedsize Buffer	name		name		Property <<fixed>>	
		modifiers	internal	visibility	package		
			protected internal		protected <<internal>>		
			public		public		
			protected		protected		
			private		private		
			unsafe	<<unsafe>>			
			new	<<new >>			
		type		type			
		type pointer		type modifier			
		nullable		<<nullable>>			
		buffer size		default			
		attribute sections		<<attributes>>			
		doc comments		Comment(->Documentation)			
	Method	name		name		Operation	
		modifiers	internal	visibility	package		
			protected internal		protected <<internal>>		
			public		public		
			protected		protected		
			private		private		
			static	static			
			abstract	abstract			
			sealed	leaf			
			override	<<override>>			

C#					UModel				
			partial		<<partial>>				
			virtual		<<virtual>>				
			new		<<new >>				
			unsafe		<<unsafe>>				
		attribute sections			<<attributes>>				
		doc comments			Comment(->Documentation)				
		implemented interfaces			implements				
		type			direction	return	Parameter		
		Parameter	name		name				
			modifiers	ref	direction	inout			
				out		out			
				params	varArgList				
			type		type				
			type dimensions		multiplicity				
			type pointer		type modifier				
			this		<<this>>				
			nullable		<<nullable>>				
		Type Parameter	name		name		Template Parameter		
			constraint		constraining classifier				
			predefined constraint	struct	<<ValueTypeConstraint>>				
				class	<<ReferenceTypeConstraint>>				
				new ()	<<ConstructorConstraint>>				
			attribute sections		<<attributes>>				
	Constructor	name			name			Operation <<constructor>>	
		modifiers	internal		visibility	package			
			protected internal			protected <<internal>>			
			public			public			
			protected			protected			

© 2018 Altova GmbH

C#					UModel			
			private			private		
			static		static			
			unsafe		<<unsafe>>			
		attribute sections			<<attributes>>			
		doc comments			Comment(->Documentation)			
		Parameter	name		name		Parameter	
			modifiers	ref	direction	inout		
				out		out		
				params	varArgList			
			type		type			
			type dimensions		multiplicity			
			type pointer		type modifier			
			nullable		<<nullable>>			
	Destructor	name			name		Operation <<destructor>>	
		modifiers	private		visibility	private		
			unsafe		<<unsafe>>			
		attribute sections			<<attributes>>			
		doc comments			Comment(->Documentation)			
	Property	name			name		Operation <<property>>	
		modifiers	internal		visibility	package		
			protected internal			protected <<internal>>		
			public			public		
			protected			protected		
			private			private		
			static		static			
			abstract		abstract			
			sealed		leaf			
			override		<<override>>			
			virtual		<<virtual>>			
			new		<<new >>			
			unsafe		<<unsafe>>			

C#					UModel				
		attribute sections			<<attributes>>				
		doc comments			Comment(->Documentation)				
		type			direction	return	Parameter		
		type dimensions			multiplicity				
		nullable			<<nullable>>				
		Get Accessor	modifiers	internal	visibility	internal	<<GetAccessor>>		
				protected internal		protected internal			
				protected		protected			
				private		private			
		Set Accessor	modifiers	internal	visibility	internal	<<SetAccessor>>		
				protected internal		protected internal			
				protected		protected			
				private		private			
	Operator	name			name			Operation <<operator>>	
		modifiers	public		visibility	public			
			static		static				
			unsafe		<<unsafe>>				
		attribute sections			<<attributes>>				
		doc comments			Comment(->Documentation)				
		type			direction	return	Parameter		
		Parameter	name		name				
			modifier	params	varArgList				
			type		type				
			type dimensions		multiplicity				
			type pointer		type modifier				
			nullable		<<nullable>>				
	Indexer	name (="this")			name (="this")			Operation <<indexer>>	
		modifiers	internal		visibility	package			
			protected internal			protected			

 © 2018 Altova GmbH

C#					UModel				
						<<internal>>			
			public			public			
			protected			protected			
			private			private			
			static		static				
			abstract		abstract				
			sealed		leaf				
			override		<<override>>				
			virtual		<<virtual>>				
			new		<<new >>				
			unsafe		<<unsafe>>				
		attribute sections			<<attributes>>				
		doc comments			Comment(->Documentation)				
		type			direction	return	Parameter		
		Parameter	name		name				
			modifier	params	varArgList				
			type		type				
			type dimensions		multiplicity				
			type pointer		type modifier				
			nullable		<<nullable>>				
		Get Accessor	modifiers	internal	visibility	internal	<<GetAccessor>>		
				protected internal		protected internal			
				protected		protected			
				private		private			
		Set Accessor	modifiers	internal	visibility	internal	<<SetAccessor>>		
				protected internal		protected internal			
				protected		protected			
				private		private			
	Event	name			name			Operatio	

C#				UModel			
		modifiers	internal	visibility	package	n <<event >>	
			protected internal		protected <<internal>>		
			public		public		
			protected		protected		
			private		private		
			static	static			
			abstract	abstract			
			sealed	leaf			
			override	<<override>>			
			virtual	<<virtual>>			
			new	<<new >>			
			unsafe	<<unsafe>>			
		attribute sections		<<attributes>>			
		doc comments		Comment(->Documentation)			
		type		direction	return	Parameter	
		type dimensions		multiplicity			
		nullable		<<nullable>>			
		Add Accessor		<<AddRemoveAccessor>>			
		Remove Accessor					
	Type Parameter	name		name		Template Parameter	
		constraint		constraining classifier			
		predefined constraint	struct	<<ValueTypeConstraint>>			
			class	<<ReferenceTypeConstraint>>			
			new ()	<<ConstructorConstraint>>			
		attribute sections		<<attributes>>			

C# Interface

C#		UModel	
Interface	name	name	Interface

C#					UModel				
	modifiers	internal			visibility	package			
		protected internal				protected <<internal>>			
		public				public			
		protected				protected			
		private				private			
		unsafe			<<unsafe>>				
		partial			<<partial>>				
		new			<<new >>				
	filename				code file name				
	associated projectfile/directory				ComponentRealization				
	base types				Generalization(s)				
	attribute sections				<<attributes>>				
	doc comments				Comment(->Documentation)				
	Method	name			name			Operation	
		modifiers	public		visibility	public			
			new		<<new >>				
			unsafe		<<unsafe>>				
		attribute sections			<<attributes>>				
		doc comments			Comment(->Documentation)				
		type			direction	return	Parameter		
		Parameter	name		name				
			modifiers	ref	direction	inout			
				out		out			
				params	varArgList				
			type		type				
			type dimensions		multiplicity				
			type pointer		type modifier				
			this		<<this>>				
			nullable		<<nullable>>				
		Type Parameter	name		name		Template Parameter		
			constraint		constraining classifier				

C#					UModel			
			predefined constraint	struct	<<ValueTypeConstraint>>			
				class	<<ReferenceTypeConstraint>>			
				new ()	<<ConstructorConstraint>>			
			attribute sections		<<attributes>>			
	Property	name			name			Operation <<property>>
		modifiers	public		visibility	public		
			new		<<new >>			
			unsafe		<<unsafe>>			
		attribute sections			<<attributes>>			
		doc comments			Comment(->Documentation)			
		type			direction	return	Parameter	
		type dimensions			multiplicity			
		nullable			<<nullable>>			
		Get Accessor	modifiers	internal	visibility	internal	<<GetAccessor>>	
				protected internal		protected internal		
				protected		protected		
				private		private		
		Set Accessor	modifiers	internal	visibility	internal	<<SetAccessor>>	
				protected internal		protected internal		
				protected		protected		
				private		private		
	Indexer	name (="this")			name (="this")			Operation <<indexer>>
		modifiers	public		visibility	public		
			new		<<new >>			
			unsafe		<<unsafe>>			
		attribute sections			<<attributes>>			
		doc comments			Comment(->Documentation)			

 © 2018 Altova GmbH

C#					UModel				
		type			direction	return	Parameter		
		Parameter	name		name				
			modifier	params	varArgList				
			type		type				
			type dimensions		multiplicity				
			type pointer		type modifier				
			nullable		<<nullable>>				
		Get Accessor	modifiers	internal	visibility	internal	<<GetAccessor>>		
				protected internal		protected internal			
				protected		protected			
				private		private			
		Set Accessor	modifiers	internal	visibility	internal	<<SetAccessor>>		
				protected internal		protected internal			
				protected		protected			
				private		private			
	Event	name			name			Operation <<event>>	
		modifiers	public		visibility	public			
			new		<<new >>				
			unsafe		<<unsafe>>				
		attribute sections			<<attributes>>				
		doc comments			Comment(->Documentation)				
		type			direction	return	Parameter		
		type dimensions			multiplicity				
		nullable			<<nullable>>				
		Add Accessor			<<AddRemoveAccessor>>				
		Remove Accessor							
	Type Parameter	name			name			Template Parameter	
		constraint			constraining classifier				
		predefin	struct		<<ValueTypeConstraint>>				

C#				UModel		
		ed constrai nt	class	<<ReferenceTypeConstraint>>		
			new ( )	<<ConstructorConstraint>>		
		attribute sections		<<attributes>>		

C# Delegate

C#					UModel				
Delegate	name				name				Class <<delegate>>
	modifiers	internal			visibility	package			
		protected internal				protected <<internal>>			
		public				public			
		protected				protected			
		private				private			
		unsafe			<<unsafe>>				
		new			<<new >>				
	filename				code file name				
	associated projectfile/directory				ComponentRealization				
	attribute sections				<<attributes>>				
	doc comments				Comment(->Documentation)				
	type				direction	return	Parameter	Operation	
	Parameter	name			name				
		modifiers	ref		direction	inout			
			out			out			
			params		varArgList				
		type			type				
		type dimensions			multiplicity				
		type pointer			type modifier				
		nullable			<<nullable>>				
	Type Parameter	name			name			Template Parameter	
		constraint			constraining classifier				

C#					UModel				
		predefined constraint	struct		<<ValueTypeConstraint>>				
			class		<<ReferenceTypeConstraint>>				
			new ()		<<ConstructorConstraint>>				
		attribute sections			<<attributes>>				

C# Enum

C#			UModel		
Enum	name		name		Enumeration
	modifiers	internal	visibility	package	
		protected internal		protected <<internal>>	
		public		public	
		protected		protected	
		private		private	
		new	<<new >>		
	filename		code file name		
	associated projectfile/directory		ComponentRealization		
	base type		type	<<BaseType>>	
	attribute sections		<<attributes>>		
	doc comments		Comment(->Documentation)		
	Enum Constant	name	name	Enumeration Literal	
		default value	default		
		attribute sections	<<attributes>>		
		doc comments	Comment(->Documentation)		

C# Parameterized Type

C#	UModel
Parameterized Type	Anonymous Bound Element

7.6.2 Correspondencias con VB.NET

La tabla que aparece más abajo muestra la correspondencia entre:

- Elementos de UModel y elementos de código VB.NET cuando se genera código a partir del modelo.
- Elementos de código VB.NET y elementos de UModel cuando se actualiza el modelo con el código.

VB.NET			UModel		
Project	projectfile		projectfile		Component
	directory		directory		
Namespace	name		name		Package <<name space>>
Class	name		name		Class
	modifiers	Friend	visibility	package	
		Protected Friend		protected <<Friend>>	
		Public		public	
		Protected		protected	
		Private		private	
		NotInheritable	leaf		
		MustInherit	abstract		
		Partial	<<Partial>>		
		Shadows	<<Shadows>>		
	filename		code file name		
	associated projectfile/directory		ComponentRealization		
	base types		Generalization, InterfaceRealization(s)		
	attribute sections		<<Attributes>>		
	doc comments		Comment(->Documentation)		
	Field	name	name	Property	

 © 2018 Altova GmbH

VB.NET				UModel			
		modifiers	Friend	visibility	package		
			Protected Friend		protected <<Friend>>		
			Public		public		
			Protected		protected		
			Private		private		
			Shared	static			
			ReadOnly	readonly			
			Shadow s	<<Shadow s>>			
		type		type			
		type dimensions		multiplicity			
		nullable		<<Nullable>>			
		default value		default			
		attribute sections		<<Attributes>>			
		doc comments		Comment(->Documentation)			
	Constant	name		name		Property <<Const >>	
		modifiers	Friend	visibility	package		
			Protected Friend		protected <<Friend>>		
			Public		public		
			Protected		protected		
			Private		private		
			Shadow s	<<Shadow s>>			
		type		type			
		type dimensions		multiplicity			
		nullable		<<Nullable>>			
		default value		default			
		attribute sections		<<Attributes>>			
		doc comments		Comment(->Documentation)			
	Method	name		name		Operatio n	
		modifiers	Friend	visibility	package		
			Protected Friend		protected <<Friend>>		

VB.NET					UModel			
			Public			public		
			Protected			protected		
			Private			private		
			Shared		static			
			MustOverride		abstract			
			NotOverriddable		leaf			
			Overrides		<<Overrides>>			
			Overridable		<<Overridable>>			
			Partial		<<Partial>>			
			Shadows		<<Shadows>>			
			Overloads		<<Overloads>>			
		attribute sections			<<Attributes>>			
		doc comments			Comment(->Documentation)			
		implemented interfaces			implements			
		type (function)			direction	return	Parameter	
		Parameter	name		name			
			modifiers	ByRef	direction	inout		
				ByVal		in		
				ParamArray	varArgList			
				Optional	default			
			type		type			
			type dimensions		multiplicity			
			nullable		<<Nullable>>			
		Type Parameter	name		name		Template Parameter	
			constraint		constraining classifier			
			predefined constraint	Structure	<<ValueTypeConstraint>>			
				Class	<<ReferenceTypeConstraint>>			
				New	<<ConstructorConstraint>>			

© 2018 Altova GmbH

VB.NET					UModel			
			attribute sections		<<Attributes>>			
	Constructor	name			name		Operation <<Constructor>>	
		modifiers	Friend		visibility	package		
			Protected Friend			protected <<Friend>>		
			Public			public		
			Protected			protected		
			Private			private		
			Shared		static			
		attribute sections			<<Attributes>>			
		doc comments			Comment(->Documentation)			
		Parameter	name		name		Parameter	
			modifiers	ByRef	direction	inout		
				ByVal		in		
				ParamArray	varArgList			
				Optional	default			
			type		type			
			type dimensions		multiplicity			
			nullable		<<Nullable>>			
	Property	name			name		Operation <<Property>>	
		modifiers	Friend		visibility	package		
			Protected Friend			protected <<Friend>>		
			Public			public		
			Protected			protected		
			Private			private		
			Default		<<Property>> (Default <= IsDefault)			
			Shared		static			
			MustOverride		abstract			
			NotOverriddable		leaf			
			Overrides		<<Overrides>>			

VB.NET					UModel				
			Overridable		<<Overridable>>				
			Shadows		<<Shadows>>				
			Overloads		<<Overloads>>				
			ReadOnly		<<GetAccessor>> (without <<SetAccessor>>)				
			WriteOnly		<<SetAccessor>> (without <<GetAccessor>>)				
		attribute sections			<<Attributes>>				
		doc comments			Comment(->Documentation)				
		type			direction	return	Parameter		
		type dimensions			multiplicity				
		nullable			<<Nullable>>				
		Get Accessor	modifiers	Friend	visibility	Friend	<<GetAccessor>>		
				Protected Friend		Protected Friend			
				Protected		Protected			
				Private		Private			
		Set Accessor	modifiers	Friend	visibility	Friend	<<SetAccessor>>		
				Protected Friend		Protected Friend			
				Protected		Protected			
				Private		Private			
	Operator	name			name			Operation <<Operator>>	
		modifiers	Public		visibility	Public			
			Shared		static				
			Narrowing		name <= Narrowing				
			Widening		name <= Widening				
		attribute sections			<<Attributes>>				
		doc comments			Comment(->Documentation)				
		type			direction	return	Parameter		
		Paramet	name		name				

© 2018 Altova GmbH

VB.NET					UModel				
			modifier	ByVal	direction	in			
			type		type				
			type dimensions		multiplicity				
			nullable		<<Nullable>>				
	Event	name			name			Operation <<Event>>	
		modifiers	Friend		visibility	package			
			Protected Friend			protected <<Friend>>			
			Public			public			
			Protected			protected			
			Private			private			
			Shared		static				
			MustOverride		abstract				
			NotOverriddable		leaf				
			Overrides		<<Overrides>>				
			Overridable		<<Overridable>>				
			Shadows		<<Shadows>>				
			Overloads		<<Overloads>>				
		kind	without specifying a delegate type		<<Event>> (Type <= Simple)				
			with specifying a delegate type		<<Event>> (Type <= Regular)				
			with custom accessors		<<Event>> (Type <= Custom)				
		attribute sections			<<Attributes>>				
		doc comments			Comment(->Documentation)				
		type			direction	return	Parameter		
		type dimensions			multiplicity				
		nullable			<<Nullable>>				
	Type Parameter	name			name			Template Parameter	
		constraint			constraining classifier				
		predefined constrai	Structure		<<ValueTypeConstraint>>				

VB.NET				UModel			
		nt	Class	<<ReferenceTypeConstraint>>			
			New	<<ConstructorConstraint>>			
		attribute sections		<<Attributes>>			
Structure	name			name			Class <<Structure>>
	modifiers	Friend		visibility	package		
		Protected Friend			protected <<Friend>>		
		Public			public		
		Protected			protected		
		Private			private		
		Partial		<<Partial>>			
		Shadows		<<Shadows>>			
	filename			code file name			
	associated projectfile/directory			ComponentRealization			
	base types			InterfaceRealization(s)			
	attribute sections			<<Attributes>>			
	doc comments			Comment(->Documentation)			
	Field	name		name		Property	
		modifiers	Friend	visibility	package		
			Public		public		
			Private		private		
			Shared	static			
			ReadOnly	readonly			
			Shadows	<<Shadows>>			
		type		type			
		type dimensions		multiplicity			
		nullable		<<Nullable>>			
		default value		default			
		attribute sections		<<Attributes>>			
		doc comments		Comment(->Documentation)			
	Constant	name		name		Property <<Const>>	
		modifiers	Friend	visibility	package		

© 2018 Altova GmbH

VB.NET					UModel			
			Public			public		
			Private			private		
			Shadows		<<Shadows>>			
		type			type			
		type dimensions			multiplicity			
		nullable			<<Nullable>>			
		default value			default			
		attribute sections			<<Attributes>>			
		doc comments			Comment(->Documentation)			
	Method	name			name		Operation	
		modifiers	Friend		visibility	package		
			Public			public		
			Private			private		
			Shared		static			
			MustOverride		abstract			
			NotOverriddable		leaf			
			Overrides		<<Overrides>>			
			Overridable		<<Overridable>>			
			Partial		<<Partial>>			
			Shadows		<<Shadows>>			
			Overloads		<<Overloads>>			
		attribute sections			<<Attributes>>			
		doc comments			Comment(->Documentation)			
		implemented interfaces			implements			
		type (function)			direction	return	Parameter	
		Parameter	name		name			
			modifiers	ByRef	direction	inout		
				ByVal		in		
				ParamArray	varArgList			
				Optional	default			
			type		type			

VB.NET					UModel			
			type dimensions		multiplicity			
			nullable		<<Nullable>>			
		Type Parameter	name		name	Template Parameter		
			constraint		constraining classifier			
			predefined constraint	Structure	<<ValueTypeConstraint>>			
				Class	<<ReferenceTypeConstraint>>			
				New	<<ConstructorConstraint>>			
			attribute sections		<<Attributes>>			
	Constructor	name			name		Operation <<Constructor>>	
		modifiers	Friend		visibility	package		
			Public			public		
			Private			private		
			Shared		static			
		attribute sections			<<Attributes>>			
		doc comments			Comment(->Documentation)			
		Parameter	name		name		Parameter	
			modifiers	ByRef	direction	inout		
				ByVal		in		
				ParamArray	varArgList			
				Optional	default			
			type		type			
			type dimensions		multiplicity			
			nullable		<<Nullable>>			
	Property	name			name		Operation <<Property>>	
		modifiers	Friend		visibility	package		
			Public			public		
			Private			private		
			Shared		static			

© 2018 Altova GmbH

VB.NET					UModel				
			Default		<<Property>> (Default <= IsDefault)				
			MustOverride		abstract				
			NotOverriddable		leaf				
			Overrides		<<Overrides>>				
			Overridable		<<Overridable>>				
			Shadows		<<Shadows>>				
			Overloads		<<Overloads>>				
			ReadOnly		<<GetAccessor>> (without <<SetAccessor>>)				
			WriteOnly		<<SetAccessor>> (without <<GetAccessor>>)				
		attribute sections			<<Attributes>>				
		doc comments			Comment(->Documentation)				
		type			direction	return	Parameter		
		type dimensions			multiplicity				
		nullable			<<Nullable>>				
		Get Accessor	modifiers	Friend	visibility	Friend	<<GetAccessor>>		
				Private		Private			
		Set Accessor	modifiers	Friend	visibility	Friend	<<SetAccessor>>		
				Private		Private			
	Operator	name			name			Operation <<Operator>>	
		modifiers	Public		visibility	Public			
			Shared		static				
			Narrowing		name <= Narrowing				
			Widening		name <= Widening				
		attribute sections			<<Attributes>>				
		doc comments			Comment(->Documentation)				
		type			direction	return	Parameter		
		Parameter	name		name				
			modifier	ByVal	direction	in			
			type		type				

VB.NET				UModel			
			type dimensions	multiplicity			
			nullable	<<Nullable>>			
	Event	name		name		Operation <<Event>>	
		modifiers	Friend	visibility	package		
			Public		public		
			Private		private		
			Shared	static			
			MustOverride	abstract			
			NotOverriddable	leaf			
			Overrides	<<Overrides>>			
			Overridable	<<Overridable>>			
			Shadows	<<Shadows>>			
			Overloads	<<Overloads>>			
		kind	without specifying a delegate type	<<Event>> (Type <= Simple)			
			with specifying a delegate type	<<Event>> (Type <= Regular)			
			with custom accessors	<<Event>> (Type <= Custom)			
		attribute sections		<<Attributes>>			
		doc comments		Comment(->Documentation)			
		type		direction	return	Parameter	
		type dimensions		multiplicity			
		nullable		<<Nullable>>			
	Type Parameter	name		name		Template Parameter	
		constraint		constraining classifier			
		predefined constraint	Structure	<<ValueTypeConstraint>>			
			Class	<<ReferenceTypeConstraint>>			
			New	<<ConstructorConstraint>>			
		attribute sections		<<Attributes>>			
Interface	name			name			Interface
	modifier	Friend		visibility	package		

© 2018 Altova GmbH

VB.NET					UModel			
	s	Protected Friend				protected <<Friend>>		
		Public				public		
		Protected				protected		
		Private				private		
		Shadows			<<Shadows>>			
	filename				code file name			
	associated projectfile/directory				ComponentRealization			
	base types				Generalization(s)			
	attribute sections				<<Attributes>>			
	doc comments				Comment(->Documentation)			
	Method	name			name			Operation
		modifiers	Public		visibility	public		
			Shadows		<<Shadows>>			
		attribute sections			<<Attributes>>			
		doc comments			Comment(->Documentation)			
		type (function)			direction	return	Parameter	
		Parameter	name		name			
			modifiers	ByRef	direction	inout		
				ByVal		in		
				ParamArray	varArgList			
				Optional	default			
			type		type			
			type dimensions		multiplicity			
			nullable		<<Nullable>>			
		Type Parameter	name		name		Template Parameter	
			constraint		constraining classifier			
			predefined constraint	Structure	<<ValueTypeConstraint>>			
				Class	<<ReferenceTypeConstraint>>			
				New	<<ConstructorConst			

VB.NET					UModel			
					raint>>			
			attribute sections		<<Attributes>>			
	Property	name			name		Operation <<Property>>	
		modifiers	Public		visibility	public		
			Default		<<Property>> (Default <= IsDefault)			
			Shadows		<<Shadows>>			
			ReadOnly		<<GetAccessor>> (without <<SetAccessor>>)			
			WriteOnly		<<SetAccessor>> (without <<GetAccessor>>)			
		attribute sections			<<Attributes>>			
		doc comments			Comment(->Documentation)			
		type			direction	return	Parameter	
		type dimensions			multiplicity			
		nullable			<<Nullable>>			
	Event	name			name		Operation <<Event>>	
		modifiers	Public		visibility	public		
			Shadows		<<Shadows>>			
		kind	without specifying a delegate type		<<Event>> (Type <= Simple)			
			with specifying a delegate type		<<Event>> (Type <= Regular)			
		attribute sections			<<Attributes>>			
		doc comments			Comment(->Documentation)			
		type			direction	return	Parameter	
		type dimensions			multiplicity			
		nullable			<<Nullable>>			
	Type Parameter	name			name		Template Parameter	
		constraint			constraining classifier			
		predefined constraint	Structure		<<ValueTypeConstraint>>			
			Class		<<ReferenceTypeConstraint>>			
			New		<<ConstructorConstraint>>			

© 2018 Altova GmbH

VB.NET				UModel				
		attribute sections		<<Attributes>>				
Delegate	name			name				Class <<Delegate>>
	modifiers	Friend		visibility	package			
		Protected Friend			protected <<Friend>>			
		Public			public			
		Protected			protected			
		Private			private			
		Shadows		<<Shadows>>				
	filename			code file name				
	associated projectfile/directory			ComponentRealization				
	attribute sections			<<Attributes>>				
	doc comments			Comment(->Documentation)				
	type			direction	return	Parameter	Operation	
	Parameter	name		name				
		modifiers	ByRef	direction	inout			
			ByVal		in			
		type		type				
		type dimensions		multiplicity				
		nullable		<<Nullable>>				
	Type Parameter	name		name			Template Parameter	
		constraint		constraining classifier				
		predefined constraint	struct	<<ValueTypeConstraint>>				
			class	<<ReferenceTypeConstraint>>				
			new ()	<<ConstructorConstraint>>				
		attribute sections		<<Attributes>>				
Enum	name			name				Enumeration
	modifiers	Friend		visibility	package			
		Protected Friend			protected <<Friend>>			
		Public			public			
		Protected			protected			
		Private			private			

VB.NET			UModel		
		Shadows	<<Shadows>>		
	filename		code file name		
	associated projectfile/directory		ComponentRealization		
	base type		type	<<BaseType>>	
	attribute sections		<<Attributes>>		
	doc comments		Comment(->Documentation)		
	Enum Constant	name	name	Enumeration Literal	
		default value	default		
		attribute sections doc comments	<<Attributes>>		
			Comment(->Documentation)		
Parameterized Type			Anonymous Bound Element		

7.6.3 Correspondencias con Java

La tabla que aparece más abajo muestra la correspondencia entre:

- Elementos de UModel y elementos de código Java cuando se genera código a partir del modelo.
- Elementos de código Java y elementos de UModel cuando se actualiza el modelo con el código.

Java			UModel		
Project	projectfile		projectfile		Component
	directory		directory		
Package	name		name		Package <<namespace>>
Class	name		name		Class
	modifiers	package	visibility	package	
		public		public	
		protected		protected	
		private		private	
		abstract	abstract		
		strictfp	<<strictfp>>		

© 2018 Altova GmbH

Java				UModel		
		final		<<final>>		
	filename			code file name		
	associated projectfile/directory			ComponentRealization		
	extends clause			Generalization		
	implements clause			InterfaceRealization(s)		
	java docs			Comment(->Documentation)		
	Field	name		name		Property
		modifiers	package	visibility	package	
			public		public	
			protected		protected	
			private		private	
			static	static		
			transient	<<transient>>		
			volatile	<<volatile>>		
			final	<<final>>		
		type		type		
		type dimensions		multiplicity		
		default value		default		
		java docs		Comment(->Documentation)		
	Method	name		name		Operation
		modifiers	package	visibility	package	
			public		public	
			protected		protected	
			private		private	
			static	static		
			abstract	abstract		
			final	<<final>>		
			native	<<native>>		
			strictfp	<<strictfp>>		
			synchronized	<<synchronized>>		
		throws clause		raised exceptions		

Java					UModel				
		java docs			Comment(->Documentation)				
		type			direction	return	Parameter		
		Parameter	name		name				
			modifier	final	<<final>>				
			...		varArgList				
			type		type				
			type dimensions		multiplicity				
		Type Parameter	name		name		Template Parameter		
			bound		constraining classifier				
	Constructor	name			name			Operation <<constructor>>	
		modifiers	public		visibility	public			
			protected			protected			
			private			private			
		throws clause			raised exceptions				
		java docs			Comment(->Documentation)				
		Parameter	name		name		Parameter		
			modifier	final	<<final>>				
			...		varArgList				
			type		type				
			type dimensions		multiplicity				
		Type Parameter	name		name		Template Parameter		
			bound		constraining classifier				
	Type Parameter	name			name			Template Parameter	
		bound			constraining classifier				
Interface	name				name				Interface
	modifiers	package			visibility	package			
		public				public			
		protected				protected			
		private				private			

Java				UModel			
		abstract		abstract			
		strictfp		<<strictfp>>			
	filename			code file name			
	associated projectfile/directory			ComponentRealization			
	extends clause			Generalization(s)			
	java docs			Comment(->Documentation)			
	Field	name		name		Property	
		modifiers	public	visibility	public		
			static	static			
			final	<<final>>			
		type		type			
		type dimensions		multiplicity			
		default value		default			
		java docs		Comment(->Documentation)			
	Method	name		name		Operation	
		modifiers	public	visibility	public		
			abstract	abstract			
		throws clause		raised exceptions			
		java docs		Comment(->Documentation)			
		type		direction	return	Parameter	
		Parameter	name	name			
			modifier final	<<final>>			
			...	varArgList			
			type	type			
			type dimensions	multiplicity			
		Type Parameter	name	name		Template Parameter	
			bound	constraining classifier			
	Type Parameter	name		name			Template Parameter	
		bound		constraining classifier			
Enum	name			name			Enumera

Java				UModel		
	modifiers	package		visibility	package	
		public			public	
		protected			protected	
		private			private	
	filename			code file name		
	associated projectfile/directory			ComponentRealization		
	java docs			Comment(->Documentation)		
	Enum Constant	name		name		Enumeration Literal
	Field	name		name		Property
		modifiers	package	visibility	package	
			public		public	
			protected		protected	
			private		private	
			static	static		
			transient	<<transient>>		
			volatile	<<volatile>>		
			final	<<final>>		
		type		type		
		type dimensions		multiplicity		
		default value		default		
		java docs		Comment(->Documentation)		
	Method	name		name		Operation
		modifiers	package	visibility	package	
			public		public	
			protected		protected	
			private		private	
			static	static		
			abstract	abstract		
			final	<<final>>		
			native	<<native>>		

© 2018 Altova GmbH

Java					UModel				
			strictfp		<<strictfp>>				
			synchronized		<<synchronized>>				
		throws clause			raised exceptions				
		java docs			Comment(->Documentation)				
		type			direction	return	Parameter		
		Parameter	name		name				
			modifier	final	<<final>>				
			...		varArgList				
			type		type				
			type dimensions		multiplicity				
		Type Parameter	name		name		Template Parameter		
			bound		constraining classifier				
	Constructor	name			name			Operation <<constructor>>	
		modifiers	public		visibility	public			
			protected			protected			
			private			private			
		throws clause			raised exceptions				
		java docs			Comment(->Documentation)				
		Parameter	name		name		Parameter		
			modifier	final	<<final>>				
			...		varArgList				
			type		type				
			type dimensions		multiplicity				
		Type Parameter	name		name		Template Parameter		
			bound		constraining classifier				
Parameterized Type					Anonymous Bound Element				
Annotation					<<annotations> modifiers				

7.6.4 Correspondencias con XML Schema

La tabla que aparece más abajo muestra la correspondencia entre:

- Elementos de UModel y elementos de XML Schema cuando se genera código a partir del modelo.
- Elementos de XML Schema y elementos de UModel cuando se actualiza el modelo con el código.

Leyenda:

Elemento XSD/UML

Propiedad de estereotipo (=valor etiquetado)

XSD					UModel			
file path					projectfile			Component
schema	target namespace				name			Package <<namespace>>
	attributeFormDefault				attributeFormDefault			Class <<schema>>
	blockDefault				blockDefault			
	elementFormDefault				elementFormDefault			
	finalDefault				finalDefault			
	version				version			
	xml:lang				xml:lang			
	xmlns				xmlns			
	annotation	source			source			
		appinfo					Comment <<appinfo>>	
		documentation	xml:lang		xml:lang		Comment <<documentation>>	
	attributeGroup	name			name		Class <<attributeGroup>>	
		annotation	appinfo			Comment <<appinfo>>		

 © 2018 Altova GmbH

XSD					UModel			
			documentation			Comment <<documentation>>		
		attribute	name		name		Property <<attribute>>	
			form		form			
			use		use			
			ref		type			
			type					
			default		default			
			fixed			fixed		
		attributeGroup	ref		type		Property <<attributeGroup>>	
		anyAttribute	namespace		namespace		Property <<anyAttribute>>	
			processContents		processContents			
	attribute	name			name			Class <<attribute>>
		form			form			
		use			use			
		type			type		Property	
		default			default			
		fixed				fixed		
		annotation	appinfo				Comment <<appinfo>>	
			documentation				Comment <<documentation>>	
		simpleType			name (= name of Class + "_anonymousType[n]")		DataType <<simpleType>>	
	element	name			name			Class <<element>>
		abstract			abstract			
		block			block			

XSD					UModel				
		final			final				
		form			form				
		nillable			nillable				
		type			type		Property		
		default			default				
		fixed				fixed			
		substitutionGroup			general		Generalization <<substitution>>		
		annotation	appinfo				Comment <<appinfo>>		
			documentation				Comment <<documentation>>		
		simpleType			name (= name of Class + "_anonymousType[n]")		DataType <<simpleType>>		
		complexType			name (= name of Class + "_anonymousType[n]")		Class <<complexType>>		
	group	name			name			Class <<group>>	
		annotation	appinfo				Comment <<appinfo>>		
			documentation				Comment <<documentation>>		
		all			name (= "_all")		Property		
					name (= "mg"_ + "all")		Class <<all>>		
			annotation	appinfo		Comment <<appinfo>>			
				documentation		Comment <<docum			

XSD					UModel				
						entation>>			
			element	name	name	Property <<element>>			
				ref	type				
				type					
		choice			name (= "_choice")		Property		
					name (= "mg"_ + "choice")		Class <<choice>>		
			annotation	appinfo		Comment <<appinfo>>			
				documentation		Comment <<documentation>>			
			element	name	name	Property <<element>>			
				ref	type				
				type					
			group			Property <<group>>			
			any	namespace	namespace	Property <<any>>			
				process Contents	process Contents				
			choice			Property			
						Class <<choice>>			
			sequence			Property			
						Class <<sequence>>			
		sequence			name (= "_sequence")		Property		
					name (= "mg"_ + "sequence")		Class <<sequence>>		
			annotation	appinfo		Comment <<appinf			

XSD					UModel				
						o>>			
				documentation		Comment <<documentation>>			
			element	name	name	Property <<element>>			
				ref	type				
				type					
			group			Property <<group>>			
			any	namespace	namespace	Property <<any>>			
				process Contents	process Contents				
			choice			Property			
						Class <<choice>>			
			sequence			Property			
						Class <<sequence>>			
	notation	name			name			DataType <<notation>>	
		system			system				
		public			public				
		annotation	appinfo				Comment <<appinfo>>		
			documentation				Comment <<documentation>>		
	complexType	name			name			Class <<complexType>>	
		abstract			abstract				
		block			block				
		final			final				
		mixed			mixed				

 © 2018 Altova GmbH

XSD					UModel			
		annotation	source		source			
			appinfo			Comment <<appinfo>>		
			documentation	xml:lang	xml:lang	Comment <<documentation>>		
		group			name (= "_ref[n]")	Property <<group>>		
			maxOccurs		multiplicity			
			minOccurs					
			ref		type			
		all			name (= "mg"_ + "all")	Class <<all>>		
					name (= "_all")	Property		
			maxOccurs		multiplicity			
			minOccurs					
		choice			name (= "mg"_ + "choice[n]")	Class <<choice>>		
					name (= "_choice[n]")	Property		
			maxOccurs		multiplicity			
			minOccurs					
		sequence			name (= "mg"_ + "sequence[n]")	Class <<sequence>>		
					name (= "_sequence[n]")	Property		
			maxOccurs		multiplicity			
			minOccurs					
		attribute	name		name	Property <<attribute>>		
			ref		type			
			type					
		attributeGroup	ref		type	Property <<attribu		

XSD					UModel			
						teGroup >>		
		anyAttribute	namespace		namespace	Property <<anyAttribute>>		
			processContents		processContents			
		complexContent	restriction	base	general	Generalization <<restriction>>		
			extension			Generalization <<extension>>		
	simpleType	name			name		DataType <<simpleType>> Enumeration <<simpleType>>	
		final			final			
		annotation	source		source			
			appinfo				Comment <<appinfo>>	
			documentation	xml:lang	xml:lang		Comment <<documentation>>	
		list	itemType		name (= "_itemType")	Property <<itemType>>	<<list>>	
			simpleType		DataType <<simpleType>>			
		union	memberTypes		name (= "memberType[n]")	Property <<memberType>>	<<union>>	
			simpleType		DataType <<simpleType>>			
		minExclusive	value		value		<<minExclusive>>	
			fixed		fixed			
		minInclusive	value		value		<<minInclusive>>	
			fixed		fixed			
		maxExclusive	value		value		<<maxExclusive>>	
			fixed		fixed			
		maxInclu	value		value		<<maxIn	

 © 2018 Altova GmbH

XSD					UModel			
		sive	fixed		fixed	clusive>>		
		totalDigits	value		value	<<totalDigits>>		
			fixed		fixed			
		fractionDigits	value		value	<<fractionDigits>>		
			fixed		fixed			
		length	value		value	<<length>>		
			fixed		fixed			
		minLength	value		value	<<minLength>>		
			fixed		fixed			
		maxLength	value		value	<<maxLength>>		
			fixed		fixed			
		whitespace	value		value	<<whitespace>>		
			fixed		fixed			
		pattern	value		value	<<whitespace>>		
		enumeration	value		name	EnumerationLiteral		
		simpleType				DataType <<simpleType>>		
		restriction	base		general	Generalization <<restriction>>		
	complexTypesimpleContent	name			name		DataType <<complexType>> <<simpleContent>>	
		annotation	source		source			
			appinfo			Comment <<appinfo>>		
			documentation	xml:lang	xml:lang	Comment <<documentation>>		
		minExclusive	value		value	<<minExclusive>>		
			fixed		fixed			

XSD					UModel				
		minInclusive	value		value		<<minInclusive>>		
			fixed		fixed				
		maxExclusive	value		value		<<maxExclusive>>		
			fixed		fixed				
		maxInclusive	value		value		<<maxInclusive>>		
			fixed		fixed				
		totalDigits	value		value		<<totalDigits>>		
			fixed		fixed				
		fractionDigits	value		value		<<fractionDigits>>		
			fixed		fixed				
		length	value		value		<<length>>		
			fixed		fixed				
		minLength	value		value		<<minLength>>		
			fixed		fixed				
		maxLength	value		value		<<maxLength>>		
			fixed		fixed				
		whitespace	value		value		<<whitespace>>		
			fixed		fixed				
		pattern	value		value		<<whitespace>>		
		attribute	name		name		Property <<attribute>>		
			ref		type				
			type						
		attributeGroup	ref		type		Property <<attributeGroup>>		
		anyAttribute	namespace		namespace		Property <<anyAttribute>>		
			processContents		processContents				
		simpleType					DataType		

 © 2018 Altova GmbH

XSD					UModel				
							<<simple Type>>		
		restriction	base		general		Generalization <<restriction>>		
		extension	base		general		Generalization <<extension>>		
	import	schemaLocation			schemaLocation			ElementImport <<import>>	
		namespace			namespace				
	include	schemaLocation			schemaLocation			ElementImport <<include>>	
	redefine	schemaLocation			schemaLocation			ElementImport <<redefine>>	
		simpleType			<<redefine>>			DataType <<simpleType>>	
		complexType						Class <<complexType>>	
		attributeGroup						Class <<attributeGroup>>	
		group						Class <<group>>	

7.6.5 Correspondencias con elementos de BD

La tabla que aparece más abajo muestra la correspondencia entre:

- Elementos de UModel y elementos de BD cuando se genera código a partir del modelo.
- Elementos de BD y elementos de UModel cuando se actualiza el modelo con el código.

Database						UModel					
Database	connection					connection					Component
Database	name					name					Package <<namespace>> <<Database>>
	Schema	name				name				Package <<namespace>> <<Schema>>	
		Table	name			name			Class <<Table>>		
			Column	name		name		Property			
				Data Type		type					
				Not Null		<<not_null>>					
				Null		<<nullable>>					
				Length		Multiplicity					
				Precision							
				Scale							
				Default		default					
				Autoincrement		<<autoincrement>>					
				Part of Primary Key		<<PK>>					
				Part of Foreign Key		<<FK>>					
				Part of Unique Key		<<unique>>					
			Primary Key	name		name		Class <<PrimaryKey>>			
				Column	name	name	Property				
			Foreign Key	name		name		Class <<ForeignKey>>			
				Column	name	name	Property				
				Foreign Column	name	name	Property				
					foreign table	type					
			Unique Key	name		name		Class <<UniqueKey>>			
				Column	name	name	Property				
			Index	name		name		Class <<Index>>			
				Column	name		Property				

 © 2018 Altova GmbH

Database						UModel					
					order: ascending	<<ascending>>					
					order: ascending	<<descending>>					
			Check Constraint	name		name		Class <<CheckConstraint>>			
				definition		definition					
		View	name			name			Class <<View>>		
			definition			definition					
			Column	name		name		Property			
				Data Type		type					
				Not Null		<<not_null>>					
				Null		<<nullable>>					
				Length		Multiplicity					
				Precision							
				Scale							
				Default		default					
				Autoincrement		<<autoincrement>>					
		Stored Procedure	name			name		Operation <<StoredProcedure>>	Class <<StoredProcedures>>		
			definition			definition					
			Parameter	name		name	Parameter				
				direction mode		direction					
				data type		type					
		Function	name			name		Operation <<Function>>	Class <<Functions>>		
			definition			definition					
			Parameter	name		name	Parameter				
				direction mode		direction					
				data type		type					
		Trigger	name			name			Class <<Trig		

Database				UModel			
			definition	definition	ger>>		

© 2018 Altova GmbH

7.7 Combinar proyectos de UModel

En UModel puede realizar fusiones a 2 y 3 bandas para combinar varios proyectos de UModel distintos en un solo modelo `*.ump`.

Esta función es de gran utilidad si en el mismo proyecto trabajan varias personas a la vez o si quiere reunir todo su trabajo en un solo modelo.

Para combinar dos proyectos UML:

1. Abra el archivo UML que debe hacer de archivo de destino (es decir, el archivo con el que se debe combinar el otro modelo).
2. Seleccione el comando **Proyecto | Combinar el proyecto**.
3. Seleccione el proyecto UML que debe combinarse con el proyecto principal.
   En la ventana Mensajes puede comprobar cómo se desarrolla el proceso de combinación.



Nota: si hace clic en una entrada de la ventana Mensajes el elemento de modelado correspondiente aparece resaltado en la *Estructura del modelo*.

¿Qué efectos tiene la fusión de proyectos a 2 bandas?

- **Elementos de modelado nuevos:** los elementos que no existían en el proyecto principal se añaden al proyecto.
- **Diferencias entre los mismos elementos de modelado:** los elementos del segundo modelo tienen prioridad. Por ejemplo, solo puede haber un valor predeterminado de un atributo, así que se usa el valor predeterminado del segundo modelo.
- **Diferencias entre diagramas**: UModel comprueba si hay diferencias entre los diagramas de los dos modelos.

  - Si hay diferencias, los diagramas nuevos/diferentes se añaden al modelo principal (con un sufijo numérico tipo `actividad1` etc.) y el diagrama original se conserva.

  - Si no hay diferencias, no se realiza ningún cambio. Después puede eliminar los diagramas que quiera.
- El proceso de combinación entero se puede deshacer paso a paso con el botón **Deshacer** de la barra de herramientas (o con **Ctrl+Z**).
- Al hacer clic en una entrada de la ventana Mensajes aparece resaltado el elemento de modelado correspondiente en la *Estructura del modelo*
- El proyecto principal combinado conserva el mismo **nombre de archivo**.

7.7.1 Fusión de proyectos a 3 bandas

UModel también ofrece una función para combinar varios proyectos de UModel editados por programadores diferentes. Esta función se conoce como *fusión de proyectos a 3 bandas*.

La fusión de proyectos a 3 bandas sirve para combinar proyectos de UModel de nivel superior, es decir, proyectos principales que pueden contener subproyectos. La fusión a 3 bandas no funciona con archivos independientes si tienen referencias sin resolver a otros archivos.

Cuando se combinan proyectos principales, sus subproyectos editables también se combinan automáticamente. Es decir, no hace falta combinar los subproyectos por separado. Para ver un ejemplo consulte el apartado *Ejemplo de fusión manual a 3 bandas*. Debe tener en cuenta algunos aspectos:

- El proceso de combinación se puede deshacer entero paso a paso con el botón **Deshacer** de la barra de herramientas o con **Ctrl+Z**.
- Si hace clic en una entrada de la ventana Mensajes, el elemento de modelado correspondiente aparece resaltado en la *Estructura del modelo*.
- El proyecto principal combinado (el que se eligió como destino de la combinación) conserva el mismo **nombre de archivo**.

¿Qué efectos tiene la fusión de proyectos a 3 bandas?

Es importante tener en cuenta que cuando decimos "proyecto original", nos referimos al primer archivo de proyecto que se eligió como destino de la combinación al principio del proceso.

- **Elementos de modelado nuevos:**
  - si el segundo proyecto tiene elementos que no existen en el proyecto original, estos elementos se añaden al proyecto de destino (resultado de la fusión).
  - si el proyecto original tiene elementos que no existen en el segundo proyecto, estos elementos se conservan en el proyecto de destino (resultado de la fusión).
- **Elementos de modelado eliminados:**
  - si en el segundo proyecto se eliminaron elementos que todavía existen en el proyecto original, estos elementos se eliminan en el proyecto de destino (resultado de la fusión).
  - si en el proyecto original se eliminaron elementos que todavía existen en el segundo proyecto, estos elementos se conservan en el proyecto de destino (resultado de la fusión).
- **Diferencias entre los mismos elementos de modelado:**
  - si una propiedad (p. ej. el nivel de acceso de una clase) se modificó en el proyecto original o en el segundo proyecto, el modelo de destino incluirá el valor más reciente.
  - si una propiedad (p. ej. el nivel de acceso de una clase) se modificó tanto en el archivo original como en el segundo archivo, el modelo de destino incluirá el valor del segundo archivo (y aparece una advertencia en la ventana Mensajes).
- **Elementos con una posición distinta:**
  - si un elemento cambió de posición en el proyecto original o en el segundo proyecto, en el modelo de destino también se cambia la posición del elemento.
  - si un elemento cambió de posición tanto en el proyecto original como en el segundo proyecto, aparece un aviso y el usuario puede seleccionar el elemento primario donde

 © 2018 Altova GmbH

se debe insertar el elemento en el modelo de destino.

- **Diferencias entre diagramas**:
  UModel comprueba si hay diferencias entre los diagramas de los dos modelos.
  - si hay diferencias, el diagrama nuevo o diferente se añade al modelo de destino (con un sufijo numérico tipo `actividad1`, etc.) y el diagrama original se conserva.
  - si no hay diferencias, no se realizan cambios. Después puede eliminar los diagramas que quiera.

Sistemas de control de versiones para fusiones a 3 bandas

Cuando trabaje con un sistema de control de versiones y proteja/desproteja archivos de proyecto, UModel genera automáticamente archivos de instantánea denominados *archivo antecesor común,* que se utilizan para el proceso de fusión a 3 bandas y que permiten una combinación mucho más precisa que la fusión a 2 bandas.

La fusión a 3 bandas **automática** de UModel no funciona con todos los sistemas de control de versiones, pero en casos así puede usar la fusión a 3 bandas **manual**.

- Los sistemas de control de versiones que combinan archivos automáticamente sin la intervención del usuario no suelen ser compatibles con la fusión a 3 bandas automática de UModel.
- Los sistemas de control de versiones que piden que el usuario elija entre **Reemplazar** o **Combinar** cuando cambia un archivo de proyecto suelen ser compatibles con la fusión a 3 bandas automática de UModel. Después de que el control de versiones reemplace el archivo, seleccione el comando **Reemplazar** para activar el aviso de UModel que permite realizar una fusión a 3 bandas. Para el proceso de protección/desprotección de los archivos es necesario usar UModel.
- Puede poner bajo control de versiones tanto el proyecto principal como sus subproyectos. Si cambia los datos de un subproyecto, recibirá un aviso automático para desproteger el subproyecto.
- Cada acción de protección/desprotección crea un *archivo antecesor común* o de instantánea que se utiliza después durante el proceso de fusión a 3 bandas.

Nota: los archivos de instantánea solo se crean y emplean automáticamente con la versión independiente de UModel (es decir, esta función no está disponible en el complemento de UModel para Eclipse o Visual Studio).

Ejemplo

Imagine que `Usuario A` edita un archivo de proyecto de UModel y cambia el nombre de una clase en el diagrama `BankView Main`. Ahora imagine que `Usuario B` abre el mismo archivo de proyecto y cambia el nivel de acceso de esa misma clase.

Como UModel genera un archivo de instantánea para cada usuario, el historial de edición de instantáneas permite combinar los diferentes cambios en el proyecto. Como resultado del proceso de fusión a 3 bandas, el nuevo nombre de la clase y su nuevo nivel de acceso se pasan al archivo de proyecto de destino (resultado de la fusión).

7.7.2 Ejemplo de fusión manual a 3 bandas

Este ejemplo muestra una sencilla fusión de proyecto a 3 bandas. Imaginemos que dos usuarios distintos (Tomás y Alicia) crearon cada uno una copia de un proyecto de UModel y realizaron modificaciones. Ahora existen, por tanto, tres versiones distintas del mismo proyecto: la original, la copia de Tomás y la copia de Alicia. En el contexto de una fusión a 3 bandas, el proyecto original representa el *archivo antecesor común*.

Ahora imaginemos que el archivo antecesor común es el proyecto **Bank_CSharp.ump** (disponible en la carpeta **C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\UModel2018\UModelExamples**). Las copias de Tomás y Alicia deben crearse a mano. Por tanto, crearemos primer estas dos copias del proyecto **Bank_Csharp.ump** en carpetas secundarios dentro de la carpeta **...\UModelExamples**. Las carpetas secundarias recibirán el nombre de **C#_Alicia** y **C#_Tomás**. No es necesario modificar el nombre del archivo de proyecto.

Consejo: use el comando **Proyecto | Guardar como** para crear las copias de Tomás y Alicia. Cuando la aplicación pregunte si desea ajustar las rutas de acceso relativas, haga clic en **Sí**. Así evitará errores de sintaxis en las copias del proyecto.

El objetivo de este ejemplo es que Alicia combine los cambios no solo del original sino también del proyecto de Tomás en un modelo nuevo (la denominada fusión a 3 bandas).

Paso nº1: preparar el proyecto de Tomás

Tomás abre el archivo de proyecto **Bank_CSharp.ump** de la carpeta **C#_Tomás**, abre el diagrama "BankView Main" y realiza cambios en la clase `BankView`.

1. Tomás elimina la operación `CollectAccountInfos():bool` de la clase `BankView`.
2. Tomás cambia el nivel de acceso de la operación `CollectBankAddressInfos():bool` por "public".



3. Después guarda el proyecto.

Paso nº2: preparar el proyecto de Alicia

Alicia abre el archivo de proyecto **Bank_CSharp.ump** de la carpeta **C#_Alicia**, abre el diagrama "BankView Main" y realiza cambios en la clase `Bank`.

 © 2018 Altova GmbH

1. Alicia cambia el nivel de acceso de las operaciones `CollectAccountInfos` y `GetBalanceOfAccounts` por "protected".



2. Después guarda el proyecto.

Paso nº3: realizar la fusión a 3 bandas

Alicia comienza la fusión a 3 bandas:

1. Alicia abre su proyecto, que está en la carpeta **C#_Alicia**.
2. En el menú **Proyecto** hace clic en el comando **Combinar el proyecto (fusión a 3 bandas)** y selecciona el archivo de proyecto de Tomás, que está en la carpeta **C#_Tomás**.
3. La aplicación le solicita que abra el archivo antecesor común. Alicia selecciona el archivo de proyecto original **Bank_CSharp.ump** de la carpeta **...\UModelExamples**.

El proceso de fusión a 3 bandas se inicia y la aplicación vuelve al archivo de proyecto desde el cual se inició la fusión a 3 bandas (es decir, al archivo de proyecto de la carpeta **C#_Alicia**. En la ventana de mensajes aparecen los detalles del proceso de combinación.



Como resultado de la fusión a 3 bandas:

- los cambios que realizó Tomás en el proyecto se recrean en el proyecto de Alicia.
- los cambios que realizó Alicia en el proyecto se conservan en el archivo de proyecto.

Nota: a partir de ahora se debe usar el archivo de proyecto de la carpeta **C#_Alicia** como archivo antecesor común para futuras fusiones a 3 bandas de los archivos de proyecto de las carpetas **C#_Tomás** y **C#_Alicia**.

© 2018 Altova GmbH

7.8 Plantillas UML

En UModel puede usar plantillas UML y crear asignaciones entre ellas y genéricos Java, C# y Visual Basic.

- Las plantillas son elementos de modelado potenciales con parámetros formales sin enlazar.
- Estos elementos de modelado parametrizados describen un grupo de elementos de modelado de un tipo concreto: clasificadores u operaciones.
- Las plantillas no se pueden usar como tipos directamente, sus parámetros deben estar enlazados.
- *Generar instancias* significa enlazar los parámetros de la plantilla con valores reales.
- Los valores reales de los parámetros son expresiones.
- El enlace que existe entre una plantilla y un elemento de modelado produce un elemento de modelado nuevo (elemento enlazado) basado en la plantilla.
- Si en C# existen varios clasificadores de restricción, los parámetros de la plantilla se pueden editar directamente en la ventana *Propiedades* cuando se selecciona el parámetro de la plantilla.

Presentación de firmas de plantilla en UModel:

- En la imagen que aparece a continuación puede verse la plantilla de clase **`MiVector`**, cuyo parámetro de plantilla formal (`T`) aparece en la esquina superior derecha en un rectángulo discontinuo.
- Los parámetros formales sin información de tipo (`T`) son clasificadores implícitos: clase, tipo de datos, enumeración, tipo primitivo e interfaz. Los demás tipos de parámetro deben mostrarse explícitamente (p. ej. los enteros).
- La propiedad **`miMatriz`** tiene un número ilimitado de elementos de tipo `T`.



Cuando se hace clic con el botón derecho en la plantilla, aparece un menú contextual con el comando **Mostrar | Elementos enlazados**. Este comando muestra los elementos enlazados propiamente dichos.

Presentación de enlaces de plantilla en UModel:

- En la imagen que aparece a continuación puede verse la plantilla con nombre enlazada **`intvector`**.
- Se trata de una plantilla de tipo **`miVector`**.
- El parámetro `T` se sustituye con `int`.
- Los caracteres `->` significan *sustituido con*.



Uso de plantillas en operaciones/propiedades:

- En la imagen anterior puede ver un enlace de plantilla anónimo.
- Tiene la propiedad **`MiVectorFloat`** de tipo **`MiVector<T->float>`**.



También puede definir plantillas cuando defina propiedades u operaciones. La función de finalización automática le ayudará a utilizar la sintaxis correcta.

- La operación `Operación1` devuelve un vector de tipo float.

7.8.1 Firmas de plantilla

Una *firma de plantilla* es una cadena de texto que especifica los parámetros de plantilla formales. Por su parte, una *plantilla* es un elemento parametrizado que se utiliza para generar elementos de modelado nuevos mediante la sustitución o el enlace de parámetros formales con parámetros reales (valores).

Parámetro de plantilla formal

`T`

Plantilla con un solo parámetro formal sin tipo
(almacena elementos de tipo T)

Varios parámetros de plantilla formales

`KeyType:DateType, ValueType`

Sustitución de parámetros

`T>unaClaseBase`

La sustitución de parámetros debe ser de tipo `unaClaseBase` o derivarse de ese tipo.

 © 2018 Altova GmbH

Valores predeterminados para parámetros de plantilla

`T=unValorPredeterminado`

Clasificadores de sustitución

`T>{contract}unaClaseBase`

`allowsSubstitutable` es `true`

El parámetro debe ser un clasificador que puede ser sustituido con el clasificador designado por el nombre de clasificador.

Parámetros de plantilla de restricción

`T:Interface>unaInterfaz`

Cuando la restricción limite a un elemento que no sea una clase (una interfaz, un tipo de datos), la restricción aparece después del carácter ":". Por ejemplo, `T` está restringido a una interfaz (`T:Interfaz`), que debe ser de tipo "`unaInterfaz`" (>`unaInterfaz`).

Usar comodines en firmas de plantilla

`T>vector<T->?<unaClaseBase>`

El parámetro de plantilla `T` debe ser de tipo "vector" que contiene objetos que son un supratipo de `unaClaseBase`.

Parámetros de plantilla de extensión

`T>Comparable<T->T>`

7.8.2 Enlace de plantilla

Un *enlace de plantilla* es el resultado de sustituir los parámetros formales con los valores reales (es decir, se crea una instancia de la plantilla). UModel genera automáticamente clases enlazadas anónimamente cuando se produce este enlace. Los enlaces se pueden definir en el campo del nombre de la clase, como puede ver en la imagen siguiente.



Parámetros formales de sustitución/enlace

`vector <T->int>`

Crear enlaces usando el nombre de la clase

`a_float_vector:vector<T->float>`

Enlazar varias plantillas simultáneamente

`Clase5:vector<T->int, map<KeyType->int, ValueType<T->int>`

Usar comodines ? como parámetros (Java 5.0)

```
vector<T->?>
```

Restringir comodines - límites superiores (extensión de UModel)

```
vector<T->?>unaClaseBase>
```

Restringir comodines - límites inferiores (extensión de UModel)

```
vector<T->?<unaClaseDerivada>
```

7.8.3 Usar plantillas en operaciones y propiedades

Operación que devuelve una plantilla enlazada

```
Clase1
Operación1():vector<T->int>
```

El parámetro `T` está enlazado con `int`. La `Operación1` devuelve un vector de tipos `int`.

Clase que contiene una operación de plantilla

```
Clase1
Operación1<T>(in T):T
```

Usar comodines

```
Clase1
Propiedad1:vector<T->?>
```

Esta clase contiene un vector genérico cuyo tipo no se ha especificado (? es el comodín).

Para ver las propiedades con tipo como asociaciones:

- haga clic con el botón derecho en una propiedad y seleccione **Mostrar | PropiedadX como asociación** o
- arrastre una propiedad hasta el diagrama.

 © 2018 Altova GmbH

Altova UModel 2018

Transformar modelos UML

8 Transformar modelos UML

Puede transformar cualquier paquete de UML de un lenguaje de modelado en otro. Esta transformación convierte todos los elementos relevantes del lenguaje de origen al lenguaje de llegada: clases, interfaces, atributos, operaciones, generalizaciones, etc. Los lenguajes de origen y de destino pueden ser cualesquiera de entre los que son compatibles con UModel (C++, C#, Java, VB.NET, UML, además de bases de datos y esquemas XML).

Una transformación conlleva un modelo "fuente" (es decir, el paquete que quiere transformar) y un modelo "meta" (paquete de destino). Como puede que el paquete de destino ya contenga elementos, puede realizar la transformación de un modelo de dos maneras:

1. Sobrescribir los cambios del modelo de origen en el de destino
2. Combinar los cambios del modelo de origen en el de destino

(Si el destino es un paquete nuevo, entonces no importa si los cambios se sobrescriben o se combinan al transformar el modelo por primera vez.)

Si el modelo de origen contiene diagramas de clases, existe la opción de transformarlos en el modelo de destino (esto se aplica a C#, Java, VB.NET y UML). Los diagramas que existen en el modelo de destino se actualizan conforme a la configuración de la transformación. Es decir, los elementos de los diagramas del modelo de origen sobrescribirán o se combinarán con los del modelo de destino.

Durante la transformación un cuadro de diálogo asistente le permitirá escoger si quiere asignar cada uno de los tipos de datos del lenguaje de origen con un tipo de datos en el lenguaje de destino. Si omite este paso, UModel usará asignaciones predeterminadas. Las asignaciones de tipos de datos también pueden cambiarse más tarde, pero en ese caso deberá volver a efectuar la transformación para que se reflejen los cambios en el modelo de destino.

Al realizar transformaciones de modelos, UModel hará los siguientes cambios automáticamente:

- si en el modelo de origen se ha aplicado el estereotipo UML `«create»` a una operación de clase, en el modelo de destino (C++, C#, Java, VB.NET) el estereotipo aplicado será `«constructor»` y viceversa: si una operación tiene es estereotipo `«constructor»` en C++, C#, Java o VB.NET, la misma operación tendrá el estereotipo `«create»` en el modelo UML de destino.
- si el modelo de destino es una BD, una propiedad "id" del modelo de origen se convertirá en una clave primaria o foránea del tipo de datos correspondiente en el modelo de destino.

UModel permite actualizar continuamente los modelos transformados. Esto significa que puede trabajar en el modelo de origen y efectuar la transformación tantas veces como sea necesario para mantener el modelo de destino al día con el modelo de origen. La transformación de modelos también se puede configurar para que se ejecute de forma automática (véase Configuración de la transformación).

Para transformar un modelo:

1. Abra el proyecto de UModel que contiene el paquete que hará de modelo de origen.

 © 2018 Altova GmbH

2. En el menú Proyecto haga clic en **Transformación de modelos**.
3. Seleccione el paquete de origen (el que quiere transformar a un lenguaje distinto) y haga clic en **Siguiente**.
4. Seleccione un paquete de destino y haga clic en siguiente (para colocar todos los elementos en un paquete de destino nuevo, marque la casilla **Transformar en un paquete nuevo**).
5. Escoja el tipo de transformación (por ejemplo, Java a **C#**). El resto de ajustes se explican en Configuración de la transformación.
6. Ahora tiene dos opciones:
   a. Para llevar a cabo la transformación con las asignaciones predeterminadas haga clic en **Finalizar**.
   b. Para revisar las asignaciones antes de la transformación haga clic en Aceptar, cambie las asignaciones de datos como desee y haga clic en Finalizar.

Cuando una transformación se efectúa con éxito se genera automáticamente un nuevo diagrama de paquetes llamado "Transformación de modelos desde <paquete de origen> a <paquete de destino>". El diagrama se genera en el paquete de *destino*. La imagen siguiente ilustra el paquete de origen, el paquete de destino, la relación de dependencia entre ambos y una lista de valores etiquetados.



Diagrama de ejemplo "Transformación de modelo"

Aparte de ilustrar la transformación de un modelo, este diagrama también permite modificar la configuración de la transformación del modelo:

1. Haga clic en la relación de dependencia del diagrama (o en la ventana *Estructura del modelo* que encontrará en *Relaciones*)
2. Cambie las opciones necesarias desde la ventana Propiedades.

También puede hacer doble clic directamente en un valor etiquetado del diagrama para cambiar su valor.

Una vez haya terminado de cambiar la configuración, vuelva a efectuar la transformación para actualizar el modelo de destino. Para ello:

- Haga clic con el botón derecho en la relación de dependencia del diagrama y seleccione **Actualizar la transformación de modelos** del menú contextual o

- Haga clic con el botón derecho en el paquete de *origen* de la ventana *Estructura del modelo* y seleccione **Actualizar la transformación de modelos** del menú contextual.

Aquí tiene algunos ejemplos de transformaciones paso a paso:

- Ejemplo: transformar un modelo Java en un modelo C++
- Transformar un modelo C# en un modelo Java
- Ejemplo: convertir la estructura de una BD Access en SQLite

 © 2018 Altova GmbH

8.1 Configuración de la transformación

La transformación de modelos puede configurarse en el cuadro de diálogo "Detalles de la transformación de modelos", que aparece al realizar una una nueva transformación de un modelo o al actualizar una ya existente (véase Transformar modelos UML).



Cuadro de diálogo Detalles de la transformación de modelos

A continuación exponemos las opciones disponibles:

Transformación

Este cuadro combinado permite seleccionar el lenguaje de origen y destino de la transformación. Las opciones del cuadro combinado dependen del lenguaje del paquete de origen elegido para la transformación. Esta opción está deshabilitada si vuelve a efectuar una transformación ya existente.

Sincronización

Aquí tiene dos opciones con las que puede definir si los datos transformados se combinan con los datos de destino o si, por el contrario, los datos transformados sobrescriben los datos de destino. Por ejemplo, asumamos que una clase de los datos de origen contiene `OperationA`, mientras que en los datos de destino la misma clase

contiene `OperationA` y `OperationB`. Si combina los datos ambas operaciones seguirán existiendo en el modelo de destino. Si los sobrescribe, se borrará `OperationB` del modelo de destino.

Diagramas

La opción **Transformar diagramas de clases (si no existen aún)** genera diagramas de clases nuevos si estos no existen en el modelo de destino. Para abrir todos los diagramas una vez haya finalizado la transformación, marque la casilla **Abrir diagramas nuevos**.

Preparar el modelo de destino para ingeniería de código

Seleccione la opción Generar **realizacionesDeComponentes y componentes** si quiere habilitar la ingeniería inversa en el paquete de destino. Al seleccionar esta casilla, UModel crea automáticamente relaciones RealizaciónDeComponente y componentes de ingeniería de código en el modelo de destino. Antes de generar código a partir del modelo de destino, asegúrese de indicar también una carpeta para la generación de código:

1. En el paquete "Vista Componente" haga clic en el componente generado automáticamente por UModel.
2. Introduzca la ruta en la propiedad **directorio** de la ventana Propiedades.

Para obtener más información, consulte Generar código de programa.

Actualizar la transformación automáticamente

Esta opción permite mantener el modelo de origen sincronizado con el de destino y es útil en caso de que su modelo de origen esté configurado para generar código (o para ser actualizado con código). Si modifica frecuentemente el modelo de origen (o su código fuente) después de haberlo transformado en el modelo de destino puede propagar automáticamente todos los cambios al modelo de destino:

a) cada vez que actualice el modelo de origen desde el código de programa de origen
b) siempre antes de generar código de programa a partir del modelo de origen
c) en los dos casos anteriores.

Por ejemplo, asumamos que su proyecto contiene un paquete creado originalmente para ingeniería de código C#. Este paquete se transformó luego en un paquete Java usando el comando de menú **Proyecto | Transformación de modelos**. Después de la transformación, su proyecto tiene dos paquetes: el paquete C# de origen y el paquete Java de destino. Si habilita la opción a) la transformación de C# en Java se llevará a cabo automáticamente cada vez que modifique algo en el código C# y actualice el modelo con los cambios. Asimismo, si habilita la opción b) y ha modificado algo en el modelo en C#, la transformación de C# en Java se llevará a cabo automáticamente cada vez que genere el código de programa en C#. Para ver un ejemplo más detallado, consulte Transformar un modelo C# en un modelo Java.

 © 2018 Altova GmbH

8.2 Ejemplo: transformar un modelo Java en un modelo C++

En este ejemplo veremos cómo transformar un modelo Java en un modelo C++. También aprenderemos a generar código C++ a partir del modelo generado (de destino).

1. Abra el archivo de ejemplo `Bank_Java.ump`, que encontrará en la carpeta **C:\Usuarios \<usuario\>\Documentos\Altova\UModel2018\UModelExamples**.
2. En el menú Proyecto haga clic en **Transformación de modelos**.
3. Seleccione como paquete de origen el espacio de nombres "bankview". La ruta completa a este paquete en la Estructura del modelo es **Root \ DesignView \ BankView \ com \ altova \ bankview**.



4. Haga clic en **Siguiente**. Seleccione la casilla **Transformar en un paquete nuevo**.



5. Haga clic en Siguiente. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione el tipo de transformación **Java a C++**. Para consultar el resto de opciones de configuración, consulte Configuración de la transformación.

 © 2018 Altova GmbH



6. Haga clic en **Siguiente**. Se abrirá el cuadro de diálogo "Asignación de tipos", en el que puede definir el tipo de asignación entre Java y C#. Haga clic en Finalizar para usar la configuración predeterminada.



7. Cuando UModel le pregunte si quiere incluir el perfil *Model Transformation Profile de UModel* haga clic en **Aceptar**.

Cuando termine la transformación observará los siguientes cambios en el proyecto:

- Se genera un diagrama de paquetes llamado "Transformación de modelos desde bankview a C++ Destino" en el modelo de destino. Este paquete se abre automáticamente e ilustra la transformación que acaba de tener lugar. Si necesita cambiar las opciones previamente definidas, consulte el apartado Transformar modelos UML.



- La Estructura del modelo ahora incluya un paquete C++ Target. Este paquete contiene todos los elementos transformados desde el modelo de origen Java y adaptados a C++. Por ejemplo, si abre el diagrama "BankView Main" notará que contiene el tipo `bool`, cuando en Java el tipo es `boolean`.
- El paquete "Component View" de la ventana *Estructura del modelo* incluye un nuevo componente, "C++ Target", que se generó automáticamente porque la opción **realizacionesDeComponentes y componentes** estaba habilitada. El nuevo componente define las opciones de ingeniería de código para el modelo de destino (en este caso, C++).

Ahora puede generar código C++ desde el modelo de destino:

1. Haga clic en el componente "C++ Destino" del paquete "Component View".



2. En la propiedad **directorio** de la ventana Propiedades, introduzca la carpeta en la que se

debe generar el código C++ (por ejemplo, **C:\Bank_Sample\CPP**, siempre que esta carpeta exista).



3. Haga clic con el botón derecho en el paquete C++ Destino y seleccione **Ingeniería de código | Combinar código de programa con Paquete de Umodel**.

La ventana Mensajes muestra el resultado de la generación de código C++.

 © 2018 Altova GmbH



Para más información sobre generar código desde un proyecto de UModel, consulte Generar código de programa.

8.3 Transformar un modelo C# en un modelo Java

Este ejemplo muestra cómo transformar un modelo C# en un modelo Java. También ilustra cómo mantener sincronizados los modelos de origen y de destino, manual o automáticamente.

El proyecto de UModel que usaremos para este ejemplo se encuentra en **C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\UModel2018\UModelExamples\Bank_multiLanguage.ump**. Si abre el paquete "Design View" verá que el modelo contiene dos paquetes escritos en Java y uno escrito en C#. El ejemplo asume que ahora los requisitos han cambiado y que el tercer paquete también debe implementarse en Java.

Empecemos por crear el paquete que almacenará todos los elementos del nuevo modelo de destino en Java.

1. Haga clic con el botón derecho en el paquete raíz `Root`, seleccione **Elemento nuevo | Paquete** del menú contextual.
2. Cambie el nombre del paquete a `Bank Server Java`.



Ahora puede ejecutar la transformación de C# en Java:

1. Haga clic con el botón derecho en el paquete de origen "Bank Server" y seleccione **Transformaciones de modelos** del menú contextual.

 © 2018 Altova GmbH



2. Cuando UModel le pida que seleccione un paquete de destino, seleccione el paquete "Bank Server Java" que creó antes y haga clic en **Siguiente**.



3. Seleccione **C# a Java** como tipo de transformación. No cambie la configuración por ahora.



4. Haga clic en **Finalizar**. Cuando UModel le pregunte si quiere incluir el perfil *Model Transformation Profile de UModel* haga clic en **Aceptar**.

Cuando termine la transformación observará los siguientes cambios en el proyecto:

- Se genera un paquete de diagramas llamado "Model transformation from Bank Server to Bank Server Java" en el paquete de destino y se abre automáticamente. Este diagrama ilustra la transformación que acaba de tener lugar y también le permite cambiar la configuración que definió antes, como se muestra más abajo.
- El paquete de destino "Bank Server Java" incluye todos los elementos contiene todos los elementos transformados desde el modelo de origen C# y adaptados a Java. Por ejemplo, si abre el diagrama "Bank Server" notará que contiene el tipo `boolean`, cuando en C# el tipo es `bool`.
- En la ventana *Estructura del modelo* el paquete "Component View" incluye un nuevo componente: "Agency". Este componente se generó automáticamente porque la opción **realizacionesDeComponentes y componentes** estaba habilitada y el paquete de origen contiene el espacio de nombres `Agency`. El nuevo componente define las opciones de ingeniería de código para el modelo de destino (en este caso, Java).

 © 2018 Altova GmbH



Configuremos ahora el modelo de destino en Java para ingeniería de código.

1. Haga clic en el componente "Agency" del paquete "Component View".
2. En la propiedad **directorio** de la ventana Propiedades, introduzca la carpeta en la que se debe generar el código (por ejemplo, **C:\Bank_Sample\Java**, siempre que esta carpeta exista).



A continuación generaremos el código Java a partir del modelo de destino:

1. Haga clic con el botón derecho en el paquete "Bank Server Java" y seleccione **Ingeniería de código | Combinar código de programa con Paquete de Umodel**.
2. Haga clic en Aceptar para confirmar la configuración de sincronización.

En este momento su proyecto de UModel contiene tanto el modelo de origen en C# Bank Server como el modelo de destino en Java (y ambos están configurados para que generen código). A

partir de ahora se pueden mantener ambos proyectos sincronizados (manual o automáticamente) incluso aunque siga trabajado en el modelo de origen en C#. Para ilustrar esto, abra el diagrama "Bank Server" que encontrará en el paquete de origen en C# y añada a la clase `BankServer` una nueva operación llamada `getNumberOfAccounts` que devolverá un valor `int`.



Esta modificación se puede propagar manualmente al modelo de destino:

1. Haga clic con el botón derecho en el paquete de origen "Bank Server" y seleccione **Actualizar la transformación de modelos | Desde "BankServer" hasta "BankServer Java**..."..
2. Haga clic en **Finalizar**.

Ahora la operación `getNumberOfAccounts` que añadimos antes desde el modelo en C# se ha combinado con el modelo de destino en Java.

Por último configuraremos la transformación para que haya actualizaciones automáticas de C# a Java cada vez que modifique el modelo en C# o cuando importe el código fuente en C# al modelo en C#.

1. Abra el diagrama de paquetes "Model transformation from Bank Server to Bank Server Java".
2. Haga doble clic en el valor etiquetado `AutomaticaUpdateAfterModelFromCode` y establézcalo en "on".
3. Repita el paso anterior para el valor etiquetado `AutomaticUpdateBeforeCodeFromModel`.

 © 2018 Altova GmbH



Para activar las actualizaciones automáticas, regrese a la clase `BankServer` en el modelo de origen en C# y elimine la operación `getNumberOfAccounts`. Al estar habilitadas las actualizaciones automáticas, en la clase de destino `BankServer` habrá ocurrido el mismo cambio automáticamente.

8.4 Ejemplo: convertir la estructura de una BD Access en SQLite

Este ejemplo explica cómo convertir un modelo de base de datos de un tipo a otro. Concretamente explica cómo leer la estructura de una base de datos Microsoft Access y pasarla a un modelo UML para luego combinarla con una base de datos SQLite ya existente. Al final del ejemplo la estructura de la base de datos Access de origen se recreará en la base de datos SQLite de destino. Recuerde que aquí se usa Microsoft Access y SQLite como ejemplo pero puede usar el mismo mecanismo para convertir todos los tipos de base de datos compatibles con UModel (*véase Trabajar con bases de datos en UModel*).

Para este ejemplo necesitará estos archivos de la carpeta **C:\Usuarios\...\Documentos\Altova \UModel2018\UModelExamples\Tutorial**:

- **Nanonull.mdb:** la base de datos Microsoft Access de origen.
- **Nanonull.sqlite:** la base de datos SQLite de destino.

Nota: antes de comenzar con el ejemplo recomendamos que cree una copia de seguridad del archivo de base de datos **Nanonull.sqlite** porque su contenido se modificará cuando termine de seguir las instrucciones del ejemplo.

Paso nº1: importar la base de datos de origen en UModel

1. Haga clic en el comando de menú **Proyecto | Importar base de datos SQL** y siga los pasos del asistente para conectarse a la base de datos Microsoft Access de origen (**Nanonull.mdb**). Consulte el apartado Conectarse a una base de datos para obtener más información.
2. Cuando la aplicación solicite un nombre para el origen de datos, indique un nombre descriptivo como `BaseDatosOrigen`, por ejemplo.



3. Seleccione los objetos de la base de datos que desea importar en el modelo y haga clic en **Finalizar**.

 © 2018 Altova GmbH



Observe que ahora hay un paquete llamado `BaseDatosOrigen` en la ventana *Estructura del modelo*, dentro del paquete raíz **Root**.



Paso nº2: importar la base de datos de destino en UModel

1. Haga clic en el comando de menú **Proyecto | Importar base de datos SQL** y siga los pasos del asistente para conectarse a la base de datos SQLite de destino (**Nanonull.sqlite**).
2. Cuando la aplicación solicite un nombre para el origen de datos, indique un nombre descriptivo como `BaseDatosDestino`, por ejemplo.



3. Seleccione los objetos de la base de datos que desea importar en el modelo y haga clic en **Finalizar**.



4. Cuando la aplicación solicite un paquete de destino, marque la casilla *Importar en un paquete nuevo* y haga clic en **Finalizar**.

 © 2018 Altova GmbH



Llegados a este punto el nuevo paquete `BaseDatosDestino` aparece en la ventana *Estructura del modelo*, dentro del paquete raíz **Root**.



Paso nº3: ejecutar la transformación del modelo desde la base de datos de origen a la de destino

1. Haga clic en el comando de menú **Proyecto | Transformación de modelos**.
2. En el cuadro de diálogo "Seleccionar el paquete de origen" haga clic en el paquete **BaseDatosOrigen / Nanonull** y haga clic en **Siguiente**.



3. En el cuadro de diálogo "Seleccionar el paquete de destino" haga clic en el paquete **BaseDatosDestino / main** y haga clic en **Siguiente**.



4. En el cuadro de diálogo "Detalles de la transformación de modelos" seleccione el tipo de transformación **BD a BD** y haga clic en **Siguiente**.

 © 2018 Altova GmbH



5. En el cuadro de diálogo "Asignación de tipos" repase los tipos de datos y realice los cambios que sean necesarios. Para este ejemplo asignaremos solamente los tipos de datos propios de Microsoft Access que no existen en SQLite, como puede ver en esta imagen:



Por lo general, asegúrese de que en la columna de la izquierda aparecen tipos de datos compatibles con la base de datos de origen y que a la derecha aparecen tipos de datos compatibles con la base de datos de destino. Para agregar o eliminar asignaciones de tipos utilice los botones **Anexar**, **Insertar** y **Eliminar** del cuadro de diálogo.

6. Haga clic en **Finalizar**. Después aparece un mensaje (*imagen siguiente*). Haga clic en **Aceptar** para terminar.



UModel genera un diagrama de dependencias donde puede repasar (y modificar) todas las opciones definidas hasta ahora, incluidas las asignaciones de tipos de datos. Para este ejemplo dejamos las opciones tal y como están.



Paso nº4: combinar el código de programa con el proyecto de UModel

1. Haga clic en el comando de menú **Proyecto | Combinar el código de programa con el proyecto de UModel**.
2. Deje las opciones de configuración predeterminadas y haga clic en **Aceptar**.

 © 2018 Altova GmbH



UModel genera un script de actualización de base de datos y muestra una vista previa en un cuadro de diálogo (*imagen siguiente*). Ahora puede ejecutar el script en UModel directamente o guardarlo en disco. Si tiene Altova DatabaseSpy instalado, también puede abrir y ejecutar el script en Altova DatabaseSpy, que ofrece una avanzada interfaz de administración de bases de datos.



Lo más recomendable es repasar y, si es necesario, modificar el script generado antes de ejecutarlo en la base de datos de destino.

Si la base de datos de origen contiene nombres de objeto (p. ej. índices o claves foráneas) que no son únicas a nivel de base de datos, el script de actualización de base de datos no se ejecutará correctamente. Por ejemplo, una base de datos Microsoft Access puede tener varios índices que se llamen igual. Si la base de datos de destino no acepta nombres repetidos para los índices, deberá editar el script de actualización para que los correspondientes nombres de objeto sean únicos.

En ocasiones también deberá actualizar el script para modificar el tamaño de las columnas en función de los requisitos de la base de datos de destino.

Tras ejecutar el script (desde UModel o en una herramienta como Altova DatabaseSpy) las tablas, columnas, índices y restricciones de clave necesarias se recrearán en la base de datos SQLite de destino. Recuerde que SQLite (versión 3.6.19) acepta los nombres de restricciones de clave foráneas dados por la instrucción SQL pero no ofrece ningún mecanismo para recuperarlos de la base de datos (las restricciones de clave foránea se recuperan con un nombre aleatorio y no con su nombre real). Para conseguir que el modelo de base de datos muestre los nombres de objeto reales dados por la base de datos deberá llevar a cabo una actualización inversa del modelo a partir de la base de datos. Esto se hace con el comando de menú **Proyecto | Combinar el proyecto de UModel con el código de programa**. El modelo se actualizará y mostrará los nombres de objeto tal y como vienen dados por la base de datos.

 © 2018 Altova GmbH

Altova UModel 2018

Generar documentación UML

9 Generar documentación UML

Sitio web de Altova: Documentación de proyectos UML

El comando **Generar documentación** genera documentación detallada sobre el proyecto UML en formato HTML, MS Word, RTF y PDF. Una vez generada, la documentación se puede modificar y utilizar sin permiso de Altova.

La documentación abarca los elementos de modelado seleccionados por el usuario en el cuadro de diálogo "Generar documentación". Además, puede generar la documentación con un diseño fijo o usar una hoja de estilos SPS de StyleVision para personalizarla. Consulte el apartado Hojas de estilos definidas por el usuario para más información.

Nota: si quiere usar una hoja de estilos SPS para generar la documentación, debe tener StyleVision instalado en el equipo. Los elementos relacionados se unen por medio de hipervínculos que permiten navegar de un componente a otro. Para generar documentación en formato Word, necesita tener instalado MS Word 2000 (o superior).

Para este ejemplo utilizaremos el proyecto de muestra `Bank_MultiLanguage.ump`:

1. Abra el proyecto en UModel y seleccione la opción de menú **Proyecto | Generar documentación**.
   Esto abre el cuadro de diálogo "Generar documentación" (*imagen siguiente*) en su configuración predeterminada.



Recuerde que también puede generar documentación de determinados elementos de modelado por separado. Esto se consigue haciendo clic con el botón derecho en uno o varios elementos en la *Estructura del modelo* y seleccionando **Generar documentación** en el menú contextual. El elemento puede ser una carpeta, una clase, una interfaz, etc. En cualquier caso, las opciones de

 © 2018 Altova GmbH

documentación son las mismas en ambos casos.

Los elementos relacionados se unen por medio de hipervínculos que permiten navegar por la documentación de un componente a otro. En la documentación también aparecen todos los hipervínculos creados a mano.

Nota: también se genera documentación para los subproyectos (perfiles) C#, Java y VB **incluidos**, si estos se habilitan en la pantalla *Incluir* del cuadro de diálogo "Generar documentación".

Pestaña *Principal*
A continuación describimos las opciones de esta pestaña.

Diseño de la documentación

- *Utilizar diseño fijo para....* seleccione esta opción si quiere usar la plantilla integrada para generar la documentación.
- *Utilizar diseño definido por el usuario...* seleccione esta opción si quiere usar una hoja de estilos de StyleVision predefinida. Los archivos SPS están disponibles en la carpeta `...\Documentos\Altova\UModel2018\Documentation\UModel\`.
- **Examinar:** haga clic en este botón para buscar el archivo SPS predefinido.
- **Editar:** haga clic en este botón para abrir el SPS seleccionado en StyleVision.

Formato de salida:

- Aquí se selecciona el formato de salida: *HTML*, *Word*, *RTF* o *PDF*.
  Los documentos de **Microsoft Word** se crean con la extensión de archivo `.doc` si utiliza un diseño fijo y con la extensión `.docx` si utiliza un archivo SPS.
  El formato **PDF** solamente está disponible si usa un archivo SPS para generar la documentación.
- *Dividir documentación en múltiples archivos:* marque esta casilla si quiere que UModel genere un archivo de salida por cada elemento de modelado de la tabla de contenido (por ejemplo, si hay una clase llamada `C1` que tiene una clase anidada llamada `CNest`, el archivo `C1.html` contiene toda la información sobre `C1` y `CNest`, así como sus atributos, propiedades, etc.).
- *Incrustar CSS en HTML:* marque esta casilla para incrustar un archivo CSS ya existente en la documentación HTML. Si quiere que la referencia al archivo y el archivo CSS propiamente dicho sean externos, desactive esta casilla.
- *Incrustar diagramas:* esta casilla se habilita si el formato de salida elegido es *Microsoft Word* o *RTF*. Si marca esta casilla, los diagramas se incrustan en el archivo generado. Los diagramas se crean como archivo PNG (para HTML) o como archivos PNG/EMF (para MS Word y RTF) y en el archivo de resultado se presentan a través de vínculos de objeto.
- *Crear carpeta para los diagramas:* seleccione esta opción para crear una subcarpeta dentro de la carpeta de salida seleccionada. En esta subcarpeta se guardan todos los diagramas.
- *Mostrar archivo resultante tras ser generado*: esta opción está disponible con todos los formatos de salida. Selecciónela para ver los archivos resultantes en la vista Explorador (para HTML), en MS Word (para formato Word) o en la aplicación predeterminada para archivos RTF y PDF (para RTF y PDF respectivamente).

Generar vínculos a archivos locales

En este grupo de opciones puede indicar si los vínculos generados deben ser absolutos o relativos al archivo de salida.

Pestaña *Incluir*

En esta pestaña (*imagen siguiente*) puede seleccionar qué diagramas y elementos de modelado debe abarcar la documentación.



Recuerde que puede deshabilitar la documentación de subproyectos desactivando la casilla *Subproyectos incluidos*.

Pestaña *Detalles*

En esta pestaña (*imagen siguiente*) puede seleccionar los detalles de los elementos que se deben incluir en la documentación.

- Si tiene pensado importar el texto de **etiquetas XML** en la documentación, desactive la casilla *en HTML* situada debajo de la opción *Documentación*.
- En los cuadros combinados *por encima* y *por debajo* puede definir cuántos niveles se debe anidar la clase actual en el diagrama de jerarquías.
- Marque la casilla *Expandir cada elemento solo una vez* si quiere que solo un clasificador de cada tipo se pueda expandir en la misma imagen/en el mismo diagrama.

 © 2018 Altova GmbH



Pestaña *Fuentes*

En esta pestaña (*imagen siguiente*) puede configurar la fuente utilizada para el contenido de texto y para los títulos y encabezados de la documentación.



© 2018 Altova GmbH

Las imágenes que aparecen a continuación muestran la documentación generada para el archivo `Bank_MultiLanguage.ump` (directorio `...\UModelExamples`) utilizando el diseño fijo.

La primera imagen muestra la documentación generada con los índices de diagramas y de elementos al principio del archivo HTML.

La segunda imagen muestra los detalles de la clase **`Account`** y sus relaciones con otras clases. Observe que los atributos y propiedades de los diagramas de clases también están unidos a sus definiciones por medio de hipervínculos. Haga clic en una propiedad para ver su definición. Las clases de la jerarquía también incluyen hipervínculos (así como el texto subrayado).

Bank_MultiLanguage.ump

ubicación del proyecto C:\Documents\Altova\UModel2014\UModelExamples\Bank_MultiLanguage.ump

Índice de diagramas:

Diagrama de actividades	collectData Draft	
Diagrama de procesos de negocio BPMN 1	DiagramadeprocesosdenegocioBPMN11	
Diagrama de componentes	Bank realizations	Overview
Diagrama de estructura de un compuesto	Account Transfer	
Diagrama de implementación	Deployment	
Diagrama de secuencia	Collect Account Information	Connect to BankAPI
Diagrama de máquina de estados	BankAPI Draft	Query BankServer Draft

Índice de elementos:

Actividad	Actividad1	BankView	
Artefacto	BankAddresses.ini	BankAPI.jar	BankServer
Colaboración	Account Transfer	Bank Account Transfer	
Componente	BankView GUI		
Interacción	Collect Account Information	Connect to BankAPI	
Nodo	Bank	Home PC	My Home PC
Paquete	Account Transfer Deployment View Root	BankView Design View	Behavior View Interaction View
MáquinaDeEstados	BankAPI	BankServer	

Clase **Account**

diagrama	
jerarquía	
propietario	**bankview**
propiedades	nombre completo Design View::BankView::com::altova::bankview::Account nivel de acceso public leaf false abstract true isFinalSpecialization false activo false nombre del archivo de código Account.java ruta de acceso del archivo de código C:\Documents\Altova\UModel2014\UModelExamples\Bank_MultiLanguage_Java\Src\Account.java «annotations» false «static» false «strictfp» false
miembroPropio	**Account** **balance** **collectAccountInfo** **getBalance** **getId** **id**
específico	**CheckingAccount** **CreditCardAccount** **SavingsAccount**
asociaciones desde	desde Nombre de la asociación **Bank** **(accounts)**
destino de la relación	RealizaciónDeComponente **BankView**
elementosConTipo	Clase **Bank** Propiedad **accounts** Interacción **Collect Account Information** Propiedad **b**
aparece en el diagrama	**BankView Main** **Hierarchy of Account**

 © 2018 Altova GmbH

9.1 Con una hoja de estilos SPS predeterminada

Para generar documentación con la hojas de estilo SPS predeterminada:

1. Seleccione el comando de menú **Proyecto | Generar documentación.**
2. En el cuadro de diálogo "Generar documentación" seleccione el botón de opción *Utilizar diseño definido por el usuario...* (en la pestaña *Principal*).
3. Seleccione la hoja de estilos `UModelDocumentation.sps` (si no está seleccionada todavía).



   Aparece un aviso pidiendo que guarde el archivo.
4. Escriba el nombre del archivo y seleccione la ubicación donde desea guardarlo.

En la documentación generada (*imagen siguiente*) haga clic en un vínculo para navegar al elemento de modelado.

Bank_MultiLanguage.ump

ubicación del proyecto C:\Documents\Altova\UModel2014\UModelEx

Índice de diagramas:

Diagrama de actividades	collectData Draft
Diagrama de procesos de negocio BPMN 1	DiagramadeprocesosdenegocioBPMN11
Diagrama de componentes	Bank realizations
Diagrama de estructura de un compuesto	Account Transfer
Diagrama de implementación	Deployment
Diagrama de secuencia	Collect Account Information
Diagrama de máquina de estados	BankAPI Draft

Índice de elementos:

Actividad	Actividad1
Artefacto	BankAddresses.ini

© 2018 Altova GmbH

9.2 Con hojas de estilos predefinidas por el usuario

Si lo prefiere, en lugar de usar el diseño fijo o la hoja de estilos SPS predeterminada, puede crear un diseño personal para su documentación UML. El diseño se crea en una hoja de estilos SPS de StyleVision. Recuerde que también puede editar la hoja de estilos SPS que viene con UModel.

Seleccionar el diseño SPS para generar la documentación

Debe especificar qué diseño SPS se utiliza para generar la documentación en el cuadro de diálogo "Generar documentación" (**Proyecto | Generar documentación**). Seleccione el botón de opción *Utilizar diseño definido por el usuario...* y después seleccione un archivo SPS en el cuadro combinado. Si el SPS no está en el cuadro combinado, haga clic en el botón **Examinar** para buscarlo. El SPS predeterminado disponible en este cuadro combinado es `UModelDocumentation.sps`, que está en la carpeta `...\Documentation\UModel`.



Nota: para poder generar la documentación usando un SPS necesita tener StyleVision instalado en el equipo.

¿Cómo se crea una hoja de estilos SPS?

Las hojas de estilos Power Stylesheet de StyleVision (o archivos SPS) se crean con la aplicación Altova StyleVision. El SPS utilizado para generar documentación UML de UModel debe estar basado en un esquema XML que especifique la estructura del documento XML que almacenará la documentación de UModel.

Se trata del esquema `UModelDocumentation.xsd` que viene con el paquete de instalación de UModel y está disponible en la carpeta `...\Documentos\Altova\UModel2018\Documentation\UModel`.

Para crear el diseño SPS en StyleVision, coloque los nodos del esquema `UModelDocumentation.xsd` en el diseño y asígneles estilos y propiedades. Recuerde que el esquema `UModelDocumentation.xsd` **ya incluye** el archivo `Documentation.xsd` situado en la carpeta superior.

También puede añadir al diseño componentes adicionales, como vínculos e imágenes. Para más información consulte el *Manual del usuario de Altova StyleVision*.

La ventaja de usar diseños SPS para generar la documentación es que permite un mayor control sobre el diseño. Además recuerde que el formato de salida PDF solamente está disponible si utiliza un diseño SPS para generar la documentación. En otras palabras, la documentación no se puede generar en formato PDF si usa el diseño fijo.

Altova UModel 2018

Diagramas UML

10 Diagramas UML

Sitio web de Altova: Diagramas UML

Hay dos grandes tipos de diagramas UML: (i) los diagramas de estructura, que muestran la vista estática del modelo, y (ii) los diagramas de comportamiento, que muestran su vista dinámica. UModel es compatible con los 14 tipos de diagramas de la especificación UML 2.4 y con los diagramas BPMN y diagramas de esquema XML.

- Diagramas de comportamiento: actividades, máquina de estados, máquina de estados de protocolos, casos de uso, interacción, comunicación, interacción global, secuencia y ciclo de vida.
- Diagramas de estructura: clases, estructura de un compuesto, componentes, implementación, objetos y paquetes.
- Otros diagramas: diagramas de esquema XML, diagramas BPMN (Business Processing Modeling Notation), diagramas SysML y diagramas de base de datos.

Nota: en la mayoría de los diagramas de modelado puede pulsar **Ctrl+Entrar** para crear una línea nueva en el nombre de algunos elementos (por ejemplo, en las etiquetas de las líneas de vida de los diagramas de secuencia y de ciclo de vida o en las condiciones de protección, nombres de estado y nombres de actividades).

 © 2018 Altova GmbH

10.1 Diagramas de comportamiento

Este tipo de diagramas ilustran las características de la conducta de un sistema o proceso de negocio e incluye un subconjunto de diagramas que subrayan cómo interactúan los objetos.

Diagramas de comportamiento

Diagrama de actividades
Diagrama de máquina de estados
Diagrama de máquina de estados de protocolos
Diagrama de casos de uso

El subconjunto de diagramas de comportamiento que ilustran cómo interactúan los objetos está compuesto por estos diagramas:

Diagrama de comunicación
Diagrama global de interacción
Diagrama de secuencia
Diagrama de ciclo de vida

10.1.1 Diagrama de actividades

Sitio web de Altova: Diagramas de actividades UML

Los diagramas de actividades sirven para modelar flujos de trabajo de procesos de negocios. Permiten ver qué acciones deben tener lugar y qué dependencias de comportamiento existen. Los diagramas de actividades describen el orden concreto de las actividades y permiten un procesamiento tanto condicional como en paralelo. Los diagramas de actividades son una especie de diagrama de estados, con actividades en lugar de estados.

Nota: el diagrama de actividades que aparece a continuación está disponible en el ejemplo `Bank_MultiLanguage.ump`, en la carpeta `...\UModelExamples`.



10.1.1.1 Insertar elementos

Para insertar elementos con los iconos de las barras de herramientas:

1. Haga clic en el icono pertinente de la barra de herramientas Diagrama de actividades.
2. Ahora haga clic en el área de trabajo del diagrama para insertar el elemento. Si mantiene pulsada la tecla **Ctrl** mientras hace clic en el área de trabajo podrá insertar varios elementos del tipo seleccionado.

 © 2018 Altova GmbH

Para arrastrar elementos desde la Estructura del modelo hasta el diagrama:

1. En la *Estructura del modelo* busque el elemento que quiere insertar en el otro diagrama (puede usar el cuadro de búsqueda o pulsar **Ctrl+F** para buscar el elemento).
2. Arrastre el elemento hasta el diagrama de actividades.

Para insertar una acción (ComportamientoDeLlamada):

1. Haga clic en el icono **Acción (ComportamientoDeLlamada)** de la barra de herramientas y haga clic en el diagrama de actividades para insertar la acción.
2. Escriba el nombre de la Acción (p. ej. `Validar referencias`) y pulse **Entrar** para confirmar.

Nota: pulse **Ctrl+Entrar** para crear una línea nueva en el nombre de la acción.

Para insertar una acción (OperaciónDeLlamada) y seleccionar una operación determinada:

1. Haga clic en el icono **Acción (OperaciónDeLlamada)** de la barra de herramientas y haga clic en el diagrama de actividades para insertar la acción.
2. Escriba el nombre de la Acción (p. ej. `collectAccountInfos`) y pulse **Entrar** para confirmar.
3. En la ventana *Propiedades* haga clic en el botón **Examinar** del campo `operation`.



Esto abre el cuadro de diálogo "Seleccionar operación", donde puede seleccionar una operación determinada.

4. Navegue hasta la operación que desea insertar y haga clic en **Aceptar** para confirmar.



Para este ejemplo seleccionamos la operación `collectAccountInfos` de la clase **`BankView`**.



10.1.1.2 Crear bifurcaciones y convergencias

Para crear una rama (flujo alterno):

Una rama tiene un flujo de entrada y varios flujos de salida protegidos por guardas. Solo se puede recorrer uno de esos flujos de salida, así que los guardas deben excluirse mutuamente.

En el ejemplo que utilizamos a continuación vamos a validar las referencias de **`BankView`**:

- la rama1 tiene el guarda `reference missing`, que pasa a la actividad `abort`.
- la rama2 tiene el guarda `valid`, que pasa a la actividad `collectAccountInfos`.

 © 2018 Altova GmbH

1. Haga clic en el icono **NodoDeDecisión** de la barra de herramientas y haga clic en el área de trabajo del diagrama de actividades.



2. Haga clic en el icono **NodoFinalDeActividad**, que representa la actividad `abort`, e insértelo en el diagrama de actividades.
3. Haga clic en la actividad `Validate References` y después haga clic en su conector derecho (el controlador `FlujoDeControl`). Ahora arrastre el conector hasta el elemento `NodoDeDecisión`.



El elemento se resalta cuando sea posible colocar el conector.

4. Haga clic en el elemento `NodoDeDecisión` y después en su conector derecho (el controlador `FlujoDeControl`). Arrástrelo hasta la acción `collectAccountInfos`. Consulte el apartado Insertar una acción (OperaciónDeLlamada) para obtener más información.



5. En la ventana *Propiedades* seleccione el valor `valid` para la propiedad `guarda`.



6. Haga clic en el elemento **`NodoDeDecisión`** y después en su conector derecho (el controlador `FlujoDeControl`). Arrástrelo hasta el elemento **`NodoFinalDeActividad`**. La condición de guarda de esta transición se define automáticamente como "else". Haga doble clic en la condición de guarda del diagrama para cambiarla por "reference missing".



Nota: recuerde que UModel no valida ni revisa el número flujos de control/objetos del diagrama.

Para crear una combinación:

1. Haga clic en el icono **NodoDeCombinación** de la barra de herramientas y después haga clic en el diagrama para insertarlo.



 © 2018 Altova GmbH

2. Haga clic en el conector `FlujoDeControl` (`FlujoDeObjetos`) de las acciones que desea combinar y arrástrelas hasta el símbolo del `NodoDeCombinación`.

10.1.1.3 Elementos

Acción (ComportamientoDeLlamada)

Inserta el elemento **`AcciónComportamientoDeLlamada`**, que invoca un comportamiento concreto directamente.

Si selecciona un comportamiento ya existente desde el cuadro combinado `comportamiento` (de la ventana *Propiedades*), en el elemento aparece un icono en forma de rastrillo.



Acción (OperaciónDeLlamada)

Inserta el elemento **`AcciónOperaciónDeLlamada`**, que invoca un comportamiento concreto como método directamente. Para más información consulte el apartado Insertar una acción (OperaciónDeLlamada).



Acción (AcciónOpaca)

Un tipo de acción utilizada para especificar la información de implementación. Se puede usar como marcador de posición hasta que decida qué tipo de acción desea utilizar.

Acción (AcciónEspecificaciónDeValor)

Un tipo de acción que evalúa (o genera) un valor determinado en el pin de salida. Viene definido por las propiedades (p. ej. `upperBound` para el límite superior.)

AcciónAceptarEvento

Inserta la acción **`AceptarEvento`**, que espera que tenga lugar un evento que cumpla determinados requisitos.

AcciónAceptarEvento (EventoDeTiempo)

Inserta una acción **`AceptarEvento`**, que está desencadenada por un evento de tiempo (un instante de tiempo que viene dado por una expresión).



AcciónEnviarSeñal

Inserta la acción **`EnviarSeñal`**, que crea una señal desde sus entradas y transmite la señal al objeto de destino, donde puede provocar la ejecución de una actividad.



NodoDeDecisión

Inserta un **`NodoDeDecisión`**, que tiene una sola transición de entrada y varias transiciones de salida protegidas por guardas. Para más información consulte el apartado Crear ramas.

 © 2018 Altova GmbH



NodoDeCombinación

Inserta un **`NodoDeCombinación`**, que combina varias transiciones alternas definidas por el **`NodoDeDecisión`**. El **`NodoDeCombinación`** no sincroniza procesos simultáneos, sino que selecciona uno de los procesos.

NodoInicial

Se trata del comienzo del proceso de actividades. Una actividad puede tener varios nodos iniciales.

NodoFinalDeActividad

Se trata del final del proceso de actividades. Una actividad puede tener varios nodos finales y todos los flujos de la actividad se detienen cuando se encuentra el primer nodo final.

NodoFinalDeFlujo

Inserta un **`NodoFinalDeFlujo`**, que termina un flujo pero no los demás flujos de la actividad.

NodoDeBifurcación

Inserta un nodo de bifurcación vertical. Sirve para dividir los flujos en varios flujos simultáneos.

NodoDeBifurcación (Horizontal)

Inserta un nodo de bifurcación horizontal. Sirve para dividir flujos en varios flujos simultáneos.

NodoDeReunión

Inserta un nodo de reunión vertical. Sirve para sincronizar varios flujos definidos por un nodo de bifurcación.

NodoDeReunión (horizontal)

Inserta un nodo de reunión horizontal. Sirve para sincronizar varios flujos definidos por un nodo de bifurcación.

PinDeEntrada

Inserta un pin de entrada en un **`ComportamientoDeLlamada`** o en una **`OperaciónDeLlamada`**. Los pins de entrada aportan los valores de entrada que utiliza la acción. A los pins de entrada se les asigna un nombre predeterminado (argumento) de forma automática.



Si al arrastrar el pin de entrada sobre un elemento el puntero se convierte en este símbolo , significa que puede colocar el pin de entrada en el elemento.

PinDeSalida

Inserta un pin de salida. Los pins de salida contienen los valores de salida que produce una acción. Al pin de salida se le asigna automáticamente un nombre equivalente a la propiedad UML de la acción (p. ej. `result`).



Si al arrastrar el pin de salida sobre un elemento el puntero se convierte en este símbolo , significa que puede colocar el pin de salida en el elemento.

Pin de Excepción

Puede convertir un **`PinDeSalida`** en un pin de **`Excepción`** haciendo clic en el pin y seleccionando `esPinDeExcepción` en la ventana *Propiedades*.

PinDeValor

Inserta un pin de valor que es un pin de entrada que aporta un valor a una acción que no viene de

 © 2018 Altova GmbH

un flujo de objeto de entrada. Se representa con el símbolo de un pin de entrada y tiene las mismas propiedades que un pin de entrada.

NodoDeObjeto

Inserta un nodo de objeto que es un nodo de actividad abstracto que define el flujo de objeto de una actividad. Los nodos de objeto solo contiene valores en tiempo de ejecución que se ajustan al tipo del nodo de objeto.

NodoDeBúferCentral

Inserta un nodo de búfer central que funciona de búfer para varios flujos de entrada y salida de otros nodos de objeto.

NodoAlmacénDeDatos

Inserta un nodo de almacén de datos, un nodo de búfer central especial que almacena datos persistentes (es decir, no transitorios).

ParticiónDeActividades (horizontal)

Inserta una partición de actividades horizontal, un tipo de grupo de actividades que sirve para identificar acciones que tienen características en común. Suelen equivaler a las unidades de organización de los modelos de negocio.



Para editar una etiqueta, haga doble clic en ella. Para orientar el texto correctamente, pulse **Entrar**.

Recuerde que las particiones de actividades de UML 2.0 son el equivalente de los *compartimentos* (`swimlanes`) de las versiones antiguas de UML.

- Los elementos colocados dentro de una **`ParticiónDeActividades`** pasan a formar parte de ella cuando su contorno esté resaltado.
- Los objetos colocados dentro de una **`ParticiónDeActividades`** se pueden seleccionar uno por uno con **Ctrl+clic** o con el recuadro de selección.
- Para mover la **`ParticiónDeActividades`** a otra posición, haga clic en su contorno o en su título y arrástrela.

ParticiónDeActividades (vertical)

Inserta una partición de actividades vertical, un tipo de grupo de actividades que sirve para identificar acciones que tienen características en común. Suelen equivaler a las unidades de organización de los modelos de negocio.



ParticiónDeActividades (2D)

Inserta una partición de actividades bidimensional, un tipo de grupo de actividades que sirve para identificar acciones que tienen características en común. Las etiquetas de los dos ejes son editables.



Para quitar las etiquetas de las dimensiones Dim1 y Dim2:

1. Haga clic en la etiqueta que desea eliminar (p. ej. `Dim1`).
2. En la ventana *Propiedades* haga doble clic en la entrada `Dim1`, elimínela y pulse **Entrar** para confirmar.

 © 2018 Altova GmbH



Para anidar particiones de actividades:

1. Haga clic con el botón derecho en la etiqueta de la dimensión donde desea insertar un partición nueva.
2. Seleccione **Nuevo/a | ParticiónDeActividades**.



FlujoDeControl

Un flujo de control es una línea con una flecha que conecta dos actividades/comportamientos e inicia una actividad una vez finaliza la actividad anterior.



FlujoDeObjeto

Un flujo de objeto es una línea con una flecha que conecta dos acciones/nodos de objeto e inicia una actividad una vez finaliza la actividad anterior. Los objetos y datos se pueden pasar a través del flujo de objeto.



ControladorDeExcepción

Un controlador de excepción es un elemento que especifica qué acción debe ejecutarse si se genera determinada excepción durante la ejecución del nodo protegido.



Los controladores de excepción solo se pueden colocar en el pin de entrada de una acción.

Actividad

Inserta una actividad en el diagrama de actividades.

 © 2018 Altova GmbH



NodoParámetroDeActividad

Inserta un nodo parámetro de actividad en una actividad. Al hacer clic en la actividad se inserta el nodo parámetro en el contorno de la actividad.



NodoDeActividadEstructurada

Inserta un nodo de actividad estructurada, que es una parte estructurada de la actividad que no se comparte con ningún otro nodo estructurado.



RegiónDeExpansión

Una región de expansión es una región de una actividad que tiene entradas y salidas explícitas (usando **`NodosDeExpansión`**). Cada entrada es una colección de valores.



El modo región de expansión aparece como palabra clave y para cambiarlo basta con hacer clic en el cuadro combinado `modo` de la ventana *Propiedades*. Las opciones disponibles son: `parallel`, `iterative` o `stream`.

NodoDeExpansión

Inserta un nodo de expansión en una región de expansión. Los nodos de expansión son nodos de entrada y salida para la región de expansión, donde cada entrada/salida es una colección de valores. Las flechas que entran y salen de la región de expansión determinan el tipo concreto de nodo de expansión.



RegiónDeActividadInterrumpible

Una región interrumpible contiene nodos de actividad. Cuando un flujo de control abandona una región interrumpible, todos los flujos y comportamientos de la región finalizan.

Para añadir un encadenamiento interruptor:

Primero debe comprobar que hay un elemento **`Acción`** en la **`RegiónDeActividadInterrumpible`**, así como un flujo de control de salida hacia otra acción:

 © 2018 Altova GmbH



1. Haga clic con el botón derecho en la flecha del `FlujoDeControl` y seleccione **Nuevo/a | EncadenamientoInterruptor**.



Nota: hay otra manera de añadir un `EncadenamientoInterruptor`: haga clic en la `RegiónDeActividadInterrumpible`, después haga clic con el botón derecho en la ventana *Propiedades* y seleccione **Agregar encadenamientoInterruptor** en el menú emergente.

10.1.2 Diagrama de máquina de estados

Los diagramas de máquina de estados modelan el comportamiento de un sistema, describiendo los diferentes estados por los que puede pasar un objeto y las transiciones de unos estados a otros. Se suelen utilizar para describir el comportamiento de un objeto que pasa por varios casos de uso.

Esto se puede conseguir con dos tipos de procesos:

1. **Acciones:** están asociadas a las **transiciones** y son procesos a corto plazo que no se pueden interrumpir (por ejemplo, en la imagen siguiente: una transición inicial `error interno / notificar admin`).
2. **Actividades de estado (comportamientos):** están asociadas a los estados y son procesos a largo plazo que pueden ser interrumpidos por otros eventos (por ejemplo, en la imagen siguiente: `escuchar si hay conexiones entrantes`).

En UModel una máquina de estados puede tener varios diagramas de máquina de estados (o diagramas de estados).



Diagrama de máquina de estados de ejemplo

El diagrama de estados anterior se encuentra en la carpeta del proyecto de ejemplo de UModel **C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\UModel2018\UModelExamples\Bank_MultiLanguage.ump**.

10.1.2.1 Insertar elementos

Para insertar elementos con los iconos de la barra de herramientas:

1. Haga clic en un icono de la barra de herramientas Diagrama de máquina de estados.
2. Haga clic en el área de trabajo del diagrama en el que desea insertar el elemento. Para insertar varios elementos del tipo seleccionado, mantenga pulsada la tecla **Ctrl** mientras hace clic en el área de trabajo.

 © 2018 Altova GmbH

Para arrastrar elementos desde la Estructura del modelo hasta el diagrama:

1. En la *Estructura del modelo* busque el elemento que quiere insertar en el otro diagrama (puede usar el cuadro de búsqueda o pulsar **Ctrl+F** para buscar el elemento).
2. Arrastre el elemento hasta el diagrama de máquina de estados.

10.1.2.2 Crear estados, actividades y transiciones

Para agregar un estado simple:

1. Haga clic en el icono **Estado** de la barra de herramientas ( ) y después haga clic dentro del diagrama.
2. Escriba el nombre del estado y pulse **Entrar** para confirmar.

Para añadir una actividad al estado:

1. Haga clic con el botón derecho en el estado. En el menú contextual seleccione **Nuevo/a** y después una de las opciones del submenú.

   Las actividades Entrada, Salida y Hacer están asociadas con uno de estos comportamientos posibles: "Actividad", "Interacción" y "MáquinaDeEstados". Por tanto, las opciones de este menú contextual son:



   Estas opciones proceden de la especificación UML. Es decir, todas estas acciones internas son comportamientos y, en la especificación UML, se derivan tres clases de la clase "Comportamiento": Actividad, MáquinaDeEstados e Interacción. En el código generado no importa qué comportamiento se seleccione.

   Hay tres tipos de acciones: **Hacer** (`Do`), **Entrada** (`Entry`) y **Salida** (`Exit`). Las actividades se colocan dentro de su propio compartimento en el estado (no en una región distinta). El tipo de actividad seleccionada se utiliza como prefijo para la actividad (p. ej.

`entry / store current time`).



Para eliminar una actividad:

1. Haga clic en la actividad del estado y pulse la tecla **Supr**.

Para crear una transición entre dos estados:

1. Haga clic en el controlador `Transición` del estado de origen (situado a la derecha del elemento).
2. Arrastre la flecha de la transición hasta el estado de destino.



Las propiedades de la transición se pueden ver en la ventana *Propiedades*. En el cuadro combinado del campo `clase` puede definir el tipo de transición: externa, interna o local.



Las transiciones pueden tener un disparador de eventos, una condición de protección y una acción con el formato **disparadorEvento [condición de protección] /actividad**.

Para crear operaciones desde transiciones automáticamente:

Si activa el icono **Activar/desactivar la creación automática de operaciones en el destino al escribir el nombre de la operación** , operación correspondiente se crea automáticamente en la clase referenciada cuando se crea una transición y se escribe un nombre (p. ej. `miOperación()`).

Nota: solamente se pueden crear operaciones automáticamente cuando la máquina de estados está dentro de una clase o de una interfaz.

Para crear operaciones automáticamente desde actividades:

1. Haga clic con el botón derecho en el estado y seleccione la actividad/acción que desea insertar (**Nuevo/a | Entrada:Actividad**).
2. Escriba el nombre de la actividad, asegurándose de que termina con ().



El elemento nuevo también está disponible en la *Estructura del modelo*.
Desplácese hacia abajo en la *Estructura del modelo* y observe que la operación `OnEntryCooler` se añadió a la clase primaria `AirConditionController`.



Nota: se añaden operaciones automáticamente para: **Hacer:Actividad, Entrada:Actividad, Salida:Actividad**.



Para crear un disparador de transición:

1. Haga clic con el botón derecho en una transición (en la flecha).
2. Selección **Nuevo/a | Disparador**.



   Si se trata del primer disparador del diagrama, en la etiqueta de la transición, situada encima de la flecha, aparece el carácter "a". Los disparadores tienen asignados valores predeterminados en forma de letra, estado de origen -> estado de destino.
3. Haga doble clic en el nuevo carácter e inserte las propiedades de la transición en el formato **disparadorEvento [condición de protección] / actividad**.

   Sintaxis de las propiedades de la transición: el texto insertado antes de los corchetes es el disparador. Entre los corchetes va la condición de protección y después de la barra diagonal va la actividad. Manipule esta cadena para crear o eliminar automáticamente los elementos correspondientes en la *Estructura del modelo*.

   Nota: para ver las propiedades de una transición, haga clic con el botón derecho en la

transición y seleccione **Seleccionar en la Estructura del modelo**. El evento, la actividad y los elementos de restricción aparece debajo de la transición seleccionada.



Para agregar un diagrama de actividades a una transición:

UModel ofrece una función única para añadir diagramas de actividades a las transiciones a fin de describir la transición en detalle.

1. Haga clic con el botón derecho en la transición y seleccione **Nuevo/a | Diagrama de actividades**.
   Esto inserta una ventana con un diagrama de actividades en la posición de la flecha de transición.
2. Haga clic en la ventana recién insertada y utilice las barras de desplazamiento para desplazarse por la ventana.



3. Haga doble clic en la ventana para abrir el diagrama de actividades en otra pestaña y seguir definiendo la transición (p. ej. cambiando el nombre de la acción a `Database logon`).



Al proyecto se añade un diagrama de actividades nuevo. Para aprender a añadir elementos de modelado de actividades nuevos al diagrama, consulte el apartado Diagrama de actividades.

4. Haga clic en la pestaña del diagrama de máquina de estados para ver la transición actualizada.



5. Arrastre la ventana de la actividad a una posición nueva donde no moleste y ajuste el tamaño de la ventana si es necesario.



Si arrastra la ventana de la actividad y la pone entre los dos estados, la ventana ilustra la transición hacia y desde la actividad.



10.1.2.3 Estados compuestos

Estado compuesto

Este tipo de estado contiene un compartimento más, formado por una región. Dentro de esta región puede colocar un número ilimitado de estados.

Para añadir una región a un estado compuesto:

1. Haga clic con el botón derecho en el estado compuesto y seleccione **Nuevo/a | Región** del menú contextual.
   Al estado se le añade una región nueva. Las regiones se dividen con líneas discontinuas.

Para eliminar una región:

1. Haga clic en la región que desea eliminar y pulse **Supr**.
   Cuando se elimina una región de un estado ortogonal, el estado vuelve a ser un estado compuesto. Cuando se elimina la última región de un estado compuesto, el estado pasa a ser un estado simple.

Para poner un estado dentro de un estado compuesto:

1. Haga clic en el estado que desea insertar (p. ej. **Logging in User**) y arrástrelo hasta el compartimento de la región del estado compuesto.
   El compartimento de la región se resalta al soltar el elemento. El elemento insertado ahora forma parte de la región y aparece como elemento secundario de la región en la ventana *Estructura del modelo*.



   Cuando se mueve el estado compuesto, también se mueven los estados que están dentro de él.

Estado ortogonal

Este tipo de estado contiene un compartimento más, formado por dos o más regiones, que indican simultaneidad.

Haga clic con el botón derecho en un estado y seleccione **Nuevo/a | Región** para añadir regiones nuevas.



 © 2018 Altova GmbH

Para mostrar/ocultar el nombre de las regiones:

- Haga clic en la ventana *Estilos*, desplácese hasta el estilo `Mostrar los nombres de región en los estados` y seleccione el valor `verdadero/falso`.

Estado de submáquina

Este estado sirve para ocultar los detalles de una máquina de estados. Este estado no tiene regiones, sino que está asociado a una máquina de estados distinta.

Para definir un estado de submáquina:

1. Tras seleccionar un estado, haga clic en el cuadro combinado `submáquina` de la ventana *Propiedades*.
   Aparece una lista con todas las máquinas de estados que están definidas.
2. Seleccione la máquina de estados a la que debe hacer referencia esta submáquina.



Observe que en la submáquina aparece automáticamente un icono de hipervínculo. Al hacer clic en este icono se abre la máquina de estados a la que se hace referencia (**`BankServer`**, por ejemplo).

Para añadir puntos de entrada/ salida a un estado de submáquina:

- El estado de submáquina al que está conectado el punto de entrada/salida debe hacer referencia a una máquina de estados (visible en la ventana *Propiedades*).
- Esta submáquina debe contener un punto de entrada y de salida como mínimo.

1. Haga clic en el icono **ReferenciaDePuntoDeConexión** de la barra de herramientas y después haga clic en el estado de submáquina en el que quiere insertar el punto de entrada/salida.



2. Haga clic con el botón derecho en la ventana *Propiedades* y seleccione **Agregar entrada**. Recuerde que este menú emergente solamente aparece si en el diagrama ya

existe un punto de entrada o salida.



El comando **Agregar entrada** añade un punto de entrada (`EntryPoint`) nuevo en la ventana *Propiedades* y cambia el aspecto de la referencia de punto de conexión `ConnectionPointReference`.

3. Use el mismo método para insertar un punto de salida (`ExitPoint`) con la opción **Agregar salida** del menú emergente.

10.1.2.4 Generar código a partir de diagramas de máquina de estados

Con UModel puede generar código ejecutable a partir de diagramas de máquina de estados (C++, C#, Java, VB.NET). Esta función de generación de código es compatible con casi todos los elementos y características de los diagramas de máquina de estados:

- Estado
- EstadoCompuesto, con cualquier nivel jerárquico
- EstadoOrtogonal, con cualquier número de regiones
- Región
- EstadoInicial
- EstadoFinal
- Transición
- Guarda
- Disparador
- Evento de llamada
- Bifurcación
- Reunión
- Elección
- Unión
- HistorialDetallado
- HistorialSuperficial
- Acciones de entrada/salida/hacer
- Efectos

La generación de código de máquina de estados se integra en el proceso "normal" de ingeniería de ida y vuelta. Esto significa que el código de máquina de estados se puede actualizar automáticamente durante el proceso de ingeniería directa.

 © 2018 Altova GmbH



La imagen anterior muestra el diagrama de máquina de estados **`AirCondition`** de la carpeta `..\StateMachineCodeGeneration` del directorio `...\UModelExamples`. Por cada lenguaje de programación hay una carpeta.

Cada directorio contiene dos carpetas: `AirCondition` y `Complex`. Cada una contiene el proyecto de UModel correspondiente, los archivos de proyecto del lenguaje de programación y los archivos de código generados. El archivo de proyecto `Complex.ump` contiene casi todos los elementos y funciones de modelado compatibles con la función de generación de código de UModel para diagramas de máquina de estados.

Además, cada carpeta contiene una aplicación de prueba (p. ej. `TestSTMAirCondition.sln` para C#) para que pueda trabajar inmediatamente con los archivos de código generados.



Para generar código a partir de un diagrama de máquina de estados:

1. Haga clic con el **botón derecho** en el diagrama de máquina de estados y seleccione el comando **Generar código de la máquina de estados** o
2. Haga clic en **Proyecto | Generar código de la máquina de estados**.



Aparece un cuadro de diálogo (*imagen siguiente*). Si es necesario, ajuste las opciones de configuración predeterminadas y haga clic en **Aceptar** para generar el código.

 © 2018 Altova GmbH

El código de máquina de estados se actualiza automáticamente cuando se inicia el proceso de ingeniería directa. Sin embargo, esta configuración se puede cambiar. Para ello haga clic en el fondo del diagrama de máquina de estados y marque la casilla Actualización de código automática de la ventana *Propiedades*.

No es recomendable realizar cambios a mano en el código generado porque estos cambios no se traspasarán al diagrama de máquina de estados durante el proceso de ingeniería inversa.



En la ventana *Propiedades* haga clic en el icono **Examinar** ... del campo Actualización de código automática para abrir el cuadro de diálogo "Generar código de la máquina de estados" y cambiar las opciones de configuración.

Para revisar la sintaxis de un diagrama de máquina de estados:

- Haga clic con el botón derecho en el diagrama y seleccione **Revisar la sintaxis de la máquina de estados** del menú contextual.

10.1.2.5 Trabajar con código de máquina de estados

La clase primaria de la máquina de estados (es decir, la clase controladora `controller` o la clase de contexto) es la única interfaz que existe entre el usuario de la máquina de estados y su implementación.

La clase controladora `controller` aporta los métodos que se pueden usar desde "fuera" para cambiar los estados (p. ej. después de que tengan lugar eventos externos).

No obstante, la implementación de la máquina de estados llama a los métodos de la clase `controller` (devoluciones de llamada) para informar al usuario de la máquina de estados sobre cambios de estado (`OnEntry`, `OnExit`, ...), efectos de las transiciones y la posibilidad de invalidar e implementar métodos para condiciones (guardas).

UModel puede crear operaciones simples (sin parámetros) automáticamente para comportamientos entrar/salir/hacer, efectos de transición, etc. cuando se activa la opción correspondiente (consulte el apartado Crear estados, actividades y transiciones.) Estos métodos se pueden cambiar (añadiéndoles parámetros, configurándolos como métodos abstractos, etc.).

Puede generar instancias de una máquina de estados (es decir, de su clase controladora `controller`) y todas las instancias funcionan independientemente.

- La ejecución de la máquina de estados UML está diseñada para el *modelo de ejecución hasta el final*.
- Las máquinas de estados UML suponen que el procesamiento de cada evento finaliza antes de que empiece a procesarse el siguiente evento.

- Esto también significa que las acciones entrar/salir/hacer y los efectos de las transiciones no pueden disparar transiciones/cambios de estado nuevos directamente.

Inicialización

- Cada región de una máquina de estados debe tener un estado inicial.
- El código generado con UModel inicializa automáticamente todas las regiones de la máquina de estados (o cuando se llama al método `Initialize()` de la clase controladora).
- Si no necesita eventos `OnEntry` durante la inicialización, puede llamar a mano al método `Initialize()` e ignorar los eventos `OnEntry` durante el inicio.

Obtener el estado actual

UModel admite estados compuestos y estados ortogonales, así que no hay un solo estado actual: cada región (de cualquier nivel jerárquico) puede tener un estado actual.

En el proyecto de ejemplo `AirCondition.ump` puede ver cómo se pueden recorrer las regiones hasta llegar a los estados actuales:

```
TreeNode rootNode = m_CurrentStateTree.Nodes.Add(m_STM.getRootState().getName());
UpdateCurrentStateTree(m_STM.getRootState(), rootNode);

private void UpdateCurrentStateTree(AirCondition.AirConditionController.IState
state, TreeNode node)
{
    foreach (AirCondition.AirConditionController.IRegion r in state.getRegions())
    {
        TreeNode childNode = node.Nodes.Add(r.getName() + " : " +
        r.getCurrentState().getName());
        UpdateCurrentStateTree(r.getCurrentState(), childNode);
    }
}
```

Ejemplo nº1: una transición simple



La operación correspondiente se genera automáticamente en UModel.



Método generado en el código:

```
private class CTestStateMachine : IState
{
        …
        public bool MyEvent1()
```

 © 2018 Altova GmbH

```
        {
                ...
        }
}
```

- El usuario de la máquina de estados debería llamar al método generado "MyEvent1" cuando tenga lugar el evento correspondiente (fuera de la máquina de estados).
- El parámetro de devolución de estos métodos-evento aporta información si el evento provocó un cambio de estado (es decir, si tuvo un efecto o no en la máquina de estados). Por ejemplo, si "State1" está activo y ocurre el evento "MyEvent1()", entonces el estado actual cambia a "State2" y "MyEvent1()" devuelve true. Si "State2" está activo y ocurre el evento "MyEvent1()", nada cambia en la máquina de estados y MyEvent1() devuelve false.

Ejemplo nº2: una transición simple con un efecto



La operación correspondiente se genera automáticamente en UModel



Método generado en el código:

```
private class CTestStateMachine : IState
{
        ...
        // Override to handle entry/exit/do actions, transition effects,...:
        public virtual void OnState1State2Effect() {}
}
```

- La implementación de la máquina de estados llamará a "OnState1State2Effect()" cuando se dispare la transición del estado "State1" al estado "State2".
- Para reaccionar a este efecto "OnState1State2Effect()" debería sobrescribirse en una clase derivada de "CTestStateMachine".
- "CTestStateMachine:: OnState1State2Effect()" también puede configurarse como `abstract` y obtendrá errores de compilación hasta que se sobrescriba el método.
- Cuando "OnState1State2Effect()" no es abstracto y está activa la opción Generar mensajes de depuración, UModel genera este resultado:

```
// Overwrite to handle entry/exit/do actions, transition effects,...:
public virtual void OnState1State2Effect() {OnDebugMessage("ACTION:
OnState1State2Effect");}
```

Ejemplo nº3: una transición simple con un efecto y un parámetro



La operación correspondiente se genera automáticamente en UModel.



Método generado en el código:

```
private class CTestStateMachine : IState
{
        …
        // Additional defined operations of the controller class:
        public virtual void OnState1State2Effect(String text)
        {
        }
}
```

- Para llevar a cabo las operaciones (creadas automáticamente por UModel), puede añadir parámetros manualmente (UModel no puede conocer el tipo necesario).
- En este ejemplo el parámetro "text:String" se añadió al método Effect de TestController. Es necesario especificar un argumento adecuado cuando se llame a este método (en este caso: "1 => 2").
- Otra posibilidad es llamar a los métodos estáticos ("MyStatic.OnState1State2Effect("1 => 2")") o a los métodos de singleton ("getSingleton().OnState1State2Effect("1 => 2")").

Ejemplo nº4: acciones entrar/salir/hacer



Las operaciones correspondientes se generan automáticamente en UModel.

 © 2018 Altova GmbH



Método generado en el código:

```
private class CTestStateMachine : IState
{
        …
        // Override to handle entry/exit/do actions, transition effects,...:
        public virtual void OnExitState3() {}
        public virtual void OnEntryState4() {}
        public virtual void OnDoState4() {}
}
```

- Los estados pueden tener comportamientos entrar/salir/hacer. UModel crea automáticamente las operaciones necesarias para ellos.
- Cuando tiene lugar "MyEvent2()", la implementación de la máquina de estados llama a "OnExitState3()", si "MyEvent2" tuviera un efecto, se le llamaría después y posteriormente se llamaría a "OnEntryState4" y "OnDoState4".
- Por lo general estos métodos deberían sobrescribirse. Cuando no son abstractos y está activa la opción *Generar mensajes de depuración*, UModel genera el resultado que se describe en el ejemplo nº2.
- Estos métodos también pueden tener los parámetros que aparecen en el ejemplo nº3.

Ejemplo nº5: guardas

Las transiciones pueden tener guardas, que determinan si la transición se dispara verdaderamente.



La operación correspondiente se genera automáticamente en UModel.

Método generado en el código:

```
private class CTestStateMachine : IState
{
        …
        // Additional defined operations of the controller class:
        public virtual bool CanGoState6()
        {
            return true; // Override!
        }
}
```

- Si "State5" es el estado activo y tiene lugar "MyEvent2", la implementación de la máquina de estados llamará a "CanGoState6" y, dependiendo de su resultado, la transición se disparará o no.
- Por lo general estos métodos deberían sobrescribirse. Cuando no son abstractos y está activa la opción *Generar mensajes de depuración*, UModel genera el resultado que se describe en el ejemplo nº2.
- Estos métodos también pueden tener los parámetros que aparecen en el ejemplo nº3.
- Varias transiciones pueden tener el mismo evento, pero guardas diferentes. No hay un orden definido para sondear los guardas. Si una transición no tiene guarda o si su guarda es "else", se trata como la última transición (es decir, esta transición solo se disparará si los guardas de las demás transiciones devuelven false. Por ejemplo, no está definido si primero se dispara CanGoState6 o CanGoState7, pero lo que está claro es que la tercera transición solo se disparará si CanGoState6 y CanGoState7 devuelven `false`.



Para ver más funciones y construcciones consulte los ejemplos de los archivos `AirCondition.ump` y `Complex.ump`.

10.1.2.6 Elementos de diagramas de máquinas de estados

EstadoInicial (pseudoestado)
El inicio del proceso.

EstadoFinal
El final de la secuencia de los procesos.

 © 2018 Altova GmbH

PuntoDeEntrada (pseudoestado)
El punto de entrada de una máquina de estados o de un estado compuesto.

PuntoDeSalida (pseudoestado)
El punto de salida de una máquina de estados o de un estado compuesto.

Elección
Representa una rama condicional dinámica donde se evalúan disparadores de guardas que se excluyen mutuamente (operación OR).

Unión (pseudoestado)
Representa el final de la operación OR definida por el elemento **`Elección`**.

Terminar (pseudoestado)
La detención de la ejecución de la máquina de estados.

Bifurcación (pseudoestado)
Inserta una barra de bifurcación vertical. Sirve para dividir secuencias en subsecuencias simultáneas.

Bifurcación horizontal (pseudoestado)
Inserta una barra de bifurcación horizontal. Sirve para dividir secuencias en subsecuencias simultáneas.

Reunión (pseudoestado)
Reúne/combina subsecuencias definidas previamente. Para poder continuar todas las actividades deben completarse.

Reunión horizontal (pseudoestado)
Reúne/combina subsecuencias definidas previamente. Para poder continuar todas las actividades deben completarse.

HistorialDetallado

Pseudoestado que restaura el estado activo previo del estado dentro de un estado compuesto.

HistorialSuperficial

Pseudoestado que restaura el estado inicial de un estado compuesto.

Para cambiar el tipo de pseudoestado, cambie el valor del cuadro combinado `clase` en la ventana *Propiedades*.



ReferenciaDePuntoDeConexión

Una referencia de punto de conexión representa un uso (como parte de un estado de submáquina) de un punto de entrada/salida definido en la referencia de máquina de estados al que hace referencia el estado de submáquina.

Para agregar puntos de entrada o salida a una referencia de punto de conexión:

- El estado al que está conectado el punto debe hacer referencia a una máquina de estados de submáquina (visible en la ventana *Propiedades*).
- Esta submáquina debe contener un punto de entrada y salida como mínimo.

Transición

La relación directa que existe entre dos estados. Un objeto del primer estado realiza una acción o más y después hace referencia al segundo estado, dependiendo de un evento y de que se cumplan las condiciones de protección.

Las transiciones tienen un disparador de eventos, condiciones de protección, una acción (comportamiento) y un estado de destino.Los subelementos de complemento compatibles son:

- **`EventoRecibirSeñal`**

 © 2018 Altova GmbH

- **EventoSeñal**
- **EventoEnviarSeñal**
- **EventoRecibirOperación**
- **EventoEnviarOperación**
- **EventoDeCambio**.

Activar/desactivar la creación automática de operaciones en el destino al escribir el nombre de la operación
Active este icono para crear automáticamente la operación correspondiente en la clase a la que se hace referencia cuando se cree una transición y se inserte el nombre de la operación.

Nota: solamente se pueden crear operaciones automáticamente cuando la máquina de estado está dentro de una clase o de una interfaz.

10.1.3 Diagrama de máquina de estados de protocolos

Sitio web de Altova: Diagramas de máquina de estados de protocolos UML

Las máquinas de estados de protocolos ilustran una **secuencia** de eventos a los que responde un objeto, sin necesidad de ilustrar su comportamiento propiamente dicho. La secuencia necesaria de eventos y los cambios resultantes en el estado del objeto se modelan en este tipo de diagramas.

Las máquinas de estados de protocolos se usan sobre todo para describir protocolos complejos. Por ejemplo, el acceso a bases de datos a través de una interfaz determinada o protocolos de comunicación como TCP/IP.

Las máquinas de estados de protocolos se crean igual que los diagramas de máquina de estados, pero tienen menos elementos de modelado. Las transiciones de protocolo entre los estados pueden tener condiciones previas o posteriores que definen qué debe ocurrir para que tenga lugar la transición a otro estado o cuál debe ser el estado resultante una vez tiene lugar la transición.



10.1.3.1 Insertar elementos

Para insertar elementos con los iconos de la barra de herramientas:

1. Haga clic en un icono de la barra de herramientas Diagrama de máquina de estados de protocolos.
2. Haga clic en el área de trabajo del diagrama en el que desea insertar el elemento. Para insertar varios elementos del tipo seleccionado, mantenga pulsada la tecla **Ctrl** mientras hace clic en el área de trabajo.

Para arrastrar elementos desde la Estructura del modelo hasta el diagrama:

1. En la *Estructura del modelo* busque el elemento que quiere insertar en el otro diagrama (puede usar el cuadro de búsqueda o pulsar **Ctrl+F** para buscar el elemento).
2. Arrastre el elemento hasta el diagrama de máquina de estados de protocolos.

 © 2018 Altova GmbH

Para insertar un estado simple:

1. Haga clic en el icono **Estado** de la barra de herramientas y haga clic en el diagrama para insertarlo.
2. Escriba el nombre del estado y pulse **Entrar** para confirmar.
   Los estados simples no tienen regiones ni subestructuras.

Para crear una transición de protocolo entre dos estados:

1. Haga clic en el controlador `Transición` del estado de origen (situado a la derecha del elemento) o en el icono **TransiciónDeProtoclo** de la barra de herramientas.
2. Arrastre la flecha de la transición hasta el estado de destino.
   El cursor de texto se habilita automáticamente para que pueda insertar la condición previa o posterior. Recuerde que es obligatorio utilizar corchetes y la barra diagonal en las condiciones.
   Si inserta la condición (previa o posterior) en la ventana *Propiedades*, los corchetes y la barra diagonal se escriben automáticamente en el diagrama.



Para crear e insertar estados compuestos y estados de submáquina:

Véase el apartado Estados compuestos.

10.1.3.2 Elementos

Estado
Estado simple con un compartimento.

Estado compuesto
Este tipo de estado contiene un compartimento más que tiene una sola región. Dentro de esta región puede colocar un número ilimitado de estados.

Estado ortogonal
Este tipo de estado contiene un compartimento más, formado por dos o más regiones, que indican simultaneidad.

Haga clic con el botón derecho en un estado y seleccione **Nuevo/a | Región** para añadir una región nueva.

Estado de submáquina
Este estado sirve para ocultar detalles de una máquina de estados. Este estado no tiene regiones pero está asociado a una máquina de estados distinta.

EstadoInicial (pseudoestado)
El principio del proceso

EstadoFinal
El fin de la secuencia de los procesos

PuntoDeEntrada (pseudoestado)
El punto de entrada de una máquina de estados o de un estado compuesto.

PuntoDeSalida (pseudoestado)
El punto de salida de una máquina de estados o de un estado compuesto.

Elección
Representa una rama condicional dinámica en la que se evalúan disparadores de guardas que se excluyen mutuamente (operación OR).

Unión (pseudoestado)
Representa el final de la operación OR definida por el elemento Elección.

Terminar (pseudoestado)
La detención de la ejecución de la máquina de estados.

Bifurcación (pseudoestado)
Inserta una barra de bifurcación vertical. Sirve para dividir secuencias en subsecuencias simultáneas.

 © 2018 Altova GmbH

Bifurcación horizontal (pseudoestado)
Inserta una barra de bifurcación horizontal. Sirve para dividir secuencias en subsecuencias simultáneas.

Reunión (pseudoestado)
Reúne/combina subsecuencias definidas previamente. Para poder continuar todas las actividades deben completarse.

Reunión horizontal (pseudoestado)
Reúne/combina subsecuencias definidas previamente. Para poder continuar todas las actividades deben completarse.

ReferenciaDePuntoDeConexión
Representa un uso (como parte de un estado de submáquina) de un punto de entrada/salida definido en la referencia de máquina de estados por el estado de submáquina.

Para añadir puntos de entrada/salida en una referencia de punto de conexión:

- El estado al que está conectado el punto debe hacer referencia a una máquina de estado de submáquina (visible en la ventana *Propiedades*).
- Esta submáquina debe contener un punto de entrada y otro de salida como mínimo.

TransiciónDeProtocolo
Relación directa entre dos estados. Un objeto del primer estado realiza una operación o más y después hace referencia al segundo estado, dependiendo de un evento y de que se cumplan las condiciones previas o posteriores.

Para más información consulte el apartado Insertar elementos.

10.1.4 Diagrama de casos de uso

Consulte Casos de uso del tutorial para obtener más información sobre cómo usar los diagramas de casos de uso.



10.1.5 Diagrama de comunicación

Sitio web de Altova: Diagramas de comunicación UML

Los diagramas de comunicación muestran cómo interactúan los objetos en tiempo de ejecución (p. ej. los flujos de mensaje) e ilustran las relaciones que existen entre los objetos. Básicamente modelan el comportamiento dinámico de los casos de uso.

Los diagramas de comunicación se diseñan igual que los diagramas de secuencia, excepto que la notación tiene otro formato. Los mensajes se numeran para ilustrar su secuencia y su anidamiento.

Con UModel puede generar diagramas de comunicación a partir de diagramas de secuencia y viceversa. Para más información consulte el apartado Generar diagramas de secuencia.

 © 2018 Altova GmbH



10.1.5.1 Insertar elementos

Para insertar elementos con los iconos de la barra de herramientas:

1. Haga clic en un icono de la barra de herramientas Diagrama de comunicación.
2. Haga clic en el área de trabajo del diagrama en el que desea insertar el elemento. Para insertar varios elementos del tipo seleccionado, mantenga pulsada la tecla **Ctrl** mientras hace clic en el área de trabajo.

Para arrastrar elementos desde la Estructura del modelo hasta el diagrama:

1. En la *Estructura del modelo* busque el elemento que quiere insertar en el otro diagrama (puede usar el cuadro de búsqueda o pulsar **Ctrl+F** para buscar el elemento).
2. Arrastre el elemento hasta el diagrama de comunicación.

Línea de vida

El elemento línea de vida es un participante de la interacción. En UModel puede insertar otros elementos (clases, por ejemplo) en el diagrama de secuencia. Cada elemento aparece como una línea de vida nuevas. El color y el degradado de las líneas de vida se pueden redefinir en el cuadro combinado `Título - color de degradado` de la ventana *Estilos*.

Para crear un nombre de línea de vida **multilínea** pulse **Ctrl+Entrar**.

Para insertar una línea de vida de comunicación:

1. Haga clic en el icono **Línea de vida** de la barra de herramientas y después haga clic en el área de trabajo del diagrama para insertarla.



2. Escriba el nombre de la línea de vida o conserve el nombre predeterminado `Línea de vida 1`.

Mensajes

Un mensaje es un elemento de modelado que define un tipo concreto de comunicación en una interacción. Una comunicación puede lanzar una señal, invocar una operación, crear o destruir una instancia, etc. El mensaje especifica el tipo de comunicación, así como el remitente y el destinatario.

Mensaje (Llamada) **Mensaje (Respuesta)** **Mensaje (Creación)** **Mensaje (Destrucción)**

Para insertar un mensaje:

1. En la barra de herramientas haga clic en el icono del mensaje que desea insertar.
2. Ahora haga clic en el remitente y arrastre el puntero hasta el destinatario (un destinatario válido es el que aparece resaltado al pasar el puntero por encima).



Nota: mantenga pulsada la tecla **Ctrl** mientras hace clic en el área de trabajo para insertar varios mensajes.

Para insertar más mensajes:

1. Haga clic con el botón derecho en una línea de comunicación del diagrama y seleccione **Nuevo/a | Mensaje**.

 © 2018 Altova GmbH



Nota: la dirección en la que se arrastra la flecha define la dirección del mensaje. Los mensajes de respuesta pueden apuntar en ambas direcciones.

Numeración de los mensajes

Los diagramas de comunicación utilizan la notación decimal para numerar los mensajes, lo cualquier facilita comprender la estructura jerárquica de los mensajes del diagrama. La secuencia es una lista separada por puntos de números en secuencia seguidos por dos puntos y el nombre del mensaje.

Generar diagramas de secuencia a partir de diagramas de comunicación

UModel puede generar diagramas de comunicación a partir de diagramas de secuencia y viceversa:

1. Haga clic con el botón derecho en el área de trabajo del diagrama de comunicación.
2. Seleccione **Generar diagrama de secuencia** en el menú contextual.



10.1.6 Diagrama global de interacción

Sitio web de Altova: Diagramas globales de interacción

Los diagramas globales de interacción son un tipo de diagrama de actividades que ofrecen un resumen de la interacción entre otros diagramas de interacción como diagramas de secuencia, de actividades, de comunicación o de ciclo de vida. El método para construir este tipo de diagramas es similar al utilizado para los diagramas de actividades y usa los mismos elementos de modelado: bifurcaciones, reuniones, nodo inicial, nodo final, etc.



En lugar de actividades, este diagrama utiliza dos tipos distintos de interacciones: **Interacción** y **UsoDeInteracción**.

Los elementos **Interacción** se presentan como iconos de un diagrama de secuencia, comunicación, ciclo de vida o diagrama global de interacción, en un marco que tiene la abreviatura `SD` en la esquina superior izquierda.

Las instancias de los elementos **Interacción** son referencias a diagramas de interacción ya disponibles. Éstas tienen la abreviatura `Ref` y el nombre de la instancia en el marco de título.

 © 2018 Altova GmbH

10.1.6.1 Insertar elementos



Para insertar elementos con los iconos de la barra de herramientas:

1. Haga clic en un icono de la barra de herramientas Diagrama global de interacción.
2. Haga clic en el área de trabajo del diagrama en el que desea insertar el elemento. Para insertar varios elementos del tipo seleccionado, mantenga pulsada la tecla **Ctrl** mientras hace clic en el área de trabajo.

Para arrastrar elementos desde la Estructura del modelo hasta el diagrama:

1. En la *Estructura del modelo* busque el elemento que quiere insertar en el otro diagrama (puede usar el cuadro de búsqueda o pulsar **Ctrl+F** para buscar el elemento).
2. Arrastre el elemento hasta el diagrama global de interacción.

Para insertar un elemento Interacción:

1. Haga clic en el icono **AcciónComportamientoDeLlamada (Interacción)** de la barra de herramientas y haga clic en el área de trabajo del diagrama para insertar la interacción.



Si usa el archivo de ejemplo `Bank_MultiLanguage.ump` de la carpeta `...\UModelExamples`, el diagrama de secuencia **`Collect Account Information`** se inserta automáticamente. El primer diagrama de secuencia de la *Estructura del modelo* se selecciona por defecto.

2. Para cambiar el elemento **Interacción** predeterminado, haga clic en el cuadro combinado `comportamiento/diagrama` de la ventana *Propiedades*. La lista desplegable incluye todos los elementos que se pueden insertar.



3. Haga clic en el elemento que desea insertar (p. ej. `Connect to BankAPI`).



Como este también es un diagrama de secuencia, el elemento **Interacción** aparece como un icono que representa el diagrama de secuencia.
Si selecciona `<ref> BankAPI`, aparece la instancia del elemento **Interacción**.



Para insertar una instancia del elemento Interacción:

1. Haga clic en el icono **AcciónComportamientoDeLlamada (UsoDeInteracción)** de la barra de herramientas y haga clic en el área de trabajo del diagrama para insertar la

instancia.
Si usa el archivo de ejemplo `Bank_MultiLanguage.ump` de la carpeta `...\UModelExamples`, UModel inserta **`Collect Account Information`** automáticamente como instancia de interacción. El primer diagrama de secuencia disponible se selecciona por defecto.



2. Para cambiar de elemento **Interacción** haga clic en el cuadro combinado `comportamiento/diagrama` de la ventana *Propiedades*. La lista desplegable incluye todos los elementos disponibles que se pueden insertar.
3. Seleccione la instancia que desea insertar.
   Recuerde que todos los elementos que se insertan de esta manera aparecen como en la imagen anterior, es decir, con la abreviatura **ref** en el marco de título.

NodoDeDecisión

Inserta un nodo de decisión que tiene una sola transición entrante y varias transiciones salientes protegidas con guardas. Para más información consulte el apartado Crear una rama.

NodoDeCombinación

Inserta un nodo de combinación que une las transiciones alternas definidas por el nodo de decisión. El nodo de combinación no sincroniza los procesos simultáneos, sino que selecciona uno de los procesos.

NodoInicial

El principio del proceso. Una interacción puede tener más de un nodo inicial.

NodoFinalDeActividad

El final del proceso de interacción. Una interacción puede tener más de un nodo final. Todos los flujos se detienen cuando se encuentra el primer nodo final.

NodoDeBifurcación

Inserta un nodo de bifurcación vertical. Sirve para dividir flujos en varios flujos simultáneos.

NodoDeBifurcación (Horizontal)
Inserta un nodo de bifurcación horizontal. Sirve para dividir flujos en varios flujos simultáneos.

NodoDeReunión
Inserta un nodo de reunión vertical. Sirve para sincronizar varios flujos definidos por el nodo de bifurcación.

NodoDeReunión (horizontal)
Inserta un nodo de reunión horizontal. Sirve para sincronizar varios flujos definidos por el nodo de bifurcación.

RestricciónDeDuración
Una duración define una EspecificaciónDeValor que denota una duración entre un punto inicial y un punto final. Las duraciones suelen ser expresiones que representan el tiempo que puede pasar.

FlujoDeControl
Un flujo de control es una línea con una flecha que conecta dos comportamientos e inicia una interacción después de que finalice la anterior.

10.1.7 Diagrama de secuencia

Sitio web de Altova: Diagramas de secuencia UML

En UModel puede crear los diagramas de secuencia estándar definidos por UML y manipular objetos y mensajes con total facilidad para modelar casos de uso. Los diagramas de secuencia que aparecen en esta sección proceden de los proyectos de ejemplo `Bank_Java.ump`, `Bank_CSharp.ump` y `Bank_MultiLanguage.ump` del directorio `...\UModelExamples`.

Nota: también puede generar diagramas de secuencia a partir de código fuente o desde la API de UModel. Para más información consulte el apartado Generar diagramas de secuencia y el apartado Cómo crear diagramas de secuencia.

 © 2018 Altova GmbH



10.1.7.1 Insertar elementos

Los diagramas de secuencia modelan las interacciones dinámicas de los objetos en tiempo de ejecución por medio de mensajes. Suelen utilizarse para explicar casos de uso.

- Las **líneas de vida** son recuadros alineados horizontalmente en la parte superior del diagrama y tienen una línea de puntos vertical que representa la vida del objeto durante la interacción. Los mensajes se dibujan como flechas entre las líneas de vida de los objetos.

- Los **mensajes** se envían de un objeto a otro, se dibujan en forma de flecha y tienen una etiqueta de texto. Pueden tener un número secuencial y otros atributos opcionales como listas de argumentos, etc. Los mensajes pueden ser condicionales, opcionales y

alternativos. Para más información consulte el apartado Fragmentos combinados.

Esta sección se divide en varios apartados:

- Líneas de vida
- Fragmentos combinados
- Usos de interacción
- Puertas
- Invariantes de estado
- Mensajes

En UModel hay varias maneras de insertar elementos en los diagramas de secuencia.



Para insertar elementos con los iconos de la barra de herramientas:

1. Haga clic en un icono de la barra de herramientas Diagrama de secuencia.
2. Haga clic en el área de trabajo del diagrama en el que desea insertar el elemento. Para insertar varios elementos del tipo seleccionado, mantenga pulsada la tecla **Ctrl** mientras hace clic en el área de trabajo.

 © 2018 Altova GmbH

Para arrastrar elementos desde la Estructura del modelo hasta el diagrama:

1. En la *Estructura del modelo* busque el elemento que quiere insertar en el diagrama (puede usar el cuadro de búsqueda o pulsar **Ctrl+F** para buscar el elemento).
2. Arrastre el elemento hasta el diagrama de secuencia.

10.1.7.1.1 Líneas de vida

Línea de vida

Una línea de vida es un participante de una interacción. En los diagramas de secuencia de UModel también puede insertar elementos como clases y actores. Estos elementos se representan como una línea de vida nueva.

La etiqueta de la línea de vida aparece en una barra situada en la parte superior del diagrama. Puede cambiar la posición de las etiquetas y también su tamaño. Además puede redefinir el color y el degradado de las etiquetas (en el cuadro combinado `Título - color de degradado` de la ventana *Estilos*). Pulse **Ctrl+Entrar** para crear una línea nueva en el nombre de la línea de vida.

En el diagrama de secuencia también puede insertar clasificadores. El campo `representa` de la ventana *Propiedades* muestra el tipo de elemento que actúa como línea de vida. Si arrastra una propiedad **con tipo** hasta el diagrama de secuencia, también se crea una línea de vida.



Especificación de ejecución (activación de objetos)

Una especificación de ejecución (activación) se representa en forma de cuadro (rectángulo) en la

línea de vida del objeto. Una activación es la ejecución de un procedimiento y el tiempo necesario para ejecutar los procedimientos anidados correspondientes.

Cuando se crea un mensaje entre dos líneas de vida, se crean automáticamente los cuadros de activación.

Y un mensaje recursivo o automensaje (es decir, uno que llama a otro método de la misma clase) crea cuadros de activación apilados.

Para mostrar/ocultar los cuadros de activación:

1. Abra la ventana *Estilos* y desplácese hasta el cuadro combinado Mostrar especificaciones de ejecución.
   En este estilo puede definir si los cuadros de activación se muestran o se ocultan en el diagrama de secuencia.

Atributos de las líneas de vida

La casilla destrucción sirve para añadir un marcador de destrucción (o freno) a la línea de vida sin necesidad de usar un mensaje de destrucción.

En el campo selector puede insertar una expresión que indique la parte que representa la línea de vida si el **`ElementoConectable`** tiene más de un valor (es decir, si su multiplicidad es mayor que 1).

Ir a una línea de vida

Haga clic con el botón derecho en una línea de vida y en el menú contextual elija la opción **Ir a XXX** (XXX es el tipo de línea de vida seleccionada). El elemento se resalta en la ventana *Estructura del modelo*.

10.1.7.1.2 Fragmentos combinados

FragmentoCombinado

Los fragmentos combinados son subunidades o secciones de una interacción. El operador de interacción que aparece en el pentágono de la esquina superior izquierda define el tipo de fragmento combinado. Por tanto, la restricción define el tipo de fragmento (p. ej. de bucle, alternativo, etc.) utilizado en la interacción.

 © 2018 Altova GmbH



La barra de herramientas de los diagramas de secuencia también incluye iconos para insertar fragmentos combinados en el diagrama: **`seq`** (secuencia), **`alt`** (alternativo) o **`loop`** (bucle). Haga clic en el cuadro combinado `operadorDeInteracción` para definir el tipo de fragmento de interacción.



OperadoresDeInteracción

Secuencias débiles **seq**

El fragmento combinado representa secuencias débiles entre los comportamientos de los operandos.

Alternativas **alt**
Solo se eligirá uno de los operandos definidos. El operando debe tener una expresión de guarda cuyo resultado sea `true`.

Si uno de los operandos utiliza el guarda "else", el operando se ejecuta si todos los demás guardas devuelven `false`. La expresión de guarda se puede introducir inmediatamente después de la inserción (y aparecerá entre corchetes).



La **RestricciónDeInteracción** es de hecho la expresión de guarda que aparece entre corchetes.

Opción **opt**
Representa una opción entre ejecutar el operando o no hacer nada.

Pausa **break**
El operador **break** se elige cuando el guarda es `true`. El resto del fragmento se ignora.

Paralelo **par**
Indica que el fragmento combinado representa una combinación paralela de operandos.

Secuencias estrictas **strict**
El fragmento combinado representa una secuencia estricta entre los comportamientos de los operandos.

Bucle **loop**
El operando **loop** se repetirá tantas veces como defina la expresión de guarda.



Tras seleccionar este operando puede editar la expresión directamente (en el pentágono `loop`) haciendo doble clic.

Región crítica **critical**

 © 2018 Altova GmbH

El fragmento combinado representa una región crítica. La secuencia no se puede interrumpir ni intercalar con otros procesos.

Negativo **neg**
El fragmento no es válido y los demás se suponen válidos.

Aserción **assert**
Designa el fragmento combinado válido y sus secuencias. Se suele usar junto con los operandos **consider** o **ignore**.

Ignorar **ignore**
Define qué mensajes deben ignorarse en la interacción. Se suele usar junto con los operandos **assert** o **consider**.

Considerar **consider**
Define qué mensajes se deben tener en cuenta en la interacción. Se suele usar junto con los operandos **assert** o **ignore**.

Para agregar operandosDeInteracción a un fragmento combinado:

1. Haga clic con el botón derecho en el fragmento combinado y seleccione **Nuevo/a | OperandoDeInteracción**.
   La condición de guarda se puede editar inmediatamente.
2. Inserte la condición de guarda para el **OperandoDeInteracción** (p. ej. `!passwordOK`) y pulse **Entrar** para confirmar.



   Pulse **Ctrl+Entrar** para crear una línea nueva en el nombre del operando de interacción.
3. Use el mismo método para añadir otro operando de interacción con la condición de guarda "else".
   Los operandos aparecen separados por líneas de puntos en el fragmento.

Para eliminar operandos de interacción:

1. Haga doble clic en la expresión de guarda del fragmento combinado en el área de trabajo del diagrama (no en la ventana *Propiedades*).
2. Elimine la expresión de guarda y pulse **Entrar** para confirmar.
   Como resultado se elimina la expresión de guarda / el operando de interacción y el tamaño del fragmento combinado se ajusta automáticamente.

10.1.7.1.3 Usos de interacción

UsoDeInteracción

El elemento **UsoDeInteracción** es una referencia a un elemento de interacción y sirve para compartir porciones de una interacción con otras interacciones.



La casilla `seRefiereA` de la ventana *Propiedades* sirve para seleccionar la interacción a la que desea hacer referencia. El nombre del uso de interacción seleccionado aparecerá en el elemento.

Nota: también puede arrastrar un **`UsoDeInteracción`** desde la *Estructura del modelo* hasta el área de trabajo del diagrama.

10.1.7.1.4 Puertas

Puerta

Una puerta es un punto de conexión que permite transmitir mensajes de un fragmento a otro de la interacción. Las puertas se conectan por medio de mensajes.

1. Inserte una puerta en el diagrama.
2. Cree un mensaje nuevo, haga clic en la puerta y arrastre el puntero hasta la línea de vida (o desde la línea de vida hasta la puerta).
   Esto conecta los dos elementos. El cuadrado pequeño representa la puerta.



 © 2018 Altova GmbH

10.1.7.1.5 Invariantes de estado

InvarianteDeEstado

Una invariante de estado es una condición o restricción aplicada a una línea de vida. Para que exista la línea de vida es obligatorio que la condición se cumpla.

Para definir una InvarianteDeEstado:

1. Haga clic en el icono **InvarianteDeEstado** de la barra de herramientas y después en la línea de vida o en la activación de objetos.
2. Inserte la condición/restricción que desea aplicar (p. ej. `accountAmount > 0`) y pulse **Entrar** para confirmar.



10.1.7.1.6 Mensajes

Las líneas de vida envían y reciben mensajes que se representan en forma de flechas etiquetadas. Los mensajes pueden estar numerados de forma secuencial y tener atributos opcionales (como listas de argumentos, etc.). Los mensajes se presentan de arriba a abajo, es decir, el eje vertical es el componente de tiempo del diagrama de secuencia.

- Una **llamada** es una comunicación síncrona o asíncrona que invoca una operación que permite al control volver al objeto remitente. La flecha de una llamada apunta a la parte superior de la activación que inicia la llamada.
- La **recursión** (o llamada a otra operación del mismo objeto) se representa apilando recuadros de activación (`EspecificacionesDeEjecución`).

Para insertar un mensaje:

1. En la barra de herramientas Diagrama de secuencia haga clic en el icono del mensaje que desea insertar.
2. Haga clic en la línea de vida o cuadro de activación del objeto remitente.
3. Arrastre la línea del mensaje hasta la línea de vida o el cuadro de activación del objeto destinatario.
   Si el mensaje se puede colocar en una línea de vida, esta se resalta.

- La dirección en la que se arrastra la flecha define la dirección del mensaje. Los mensajes de respuesta pueden apuntar en ambas direcciones.

- Mantenga pulsada la tecla **Ctrl** mientras hace clic en el área de trabajo para insertar varios mensajes.
- En los objetos remitentes/destinatarios se crean automáticamente cuadros de activación. Para ajustar el tamaño de los cuadros a mano haga clic en los controladores de tamaño y arrástrelos.
- La secuencia de numeración se actualiza, dependiendo de las opciones de numeración que estén activas.

Para eliminar un mensaje:

1. Haga clic en el mensaje.
2. Pulse la tecla **Supr** para eliminar el mensaje del modelo. Para eliminarlo del diagrama solamente, haga clic con el botón derecho en el mensaje y elija **Eliminar solo en el diagrama**.
   La numeración de los mensajes y los cuadros de activación de los demás objetos se actualizan.

"Ir a la operación" para mensajes de llamada

En los diagramas de secuencia y de comunicación puede buscar las operaciones a las que hacen referencia los mensajes de llamada.

1. Haga clic con el botón derecho en un mensaje de llamada y elija la opción **Ir a la operación**.
   La operación aparece resaltada en la ventana *Estructura del modelo*.



Nota: los nombres de operaciones estáticas aparecen subrayados.



Para cambiar la posición de mensajes dependientes:

1. Haga clic en el mensaje que quiere mover y arrástrelo hasta su nueva posición.
   Cuando cambia la posición de un mensaje, UModel mueve también los mensajes dependientes relacionados con el mensaje activo.

 © 2018 Altova GmbH

Para seleccionar varios mensajes utilice **Ctrl+clic**.

Para cambiar la posición de los mensajes uno por uno:

1. Desactive el icono **Activar/desactivar el movimiento de mensajes dependientes** de la barra de herramientas.
2. Haga clic en el mensaje que desea mover y arrástrelo hasta su nueva posición.
   En este caso solamente se mueve el mensaje seleccionado. Este mensaje se puede colocar en cualquier posición del eje vertical entre las líneas de vida de los objetos.

Para crear mensajes de respuesta automáticamente:

1. Active el icono **Activar/desactivar la creación automática de respuestas para mensajes**.
2. Cree un mensaje nuevo entre dos líneas de vida.
   UModel inserta automáticamente un mensaje de respuesta.

Numeración de los mensajes
Puede usar tres tipos de numeración para los mensajes: numeración anidada, numeración sencilla o ninguna numeración.

- **Sin numeración**: este icono elimina la numeración de todos los mensajes.
- **Sencilla**: asigna una secuencia numérica a todos los mensajes de arriba a abajo, es decir, en el orden en el que aparecen a lo largo del eje temporal del diagrama.
- **Anidada**: utiliza la notación decimal, que permite ver la estructura jerárquica de los mensajes del diagrama. La secuencia de numeración es una lista de números secuenciales separada por puntos, seguidos de dos puntos y del nombre del mensaje.



Para seleccionar el tipo de numeración:

Hay dos formas de seleccionar el tipo de numeración:
- Con el icono correspondiente de la barra de herramientas Diagrama de secuencia.
- En la ventana *Estilos*.

Para seleccionar el tipo de numeración en la ventana *Estilos*:
1. Haga clic en la ventana *Estilos* y desplácese hasta el campo `Numeración de los mensajes`.
2. Haga clic en el cuadro combinado y seleccione el tipo de numeración en la lista

desplegable.
La opción de numeración seleccionada aparece en el diagrama de secuencia automáticamente.

Nota: en ocasiones el tipo de numeración no numera todos los mensajes correctamente si existen ambigüedades. Si esto ocurre, puede solucionar el problema añadiendo mensajes de respuesta.

Mensajes de respuesta:
Los mensajes de respuesta se representan con flechas de línea discontinua.



Por lo general, los mensajes de respuesta vienen señalados por la parte inferior del cuadro de activación. Si los cuadros de activación están deshabilitados (panel *Estilos*, `Mostrar especificaciones de ejecución=false`), entonces se recomienda usar flechas de respuesta para evitar ambigüedades.

Si activa el icono **Activar/desactivar la creación automática de respuestas para mensajes** , cada vez que cree un mensaje de llamada entre dos líneas de vida/cuadros de activación UModel creará mensajes de respuesta sintácticamente correctos de forma automática.

Para crear objetos con mensajes:

1. Los mensajes pueden crear objetos nuevos. Esto se hace con el icono **Mensaje (Creación)** .
2. Arrastre la flecha del mensaje hasta la línea de vida de un objeto para crear ese objeto. Este tipo de mensaje termina en la mitad del rectángulo del objeto y a menudo pone el cuadro del objeto en posición vertical.



Para enviar mensajes a métodos/operaciones de clases de diagramas de secuencia:

Tras insertar una clase de la *Estructura del modelo* en un diagrama de secuencia, puede crear un mensaje entre una línea de vida y un método de la clase destinataria (línea de vida). Para ello puede usar la ayuda sintáctica y de las funciones de finalización automática de UModel.

 © 2018 Altova GmbH

1. Cree un mensaje entre dos líneas de vida (el objeto destinatario debe ser una línea de vida de una clase).
   En cuanto suelte la flecha del mensaje, el nombre del mensaje se resalta automáticamente.
2. Escriba un carácter (p. ej. "b").
   Aparece una ventana emergente que enumera los métodos de clase ya existentes.



3. Seleccione una operación de la lista y pulse **Entrar** para confirmar (p. ej. `collectAccountInfos`).
4. Pulse la barra espaciadora y después la tecla **Entrar** para seleccionar el paréntesis que sugiere automáticamente UModel.
   Ahora aparece una ventana de ayuda sintáctica, que le ayuda a insertar correctamente el parámetro.



Crear operaciones en clases referenciadas

Si activa el icono **Activar/desactivar la creación automática de operaciones en el destino al escribir el nombre de la operación** , cada vez que cree un mensaje y escriba un nombre (p. ej. `miOperación()`) UModel creará automáticamente la clase correspondiente en la clase referenciada.

Nota: solamente se pueden crear operaciones automáticamente cuando la línea de vida hace referencia a una clase, a una interfaz...

Iconos de la barra de herramientas para trabajar con mensajes:

Mensaje (Llamada)

Mensaje (Respuesta)

Mensaje (Creación)

Mensaje (Destrucción)

Mensaje asíncrono (Llamada)

Mensaje asíncrono (Respuesta)

Mensaje asíncrono (Destrucción)

Activar/desactivar el movimiento de mensajes dependientes

Activar/desactivar la creación automática de respuestas para mensajes

Activar/desactivar la creación automática de operaciones en el destino al escribir el nombre de la operación

10.1.7.2 Generar diagramas de secuencia a partir de código fuente

UModel puede modelar diagramas de secuencia a partir de código o desde la API de UModel. Consulte el apartado Cómo crear diagramas de secuencia para más información.

Con el siguiente ejemplo puede aprender a crear un diagrama de secuencia a partir de un método automáticamente. Si quiere, puede hacer lo mismo con su propio código. El método está en el paquete `OrgChart`, que se importó al modelo con el comando **Proyecto | Importar directorio de código fuente** (para más información consulte el apartado Ingeniería de ida y vuelta (código - modelo - código).

1. Una vez importado el código, haga clic con el botón derecho en el método `main` de la clase `OrgChartTest` en la *Estructura del modelo*. Ahora elija el comando **Generar diagrama de secuencia a partir del código** en el menú contextual.

 © 2018 Altova GmbH



Esto abre el cuadro de diálogo "Generación de diagrama de secuencia", donde puede configurar la generación.



2. Seleccione las opciones de presentación y diseño y después haga clic en **Aceptar**.
   La imagen siguiente muestra el diagrama de secuencia que se genera con las opciones seleccionadas en la imagen anterior.



La opción **Agregar notas en una capa diferente** asigna las notas de código a la capa `Anotaciones de código`. Las notas de código aparecen en color naranja.



Notas:

- Puede asignar un color distinto a las invocaciones que no se puedan mostrar.
- El nivel máximo de invocación define el nivel de recursión que se debe usar en el diagrama.

 © 2018 Altova GmbH

- La opción *Omitir estos nombres de tipo:* sirve para crear una lista delimitada por comas de los tipos que no deben aparecer en el diagrama de secuencia generado.
- La opción *Omitir estos nombres de operación:* sirve para crear una lista delimitada por comas de las operaciones que no deben aparecer en el diagrama de secuencia generado (**`initComponents`** se añade automáticamente a la lista).

  Al añadir nombres de operación a la lista (p. ej. **`InitComponents`**), se omite la operación completa. Si añade el carácter + delante del nombre de la operación (p. ej. **`+InitComponent`**), las llamadas de la operación aparecen en el diagrama, pero sin su contenido.
- La opción *Dividir en diagramas más pequeños cuando proceda* divide automáticamente los diagramas de secuencia en varios subdiagramas y genera hipervínculos entre ellos para poder navegar por ellos con facilidad.

Los diagramas de secuencia se actualizan automáticamente cuando se actualiza el proyecto de UModel entero. Si, por el contrario, solo se actualizan las clases o algunos archivos desde una aplicación externa, los diagramas no se actualizan. No obstante, esto puede configurarse marcando la casilla del campo `Actualización de código automática`.



Haga clic en el icono ... del campo `Actualización de código automática` para abrir el cuadro de diálogo "Generación de diagrama de secuencia" y cambiar las opciones de generación.

10.1.7.3 Generar varios diagramas de secuencia a partir de propiedades

Además de crear diagramas de secuencia a partir de operaciones, UModel puede crear diagramas de secuencia a partir de propiedades Getter/Setter.

Crear varios diagramas de secuencia a partir de varias operaciones:

1. Seleccione la opción de menú **Proyecto | Generar diagramas de secuencia a partir del código**.
   Aparece el cuadro de diálogo "Seleccione al menos una operación".



2. Seleccione las operaciones para las que desea generar un diagrama de secuencia y haga clic en **Aceptar** (si quiere puede usar los botones **Seleccionar todos** y **Seleccionar los de nivel de acceso public**). Al hacer clic en **Aceptar** se abre el cuadro de diálogo "Generación de diagrama de secuencia", donde puede elegir las opciones de generación.
3. Haga clic en **Aceptar** para generar los diagramas de secuencia. Por cada operación seleccionada se genera un diagrama de secuencia distinto.

   Nota: cuando genere diagramas de secuencia también puede elegir si se incluyen o excluyen los getter y setter.

Crear un diagrama de secuencia a partir de propiedades getter/setter (C#, VB .NET)

1. Haga clic con el botón derecho en una operación que tenga el estereotipo `GetAccessor/SetAccessor`.



2. Seleccione la opción del menú contextual correspondiente (p. ej. **Crear diagrama de secuencia para el código (getter)**).
   Esto abre el cuadro de diálogo "Generación de diagrama de secuencia", donde puede configurar la presentación del diagrama de secuencia que se generará.



3. Haga clic en **Aceptar** para generar el diagrama de secuencia.

10.1.7.4 Generar código a partir de diagramas de secuencia

UModel puede crear código a partir de un diagrama de secuencia que esté vinculado a una operación o a varias.

A partir de diagramas de secuencia puede generar código para:

- VB.NET, C# y Java.
- UModel y la edición Eclipse y Visual Studio de UModel.
- las tres ediciones de UModel.

Para generar código a partir de diagramas de secuencia:

Hay dos maneras de hacerlo:

- Comenzando con una operación creada con ingeniería inversa (consulte el apartado Generar diagramas de secuencia a partir de código fuente).
- Creando desde cero un diagrama de secuencia **nuevo** que esté vinculado a una operación (haciendo clic con el botón derecho en la *Estructura del modelo* y seleccionando **Crear diagrama de secuencia para el código**).

Nota: cuando use como base un diagrama de secuencia creado por ingeniería inversa, compruebe que la opción *Mostrar código en las notas* esté activa durante el proceso de ingeniería inversa. Así no perderá código cuando vuelva a iniciar el proceso de ingeniería directa.

Esto se debe a que UML no puede mostrar todas las características de los lenguajes VB.NET, Java y C# en el diagrama de secuencia y las características que no puede mostrar se presentan como notas.

Para agregar texto sin formato como código durante la creación de diagramas de secuencia:

1. Anexe una nota a una línea de vida del diagrama de secuencia.
2. Escriba el código que se debe escribir en el código fuente final.
   Marque la casilla `Es código` (panel *Propiedades*) de la nota para poder acceder a ella.

   Para ver un ejemplo consulte el apartado Agregar código a los diagramas de secuencia.

Si quiere que un diagrama de secuencia se utilice automáticamente para ingeniería de código cada vez que se inicie la ingeniería de código:

- Active la casilla `Usar para ingeniería directa` de la ventana *Propiedades*.

Cuando se crea código por ingeniería directa a partir de un diagrama de secuencia, siempre se pierde código antiguo porque lo sobrescribe el código nuevo.

Menú Proyecto

1. Seleccione la opción de menú **Proyecto | Generar código a partir de diagramas de secuencia**.
   Aparece un diálogo donde debe seleccionar el diagrama de secuencia.

 © 2018 Altova GmbH



Con el botón **Seleccionar todos** se seleccionan todos los diagramas de secuencia del proyecto de UModel.

2. Haga clic en **Aceptar** para generar el código.
   La ventana Mensajes muestra el estado del proceso de generación de código.

Panel Estructura del modelo

- Haga clic con el botón derecho en un diagrama de secuencia y elija **Generar código a partir del diagrama de secuencia** en el menú contextual.



Diagrama de secuencia con código de una operación

1. Haga clic con el botón derecho en el fondo del diagrama de secuencia que contiene el código de una operación.
2. Elija la opción **Generar código a partir del diagrama de secuencia**.



Este comando inicia el proceso de ingeniería directa.

Para crear un diagrama de secuencia para el código (ingeniería):

1. En la *Estructura del modelo* haga clic con el botón derecho en una operación y elija la opción **Crear diagrama de secuencia para el código**.



UModel le pregunta si quiere usar el diagrama nuevo para la ingeniería directa.

 © 2018 Altova GmbH



El resultado es un diagrama de secuencia nuevo que contiene la línea de vida de esa clase.

10.1.7.4.1 Agregar código a diagramas de secuencia

En UModel puede generar código a partir de diagramas de secuencia nuevos y de diagramas de secuencia generados por ingeniería inversa, pero solo si el diagrama está vinculado a la operación principal.

Cuando se aplica ingeniería inversa a código, los elementos estándar de los diagramas de secuencia (p. ej. los `FragmentosCombinados`) se asignan a los elementos del código (p. ej. instrucciones `if`, bucles, etc.).

Para las instrucciones de programación que no tengan elementos equivalentes en el diagrama de secuencia (p. ej. `i = i+1`), UModel utiliza las notas del código y añade código a los diagramas. Estas notas se deben vincular a la línea de vida.

Recuerde que UModel no revisa ni analiza estos fragmentos de código. Por eso es importante comprobar que los fragmentos de código son correctos y se podrán compilar.

Para agregar código a un diagrama de secuencia:

1. Haga clic en el icono **Nota** y después en el elemento de modelado donde desea insertar la nota (p. ej. `FragmentoCombinado`).
2 Escriba el fragmento de código dentro de la nota (p. ej. `return`).
3. Haga clic en el controlador `Enlace de nota` de la nota que acaba de insertar y arrastre el cursor hasta la línea de vida.
4. Marque la casilla `Es código` en la ventana *Propiedades* para incluir este fragmento de código cuando UModel genere código.



Cuando seleccione una nota de un diagrama de secuencia que se **pueda** usar para generación de código, la propiedad `Es código` aparece en la ventana *Propiedades*. Esta propiedad permite alternar entre notas normales y corrientes y notas para generación de código.

Notas normales y corrientes:

Notas para generación de código:

(la pestaña de la esquina superior derecha es más oscura)

Las actualizaciones de código tienen lugar automáticamente en cada proceso de ingeniería directa si está activa la casilla `Usar para ingeniería directa`. Si se realizaron cambios en el diagrama de secuencia, el código de la operación se sobrescribe siempre.

El diagrama de secuencia que aparece más abajo se generó haciendo clic con el botón derecho en la operación `OnCommand` y seleccionando la opción **Generar diagrama de secuencia a partir del código**. El código C# de este ejemplo está disponible en la carpeta `c:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\UModel2017\UModelExamples\IDEPlugIn\Styles`. Utilice la opción de menú **Proyecto | Importar proyecto de código fuente** para importar el proyecto.

 © 2018 Altova GmbH



El código que aparece a continuación se generó a partir del diagrama de secuencia.

```
Public void OnCommand(int nID, object pUModel)
{
   //Generated by UModel. This code will be overwritten when you re-run code
generation.
   if (!m_bPlugINVersionOK)
   {
   return;
   }

   if (nID == 3 || nID == 6)
   {
   OnSetStyles((IApplication)pUModel, "red");
   }

   if (nID == 4 || nID == 7)
   {
```

```
    OnSetStyles((IApplication)pUModel, "green");
    }
    GC.Collect();
}
```

10.1.8 Diagrama de ciclo de vida

Sitio web de Altova: Diagramas de ciclo de vida UML

Los diagramas de ciclo de vida modelan los cambios de estado o la condición de los objetos que interactúan entre sí a lo largo de un período de tiempo. Los estados o condiciones se representan como escalas de tiempo que responden a eventos de mensaje y las líneas de vida representan instancias de clasificador y roles clasificador.

Los diagramas de ciclo de vida son un tipo especial de diagrama de secuencia. La diferencia es que los ejes están invertidos, es decir, el tiempo aumenta de izquierda a derecha, y las líneas de vida aparecen por separado en compartimentos apilados verticalmente.

Además, este tipo de diagramas suelen utilizarse para el diseño de software integrado o de sistemas en tiempo real.



Hay dos tipos de diagramas de ciclo de vida: los que contienen la escala de tiempo del estado/de la condición (*imagen anterior*) y los que muestran el ciclo de vida general (*imagen siguiente*).

 © 2018 Altova GmbH



10.1.8.1 Insertar elementos

Para insertar elementos con los iconos de la barra de herramientas:

1. Haga clic en un icono de la barra de herramientas Diagrama de ciclo de vida.
2. Haga clic en el área de trabajo del diagrama en el que desea insertar el elemento. Para insertar varios elementos del tipo seleccionado, mantenga pulsada la tecla **Ctrl** mientras hace clic en el área de trabajo.

Para arrastrar elementos desde la Estructura del modelo hasta el diagrama de ciclo de vida:

1. En la *Estructura del modelo* busque el elemento que quiere insertar en el otro diagrama (puede usar el cuadro de búsqueda o pulsar **Ctrl+F** para buscar el elemento).
2. Arrastre el elemento hasta el diagrama de ciclo de vida.

10.1.8.2 Línea de vida

 o **Línea de vida**

La línea de vida es un participante de la interacción y tiene dos representaciones distintas: un **Estado/Condición** o un **Valor general**. Pulse **Ctrl+Entrar** para crear una línea nueva en el nombre de la línea de vida.

Para insertar un Estado/Condición (InvarianteDeEstado) y definir cambios de estado:

1. Haga clic en el icono **Línea de vida (Estado o Condición)** de la barra de herramientas y después haga clic en el área de trabajo del diagrama.



2. Escriba el nombre de la línea de vida o utilice el nombre predeterminado **`Líneadevida1`**.
3. Haga clic en una sección de la línea de tiempo para seleccionarla.
4. Haga clic en la posición de la línea de tiempo donde quiere que se produzca el cambio de estado.

   En este momento aparece una flecha con dos puntas.



   Y además aparece un recuadro rojo en la posición donde hizo clic, que divide la línea por ese punto.

5. Ponga el cursor en la parte derecha de la línea y arrastre la línea hacia arriba.



   No olvide que solo puede mover líneas entre estados de la línea de vida actual.



   Puede definir un número ilimitado de cambios de estado en una línea de vida. El recuadro rojo de la línea desaparece al hacer clic en otra parte del diagrama.

Para añadir un estado nuevo a la línea de vida:

1. Haga clic con el botón derecho en la línea de vida y seleccione **Nuevo/a | Estado o Condición (InvarianteDeEstado)**.
   El estado nuevo **`Estado3`** se añade a la línea de vida.

 © 2018 Altova GmbH



Para cambiar la posición de un estado (dentro de una línea de vida):

1. Haga clic en la etiqueta del estado.
2. Arrástrela hasta la posición nueva.

Para eliminar un estado de una línea de vida:

1. Haga clic en la etiqueta del estado y pulse la tecla **Supr**. También puede hacer clic con el botón derecho en el estado y seleccionar el comando **Eliminar**.

Para cambiar de tipo de diagrama de ciclo de vida:

1. Haga clic en el icono **Alternar estilo de notación** que aparece en la esquina inferior derecha de la línea de vida.



Ahora la línea de vida se presenta con su `Valor general`. Cada punto donde se cruzan las líneas es un cambio de estado/valor.



Recuerde que al hacer clic en el icono **Línea de vida (Valor general)** se inserta una línea de vida como la de la imagen anterior. Puede cambiar a la otra presentación cuando quiera.

Para añadir un estado nuevo a la línea de vida Valor general:

1. Haga clic con el botón derecho en la línea de vida y seleccione **Nuevo/a | Estado o condición (InvarianteDeEstado)**.
2. Edite el nombre del estado nuevo y pulse **Entrar** para confirmar.



Se añade un estado nuevo en la línea de vida.

Agrupar las líneas de vida

Si apila las líneas de vida, UModel las reorganiza automáticamente de forma correcta y conserva las marcas de graduación disponibles hasta ese momento. También puede crear mensajes entre las líneas de vida. Para ello arrastre el objeto de mensaje correspondiente hasta la posición deseada.



10.1.8.3 Marca de graduación

MarcaDeGraduación

Este icono permite insertar las marcas de graduación de una escala de tiempo en la línea de vida.

Para insertar una marca de graduación:

1. Haga clic en el icono de la marca de graduación y después en la línea de vida para insertarla.

 © 2018 Altova GmbH



2. Para insertar varias marcas, pulse la tecla **Ctrl** mientras hace clic en la línea de vida tantas veces como sea necesario.
3. Escriba el nombre de la marca.
   Si quiere cambiar la posición de una marca de graduación, simplemente arrástrela hasta la posición nueva.

Para espaciar las marcas de graduación uniformemente:

1. Seleccione todas las marcas de graduación.
2. Haga clic en el icono **Espaciar uniformemente en horizontal** de la barra de herramientas.



10.1.8.4 Evento/estímulo

Evento/ Estímulo

Este icono sirve para ilustrar el cambio de estado de un objeto causado por el correspondiente evento o estímulo. Los eventos recibidos se anotan para mostrar qué evento provoca el cambio en la condición o en el estado.

Para insertar un evento o estímulo:

1. Haga clic en el icono **Evento o estímulo** y después haga clic en la posición de la escala de tiempo donde tiene lugar el cambio de estado.



2. Escriba el nombre del evento. Observe que las propiedades del evento aparece en la ventana *Propiedades*.

10.1.8.5 Restricción de duración

RestricciónDeDuración

Una duración define una `EspecificaciónDeValor` que denota el período de tiempo comprendido entre el punto de inicio y el punto final. Por lo general una duración es una expresión que representa el tiempo que puede pasar durante este período.

Para insertar una RestricciónDeDuración:

1. Haga clic en el icono **RestricciónDeDuración** y después haga clic en la posición de la línea de vida donde debe aparecer la restricción.



El valor mínimo y máximo predeterminado ("`d..t`") aparece automáticamente. Para editar estos valores haga doble clic en la restricción o edite los valores en la ventana *Propiedades*.

2. Si quiere, use los controladores para cambiar el objeto de tamaño.

Para cambiar la orientación de la RestricciónDeDuración:

1. Haga clic en el icono rotación para poner la restricción en vertical.

 © 2018 Altova GmbH



10.1.8.6 Restricción de tiempo

RestricciónDeTiempo

Una restricción de tiempo suele representarse como una asociación gráfica entre un `IntervaloDeTiempo` y la construcción que limita. Lo normal es que sea una asociación gráfica entre un evento y un intervalo de tiempo.

Para insertar una restricción de tiempo:

1. Haga clic en el icono **RestricciónDeTiempo** en la barra de herramientas y después haga clic en la posición de la línea de vida donde debe aparecer la restricción.



El valor mínimo y máximo predeterminado ("`d..t`") aparece automáticamente. Para editar estos valores haga doble clic en la restricción o edite los valores en la ventana *Propiedades*.

10.1.8.7 Mensaje

Mensaje (Llamada) **Mensaje (Respuesta)** **Mensaje asincrónico (Llamada)**

Un mensaje es un elemento de modelado que define un tipo concreto de comunicación dentro de una interacción. Una comunicación puede lanzar una señal, invocar una operación, crear o destruir una instancia, etc. El mensaje especifica el tipo de comunicación definida por la `EspecificaciónDeEjecución` emisora, así como el remitente y el destinatario.

Los mensajes se transmiten entre la escala de tiempo remitente y la escala de tiempo

destinataria y se representan en forma de flechas con etiqueta.

Para insertar un mensaje:

1. Haga clic en el icono del mensaje que desea insertar en la barra de herramientas.
2. Haga clic en el objeto remitente.
3. Arrastre la línea del mensaje y suéltela encima del objeto destinatario.

   La línea de vida se resalta cuando el mensaje se puede soltar.



- La dirección en la que se arrastra la flecha define la dirección del mensaje. Los mensajes de respuesta pueden apuntar en ambas direcciones.
- Mantenga pulsada la tecla **Ctrl** mientras hace clic en el área de trabajo para insertar varios mensajes.

Para eliminar un mensaje:

1. Haga clic en el mensaje que desea eliminar.
2. Pulse la tecla **Supr** para eliminarlo del modelo. También puede hacer clic con el botón derecho en el mensaje y elegir el comando **Eliminar solo en el diagrama**.

 © 2018 Altova GmbH

10.2 Diagramas de estructura

Los diagramas de estructura muestran qué elementos estructurales componen un sistema o una función. Pueden representar tanto las relaciones estáticas (p. ej. diagramas de clases) como las dinámicas (p. ej. diagramas de objetos).

Diagramas de estructura

Diagramas de clases
Diagramas de componentes
Diagramas de estructura de un compuesto
Diagramas de implementación
Diagramas de objetos
Diagramas de paquetes
Diagramas de perfil

10.2.1 Diagrama de clases

Esta sección se ocupa de describir las tareas y los conceptos relacionados con los diagramas de clases:

- Personalizar diagramas de clases
- Invalidar operaciones de clases base e implementar operaciones de interfaz
- Crear métodos getter y setter
- Notaciones de forma esférica (Ball and socket)
- Agregar excepciones emitidas a los métodos de una clase
- Generar diagramas de clases

Para obtener información general sobre los diagramas de clases, consulte el apartado *Diagramas de clases* del tutorial que acompaña a esta documentación.

10.2.1.1 Personalizar diagramas de clases

Expandir/ocultar los compartimentos de las clases en un diagrama UML
Hay varias maneras de expandir los compartimentos de los diagramas de clases.

- Haga clic en los botones **+** o **-** de la clase activa para expandir/contraer el compartimento correspondiente.
- Use el recuadro de selección (arrastrando el puntero por el diagrama) para marcar varias clases y después haga clic en el botón expandir/ocultar. También puede usar **Ctrl+clic** para seleccionar varias clases.
- Pulse **Ctrl+A** para seleccionar **todas las clases** y después haga clic en el botón expandir/ocultar en una de las clases para expandir/contraer los compartimentos correspondientes.

Expandir/ocultar los compartimentos de las clases en la Estructura del modelo

En la *Estructura del modelo*, las clases son subelementos de los paquetes y la acción expandir/ ocultar se puede ejecutar en los paquetes o en las clases.

Haga clic en el paquete / en la clase que desea **expandir** y:
- Pulse la tecla ***** para expandir el paquete/la clase actual y todos los subelementos.
- Pulse la tecla **+** para abrir el paquete/la clase actual.

Para **contraer** los paquetes/las clases, pulse la tecla del teclado **-**.
Recuerde que puede usar las teclas del teclado estándar o del teclado numérico para hacer esto.

Cambiar el icono de nivel de acceso
Haga clic en el icono de nivel de acceso situado a la izquierda de una operación o propiedad para abrir una lista desplegable en la que puede elegir el nivel de acceso del elemento.

En UModel también puede elegir qué tipo de símbolo se utiliza para identificar los niveles de acceso nivel de acceso:

- Haga clic en una clase del diagrama y abra la ventana *Estilos*. Desplácese hasta la el estilo `Mostrar nivel de acceso`.



Aquí puede elegir entre usar el estilo de UModel, el estilo de UML (*imagen siguiente*) o no utilizar ninguno.



Mostrar/ocultar el contenido de los nodos (atributos de clase, operaciones, slots)
En UModel también puede elegir qué atributos y operaciones de una clase aparecen en el diagrama y elegir qué nuevos atributos y operaciones se muestran cuando se añaden.

No olvide que los slots de objetos (es decir, EspecificacionesDeInstancia) se pueden mostrar/

 © 2018 Altova GmbH

ocultar de la misma manera.

Haga clic con el botón derecho en una clase (p. ej. `SavingsAccount`) y elija el comando **Mostrar u ocultar el contenido del nodo** del menú contextual.

Esto abre el cuadro de diálogo "Elementos visibles".



Si desactiva la casilla *protected* del grupo *Mostrar atributos*, los atributos que tengan el nivel `protected` se desactivan en la vista previa del cuadro de diálogo.



Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo. Los atributos de la clase que tienen el nivel `protected` se reemplazan con tres puntos (...). Haga doble clic en los tres puntos para abrir otra vez el cuadro de diálogo "Elementos visibles".



No olvide que en la vista previa del cuadro de diálogo puede desactivar los atributos uno a uno.

Mostrar/ocultar atributos y operaciones (Estilos del elemento)
En UModel puede insertar varias instancias de la misma clase en un el mismo diagrama o

incluso en diagramas distintos. Cada una de las vistas de esta clase puede tener niveles de acceso diferentes. Por ejemplo, la imagen siguiente muestra dos vistas de la misma clase: `SavingsAccount`.



En el cuadro de diálogo "Elementos visibles" las opciones del grupo *Al agregar elementos nuevos que no queden ocultos por las opciones de estilo* sirven para definir qué será visible cuando se añadan elementos nuevos a la clase. Los elementos se pueden añadir a mano en el diagrama o en la *Estructura del modelo* o automáticamente durante el proceso de ingeniería de código.



Mostrar los elementos: elija esta opción si quiere que se muestren todos los elementos que se añadan a cualquier vista de la clase.

P. ej. el atributo `interestRate:float` se ocultó en ambas vistas de **`SavingsAccount`** y se dejó visible el atributo `minimumBalance`. El botón de opción *Mostrar los elementos* está activo para la vista izquierda de la clase. Al hacer doble clic en los tres puntos (...) del compartimento del atributo de la vista **izquierda** de la clase, se abre el cuadro de diálogo "Elementos visibles", donde podemos ver que el botón de opción *Mostrar los elementos* está activo.



Al hacer doble clic en los tres puntos (...) del compartimento del atributo de la vista **derecha** de la clase, se abre el cuadro de diálogo "Elementos visibles", donde podemos ver que está activo el botón de opción *Ocultar los elementos (excepto los que se agreguen a este nodo)*.

 © 2018 Altova GmbH



Si hacemos clic en la vista **izquierda** de la clase y pulsamos **F7** (o si hacemos clic en la clase en la *Estructura del modelo* y pulsamos **F7**), en la clase se añade un atributo nuevo (`Propiedad1`).



El nuevo elemento solamente está visible en la vista **izquierda** de la clase (porque en esta vista está activa la opción *Mostrar los elementos*). En la vista **derecha** de la clase el elemento está oculto (porque en esa vista está activa la opción *Ocultar los elementos*).

Si hacemos clic en la vista derecha de la clase y pulsamos F7, en la clase se añade un atributo nuevo (`Property2`). Este atributo nuevo está visible en la vista derecha porque la opción oculta los elementos *excepto los que se agreguen a este nodo*. Aquí *nodo* significa esta clase o elemento de modelado.



Ahora el atributo `Property2` está visible en la vista izquierda de la clase (porque en esta vista está activa la opción *Mostrar los elementos*).

Nota: los valores etiquetados de los elementos ocultos también se ocultan si se elige la opción *Ocultar los elementos*.

Mostrar/ocultar compartimentos VS .NET
UModel puede mostrar las propiedades .NET en un compartimento separado. Para ello, habilite el estilo `Mostrar propiedades .NET en un compartimento propio` de la ventana *Estilos*.



Mostrar las propiedades VS .NET como asociaciones
UModel también puede mostrar las propiedades .NET como asociaciones.
Haga clic con el botón derecho en una propiedad C# y elija **Mostrar | Todas las propiedades .NET como asociaciones** en el menú contextual.



Cambiar el color de sintaxis de las operaciones y propiedades
UModel habilita automáticamente la función de color de sintaxis, pero esta función se puede personalizar. A continuación puede ver la configuración predeterminada.



Para cambiar las opciones predeterminadas de color de sintaxis:

1. Abra la ventana *Estilos* y desplácese hasta los estilos que empiezan por `Color de sintaxis`.
2. Cambie el valor de uno de estos estilos. Por ejemplo: cambie el valor de `Color de sintaxis: tipo` a `red`.



Para deshabilitar el color de sintaxis:

1. Abra la ventana *Estilos* y asigne el valor `false` al estilo `Usar color de sintaxis`.
2. Y ahora use los estilos `Atributos - color` o los estilos `Operaciones - color` para personalizar estos elementos en las clases.



10.2.1.2 Invalidar operaciones de clases base e implementar operaciones de interfaz

UModel ofrece la posibilidad de invalidar las operaciones de la clase base o implementar operaciones de interfaz de una clase. Esto se puede hacer desde la *Estructura del modelo*, desde *Favoritos* o desde diagramas de clases.

1. Haga clic con el botón derecho en una de las clases derivadas del diagrama (p. ej. `CheckingAccount`) y elija **Invalidar o implementar operaciones** en el menú contextual. Esto abre el cuadro de diálogo "Invalidar o implementar operaciones" (*imagen siguiente*).

 © 2018 Altova GmbH



2. Seleccione las operaciones que desea invalidar y haga clic en **Aceptar** para confirmar. Con los botones **Seleccionar métodos...** puede seleccionar esos tipos de métodos en la vista previa de la izquierda.

   Nota: cuando se abre este cuadro de diálogo, se marcan (se activan) las operaciones de las clases base y de las interfaces implementadas que tiene la misma firma que las operaciones disponibles.

10.2.1.3 Crear métodos getter y setter

Durante el proceso de modelado a veces es necesario crear métodos getter/setter para los atributos existentes. UModel ofrece dos métodos para crear métodos getter/setter:

- Arrastrando y colocando un atributo en el compartimento de una operación.
- Usando el menú contextual para abrir un cuadro de diálogo donde puede gestionar los métodos getter/setter.

Para crear métodos getter/setter mediante operaciones arrastrar y colocar:

1. Arrastre un atributo desde el compartimento de atributos hasta el compartimento de operaciones.



Aparece un menú contextual donde puede elegir el tipo de método getter/setter que se debe crear.



2. Seleccione el primer comando del menú para crear un método getter y setter para interestRate:float.



Para crear métodos getter/setter con el menú contextual:

1. Haga clic con el botón derecho en el título de una clase (p. ej. `SavingsAccount`) y elija la opción **Crear operaciones de método getter o setter...** del menú contextual. Esto abre el cuadro de diálogo "Crear métodos getter o setter", que enumera los atributos disponibles en la clase activa.

 © 2018 Altova GmbH



2. Use los botones o marque las casillas para seleccionar los métodos que desea crear.

   Nota: también puede hacer clic con el botón derecho en un solo atributo y usar el mismo método para crear una operación para el atributo.

10.2.1.4 Notaciones de forma esférica (Ball and socket)

UModel es compatible con la notación en forma esférica de UML. Las clases que necesitan una interfaz muestran un círculo y el nombre de la interfaz, mientras que las clases que implementan la interfaz muestran una esfera.



En la imagen anterior, la `Clase2` realiza la `Interfaz1`, que es utilizada por las clases `clase1`, `clase3` y `clase4`. Para crear la relación de utilización entre las clases e interfaz se utilizó el icono **Utilización** de la barra de herramientas Diagrama de clases.

Para cambiar entre la vista estándar y la vista esférica:

- Haga clic en el icono **Alternar estilo de notación de interfaz** situado en la parte

inferior del elemento interfaz.



10.2.1.5 *Agregar excepciones emitidas a los métodos de una clase*

Para agregar excepciones generadas a los métodos de una clase:

1. En la *Estructura del modelo* haga clic en el método de la clase en la que desea agregar la excepción generada (p. ej. el método **`getBalance`** de la clase **`Account`**).
2. Ahora haga clic con el botón derecho dentro de la ventana *Propiedades* y elija la opción **Agregar excepción generada** del menú contextual.



Esto añade el campo `Excepciones generadas` al panel *Propiedades* y selecciona la primera opción de la lista desplegable.

3. Seleccione una opción de la lista despegable del campo `Excepciones generadas` o escriba el nombre que quiera.

 © 2018 Altova GmbH



10.2.1.6 Generar diagramas de clases

Si lo prefiere, en lugar de diseñar diagramas de clases en UModel directamente, también puede generarlos automáticamente cuando importe código fuente o binarios en sus proyectos de UModel (consulte los apartados Importar código fuente e Importar binarios Java, C# y VB).

Siga las instrucciones del asistente para la importación y asegúrese de que:

1) La casilla *Habilitar generación de diagramas* está marcada en el cuadro de diálogo "Importar proyecto de código fuente", "Importar tipos binarios" o "Importar directorio de código fuente".



2) Las opciones *Generar un solo diagrama* y *Generar un diagrama por paquete* están marcadas en el cuadro de diálogo "Generación de diagrama de contenido".

 © 2018 Altova GmbH



3) Una vez finalizada la operación de importación, los diagramas de clases generados estarán disponibles bajo el nodo `Diagramas de clases` del *Árbol de diagramas*.



10.2.2 Diagrama de estructura de un compuesto

Sitio web de Altova: diagramas de estructura de un compuesto UML

Los diagramas de estructura de un compuesto son un tipo de diagrama añadido en la especificación UML 2.0 y sirven para mostrar la estructura interna (partes, puertos, conectores...) de un clasificador estructurado o colaboración.





10.2.2.1 Insertar elementos

Para insertar elementos con los iconos de la barra de herramientas:

1. Haga clic en un icono de la barra de herramientas Diagrama de estructura de un compuesto.
2. Haga clic en el área de trabajo del diagrama en el que desea insertar el elemento. Para insertar varios elementos del tipo seleccionado, mantenga pulsada la tecla **Ctrl** mientras hace clic en el área de trabajo.

 © 2018 Altova GmbH

Para arrastrar elementos desde la Estructura del modelo hasta el diagrama de estructura de un compuesto:

1. En la *Estructura del modelo* busque el elemento que quiere insertar en el otro diagrama (puede usar el cuadro de búsqueda o pulsar **Ctrl+F** para buscar el elemento).
2. Arrastre el elemento hasta el diagrama de estructura de un compuesto.

Colaboración

Este icono inserta un elemento `colaboración`, que es un tipo de clasificador/instancia que se comunica con otras instancias para producir el comportamiento del sistema.

UsoDeColaboración

Este icono inserta un elemento `usoDeColaboración`, que representa un uso determinado de una colaboración en la que participan determinadas clases o instancias que desempeñan el papel de la colaboración. Un uso de colaboración se representa por medio de una elipse con una línea de puntos. Dentro de la elipse aparece el nombre de la instancia, un punto y coma y el nombre del tipo de colaboración.



Cuando cree dependencias entre elementos uso de colaboración, es necesario rellenar el campo tipo para poder crear el enlace de roles y la colaboración de destino debe tener una parte/un rol como mínimo.

Parte (Propiedad)

Inserta un elemento `parte`, que representa un conjunto de instancias propiedad de un clasificador contenedor. Los elementos parte pueden añadirse a colaboraciones y a clases.

Puerto

Inserta un elemento `puerto`, que define el punto de interacción entre un clasificador y su entorno. Los elementos puerto pueden añadirse en partes con un tipo definido.

Clase

Inserta un elemento `clase`, que es el clasificador que tiene lugar en ese uso concreto de la colaboración.

Conector

Inserta un elemento `conector`, que se puede usar para conectar dos o más instancias de una

parte o de un puerto. El conector define la relación entre los objetos e identifica la comunicación entre los roles.

Dependencia (Enlace de roles)

Inserta el elemento `dependencia`, que indica qué rol desempeña cada elemento conectable del clasificador o de la operación en la colaboración.

10.2.3 Diagrama de componentes

Para más información sobre cómo añadir componentes al diagrama consulte el apartado Diagramas de componentes.



10.2.4 Diagrama de implementación

Para más información sobre cómo agregar nodos y artefactos al diagrama consulte el apartado Diagramas de implementación del tutorial.

 © 2018 Altova GmbH



10.2.5 Diagrama de objetos

Para más información sobre cómo agregar objetos/instancias nuevos al diagrama consulte el apartado Diagramas de objetos del tutorial.



10.2.6 Diagrama de paquetes

Los diagramas de paquetes ilustran la organización de los paquetes y de sus elementos, así como sus correspondientes espacios de nombres. Además en UModel puede crear hipervínculos para navegar hasta el contenido del paquete correspondiente.

Los paquetes se dibujan en forma de carpetas y se pueden usar en cualquier diagrama UML, aunque se usan sobre todo en diagramas de casos de uso y de clases.



Generación automática de diagramas de dependencias entre paquetes

UModel tiene una función para generar diagramas de dependencias entre paquetes a partir de cualquier paquete de la ventana *Estructura del modelo*.

Esta función crea vínculos de dependencia entre los paquetes si existen referencias entre sus elementos de modelado. P. ej. si hay dependencias entre clases, si hay clases derivadas o si los atributos tienen tipos que están definidos en otro paquete.

Para generar un diagrama de dependencias entre paquetes:

1. En la *Estructura del modelo* haga clic con el botón derecho en un paquete (p. ej. `altova`) y elija **Mostrar en un diagrama nuevo de | Dependencias entre paquetes...**. Esto abre el cuadro de diálogo "Nuevo diagrama de dependencias entre paquetes".

 © 2018 Altova GmbH



2. Seleccione las opciones que necesite en el cuadro de diálogo y haga clic en **Aceptar**.



UModel genera un diagrama nuevo y muestra las dependencias entre los paquetes del paquete `altova`.

10.2.6.1 Insertar elementos

Para insertar elementos con los iconos de la barra de herramientas:

1. Haga clic en un icono de la barra de herramientas Diagrama de paquetes.
2. Haga clic en el área de trabajo del diagrama en el que desea insertar el elemento. Para insertar varios elementos del tipo seleccionado, mantenga pulsada la tecla **Ctrl** mientras hace clic en el área de trabajo.

Para arrastrar elementos desde la Estructura del modelo hasta el diagrama de paquetes:

1. En la *Estructura del modelo* busque el elemento que quiere insertar en el otro diagrama (puede usar el cuadro de búsqueda o pulsar **Ctrl+F** para buscar el elemento).
2. Arrastre el elemento hasta el diagrama de paquetes.

Paquete

Inserta el elemento `paquete` en el diagrama. Los paquetes sirven para agrupar elementos y para aportar un espacio de nombres para los elementos agrupados. Al ser un espacio de nombres, un paquete puede importar elementos concretos de otros paquetes o todos sus elementos. Los paquetes también se pueden combinar con otros paquetes.

Perfil

Inserta el elemento `perfil`, un tipo de paquete que se puede aplicar a otros.

El paquete `perfiles` se usa para extender el metamodelo UML. La construcción de extensión principal es el estereotipo, que a su vez es parte del perfil. Los perfiles siempre deben estar relacionados con un metamodelo de referencia como UML, es decir, no pueden existir por sí mismos.

Dependencia

Inserta el elemento `dependencia`, que indica una relación de proveedor/cliente entre los elementos de modelado (en este caso paquetes o perfiles).

ImportaciónDePaquete

Inserta una relación de importación `<<import>>` que muestra que los elementos del paquete incluido se importarán en el paquete de destino. El espacio de nombres del paquete de destino obtiene acceso al espacio de nombres incluido. El espacio de nombres del paquete incluido no se ve afectado.

Nota: los elementos `private` de un paquete no se pueden combinar ni importar.

CombinaciónDePaquete

Inserta una relación de combinación `<<merge>>` que muestra que los elementos del paquete combinado (de origen) se importarán en el paquete de destino, incluido el contenido importado del paquete combinado (de origen).

Si en el paquete de destino existe el mismo elemento, las definiciones de estos elementos se expanden con las del paquete de destino. Los elementos actualizados o agregados se señalan por medio de una relación de generalización que apunta al paquete de origen.

Nota: los elementos `private` de un paquete no se pueden combinar ni importar.

AplicaciónDePerfil

Inserta una aplicación de perfil que muestra qué perfiles se aplicaron al paquete. Se trata de un tipo de importación de paquete que afirma que un perfil se aplicó a un paquete.

El perfil extiende el paquete al que se aplicó. Al aplicar un perfil (usando el icono **AplicaciónDePerfil**), todos los estereotipos que forman parte del perfil también estarán a

 © 2018 Altova GmbH

disposición del paquete.

Los nombres de perfil aparecen en forma de líneas discontinuas con puntas de flecha que van del paquete hasta el perfil aplicado y llevan la etiqueta `<<apply>>`.

10.2.6.2 Generar diagramas de paquetes al importar código o binarios

Con UModel puede generar diagramas de paquetes al importar código fuente o binarios en el proyecto de UModel (consulte los apartados Importar código fuente e Importar binarios Java, C# y VB).

Siga las instrucciones del asistente para la importación y asegúrese de que:

1) La casilla *Habilitar generación de diagramas* está marcada en el cuadro de diálogo "Importar proyecto de código fuente", "Importar tipos binarios" o "Importar directorio de código fuente".



2) La opción *Generar diagrama* está marcada en el cuadro de diálogo "Generación de diagrama de dependencias entre paquetes".



3) Una vez finalizada la operación de importación, los diagramas de clases generados estarán disponibles bajo el nodo `Diagramas de paquetes` del *Árbol de diagramas*.



 © 2018 Altova GmbH

10.2.7 Diagrama de perfil y estereotipos

Sitio web de Altova: Diagramas de perfil UML

Con los diagramas de perfil de UModel puede definir estereotipos, valores etiquetados y restricciones personales en un diagrama especial.

Los perfiles y los estereotipos sirven para extender el metamodelo UML. La construcción de extensión principal es el estereotipo, que forma parte del perfil. Los perfiles siempre deben estar relacionados con un metamodelo de referencia como UML porque no pueden existir por sí solos. UModel ofrece un tipo de diagrama de perfil donde puede definir estereotipos propios.

El archivo de ejemplo `Java Profile.ump` (o `C# Profile.ump` o `VB Profile.ump`) debe aplicarse cuando se creen proyectos nuevos de UModel con el comando de menú **Proyecto | Incluir un subproyecto**. Este perfil aporta los tipos de datos y estereotipos Java y es fundamental para crear código mediante ingeniería de ida y vuelta.

En esta sección explicamos:

- Cómo agregar estereotipos y definir valores etiquetados
- Los estereotipos y las enumeraciones
- Los estilos de estereotipo definidos por el usuario

Para explicar todo ello utilizamos el archivo de ejemplo `Bank_CSharp.ump` (de la carpeta `...\UModelExamples`). El perfil C# se aplicó al paquete **`BankView`**.



- Los perfiles son tipos de paquetes concretos que se aplican a otros paquetes.
- Los estereotipos son metaclases concretas que extienden las clases estándar.
- Los valores etiquetados son los valores de los atributos del estereotipo.

Una `AplicaciónDePerfil` muestra qué perfiles se aplicaron a un paquete y es un tipo de importación de paquete que afirma que un perfil se aplicó a un paquete. El perfil extiende el paquete al que se aplicó. Si se aplica un perfil a un paquete (con ayuda de **AplicaciónDePerfil**), significa que todos los estereotipos que forman parte del perfil estarán a disposición del paquete.

Las `AplicacionesDePerfil` se dibujan como líneas de puntos con punta de flecha que van

desde el paquete hasta el perfil aplicado y tienen la etiqueta `<<apply>>`.

,

Estereotipos:
Un estereotipo define cómo se puede extender una metaclase. Se trata de un tipo de clase que extiende otras clases por medio de extensiones. Los estereotipos solamente se pueden crear en perfiles y se representan en diagramas de clases como clases estándar, pero con la palabra clave `<<stereotype>>` encima del nombre de la clase.

- Los estereotipos pueden tener **propiedades**, llamadas **definiciones de etiquetas**.
- Cuando se aplica el estereotipo a un elemento de modelado, los valores de las propiedades reciben el nombre de **valores etiquetados**.
- Cuando se aplican estereotipos que tienen propiedades, los valores etiquetados aparecen automáticamente en un comentario. Para más información sobre cómo personalizar la vista de valores etiquetados consulte este apartado.
- Los estereotipos tienen su propia familia de estilos
- Si el atributo es de tipo `enumeration`, entonces podrá seleccionar uno de los valores predefinidos. También puede insertar/seleccionar el valor concreto en la ventana *Propiedades* (p. ej. `<<GetAccessor>> nivel de acceso = public`).



10.2.7.1 *Agregar estereotipos y definir valores etiquetados*

Para los ejemplos que aparecen a continuación utilizamos el archivo `Bank_MultiLanguage.ump` de la carpeta `...\UModelExamples`.

Para crear un diagrama de perfil y un estereotipo:

1. Cree un perfil nuevo desde la ventana *Estructura del modelo*. Por ejemplo: haga clic con el botón derecho en el paquete **`Root`** y elija **Elemento nuevo | Perfil**. Póngale el nombre **`Perfil`** al nuevo perfil.

 © 2018 Altova GmbH



2. Ahora haga clic con el botón derecho en `Perfil` y elija **Diagrama nuevo | Diagrama de perfil**.
   Esto añade un diagrama de perfil al paquete seleccionado.
2. Arrastre el perfil recién creado `Perfil` desde la *Estructura del modelo* hasta el área de trabajo del diagrama de perfil.
3. Arrastre también el paquete `DesignView` hasta el área de trabajo del diagrama de perfil.
4. Ahora haga clic en el icono **AplicaciónDePerfil** de la barra de herramientas. Haga clic en el paquete `DesignView` y arrastre el puntero del ratón hasta el paquete `Perfil`.



Esto permite usar en el paquete `DesignView` y en sus subpaquetes todos los estereotipos que estén definidos en el perfil `Perfil`.

5. Haga clic en el icono **Estereotipo** de la barra de herramientas e inserte un estereotipo de clase (p. ej. `ParValoresClave`).



6. Pulse **F7** para agregar un atributo al estereotipo (p. ej. `MiClave1`). Añada otro atributo

llamado `MiClave2`.



Por ahora hemos terminado de **definir** el estereotipo. En el siguiente paso podemos usar/asignar el estereotipo cuando añadamos atributos a una clase que forme parte del paquete **`BankView`**.

Para usar y asignar estereotipos:

1. En la *Estructura del modelo* haga doble clic en el icono del diagrama de clases **`BankView Main`**.
   Esto abre el diagrama de clases y muestra las asociaciones que existen entre las clases.



   Ahora vamos a añadir un atributo a la clase **`BankView`** y asignar el estereotipo definido previamente.
2. Haga clic en la clase **`BankView`** y pulse **F7** para añadir un atributo.
3. En la ventana *Propiedades* desplácese hasta el final de la lista. Observe que el estereotipo `ParValoresClave` está disponible en la ventana *Propiedades*.

 © 2018 Altova GmbH



4. Marque la casilla `ParValoresClave` para aplicarlo. Los dos valores etiquetados `MiClave1` y `MiClave2` aparecen ahora bajo el estereotipo en la ventana *Propiedades*.
5. Haga doble clic en el campo de los valores etiquetados e inserte un valor para cada uno.



Para mostrar valores etiquetados en un diagrama:

1. Abra la ventana *Estilos* y desplácese hasta la entrada `Mostrar valores etiquetados`. Seleccione el valor `todos`.



Ahora el diagrama muestra los valores etiquetados en el elemento `Nota`. Para editar un valor del elemento `Nota`, haga doble clic.



Mostrar valores etiquetados | en compartimento

Este comando del menú contextual muestra los valores etiquetados en un compartimento separado de la clase.

Nota: cuando oculte atributos y operaciones con el comando **Mostrar u ocultar el contenido del nodo...** del menú contextual, los valores etiquetados también se muestran/ocultan junto con el elemento de modelado.

Los extremos de asociación pueden mostrar estereotipos si asigna el valor `verdadero` a la opción `Mostrar estereotipos de memberEnd` en la ventana *Estilos*.

Para más información consulte el apartado Ver valores etiquetados.

10.2.7.2 Estereotipos y enumeraciones

UModel ofrece un método muy eficaz para seleccionar valores enumerados de estereotipos.

Haga clic en la pestaña del diagrama que contiene la definición de estereotipo (es decir, el diagrama de perfil que añadimos en el primer paso):

1. Haga clic en el icono **Enumeración** de la barra de herramientas para insertar una enumeración en el diagrama (que contiene el estereotipo previamente definido).
2. Pulse **Mayús+F7** para añadir los LiteralesDeEnumeración `Sí` y `No` a la enumeración. Si lo prefiere puede añadirlos desde el menú contextual.

 © 2018 Altova GmbH



3. Haga clic en la clase estereotipo y pulse **F7** para añadir un atributo/una propiedad nueva (p. ej. `Terminó`).
4. Ahora en la ventana *Propiedades* seleccione el tipo `MiEnum`.



5. Ahora vuelva al diagrama de clases **`BankView Main`**.
6. Observe que la propiedad `Terminó` aparece ahora como valor etiquetado en la nota.



Haga doble clic en el valor etiquetado `Terminó` para ver los valores de enumeración predefinidos. Haga clic en una enumeración para seleccionarla.



Valores de enumeración predeterminados

UModel también permite definir valores etiquetados **predeterminados**. Cuando añada un atributo al estereotipo, haga doble clic en el campo predeterminado e inserte una de las enumeraciones disponibles como valor predeterminado.



En el ejemplo de la imagen anterior se insertó el valor predeterminado `Sí`.
Cuando añada una propiedad a una clase y esté seleccionado el tipo `MiEnum`, el valor predeterminado se inserta automáticamente como valor etiquetado (es decir, `Terminó = Sí`).



10.2.7.3 Estilos de estereotipo definidos por el usuario

En UModel puede crear estilos definidos por el usuario para cada estereotipo. Esto significa que puede tener fuentes y colores diferentes para cada estereotipo y aplicarlos a las clases que sean del tipo de estereotipo.

Para crear estilos de estereotipo definidos por el usuario:

1. Haga clic en un estereotipo (p. ej. `ParValoresClave`).
2. Abra la ventana *Estilos* y, en el cuadro combinado de la parte superior, seleccione la opción **Estilos de elementos con este estereotipo**.
3. Defina los estilos de este estereotipo (p. ej. `Título - color de degradado final = aguamarina`).

 © 2018 Altova GmbH



Al hacer clic en la clase del estereotipo, aparecen automáticamente los estilos definidos para el estereotipo en la ventana *Estilos*.

4. Ahora pase al diagrama de clases e inerte una clase nueva.
5. Haga clic en el título o encabezado de la clase y marque la casilla `ParValoresClave` en la ventana *Propiedades*.



La clase nueva tiene los estilos que se asignaron al estereotipo (el color de degradado del título es aguamarina, p. ej.). No olvide que los estilos del estereotipo **no se aplican** si el estereotipo se aplica a una propiedad u operación de la clase.

6. Haga clic en la nueva clase estereotipo del diagrama y después abra la ventana *Estilos*.
7. En el cuadro combinado situado en la parte superior seleccione la opción **Estilos de estereotipo aplicados**.



Aquí obtiene una vista previa de las opciones de estilo definidas para este estereotipo, pero no puede cambiar las opciones. Esto debe hacerse desde el diagrama de clases donde se definió el estereotipo.

10.2.7.4 Asignar iconos de estereotipo personalizados

Para terminar, en UModel también puede crear iconos personalizados para sus estereotipos.

Para crear un icono de estereotipo personal:

1. Haga clic con el botón derecho en el paquete `Root` y elija **Elemento nuevo | Paquete** en el menú contextual.
2. A este paquete le ponemos el nombre `MiPaquete`.



3. Haga clic con el botón derecho en `MiPaquete` y elija **Diagrama nuevo | Implementación** en el menú contextual.
   Esto crea un diagrama de implementación en `MiPaquete`.
4. Ahora haga clic con el botón derecho en `MiPaquete` y seleccione **Nuevo/a | Nodo**.



Esto añade el objeto `Nodo1` al diagrama.

5. En la *Estructura del modelo* haga clic con el botón derecho en el paquete `Root` y después elija **Elemento nuevo | Perfil**.
6. Ponga el nombre `MiPerfil` a este nuevo perfil.



7. Haga clic con el botón derecho en `MiPerfil` y elija **Diagrama nuevo | Diagrama de clases**.

Para seleccionar el icono del estereotipo:

1. Arrastre los paquetes `MiPaquete` y `MiPerfil` desde la *Estructura del modelo* hasta el área de trabajo del diagrama de clases.



2. Haga clic en el icono **AplicaciónDePerfil** de la barra de herramientas. Haga clic en `MiPaquete` y arrastre el puntero hasta `MiPerfil`.



3. Haga clic en el icono **Estereotipo** de la barra de herramientas y haga clic en el paquete `MiPerfil` para insertar el estereotipo.



 © 2018 Altova GmbH

4. Haga clic en el estereotipo y ahora, en la ventana *Propiedades*, cambie el nombre del elemento de `Estereotipo1` a `nodo`.
5. Cambie también el valor de la propiedad `metaclase` de `Elemento` a `Nodo`.
6. En el campo `nombre del archivo del icono` inserte la ruta de acceso de la imagen que desea usar como icono del estereotipo o pulse el botón **Examinar** para seleccionar la ruta de acceso (p. ej. **..\Documentos\Altova\UModel2018\UModelExamples\Bank-PC.bmp**).



7. Vuelva al diagrama de implementación (haciendo clic en la pestaña *DiagramaDeImplementación1*).
8. Haga clic en el elemento **`Nodo1`** del diagrama.
9. En la ventana *Propiedades* marque la casilla `<<nodo>>`.



La representación del icono del estereotipo ahora es la imagen seleccionada.

Nota: con los iconos personalizados se utiliza el color RGB 82,82,82 como color de fondo (es decir, transparente).

10.3 Otros diagramas

UModel ofrece funciones para importar y generar esquemas XML del W3C y puede generar código a partir de ellos mediante ingeniería directa e inversa. UModel también es compatible con el estándar BPMN (Business Processing Modeling Notation) versión 1.0, que se adoptó como estándar del OMG en febrero de 2006.

Esquemas XML
BPMN (Business Process Modeling Notation)
Diagramas SysML
Diagramas de base de datos

10.3.1 Diagramas de esquema XML

Sitio web de Altova: Esquemas XML en UML

Los diagramas de esquema XML dibujan los componentes de un esquema XML usando la notación UML. Los elementos globales (es decir, los elementos `element`, `simpleType`, `complexType`) se dibujan como clases o tipos de datos y los atributos se representan dentro del compartimento de atributos.

En el compartimento de operaciones no hay operaciones. El elemento de modelado *valor etiquetado* se utiliza para presentar los detalles del esquema.

Para ver las correspondencias entre elementos UML y atributos y elementos de XML Schema consulte el apartado Correspondencias con elementos de XML Schema.

 © 2018 Altova GmbH



Nota: en UModel no se pueden importar esquemas XML no válidos. Los esquemas XML no se validan durante la importación ni durante su creación en UModel. Los esquemas XML tampoco se revisan durante el proceso de revisión sintáctica. Lo que sí se comprueba durante la importación es si el formato XML del esquema XML es correcto.

10.3.1.1 Importar esquemas XML

Para importar un solo esquema XML:

1. Seleccione el comando de menú **Proyecto | Importar archivo de esquema XML**.



2. Asegúrese de que la casilla *Habilitar la generación de diagramas* esté activa. Haga clic en **Siguiente** para continuar.



3. En la siguiente pantalla, elija las opciones en el grupo *Diagramas de contenido*. La primera opción crea un diagrama distinto por cada elemento global del esquema.
4. En el grupo de opciones *Estilo* seleccione qué compartimentos deben aparecer en los diagramas de clases. Si marca la casilla *Mostrar detalles del esquema como valores*

 © 2018 Altova GmbH

etiquetados, los detalles del esquema aparecerán en el elemento de modelado `ValorEtiquetado`.

5. Haga clic en **Siguiente** para configurar la generación de diagramas de dependencias entre paquetes.



6. Haga clic en **Finalizar** para empezar a importar el esquema XML.
El esquema se importa en UModel y los diagramas generados se abren en el área de trabajo. Por ejemplo, en la imagen siguiente puede ver el contenido del diagrama **`EU-Address`** (`complexType`).



Nota: También se creó un paquete nuevo llamado `Todos los esquemas`, que se configuró como raíz del espacio de nombres XSD. Todos los elementos XSD globales generan un diagrama de esquema XML y los diagramas están bajo los paquetes de los correspondientes espacios de nombres.



Para importar varios esquemas XML:

1. Seleccione el comando de menú **Proyecto | Importar directorio del esquema XML**.

 © 2018 Altova GmbH



2. Marque la casilla *Procesar todos los subdirectorios* si quiere importar los esquemas de todos los subdirectorios.
   El resto del proceso de importación sigue el mismo orden que cuando se importa un solo esquema XML (ver más arriba).

   Nota: si un esquema XML incluye o importa otros esquemas, estos esquemas se importan automáticamente también.

Ver valores etiquetados: detalles del esquema

En UModel tiene la opción de configurar los detalles del esquema que se presentan como valores etiquetados en el elemento `ValorEtiquetado`. Esto se hace en el campo `Mostrar valores etiquetados` de la ventana *Estilos* o haciendo clic en el icono **Activar o desactivar el modo compacto** (situado en la esquina inferior derecha del elemento Valor etiquetado). Con este icono puede alternar entre los diferentes estados del valor etiquetado (p. ej. `todos`, `todos, pero ocultar elementos ocultos`, etc.)



Nota: el estilo seleccionado para los valores etiquetados en la ventana *Estilos* se utiliza para todo el proyecto. En cambio, si hace clic con el botón derecho en una clase y elige el comando **Valores etiquetados | Todos**, por ejemplo, esta opción solamente se aplica a la clase seleccionada.

Mostrar valores etiquetados | todos
Esta opción muestra los valores etiquetados de la clase y de atributos propios y operaciones propias, etc.



Mostrar valores etiquetados | Todos, pero ocultar elementos vacíos
Esta opción solamente muestra los valores etiquetados que tienen asignado un valor (p. ej. `fixed=true`).

 © 2018 Altova GmbH



Mostrar valores etiquetados | Todos
Esta opción muestra los valores etiquetados de la clase pero **no** los de los atributos y operaciones propios, etc.



Mostrar valores etiquetados | Elemento, pero ocultar elementos vacíos
Esta opción solamente muestra los valores de elemento etiquetados de una clase, sin los atributos propios, que tengan un valor (p. ej. `id=123`).



Mostrar valores etiquetados | en compartimento



Esta opción muestra los valores etiquetados en un compartimento distinto de la clase.



Mostrar valores etiquetados | En compartimento, pero ocultar elementos vacíos
Esta opción solamente muestra los valores de elemento etiquetados de una clase, sin los atributos propios, que tengan un valor.

Anotación de XML Schema:
Cuando importe esquemas XML, tenga en cuenta que en la ventana *Documentación* solamente aparece la primera anotación de un elemento `complexType` o `simpleType`.

10.3.1.2 Insertar elementos

Para insertar elementos con los iconos de la barra de herramientas:

1. Haga clic en un icono de la barra de herramientas Diagrama de esquema XML.

2. Haga clic en el área de trabajo del diagrama en el que desea insertar el elemento. Para insertar varios elementos del tipo seleccionado, mantenga pulsada la tecla **Ctrl** mientras hace clic en el área de trabajo.

Para arrastrar elementos desde la Estructura del modelo hasta un diagrama de esquema XML:

La mayoría de los elementos de un diagrama de esquema XML se pueden insertar en otro.

1. En la *Estructura del modelo* busque el elemento que quiere insertar en el otro diagrama (puede usar el cuadro de búsqueda o pulsar **Ctrl+F** para buscar el elemento).
2. Arrastre el elemento hasta el diagrama de esquema XML.

Nota: también puede usar los comandos **Copiar** y **Pegar sólo en el diagrama** para insertar elementos.

targetNamespace XSD

Inserta/define el espacio de nombres de destino para el esquema. Este espacio de nombres de destino debe pertenecer al paquete `Raíz de espacio de nombres XSD`.

schema XSD

Inserta/define un esquema XML. El esquema XML debe pertenecer a un paquete del espacio de nombres de destino XSD.



Element (global) XSD

Inserta un elemento global en el diagrama. Tenga en cuenta que también se genera automáticamente una propiedad en el compartimento de atributos.

Para definir el tipo de datos de la propiedad:

1. Haga doble clic en la propiedad y ponga el cursor al final de la línea.
2. Inserte dos puntos (:) y seleccione el tipo de datos en el cuadro de diálogo emergente (p. ej. `string`).

Para crear un modelo de contenido formado por un complexType con elementos obligatorios:

Esto supone insertar un elemento complexType, un elemento `sequence` y tres elementos.

1. Haga clic en el icono **ComplexType XSD** y después haga clic en el diagrama para insertarlo.
2. Haga doble clic en el nombre y ponga el nombre nuevo **`Address`**.



3. Haga clic con el botón derecho en **`Address`** y elija **Nuevo/a | XSD Sequence**.



4. Haga clic en el atributo `_sequence:mg_sequence` del compartimento de atributos y arrástrelo fuera del compartimento.

 © 2018 Altova GmbH



Esto crea una clase `sequence` o `compositor` al soltar el atributo.



5. Haga clic con el botón derecho en la clase **`sequence`** y elija **Nuevo/a | XSD Element (local)** en el menú contextual.
   Esto añade una propiedad nueva.
6. Haga doble clic en la propiedad, inserte el nombre del elemento (p. ej. **`Name`**), añada dos puntos (:) e inserte el tipo de datos `string`.



7. Haga lo mismo con otros dos elementos y llámelos `Street` y `City`.
8. Haga clic en la propiedad `Name` y arrástrela hasta el diagrama.



10.3.1.3 Crear y generar un esquema XML

Por lo general, el esquema se importa y se edita en UModel y después se generan los cambios. Sin embargo, en UModel también puede generar un esquema desde cero. A continuación describimos el proceso de forma muy general.

Para crear un esquema nuevo en UModel:

1. En la *Estructura del modelo* cree un paquete nuevo llamado **`MisEsquemas`**.



2. Haga clic con el botón derecho en el paquete nuevo y seleccione la opción **Ingeniería de código | Establecer como raíz de espacio de nombres XSD**. Aparece un aviso preguntando si desea asignar el perfil XSD si esta es la primera raíz de espacio de nombres XSD del proyecto.
3. Haga clic en **Aceptar** para asignar el perfil.
4. Haga clic con el botón derecho en el paquete nuevo y seleccione la opción **Elemento nuevo | Paquete**.
5. En la ventana *Propiedades* haga doble clic en el campo `nombre` del paquete e inserte el espacio de nombres que desea usar (p. ej. `http://www.mi-espacioNombres.com`).
6. Marque la casilla `<<namespace>>` para definir este paquete como espacio de nombres de destino.



7. Haga clic con el botón derecho en el paquete de espacio de nombres y seleccione la

 © 2018 Altova GmbH

opción **Diagrama nuevo | Diagrama de esquema XML**.
Aparece un aviso preguntando si desea añadir el diagrama en un esquema XML nuevo.

8. Haga clic en **Sí**.



Ahora puede crear su esquema con ayuda de los iconos de la barra de herramientas Diagrama de esquema XML.

Para generar el esquema XML:

1. Arrastre el elemento `XSDSchema` hasta un componente para crear una `RealizaciónDeComponente`.
2. Defina el lenguaje de código XSD 1.0 para el componente y escriba la ruta de acceso donde se debe guardar el esquema generado (p. ej. `C:\códigoesquema\MiEsquema.xsd`).



3. Ahora seleccione el comando de menú **Proyecto | Sobrescribir el código de programa con el proyecto de UModel**. En el cuadro de diálogo haga clic en **Aceptar** para generar el esquema.



10.3.2 Diagramas BPMN 1.0 / 2.0

Sitio web de Altova: Notación de modelado de procesos de negocio (BPMN)

BPMN es una notación estándar de diagramas de flujo que muestran procesos de negocio como flujos de trabajo de fácil comprensión para todos los participantes del proceso. UModel es compatible con la versión 1.0 y 2.0 de BPMN.

UModel también es compatible con los diagramas BPMN 2.0 de coreografía, de colaboración y con los diagramas de procesos de negocio estándar BPMN 2.0.

En un proyecto de UModel puede usar diagramas BPMN 1.0 y diagramas BPMN 2.0. Además puede convertir diagramas BPMN 1.0 en diagramas BPMN 2.0 en cualquier momento del proceso de modelado.

Hay cuatro categorías de elementos BPMN:

Objetos de flujo	Eventos, Actividades (Tareas o Subprocesos) y Compuertas
Objetos de conexión	Flujos de secuencia, Flujos de mensaje y Asociación
Compartimentos	Contenedores y Compartimentos
Artefactos	Objetos de datos, Grupos y Anotaciones textuales

En UModel los diagramas y objetos BPMN se insertan de la misma forma que los demás elementos de modelado.

Los objetos se pueden insertar con ayuda de los iconos de la barra de herramientas. Las asociaciones con otros objetos se pueden crear arrastrando los controladores de objeto hasta el objeto de destino. Al igual que en los demás diagramas, los elementos BPMN se pueden ver y

 © 2018 Altova GmbH

configurar en la ventana *Propiedades*.

Recuerde que puede crear varias capas en cada diagrama BPMN. Para más información consulte el apartado Añadir capas a los diagramas.



Para convertir diagramas BPMN 1.0 en diagramas BPMN 2.0:

1. Haga clic con el botón derecho en un diagrama BPMN 1.0 y seleccione la opción **Convertir en diagrama BPMN 2**.
2. Si en el mismo paquete hay varios diagramas BPMN 1.0, aparece un aviso preguntando si desea convertir todos los diagramas del paquete.
3. Después aparece otro aviso preguntando si desea incluir el perfil BPMN 2 en el proyecto.
4. Haga clic en **Aceptar** para convertir los diagramas.

10.3.2.1 Objetos de flujo

Los objetos de flujo son elementos gráficos que definen el comportamiento de un proceso de negocios. Los hay de tres tipos: eventos, actividades y compuertas.

Eventos

Un evento es algo que ocurre durante un proceso de negocio y se representa con un círculo. Los eventos afectan al flujo del proceso y por lo general tienen una causa (desencadenador) y un resultado. Hay tres tipos de eventos: inicial, intermedio y final. Cada tipo de evento tiene un menú desplegable en la barra de herramientas.

Para insertar un evento:

1. Haga clic en el menú desplegable para ver la lista de eventos del tipo que desea insertar.
2. Seleccione el evento que desea insertar y haga clic en el área de trabajo del diagrama para insertarlo.

Eventos iniciales



Eventos intermedios



Los eventos intermedios se pueden anexar al contorno de una tarea o subproceso e indican que la actividad debe interrumpirse cuando el evento se desencadena.

Eventos finales



Eventos BPMN 2.0:

Eventos iniciales



Eventos de captura



Eventos de lanzamiento



Eventos finales



Actividades

Las actividades son acciones que se desarrollan durante un proceso de negocio y se representan con rectángulos redondeados. Las hay de tres tipos: procesos, subprocesos y tareas. Las actividades pueden ocurrir una sola vez o varias veces en un ciclo.



Para insertar una actividad:

1. Haga clic en el icono de la tarea o subproceso en la barra de herramientas.
2. Haga clic en el área de trabajo del diagrama para insertar la actividad.

Tareas

Las tareas son actividades que están incluidas en un proceso y no se pueden desglosar en subtareas porque son atómicas.

Tarea **(Ciclo)**

Tarea **(instancia múltiple)**

Tarea **(compensación)**

Tareas BPMN 2.0

 © 2018 Altova GmbH



Para definir un marcador de ciclo, paralelo, de secuencia o de compensación:

1. Haga clic con el botón derecho en la tarea insertada y seleccione un tipo de marcador (p. ej. **Mostrar | Mostrar marcador de ciclo de BPMN**).



Nota: también puede definir el marcador en la ventana *Propiedades* (en la entrada `MultiInstanceLoopCharacteristics`).

Subprocesos

Un subproceso es una actividad compuesta incluida en un proceso, que permite desarrollar el modelo del proceso de negocio de forma jerárquica. Un subproceso puede desglosarse en varias actividades subordinadas.

Un subproceso **contraído** se representa como elemento de nivel superior donde los datos del subproceso no son visibles. En el elemento aparece también el icono +, lo cual indica que existe una capa más de complejidad.

Un subproceso **expandido** muestra los datos del subproceso dentro de sus límites. Recuerde que un flujo de secuencia no puede cruzar el límite de un subproceso.

Compuertas

Las compuertas sirven para determinar cómo se ramifican y cómo convergen los flujos de secuencia dentro de un proceso. Las compuertas se representan con un icono en forma de

rombo.

Compuerta **inclusiva** (OR)

Compuerta **paralela** (AND)

Compuerta **exclusiva basada en datos** (XOR)

Compuerta **exclusiva basada en eventos** (XOR)

Compuerta **compleja** (bifurcación/ convergencia)

Compuertas BPMN 2.0:



10.3.2.1.1 Subprocesos expandidos

Los subprocesos expandidos muestran los detalles del proceso dentro de los límites del elemento.

Subproceso expandido

Subproceso de **ciclo** expandido

Subproceso de **instancia múltiple** expandido

Subproceso **ad hoc** expandido

Subproceso de **compensación** expandido



Subprocesos expandidos BPMN 2.0



Para definir un marcador de ciclo, paralelo, de secuencia o de compensación:

1. Haga clic con el botón derecho en la tarea insertada y seleccione un tipo de marcador (p. ej. **Mostrar | Mostrar marcador de ciclo de BPMN**).



10.3.2.1.2 Subprocesos contraídos

Los subprocesos contraídos ocultan los detalles del proceso. Cada tipo de subproceso contraído se representa con un icono diferente dentro del elemento `Subproceso`.

Subproceso contraído

Subproceso de **ciclo** contraído

Subproceso de **instancia múltiple** contraído

Subproceso **ad hoc** contraído

Subproceso de **compensación** contraído





Subprocesos contraídos BPMN 2.0:



Para definir un marcador de ciclo, paralelo, de secuencia o de compensación:

 © 2018 Altova GmbH

1. Haga clic con el botón derecho en la tarea insertada y seleccione un tipo de marcador (p. ej. **Mostrar | Mostrar marcador paralelo de BPMN**).



10.3.2.2 Objetos de conexión

Hay dos maneras de conectar objetos en BPMN: con flujos (usando una secuencia o un mensaje) y con asociaciones.

Flujo de secuencia
Un flujo de secuencia muestra en qué orden se llevan a cabo las actividades dentro de un proceso.



Flujo condicional
Este tipo de flujo puede tener una expresión condicional que se evalúa para determinar si el flujo se utiliza o no. Si el flujo condicional tiene su origen en una actividad, al principio de la flecha aparece un pequeño **rombo**.



Flujo por defecto
Este tipo de flujo se utiliza si todos los demás flujos condicionales dan `false` como resultado en decisiones inclusivas o exclusivas. El flujo por defecto se señala con una **barra diagonal** al principio de la flecha del flujo.



Flujo de mensaje
Un flujo de mensaje muestra el flujo de mensajes que tiene lugar entre dos participantes (entidades o roles), que pueden enviarlos y recibirlos. Cada participante se representa en un contenedor.



Asociaciones
Las asociaciones sirven para asociar texto o datos de objetos con objetos de flujo e indican cómo entran y salen datos de las actividades. El diagrama de la imagen siguiente, por ejemplo, muestra una anotación textual que ofrece información adicional (**User Activity**) para la tarea **Review Issue List**.



 © 2018 Altova GmbH

Para crear una asociación entre un objeto de datos y un control de flujo:

1. Haga clic en el controlador `Asociación` del objeto de datos (en el borde izquierdo del objeto).
2. Arrastre el conector hasta la flecha de control de flujo (que se resalta para indicar que puede soltar el conector).



Otra opción es hacer clic en el icono **Asociación** de la barra de herramientas, hacer clic en el objeto de datos y arrastrar el puntero del ratón hasta el control de flujo.

10.3.2.3 Contenedores y compartimentos

Contenedores

Los contenedores sirven para dividir y organizar las actividades. Un proceso de negocio puede mostrar la interacción que existe entre varios procesos o participantes. Cada participante se representa en un rectángulo que recibe el nombre de *contenedor.* Un participante puede ser un rol o una entidad.

- Puede arrastrar objetos BPMN hasta un contenedor y colocarlos dentro cuando el contorno del contenedor se resalte.
- Puede seleccionar los objetos que están dentro del contenedor usando las teclas **Ctrl +clic** o arrastrando el puntero para seleccionar los objetos.
- Para mover el contenedor a otra posición, haga clic en su contorno o título y arrástrelo hasta la posición nueva.

Compartimento

Los contenedores pueden dividirse en compartimentos, que sirven para organizar las actividades del contenedor por categorías. Los compartimentos pueden ser horizontales o verticales.

Para añadir un compartimento en un contenedor:

1. Haga clic con el botón derecho en el título del contenedor y elija **Nuevo/a | Compartimento**.
   Esto añade un compartimento nuevo en el contenedor. Cada compartimento puede tener un nombre distinto (haga doble clic en el campo `nombre` y escriba el nombre del

compartimento).



Nota: haga clic con el botón derecho en uno de los compartimentos y elija **Nuevo/a | <elemento>** para añadir elementos al contenedor.

10.3.2.4 Artefactos

Los artefactos sirven para mostrar información sobre un proceso, es decir, cómo se utilizan y actualizan los datos, los documentos y los demás objetos durante el proceso de negocio. Los artefactos no están relacionados directamente con el flujo de secuencia o de mensaje del proceso.

Objetos de datos
Los objetos de datos representan documentos o datos y su utilización durante el proceso de negocio. Puede usar los objetos de datos para definir cómo entran y salen datos de las actividades.



Para crear una asociación entre un objeto de datos y un control de flujo:

1. Haga clic en el controlador `Asociación` del objeto de datos (situado en el borde izquierdo del objeto).
2. Arrastre el conector hasta el control de flujo (que se resalta para indicar que puede soltar el conector).



 © 2018 Altova GmbH

Anotaciones textuales
Las anotaciones textuales sirven para anotar secciones del proceso de negocio y se conectan al objeto por medio de asociaciones.



Grupos
Los grupos se utilizan para resaltar ciertas secciones de un diagrama, incluso de contenedores distintos. Los grupos no pueden conectarse a los flujos de secuencia ni de mensaje. Suelen colocarse detrás de tareas o procesos.



10.3.2.5 Diagrama de coreografía

Los diagramas de coreografía especifican cómo **coordinan** los participantes sus interacciones. También pueden entenderse como contratos entre los participantes, donde lo importante es el intercambio de la información (Mensajes).

Los contratos suelen tomar la forma de pedidos de compra que se envían a un proveedor, la confirmación del proveedor de que procesará el pedido y la ejecución del pedido. En las coreografías las actividades también se ordenan por medio de flujos de secuencia.

Las actividades están compuestas por interacciones que tienen lugar entre participantes. Las interacciones suelen denominarse *pauta de intercambio de mensajes* (o MEP por sus siglas en inglés). Una pauta de intercambio de mensajes es la *actividad* de la coreografía y también recibe el nombre de **tarea de coreografía**.



10.3.2.5.1 Tareas de coreografía

Hay cuatro tipos de tareas de coreografía:

Tarea de coreografía

Sub-coreografía (contraída)

Sub-coreografía (expandida)

Coreografía de llamada

Para insertar una tarea de coreografía:

1. En la barra de herramientas haga clic en el icono del tipo de tarea que desea insertar (p. ej. **Tarea de coreografía**) y después haga clic en el área de trabajo del diagrama.



   Por ejemplo, en la imagen anterior puede ver la vista predeterminada de una tarea de coreografía. En ella se resalta automáticamente el texto predeterminado **`Tarea de coreografía`**.
2. Escriba el nombre nuevo de la tarea de coreografía.
3. Haga clic en la banda superior para escribir el nombre del **`Participante A`** y en la banda inferior para escribir el nombre del **`Participante B`**.
   Las bandas de los participantes pueden estar sombreadas y no sombreadas. El iniciador de la actividad es el participante no sombreado (en este caso el Participante A).

 © 2018 Altova GmbH

Para añadir/asociar mensajes a una tarea de coreografía:

1. Haga clic en el icono **Mensaje** de la barra de herramientas y después en el área de trabajo del diagrama.



2. Escriba el nombre del mensaje (p. ej. `Necesito que me vea un médico`).
3. Haga clic en el controlador **`Asociación`** (del borde izquierdo) y arrástrelo hasta la tarea de coreografía.



Para añadir un mensaje a una línea (p. ej. de asociación):

1. Haga clic en la **línea** a la que dese añadir el mensaje.
2. Haga clic en el icono **Mensaje** de la barra de herramientas.
3. Haga clic otra vez en la línea.



El mensaje se coloca encima de la línea y se anexa a la línea automáticamente.

Para cambiar el mensaje / participante de iniciación:

Cuando se inserta un `Mensaje`, el mensaje se define automáticamente como mensaje de iniciación (es decir, no está sombreado).

1. Haga clic en el mensaje y seleccione el valor `false` en el cuadro combinado `initiating` de la ventana *Propiedades*.



El mensaje aparece ahora sombreado.

Cuando se inserta una tarea de coreografía, el **`Participante A`** se define automáticamente como participante iniciador.

1. Haga clic en la tarea de coreografía que contiene el participante que debe funcionar como iniciador.
2. Escriba el nombre del participante que debe ser el iniciador en el cuadro combinado `InitiatingParticipantRef` de la ventana *Propiedades* (p. ej. `Médico / Consulta`).



La banda del participante **`Médico / Consulta`** ya no está sombreada, lo cual indica que se trata del participante iniciador. La banda del participante **`Paciente`** está sombreada.

 © 2018 Altova GmbH

Para añadir participantes nuevos a una tarea de coreografía:

1. Haga clic en la tarea en la que desea añadir el participante.



2. En la ventana *Propiedades* haga clic con el botón derecho en el campo `participantsRefs` y seleccione **Agregar valor etiquetado | participantRefs**.
3. Escriba el nombre del nuevo participante (p. ej. **`Participante C`**).



10.3.2.5.2 Tareas y subprocesos

Haga clic en el icono desplegable **Tarea** para insertar una tarea determinada.



Haga clic en el icono desplegable **Subproceso contraído** para insertar un subproceso contraído determinado.



Haga clic en el icono desplegable **Subproceso expandido** para insertar un subproceso expandido determinado.



10.3.2.5.3 Objetos de datos

Los datos se representan por medio de cinco elementos de modelado y se insertan con ayuda de estos iconos:

Objeto de datos
Representa la información que fluye a través de los procesos (p. ej. correos electrónicos,

documentos comerciales, etc.). Los objetos de datos ofrecen información sobre qué actividades deben llevarse a cabo y qué producen.

Datos de salida
Representa el resultado del proceso.

Datos de entrada
Es una entrada externa para todo el proceso. Pueden ser leídos por una actividad.

Colección de datos
Representa una colección de información (p. ej. una lista de pedidos).

Almacén de datos
Una ubicación donde el proceso puede leer o escribir datos (p. ej. una base de datos).

10.3.2.6 Diagrama de colaboración

Los diagramas de colaboración muestran qué interacciones existen entre los procesos.

Una colaboración suele estar compuesta por dos contenedores o más, que representan los participantes que intervienen en la colaboración. Los intercambios de mensajes que se producen entre los participantes se representan por medio de flujos de mensaje, que conectan los dos contenedores o los objetos que están dentro de los contenedores. Los contenedores también pueden estar vacíos.

En un diagrama de colaboración puede combinar contenedores procesos y coreografías.



10.3.2.6.1 Conversación

Una conversación es una versión resumida de una colaboración y tiene acceso a los mismos elementos de modelado. Una conversación define un conjunto de intercambios de mensajes relacionados lógicamente: los intercambios de mensajes se relacionan entre sí para reflejar un caso único, como por ejemplo una solicitud seguida de una respuesta.

Las conversaciones tienen dos elementos gráficos que no están disponibles en los demás diagramas BPMN:

- nodos de conversación (conversación, sub-conversación y comunicación) y
- conectores de conversación.

Conversación

Sub-conversación

Comunicación

Participante / Contenedor

Conector de conversación



10.3.2.6.2 Tareas y subprocesos

Haga clic en el icono desplegable **Tarea** para insertar una tarea determinada.



Haga clic en el icono desplegable **Subproceso contraído** para insertar un subproceso contraído determinado.



Haga clic en el icono desplegable **Subproceso expandido** para insertar un subproceso expandido determinado.



10.3.2.6.3 Objetos de datos

Los datos se representan por medio de cinco elementos de modelado y se insertan con ayuda de estos iconos:

Objeto de datos
Representa la información que fluye a través de los procesos (p. ej. correos electrónicos, documentos comerciales, etc.). Los objetos de datos ofrecen información sobre qué actividades deben llevarse a cabo y qué producen.

Datos de salida
Representa el resultado del proceso.

Datos de entrada
Es una entrada externa para todo el proceso. Pueden ser leídos por una actividad.

Colección de datos
Representa una colección de información (p. ej. una lista de pedidos).

Almacén de datos
Una ubicación donde el proceso puede leer o escribir datos (p. ej. una base de datos).

10.3.2.7 Diagrama de procesos de negocio estándar BPMN 2.0

Los diagramas de procesos de negocio abarcan una amplia gama de datos y emplean varios tipos de modelado diferentes para crear procesos de negocio.

 © 2018 Altova GmbH



Hay tres tipos de procesos de negocio:

Procesos de negocio **privados** (internos) **no ejecutables**:

- Los procesos no ejecutables son aquellos en los que no hay datos suficientes para poder ejecutar el proceso (por lo general durante el ciclo de desarrollo).

Procesos de negocio **privados** (internos) **ejecutables** (internos):

- Los procesos ejecutables son procesos que se pueden ejecutar porque se han modelado completamente siguiendo las reglas semánticas de BPMN 2.0.

Procesos **públicos**:

- Definen la interacción que se produce entre un proceso **privado** y otro proceso o participante.



10.3.2.7.1 Tareas y subprocesos

Haga clic en el icono desplegable **Tarea** para insertar una tarea determinada.



Haga clic en el icono desplegable **Subproceso contraído** para insertar un subproceso contraído determinado.



Haga clic en el icono desplegable **Subproceso expandido** para insertar un subproceso expandido determinado.

 © 2018 Altova GmbH



10.3.2.7.2 Objetos de datos

Los datos se representan por medio de cinco elementos de modelado y se insertan con ayuda de estos iconos:

Objeto de datos
Representa la información que fluye a través de los procesos (p. ej. correos electrónicos, documentos comerciales, etc.). Los objetos de datos ofrecen información sobre qué actividades deben llevarse a cabo y qué producen.

Datos de salida
Representa el resultado del proceso.

Datos de entrada
Es una entrada externa para todo el proceso. Pueden ser leídos por una actividad.

Colección de datos
Representa una colección de información (p. ej. una lista de pedidos).

Almacén de datos
Una ubicación donde el proceso puede leer o escribir datos (p. ej. una base de datos).

10.3.3 Diagramas SysML

Sitio web de Altova: Diagramas de modelado SysML

SysML 1.2 es un lenguaje de modelado gráfico para ingenieros de sistemas compatible con sistemas de especificación, diseño y validación (como hardware, software, procedimientos, etc.). Los modelos y datos SysML se pueden traspasar a UModel utilizando XMI.

SysML utiliza algunos diagramas UML 2.0, modifica tres diagramas UML y ofrece dos diagramas nuevos.

Diagramas nuevos:	Diagramas de requisitos y paramétricos
Diagramas UML	Diagramas de actividades, de definición de

modificados:	bloques y de bloques internos
Diagramas UML:	Diagramas de secuencia, de máquina de estados, de casos de uso y de paquetes

Los diagramas SysML se pueden dividir en dos categorías:

- Diagramas de estructura
- Diagramas de comportamiento

Para añadir un diagrama SysML al proyecto utilice la opción **Diagrama nuevo | Diagramas SysML** del menú contextual de la ventana *Estructura del modelo*.

Para insertar un diagrama SysML:

1. En la *Estructura del modelo* haga clic con el botón derecho en un paquete.
2. Elija el tipo de diagrama SysML que desea insertar (p. ej. **Diagrama nuevo | Diagrama SysML | Diagrama de actividades SysML**).



Nota: si intenta añadir diagramas SysML al paquete `Root`, los diagramas se añaden a un paquete llamado `SysML`.

10.3.3.1 Diagrama de estructura

Estos son los diagramas de estructura SysML:

- Diagrama de definición de bloques
- Diagrama de bloques internos
- Diagrama paramétrico
- Diagrama de paquetes

Los diagramas de definición de bloques y de bloques internos son diagramas UML 2.0 modificados, mientras que los diagramas paramétricos son un tipo de diagrama nuevo. El diagrama de paquetes sigue el estándar UML 2.0.

Los bloques sirven para describir la estructura de un elemento o sistema y puede tener varios compartimentos que definen sus características. Además a un bloque se le pueden asignar comportamientos.

 © 2018 Altova GmbH

Diagramas de definición de bloques
Este tipo de diagramas describe las relaciones entre los bloques: asociaciones, generalizaciones y dependencias.

Diagramas de bloques internos
Describe la estructura interna de un bloque, en cuanto a las propiedades y los conectores que existen entre ellas (es decir, la relación de sus partes constituyentes). Para ello se sirve de puertos, conectores y flujos.

Diagramas paramétricos
Utilizan bloques de restricción (definidos en un diagrama de definición de bloques) para restringir las propiedades de otros bloques del diagrama e integrar el análisis técnico con el modelado del diseño.

Diagramas de paquetes
Organizan los elementos de modelado en elementos empaquetables y definen dependencias entre los paquetes y entre los elementos de modelado del paquete.

10.3.3.1.1 Diagrama de definición de bloques

Los diagramas de definición de bloques están basados en los diagramas de clases UML pero las restricciones y extensiones vienen definidas por el estándar SysML.

Este tipo de diagramas describe la relación que existe entre varios bloques, entre sus asociaciones, generalizaciones y dependencias. Esto puede ayudar a modelar la jerarquía de un sistema o árbol de clasificación.



Los bloques tienen varias estructuras llamadas propiedades:

- Propiedad de partes
- Propiedad de referencias
- Propiedad de valores

Para añadir una propiedad a un bloque:

1. Haga clic con el botón derecho en un bloque y elija la opción **Nuevo/a | Propiedad** (o **PropiedadPartes**, **PropiedadReferencias** o **PropiedadValores**).

 © 2018 Altova GmbH



Nota: en el bloque se añade un compartimento nuevo (p. ej. el compartimento **`partes`** para una `PropiedadPartes`).

Para ver las propiedades de los bloques en forma de nodos:

1. Haga clic con el botón derecho en el bloque y elija la opción **Mostrar | Mostrar propiedades en forma de nodos en el nodo**.
   Esto muestra las propiedades, los puertos, etc. del bloque como objetos en un compartimento.





10.3.3.1.2 Diagrama de bloque interno

Los diagramas de bloques internos están basados en los diagramas de estructura de un compuesto pero las restricciones y extensiones vienen definidas por el estándar SysML.

Este tipo de diagramas describe la estructura interna de un bloque en cuanto a las propiedades y los conectores que existen entre ellas (es decir, la relación de sus partes constituyentes). Para ello se sirven de puertos, conectores y flujos.



Para añadir valores iniciales a una propiedad:

1. Haga clic con el botón derecho en la propiedad y elija la opción **Nuevo/a | Valores iniciales** en el menú contextual.
2. Haga doble clic en el marcador de posición y escriba los valores (p. ej. velocidad = 700KB/s).

Para insertar un PuertoDeFlujo:

Primero debe comprobar que el tipo de propiedad es un bloque o un clasificador:

1. Haga clic en el icono **PuertoDeFlujo** de la barra de herramientas y después en el contorno de la propiedad donde desea añadir el puerto.
   El puerto de flujo se añade al contorno de la propiedad.



2. Escriba el nombre del puerto de flujo en el campo `nombre` de la ventana *Propiedades*.
3. Seleccione el tipo de puerto en la lista desplegable del campo `tipo` (p. ej. `Card`). Compruebe que sigue seleccionado el puerto.
4. Desplácese hasta la parte inferior de la ventana *Propiedades* y observe que ahora hay más parámetros disponibles.



Para crear un puerto de flujo conjugado atómico:

1. Cree una `EspecificaciónDeFlujo` (interfaz) en un diagrama de definición de bloques.



2. En el diagrama de bloques internos haga clic en el puerto de flujo que desea definir.



3. En la ventana *Propiedades* elija el `tipo` de puerto de flujo `EspecificaciónDeFlujo`.



4. Elija el valor `true` para la propiedad `isConjugated`.



Este tipo de puerto aparece con un fondo oscuro.

 © 2018 Altova GmbH

Para cambiar la dirección del puerto de flujo:

1. Haga clic en la entrada `PuertoDeFlujo` y seleccione el valor `in`, `out` o `inout` en el cuadro combinado dirección.



Para unir dos puertos:

1. Haga clic en el icono **Conector** de la barra de herramientas.
2. Haga clic en el primer puerto y arrastre el puntero hasta el segundo puerto.
3. Cuando el puerto de destino aparezca resaltado, suelte el conector.



Para crear el flujo del elemento:

En los diagramas SysML puede crear flujos de elemento entre las asociaciones de bloques y en los demás conectores.

1. Haga clic con el botón derecho en un conector y elija el comando **Nuevo/a | Flujo del elemento (de derecha a izquierda) / Flujo del elemento (de izquierda a derecha)**.



Al conector se le añade una punta de flecha que indica la dirección del flujo del elemento.

10.3.3.1.3 Diagrama paramétrico

El diagrama paramétrico es un tipo de diagrama propio de SysML que combina análisis técnico con modelado de diseños. Los diagramas paramétricos son similares a los diagramas de bloques internos, con la diferencia de que los paramétricos solamente muestran los conectores que están conectados a parámetros de restricción en uno de sus extremos.

Los diagramas paramétricos se sirven de bloques de restricción, definidos en un diagrama de definición de bloques, para limitar las propiedades de otros bloques en el diagrama paramétrico. Los bloques de restricción se dibujan con esquinas redondeadas y no con recuadros.

Diagrama paramétrico Wt



Diagrama de definición de bloques: definición de restricciones
La palabra clave «`constraint`» de una definición de bloque indica que el bloque es un bloque de restricción. Los parámetros de la restricción aparecen en el compartimento *`parámetros`*.

 © 2018 Altova GmbH



10.3.3.1.4 Diagrama de paquetes

Estos diagramas sirven para organizar elementos de modelado en elementos empaquetables y para definir las dependencias que existen entre los paquetes y entre sus elementos. El paquete define un espacio de nombres para los elementos empaquetables.



El modelo se puede organizar de varias formas y cada una de ellas muestra un aspecto único del modelo. Por ejemplo:

- jerarquía del sistema (por niveles)
- tipo de diagrama (por dominio)
- por puntos de vista (equipo de producto integrado)

Los puntos de visa permiten ver el modelo de una manera diferente (p. ej. en la vista de análisis se pueden ver los niveles jerárquicos).

 © 2018 Altova GmbH



10.3.3.2 Diagrama de requisitos

El diagrama de requisitos es un tipo de diagrama diseñado para SysML que combina los modelos de comportamiento y de estructura de SysML con modelos de análisis técnico (como modelos de rendimiento, de fiabilidad, etc.).

Se trata de una construcción de modelado para requisitos textuales y para la relación entre los requisitos y los demás elementos de modelado que los cumplen.



10.3.3.3 Diagrama de comportamiento

Estos son los diagramas de comportamiento SysML:

- Diagrama de actividades
- Diagrama de secuencia
- Diagrama de máquina de estado
- Diagrama de casos de uso

SysML modifica el diagrama de actividades UML 2.0, lo cual se explica en el siguiente apartado. El resto de los diagramas siguen el estándar UML 2.0.

10.3.3.3.1 Diagrama de actividades

Los diagramas de actividades SysML son diagramas de actividades UML 2.0 modificados.

- Para obtener **información general** sobre los diagramas de actividades, consulte el apartado Diagrama de actividades.
- Para aprender a **insertar elementos** en los diagramas de actividades, consulte el apartado Insertar elementos en diagramas de actividades.

- Para aprender a **crear bifurcaciones** y convergencias, consulte el apartado Crear bifurcaciones y convergencias.
- Para ver ejemplos de elementos de diagramas de actividades, consulte el apartado Elementos de los diagramas de actividades.

En UML las actividades incluidas son clases y las instancias de actividad son la ejecución propiamente dicha de la actividad. Cuando se crea una instancia de actividad, se inicia la ejecución. En cambio, cuando se destruye la instancia, la ejecución termina.

Estas son las modificaciones que SysML hace en los diagramas de actividades:

- Admite el modelado de flujos continuos mediante estereotipos continuos (transmisión de actividades por secuencias).
- Alineación de actividades con el diagrama EFFBD (*Enhanced Functional Flow Block*), que no es más que un diagrama de actividades con particiones asignadas.

En SysML las actividades pueden aparecer en diagramas de definición de bloques como bloques normales y corrientes, pero con la palabra clave/el estereotipo `<<Activity>>`.

Diagrama de actividades SysML:



Diagrama de actividades sin compartimentos



Diagrama de actividades con compartimentos



10.3.3.3.2 Diagrama de secuencia

Los diagramas de secuencia SysML siguen la especificación UML 2.0.

- Para obtener **información general** sobre los diagramas de secuencia, consulte el apartado Diagramas de secuencia.
- Para aprender a **insertar elementos** en estos diagramas (líneas de vida, fragmentos combinados, etc.), consulte el apartado Insertar elementos en diagramas de secuencia.
- Para aprender a **generar** diagramas de secuencia a partir de código fuente, consulte el apartado Generar diagramas de secuencia a partir de código fuente.

 © 2018 Altova GmbH

Diagrama de secuencia SysML:



10.3.3.3.3 Diagrama de máquina de estados

Los diagramas de máquina de estados SysML siguen la especificación UML 2.0.

- Para obtener **información general** sobre estos diagramas, consulte el apartado Diagramas de máquina de estados.
- Para aprender a **insertar elementos** en estos diagramas, consulte el apartado Crear estados, actividades y transiciones.
- Para aprender a **crear estados compuestos**, consulte el apartado Estados compuestos.
- Para ver **ejemplos** de elementos de diagramas de máquina de estados, consulte el apartado Elementos de diagramas de máquina de estados.

Diagrama de máquina de estados SysML:



10.3.3.3.4 Diagrama de casos de uso

Los diagramas de casos de uso SysML siguen la especificación UML 2.0. Para más información sobre este tipo de diagramas, consulte el apartado Casos de uso del *Tutorial*.

Diagrama de casos de uso SysML:



Altova UModel 2018

Trabajar con bases de datos en UModel

11 Trabajar con bases de datos en UModel

En UModel puede importar bases de datos SQL para ver su estructura o modificarla usando UML. La estructura de la BD se puede consultar con facilidad en diagramas de base de datos UML como el que aparece a continuación:



Estos elementos de base de datos se pueden importar al modelo de base de datos:

- Tablas
- Restricciones de comprobación
- Claves principales, foráneas y únicas
- Índices
- Vistas
- Disparadores
- Procedimientos almacenados
- Funciones

Nota: las vistas, los disparadores, los procedimientos almacenados y las funciones no se pueden añadir en UModel, solamente se pueden importar.

Tras importar la estructura de la base de datos en UModel, podrá modificarla y aplicar los cambios realizados a la base de datos con el comando **Combinar el código de programa con el proyecto de UModel**. Esto crea un archivo script de cambios de base de datos que se puede ejecutar o guardar para ejecutarlo más tarde. Además, si se realizaron cambios en la base de datos desde la última vez que se sincronizó, podrá combinar estos cambios con el modelo (o sobrescribirlo con los cambios).

Para más información sobre las correspondencias entre elementos de base de datos y elementos

 © 2018 Altova GmbH

de UModel consulte el apartado Correspondencias con elementos de BD.

Las bases de datos compatibles y sus objetos raíz aparecen a continuación. Altova procura ofrecer compatibilidad con otras bases de datos, pero sólo se garantiza una conexión y un procesamiento correctos con las bases de datos de la lista. Si usa la versión de 64 bits de UModel, compruebe que tiene acceso a los controladores de BD de 64 bits de la BD a la que quiere conectarse.

Base de datos	Objeto raíz	Observaciones
Firebird 2.5.4	database	
IBM DB2 8.x, 9.1, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5	schema	
IBM DB2 for i 6.1, 7.1	schema	Los archivos lógicos son compatibles y se muestran en vistas.
IBM Informix 11.70	database	
MariaDB 10	database	
Microsoft Access 2003, 2007, 2010, 2013	database	
Microsoft Azure SQL Database	database	SQL Server 2016 codebase
Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012, 2014, 2016	database	
MySQL 5.0, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7	database	
Oracle 9i, 10g, 11g, 12c	schema	
PostgreSQL 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4, 9.5, 9.6	database	Son compatibles todas las conexiones PostgreSQL, tanto nativas como basadas en controladores, a través de interfaces como ODBC o JDBC. Las conexiones nativas no necesitan controladores.
Progress OpenEdge 11.6	database	
SQLite 3.x	database	Las conexiones SQLite son conexiones nativas y directas compatibles con el archivo de base de datos de SQLite. No se precisan controladores separados.
Sybase ASE 15, 16	database	
Teradata16	database	

11.1 Conectarse a una base de datos

En su definición más sencilla, una base de datos es un archivo local como un archivo de base de datos Microsoft Access o SQLite. En casos más complejos, una base de datos puede residir en un servidor de bases de datos remoto o de la red que no tienen por qué usar el mismo sistema operativo que la aplicación que se conecta a la BD y que consume los datos. Por ejemplo, mientras que UModel se puede ejecutar en sistemas operativos Windows, puede que la base de datos a la que desea acceder (p. ej. una base de datos MySQL) esté en un equipo Linux.

Para interactuar con los diferentes tipos de bases de datos, UModel se sirve de las interfaces de conexión de datos y los controladores de BD disponibles en su sistema operativo o publicados por los principales proveedores de BD. La tecnología de base de datos evoluciona constantemente y por tanto consideramos que este mecanismo garantiza la mayor compatibilidad y flexibilidad en las principales plataformas.

En el siguiente diagrama puede ver un resumen de las opciones de conectividad de datos que pueden existir entre UModel (*aplicación cliente*) y un almacén de datos (que puede ser un archivo o un servidor de base de datos).



** Las bases de datos SQLite y PostgreSQL admiten conexiones nativas directas. Para conectarse a este tipo de bases de datos no es necesario tener instalado controladores específicos.*

Por tanto, tal y como muestra el diagrama, desde UModel puede acceder a los principales tipos de BD con estas tecnologías de acceso de datos:

- ADO (Microsoft® ActiveX® Data Objects), que a su vez utiliza OLE DB
- ADO.NET (un conjunto de bibliotecas disponibles en Microsoft .NET Framework que permiten la interacción con datos)

 © 2018 Altova GmbH

- JDBC (Java Database Connectivity)
- ODBC (Open Database Connectivity)

Algunos proveedores de ADO.NET no son compatibles o tienen una compatibilidad limitada. Consulte el apartado *Notas sobre compatibilidad con ADO.NET* para obtener más información.

La interfaz de conexión de datos que se debe utilizar dependerá de la infraestructura de software con la que cuente. Lo normal es elegir una tecnología de acceso de datos y un controlador de base de datos que se integre bien con el sistema de base de datos al que desea conectarse. Por ejemplo, para conectarse con una base de datos Microsoft Access 2013, puede generar una cadena de conexión ADO que utilice un proveedor nativo como **Microsoft Office Access Database Engine OLE DB Provider**. Para conectarse a Oracle, por su parte, lo mejor será descargar e instalar las interfaces JDBC, ODBC o ADO .NET más recientes del sitio web de Oracle.

Lo más probable es que los controladores de los productos Windows (como Microsoft Access o SQL Server) ya estén disponibles en su sistema, pero puede que necesite descargar controladores para otros tipos de bases de datos. Los principales proveedores de BD publican software cliente y controladores con frecuencia. Además, puede encontrar otros controladores de otras organizaciones para las tecnologías de acceso de datos mencionadas. En la mayoría de los casos hay varias maneras de conectarse a una base de datos. Las características y el rendimiento de la base de datos dependerán de la tecnología de acceso o de los controladores utilizados.

11.1.1 Iniciar el asistente para la conexión de base de datos

Cada vez que lleve a cabo una acción que requiera una conexión a una base de datos, aparecerá un asistente que le guiará durante la conexión.

Antes de empezar a seguir las instrucciones del asistente, debe tener en cuenta que algunos tipos de BD requieren instalar y configurar algunas características, como controladores o software cliente. Para ver una lista de controladores ordenados por tipo de base de datos, consulte el apartado Resumen de controladores de base de datos.

Para iniciar el asistente para la conexión de BD:

1. En el menú **Proyecto** haga clic en **Importar base de datos SQL**.
2. Después haga clic en el botón **Nuevo**.



Tras seleccionar el tipo de BD haga clic en **Siguiente** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla, que dependerán del tipo de BD, de la tecnología de acceso (ADO, ADO.NET, ODBC, JDBC) y del controlador utilizados.

Para ver ejemplos de conexión de cada tipo de BD consulte el apartado Ejemplos de conexión a bases de datos. También puede consultar estos temas:

- Configurar una conexión ADO
- Configurar una conexión ADO.NET
- Configurar una conexión ODBC
- Configurar una conexión JDBC

 © 2018 Altova GmbH

11.1.2 Resumen de controladores de base de datos

En la tabla que aparece más abajo puede ver una lista de controladores de BD que puede utilizar para conectarse a una base de datos a través de las diferentes tecnologías de acceso de datos. Esta lista no contiene todos los controladores disponibles en la actualidad y, por tanto, puede usar otros controladores que no aparecen en la lista.

Aunque puede que Windows venga con algunos controladores de BD, es posible que necesite descargar más controladores. Por lo general, se recomienda utilizar el controlador más reciente publicado por el proveedor de la BD.

Los proveedores de bases de datos pueden ofrecer controladores para descargar en paquetes o junto con el software cliente de base de datos. En este último caso, el cliente de base de datos suele incluir todos los controladores necesarios u ofrecer una opción durante la instalación para seleccionar los controladores y componentes que el usuario desee instalar. El software cliente de base de datos suele incluir funciones de administración y configuración que permiten simplificar la administración de la BD y documentación que explica cómo instalar y configurar el cliente y sus componentes.

Es muy importante configurar bien el cliente de BD para establecer correctamente la conexión con la BD. Antes de instalar y usar el software cliente de BD, recomendamos que lea detenidamente las instrucciones de instalación y configuración porque pueden variar según la versión de la BD y según la versión de Windows.

Si desea conocer las características y limitaciones de cada tecnología de acceso de datos con respecto a cada tipo de BD, consulte la documentación de la BD correspondiente y pruebe la conexión. Debe tener en cuenta estos puntos para evitar problemas de conexión:

- Algunos proveedores de ADO.NET no son compatibles o tienen una compatibilidad limitada (*véase Notas sobre compatibilidad con ADO.NET*).
- Cuando instale un controlador de BD, recomendamos que tenga la misma plataforma que la aplicación de Altova (32 o 64 bits). Por ejemplo, si usa una aplicación de Altova de 32 bits en un sistema operativo de 64 bits, instale el controlador de 32 bits y configure la conexión de base de datos con ayuda del controlador de 32 bits (*véase Ver los controladores ODBC disponibles*).
- Cuando configure un origen de datos ODBC, recomendamos crear el nombre de origen de datos (DSN) como DSN del sistema en lugar de como DSN de usuario (*véase Configurar una conexión ODBC*).
- Cuando configure un origen de datos JDBC, compruebe que tiene instalado JRE (Java Runtime Environment) o Java Development Kit (JDK) y que la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo está configurado (*véase Configurar una conexión JDBC*).
- Si necesita consultar las instrucciones de instalación e información sobre compatibilidad de los controladores o clientes de BD, consulte la documentación que viene con el paquete de instalación.

Base de datos	Interfaz	Controladores
Firebird	ADO.NET	Proveedor de datos ADO.NET (https://www.firebirdsql.org/en/

Base de datos	Interfaz	Controladores
		additional-downloads/)
	JDBC	Controlador Firebird JDBC (https://www.firebirdsql.org/en/jdbc-driver/)
	ODBC	Controlador Firebird ODBC (https://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/)
IBM DB2	ADO	Proveedor IBM OLE DB para DB2
	ADO.NET	Proveedor IBM Data Server para .NET
	JDBC	Controlador IBM Data Server para JDBC y SQLJ
	ODBC	Controlador IBM DB2 ODBC
IBM DB2 for i	ADO	• Proveedor IBM DB2 para i5/OS IBMDA400 OLE DB • Proveedor IBM DB2 para i5/OS IBMDARLA OLE DB • Proveedor IBM DB2 para i5/OS IBMDASQL OLE DB
	ADO.NET	Proveedor de datos .NET Framework Data Provider para IBM i
	JDBC	Controlador IBM Toolbox para Java JDBC
	ODBC	Controlador iSeries Access ODBC
IBM Informix	ADO	Controlador IBM Informix OLE DB
	JDBC	Controlador IBM Informix JDBC
	ODBC	Controlador IBM Informix ODBC
Microsoft Access	ADO	• **Proveedor de Microsoft Jet OLE DB** • **Proveedor de Microsoft Access Database Engine OLE DB**
	ADO.NET	**Proveedor de datos de .NET Framework para OLE DB**
	ODBC	• **Controlador de Microsoft Access**
MariaDB	ADO.NET	Si falta el conector .NET especial para MariaDB, use **Connector/NET** pararMySQL (https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/).
	JDBC	MariaDB Connector/JDBC (https://downloads.mariadb.org/)
	ODBC	MariaDB Connector/ODBC (https://downloads.mariadb.org/)
Microsoft SQL Server	ADO	• **Proveedor de Microsoft OLE DB para SQL Server** • **Cliente nativo de SQL Server**
	ADO.NET	• **Proveedor de datos .NET Framework para SQL Server** • **Proveedor de datos .NET Framework para OLE DB**
	JDBC	• Controlador JDBC de Microsoft para SQL Server (https://msdn.microsoft.com/library/mt484311.aspx)

 © 2018 Altova GmbH

Base de datos	Interfaz	Controladores
	ODBC	• **Cliente nativo de SQL Server**
MySQL	ADO.NET	Conector/NET (https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/)
	JDBC	Conector/JDBC (https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/)
	ODBC	Conector/ODBC (https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/)
Oracle	ADO	• Proveedor de datos Oracle para OLE DB • **Proveedor de Microsoft OLE DB para Oracle**
	ADO.NET	Proveedor de datos Oracle para .NET (https://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/index-085163.html)
	JDBC	• Controlador JDBC Thin • Controlador JDBC Oracle Call Interface (OCI) Estos controladores se suelen instalar durante la instalación del cliente de base de datos Oracle. Conéctese con el controlador OCI (no con Thin) si usa el componente Oracle XML DB.
	ODBC	• **Microsoft ODBC para Oracle** • Controlador Oracle ODBC (por lo general se instala durante la instalación del cliente de base de datos Oracle)
PostgreSQL	JDBC	Controlador PostgreSQL JDBC (https://jdbc.postgresql.org/download.html)
	ODBC	psqlODBC (https://odbc.postgresql.org/)
	Conexión nativa	Disponible. No necesita instalar ningún controladores si usa una conexión nativa.
Progress OpenEdge	JDBC	Conector JDBC (https://www.progress.com/jdbc/openedge)
	ODBC	Conector ODBC (https://www.progress.com/odbc/openedge)
SQLite	Conexión nativa	Disponible. No necesita instalar ningún controladores si usa una conexión nativa.
Sybase	ADO	Proveedor de Sybase ASE OLE DB
	JDBC	jConnect™ para JDBC
	ODBC	Controlador Sybase ASE ODBC
Teradata	ADO.NET	Proveedor de datos .NET para Teradata (https://downloads.teradata.com/download/connectivity/net-data-provider-for-teradata)
	JDBC	Controlador JDBC de Teradata (https://downloads.teradata.com/download/connectivity/jdbc-driver)
	ODBC	Controlador ODBC de Teradata para Windows (https://

Base de datos	Interfaz	Controladores
		downloads.teradata.com/download/connectivity/odbc-driver/windows)

11.1.3 Configurar una conexión ADO

Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) es una tecnología de acceso de datos que permite conectarse a gran variedad de orígenes de datos con OLE DB. OLE DB es una interfaz alternativa a ODBC y JDBC. Ofrece acceso uniforme a los datos en un entorno COM (Component Object Model). ADO suele utilizarse para conectarse a bases de datos Microsoft nativas como Microsoft Access o SQL Server, aunque también puede usar ADO para otros orígenes de datos.

Para configurar una conexión ADO:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Haga clic en **Conexiones ADO**.



3. Haga clic en **Generar**.

 © 2018 Altova GmbH



4. Seleccione el proveedor de datos que desea utilizar para establecer la conexión. La tabla que aparece a continuación enumera las combinaciones más comunes.

Para conectarse a esta BD...	**Utilice este proveedor...**
Microsoft Access	• **Microsoft Office Access Database Engine OLE DB Provider** Si se conecta a Microsoft Access 2003, también puede usar **Microsoft Jet OLE DB Provider**.
SQL Server	• **SQL Server Native Client** • **Microsoft OLE DB Provider for SQL Server**
Otras bases de datos	Seleccione el proveedor correspondiente. Si no hay un proveedor OLE DB para su BD, instale el controlador necesario que ofrece el proveedor de la BD (consulte el Resumen de controladores de base de datos). Otra opción es configurar una conexión ODBC o JDBC. Si el sistema operativo tiene un controlador ODBC para la BD, también puede usar **Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers**.

5. Haga clic en **Siguiente**.

Las instrucciones de las siguientes pantallas dependen del proveedor elegido. Para SQL Server deberá dar o seleccionar el nombre de host del servidor de BD y el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos. Para Microsoft Access, deberá dar o seleccionar la ruta de acceso del archivo de BD.

La lista de propiedades de inicialización (parámetros de conexión) aparece en la pestaña Todas del cuadro de diálogo de conexión. Estas propiedades dependen del proveedor elegido. Consulte estos apartados para aprender a configurar las propiedades básicas de inicialización para bases de datos Microsoft Access y SQL Server:

- Configurar las propiedades de vínculo de datos de SQL Server
- Configurar las propiedades de vínculo de datos de Microsoft Access

11.1.3.1 Conectarse a una base de datos Microsoft Access

Siga estas instrucciones si desea conectarse a una base de datos Microsoft Access que no requiere contraseña. Si la base de datos está protegida con contraseña, entonces consulte el apartado Conectarse a Microsoft Access (ADO).

Para conectarse a una BD Microsoft Access:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Seleccione el botón de opción *Microsoft Access (ADO)* y haga clic en **Siguiente**.
3. Busque el archivo de BD o introduzca su ruta de acceso (relativa o absoluta).
4. Haga clic en **Conectarse**.

11.1.3.2 Configurar las propiedades de vínculo de datos de SQL Server

Cuando se conecte a una base de datos Microsoft SQL Server por ADO (consulte Configurar una conexión ADO), asegúrese de configurar correctamente estas propiedades de vínculo de datos en la pestaña *Todas* del cuadro de diálogo "Propiedades de vínculo de datos".

 © 2018 Altova GmbH



Data Link Properties dialog box

Propiedad	Notas
Seguridad integrada	Si seleccionó el proveedor de datos **SQL Server Native Client** en la pestaña *Proveedor*, esta propiedad debe ser un carácter de espacio en blanco.
Almacenar información de seguridad	Esta propiedad debe tener el valor **True**.

11.1.3.3 Configurar las propiedades de vínculo de datos de Microsoft Access

Cuando se conecte a una base de datos Microsoft Access por ADO (consulte Configurar una conexión ADO), asegúrese de configurar correctamente estas propiedades de vínculo de datos en la pestaña *Todas* del cuadro de diálogo "Propiedades de vínculo de datos".



Data Link Properties dialog box

Propiedad	Notas
Origen de datos	Esta propiedad almacena la ruta de acceso del archivo de BD Microsoft Access. Para evitar problemas de conexión, recomendamos usar el formato de ruta de acceso UNC. Por ejemplo: `\\servidor\compartir$\rutaArchivo`
Base de datos OLEDB:System Database	Esta propiedad almacena la ruta de acceso del archivo de información de grupo de trabajo. Quizás sea necesario configurar el valor de esta propiedad para poder establecer la conexión con la BD Microsoft Access. Si se produce un error relacionado con el archivo de información de grupo de trabajo, busque el archivo de información de grupo de trabajo (**System.MDW**) que corresponda a su perfil de usuario e introduzca la ruta de acceso del archivo **System.MDW** como valor de esta propiedad.

 © 2018 Altova GmbH

Propiedad	Notas
	
Contraseña Jet OLEDB:Database	Si la base de datos está protegida con contraseña, el valor de esta propiedad debe ser la contraseña de la base de datos. 

11.1.4 Configurar una conexión ADO.NET

ADO.NET es un conjunto de bibliotecas de Microsoft .NET Framework diseñado para interactuar con datos, incluidos datos de bases de datos. Para conectarse a una base de datos desde UModel por ADO.NET es necesario tener instalado Microsoft .NET Framework 4 o superior. Como puede ver más abajo, la conexión a la base de datos a través de ADO.NET se hace seleccionando un proveedor .NET y aportando una cadena de conexión.

Un proveedor de datos .NET es una colección de clases que permite conectarse a un tipo concreto de origen de datos (p. ej. un servidor SQL Server o una base de datos Oracle), ejecutar comandos en él y recuperar sus datos. En otras palabras, con ADO .NET las aplicaciones como UModel interactúan con una base de datos a través de un proveedor de datos. Cada proveedor de datos está optimizado para poder trabajar con el tipo concreto de origen de datos para el que está diseñado. Hay dos tipos de proveedores .NET:

1. El proveedor que viene por defecto con Microsoft .NET Framework.
2. Proveedores que ofrecen los principales proveedores de bases de datos como extensión para .NET Framework. Este tipo de proveedores ADO.NET deben instalarse por separado y por lo general se pueden descargar del sitio web del correspondiente proveedor de base de datos.

Nota: ciertos proveedores ADO.NET son incompatibles o tienen una compatibilidad limitada. Consulte el apartado Notas sobre compatibilidad con ADO.NET.

Para configurar una conexión ADO.NET:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Haga clic en **Conexiones ADO.NET**.
3. Seleccione un proveedor de datos .NET de la lista.

> En la lista *Proveedores* aparecen todos los proveedores que vienen por defecto con .NET Framework. Los proveedores de datos .NET propios del proveedor de la base de datos solo aparecen en la lista si ya están instalados en el sistema. Deben instalarse en el caché global de ensamblados (GAC) con ayuda del archivo .msi o .exe que ofrece el proveedor de la base de datos.

4. Introduzca la cadena de conexión con la base de datos. Una cadena de conexión defina la información de conexión con la base de datos y está formada por pares clave/valor de parámetros de conexión delimitados por caracteres de punto y coma. Por ejemplo, la cadena de conexión **`Data Source=DBSQLSERV;Initial Catalog=ProductsDB;User ID=dbuser;Password=dbpass`** permite conectarse a la base de datos SQL Server `ProductsDB` del servidor `DBSQLSERV`, con el nombre de usuario `dbuser` y la contraseña `dbpass`. Puede crear la cadena de conexión tecleando los pares clave/valor directamente en el cuadro de texto *Cadena de conexión*, pero también puede crearla con Visual Studio (*véase Crear una cadena de conexión en Visual Studio*).

> La sintaxis de la cadena de conexión depende del proveedor que se seleccione en la lista *Proveedores*. Para ver un ejemplo consulte el apartado Ejemplo: cadenas de conexión ADO.NET.

 © 2018 Altova GmbH



5. Haga clic en **Conectarse** para terminar.

11.1.4.1 Crear una cadena de conexión en Visual Studio

Para conectarse a un origen de datos usando ADO.NET se necesita una cadena de conexión válida. A continuación explicamos cómo crear una cadena de conexión desde Visual Studio.

Para crear una cadena de conexión en Visual Studio:

1. En el menú **Herramientas** haga clic en **Conectar a base de datos**.
2. Seleccione un origen de datos de la lista (en este ejemplo Microsoft SQL Server). El proveedor de datos se rellena automáticamente en función de la opción elegida.



3. Haga clic en **Continuar**.

 © 2018 Altova GmbH



4. Introduzca el nombre de host del servidor, el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos. En este ejemplo nos conectamos a la base de datos `ProductsDB` en el servidor `DBSQLSERV`, usando SQL Server para la autenticación.
5. Para terminar haga clic en **Aceptar**.

Si la conexión se establece correctamente, aparecerá en la ventana Explorador de servidores. Para abrir esta ventana puede usar el comando **Vista | Explorador de servidores**. Para obtener la cadena de conexión con la base de datos, haga clic con el botón derecho en la conexión en la ventana Explorador de servidores y seleccione el comando **Propiedades**. Ahora aparece la cadena de conexión en la ventana Propiedades de Visual Studio. Recuerde que debe reemplazar los asteriscos con la contraseña antes de pegar la cadena en el cuadro de texto *Cadena de*

conexión de UModel.

11.1.4.2 Ejemplo: cadenas de conexión ADO.NET

Para configurar una conexión ADO.NET deberá seleccionar un proveedor ADO.NET en el cuadro de diálogo de conexión a la base de datos y deberá introducir una cadena de conexión (*véase Configurar una conexión ADO.NET*). A continuación ofrecemos ejemplos de cadenas de conexión ADO.NET para varias bases de datos.

Proveedor de datos .NET para Teradata

Este proveedor se puede descargar del sitio web de Teradata (https://downloads.teradata.com/download/connectivity/net-data-provider-for-teradata). Un ejemplo de cadena de conexión sería:

```
Data Source=DireccIónServidor;User Id=usuario;Password=contraseña;
```

Proveedor de datos .NET Framework Data Provider para IBM i

Este proveedor se instala con *IBM i Access Client Solutions - Windows Application Package*. Un ejemplo de cadena de conexión sería:

```
DataSource=DireccIónServidor;UserID=usuario;Password=contraseña;DataCompressio
n=True;
```

Para más información consulte el archivo de ayuda llamado ".NET Provider Technical Reference" que viene con el paquete de instalación.

Proveedor de datos .NET Framework Data Provider para MySQL

Este proveedor se puede descargar del sitio web de MySQL (https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/). Un ejemplo de cadena de conexión sería:

```
Server=127.0.0.1;Uid=root;Pwd=12345;Database=test;
```

Véase también https://dev.mysql.com/doc/connector-net/en/connector-net-programming-connecting-connection-string.html

Proveedor de datos .NET Framework Data Provider para SQL Server

Un ejemplo de cadena de conexión sería:

```
Data Source=DBSQLSERV;Initial Catalog=ProductsDB;User
ID=dbuser;Password=dbpass
```

 © 2018 Altova GmbH

Véase también https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms254500(v=vs.110).aspx

Proveedor de datos IBM DB2 Data Provider 10.1.2 para .NET Framework 4.0

```
Database=PRODUCTS;UID=usuario;Password=contraseña;Server=localhost:50000;
```

Nota: por lo general este proveedor se instala con el paquete de IBM DB2 Data Server Client. Si después de instalar el paquete de IBM DB2 Data Server Client el proveedor no aparece en la lista de proveedores ADO.NET, consulte esta nota técnica: https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21429586.

Véase también https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_10.1.0/com.ibm.swg.im.dbclient.adonet.ref.doc/doc/DB2ConnectionClassConnectionStringProperty.html

Proveedor de datos Oracle para .NET (ODP.NET)

El paquete de instalación que incluye el proveedor ODP.NET se puede descargar del sitio web de Oracle (http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/downloads/index.html). Un ejemplo de cadena de conexión sería:

```
Data Source=DSORCL;User Id=usuario;Password=contraseña;
```

En esta cadena de conexión, `DSORCL` es el nombre del origen de datos que apunta a un nombre de servicio Oracle que está definido en el archivo **tnsnames.ora** (tal y como se describe en el apartado Conectarse a Oracle (ODBC)).

Si prefiere establecer la conexión sin configurar un nombre de servicio en el archivo **tnsnames.ora**, entonces use una cadena de conexión parecida a esta:

```
Data Source=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=host)
(PORT=puerto)))(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)
(SERVICE_NAME=MyOracleSID)));User Id=usuario;Password=contraseña;
```

Véase también https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/win.111/b28375/featConnecting.htm

11.1.4.3 Notas sobre compatibilidad con ADO.NET

En esta tabla aparecen controladores de base de datos ADO.NET conocidos que por ahora no son compatibles con UModel o que tienen una compatibilidad limitada.

Base de datos	Controlador	Notas
Todas las bases de datos	**Proveedor de datos .Net Framework para ODBC**	Compatibilidad limitada. Existen problemas conocidos con las conexiones Microsoft Access. Es mejor utilizar conexiones directas

Base de datos	Controlador	Notas
		ODBC (véase *Configurar una conexión ODBC*).
	Proveedor de datos .Net Framework para OleDb	Compatibilidad limitada. Existen problemas conocidos con las conexiones Microsoft Access. Es mejor utilizar conexiones directas ADO (véase *Configurar una conexión ADO*).
Firebird	**Proveedor de datos Firebird ADO.NET**	Compatibilidad limitada. Es mejor utilizar ODBC o JDBC (véase *Conectarse a Firebird (ODBC)* y *Conectarse a Firebird (JDBC)*).
Informix	**Proveedor de datos IBM Informix para .NET Framework 4.0**	Incompatible. Utilice el proveedor **DB2 Data Server Provider**.
IBM DB2 for i (iSeries)	**Proveedor de datos .Net Framework para i5/OS**	Incompatible. utilice el **proveedor de datos .Net Framework para IBM i**, que se instala con el paquete *IBM i Access Client Solutions - Windows Application Package*.
Oracle	**Proveedor de datos .Net Framework para Oracle**	Compatibilidad limitada. Aunque este controlador viene con .NET Framework, Microsoft no recomienda su uso porque es obsoleto.
PostgreSQL	**-**	Para este proveedor no hay controladores ADO.NET compatibles.
Sybase	**-**	Para este proveedor no hay controladores ADO.NET compatibles.

11.1.5 Configurar una conexión ODBC

ODBC (Open Database Connectivity) es una tecnología de acceso de datos muy popular con la que se puede conectar a bases de datos desde UModel. Puede utilizarse como método principal de conexión con bases de datos o como alternativa a las conexiones OLE DB o JDBC.

Para conectarse a una base de datos por ODBC primero es necesario contar con un DSN de ODBC en el sistema operativo. El DSN describe de manera uniforme la conexión de BD a todas las aplicaciones cliente compatibles con ODBC que estén en el sistema, incluido UModel. Los DSN pueden ser de varios tipos:

- DSN de sistema
- DSN de usuario
- DSN de archivo

A un origen de datos de sistema pueden acceder todos los usuarios que tengan privilegios en el

sistema operativo. A un origen de datos de usuario solo puede acceder el usuario que lo creó. Y, por último, si crea un DSN de archivo, el origen de datos se creará como archivo con extensión `.dsn` que podrá compartir con otros usuarios (siempre que tengan instalados los controladores que utiliza el origen de datos).

Los DSN que estén en el equipo aparecen en el cuadro de diálogo de conexión de base de datos al hacer clic en **Conexiones ODBC**.



Si el DSN de la base de datos no existe, el asistente para la conexión de base de datos de UModel le ayudará a crearlo. Si lo prefiere puede crearlo en Windows directamente. En ambos casos, antes de continuar, compruebe que el controlador ODBC para la base de datos está en la lista de controladores disponibles del sistema operativo (consulte el apartado Ver los controladores disponibles).

Para conectarse usando un DSN nuevo:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Haga clic en el botón **Conexiones ODBC**.
3. Seleccione un tipo de origen de datos (DSN de usuario, de sistema o de archivo).

> **Nota:** para crear un DSN de sistema necesitará derechos de administrador en el sistema y UModel debe ejecutarse como administrador.

4. Haga clic en **Agregar** .
5. Seleccione un controlador y haga clic en **DSN de usuario** o **DSN de sistema**. Si el

controlador correspondiente a la BD no aparece en la lista, descárguelo e instálelo.
6. En el cuadro de diálogo que aparece debe rellenar la información de conexión para terminar de configurar la conexión.

Para que la conexión se establezca correctamente deberá dar el nombre de host (o dirección IP) del servidor de la BD, así como el nombre de usuario y la contraseña. Quizás sean necesarios otros parámetros de conexión. Para más información consulte la documentación que ofrece el proveedor de la base de datos. Una vez creado, el DSN estará en la lista de nombres de orígenes de datos. Así podrá volver a usar los datos de la conexión cada vez que desee conectarse a la BD.

Para conectarse por medio de un DSN:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Haga clic en el botón **Conexiones ODBC**.
3. Elija el tipo de origen de datos (DSN de usuario, de sistema o de archivo).
4. Haga clic en el DSN y después en **Conectarse**.

Para generar una cadena de conexión basada en un archivo .dsn:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Haga clic en el botón **Conexiones ODBC**.
3. Seleccione *Generar una cadena de conexión* y después haga clic en **Generar**.
4. Si quiere generar la conexión a partir de un DSN de archivo, haga clic en la pestaña *Origen de datos de archivo.* Si no es así, haga clic en la pestaña *Origen de datos de equipo* (los DSN de sistema y de usuario se denominan orígenes de datos de equipo)
5. Seleccione el archivo `.dsn` correspondiente y haga clic en **Aceptar**.

Para conectarse a través de una cadena de conexión preparada previamente:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Haga clic en el botón **Conexiones ODBC**.
3. Seleccione *Generar una cadena de conexión*.
4. Pegue la cadena de conexión en el cuadro de texto y haga clic en **Conectarse**.

11.1.5.1 Ver los controladores ODBC disponibles

En el administrador de orígenes de datos ODBC puede ver qué controladores ODBC están disponibles en su sistema operativo. El administrador (**Odbcad32.exe**) se puede abrir desde el panel de control de Windows (desde **Herramientas administrativas**). En sistemas operativos de 64 bits encontrará dos versiones de este ejecutable:

- La versión de 32 bits está en el directorio **C:\Windows\SysWoW64** (siempre y cuando **C:** sea su unidad de sistema).
- La versión de 64 bits está en el directorio **C:\Windows\System32**.

Los controladores de BD de 43 bits aparecerán en la versión de 32 bits del administrador de orígenes de datos ODBC, mientras que los controladores de 64 bits aparecerán en la versión de 64 bits. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de consultar los controladores en el administrador.

 © 2018 Altova GmbH



Si el controlador de la base de datos de destino no está en la lista del administrador o si desea agregar algún controlador, deberá descargar el controlador (Resumen de controladores de base de datos). Cuando el controlador esté disponible en el sistema podrá crear conexiones ODBC con él.

11.1.6 Configurar una conexión JDBC

JDBC (Java Database Connectivity) es una interfaz de acceso a base de datos que forma parte de la plataforma de software Java de Oracle. Las conexiones JDBC suelen consumir más recursos que las conexiones ODBC pero pueden ofrecer más características.

Requisitos

- Tener instalado Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK). Consulte el sitio web oficial de Java para descargar estos productos.
- Tener instalados los controladores JDBC del proveedor de la BD. Si quiere conectarse a una base de datos Oracle, tenga en cuenta que algunos controladores Oracle solo funcionan con determinadas versiones de JRE. Consulte la documentación de su producto de Oracle para obtener más información.
- La variable de entorno `PATH` del sistema operativo debe incluir la ruta de acceso del directorio `bin` del directorio de instalación de JRE o JDC. P. ej.: `C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_51\bin`.
- La variable del entorno `CLASSPATH` debe incluir la ruta de acceso del controlador JDBC (que puede ser un archivo .jar o varios). Algunos clientes de base de datos configuran

esta variable automáticamente durante la instalación. Para más información consulte el apartado Configurar la variable CLASSPATH.

Para configurar una conexión JDBC:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Haga clic en el botón **Conexiones JDBC**.
3. Si quiere, introduzca una lista de rutas de archivo .jar separadas por caracteres de punto y coma en el cuadro de texto *Variables classpath*. Las bibliotecas .jar que se introduzcan aquí se cargarán en el entorno junto a las que ya estén definidas en la variable de entorno `CLASSPATH`. Cuando termine de editar el cuadro de texto Variables classpath, todos los controladores JDBC encontrados en las bibliotecas .jar de origen se cargan automáticamente a la lista del cuadro combinado *Controlador*.



4. En el cuadro combinado *Controlador* seleccione un controlador JDBC de la lista o introduzca un nombre de clase Java. Observe que esta lista contiene todos los controladores JDBC configurados a través de la variable de entorno `CLASSPATH` (*véase Configurar la variable CLASSPATH*), así como los controladores encontrados en el campo *Variables classpath*.

> Las rutas de acceso del controlador JDBC definidas sen la variable CLASSPATH, así como las rutas de acceso de los archivos .jar introducidos directamente en el cuadro de diálogo de conexión a la base de datos se envían a Java Virtual Machine (JVM). JVM decide qué controladores se utilizan para establecer la conexión. Se recomienda realizar un seguimiento de las clases Java que se cargan en JVM para evitar conflictos y resultados inesperados a la hora de conectarse a la base de datos.

5. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la BD.
6. En el cuadro de texto *URL de la base de datos:* introduzca la URL de la conexión JDBC en el formato propio del tipo de base de datos utilizado. En la siguiente tabla puede ver la sintaxis de las URL de conexión JDBC para los tipos de base de datos más frecuentes.

Base de datos	URL de conexión JDBC
Firebird	jdbc:firebirdsql://**<host>**[:**<puerto>**]/**<ruta de acceso o alias de la BD>**
IBM DB2	jdbc:db2://**nombreHost**:**puerto**/**nombreBaseDatos**
IBM Informix	jdbc:informix-sqli://**nombreHost**:**puerto**/ **nombreBaseDatos**:INFORMIXSERVER=**miservidor**
MariaDB	jdbc:mariadb://**nombreHost**:**puerto**/**nombreBaseDatos**
Microsoft SQL Server	jdbc:sqlserver:// **nombreHost**:**puerto**;**nombreBaseDatos**=name
MySQL	jdbc:mysql://**nombreHost**:**puerto**/**nombreBaseDatos**
Oracle	jdbc:oracle:thin:@//**nombreHost**:**puerto**:**servicio**
Oracle XML DB	jdbc:oracle:oci:@//**nombreHost**:**puerto**:**servicio**
PostgreSQL	jdbc:postgresql://**nombreHost**:**puerto**/**nombreBaseDatos**
Progress OpenEdge	jdbc:datadirect:openedge:// **host**:**puerto**;databaseName=**nombre_bd**
Sybase	jdbc:sybase:Tds:**nombreHost**:**puerto**/**nombreBaseDatos**
Teradata	jdbc:teradata://**nombreServidorBaseDatos**

Nota: en algunos casos puede modificarse el formato sintáctico (p. ej. la URL de la base de datos puede excluir el puerto o puede incluir el nombre de usuario y la contraseña). Consulte la documentación del proveedor de BD para obtener más información.

7. Haga clic en **Conectarse**.

11.1.6.1 Configurar la variable CLASSPATH

La variable de entorno CLASSPATH es utilizada por Java Runtime Environment (JRE) para encontrar las clases Java y otros archivos de recursos del sistema operativo. Cuando se conecte a una BD con JDBC, esta variable debe incluir la ruta de acceso del controlador JDBC del sistema y, en algunos casos, la ruta de acceso de otros archivos de biblioteca relacionados con el tipo de BD que esté utilizando.

En la tabla que aparece a continuación puede ver ejemplos de variables CLASSPATH. Lo más importante que debe tener en cuenta es que quizás deba adaptar esta información dependiendo de la ubicación y del nombre del controlador JDBC y de la versión JRE que esté en su sistema operativo. Para evitar problemas de conexión recomendamos leer detenidamente las instrucciones de instalación del controlador JDBC que esté instalado en el sistema.

Base de datos	Ejemplo de variable CLASSPATH
Firebird	C:\Archivos de programa\Firebird\Jaybird-2.2.8-JDK_1.8 \jaybird-full-2.2.8.jar
IBM DB2	C:\Archivos de programa (x86)\IBM\SQLLIB\java \db2jcc.jar;C:\Archivos de programa (x86)\IBM\SQLLIB \java\db2jcc_license_cu.jar;
IBM Informix	C:\Informix_JDBC_Driver\lib\ifxjdbc.jar;
MariaDB	**<directorio de instalación>**\mariadb-java-client-2.2.0.jar
Microsoft SQL Server	C:\Archivos de programa\Microsoft JDBC Driver 4.0 for SQL Server\sqljdbc_4.0\enu\sqljdbc.jar
MySQL	**<directorio de instalación>**\mysql-connector-java-*version*-bin.jar;
Oracle	**ORACLE_HOME**\jdbc\lib\ojdbc6.jar;
Oracle (with XML DB)	**ORACLE_HOME**\jdbc\lib\ojdbc6.jar;**ORACLE_HOME**\LIB \xmlparserv2.jar;**ORACLE_HOME**\RDBMS\jlib\xdb.jar;
PostgreSQL	**<directorio de instalación>**\postgresql.jar
Progress OpenEdge	%DLC%\java\openedge.jar;%DLC%\java\pool.jar; **Nota:** siempre y cuando Progress OpenEdge SDK esté instalado en el equipo, %DLC% es el directorio donde está instalado OpenEdge.
Sybase	C:\sybase\jConnect-7_0\classes\jconn4.jar
Teradata	**<directorio de instalación>**\tdgssconfig.jar;**<directorio de instalación>**\terajdbc4.jar

- Los cambios en la configuración de la variable CLASSPATH pueden afectar al comportamiento de las aplicaciones Java del equipo. Consulte la documentación de Java antes de continuar.
- Las variables de entorno pueden ser del sistema o del usuario. Para cambiar las variables de entorno del sistema es necesario tener derechos de administrador.
- Tras modificar la variable de entorno, reinicie los programas que estén en ejecución para que los cambios surtan efecto. También puede cerrar sesión o reiniciar el sistema.

 © 2018 Altova GmbH

Para configurar CLASSPATH en Windows 7:

1. Abra el menú **Inicio** y haga clic con el botón derecho en **Equipo**.
2. Haga clic en **Propiedades**.
3. Haga clic en **Configuración avanzada del sistema**.
4. En la pestaña *Avanzadas*, haga clic en **Variables de entorno**.
5. Busque la variable `CLASSPATH` del sistema o del usuario y haga clic en **Editar**. Si no existe, haga clic en **Nueva** para crearla.
6. Edite el valor de la variable e incluya la ruta de acceso del controlador JDBC. Utilice un punto y coma para separar la ruta de acceso del controlador de las demás partes de la variable.

Para configurar CLASSPATH en Windows 10:

1. Pulse la tecla Windows y teclee "variables de entorno".
2. Haga clic en la sugerencia **Editar las variables de entorno del sistema**.
3. Haga clic en **Variables de entorno**.
4. Busque la variable `CLASSPATH` del sistema o del usuario y haga clic en **Editar**. Si no existe, haga clic en **Nueva** para crearla.
5. Edite el valor de la variable e incluya la ruta de acceso del controlador JDBC. Utilice un punto y coma para separar la ruta de acceso del controlador de las demás partes de la variable.

11.1.7 Configurar una conexión PostgreSQL

Las conexiones a bases de datos PostgreSQL pueden configurarse como conexiones nativas o a través de ODBC, JDBC y otros controladores. La ventaja de configurar una conexión nativa es que no es necesario tener controladores instalados en el sistema.

Si prefiere establecer la conexión por medio de un controlador no nativo, consulte estos temas de la documentación:

- Configurar una conexión JDBC
- Conectarse a PostgreSQL (ODBC)

Si lo que quiere es configurar una conexión nativa con PostgreSQL, siga las instrucciones que aparecen más abajo. El único requisito es conocer el nombre de host, el puerto, el nombre de la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña.

Para configurar una conexión PostgreSQL nativa:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Haga clic en el botón **Conexiones PostgreSQL**.
3. Ahora introduzca el host (localhost si PostgreSQL se ejecuta en el mismo equipo), el puerto (es opcional, pero suele ser 5432), el nombre de la BD, el nombre de usuario y la contraseña.



4. Para terminar haga clic en **Conectarse**.

Si el servidor de base de datos PostgreSQL está en otro equipo, debe tener en cuenta lo siguiente:

- El servidor de base de datos PostgreSQL debe estar configurado para aceptar conexiones de clientes. Concretamente, debe configurar el archivo **pg_hba.conf** para que permita conexiones no locales. Además debe configurar el archivo **postgresql.conf** para que escuche determinadas direcciones IP y puertos. Para más información consulte la documentación de PostgreSQL (https://www.postgresql.org/docs/9.5/static/client-authentication-problems.html).
- El equipo servidor debe estar configurado para aceptar conexiones en el puerto correspondiente (suele ser 5432) a través del servidor de seguridad. Por ejemplo, imagine que tiene un servidor de BD que se ejecuta en un equipo Windows. Deberá crear una regla que permita conexiones en el puerto 5432 a través del servidor de seguridad (desde **Panel de control > Firewall de Windows > Configuración avanzada > Reglas de entrada**).

11.1.8 Configurar una conexión SQLite

SQLite (https://www.sqlite.org) es un tipo de base de datos basado en archivos y con almacenamiento. Las bases de datos SQLite son compatibles de forma nativa con UModel, así que no es necesario instalar ningún controlador para poder conectarse a este tipo de BD.

 © 2018 Altova GmbH

11.1.8.1 Conectarse a una base de datos SQLite

Para conectarse a una base de datos SQLite:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos
2. Seleccione el botón de opción *SQLite* y después haga clic en **Siguiente**.
3. Busque el archivo de BD o introduzca su ruta de acceso (relativa o absoluta). El botón **Conectarse** se habilita una vez introducida la ruta de acceso del archivo.
4. Ahora haga clic en **Conectarse**.

11.1.9 Ejemplos de conexión a bases de datos

Esta sección incluye procedimientos de muestra para conectarse a una base de datos desde UModel. Recuerde que es probable que su equipo Windows, el entorno de red y el cliente de BD o software servidor no tengan la misma configuración que la utilizada en estos ejemplos.

Nota: en la mayoría de los casos se puede establecer la conexión por medio de varias tecnologías de acceso (ADO, ADO.NET, ODBC, JDBC) o controladores. El rendimiento de la conexión de BD, así como sus características y limitaciones, dependerá del controlador, software cliente y parámetros de conexión seleccionados.

11.1.9.1 Conectarse a Firebird (ODBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a una base de datos Firebird 2.5.4 de un servidor Linux.

Requisitos

- El servidor de BD Firebird está configurado para aceptar conexiones TCP/IP desde clientes.
- El controlador ODBC de Firebird está instalado en el sistema. Este ejemplo usa la versión 2.0.3.154 del controlador (https://www.firebirdsql.org/).
- El cliente Firebird está instalado en el sistema. Recuerde que el cliente forma parte del paquete de instalación del servidor Firebird. Puede descargar este paquete del sitio web de Firebird (https://www.firebirdsql.org/) y buscar el instalador para Windows (Windows executable installer for full Superclassic/Classic or Superserver). Para instalar los archivos del cliente solamente elija la opción **Minimum client install - no server, no tools** del asistente para la instalación.

  Nota:

  - La plataforma del controlador ODBC de Firebird y del cliente (de 32 o 64 bits) debe coincidir con la plataforma de UModel.
  - La versión del cliente Firebird debe coincidir con la versión del servidor Firebird al que desea conectarse.

- Disponer de los datos de conexión: nombre de host o dirección IP, ruta de acceso (o alias) de la base de datos en el servidor, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a Firebird por ODBC:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Haga clic en **Conexiones ODBC**.
3. Seleccione la opción *DSN de usuario* (o *DSN de sistema* si tiene privilegios de administrador) y después haga clic en **Agregar** .

4. Seleccione el controlador Firebird y después haga clic en *DSN de usuario* (o *DSN de sistema* dependiendo de la opción seleccionada en el paso anterior). Si el controlador Firebird no aparece en la lista, compruebe que está instalado en el sistema.



5. Introduzca los datos de conexión:

Nombre del origen de datos (DSN)	Introduzca un nombre para el origen de datos que desea crear.

Base de datos	Introduzca el nombre de host o dirección IP del servidor, seguida de dos puntos, seguido del alias (o ruta de acceso) de la base de datos. En este ejemplo el nombre de host es `firebirdserv` y el alias de la BD es `products`:
	
	`firebirdserv:products`
	
	Usamos el alias de la BD porque damos por hecho que en el lado servidor el administrador de la BD ha configurado el alias *products* para apuntar al archivo de BD Firebird (.fdb) en el servidor.
	
	En lugar del nombre de host también puede usar la dirección IP del servidor. Y en lugar del alias puede usar una ruta de acceso. Por tanto, también podría usar estas otras dos cadenas de conexión:
	
	`firebirdserver:/var/Firebird/databases/butterflies.fdb`
	`127.0.0.1:D:\Misc\Lenders.fdb`
	
	Si la base de datos está en el equipo Windows local, haga clic en **Examinar** y seleccione el archivo de base de datos directamente.

Cliente	Introduzca la ruta de acceso del archivo `fbclient.dll`. Su ubicación predeterminada es el subdirectorio `bin` del directorio de instalación de Firebird.
Cuenta de base de datos	Introduzca el nombre de usuario que recibió del administrador de la BD (en este ejemplo es `PROD_ADMIN`).
Contraseña	Introduzca la contraseña de la BD que recibió del administrador.

6. Haga clic en **Aceptar**.

11.1.9.2 Conectarse a Firebird (JDBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a una base de datos Firebird por JDBC.

Requisitos

- Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK) está instalado en el sistema.
- La variable de entorno `PATH` del sistema incluye la ruta al directorio `bin` del directorio de instalación de JRE o JDK (p. ej. `C:\Archivos de programa (x86)\Java\jre1.8.0_51`

`\bin`).

- El controlador Firebird JDBC debe estar disponible en el sistema operativo (se trata de un archivo .jar que ofrece conectividad con la base de datos). El controlador se puede descargar del sitio web de Firebird (https://www.firebirdsql.org/). En este ejemplo usamos el controlador *Jaybird 2.2.8*.
- Disponer de los datos de conexión: host, ruta de acceso (o alias) de la base de datos, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a Firebird por JDBC:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Haga clic en **Conexiones JDBC**.
3. En el campo *Variables classpath* debe introducir la ruta de acceso del archivo .jar que ofrece conectividad con la base de datos. Si fuera necesario, también puede introducir una lista de rutas de archivo .jar separadas por caracteres de punto y coma. En este ejemplo, el archivo .jar está ubicado en esta ruta de acceso: `C:\jdbc\firebird\jaybird-full-2.2.8.jar`. Tenga en cuenta que este campo puede dejarse en blanco si añadió la ruta de acceso de los archivos .jar a la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo (*véase Configurar la variable CLASSPATH*).
4. En el campo *Controlador* seleccione **org.firebirdsql.jdbc.FBDriver**. Recuerde que esta entrada solo estará disponible si se encuentra una ruta de archivo .jar válida en el campo Variables *classpath* o en la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo.



5. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos.
6. Introduzca la cadena de conexión para el servidor de BD en el cuadro de texto *URL de la base de datos* (reemplace lo valores resaltados con los de su base de datos).

```
jdbc:firebirdsql://<host>[:<puerto>]/<ruta o alias de la BD>
```

7. Haga clic en **Conectarse**.

11.1.9.3 Conectarse a IBM DB2 (ODBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a una base de datos IBM DB2 por ODBC.

Requisitos

- El cliente IBM Data Server está instalado y configurado en el sistema (en este ejemplo usamos IBM Data Server Client 9.7). Después de instalar el cliente IBM Data Server compruebe que los controladores ODBC están disponibles en el equipo (consulte Ver los controladores ODBC disponibles).
- Tiene un alias para la base de datos. El alias se puede crear de varias maneras:
  - Con el asistente de configuración de IBM DB2
  - Con el procesador de línea de comandos de IBM DB2
  - Con el asistente para orígenes de datos ODBC (instrucciones más abajo).
- Disponer de los datos de conexión: host, base de datos, puerto, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a IBM DB2:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos y seleccione la opción *IBM DB2 (ODBC/JDBC)*.
2. Haga clic en **Siguiente**.

3. Seleccione la opción *ODBC* y haga clic en **Siguiente**. Si necesita editar la lista de controladores conocidos para la base de datos, seleccione los controladores que corresponden a IBM DB2 (ver Requisitos) y haga clic en **Siguiente**.

 © 2018 Altova GmbH



4. Seleccione el controlador de la lista y haga clic en **Conectarse**. (Para editar la lista de controladores disponibles haga clic en **Editar controladores** y active/desactive los controladores que desea agregar o eliminar)

5. Introduzca el DSN (**DB2DSN**) y haga clic en **Agregar**.



6. En la pestaña *Origen de datos* introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos.

 © 2018 Altova GmbH



7. En la pestaña **TCP/IP** introduzca el nombre de la base de datos, un nombre para el alias, el nombre de host y el número de puerto. Después haga clic en **Aceptar**.



8. Vuelva a introducir el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en **Aceptar**.



11.1.9.4 Conectarse a IBM DB2 for i (ODBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a una base de datos IBM DB2 for i por ODBC.

Requisitos

- *IBM System i Access for Windows* está instalado en el sistema (para este ejemplo usamos *IBM System i Access for Windows V6R1M0*). Compruebe que el controlador ODBC está en el equipo (consulte Ver los controladores ODBC disponibles).



- Disponer de los datos de conexión: dirección IP del servidor de BD, nombre de usuario y contraseña.
- Ejecute *System i Navigator* y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una conexión nueva. Llegado el momento de especificar un sistema, introduzca la dirección IP del servidor de BD. Tras crear la conexión se recomienda verificarla (haga clic en la conexión y seleccione **Archivo** > **Diagnóstico** > **Verificar conexión**). Si recibe errores de conexión, póngase en contacto con el administrador del servidor de BD.

Para conectarse a IBM DB2 for i:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Haga clic en **Conexiones ODBC**.
3. Seleccione *DSN de usuario* (o *DSN de sistema* o *DSN de archivo*).
4. Haga clic en **Agregar** .
5. Seleccione el controlador **iSeries Access ODBC Driver** de la lista y después haga clic en **DSN de usuario** (o **DSN de sistema**).



6. Introduzca el DSN y seleccione la conexión del cuadro combinado *Sistema*. En este ejemplo el DSN es **iSeriesDSN** y el sistema es **192.0.2.0**.



7. Haga clic en el botón **Opciones de conexión** y seleccione *Utilizar el Id. de usuario indicado* y escriba el nombre del usuario de la BD (en este ejemplo es **DBUSER**).

 © 2018 Altova GmbH



8. Haga clic en **Aceptar**. El origen de datos nuevo aparece ahora en la lista de DSN.
9. Haga clic en **Conectarse**.
10. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la BD cuando sea necesario y después haga clic en **Aceptar**.

11.1.9.5 Conectarse a IBM Informix (JDBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a una base de datos IBM por JDBC.

Requisitos

- Java Runtime Environment (JRE) está instalado en el sistema.
- El controlador JDBC (se trata de un archivo .jar o varios archivos .jar que ofrecen conectividad con la base de datos) debe estar disponible en el sistema operativo. En este ejemplo se utiliza el controlador JDBC IBM Informix versión 3.70. Consulte la documentación del controlador para ver las instrucciones de instalación o la guía *IBM Informix JDBC Driver Programmer's Guide*.
- Disponer de los datos de conexión: host, nombre del servidor Informix, base de datos, puerto, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a IBM Informix por JDBC:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Haga clic en **Conexiones JDBC**.

3. En el campo *Variables classpath* debe introducir la ruta de acceso del archivo .jar que ofrece conectividad con la base de datos. Si fuera necesario, también puede introducir una lista de rutas de archivo .jar separadas por caracteres de punto y coma. En este ejemplo, el archivo .jar está ubicado en esta ruta de acceso: `C:\Informix_JDBC_Driver\lib\ifxjdbc.jar`. Tenga en cuenta que este campo puede dejarse en blanco si añadió la ruta de acceso de los archivos .jar a la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo (*véase* *Configurar la variable CLASSPATH*).
4. En el campo *Controlador* seleccione **com.informix.jdbc.IfxDriver**. Recuerde que esta entrada solo estará disponible si se encuentra una ruta de archivo .jar válida en el campo Variables *classpath* o en la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo.



5. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos.
6. Introduzca la cadena de conexión para el servidor de BD en el cuadro de texto *URL de la base de datos* (reemplace lo valores resaltados con los de su base de datos).

```
jdbc:informix-sqli://nombreHost:puerto/
nombreBD:INFORMIXSERVER=myserver;
```

7. Haga clic en **Conectarse**.

11.1.9.6 Conectarse a MariaDB (ODBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a un servidor de base de datos MariaDB por ODBC.

Requisitos

- Debe tener instalado el conector de MariaDB para ODBC (https://downloads.mariadb.org/connector-odbc/).
- Disponer de los datos de conexión: host, base de datos, puerto, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a MariaDB por ODBC:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Seleccione *MariaDB (ODBC)* y después haga clic en **Siguiente**.



3. Seleccione *Crear un nombre del origen de datos (DSN) nuevo con el controlador* y elija el controlador **MariaDB ODBC 3.0 Driver**. Si este controlador no aparece en la lista, haga clic en **Editar controladores** y seleccione cualquier controlador MariaDB (la lista contiene todos los controladores ODBC que están instalados en el sistema operativo).
4. Haga clic en **Conectarse**.



5. Introduzca el nombre y, si quiere, una descripción que le ayude a identificar este origen de datos ODBC más adelante.



6. Rellene las credenciales de la conexión de base de datos (servidor TCP/IP, usuario, contraseña), seleccione una base de datos y después haga clic en **Probar DSN**. Cuando se establezca la conexión aparecerá este mensaje:



7. Haga clic en **Siguiente** y siga los pasos del asistente hasta el final. Dependiendo del caso, puede que sean necesarios más parámetros (p. ej. certificados SSL si se conecta a MariaDB a través de una conexión segura).

Nota: si el servidor de base de datos es remoto, deberá estar configurado por el administrador para que acepte conexiones remotas desde la dirección IP de su equipo.

11.1.9.7 Conectarse a Microsoft Access (ADO)

Lo más sencillo para conectarse a una base de datos Microsoft Access es seguir las instrucciones del asistente para la conexión de base de datos y buscar el archivo de base de datos. También puede configurar explícitamente una conexión ADO, como muestra este ejemplo. Esta segunda opción se recomienda si la base de datos está protegida con contraseña.

También puede conectarse a Microsoft Access por ODBC, pero esto implica algunas restricciones por lo que recomendamos evitar este tipo de conexión.

 © 2018 Altova GmbH

Para conectarse a una base de datos Microsoft Access protegida con contraseña:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Haga clic en **Conexiones ADO**.
3. Ahora haga clic en **Generar**.



4. Seleccione **Microsoft Office 15.0 Access Database Engine OLE DB Provider** y haga clic en **Siguiente**.



5. En el cuadro de texto Origen de datos introduzca la ruta de acceso del archivo de Microsoft Access. Como el archivo está en la red local, comparta `U:\Departments\Finance\Reports\Revenue.accdb`. Lo pasamos al formato UNC y tenemos `\\server1\\dfs\Departments\Finance\Reports\Revenue.accdb`, siendo `server1` el nombre del servidor y `dfs` el nombre del recurso compartido de red.
6. En la pestaña *Todos* haga doble clic en la propiedad **Jet OLEDB:Database Password** e introduzca la contraseña de la base de datos.



Nota: si no es capaz de establecer la conexión, busque el archivo de información del grupo de trabajo (`System.MDW`) de su perfil de usuario y establezca el valor de la propiedad **Jet OLEDB: System database** en la ruta de acceso del archivo `System.MDW` (consulte https://support.microsoft.com/es-es/kb/305542 para obtener más información).

11.1.9.8 Conectarse a Microsoft SQL Server (ADO)

Este ejemplo explica cómo conectarse a una base de datos SQL Server por ADO.

Para conectarse a SQL Server con Microsoft OLE DB Provider:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Seleccione la opción *Microsoft SQL Server (ADO)* y haga clic en **Siguiente**. Ahora aparece la lista de controladores ADO disponibles.



3. Seleccione el controlador **Microsoft OLE DB Provider for SQL Server** y haga clic en **Siguiente**.



4. Seleccione o introduzca el nombre del servidor de BD (en este ejemplo es SQLSERV01). Expanda la lista desplegable para ver la lista de servidores disponibles en la red.
5. Si el servidor de BD se configuró para admitir conexiones desde usuarios autenticados en el dominio de Windows, seleccione Utilizar seguridad integrada de Windows NT. De lo contrario, seleccione Utilizar un nombre de usuario y una contraseña específicos e introduzca los datos donde corresponda.
6. Seleccione la base de datos a la que desea conectarse (en este ejemplo es NORTHWIND).
7. Para probar la conexión haga clic en Probar conexión. Este paso se recomienda en este momento.
8. Ahora tiene dos opciones:
   a. Marcar la casilla *Permitir guardar la contraseña*.
   b. En la pestaña Todos puede cambiar el valor de la propiedad *Almacenar información de seguridad* por `True`.

 © 2018 Altova GmbH



9. Haga clic en **Aceptar**.

11.1.9.9 Conectarse a Microsoft SQL Server (ODBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a una base de datos SQL Server por ODBC.

Para conectarse a SQL Server con ODBC:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Haga clic en **Conexiones ODBC**.
3. Seleccione *DSN de usuario* (o *DSN de sistema* si tiene privilegios de administrador) y después haga clic en **Agregar** .



4. Seleccione **SQL Server** (o **SQL Server Native Client**) y después haga clic en *DSN de usuario* (o *DSN de sistema*).



5. Introduzca un nombre y una descripción para poder identificar esta conexión. Después seleccione el SQL Server al que desea conectarse (en este ejemplo es **SQLSERV01**).

 © 2018 Altova GmbH



6. Si el servidor de BD se configuró para admitir conexiones desde usuarios autenticados en el dominio de Windows, seleccione *Utilizar seguridad integrada de Windows NT*. De lo contrario, seleccione *Con autenticación SQL Server* e introduzca los datos donde corresponda.



7. Seleccione la base de datos a la que desea conectarse (en este ejemplo es **Northwind**).

8. Haga clic en **Finalizar**.

11.1.9.10 Conectarse a MySQL (ODBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a un servidor de base de datos MySQL desde un equipo Windows con el controlador ODBC. El controlador ODBC MySQL no está disponible en Windows así que deberá descargarlo e instalarlo por separado. En este ejemplo usamos la versión 5.3.4 del controlador, que se puede descargar del sitio web oficial (consulte el apartado Resumen de controladores de base de datos).

Requisitos

- El controlador MySQL ODBC está instalado en el sistema.
- Disponer de los datos de conexión: host, base de datos, puerto, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a MySQL por ODBC:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Seleccione la opción *MySQL (ODBC)* y después haga clic en **Siguiente**.



3. Seleccione la opción *Crear un DNS nuevo con el controlador* y seleccione un controlador MySQL. Si no hay ningún controlador MySQL en la lista, haga clic en **Editar controladores** y seleccione uno (la lista contiene todos los controladores ODBC que

están instalados en el sistema).

4. Haga clic en **Conectarse**.



5. En el cuadro de texto *Nombre del origen de datos* introduzca un nombre que le ayude a identificar este origen de datos ODBC más adelante.
6. Rellene las credenciales de la conexión de BD (servidor TCP/IP, usuario, contraseña), seleccione una base de datos y haga clic en **Aceptar**.

Nota: si el servidor de BD es remoto, el administrador del servidor debe configurarlo para que acepte conexiones remotas desde la dirección IP de su equipo. Además, si hace clic en **Detalles>>**, podrá configurar algunos parámetros más. Consulte la documentación del controlador antes de cambiar los valores predeterminados.

11.1.9.11 Conectarse a Oracle (ODBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a un servidor de base de datos Oracle desde UModel. En este ejemplo la base de datos Oracle está en un equipo de la red y la conexión se establece a través de un cliente de base de datos Oracle instalado en el equipo local.

En este ejemplo ofrecemos instrucciones para configurar un DSN ODBC con el asistente para la conexión de base de datos de UModel. Si ya tiene un DSN o prefiere crear uno desde el administrador de orígenes de datos ODBC de Windows, puede seleccionarlo desde el asistente. Para más información consulte el apartado Configurar una conexión ODBC.

Requisitos

- El cliente de BD Oracle (que incluye el controlador ODBC Oracle) está instalado y configurado en el sistema. Para más información consulte la documentación del software de Oracle.
- El archivo `tnsnames.ora` ubicado en el directorio de inicio de Oracle contiene una entrada que describe los parámetros de conexión de la base de datos:

```
ORCL =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = server01)(PORT = 1521))
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SID = orcl)
      (SERVER = DEDICATED)
    )
  )
```

La ruta de acceso del archivo `tnsnames.ora` depende de la ubicación del directorio de inicio de Oracle. Por ejemplo, en el caso del cliente de base de datos Oracle 11.2.0, la ruta de acceso predeterminada del directorio de inicio podría ser:

```
C:\app\nombreUsuario\product\11.2.0\client_1\network\admin\tnsnames.ora
```

En el archivo `tnsnames.ora` puede introducir entradas nuevas, pegando los datos de conexión y guardando el archivo o ejecutando el asistente *Net Configuration Assistant* de Oracle (si está disponible).

Para conectarse a Oracle por ODBC:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Seleccione la opción *Oracle (ODBC / JDBC)* y después haga clic en **Siguiente**.

 © 2018 Altova GmbH



3. Seleccione el botón de opción *ODBC*.



4. Haga clic en **Editar controladores**.



5. Seleccione los controladores Oracle que desea usar (en este ejemplo usamos **Oracle in OraClient11g_home1**). La lista incluye todos los controladores Oracle que están disponibles en el sistema después de instalar el cliente Oracle.
6. Haga clic en **Atrás**.
7. Seleccione la opción *Crear un DSN nuevo con el controlador* y después seleccione el controlador de Oracle elegido en el paso nº 4.



Recomendamos no utilizar el controlador **Microsoft ODBC for Oracle**. Microsoft recomienda utilizar el controlador ODBC que ofrece Oracle (consulte http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms714756%28v=vs.85%29.aspx)

8. Haga clic en **Conectarse**.



9. En el cuadro de texto *Nombre del origen de datos* introduzca un nombre que le ayude a identificar el origen de datos más adelante (en este ejemplo **Oracle DSN 1**).
10. En el cuadro de texto *Nombre del servicio TNS* introduzca el nombre de la conexión tal y como se define en el archivo `tnsnames.ora` (ver Requisitos). En este ejemplo el nombre de la conexión es **ORCL**.
11. Haga clic en **Aceptar**.



12. Escriba el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos y haga clic en **Aceptar** para terminar.

11.1.9.12 Conectarse a Oracle (JDBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a un servidor de base de datos Oracle desde un equipo cliente, usando la interfaz JDBC. La conexión se crea como una conexión Java pura, usando el paquete **Oracle Instant Client Package (Basic)** que se puede descargar del sitio web de

Oracle. La ventaja de este tipo de conexión es que solamente exige el entorno Java y las bibliotecas .jar que vienen con el paquete Oracle Instant Client Package. Es decir, no es necesario instalar ni configurar clientes de base de datos más complejos.

Requisitos

- Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK) está instalado en el sistema.
- La variable de entorno `PATH` del sistema incluye la ruta al directorio `bin` del directorio de instalación de JRE o JDK (p. ej. `C:\Archivos de programa (x86)\Java\jre1.8.0_51\bin`).
- El paquete **Oracle Instant Client Package (Basic)** está disponible en el sistema operativo. El paquete se puede descargar del sitio web oficial de Oracle. En este ejemplo utilizamos la versión 12.1.0.2.0 para Windows de 32 bits.
- Disponer de los datos de conexión: host, puerto, nombre del servicio, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a Oracle a través del paquete Instant Client Package:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Haga clic en **Conexiones JDBC**.
3. En el campo *Variables classpath* debe introducir la ruta de acceso del archivo .jar que ofrece conectividad con la base de datos. Si fuera necesario, también puede introducir una lista de rutas de archivo .jar separadas por caracteres de punto y coma. En este ejemplo, el archivo .jar está ubicado en esta ruta de acceso: `C:\jdbc\instantclient_12_1\odbc7.jar`. Tenga en cuenta que este campo puede dejarse en blanco si añadió la ruta de acceso de los archivos .jar a la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo (*véase Configurar la variable CLASSPATH*).
4. En el campo *Controlador* seleccione **oracle.jdbc.OracleDriver** o **oracle.jdbc.driver.OracleDriver**. Recuerde que esta entrada solo estará disponible si se encuentra una ruta de archivo .jar válida en el campo Variables *classpath* o en la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo.
5. Introduzca el nombre de usuario y contraseña de la base de datos.



6. Introduzca la cadena de conexión para el servidor de BD en el cuadro de texto *URL de la base de datos* (reemplace lo valores resaltados con los de su servidor de base de datos).

```
jdbc:oracle:thin:@//host:puerto:servicio
```

7. Haga clic en **Conectarse**.

11.1.9.13 Conectarse a PostgreSQL (ODBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a un servidor de base de datos PostgreSQL desde un equipo Windows con el controlador ODBC. El controlador ODBC PostgreSQL no está disponible en Windows así que deberá descargarlo e instalarlo por separado. En este ejemplo usamos la versión 09_03_300-1 del controlador psqlODBC, que se puede descargar del sitio web oficial (consulte el apartado Resumen de controladores de base de datos).

Nota: también se puede conectar a un servidor de base de datos PostgreSQL directamente (es decir, sin el controlador ODBC). Consulte el apartado Configurar una conexión PostgreSQL para obtener más información.

Requisitos

- El controlador *psqlODBC* está instalado en el sistema.
- Disponer de los datos de conexión: servidor, puerto, base de datos, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a PostgreSQL por ODBC:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Seleccione la opción *PostgreSQL (ODBC)* y haga clic en **Siguiente**.



3. Seleccione la opción *Crear un DSN nuevo con el controlador* y seleccione el controlador PostgreSQL. Si no hay ningún controlador PostgreSQL en la lista, haga clic en Editar controldores y seleccione uno (la lista incluye todos los controladores ODBC que están instalados en el sistema).
4. Haga clic en **Conectarse**.



5. Rellene las credenciales de la conexión de base de datos (base de datos, servidor, puerto, nombre de usuario y contraseña) y haga clic en **Aceptar**.

11.1.9.14 Conectarse a Progress OpenEdge (ODBC)

En este apartado encontrará instrucciones para conectarse a un servidor de base de datos Progress OpenEdge por medio del controlador ODBC Progress OpenEdge 11.6.

Requisitos

- El controlador *ODBC Connector for Progress OpenEdge* está instalado en el sistema operativo. Este controlador se puede descargar del sitio web del proveedor (consulte la lista del apartado Resumen de controladores de base de datos). Si trabaja con la versión de 32 bits de UModel, descargue el controlador de 32 bits. Por el contrario, si usa la versión de 64 bits, descargue el controlador de 64 bits. Una vez finalizada la instalación, compruebe que el controlador ODBC está disponible en el equipo (*véase Ver los controladores ODBC disponibles*).



- Disponer de los datos de conexión: nombre de host, número de puerto, nombre de la base de datos, id. de usuario y contraseña.

Para conectarse a Progress OpenEdge por ODBC:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Haga clic en el botón Conexiones ODBC.
3. Haga clic en *DSN de usuario* (o en *DSN de sistema* o *DSN de archivo*).

4. Ahora haga clic en el icono **Agregar** .
5. Seleccione el controlador **Progress OpenEdge** de la lista y haga clic en el botón **DSN de usuario** (o **DSN de sistema** según corresponda).

6. Rellene las credenciales para la conexión con la base de datos (base de datos, servidor, puerto, nombre de usuario y contraseña) y haga clic en **Aceptar**. Para probar la conexión antes de guardar los datos introducidos haga clic en el botón **Probar conexión**.



7. Haga clic en **Aceptar**. El origen de datos nuevo aparece ahora en la lista de orígenes de datos ODBC.



8. Para terminar haga clic en **Conectarse**.

11.1.9.15 Conectarse a Progress OpenEdge (JDBC)

En este apartado encontrará instrucciones para conectarse a un servidor de base de datos Progress OpenEdge 11.6 por JDBC.

Requisitos

- Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK) está instalado en el sistema. La plataforma de UModel (32 o 64 bits) debe coincidir con la de JRE/JDK.
- La variable de entorno `PATH` del sistema incluye la ruta al directorio `bin` del directorio de instalación de JRE o JDK (p. ej. `C:\Archivos de programa (x86)\Java\jre1.8.0_51\bin`).
- El controlador JDBC Progress OpenEdge está disponible en el sistema operativo. En este ejemplo la conexión por JDBC se consigue con los archivos de controlador **openedge.jar** y **pool.jar** disponibles en `C:\Progress\OpenEdge\java` y que se instalan con OpenEdge SDK.
- Disponer de los datos de conexión: host, puerto, nombre de la base de datos, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a Progress OpenEdge por JDBC:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Haga clic en **Conexiones JDBC**.
3. En el campo *Variables classpath* debe introducir la ruta de acceso del archivo .jar que ofrece conectividad con la base de datos. Si fuera necesario, también puede introducir una lista de rutas de archivo .jar separadas por caracteres de punto y coma. En este ejemplo, los archivos .jar están ubicados en esta ruta de acceso: **`C:\Progress\OpenEdge\java\openedge.jar;C:\Progress\OpenEdge\java\pool.jar;`**. Tenga en

cuenta que este campo puede dejarse en blanco si añadió la ruta de acceso de los archivos .jar a la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo (*véase Configurar la variable CLASSPATH*).

4. En el campo *Controlador* seleccione **com.ddtek.jdbc.openedge.OpenEdgeDriver**. Recuerde que esta entrada solo estará disponible si se encuentra una ruta de archivo .jar válida en el campo Variables *classpath* o en la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo.



5. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos.
6. Introduzca la cadena de conexión para el servidor de BD en el cuadro de texto *URL de la base de datos* (reemplace lo valores resaltados con los de su base de datos).

```
jdbc:datadirect:openedge://host:puerto;databaseName=nombre_BD
```

7. Haga clic en **Conectarse**.

11.1.9.16 Conectarse a Sybase (JDBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a un servidor de base de datos Sybase por JDBC.

Requisitos

- Java Runtime Environment (JRE) está instalado en el sistema.
- El componente Sybase *jConnect* está instalado en el sistema (en este ejemplo usamos *jConnect 7.0* que se instala con el cliente *Sybase Adaptive Server Enterprise PC Client*. Consulte la documentación de Sybase para obtener más información.
- Disponer de los datos de conexión: host, puerto, nombre de la base de datos, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a Sybase por JDBC:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Haga clic en **Conexiones JDBC**.
3. En el campo *Variables classpath* debe introducir la ruta de acceso del archivo .jar que ofrece conectividad con la base de datos. Si fuera necesario, también puede introducir una lista de rutas de archivo .jar separadas por caracteres de punto y coma. En este ejemplo, el archivo .jar está ubicado en esta ruta de acceso: `C:\sybase\jConnect-7_0\classes\jconn4.jar`. Tenga en cuenta que este campo puede dejarse en blanco si añadió la ruta de acceso de los archivos .jar a la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo (*véase Configurar la variable CLASSPATH*).
4. En el campo *Controlador* seleccione **com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver**. Recuerde que esta entrada solo estará disponible si se encuentra una ruta de archivo .jar válida en el campo Variables *classpath* o en la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo.



5. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos.
6. Introduzca la cadena de conexión para el servidor de BD en el cuadro de texto *URL de la base de datos* (reemplace lo valores resaltados con los de su base de datos).

```
jdbc:sybase:Tds:nombreHost:puerto/nombreBD
```

7. Haga clic en **Conectarse**.

11.1.9.17 Conectarse a Teradata (ODBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a un servidor de base de datos Teradata por ODBC.

Requisitos

- Debe tener instalado el controlador ODBC de Teradata (https://downloads.teradata.com/download/connectivity/odbc-driver/windows). Para este ejemplo se utiliza el controlador ODBC de Teradata para Windows versión 16.20.00.
- Disponer de los datos de conexión: host, nombre de usuario y contraseña.

 © 2018 Altova GmbH

Para conectarse a Teradata por ODBC:

1. Pulse la tecla Windows, teclee "ODBC" y seleccione **Configurar orígenes de datos ODBC (32 bits)** en la lista de sugerencias. Si tiene un controlador ODBC de 64 bits, seleccione la opción **Configurar orígenes de datos ODBC (64 bits)** y utilice UModel de 64 bits a partir de ese momento.



2. Haga clic en la pestaña *DSN de sistema* y después haga clic en **Agregar**.



3. Seleccione **Teradata Database ODBC Driver** y después haga clic en **Finalizar**.

 © 2018 Altova GmbH



4. Introduzca el nombre y, si quiere, una descripción que le ayude a identificar este origen de datos ODBC más adelante. Además, deberá introducir las credenciales de la conexión de base de datos (servidor de BD, usuario y contraseña) y, si quiere, seleccione una base de datos.
5. Haga clic en **Aceptar**. El origen de datos aparecerá en la lista.



6. Ejecute UModel e inicie el asistente para la conexión de base de datos.
7. Haga clic en **Conexiones ODBC**.



8. Haga clic en *DSN de sistema,* seleccione el origen de datos creado en los pasos anteriores y después haga clic en el botón **Conectarse**.

Nota: si recibe el mensaje de error "Controlador devuelto no válido (o error en la devolución) SQL_DRIVER_ODBC_VER: 03.80", compruebe que la ruta de acceso del cliente ODBC (p. ej. **C:\Archivos de programa\Teradata\Client\16.10\bin**) existe en su variable de entorno PATH del sistema. Si falta esta ruta de acceso, entonces deberá añadirla a mano.

11.1.9.18 Conectarse a Teradata (JDBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a un servidor de base de datos Teradata por JDBC.

Requisitos

- Debe tener instalado Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK) en el sistema operativo.
- Debe contar con el controlador JDBC (archivos .jar que permiten conectarse a la base de datos) en el sistema operativo. Para este ejemplo usamos el controlador JDBC de Teradata 16.20.00.02 (https://downloads.teradata.com/download/connectivity/jdbc-driver).
- Disponer de los datos de conexión: host, base de datos, puerto, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a Teradata por JDBC:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos.
2. Haga clic en **Conexiones JDBC**.
3. Junto a *Variables Classpath* introduzca la ruta de acceso del archivo .jar que permite conectarse a la base de datos. Si es necesario, también puede introducir una lista de rutas de archivo .jar separadas por punto y comas. Para este ejemplo los archivos .jar están ubicados en esta ruta de acceso: **C:\jdbc\teradata**. Recuerde que puede dejar vacío el cuadro *Variables Classpath* si añadió las rutas de archivo .jar a la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo (véase Configurar la variable CLASSPATH).
4. En el cuadro *Controlador* seleccione **com.teradata.jdbc.TeraDriver**. Recuerde que esta entrada está disponible si en el cuadro *Variables Classpath* o en la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo se encuentra una ruta de archivo .jar válida (ver paso anterior).

 © 2018 Altova GmbH



5. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos en las casillas correspondientes.
6. Introduzca la cadena de conexión en el cuadro de texto *URL de la base de datos* (reemplazando el valor resaltado con el valor correspondiente).

```
jdbc:teradata://nombreServidorBaseDatos
```

7. Por último, haga clic en **Conectarse**.

11.2 Importar bases de datos SQL en UModel

Para importar una base de datos SQL en UModel:

1. Seleccione el comando de menú **Proyecto | Importar base de datos SQL...**.
2. En el cuadro de diálogo haga clic en el botón **Nuevo...** si es la primera vez que importa una BD en UModel.



(Si ya importó una BD anteriormente, haga clic en el cuadro combinado *Origen de datos* y seleccione la BD.)

3. Ahora se abre el **Asistente para la conexión**, donde puede seleccionar la BD y las tablas que desea importar en UModel.



Para este ejemplo insertamos la BD MS Access de ejemplo que viene con UModel, llamada `Altova.mdb`. No olvide que puede importar todas las BD que aparecen en la lista del Asistente para la conexión.

 © 2018 Altova GmbH



4. Haga clic en **Conectarse** para establecer la conexión con la BD. En el siguiente diálogo escriba el nombre de origen de datos DSN (p. ej. Altova).
5. En el siguiente cuadro de diálogo puede seleccionar las tablas que se deben importar en UModel.
6. Marque la casilla *Tablas de usuario* para seleccionar todas las tablas de usuario y después haga clic en **Siguiente** para continuar.



En la siguiente pantalla puede definir las opciones de configuración del diagrama. Para este ejemplo usamos las opciones de configuración predeterminadas.



7. Haga clic en **Siguiente** para definir las opciones de configuración del diagrama de dependencias entre paquetes.



8. Por último haga clic en **Finalizar** para insertar la base de datos en UModel.



La BD se importó en dos paquetes. Observe que además se importó automáticamente el paquete **`Database Profile`**.

9. Expanda el paquete **`altova`** hasta ver el icono del diagrama **`Contenido de altova`**.

 © 2018 Altova GmbH



10. Ahora haga doble clic en el icono del diagrama **`Contenido de altova`** para ver los elementos de modelado de la BD.



11.3 Ver elementos de modelado de BD

- Las **tablas** del perfil de datos UML se representan en forma de clases con el estereotipo **`<<Table>>`**.
- Las **columnas** se representan en forma de propiedades/atributos de la clase **`<<Table>>`**.
- Los **comportamientos** (es decir, las operaciones) se representan en forma de clases estereotipadas (p. ej. **`<<index>>`**, **`<<Check constraints>>`**, etc.)
- Las **relaciones** se representan en forma de asociaciones entre las tablas.

Para ver las propiedades de tabla (usando la BD de ejemplo Altova.mdb):

1. En la tabla **`Altova`** haga clic en el botón de expansión superior izquierdo.



Esto abre el compartimento de propiedades de la clase **`Table Altova`** y desvela las columnas **`PrimaryKey`** y **`Name`**.



Clases ForeignKey

1. En la tabla **`Address`** haga clic en el botón de expansión superior.
   Las dos primeras columnas/campos son las entradas de clave principal y clave foránea.
   El resto son los campos de **`Address`**.

 © 2018 Altova GmbH



La clase **<<ForeignKey>> OfficeAddress** define las relaciones de clave principal/foránea que existen entre las tablas.

- La entrada **ForeignKey**:***Address*** estipula que hay una columna, llamada `ForeignKey`, en la tabla propietaria **Address** que hace referencia a una columna foránea.
- La entrada **PrimaryKey**:***Office*** estipula que a la columna `PrimaryKey` de la tabla **Office** se le hace referencia como clave foránea desde la columna anterior (**(Address) ForeignKey**).

Observe que entre las tablas **Address** y **Office** existe una flecha de asociación (con la etiqueta `PrimaryKey`) que sirve para señalar la relación existente entre dichas tablas.

Cuando añada clases **ForeignKey** compruebe que:
- La **primera** entrada/columna hace referencia a la tabla **propietaria** (en este caso, **Address**).
- La **segunda** entrada/columna hace referencia a la tabla **foránea** (en este caso, **Office**).

Índices

Las clases **Index** muestran los índices que hay definidos para cada tabla. La tabla **Address** del ejemplo tiene dos índices: **ForeignKey** y **OfficeAddress**.

- El índice **ForeignKey** es la clave foránea de la tabla **Address** y tiene un orden ascendente.
- El índice **OfficeAddress** es la clave foránea de la clase **OfficeAddress** y también tiene un orden ascendente.



Nota: por cada clase `ForeignKey` puede definir más de una clave principal/foránea. También puede definir más de un índice en cada tabla.

Revisión sintáctica:

Cuando se añade información estructural, UModel realiza automáticamente una revisión sintáctica y, si es necesario, emite mensajes de error automáticamente.



Si quiere revisar la sintaxis de todo el proyecto, haga clic en el comando de menú **Proyecto | Revisar la sintaxis del proyecto**.



En la ventana Mensajes aparecen errores y advertencias sobre la sintaxis del proyecto.

 © 2018 Altova GmbH

11.4 Agregar columnas a una tabla

En UModel puede añadir elementos de modelado de BD y sincronizar el modelo con una BD. Por ejemplo, imagine que necesita añadir un campo para el código postal en la tabla **Address**.

Para añadir una columna/un campo en una tabla:

1. Haga clic con el botón derecho en la tabla **Address** y seleccione **Nuevo/a | Columna**.



2. Reemplace el texto `Columna1` con el nombre del campo (es decir, `postcode`), inserte dos puntos (`:`) y seleccione el tipo de datos (p. ej. `text`).

3. Haga clic entre los corchetes angulares, escriba la letra `n` y seleccione **nullable** en la lista emergente de finalización automática.



4. Inserte un corchete de apertura (`[`) y seleccione la longitud de texto que debe tener el campo (p. ej. `255`). Pulse **Entrar** para confirmar.



Para sincronizar el modelo actualizado con la base de datos (es decir, con el código):

1. Seleccione el comando de menú **Proyecto | Combinar el código de programa con el proyecto de UModel** para actualizar la BD con los cambios realizados en el proyecto de UModel.



2. Si las opciones de configuración que aparecen son las correctas, haga clic en **Aceptar** para continuar.
   Aparece el cuadro de diálogo "Script de cambios de la base de datos", que muestra los comandos necesarios para actualizar la BD.



3. Si quiere ejecutar el código inmediatamente, haga clic en el botón **Ejecutar**.
   Aparece un aviso con detalles del proceso de ejecución de la actualización de la BD.

   Mire la ventana Mensajes para obtener información sobre la revisión sintáctica y sobre la actualización del código.

 © 2018 Altova GmbH



Nota: es necesario ejecutar el script de cambios para que el modelo y la BD estén sincronizados. El siguiente proceso de sincronización tendrá lugar como si se hubiese ejecutado el script de cambios. Si abre la BD podrá ver que se añadió la columna `postcode`.



Para eliminar una columna:

También puede usar el método que acabamos de describir para eliminar columnas de la BD.

1. Seleccione la operación/columna que desea eliminar y elimínela de la tabla.
2. Sincronice el modelo con la BD.
3. El script de cambios genera un comando `DROP COLUMN`.

Nota: si ejecuta este comando en una BD, se eliminará la columna y todos sus datos.

11.5 Agregar tablas nuevas a un modelo / a una BD

Para añadir una tabla nueva al modelo/a la base de datos:

1. Haga clic con el botón derecho en el diagrama de BD y seleccione **Nuevo/a | Tabla**. Escriba `Car` como nombre de la tabla.
2. Pulse **F7** y después pulse la tecla de dirección izquierda para poner el cursor totalmente a la izquierda.
3. Ponga el cursor entre los dos corchetes angulares y escriba `<<nullable, unique>>`. Aparece la lista emergente de finalización automática. Seleccione una entrada y pulse **Entrar**.
4. Mueva el cursor hasta `Propiedad1` y sobrescriba el nombre de la propiedad con `PrimaryKey:int`. Después pulse **Entrar** para confirmar.



5. Pulse **F7** y use el mismo método para insertar **<<FK, nullable>>ForeignKey:int**. Con esto terminamos de definir las claves de la tabla.
6. Ahora pulse **F7** e introduzca los campos/las columnas **LicensePlate** y **EngineNo** tal y como aparecen en la siguiente imagen. Cuando inserte la longitud del texto (insertando el corchete de apertura `[`), observe que el corchete de cierre se inserta automáticamente. Después de insertar la longitud de texto `255`, pulse **Entrar** para confirmar.

Agregar las clases de clave foránea e índice ForeignKey y Index:

1. Haga clic con el botón derecho en la tabla `Car` y elija **Nuevo/a | ClaveForánea** y escriba el nombre de la clave `DepartmentCar`.



2. Haga doble clic en la entrada/propiedad superior (`PrimaryKey:Car`) de la clase y póngale el nombre `ForeignKey:Car`.

3. Elimine la segunda entrada (`foreignColumn`), que está situada debajo.
4. Haga clic con el botón derecho en la tabla `Car` y elija **Nuevo/a | Índice**. Escriba el nombre de índice `CarForeignKey`.
5. Haga doble clic en la entrada `IndexedColumn` (que se insertó automáticamente) y póngale el nombre `ForeignKey`.
6. Ponga el cursor entre los corchetes angulares y seleccione `<<ascending>>` en la lista de finalización automática.



7. Seleccione el comando de menú **Proyecto | Revisar la sintaxis del proyecto** para ver si se cumplen todas las reglas de la BD.



El motivo del error que aparece en la ventana Mensajes es que en la clase **`DepartmentCar`** solamente se creó una operación/columna, pero se necesitan dos. En el siguiente paso añadiremos la operación/columna que falta.

Para crear relaciones entre tablas:

1. Haga clic en el icono **Asociación de relación entre bases de datos** de la barra de herramientas.
2. Haga clic en la clase **`DepartmentCar`** de la tabla **`Car`** y arrastre la línea hasta la tabla **`Department`**.



Esto crea una asociación entre las dos tablas.

3. Seleccione la asociación y, en la ventana *Propiedades*, haga clic en el campo `A:nombre` y escriba `PrimaryKey`.
4. Ahora haga clic en el cuadro combinado `A:memberEndKind` y seleccione `memberEnd`.

 © 2018 Altova GmbH

Observe que como resultado se añade una propiedad nueva (**`PrimaryKey:Department`**) a la clase **`ForeignKey DepartmentCar`**.



5. Ahora seleccione el comando de menú **Proyecto | Revisar la sintaxis del proyecto**. La revisión ya solo emite una advertencia.

Para sincronizar el modelo con la base de datos:

1. Seleccione el comando de menú **Proyecto | Combinar el código de programa con el proyecto de UModel**.
   Esto abre el cuadro de diálogo "Configurar sincronización".
2. Si las opciones de configuración son correctas, haga clic en **Aceptar**.

Aparece un cuadro de diálogo con el script de cambios generado por UModel. Observe que el script de cambios no se puede editar en este cuadro de diálogo y que cada **pestaña** del cuadro de diálogo corresponde a una **base de datos**.

3. Haga clic en el botón **Ejecutar todos y cerrar**.



Mire la ventana Mensajes por si se detectaron errores o advertencias y haga clic en **Aceptar** para continuar.
La ventana Mensajes también ofrece información sobre el proceso de actualización en general.



Ahora abra la BD y observe que ahora tiene una tabla nueva llamada `Car` y formada por cuatro columnas.

 © 2018 Altova GmbH



La estructura relacional de la BD se puede ver en la ventana Relaciones.



Altova UModel 2018

XMI: intercambio de metadatos XML

12 XMI: intercambio de metadatos XML

Sitio web de Altova: Intercambio de modelos UML mediante archivos XMI

UModel ofrece una función para exportar e importar datos XMI 2.4 para UML 2.0 / 2.1 / 2.1.1 y 2.1.2, 2.2, 2.3, 2.4. No utilice la función de exportación XMI para archivar proyectos de UModel. Archive los archivos de proyecto `*.ump`.

El comando **Archivo | Exportar a un archivo XMI** genera un archivo XMI a partir del proyecto de UModel. Por su parte, el comando **Archivo | Importar desde un archivo XMI** importa datos desde un archivo XMI generado con anterioridad.

El cuadro de diálogo "Exportación de XMI" sirve para seleccionar el formato XMI en el que se exporta el archivo (p. ej. XMI para UML 2.0/2.1.1). Durante el proceso de exportación también se exportan los archivos incluidos, incluso los que están *incluidos mediante referencia*.

Importante: si tiene pensado reimportar el código XMI al proyecto de UModel, asegúrese de marcar la casilla *Exportar extensiones de UModel*.



Resultado XMI pretty-print

Marque esta casilla para aplicar sangría a las etiquetas XML del archivo XMI de destino e aplicarle los retornos de carro/saltos de línea correspondientes.

Exportar identificadores UUID

El estándar XMI define tres tipos de identificadores de elementos: ID, UUID y etiquetas.

- Los **ID** son identificadores únicos en el documento XMI y son compatibles con la mayoría de las herramientas UML. UModel exporta este tipo de identificadores por defecto (es decir, no hace falta marcar ninguna casilla).
- Los **UUID** son identificadores universales únicos que sirven para asignar a cada elemento una identificación global única. Estos identificadores son únicos a nivel global (es decir, no solo en el documento XMI). Marque la casilla *exportar identificadores UUID* para

 © 2018 Altova GmbH

generar identificadores UUID.

- Los UUID se almacenan en el formato estándar UUID/GUID (p. ej. "6B29FC40-CA47-1067-B31D-00DD010662DA", "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",...)
- UModel admite el uso de etiquetas para identificar elementos en XMI.

Nota: el proceso de importación XMI es compatible automáticamente con los identificadores ID y UUID.

Exportar extensiones de UModel

XMI define un mecanismo que permite a cada aplicación exportar sus propias extensiones a la especificación UML. Sin embargo, algunas herramientas UML solo son capaces de importar los datos UML estándar (pasando por alto las extensiones de UModel). Sin embargo, cuando importe datos a UModel estos datos de extensión estarán disponibles.

Algunos datos de UModel, como los nombres de archivo de clases o los colores de los elementos, no forman parte de la especificación UML y, por tanto, deben eliminarse en XMI o guardarse en *extensiones*. Si se exportan como extensiones y se vuelven a importar, estos nombres de archivo y colores se importan tal y como se definieron. Si no usa las extensiones para el proceso de exportación, estos datos de UModel se perderán.

Al importar un documento XMI, UModel detecta el formato y genera un modelo automáticamente.

Exportar diagramas

Marque esta casilla para exportar los diagramas de UModel como *extensiones* en el archivo XMI. Para poder guardar los diagramas como extensiones debe marcar también la casilla *Exportar extensiones de UModel.*

Altova UModel 2018

Trabajo en equipo con UModel

13 Trabajo en equipo con UModel

Los proyectos de UModel se pueden dividir en varios subproyectos para que varios programadores puedan editar partes diferentes del proyecto por separado. Los subproyectos pueden añadirse al sistema de control de versiones utilizado por el equipo.

El proyecto de nivel superior (es decir, el proyecto en el que se pueden incluir los subproyectos) recibe el nombre de *proyecto principal*. Los subproyectos se crean al nivel de los paquetes como archivos de proyecto UModel independientes y tienen la extensión de archivo `*.ump`.

Puede crear e incluir subproyectos de dos maneras distintas:

- un subproyecto puede ser **editable** dentro del proyecto **principal** y a nivel de subproyecto.
- un subproyecto puede ser de **sólo lectura** dentro del proyecto **principal** y editable a nivel de subproyecto.



Los subproyectos pueden estar organizados de forma jerárquica, con una estructura plana o de ambas formas. Esto permite, en teoría, dividir cada paquete de un proyecto principal en varios

 © 2018 Altova GmbH

subproyectos editables o de sólo lectura.

Durante el proceso de ingeniería de código todos los componentes subordinados de un subproyecto se tienen en cuenta. Es decir, para la ingeniería de código no hay diferencia alguna entre un archivo de proyecto sencillo y uno formado por varios subproyectos editables.

Esto también afecta a los diagramas UML, que se pueden editar a nivel de proyecto principal o de subproyecto.

13.1 Crear y editar subproyectos

A continuación usamos un ejemplo para explicar cómo se divide un proyecto en varios subproyectos. El ejemplo se sirve del archivo de muestra `Bank_MultiLanguage.ump`.



Nota: en UModel puede compartir paquetes y sus diagramas UML con varios proyectos. Los paquetes se pueden incluir en otros proyectos por medio de referencias o como copias. Para más información consulte el apartado Compartir paquetes y diagramas.

Para crear un archivo de subproyecto:

Puede crear subproyectos a partir de un proyecto principal o de otro subproyecto.

1. Haga clic con el botón derecho en un paquete (p. ej. **`Banking access`**) y seleccione **Subproyecto | Crear subproyecto nuevo**.



 © 2018 Altova GmbH

2. Haga clic en el botón **Examinar** y seleccione el subdirectorio **`\Bank_MultiLanguage_Java`**.



3. Seleccione el botón de opción *Editables* para poder editar el subproyecto desde el proyecto principal. (Si selecciona la opción *De sólo lectura*, el subproyecto no se podrá editar en el proyecto principal). Ahora haga clic en **Aceptar**.



El nombre del subproyecto aparece entre corchetes junto al nombre de paquete y el archivo `Banking access.ump` se guarda en la carpeta `UModelExamples \Bank_MultiLanguage_Java`.

Utilice el mismo método para crear un subproyecto de la carpeta **`BankView`**. El archivo `BankView.ump` se guarda en la carpeta `...\UModelExamples \Bank_MultiLanguage_Java\`.



Nota: para cambiar la ruta de acceso del archivo de subproyecto haga clic con el botón derecho en el subproyecto y seleccione **Subproyecto | Editar la ruta de acceso del archivo**.

Para abrir y editar subproyectos:

Una vez creado el subproyecto, el archivo `*.ump` resultante se puede abrir y editar como si fuera un archivo de proyecto principal. Para que esto funcione no puede haber referencias sin resolver a otros elementos. UModel revisa automáticamente el archivo de subproyecto tanto cuando se crea como cuando se guarda.

1. Haga clic con el botón derecho en el paquete de subproyecto (p. ej. `Bank Server.ump`) del proyecto principal y seleccione la opción **Subproyecto | Abrir en forma de proyecto**. Esto inicia otra instancia de UModel y abre el subproyecto como si fuera el proyecto principal. Las referencias no resueltas aparecen en la ventana Mensajes.

 © 2018 Altova GmbH



Para reutilizar subproyectos en un otros proyectos:

Los subproyectos en los que se dividió el proyecto principal se pueden usar en otros proyectos principales.

1. Abra el proyecto y después seleccione el comando de menú **Proyecto | Incluir un subproyecto**.
2. Haga clic en el botón **Examinar** y seleccione el archivo `*.ump` que desea incluir (p. ej. `Banking access.ump`).



3. Elija cómo se añade el archivo de subproyecto (mediante referencia o como copia).

Guardar proyectos

Cuando se guarda el archivo de proyecto principal, también se guardan todos los subproyectos editables (es decir, se guardan todos los datos de los paquetes compartidos de los subproyectos).

Por tanto, no debería crear/agregar datos (componentes) fuera de la estructura compartida/del subproyecto, si el subproyecto se definió como editable en un proyecto principal. Si existen datos fuera de la estructura del subproyecto, UModel emite una advertencia en la ventana Mensajes.

Guardar subproyectos

Cuando se guardan subproyectos, se guardan también todas las referencias a subproyectos del mismo nivel y subproyectos secundarios. Por ejemplo, si tenemos los subproyectos del mismo nivel `sub1` y `sub2` y `sub1` utiliza elementos de `sub2`, entonces al guardar `sub1` se guardan automáticamente las referencias a `sub2`.

 © 2018 Altova GmbH



Si abrimos `sub1` como proyecto principal, se entiende como proyecto autónomo y se puede editar sin referencias al verdadero proyecto principal.

Para volver a integrar los subproyectos en el proyecto principal:

Los subproyectos se pueden volver a copiar dentro del proyecto principal. Si el subproyecto no contiene diagramas, la reintegración es inmediata. Por el contrario, si existen diagramas, UModel muestra un cuadro de diálogo.

1. Haga clic con el botón derecho en el subproyecto y seleccione la opción **Subproyecto | Incluir como copia**.
   Esto abre el cuadro de diálogo "Incluir un subproyecto", donde puede definir qué estilo de diagramas se deben usar al incluir el subproyecto.
2. Por último seleccione la opción de estilo y haga clic en **Aceptar**.

Altova UModel 2018

Complemento de UModel para Visual Studio

14 Complemento de UModel para Visual Studio

UModel 2018 se puede integrar en Microsoft Visual Studio 2008/2010/2012/2013/2015/2017 y así combinar las funciones de modelado de UModel con este popular entorno de desarrollo.

Una de las ventajas de usar UModel como complemento de Visual Studio es que podrá sincronizar automáticamente su código C# o VB.NET y su modelo UML. Esto significa que, si realiza cambios en el código en Visual Studio, estos cambios se propagan automáticamente al modelo. Asimismo, si realiza cambios en el modelo (p. ej. si edita los diagramas de clases), estos cambios se propagan automáticamente al código. Además, puede deshabilitar la sincronización automática si prefiere sincronizar a mano el código con el modelo o viceversa.



El complemento de UModel para Visual Studio tiene algunas diferencias con la edición independiente de UModel:

- La sincronización automática de modelos de UModel y código de proyecto está disponible (consulte el apartado Sincronizar el modelo y el código).
- Puede acceder a las funciones de UModel desde estos menús de Visual Studio:

Archivo	Incluye comandos para trabajar con UModel y con Visual Studio.

 © 2018 Altova GmbH

Edición	Incluye comandos para trabajar con UModel y con Visual Studio.
Vista	Los comandos para trabajar con UModel están dentro del submenú **UModel**.
Proyecto	Los comandos para trabajar con UModel están dentro del submenú **UModel**.
Diseño	Incluye los mismos comandos que la edición independiente de UModel.
Herramientas	Incluye comandos para trabajar con UModel y con Visual Studio. Las opciones de UModel están en el submenú **Opciones de UModel**.
Ayuda	Los archivos de ayuda de UModel están en el submenú **Ayuda de UModel**.

- Si el cursor está en el editor de código de Visual Studio y hace clic con el botón derecho, estos son los comandos de UModel que incluye el menú contextual (si procede):
  - **Ir al modelo UML**
  - **Aplicar ingeniería inversa al archivo actual**
  - **Generar diagrama de secuencias...**

  Además, si el cursor está dentro de un elemento en la ventana *Estructura del modelo*, también estará disponible el comando de menú contextual **Ir al código** (si procede).

- Cuando utilice UModel como complemento de Visual Studio, puede usar las funciones de control de código fuente de Visual Studio. Los comandos de control de código fuente de la edición independiente de UModel no funcionarán.
- Los cuadros de diálogo que se abren al seleccionar los comandos de menú **UModel | Importar directorio de código fuente** y **UModel | Importar proyecto de código fuente** no incluyen la opción para seleccionar el lenguaje C# ni Visual Basic. La importación de otros proyectos se hace con los comandos de Visual Studio (p. ej. **Archivo | Agregar | Proyecto existente**).
- El editor de scripts (**Herramientas | Editor de scripts**) y el comando de menú **Herramientas | Restaurar barras de herramientas y ventanas** no se incluye en el complemento para Visual Studio.

14.1 Instalar el complemento de UModel para Visual Studio

Requisitos:

- Microsoft Visual Studio 2008/2010/2012/2013/2015/2017
- UModel (Enterprise o Professional Edition)
- Paquete de integración de UModel (puede descargarse del sitio web de Altova desde https://www.altova.com/es/download/umodel.html).

Nota: para poder usar UModel como complemento de Visual Studio, debe instalar la versión de 32 bits tanto de UModel como del paquete de integración porque actualmente Altova no ofrece complementos de 64 bits para Visual Studio.

Primero debe descargar y ejecutar el paquete de integración de UModel del sitio web de Altova. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla durante la instalación.

Durante la instalación marque la casilla *Instalar el complemento en Microsoft Visual Studio*.



En la siguiente pantalla debe seleccionar la versión de Visual Studio donde se debe habilitar el complemento:

 © 2018 Altova GmbH



Nota: solamente podrá seleccionar las versiones de Visual Studio que estén instaladas en el equipo.

Una vez instalado, el paquete de integración habilitará las funciones del complemento de UModel en Visual Studio.

Habilitar el complemento de UModel a mano

Si el complemento no se habilitara automáticamente durante el proceso de instalación, puede habilitarlo a mano siguiendo estas instrucciones:

1. Navegue hasta el directorio donde está instalado el ejecutable de Visual Studio (p. ej. `c:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE`).
2. Ejecute el símbolo del sistema como administrador e introduzca `devenv.exe /setup`.
3. Espere a que termine el proceso antes de empezar a usar la aplicación dentro de Visual Studio.

14.2 Agregar funciones de UModel a proyectos de Visual Studio

Puede agregar funciones de UModel a proyectos nuevos o actuales de Visual Studio para sincronizarlos automáticamente con modelos de UModel. Una solución de Visual Studio puede incluir un máximo de un proyecto de UModel.

Para agregar funciones de UModel a un proyecto de Visual Studio:

1. Cree un proyecto de Visual Studio nuevo o abra uno actual. Para este ejemplo creamos un proyecto C# llamado "MiAplicación" con Visual Studio 2008.



2. En el menú **Archivo** haga clic en **Agregar** y después en **Proyecto nuevo**.
3. Seleccione **Proyectos de UModel** y haga clic en **Aceptar**.

 © 2018 Altova GmbH



4. Si desea crear diagramas automáticamente en el modelo a partir del código, haga clic en **Sí** cuando aparezca un mensaje a tal efecto (opción recomendada).



5. Llegado el momento de configurar la generación de diagramas, elija las opciones que prefiera en el asistente y después haga clic en **Finalizar**. Los pasos del asistente son idénticos a los de la edición independiente de UModel.



Al hacer clic en **Finalizar** UModel inicia el proceso de sincronización y emite una notificación. Haga clic en **Acetar** para cerrar este cuadro de mensaje.



Los detalles de la sincronización aparecen en la ventana Mensajes.



Tenga en cuenta que la ventana Mensajes puede estar oculta en Visual Studio. Para ver esta

 © 2018 Altova GmbH

ventana (o cualquier otra ventana de UModel) seleccione el comando de menú **Vista | UModel | [*Nombre de la ventana*]**.



Cuando añada un proyecto de UModel nuevo a una solución de Visual Studio, la configuración necesaria para la ingeniería de código (p. ej. la realización de componentes y el perfil C# o VB.NET) se define automáticamente. Para ver esta configuración basta con abrir los paneles *Estructura del modelo* y *Propiedades* (en el menú **Vista** haga clic en **UModel | Estructura del modelo** y en **UModel | Propiedades** respectivamente). Asegúrese de hacer clic en el nombre del proyecto en la ventana *Estructura del modelo* (en este caso "MyApp") para que la ventana *Propiedades* incluya información.



 © 2018 Altova GmbH

14.3 Cargar y descargar proyectos de UModel

Una vez añadido a la solución de Visual Studio, el proyecto de UModel aparece en el explorador de soluciones de Visual Studio junto a los demás proyectos que formen parte de la solución. Si fuera necesario, puede descargar el proyecto de UModel temporalmente de la solución. Cuando esto ocurre, los archivos del proyecto de UModel se conservan en el disco y en el explorador de soluciones. Así podrá volver a cargar el proyecto en la solución más adelante.

Para descargar un proyecto de UModel de una solución de Visual Studio:

1. Haga clic en el proyecto de UModel en el explorador de soluciones de Visual Studio.
2. Haga clic en el comando de menú **Proyecto | Descargar el proyecto**.

Para volver a cargar el proyecto de UModel en la solución:

- Haga clic con el botón derecho en el proyecto en el explorador de soluciones y seleccione **Volver a cargar el proyecto**.



Para quitar un proyecto de UModel de la solución de Visual Studio:

- Descargue el proyecto (ver más arriba).
- Haga clic con el botón derecho en el proyecto en el explorador de soluciones y seleccione **Quitar**.

14.4 Sincronización de modelo y código

El proceso de sincronización entre el archivo de UModel (.ump), es decir, el modelo y el código C# o VB.NET puede ser un proceso manual o automático.

La sincronización automática tiene lugar después de añadir las funciones de UModel al proyecto de Visual Studio. Sincronización automática quiere decir que, cada vez que se edite el código, el complemento de UModel para Visual Studio analiza este código y actualiza el modelo. Asimismo, si se realizan cambios en el modelo (p. ej. si se edita un diagrama), el código se actualiza automáticamente para reflejar estos cambios. La sincronización manual, por otro lado, se inicia cuando el usuario lo solicita (*ver más abajo*).

Tanto el proceso automático como el manual actualiza los cambios de forma masiva, es decir, para todo el proyecto. Cuando UModel se ejecuta como complemento de Visual Studio, en la *Estructura del modelo* no está disponible la opción para combinar o actualizar una sola clase.

Los comandos que controlan la sincronización automática o manual están disponibles en el menú **Proyecto | UModel**:



*Comandos del menú **Sincronización de código** (Visual Studio 2010)*

En las versiones más recientes de Visual Studio los elementos de menú seleccionados tienen un aspecto algo distinto:



*Comandos del menú **Sincronización de código** (Visual Studio 2017)*

A continuación describimos todos los comandos de sincronización de código.

Sincronizar el código de programa automáticamente con el proyecto de UModel	Esta opción está activada por defecto. Es decir, la sincronización del código con el modelo tiene lugar automáticamente. Para deshabilitar esta opción haga clic en ella.

 © 2018 Altova GmbH

Sincronizar el proyecto de UModel automáticamente con el código de programa	Igual que la opción anterior pero en el sentido contrario (se sincroniza el modelo con el código).
Combinar el código de programa con el proyecto de UModel	Actualiza el código de programa con los cambios realizados en el proyecto de UModel. Este mismo comando también se llama **Sobrescribir código de programa con el proyecto de UModel** si la opción está marcada en **Proyecto | Proyecto de UModel | Configurar sincronización**.
Combinar el proyecto de UModel con el código de programa	Actualiza el proyecto de UModel con los cambios realizados en el código de programa. Este mismo comando también se llama **Sobrescribir proyecto de UModel con el código de programa** si la opción está marcada en **Proyecto | Proyecto de UModel | Configurar sincronización**.
Cancelar la sincronización del proyecto de UModel con el código de programa	Permite cancelar la operación de sincronización que está teniendo lugar. Si no se está realizando ninguna operación de sincronización, entonces este comando está deshabilitado.

El progreso de la operación de sincronización aparece en la barra de estado de Visual Studio, por ejemplo:



En algunos casos no será posible sincronizar el código y el modelo:

- Si el código no se puede analizar.
- Si se produjo un error en el último proceso de ingeniería inversa o directa.
- Si UModel detecta un error de sintaxis.

Cuando esto ocurra, los detalles del error aparecerán en la ventana Mensajes. Para abrir el archivo de código fuente que contiene el error basta con hacer clic en la línea correspondiente en la ventana Mensajes. El cursor se coloca automáticamente en la línea que contiene el error.

Limitaciones de la sincronización automática

En Visual Studio algunas modificaciones de código C# y VB.NET no desencadenan un evento interno de Visual Studio y, por tanto, los cambios no se reflejan automáticamente en UModel. Cuando esto ocurra, tiene dos opciones: (i) forzar una sincronización manual o (ii) realizar una modificación distinta que sí desencadene la actualización del archivo de código fuente. La sincronización manual será necesaria cuando se añadan o modifiquen estas entidades:

- Valores predeterminados de atributos

- Valores predeterminados de parámetros de operaciones
- ParámetrosDePlantilla
- EnlacesDePlantilla
- Sección de resumen (para todos los elementos)
- Sección de comentarios (para todos los elementos)
- Todos los cambios en el cuerpo de los métodos

Recuerde que si realiza cambios en cualquiera de estos elementos de modelado en el modelo, la sincronización automática de código tendrá lugar. Es decir, no hay limitaciones a la hora de sincronizar el código con el modelo.

Para forzar la sincronización manual del modelo con el código, haga clic con el botón derecho en el archivo de código fuente en el editor de código y seleccione el comando **Aplicar ingeniería inversa al archivo actual** del menú contextual.

Si el proyecto de UModel contiene el perfil de lenguaje para Java, entonces la sincronización automática se deshabilita para dicho proyecto en Visual Studio y aparece un mensaje a tal efecto. Estos proyectos se deben sincronizar a mano (con los comandos de menú **UModel | Combinar el código de programa con el proyecto de UModel** y **UModel | Combinar el proyecto de UModel con el código de programa**). Si lo prefiere, también puede utilizar el complemento de UModel para Eclipse.

 © 2018 Altova GmbH

Altova UModel 2018

Complemento de UModel para Eclipse

15 Complemento de UModel para Eclipse

Eclipse es un marco de trabajo de código abierto donde se integran diferentes tipos de aplicaciones en forma de complementos. El complemento de UModel para la plataforma Eclipse permite acceder a las funciones de UModel desde Eclipse directamente (versiones 4.5 / 4.6 / 4.7) y expone comportamientos de Eclipse tal y como se explica en esta sección.

La principal ventaja de usar UModel como complemento de Eclipse es la función de sincronización automática entre código Java y los modelos de UModel. Es decir, si realiza cambios en el código Java en Eclipse, estos cambios se propagan automáticamente en el modelo. Asimismo, si realiza cambios en el modelo (p. ej. si edita diagramas de clases), estos cambios se propagan automáticamente en el código. Si lo prefiere, también puede deshabilitar la función de sincronización automática y sincronizar a mano el código con el modelo y viceversa.

El complemento de UModel para Eclipse tiene algunas diferencias con la edición independiente de UModel:

- En Eclipse algunos elementos de la interfaz gráfica se ajustan al entorno de desarrollo Eclipse (consulte el apartado La perspectiva UModel). Al igual que en la versión independiente, en Eclipse algunos elementos de la interfaz se deshabilitan cuando no son relevantes. Por ejemplo, los botones de la barra de herramientas de UModel se habilitan o deshabilitan en función de qué tipo de diagrama esté activo en el editor principal.
- En Eclipse hay un menú **UModel** que equivale al menú **Proyecto** de la versión independiente de UModel. La mayoría de los comandos son iguales que los de la versión independiente, pero el menú **UModel** de Eclipse incluye algunos comandos nuevos que sirven para controlar la sincronización automática:



Volver a sincronizar el proyecto de UModel con el código	Sirve para iniciar la sincronización entre el proyecto de UModel y el código de programa (cuando la última sincronización automática dio lugar a error, por ejemplo).
Sobrescribir el código de programa con el proyecto de UModel	Actualiza el código de programa con los cambios realizados en el proyecto de UModel.

 © 2018 Altova GmbH

Sobrescribir el proyecto de UModel con el código de programa	Actualiza el proyecto de UModel con los cambios realizados en el código de programa.
Cancelar sincronización del proyecto de UModel y el código de programa	Sirve para cancelar la operación de sincronización que está en curso. Si no hay ninguna operación de sincronización en curso, este comando se deshabilita.
Sincronizar automáticamente código de programa con proyecto de UModel	Este comando está activado por defecto, es decir, la sincronización tiene lugar automáticamente. Haga clic en el comando para desactivar la sincronización automática.
Sincronizar automáticamente proyecto de UModel con código de programa	Igual que el comando anterior pero en el sentido contrario.

- Los comandos de control de versiones de la edición independiente de UModel, que funcionan con la API del complemento Microsoft Source Control, no funcionan en Eclipse. En su lugar puede utilizar sistemas de control de código fuente de otros autores que sean compatibles con Eclipse.
- Los cuadros de diálogo que se abren al hacer clic en los comandos **UModel | Importar un directorio de código fuente y UModel | Importar proyecto de código fuente** no ofrecen ninguna opción para seleccionar el lenguaje Java. Para importar código Java en un proyecto de Eclipse, utilice el comando de importación estándar de Eclipse (p. ej. **File | Import**).
- Eclipse incluye una barra de herramientas con comandos de Eclipse.



El botón abre el archivo de ayuda, mientras que el botón muestra el estado actual del proceso de ingeniería de código (si está en rojo, significa que se produjo un error y debe consultar la ventana Mensajes para obtener más información). Por último, la lista desplegable de la barra de herramienta ofrece varias funciones:
  - Puede cargar o descargar en Eclipse un proyecto de UModel concreto. El proyecto de Eclipse debe incluir un proyecto de UModel como mínimo. De lo contrario, la lista desplegable estará deshabilitada.
  - Cuando hay un proyecto de UModel cargado en Eclipse, esta lista desplegable incluye varios comandos contextuales, incluidos algunos comandos para acceder rápidamente a los diagramas del proyecto que está cargado:



- El editor de scripts (**Herramientas | Editor de scripts**) y el comando **Herramientas | Restaurar barras de herramientas y ventanas** de UModel no funcionan en Eclipse.
- Los comandos de ayuda de UModel están en el menú **Help | Ayuda de UModel** de Eclipse. Para ver la versión del complemento de UModel para Eclipse haga clic en **Help | About Eclipse** y después en el icono de UModel.

 © 2018 Altova GmbH

15.1 Instalar el complemento de UModel para Eclipse

Requisitos:

- UModel Enterprise o Professional Edition.
- Java Runtime Environment (JRE) 6.0 o superior. Instale la versión de 32 bits o de 64 bits en función de la versión de UModel.
- Plataforma Eclipse 4.5 / 4.6 / 4.7. Instale la versión de 32 bits o de 64 bits en función de la versión de UModel.

> Si instala Eclipse 4.5 con el programa de instalación de Eclipse, no podrá ejecutar las versiones de 32 y 64 bits del complemento de UModel en el mismo equipo. Se trata de una limitación del programa de instalación de Eclipse que puede evitarse si se instalan las dos versiones de Eclipse a mano.

Instalar el complemento de UModel para Eclipse

1. Descargue el paquete de integración de UModel del sitio web de Altova.

2. Asegúrese de que Eclipse no está en ejecución y haga doble clic en el paquete de integración que acaba de descargar.

> Eclipse debe estar cerrado mientras se instala o desinstala el paquete de integración de UModel.

3. Durante el proceso de instalación seleccione la opción *Instalar el complemento de Eclipse* y después haga clic en **Siguiente**.



4. Llegado el momento de elegir el tipo de integración (automática o manual), tiene dos opciones:
   a. Para completar la instalación del complemento de forma automática (opción recomendada), seleccione la opción **Let this wizard integrate Altova UModel plug-in into Eclipse** y busque el directorio donde está el ejecutable de Eclipse (`eclipse.exe`).
   b. Para completar la instalación del complemento a mano desde Eclipse directamente, desactive la casilla **Let this wizard...** (*ver más abajo*).

 © 2018 Altova GmbH



5. Haga clic en **Siguiente** y termine de instalar el paquete de integración. Si eligió la opción de integración automática, la perspectiva UModel y los menús y comandos de UModel estarán disponibles en Eclipse la próxima vez que se inicie.

Integrar el complemento de UModel a mano

1. En Eclipse haga clic en el comando de menú **Help | Install New Software**.
2. En el cuadro de diálogo "Install" haga clic en el botón **Add**.



3. En el cuadro de diálogo "Add Repository" haga clic en el botón **Local**.
4. Navegue hasta la carpeta `c:\Archivos de programa\Altova\Common2018\eclipse\UpdateSite` y selecciónela. Indique un nombre para este sitio (p. ej. `Altova`) y haga clic en **OK**.



5. Repita los pasos nº2, 3 y 4, pero esta vez seleccionando la carpeta `c:\Archivos de programa\Altova\UModel2018\eclipse\UpdateSite` e indicando otro nombre (p. ej.

`Altova UModel`).

6. En el cuadro combinado *Work With* del cuadro de diálogo "Install" seleccione la opción -- *All Available Sites* -- (*imagen siguiente*). Esto muestra todos los complementos disponibles en la ventana inferior del cuadro de diálogo. marque la casilla de nivel superior de la carpeta *Altova category* (*imane siguiente*). Haga clic en **Next** para continuar.



7. En la pantalla "*Install Details"* puede repasar qué elementos se instalarán. Haga clic en **Next** para continuar.
8. En la pantalla "*Review Licenses*" debe seleccionar la opción *I accept the terms of the license agreement.* Para usar el complemento de UModel para Eclipse no es necesario un contrato de licencia aparte del contrato de la edición independiente. Después haga clic en **Finish** para terminar de instalar el complemento.

Nota: si tiene problemas con el complemento (si faltaran iconos, por ejemplo) inicie Eclipse desde la línea de comandos con la marca `-clean`.

15.2 La perspectiva UModel

Tras instalar el complemento de UModel para Eclipse se activa la perspectiva UModel. Esta perspectiva se parece por defecto a la interfaz gráfica de la edición independiente de UModel. Para cambiar a la perspectiva UModel haga clic en **Window | Open Perspective | Other** y elija UModel en la lista desplegable. A continuación puede ver un proyecto de UModel en Eclipse, con la perspectiva UModel activada. Se trata del proyecto BankView.ump

.



La perspectiva UModel de Eclipse está formada por estos componentes:

- La ventana de diagramas es un editor de Eclipse. Al igual que en la edición independiente, si hay varios diagramas abiertos, la interfaz muestra varios editores.
- Estos paneles de UModel están disponibles como vistas de Eclipse (situadas por defecto a la izquierda del editor principal):
  - Árbol de diagramas
  - Favoritos
  - Propiedades
  - Estilos
  - Jerarquía

  - Vista general
  - Documentación
  - Capas
- Por último, la ventana Mensajes de UModel también está disponible (y está situada por defecto debajo del editor principal).

El comportamiento de la perspectiva UModel es idéntico al de cualquier otra perspectiva de Eclipse. Es decir, puede cambiar a la perspectiva con el comando **Window | Navigation | Next Perspective**.

Para cambiar las opciones de configuración de la perspectiva UModel:

1. En el menú **Window** haga clic en **Preferences**.
2. En el cuadro de diálogo "Preferences" seleccione **UModel**.



Clic para ampliar

Para personalizar el aspecto de la perspectiva UModel (visibilidad de la barra de herramientas y de los menús, etc.) cambie a la perspectiva UModel y seleccione el comando de menú **Window | Customize Perspective**. Para restaurar la configuración predeterminada seleccione **Window | Reset Perspective**.

Para abrir una vista concreta de la perspectiva UModel cambie primero a la perspectiva y después seleccione la vista correspondiente en el menú **Window | Show View**.

Para obtener más información sobre el comportamiento de las perspectivas consulte la documentación de Eclipse.

© 2018 Altova GmbH

15.3 Agregar funciones de UModel a proyectos de Eclipse

Para poder trabajar con proyectos de UModel (archivos .ump) en el entorno Eclipse, primero es necesario crear o abrir un proyecto de Eclipse (por ejemplo, un proyecto de Java al que desee añadir compatibilidad con UML). En este apartado explicamos cómo crear un proyecto de UModel nuevo dentro de un proyecto de Eclipse. Si desea aprender a importar un proyecto de UModel en un proyecto de Eclipse consulte el siguiente apartado Importar proyectos de UModel.

Siga estas instrucciones para agregar un proyecto de UModel a un proyecto de Eclipse:

1. Cree un proyecto de Eclipse nuevo o abra un proyecto actual con los comandos **File | New | Project** o **File | Open File** respectivamente.
2. En el menú **File** haga clic en **New | Other** y seleccione el tipo de archivo **Archivo de proyecto de UModel** en el cuadro de diálogo.



3. Haga clic en **Next**.
4. Después seleccione una carpeta principal para el proyecto de UModel nuevo y haga clic en **Finish**. El proyecto de UModel nuevo puede verse en la vista Navigator, bajo la carpeta principal seleccionada.



Los proyectos de UModel no se pueden abrir en un editor. Para realizar cambios en el proyecto (p. ej. guardar o cargar su contenido en Eclipse) haga clic con el botón derecho en el archivo .ump y seleccione el comando correspondiente.

 © 2018 Altova GmbH

15.4 Importar proyectos de UModel

Siga estas instrucciones para importar proyectos de UModel en Eclipse:

1. Cree un proyecto de Eclipse nuevo o abra un proyecto actual.
2. En el menú **File** haga clic en **Import**.
3. Seleccione **General | File System**.



4. Haga clic en **Next**.
5. Ahora haga clic en **Browse** y seleccione las carpetas del proyecto de UModel que desea importar (p. ej. la carpeta `UModelExamples` de UModel).



6. Haga clic en **Finish**.

 © 2018 Altova GmbH

15.5 Cargar y descargar proyectos de UModel

Una vez creados o importados, los archivos de proyecto de UModel aparecen en la vista Navigator de Eclipse. Aunque los proyectos de Eclipse pueden incluir varios archivos de proyectos de UModel, en Eclipse puede haber un proyecto de UModel activo (es decir, cargado) como máximo.

Hay dos maneras de cargar un proyecto:

- Haciendo clic con el botón derecho en el archivo de proyecto en la vista Navigator y seleccionando **UModel | Cargar**.
- Seleccionando **Cargar Proyecto.ump** en la barra de herramientas de UModel.

Hay dos maneras de descargar un proyecto:

- Haciendo clic con el botón derecho en el archivo de proyecto en la vista Navigator y seleccionando **UModel | Descargar**.
- Seleccionando **Descargar proyecto** en la barra de herramientas de UModel.

15.6 Funcionamiento de la sincronización automática

La sincronización automática tiene lugar después de añadir las funciones de UModel al proyecto Java. Sincronización automática quiere decir que, cada vez que se edite el código en el entorno Eclipse, el complemento de UModel analiza este código y actualiza el modelo. Asimismo, si se realizan cambios en el modelo (p. ej. si se edita un diagrama), el código se actualiza automáticamente para reflejar estos cambios.

Si el proyecto de UModel contiene el perfil para C# o Visual Basic, la sincronización automática se deshabilita automáticamente para el proyecto y aparece un mensaje a tal efecto. En estos proyectos deberá realizar la sincronización a mano (con los comandos de menú **UModel | Combinar el código de programa con el proyecto de UModel** y **UModel | Combinar el proyecto de UModel con el código de programa**).

Tanto el proceso automático como el manual actualiza los cambios de forma masiva, es decir, para todo el proyecto. En la *Estructura del modelo* de Eclipse no está disponible la opción para combinar o actualizar una sola clase.

El progreso de la operación de sincronización aparece en la barra de estado de Eclipse:



En caso de que el código no se pueda analizar, el botón de la barra de herramientas Estado de la ingeniería de código estará en rojo. Esto también ocurre si el último proceso de ingeniería inversa o directa detectó un error y cuando la revisión de sintaxis emite un mensaje de error en UModel.



En la ventana Mensajes encontrará todos los detalles sobre el error.



Para abrir el archivo de código fuente que contiene el error basta con hacer clic en la línea correspondiente en la ventana Mensajes. El cursor se coloca automáticamente en la línea que contiene el error.

 © 2018 Altova GmbH

15.7 Ejemplo: configurar la sincronización automática

En este ejemplo puede ver cómo se configura la sincronización automática de un proyecto de código y su correspondiente modelo UML. Antes de empezar con el ejemplo, asegúrese de que ya tiene instalado el complemento de UModel para Eclipse y el kit de desarrollo Java (no solo JRE) que necesita Eclipse.

Paso nº1: crear un proyecto de Java nuevo

Empezaremos por crear un proyecto de Java nuevo en eclipse. Para este ejemplo utilizamos una aplicación simple que presenta el texto "Hello, World" cuando se ejecuta.

Siga estas instrucciones para crear la aplicación "Hello, World":

1. Inicie Eclipse y cambie a la perspectiva Java.
2. En el menú **File** haga clic en **New | Project**.



3. Seleccione **Java | Java Project** y después haga clic en **Next**.



4. Escriba el nombre de proyecto "MyJavaProject" y después haga clic en **Next**.



5. Deje las opciones de configuración como están y haga clic en **Finish**. El proyecto nuevo aparece en la ventana Package Explorer.



6. En el menú **File** haga clic en **New | Package**.



7. Escriba el nombre de paquete "helloworld" y haga clic en **Finish**.
8. En el menú **File** haga clic en **New | Class**. Escriba el nombre de clase "HelloWorldClass" y asegúrese de marcar la opción **public static_void main(String[] args)**.

 © 2018 Altova GmbH



9. Abra el archivo de clases y añada este texto al cuerpo de la clase:

```
package helloworld;

public class HelloWorldClass {

   public static void main(String[] args) {
      // Display "Hello, World"
      System.out.println("Hello, World");
   }

}
```

10. Ejecute la aplicación. La vista Console presenta el texto "Hello, World" (*imagen*

siguiente).



Paso nº2: agregar el proyecto de UModel al proyecto de Java

El siguiente paso consiste en agregar el archivo de proyecto de UModel al proyecto de Eclipse. Esto creará una relación de sincronización entre el modelo y el código.

1. En el menú **File** haga clic en **New | Other** y seleccione **Archivo de proyecto de UModel**.

 © 2018 Altova GmbH



2. Haga clic en **Next**. Cuando deba indicar la ubicación del proyecto de UModel nuevo deje las opciones de configuración predeterminadas como están y haga clic en **Finish**.
3. UModel le preguntará si desea crear diagramas para el proyecto. Haga clic en **Sí**.



4. Siga los pasos del asistente sin cambiar las opciones de configuración predeterminada. Al hacer clic en **Finalizar** el proyecto de UModel nuevo se añade al proyecto de Eclipse y tiene lugar un proceso de sincronización automática entre el código y el modelo. Observe que la ventana Mensajes incluirá información sobre el proceso.



Paso nº3: desencadenar la sincronización automática del código con el modelo

Para desencadenar la sincronización automática entre modelo y código, realizaremos algunos cambios en el diagrama de clases del modelo: vamos a añadir a la clase una propiedad nueva llamada "Property 1" de tipo "Boolean".

Siga estas instrucciones para añadir la propiedad a la clase:

1. En la barra de herramientas de UModel expanda la lista desplegable de proyectos y abra el diagrama de clases "Contenido de helloworld".

 © 2018 Altova GmbH



2. Haga clic con el botón derecho en la clase y seleccione **Nuevo/a | Propiedad** en el menú contextual.
3. Escriba el nombre de la propiedad ("Property1"), seguido de dos puntos (:) y del tipo ("boolean").



4. Vuelva al editor de código y observe que la propiedad que acaba de añadir aparece ya en el código.

 © 2018 Altova GmbH



Paso nº4: desencadenar la sincronización automática del modelo con el código

En este paso vamos a desencadenar la sincronización automática en el sentido opuesto (es decir, los cambios realizados en el código se reflejarán en el modelo). Para ello vamos a cambiar el nombre de la propiedad "Property1" en el código por "MyProperty" y después guardaremos el proyecto. Observe que los cambios se propagan al diagrama automáticamente.



 © 2018 Altova GmbH

Altova UModel 2018

Control de código fuente

16 Control de código fuente

La función de control de código fuente de UModel funciona con la API del complemento Microsoft Source Control (antes conocido como MSSCCI), versiones 1.1, 1.2 y 1.3. Gracias a esta API podrá ejecutar comandos de control de código fuente como **Proteger** y **Desproteger** desde UModel directamente con prácticamente cualquier control de código fuente que permita la conexión a clientes nativos o de terceros a través de la API del complemento Microsoft Source Control.

Puede usar cualquier complemento comercial o libre que sea compatible con la API del complemento Microsoft Source Control y puede conectarse a todos los sistemas de control de versiones compatibles (*ver lista de sistemas de control de código fuente compatibles*).

Instalar y configurar el proveedor de control de código fuente

Para ver los proveedores de control de código fuente que están disponibles en el sistema:

1. Haga clic en **Opciones** en el menú **Herramientas**.
2. Haga clic en la sección *Control de código fuente*.

Los complementos de control de código fuente que sean compatibles con la API del complemento Microsoft Source Control aparecerán en la lista desplegable *Complemento actual de control de código fuente*.



Si no se encuentra ningún complemento compatible en el sistema, aparece este mensaje:

```
"No se Registration of installed source control providers could not be found or
is incomplete."
```

 © 2018 Altova GmbH

Algunos sistemas de control de código fuente no instalan el complemento de control de código fuente automáticamente. En este caso deberá instalar el complemento por separado. UModel espera que los complementos compatibles con la API del complemento Microsoft Source Code Control estén instalados bajo esta entrada del registro del sistema operativo:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SourceCodeControlProvider\InstalledSCCProviders
```

Tras la instalación, el complemento aparecerá automáticamente en la lista de complementos disponibles de UModel.

Acceso a los comandos de control de código fuente

Los comandos para trabajar con el control de código fuente están en el menú **Proyecto | Control de código fuente**.

Problemas de rendimiento y recursos

Algunas bases de datos de control de código fuente de gran tamaño pueden crear problemas con recursos y de rendimiento cuando realicen actualizaciones automáticas de estado en segundo plano.

Para aumentar la velocidad del sistema puede deshabilitar (o aumentar el intervalo de) la opción *Realizar actualizaciones de estado en segundo plano cada....segundos* de la sección *Control de código fuente* del cuadro de diálogo "Opciones" (**Herramientas | Opciones**).

Nota: la versión de 64 bits de UModel es compatible automáticamente con todos los programas de control de código fuente de 32 bits que se enumeran en esta documentación. Cuando usa una versión de 64 bits de UModel con un programa de control de código fuente de 32 bits, la opción *Realizar actualizaciones de estado en segundo plano cada....segundos* se deshabilita automáticamente y no se puede seleccionar.

Comparación de datos con Altova DiffDog

Muchos sistemas de control de código fuente (como Git y TortoiseSVN) se pueden configurar para usar la herramienta de comparación Altova DiffDog. Para más información consulte la documentación de Altova DiffDog y el sitio web de Altova.

16.1 Sistemas de control de código fuente compatibles

A continuación puede ver una lista con todos los servidores de control de código fuente compatibles con UModel, junto con sus correspondientes clientes de control de código fuente. La lista está ordenada alfabéticamente.

Notas:

- Altova ha implementado la API del complemento Microsoft Source Control (versiones 1.1, 1.2 y 1.3) en UModel y ha probado la compatibilidad con los controladores y sistemas de control de versiones de la lista que aparece a continuación. Altova seguirá ofreciendo compatibilidad con estos productos cuando se actualicen.
- Los clientes de control de código fuente que no aparecen en la lista pero que implementan la API del complemento Microsoft Source Control también deberían funcionar con UModel.

Sistema de control de código fuente	Clientes de control de código fuente
AccuRev 4.7.0 Windows	AccuBridge for Microsoft SCC 2008.2
Bazaar 1.9 Windows	Aigenta Unified SCC 1.0.6
Borland StarTeam 2008	Borland StarTeam Cross-Platform Client 2008 R2
Codice Software Plastic SCM Professional 2.7.127.10 (Server)	Codice Software Plastic SCM Professional 2.7.127.10 (SCC Plugin)
Collabnet Subversion 1.5.4	• Aigenta Unified SCC 1.0.6 • PushOK SVN SCC 1.5.1.1 • PushOK SVN SCC x64 versión 1.6.3.1 • TamTam SVN SCC 1.2.24
ComponentSoftware CS-RCS (PRO) 5.1	ComponentSoftware CS-RCS (PRO) 5.1
Dynamsoft SourceAnywhere for VSS 5.3.2 Standard/Professional Server	Dynamsoft SourceAnywhere for VSS 5.3.2 Client
Dynamsoft SourceAnywhere Hosted	Dynamsoft SourceAnywhere Hosted Client (22252)
Dynamsoft SourceAnywhere Standalone 2.2 Server	Dynamsoft SourceAnywhere Standalone 2.2 Client
Git	PushOK GIT SCC plug-in (consulte Control de código fuente con Git)
IBM Rational ClearCase 7.0.1 (LT)	IBM Rational ClearCase 7.0.1 (LT)
March-Hare CVSNT 2.5 (2.5.03.2382)	Aigenta Unified SCC 1.0.6
March-Hare CVS Suite 2008	• Jalindi Igloo 1.0.3 • March-Hare CVS Suite Client 2008 (3321) • PushOK CVS SCC NT 2.1.2.5 • PushOK CVS SCC x64 versión 2.2.0.4 • TamTam CVS SCC 1.2.40

 © 2018 Altova GmbH

Sistema de control de código fuente	Clientes de control de código fuente
Mercurial 1.0.2 for Windows	Sergey Antonov HgSCC 1.0.1
Microsoft SourceSafe 2005 with CTP	Microsoft SourceSafe 2005 with CTP
Microsoft Visual Studio Team System 2008/2010 Team Foundation Server	Microsoft Team Foundation Server 2008/2010 MSSCCI Provider
Perforce 2008 P4S 2008.1	Perforce P4V 2008.1
PureCM Server 2008/3a	PureCM Client 2008/3a
QSC Team Coherence Server 7.2.1.35	QSC Team Coherence Client 7.2.1.35
Reliable Software Code Co-Op 5.1a	Reliable Software Code Co-Op 5.1a
Seapine Surround SCM Client/Server for Windows 2009.0.0	Seapine Surround SCM Client 2009.0.0
Serena Dimensions Express/CM 10.1.3 for Win32 Server	Serena Dimensions 10.1.3 for Win32 Client
Softimage Alienbrain Server 8.1.0.7300	Softimage Alienbrain Essentials/Advanced Client 8.1.0.7300
SourceGear Fortress 1.1.4 Server	SourceGear Fortress 1.1.4 Client
SourceGear SourceOffsite Server 4.2.0	SourceGear SourceOffsite Client 4.2.0 (Windows)
SourceGear Vault 4.1.4 Server	SourceGear Vault 4.1.4 Client
VisualSVN Server 1.6	• Aigenta Unified SCC 1.0.6 • PushOK SVN SCC 1.5.1.1 • PushOK SVN SCC x64 versión 1.6.3.1 • TamTam SVN SCC 1.2.24

16.2 Comandos de control de código fuente

En los apartados siguientes utilizamos Visual SourceSafe para explicar las características de control de código fuente de UModel. En todos los ejemplos utilizamos el proyecto de UModel `Bank_CSharp.ump` y sus archivos de código asociados, que están disponibles en la carpeta C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\UModel2018\UModelExamples. No se debe confundir el proyecto de control de código fuente con el proyecto de UModel. Los proyectos de control de código fuente dependen de directorios, mientras que los proyectos de UModel son construcciones lógicas sin dependencias de directorio directas.

Hay varias maneras de acceder a los comandos de control de código fuente:

- Desde el comando de menú **Proyecto | Control de código fuente**.
- Desde el **menú contextual** que aparece al hacer clic con el botón derecho en elementos del panel Estructura del modelo.
- Con los botones de la barra de herramientas Control de código fuente. Para activar esta barra de herramientas haga clic en **Herramientas | Personalizar | Barras de herramientas**.

Estos comandos son los de la edición independiente de UModel. En el complemento de UModel para Visual Studio y Eclipse están disponibles las funciones y comandos de control de código fuente de dichos entornos de desarrollo.

Abrir desde el control de código fuente
Habilitar control de código fuente
Obtener la versión más reciente
Obtener
Obtener carpetas
Desproteger
Proteger
Anular desprotección
Agregar al control de código fuente
Quitar del control de código fuente
Compartir desde el control de código fuente
Mostrar historial
Mostrar diferencias
Mostrar propiedades
Actualizar estado
Administrador del control de código fuente
Cambiar control de código fuente

16.2.1 Abrir desde el control de código fuente

Este comando crea un proyecto local a partir de una BD de control de código fuente ya disponible y lo pone bajo control de código fuente. Para los ejemplos siguientes usamos SourceSafe.

1. Haga clic en **Proyecto | Control de código fuente | Abrir desde el control de código fuente**.
   Se abre el cuadro de diálogo de inicio de sesión. Inserte sus datos para continuar.

 © 2018 Altova GmbH

Aparece el cuadro de diálogo "Create local project from SourceSafe".

2. Defina el directorio que debe contener el proyecto local nuevo (p. ej. `c:\temp\ssc`), que en adelante será el directorio de trabajo (o carpeta de desprotección).



3. Seleccione el proyecto de SourceSafe que desea descargar (p. ej. `Bank_CSharp`). Si la carpeta que define aquí no existe en la ubicación, deberá crearla.
4. Haga clic en **Sí** para crear el directorio nuevo. Ahora aparece el cuadro de diálogo "Abrir".



5. Seleccione el archivo de proyecto de UModel `Bank_CSharp.ump` y haga clic en **Abrir**.

   `Bank_CSharp.ump` se abre en UModel y el archivo se pone bajo control de código fuente. Observe que junto a la carpeta **`Root`** (en la Estructura del modelo) aparece un icono en forma de candado. La carpeta **`Root`** representa tanto el archivo de proyecto como el directorio de trabajo para las operaciones de control de código fuente.



El directorio `BankCSharp` se creó localmente y ahora puede trabajar con estos archivos

 © 2018 Altova GmbH

de forma totalmente normal.

Nota: para poner bajo control de código fuente los archivos de código generados cuando se sincronizó el código, consulte el apartado Agregar al control de código fuente.

Iconos del control de código fuente

El icono en forma de candado indica que el archivo / la carpeta está bajo control de código fuente pero no está desprotegido.

La marca de verificación roja indica que el archivo / la carpeta se desprotegió para poder editarlo. Si además en la barra de título de la aplicación aparece un asterisco, significa que se realizaron cambios en el archivo y al cerrar la aplicación aparece un aviso para que guarde los cambios.

El icono en forma de flecha indica que otro usuario de la red desprotegió el archivo o que se desprotegió en otro directorio de trabajo distinto.

16.2.2 Habilitar control de código fuente

Este comando sirve para habilitar/deshabilitar el control de código fuente para proyectos de UModel y está disponible en el menú **Proyecto | Control de código fuente**. Si se ejecuta desde un archivo/una carpeta, la acción se lleva a cabo en todo el proyecto de UModel.

Para habilitar el control de código fuente para un proyecto:

1. Haga clic en **Proyecto | Control de código fuente** y active el comando **Habilitar control de código fuente**.

   La aplicación recupera el estado previo de protección/desprotección de los archivos, lo cual se refleja en la Estructura del modelo.

Para deshabilitar el control de código fuente para un proyecto:

1. Haga clic en el comando **Proyecto | Control de código fuente** y desactive el comando **Habilitar control de código fuente**.



La aplicación pregunta si quiere quitar la información de enlace del proyecto.

Haga clic en **No** para deshabilitar el control de código fuente en el proyecto **de forma provisional**.

Haga clic en **Sí** para deshabilitarlo **permanentemente**.

16.2.3 Obtener la versión más reciente

Este comando **recupera** la versión más reciente del archivo seleccionado del control de código fuente y la **coloca** en el directorio de trabajo. Los archivos se recuperan para solo lectura y no se desprotegen.

Si al ejecutar el comando los archivos están desprotegidos, pueden pasar tres cosas dependiendo del proveedor de control de código fuente: (i) no ocurre nada, (ii) los datos nuevos se combinan con el archivo local (iii) o los cambios se sobrescriben.

Este comando funciona igual que el comando **Obtener**, con la diferencia de que no abre el cuadro de diálogo "Control de código fuente - Obtener". Esto significa, por tanto, que con este comando no se pueden definir opciones avanzadas.

Si se ejecuta en una carpeta, este comando obtiene la versión más reciente recursivamente, es decir, abarca todos los archivos situados bajo el actual.

Para obtener la versión más reciente de un archivo:

1. En la Estructura del modelo seleccione los archivos cuya versión más reciente desea obtener.
2. Haga clic **Proyecto | Control de código fuente | Obtener la versión más reciente**.

16.2.4 Obtener

Este comando recupera una copia de solo lectura de los archivos seleccionados y los coloca en la carpeta de trabajo. Los archivos no se desprotegen.

 © 2018 Altova GmbH

Para recuperar una copia de los archivos seleccionados:

1. Seleccione los archivos en la Estructura del modelo.
2. Haga clic en **Proyecto | Control de código fuente | Obtener**.
   Aparece este cuadro de diálogo, cuyas opciones se describen más abajo:



Sobrescribir archivos modificados
Marque esta casilla si quiere sobrescribir los archivos que se modificaron localmente con los archivos de la BD del control de código fuente.

Seleccionar todo
Haga clic en este botón para seleccionar todos los archivos que aparecen en la lista del cuadro de diálogo.

Opciones avanzadas

El cuadro de diálogo "Opciones avanzadas" (*imagen siguiente*) se abre con el botón **Opciones avanzadas** del cuadro de diálogo "Obtener" (*primera imagen de este apartado*).



Aquí puede seleccionar (i) si se reemplazan los archivos que se pueden escribir y que están desprotegidos, (ii) la marca de tiempo y (iii) si la propiedad de solo lectura del archivo recuperado se cambia para que el archivo se pueda escribir.

La casilla *Make writable* quita el atributo de solo lectura de los archivos recuperados.

16.2.5 Obtener carpetas

Este comando recupera una copia de solo lectura de los archivos de las carpetas seleccionadas y las coloca en la carpeta de trabajo. Los archivos no se desprotegen.

Para obtener una copia de los archivos de las carpetas seleccionadas:

1. En la Estructura del modelo seleccione qué carpetas desea obtener.
2. Haga clic en **Proyecto | Control de código fuente | Obtener**.
   Aparece este cuadro de diálogo, cuyas opciones se describen más abajo:



Sobrescribir archivos modificados
Marque esta casilla para sobrescribir los archivos que se modificaron localmente con los archivos de la BD del control de código fuente.

Jerarquía recursiva (obtener árbol)
Marque esta casilla para recuperar todos los archivos de la estructura de carpetas situada bajo la carpeta seleccionada.

Opciones avanzadas

El cuadro de diálogo "Opciones avanzadas" (*imagen siguiente*) se abre con el botón **Opciones avanzadas** del cuadro de diálogo "Obtener" (*primera imagen de este apartado*).

 © 2018 Altova GmbH



Aquí puede seleccionar (i) si se reemplazan los archivos que se pueden escribir y que están desprotegidos, (ii) la marca de tiempo y (iii) si la propiedad de solo lectura del archivo recuperado se cambia para que el archivo se pueda escribir.

La casilla *Make writable* quita el atributo de solo lectura de los archivos recuperados.

16.2.6 Desproteger

Este comando desprotege la versión más reciente de los archivos seleccionados y coloca una copia editable en el directorio de trabajo. Los otros usuarios ven un icono de "desprotegido" en los archivos desprotegidos.

Para desproteger archivos:

1. En la Estructura del modelo seleccione el archivo o la carpeta que desea desproteger.
2. Haga clic en **Proyecto | Control de código fuente | Desproteger**.
   Aparece un cuadro de diálogo (*imagen siguiente*) donde puede seleccionar qué archivos se desprotegen finalmente (marcando sus casillas). Más abajo se describen las opciones de este cuadro de diálogo.



Desproteger versión local
Marque esta casilla para desproteger solamente las versiones locales de los archivos y no las versiones que están en la BD del control de código fuente.

Estos son los elementos que se pueden desproteger:

- Archivos (para seleccionar varios, pulse la tecla **Ctrl** mientras hace clic en los archivos en la Estructura del modelo).
- Carpetas (para seleccionar varias, pulse la tecla **Ctrl** mientras hace clic en las carpetas en la Estructura del modelo).



La marca de verificación **roja** indica que el archivo / la carpeta **se desprotegió** para poder editarlo.

Opciones avanzadas

El cuadro de diálogo "Opciones avanzadas" (*imagen siguiente*) se abre con el botón **Opciones avanzadas** del cuadro de diálogo "Obtener" (*primera imagen de este apartado*).



Aquí puede seleccionar (i) si se reemplazan los archivos que se pueden escribir y que están desprotegidos, (ii) la marca de tiempo y (iii) si la propiedad de solo lectura del archivo recuperado se cambia para que el archivo se pueda escribir.

La casilla *Make writable* quita el atributo de solo lectura de los archivos recuperados.

16.2.7 Proteger

Este comando protege los archivos que estén desprotegidos (es decir, los archivos que se modificaron localmente) y los pone en la BD del control de código fuente.

Para proteger archivos:

1. En la Estructura del modelo seleccione los archivos que quiere proteger.
2. Haga clic en **Proyecto | Control de código fuente | Proteger**.

   Nota: también puede hacer clic con el botón derecho en los archivos que quiere proteger y seleccionar **Proteger** en el menú contextual.

 © 2018 Altova GmbH



Estos son los elementos que se pueden proteger:

- Archivos (para seleccionar varios, pulse la tecla **Ctrl** mientras hace clic en los archivos en la Estructura del modelo).
- Carpetas (para seleccionar varias, pulse la tecla **Ctrl** mientras hace clic en las carpetas en la Estructura del modelo).

El icono en forma de candado indica que el archivo / la carpeta está **bajo control de código fuente** pero no está desprotegido.

16.2.8 Anular desprotección

Este comando descarta los cambios realizados en archivos desprotegidos (es decir, los archivos que se modificaron localmente) y mantiene la versión previa de la BD del control de código fuente.

Para anular la desprotección:

1. Seleccione los archivos correspondientes en la Estructura del modelo.
2. Haga clic en **Proyecto | Control de código fuente | Anular desprotección**.
   Aparece un cuadro de diálogo (*imagen siguiente*) donde puede seleccionar para qué archivos se anula la desprotección finalmente (marcando sus casillas).



Estos son los elementos cuya desprotección se puede anular:

- Archivos (para seleccionar varios, pulse la tecla **Ctrl** mientras hace clic en los archivos en la Estructura del modelo).
- Carpetas (para seleccionar varias, pulse la tecla **Ctrl** mientras hace clic en las carpetas en la Estructura del modelo).

Opciones avanzadas

El cuadro de diálogo "Opciones avanzadas" (*imagen siguiente*) se abre con el botón **Opciones avanzadas** del cuadro de diálogo "Obtener" (*primera imagen de este apartado*).



Aquí puede seleccionar (i) si se reemplazan los archivos que se pueden escribir y que están desprotegidos, (ii) la marca de tiempo y (iii) si la propiedad de solo lectura del archivo recuperado se cambia para que el archivo se pueda escribir.

La casilla *Make writable* quita el atributo de solo lectura de los archivos recuperados.

 © 2018 Altova GmbH

16.2.9 Agregar al control de código fuente

Este comando añade los archivos o las carpetas seleccionados a la BD del control de código fuente y los pone bajo su control. Si añade un proyecto de UModel nuevo, deberá indicar la carpeta del espacio de trabajo y la ubicación donde se debe almacenar el proyecto.

Tras poner el proyecto de UModel (`*.ump`) bajo control de código fuente, puede añadir al control de código fuente los **archivos de código** (creados durante el proceso de generación de código).

Es importante tener en cuenta que para que esto funcione los archivos de código generados y el proyecto de UModel deben ponerse dentro/bajo el mismo **directorio de trabajo** de SourceSafe. El directorio de trabajo que utilizamos para este ejemplo es `C:\Users\Altova\Documents\UMODEL_WORK\`.

Para agregar archivos de código generados con UModel al control de código fuente:

1. En la Estructura del modelo expanda la carpeta **`Component View`** y navegue hasta el componente **`BankView`**.



2. Haga clic en el componente **`BankView`**. En la ventana Propiedades haga clic en el icono **Examinar** del campo `directorio`.



3. Cambie el directorio de ingeniería de código a `C:\Users\Altova\Documents\UMODEL_WORK\codegen`.
4. Ahora haga clic en **Proyecto | Combinar el código de programa con el proyecto de**

UModel.

5. Si es necesario, cambie las opciones de configuración y haga clic en **Aceptar**.
   La ventana Mensajes muestra cómo se desarrolla el proceso.
   Aparece un cuadro de mensajes que pregunta si desea poner los archivos recién creados bajo control de código fuente.



6. Haga clic en **Sí**.
7. Aparece el cuadro de diálogo "Agregar al control de código fuente" donde puede seleccionar qué archivos se ponen bajo control de código fuente.



 © 2018 Altova GmbH

8. Seleccione los archivos y haga clic en **Aceptar**.
   Observe que junto a las clases que ahora están bajo control de código fuente aparece un icono en forma de candado.



16.2.10 Quitar del control de código fuente

Este comando quita de la BD del control de código fuente los archivos añadidos previamente a la BD. Este tipo de archivos siguen estando visibles en la Estructura del modelo pero no se pueden proteger ni desproteger. Para ponerlos otra vez bajo control de código fuente, utilice el comando **Agregar al control de código fuente**.

Para quitar archivos del control de código fuente:

1. Seleccione los archivos en la Estructura del modelo.
2. Haga clic en **Proyecto | Control de código fuente | Quitar del control de código fuente**.
   Aparece un cuadro de diálogo (*imagen siguiente*) donde puede seleccionar qué archivos se quitan del control de código fuente finalmente (marcando sus casillas).



Estos son los elementos que se pueden quitar del control de código fuente:

- Archivos (para seleccionar varios, pulse la tecla **Ctrl** mientras hace clic en los archivos en la Estructura del modelo).
- Carpetas (para seleccionar varias, pulse la tecla **Ctrl** mientras hace clic en las carpetas en la Estructura del modelo).

16.2.11 Compartir desde el control de código fuente

Este comando comparte/ramifica archivos de otros proyectos/carpetas del repositorio de control de código fuente con la carpeta seleccionada. Para usar este comando es necesario tener privilegios para proteger/desproteger datos en el proyecto desde el que se comparten los archivos.

Para compartir un archivo desde el control de código fuente:

1. En la Estructura del modelo seleccione la carpeta con la que quiere compartir archivos (p. ej. `BankView Component` de la carpeta `Component View`).
2. Haga clic en **Proyecto | Control de código fuente | Compartir desde el control de código fuente**.
   Aparece un cuadro de diálogo (*imagen siguiente*) donde puede seleccionar qué carpeta de proyecto contiene el archivo que desea compartir.

 © 2018 Altova GmbH



3. Seleccione el archivo que desea compartir y haga clic en el botón **Share**.
   El archivo se elimina de la lista *File to share*.
4. Haga clic en el botón **Close** para continuar.

   Nota: marque la casilla *Branch after share* para compartir el archivo y crear una rama nueva para crear una nueva versión.

16.2.12 Mostrar historial

Este comando **muestra el historial** de un archivo que está bajo control de código fuente. El historial permite ver la historia de cambios por la que ha pasado el archivo, ver diferencias entre sus diferentes versiones y recuperar versiones previas.

Para ver el historial de un archivo:

1. Seleccione el archivo en la Estructura del modelo.
2. Haga clic en el comando **Proyecto | Control de código fuente | Mostrar historial**.
   Aparece un cuadro de diálogo pidiendo más información.



3. Seleccione las entradas correspondientes y haga clic en **OK** para confirmar.



En este cuadro de diálogo puede comparar versiones del archivo y obtener versiones previas.

Para ver el historial detallado haga doble clic en una entrada de la lista.

Estos son los botones del cuadro de diálogo del historial:

Close
Cierra el cuadro de diálogo.

View
Abre otro cuadro de diálogo donde puede seleccionar en qué aplicación desea ver el archivo.

 © 2018 Altova GmbH

Details
Abre un cuadro de diálogo que muestra las propiedades del archivo seleccionado.

Get
Recupera una de las versiones previas del archivo y la coloca en el directorio de trabajo.

Check Out
Desprotege la versión **más reciente** del archivo.

Diff
Abre el cuadro de diálogo "Difference options" donde puede configurar la vista de las diferencias detectadas entre las dos versiones del archivo.
Para marcar dos versiones de un archivo pulse la tecla **Ctrl** mientras hace clic en las entradas. Después pulse el botón **Diff** para ver las diferencias.

Pin
Ancla/desancla una versión del archivo para que pueda definir la versión que se debe usar en la comparación de dos archivos.

Rollback
Revierte a la versión seleccionada del archivo.

Report
Genera un historial que puede imprimirse, guardarse en un archivo o copiarse en el portapapeles.

Help
Abre la ayuda en pantalla del cliente de control de código fuente.

16.2.13 Mostrar diferencias

Este comando muestra las diferencias que existen entre el archivo que está en el repositorio del control de código fuente y el mismo archivo protegido/desprotegido del directorio de trabajo.

Si ancló uno de los archivos en el cuadro de diálogo del historial, el archivo anclado se inserta automáticamente en el campo de texto *Compare*. Con los botones **Browse** puede buscar los archivos que desea comparar.

Para ver las diferencias que hay entre dos archivos:

1. En la Estructura del modelo seleccione el archivo que desea comparar.
2. Haga clic en **Proyecto | Control de código fuente | Mostrar diferencias**.
   Aparece un cuadro de diálogo que le pide más información.



3. Seleccione las entradas correspondientes y haga clic en OK para **confirmar**.



Las diferencias detectadas aparecen resaltadas. Por ejemplo, la imagen anterior muestra los resultados de la comparación en MS SourceSafe.

16.2.14 Mostrar propiedades

Este comando muestra las propiedades del archivo seleccionado y varía de un proveedor de control de código fuente a otro.

Para ver las propiedades del archivo seleccionado haga clic en **Proyecto | Control de código**

fuente | Mostrar propiedades.

Tenga en cuenta que este comando no se puede ejecutar en varios archivos a la vez.



16.2.15 Actualizar estado

Este comando **actualiza** el estado de todos los archivos de proyecto, independientemente de cuál sea su estado actual.

16.2.16 Administrador del control de código fuente

Este comando **inicia** el software de control de código fuente, con su interfaz de usuario nativa.

16.2.17 Cambiar control de código fuente

Este cuadro de diálogo sirve para cambiar el enlace de control de código fuente activo. Haga clic en el botón **Desenlazar** y después (si quiere) haga clic en el botón **Seleccionar** para seleccionar un proveedor nuevo. Para terminar haga clic en el botón **Enlazar** para enlazar el proyecto con una ubicación nueva del repositorio.


Cambiar control de código fuente
Ruta de acceso local:
ents\Altova\UModel2014\UModelExamples
Examinar...
Proveedor SCC:
Microsoft Visual SourceSafe
Seleccionar...
Nombre del servidor:
U:\
Enlazar...
Enlace del servidor:
"$/MiProyecto/Bank_CSharp", 0AAAAAAA
Desenlazar
Id. de inicio de sesión:
m.acosta
Conectado:
Aceptar
Cancelar

16.3 Control de código fuente con Git

UModel es compatible con el sistema de control de versiones Git por medio de un complemento externo llamado **GIT SCC plug-in** (http://www.pushok.com/software/git.html).

> Cuando se redactó esta documentación, la versión del complemento **GIT SCC plug-in** era una versión experimental. Para usar el complemento es necesario registrarse con el autor del complemento.

El complemento GIT SCC permite trabajar con repositorios Git utilizando los comandos del menú **Proyecto | Control de código fuente** de UModel. Recuerde que los comandos de este menú vienen de la API del complemento Microsoft Source Control, cuyo diseño es diferente al de Git. Como consecuencia, el complemento hace de intermediario entre las funciones tipo Visual Source Safe y las funciones de Git. Esto significa, por un lado, que algunos comandos como **Obtener la versión más reciente** no estarán habilitados cuando trabaje con Git. Por otro lado, hay acciones nuevas propias de Git que están disponibles en el cuadro de diálogo de administración del código fuente (**Proyecto | Control de código fuente | Administrador del control de código fuente** en UModel).



En el menú **Proyecto | Control de código fuente** también encontrará los comandos más frecuentes de Git.

Los diferentes apartados de esta sección describen la configuración inicial del complemento y el flujo de trabajo básico:

- Habilitar Git con el complemento GIT SCC
- Agregar un proyecto al control de código fuente de Git
- Clonar un proyecto desde el control de código fuente de Git

16.3.1 Habilitar Git con el complemento de control de código fuente

Para habilitar el control de código fuente de Git en UModel es necesario tener instalado el complemento externo **PushOK GIT SCC plug-in**, registrarse y seleccionarlo en la lista de proveedores de control de código fuente:

1. Descargue el archivo de instalación del complemento desde el sitio web del autor (http://www.pushok.com), ejecútelo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
2. En el menú **Proyecto** de UModel, haga clic en **Proyecto | Control de código fuente | Cambiar de control de código fuente** y seleccione **PushOk GITSCC**. Si **Push Ok GITSCC** no aparece en la lista de proveedores, es probable que la instalación del complemento no finalizara correctamente. Consulte la documentación del autor para resolver este problema.



3. Para terminar debe registrar el complemento haciendo clic en **Registration**. Siga los pasos del asistente para terminar de registrar el complemento.

16.3.2 Agregar un proyecto al control de código fuente de Git

Puede guardar proyectos de UModel como repositorios de Git. La estructura de los archivos o carpetas que añada al proyecto se corresponderán con la estructura del repositorio Git.

Para agregar un proyecto al control de código fuente de Git:

1. Compruebe que el proveedor de control de código fuente seleccionado es **PushOK GIT SCC Plug-in** (*ver el apartado anterior*).
2. Cree un proyecto nuevo vacío y compruebe que no hay errores de validación (es decir, que no se detectan errores ni advertencias tras ejecutar el comando **Proyecto | Revisar la sintaxis del proyecto**).
3. Guarde el proyecto en una carpeta local (p. ej. `C:\MyRepo\Project.ump`).
4. En el panel Estructura del modelo haga clic en el nodo `Root`.
5. Ahora haga clic en **Proyecto | Control de código fuente | Agregar al control de código fuente**.

 © 2018 Altova GmbH



6. Haga clic en **Aceptar**.



7. Escriba el texto del mensaje de confirmación y haga clic en **OK** para agregar el proyecto al control de código fuente.

Ahora ya puede añadir elementos de modelado (diagramas, clases, paquetes, etc.) al proyecto. Recuerde que todos los archivos y carpetas del proyecto deben estar bajo la carpeta raíz del proyecto. Por ejemplo, si creó el proyecto en la carpetea `C:\MyRepo`, entonces solamente podrá añadir al proyecto los archivos que estén bajo `C:\MyRepo`. Si intenta añadir archivos de proyecto que estén fuera de la carpeta raíz del proyecto, aparecerá este mensaje de advertencia:

Sólo se pueden agregar archivos a una ubicación bajo la raíz de enlace del proyecto (C:\MyRepo).

16.3.3 Clonar un proyecto desde el control de código fuente de Git

Los proyectos que ya estén en el control de código fuente de Git (*ver el apartado anterior*) se pueden abrir desde el repositorio Git:

1. Compruebe que el proveedor de control de código fuente seleccionado es **PushOK GIT**

SCC Plug-in (*ver el apartado habilitar Git con complemento de control de código fuente GIT SCC*).

2. Haga clic en **Proyecto | Control de código fuente | Abrir desde el control de código fuente**.
3. Escriba la ruta de acceso o la URL del repositorio fuente. Haga clic en el botón **Check** para verificar la ruta de acceso o la dirección URL.



4. En el campo *Local Path* escriba la ruta de acceso de la carpeta local donde desea crear el proyecto y haga clic en **Next** para continuar. Si la carpeta local ya existe (aunque esté vacía), aparece este cuadro de diálogo preguntando si desea borrar totalmente la carpeta:



5. Haga clic en **Yes** para confirmar y después en **Next** para continuar.

 © 2018 Altova GmbH



6. Siga los pasos del asistente hasta el final.
7. Al final aparece un cuadro de diálogo "Explorar" donde puede abrir el proyecto de UModel (archivo *.ump). Seleccione el archivo de proyecto para cargar el contenido del proyecto en UModel.

Altova UModel 2018

Iconos en los diagramas de UModel

17 Iconos en los diagramas de UModel

En UModel cada tipo de diagrama tiene una barra de herramientas distinta. Cada barra de herramientas ofrece iconos para los elementos compatibles con el tipo de diagrama correspondiente.

Estos iconos pueden ser de dos tipos:

- **Agregar:** en este grupo están los iconos de todos los elementos que se pueden agregar en el diagrama.
- **Relación:** en este grupo están todos los iconos de los tipos de relación que se pueden crear entre los elementos del diagrama.

© 2018 Altova GmbH

17.1 Diagramas de actividades

Agregar:
Acción (AcciónLlamadaDeComportamiento)
Acción (AcciónOperaciónDeLlamada)
AcciónAceptarEvento
AcciónAceptarEvento (EventoDeTiempo)
AcciónEnviarSeñal

NodoDeDecisión (rama)
NodoDeCombinación
NodoInicial
NodoFinalDeActividad
NodoFinalDeFlujo
NodoDeBifurcación (vertical)
NodoDeBifurcación (horizontal)
NodoDeReunión
NodoDeReunión (horizontal)

PinDeEntrada
PinDeSalida
PinDeValor

NodoDeObjeto
NodoDeBúferCentral
NodoAlmacénDeDatos
ParticiónDeActividades (horizontal)
ParticiónDeActividades (vertical)
ParticiónDeActividades (2D)

FlujoDeControl
FlujoDeObjeto
ControladorDeExcepción

Actividad
NodoParámetroDeActividad
NodoDeActividadEstructurada
RegiónDeExpansión
NodoDeExpansión
RegiónDeActividadInterrumpible

Nota
Enlace de nota

© 2018 Altova GmbH

17.2 Diagramas de clases

Relaciones:
Asociación
Agregación
Composición
ClaseDeAsociación
Dependencia
Utilización
RealizaciónDeInterfaz
Generalización

Agregar:
Paquete
Clase
Interfaz
Enumeración
TipoDeDatos
TipoPrimitivo
Perfil
Estereotipo
AplicaciónDePerfil
EspecificaciónDeInstancia

Nota
Enlace de nota

17.3 Diagramas de comunicación

Agregar:
LíneaDeVida
Mensaje (Llamada)
Mensaje (Respuesta)
Mensaje (Creación)
Mensaje (Destrucción)

Nota
Enlace de nota

 © 2018 Altova GmbH

17.4 Diagramas de estructura de un compuesto

Agregar:
Colaboración
UsoDeColaboración
Parte (Propiedad)
Clase
Interfaz
Puerto

Relaciones:
Conector
Dependencia (Enlace de roles)
RealizaciónDeInterfaz
Utilización

Nota
Enlace de nota

17.5 Diagramas de componentes



Agregar:
Paquete
Interfaz
Clase
Componente
Artefacto

Relaciones:
Realización
RealizaciónDeInterfaz
Utilización
Dependencia

Nota
Enlace de nota

 © 2018 Altova GmbH

17.6 Diagramas de implementación

Agregar:
Paquete
Componente
Artefacto
Nodo
Dispositivo
EntornoDeEjecución

Relaciones:
Manifestación
Implementación
Asociación
Generalización
Dependencia

Nota
Enlace de nota

17.7 Diagramas global de interacción



Agregar:
AcciónLlamadaDeComportamiento (Interacción)
AcciónLlamadaDeComportamiento (UsoDeInteracción)
NodoDeDecisión
NodoDeCombinación
NodoInicial
NodoFinalDeActividad
NodoDeBifurcación
NodoDeBifurcación (Horizontal)
NodoDeReunión
NodoDeReunión (Horizontal)
RestricciónDeDuración

Relaciones:
FlujoDeControl

Nota
Enlace de nota

 © 2018 Altova GmbH

17.8 Diagramas de objetos

Agregar:
Paquete
Clase
Interfaz
Enumeración
TipoDeDatos
TipoPrimitivo
EspecificaciónDeInstancia

Relaciones:
Asociación
ClaseDeAsociación
Dependencia
Utilización
RealizaciónDeInterfaz
Generalización

Nota
Enlace de nota

17.9 Diagramas de paquetes

Agregar:
Paquete
Perfil

Relaciones:
Dependencia
ImportaciónDePaquete
CombinaciónDePaquete
AplicaciónDePerfil

Nota
Enlace de nota

© 2018 Altova GmbH

17.10 Diagramas de perfil

Agregar:
Perfil
Estereotipo

Relaciones:
Generalización
AplicaciónDePerfil
ImportaciónDePaquete
ImportaciónDeElemento

Nota
Enlace de nota

17.11 Diagramas de máquina de estados de protocolos

Agregar:
Estado
Estado compuesto
Estado ortogonal
Estado de submáquina

EstadoFinal
EstadoInicial

PuntoDeEntrada
PuntoDeSalida
Elección
Unión
Terminar
Bifurcación
Bifurcación (horizontal)
Reunión
Reunión (horizontal)
ReferenciaDePuntoDeConexión

Relaciones:
TransiciónDeProtocolo

Nota
Enlace de nota

 © 2018 Altova GmbH

17.12 Diagramas de secuencia

Agregar
LíneaDeVida
FragmentoCombinado
FragmentoCombinado (Alternativos)
FragmentoCombinado (Bucle)
UsoDeInteracción
Puerta
InvarianteDeEstado
RestricciónDeDuración
RestricciónDeTiempo

Mensaje (Llamada)
Mensaje (Respuesta)
Mensaje (Creación)
Mensaje (Destrucción)

Mensaje asíncrono (Llamada)
Mensaje asíncrono (Respuesta)
Mensaje asíncrono (Destrucción)

Mensajes sin numeración
Mensajes con numeración sencilla
Mensajes con notación decimal anidada

Nota
Enlace de nota

Activar/desactivar el movimiento de mensajes dependientes
Activar/desactivar la creación automática de respuestas para mensajes (Llamada)
Activar/desactivar la creación automática de operaciones en el destino al escribir el nombre de la operación

17.13 Diagramas de máquina de estados

Agregar:
Estado
Estado compuesto
Estado ortogonal
Estado de submáquina

EstadoFinal
EstadoInicial

PuntoDeEntrada
PuntoDeSalida
Elección
Unión
Terminar
Bifurcación
Bifurcación (horizontal)
Reunión
Reunión (horizontal)
HistorialDetallado
HistorialSuperficial
ReferenciaDePuntoDeConexión

Relaciones:
Transición

Nota
Enlace de nota

Activar/desactivar la creación automática de operaciones en el destino al escribir el nombre de la operación

 © 2018 Altova GmbH

17.14 Diagramas de ciclo de vida

Agregar
LíneaDeVida (Estado o Condición)
LíneaDeVida (Valor general)
MarcaDeGraduación
Evento/estímulo
RestricciónDeDuración
RestricciónDeTiempo

Mensaje (Llamada)
Mensaje (Respuesta)
Mensaje asíncrono (Llamada)

Nota
Enlace de nota

17.15 Diagramas de casos de uso



Agregar:
Paquete
Actor
CasoDeUso

Relaciones:
Asociación
Generalización
Inclusión
Extensión

Nota

© 2018 Altova GmbH

17.16 Diagramas de esquema XML

Agregar:
targetNamespace XSD
schema XSD
element (global) XSD
group XSD
complexType XSD
complexType (simpleContent) XSD
simpleType XSD
list XSD
union XSD
enumeration XSD
attribute XSD
attributeGroup XSD
notation XSD
import XSD

Relaciones:
include XSD
redefine XSD
restriction XSD
extension XSD
substitution XSD

Nota
Enlace de nota

17.17 Diagramas BPMN

Agregar:
Evento inicial
Evento intermedio
Evento final

Tarea
Tarea de ciclo
Tarea (Instancia múltiple)
Tarea (Compensación)

Subproceso contraído
Subproceso de ciclo contraído
Subproceso de instancia múltiple contraído
Subproceso ad hoc contraído
Subproceso de compensación contraído

Subproceso expandido
Subproceso de ciclo expandido
Subproceso de instancia múltiple expandido
Subproceso ad hoc expandido
Subproceso de compensación expandido

Compuerta
Compuerta inclusiva (OR)
Compuerta paralela (AND)
Compuerta exclusiva basada en datos (XOR)
Compuerta exclusiva basada en eventos (XOR)
Compuerta compleja (bifurcación/convergencia)

Relaciones:
Flujo de secuencia
Flujo condicional
Flujo por defecto
Flujo de mensaje
Asociación

Contenedor
Objeto de datos
Grupo

Anotación textual
Asociación por anotación

 © 2018 Altova GmbH

17.18 Diagramas BPMN 2.0

Agregar:
Evento inicial
Evento de captura
Evento de lanzamiento
Evento final

Tarea
Subproceso expandido
Subproceso contraído
Actividad de llamada
Compuerta

Relaciones:
Flujo de secuencia
Flujo de secuencia (por defecto)
Flujo de secuencia (condicional)
Flujo de mensaje
Asociación

Contenedor
Grupo
Objeto de datos
Datos de salida
Datos de entrada
Colección de objetos de datos
Almacén de datos
Mensaje

Anotación textual
Asociación por anotación

17.19 Modelado de bases de datos

Agregar:
Tabla
RestricciónDeComprobación
ClavePrincipal
ClaveForánea
ClaveÚnica
Índice

Relaciones:
Asociación de relación entre bases de datos
Relación entre bases de datos con atributos

 © 2018 Altova GmbH

Altova UModel 2018

Referencia del usuario

18 Referencia del usuario

Esta sección repasa uno a uno todos los menús y comandos de menú de UModel, dando una breve descripción de ellos.

© 2018 Altova GmbH

18.1 Menú Archivo

Nuevo
Si tiene abierto un proyecto, este comando lo cierra y crea un proyecto nuevo.

Abrir
Abre proyectos de modelado previamente definidos. En el cuadro de diálogo "Abrir" seleccione un archivo de proyecto guardado previamente (archivos ***.ump**). Para más información consulte los apartados Crear, abrir y guardar proyectos y Abrir proyectos desde una URL.

Volver a cargar
Este comando sirve para volver a cargar el proyecto y guardar (o descartar) los cambios realizados hasta ese momento.

Guardar
Este comando guarda el proyecto de modelado activo con el nombre de archivo actual.

Guardar como
Este comando guarda el proyecto de modelado activo con otro nombre. También ofrece la opción de darle al proyecto un nombre si es la primera vez que se guarda.

Guardar copia como
Este comando guarda una copia del proyecto de modelado activo con otro nombre de archivo.

Guardar el diagrama como imagen
Este comando abre el cuadro de diálogo "Guardar como" y permite guardar el diagrama activo como archivo .PNG o .EMF (metarchivo mejorado). También puede guardar archivos PNG de gran tamaño (1GB o más).

Guardar todos los diagramas como imagen
Este comando guarda todos los diagramas del proyecto activo como archivos .PNG o .EMF (metarchivo mejorado).

Importar desde un archivo XMI
Este comando importa un archivo XMI exportado con anterioridad. Si el archivo se generó con UModel, toda las extensiones y demás elementos se conservarán.

Exportar a un archivo XMI
Este comando exporta el modelo como archivo XMI (*imagen siguiente*). Puede seleccionar la versión de UML y los identificadores que desea exportar. Para más información consulte el apartado XMI: intercambio de metadatos XML.

Enviar por correo electrónico

Este comando abre la aplicación predeterminada de correo electrónico e inserta el proyecto de UModel actual como archivo adjunto.

Imprimir

Este comando abre el cuadro de diálogo "Imprimir" (*imagen siguiente*), desde donde puede imprimir una copia en papel del diagrama activo en ese momento (o de una selección del mismo).



- *Utilizar zoom actual:* seleccione esta opción si quiere usar el factor de zoom actual del proyecto de modelado. Si selecciona esta opción, se habilita el grupo de opciones *División de imágenes en páginas.*
- *Utilizar zoom óptimo:* elija esta opción para ajustar el tamaño del proyecto de modelado al tamaño de la página. También puede especificar el factor de zoom numéricamente.
- *Impedir:* seleccione esta opción para que los elementos de modelado no se dividan en dos páginas y se mantengan como una unidad.

Imprimir todos los diagramas

Este comando abre el cuadro de diálogo "Imprimir" e imprime todos los diagramas UML que contiene el archivo de proyecto actual.

Vista previa de impresión

Este comando abre el cuadro de diálogo "Imprimir".

Configurar impresión

Este comando abre el cuadro de diálogo "Configurar impresión", donde puede definir la impresora que desea usar y seleccionar la configuración del papel.

 © 2018 Altova GmbH

18.2 Menú Edición

Deshacer

UModel permite eliminar todos los cambios realizados y devolver el archivo a versiones anteriores. Todos los cambios se pueden deshacer uno por uno y no hay un límite de operaciones deshacer.

Rehacer

Permite rehacer las acciones que deshizo con el comando **Deshacer**. Esto significa que puede ir adelante y atrás en el historial de acciones con los comandos **Deshacer** y **Rehacer**.

Cortar/Copiar/Pegar/Eliminar

Estos son los comandos estándar de edición de Windows. Puede usarlos tanto con texto como con elementos de modelado. Para más información consulte el apartado Renombrar, mover y copiar elementos.

Pegar sólo en el diagrama

Este comando añade un vínculo (o vista) del elemento copiado al diagrama actual pero no a la *Estructura del modelo*. Para más información consulte el apartado Renombrar, mover y copiar elementos.

Eliminar sólo en el diagrama

Este comando elimina los elementos seleccionados del diagrama activo. Sin embargo, los elementos no se eliminan del proyecto de modelado y siguen estando disponibles en la *Estructura del modelo*. Recuerde que este comando no sirve para eliminar propiedades ni operaciones de clase. Las propiedades y operaciones se pueden seleccionar y eliminar en la clase directamente.

Seleccionar todo

Este comando selecciona todos los elementos de modelado del diagrama activo. Equivale a utilizar **Ctrl+A**.

Buscar

Este comando permite buscar texto en la ventana activa. Para más información consulte el apartado Buscar y reemplazar texto.

Buscar siguiente (F3)

Este comando repite la última búsqueda realizada con el comando **Buscar** y busca la siguiente instancia del término de búsqueda en la ventana activa.

Buscar anterior (Mayús+F3)

Este comando repite la última búsqueda realizada con el comando **Buscar** y busca la instancia anterior del término de búsqueda en el diagrama o en la pestaña activos.

Reemplazar

Este comando busca y reemplaza elementos de modelado en el proyecto. Para más información consulte el apartado Buscar y reemplazar texto.

Copiar como mapa de bits

Este comando copia el diagrama activo en el portapapeles. Después podrá pegar el diagrama en cualquier aplicación.

Copiar la selección como mapa de bits

Este comando copia los elementos de diagrama **seleccionados** en el portapapeles. Después podrá pegarlos en cualquier aplicación.

© 2018 Altova GmbH

18.3 Menú Proyecto

Revisar la sintaxis del proyecto...

Este comando sirve para revisar sintaxis del proyecto de UModel (*véase Revisar la sintaxis del proyecto*).

Control de código fuente

Consulte la sección Sistemas de control de código fuente que ofrece información detallada sobre servidores y clientes de control de código fuente y cómo usarlos.

Importar directorio de código fuente...

Abre el asistente "Importar directorio de código fuente" (puede ver un ejemplo de uso en el apartado Ingeniería inversa (del código al modelo) de la documentación).

Importar proyecto de código fuente...

Abre el asistente "Importar directorio de código fuente" (*véase Importar código fuente*).

Importar tipos binarios

Abre el cuadro de diálogo "Importar tipos binarios", que sirve para importar archivos Java, C# y VB binarios. Para más información consulte el apartado Importar binarios Java, C# y VB.NET.

Importar directorio del esquema XML

Abre el cuadro de diálogo "Importar el directorio del esquema XML", que sirve para importar todos los esquemas XML del directorio seleccionado y también los de sus subdirectorios.

Importar archivo de esquema XML

Abre el cuadro de diálogo "Importar archivo de esquema XML", que sirve para importar archivos de esquema (*véase Diagramas de esquema XML*).

Generar diagramas de secuencia a partir del código

Abre el cuadro de diálogo "Seleccione al menos una operación", donde puede seleccionar las operaciones que deben utilizarse como base del diagrama de secuencia generado (*véanse Generar diagramas de secuencia a partir de código fuente y Generar varios diagramas de secuencia a partir de propiedades*).

Combinar el código de programa con el proyecto de UModel / Sobrescribir el código de programa con el proyecto de UModel

Actualiza el código de programa con el modelo, suponiendo que su proyecto esté configurado para la ingeniería de código (véase Generar código de programa). El nombre de este comando puede ser **Combinar el código de programa con el proyecto de UModel** o **Sobrescribir el código de programa con el proyecto de UModel**, dependiendo de la configuración elegida en el cuadro de diálogo "Configurar sincronización). El comportamiento predeterminado de la aplicación es abrir el cuadro de diálogo "Configurar sincronización" cada vez que se ejecute este

comando. Para más información consulte el apartado Configurar la sincronización del código.

Combinar el proyecto de UModel con el código de programa / Sobrescribir el proyecto de UModel con el código de programa

Actualiza el modelo (el proyecto de UModel) con el código de programa. El nombre de este comando puede ser **Combinar el proyecto de UModel con el código de programa** o **Sobrescribir el proyecto de UModel con el código de programa**, dependiendo de la configuración elegida en el cuadro de diálogo "Configurar sincronización). El comportamiento predeterminado de la aplicación es abrir el cuadro de diálogo "Configurar sincronización" cada vez que se ejecute este comando. Para más información consulte el apartado Configurar la sincronización del código.

Configurar sincronización...

Abre el cuadro de diálogo "Configurar sincronización" (*véase Configurar la sincronización del código*).

Combinar el proyecto...

Combina dos proyectos de UModel en uno solo modelo. El primer archivo que se abre es con el que se combina el segundo archivo. Consulte el apartado Combinar proyectos de UModel para obtener más información.

Incluir un subproyecto

Consulte el apartado Incluir otros proyectos de UModel.

Abrir en forma de proyecto

Este comando abre el subproyecto seleccionado como un proyecto nuevo.

Borrar mensajes

Este comando borra los mensajes, errores y advertencias de revisión de sintaxis y de combinación de código de la ventana Mensajes.

Nota: los errores informan de problemas que deben solucionarse inmediatamente para poder generar código o para poder actualizar el código del modelo. Las advertencias, sin embargo, se pueden dejar para más tarde. En UModel los errores y advertencias los genera la función de revisión de sintaxis, el compilador de cada lenguaje de programación, el analizador de UModel que lee los archivos fuente generados y la función de importación XMI.

Generar documentación

Este comando sirve para generar documentación para el archivo activo en formato HTML, Word y RTF. (Consulte el apartado Generar documentación UML para obtener más información).

Mostrar elementos no utilizados en ningún diagrama

Este comando crea una lista con todos los elementos que no se utilizan en ningún diagrama del proyecto (*véase Comprobar si se están usando ciertos elementos y dónde*).

 © 2018 Altova GmbH

Mostrar paquetes compartidos

Este comando crea una lista con todos los paquetes compartidos del proyecto actual.

Mostrar paquetes incluidos

Este comando crea una lista con todos lo paquetes incluidos en el proyecto actual.

18.4 Menú Diseño

Los comandos del menú **Diseño** sirven para alinear y poner en fila los elementos de los diagramas de modelado (véase Alinear y ajustar el tamaño de elementos de modelado).

Alinear

Este grupo de comandos sirve para alinear los elementos de modelado con el borde elegido o en el centro, dependiendo de la opción elegida.

Espaciar uniformemente

Este grupo de comandos sirve para espaciar los elementos seleccionados uniformemente, en horizontal o en vertical.

Igualar tamaño

Este grupo de comandos sirve para ajustar el ancho y el alto de los elementos seleccionados al ancho/alto del elemento activo.

Poner en fila

Este grupo de comandos sirve para poner en fila vertical u horizontal los elementos seleccionados.

Estilo de la línea

Este grupo de comandos permite elegir el tipo de línea que se utiliza para conectar los diferentes elementos de modelado. Las líneas pueden ser líneas de dependencia o de asociación.

Tamaño automático

Este comando ajusta el tamaño de los elementos seleccionados hasta alcanzar un tamaño óptimo.

Aplicar diseño automático a todo

Este comando sirve para elegir el tipo de presentación para los elementos de modelado del diagrama UML activo:

Diseño dirigido por fuerzas	Muestra los elementos de modelado desde un punto de vista céntrico.
Diseño jerárquico	Muestra los elementos en función de sus relaciones jerárquicas. Por ejemplo, una superclase se colocará por encima de cualquiera de sus clases derivadas. Se pueden ajustar las opciones del diseño jerárquico en el menú **Herramientas | Opciones**, pestaña **Vista**, grupo **Autodiseño de la jerarquía**.

 © 2018 Altova GmbH

Diseño por bloques	Muestra los elementos en un rectángulo y agrupados por tamaño.

Ajustar la posición de las etiquetas de texto

Este comando pone el nombre de los elementos (de todos o de los seleccionados) en su posición predeterminada.

18.5 Menú Vista

Los comandos de este menú sirven para:

- Mostrar u ocultar las ventanas auxiliares de UModel (*véase Interfaz gráfica del usuario de UModel*).
- Definir el criterio de ordenación en los elementos que están dentro de los paneles *Estructura del modelo* y *Favoritos*.
- Definir el criterio de agrupación de los diagramas en la ventana *Árbol de diagramas*.
- Mostrar/ocultar determinados elementos UML en los paneles *Estructura del modelo* y *Favoritos*.
- Definir el factor de zoom del diagrama actual (*véase Acercar y alejar diagramas*).

© 2018 Altova GmbH

18.6 Menú Herramientas

Los comandos del menú **Herramientas** sirven para:

- Revisar la ortografía del proyecto de UModel y configurar la revisión ortográfica.
- Abrir el entorno de scripting de UModel. En el entorno de scripting puede crear, gestionar y almacenar formularios, macros y controladores de eventos.
- Ver y ejecutar las macros que ya están definidas.
- Personalizar la aplicación definiendo barras de herramientas, teclas de acceso rápido, menús y macros personales.
- Restaurar las barras de herramientas y ventanas de la aplicación a su estado predeterminado de instalación.
- Definir opciones de configuración globales para la aplicación.



18.6.1 Ortografía

Este comando del menú **Herramientas** sirve para revisar la ortografía del proyecto. Al hacer clic en él, aparece el cuadro de diálogo "Ortografía", que incluye opciones de revisión ortográfica estándar.

Para configurar opciones más específicas haga clic en **Opciones...** o seleccione el comando **Herramientas | Opciones de ortografía**.

Puede revisar la ortografía de las entradas de la *Estructura del modelo* y de los diagramas UML. Si hace clic con el botón derecho en la *Estructura del modelo* y selecciona **Ortografía de la documentación** en el menú contextual, se revisa la ortografía de los comentarios y las notas de la *Estructura del modelo*.



No está en el diccionario:
Este cuadro de texto contiene la palabra que no se encontró ni en el diccionario del idioma seleccionado ni en el diccionario del usuario.

Sugerencias
Este cuadro de lista muestra palabras similares a la palabra desconocida. Haga doble clic en una palabra de esta lista para insertarla automáticamente en el documento y continuar la revisión ortográfica.

Omitir una vez
Pulse este botón para continuar revisando la ortografía del documento y pasar por alto la primera instancia de la palabra desconocida. Si esa palabra vuelve aparecer, la revisión ortográfica la señalará.

Omitir todos
Pulse este botón para pasar por alto todas las instancias de la palabra desconocida en todo el documento.

Agregar al diccionario
Pulse este botón para añadir la palabra desconocida al diccionario del usuario. Puede acceder al diccionario del usuario desde el cuadro de diálogo "Opciones".

Modificar
Pulse este botón para reemplazar la palabra que está resaltada en el documento con la palabra editada del cuadro *No está en el diccionario*.

 © 2018 Altova GmbH

Modificar todos

Pulse este botón para reemplazar todas las instancias de la palabra que está resaltada con la palabra editada del cuadro *No está en el diccionario*.

Volver a revisar el documento

Pulse este botón para reiniciar la revisión ortográfica desde el principio del documento.

Agregar diccionarios para el corrector ortográfico

Por cada idioma hay dos archivos de diccionario Hunspell que funcionan conjuntamente: un archivo `.aff` y un archivo `.dic`. Los diccionarios se instalan en la carpeta `Lexicons` de este directorio: `C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\SpellChecker\Lexicons`.

Dentro de la carpeta `Lexicons` se crea una carpeta por idioma: `<nombre del idioma>\<archivos del diccionario>`. Por ejemplo, los archivos de los dos diccionarios de español (de España y de Hispanoamérica y España) se almacenan así:

```
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\SpellChecker\Lexicons\Spanish (Spain
and Latin America)\es_ANY.aff
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\SpellChecker\Lexicons\Spanish (Spain
and Latin America)\es_ANY.dic
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\SpellChecker\Lexicons\Spanish
(Spain)\es_ES.dic
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\SpellChecker\Lexicons\Spanish
(Spain)\es_ES.dic
```

La lista desplegable *Idioma del diccionario* del cuadro de diálogo "Opciones de ortografía" muestra los diccionarios disponibles. Se trata de los diccionarios de la carpeta `Lexicons` y reciben el nombre de las subcarpetas de la carpeta `Lexicons`. Por ejemplo, los dos diccionarios de inglés del ejemplo anterior aparecerían así en el cuadro combinado: *Spanish (Spain)* y *Spanish (Spain and Latin America)*.

Todos los diccionarios instalados son compartidos por los diferentes usuarios del equipo y por las diferentes versiones de los productos de Altova (tanto en 64 como en 32 bits).

Hay dos maneras de agregar diccionarios nuevos para el corrector ortográfico. En ninguno de los dos casos es necesario registrar los archivos en el sistema:

- Puede añadir diccionarios Hunspell a una subcarpeta nueva de la carpeta `Lexicons`. Los diccionarios Hunspell se pueden descargar desde http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries o desde http://extensions.services.openoffice.org/en/dictionaries, por ejemplo. (Recuerde que OpenOffice utiliza el formato comprimido `OXT`. Cambie la extensión a `.zip` y descomprima los archivos `.aff` y `.dic` en las subcarpetas correspondientes de la carpeta `Lexicons`. También puede usar diccionarios Myspell, ya que los diccionarios Hunspell están basados en Myspell.)
- Puede usar el instalador de diccionarios de Altova, que instala un paquete con varios diccionarios en el directorio adecuado del equipo. En el cuadro de diálogo "Opciones de ortografía", bajo el panel *Idioma del diccionario*, aparece un enlace a la página de Altova de descarga de diccionarios (*imagen siguiente*). Si no usa derechos de administrador para instalar los diccionarios, se producirá un error de instalación.



Nota: recuerde que es decisión suya aceptar o no las condiciones de uso de la licencia del diccionario elegido. También es responsabilidad suya comprobar si el diccionario puede utilizarse en su equipo o no.

Trabajar con el diccionario del usuario

Cada usuario tiene un diccionario del usuario propio, donde se almacenan las palabras aprobadas por el usuario. Durante la revisión ortográfica, el corrector compara la ortografía con una lista compuesta por palabras del diccionario integrado y del diccionario del usuario. Puede añadir o eliminar palabras del diccionario del usuario en el cuadro de diálogo "Diccionario del usuario" (*imagen siguiente*) Para abrir este cuadro de diálogo pulse el botón **Diccionario del usuario** del cuadro de diálogo "Opciones de ortografía" (*segunda imagen de este apartado*).



Para añadir una palabra al diccionario del usuario escriba la palabra en el recuadro *Palabra* y pulse el botón **Agregar**. La palabra se añade a la lista alfabética del panel *Diccionario.* Para eliminar una palabra del diccionario, seleccione la palabra del panel *Diccionario* y pulse el botón **Eliminar**. La palabra se elimina del panel *Diccionario*. Cuando termine de editar el cuadro de diálogo "Diccionario del usuario" haga clic en el botón **Aceptar**. Los cambios se guardan en el diccionario del usuario.

También puede añadir palabras al diccionario del usuario durante la revisión ortográfica. Si el corrector encuentra una palabra desconocida, aparece el cuadro de diálogo Ortografía. Pulse el botón **Agregar al diccionario** para añadir la palabra desconocida al diccionario del usuario.

 © 2018 Altova GmbH

El diccionario del usuario se encuentra en este directorio: `C:\Users\<usuario>\Documentos\Altova\SpellChecker\Lexicons\user.dic`

18.6.2 Opciones de ortografía...

Este comando del menú **Herramientas** abre el cuadro de diálogo "Opciones de ortografía UML" (*imagen siguiente*). Este cuadro de diálogo sirve para configurar la revisión ortográfica de elementos UML y sus opciones se describen a continuación.

Elementos

En este grupo de opciones puede elegir si se revisan todos los elementos UML o solamente las notas y los comentarios.

Prefijos

Haga doble clic en la columna *Prefijo que se debe omitir* para insertar los prefijos de los elementos UML que desea pasar por alto durante la revisión ortográfica (p. ej. `m_` para las propiedades y `I_` para las interfaces).

El botón **Anexar** añade una fila nueva a la tabla de prefijos. El botón **Eliminar** elimina la fila seleccionada de la tabla.



Más opciones de ortografía...

Este botón abre el cuadro de diálogo "Opciones de ortografía" (*imagen siguiente*), que sirve para modificar la configuración global del corrector ortográfico. Sus opciones se describen más abajo.



Sugerir correcciones siempre
Si marca esta casilla, el cuadro *Sugerencias* siempre mostrará opciones del diccionario integrado elegido y del diccionario del usuario. Si desactiva esta opción, el corrector no ofrecerá ninguna sugerencia.

Hacer correcciones basadas sólo en el diccionario principal
Si marca esta casilla, solamente se usan sugerencias del diccionario integrado elegido (diccionario principal). El diccionario del usuario no se utilizará para ofrecer sugerencias. Si marca esta casilla, se deshabilita el botón **Diccionario del usuario**. Es decir, mientras esté activa esta opción el diccionario del usuario no se podrá editar.

Omitir palabras en MAYÚSCULAS
Si marca esta casilla, el corrector ortográfico pasa por alto las palabras que están en mayúsculas.

Omitir palabras con números
Si marca esta casilla, el corrector ortográfico pasa por alto las palabras que contienen números.

Separar palabras que usen CamelCase
Las palabras que usan CamelCase están formadas por palabras que empiezan por mayúsculas, unidas unas a otras sin espacios. Por ejemplo, la palabra *CamelCase* está formada por las palabras *Camel* y *Case*, ambas en mayúsculas y unidas sin espacios. Este tipo de palabras no suele aparecer en los diccionarios y, por tanto, el corrector ortográfico las marcará como erróneas. Marque la casilla *Separar palabras que usen CamelCase* para que el corrector revise por separado cada una de las palabras que forman la palabra CamelCase. Esta opción está marcada por defecto.

Idioma del diccionario
Use este cuadro combinado para seleccionar el idioma del diccionario integrado del corrector ortográfico. La opción predeterminada es **US English** (inglés EE UU). Para descargar gratis más diccionarios en otros idiomas, visite el sitio web de Altova.

 © 2018 Altova GmbH

18.6.3 Editor de scripts...

Este comando del menú **Herramientas** abre la ventana del editor de script (*véase el apartado Editor de scripts*).

Nota: es necesario tener instalado .NET Framework versión 2.0 (o superior) para poder ejecutar el editor de scripts.

18.6.4 Macros

Muestra un submenú con todas las macros definidas en el proyecto de script activo (*véase el apartado Editor de scripts*). El proyecto de script activo se define en la pestaña *Script* del cuadro de diálogo "Opciones locales".

18.6.5 Herramientas definidas por el usuario

Al hacer clic en el comando **Herramientas definidas por el usuario** aparece un submenú con comandos hechos a medida que usan aplicaciones externas. Para crear estos comandos, use la pestaña *Herramientas* del cuadro de diálogo "Personalizar". Al hacer clic en uno de estos comandos personalizados, se ejecuta la acción asociada al comando.

18.6.6 Personalizar

El comando **Personalizar** abre el cuadro de diálogo "Personalizar", que sirve para personalizar los siguientes elementos de la interfaz gráfica de UModel:

- *Comandos*
- *Barras de herramientas*
- *Herramientas*
- *Teclado*
- *Menú*
- *Macros*
- *Complementos*
- *Opciones*

18.6.6.1 Comandos

En la pestaña *Comandos* puede personalizar los menús y las barras de herramientas de UModel.



Para añadir un comando a una barra de herramientas o menú:

1. Seleccione el comando **Herramientas | Personalizar**.
2. Seleccione la pestaña ***Comandos***. En el cuadro de lista *Categorías* seleccione la opción **Todos los comandos**. Todos los comandos disponibles aparecen en el cuadro de lista *Comandos*.
3. Haga clic en un comando del cuadro de lista *Comandos* y arrástrelo a un menú o barra de herramientas ya existente. Al pasar el puntero por encima de una posición donde se puede colocar el comando aparece el icono **I**.
4. Cuando encuentre la posición donde desea colocar el comando, suelte el botón del ratón.

Tenga en cuenta que:

- Si pasa el cursor por un menú que está cerrado, el menú se abre y puede insertar el comando en cualquier parte del menú.
- Si el comando no se puede colocar en la posición actual del cursor, debajo del puntero aparece una **X**.
- Si el cursor está en una posición donde se puede colocar el comando (en una barra de herramientas o en un menú), la **X** desaparece y el icono **I** indica que la posición es válida.
- Los comandos se pueden colocar en menús o barras de herramientas. Si creó una barra de herramientas nueva, puede usar este mecanismo de personalización para rellenar la

barra de herramientas con comandos.

- También puede añadir comandos a los menús contextuales (los que se abren al hacer clic con el botón derecho en cualquier parte) haciendo clic en la pestaña *Menú* del cuadro de diálogo "Personalizar" y seleccionando un menú contextual del panel *Menús contextuales,* o bien arrastrando comandos del cuadro de lista *Comandos* hasta el menú contextual.

Para eliminar un comando o menú:

1. Seleccione el comando **Herramientas | Personalizar**.
2. Seleccione cualquier pestaña del cuadro de diálogo "Personalizar". Haga clic con el botón derecho en un menú o comando de menú y seleccione **Eliminar** en el menú contextual que aparece. Si lo prefiere, también puede arrastrar el menú o comando de menú hasta que aparezca el icono **X** debajo del puntero del ratón y suelte el menú o comando de menú. Como resultado se elimina el menú o comando de menú.

18.6.6.2 Barras de herramientas

En la pestaña *Barras de herramientas* puede: (i) activar o desactivar barras de herramientas (es decir, decidir qué barras de herramientas aparecen en la interfaz), (ii) definir qué iconos aparecen en cada barra de herramientas y (iii) crear barras de herramientas personalizadas.



Las barras de herramientas incluyen iconos para los comandos de menú más utilizados. Además, al pasar el puntero sobre un icono, se ofrece información rápida sobre el icono en un mensaje emergente y en la barra de estado de la aplicación. Las barras de herramientas se pueden colocar en cualquier posición de la pantalla, donde aparece como ventana flotante.

Para activar/desactivar una barra de herramientas:

- Marque la casilla de la barra de herramientas en el cuadro de lista *Barras de herramientas*.

Para añadir una barra de herramientas nueva:

1. Pulse el botón **Nueva...** y escriba el nombre de la barra de herramientas nuevas en el cuadro de diálogo "Nombre de la barra de herramientas" que aparece.
2. Arrastre comandos desde la pestaña *Comandos* hasta la barra de herramientas nueva.

Para restaurar la barra de menús:

1. Seleccione `Barra de menús` en el panel *Barras de herramientas* y pulse el botón **Restaurar**.
2. La barra de menús vuelve a su estado original de instalación.

Para restaurar todas las barras de herramientas y comandos de menú:

1. Pulse el botón **Restaurar todo**.
2. Todas las barras de herramientas y menús vuelven a su estado original de instalación.

Si marca la casilla *Mostrar etiquetas de texto* parece texto explicativo junto a los iconos de la barra de herramientas.

18.6.6.3 Herramientas

La pestaña *Herramientas* permite crear comandos de menú personalizados que pueden activar herramientas externas directamente desde UModel. Los comandos de menú personalizados que defina en ella aparecen en el menú **Herramientas | Herramientas definidas por el usuario**. Las herramientas externas pueden ser programas que vienen con Windows, como el explorador de Windows (`explorer.exe`), Notepad (`notepad.exe`) u otros archivos ejecutables. Puede asignar argumentos a cada una de las herramientas definidas por el usuario e indicar la carpeta en la que debe inicializarse la herramienta externa (para poder buscar rutas relativas).

Por ejemplo, la configuración de la imagen siguiente añade un nuevo comando llamado "Abrir carpeta de proyecto". Al ejecutarlo, este comando abre el directorio del proyecto actual de UModel en el explorador de Windows.

 © 2018 Altova GmbH



Cuando una herramienta externa toma argumentos (como el explorador de Windows en la imagen anterior), estos se pueden introducir en el campo *Argumentos*. Para usar varios argumentos, sepárelos con espacios. Los valores que introduzca como argumentos pueden ser texto simple (valores incrustados) o se pueden seleccionar con el botón de una lista de variables predefinidas de UModel. Puede usar cualquiera de las siguientes variables predefinidas como argumentos:

Variable predefinida de UModel	Objetivo
Nombre de archivo de proyecto	El nombre del archivo de proyecto de UModel. Por ejemplo **Test.ump**.
Ruta de acceso del archivo de proyecto	La ruta absoluta del archivo de proyecto de UModel. Por ejemplo: **C:\MyDirectory\Test.ump**.
Datos UML resaltados: nombre	El nombre del elemento UML activo en ese momento. Por ejemplo: **Class1**.
Datos UML resaltados: nombre UML completo	El nombre completo del elemento UML activo en ese momento. Por ejemplo: **Package1::Package2::Class1**.

Variable predefinida de UModel	Objetivo
Datos UML resaltados: nombre del archivo de código	El nombre del archivo de código de la clase, interfaz o enumeración UML activa en ese momento, como se muestra en la ventana Propiedades (relativo a los componentes de realización). Por ejemplo: **Class1.cs** or **MyNamespace\Class1.Java**.
Datos UML resaltados: ruta de acceso del archivo de código	La ruta de acceso del archivo de código de la clase, interfaz o enumeración UML activa en ese momento, como se muestra en la ventana Propiedades. Por ejemplo: **C:\Temp\MySource\Class1.cs**.
Datos UML resaltados: nombre del archivo de proyecto de código	El nombre del archivo de proyecto de código al que pertenece la clase, interfaz o enumeración UML activa en ese momento. El nombre del archivo de proyecto de código puede ser relativo al archivo de proyecto de UModel y es el mismo que el que aparece en la ventana Propiedades del componente. Por ejemplo: **C:\Temp\MySource\MyProject.vcproj** or **MySource\MyProject.vcproj**.
Datos UML resaltados: ruta de acceso del archivo de proyecto de código	La ruta de acceso del archivo de proyecto de código al que pertenece la clase, interfaz o enumeración UML activa en ese momento. Por ejemplo: **C:\Temp\MySource\MyProject.vcproj**.
Carpeta de proyecto	La carpeta en la que se guarda el proyecto actual de UModel. Por ejemplo: **C:\Users\<user>\Documents\Altova\UModel2018\UModelExamples**.
Carpeta temporal	La carpeta en la que se guardan los archivos temporales de la aplicación. Por ejemplo: **C:\Users\<user>\AppData\Local\Temp**.

En algunos casos puede que también tenga que introducir un valor en el campo *Directorio inicial*. Por ejemplo, la configuración de la imagen siguiente abre en Notepad el archivo de código del elemento seleccionado en un diagrama. Tenga en cuenta que para que funcione este comando el elemento seleccionado en el diagrama debe tener un valor (nombre de archivo) definido en el campo *nombre del archivo de código* de la ventana Propiedades y la carpeta **C:\UML_Bank_Sample\CSharpCode** debe existir.

 © 2018 Altova GmbH



18.6.6.4 Teclado

En la pestaña *Teclado* puede crear teclas de acceso rápido nuevas o cambiar las teclas de acceso rápido ya existentes para cualquier comando de la aplicación.



Para asignar una tecla de acceso rápido nueva a un comando o cambiar una tecla de acceso rápido ya existente:

1. En el cuadro combinado *Categoría* seleccione la opción *Todos los comandos*.
2. En el cuadro de lista *Comandos* seleccione el comando al que desea asignar una tecla de acceso rápido nueva o el comando cuya tecla de acceso rápido desea cambiar.
3. Haga clic dentro del cuadro *Pulsar tecla de acceso rápido nueva* y pulse la tecla de acceso rápido que desea asignar al comando. La tecla de acceso rápido aparece en el cuadro *Pulsar tecla de acceso rápido nueva.* Si la tecla de acceso rápido no se asignó todavía a ningún comando, se habilita el botón **Asignar**. Si la tecla ya se asignó a un comando, el comando aparece debajo del cuadro y el botón **Asignar** está deshabilitado. (Para borrar el contenido del cuadro *Pulsar tecla de acceso rápido nueva* pulse **Ctrl**, **Alt** o **Mayús**).
4. Haga clic en **Asignar**. La tecla de acceso rápido aparece ahora en el cuadro de lista *Teclas actuales*. Puede asignar varias teclas de acceso rápido al mismo comando si lo desea.
5. Para confirmar los cambios pulse **Cerrar**.

Para eliminar una tecla de acceso rápido:

1. En el cuadro de lista *Teclas actuales* seleccione la tecla de acceso rápido que desea eliminar.

 © 2018 Altova GmbH

2. Pulse el botón **Quitar**.
3. Para confirmar los cambios pulse el botón **Cerrar**.

18.6.6.5 Menú

En la pestaña *Menú* puede personalizar las barras de menú principales, así como los menús contextuales de la aplicación.



Para personalizar un menú:

1. Seleccione *Proyecto de UModel* del cuadro combinado *Mostrar menús para:*.
2. Haga clic en la pestaña Comandos y arrastre los comandos hasta la barra de menús que prefiera.

Para eliminar comandos de un menú:

1. Haga clic con el botón derecho en el comando o el icono que representa el comando y
2. Seleccione **Eliminar** del menú contextual.

o

1. Seleccione **Tools | Customize** para abrir el cuadro de diálogo Personalizar y

2. Haga clic en el comando que quiera eliminar y arrástrelo hasta que aparezca una **X** bajo el cursor. Suelte el botón del ratón.

Para restaurar barras de menú:

1. Seleccione *Menú predeterminado* o *Proyecto de UModel* en la lista desplegable del cuadro combinado.
2. Haga clic en el botón **Restaurar** de debajo de la lista desplegable. Aparecerá un aviso preguntándole si está seguro de que desea restaurar la barra de menú.

Para personalizar menús contextuales (los que se abren al hacer clic con el botón derecho):

1. Seleccione el menú contextual del cuadro combinado "Seleccionar menú contextual".
2. Haga clic en la pestaña Comandos y arrastre los comandos que quiera hasta el menú contextual que se habrá abierto.

Para eliminar comandos de un menú contextual:

1. Haga clic con el botón derecho en el comando o en el icono que lo representa.
2. Seleccione **Eliminar** del menú contextual.

o

1. Seleccione **Herramientas | Personalizar**.
2. Arrastre el comando fuera del menú contextual y suelte el ratón cuando aparezca una cruz bajo el cursor.

Para restaurar los menús contextuales:

1. Seleccione el menú contextual en el cuadro combinado "Seleccionar menú contextual".
2. Haga clic en el botón **Restaurar** de debajo de la lista desplegable. Aparecerá un aviso preguntándole si está seguro de que desea restaurar el menú contextual.

Para cerrar una ventana de menú contextual:

1. Haga clic en el icono **Cerrar** en la parte superior derecha de la barra del título.
2. También puede hacer clic en el botón **Cerrar** del cuadro de diálogo "Personalizar".

Seleccione la casilla *Sombras de menú* si quiere que todos sus menús estén sombreados.

18.6.6.6 Macros

En la pestaña *Macros* puede elegir los macros definidos en el proyecto de script que está activo en UModel.

El proyecto de script activo aparece en la pestaña *Script* del cuadro de diálogo "Opciones

locales" o en la pestaña *Script* del cuadro de diálogo "Configuración del proyecto".

18.6.6.7 Complementos

En la pestaña *Complementos* puede añadir o eliminar un archivo de complemento de UModel (`.dll`). Para más información consulte el apartado Complementos para entornos IDE.

18.6.6.8 Opciones

En la pestaña *Opciones* puede configurar varias opciones generales del entorno.

Si marca la opción *Mostrar información en pantalla en las barras de herramientas*, cuando pase el puntero sobre los botones de las barras de herramientas aparecerá una etiqueta con información. La etiqueta incluirá una descripción breve de la función del botón.

Si marca la opción *Mostrar teclas de acceso rápido en la información en pantalla*, la etiqueta de información rápida incluirá la tecla de acceso rápido asociada al botón (siempre y cuando se asignara uno).

Si marca la opción *Iconos grandes*, la interfaz gráfica mostrará los iconos en un tamaño más grande.

18.6.7 Restaurar barras de herramientas y ventanas

El comando **Restaurar barras de herramientas y ventanas** cierra UModel y lo reinicia con su configuración predeterminada. Antes de cerrarse, UModel le pregunta si desea cerrar o no la aplicación.

Este comando es muy práctico si movió ventanas o barras de herramientas de sitio, si las ocultó o si ajustó su tamaño y desea poner todas estas barras de herramientas y ventanas como estaban en un principio.

18.6.8 Opciones

El comando **Herramientas | Opciones** abre el cuadro de diálogo "Opciones locales".

En la **pestaña *Vista*** puede definir:

- donde debe aparecer el logotipo del programa.
- el contenido de la barra de título de la aplicación.
- el tipo de elementos que deben aparecer en la lista generada por el comando *Mostrar elementos no utilizados en ningún diagrama* del menú contextual de los paneles *Estructura del modelo* y *Favoritos*. También tiene la opción de omitir los elementos de los archivos incluidos.
- si un elemento seleccionado de un diagrama se selecciona/sincroniza automáticamente o no en la *Estructura del modelo*.
- la profundidad predeterminada de la vista jerárquica generada por el comando **Mostrar en**

forma de diagrama en la ventana *Jerarquía*.

- la profundidad de los niveles de la ventana *Jerarquía* (con las opciones del grupo *Autodiseño de la jerarquía*).
- que se expanda solo uno de los clasificadores del mismo tipo de la misma imagen / del mismo diagrama (con la opción *Expandir cada elemento solo una vez*).
- si se habilitan las líneas de ajuste para ayudarle durante la alineación de elementos en el diagrama.



En la **pestaña *Edición*** puede definir:

- que cuando se cree un diagrama nuevo en la *Estructura del modelo*, el diagrama se abra automáticamente en el área de trabajo.
- el nivel de acceso predeterminado de los elementos nuevos (propiedades y operaciones).
- el lenguaje de código predeterminado para los componentes nuevos.
- si las restricciones también deben restringir automáticamente su propietario.
- si debe aparecer un aviso cuando se **eliminen** elementos del proyecto, de la ventana *Favoritos* o de un diagrama. Este aviso se puede desactivar cuando se eliminen elementos.
- cuánto tardan en cerrarse los mensajes emergentes de error de sintaxis.

 © 2018 Altova GmbH



En la **pestaña *Edición de diagramas*** puede definir:

- cuántos elementos se pueden añadir automáticamente a un diagrama sin que aparezca un aviso.
- la presentación de los estilos cuando se añaden automáticamente a un diagrama.
- si se debe crear automáticamente asociaciones entre los elementos de modelado cuando se añaden elementos a un diagrama.
- si se deben resolver las asociaciones a colecciones.
- si las plantillas de elementos externos desconocidos se deben resolver como plantillas no completas.
- o si se deben usar plantillas de colecciones ya disponibles o definir plantillas nuevas. Debe definir las plantillas de colecciones como plantillas completas (es decir, `a.b.c.Lista`). Si la plantilla tiene este espacio de nombres, UModel crea una asociación de colecciones automáticamente. Excepción: si la plantilla pertenece al paquete **`Elementos externos desconocidos`** y está habilitada la opción Externos desconocidos: resolver nombre incompleto, entonces se tiene en cuenta el nombre de la plantilla solamente (es decir, `Lista` en lugar de `a.b.c.Lista`).
- si la ventana de finalización automática está disponible mientras se editan atributos u operaciones en los diagramas de clases.



En la **pestaña *Archivo*** puede definir:

- qué ocurre cuando los archivos cambian.
- si el contenido de la ventana *Favoritos* y los diagramas abiertos deben cargarse y guardarse con el proyecto actual.
- si el último proyecto que se abrió se debe abrir automáticamente cuando se inicia la aplicación.
- si se añaden retornos de carro/saltos de línea y tabulaciones al archivo de proyecto para darle formato **pretty-print**.

 © 2018 Altova GmbH



En la **pestaña *Ingeniería de código*** puede definir:

- en qué circunstancias se abre la ventana Mensajes.
- si se revisan **todos los elementos** de código (es decir, los que están en una raíz de espacio de nombres Java / C# / VB y los que están asignados a un componente Java / C# / VB) o **solo los elementos utilizados para ingeniería de código** (es decir, los que tienen activa la casilla `Usar para ingeniería de código`).
- si durante la actualización del código de programa:
  - se revisa la sintaxis o no.
  - se generan automáticamente las `RealizacionesDeComponente` que faltan o no.
  - se generan los nombres de archivo de código que faltan en el código combinado o no.
  - se utilizan espacios de nombres en la ruta de acceso del archivo de código o no.
- el tipo de sangría que se aplica al código (es decir, tabulaciones o espacios).
- qué directorios se omiten cuando se actualice un proyecto de UModel con código. Separe los directorios con un punto y coma. Los directorios secundarios que se llamen igual también se pasarán por alto.
- la ubicación del archivo de catálogo de XMLSpy `RootCatalog.xml`, que permite a UModel y a XMLSpy recuperar esquemas, hojas de estilos y otros archivos utilizados con frecuencia desde carpetas de usuario locales. Esto aumenta la velocidad de procesamiento y permite al usuario trabajar sin conexión.



En la **pestaña *Control de código fuente*** puede definir:

- el complemento de control de código fuente actual. Con el botón **Opciones avanzadas** puede configurar algunas opciones avanzadas del sistema de control de código seleccionado. Estas opciones avanzadas dependen del control de código fuente elegido.
- el id. de inicio de sesión para el proveedor de control de código fuente.
- otras opciones relacionadas con la protección y desprotección de archivos.
- el botón **Restaurar** se habilita si el usuario marca la casilla *No volver a mostrar* en un cuadro de diálogo. Con el botón **Restaurar** puede volver a habilitar los avisos.

 © 2018 Altova GmbH



En la **pestaña *Script*** puede definir:

- si el entorno de scripting debe activarse para el proyecto actual.
- qué archivo de scripting global se utiliza.
- si se deben ejecutar las macros automáticas cuando se inicia UModel.
- si se deben procesar los eventos de scripting.



18.6.8.1 Configuración del proxy de red

El cuadro de diálogo **Proxy de red** (*imagen siguiente*) permite personalizar la configuración del proxy de red. El sistema viene con una configuración predeterminada para el proxy, por lo que este funcionará sin necesidad de configurarlo, pero si quiere usar un proxy de red alternativo puede usar estas opciones para cambiar la configuración como quiera.

 © 2018 Altova GmbH



Usar la configuración del proxy del sistema

Usa los parámetros de Internet Explorer (IE), que se pueden configurar desde las opciones del proxy de red. También consulta los parámetros configurados con **`netsh.exe winhttp`**.

Configuración automática del proxy

Existen las siguientes opciones:

- *Configuración de detección automática:* consulta un script WPAD (**`http://wpad.LOCALDOMAIN/wpad.dat`**) vía DHCP o DNS y lo usa para configurar el proxy.
- *URL del script*: indica una HTTP URL a un script (`.pac`) de configuración automática del proxy cuyos parámetros se aplican para configurar el proxy.
- *Volver a cargar*: reinicia y vuelve a cargar la configuración automática actual del proxy. Esta acción requiere Windows 8 o superior y puede llegar a tardar 30 segundos en tener efecto.

Configuración manual del proxy

Puede indicar manualmente el nombre completo de host y el puerto para los proxys de los

respectivos protocolos. Es posible que haya un esquema compatible incluido en el nombre de host (por ejemplo: `http://hostname`). Si el proxy es compatible no es necesario que el esquema sea el mismo que el protocolo correspondiente.

Existen las siguientes opciones:

- *Usar este servidor de proxy para todos los protocolos:* usa el nombre de host y el puerto del Proxy HTTP para todos los protocolos.
- *Ningún proxy para:* muestra una lista de elementos separados por punto y coma (`;`) que pueden ser nombres de host, nombres de dominios o direcciones IP para hosts para los que no hay que usar proxy. Las direcciones IP no se pueden truncar y las direcciones IPv6 deben colocarse entre corchetes (por ejemplo: `[2606:2800:220:1:248:1893:25c8:1946]`). Los nombres de dominio deben empezar por punto (por ejemplo: `.example.com`).
- *No use el servidor proxy para direcciones locales*: si se marca esta opción, se añade el elemento `<local>` a la lista *Ningún proxy para*. Si se selecciona esta opción no se usará proxy para: (i) `127.0.0.1`, (ii) [::1], (iii) todos los nombres de host que no contengan punto (`.`).

Configuración actual del proxy

Proporciona un registro detallado de la detección del proxy. Se puede actualizar con el botón **Actualizar** a la derecha de *URL de prueba* (por ejemplo, al cambiar la URL de prueba o cuando se ha cambiado la configuración del proxy).

- *URL de prueba:* una URL de prueba se puede usar para ver qué proxy hay que usar para esa URL en concreto. No se trata de una URL de entrada/salida. Este campo no debe estar vacío si se ha optado por la configuración automática del proxy (seleccionando *Usar la configuración del proxy del sistema* o *Configuración automática del proxy*).

 © 2018 Altova GmbH

18.7 Menú Ventanas

En cascada
Este comando reorganiza todos las ventanas de documento que están abiertas en forma de **cascada** (es decir, las ventanas se apilan una encima de otra).

En mosaico horizontal
Este comando reorganiza todas las ventanas de documento que están abiertas en forma de **mosaico horizontal** (es decir, se pueden ver todas las ventanas a la vez y se distribuyen de forma horizontal).

En mosaico vertical
Este comando reorganiza todas las ventanas de documento que están abiertas en forma de **mosaico vertical** (es decir, se pueden ver todas las ventanas a la vez y se distribuyen de forma vertical).

Ordenar iconos
Este comando reorganiza los elementos que estén dispersos por el diagrama y los coloca en la parte inferior del área de trabajo.

Cerrar
Este comando cierra la pestaña del diagrama activo.

Cerrar todas
Este comando cierra todas las pestañas de diagrama que están abiertas.

Cerrar ventanas inactivas
Este comando cierra todas las pestañas de diagrama que están abiertas excepto la pestaña activa.

Adelante
Este comando abre la siguiente pestaña de diagrama o el siguiente elemento con hipervínculo.

Atrás
Este comando abre la pestaña de diagrama anterior o el elemento con hipervínculo anterior.

Lista de ventanas abiertas (1, 2)
Esta lista muestra todas las ventanas que están abiertas en cada momento y permite cambiar de una ventana a otra rápidamente.
También puede usar las teclas de acceso rápido **Ctrl+Tabulador** o **Ctrl+F6** para recorrer todas las ventanas que están abiertas.

Ventanas
Muestra un cuadro de diálogo en el que puede exponer o cerrar varias ventanas de diagrama simultáneamente. Consulte también el apartado panel *Diagramas*.

18.8 Menú Ayuda

Contenido

Descripción

Abre la ayuda en pantalla de UModel por la tabla de contenido, que aparece en el panel izquierdo de la ventana de ayuda. Esta tabla de contenido ofrece un resumen de la documentación. Haga clic en una entrada de la tabla para abrir la sección correspondiente de la documentación.

Índice

Descripción

Abre la ayuda en pantalla de UModel por el índice de palabras clave, que aparece en el panel izquierdo de la ventana de ayuda. Este índice enumera todas las palabras clave de la ayuda y permite navegar a un tema con solo hacer doble clic en la palabra clave correspondiente. Si una palabra clave está asociada a varios temas, la ventana de ayuda muestra todos estos temas en pantalla.

Buscar

Descripción

Abre la ayuda en pantalla de UModel por la función de búsqueda, que aparece en el panel izquierdo de la ventana de ayuda. Para buscar un término introduzca el término de búsqueda en el campo de consulta y pulse **Entrar**. El sistema de ayuda realiza una búsqueda en toda la documentación y devuelve una lista de resultados. Haga doble clic en una entrada para abrir la sección correspondiente de la documentación.

Activación del software

Descripción

Tras descargar el producto de software de Altova puede registrarlo o activarlo con una clave de evaluación gratuita o con una clave de licencia permanente.

- ***Clave de evaluación gratuita:*** cuando inicie el software por primera vez aparecerá el cuadro de diálogo "Activación del software". Este cuadro de diálogo incluye un botón para solicitar un código clave de evaluación gratuita. Introduzca su nombre, el nombre de su compañía y su dirección de correo electrónico y haga clic en **Enviar solicitud**. Altova le enviará la clave de evaluación al correo electrónico proporcionado. Ahora introduzca el código clave en el cuadro de diálogo "Activación del software" y haga clic en **Aceptar**

 © 2018 Altova GmbH

para empezar a trabajar con el software, que permanecerá desbloqueado durante 30 días.

- ***Clave de licencia permanente:*** el cuadro de diálogo "Activación del software" también incluye un botón para comprar una clave de licencia permanente. Este botón conduce a la tienda en línea de Altova, donde podrá adquirir una clave de licencia permanente para el producto. Altova ofrece licencias para un solo usuario y licencias para varios usuarios (ambos tipos estarán en el correo electrónico que reciba de Altova). Las licencias para un solo usuario contienen los datos de la licencia, su nombre, el nombre de su compañía, su correo electrónico y un código clave. Las licencias para varios usuarios contienen los datos de la licencia, el nombre de su compañía y un código clave. Recuerde que el contrato de licencia prohíbe instalar más copias de las permitidas por la licencia adquirida. Recuerde introducir los datos que solicita el cuadro de diálogo de registro tal y como aparecen en el correo electrónico que recibió con las licencias.

Nota: recuerde que los datos de la licencia en el cuadro de diálogo "Activación del software" deben ser idénticos a los que aparecen en el correo electrónico que recibió con las licencias. En el caso de licencias para varios usuarios, cada usuario debe introducir su nombre en el campo *Nombre*.

Claves por correo electrónico y las distintas formas de activar las licencias de los productos de Altova

El correo electrónico que recibirá de Altova contiene:

- Los detalles de su licencia (nombre, compañía, correo electrónico, código clave)
- En un adjunto, un archivo de licencia con la extensión `.altova_licenses`

Para activar su producto de Altova, puede optar por una de las siguientes opciones:

- Introducir los detalles de la licencia recibidos con el correo electrónico en el cuadro de diálogo de activación de software de su producto de Altova y hacer clic en **Activar**.
- Guardar el archivo de licencia (`.altova_licenses`) en su equipo, hacer doble clic en el archivo de licencia, introducir los detalles necesarios en el cuadro de diálogo que aparece y finalmente hacer clic en **Aplicar claves**.
- Guardar el archivo de licencia (`.altova_licenses`) en su equipo y cargarlo desde esa ubicación a su Altova LicenseServer. Puede: (i) adquirir la licencia de su producto Altova con el cuadro de diálogo de activación de software del producto o (ii) asignar la licencia al producto de Altova LicenseServer. Para obtener más información sobre la gestión de licencias con el LicenseServer, lea el resto de esta sección.

El cuadro de diálogo "Activación del software" (*imagen siguiente*) se abre con el comando **Ayuda | Activación del software**.

Hay dos maneras de activar el software:

- Introduciendo la información de la licencia (con el botón **INTRODUCIR código clave...**) o
- Adquiriendo una licencia a través de un servidor Altova LicenseServer de la red (haciendo clic en el botón **Usar Altova LicenseServer**, situado al final del cuadro de diálogo). Para ello es necesario que el servidor LicenseServer tenga una licencia para su producto en el repositorio de licencias. Si así es, el cuadro de diálogo "Activación del software" emite un mensaje a tal efecto (*imagen siguiente*) y basta con hacer clic en el botón **Guardar** para adquirir la licencia.



Una vez se ha adquirido una licencia para un equipo específico (es decir, "instalada") del servidor LicenseServer, no se puede devolver al mismo hasta 7 días después. Transcurridos estos 7 días podrá devolver la licencia de ese equipo (con el botón **Devolver licencia**) para que pueda ser adquirida por otro cliente. No obstante, el administrador de LicenseServer puede anular asignaciones de licencias desde la interfaz web del servidor LicenseServer en cualquier momento. Observe que únicamente se pueden devolver las licencias instaladas en equipos específicos, no las licencias concurrentes.

Extracción de licencias

Puede extraer una licencia del repertorio durante un período máximo de 30 días de modo que la licencia se almacene en el equipo donde se ejecuta el producto. Esto le permitirá trabajar sin conexión a Internet, lo cual puede ser útil si desea trabajar en un entorno que no dispone de acceso a su servidor Altova LicenseServer (p. ej. cuando el producto servidor de Altova está instalado en un equipo portátil y el usuario se encuentra de viaje). Mientras la licencia esté extraída, LicenseServer indicará que la licencia está en uso y no podrá ser utilizada por ningún otro equipo. La licencia vuelve automáticamente a su estado insertado cuando finaliza el período de extracción de la licencia. La

licencia extraída también se puede insertar en el servidor en cualquier momento con el botón **Insertar** del cuadro de diálogo "Activación del software".

Siga estas instrucciones para extraer una licencia:

1. En el cuadro de diálogo "Activación del software" haga clic en el botón **Extraer licencia** (*imagen anterior*).
2. Aparece el cuadro de diálogo "Extracción de licencias". Seleccione el periodo de extracción y haga clic en **Extraer**.
3. La licencia se extrae y el cuadro de diálogo "Activación del software" muestra información sobre la extracción de la licencia, incluida la fecha y la hora en la que expira el plazo de extracción. Ahora, en lugar del botón **Extraer licencia**, aparece el botón **Insertar licencia**. Para insertar la licencia basta con hacer clic en este botón. Como la licencia vuelve automáticamente a su estado de inserción cuando finaliza el plazo de extracción, compruebe que el plazo seleccionado coincide con el período de tiempo que tiene pensado trabajar sin conexión a Internet.

Nota: para poder extraer licencias esta característica debe estar habilitada en el servidor LicenseServer. Si esta característica no está habilitada, recibirá un mensaje de error a tal efecto. Cuando esto ocurra, póngase en contacto con el administrador de su servidor LicenseServer.

Copiar código de soporte
Haga clic en **Copiar código de soporte** para copiar los detalles de la licencia en el portapapeles. Esta es la información que deberá introducir al ponerse en contacto con el equipo de soporte técnico a través del formulario de soporte técnico.

Altova LicenseServer es una práctica herramienta para administrar en tiempo real todas las licencias de Altova de la red y ofrece información detallada sobre cada licencia, asignaciones a clientes y uso de las licencias. La ventaja de usar este producto está en sus características administrativas. Altova LicenseServer puede descargarse gratis del sitio web de Altova. Para más información consulte la documentación de Altova LicenseServer.

Formulario de pedido

Descripción

Hay dos maneras de comprar licencias para los productos de Altova: con el botón **Comprar código clave...** del cuadro de diálogo "Activación del software" (ver apartado anterior) o con el comando **Ayuda | Formulario de pedido,** que le lleva directamente a la tienda en línea de Altova.

Registro del software

Descripción

Este comando abre la página de registro de productos de Altova en una pestaña del explorador. Si registra el software, recibirá información sobre actualizaciones y versiones nuevas del producto.

Buscar actualizaciones

Descripción

Comprueba si existe una versión más reciente del producto en el servidor de Altova y emite un mensaje a tal efecto.

Centro de soporte técnico

Descripción

Es un enlace al centro de soporte técnico del sitio web de Altova. El centro de soporte técnico incluye preguntas frecuentes, foros de debate y un formulario para ponerse en contacto con el equipo de soporte técnico de Altova.

Preguntas más frecuentes

Descripción

Es un enlace a la página de preguntas frecuentes del sitio web de Altova. Esta página se actualiza constantemente con las preguntas que recibimos de nuestros clientes.

Descargar herramientas gratis y componentes

Descripción

Es un enlace al centro de descargas de componentes del sitio web de Altova. Aquí puede descargar software adicional para usarlo con los productos de Altova, como procesadores XSLT y XSL-FO y paquetes de integración. Estos componentes suelen ser totalmente gratis.

© 2018 Altova GmbH

UModel en Internet

Descripción

Es un enlace al sitio web de Altova, donde encontrará más información sobre UModel, otros productos de Altova y tecnologías relacionadas.

Acerca de UModel

Descripción

Abre la pantalla de presentación de la aplicación, que incluye el número de versión del producto e información sobre copyright.

Altova UModel 2018

Generador de código

19 Generador de código

© 2018 Altova GmbH

19.1 SPL: el lenguaje de programación Spy

Esta sección ofrece una introducción al lenguaje de programación Spy (en adelante, *SPL*), que es el lenguaje de plantillas del generador de código.

En esta sección asumimos que el usuario tiene cierta experiencia en programación y ciertos conocimientos sobre operadores, variables, funciones y clases, así como sobre conceptos básicos de programación orientada a objetos, que se usa en gran medida en SPL.

Las plantillas utilizadas por UModel están en la carpeta **...\UModel\spl**. Puede usar estos archivos para orientarse a la hora de crear sus propias plantillas.

¿Cómo funciona el generador de código?

Las entradas del generador de código son los archivos de plantilla (`.spl`) y el modelo de objetos que viene con XMLSpy. Los archivos de plantilla contienen instrucciones SPL (para crear archivos, leer información del modelo de objetos y realizar cálculos) intercaladas con fragmentos de código literal en el lenguaje de programación de destino.

El archivo de plantilla lo interpreta el generador de código y produce archivos de código fuente **`.java`** y **`.cs`** o cualquier otro tipo de proyecto, dependiendo de la plantilla.

19.1.1 Estructura básica de SPL

Un archivo SPL contiene texto literal, que se debe reproducir, intercalado con instrucciones del generador de código.

Las instrucciones del generador de código van entre corchetes: "**[**" y "**]**".
Entre cada par de corchetes se pueden introducir varias instrucciones. Las instrucciones se separan con una línea nueva o con dos puntos "**:**".

Estos dos ejemplos son igual de válidos:

Ejemplo nº1

```
[$x = 42
$x = $x + 1]
```

Ejemplo nº2

```
[$x = 42: $x = $x + 1]
```

Agregar texto a los archivos

El texto que no aparece entre corchetes **[ ]** se escribe directamente en el archivo de salida actual. Para reproducir corchetes literales, introduzca el carácter de escape **** de la siguiente manera: **\[** texto **\]**. Para reproducir el carácter ****, use ****.

Comentarios

Los comentarios introducidos en un bloque de instrucciones empiezan con el carácter **'** y

terminan en la línea siguiente o con un carácter de cierre de bloque: **]**.

19.1.2 Variables

Los archivos SPL importantes exigen el uso de variables. Algunas variables vienen predefinidas por el generador de código y también se pueden crear variables nuevas con solo asignarles valores.

El carácter **$** se usa cuando se **declara** o **usa** una variable y un nombre de variable siempre tiene el prefijo **$**.
Los nombres de variable distinguen **entre mayúsculas y minúsculas**.

Tipos de variables:

- entero, que también se usa como binario, siendo 0 equivalente a `false` y cualquier otro valor equivale a `true`
- cadena de texto
- objeto, que viene dado por UModel
- iterador, ver instrucción foreach

El tipo de variable se declara en la primera asignación de valor:

```
[$x = 0]
```

ahora `x` es un entero.

```
[$x = "cadenaDePrueba"]
```

ahora `x` es una cadena de texto.

Cadenas

Las constantes de cadena siempre aparecen entre comillas dobles, como en el ejemplo anterior. **\n** y **\t** dentro de comillas dobles equivalen a una línea nueva y a una tabulación, respectivamente. **\"** es una comilla doble literal y **** es una barra diagonal inversa. Las constantes de cadena también pueden ocupar más de una línea.

Para la concatenación de cadenas se usa el carácter **&**:

```
[$BasePath = $outputpath & "/" & $JavaPackageDir]
```

Objetos

Los objetos representan la información que contiene el proyecto de UModel. Los objetos tienen **propiedades**, a las que puede acceder con el operador **.** . En SPL no puede crear objetos nuevos (vienen predefinidos por el generador de código y se derivan del código de entrada, pero se pueden asignar objetos a variables.

Ejemplo:

```
class [=$class.Name]
```

Este ejemplo reproduce la palabra "class" seguida de un espacio y el valor de la propiedad **Name** del objeto **$class**.

 © 2018 Altova GmbH

La tabla que aparece a continuación muestra la correspondencia entre elementos UML y propiedades SPL.

Variables predefinidas

Elemento UML	Propiedad SPL	Multi-plicidad	UML	UModel	Descripción
			Attribute / Association	Attribute / Association	
CaracterísticaDeComportamiento	isAbstract		isAbstract:Boolean		
CaracterísticaDeComportamiento	raisedException	*	raisedException:Type		
CaracterísticaDeComportamiento	ownedParameter	*	ownedParameter:Parameter		
ClasificadorConComportamiento	interfaceRealization	*	interfaceRealization:InterfaceRealization		
Clase	ownedOperation	*	ownedOperation:Operation		
Clase	nestedClassifier	*	nestedClassifier:Clasificador		
Clasificador	namespace	*		namespace:Package	packages with code language <<namespace>> set
Clasificador	rootNamespace	*		project root namespace:String	VB only - root namespace
Clasificador	generalization	*	generalization:Generalization		
Clasificador	isAbstract		isAbstract:Boolean		
ParámetroDePlantillaDeClasificador	constrainingClassifier	*	constrainingClassifier		
Comentario	body		body:String		
Tipo de datos	ownedAttribute	*	ownedAttribute:Property		
Tipo de datos	ownedOperation	*	ownedOperation:Operation		
Elemento	kind			kind:String	
Elemento	owner	0..1	owner:Element		
Elemento	appliedStereotype	*		appliedStereotype:StereotypeApplication	applied stereotypes
Elemento	ownedComment	*	ownedComment:Comment		
ImportaciónDeElemento	importedElement	1	importedElement:PackageableElement		
Enumeración	ownedLiteral	*	ownedLiteral:LiteralDeEnumeración		
Enumeración	nestedClassifier	*		nestedClassifier::Clasificador	
Enumeración	interfaceRealization	*		interfaceRealization:Interface	
LiteralDeEnumeración	ownedAttribute	*		ownedAttribut	

 © 2018 Altova GmbH

				e:Property	
LiteralDeEnumeración	ownedOperation	*		ownedOperation:Operation	
LiteralDeEnumeración	nestedClassifier	*		nestedClassifier:Clasificador	
Característica	isStatic		isStatic:Boolean		
Generalización	general	1	general:Clasificador		
Interfaz	ownedAttribute	*	ownedAttribute:Property		
Interfaz	ownedOperation	*	ownedOperation:Operation		
Interfaz	nestedClassifier	*	nestedClassifier:Clasificador		
RealizaciónDeInterfaz	contract	1	contract:Interface		
ElementoMultiplicidad	lowerValue	0..1	lowerValue:ValueSpecification		
ElementoMultiplicidad	upperValue	0..1	upperValue:ValueSpecification		
ElementoConNombre	name		name:String		
ElementoConNombre	visibility		visibility:VisibilityKind		
ElementoConNombre	isPublic			isPublic:Boolean	visibility <public>
ElementoConNombre	isProtected			isProtected:Boolean	visibility <protected>
ElementoConNombre	isPrivate			isPrivate:Boolean	visibility <private>
ElementoConNombre	isPackage			isPackage:Boolean	visibility <package>
ElementoConNombre	namespacePrefix			namespacePrefix:String	XSD only - namespace prefix when exists
ElementoConNombre	parseableName			parseableName:String	CSharp, VB only - name with escaped keywords (@)
EspacioDeNombres	elementImport	*	elementImport:ImportaciónDeElemento		
Operación	ownedReturnParameter	0..1		ownedReturnParameter:Parameter	parameter with direction return set
Operación	type	0..1		type	type of parameter with direction return set
Operación	ownedOperationParameter	*		ownedOperationParameter:Parameter	all parameters excluding parameter with direction return set
Operación	implementedInterface	1		implementedInterface:Interfac	CSharp only - the implemented

				e	interface
Operación	ow nedOperationImplementations	*		implementedOperation:OperationImplementation	VB only - the implemented interfaces/ operations
ImplementaciónDeOperación	implementedOperationOw ner	1		implementedOperationOw ner:Interface	interface implemented by the operation
ImplementaciónDeOperación	implementedOperationName			name:String	name of the implemented operation
ImplementaciónDeOperación	implementedOperationParseableName			parseableName:String	name of the implemented operation w ith esacped keyw ords
Paquete	namespace	*		namespace:Package	packages w ith code language <<namespace>> set
ElementoEmpaquetable	ow ningPackage	0..1		ow ningPackage	set if ow ner is a package
ElementoEmpaquetable	ow ningNamespacePackage	0..1		ow ningNamespacePackage: Package	ow ning package w ith code language <<namespace>> set
Parámetro	direction		direction:ParameterDirectionKind		
Parámetro	isIn			isIn:Boolean	direction <in>
Parámetro	isInOut			isInOut:Boolean	direction <inout>
Parámetro	isOut			isOut:Boolean	direction <out>
Parámetro	isReturn			isReturn:Boolean	direction <return>
Parámetro	isVarArgList			isVarArgList:Boolean	true if parameter is a variable argument list
Parámetro	defaultValue	0..1	defaultValue:ValueSpecification		
Propiedad	defaultValue	0..1	defaultValue:ValueSpecification		
ElementoRedefinible	isLeaf		isLeaf:Boolean		
Slot	name			name:String	name of the defining feature
Slot	values	*	value:ValueSpecification		
Slot	value			value:String	value of the first value specification
AplicaciónEstereotipo	name			name:String	name of applied stereotype

 © 2018 Altova GmbH

AplicaciónEstereotipo	taggedValue	*		taggedValue:Slot	first slot of the instance specification
CaracterísticaEstructural	isReadOnly		isReadOnly		
Clasificador estructurado	ownedAttribute	*	ownedAttribute:Property		
EnlaceDePlantilla	signature	1	signature:TemplateSignature		
EnlaceDePlantilla	parameterSubstitution	*	parameterSubstitution:SustituciónDeParámetroDePlantilla		
ParámetroDePlantilla	paramDefault			paramDefault:String	template parameter default value
ParámetroDePlantilla	ownedParameteredElement	1	ownedParameteredElement:ParameterableElement		
SustituciónDeParámetroDePlantilla	parameterSubstitution			parameterSubstitution:String	Java only - code wildcard handling
SustituciónDeParámetroDePlantilla	parameterDimensionCount			parameterDimensionCount:Integer	code dimension count of the actual parameter
SustituciónDeParámetroDePlantilla	actual	1	OwnedActual:ParameterableElement		
SustituciónDeParámetroDePlantilla	formal	1	formal:TemplateParameter		
FirmaDePlantilla	template	1	template:TemplateableElement		
FirmaDePlantilla	ownedParameter	*	ownedParameter:TemplateParameter		
ElementoQueSePuedeConvertirEnPlantillas	isTemplate			isTemplate:Boolean	true if template signature set
ElementoQueSePuedeConvertirEnPlantillas	ownedTemplateSignature	0..1	ownedTemplateSignature:FirmaDePlantilla		
ElementoQueSePuedeConvertirEnPlantillas	templateBinding	*	templateBinding:TemplateBinding		
Tipo	typeName	*		typeName:PackageableElement	qualified code type names
ElementoConTipo	type	0..1	type:Type		
ElementoConTipo	postTypeModifier			postTypeModifier:String	postfix code modifiers
EspecificaciónDeValor	value			value:String	string value of the value specification

Agregar un prefijo a los atributos de una clase durante la generación de código

Quizás sea necesario añadir el prefijo "m_" a todos los atributos nuevos del proyecto.

Todos los elementos de código nuevos se escriben usando las plantillas SPL. En el archivo `Attribute.spl` de la carpeta `UModelSPL\C#[Java]\Default` puede cambiar cómo se escriben los nombres con una simple operación de búsqueda y reemplazo.

Por ejemplo, busque `$Property.name` y reemplácela con `"m_" & $Property.name`

Además, recomendamos actualizar inmediatamente el modelo con el código tras la generación de código. Esto garantiza que el código y el modelo estén sincronizados.

Nota: antes de modificarlas, recuerde copiar las plantillas SPL en un directorio de nivel superior (es decir, justo encima del directorio predeterminado `UModelSPL\C#`). Esto evita que las plantillas se sobrescriban cuando se instale una versión nueva de UModel. Compruebe que está marcada la casilla *Las definidas por el usuario reemplazan las predeterminadas* de la pestaña *Sincronizar el código con el modelo* del cuadro de diálogo "Configurar sincronización".

Plantillas SPL

Por cada proyecto de UModel se pueden especificar plantillas SPL distintas, haciendo clic en la opción de menú **Proyecto | Configuración del proyecto** (tal y como muestra el cuadro de diálogo). También puede usar rutas de acceso relativas. Las plantillas que no se encuentren en el directorio indicado se buscan en el directorio predeterminado local.



Objetos globales

`$Options`	un objeto que almacena opciones globales:
	`generateComments:bool` genera comentarios en la documentación (true/false)
`$Indent`	una cadena utilizada para aplicar sangría al código generado y que representa el nivel de anidamiento actual
`$IndentStep`	una cadena utilizada para aplicar sangría al código generado y que representa un nivel de anidamiento
`$NamespacePrefix`	solo en XSD, el prefijo de espacio de nombres de destino, si existe

Rutinas de manipulación de cadenas

 © 2018 Altova GmbH

integer **Compare**(s)
El valor devuelto indica la relación lexicográfica entre la cadena y `s` (distingue entre mayús/minús):

<0:	la cadena es menor que `s`
0:	la cadena es idéntica a `s`
>0:	la cadena es mayor que `s`

integer **CompareNoCase**(s)
El valor devuelto indica la relación lexicográfica entre la cadena y `s` (no distingue entre mayús/minús):

<0:	la cadena es menor que `s`
0:	la cadena es idéntica a `s`
>0:	la cadena es mayor que `s`

integer **Find**(s)
Busca la primera aparición de la subcadena `s`.
Devuelve el índice basado en cero del primer carácter de `s` o -1 si `s` no se encuentra.

string **Left**(n)
Devuelve los primeros `n` caracteres de la cadena.

integer **Length**()
Devuelve la longitud de la cadena.

string **MakeUpper**()
Devuelve la cadena en mayúsculas.

string **MakeUpper**(n)
Devuelve la cadena con los primeros `n` caracteres en mayúsculas.

string **MakeLower**()
Devuelve la cadena en minúsculas.

string **MakeLower**(n)
Devuelve la cadena con los primeros `n` caracteres en minúsculas.

string **Mid**(n)
Devuelve la cadena empezando por la posición de índice basado en cero `n`

string **Mid**(n, m)
Devuelve la cadena empezando por la posición de índice basado en cero `n` y la longitud `m`

string **RemoveLeft**(s)
Devuelve la cadena sin la subcadena `s` si Left(s.Length()) es igual a la subcadena `s`.

string **RemoveLeftNoCase**(s)
Devuelve la cadena sin la subcadena `s` si Left(s.Length()) es igual a la subcadena `s` (no distingue entre mayús/minús).

string **RemoveRight**(s)
Devuelve la cadena sin la subcadena `s` si Right(s.Length()) es igual a la subcadena `s`.

string **RemoveRightNoCase**(s)
Devuelve la cadena sin la subcadena `s` si Right(s.Length()) es igual a la subcadena `s` (no distingue entre mayús/minús).

string **Repeat**(s, n)
Devuelve la cadena que contiene la subcadena `s` repetida `n` veces.

string **Right**(n)
Devuelve los últimos `n` caracteres de la cadena.

19.1.3 Operadores

Los operadores de SPL funcionan como en casi todos los lenguajes de programación.

A continuación ofrecemos la lista de operadores de SPL ordenados por orden de prioridad (de mayor a menor):

`.`	Acceso a la propiedad del objeto
`( )`	Agrupación de expresiones
`true`	Constante binaria "true"
`false`	Constante binaria "false"
`&`	Concatenación de cadenas de texto
`-`	Signo para un número negativo
`not`	Negación lógica
`*`	Multiplicación
`/`	División
`%`	Resto
`+`	Suma
`-`	Resta
`<=`	Menor o igual que
`<`	Menor que
`>=`	Mayor o igual que
`>`	Mayor que
`=`	Igual
`<>`	No igual
`and`	Conjunción lógica (con evaluación en cortocircuito)
`or`	Disyunción lógica (con evaluación en cortocircuito)
`=`	Asignación

 © 2018 Altova GmbH

19.1.4 Condiciones

En SPL puede usar instrucciones `if` estándar. Esta es la sintaxis para estas instrucciones:

```
if condición
       instrucciones
else
       instrucciones
endif
```

o sin la parte **else**:

```
if condición
       instrucciones
endif
```

Nota: observe que la condición no aparece entre paréntesis.
Al igual que en otros lenguajes de programación, las condiciones se construyen con operadores lógicos y de comparación.

Ejemplo:

```
[if $namespace.ContainsPublicClasses and $namespace.Prefix <> ""]
       lo que usted quiera ['inserta lo que usted quiera en el archivo de
resultados]
[endif]
```

Instrucción switch

SPL también incluye una instrucción de control para múltiples selecciones.

Sintaxis:

```
switch $variable
       case X:
              instrucciones
       case Y:
       case Z:
              instrucciones
       default:
              instrucciones
endswitch
```

Las etiquetas "case" son constantes o variables.

Al igual que C, SPL no admite el paso implícito de una etiqueta case a otra y, por tanto, no es necesario usar la instrucción `break`.

19.1.5 Colecciones y foreach

Colecciones e iteradores

Una colección contiene varios objetos, como una matriz normal y corriente. Los iteradores sirven para almacenar e incrementar índices de matriz al acceder a objetos.

Sintaxis:

```
foreach iterador in colección
       instrucciones
next
```

Ejemplo nº1:

```
[foreach $class in $classes
       if not $class.IsInternal
              ]      class [=$class.Name];
[      endif
next]
```

Ejemplo 2:

```
[foreach $i in 1 To 3
      Write "// Step " & $i & "\n"
      ` Do some work
next]
```

La instrucción **foreach** recorre todos los elementos de **$classes** y en cada uno de ellos ejecuta el código que sigue a la instrucción hasta llegar a la instrucción **next**.

En cada iteración se asigna **$class** al siguiente objeto de clase. Simplemente se trabaja con el objeto de clase en lugar de usar `classes[i]->Name()` como en C++.

Los iteradores de colección tienen estas propiedades adicionales:

`Index`	El índice actual, empezando por 0
`IsFirst`	true si el objeto actual es el primer objeto de la colección (el índice es 0)
`IsLast`	true si el objeto actual es el último objeto de la colección

Ejemplo:

```
[foreach $enum in $facet.Enumeration
       if not $enum.IsFirst
              ], [
       endif
       ]"[=$enum.Value]"[
next]
```

Rutinas para la manipulación de colecciones:

collection **SortByName**(bAscending)
devuelve una colección cuyos elementos están ordenados por nombre (con distinción de

mayúsculas y minúsculas) en orden ascendente o descendente.

collection **SortByNameNoCase**(bAscending)
devuelve una colección cuyos elementos están ordenados por nombre (sin distinción de mayúsculas y minúsculas) en orden ascendente o descendente.

Ejemplo:
```
$SortedNestedClassifier = $Class.nestedClassifier.SortByNameNoCase( true )
```

collection **SortByKind**(bAscending)
devuelve una colección cuyos elementos están ordenados por tipo (p. ej. clase, interfaz...) en orden ascendente o descendente.

collection **SortByKindAndName**(bAscendingKind, bAscendingName)
devuelve una colección cuyos elementos están ordenados por tipo (p. ej. clase, interfaz...) en orden ascendente o descendente y si el tipo es idéntico al nombre (con distinción de mayúsculas y minúsculas en orden ascendente o descendente).

collection **SortByKindAndNameNoCase**(bAscending)
devuelve una colección cuyos elementos están ordenados por tipo (p. ej. clase, interfaz...) en orden ascendente o descendente y si el tipo es idéntico al nombre (sin distinción de mayúsculas y minúsculas en orden ascendente o descendente).

19.1.6 Subrutinas

El generador de código admite subrutinas en forma de procedimientos o funciones.

Características:
- Se pasan valores por valor y por referencia
- Parámetros locales/globales (locales dentro de las subrutinas)
- Variables locales
- Invocación
- Invocación recurrente (las subrutinas se pueden llamar a sí mismas)

19.1.6.1 Declaración de subrutinas

Subrutinas

Ejemplo de sintaxis:

```
Sub SimpleSub()
... lines of code
EndSub
```

- **Sub** es la palabra clave que denota el procedimiento.
- **SimpleSub** es el nombre asignado a la subrutina.
- Los **paréntesis** pueden contener una lista de parámetros.
- El bloque de código de una subrutina empieza inmediatamente después del paréntesis de cierre.

- **EndSub** denota el final del bloque de código.

Nota: no se permiten **declaraciones** de subrutinas recursivas o en cascada (es decir, una subrutina no puede contener otra subrutina).

Parámetros
Los parámetros también se pueden pasar con procedimientos usando esta sintaxis:

- Todos los parámetros deben ser variables.
- Las variables deben tener el prefijo **$**.
- Las variables locales se definen en una subrutina.
- Las variables globales se declaran de forma explícita, fuera de las subrutinas.
- Si hay varios parámetros, se separan con comas dentro de los paréntesis.
- Los parámetros pueden pasar valores.

Parámetros: pasar valores
Los parámetros se pueden pasar de dos maneras: por valor y por referencia, usando las palabras clave **ByVal** y **ByRef** respectivamente.

Sintaxis:
```
' definir sub CompleteSub()
[Sub CompleteSub( $param, ByVal $paramByValue, ByRef $paramByRef )
] ...
```

- **ByVal** especifica que el parámetro se pasa por valor. Recuerde que la mayoría del os objetos solamente se pueden pasar por referencia.
- **ByRef** especifica que el parámetro se pasa por referencia. Se trata del método predeterminado si no se especifica ByVal ni ByRef.

Valores devueltos de funciones
Para devolver un valor desde una subrutina use la instrucción **return**. Este tipo de función se puede llamar desde dentro de una expresión.

Ejemplo:
```
' definir una función
[Sub MakeQualifiedName( ByVal $namespacePrefix, ByVal $localName )
if $namespacePrefix = ""
  return $localName
else
  return $namespacePrefix & ":" & $localName
endif
EndSub
]
```

19.1.6.2 Invocación de subrutinas

Use **call** para invocar una subrutina, seguido del nombre y los parámetros del procedimiento (si procede).

```
Call SimpleSub()
```
o

 © 2018 Altova GmbH

```
Call CompleteSub( "FirstParameter", $ParamByValue, $ParamByRef )
```

Invocación de funciones

Para invocar una función (cualquier subrutina que contenga una instrucción **return**) use su nombre dentro de una expresión. No use la instrucción **call** para llamar a funciones.

Ejemplo:

```
$QName = MakeQualifiedName($namespace, "entry")
```

19.2 Códigos de error

Códigos de error del sistema operativo

201 No se encontró el archivo: "%s"
202 No se puede crear el archivo "%s"
203 No se puede abrir el archivo "%s"
204 No se puede copiar el archivo "%s" en "%s"

Códigos de error de sintaxis

401 Se esperaba una palabra clave
402 Se esperaba "%s"
403 No se especificó el archivo de salida
404 Fin inesperado del archivo
405 Palabra clave no permitida

Códigos de error de tiempo de ejecución

501 Variable desconocida "%s"
502 Redefinición de la variable "%s"
503 La variable "%s" no es un contenedor
504 Propiedad desconocida "%s"
505 No se puede convertir %s en %s
507 Función desconocida
508 Ya se definió esta función
509 Parámetro no válido
510 División por cero
511 Método desconocido
512 Número incorrecto de parámetros
513 Desbordamiento de pila

© 2018 Altova GmbH

Altova UModel 2018

Referencia del programador

20 Referencia del programador

UModel es un servidor de automatización. Esto significa que es una aplicación que expone objetos programables a otras aplicaciones (llamadas clientes de automatización). Como resultado, el cliente de automatización tiene acceso directo a los objetos y a las funciones que el servidor de automatización pone a su disposición. Esto es una ventaja para el cliente de automatización porque puede usar todas las funciones de UModel, como la función de ingeniería inversa. Por tanto, los programadores pueden mejorar sus propias aplicaciones usando las funciones de UModel.

Los objetos programables de UModel se ponen a disposición de los clientes de automatización mediante la API de UModel, que es una API de COM. El modelo de objetos de la API se describe en la referencia de la API de UModel, que también describe todos los objetos disponibles.

Entornos de ejecución

Puede acceder a la API de la aplicación desde estos entornos:

- Desde el editor de scripts
- Desde complementos creados en entornos IDE
- Desde programas externos

A continuación ofrecemos una breve descripción de estos tres entornos.

Editor de scripts: personalizar y modificar las funciones de UModel

Si quiere puede personalizar su versión de UModel modificando y añadiéndole funciones. También puede crear formularios y modificar la interfaz del usuario añadiéndole comandos de menú nuevos e iconos nuevos en las barras de herramientas. Para ello basta con escribir scripts que interactúen con objetos de la API de la aplicación. Para ayudarle a escribir estos scripts, UModel le ofrece un editor de scripts integrado. Las funciones de este editor se describen detalladamente en el apartado Editor de scripts de este manual. Los lenguajes de programación compatibles son **JScript** y **VBScript**.

Complementos creados en entornos IDE: cómo crear complementos para trabajar con UModel

Gracias a la interfaz especial de UModel para complementos, podrá crear complementos propios e integrarlos en UModel. Esto se describe detalladamente en el apartado Crear complementos en entornos IDE.

El objeto de aplicación se pasa a la mayoría de los métodos que el complemento debe implementar y se le llama desde la aplicación. Los principales lenguajes utilizados para implementar un complemento creado en un entorno IDE son **C#** y **C++**. Consulte el apartado Crear complementos en entornos IDE para obtener más información.

 © 2018 Altova GmbH

Programas externos

También puede manipular UModel usando scripts externos. Por ejemplo, puede escribir un script para abrir UModel en un momento determinado, después abrir un proyecto de UModel, generar su documentación e imprimirla. Al igual que los entornos anteriores, los scripts externos utilizan la API de la aplicación para realizar estas tareas. Para más información consulte el apartado API de UModel.

Para poder usar la API de UModel desde programas externos es necesario iniciar una instancia de UModel primero. Esto se puede hacer de varias formas, dependiendo del lenguaje de programación utilizado (consulte el apartado Lenguajes de programación).

Básicamente UModel se iniciará a través de su registro de COM. Después se devuelve el objeto `Application` asociado con la instancia de UModel. Dependiendo de la configuración de COM, se puede devolver un objeto asociado con una instancia que ya está en ejecución. Además se puede usar cualquier lenguaje de programación que permita crear e invocar objetos COM. Los más frecuentes son:

- Los archivos JScript y VBScript tienen una sintaxis sencilla y están diseñados para acceder a objetos COM. Se pueden ejecutar desde la línea de comandos directamente o haciendo doble clic en ellos desde el explorador de Windows. Son muy útiles para tareas de automatización sencillas.
- C# es un lenguaje de programación de pleno derecho con una amplísima gama de funciones. El acceso a objetos COM se puede encapsular automáticamente usando C#..
- Java: los productos de Altova vienen con clases Java nativas que encapsulan la API de la aplicación y ofrecen un aspecto Java total
- También puede usar Visual Basic for Applications, Perl y Python.

20.1 Notas sobre la versión

A continuación se enumeran todos los cambios importantes incorporados en cada versión de la API de UModel. Si en la versión principal de la biblioteca de tipos se produce un cambio (p. ej. 1.0 => 2.0 => 3.0), significa que no se debería volver a compilar clientes como los complementos creados en C#, VB.NET, C++, etc. desde entornos IDE.

Interfaz de automatización para UModel 2018r2 (biblioteca de tipos versión 5.4)

API de UModel	• La interfaz `IBinaryTypeEntry` tiene el nuevo método `TypesToImport`, que puede usar para indicar una lista de tipos binarios para importar (para separar los tipos bonarios se pueden usar la coma, el punto y coma o el espacio). • La interfaz `IProjectSettingsDlg` tiene varios métodos nuevos que se pueden aplicar a la ingeniería de código C++. • La enumeración `ENUMCodeLang` tiene el nuevo miembro `eCodeLang_Cpp`, que indica el lenguaje C++ para ingeniería de código. • La enumeración `ENUMCodeLangVersion` tiene nuevos miembros, que indican las versiones del lenguaje C++. • La enumeración `ENUMUMLPredefinedElement` tiene nuevos miembros aplicables a ingeniería de código C++. Nota: para la ingeniería de código C++ se necesita la edición UModel Enterprise.

Interfaz de automatización para UModel 2017 (biblioteca de tipos versión 5.3)

API de UModel: UMLData	Se añadieron estos métodos: • `IUMLOpaqueAction::Body` • `IUMLOpaqueAction::Language`

Interfaz de automatización para UModel 2016 (biblioteca de tipos versión 5.2)

API de UModel: UMLData	Se añadieron estos métodos: • `IUMLInstanceSpecification::SetSlotInstanceValueAt` • `IUMLSlot::InsertSlotInstanceValueAt` • `IUMLDataAll::InsertSlotInstanceValueAt` • `IUMLDataAll::SetSlotInstanceValueAt`

Interfaz de automatización para UModel 2015r4 (biblioteca de tipos versión 5.1)

 © 2018 Altova GmbH

API de UModel: UMLData	Se añadieron estos métodos: • `IUMLGuiNodeLink::AddOwnedGuiNodeLink` • `IUMLDataAll::AddOwnedGuiNodeLink`

Interfaz de automatización para UModel 2013 (biblioteca de tipos versión 5.0)

Estos son los cambios incorporados desde la versión anterior (UModel 2012, biblioteca de tipos versión 4.1):

API de UModel	• `IDocument` tiene el método nuevo `GenerateSequenceDiagramsForAllOperations`
API de UModel: UMLData	• `ENUMExportXMIType` tiene una entrada nueva para UML2.4 (`eXMI24ForUML24`). • `ENUMUMLGuiTextLabelKind` tiene el literal nuevo `eTextLabel_DotNetPropertyName` • `ENUMUMLPredefinedElement` tiene literales nuevos para SysML 1.2. • `IUMLGuiSequenceDiagram` tiene las propiedades nuevas `UseForForwardEngineering` y `CodeOperation` para generación de código • `IUMLExecutionEvent`, `IUMLCreationEvent`, `IUMLDestructionEvent`, `IUMLSendOperationEvent`, `IUMLSendSignalEvent`, `IUMLReceiveOperationEvent` and `IUMLReceiveSignalEvent` se eliminaron porque las clases correspondientes clases ya no son parte de UML2.4.

Interfaz de automatización para UModel 2012 (biblioteca de tipos versión 4.1)

Estos son los cambios incorporados desde la versión anterior (UModel 2011r3, biblioteca de tipos versión 4.0):

- Se introducen IModelTransformationDlg, IModelTransformationTypeMappings y IModelTransformationTypeMapping para las transformaciones de modelos. IDocument tiene un método nuevo: **ModelTransformation**.
- ILocalOptionsView tiene una propiedad nueva: **EnableSnapLines**.

API de UModel: UMLData

- ENUMCodeLang tiene un literal nuevo: `eCodeLang_UML`.
- ENUMUMLPredefinedElement tiene varios literales nuevos para las transformaciones de modelos.

Interfaz de automatización para UModel 2011r3 (biblioteca de tipos versión 4.0)

Estos son los cambios incorporados desde la versión anterior (UModel 2011r2, biblioteca de tipos versión 3.2):

API de UModel

- ILocalOptionsDiagramEditing tiene propiedades nuevas para controlar propiedades .NET: **UseDotNetPropertyCompartment** y **ShowDotNetPropertyCompartment**.
- IDialog tiene dos propiedades nuevas: **Application** y **Parent**.
- IImportSourceDlg tiene propiedades nuevas para controlar propiedades .NET: **Content_UseDotNetPropertyCompartment** y **Content_ShowDotNetPropertyCompartment**.

API de UModel: UMLData

- Se puede establecer la propiedad **BehaviorSpecification** para IUMLBehavior
- ENUMUMLGuiStyleKind tiene un literal nuevo para controlar propiedades .NET: **eUMLGuiStyle_ShowDotNetPropertyCompartment.**

Interfaz de automatización para UModel 2011r2 (biblioteca de tipos versión 3.2)

Estos son los cambios incorporados desde la versión anterior (UModel 2011, biblioteca de tipos versión 3.1):

API de UModel

- Se introduce IGenerateStateMachineCodeDlg para la generación de código de máquina de estados y IDocument tiene un método nuevo: **GenerateStateMachineCode**.
- IGenerateDocumentationDlg tiene propiedades nuevas para la generación de documentación con archivos SPS (**UseFixedDesign** y **SPSFile**), una propiedad nueva (**Include_IncludedPredefinedSubprojects**) y un método nuevo (**Fonts_SetDefaults**).
- ENUMDocumentationOutputFormat tiene un literal nuevo para generar documentación en formato PDF.
- ENUMUMLPredefinedElement tiene varios literales nuevos para funciones relacionadas con BPMN2.

API de UModel: UMLData

- IUMLGuiBPMN2Diagram, IUMLGuiBPMN2ChoreographyDiagram y IUMLGuiBPMN2CollaborationDiagram se introducen para BPMN2

Interfaz de automatización para UModel 2011 (biblioteca de tipos versión 3.1)

Estos son los cambios incorporados desde la versión anterior (UModel 2010r3, biblioteca de tipos versión 3.0):

API de UModel

- IImportDatabaseDlg se introduce para la importación de bases de datos.
- IDocument tiene un método nuevo para importar bases de datos (**ImportDatabase**) y otro para fusiones de proyecto a 3 bandas (**MergeProject3Way**).

API de UModel: UMLData

- ENUMCodeLangVersion y ENUMUMLPredefinedElement tienen literales nuevos para funciones relacionadas con bases de datos.
- ENUMUMLDBDataSourceMethod se introduce para funciones relacionadas con bases de datos.

Interfaz de automatización para UModel 2010r3 (biblioteca de tipos versión

 © 2018 Altova GmbH

3.0)

Estos son los cambios incorporados desde la versión anterior (UModel 2010r2, biblioteca de tipos versión 2.1):

API de UModel

- IGenerateSequenceDiagramDlg tiene una propiedad nueva para omitir operaciones diferentes cuando se generen diagramas de secuencia a partir de código fuente (**OperationIgnoreList**).
- La interfaz IGenerateDocumentationDlg tiene la propiedad nueva **Details_Constraints**.
- ENUMDiagramLayoutKind tiene una entrada nueva para el tipo de diseño “Block” (por bloques).
- ENUMCodeLangVersion tiene una entrada nueva para C# 4.0.

API de UModel: UMLData

- IUMLElement tiene un método nuevo para recuperar todos los elementos propios de un tipo determinado (**GetOwnedElementsOfKind**).
- IUMLClass, IUMLEnumeration y IUMLInterface tienen un método nuevo para obtener la ruta de acceso completa del archivo de código (**GetCodeFilePath**). Véase también GetCodeFileName, que devuelve el nombre del archivo solamente).
- IUMLInterface tiene la propiedad nueva **Protocol** y el método nuevo **SetNewProtocol** para remitir a un IUMLProtocolStateMachine.
- IUMLConstraint tiene dos propiedades nuevas: **OwningTransition** y **OwningState**.
- IUMLState tiene la propiedad nueva **StateInvariant** y el método nuevo **SetNewStateInvariant**.
- IUMLPort tiene una propiedad nueva: **Protocol.**
- IUMLStructuredClassifier tiene un método nuevo: **InsertOwnedPortAt**.
- ENUMUMLPredefinedElement tiene varios literales nuevos para C# 4.0.
- Además se introdujeron estas nuevas interfaces: IUMLValueSpecificationAction, IUMLProtocolStateMachine, IUMLProtocolTransition, IUMLGuiProtocolStateMachineDiagram

Interfaz de automatización para UModel 2010r2 (biblioteca de tipos versión 2.1)

Estos son los cambios incorporados desde la versión anterior (UModel 2010, biblioteca de tipos versión 2.0):

API de UModel

- IGenerateSequenceDiagramDlg tiene una propiedad nueva para la nueva división de diagramas de secuencia (**SplitIntoSmallerDiagrams**).

API de UModel: UMLData

- ENUMExportXMIType tiene una entrada nueva para UML2.3.
- IUMLAction tiene una propiedad nueva: **IsLocallyReentrant**.
- IUMLPort tiene una propiedad nueva: **IsConjugated**.
- La propiedad **ConnectorKind** de IUMLConnector ahora es de solo lectura.
- IUMLClassifier tiene una propiedad nueva: **IsFinalSpecialization**.
- IUMLActivityGroup ahora se deriva de IUMLNamedElement.

Interfaz de automatización para UModel 2010 (biblioteca de tipos versión 2.0)

Estos son los cambios incorporados desde la versión anterior (UModel 2009, biblioteca de tipos versión 1.0):

Complementos para UModel

- Compatibilidad con controles ActiveX. Los complementos que también sean controles ActiveX aparecen en una barra de control de diálogos de UModel (véase también Controles ActiveX o el ejemplo StatisticsActiveX)

API de UModel

- IApplication tiene una propiedad nueva (**ServicePackVersion**) un método nuevo (**RunMacro**) para iniciar una macro de un proyecto de script ya cargado.
- IDocument tiene métodos nuevos: **SaveCopyAs**, **CanFocusUMLDataInModelTree**, **FocusUMLDataInModelTree**, **Reload**.
- La propiedad **FocusedUMLDataNotifier** de IDocument se puede usar para obtener la interfaz nueva IFocusedUMLDataEvents.
- El método **OnModifiedFlagChanged** de IDocumentEvents tiene la interfaz IDocument como segundo parámetro.
- La interfaz IDiagramWindow tiene estos métodos nuevos para la función de diseño automático: **Autolayout**, **AutolayoutSelection**.
- La interfaz IProjectSettingsDlg tiene dos propiedades nuevas: **CSharp_ResolveAliases** y **VBasic_ResolveAliases**.
- La interfaz IGenerateDocumentationDlg tiene dos propiedades nuevas: **EmbedCSSinHTML** y **CreateFolderForDiagrams**.
- ILocalOptionsCodeEngineering tiene estas propiedades nuevas: **CodeFromModel_Indentation_InsertTabs**, **CodeFromModel_Indentation_InsertNSpaces**.

API de UModel: UMLData

- La nueva interfaz IUMLHyperlink2Model permite crear hipervínculos a elementos de modelado (en la *Estructura del modelo*). IUMLNamedElement tiene **InsertOwnedHyperlink2ModelAt**, IUMLGuiTextHyperlink tiene **SetHyperlinkModelElementAddress** para definir vínculos con elementos de modelado.
- IUMLCommentTextHyperlink es nueva y habilita los hipervínculos para IUMLComments (véase también Cómo crear y usar hipervínculos). IUMLComment se amplía con **InsertOwnedCommentTextHyperlinkAt** y **OwnedHyperlinks** para insertar y acceder a estos hipervínculos.
- Igualmente IUMLGuiDiagram se amplía con **InsertOwnedGuiTextHyperlinkAt** y **OwnedHyperlinks**.
- La interfaz IUMLElement tiene dos propiedades nuevas (**OwnedDocComment** y **OwnedDocCommentBody**) para acceder directamente al cuerpo del comentario, que aparece en la ventana *Documentación* cuando el elemento está resaltado.
- IUMLGuiDiagram tiene un método nuevo (**AddUMLGuiContainmentLink**) para insertar líneas de contención en los diagramas.
- ENUMUMLGuiTextLabelKind tiene un literal nuevo: **eTextLabel_InformationFlow**.
- ENUMUMLPredefinedElement tiene literales nuevos para tipos de datos XSD y el perfil SysML.
- Además se añadieron estas nuevas interfaces: IUMLInformationFlow, IUMLGuiContainmentLink, IUMLGuiSysMLActivityDiagram, IUMLGuiSysMLBlockDefinitionDiagram, IUMLGuiSysMLInternalBlockDiagram, IUMLGuiSysMLPackageDiagram, IUMLGuiSysMLParametricDiagram, IUMLGuiSysMLRequirementDiagram, IUMLGuiSysMLSequenceDiagram, IUMLGuiSysMLStateMachineDiagram, IUMLGuiSysMLUseCaseDiagram

 © 2018 Altova GmbH

20.2 Editor de scripts

El Editor de scripts de UModel usa los componentes del Editor de formularios de Microsoft .NET Framework y, por tanto, ofrece acceso a Microsoft .NET Framework. Esto significa que además de usar JScript y VBScript con la API de UModel (que es un API de COM), también puede acceder a las clases de Microsoft .NET Framework y utilizarlas.

Por tanto, dentro de UModel podrá crear y usar sus propias macros y formularios para modificar y agregar funciones a la aplicación.

Nota: el entorno de scripting **no es compatible** con el lenguaje Visual Basic. Sí lo es con VBScript y JavaScript. Por tanto, asegúrese de utilizar la sintaxis VBScript y no la sintaxis Visual Basic en el entorno de scripting.

Nota: para que funcione el Editor de scripts es necesario instalar Microsoft **.NET Framework 2.0 o superior** antes de instalar UModel.

El Editor de scripts

El Editor de scripts (*imagen siguiente*) se abre en una ventana nueva haciendo clic en el comando de menú **Herramientas | Editor de scripts** de UModel. Los lenguajes de programación que se pueden usar en el entorno de scripting son **JScript** y **VBScript**. El lenguaje de scripting del proyecto se puede cambiar: haga clic con el botón derecho en el nodo `Proyecto` del panel superior izquierdo del Editor y, en el menú contextual, seleccione **Configuración del proyecto**. Ahora seleccione el lenguaje pertinente en el cuadro de diálogo.



¿Qué puede hacer con el editor de scripts?

En el Editor de scripts puede crear formularios, controladores de eventos y macros para construir un proyecto de scripting. Los proyectos de scripting pueden ser proyectos globales para UModel, lo cual permite usar los scripts del proyecto en la aplicación. Pero los proyectos también se pueden asignar a proyectos distintos de UModel, lo cual permite usar scripts distintos en proyectos de UModel diferentes.

En cada proyecto de scripting puede definir la versión del Runtime de .NET que se debe utilizar. Una aplicación puede trabajar con varios proyectos de scripting con versiones diferentes del Runtime de .NET siempre y cuando las versiones correspondientes de .NET estén instaladas. Por ejemplo: los proyectos de scripting con .NET 4.0 solo funcionan en equipos que tengan .NET 4.0 instalado.

Documentación sobre el Editor de scripts

La presente documentación del entorno de scripting se divide en varias secciones:

- Información general: resumen sobre las características del Editor de scripts y los proyectos de scripting
- Instrucciones para crear un proyecto de scripting
- Qué son las declaraciones globales
- Instrucciones para crear formularios
- Controladores de eventos de UModel
- Instrucciones para usar macros en el Editor de scripts y en UModel.

 © 2018 Altova GmbH

20.2.1 Información general

El Editor de scripts ofrece una interfaz gráfica donde puede (i) diseñar formularios de forma gráfica asignando scripts a los componentes del formulario, (ii) crear controladores de eventos y (iii) crear macros.

Estos formularios, controladores de eventos y macros se organizan en proyectos de scripting, que se asignan a los proyectos de UModel y se pueden usar en la aplicación.

También puede definir variables y funciones en un script de declaraciones globales, que siempre se ejecuta antes que los scripts de macros y controladores de eventos.

Esta sección ofrece información general sobre el Editor de scripts y los proyectos de scripting y se divide en varios apartados:

- Proyectos de scripting en UModel: describe cómo se usan en UModel los proyectos de scripting creados con el Editor de scripts.
- Interfaz gráfica del usuario del Editor de scripts: información detallada sobre la interfaz gráfica del Editor de scripts y sus componentes.
- Componentes de un proyecto de scripting: explica qué componentes constituyen un proyecto de scripting.

Para aprender a crear los diferentes componentes del proyecto de scripting, consulte los apartados correspondientes de las secciones Declaraciones globales, Formularios, Controladores de eventos y Macros.

Ensamblados .NET

Los proyectos de scripting pueden tener referencias a ensamblados .NET (además de referencias predeterminadas). Los ensamblados .NET se pueden añadir a todo el proyecto de scripting o a las macros (usando el nuevo comando `CLR.LoadAssembly` en el código fuente, como se explica en el apartado Comandos integrados). Por ejemplo, puede añadir ensamblados desde el caché global de ensamblados.

Para añadir un ensamblado haga clic con el botón derecho en el proyecto o en una macro y, en el menú contextual, seleccione **Agregar ensamblado .NET | Caché global de ensamblados (GAC)**.



Esto funciona igual que en Visual Studio y no solo ofrece acceso a todo Microsoft .NET Framework sino también a cualquier ensamblado definido por el usuario.

20.2.1.1 Proyectos de scripting en UModel

Todos los scripts creados en el Editor de scripts se almacenan en proyectos de scripting de Altova (archivos **`.asprj`**) y puede crear tantos proyectos de scripting de Altova como quiera. Una vez creado, el archivo .asprj puede tener varios usos:

- Se puede definir como proyecto global de scripting para UModel. A los scripts de un proyecto global de scripting se les puede llamar desde dentro de la aplicación y las macros del proyecto global de scripting se pueden usar para todos los proyectos de UModel.
- Se puede asignar a un proyecto de UModel (como proyecto de aplicación). Cuando se abre un proyecto de UModel en UModel, se pueden invocar los scripts del proyecto de scripting asociado.

UModel viene con un ejemplo de proyecto de scripting llamado `ScriptSampleFind.asprj`. Este archivo contiene declaraciones globales para varias tareas estándar y se encuentra en la carpeta `C:\Users\<usuario>\Documentos\Altova\UModel2018\UModelExamples\Scripting`.

Definir el proyecto de scripting global de una aplicación

El proyecto de scripting global de una aplicación se define en la sección *Scripting* del cuadro de diálogo "Opciones" de UModel (*imagen siguiente*).



Para definir un proyecto de scripting global para UModel, marque la casilla *Activar script* y después busque el proyecto de scripting (archivo `.asprj`) que desea activar. En esta pestaña también puede indicar: (i) si las macros automáticas del proyecto de scripting se ejecutan automáticamente cuando se inicie UModel y (ii) si los scripts de control de eventos de la aplicación del proyecto se deben ejecutar automáticamente o no.

Nota: se pueden ejecutar scripts anidados, es decir, las macros pueden llamar a otras macros y los eventos se reciben durante la ejecución de macros o de eventos.

Para asignar un proyecto de scripting a un proyecto de UModel:

1. En UModel abra el proyecto de aplicación pertinente.
2. Seleccione el comando de menú **Proyecto | Configuración del proyecto | Script** y haga clic en la pestaña *Script*.



3. Marque la casilla *Activar scripts de proyecto* y seleccione el proyecto de scripting pertinente (archivo `.asprj`). Si quiere ejecutar las macros automáticas cuando se cargue el proyecto de UModel, marque la casilla *Ejecutar macros automáticas*.
4. Para terminar haga clic en **Aceptar**.

Nota: para desactivar el proyecto de scripting de un proyecto de UModel (es decir, para anular la asignación), desactive la casilla *Activar scripts de proyecto*.

20.2.1.2 La interfaz gráfica del editor de scripts

A continuación puede ver una imagen de la interfaz gráfica del usuario del Editor de scripts, que se compone de:

- Una barra de herramientas
- El panel Estructura del proyecto de scripting (arriba a la izquierda)
- El panel Propiedades y eventos (abajo a la izquierda)
- Una ventana principal con las pestañas *Design* y *Source* para el diseño y el código fuente respectivamente
- Una paleta de objetos de formulario (en el lateral derecho)



Barra de herramientas del Editor de scripts

La barra de herramientas del Editor de scripts incluye iconos para:

- Comandos de archivo como **Nuevo**, **Abrir**, **Guardar** e **Imprimir**. Estos comandos sirven para crear proyectos de scripting nuevos, abrir proyectos de scripting, guardarlos e imprimirlos.
- Comandos de edición estándar como **Copiar**, **Pegar**, **Deshacer**, **Rehacer**, **Buscar** y **Reemplazar**. Recuerde que los comandos **Buscar** y **Reemplazar** afectan al código de la pestaña *Source* del Editor de scripts.

Estructura del proyecto de scripting

La estructura del proyecto de scripting se representa en el panel superior izquierdo (*imagen siguiente*) y muestra los componentes que constituyen el proyecto de scripting. Estos componentes pueden dividirse en cuatro categorías principales: (i) **`Declaraciones globales`**, (ii) **`Formularios`**, (iii) **`Eventos`** y (iv) **`Macros`**.

Desde el panel Estructura del proyecto puede acceder a todos los componentes del proyecto de scripting. Por ejemplo, si quiere ver y editar un formulario determinado, expanda la carpeta **`Formularios`** (*imagen anterior*), haga clic con el botón derecho en el formulario que le interesa y, en el menú contextual, seleccione **Abrir**.

La forma más rápida de abrir un formulario, evento, macro o script de declaraciones globales es hacer doble clic en el icono correspondiente. Para eliminar un formulario o una macro del proyecto de scripting, haga clic con el botón derecho en el componente y, en el menú contextual, seleccione **Eliminar**.

El panel Estructura del proyecto de scripting también incluye una barra de herramienta con varios iconos (*imagen siguiente*).

Estos iconos (de izquierda a derecha) sirven para (i) crear una macro nueva, (ii) crear un formulario nuevo, (iii) ejecutar una macro y (iv) depurar una macro. Estos comandos también están disponibles en el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho en cualquier componente de la Estructura del proyecto de scripting.

Propiedades y eventos

El panel Propiedades y eventos (*imagen siguiente*) muestra:

- Propiedades de formularios (cuando se selecciona un formulario)
- Propiedades de objetos (cuando se selecciona un objeto de un formulario, como en la imagen siguiente)
- Eventos de formularios (cuando se selecciona un formulario)
- Eventos de objetos (cuando se selecciona un objeto de un formulario)



Para cambiar entre las propiedades y los eventos del componente seleccionado, haga clic en el icono **Propiedades** (el tercero empezando por la izquierda de la barra de herramientas del panel Propiedades y eventos) o en el icono Eventos (el cuarto icono empezando por la izquierda).

El primer y el segundo icono de la barra de herramientas empezando por la izquierda son los iconos **Por categorías** y **Alfabético** que muestran las propiedades y eventos ordenados por categorías o por orden alfabético ascendente respectivamente.

Cuando se selecciona una propiedad o evento, en la parte inferior del panel aparece una breve descripción.

Ventana principal

La ventana principal muestra el componente seleccionado y tiene una o dos pestañas, dependiendo del tipo de componente. Si se trata de un script de declaraciones globales, de un evento o de una macro, entonces aparece solo la pestaña *Source* que muestra el código fuente del componente seleccionado.

La pestaña *Source* para el código fuente ofrece estas características:

 © 2018 Altova GmbH

- color de sintaxis
- plegamiento de código
- creación y eliminación de marcadores con **Ctrl+F2**
- finalización automática con información sobre los parámetros (*imagen siguiente*)
- extender e ir a la llave
- método completo o firma de la propiedad junto al ayudante de entrada de finalización automática (*imagen anterior*)

```
QualifiedName(                                  PictureBox
          IUMLNamedElement FindOwnedMemberWithQualifiedName( string strName )
```

- resaltado de llaves durante la entrada de código

```
if ( x == y.GetName( a, b, c() ) )
```

- información rápida (firma y documentación) al pasar el cursor del ratón sobre métodos o propiedades conocidas:

```
var sDir = objApplication.InstallationDirectory;
        string IApplication.InstallationDirectory
        installation directory of the application, e.g. C:\Program Files\Altova\UModel2009
```

Si la ventana principal muestra un **formulario**, entonces incluye dos pestañas: la pestaña *Design* (que muestra el formulario y permite diseñarlo) y la pestaña *Source* (que contiene el código fuente del formulario). El contenido de ambas pestañas se puede editar.

Notas:
JScript y VBScript son lenguajes sin tipo y por eso los ayudantes de entrada y la función de finalización automática solamente funciona en caso de "construcciones completas" como `Application.ActiveDocument.RootPackage.xxx` y nombres "predefinidos" como `objDocument123.RootPackage.xxx`.

Si los nombres empiezan por `objUMLxxx`, aparecerán los miembros de la interfaz `IUMLxxx` correspondiente. Por ejemplo, la API de COM de UModel tiene una interfaz: `IUMLClass`. Si mientras escribe el código utiliza `objUMLClass`, `objUMLClass123` o `objUMLClassParent`, aparecerán los miembros de la clase `IUMLClass` correspondiente.

Si los nombres empiezan por `objApplication`, `objDocument` o `objDiagramWindow`, entonces aparecerán los miembros de la interfaz correspondiente. Esto también afecta a todas las demás interfaces definidas en la API de UModel. Durante la edición aparece el ayudante de entrada de finalización automática y la información sobre parámetros. No obstante, puede invocar a estos ayudantes de entrada en cualquier momento con solo pulsar **Ctrl+Barra espaciadora**.

Paleta de objetos de formulario

La paleta de objetos de formulario contiene todos los objetos que están disponibles para el diseño de formularios (*imagen siguiente*). También puede añadir controles ActiveX registrados a la paleta. Para ello haga clic con el botón derecho en la paleta y seleccione el comando **Agregar control ActiveX**.



Para insertar un objeto de la paleta en el diseño de la ventana principal, haga clic en el objeto y después en la parte del formulario donde desea insertar el objeto. El objeto se inserta en la posición elegida y en muchos casos deberá definir algunas de sus propiedades (en el panel Propiedades y eventos). Los objetos se pueden arrastrar de una parte a otra del formulario y su tamaño se puede ajustar. Además si hace clic con el botón derecho en el objeto aparece un menú contextual con varios comandos de edición (p. ej. comandos para centrar el objeto, para alinearlo, etc.).

Algunos objetos de formulario, como el temporizador `Timer`, no se añaden al formulario sino que se insertan en una bandeja situada debajo de la ventana principal del Editor de scripts. Después puede seleccionar el objeto en la bandeja y definir sus propiedades y controladores de eventos en el panel Propiedades y evento.

20.2.1.3 Componentes de un proyecto de scripting

Los proyectos de scripting de Altova están formados por cuatro componentes principales:

- *Declaraciones globales:* este componente contiene las definiciones de variables y funciones que los scripts de formularios, macros y controladores de eventos del proyecto de scripting pueden utilizar.
- *Formularios*: este componente contiene todos los formularios definidos en el proyecto de scripting.
- *Eventos:* este componente contiene los scripts de control de eventos para todos los eventos de la aplicación (no del formulario).
- *Macros:* este componente contiene todas las macros definidas en el proyecto de scripting.

Estos componentes aparecen representados en el panel Estructura del proyecto de scripting del

Editor de scripts (*imagen siguiente*) y se pueden abrir desde allí.

A continuación ofrecemos una breve descripción de cada uno de los componentes.

Declaraciones globales

El componente **`DeclaracionesGlobales`** es un script que contiene variables y funciones que pueden ser utilizadas por formularios, controladores de eventos y macros. Las funciones se sirven de la API de UModel para acceder a las funciones de UModel. Si crea una función o variable en el módulo **`DeclaracionesGlobales`** los formularios, controladores de eventos y macros del proyecto de scripting podrán acceder a la variable o función.

Para agregar una variable o función, abra el componente **`DeclaracionesGlobales`** (clic con el botón derecho en **`DeclaracionesGlobales`** en la Estructura del proyecto de scripting y después clic en **Abrir**) y edite el script de declaraciones globales en la ventana principal.

Formularios

En el Editor de scripts puede construir un formulario de forma gráfica con ayuda de la paleta de objetos de formulario, que contiene objetos como campos de entrada de texto y botones. Por ejemplo: puede crear un formulario para aceptar la entrada de un nombre de elemento para después eliminar todas las instancias de dicho elemento en el proyecto UMP activo.

En este formulario puede asociar un script de función a un cuadro de texto que tome una variable de entrada. Y puede asociar un controlador de eventos a un botón para que empiece a ejecutar la función de eliminación, que está disponible en la API de UModel. El formulario se invoca con una llamada desde dentro de una función (en el script Declaraciones globales) o desde una macro directamente. Para más información sobre cómo crear y editar formularios consulte el apartado Formularios.

Control de eventos

Los scripts de control de eventos se pueden asociar a una gran variedad de eventos. Puede controlar eventos que tengan lugar dentro de formularios (eventos de formulario) y dentro de la interfaz de la aplicación (eventos de aplicación). El script asociado a un evento se ejecuta inmediatamente en cuanto el evento se desencadena.

La mayoría de los eventos tienen parámetros que ofrecen información detallada sobre el evento.

El valor devuelto por el script suele indicar a la aplicación cómo debe continuar con su procesamiento (por ejemplo, puede que la aplicación no permita la edición).

Un controlador de eventos se ejecuta cuando el evento tiene lugar dentro del formulario o dentro de UModel. Para más información sobre cómo crear controladores de eventos consulte el apartado Eventos.

Macros

Las macros se utilizan para implementar tareas complejas y repetitivas. Las macros no usan parámetros ni valores devueltos.

En una macro se puede acceder a todas las variables y funciones declaradas en el script de declaraciones globales y también se pueden mostrar formularios.

Para ver un ejemplo de cómo crear una macro consulte el apartado Escribir una macro. También puede consultar el apartado Ejecutar macros para aprender a llamar a una macro. Las macros se ejecutan desde la interfaz de UModel haciendo clic en **Herramientas | Macros | *[NombreDeLaMacro]***.

20.2.2 Crear un proyecto de scripting

Estas son las instrucciones para crear un proyecto de scripting:

1. Abra el Editor de scripts (clic en **Herramientas | Editor de scripts)**.
2. Abra un proyecto nuevo haciendo clic en el icono **Nuevo** de la barra de herramientas. Esto abre el cuadro de diálogo "Configuración del proyecto" (*imagen siguiente*). También puede abrir este cuadro de diálogo haciendo clic con el botón derecho en un proyecto del panel Estructura del proyecto de scripting (panel superior izquierdo) y seleccionando **Configuración del proyecto**.

 © 2018 Altova GmbH



En el primer cuadro combinado seleccione **JScript** o **VBScript** y en el segundo seleccione la versión de .NET Framework. Para habilitar versiones más recientes de .NET Framework (como .NET Framework 4.5 de Windows 8), marque la casilla *Usar automáticamente la versión más reciente de .NET Framework*. Haga clic en **Aceptar** para crear el proyecto de scripting nuevo.

3. Haga clic en el icono **Guardar** de la barra de herramientas para guardar el proyecto de scripting como archivo `.asprj`.
4. El proyecto de scripting está formado por varios componentes. Estos componentes suelen ser: declaraciones globales, formularios, eventos y macros. Se pueden crear en cualquier orden, pero debe entender cómo colaboran todos estos componentes. Más abajo encontrará información sobre cómo se invoca y ejecuta cada tipo de componente. Para aprender a crear un componente de cada tipo, consulte las secciones dedicadas a cada tipo de componente.
5. Cuando termine de crear todos los componentes del proyecto, haga clic en el icono **Guardar** de la barra de herramientas para guardar el proyecto de scripting en memoria.
6. Cierre el Editor de scripts.

Nota: cuando quiera cambiar el lenguaje de scripting haga clic con el botón derecho en la carpeta `Proyecto` y seleccione **Configuración del proyecto**.

Cómo se invocan y ejecutan los formularios, los controladores de eventos y las macros

Los formularios, controladores de eventos y macros se crean en el Editor de scripts. No obstante, no todos ellos se invocan y ejecutan de la misma manera. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de crear el proyecto de scripting.

- Los formularios se invocan con una llamada desde dentro de una función del script de declaraciones globales o de una macro directamente.
- Los controladores de eventos se ejecutan cuando el evento correspondiente ocurre en UModel. Si el controlador de un evento está definido tanto en el proyecto de scripting

global como en el proyecto de scripting de un proyecto de UModel, primero se ejecuta el controlador de eventos del proyecto de scripting del proyecto y después el del proyecto de scripting global.

- Las macros se ejecutan desde la interfaz de UModel haciendo clic en **Herramientas | Macros | *[NombreDeLaMacro]***. En una macro se puede tener acceso a todas las funciones y variables declaradas en el script de declaraciones globales y mostrar los formularios de entrada del usuario.

20.2.3 Declaraciones globales

El componente `DeclaracionesGlobales` está presente por defecto en todos los proyectos de scripting (*imagen siguiente*) y, por tanto, no hace falta crearlo. Para poder agregar variables y funciones al script de declaraciones globales, debe abrir el script de declaraciones globales y añadirle el fragmento de código correspondiente. Para más información consulte el apartado Componentes de un proyecto de scripting y Crear un proyecto de scripting.



Para abrir un script de declaraciones globales de un proyecto de scripting, primero haga clic con el botón derecho en el nodo `DeclaracionesGlobales` de la Estructura del proyecto de scripting (*imagen anterior*). Después seleccione **Abrir** y el script de declaraciones globales se abre en la ventana principal del Editor de scripts.

Nota: cada vez que se ejecuta una macro o que se llama a un controlador de eventos, las declaraciones globales se vuelven a inicializar.

20.2.4 Formularios

El proceso de creación y edición de formularios en el Editor de scripts comprende estos pasos:

1. Crear un formulario nuevo: el formulario nuevo se crea, se le pone un nombre y se definen sus propiedades.
2. Diseñar el formulario: el formulario se diseña añadiéndole objetos de formulario y asignando valores a estos objetos.
3. Crear scripts de eventos de formulario: se asignan scripts a los eventos del formulario.

 © 2018 Altova GmbH

20.2.4.1 Crear un formulario nuevo

El proceso de creación de formularios en el Editor de scripts comprende estos pasos:

1. Crear un formulario nuevo y darle un nombre
2. Definir las propiedades del formulario

Crear un formulario nuevo y darle un nombre

Para agregar un formulario nuevo a un proyecto de scripting, haga clic en el icono **Agregar formulario** (*imagen siguiente*) de la barra de herramientas del panel Estructura del proyecto. El formulario nuevo se crea y puede escribir el nombre del formulario.



El formulario nuevo se añade al proyecto y aparece en la ventana principal. En el panel Estructura del proyecto aparece el nuevo formulario bajo la carpeta **`Formularios`**. Pulse la tecla **F2** para cambiar el nombre al formulario. También puede hacer clic con el botón derecho en el formulario y después en **Cambiar de nombre** en el menú contextual. En el ejemplo de la imagen siguiente creamos un formulario nuevo llamado **`FindSample`**..



Propiedades de los formularios

Las propiedades del formulario (p. ej. su tamaño, color de fondo, fuente, etc.) se pueden definir en el panel Propiedades. En la imagen siguiente, por ejemplo, puede ver las propiedades de las categorías *Layout* (disposición) y *Appearance* (aspecto).



Probar un formulario

Para probar un formulario haga clic con el botón derecho en el formulario en el panel Estructura del proyecto. En el menú contextual seleccione el comando **Probar formulario**.

20.2.4.2 Diseño de formularios y objetos

El proceso de diseño de formularios en el Editor de scripts comprende estos pasos:

- Primero se colocan objetos de la paleta de objetos de formulario en el diseño del formulario.
- Después se asignan valores a las propiedades de los diferentes objetos del formulario.
- Por último se asignan scripts a los eventos del formulario.

 © 2018 Altova GmbH

La paleta de objetos de formulario

La paleta de objetos de formulario contiene todos los objetos que están disponibles para el diseño de formularios (*imagen siguiente*). También puede añadir controles ActiveX registrados a la paleta. Para ello haga clic con el botón derecho en la paleta y seleccione el comando **Agregar control ActiveX**.



Para insertar un objeto de la paleta en el diseño de la ventana principal, haga clic en el objeto y después en la parte del formulario donde desea insertar el objeto. El objeto se inserta en la posición elegida y en muchos casos deberá definir algunas de sus propiedades (en el panel Propiedades y eventos). Los objetos se pueden arrastrar de una parte a otra del formulario y su tamaño se puede ajustar. Además si hace clic con el botón derecho en el objeto aparece un menú contextual con varios comandos de edición (p. ej. comandos para centrar el objeto, para alinearlo, etc.).

Algunos objetos de formulario, como el temporizador `Timer`, no se añaden al formulario sino que se insertan en una bandeja situada debajo de la ventana principal del Editor de scripts. Después puede seleccionar el objeto en la bandeja y definir sus propiedades y controladores de eventos en el panel Propiedades y evento.

Estos son los objetos más utilizados:

***Label* (etiqueta):** añade campos de texto que se usan como título o descripción

***Button* (botón):** añade un botón. A estos botones puede asignar mapas de bit como imágenes de fondo.

***Check Box* (casilla):** añade una casilla de verificación que permite realizar selecciones de tipo `Sí/No`.

***Combo Box* (cuadro combinado):** añade un cuadro combinado, que permite al usuario seleccionar una opción de un menú desplegable.

***List Box* (cuadro de lista):** añade un cuadro de lista, que enumera todos los elementos que se pueden seleccionar.

***TextBox* (cuadro de texto):** permite al usuario escribir una sola línea de texto.

***Rich TextBox* (cuadro de texto enriquecido):** permite al usuario escribir varias líneas de texto.

Crear objetos y configurar sus propiedades

Para crear un objeto en el formulario primero debe seleccionar el objeto en la paleta de objetos y después debe hacer clic en la parte del formulario donde desea insertar el objeto. Una vez insertado, el objeto puede arrastrarse a otra posición del formulario o puede ajustar su tamaño.

Cuando se selecciona un objeto del formulario sus propiedades aparecen en el panel Propiedades y eventos, donde las puede configurar. Puede hacer clic en el icono **Propiedades** de la barra de herramientas de este panel para ver una lista de propiedades del objeto.

Por ejemplo, en la imagen siguiente seleccionamos el objeto **Etiqueta** que tiene el texto *Buscar*. En el panel Propiedades y eventos el nombre del objeto (el que se usa para identificar el objeto en el código: `Etiqueta1`) se define en la categoría de propiedades *Design*. En este caso el objeto se llama `Etiqueta1`.

El texto de la etiqueta (que es lo que aparece en el formulario) debe introducirse como valor de la propiedad *Texto* de la categoría de propiedades *Appearance*.



Para asignar otras propiedades al objeto, introduzca el valor correspondiente en las propiedades del panel Propiedades y eventos.

 © 2018 Altova GmbH

Probar un formulario

Para probar un formulario haga clic con el botón derecho en el formulario en el panel Estructura del proyecto. En el menú contextual seleccione el comando **Probar formulario**.

20.2.4.3 Eventos de formularios

Cuando está seleccionado un objeto en el diseño, haga clic en el icono **Eventos** de la barra de herramientas del panel Propiedades y eventos (cuarto icono empezando por la izquierda) para ver todos los eventos que están disponibles para el objeto (*imagen siguiente*). Los eventos pueden aparecer ordenados por categoría (*imagen siguiente*) o alfabéticamente.



Por cada evento puede introducir el nombre de un controlador de eventos o función ya existente. También tiene estas dos opciones:

- Puede hacer doble clic en un evento para crear (i) un script de función vacío en la pestaña *Source* de la ventana principal y (ii) una asociación entre la función recién creada y el evento seleccionado.
- Puede hacer doble clic en un botón de la pestaña *Design* para generar código auxiliar vacío para el evento en la pestaña *Source*.

La captura de pantalla siguiente, por ejemplo, se tomó después de hacer doble clic en el evento **`Click`**. Observe que en la ventana principal se creó una función de controlador de eventos vacía llamada `FormExample_Label1_Click` y que en el panel Propiedades y eventos esta función se asoció al evento **`Click`**.



Ahora podemos insertar el código necesario y guardar el proyecto.

Escribir scripts

Cuando termine de diseñar el formulario de forma visual, los objetos del formulario estarán asociados a los correspondientes scripts. El ejemplo de script que aparece a continuación añade colores cuando se hace clic en un botón. El script se inserta como controlador de eventos para el evento `Click` del botón `Botón1` (el evento está disponible en el panel Propiedades y eventos cuando se selecciona el botón en el diseño):

```
function FormExample_Botón1_Click( objSender, e_EventArgs )
{
       // Establece el color de primer plano (rojo) del botón
       objSender.ForeColor = CLR.Static( "System.Drawing.Color" ).Red;
       // Establece el color de fondo (azul) del botón
       objSender.BackColor = CLR.Static( "System.Drawing.Color" ).Blue;
       // Establece el color de fondo (verde) del formulario
       objSender.FindForm().BackColor =
CLR.Static( "System.Drawing.Color" ).Green;
}
```

20.2.5 Eventos

El componente **`Eventos`** del proyecto de scripting (*imagen siguiente*) contiene carpetas para todos estos eventos:

- Eventos de aplicación
- Eventos de documento
- Eventos de transacción
- Eventos de UMLData
- Eventos de UMLData resaltados

No olvide que todos estos eventos son propios de UModel, no como los eventos de formularios. Cada una de estas carpetas de eventos contiene un conjunto de eventos para los que puede escribir scripts de controladores de eventos.

Por ejemplo, en la imagen siguiente puede ver los eventos de aplicación.

Para acceder al script de control de cualquiera de estos eventos, haga clic con el botón derecho en el evento y seleccione el comando **Abrir** del menú contextual. El script aparece en la ventana principal (*imagen siguiente*), donde puede editarlo. Cuando termine de editar el script guarde los cambios haciendo clic en el icono **Guardar** de la barra de herramientas del Editor de scripts.

 © 2018 Altova GmbH



Además debe tener en cuenta que:

- El nombre del evento debe estar correctamente escrito en el encabezado de función. De lo contrario no se podrá llamar al controlador de eventos.
- Dentro de las macros y de los controladores de eventos se pueden definir variables locales y funciones auxiliares.
- Para que los eventos se procesen debe activar la opción *Procesar eventos* del cuadro de diálogo "Opciones".
- Puede obtener más información en el apartado Notas sobre programación.

20.2.6 Macros

Las macros sirven para automatizar tareas repetitivas o complejas. En el entorno de scripting puede crear un script que llame a funciones de la aplicación y a otras funciones personalizadas definidas por el usuario. Es decir, las macros ofrecen un potente método de automatizar tareas dentro de UModel. Esta sección se divide en varios apartados:

- Crear y editar una macro: instrucciones para crear una macro nueva y editar macros ya existentes.
- Ejecutar una macro: instrucciones para ejecutar una macro desde el Editor de scripts y desde el entorno de UModel.
- Depurar una macro: instrucciones para depurar una macro.

Nota importante
Es muy importante tener en cuenta estos puntos:

- En el proyecto de scripting activo puede incluir tantas macros como quiera. Todas ellas se guardan en el archivo de proyecto de scripting de Altova (archivo `.asprj`).
- Las funciones que se usan en una macro se pueden guardar como declaración global. Todas las declaraciones globales se guardan en el archivo de proyecto de scripting de

Altova (archivo `.asprj`).
- Puede probar las macros ejecutándolas dentro del Editor de scripts. En el editor también puede depurar las macros.
- UModel puede tener un proyecto de scripting global, un proyecto de scripting adicional asignado al proyecto activo y todas las macros que estén disponibles en ambos proyectos. Consulte el apartado Ejecutar una macro para obtener más información.

20.2.6.1 Crear y editar una macro

A continuación describimos las operaciones necesarias para crear una macro nueva y editar macros ya disponibles.

Crear una macro nueva

Haga clic con el botón derecho en la carpeta Macros del panel Estructura del proyecto de scripting y seleccione **Agregar macro** en el menú contextual. En realidad este comando siempre está disponible en el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho en cualquier elemento del panel. Otra opción es hacer clic en el icono **Macro nueva** de la barra de herramientas del panel Estructura del proyecto de scripting.

El documento de macro recién creado (y vacío) aparece en la ventana principal del editor y el nombre de la macro aparece en la barra de título (*imagen siguiente*).



Poner un nombre a la macro o cambiarle el nombre

Para dar un nombre a una macro o cambiar su nombre, haga clic en el nombre de la macro en el panel Estructura del proyecto de scripting y pulse la tecla **F2**. También puede hacer clic con el botón derecho en la macro y seleccionar **Cambiar el nombre de la macro** en el menú contextual.

Abrir una macro

Para abrir una macro haga clic con el botón derecho en la macro en el panel Estructura del proyecto (*imagen anterior*) y seleccione **Abrir** en el menú contextual. La macro se abre en la ventana principal y su nombre aparece en la barra de título del Editor de scripts (*imagen*

 © 2018 Altova GmbH

siguiente). También puede abrir la macro haciendo doble clic en el nombre de la macro en el panel Estructura del proyecto.

La imagen siguiente muestra la macro `Ejemplo de búsqueda` del archivo de proyecto **Bank_MultiLanguage.ump** disponible en la carpeta `...\UModelExamples`.



Editar la macro

Para editar una macro escriba o edite su código en la ventana principal del editor.

A continuación puede ver un ejemplo de macro que busca elementos UML por nombre y por tipo.

```
// ##########################################
// Macro "Ejemplo de búsqueda"
// Buscar elementos del modelo UML por nombre y por tipo
// ##########################################

// variables globales de la macro
var bMatchCase              = false;
var bMatchWholeName = false;

var bSearchClasses          = true;
var bSearchInterfaces       = true;
var bSearchEnumerations     = true;
var bSearchPackages         = true;
var bSearchProperties       = true;
var bSearchOperations       = true;
var bSearchEnumLiterals     = true;
var bSearchOthers           = false;
```

```
// importar el espacio de nombres System.Windows.Forms
CLR.Import( "System.Windows.Forms" );

// comprobar si el tipo de elemento UML se debe tener en cuenta
function MatchKind( objUMLElement )
{
	if ( objUMLElement.KindName == "Class"                        ) return
bSearchClasses;
	if ( objUMLElement.KindName == "Interface"                    ) return
bSearchInterfaces;
	if ( objUMLElement.KindName == "Enumeration"            ) return
bSearchEnumerations;
	if ( objUMLElement.KindName == "Package"                ) return
bSearchPackages;
	if ( objUMLElement.KindName == "Property"                     ) return
bSearchProperties;
	if ( objUMLElement.KindName == "Operation"                    ) return
bSearchOperations;
	if ( objUMLElement.KindName == "EnumerationLiteral"     ) return
bSearchEnumLiterals;
	return bSearchOthers;
}

// comprobar si el nombre de elemento UML coincide con las opciones de búsqueda
function MatchName( objUMLNamedElement, sFindText )
{
	var sName = objUMLNamedElement.Name;
	if ( !bMatchCase )
		sName = sName.toUpperCase();

	if ( bMatchWholeName )
		return ( sName == sFindText )
	else
		return ( sName.indexOf( sFindText ) != -1 )
}

// buscar todos los elementos recursivamente
function Find( objUMLElement, sFindText )
{
	// solo nos interesan los elementos con nombre
	if ( objUMLElement.IsKindOf( "NamedElement" ) )
	{
		var objUMLNamedElement = objUMLElement;

		// mostrar solo los elementos cuyo nombre y tipo coincide con la
búsqueda
		if ( MatchKind( objUMLNamedElement ) &&
		     MatchName( objUMLNamedElement, sFindText ) )
		{
			// crear una nueva clase ListViewItem
			var newItem = CLR.Create( "ListViewItem",
objUMLNamedElement.KindName );
			// y añadirla a los elementos de la vista de lista
```

```
                    lastForm.lvResults.Items.Add( newItem );
                    // anexar nombre y nombre conpleto en los subelementos
                    newItem.SubItems.Add( objUMLNamedElement.Name );
                    newItem.SubItems.Add( objUMLNamedElement.QualifiedName );
                }
        }

        // iterar en todos los elementos secundarios (ownedElements)
        var ownedElements = objUMLElement.OwnedElements;
        var itr = new Enumerator( ownedElements );
        for ( ; !itr.atEnd(); itr.moveNext() )
                Find( itr.item(), sFindText );
}

// crear y mostrar el formulario
ShowForm( "Ejemplo de búsqueda" );
```

Nota: en las macros no se pueden usar parámetros ni valores devueltos.

Definir una macro como macro automática

Cuando una macro se define como macro automática, la macro se puede ejecutar automáticamente cuando (i) se inicia UModel o (ii) cuando se carga un proyecto de Altova UModel en UModel. Si quiere que las macros automáticas se ejecuten automáticamente cuando tengan lugar estos dos eventos, marque la casilla *Ejecutar macros automáticas*:

- *Cuando se inicie UModel:* marque la casilla *Ejecutar macros automáticas* de la sección *Scripting* del cuadro de diálogo "Opciones" de UModel (**Herramientas | Opciones**).
- *Cuando se cargue un proyecto de UModel en UModel:* marque la casilla *Ejecutar macros automáticas* en el cuadro de diálogo "Script" (*imagen siguiente*) (**Proyecto | Configuración de script**).



Para definir una macro como macro automática, en el Editor de scripts haga clic con el botón derecho en la macro y seleccione el comando **Establecer como macro automática**. Este comando es un conmutador: haga clic otra vez en el comando para que la macro deje de ser automática.

20.2.6.2 Ejecutar una macro

Para ejecutar una macro en el Editor de scripts haga clic con el botón derecho en la macro (en el panel Estructura del proyecto de scripting) y seleccione el comando **Ejecutar macro**.

Hay varias maneras de ejecutar una macro desde UModel:

- Desde el menú Herramientas | Macros de UModel.
- Creando y usando un botón de la barra de herramientas para la macro.

Recuerde que no se puede ejecutar más de una macro a la vez. Cuando se termina de ejecutar la macro (o el evento), el script se cierra y las variables globales pierden sus valores.

El comando de UModel para ejecutar macros

El comando de menú **Herramientas | Macros** (*imagen siguiente*) abre un submenú que enumera todas las macros definidas en el proyecto de scripting que está activo en ese momento en UModel. El proyecto de scripting activo es el indicado en la sección *Scripting* del cuadro de diálogo "Opciones" o en el cuadro de diálogo "Scripts".



Ahora seleccione la macro del submenú que desea ejecutar.

Icono de la barra de herramientas

Puede crear un icono de barra de herramientas o un comando de menú que ejecute la macro elegida. Para ello empiece por hacer clic en **Herramientas | Personalizar**. Esto abre el cuadro de diálogo "Personalizar". Haga clic en la pestaña *Macros* (*imagen siguiente*).

 © 2018 Altova GmbH



Ahora siga estas instrucciones:

1. En la pestaña "Macros" seleccione la macro pertinente en el panel *Macros*. Este panel muestra todas las macros que están disponibles en el proyecto de scripting activo.
2. En el campo de entrada *Mostrar texto* escriba el nombre del icono. Este nombre aparecerá cuando el usuario pase el puntero del ratón sobre el icono.
3. Ahora haga clic en el botón **Agregar comando** para añadir el comando a la lista del panel *Comandos asociados*.
4. Seleccione el comando y haga clic en el botón **Editar icono** para crear un icono nuevo.
5. Arrastre el icono recién creado desde la lista del panel *Comandos asociados* hasta la barra de herramientas o el menú donde desea colocarlo. Cuando el cursor tenga forma de línea o de **I**, suelte el icono.
6. Si quiere, también puede asignar un acceso directo a la macro desde la pestaña *Teclado* del cuadro de diálogo "Personalizar".

Para eliminar el icono de la barra de herramientas o el comando del menú, abra la pestaña *Macros* del cuadro de diálogo "Personalizar" y arrastre el icono desde la barra de herramientas o desde el menú hasta el panel *Comandos asociados*. Ahora seleccione el comando en el panel *Comandos asociados* y haga clic en el botón **Quitar**.

20.2.6.3 Depurar una macro

Las macros se pueden depurar usando el depurador que tenga instalado en el equipo. Para ello haga clic con el botón derecho en el nombre de la macro (en el panel Estructura del proyecto de scripting) y seleccione el comando **Depurar macro** del menú contextual.

Esto abre el cuadro de diálogo "Depurador Just-In-Time" (*imagen siguiente*), que enumera todos

los depuradores que están instalados en el equipo. Seleccione uno de ellos y haga clic en el botón **Sí**.



Entonces se inicia el depurador seleccionado.

20.2.7 Notas sobre programación

Es necesario tener en cuenta todos estos puntos:

- En Microsoft .NET Framework se puede acceder por defecto a todos los espacios de nombres y tipos de estos ensamblados .NET:

  ```
  System
  System.Data
  System.Design
  System.Drawing
  System.Windows.Forms
  System.XML
  ```

  Al proyecto de scripting se pueden añadir más ensamblados con ayuda del menú contextual del panel Estructura del proyecto del Editor de scripts o en el código fuente de forma dinámica (en tiempo de ejecución) usando `CLR.LoadAssembly`.

- Los parámetros out de los métodos de .NET Framework exigen variables especiales en JScript. Ejemplos:

  ```
  var dictionary =
  ```

```
CLR.Create( "System.Collections.Generic.Dictionary< System.String,
       System.String >" );
       dictionary.Add("1", "A");
       dictionary.Add("2", "B");

       // usar el método JScript para acceder a los parámetros out
       var strOut = new Array(1);
       if ( dictionary.TryGetValue("1", strOut) ) // TryGetValue
establecerá el parámetro out
              alert( strOut[0] ); // usar el parámetro out
```

- Los métodos de .NET que exigen argumentos enteros no se deberían invocar directamente con objetos Number de JScript que sean valores de punto flotante.

  Por ejemplo, en lugar de

  ```
  var objCustomColor = CLR.Static( "System.Drawing.Color" ). FromArgb( 128,
  128, 128 );
  ```

  recomendamos usar

  ```
  var objCustomColor = CLR.Static( "System.Drawing.Color" ).
  FromArgb( Math.floor( 128 ), Math.floor( 128 ), Math.floor( 128 ) );
  ```

- Para iterar en colecciones .NET puede usar el objeto Enumerator de JScript y el iterador .NET. Ejemplo:

  ```
  // iterar usando el iterador de JScript
  var itr = new Enumerator( coll );
  for ( ; !itr.atEnd(); itr.moveNext() )
         alert( itr.item() );

  // iterar usando el iterador .NET
  var itrNET = coll.GetEnumerator();
  while( itrNET.MoveNext() )
         alert( itrNET.Current );
  ```

- Puede crear instancias de las plantillas .NET de esta forma:

  ```
  var coll =
  CLR.Create( "System.Collections.Generic.List<System.String>" );
  ```

  o

  ```
  CLR.Import( "System" );
  CLR.Import( "System.Collections.Generic" );
  var dictionary = CLR.Create( "Dictionary< String, Dictionary< String,
  String > >" );
  ```

- Puede acceder a los valores de .NET Enum de esta forma:

```
var enumValStretch =
CLR.Static( "System.Windows.Forms.ImageLayout" ).Stretch;
```

- Los literales de enumeración, tal y como se definen en las bibliotecas de tipos de Altova, ahora se pueden usar en lugar de valores numéricos.

```
objExportXMIFileDlg.XMIType = eXMI21ForUML23;
```

20.2.7.1 Comandos integrados

En este apartado se explican:

- Comandos integrados
  alert
  conform
  doevents
  CreateForm
  lastform
  prompt
  ShowForm
  watchdog

- Comandos de interoperabilidad de .NET
  CLR.Create
  CLR.Import
  CLR.LoadAssembly
  CLR.ShowImports
  CLR.ShowLoadedAssemblies
  CLR.Static

Comandos integrados

Estos son los comandos integrados disponibles:

`ShowForm(strFormName : cadenaDeTexto)`
Crea una instancia de un objeto FormularioNuevo a partir del nombre de formulario dado y lo muestra inmediatamente en forma de cuadro de diálogo.
Valor devuelto: un número que representa el DialogResult generado (`System.Windows.Forms.DialogResult`).

```
Ejemplo:
      var dialogResult = ShowForm( "FormName" );
```

Muestra el formulario "FormName" como cuadro de diálogo:

 © 2018 Altova GmbH



DialogResult se puede evaluar con:

```
if ( dialogResult ==
CLR.Static( "System.Windows.Forms.DialogResult" ).OK )
        alert( "ok" );
else
        alert( "cancel" );
```

CreateForm(strFormName : cadenaDeTexto)

Crea una instancia de un objeto FormularioNuevo a partir del nombre de formulario dado.
Valor devuelto: el objeto Form (`System.Windows.Forms.Form`) con el nombre dado o `null` si existe ningún objeto Form con ese nombre.

Ejemplo:

```
        var myForm = CreateForm( "FormName" );
        if ( myForm != null )
        {
                myForm.textboxFirstName.Text = "Daniel";
                myForm.textboxLastName.Text = "Smith";
                var dialogResult = myForm.ShowDialog();
        }
```

Muestra el formulario "FormName" como cuadro de diálogo. Los cuadros de texto ya están inicializados:



DialogResult se puede evaluar con:

```
if ( dialogResult ==
CLR.Static( "System.Windows.Forms.DialogResult" ).OK )
        alert( "ok" );
else
        alert( "cancel" );
```

lastform

Este campo global se puede usar para acceder fácilmente al último objeto Form que se creó.
Valor devuelto: devuelve una referencia al último objeto Form (`System.Windows.Forms.Form`) que se creó mediante `CreateForm()` o `ShowForm()`.

```
Ejemplo:
        CreateForm( "FormName" );
        if ( lastform != null )
        {
                lastform.textboxFirstName.Text = "Daniel";
                lastform.textboxLastName.Text = "Smith";
                var dialogResult = lastform.ShowDialog();
        }
```

Muestra el formulario "FormName" como cuadro de diálogo. Los cuadros de texto ya están inicializados (como en el ejemplo CreateForm anterior):



doevents()

Procesa todos los mensajes de Windows que estén en la cola de mensajes.
Valor devuelto: Ninguno

```
Ejemplo:
        for ( i=0; i < nLongLastingProcess; ++i )
        {
                // realizar procesos de larga duración

                doevents(); // procesar mensajes de Windows; dar a la interfaz del
        usuario la oportunidad de actualizarse
        }
```

watchdog(bEnable : booleano)

Los scripts de larga ejecución que consumen mucha CPU hacen que el guardián pregunte al usuario si el script se debe interrumpir. El método guardián `watchdog()` se utiliza para deshabilitar o habilitar este comportamiento. El guardián está habilitado por defecto.
Valor devuelto: Ninguno

```
Ejemplo:
        watchdog( false );   // deshabilitar guardián. Sabemos que la siguiente
        instrucción consume mucha CPU pero finalizará con toda seguridad
        doCPUIntensiveScript();
```

 © 2018 Altova GmbH

```
watchdog( true );    // volver a habilitar el guardián
```

Consejo práctico:
También puede restaurar el guardián llamando a `watchdog(true)`. Esto puede ser muy práctico antes de ejecutar tareas de larga ejecución (que consumen mucha CPU) para garantizar que tienen asignada la cuota máxima de procesamiento permitida.

`alert(strMessage : cadenaDeTexto) o MsgBox(strMessage : cadenaDeTexto)`
Se usa un cuadro de alerta para mostrar un mensaje dado. El usuario debe hacer clic en **Aceptar** para continuar.
Valor devuelto: Ninguno

Ejemplo:

```
alert( "Hello World" );
```

`confirm(strMessage : cadenaDeTexto)`
Abre un cuadro de diálogo que muestra el mensaje de confirmación dado. Los cuadros de confirmación se usan a menudo para verificar o aceptar algo. El usuario debe hacer clic en **Aceptar** o **Cancelar** para continuar.
Valor devuelto: un booleano que representa la respuesta del usuario. Si el usuario hace clic en **Aceptar**, el cuadro de diálogo devuelve `true`. Si hace clic en **Cancelar**, el cuadro de diálogo devuelve `false`.

Ejemplo:

```
if ( confirm( "Continue processing?" ) == false )
      return;
```



prompt(strMessage : cadenaDeTexto, strDefault : cadenaDeTexto)
Abre un cuadro de diálogo que muestra el mensaje de solicitud dado y un cuadro de texto con una respuesta predeterminada. Los cuadros de solicitud suelen usarse para introducir un valor de cadena sencillo.
Valor devuelto: una cadena que contiene el valor del cuadro de texto o `null` si el usuario hizo clic en **Cancelar**.

Ejemplo:

```
var name = prompt( "Please enter your name", "Daniel Smith" );
if ( name != null )
        alert( "Hello " + name + "!" );
```



Comandos de interoperabilidad de .NET

Bajo CLR se ofrecen algunas funciones .NET más para permitir una mayor interoperabilidad.

CLR.Import(strNamespaceCLR : cadenaDeTexto)
Este es el equivalente a la palabra clave *using* de C# e *imports* de VB.Net. Permite obviar los espacios de nombres dados en las llamadas sucesivas, como en `CLR.Create()` y `CLR.Static()`.
Valor devuelto: ninguno

Ejemplo:

En lugar de tener que usar siempre nombres completos:

```
if ( ShowForm( "FormName" ) ==
CLR.Static( "System.Windows.Forms.DialogResult" ).OK )
{
        var sName = lastform.textboxFirstName.Text + " " +
lastform.textboxLastName.Text;
        CLR.Static( "System.Windows.Forms.MessageBox" ).Show( "Hello " +
sName );
}
```

se pueden importar los espacios de nombres y usar la forma abreviada:

```
CLR.Import( "System.Windows.Forms" );
if ( ShowForm( "FormName" ) == CLR.Static( "DialogResult" ).OK )
{
        var sName = lastform.textboxFirstName.Text + " " +
lastform.textboxLastName.Text;
```

 © 2018 Altova GmbH

```
        CLR.Static( "MessageBox" ).Show( "Hello " + sName );
    }
```

Nota importante:
Al importar un espacio de nombres no se añade ni se carga el ensamblado correspondiente al proyecto de scripting.
Los ensamblados se pueden agregar al proyecto de scripting de forma dinámica (en tiempo de ejecución) en el código fuente con ayuda de `CLR.LoadAssembly`.

`CLR.ShowImports()`
Abre un cuadro de diálogo MessageBox que muestra los espacios de nombres importados actualmente. El usuario debe hacer clic en **Aceptar** para continuar.
Valor devuelto: Ninguno

`Ejemplo:`

```
CLR.ShowImports();
```



`CLR.LoadAssembly(strAssemblyNameCLR : cadenaDeTexto)`
Carga el ensamblado .NET con el nombre de ensamblado dado o con la ruta de acceso de archivo dada.
Valor devuelto: un valor booleano. `True` si se cargó el ensamblado. `False` si no se cargó.

`Ejemplo:`

```
    // establecer el texto del portapapeles (si es posible)
    // System.Windows.Clipboard es parte del ensamblado PresentationCore, así
    que queremos cargar este ensamblado primero:
    if ( CLR.LoadAssembly( "PresentationCore, Version=3.0.0.0,
    Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35", true ) )
    {
        var clipboard = CLR.Static( "System.Windows.Clipboard" );
        if ( clipboard != null )
            clipboard.SetText( "HelloClipboard" );
    }
```

`CLR.ShowLoadedAssemblies()`
Abre un cuadro de diálogo MessageBox que enumera los ensamblados que están cargados actualmente. El usuario debe hacer clic en **Aceptar** para continuar.
Valor devuelto: Ninguno

```
Ejemplo:
        CLR.ShowLoadedAssemblies();
```



CLR.Create(strTypeNameCLR : cadenaDeTexto, argumentos del constructor ...)
Crea una nueva instancia de objeto .NET para el typeName dado. Si se pasa más de un argumento los argumentos sucesivos se interpretan como argumentos para el constructor del objeto .NET.
Valor devuelto: una referencia al objeto .NET creado

```
Ejemplos:
        var objArray = CLR.Create("System.Collections.ArrayList");

        var newItem = CLR.Create( "System.Windows.Forms.ListViewItem",
        "NewItemText" );

        var coll =
        CLR.Create( "System.Collections.Generic.List<System.String>" );

        CLR.Import( "System" );
        CLR.Import( "System.Collections.Generic" );
        var dictionary = CLR.Create( "Dictionary< String, Dictionary< String,
        String > >" );
```

CLR.Static(strTypeNameCLR : cadenaDeTexto)
Da acceso a los tipos de .NET que no tienen instancias y que solo contienen miembros estáticos.
Valor devuelto: una referencia al objeto .NET estático

```
Ejemplo:
```

 © 2018 Altova GmbH

```
var enumValStretch =
CLR.Static( "System.Windows.Forms.ImageLayout" ).Stretch

var clipboard = CLR.Static( "System.Windows.Clipboard" );
clipboard.SetText( "HelloClipboard" );

if ( ShowForm( "FormName" ) ==
CLR.Static( "System.Windows.Forms.DialogResult" ).OK )
       alert( "ok" );
else
       alert( "cancel" );
```

20.2.7.1.1 Uso de los formularios y comandos

Este es el uso de los formularios:

Con los objetos Form se puede acceder a la estructura de componentes mediante acceso de campo:

Por ejemplo, imagine que hay designado este objeto Form:

```
MiFormulario
       ButtonPanel
              OkButton
              CancelButton
       TextEditor
       AxMediaPlayer1

TrayComponents:
       MiTemporizador
```

Desde el script se puede crear una instancia del objeto Form:

```
var objForm = CreateForm("MiFormulario");
```

Para acceder a uno de sus componentes puede usar el acceso de campo:

```
objForm.ButtonPanel.OkButton.Enabled = false;
```

o

```
objForm.TextEditor.Text = "Hola mundo";
```

Para acceder a Tray Components use este método en el objeto Form:

```
var objTrayComponent = <A form object>.GetTrayComponent(strComponentName :
String);
```

Para obtener una referencia al componente Timer y habilitarlo puede utilizar:

```
var objTimer = objForm.GetTrayComponent("MiTemporizador");
objTimer.Enabled = true;
```

Para los controles ActiveX puede acceder al objeto COM subyacente mediante la propiedad OCX:

```
var ocx = lastform.AxMediaPlayer1.OCX; // obtener objeto COM subyacente
ocx.enableContextMenu = true;
ocx.URL = "mms://apasf.apa.at/fm4_live_worldwide";
```

20.2.8 Ejemplo de uso (script de muestra de UModel)

Este ejemplo está en la carpeta `...\UModelExamples`. Se trata del archivo **ScriptSampleFind.asprj.**

Declaraciones globales:

```
// importar el espacio de nombres System.Windows.Forms para todas las macros,
todos los formularios y todos los eventos:
CLR.Import( "System.Windows.Forms" );
```

Formulario FindSample

```
//aparece cada vez que el usuario carga el formulario.
function FindKinds_Load( objSender, e_EventArgs )
{
	// inicializar todos los controles:
	objSender.btnFind.Enabled = false;

	objSender.gbOptions.cbMatchCase.Checked = bMatchCase;
	objSender.gbOptions.cbWholeName.Checked = bMatchWholeName;

	objSender.gbSearchKinds.cbClasses.Checked =
bSearchClasses;
	objSender.gbSearchKinds.cbInterfaces.Checked =
bSearchInterfaces;
	objSender.gbSearchKinds.cbEnumerations.Checked =
bSearchEnumerations;
	objSender.gbSearchKinds.cbPackages.Checked =
bSearchPackages;
	objSender.gbSearchKinds.cbProperties.Checked =
bSearchProperties;
	objSender.gbSearchKinds.cbOperations.Checked =
bSearchOperations;
	objSender.gbSearchKinds.cbEnumerationLiterals.Checked =
bSearchEnumLiterals;
	objSender.gbSearchKinds.cbOthers.Checked =
bSearchOthers;
}

//Evento generado cuando el valor de la propiedad Text se cambia en Control.
```

 © 2018 Altova GmbH

```
function FindKinds_tbFindText_TextChanged( objSender, e_EventArgs )
{
	// objSender es la casilla de texto "Buscar"; además, obtener el
formulario:
	var objForm = objSender.FindForm();

	// oara habilitar el botón Buscar, searchstring debería tener como mínimo
un carácter
	objForm.btnFind.Enabled = ( objSender.Text.length > 0 );
}

//Aparece cuando se hace clic en el componente
function FindType_btnFind_Click( objSender, e_EventArgs )
{
	// objSender es el botón "Busar"; además, obtener el formulario:
	var objForm = objSender.FindForm();

	// guardar opciones elegidas en las variables de macro globales:
	bMatchCase		= objForm.gbOptions.cbMatchCase.Checked;
	bMatchWholeName		= objForm.gbOptions.cbWholeName.Checked;

	bSearchClasses		= objForm.gbSearchKinds.cbClasses.Checked;
	bSearchInterfaces	= objForm.gbSearchKinds.cbInterfaces.Checked;
	bSearchEnumerations	= objForm.gbSearchKinds.cbEnumerations.Checked;
	bSearchPackages		= objForm.gbSearchKinds.cbPackages.Checked;
	bSearchProperties	= objForm.gbSearchKinds.cbProperties.Checked;
	bSearchOperations	= objForm.gbSearchKinds.cbOperations.Checked;
	bSearchEnumLiterals	=
objForm.gbSearchKinds.cbEnumerationLiterals.Checked;
	bSearchOthers		= objForm.gbSearchKinds.cbOthers.Checked;

	var sFindText = objForm.tbFindText.Text;

	if ( !bMatchCase )
		sFindText = sFindText.toUpperCase();

	// mostrar el cursor de espera durante la búsqueda; cargar clase estática
"Cursors":
	var objCursors = CLR.Static( "Cursors" );
	objForm.Cursor = objCursors.WaitCursor;
	// iniciar actualización de ListView:
	objForm.lvResults.BeginUpdate();
	// restaurar Items:
	objForm.lvResults.Items.Clear();
	// iniciar la búsqueda con el paquete raíz:
	Find( Application.ActiveDocument.RootPackage, sFindText );
	// ListView se actualizó:
	objForm.lvResults.EndUpdate();
	// restaurar el cursor predeterminado:
	objForm.Cursor = objCursors.Default;

	// informar al usuario cuando no se encuentre nada:
	if ( objForm.lvResults.Items.Count == 0 )
		alert( "No se encontró nada." );
```

```
}

//Aparece cuando cambia la propiedad 'SelectedIndex' para esta ListView.
function FindKinds_lvResults_SelectedIndexChanged( objSender, e_EventArgs )
{
	// resaltar el elemento UML seleccionado en la Estructura del esquema:
	if ( objSender.SelectedItems.Count == 1 )
	{
		// obtener el nombre QName del elemento seleccionado:
		var selItem = objSender.SelectedItems.Item( 0 );
		var sQualifiedName = selItem.SubItems.Item( 2 ).Text;

		var objDocument = Application.ActiveDocument;
		// buscar el elemento UML con ayuda del nombre QName:
		var objUMLElement =
objDocument.RootPackage.FindOwnedMemberWithQualifiedName( sQualifiedName );
		// resaltar el elemento UML en la Estructura del esquema:
		objDocument.FocusUMLDataInModelTree( objUMLElement, false, true );
	}
}
```

Macro Find Sample:

```
// ##########################################
// Macro 'Find Sample'
// Buscar elementos del modelo UML por nombre y tipo
// ##########################################

// variables globales de la macro
var bMatchCase              = false;
var bMatchWholeName = false;

var bSearchClasses          = true;
var bSearchInterfaces       = true;
var bSearchEnumerations     = true;
var bSearchPackages         = true;
var bSearchProperties       = true;
var bSearchOperations       = true;
var bSearchEnumLiterals     = true;
var bSearchOthers           = false;

// comprobar si el tipo de elemento UML debe tenerse en cuenta
function MatchKind( objUMLElement )
{
	if ( objUMLElement.KindName == "Class"                ) return
bSearchClasses;
	if ( objUMLElement.KindName == "Interface"            ) return
bSearchInterfaces;
	if ( objUMLElement.KindName == "Enumeration"          ) return
bSearchEnumerations;
	if ( objUMLElement.KindName == "Package"              ) return
bSearchPackages;
	if ( objUMLElement.KindName == "Property"             ) return
```

 © 2018 Altova GmbH

```
bSearchProperties;
        if ( objUMLElement.KindName == "Operation"             ) return
bSearchOperations;
        if ( objUMLElement.KindName == "EnumerationLiteral"    ) return
bSearchEnumLiterals;
        return bSearchOthers;
}

// comprobar si el nombre del elemento UML coincide con las opciones de búsqueda
function MatchName( objUMLNamedElement, sFindText )
{
        var sName = objUMLNamedElement.Name;
        if ( !bMatchCase )
                sName = sName.toUpperCase();

        if ( bMatchWholeName )
                return ( sName == sFindText )
        else
                return ( sName.indexOf( sFindText ) != -1 )
}

// buscar recursivamente todos los elementos
function Find( objUMLElement, sFindText )
{
        // solo nos interesan los elementos que tengan nombre:
        if ( objUMLElement.IsKindOf( "NamedElement" ) )
        {
                var objUMLNamedElement = objUMLElement;

                // ver solamente los elementos cuyo nombre y tipo coincida:
                if ( MatchKind( objUMLNamedElement ) &&
                     MatchName( objUMLNamedElement, sFindText ) )
                {
                        // crear una clase ListViewItem nueva
                        var newItem = CLR.Create( "ListViewItem",
objUMLNamedElement.KindName );
                        // y agregarla a los elementos listview:
                        lastForm.lvResults.Items.Add( newItem );
                        // anexar el nombre y el QName en subelementos:
                        newItem.SubItems.Add( objUMLNamedElement.Name );
                        newItem.SubItems.Add( objUMLNamedElement.QualifiedName );
                }
        }

        // iterar en todos los secundarios (ownedElements):
        var ownedElements = objUMLElement.OwnedElements;
        var itr = new Enumerator( ownedElements );
        for ( ; !itr.atEnd(); itr.moveNext() )
                Find( itr.item(), sFindText );
}

// crear y ver el formulario:
ShowForm( "FindSample" );
```

20.3 Complementos para entornos IDE

Si quiere puede crear sus propios complementos (bibliotecas DLL) e integrarlos en UModel.

Estos complementos pueden utilizarse para:

- Configurar UModel con nuevos comandos, menús, iconos, botones, etc.
- Reaccionar ante determinados eventos desde UModel.
- Ejecutar código dentro de UModel con total acceso a la API de la aplicación.
- Integrar controles ActiveX propios en UModel.

Los complementos se pueden escribir bien como aplicaciones COM (en C++) o en un lenguaje .NET adecuado para la interoperabilidad COM, como C#. Cualquier complemento de UModel debe implementar la interfaz IUModelPlugIn. También existen otros requisitos previos relacionados con la interoperabilidad .NET COM que se explican más adelante.

Encontrará varias soluciones de Visual Studio que muestran cómo acceder a las funciones de UModel con complementos personalizados aquí: **C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova \UModel2018\UModelExamples\Implementar IUModelPlugIn**.

20.3.1 Cómo crear un complemento IDE para UModel

Este apartado explica cómo usar C# y Visual Studio para crear un DLL para UModel.

Nota: necesita tener instalados en su equipo UModel Enterprise Edition, UModel Professional Edition, Visual Studio y Microsoft .NET Framework.

Para empezar, inicie Visual Studio y cree un nuevo proyecto de tipo "biblioteca de clases (.dll)".

 © 2018 Altova GmbH



20.3.1.1 Agregar una referencia a la biblioteca del complemento de UModel

Si se añade un DLL a UModel en forma de complemento, es necesario que el DLL implemente la interfaz IUModelPlugIn. Para hacer esto posible debe añadirse primero en Visual Studio una referencia a `UModelPlugInLib.dll` como sigue:

1. Haga clic con el botón derecho en **References** en el Explorador de soluciones y seleccione el comando **Agregar referencia...** en el menú contextual.
2. En el cuadro de diálogo seleccione la pestaña *Examinar* y seleccione el archivo `UModelPlugInLib.dll` del directorio de instalación de UModel (por ejemplo, **C:\Program Files (x86)\Altova\UModel2018**).



`UModelPlugInLib.dll` es un ensamblado .NET creado a partir de `IUModelPlugIn.tlb` con Microsoft .NET Framework.

Nota: si quiere instalar su complemento en un .NET Framework anterior a la versión 2.0 (p. ej. 1.1), debe generar su propio `UModelPlugInLib.dll` en la versión respectiva de .NET Framework.

Puede crear su propio ensamblado `UModelPlugInLib.dll` usando el importador de la biblioteca de tipos que quiera. En .NET esto se puede hacer con el importador de la biblioteca de tipos (**tlbimp.exe**) del kit de desarrollo Microsoft .NET Framework SDK:

```
tlbimp.exe IUmodelPlugIn.tlb
```

También puede crear el ensamblado con un par de claves con nombre seguro y una versión determinada:

```
tlbimp.exe IUmodelPlugIn.tlb /keyfile:UModelPlugIn.snk /asmversion:1.0.0.0
```

donde `UModelPlugIn.snk` es un archivo de clave creado en el .NET Framework SDK con sn.exe (p. ej. "`sn.exe -k UModelPlugIn.snk`") usando un comando como:

```
sn.exe -k UModelPlugIn.snk
```

Para más información sobre las herramientas incluidas en el .NET Framework, consulte la documentación de Microsoft https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/tools/.

20.3.1.2 Agregar una referencia a la biblioteca de tipos de UModel

Para acceder a las funciones de la API de UModel desde su proyecto de Visual Studio, agregue una referencia a la biblioteca de tipos de UModel en Visual Studio:

1. Cree un proyecto nuevo en Visual Studio o abra uno ya existente.
2. En el menú Proyecto haga clic en **Agregar referencias**.
3. En la sección COM, seleccione **Biblioteca de tipos de UModel** de la lista. Si esta

entrada no está disponible en la sección COM, haga clic en **Examinar** y seleccione el archivo `UModel.tlb` en la carpeta de aplicaciones de UModel.



Nota: no confunda la **Biblioteca de tipos de UModel** con la **Biblioteca de tipos del complemento de UModel**. Esta última se puede usar para crear complementos personalizados e integrarlos en UModel (véase Agregar una referencia a la biblioteca del complemento de UModel).

Tras seguir estos pasos, la biblioteca de tipos de UModel debería estar disponible en la lista de referencias de su solución de Visual Studio:



20.3.1.3 Crear ensamblado visible a través de COM

Para que sea posible acceder a su código desde COM debe cambiar la configuración de su compilador.

1. Haga clic con el botón derecho en su proyecto de C# y seleccione el comando **Propiedades**.
2. En la pestaña *Aplicación* haga clic en el botón **Información de ensamblado** y marque la casilla *Crear ensamblado visible a través de COM* situada en la parte inferior del cuadro de diálogo.

 © 2018 Altova GmbH



20.3.1.4 Exponer contenedor COM

Para exponer un contenedor al que se puede llamar desde COM que pueda interactuar con objetos COM:

1. Haga clic con el botón derecho en su proyecto de C# y seleccione el comando **Propiedades**.
2. En la pestaña *Generar* marque la casilla *Registrar para interoperabilidad COM*.



20.3.1.5 Firmar el componente con un nombre seguro (opcional)

Para firmar el ensamblado con un par de claves con nombre seguro (p. ej. para la implementación):

1. Haga clic con el botón derecho en su proyecto de C# y seleccione el comando

Propiedades.
2. En la pestaña *Firma* marque la casilla *Firmar el ensamblado*.
3. Elija un archivo de clave (bien con la opción **Examinar** para buscar un archivo de clave ya disponible, bien con la opción **Nuevo** para crear uno nuevo).



20.3.1.6 *Implementar IUModelPlugIn*

Los complementos deben implementar la interfaz IUModelPlugIn.

El código que aparece más abajo muestra una sencilla implementación de esta interfaz. Añade un elemento de menú y un separador al menú **Edición** de UModel. Al hacer clic en el elemento de menú aparecerá un cuadro de mensaje con el texto Hello, World!

Nota: como este ejemplo muestra un cuadro de mensaje, compruebe que su proyecto de C# también hace referencia a `System.Windows.Forms`.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using UModelPlugInLib;

namespace HelloWorldPlugIn
{
    public class MyHelloWorldUModelPlugIn : IUModelPlugIn
    {
        #region IUModelPlugIn Members

        public string GetDescription()
        {
            return "HelloWorldPlugIn;HelloWorldPlugIn demonstrates a simple
implementation of an IDE plug-in for UModel";
        }

        public string GetUIModifications()
        {
            return  "<ConfigurationData>"                          +
```

```
                        "<Modifications>"                          +
                            // add "Hello World..." to Edit menu
                            "<Modification>"                       +
                                "<Action>Add</Action>"             +
                                "<UIElement type=\"MenuItem\">"    +
                                    "<ID>1</ID>"                   +
                                    "<Name>Hello world...</Name>"  +
                                    "<Info>My hello world</Info>"  +
                                    "<Place>0</Place>"             +
                                    "<MenuID>101</MenuID>"         +
                                    "<Parent>:Edit</Parent>"       +
                                "</UIElement>"                     +
                            "</Modification>"                      +
                        // add Separator to Edit menu
                            "<Modification>"                       +
                                "<Action>Add</Action>"             +
                                "<UIElement type=\"MenuItem\">"    +
                                    "<ID>0</ID>"                   +
                                    "<Place>1</Place>"             +
                                    "<MenuID>101</MenuID>"         +
                                    "<Parent>:Edit</Parent>"       +
                                "</UIElement>"                     +
                            "</Modification>"                      +
                       // finish modification description
                       "</Modifications>"                          +
                    "</ConfigurationData>";
        }

        public void OnInitialize(object pUModel)
        {
            // before processing DDE or batch commands
        }

        public void OnRunning(object pUModel)
        {
            // DDE or batch commands are processed; application is fully
initialized
        }

        public void OnShutdown(object pUModel)
        {
            // application will shutdown; release all unused objects
        }

        public UModelUpdateAction OnUpdateCommand(int nID, object pUModel)
        {
            if (nID == 1)
                return UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Enable;

            return UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Disable;
        }

        public void OnCommand(int nID, object pUModel)
        {
            System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Hello world!");
        }

        #endregion
    }
```

```
}
```

20.3.1.7 Crear y ejecutar el complemento de UModel

Después de seguir los pasos anteriores, cree la solución con Visual Studio (en el menú **Generar** haga clic en **Generar solución**).

Importante:

- Para compilar el complemento necesita tener acceso al registro, por lo que deberá ejecutar Visual Studio como administrador.
- Si tiene un sistema operativo de 64 bits pero está usando una versión de UModel para 32 bits, agregue la plataforma x86 al **gestor de configuraciones** de la solución y compile la muestra usando esta configuración. Para acceder al gestor de configuraciones, ejecute el comando de menú **Compilar | Administrador de configuración**.
- En el Explorador de soluciones haga clic en la biblioteca referenciada (`UModelPlugInLib`). Busque la propiedad `Embed Interop Types` en la ventana Propiedades y establézcala en `false`.

Una vez creado el proyecto de C#, puede añadir y probar el complemento de UModel:

1. Inicie UModel (si ya estaba iniciado puede reiniciarlo para que el registro lea correctamente la información del complemento).
2. Seleccione el comando **Herramientas | Personalizar**.
3. En la pestaña *Complementos* haga clic en el botón **Agregar complemento** y elija el archivo `.dll` que implementa su complemento (`PluginHelloWorld.dll`):



El menú **Edición** de UModelo ahora contiene un nuevo comando de menú llamado **Hello world**.

 © 2018 Altova GmbH

Ejecute este comando para mostrar un cuadro de diálogo con el mensaje "Hello, world!".

20.3.2 Implementación de complementos para IDE en UModel

En un PC de desarrollo el registro con COM se lleva a cabo al crear el complemento con Visual Studio. Normalmente no se requiere un registro manual. Si quiere implementar un complemento IDE de UModel en un sistema de destino cliente, el equipo de destino debe cumplir los siguientes requisitos:

- UModel Professional y Enterprise Edition y
- Microsoft .NET Framework (su el complemento está escrito en .NET).

En un equipo de implementación, el complemento se puede registrar manualmente o al implementarlo. Para ver un ejemplo de un proyecto de implementación, vaya a "Set Styles" Sample..

Para registrar manualmente un complemento IDE de UModel:

1. En el menú **Herramientas** de UModel haga clic en **Personalizar**.
2. Haga clic en la pestaña *Complementos*.
3. Haga clic en **Agregar complemento** y busque el archivo `.dll` del complemento.

Puede comprobar si un complemento de UModel está registrado ejecutando `regedit.exe` en la línea de comando. UModel tiene la siguiente clave de registro para todos los complementos registrados:

```
HKEY_CURRENT_USER\Software\Altova\UModel\PlugIns
```

Todos los valores de esta clave se tratan como referencias a los complementos registrados y deben tener el siguiente formato:

Nombre del valor:	`ProgID` of the plug-in
Tipo de valor:	must be `REG_SZ`
Datos del valor:	`CLSID` of the component

Cada vez que de inicia UModel se escanean los valores de la clave "Complementos" y se cargan los complementos registrados. Si surge algún problema, compruebe que el CLSID de su complemento está correctamente registrado en la clave "Complementos". Si no es el caso, es probable que deba cambiar el nombre de su complemento DLL.

Nota: al implementar su complemento IDE de UModel en versiones de .NET Framework previas a la 2.0, el archivo `.dll` del complemento debe estar instalado en el mismo directorio que UModel.exe o estar firmado con una clave de nombre seguro y registrado en el caché global de ensamblados.

Si necesita ejecutar varias tareas relacionadas con ensamblados manualmente, tenga en cuenta que las siguientes herramientas están incluidas en el .NET Framework SDK:

- Herramienta de registro de ensamblados (`regasm.exe`). Puede usar esta herramienta

para registrar o eliminar del registro ensamblados de COM. Por ejemplo, para registrar manualmente **UModelPlugLib.dll**, use:

```
regasm.exe UModelPlugInLib.dll /codebase
```

- Herramienta de nombre seguro (`sn.exe`). Puede usar esta herramienta para firmar un ensamblado con una clave segura, por ejemplo:

```
sn.exe -k MyKeyFile.snk
```

La clave también puede generarse desde Visual Studio (véase Firmar el componente con un nombre seguro (opcional)).

- Herramienta Caché global de ensamblados (`gacutil.exe`). Puede usar esta herramienta para agregar o eliminar ensamblados en el Caché global de ensamblados. Por ejemplo, apara agregar `MyPlugin.dll` al Caché global de ensamblados, use:

```
gacutil.exe /i MyPlugin.dll
```

Para más información acerca de las herramientas incluidas en .NET Framework, consulte la documentación de Microsoft: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/tools/.

20.3.3 XML de configuración

Con el complemento puede cambiar la interfaz del usuario (IU) de UModel. Para ello es necesario describir cada modificación con una secuencia de datos XML. Los datos XML de configuración se pasan a UModel con el método `GetUIModifications` de la Interfaz IUModelPlugIn.

El archivo XML que contiene las modificaciones de la IU para el complemento debe seguir esta estructura:

```
<ConfigurationData>
       <ImageFile>ruta de acceso del archivo de imagen</ImageFile>
       <Modifications>
              <Modification>
                     ...
              </Modification>
              ...
       </Modifications>
</ConfigurationData>
```

Puede definir iconos o botones de barra de herramientas para los nuevos elementos de menú que el complemento añade a la IU de UModel. La ruta de acceso del archivo que contiene las imágenes se establece con el elemento `ImageFile`. Las imágenes deben tener cada una un tamaño de 16 x 16 píxels. Las referencias de imagen deben hacerse de izquierda a derecha en una sola línea (<ImageFile>...). El valor de índice de la imagen más a la derecha es cero.

El elemento `Modifications` puede tener un número ilimitado de secundarios `Modification`. Cada elemento `Modification` define un cambio concreto en la IU estándar de UModel. También se pueden eliminar elementos de la IU de UModel.

 © 2018 Altova GmbH

Estructura de los elementos Modification

Todos los elementos `Modification` están formados por estos dos elementos secundarios:

```
<Modification>
       <Action>Type of action</Action>
       <UIElement Type="type of UI element">
       </UIElement>
</Modification>
```

Estos son los valores válidos para el elemento `Action`:

Add - para agregar el elemento de interfaz gráfica en UModel.
Hide - para ocultar el elemento de interfaz gráfica en UModel.
Remove - para quitar el elemento de interfaz gráfica del cuadro de lista *Comandos* del cuadro de diálogo "Personalizar" de UModel.

Estos valores del elemento `Action` se pueden combinar (p. ej. "Hide Remove").

El elemento `UIElement` describe elementos nuevos o ya existentes de la IU de UModel. Estos son los elementos posibles: barras de herramientas, botones, menús y elementos de menú. El atributo `type` define qué elemento de la IU describe el elemento XML.

Elementos secundarios de UIElement

Los elementos `ID` y `Name` son válidos para todos los tipos de fragmentos de `UIElement`. Sin embargo, se puede ignorar uno de los valores para un tipo de `UIElement` determinado (p. ej. Name se ignora en los separadores).

```
<ID></ID>
<Name></Name>
```

Si `UIElement` describe un elemento ya existente de la IU, el valor de `ID` viene ya predefinido por UModel. Lo normal es que estos valores no sean públicos. Si, por el contrario, el fragmento XML describe una parte nueva de la IU, entonces el valor de `ID` es aleatorio y el valor debe ser menor que 1000.

El elemento `Name` establece el valor textual. Los elementos ya existentes de la IU se pueden identificar por el nombre (p. ej. menús y elementos de menú con submenús asociados). Para elementos nuevos de la IU, el elemento `Name` establece el título (p. ej. el título de una barra de herramientas o el texto para un elemento de menú).

Barras de herramientas y menús

Para poder definir una barra de herramientas es necesario especificar el identificador o el nombre de la barra de herramientas. Puede referirse a barras de herramientas ya existentes con su nombre (o con su identificador, si lo conoce). Para crear una barra de herramientas **nueva**, deben definirse ambos valores. El atributo **type** debe ser igual a "ToolBar".

```
<UIElement Type="ToolBar">
       <ID>1</ID>
       <Name>Styles</Name>
</UIElement>
```

Para referirse a un menú de UModel es necesario usar dos parámetros:

- El identificador de la barra de menú que incluye el menú. (El identificador de la barra de menú principal de UModel es 101).
- El nombre del menú. Los menús no tienen asociado ningún identificador. Por ejemplo, a continuación puede ver cómo se define el menú **Edición** de la barra de menú:

```
<UIElement Type="Menu">
       <ID>101</ID>
       <Name>Edición</Name>
</UIElement>
```

Si quiere crear un elemento nuevo, debe añadir otro elemento: el elemento `Place`, que define la posición del nuevo menú en la barra de menú:

```
<UIElement Type="Menu">
       <ID>101</ID>
       <Name>PlugIn Menu</Name>
       <Place>12</Place>
</UIElement>
```

Si asigna el valor -1 al elemento `Place`, el nuevo botón o elemento de menú se coloca al final del menú o de la barra de herramientas.

Comandos

Si añade un comando nuevo (mediante un botón o un elemento de menú nuevo), el fragmento `UIElement` puede incluir estos subelementos:

```
<Info></Info>
<ImageID></ImageID>
```

El elemento `Info` contiene una breve cadena de texto que aparece en la barra de estado cuando se pasa el puntero del ratón por encima del comando (del botón o del elemento de menú). El elemento `ImageID` define el índice del icono en el archivo de imagen externo. Recuerde que todos los iconos se almacenan en un solo archivo de imagen.

Para definir un botón de barra de herramientas debe crear un fragmento `UIElement` con esta estructura:

```
<UIElement Type="ToolBarItem">
   <!--don't reuse local IDs even the commands do the same-->
   <ID>6</ID>
   <Name>Fill red</Name>
   <!--Set Place To -1 If this is the first button to be inserted-->
   <Place>-1</Place>
   <ImageID>0</ImageID>
   <ToolBarID>1</ToolBarID>
   <!--instead of the toolbar ID the toolbar name could be used-->
   <ToolBarName>Styles</ToolBarName>
</UIElement>
```

También puede declarar un botón de barra de herramientas con estos elementos: `Place`, `ToolBarID` y `ToolBarName`. Los elementos `ToolBarID` y `ToolBarName` se utilizan para identificar

 © 2018 Altova GmbH

la barra de herramientas que contiene el botón nuevo o ya existente. El valor textual del elemento `ToolBarName` distingue entre mayúsculas y minúsculas. El atributo **type** debe ser igual a `ToolBarItem`.

Para definir un elemento de menú, además de los elementos estándar utilizados para declarar un comando, están disponibles los elementos `MenuID`, `Place` y `Parent`. El elemento `MenuID` debe ser 101. Para más información consulte el subapartado anterior sobre barras de herramientas y menús.

El elemento `Parent` sirve para identificar el **menú** donde debe insertarse la entrada de menú nueva. Como los elementos de los submenús no tienen un identificador de Windows único, hay que encontrar otra manera de identificar al submenú.

El valor del elemento `Parent` es una ruta de acceso al elemento de menú.

El valor textual del elemento `Parent` debe equivaler al **nombre del menú primario** del submenú (y el nombre del submenú debe estar separado por dos puntos). Si el menú no tiene un primario (porque no es un submenú) añada dos puntos (:) al principio del nombre. El atributo **type** debe tener el valor `MenuItem`.

Por ejemplo, este fragmento `UIElement` define un elemento de menú:

```
<UIElement Type="MenuItem">
       <!--este elemento es un Id de comando local-->
       <ID>3</ID>
       <Name>Fill red</Name>
       <Place>-1</Place>
       <MenuID>101</MenuID>
       <Parent>:PlugIn Menu1</Parent>
       <ImageID>0</ImageID>
</UIElement>
```

UModel permite añadir separadores de barra de herramientas y menús si el valor del elemento `ID` es 0.

20.3.4 Complementos como controles ActiveX

Para que funcione como un control ActiveX, el complemento debe implementar la interfaz `IOleControl` (C++) o derivarse de `System.Windows.Forms.UserControl` (C#, VB.NET). Estos controles aparecen como una ventana nueva en la interfaz gráfica del usuario y también como comando de menú en el menú **Vista**.



 © 2018 Altova GmbH



El código fuente del complemento de la imagen anterior está disponible en **C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\UModel2018\UModelExamples\IDEPlugIn\StatisticsActiveX\StatisticsActiveX.cs** (véase el ejemplo "Estadísticas").

20.3.5 Interfaz IUModelPlugIn

Si se añade un archivo DLL como complemento en UModel, para que el DLL se reconozca como complemento es necesario que registre un componente de COM que responda a una interfaz `IUModelPlugIn`. La interfaz `IUModelPlugIn` contiene los siguientes métodos, que deben estar implementados por un complemento cliente.

- `OnInitalize`
- `OnRunning`
- `OnShutdown`
- `GetUIModifications`
- `GetDescription`
- `OnCommand`
- `OnUpdateCommand`

Declaración del método	Uso
`OnInitialize(pUModel as IDispatch)`	Al método `OnInitialize` de la implementación de interfaz se le llama cuando se inicializa el complemento y **antes** de que se procesen los comandos DDE o de procesamiento por lotes. Puede adjuntar notificadores y escuchar si hay eventos de UModel, pero no debería iniciar comandos / cambios nuevos hasta que se invoque el método `OnRunning`. `pUModel` almacena una referencia a la interfaz de envío del objeto `Application` de UModel.
`OnRunning(pUModel as IDispatch)`	Al método `OnRunning` de la implementación de interfaz se le llama cuando se inicializa el complemento y **después** de que se procesen los comandos DDE o de procesamiento por lotes. Ahora la aplicación está completamente inicializada y puede iniciar nuevos comandos / cambios y modificar los datos UML. `pUModel` almacena una referencia a la interfaz de envío del objeto `Application` de UModel.
`OnShutdown(pUModel as IDispatch)`	Al método `OnShutdown` de la implementación de interfaz se le llama **inmediatamente antes** de que se descargue el complemento (por ejemplo cuando se va a cerrar la aplicación). `pUModel` almacena una referencia a la interfaz de envío del objeto `Application` de UModel.
`GetUIModifications() as String`	Al método `GetUIModifications()` se le llama durante la inicialización del complemento para obtener los datos XML de configuración que definen los cambios en la interfaz de usuario de UModel. Al método se le llama cuando se carga el complemento por primera vez y cada vez que se inicia UModel. Para más información sobre cómo cambiar la interfaz de usuario consulte el apartado XML de configuración.
`GetDescription() as String`	`GetDescription()` se utiliza para definir la cadena de descripción para las entradas del complemento que son visibles en el cuadro de diálogo "Personalizar".
`OnCommand(nID as long, pUModel as IDispatch)`	Al método `OnCommand()` de la implementación de interfaz se le llama cada vez que se procesa un comando

 © 2018 Altova GmbH

Declaración del método	Uso
	añadido por el complemento (ya sea un comando de menú o un botón de una barra de herramientas). `nID` almacena el identificador del comando definido por el elemento `ID` del correspondiente `UIElement`. `pUModel` almacena una referencia a la interfaz de envío del objeto `Application` de UModel.
`OnUpdateCommand(nID as long, pUModel as IDispatch) as UModelUpdateAction`	Al comando `OnUpdateCommand()` se le llama cada vez que se necesita establecer el estado visible de un botón u opción de menú. `nID` almacena el identificador del comando definido por el elemento `ID` del correspondiente `UIElement`. `pUModel` almacena una referencia a la interfaz de envío del objeto `Application` de UModel. Los valores devueltos posibles (según lo definido en UModelUpdateAction) para establecer el estado de actualización son: `UModelUpdateAction_Enable` = 1 `UModelUpdateAction_Disable` = 2 `UModelUpdateAction_Check` = 4 `UModelUpdateAction_Uncheck` = 8 Puede combinar varios valores usando el operador OR bit a bit (p. ej. `UModelUpdateAction_Enable | UModelUpdateAction_Check`).

Para ver un ejemplo muy sencillo de implementación de interfaz, consulte Implement IUModelPlugIn Interface. Encontrará más ejemplos de implementación (como soluciones de Visual Studio) en: **C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\UModel2018\UModelExamples\IDEPlugIn**.

El diagrama de secuencia que aparece a continuación explica cómo interactúa UModel con IUModelPlugIn:



© 2018 Altova GmbH

20.4 The UModel API

The COM-based API of UModel enables clients to easily access the functionality of UModel and automate a wide range of tasks.

UModel follows the common specifications for automation servers set out by Microsoft. It is possible to access the methods and properties of the UModel API from common development environments, such as those using C, C++, C# and Visual Basic, and with scripting languages like JavaScript and VBScript.

The following guidelines should be considered in your client code:

- Do not hold references to objects in memory longer than you need them. If a user interacts between two calls of your client, then there is no guarantee that these references are still valid.
- Be aware that if your client code crashes, instances of UModel may still remain in the system.
- See Error handling for details of how to avoid annoying error messages.
- Free references explicitly, if using languages such as C or C++. In C# and Visual Basic, GC.Collect() can be used to force garbage collection.
- UModel API collections are zero-based. For example, the statement `myPackage.InsertPackagedElementAt( 0, "Interface" )`; will insert a new interface as first child of the package.

20.4.1 Overview

This overview of the UModel API provides you with the object model for the API and a description of the most important API concepts.

20.4.1.1 Object Model

The starting point for every application which uses the UModel API is the `IApplication` interface.

To create an instance of the application object, call `WScript.GetObject("", "UModel.Application")` from JScript, or a similar function from your preferred development environment, to create a COM object.

Note: For 32-bit UModel, the registered name, or programmatic identifier (ProgId) of the COM object is `UModel.Application`. For 64-bit UModel, the name is `UModel_x64.Application`.

There is no need (or other way) to create any objects other than to use the complete UModel API. All interfaces are accessed through other objects, with the application object (`IApplication`) as the starting point.

Note: When implementing a UModel IDE plugin, there is no need to create an instance of the application object, because UModel is already running and the current instance of the application object is provided by `IApplication` as parameter for all important methods of `IUModelPlugIn`.

 © 2018 Altova GmbH

The application object consists of the following parts (each indentation level indicates a child–parent relationship with the level directly above):

```
IApplication
   IDocument
      IDiagramWindows
         IDiagramWindow
      IFocusedUMLDataNotifier
      ITransactionNotifier
      IUMLData (and all other derived UML data interfaces)
         IUMLDataList
   IDialogs
      IExportXMIFileDlg
      IGenerateDocumentationDlg
         IKindSelectionList
            IKindSelection
      IGenerateSequenceDiagramDlg
      IGenerateStateMachineCodeDlg
      IImportBinaryTypesDlg
         IImportBinaryTypeEntries
            IImportBinaryTypeEntry
      IImportDatabaseDlg
      IImportSourceDirectoryDlg
      IImportSourceProjectDlg
      IImportXMLSchemaDirectoryDlg
      IImportXMLSchemaFileDlg
      IIncludeSubprojectDlg
         IModelTransformationDlg
            IModelTransformationTypeMappings
               IModelTransformationTypeMapping
      IProjectSettingsDlg
      ISaveAllDiagramsAsImagesDlg
      ISynchronizationSettingsDlg
         IMatchRenamedDlg
            IMatchRenamedEntries
               IMatchRenamedEntry
      IURLDlg
   ILocalOptions
      ILocalOptionsCodeEngineering
      ILocalOptionsDiagramEditing
         ICollectionTemplates
            ICollectionTemplate
      ILocalOptionsEditing
      ILocalOptionsFile
      ILocalOptionsView
```

Enumerations
Events

Once you have created an application object, you can start using the functionality of UModel. You will generally either open an existing document, create a new one, or access the active document (IDocument).

IDocument corresponds to a UModel project and can be used to include sub-projects, generate documentation, synchronize model and code..., while also giving access to the main UMLData objects (root package, GUI root element, also see Object model UMLData).

20.4.1.1.1 Object Model UMLData

The starting point to access UML elements is the root package (IUMLPackage), which is a property of the IDocument interface.

All children of the root package are a subtype of IUMLElement and are stored as defined by the OMG in the UML 2.4 Superstructure Specification (also see http://www.uml.org).

E.g. the UML Superstructure Specification defines the following relationship for UML Element:



Which means that every UML element can have a list of owned elements, and every UML element (apart from the root-package) has an owner:

In the UModel API this is mapped to IUMLElement having the properties "OwnedElement" and "Owner". Since these relationships are "read only" in the UML specification, both properties cannot be modified in the UModel API.

The UML superstructure specification also defines the following relationship between Package and PackageableElement:



This is mapped to IUMLPackageableElement having a property "OwningPackage" and an IUMLPackage, which not only has a property "PackagedElements", but also a method "InsertPackagedElementAt" to insert new IUMLPackageableElements (at the specified position).

Note: "EraseFromModel" deletes any IUMLElement (and all its children) from the model.

The sample below shows the mapping of a project which consists of two classes (IUMLClass) with a dependency (IUMLDependency) between them:

 © 2018 Altova GmbH



This structure is independent of whether these elements are shown on any diagram or not.

The representation of graphical objects on diagrams (as shown in the image below) is stored in a second structure with elements of kind IUMLGuiElement (also see Graphical Objects).



The starting point to access UML GUI elements is the GuiRoot (IUMLGuiRootElement), which is a property of the IDocument interface.

Lines are handled by IUMLGuiLineLinks, most other objects (like classes, interfaces, packages,...) by IUMLGuiNodeLinks.



20.4.1.1.2 Object Model UMLData Styles

UModel has various styles allowing you to adapt the diagram appearance (i.e. font size, weight, color, visibility options,…).

The following picture shows how the different styles (IUMLGuiStyles) can be accessed using the UModel API:



The different styles can be identified by ENUMUMLGuiStyleKind.

20.4.1.1.3 Graphical Objects

In the UModel API, graphical objects on diagrams are represented by objects derived from the IUMLGuiElement interface. Most of them can be accessed using the IUMLGuiDiagram property 'GuiLinks'.

For most diagrams, most objects which are lines are instances of IUMLGuiLineLink and most other, solid objects or 'nodes' are instances of IUMLGuiNodeLink. These interfaces have properties and methods for manipulating the basic properties of these graphical objects, such as position, color and style.

There are of course more specialized interfaces derived from these general interfaces which provide access to special properties. The following image shows a sequence diagram and the interface representing each graphical object on it:



20.4.1.2 How to...

20.4.1.2.1 How to Create Sequence Diagrams

There are two ways to create sequence diagrams programmatically using the UModel API:

- Generating a sequence diagram from existing source code when there is code available that you want to be reverse engineered and displayed as UML diagram
- Manually create a sequence diagram from scratch using `IUMLGuiElements` directly

20.4.1.2.1.1 How to Generate Sequence Diagrams from Code

Sequence diagrams in UModel can be generated programmatically from an IUMLOperation element. The operation needs to exist in the model and have some source code associated to it.

The operation could possibly have been previously "read" by the reverse engineering functionality of UModel. Creating new Sequence Diagrams programmatically by reverse engineering source code using the UModel API involves two short steps:

- Setting up the options for diagram generation
- Invoking the diagram generation function

The following C# code shows how to set up the options and start the generation of the sequence diagram:

```
// starts the sequence diagram generation process based on an operation given
as parameter
public static void reverseEngineerAndCreateSequenceDiagram(IApplication
application, IUMLOperation operation)
{
    GenerateSequenceDiagramDlg dialog =
application.Dialogs.GenerateSequenceDiagramDlg;

    // set some options
    dialog.ShowEmptyCombinedFragments = false;
    dialog.UseDedicatedLineForStaticCalls = true;
    dialog.ShowCodeOfMessagesDisplayedDirectlyBelow = true;
    dialog.ShowCodeInNotes = true;

    dialog.ShowDialog = true; // set this to true if you want the dialog to be
displayed

    // generated the sequence diagram now
    application.ActiveDocument.GenerateSequenceDiagram(dialog, operation);
}
```

20.4.1.2.1.2 How to Create Sequence Diagrams Manually

Creating new Sequence Diagrams programmatically from scratch using the UModel API is basically nothing more than placing interaction fragments, such as Lifelines on a diagram and connecting them with messages.

Messages can easily be created using the `AddUMLLineElement()` method of `IUMLGuiLineLink`, which removes the necessity of creating multiple underlying UML Elements such as MessageEnds, ExecutionOccurrences and similar manually.

To make it simple to create Messages between two interaction fragments such as Lifelines, create a small helper function which calls `AddUMLLineElement()` and layouts the created line:

```
// Creates a message between two interaction fragments (i.e. lifelines,
interaction uses,
// combined fragments or gates) and attaches all necessary elements like
events and activation bars.
// Possible values for 'kind': "Message", "Reply", "Create", "Destruct"
protected static IUMLMessage addMessage(int ypos, string kind,
                                IUMLGuiNodeLink from, IUMLGuiNodeLink to,
                                DiagramWindow wnd)
{
    // add message
    IUMLGuiLineLink line = wnd.Diagram.AddUMLLineElement(kind, from, to);

    if (line == null)
        return null;

    // set position of the line where we want it to show up
    wnd.UpdateWindow();

    if (from == to && line.Waypoints.Count > 3)
    {
```

```
        // self-message
        ((IUMLGuiWaypoint)line.Waypoints[1]).SetPos(0, ypos);
        ((IUMLGuiWaypoint)line.Waypoints[4]).SetPos(0, ypos + 25);
    }
    else
    if (line.Waypoints.Count > 1)
    {
        // normal message
        ((IUMLGuiWaypoint)line.Waypoints[1]).SetPos(0, ypos);
        ((IUMLGuiWaypoint)line.Waypoints[2]).SetPos(0, ypos);
    }

    return (IUMLMessage)line.Element;
}
```

As you can see, IUMLDiagram.AddUMLLineElement() accepts as a parameter not only the string "Message", to create a Message Line; but also "Reply", "Create" and "Destruct", for Reply Messages, Creation Messages and Destruction Messages.

In order to create a simple diagram it is only necessary to create a Sequence Diagram in the GuiRoot object, open the diagram, add a handful of lifelines and connect them with messages using this helper function:

```
IDocument document = theapplication.ActiveDocument;

// create diagram and open it
IUMLGuiSequenceDiagram sequenceDiagram =
   (IUMLGuiSequenceDiagram)document.GuiRoot.InsertOwnedDiagramAt(0,
document.RootPackage, "SequenceDiagram");

DiagramWindow wnd = document.OpenDiagram(sequenceDiagram);

// create two lifelines
IUMLGuiNodeLink lifeline1 = sequenceDiagram.AddUMLElement("Lifeline", 0, 0);
IUMLGuiNodeLink lifeline2 = sequenceDiagram.AddUMLElement("Lifeline", 100,
70);

// connect these lifelines using some messages
addMessage(100, "Create",  lifeline1, lifeline2, wnd);
addMessage(150, "Message", lifeline1, lifeline2, wnd);
addMessage(200, "Reply",   lifeline2, lifeline1, wnd);
```

The resulting created Diagram will look like this:

 © 2018 Altova GmbH



Setting the Type of a Lifeline

To display the Type represented by a Lifeline, be it be a Class, Interface, DataType or similar, this is done by using the `IUMLLifeline.Represents` property which references a `IUMLProperty`. If the Type of this property is set, the Type will show up on the diagram as well.

The following code creates a Lifeline which references a class:

```
// create a class to be referenced by the lifeline
IUMLClass someclass = (IUMLClass)
document.RootPackage.InsertPackagedElementAt(0, "Class");

// create a lifeline and a property with the class as type in the interaction
// of the sequence diagram to reference this class
IUMLInteraction interaction = (IUMLInteraction)sequenceDiagram.LinkedOwner;

IUMLProperty prop = interaction.InsertOwnedAttributeAt(0);
prop.Type = someclass;

UModelLib.IUMLLifeline lifeline = interaction.InsertLifelineAt(0);
lifeline.Represents = (IUMLConnectableElement)prop;

// show the lifeline on the diagram
sequenceDiagram.AddUMLGuiNodeLink(lifeline, 200, 0);
```

The resulting lifeline would then look like this:



Setting the Operation of a Message

Messages usually represent the invocation of an operation of an object. Note: based on the type of the Message (normal Message, Creation, Deletion or Reply) and the existence, or absence of underlying UML elements, such as MessageOccurenceSpecifications or CallEvents, it is not always possible for a Message to represent an Operation, and getting the cprrect UML element to point to the Operation is not that trivial.

This is why the `IUMLMessage` interface in the UModel API, offers the method `SetOperation()` with makes it possible to let a Message refer an Operation if it is able to do so:

```
// create a message, an operation in a class and let the message refer this
operation
IUMLMessage msg = addMessage(250, "Message", lifeline1, lifeline2, wnd);

UModelLib.IUMLOperation someoperation = someclass.InsertOwnedOperationAt(0);
someoperation.Name = "SomeOperation";

msg.SetOperation(someoperation);
```

20.4.1.2.2 Undo / Redo and UMLData Transaction Handling

When modifying the UML data structure using the UModel API, there is no need to take care of Undo/Redo or transactions.

The following code makes three modifications:

```
        public void ChangeClass( IUMLClass iClass )
        {
            iClass.SetName("NewName");
            iClass.Visibility = ENUMUMLVisibilityKind.eVisibility_Public;
            iClass.IsAbstract = true;
        }
```

and for every modification, a new undo-step is created, in other words: the user will have to press the "Undo" button three times in UModel to undo these three changes.

 © 2018 Altova GmbH

This is not always the required behavior so the UModel API supports "transaction-handling" making it possible to execute multiple modifications in one step.

IDocument has the functionality to define when a group of modifications starts ("BeginModification") and when it ends ("EndModification"):

```
        public void ChangeClass(IUMLClass iClass, IDocument iDoc)
        {
            try
            {
                // make all modifications within one UndoStep; start
modification here
                if (!iDoc.BeginModification())
                    return;

                iClass.SetName("NewName");
                iClass.Visibility = ENUMUMLVisibilityKind.eVisibility_Public;
                iClass.IsAbstract = true;

                // do not forget to end modification and finish UndoStep
                iDoc.EndModification();
            }
            catch (System.Exception)
            {
                // rollback made changes
                iDoc.AbortModification();

                // add error handling
            }
        }
```

This kind of transaction handling may only be used for UML data modifications.
Other functions, such as e.g. 'synchronize model from code', will create one single Undo step anyway.

20.4.1.2.3 How to Use Predefined UModel Elements

UModel defines several important elements as "predefined". This includes several internal elements (Root, Component View and Unknown Externals package) as well as the elements of all profiles installed with UModel (e.g. the C#, VB and Java profile).

Predefined elements can be uniquely identified by using `ENUMUMLPredefinedElement`, which allows direct and easy access to these elements for several functionalities, for example:

- Find a predefined element:

```
// get the CSharp profile
IUMLProfile iCSharpProfile = (IUMLProfile)
iDoc.RootPackage.FindPredefinedOwnedElement(ENUMUMLPredefinedElement.ePredefin
ed_CSharp_Profile, false);
```

- Apply a predefined stereotype:

```
// set the CSharp 'delegate' stereotype
iClass.ApplyPredefinedStereotype(
 ENUMUMLPredefinedElement.ePredefined_CSharp_delegateStereotypeOfClass );
```

- Check if a predefined stereotype is applied:

```
// check if package is a CSharp - namespace (if 'namespace' stereotype is
applied)
bool bIsCSharpNamespace =
iPackage.IsPredefinedStereotypeApplied(
 ENUMUMLPredefinedElement.ePredefined_CSharp_namespaceStereotypeOfPackage );
```

- Set the tagged value of a predefined tag definition:

```
// set attribute-section "STAThread"
// ...
iStereotypeApp.SetPredefinedTaggedValueAt(-1,
ENUMUMLPredefinedElement.ePredefined_CSharp_attributesStereotypeOfClass_sectio
nsProperty, iSTAThread.Name);
```

20.4.1.2.4 How to Work with Stereotypes and Tagged Values

Stereotypes and tagged values are quite complex as defined in the UML Superstructure Specification. UModel has simplified their handling and treats them similar to IUMLInstanceSpecifications and IUMLSlots in UML. In the following sample, the stereotype "attributes" is applied to "Class1", and the tag definition "sections" has the tagged values "Value1" and "Value2":

UModel API introduces IUMLStereotypeApplications and maps the sample above to the following UMLData structure:



Applying stereotypes and setting tagged values using the UModel API is quite simple:

```
IUMLStereotype iStereotypeAttributes = ...;
IUMLProperty iTagDefSections = ...;
IUMLClass iClass = ...;

IUMLStereotypeApplication iStereotypeApp =
iClass.ApplyStereotype(iStereotypeAttributes);
iStereotypeApp.SetTaggedValueAt(-1, iTagDefSections, "Value1");
iStereotypeApp.SetTaggedValueAt(-1, iTagDefSections, "Value2");
```

See also the section Predefined UModel elements for information about dealing with predefined stereotypes, tag definitions and tagged values.

20.4.1.2.5 How to Use UMLData Events and Event Filters

Event receivers must implement the `_IUMLDataEvents` interface in order to receive one or more of following possible events from `IUMLData` objects:

`OnBeforeErase`	Sent immediately before the UML data is erased from the model. If multiple data are erased, this event is sent for every `IUMLData` (not only for the topmost one).
`OnAfterAddChild`	Sent when the UML data is added to the model tree. If multiple data are added in one step (e.g. a class with multiple attributes is added to a package) only the topmost `IUMLData` event is sent.
`OnChanged`	Sent when the UML data has been modified (e.g. when a class name is changed).

OnMoveData	Sent when the UML data has been moved to a new parent (e.g. when a class is moved to another package in the ModelTree). This event always occurs twice: once when detaching from the old parent, and once when the UML data is attached to the new parent.

Eventfilter can be set with (combinations of) ENUMUMLDataEventFilter in order to specify which events should be sent by the UModel API. To keep performance high and the overhead as low as possible, event receivers should only register for events they need.

For example, the following code registers OnAfterAddChild events when specifically the root-package gets a new child (no event will arrive if a child of the root-package gets a new child):

```
// ensure we get informed when m_RootPackage (and only itself; we do not care
about its children) gets a new child
m_RootPackage.EventFilter = (int)
ENUMUMLDataEventFilter.eUMLDataEvent_AddChild;
```

UMLData events work hierarchically, so the event filter can be set to receive events from the attached IUMLData only, or from the attached IUMLData and any of its children (grandchildren,...).

```
// ensure we get "OnBeforeErase" events also for *any* erased child
(grandchild,...) of the rootpackage
m_RootPackage.EventFilter |= (int)
ENUMUMLDataEventFilter.eUMLDataEvent_EraseDataOrChild;
```

UMLData events are also sent when UML data is modified by Undo / Redo, but beware that no UML data modification may be made during Undo / Redo:

```
public void OnAfterAddChild(IUMLData ipUMLParent, IUMLData ipUMLChild)
{
   // check if child was added by undo/redo
      // (we are not allowed to modify anything during Undo/Redo !!)
      IDocument iDoc = (IDocument)ipUMLChild.Parent;
      if (!iDoc.IsInUndoRedo)
      {
         // ...
      }
}
```

20.4.1.2.6 *How to create and use Hyperlinks*

UModel allows hyperlinks between most modeling elements (except for lines) and:

- any diagram in the current ump project
- any element on a diagram
- any element in the Model Tree
- external documents, e.g. PDF, Excel or Word documents
- web pages

See also: Hyperlinking modeling elements.

 © 2018 Altova GmbH

Hyperlinks are not part of the UML specification and the UModel API introduces the following interfaces for hyperlinks on

IUMLNamedElements:

- IUMLHyperlink is the common base interface and can be used to open links as well as to retrieve the default- and user-defined link name
- IUMLHyperlink2File to handle external documents and web pages
- IUMLHyperlink2GuiElement to handle any diagram in the current ump project or any element on a diagram
- IUMLHyperlink2Model for hyperlinks to model elements (in the Model Tree)

Examples

Insert a hyperlink to the Altova homepage:

```
IUMLHyperlink2File iHyperlink = iMyClass.InsertOwnedHyperlink2FileAt(-1,
"http://www.altova.com");
```

Insert a hyperlink to a diagram of the current ump project:

```
IUMLGuiDiagram iDiagram = ...;
IUMLHyperlink2GuiElement iHyperlink =
iMyClass.InsertOwnedHyperlink2GuiElementAt(-1, iDiagram, null);
```

Insert a hyperlink to the representation of a class on a diagram:

```
IUMLGuiNodeLink iNodeLink = ...;
IUMLHyperlink2GuiElement iHyperlink =
iMyClass.InsertOwnedHyperlink2GuiElementAt(-1, iNodeLink, null);
```

Insert a hyperlink to an attribute of a class on a diagram:

```
IUMLGuiNodeLink iNodeLink = ...;
IUMLProperty iAttribute = ...;
IUMLHyperlink2GuiElement iHyperlink =
iMyClass.InsertOwnedHyperlink2GuiElementAt(-1, iNodeLink, iAttribute);
```

Insert a hyperlink to the same attribute (from above) in the Model Tree:

```
IUMLHyperlink2Model iHyperlink = iMyClass.InsertOwnedHyperlink2ModelAt(-1,
iAttribute);
```

Open all hyperlinks of an IUMLNamedElement:

```
foreach (IUMLHyperlink iHyperlink in iMyClass.OwnedHyperlinks)
   iHyperlink.OpenLink();
```

UModel also allows hyperlinks in notes (IUMLGuiNote) and comments (IUMLComment):



These are handled by IUMLGuiTextHyperlinks (respectively IUMLCommentTextHyperlinks) and the start- and end-character position of the hyperlink must be specified, e.g:

```
IUMLGuiDiagram iDiagram = ...;
IUMLGuiNote iNote = iDiagram.AddUMLGuiNote(200, 100);

iNote.NoteText = "This is my Altova link";
int nStart = iNote.NoteText.IndexOf("Altova");
int nEnd = nStart + "Altova".Length;

IUMLGuiTextHyperlink iHyperlink = iNote.InsertOwnedGuiTextHyperlinkAt(nStart,
nEnd, "http://www.altova.com");
```

Similar for hyperlinks in comments:

```
IUMLComment iComment = ...;
IUMLClass iClass2 = ...;

iComment.Body = "This is my link to Class2";
int nStart = iComment.Body.IndexOf("Class2");
int nEnd = nStart + "Class2".Length;

IUMLCommentTextHyperlink iHyperlink =
iComment.InsertOwnedCommentTextHyperlinkAt(nStart, nEnd, "");
iHyperlink.SetHyperlinkModelElementAddress( iClass2 );
```

20.4.1.2.7 Handle Errors

The UModel API returns errors in two different ways. Every API method returns an `HRESULT`. This return value informs the caller about any errors during the execution of the method. If the call was successful, the return value is equal to `S_OK`. C/C++ programmers generally use `HRESULT` to detect errors.

VisualBasic, scripting languages, and other high-level development environments do not give the programmer access to the returning `HRESULT` of a COM call. They use the second error-raising mechanism supported by the UModel API, the `IErrorInfo` interface. If an error occurs, the API creates a new object that implements the `IErrorInfo` interface. The development environment takes this interface and fills its own error-handling mechanism with the provided information.

The example code listings below show how to deal with errors raised from the UModel API in different development environments.

 © 2018 Altova GmbH

Visual Basic

A common way to handle errors in VisualBasic is to define an error handler. This error handler can be set with the `On Error` statement. Usually the handler displays an error message and performs cleanup functions to avoid spare references and any kind of resource leaks.

VisualBasic fills its own `Err` object with the information from the `IErrorInfo` interface.

```
Sub Validate()
  'place variable declarations here

  'set error handler
  On Error GoTo ErrorHandler

  'if DoSomeWork fails, program execution continues at ErrorHandler:
  objUModel.ActiveDocument.DoSomeWork()

  'additional code comes here

  'exit
  Exit Sub

  ErrorHandler:
  MsgBox("Error: " & (Err.Number - vbObjectError) & Chr(13) &
     "Description: " & Err.Description)
End Sub
```

JavaScript

The Microsoft implementation of JavaScript (JScript) provides a try-catch mechanism to deal with errors raised from COM calls. It is very similar to the Visual Basic approach, in that you also declare an error object containing the necessary information.

```
   function Generate()
   {
      // please insert variable declarations here

      try
      {
         objUModel.ActiveDocument.DoSomeWork();
      }
      catch(Error)
      {
         sError = Error.description;
         nErrorCode = Error.number & 0xffff;
         return false;
      }

      return true;
   }
```

C/C++

C/C++ gives you easy access to the `HRESULT` of the COM call and to the `IErrorInterface`.

```
HRESULT hr;

// Call DoSomeWork() from the UModel API
if(FAILED(hr = ipDocument->DoSomeWork()))
{
   IErrorInfo *ipErrorInfo = Null;

   if(SUCCEEDED(::GetErrorInfo(0, &ipErrorInfo)))
   {
      BSTR   bstrDescr;
      ipErrorInfo->GetDescription(&bstrDescr);

      // handle Error information
      wprintf(L"Error message:\t%s\n",bstrDescr);
      ::SysFreeString(bstrDescr);

      // release Error info
      ipErrorInfo->Release();
   }
}
```

20.4.2 API Usage Examples

Programming languages differ in the way they support COM access. This section includes examples for C#, Java, and JScript. The code listings in this section are available in files in the API Examples folder and can be tested straight away. The path to the API Examples folder is **C:\Users\<username>\Documents\Altova\UModel2018\UModelExamples\API**.

20.4.2.1 C#

To help you get started, your UModel package contains an example C# project, which is located at **C:\Users\<username>\Documents\Altova\UModel2018\UModelExamples\API**.

Importantly, this example project includes a reference to the UModel Type Library, see How to Reference the UModel Type Library. A reference to the UModel Type Library is required in each project where you need the UModel API. This makes it possible to instantiate the main application object from your code as follows:

```
UModelLib.Application um = new UModelLib.Application();
MessageBox.Show(String.Format("Hello from UModel API version {0}.{1}",
um.APIMajorVersion, um.APIMinorVersion));
```

Si tiene un sistema operativo de 64 bits pero está usando una versión de UModel para 32 bits, agregue la plataforma x86 al **gestor de configuraciones** de la solución y compile la muestra usando esta configuración. Para acceder al gestor de configuraciones, ejecute el comando de menú **Compilar | Administrador de configuración**.

The example application displays a Windows form with buttons that invoke basic UModel operations:

- Start UModel
- Open **Bank_MultiLanguage.ump**

 © 2018 Altova GmbH

- Open All Diagrams
- Generate documentation for the currently active document
- Shows how to listen to UModel events (`OnDocumentOpened` Event On/Off)
- Shutdown UModel



The code essentially consists of a series of handlers for the buttons in the user interface shown above. Note that you may need to adjust the path to the UModel examples folder which is referenced from the code.

20.4.2.1.1 How to Reference the UModel Type Library

Para acceder a las funciones de la API de UModel desde su proyecto de Visual Studio, agregue una referencia a la biblioteca de tipos de UModel en Visual Studio:

1. Cree un proyecto nuevo en Visual Studio o abra uno ya existente.
2. En el menú Proyecto haga clic en **Agregar referencias**.
3. En la sección COM, seleccione **Biblioteca de tipos de UModel** de la lista. Si esta entrada no está disponible en la sección COM, haga clic en **Examinar** y seleccione el archivo `UModel.tlb` en la carpeta de aplicaciones de UModel.



Nota: no confunda la **Biblioteca de tipos de UModel** con la **Biblioteca de tipos del complemento de UModel**. Esta última se puede usar para crear complementos personalizados e integrarlos en UModel (véase Agregar una referencia a la biblioteca del

complemento de UModel).

Tras seguir estos pasos, la biblioteca de tipos de UModel debería estar disponible en la lista de referencias de su solución de Visual Studio:



20.4.2.1.2 Importing Binary Types Programmatically

With UModel, you can import binary types from .NET .dll or Java .jar files, either from the graphical user interface, or programmatically using the UModel API. This example illustrates how to import binary types from a NET .dll file into UModel using the UModel API. For information about importing binary types from the graphical user interface, see Importing Java, C# and VB.NET binaries.

This example uses Microsoft Visual Studio 2015 and C#. The instructions below (except for the code listing) are similar for VB.NET. To complete this example, you also need a .dll that contains some types (such as classes or interfaces) that you would like to import into UModel.

To accomplish the task, we will use an existing C# demo application that already integrates into the UModel API, rather than creating a new project from scratch. Namely, we will add to this demo application a new button. When clicked, the button will create a new UModel project and

import into it types from a .dll file. To begin, run Visual Studio and open the following solution: **C:\Usuarios\<usuario>\Documentos\Altova\UModel2018\UModelExamplesAPI\C#\AutomateUModel_VS2010.sln.**

Note: The demo application already includes a reference to the UModel Type Library so it is not necessary to add a reference explicitly. However, if you are creating a new Visual Studio project, make sure to reference the UModel Type Library from your project, see How to Reference the UModel Type Library.

Next, open the `Form1.cs` in the Design Editor and add a new button. Let's call it **Import Binary Types**.



Double-click the new button and paste the following code into the body of the handler method. Make sure that the path to the .dll file is correct and that the .dll qualifies for import of binary types (that is, it must not be obfuscated).

```
try
{
    // Create a new document
    UModelDocument = UModel.NewDocument();
    // Instantiate the Import Binary Types dialog
    UModelLib.ImportBinaryTypesDlg dlg = UModel.Dialogs.ImportBinaryTypesDlg;

    // Set the .NET runtime version according to your environment (must be
greater than v2.0)
    dlg.Runtime = "v2.0.50727";
    // Set the import language (C# 6.0, in this case)
    dlg.Language = UModelLib.ENUMCodeLangVersion.eCodeLang_CSharp_6_0;
    // No need to show the dialog since we want to do this programmatically
    dlg.ShowDialog = false;
    // Add a new binary type entry to be imported
    UModelLib.IBinaryTypeEntry entry = dlg.CSharp_BinaryTypes.AddItem();
    // Specify the .dll to import (make sure to adjust the path)
    entry.Entry = "C:\\Path\\To\\My.dll";
    // All types shall be imported from this .dll
```

```
    entry.ImportTypes = true;
    // The .dll is an executable
    entry.Executeable = true;
    // Perform the actual import
    UModelDocument.ImportBinaryTypes(dlg);
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show(ex.Message);
}
```

Importing all types

The code above essentially creates a new UModel project, sets the import options in the "Import Binary Types" dialog box, and performs the actual import of binary types.

Build and run the solution. Click **Start UModel**, and be patient while the application loads. Only after the application has finished loading, click **Import Binary Types**, and observe the outcome in the Messages window of UModel.

If you would like to import only specific types, set the `ImportTypes` property is **false**, and supply the types to be imported as arguments to the `TypesToImport` method. The list of distinct types can be separated by comma, semi-colon, or space characters, as illustrated in the code listing below.

```
try
{
    UModelDocument = UModel.NewDocument();
    UModelLib.ImportBinaryTypesDlg dlg = UModel.Dialogs.ImportBinaryTypesDlg;
    dlg.ShowDialog = false;
    dlg.CSharp_BinaryTypes.RemoveAllItems();
    UModelLib.IBinaryTypeEntry entry = dlg.CSharp_BinaryTypes.AddItem();
    entry.Entry = "C:\\Path\\To\\My.dll";
    entry.ImportTypes = false;
    entry.Executeable = true;
    // import only specific types:
    entry.TypesToImport = "MyNamespace.Class1; MyNamespace.Class2";
    UModelDocument.ImportBinaryTypes(dlg);
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show(ex.Message);
}
```

Importing distinct types

20.4.2.1.3 "Set Styles" Sample

The following sample sets multiple styles for selected diagram elements (if style is available and not already set). The sample uses both the UModel API and the UModel IDE Plug-In library and is available in the following file: **..\UModelExamples\IDEPlugIn\Styles\Styles.cs**.

The solution also includes two setup projects (in .vdproj format, for 32-bit and 64-bit platforms). The setup installs all necessary files, and registers the IDE plug-in for COM and UModel on your target system, so that the plug-in is automatically loaded when UModel is started the next time.

Note: Visual Studio setup projects are not supported starting with Visual Studio 2012 and require a separate extension to be opened. See the information messages displayed by the Visual Studio migration wizard for more details.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using UModelLib;
using UModelPlugInLib;

/*
 * Styles sample
 * set following styles for selected diagram elements
 *      Fill Color
 *      Header Gradient Begin Color
 *      Header Gradient End Color
 * if style is available and not already set
 */

namespace Styles
{
    public class UModelStyles : UModelPlugInLib.IUModelPlugIn
    {
        bool m_bPlugInVersionOK = true; // verify if UModel-API has been
changed in a way that a recompile of this plug-in is recommended

        #region helpers

        protected string GetPlugInPath()
        {
            string sDLLPath =
System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location;
            return System.IO.Path.GetDirectoryName(sDLLPath);
        }

        #endregion

        #region IUModelPlugIn Members

        public string GetDescription()
        {
            return "Styles sample Plug-in for UModel;This Plug-in demonstrates
how to change several styles of the selected diagram elements.";
        }

        public string GetUIModifications()
        {
            try
            {
                string sPath = GetPlugInPath();

                System.IO.StreamReader myFile = new
```

```
System.IO.StreamReader(sPath + "\\config.xml");
                string sRet = myFile.ReadToEnd();
                myFile.Close();

                // this replaces the token "**path**" from the XML file with
                // the actual installation path of the plug-in to get the
image file
                return sRet.Replace("**path**", sPath);
            }
            catch (System.Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Error in GetUIModifications:" + ex.Message);
                throw ex;
            }
        }

        public void OnInitialize(object pUModel)
        {
            // before processing DDE or batch commands
        }

        public void OnRunning(object pUModel)
        {
            // DDE or batch commands are processed; application is fully
initialized

            // verify if UModel-API has been changed in a way that a recompile
of this plug-in is recommended:
            IApplication iApp = (IApplication)pUModel;
            if (iApp == null || iApp.APIMajorVersion != 5) // this plug-in was
compiled for API major version '5'!
            {
                MessageBox.Show("'Styles': This Plug-in has been made with a
previous version of the UModel-API and should be recompiled.\nDisabled Plug-in
commands in the meantime.");
                m_bPlugInVersionOK = false;
            }
        }

        public void OnShutdown(object pUModel)
        {
            // application will shutdown; release all unused objects
            GC.Collect();
        }

        public UModelUpdateAction OnUpdateCommand(int nID, object pUModel)
        {
            UModelUpdateAction action =
UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Disable;
            if (!m_bPlugInVersionOK)
                return action;

            // check for "fill red"
            if (nID == 3 || nID == 6)
                action = OnUpdateSetStyles((IApplication)pUModel);

            // check for "fill green"
            if (nID == 4 || nID == 7)
                action = OnUpdateSetStyles((IApplication)pUModel);
```

 © 2018 Altova GmbH

```
            // release unused objects
            GC.Collect();

            return action;
        }

        public void OnCommand(int nID, object pUModel)
        {
            if (!m_bPlugInVersionOK)
                return;

            // fill red
            if (nID == 3 || nID == 6)
                OnSetStyles((IApplication)pUModel, "red");

            // fill green
            if (nID == 4 || nID == 7)
                OnSetStyles((IApplication)pUModel, "green");

            // release unused objects
            GC.Collect();
        }

        #endregion

        #region SetStyles // set styles of selected diagram elements

        UModelUpdateAction OnUpdateSetStyles(IApplication pUModel)
        {
            if (pUModel == null)
                return UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Disable;

            // get the active document of the application
            IDocument iDoc = pUModel.ActiveDocument;
            if (iDoc == null)
                return UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Disable;

            // get the active diagram window
            IDiagramWindow iActiveDiagram = iDoc.ActiveDiagramWindow;
            if ( iActiveDiagram == null )
                return UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Disable;

            // get the selected elements on the active diagram
            IUMLDataList iSelection = iActiveDiagram.SelectedGuiElements;
            if ( iSelection == null )
                return UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Disable;

            // search all selected elements, if at least one has one of the
styles to change
            foreach ( IUMLGuiElement iSelGuiElement in iSelection )
            {
                // verify if it is a GuiVisibleElement (with Styles) and if it
may be modified
                if ( iSelGuiElement is IUMLGuiVisibleElement &&
iSelGuiElement.IsEditable )
                {
                    IUMLGuiVisibleElement iVisGuiElement =
(IUMLGuiVisibleElement)iSelGuiElement;

                    if
```

```
(
 iVisGuiElement.Styles.GetStyle(ENUMUMLGuiStyleKind.eUMLGuiStyle_FillColor) !=
 null ||
                         iVisGuiElement.Styles.GetStyle(ENUMUMLGuiStyleKind.eU
MLGuiStyle_HeaderGradientBeginColor) != null ||
                         iVisGuiElement.Styles.GetStyle(ENUMUMLGuiStyleKind.eU
MLGuiStyle_HeaderGradientEndColor) != null )
                     {
                         return UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Enable;
                     }
                 }
             }

             // nothing found => disable command
             return UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Disable;
         }

         public void OnSetStyles(IApplication pUModel, string sColor)
         {
             if (pUModel == null)
                 return;

             // get the active document of the application
             IDocument iDoc = pUModel.ActiveDocument;
             if (iDoc == null)
                 return;

             // get the active diagram window
             IDiagramWindow iActiveDiagram = iDoc.ActiveDiagramWindow;
             if (iActiveDiagram == null)
                 return;

             // get the selected elements on the active diagram
             IUMLDataList iSelection = iActiveDiagram.SelectedGuiElements;
             if (iSelection == null)
                 return;

             try
             {
                 // make all modifications within one UndoStep; start
modification here
                 if (!iDoc.BeginModification())
                     return;

                 // search all selected elements, and change the style if the
wanted value is not already used (directly applied or through style-chain)
                 foreach (IUMLGuiElement iSelGuiElement in iSelection)
                 {
                     // verify if it is a GuiVisibleElement (with Styles) and
if it may be modified
                      if (iSelGuiElement is IUMLGuiVisibleElement &&
iSelGuiElement.IsEditable )
                     {
                         IUMLGuiVisibleElement iVisGuiElement =
(IUMLGuiVisibleElement)iSelGuiElement;

                         // set Fill Color if possible and not already set
                         IUMLGuiStyle iStyle =
iVisGuiElement.Styles.GetStyle(ENUMUMLGuiStyleKind.eUMLGuiStyle_FillColor);
                         if (iStyle != null && iStyle.UsedValue != sColor)
```

```
                            iStyle.Value = sColor;

                        // set Header Gradient Begin Color if possible and not
already set
                        iStyle =
iVisGuiElement.Styles.GetStyle(ENUMUMLGuiStyleKind.eUMLGuiStyle_HeaderGradient
BeginColor);
                        if (iStyle != null && iStyle.UsedValue != sColor)
                            iStyle.Value = sColor;

                        // set Header Gradient End Color if possible and not
already set
                        iStyle =
iVisGuiElement.Styles.GetStyle(ENUMUMLGuiStyleKind.eUMLGuiStyle_HeaderGradient
EndColor);
                        if (iStyle != null && iStyle.UsedValue != sColor)
                            iStyle.Value = sColor;
                    }
                }

                // do not forget to end modification and finish UndoStep
                iDoc.EndModification();
            }
            catch( System.Exception )
            {
                // rollback made changes
                iDoc.AbortModification();

                // add error handling
            }
        }

        #endregion
    }
}
```

20.4.2.1.4 "C# Delegate" Sample

The following sample inserts a new C# delegate at the top/left corner of the active diagram window (if this diagram is inside a C# namespace root). The sample uses both the UModel API and the UModel IDE Plug-In library and is available in the following file: **..\UModelExamples\IDEPlugIn \CSharpDelegate\UModelCSharpDelegate.cs**.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using UModelLib;
using UModelPlugInLib;

/*
 * CSharp delegate sample
 * add a new CSharp delegate on the top/left corner of the active class
diagram if possible
 * (i.e. when diagram is inside a C# root namespace)
 */
```

```
namespace CSharpDelegate
{
    public class UModelCSharpDelegate : UModelPlugInLib.IUModelPlugIn
    {
        #region helpers

        protected string GetPlugInPath()
        {
            string sDLLPath =
System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location;
            return System.IO.Path.GetDirectoryName(sDLLPath);
        }

        #endregion

        #region IUModelPlugIn Members

        public string GetDescription()
        {
            return "CSharpDelegate sample Plug-in for UModel;This Plug-in
demonstrates how to create a new CSharp delegate on a class diagram.";
        }

        public string GetUIModifications()
        {
            try
            {
                string sPath = GetPlugInPath();

                System.IO.StreamReader myFile = new
System.IO.StreamReader(sPath + "\\config.xml");
                string sRet = myFile.ReadToEnd();
                myFile.Close();

                // this replaces the token "**path**" from the XML file with
                // the actual installation path of the plug-in to get the
image file
                return sRet.Replace("**path**", sPath);
            }
            catch (System.Exception ex)
            {
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Error in
GetUIModifications:" + ex.Message);
                throw ex;
            }
        }


        public void OnInitialize(object pUModel)
        {
            // before processing DDE or batch commands
        }

        public void OnRunning(object pUModel)
        {
            // DDE or batch commands are processed; application is fully
initialized
        }

        public void OnShutdown(object pUModel)
```

```
        {
            // application will shutdown; release all unused objects
            GC.Collect();
        }

        public UModelUpdateAction OnUpdateCommand(int nID, object pUModel)
        {
            UModelUpdateAction action =
UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Disable;

            // check if we can add a new CSharpDelegate on the active diagram
            if (nID == 3 || nID == 4)
                action = OnUpdateAddNewCSharpDelegate((IApplication)pUModel);

            // release unused objects
            GC.Collect();

            return action;
        }

        public void OnCommand(int nID, object pUModel)
        {
            // add a new CSharpDelegate on the active diagram
            if (nID == 3 || nID == 4)
                OnAddNewCSharpDelegate((IApplication)pUModel);

            // release unused objects
            GC.Collect();
        }

        #endregion

        #region AddNewCSharpDelegate // add new CSharp delegate on active
diagram

        UModelUpdateAction OnUpdateAddNewCSharpDelegate(IApplication pUModel)
        {
            if (pUModel == null)
                return UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Disable;

            // get the active document of the application
            IDocument iDoc = pUModel.ActiveDocument;
            if (iDoc == null)
                return UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Disable;

            // get the active diagram window
            IDiagramWindow iActiveDiagram = iDoc.ActiveDiagramWindow;
            if ( iActiveDiagram == null )
                return UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Disable;

            // get the UML diagram of the diagram window
            IUMLGuiDiagram iUMLDiagram = iActiveDiagram.Diagram;

            // check if it is a class diagram
            if ( !( iUMLDiagram is IUMLGuiClassDiagram) )
                return UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Disable;

            // verify if the diagram may be modified
            if ( !iUMLDiagram.IsEditable )
                return UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Disable;
```

```
            // get the UML element, which "owns" the class diagram
            IUMLElement iDiagramOwner = iUMLDiagram.LinkedOwner;
            if (iDiagramOwner == null)
                return UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Disable;

            // verify if we are inside a CSharp namespace root (otherwise
adding a CSharp delegate makes no sense)
            IUMLElement iFindNamespaceRoot = iDiagramOwner;
            while( iFindNamespaceRoot != null)
            {
                if ( iFindNamespaceRoot is IUMLPackage)
                {
                    IUMLPackage iPackage = (IUMLPackage) iFindNamespaceRoot;
                    if
( iPackage.IsCodeLangNamespaceRoot( ENUMCodeLang.eCodeLang_CSharp ) )
                        return UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Enable;
                }

                iFindNamespaceRoot = iFindNamespaceRoot.Owner;
            }

            // nothing found => disable command
            return UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Disable;
        }

        public void OnAddNewCSharpDelegate(IApplication pUModel)
        {
            if (pUModel == null)
                return;

            // get the active document of the application
            IDocument iDoc = pUModel.ActiveDocument;
            if (iDoc == null)
                return;

            // get the active diagram window
            IDiagramWindow iActiveDiagram = iDoc.ActiveDiagramWindow;
            if (iActiveDiagram == null)
                return;

            // get the UML diagram of the diagram window
            IUMLGuiDiagram iUMLDiagram = iActiveDiagram.Diagram;

            // get the CSharp profile
            IUMLProfile iCSharpProfile = (IUMLProfile)
iDoc.RootPackage.FindPredefinedOwnedElement(ENUMUMLPredefinedElement.ePredefin
ed_CSharp_Profile, false);
            if ( iCSharpProfile == null)
                return;

            try
            {
                // make all modifications within one UndoStep; start
modification here
                if (!iDoc.BeginModification())
                    return;

                // get top left corner of the visible diagram area
                int nInsertPosX = iActiveDiagram.ScrollPosX;
```

```
                int nInsertPosY = iActiveDiagram.ScrollPosY;

                // add new class on diagram
                IUMLGuiNodeLink iClassNode =
iUMLDiagram.AddUMLElement("Class", nInsertPosX + 100, nInsertPosY + 100);

                IUMLClass iClass = (IUMLClass) iClassNode.Element;
                // use SetName (instead of Name) that UModel automatically
generates a valid, unique name starting with "NewDelegate"
                iClass.SetName("NewDelegate");

                // set the CSharp 'delegate' stereotype
                iClass.ApplyPredefinedStereotype(
 ENUMUMLPredefinedElement.ePredefined_CSharp_delegateStereotypeOfClass );

                // set attribute-section "STAThread"
                IUMLStereotypeApplication iStereotypeApp =
iClass.ApplyPredefinedStereotype(ENUMUMLPredefinedElement.ePredefined_CSharp_a
ttributesStereotypeOfClass);
                IUMLEnumerationLiteral iSTAThread = (IUMLEnumerationLiteral)
iCSharpProfile.FindPredefinedOwnedElement(ENUMUMLPredefinedElement.ePredefined
_CSharp_AttributePresetsEnumeration_STAThreadEnumerationLiteral, true);
                iStereotypeApp.SetPredefinedTaggedValueAt(-1,
ENUMUMLPredefinedElement.ePredefined_CSharp_attributesStereotypeOfClass_sectio
nsProperty, iSTAThread.Name);

                // add delegate operation:
                IUMLOperation iOperation = iClass.InsertOwnedOperationAt(-1);
                iOperation.SetName( "delegate");

                // per default set operation-return type "void"
                IUMLPrimitiveType iTypeVoid = (IUMLPrimitiveType)
iCSharpProfile.FindPredefinedOwnedElement(ENUMUMLPredefinedElement.ePredefined
_CSharp_voidPrimitiveType, true);
                iOperation.Type = iTypeVoid;

                // do not forget to end modification and finish UndoStep
                iDoc.EndModification();

                // at last focus newly inserted delegate on the diagram:
                iActiveDiagram.SelectGuiElement(iClassNode, true);
            }
            catch( System.Exception )
            {
                // rollback made changes
                iDoc.AbortModification();

                // add error handling
            }
        }

        #endregion
    }
}
```

20.4.2.1.5 "Set Prefix" Sample

The following sample automatically sets a prefix when new attributes or enumeration literals are added to your UModel project. The sample uses both the UModel API and the UModel IDE Plug-In library and is available in the following file: **..\UModelExamples\IDEPlugIn\DefaultPrefix\DefaultPrefix.cs**.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Diagnostics;
using System.Runtime.InteropServices.ComTypes;
using UModelLib;
using UModelPlugInLib;

/*
 * DefaultPrefix sample
 * listen for newly added UML data and
 * set the prefix of properties ('m_') and EnumerationLiterals ('k_')
 * if the corresponding option is turned on
 */

namespace DefaultPrefix
{
    /* UModelDefaultPrefix is the main class of this plugin and implements
UModelPlugInLib.IUModelPlugIn
     * it is also responsible for attaching/detaching UModelApplicationEvents
to/from UModels IApplication interface
     * and implements the handling of turning on/off the whole "SetPrefix"
functionality
     */
    public class UModelDefaultPrefix : UModelPlugInLib.IUModelPlugIn
    {
        // variable which defines whether "SetPrefix" functionality is turned
on or off
        bool m_bSetPrefix = true;

        // reference to UModelApplicationEvents; is only used when "SetPrefix"
functionality is turned on (to reduce overhead in the other case)
        UModelApplicationEvents m_AppEvents = null;

        #region helpers

        protected string GetPlugInPath()
        {
            string sDLLPath =
System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location;
            return System.IO.Path.GetDirectoryName(sDLLPath);
        }

        #endregion

        // create UModelApplicationEvents and attach it to IApplication
        protected void AttachAppEvents( IApplication iUModelApp )
        {
            if (m_AppEvents == null && iUModelApp != null)
            {
```

 © 2018 Altova GmbH

```
                m_AppEvents = new UModelApplicationEvents();
                m_AppEvents.Attach(iUModelApp);
            }
        }

        // detach UModelApplicationEvents;
        protected void DetachAppEvents()
        {
            if (m_AppEvents != null)
            {
                m_AppEvents.Detach();
                m_AppEvents = null;
            }
        }

        #region IUModelPlugIn Members

        public string GetDescription()
        {
            return "DefaultPrefix sample Plug-in for UModel;This Plug-in
demonstrates how to attach to several callback interfaces and how to add a
prefix to newly inserted elements.";
        }

        public string GetUIModifications()
        {
            try
            {
                string sPath = GetPlugInPath();

                System.IO.StreamReader myFile = new
System.IO.StreamReader(sPath + "\\config.xml");
                string sRet = myFile.ReadToEnd();
                myFile.Close();

                // this replaces the token "**path**" from the XML file with
                // the actual installation path of the plug-in to get the
image file
                return sRet.Replace("**path**", sPath);
            }
            catch (System.Exception ex)
            {
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Error in
GetUIModifications:" + ex.Message);
                throw ex;
            }
        }

        public void OnInitialize(object pUModel)
        {
            // before processing DDE or batch commands
        }

        public void OnRunning(object pUModel)
        {
            // DDE or batch commands are processed; application is fully
initialized
            // and we can attach UModelApplicationEvents
            AttachAppEvents( (IApplication)pUModel );
        }
```

```
        public void OnShutdown(object pUModel)
        {
            // detach UModelApplicationEvents; stop receiving events
            DetachAppEvents();

            // application will shutdown; release all unused objects
            GC.Collect();
        }

        public UModelUpdateAction OnUpdateCommand(int nID, object pUModel)
        {
            UModelUpdateAction action =
UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Disable;

            // check if automatically setting the prefix is turned on:
            if (nID == 3 || nID == 4)
            {
                action = UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Enable;

                if (m_bSetPrefix)
                    action |= UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Check;
            }

            // release unused objects
            //GC.Collect(); not necessary since we do not access objects here

            return action;
        }

        public void OnCommand(int nID, object pUModel)
        {
            // toggle automatically setting the prefix:
            if (nID == 3 || nID == 4)
                m_bSetPrefix = !m_bSetPrefix;

            // attach UModelApplicationEvents when "SetPrefix" functionality
is turned on; detach otherwise
            if (m_bSetPrefix)
                AttachAppEvents((IApplication)pUModel);
            else
                DetachAppEvents();

            // release unused objects
            GC.Collect();
        }

        #endregion
    }


    /* UModelApplicationEvents is an eventhandler to receive
_IApplicationEvents
     * that we know when UModel documents are opened or closed
     * and that we can Attach/Detach UModelDataEvents
     * We are interested in all _IApplicationEvents and use a connectionpoint
to connect to all these events
     */
    public class UModelApplicationEvents : UModelLib._IApplicationEvents
    {
```

```
        // connection point to _IApplicationEvents
        System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IConnectionPoint
m_cpApplicationEvents = null;
        // connection cookie
        int m_nApplicationtEventsCookie = 0;
        // we always hold a reference to UModelDataEvents
        UModelDataEvents m_UMLDataEvents = new UModelDataEvents();

        public void Attach(IApplication iApp)
        {
            if (m_cpApplicationEvents == null && iApp != null)
            {
                // find connection point of _IApplicationEvents
                IConnectionPointContainer icpc = (IConnectionPointContainer)
iApp;
                Guid IID = typeof(UModelLib._IApplicationEvents).GUID;
                icpc.FindConnectionPoint(ref IID, out m_cpApplicationEvents);

                // advise UModelApplicationEvents as sink for
_IApplicationEvents
                m_cpApplicationEvents.Advise(this, out
m_nApplicationtEventsCookie);

                // also attach UModelDataEvents to the current document and
start receiving events there
                m_UMLDataEvents.Attach(iApp.ActiveDocument);
            }
        }
        public void Detach()
        {
            if (m_cpApplicationEvents != null)
            {
                // also detach UModelDataEvents and stop receiving events
there
                m_UMLDataEvents.Detach();

                // terminate established connection to _IApplicationEvents
                m_cpApplicationEvents.Unadvise(m_nApplicationtEventsCookie);
                m_cpApplicationEvents = null;
            }
        }

        #region _IApplicationEvents Members
        public void OnNewDocument(Document ipDocument)
        {
            Debug.WriteLine("UModelApplicationEvents.OnNewDocument " +
ipDocument.Name);
            // a new document has been created in UModel => (re-)connect
UModelDataEvents
            m_UMLDataEvents.Attach(ipDocument);
        }

        public void OnDocumentOpened(Document ipDocument)
        {
            Debug.WriteLine("UModelApplicationEvents.OnDocumentOpened " +
ipDocument.Name);
            // a document has been opened in UModel => (re-)connect
UModelDataEvents
            m_UMLDataEvents.Attach(ipDocument);
        }
```

```
        public void OnDocumentClosed(Document ipDocument)
        {
            Debug.WriteLine("UModelApplicationEvents.OnDocumentClosed " +
ipDocument.Name);
            // document has been closed in UModel => disconnect
UModelDataEvents
            m_UMLDataEvents.Detach();
        }

        public void OnShutdown()
        {
            Debug.WriteLine("UModelApplicationEvents.OnShutdown");
        }

        #endregion
    }


    /* UModelDataEvents is an eventhandler to receive _IUMLDataEvents
     * from the root-package and all its children.
     * We are only interested in 'OnAfterAddChild' events, so we use a
delegate to connect to this event.
     */
    public class UModelDataEvents : UModelLib._IUMLDataEvents
    {
        // hold a reference to the current UML Root package; this is safe as
long as we listen to when it is deleted
        protected UMLData m_RootPackage = null;

        // attach this eventhandler to the root-package of the (current)
document
        public void Attach(IDocument iDoc)
        {
            if (m_RootPackage == null && iDoc != null && iDoc.RootPackage !=
null)
            {
                // hold a reference to the current UML Root package
                m_RootPackage = (UMLData)iDoc.RootPackage;

                // ensure we get 'OnAfterAddChild' events for *any* added
child of the rootpackage
                // (added to the root-package or one of its children)
                m_RootPackage.EventFilter = (int)
ENUMUMLDataEventFilter.eUMLDataEvent_AddChildOrGrandChild;
                // ensure we get informed when m_RootPackage (and only itself;
we do not care about its chidlren) is deleted
                m_RootPackage.EventFilter |= (int)
ENUMUMLDataEventFilter.eUMLDataEvent_EraseData;

                // we are only interested in 'OnAfterAddChild' and
'OnBeforeErase' events so use and connect the delegates
                m_RootPackage.OnAfterAddChild += new
_IUMLDataEvents_OnAfterAddChildEventHandler(OnAfterAddChild);
                m_RootPackage.OnBeforeErase += new
_IUMLDataEvents_OnBeforeEraseEventHandler(OnBeforeErase);
            }
        }

        // detach eventhandler from the current UML Root package
```

 © 2018 Altova GmbH

```
        public void Detach()
        {
            if (m_RootPackage != null)
            {
                m_RootPackage.OnAfterAddChild -= OnAfterAddChild;
                m_RootPackage.OnBeforeErase -= OnBeforeErase;
                m_RootPackage = null;

                // release unused objects
                GC.Collect();
            }
        }

        #region _IUMLDataEvents Members

        public void OnAfterAddChild(IUMLData ipUMLParent, IUMLData ipUMLChild)
        {
            if (ipUMLParent == null || ipUMLChild == null)
                return;

            Debug.WriteLine("UModelDataEvents.OnAfterAddChild " +
GetName(ipUMLChild) + " to " + GetName(ipUMLParent));

           // verify if newly added child is of interesting kind:
            bool bIsEnumerationLiteral = (ipUMLChild is
IUMLEnumerationLiteral);
            bool bIsProperty = (ipUMLChild is IUMLProperty);

            if (bIsProperty || bIsEnumerationLiteral)
            {
                try
                {
                    // check if child was added by undo/redo
                    // (we are not allowed to modify anything during Undo/Redo
!!)
                    IDocument iDoc = (IDocument)ipUMLChild.Parent;
                    if (!iDoc.IsInUndoRedo)
                    {
                        // we only make one single modification here
                        // no need to use iDoc.BeginModification /
iDoc.EndModification in this case

                        // get the wanted prefix for the element kind
                        string sPrefix = null;

                        if (bIsProperty)
                            sPrefix = "m_";
                        if (bIsEnumerationLiteral)
                            sPrefix = "k_";

                        IUMLNamedElement iNamedChild = (IUMLNamedElement)
ipUMLChild;

                        // set prefix only if not already set:
                        if (sPrefix != null &&
!iNamedChild.Name.StartsWith(sPrefix))
                        {
                            // use SetName (instead of Name) that UModel
automatically generates a valid, unique name starting with 'sPrefix +
iNamedChild.Name'
```

```
                                iNamedChild.SetName(sPrefix + iNamedChild.Name);
                            }
                        }
                    }
                    catch (System.Exception e)
                    {
                        Debug.WriteLine("EXCEPTION: " + e.Message);
                    }
                }

                // release unused objects
                GC.Collect();
            }

            public void OnBeforeErase(IUMLData ipUMLData)
            {
                if (ipUMLData != null && m_RootPackage != null &&
ipUMLData.IsSameUMLData((IUMLData)m_RootPackage)) // should always be
                {
                    // Detach ourself, since the UML data of m_RootPackage has
been deleted in UModel and we may not access it anymore
                    Detach();
                }
            }

            public void OnChanged(IUMLData ipUMLData, string strHint)
            {
                // unused
            }

            public void OnMoveData(IUMLData ipUMLParent, IUMLData ipUMLChild, bool
 bAttach)
            {
                // unused
            }

            #endregion

            protected string GetName(IUMLData iUMLData)
            {
                if (iUMLData is IUMLNamedElement)
                    return ((IUMLNamedElement)iUMLData).Name;

                return "";
            }
        }
}
```

20.4.2.1.6 *"Statistics" Sample*

The "Statistics" sample listens for data modifications and counts elements of different element kinds. The sample uses both the UModel API and the UModel IDE Plug-In library. Since the plug-in derives from `System.Windows.Forms.UserControl`, it also acts as an ActiveX control and the results can be shown in a custom window inside UModel:



This code is available in the following file: **..\UModelExamples\IDEPlugIn\StatisticsActiveX\StatisticsActiveX.cs**.

```
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using System.Runtime.InteropServices.ComTypes;
using System.Windows.Forms;
using UModelLib;
using UModelPlugInLib;

/*
 * StatisticsActiveX sample
 * listen for data modifications and count the elements of the different
element kinds
 * show the result in a listview of an ActiveX control
 */
namespace StatisticsActiveX
{
    /* StatisticsActiveX is the main class of this plugin and implements
UModelPlugInLib.IUModelPlugIn
     * it is also responsible for attaching/detaching _IApplicationEvents and
```

```
_ITransactionEvents
     */
    public partial class StatisticsActiveX : UserControl,
                                             IUModelPlugIn,
                                            _IApplicationEvents,
                                            _ITransactionEvents
    {
        // a sorted dictionary to count the different element kinds
        private Statistics m_Statistics;
        // reference to the transaction notifier of a UModel document
        private TransactionNotifier m_TransactionNotifier;
        // connection point to _IApplicationEvents
        private IConnectionPoint m_cpApplicationEvents = null;
        // connection cookie
        int m_nApplicationtEventsCookie = 0;

        public StatisticsActiveX()
        {
            InitializeComponent();
        }

        #region IUModelPlugIn Members

        public string GetDescription()
        {
            return "PlugIn with ActiveX;This Plug-in demonstrates how to show
an ActiveX control inside UModel.";
        }

        public string GetUIModifications()
        {
            // We don't add any menu or toolbar modifications.
            return "<ConfigurationData><Modifications/></ConfigurationData>";
        }

        public void OnInitialize(object pUModel)
        {
            // before processing DDE or batch commands
        }

        public void OnRunning(object pUModel)
        {
            // DDE or batch commands are processed; application is fully
initialized
            // and we can attach to get _IApplicationEvents

            IApplication iApp = (IApplication)pUModel;

            if (m_cpApplicationEvents == null && iApp != null)
            {
                // find connection point of _IApplicationEvents
                IConnectionPointContainer icpc = (IConnectionPointContainer)
iApp;
                Guid IID = typeof(UModelLib._IApplicationEvents).GUID;
                icpc.FindConnectionPoint(ref IID, out m_cpApplicationEvents);

                // advise UModelApplicationEvents as sink for
_IApplicationEvents
                m_cpApplicationEvents.Advise(this, out
m_nApplicationtEventsCookie);
```

 © 2018 Altova GmbH

```
            }

            AttachTransactionEvents(iApp.ActiveDocument);
        }

        public void OnShutdown(object pUModel)
        {
            // detach application events; stop receiving events
            DetachTransactionEvents();

            if (m_cpApplicationEvents != null)
            {
                // terminate established connection to _IApplicationEvents
                m_cpApplicationEvents.Unadvise(m_nApplicationtEventsCookie);
                m_cpApplicationEvents = null;
            }

            // application will shutdown; release all unused objects
            GC.Collect();
        }

        public void OnCommand(int nID, object pUModel)
        {
            // unused; we did not add any menu- or toolbar-commands
        }

        public UModelUpdateAction OnUpdateCommand(int nID, object pUModel)
        {
            // unused; we did not add any menu- or toolbar-commands
            return UModelUpdateAction.UModelUpdateAction_Disable;
        }

        #endregion

        private void AttachTransactionEvents(IDocument iDoc)
        {
            if (iDoc != null)
            {
                m_TransactionNotifier = iDoc.TransactionNotifier;
                if (m_TransactionNotifier != null)
                {
                    // we are only interested in 'OnEndDataModification'
events so use and connect the delegate
                    m_TransactionNotifier.OnEndDataModification += new
_ITransactionEvents_OnEndDataModificationEventHandler(OnEndDataModification);
                }
            }

            UpdateStatistics(iDoc);
        }

        // detach eventhandler from the transaction notifier
        private void DetachTransactionEvents()
        {
            if (m_TransactionNotifier != null)
            {
                m_TransactionNotifier.OnEndDataModification -=
OnEndDataModification;
                m_TransactionNotifier = null;
            }
```

```
            UpdateStatistics(null);
        }

        void UpdateStatistics(IDocument iDoc)
        {
            // count current elements
            Statistics statistics = new Statistics();

            if (iDoc != null && iDoc.RootPackage != null)
                CountElements(iDoc.RootPackage, ref statistics);

            // anything changed to last update ?
            if (!statistics.IsEqual(m_Statistics))
            {
                m_Statistics = statistics;
                PopulateListView(m_Statistics);
            }

            // release unused objects
            GC.Collect();
        }

        private void CountElements(IUMLElement iElem, ref Statistics
statistics)
        {
            // we only count editable elements
            if (iElem == null || iElem.IsEditable == false)
                return;

            string sKindName = iElem.KindName;

            if (!statistics.ContainsKey(sKindName))
                statistics[sKindName] = 1;
            else
                statistics[sKindName]++;

            foreach (IUMLElement iChild in iElem.OwnedElements)
                CountElements(iChild, ref statistics);
        }

        private void PopulateListView(Statistics statistics)
        {
            listView1.BeginUpdate();

            listView1.Items.Clear();
            foreach (KeyValuePair<string, int> kvp in statistics)
            {
                ListViewItem item = new ListViewItem(kvp.Key);
                item.SubItems.Add(Convert.ToString(kvp.Value));

                listView1.Items.Add(item);
            }

            listView1.EndUpdate();
        }

        #region _ITransactionEvents Members

        public void OnBeginDataModification(Document ipDocument)
        {
```

 © 2018 Altova GmbH

```
            // begin of transaction
        }

        public void OnEndDataModification(Document ipDocument)
        {
            // end of transaction - update statistics
            if (ipDocument != null && ipDocument.TransactionNotifier ==
m_TransactionNotifier)
                UpdateStatistics(ipDocument);
        }

        #endregion

        #region _IApplicationEvents Members

        public void OnNewDocument(Document ipDocument)
        {
            // a new document has been created in UModel => (re-)connect
transaction events
            AttachTransactionEvents(ipDocument);
        }

        public void OnDocumentOpened(Document ipDocument)
        {
            // a document has been opened in UModel => (re-)connect
transaction events
            AttachTransactionEvents(ipDocument);
        }

        public void OnDocumentClosed(Document ipDocument)
        {
            // document has been closed in UModel => disconnect transaction
events
            if (ipDocument != null && ipDocument.TransactionNotifier ==
m_TransactionNotifier)
                DetachTransactionEvents();
        }

        public void OnShutdown()
        {
        }

        #endregion


        #region Statistics dictionary

        private class Statistics : SortedDictionary<string, int>
        {
            public bool IsEqual(Statistics other)
            {
                if (other == null)
                    return false;

                if (Count != other.Count)
                    return false;

                Enumerator e1 = GetEnumerator();
                Enumerator e2 = other.GetEnumerator();
                while (e1.MoveNext() && e2.MoveNext())
```

```
                {
                    if ((e1.Current.Key != e2.Current.Key) ||
                        (e1.Current.Value != e2.Current.Value))
                        return false;
                }

                return true;
            }
        }

        #endregion
    }
}
```

20.4.2.2 Java

The UModel API can also be accessed from Java code. To allow accessing the UModel automation server directly from Java code, the libraries listed below must reside in the `classpath`. They are installed in the folder: `JavaAPI` in the UModel application folder.

- `AltovaAutomation.dll`: a JNI wrapper for Altova automation servers
- `AltovaAutomation.jar`: Java classes to access Altova automation servers
- `UModelAPI.jar`: Java classes that wrap the UModel automation interface
- `UModelAPI_JavaDoc.zip`: a `Javadoc` file containing help documentation for the Java API

Note: In order to use the Java API, the .dll and .jar files must be on the Java `classpath`.

An example Java project is supplied with your product installation. You can test the Java project and modify and use it as you like. For more details of the example Java project, see the section, Example Java Project.

Rules for mapping the Application API names to Java

The rules for mapping between the Application API and the Java wrapper are as follows:

- ***Classes and class names***
  For every interface of the UModel automation interface a Java class exists with the name of the interface.

- ***Method names***
  Method names on the Java interface are the same as used on the COM interfaces but start with a small letter to conform to Java naming conventions. To access COM properties, Java methods that prefix the property name with `get` and `set` can be used. If a property does not support write-access, no setter method is available. Example: For the `Name` property of the `Document` interface, the Java methods `getName` and `setName` are available.

- ***Enumerations***
  For every enumeration defined in the automation interface, a Java enumeration is defined with the same name and values.

- ***Events and event handlers***
  For every interface in the automation interface that supports events, a Java interface with

 © 2018 Altova GmbH

the same name plus '`Event`' is available. To simplify the overloading of single events, a Java class with default implementations for all events is provided. The name of this Java class is the name of the event interface plus '`DefaultHandler`'. For example:
`Application`: Java class to access the application
`ApplicationEvents`: Events interface for the Application
`ApplicationEventsDefaultHandler`: Default handler for `ApplicationEvents`

20.4.2.2.1 Example Java Project

The UModel installation package contains an example Java project, located at **C:\Users\<username>\Documents\Altova\UModel2018\UModelExamples\API**. This folder contains Java examples for the UModel API. You can test it directly from the command line using the batch file `BuildAndRun.bat`, or you can compile and run the example project from within Eclipse. See below for instructions on how to use these procedures.

The Java examples folder contains all the files required to run the example project. These files are listed below:

AltovaAutomation.dll	Java-COM bridge: DLL part
AltovaAutomation.jar	Java-COM bridge: Java library part
UModelAPI.jar	Java classes of the UModel API
RunUModel.java	Java example source code
BuildAndRun.bat	Batch file to compile and run example code from the command line prompt. Expects folder where Java Virtual Machine resides as parameter.
.classpath	Eclipse project helper file
.project	Eclipse project file
UModelAPI_JavaDoc.zip	`Javadoc` file containing help documentation for the Java API
Readme.txt	This file

The example starts up UModel and performs a few operations, including opening and closing documents. When done, UModel stays open. You must close it manually.

Running the example from the command line

To run the example from the command line, open a command prompt window, go to the Java folder of the API Examples folder (*see above for location*), and then type:

```
buildAndRun.bat "<Path-to-the-Java-bin-folder>"
```

The Java binary folder must be that of a JDK 1.5 or later installation on your computer.

Press the **Return** key. The Java source in `RunUModel.java` will be compiled and then executed.

Loading the example in Eclipse

Open Eclipse and use the **File | Import... | General | Existing Projects into Workspace** command to add the Eclipse project file (`.project`) located in the Java folder of the API Examples folder (*see above for location*). The project `RunUModel` will then appear in your Package Explorer or Navigator.

Select the project and then the command **Run as | Java Application** to execute the example.

Note: You can select a class name or method of the Java API and press F1 to get help for that class or method.

20.4.2.3 JScript

This section contains listings of JScript code that demonstrate the following basic functionality:

- Start application
- Document Access
- Generate documentation
- Generate code
- Update Documentation

Example files

The code listings in this section are available in example files that you can test as is or modify to suit your needs. The JScript example files are located at **C:\Users\<username>\Documents\Altova\UModel2018\UModelExamples\API**.

The example files can be run in one of two ways:

- *From the command line:* Open a command prompt window, change the directory to the path above, and type the name of one of the example scripts (for example, `Start.js`).
- *From Windows Explorer:* In Windows Explorer, browse for the JScript file and double-click it.

The script is executed by Windows Script Host that is packaged with Windows operating system. For more information about Windows Script Host, refer to MSDN documentation (https://msdn.microsoft.com).

20.4.2.3.1 Start application

The JScript below starts the application and shuts it down. If an instance of the application is already running, the running instance will be returned.

Note: For 32-bit UModel, the registered name, or programmatic identifier (ProgId) of the COM object is `UModel.Application`. For 64-bit UModel, the name is `UModel_x64.Application`.

This code is available in the sample file `..\UModelExamples\API\JScript\Start.js` (see also

Example Files).

```
// Initialize application's COM object. This will start a new instance of the
application and
// return its main COM object. Depending on COM settings, a the main COM
object of an already
// running application might be returned.
try {   objUModel = WScript.GetObject("", "UModel.Application");   }
catch(err) {}

if( typeof( objUModel ) == "undefined" )
{
   try   {   objUModel = WScript.GetObject("", "UModel_x64.Application")   }
   catch(err)
   {
      WScript.Echo( "Can't access or create UModel.Application" );
      WScript.Quit();
   }
}

// if newly started, the application will start without its UI visible. Set it
to visible.
objUModel.Visible = true;

WScript.Echo(objUModel.Edition + " has successfully started. ");

objUModel.Visible = false; // will shutdown application if it has no more COM
connections
//objUModel.Visible = true;   // will keep application running with UI visible
```

20.4.2.3.2 Document Access

The JScript listing below shows how to open documents, set a document as the active document, iterate through the open documents, and close documents.

This code is available in the sample file `..\UModelExamples\API\JScript\DocumentAccess.js` (see also Example Files).

```
// Initialize application's COM object. This will start a new instance of the
application and
// return its main COM object. Depending on COM settings, a the main COM
object of an already
// running application might be returned.
try {   objUModel = WScript.GetObject("", "UModel.Application");   }
catch(err) {}

if( typeof( objUModel ) == "undefined" )
{
   try   {   objUModel = WScript.GetObject("", "UModel_x64.Application")   }
   catch(err)
   {
      WScript.Echo( "Can't access or create UModel.Application" );
      WScript.Quit();
   }
}
```

```
// if newly started, the application will start without its UI visible. Set it
to visible.
objUModel.Visible = true;

// ***************************** code snippet for "Simple Document Access"
************************

// Locate examples using property PersonalDataDirectory
objDoc = objUModel.OpenDocument(objUModel.PersonalDataDirectory + "\
\UModelExamples\\Bank_MultiLanguage.ump");
// open all diagrams
objDoc.OpenAllDiagrams();

// ***************************** code snippet for "Simple Document Access"
************************

// ***************************** code snippet for "Iteration"
*************************************

objName = "";
count = 0;
// go through all open diagrams using a JScript Enumerator
for (var iterDiagrams = new
Enumerator(objDoc.DiagramWindows); !iterDiagrams.atEnd();
iterDiagrams.moveNext())
{
   objName += "\t" + ++count + " " + iterDiagrams.item().Name + "\n";
}

WScript.Echo("Opened diagrams: \n" + objName);

// go through all open diagrams using index-based access to the document
collection
for (i = objDoc.DiagramWindows.Count; i > 0; i--)
   objDoc.DiagramWindows.Item(i).Close();


// ***************************** code snippet for "Iteration"
*************************************

//objUModel.Visible = false;      // will shutdown application if it has no
more COM connections
objUModel.Visible = true;   // will keep application running with UI visible
```

20.4.2.3.3 Generate Documentation

The JScript listing below shows how to generate documentation for the **Bank_MultiLanguage.ump** file in the UModelExamples folder.

This code is available in the sample file `..\UModelExamples\API\JScript\GenerateDoc.js` (see also Example Files).

```
// Initialize application's COM object. This will start a new instance of the
```

```
application and
// return its main COM object. Depending on COM settings, a the main COM
object of an already
// running application might be returned.
try {   objUModel = WScript.GetObject("", "UModel.Application");   }
catch(err) {}

if( typeof( objUModel ) == "undefined" )
{
   try   {   objUModel = WScript.GetObject("", "UModel_x64.Application")   }
   catch(err)
   {
      WScript.Echo( "Can't access or create UModel.Application" );
      WScript.Quit();
   }
}

// if newly started, the application will start without its UI visible. Set it
to visible.
objUModel.Visible = true;

// Locate examples via USERPROFILE shell variable.
objWshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell");
majorVersionYear = objUModel.MajorVersion + 1998
strExamplesFolder = objWshShell.ExpandEnvironmentStrings("%USERPROFILE%") + "\
\Documents\\Altova\\UModel" + majorVersionYear + "\\UModelExamples\\";

objDoc = objUModel.OpenDocument(strExamplesFolder + "Bank_MultiLanguage.ump");

// generate documentation
dlgs = objUModel.Dialogs;
docDlg = dlgs.GenerateDocumentationDlg;
docDlg.OutputFormat = 0; //
ENUMDocumentationOutputFormat.eDocumentationOutputFormat_HTML

var myObject = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
strDocOutputFolder = strExamplesFolder + "GeneraredDocFromJScriptExample\\";

if (!myObject.FolderExists(strDocOutputFolder))
   myObject.CreateFolder(strDocOutputFolder);

strResultFile = strDocOutputFolder + "Bank_MultiLanguage.html";
objDoc.generateDocumentation(docDlg, strResultFile);

//objUModel.Visible = false;      // will shutdown application if it has no
more COM connections
objUModel.Visible = true;   // will keep application running with UI visible
```

20.4.2.3.4 Generate Code

The following JScript sample creates a new UModel project, creates some classes and generates code.

This code is available in the sample file `..\UModelExamples\API\JScript\UModelCreateCode.js` (see Example Files).

```
// ##########################################
```

```
// access runing UModel.Application or
// launch new one and access it
// ##########################################


// ##########################################
// CreateCode sample
// shows forward engineering from scratch
// it creates some coding elements in a new UModel project and generates code
(saving the project afterwards)
// ##########################################



// ///////////// global variables /////////////////
var objUModel = null;
var objWshShell = null;
var objFSO = null;

// ////////////////////// Helpers ////////////////////////////

function Exit(strErrorText)
{
   WScript.Echo(strErrorText);

   if (objUModel != null)
      objUModel.Quit();

   WScript.Quit(-1);
}

function CreateGlobalObjects ()
{
   // the Shell and FileSystemObject of the windows scripting host often
always useful
   try
   {
      objWshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell");
      objFSO = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject");
   }
   catch(err)
   {
      Exit("Can't create WScript.Shell object");
   }

   // create the UModel connection
   // if there is a running instance of UModel (that never had a connection) -
use it
   // otherwise, we automatically create a new instance
   try {   objUModel = WScript.GetObject("", "UModel.Application");   }
   catch(err) {}

   if( typeof( objUModel ) == "undefined" )
   {
      try   {   objUModel = WScript.GetObject("",
"UModel_x64.Application")   }
      catch(err)
      {
         objUModel = null;
         Exit( "Can't access or create UModel.Application" );
```

```
      }
   }
}

function GetSourceCodeDirectory()
{
   // get directory for source code
   var path =  objUModel.PersonalDataDirectory + "\\UModelExamples\\API\
\JScript\\CreateCode";
   var codeDirectory = objFSO.BuildPath( path, "SampleCode" );
   return codeDirectory;
}

function GetUMPFilePath()
{
   // get file path to save UModel projectfile
   return objUModel.PersonalDataDirectory + "\\UModelExamples\\API\\JScript\
\CreateCode\\CreateCode.ump";
}

function IncludeCSharpProfile( objDocument )
{
   try
   {
      // get dialog for including subprojects:
      var objIncludeSubProjectDialog = objUModel.Dialogs.IncludeSubprojectDlg;

      objIncludeSubProjectDialog.ProjectFile = objUModel.InstallationDirectory
+ "\\UModelInclude\\c# Profile.ump";

      return objDocument.IncludeSubproject( objIncludeSubProjectDialog );
   }
   catch(err)
   {
      Exit("Can't include CSharp profile");
   }
}

// ////////////////////// MAIN ////////////////////////////

CreateGlobalObjects();

objUModel.Visible = true;

// open a new, empty document
var objDocument = objUModel.NewDocument();
// get the root-package
var objRootPackage = objDocument.RootPackage;

if ( objDocument    != null &&
     objRootPackage != null &&
    IncludeCSharpProfile( objDocument ) )
{
   // create coding elements
    try
    {
        // make all modifications within one UndoStep; start modification here
      if ( !objDocument.BeginModification() )
         Exit("No modifications allowed");
```

```
      // create a namespace root package
      var objCSharpRootNamespace = objRootPackage.InsertPackagedElementAt( -
1, "Package" );
      objCSharpRootNamespace.SetName( "CSharp" );

      // find C# Profile...
      var objCSharpProfile = objRootPackage.FindPredefinedOwnedElement( 159,
false );// ePredefined_CSharp_Profile = 159,
      // ...and apply it to the package, which is now a CSharp namespace root
      objCSharpRootNamespace.InsertProfileApplicationAt( -1,
objCSharpProfile );


      // create a C# namespace package...
      var objCSharpNamespace =
objCSharpRootNamespace.InsertPackagedElementAt( -1, "Package" );
      objCSharpNamespace.SetName( "Namespace1" );
      // ... and apply the predefined C# namespace stereotype
      objCSharpNamespace.ApplyPredefinedStereotype( 223 ); //
ePredefined_CSharp_namespaceStereotypeOfPackage = 223,

      // create new class within the C# namespace
      var objClass     = objCSharpNamespace.InsertPackagedElementAt( -1,
"Class" );
      var objClass2    = objCSharpNamespace.InsertPackagedElementAt( -1,
"Class" );
      var objBaseClass = objCSharpNamespace.InsertPackagedElementAt( -1,
"Class" );
      objClass    .SetName( "MyClass"     );
      objClass2   .SetName( "MyClass2"    );
      objBaseClass.SetName( "MyBaseClass" );

      // set attribute-section "STAThread"
      var objAttributesStereotypeApplication =
objClass.ApplyPredefinedStereotype( 191 );//
ePredefined_CSharp_attributesStereotypeOfClass = 191
      var objSTAThread = objCSharpProfile.FindPredefinedOwnedElement( 185,
true ); //
ePredefined_CSharp_AttributePresetsEnumeration_STAThreadEnumerationLiteral =
185
      objAttributesStereotypeApplication.SetPredefinedTaggedValueAt(-1, 192,
objSTAThread.Name); //
ePredefined_CSharp_attributesStereotypeOfClass_sectionsProperty = 192

      // insert new attribute
      var objProperty = objClass.InsertOwnedAttributeAt( -1 );
      objProperty.SetName( "m_Att" );
      objProperty.Visibility = 2;      // eVisibility_Private = 2
      objProperty.Type = objClass2;

      // insert new operation
      var objOperation = objClass.InsertOwnedOperationAt( -1 );
      objOperation.SetName( "GetAtt" );
      objOperation.Type = objClass2;

      // derive MyClass from MyBaseClass
      objClass.InsertGeneralizationAt( -1, objBaseClass );


      // find the component view package
```

 © 2018 Altova GmbH

```
      var objComponentView = objRootPackage.FindPredefinedOwnedElement( 1,
false );// ePredefined_ComponentViewPackage = 1

      // create a new component for C# 3.0 and set the source code directory,
where we want to generate the source code
      var objComponent = objComponentView.InsertPackagedElementAt( -1,
"Component" );
      objComponent.CodeLangVersion= 5; //    eCodeLang_CSharp_3_0   = 5,
      objComponent.CodeProjectFileOrDirectory = GetSourceCodeDirectory();
      objComponent.IsCodeProjectFile = false;

      // this component should realize our classes:
      objComponent.InsertRealizationAt( -1, objClass     );
      objComponent.InsertRealizationAt( -1, objClass2    );
      objComponent.InsertRealizationAt( -1, objBaseClass );

        // do not forget to end modification and finish UndoStep
      objDocument.EndModification();
    }
   catch( err )
   {
        // rollback made changes
      objDocument.AbortModification();
      Exit("Error when creating UML model elements");
   }

   // update code from model
   try
   {
      // explicitely run a syntax check
      if ( objDocument.CheckProjectSyntax() )
      {
         // get dialog for code <=> model synchonizations and set the wanted
options:
         var objSynchronizationSettingsDlg =
objUModel.Dialogs.SynchronizationSettingsDlg;

         objSynchronizationSettingsDlg.CodeFromModel_Synchronization = 0; //
eSynchronization_Merge = 0
         objSynchronizationSettingsDlg.CodeFromModel_UserDefinedSPLTemplatesOv
errideDefault = true;

         // update code from model
         if
( !objDocument.SynchronizeCodeFromModel( objSynchronizationSettingsDlg ) )
            Exit("Update code from model failed");
      }
      else
         Exit("Syntax check failed");
   }
   catch( err )
   {
      Exit("Error when updating code from model");
   }

   // save project
   objDocument.SaveAs( GetUMPFilePath() );

   WScript.Echo("Finished successfully");
}
```

```
// if something went wrong (and we did not save the project),
// we also do not want get asked for saving => set ModifiedFlag to false
if ( objDocument != null )
   objDocument.ModifiedFlag = false;

objUModel.Visible = false;   // will shutdown application if it was started by
this script
```

20.4.2.3.5 *Update Documentation*

The following JScript sample, when running for the first time, reverse engineers all UModel API C# samples found in the **..\UModelExamples\IDEPlugIn** directory and creates HTML and RTF documentation as well as an XMI export of the UModel project. The resulting UMP files, as well as the generated documentation output, is saved to the **..\UModelExamples\API\JScript \UpdateDocumentation** directory. On subsequent runs, it opens the previously generated UModel project files, and creates HTML and RTF documentation, as well as XMI export, provided that something has changed in the UML model.

This code is available in the sample file `..\UModelExamples\API\JScript \UModelUpdateDocumentation.js` (see Example Files).

```
// ##########################################
// access runing UModel.Application or
// launch new one and access it
// ##########################################


// ##########################################
// UpdateDocumentation sample
// *) When running the first time (= when no UMP file exists), reverse
engineer all C# UModelAPI samples
//    and create HTML and RTF documentation, make XMI export and save UMP file
// *) when UMP file already exists, open it and synchronize model from code
//    create HTML and RTF documentation and XMI export only if something has
been changed (listen to all different UML data events)
// ##########################################

var bRunVisible = true;
var bShowDialogs = bRunVisible && false;

// ///////////// global variables /////////////////
var objUModel   = null;
var objWshShell = null;
var objFSO      = null;

var bChangedAnything = false;
var nAddedClasses   = 0;
var nAddedInterfaces= 0;
var nAddedProperties= 0;
var nAddedOperations= 0;

// ////////////////////////// Helpers ////////////////////////////////
```

```
function Exit(strErrorText)
{
   WScript.Echo(strErrorText);

   if (objUModel != null)
      objUModel.Quit();

   WScript.Quit(-1);
}

function CreateGlobalObjects ()
{
   // the Shell and FileSystemObject of the windows scripting host often
always useful
   try
   {
      objWshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell");
      objFSO = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject");
   }
   catch(err)
   {
      Exit("Can't create WScript.Shell object");
   }

   // create the UModel connection
   // if there is a running instance of UModel (that never had a connection) -
use it
   // otherwise, we automatically create a new instance
   try {   objUModel = WScript.GetObject("", "UModel.Application");   }
   catch(err) {}

   if( typeof( objUModel ) == "undefined" )
   {
      try   {   objUModel = WScript.GetObject("",
"UModel_x64.Application")   }
      catch(err)
      {
         objUModel = null;
         Exit( "Can't access or create UModel.Application" );
      }
   }
}

// ///////////////////////// get different filepathes / ensure folders are
created  ////////////////////////////////
function GetScriptPath()
{
   var path = objUModel.PersonalDataDirectory + "\\UModelExamples\\API\
\JScript\\UpdateDocumentation";

   if ( !objFSO.FolderExists( path ) )
      objFSO.CreateFolder( path );

    return path;
}

function GetFilePath( subdir, filename )
{
   var path = objFSO.BuildPath( GetScriptPath(), subdir );
```

```
   if ( !objFSO.FolderExists( path ) )
      objFSO.CreateFolder( path );

   return path + "\\" + filename;
}

function GetUMPFilePath ()   { return GetFilePath( "UMP",
"UModelAPI.ump" ); }
function GetXMIFilePath ()   { return GetFilePath( "Output_XMI",
"UModelAPI.xmi" ); }
function GetHTMLFilePath()   { return
GetFilePath( "Output_HTML","UModelAPI.html"); }
function GetRTFFilePath ()   { return GetFilePath( "Output_RTF",
"UModelAPI.rtf" ); }

// ////////////////////// UML data event
handlers ////////////////////////////
function objRootPackage_OnChanged( objData, strHint )
{
   bChangedAnything = true;
}

// recursively count newly added classes, interfaces, properties and
operations
function CountAddedElements( objNewChild )
{
   if ( objNewChild != null )
   {
      if ( objNewChild.KindName == "Class"    ) ++nAddedClasses;
      if ( objNewChild.KindName == "Interface" ) ++nAddedInterfaces;
      if ( objNewChild.KindName == "Property"  ) ++nAddedProperties;
      if ( objNewChild.KindName == "Operation" ) ++nAddedOperations;

      var ownedElements = objNewChild.OwnedElements;
      var itr = new Enumerator( ownedElements );
      for ( ; !itr.atEnd(); itr.moveNext() )
         CountAddedElements( itr.item() );
   }
}

function objRootPackage_OnAfterAddChild( objParent, objNewChild )
{
    bChangedAnything = true;

   // recursively count newly added classes, interfaces, properties and
operations
   CountAddedElements( objNewChild );
}

function objRootPackage_OnBeforeErase( objData )
{
    bChangedAnything = true;
}

function objRootPackage_OnMoveData( objParent, objChild, bAttach )
{
    bChangedAnything = true;
}
```

 © 2018 Altova GmbH

```
// ////////////////////// MAIN ////////////////////////////

CreateGlobalObjects();

if ( bRunVisible )
   objUModel.Visible = true;

var objDocument = null;

try
{
   // open document if it exists; create new one otherwise
   var bDocumentExisted = false;

   if ( objFSO.FileExists( GetUMPFilePath() ) )
   {
      objDocument = objUModel.OpenDocument( GetUMPFilePath() );
      bDocumentExisted = true;
   }
   else
   {
      objDocument = objUModel.NewDocument();
      objDocument.SaveAs( GetUMPFilePath() );
   }

   if ( objDocument == null )
      Exit( "Cannot create or open UModel projectfile" );

   // connect to receive _IUMLDataEvents from the root-package and all its
children:
   var objRootPackage = objDocument.RootPackage;
    WScript.ConnectObject (objRootPackage, "objRootPackage_" );

   // ensure we get *all* events from root-package and *all* children:
   objRootPackage.EventFilter = 2 + // eUMLDataEvent_EraseDataOrChild      =
2,
                           8 + // eUMLDataEvent_AddChildOrGrandChild   = 8,
                          32 + // eUMLDataEvent_ChangeDataOrChild      = 32,
                          128; // eUMLDataEvent_MoveChildOrGrandChild   = 128
   if ( bDocumentExisted )
   {
      // UModel projectfile already exists => update model from code

      // get dialog for code <=> model synchonizations and set the wanted
options:
      var objSynchronizationSettingsDlg =
objUModel.Dialogs.SynchronizationSettingsDlg;
      objSynchronizationSettingsDlg.ShowDialog = bShowDialogs;

      objSynchronizationSettingsDlg.ModelFromCode_Synchronization = 0; //
eSynchronization_Merge = 0

      // update model from code
      if
( !objDocument.SynchronizeModelFromCode( objSynchronizationSettingsDlg ) )
         Exit("Update model from code failed");
   }
   else
   {
      // UModel projectfile did not exist => newly import code into model
```

```
      var objImportSourceDirectoryDlg =
objUModel.Dialogs.ImportSourceDirectoryDlg;
      objImportSourceDirectoryDlg.ShowDialog = bShowDialogs;

      // set source code directory to import
      objImportSourceDirectoryDlg.Directory = objUModel.PersonalDataDirectory
+ "\\UModelExamples\\IDEPlugIn";
      objImportSourceDirectoryDlg.ProcessSubdirectories = true;
      // set source code language to import (C# 3.0)
      objImportSourceDirectoryDlg.Language      = 5; // eCodeLang_CSharp_3_0
    = 5
      objImportSourceDirectoryDlg.Synchronization = 0; //
eSynchronization_Merge = 0
      // import in a new package
      objImportSourceDirectoryDlg.ImportInNewPackage = true;

      objImportSourceDirectoryDlg.DiagramGeneration = true;

      // content diagram generation settings
      objImportSourceDirectoryDlg.Content_GenerateSingleDiagram            =
true;
      objImportSourceDirectoryDlg.Content_GenerateDiagramPerPackage         =
true;
      objImportSourceDirectoryDlg.Content_ShowNestedClassifiersSeparately
 = false;
      objImportSourceDirectoryDlg.Content_ShowAnonymousBoundElements
= false;
      objImportSourceDirectoryDlg.Content_HyperlinkPackagesToDiagrams
= true;
      objImportSourceDirectoryDlg.Content_ShowAttributesCompartment         =
true;
      objImportSourceDirectoryDlg.Content_ShowOperationsCompartment         =
true;
      objImportSourceDirectoryDlg.Content_ShowNestedClassifiersCompartment
= false;
      objImportSourceDirectoryDlg.Content_ShowEnumerationLiteralsCompartment
 = true;
      objImportSourceDirectoryDlg.Content_ShowTaggedValues               =
true;
      objImportSourceDirectoryDlg.Content_Autolayout                     =
1; // eDiagramLayout_Hierarchic = 1
      // open diagrams that autolayout is done:
      objImportSourceDirectoryDlg.Content_OpenDiagrams                  =
true;

      // package dependency diagram generation settings (disabled)
      objImportSourceDirectoryDlg.PackageDependency_GenerateDiagram = false;

      // import source directory
      if ( !objDocument.ImportSourceDirectory( objImportSourceDirectoryDlg) )
      {
         // also delete newly created (empty) UMP file that source code
directory import is retried the next time
         objFSO.DeleteFile( GetUMPFilePath() );
         Exit( "Error on importing source directory" );
      }
   }

   // disconnect from getting root-package events
```

 © 2018 Altova GmbH

```
   WScript.DisconnectObject( objRootPackage );
}
catch( err )
{
   // also delete newly created (empty) UMP file that source code directory
import is retried the next time
   objFSO.DeleteFile( GetUMPFilePath() );
   Exit( "Error on importing source directory" );
}

//if something has changed, update the outputs:
if ( bChangedAnything )
{
   try
   {
      // make XMI export for UML2.1.2
      var objIExportXMIFileDlg = objUModel.Dialogs.ExportXMIFileDlg;
      objIExportXMIFileDlg.ShowDialog = bShowDialogs;
      objIExportXMIFileDlg.XMIFile            = GetXMIFilePath();
      objIExportXMIFileDlg.PrettyPrintXMIOutput   = true;
      objIExportXMIFileDlg.ExportUUIDs         = true;
      objIExportXMIFileDlg.ExportExtensions      = true;
      objIExportXMIFileDlg.ExportDiagrams         = true;
      objIExportXMIFileDlg.XMIType            = 1; // eXMI21ForUML212 = 1

      // export to XMI file:
      if ( !objDocument.ExportToXMIFile( objIExportXMIFileDlg ) )
      {
         // error on XMI generation
      }
   }
   catch( err )
   {
      // error on XMI generation
   }

   try
   {
      var objIDocumentationGenerationDlg =
objUModel.Dialogs.GenerateDocumentationDlg;
      objIDocumentationGenerationDlg.ShowDialog = bShowDialogs;

      objIDocumentationGenerationDlg.GenerateLinksToLocalFiles = 1; //
eDocumentationFilePath_RelativeToResultFile   = 1
      objIDocumentationGenerationDlg.SplitOutputToMultipleFiles = true;
      objIDocumentationGenerationDlg.ShowResultFileAfterGeneration = true;

      objIDocumentationGenerationDlg.Details_SelectAll();
      // show up to 10 base class/interface hierarchies
      objIDocumentationGenerationDlg.Details_HierarchyDiagramNestingDepthUp =
10;
      // only show directly derived classes/interfaces
      objIDocumentationGenerationDlg.Details_HierarchyDiagramNestingDepthDown
= 1;
      // keep hierarchy diagram as small as possible => expand each element
only once
      objIDocumentationGenerationDlg.Details_HierarchyDiagramExpandItemsOnlyOn
ce = true;

      objIDocumentationGenerationDlg.Include_SelectAllDiagrams();
```

```
      objIDocumentationGenerationDlg.Include_SelectNoElements();
      objIDocumentationGenerationDlg.Include_Index = true;
      objIDocumentationGenerationDlg.Include_IncludedSubprojects = false;
      objIDocumentationGenerationDlg.Include_NamedElementsOnly = true;
      objIDocumentationGenerationDlg.Include_UnknownExternals = false;

      var objIncludeElements =
objIDocumentationGenerationDlg.Include_Elements;
      var itrIncludeElements = new Enumerator( objIncludeElements );
      for ( ; !itrIncludeElements.atEnd(); itrIncludeElements.moveNext() )
      {
         var objElemSel = itrIncludeElements.item();

         if ( objElemSel.KindName == "Class"         ||
             objElemSel.KindName == "Interface"      ||
             objElemSel.KindName == "Enumeration"   ||
             objElemSel.KindName == "Operation"      ||
             objElemSel.KindName == "Package"      )
         {
            objElemSel.Selection = true;
         }
      }

      // generate HTML documentation (with PNG pictures)
      objIDocumentationGenerationDlg.OutputFormat = 0; //
eDocumentationOutputFormat_HTML   = 0
      objIDocumentationGenerationDlg.DiagramImageFormat = 0; //
eOutputImageFormat_PNG = 0
      objIDocumentationGenerationDlg.EmbedDiagrams = false;
      if ( !objDocument.GenerateDocumentation( objIDocumentationGenerationDlg,
GetHTMLFilePath() ) )
      {
         // error on HTML documentation generation
      }

      // generate RTF documentation (with embeded EMF pictures)
      objIDocumentationGenerationDlg.ShowDialog = false; // don't show dialog
again
      objIDocumentationGenerationDlg.OutputFormat = 2; //
eDocumentationOutputFormat_RTF   = 2
      objIDocumentationGenerationDlg.DiagramImageFormat = 1; //
eOutputImageFormat_EMF = 1
      objIDocumentationGenerationDlg.EmbedDiagrams = true;
      if ( !objDocument.GenerateDocumentation( objIDocumentationGenerationDlg,
GetRTFFilePath() ) )
      {
         // error on RTF documentation generation
      }
   }
   catch( err )
   {
      // error on documentation generation
   }

   // show the number of newly added classes, interfaces, properties and
operations
   if ( bRunVisible )
   {
      WScript.Echo( "Added classes: "       + nAddedClasses   +
                  "\nAdded interfaces: " + nAddedInterfaces +
```

```
                  "\nAdded properties: " + nAddedProperties +
                  "\nAdded operations: " + nAddedOperations );
   }
}
else
{
   if ( bRunVisible )
      WScript.Echo( "Nothing has changed" );
}

// always save document (although it's not really necessary when nothing has
been changed)
objDocument.Save();

if ( bRunVisible )
   objUModel.Visible = false;   // will shutdown application if it was started
by this script
```

20.5 UModel API Reference

This section describes all interfaces, operations, enumerations and events of UModel Plugins and of the UModel API.

20.5.1 UModel Plugins

UModel allows you to create your own plug-ins and integrate them into UModel (also see how UModel interacts with IUModelPlugin).

A detailed description about how to create a plug-in can be found in section How to create a plug-in in MS Visual Studio .NET.

20.5.1.1 UModelAPI - IUModelPlugIn

Interface **IUModelPlugIn**

diagram	
hierarchy	

Operation **IUModelPlugIn::GetDescription**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUModelPlugIn::GetUIModifications**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUModelPlugIn::OnCommand**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nID	**in**	**int**			
	pUModel	**in**	**IDispatch**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUModelPlugIn::OnInitialize**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	pUModel	**in**	**IDispatch**			
	return	**return**	**void**			

 © 2018 Altova GmbH

Operation **IUModelPlugIn::OnRunning**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	pUModel	**in**	**IDispatch**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUModelPlugIn::OnShutdown**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	pUModel	**in**	**IDispatch**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUModelPlugIn::OnUpdateCommand**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nID	**in**	**int**			
	pUModel	**in**	**IDispatch**			
	return	**return**	**UModelUpdateAction**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.1.2 UModelAPI - UModelUpdateAction

Enumeration **UModelUpdateAction**

diagram



typedElements		
	Interface **IUModelPlugIn**	Operation **OnUpdateCommand**
	Class **UModelStyles**	Operation **OnUpdateCommand OnUpdateSetStyles**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2 UModel API

This chapter contains the reference of the UModel Type Library.

Errors

1000 The application object is no longer valid.
1001 Invalid parameter or invalid address for the return parameter was specified.
1002 UModel API is not available in the current edition.
1003 Model Transformations are not supported in the current edition.

1050 Macro not found
1051 Invalid (nested) macro execution

1100 Error when saving file, probably the file name is invalid.
1101 Invalid (duplicate) call to BeginModification.
1102 EndModification called without BeginModification

1200 Error deleting file at URL.
1201 Error creating directory at URL.

Errors of UMLData can be found here.

20.5.2.1 UModelAPI - IApplication

Interface **IApplication**

diagram	«enumeration» **ENUMUMLTransitionKind** eTransition_Internal = 0 eTransition_Local = 1 eTransition_External = 2
typedElements	Class **UModelStyles** Operation **OnSetStyles** **OnUpdateSetStyles**

Operation **IApplication::ActiveDocument**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDocument**			

Operation **IApplication::APIMajorVersion**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			
documentation	A change in the **APIMajorVersion** of the type library (e.g. 1.0 => 2.0) means that non-scripting clients (e.g. IDE PlugIns written in C#, VB.NET, C++,...) should be recompiled.					

Operation **IApplication::APIMinorVersion**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IApplication::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IApplication::Dialogs**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDialogs**			

Operation **IApplication::Edition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IApplication::ImportFromXMIFile**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strXMIFile	**in**	**string**			
	return	**return**	**IDocument**			

Operation **IApplication::ImportFromXMIFileFromURL**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	IURLDlg	**in**	**IURLDlg**			
	return	**return**	**IDocument**			

Operation **IApplication::InstallationDirectory**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IApplication::IsAPISupported**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IApplication::MajorVersion**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IApplication::MinorVersion**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IApplication::Name**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IApplication::NewDocument**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDocument**			

Operation **IApplication::OpenDocument**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strModelFilePaith		**string**			
	return	**return**	**IDocument**			

Operation **IApplication::OpenDocumentFromURL**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	IURLDlg	**in**	**IURLDlg**			
	return	**return**	**IDocument**			

Operation **IApplication::Options**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ILocalOptions**			

Operation **IApplication::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IApplication::PersonalDataDirectory**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IApplication::Quit**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IApplication::RunMacro**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strName	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IApplication::ServicePackVersion**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IApplication::Status**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMApplicationStatus**			

Operation **IApplication::Visible**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

© 2018 Altova GmbH

r	**return**	**return**	**bool**

Operation **IApplication::WindowHandle**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.2 UModelAPI - IBinaryTypeEntries

Interface **IBinaryTypeEntries**

diagram	«enumeration» **ENUMUMLVisibilityKind** eVisibility_Unspecified = -1 eVisibility_Public = 0 eVisibility_Protected = 1 eVisibility_Private = 2 eVisibility_Package = 3
typedElements	Interface **IImportBinaryTypesDlg** Operation **CSharp_BinaryTypes** **Java_BinaryTypes** **VBasic_BinaryTypes**

Operation **IBinaryTypeEntries::AddItem**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IBinaryTypeEntry**			

Operation **IBinaryTypeEntries::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IBinaryTypeEntries::Count**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IBinaryTypeEntries::Item**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IBinaryTypeEntry**			

Operation **IBinaryTypeEntries::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IBinaryTypeEntries::RemoveAllItems**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.3 UModelAPI - IBinaryTypeEntry

Interface **IBinaryTypeEntry**

diagram



typedElements	Interface **IBinaryTypeEntries**	Operation **AddItem** **Item**

Operation **IBinaryTypeEntry::Entry**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IBinaryTypeEntry::Executeable**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IBinaryTypeEntry::ImportTypes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.4 UModelAPI - ICollectionTemplate

Interface **ICollectionTemplate**

diagram



typedElements: Interface **ICollectionTemplates** Operation **InsertItemAt** **Item**

Operation **ICollectionTemplate::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **ICollectionTemplate::Name**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **ICollectionTemplate::ParameterPosition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **ICollectionTemplate::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.5 UModelAPI - ICollectionTemplates

Interface **ICollectionTemplates**

diagram



typedElements	Interface	Operation
	ILocalOptionsDiagramEditing	**CollectionTemplates_CSharp** **CollectionTemplates_Java** **CollectionTemplates_UML** **CollectionTemplates_VBasic**

Operation **ICollectionTemplates::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **ICollectionTemplates::Count**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **ICollectionTemplates::DeleteItemAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **ICollectionTemplates::InsertItemAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strName	**in**	**string**			
	nParameterPosition	**in**	**int**			
	return	**return**	**ICollectionTemplate**			

Operation **ICollectionTemplates::Item**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**ICollectionTemplate**			

Operation **ICollectionTemplates::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **ICollectionTemplates::SetDefaults**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.6 UModelAPI - IDiagramWindow

Interface **IDiagramWindow**

diagram



typedElements

Interface **_IDiagramWindowEvents**	Operation **OnDiagramWindowClosed**
Interface **_IDocumentEvents**	Operation **OnActivateDiagramWindow** **OnDiagramWindowClosed** **OnDiagramWindowOpened**
Interface **IDiagramWindows**	Operation **Item**
Interface **IDocument**	Operation **ActiveDiagramWindow** **OpenDiagram**

Operation **IDiagramWindow::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IDiagramWindow::Autolayout**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nVal	**in**	**ENUMDiagramLayoutKind**			

	return	**return**	**void**			

Operation **IDiagramWindow::AutolayoutSelection**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nVal	**in**	**ENUMDiagramLayoutKind**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IDiagramWindow::Close**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IDiagramWindow::CopyAsBitmap**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IDiagramWindow::CopySelectionAsBitmap**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IDiagramWindow::Diagram**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiDiagram**			

Operation **IDiagramWindow::FocusedData**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLData**			

Operation **IDiagramWindow::FocusedGuiElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiLink**			

Operation **IDiagramWindow::Name**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IDiagramWindow::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IDiagramWindow::SaveDiagramAsImage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strFile	**in**	**string**			
	ImageFormat	**in**	**ENUMOutputImageFormat**			

 © 2018 Altova GmbH

	return	**return**	**void**			

Operation **IDiagramWindow::ScrollPosX**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IDiagramWindow::ScrollPosY**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IDiagramWindow::ScrollToGuiElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipGuiLink	**in**	**IUMLGuiLink**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IDiagramWindow::SelectedGuiElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLGuiElement.					

Operation **IDiagramWindow::SelectGuiElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipItemToSelect	**in**	**IUMLGuiLink**			
	bClearSelectionBefore	**in**	**bool**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IDiagramWindow::SetActiveDiagramWindow**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IDiagramWindow::UpdateWindow**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IDiagramWindow::ZoomFactor**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.7 UModelAPI - IDiagramWindows

Interface **IDiagramWindows**

diagram	«interface» **ICollectionTemplates** InsertItemAt(in nIdx:int, in strName:string, in nParameterPosition:int):ICollectionTemplate DeleteItemAt(in nIdx:int):void SetDefaults():void «GetAccessor, property» Count():int Item(in nIdx:int):ICollectionTemplate «GetAccessor, property» Application():IDispatch «GetAccessor, property» Parent():IDispatch
typedElements	Interface **IDocument** Operation **DiagramWindows**

Operation **IDiagramWindows::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IDiagramWindows::Count**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IDiagramWindows::Item**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IDiagramWindow**			

Operation **IDiagramWindows::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

© 2018 Altova GmbH

20.5.2.8 UModelAPI - IDialog

Interface **IDialog**

diagram

«interface»
IDiagramWindow

- UpdateWindow():void
- SetActiveDiagramWindow():void
- Close():void
- SelectGuiElement(in ipItemToSelect:IUMLGuiLink, in bClearSelectionBefore:bool):void
- ScrollToGuiElement(in ipGuiLink:IUMLGuiLink):void
- CopyAsBitmap():void
- CopySelectionAsBitmap():void
- SaveDiagramAsImage(in strFile:string, in ImageFormat:ENUMOutputImageFormat):void
- Autolayout(in nVal:ENUMDiagramLayoutKind):void
- AutolayoutSelection(in nVal:ENUMDiagramLayoutKind):void
- «GetAccessor, property» Name():string
- «GetAccessor, property» Application():IDispatch
- «GetAccessor, SetAccessor, property» ZoomFactor():int
- «GetAccessor, property» Diagram():IUMLGuiDiagram
- «GetAccessor, property» ScrollPosX():int
- «GetAccessor, property» ScrollPosY():int
- «GetAccessor, property» SelectedGuiElements():IUMLDataList
- «GetAccessor, property» FocusedGuiElement():IUMLGuiLink
- «GetAccessor, property» FocusedData():IUMLData
- «GetAccessor, property» Parent():IDispatch

hierarchy

«interface»
IDiagramWindows

- «GetAccessor, property» Count():int
- Item(in nIdx:int):IDiagramWindow
- «GetAccessor, property» Application():IDispatch
- «GetAccessor, property» Parent():IDispatch

Operation **IDialog::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IDialog::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IDialog::ShowDialog**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.9 UModelAPI - IDialogs

Interface **IDialogs**

diagram	
typedElements	Interface **IApplication** Operation **Dialogs**

Operation **IDialogs::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IDialogs::ExportXMIFileDlg**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IExportXMIFileDlg**			

Operation **IDialogs::GenerateDocumentationDlg**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IGenerateDocumentationDlg**			

Operation **IDialogs::GenerateSequenceDiagramDlg**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IGenerateSequenceDiagramDlg**			

Operation **IDialogs::GenerateStateMachineCodeDlg**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IGenerateStateMachineCodeDlg**			

 © 2018 Altova GmbH

Operation **IDialogs::ImportBinaryTypesDlg**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IImportBinaryTypesDlg**			

Operation **IDialogs::ImportDatabaseDlg**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IImportDatabaseDlg**			

Operation **IDialogs::ImportSourceDirectoryDlg**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IImportSourceDirectoryDlg**			

Operation **IDialogs::ImportSourceProjectDlg**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IImportSourceProjectDlg**			

Operation **IDialogs::ImportXMLSchemaDirectoryDlg**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IImportXMLSchemaDirectoryDlg**			

Operation **IDialogs::ImportXMLSchemaFileDlg**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IImportXMLSchemaFileDlg**			

Operation **IDialogs::IncludeSubprojectDlg**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IIncludeSubprojectDlg**			

Operation **IDialogs::ModelTransformationDlg**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IModelTransformationDlg**			

Operation **IDialogs::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IDialogs::ProjectSettingsDlg**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IProjectSettingsDlg**			

Operation **IDialogs::SaveAllDiagramsAsImagesDlg**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ISaveAllDiagramsAsImagesDlg**			

Operation **IDialogs::SynchronizationSettingsDlg**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ISynchronizationSettingsDlg**			

Operation **IDialogs::URLOpenDialog**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IURLDlg**			

Operation **IDialogs::URLSaveDialog**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IURLDlg**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.10 UModelAPI - IDocument

Interface **IDocument**

diagram	*[The diagram is not included because of page size constraints; however, it is available in the HTML version of the manual (http://manual.altova.com/UModel/umodelenterprise/).]*
typedElements	Interface **_IApplicationEvents** — Operation **OnDocumentClosed**, **OnDocumentOpened**, **OnNewDocument** Interface **_IDocumentEvents** — Operation **OnAfterReloadDocument**, **OnBeforeReloadDocument**, **OnDocumentClosed**, **OnDocumentSaved**, **OnDocumentSavedAs**, **OnModifiedFlagChanged** Interface **_ITransactionEvents** — Operation **OnBeginDataModification**, **OnEndDataModification** Interface **IApplication** — Operation **ActiveDocument**, **ImportFromXMIFile**, **ImportFromXMIFileFromURL**, **NewDocument**, **OpenDocument**, **OpenDocumentFromURL**

 © 2018 Altova GmbH

Operation **IDocument::AbortModification**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IDocument::ActiveDiagramWindow**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDiagramWindow**			

Operation **IDocument::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IDocument::BeginModification**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IDocument::CanFocusUMLDataInModelTree**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipUMLData	**in**	**IUMLData**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IDocument::CheckProjectSyntax**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IDocument::DiagramWindows**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDiagramWindows**			

Operation **IDocument::ElementFamilyStyles**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLGuiStyles**			

Operation **IDocument::EndModification**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IDocument::ExportToXMIFile**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDlg	**in**	**IExportXMIFileDlg**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IDocument::FocusedUMLData**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLData**			
documentation	Get the focused UML data of the docoument. Normally this is the one which is shown in the "Properties" window.					

Operation **IDocument::FocusedUMLDataNotifier**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IFocusedUMLDataNotifier**			

Operation **IDocument::FocusUMLDataInModelTree**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipUMLData	**in**	**IUMLData**			
	bFocusModelTree	**in**	**bool**			
	bEnsureModelTreeVisible	**in**	**bool**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IDocument::FullName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IDocument::GenerateDocumentation**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDlg	**in**	**IGenerateDocumentationDlg**			
	strResultFile	**in**	**string**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IDocument::GenerateSequenceDiagram**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDlg	**in**	**IGenerateSequenceDiagramDlg**			
	ipOp	**in**	**IUMLOperation**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IDocument::GenerateSequenceDiagramsForAllOperations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	bAllPublicOnly	**in**	**bool**			
	bIncludeGettersAndSetters	**in**	**bool**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IDocument::GenerateStateMachineCode**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

 © 2018 Altova GmbH

r	ipDlg	in	IGenerateStateMachineCodeDlg			
	ipStateMachine	in	IUMLStateMachine			
	return	return	bool			

Operation **IDocument::GuiRoot**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	return	IUMLGuiRootElement			

Operation **IDocument::ImportBinaryTypes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDlg	in	IImportBinaryTypesDlg			
	return	return	bool			

Operation **IDocument::ImportDatabase**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDlg	in	IImportDatabaseDlg			
	return	return	bool			

Operation **IDocument::ImportSourceDirectory**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDlg	in	IImportSourceDirectoryDlg			
	return	return	bool			

Operation **IDocument::ImportSourceProject**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDlg	in	IImportSourceProjectDlg			
	return	return	bool			

Operation **IDocument::ImportXMLSchemaDirectory**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDlg	in	IImportXMLSchemaDirectoryDlg			
	return	return	bool			

Operation **IDocument::ImportXMLSchemaFile**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDlg	in	IImportXMLSchemaFileDlg			
	return	return	bool			

Operation **IDocument::IncludeSubproject**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDlg	**in**	**IIncludeSubprojectDlg**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IDocument::IsInUndoRedo**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IDocument::IsLoadedFromPreviousFileFormat**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			
documentation	True, when the document has been loaded from a project file with a previous file format version. When saving the document, previous versions of UModel will not be able to load this file anymore.					

Operation **IDocument::LineStyles**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiStyles**			

Operation **IDocument::MergeProject**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strProjectFile	**in**	**string**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IDocument::MergeProject3Way**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strProjectFile	**in**	**string**			
	strCommonAncestorFile	**in**	**string**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IDocument::MergeProjectFromURL**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	IURLDlg	**in**	**IURLDlg**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IDocument::ModelTransformation**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDlg	**in**	**IModelTransformationDlg**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IDocument::ModifiedFlag**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IDocument::Name**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IDocument::NodeStyles**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiStyles**			

Operation **IDocument::OpenAllDiagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IDocument::OpenDiagram**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipUMLDiagram	**in**	**IUMLGuiDiagram**			
	return	**return**	**IDiagramWindow**			

Operation **IDocument::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IDocument::Path**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IDocument::ProjectSettings**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDlg	**in**	**IProjectSettingsDlg**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IDocument::ProjectStyles**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiStyles**			

Operation **IDocument::Reload**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IDocument::RootPackage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLPackage**			

Operation **IDocument::Save**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**return**	**return**	**void**			

Operation **IDocument::SaveAllDiagramsAsImages**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDlg	**in**	**ISaveAllDiagramsAsImagesDlg**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IDocument::SaveAs**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strFileName	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IDocument::SaveCopyAs**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strFileName	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IDocument::Saved**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IDocument::SaveToURL**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	IURLDlg	**in**	**IURLDlg**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IDocument::SynchronizationSettings**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDlg	**in**	**ISynchronizationSettingsDlg**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IDocument::SynchronizeCodeFromModel**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDlg	**in**	**ISynchronizationSettingsDlg**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IDocument::SynchronizeModelFromCode**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDlg	**in**	**ISynchronizationSettingsDlg**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IDocument::TransactionNotifier**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

 © 2018 Altova GmbH

r	**return**	**return**	**ITransactionNotifier**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.11 UModelAPI - IExportXMIFileDlg

Interface **IExportXMIFileDlg**

diagram



hierarchy



typedElements	Interface **IDialogs** Interface **IDocument**	Operation **ExportXMIFileDlg** Operation **ExportToXMIFile**

Operation **IExportXMIFileDlg::Encoding**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IExportXMIFileDlg::ExportDiagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IExportXMIFileDlg::ExportExtensions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IExportXMIFileDlg::ExportUUIDs**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IExportXMIFileDlg::PrettyPrintXMIOutput**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IExportXMIFileDlg::URLDlg**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IURLDlg**			

Operation **IExportXMIFileDlg::XMIFile**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IExportXMIFileDlg::XMIType**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMExportXMIType**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

© 2018 Altova GmbH

20.5.2.12 UModelAPI - IFocusedUMLDataNotifier

Interface **IFocusedUMLDataNotifier**

diagram	«interface» IExportXMIFileDlg «GetAccessor, SetAccessor, property» XMIFile():string «GetAccessor, SetAccessor, property» Encoding():string «GetAccessor, SetAccessor, property» PrettyPrintXMIOutput():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» ExportUUIDs():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» ExportExtensions():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» ExportDiagrams():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» XMIType():ENUMExportXMIType «GetAccessor, SetAccessor, property» URLDlg():IURLDlg
typedElements	Interface **IDocument** Operation **FocusedUMLDataNotifier**

Operation **IFocusedUMLDataNotifier::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IFocusedUMLDataNotifier::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.13 UModelAPI - IGenerateDocumentationDlg

Interface **IGenerateDocumentationDlg**

diagram	*[The diagram is not included because of page size constraints; however, it is available in the HTML version of the manual (http://manual.altova.com/UModel/umodelenterprise/).]*
hierarchy	«interface» IFocusedUMLDataNotifier «GetAccessor, property» Application():IDispatch «GetAccessor, property» Parent():IDispatch
typedElements	Interface **IDialogs** Operation **GenerateDocumentationDlg** Interface **IDocument** Operation **GenerateDocumentation**

Operation **IGenerateDocumentationDlg::CreateFolderForDiagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_Associations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_BoundElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_Constraints**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_Diagram**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_Documentation**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_DocumentationAsHTML**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_Generals**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_HierarchyDiagram**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_HierarchyDiagramExpandItemsOnlyOnce**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_HierarchyDiagramNestingDepthDown**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

© 2018 Altova GmbH

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_HierarchyDiagramNestingDepthUp**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_Hyperlinks**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_ImplementedInterfaces**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_OperationParameters**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_OwnedDiagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_OwnedMembers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_Owner**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_Properties**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_SelectAll**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_SelectNone**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_ShownOnDiagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_SourceTargetOfRelations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_Specifics**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_TemplateParameters**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_TemplateParameterSubstitutions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Details_TypedElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::DiagramImageFormat**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMOutputImageFormat**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::EmbedCSSinHTML**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::EmbedDiagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Fonts_GetFace**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nSetting	**in**	**ENUMDocumentationFontSetting**			
	return	**return**	**string**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Fonts_GetSize**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nSetting	**in**	**ENUMDocumentationFontSetting**			
	return	**return**	**int**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Fonts_GetTextColor**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nSetting	**in**	**ENUMDocumentationFontSetting**			
	return	**return**	**int**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Fonts_IsBold**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nSetting	**in**	**ENUMDocumentationFontSetting**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Fonts_IsItalic**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nSetting	**in**	**ENUMDocumentationFontSetting**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Fonts_IsUnderline**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nSetting	**in**	**ENUMDocumentationFontSetting**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Fonts_SetBold**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nSetting	**in**	**ENUMDocumentationFontSetting**			
	bVal	**in**	**bool**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Fonts_SetDefaults**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Fonts_SetFace**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nSetting	**in**	**ENUMDocumentationFontSetting**			
	strNewVal	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Fonts_SetItalic**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nSetting	**in**	**ENUMDocumentationFontSetti**			

			ng
	bVal	in	bool
	return	return	void

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Fonts_SetSize**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nSetting	in	ENUMDocumentationFontSetting			
	nNewVal	in	int			
	return	return	void			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Fonts_SetTextColor**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nSetting	in	ENUMDocumentationFontSetting			
	nNewVal	in	int			
	return	return	void			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Fonts_SetUnderline**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nSetting	in	ENUMDocumentationFontSetting			
	bVal	in	bool			
	return	return	void			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::GenerateLinksToLocalFiles**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	return	ENUMDocumentationFilePathKind			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Include_Diagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	return	IKindSelectionList			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Include_Elements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	return	IKindSelectionList			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Include_IncludedPredefinedSubprojects**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	return	bool			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Include_IncludedSubprojects**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Include_Index**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Include_NamedElementsOnly**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Include_SelectAllDiagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Include_SelectAllElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Include_SelectAllKindsOf**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKindName	**in**	**string**			
	bVal	**in**	**bool**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Include_SelectDefaults**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Include_SelectKind**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKindName	**in**	**string**			
	bVal	**in**	**bool**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Include_SelectNoDiagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Include_SelectNoElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::Include_UnknownExternals**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::OutputFormat**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMDocumentationOutputFormat**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::ShowResultFileAfterGeneration**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::SplitOutputToMultipleFiles**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::SPSFile**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IGenerateDocumentationDlg::UseFixedDesign**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.14 UModelAPI - IGenerateSequenceDiagramDlg

Interface **IGenerateSequenceDiagramDlg**

diagram



hierarchy	
typedElements	Interface **IDialogs** Interface **IDocument** Operation **GenerateSequenceDiagramDlg** Operation **GenerateSequenceDiagram**

Operation **IGenerateSequenceDiagramDlg::AddNotesOnSeparateLayer**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateSequenceDiagramDlg::AutomaticlyUpdateDiagramWhenModelIsUpdatedFromCode**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateSequenceDiagramDlg::DiagramOwner**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLElement**			

Operation **IGenerateSequenceDiagramDlg::MaximalInvocationDepth**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IGenerateSequenceDiagramDlg::NotDisplaybleInvocationNoteColor**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IGenerateSequenceDiagramDlg::OperationIgnoreList**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IGenerateSequenceDiagramDlg::ShowCodeInNotes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateSequenceDiagramDlg::ShowCodeOfMessagesDisplayedDirectlyBelow**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateSequenceDiagramDlg::ShowEmptyCombinedFragments**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**return**	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateSequenceDiagramDlg::ShowUnknownInvocations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateSequenceDiagramDlg::SplitIntoSmallerDiagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateSequenceDiagramDlg::TypeIgnoreList**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**string**			

Operation **IGenerateSequenceDiagramDlg::UseDedicatedLineForStaticCalls**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateSequenceDiagramDlg::UseSpecialColorForNotesOfNotDisplayableInvocations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

© 2018 Altova GmbH

20.5.2.15 UModelAPI - IGenerateStateMachineCodeDlg

Interface **IGenerateStateMachineCodeDlg**

diagram	«interface» IGenerateSequenceDiagramDlg «GetAccessor, SetAccessor, property» TypeIgnoreList():string «GetAccessor, SetAccessor, property» MaximalInvocationDepth():int «GetAccessor, SetAccessor, property» ShowUnknownInvocations():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» ShowCodeInNotes():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» ShowEmptyCombinedFragments():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» ShowCodeOfMessagesDisplayedDirectlyBelow():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» AddNotesOnSeparateLayer():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» UseDedicatedLineForStaticCalls():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» UseSpecialColorForNotesOfNotDisplayableInvocations():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» NotDisplayableInvocationNoteColor():string «GetAccessor, SetAccessor, property» DiagramOwner():IUMLElement «GetAccessor, SetAccessor, property» AutomaticlyUpdateDiagramWhenModelIsUpdatedFromCode():boo «GetAccessor, SetAccessor, property» SplitIntoSmallerDiagrams():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» OperationIgnoreList():string
hierarchy	IDialog IGenerateSequenceDiagramDlg
typedElements	Interface **IDialogs** Interface **IDocument** Operation **GenerateStateMachineCodeDlg** Operation **GenerateStateMachineCode**

Operation **IGenerateStateMachineCodeDlg::AdditionalImportsAndDeclarations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IGenerateStateMachineCodeDlg::AutomaticallyUpdateStateMachineCode**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateStateMachineCodeDlg::GenerateDebugMessages**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateStateMachineCodeDlg::GetCallEvents**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateStateMachineCodeDlg::IRegion_GetName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateStateMachineCodeDlg::IRegion_GetStates**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateStateMachineCodeDlg::IState_GetId**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateStateMachineCodeDlg::IState_GetName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IGenerateStateMachineCodeDlg::IState_GetRegions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.16 UModelAPI - IImportBinaryTypesDlg

Interface **IImportBinaryTypesDlg**

diagram



hierarchy	
typedElements	Interface **IDialogs** Interface **IDocument** Operation **ImportBinaryTypesDlg** Operation **ImportBinaryTypes**

Operation **IImportBinaryTypesDlg::Content_GenerateDiagramPerPackage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::Content_GenerateSingleDiagram**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::Content_HyperlinkPackagesToDiagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::Content_ShowAnonymousBoundElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::Content_ShowNestedClassifiersSeparately**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::CSharp_BinaryTypes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IBinaryTypeEntries**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::CSharp_ImportReferencedTypes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::CSharp_ImportReferencedTypesRestriction**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::CSharp_ImportTypesOnly**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::CSharp_ImportVisibility**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::CSharp_ImportVisibilityRestriction**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::CSharp_OneAttributePerAttributeSection**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::CSharp_OverridePathForNativeLibraries**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::CSharp_ReflectionOnly**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::CSharp_SuppressAttributeSections**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::CSharp_SuppressAttributeSuffix**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::Java_BinaryTypes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IBinaryTypeEntries**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::Java_ImportReferencedTypes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::Java_ImportReferencedTypesRestriction**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::Java_ImportTypesOnly**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::Java_ImportVisibility**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::Java_ImportVisibilityRestriction**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::Java_OverridePathForNativeLibraries**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::Java_SuppressAnnotationModifiers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::Runtime**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::VBasic_BinaryTypes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IBinaryTypeEntries**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::VBasic_ImportReferencedTypes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::VBasic_ImportReferencedTypesRestriction**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::VBasic_ImportTypesOnly**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::VBasic_ImportVisibility**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::VBasic_ImportVisibilityRestriction**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::VBasic_OneAttributePerAttributeSection**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::VBasic_OverridePathForNativeLibraries**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::VBasic_ReflectionOnly**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::VBasic_SuppressAttributeSections**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportBinaryTypesDlg::VBasic_SuppressAttributeSuffix**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

© 2018 Altova GmbH

20.5.2.17 UModelAPI - IImportDatabaseDlg

Interface **IImportDatabaseDlg**

diagram

«interface»
IImportBinaryTypesDlg

- «GetAccessor, SetAccessor, property» Runtime():string
- «GetAccessor, SetAccessor, property» Content_GenerateSingleDiagram():bool
- «GetAccessor, SetAccessor, property» Content_GenerateDiagramPerPackage():bool
- «GetAccessor, SetAccessor, property» Content_ShowNestedClassifiersSeparately():bool
- «GetAccessor, SetAccessor, property» Content_ShowAnonymousBoundElements():bool
- «GetAccessor, SetAccessor, property» Content_HyperlinkPackagesToDiagrams():bool
- «GetAccessor, SetAccessor, property» Java_OverridePathForNativeLibraries():string
- «GetAccessor, SetAccessor, property» Java_ImportReferencedTypes():bool
- «GetAccessor, SetAccessor, property» Java_ImportReferencedTypesRestriction():string
- «GetAccessor, SetAccessor, property» Java_ImportTypesOnly():bool
- «GetAccessor, SetAccessor, property» Java_ImportVisibility():bool
- «GetAccessor, SetAccessor, property» Java_ImportVisibilityRestriction():string
- «GetAccessor, SetAccessor, property» Java_SuppressAnnotationModifiers():bool
- «GetAccessor, property» Java_BinaryTypes():IBinaryTypeEntries
- «GetAccessor, SetAccessor, property» CSharp_ImportReferencedTypes():bool
- «GetAccessor, SetAccessor, property» CSharp_ImportReferencedTypesRestriction():string
- «GetAccessor, SetAccessor, property» CSharp_ImportTypesOnly():bool
- «GetAccessor, SetAccessor, property» CSharp_ImportVisibility():bool
- «GetAccessor, SetAccessor, property» CSharp_ImportVisibilityRestriction():string
- «GetAccessor, SetAccessor, property» CSharp_SuppressAttributeSections():bool
- «GetAccessor, SetAccessor, property» CSharp_OneAttributePerAttributeSection():bool
- «GetAccessor, SetAccessor, property» CSharp_SuppressAttributeSuffix():bool
- «GetAccessor, SetAccessor, property» CSharp_OverridePathForNativeLibraries():string
- «GetAccessor, SetAccessor, property» CSharp_ReflectionOnly():bool
- «GetAccessor, property» CSharp_BinaryTypes():IBinaryTypeEntries
- «GetAccessor, SetAccessor, property» VBasic_OverridePathForNativeLibraries():string
- «GetAccessor, SetAccessor, property» VBasic_ReflectionOnly():bool
- «GetAccessor, SetAccessor, property» VBasic_ImportReferencedTypes():bool
- «GetAccessor, SetAccessor, property» VBasic_ImportReferencedTypesRestriction():string
- «GetAccessor, SetAccessor, property» VBasic_ImportTypesOnly():bool
- «GetAccessor, SetAccessor, property» VBasic_ImportVisibility():bool
- «GetAccessor, SetAccessor, property» VBasic_ImportVisibilityRestriction():string
- «GetAccessor, SetAccessor, property» VBasic_SuppressAttributeSections():bool
- «GetAccessor, SetAccessor, property» VBasic_OneAttributePerAttributeSection():bool
- «GetAccessor, SetAccessor, property» VBasic_SuppressAttributeSuffix():bool
- «GetAccessor, property» VBasic_BinaryTypes():IBinaryTypeEntries

hierarchy	
typedElements	Interface **IDialogs** Operation **ImportDatabaseDlg** Interface **IDocument** Operation **ImportDatabase**

Operation **IImportDatabaseDlg::DatabaseElementCount**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IImportDatabaseDlg::GetDatabaseElementName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**string**			

Operation **IImportDatabaseDlg::IsDatabaseElementSelectedForImport**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strDatabaseElementName	**in**	**string**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportDatabaseDlg::SelectNewDataSourceByConnectionString**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strConnectionName	**in**	**string**			
	eMethod	**in**	**ENUMUMLDBDataSourceMethod**			
	strConnectionString	**in**	**string**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportDatabaseDlg::SelectNewDataSourceByDialog**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportDatabaseDlg::SetDatabaseElementSelectedForImport**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strDatabaseElementName	**in**	**string**			
	bVal	**in**	**bool**			
	return	**return**	**void**			

 © 2018 Altova GmbH

20.5.2.18 UModelAPI - IImportSourceDirectoryDlg

Interface **IImportSourceDirectoryDlg**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IDialogs** Interface **IDocument** Operation **ImportSourceDirectoryDlg** Operation **ImportSourceDirectory**

Operation **IImportSourceDirectoryDlg::Content_GenerateDiagramPerPackage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceDirectoryDlg::Content_GenerateSingleDiagram**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceDirectoryDlg::Content_HyperlinkPackagesToDiagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceDirectoryDlg::Content_ShowAnonymousBoundElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceDirectoryDlg::Content_ShowNestedClassifiersSeparately**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceDirectoryDlg::Directory**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IImportSourceDirectoryDlg::ImportDirectoriesRelative**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceDirectoryDlg::ProcessSubdirectories**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.19 UModelAPI - IImportSourceDlg

Interface **IImportSourceDlg**

diagram



hierarchy



Operation **IImportSourceDlg::Content_Autolayout**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMDiagramLayoutKind**			

Operation **IImportSourceDlg::Content_OpenDiagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceDlg::Content_ShowAttributesCompartment**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceDlg::Content_ShowDotNetPropertyCompartment**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceDlg::Content_ShowEnumerationLiteralsCompartment**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceDlg::Content_ShowNestedClassifiersCompartment**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceDlg::Content_ShowOperationsCompartment**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceDlg::Content_ShowTaggedValues**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceDlg::Content_UseDotNetPropertyCompartment**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceDlg::DiagramGeneration**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceDlg::ImportInNewPackage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceDlg::ImportTarget**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLPackage**			

Operation **IImportSourceDlg::Language**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**return**	**return**	**ENUMCodeLangVersion**

Operation **IImportSourceDlg::PackageDependency_Autolayout**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMDiagramLayoutKind**			

Operation **IImportSourceDlg::PackageDependency_GenerateDiagram**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceDlg::PackageDependency_HyperlinkPackageToDiagram**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceDlg::PackageDependency_IgnoreExternalPackages**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceDlg::PackageDependency_OpenDiagram**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceDlg::Synchronization**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMSynchronizationKind**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

© 2018 Altova GmbH

20.5.2.20 UModelAPI - IImportSourceProjectDlg

Interface **IImportSourceProjectDlg**

diagram	«interface» **IImportSourceDlg** «GetAccessor, SetAccessor, property» Language():ENUMCodeLangVersion «GetAccessor, SetAccessor, property» Synchronization():ENUMSynchronizationKind «GetAccessor, SetAccessor, property» DiagramGeneration():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» ImportTarget():IUMLPackage «GetAccessor, SetAccessor, property» ImportInNewPackage():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» Content_OpenDiagrams():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» Content_ShowAttributesCompartment():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» Content_ShowOperationsCompartment():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» Content_ShowNestedClassifiersCompartment():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» Content_ShowEnumerationLiteralsCompartment():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» Content_ShowTaggedValues():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» Content_UseDotNetPropertyCompartment():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» Content_ShowDotNetPropertyCompartment():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» Content_Autolayout():ENUMDiagramLayoutKind «GetAccessor, SetAccessor, property» PackageDependency_GenerateDiagram():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» PackageDependency_OpenDiagram():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» PackageDependency_IgnoreExternalPackages():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» PackageDependency_HyperlinkPackageToDiagram():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» PackageDependency_Autolayout():ENUMDiagramLayoutKind
hierarchy	IDialog IImportSourceDlg IImportBinaryTypesDlg, IImportSourceDirectoryDlg, IImportSourceProjectDlg, IImportXMLSchemaDirectoryDlg, IImportXMLSchemaFileDlg, IImportDatabaseDlg
typedElements	Interface **IDialogs** Interface **IDocument** Operation **ImportSourceProjectDlg** Operation **ImportSourceProject**

Operation **IImportSourceProjectDlg::Content_GenerateDiagramPerPackage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceProjectDlg::Content_GenerateSingleDiagram**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceProjectDlg::Content_HyperlinkPackagesToDiagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceProjectDlg::Content_ShowAnonymousBoundElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceProjectDlg::Content_ShowNestedClassifiersSeparately**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceProjectDlg::ImportProjectRelative**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportSourceProjectDlg::ProjectFile**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.21 UModelAPI - IImportXMLSchemaDirectoryDlg

Interface **IImportXMLSchemaDirectoryDlg**

diagram



hierarchy



typedElements		
	Interface **IDialogs**	Operation **ImportXMLSchemaDirectoryDlg**
	Interface **IDocument**	Operation **ImportXMLSchemaDirectory**

Operation **IImportXMLSchemaDirectoryDlg::Content_GenerateDiagramsForXSDGlobals**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportXMLSchemaDirectoryDlg::Content_HyperlinkDiagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportXMLSchemaDirectoryDlg::Directory**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IImportXMLSchemaDirectoryDlg::ImportDirectoriesRelative**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportXMLSchemaDirectoryDlg::ProcessSubdirectories**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.22 UModelAPI - IImportXMLSchemaFileDlg

Interface **IImportXMLSchemaFileDlg**

diagram



hierarchy



typedElements	Interface **IDialogs** Interface **IDocument**	Operation **ImportXMLSchemaFileDlg** Operation **ImportXMLSchemaFile**

Operation **IImportXMLSchemaFileDlg::Content_GenerateDiagramsForXSDGlobals**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportXMLSchemaFileDlg::Content_HyperlinkDiagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportXMLSchemaFileDlg::ImportFileRelative**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IImportXMLSchemaFileDlg::XMLSchemaFile**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.23 UModelAPI - IIncludeSubprojectDlg

Interface **IIncludeSubprojectDlg**

diagram



hierarchy



typedElements	Interface **IDialogs** Interface **IDocument**	Operation **IncludeSubprojectDlg** Operation **IncludeSubproject**

 © 2018 Altova GmbH

Operation **IIncludeSubprojectDlg::IncludeByReference**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IIncludeSubprojectDlg::IncludeEditable**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IIncludeSubprojectDlg::ProjectFile**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IIncludeSubprojectDlg::RetainDiagramStyles**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IIncludeSubprojectDlg::URLDlg**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IURLDlg**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.24 UModelAPI - IKindSelection

Interface **IKindSelection**

diagram



typedElements: Interface **IKindSelectionList** Operation **Item**

Operation **IKindSelection::IsKindOf**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKindName	**in**	**string**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IKindSelection::KindName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IKindSelection::Selection**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.25 UModelAPI - IKindSelectionList

Interface **IKindSelectionList**

diagram	
typedElements	Interface **IGenerateDocumentationDlg** Operation **Include_Diagrams** **Include_Elements**

Operation **IKindSelectionList::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IKindSelectionList::Count**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IKindSelectionList::Item**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IKindSelection**			

Operation **IKindSelectionList::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

 © 2018 Altova GmbH

20.5.2.26 UModelAPI - ILocalOptions

Interface **ILocalOptions**

diagram	
typedElements	Interface **IApplication** Operation **Options**

Operation **ILocalOptions::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **ILocalOptions::CodeEngineering**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ILocalOptionsCodeEngineering**			

Operation **ILocalOptions::DiagramEditing**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ILocalOptionsDiagramEditing**			

Operation **ILocalOptions::Editing**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ILocalOptionsEditing**			

Operation **ILocalOptions::File**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ILocalOptionsFile**			

Operation **ILocalOptions::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **ILocalOptions::View**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ILocalOptionsV**			

	iew

UML documentation generated by UModel UML Editor http://www.altova.com/umodel Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.27 UModelAPI - ILocalOptionsCodeEngineering

Interface **ILocalOptionsCodeEngineering**

diagram	
typedElements	Interface ILocalOptions Operation CodeEngineering

Operation **ILocalOptionsCodeEngineering::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **ILocalOptionsCodeEngineering::CodeFromModel_GenerateMissingCodeFileNames**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsCodeEngineering::CodeFromModel_GenerateMissingComponentRealizations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsCodeEngineering::CodeFromModel_Indentation_InsertNSpaces**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **ILocalOptionsCodeEngineering::CodeFromModel_Indentation_InsertTabs**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsCodeEngineering::CodeFromModel_UseNamespaceForCodeFilePath_CSha**

rp

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsCodeEngineering::CodeFromModel_UseNamespaceForCodeFilePath_Java**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsCodeEngineering::CodeFromModel_UseNamespaceForCodeFilePath_VBasic**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsCodeEngineering::CodeFromModel_UseSyntaxCheck**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsCodeEngineering::ModelFromCode_DirectoriesToIgnore**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **ILocalOptionsCodeEngineering::ModelFromCode_IgnoreDirectories**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsCodeEngineering::OpenMessageWindow**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMOpenMessageWindow**			

Operation **ILocalOptionsCodeEngineering::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **ILocalOptionsCodeEngineering::SyntaxCheck**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMSyntaxCheckKind**			

Operation **ILocalOptionsCodeEngineering::XMLSpyCatalogFile**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.28 UModelAPI - ILocalOptionsDiagramEditing

Interface **ILocalOptionsDiagramEditing**

diagram	
typedElements	Interface **ILocalOptions** Operation **DiagramEditing**

Operation **ILocalOptionsDiagramEditing::AlwaysShowStyleDialogBeforeAddingItems**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsDiagramEditing::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **ILocalOptionsDiagramEditing::AskBeforeAddingMoreThanItemsCount**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **ILocalOptionsDiagramEditing::AutomaticallyCreateAssociations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsDiagramEditing::CollectionTemplates_CSharp**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ICollectionTemplates**			

Operation **ILocalOptionsDiagramEditing::CollectionTemplates_Java**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ICollectionTemplates**			

 © 2018 Altova GmbH

Operation **ILocalOptionsDiagramEditing::CollectionTemplates_UML**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ICollectionTemplates**			

Operation **ILocalOptionsDiagramEditing::CollectionTemplates_VBasic**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ICollectionTemplates**			

Operation **ILocalOptionsDiagramEditing::EnableAutomaticEntryHelper**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsDiagramEditing::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **ILocalOptionsDiagramEditing::ResetExistingAssociations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **ILocalOptionsDiagramEditing::ResolveCollections**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsDiagramEditing::ResolveCollectionsToUnknownExternalsUnqualified**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsDiagramEditing::ShowAttributesCompartment**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsDiagramEditing::ShowDotNetPropertyCompartment**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsDiagramEditing::ShowEnumerationLiteralsCompartment**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsDiagramEditing::ShowExtensionPointsCompartment**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**return**	**return**	**bool**

Operation **ILocalOptionsDiagramEditing::ShowNestedClassifierCompartment**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsDiagramEditing::ShowOperationsCompartment**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsDiagramEditing::ShowTaggedValues**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsDiagramEditing::UseDotNetPropertyCompartment**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.29 UModelAPI - ILocalOptionsEditing

Interface **ILocalOptionsEditing**

diagram



typedElements: Interface **ILocalOptions** Operation **Editing**

Operation **ILocalOptionsEditing::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **ILocalOptionsEditing::AskBeforeEraseFromProjectInDiagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsEditing::AskBeforeEraseFromProjectInFavoritesTree**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsEditing::ComponentsDefaultCodeLangVersion**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMCodeLangVersion**			

Operation **ILocalOptionsEditing::ConstrainOwnerOfNewConstraints**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsEditing::OpenNewDiagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsEditing::OperationsDefaultVisibility**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLVisibilityKind**			

Operation **ILocalOptionsEditing::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **ILocalOptionsEditing::PropertiesDefaultVisibility**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLVisibilityKind**			

Operation **ILocalOptionsEditing::SyntaxErrorBubbleDisappearDelay**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

20.5.2.30 UModelAPI - ILocalOptionsFile

Interface **ILocalOptionsFile**

diagram



typedElements

Interface **ILocalOptions** Operation **File**

Operation **ILocalOptionsFile::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **ILocalOptionsFile::AskBeforeReloadChangedFile**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

 © 2018 Altova GmbH

r	**return**	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsFile::LoadAndSaveFavoritesWithProjectFile**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsFile::LoadAndSaveOpenDiagramsWithProjectFile**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsFile::OpenLastProjectOnProgramStart**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsFile::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **ILocalOptionsFile::PrettyPrintFileContentWhenSaving**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsFile::WatchForFileChanges**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.31 UModelAPI - ILocalOptionsView

Interface **ILocalOptionsView**

diagram	«interface» **ILocalOptionsEditing** «GetAccessor, property» Application():IDispatch «GetAccessor, property» Parent():IDispatch «GetAccessor, SetAccessor, property» OpenNewDiagrams():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» PropertiesDefaultVisibility():ENUMUMLVisibilityKind «GetAccessor, SetAccessor, property» OperationsDefaultVisibility():ENUMUMLVisibilityKind «GetAccessor, SetAccessor, property» ComponentsDefaultCodeLangVersion():ENUMCodeLangVersion «GetAccessor, SetAccessor, property» ConstrainOwnerOfNewConstraints():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» AskBeforeEraseFromProjectInDiagrams():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» AskBeforeEraseFromProjectInFavoritesTree():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» SyntaxErrorBubbleDisappearDelay():int
typedElements	Interface **ILocalOptions** Operation **View**

Operation **ILocalOptionsView::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **ILocalOptionsView::AutolayoutHierarchic_GrowDirection**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMAutolayoutGrowDirectionKind**			

Operation **ILocalOptionsView::AutolayoutHierarchic_MinXDistance**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **ILocalOptionsView::AutolayoutHierarchic_MinYDistance**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **ILocalOptionsView::EnableSnapLines**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsView::FrameTitle**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMApplicationFrameTitle**			

 © 2018 Altova GmbH

Operation **ILocalOptionsView::HierarchyWindow_ExpandItemsOnlyOnce**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsView::HierarchyWindow_NestingDepthDown**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **ILocalOptionsView::HierarchyWindow_NestingDepthUp**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **ILocalOptionsView::ListClassifiersNotUsedInAnyDiagram**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsView::ListElementsNotUsedInAnyDiagram_IgnoreIncludedElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsView::ListInstanceSpecificationsNotUsedInAnyDiagram**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsView::ListPackagesNotUsedInAnyDiagram**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsView::ListRelationsNotUsedInAnyDiagram**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsView::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **ILocalOptionsView::SelectFocusedDiagramItemInModelTree**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsView::ShowProgramLogoOnDiagram**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsView::ShowProgramLogoOnPrint**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ILocalOptionsView::ShowProgramLogoOnStartup**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.32 UModelAPI - IMatchRenamedDlg

Interface **IMatchRenamedDlg**

diagram



 © 2018 Altova GmbH

hierarchy	«interface» **ILocalOptionsView** «GetAccessor, property» Application():IDispatch «GetAccessor, property» Parent():IDispatch «GetAccessor, SetAccessor, property» ShowProgramLogoOnStartup():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» ShowProgramLogoOnPrint():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» ShowProgramLogoOnDiagram():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» FrameTitle():ENUMApplicationFrameTitle «GetAccessor, SetAccessor, property» ListClassifiersNotUsedInAnyDiagram():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» ListRelationsNotUsedInAnyDiagram():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» ListPackagesNotUsedInAnyDiagram():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» ListInstanceSpecificationsNotUsedInAnyDiagram():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» ListElementsNotUsedInAnyDiagram_IgnoreIncludedElements():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» SelectFocusedDiagramItemInModelTree():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» HierarchyWindow_NestingDepthUp():int «GetAccessor, SetAccessor, property» HierarchyWindow_NestingDepthDown():int «GetAccessor, SetAccessor, property» HierarchyWindow_ExpandItemsOnlyOnce():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» AutolayoutHierarchic_MinXDistance():int «GetAccessor, SetAccessor, property» AutolayoutHierarchic_MinYDistance():int «GetAccessor, SetAccessor, property» AutolayoutHierarchic_GrowDirection():ENUMAutolayoutGrowDirectionKind «GetAccessor, SetAccessor, property» EnableSnapLines():bool
typedElements	Interface **_ISynchronizationEvents** Operation **OnMatchRenamed**

Operation **IMatchRenamedDlg::IsValid**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IMatchRenamedDlg::MatchRenamedEntries**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IMatchRenamedEntries**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.33 UModelAPI - IMatchRenamedEntries

Interface **IMatchRenamedEntries**

diagram	«interface» **IMatchRenamedDlg** IsValid():bool «GetAccessor, property» MatchRenamedEntries():IMatchRenamedEntries
typedEle	Interface **IMatchRenamedDlg** Operation **MatchRenamedEntries**

ments	

Operation **IMatchRenamedEntries::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IMatchRenamedEntries::Count**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IMatchRenamedEntries::Item**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IMatchRenamedEntry**			

Operation **IMatchRenamedEntries::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.34 UModelAPI - IMatchRenamedEntry

Interface **IMatchRenamedEntry**

diagram	
typedElements	Interface **IMatchRenamedEntries** Operation **Item**

Operation **IMatchRenamedEntry::IsValid**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IMatchRenamedEntry::KindName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IMatchRenamedEntry::MatchingName**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IMatchRenamedEntry::Name**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IMatchRenamedEntry::Namespace**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IMatchRenamedEntry::PossibleMatchingNames**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			
documentation	Returns an array of values of type **string**.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.35 UModelAPI - IModelTransformationDlg

Interface **IModelTransformationDlg**

diagram



hierarchy



typedElements		
	Interface **IDialogs**	Operation **ModelTransformationDlg**
	Interface **IDocument**	Operation **ModelTransformation**

Operation **IModelTransformationDlg::AutomaticallyUpdateTransformationAfterUpdateModelFromCode**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IModelTransformationDlg::AutomaticallyUpdateTransformationBeforeUpdateCodeFromModel**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IModelTransformationDlg::GenerateComponentsAndComponentRealizations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IModelTransformationDlg::OpenNewDiagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IModelTransformationDlg::SourcePackage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLPackage**			

Operation **IModelTransformationDlg::Synchronization**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMSynchronizationKind**			

Operation **IModelTransformationDlg::TargetPackage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLPackage**			

Operation **IModelTransformationDlg::TransformClassDiagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IModelTransformationDlg::TransformFromLanguage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMCodeLang**			

Operation **IModelTransformationDlg::TransformInNewPackage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

© 2018 Altova GmbH

Operation **IModelTransformationDlg::TransformToLanguage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMCodeLang**			

Operation **IModelTransformationDlg::TypeMappings**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IModelTransformationTypeMappings**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.36 UModelAPI - IModelTransformationTypeMapping

Interface **IModelTransformationTypeMapping**

diagram



typedElements	Interface	Operation
	IModelTransformationTypeMappings	**InsertItemAt** **Item**

Operation **IModelTransformationTypeMapping::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IModelTransformationTypeMapping::FromType**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IModelTransformationTypeMapping::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IModelTransformationTypeMapping::ToType**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.37 UModelAPI - IModelTransformationTypeMappings

Interface **IModelTransformationTypeMappings**

diagram	
typedElements	Interface **IModelTransformationDlg** Operation **TypeMappings**

Operation **IModelTransformationTypeMappings::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IModelTransformationTypeMappings::Count**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IModelTransformationTypeMappings::DeleteItemAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IModelTransformationTypeMappings::InsertItemAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strFromType	**in**	**string**			
	strToType	**in**	**string**			
	return	**return**	**IModelTransformationTypeMapping**			

Operation **IModelTransformationTypeMappings::Item**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IModelTransformationTypeMapping**			

Operation **IModelTransformationTypeMappings::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IModelTransformationTypeMappings::SetDefaults**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.38 UModelAPI - IProjectSettingsDlg

Interface **IProjectSettingsDlg**

diagram



hierarchy



typedElements		
	Interface **IDialogs**	Operation **ProjectSettingsDlg**
	Interface **IDocument**	Operation **ProjectSettings**

Operation **IProjectSettingsDlg::CSharp_DefinedSymbols**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IProjectSettingsDlg::CSharp_DocCommentsAsDocumention**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IProjectSettingsDlg::CSharp_ResolveAliases**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IProjectSettingsDlg::CSharp_WriteDocumentationAsDocComments**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IProjectSettingsDlg::Java_JavaDocsAsDocumentation**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IProjectSettingsDlg::Java_WriteDocumentationAsJavaDocs**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IProjectSettingsDlg::VBasic_DefinedSymbols**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IProjectSettingsDlg::VBasic_DocCommentsAsDocumention**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IProjectSettingsDlg::VBasic_ResolveAliases**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IProjectSettingsDlg::VBasic_WriteDocumentationAsDocComments**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

© 2018 Altova GmbH

20.5.2.39 UModelAPI - ISaveAllDiagramsAsImagesDlg

Interface **ISaveAllDiagramsAsImagesDlg**

diagram



hierarchy



typedElements

Interface **IDialogs**
Interface **IDocument**
Operation **SaveAllDiagramsAsImagesDlg**
Operation **SaveAllDiagramsAsImages**

Operation **ISaveAllDiagramsAsImagesDlg::Folder**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **ISaveAllDiagramsAsImagesDlg::ImageFormat**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMOutputImageFormat**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.40 UModelAPI - ISynchronizationSettingsDlg

Interface **ISynchronizationSettingsDlg**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IDialogs** Interface **IDocument** Operation **SynchronizationSettingsDlg** Operation **SynchronizationSettings** **SynchronizeCodeFromModel** **SynchronizeModelFromCode**

Operation **ISynchronizationSettingsDlg::CodeFromModel_DeletingCode**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMSynchronizationDeleteKind**			

Operation **ISynchronizationSettingsDlg::CodeFromModel_Synchronization**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMSynchronizationKind**			

Operation **ISynchronizationSettingsDlg::CodeFromModel_UserDefinedSPLTemplatesOverrideDefault**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **ISynchronizationSettingsDlg::ModelFromCode_Synchronization**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMSynchronizationKind**			

 © 2018 Altova GmbH

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.41 UModelAPI - ITransactionNotifier

Interface **ITransactionNotifier**

diagram	«interface» ISynchronizationSettingsDlg «GetAccessor, SetAccessor, property» ModelFromCode_Synchronization():ENUMSynchronizationKind «GetAccessor, SetAccessor, property» CodeFromModel_Synchronization():ENUMSynchronizationKind «GetAccessor, SetAccessor, property» CodeFromModel_UserDefinedSPLTemplatesOverrideDefault():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» CodeFromModel_DeletingCode():ENUMSynchronizationDeleteKind
typedElements	Interface **IDocument** Operation **TransactionNotifier**
documentation	Use this interface to register for _ITransactionEvents.

Operation **ITransactionNotifier::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **ITransactionNotifier::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.42 UModelAPI - IURLDlg

Interface **IURLDlg**

diagram	«interface» IUMLVertex «GetAccessor, property» Outgoings():IUMLDataList «GetAccessor, property» Incomings():IUMLDataList «GetAccessor, property» Container():IUMLRegion

hierarchy	
typedElements	Interface **IApplication** — Operation **ImportFromXMIFileFromURL**, **OpenDocumentFromURL** Interface **IDialogs** — Operation **URLOpenDialog**, **URLSaveDialog** Interface **IDocument** — Operation **MergeProjectFromURL**, **SaveToURL** Interface **IExportXMIFileDlg** — Operation **URLDlg** Interface **IIncludeSubprojectDlg** — Operation **URLDlg**

Operation **IURLDlg::Delete**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strURL	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IURLDlg::NewFolder**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strURL	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IURLDlg::NoCache**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IURLDlg::Password**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IURLDlg::URL**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IURLDlg::UserName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

© 2018 Altova GmbH

20.5.2.43 Events

This is a list of all events sent by the UModel API.

A list of events sent on UMLData level can be found here.

20.5.2.43.1 UModelAPI - _IApplicationEvents

Interface **_IApplicationEvents**

diagram



Operation **_IApplicationEvents::OnDocumentClosed**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDocument	**in**	**IDocument**			
	return	**return**	**void**			

Operation **_IApplicationEvents::OnDocumentOpened**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDocument	**in**	**IDocument**			
	return	**return**	**void**			

Operation **_IApplicationEvents::OnNewDocument**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDocument	**in**	**IDocument**			
	return	**return**	**void**			

Operation **_IApplicationEvents::OnShutdown**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.43.2 UModelAPI - _IDiagramWindowEvents

Interface **_IDiagramWindowEvents**

diagram



Operation **_IDiagramWindowEvents::OnDiagramWindowClosed**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDiagram	**in**	**IDiagramWindow**			
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.43.3 UModelAPI - _IDocumentEvents

Interface **_IDocumentEvents**

diagram



Operation **_IDocumentEvents::OnActivateDiagramWindow**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDiagram	**in**	**IDiagramWindow**			
	bActivate	**in**	**bool**			
	return	**return**	**void**			

Operation **_IDocumentEvents::OnAfterReloadDocument**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDocument	**in**	**IDocument**			
	return	**return**	**void**			

Operation **_IDocumentEvents::OnBeforeReloadDocument**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDocument	**in**	**IDocument**			
	return	**return**	**void**			

Operation **_IDocumentEvents::OnDiagramWindowClosed**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDiagram	**in**	**IDiagramWindow**			
	return	**return**	**void**			

Operation **_IDocumentEvents::OnDiagramWindowOpened**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDiagram	**in**	**IDiagramWindow**			
	return	**return**	**void**			

Operation **_IDocumentEvents::OnDocumentClosed**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDocument	**in**	**IDocument**			
	return	**return**	**void**			

Operation **_IDocumentEvents::OnDocumentSaved**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDocument	**in**	**IDocument**			
	return	**return**	**void**			

Operation **_IDocumentEvents::OnDocumentSavedAs**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDocument	**in**	**IDocument**			
	return	**return**	**void**			

Operation **_IDocumentEvents::OnModifiedFlagChanged**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	bIsModified	**in**	**bool**			
	ipDocument	**in**	**IDocument**			
	return	**return**	**void**			

© 2018 Altova GmbH

20.5.2.43.4 UModelAPI - _IFocusedUMLDataEvents

Interface **_IFocusedUMLDataEvents**

diagram



Operation **_IFocusedUMLDataEvents::OnFocusedUMLData**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipUMLData	**in**	**IUMLData**			
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.43.5 UModelAPI - _ISynchronizationEvents

Interface **_ISynchronizationEvents**

diagram



Operation **_ISynchronizationEvents::OnMatchRenamed**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipMatchRenamedDlg	**in**	**IMatchRenameDlg**			
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.43.6 UModelAPI - _ITransactionEvents

Interface **_ITransactionEvents**

diagram	«interface» _IFocusedUMLDataEvents OnFocusedUMLData(in ipUMLData:IUMLData):void
documentation	Use ITransactionNotifier to register for these events

Operation **_ITransactionEvents::OnBeginDataModification**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDocument	**in**	**IDocument**			
	return	**return**	**void**			

Operation **_ITransactionEvents::OnEndDataModification**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipDocument	**in**	**IDocument**			
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.44 Enumerations

This is a list of all enumerations used by the UModel API. If your scripting environment does not support enumerations use the number-values instead.

A list of enumerations defined on UMLData level can be found here.

20.5.2.44.1 UModelAPI - ENUMApplicationFrameTitle

Enumeration **ENUMApplicationFrameTitle**

diagram	«interface» _ITransactionEvents OnBeginDataModification(in ipDocument:IDocument):void OnEndDataModification(in ipDocument:IDocument):void
typedElements	Interface **ILocalOptionsView** Operation **FrameTitle**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.44.2 UModelAPI - ENUMApplicationStatus

Enumeration **ENUMApplicationStatus**

diagram	«interface» _IUMLDataEvents OnBeforeErase(in ipUMLData:IUMLData):void OnAfterAddChild(in ipUMLParent:IUMLData, in ipUMLChild:IUMLData):void OnChanged(in ipUMLData:IUMLData, in strHint:string):void OnMoveData(in ipUMLParent:IUMLData, in ipUMLChild:IUMLData, in bAttach:bool):void
typedElements	Interface **IApplication** Operation **Status**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.44.3 UModelAPI - ENUMAutolayoutGrowDirectionKind

Enumeration **ENUMAutolayoutGrowDirectionKind**

diagram	«enumeration» ENUMApplicationFrameTitle eApplicationFrameTitle_FileNameOnly = 0 eApplicationFrameTitle_FullPathName = 1
typedElements	Interface **ILocalOptionsView** Operation **AutolayoutHierarchic_GrowDirection**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

 © 2018 Altova GmbH

20.5.2.44.4 UModelAPI - ENUMCodeLang

Enumeration **ENUMCodeLang**

diagram	«enumeration» **ENUMApplicationStatus** eApplicationRunning = 0 eApplicationAfterLicenseCheck = 1 eApplicationBeforeLicenseCheck = 2 eApplicationConcurrentLicenseCheckFailed = 3 eApplicationProcessingCommandLine = 4
typedElements	Interface **IModelTransformationDlg** Interface **IUMLComponent** Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLPackage** Operation **TransformFromLanguage** **TransformToLanguage** Operation **CodeLang** Operation **CodeLang** **IsCodeLangNamespace** **IsCodeLangNamespaceRoot** Operation **IsCodeLangNamespace** **IsCodeLangNamespaceRoot**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.44.5 UModelAPI - ENUMCodeLangVersion

Enumeration **ENUMCodeLangVersion**

diagram	«enumeration» **ENUMAutolayoutGrowDirectionKind** eAutolayoutGrowDirection_TopDown = 0 eAutolayoutGrowDirection_BottomUp = 1 eAutolayoutGrowDirection_LeftToRight = 2 eAutolayoutGrowDirection_RightToLeft = 3
typedElements	Interface **IImportSourceDlg** Interface **ILocalOptionsEditing** Interface **IUMLComponent** Interface **IUMLDataAll** Operation **Language** Operation **ComponentsDefaultCodeLangVersion** Operation **CodeLangVersion** Operation **CodeLangVersion**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.44.6 UModelAPI - ENUMDiagramLayoutKind

Enumeration **ENUMDiagramLayoutKind**

diagram	«enumeration» **ENUMCodeLang** eCodeLang_UML = -1 eCodeLang_Java = 0 eCodeLang_CSharp = 1 eCodeLang_XSD = 2 eCodeLang_VBasic = 3 eCodeLang_DB = 4 eCodeLang_Cpp = 5
typedElements	Interface **IDiagramWindow** Operation **Autolayout** **AutolayoutSelection** Interface **IImportSourceDlg** Operation **Content_Autolayout** **PackageDependency_Autolayout**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.44.7 UModelAPI - ENUMDocumentationFilePathKind

Enumeration **ENUMDocumentationFilePathKind**

diagram

«enumeration»
ENUMCodeLangVersion

eCodeLang_Java_1_4 = 0
eCodeLang_Java_5_0 = 1
eCodeLang_Java_6_0 = 2
eCodeLang_CSharp_1_2 = 3
eCodeLang_CSharp_2_0 = 4
eCodeLang_CSharp_3_0 = 5
eCodeLang_XSD_1_0 = 6
eCodeLang_VBasic_7_1 = 7
eCodeLang_VBasic_8_0 = 8
eCodeLang_VBasic_9_0 = 9
eCodeLang_CSharp_4_0 = 10
eCodeLang_DB_MSAccess = 11
eCodeLang_DB_MSSQLServer = 12
eCodeLang_DB_Oracle = 13
eCodeLang_DB_MySQL = 14
eCodeLang_DB_IBMDB2 = 15
eCodeLang_DB_Sybase = 16
eCodeLang_DB_PostgreSQL = 17
eCodeLang_DB_iSeries = 18
eCodeLang_DB_SQLite = 19
eCodeLang_DB_Informix = 20
eCodeLang_Java_7_0 = 21
eCodeLang_Java_8_0 = 22
eCodeLang_CSharp_5_0 = 23
eCodeLang_DB_Firebird = 24
eCodeLang_CSharp_6_0 = 25
eCodeLang_DB_Progress = 26
eCodeLang_CSharp_7_0 = 27
eCodeLang_Java_9_0 = 28
eCodeLang_Cpp_98 = 29
eCodeLang_Cpp_11 = 30
eCodeLang_Cpp_14 = 31

typedElements

Interface **IGenerateDocumentationDlg**

Operation **GenerateLinksToLocalFiles**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.44.8 UModelAPI - ENUMDocumentationFontSetting

Enumeration **ENUMDocumentationFontSetting**

diagram	«enumeration» **ENUMDiagramLayoutKind** eDiagramLayout_None = -1 eDiagramLayout_ForceDirected = 0 eDiagramLayout_Hierarchic = 1 eDiagramLayout_Block = 2 eDiagramLayout_XSDGlobals = 3
typedElements	Interface **IGenerateDocumentationDlg** Operation **Fonts_GetFace** **Fonts_GetSize** **Fonts_GetTextColor** **Fonts_IsBold** **Fonts_IsItalic** **Fonts_IsUnderline** **Fonts_SetBold** **Fonts_SetFace** **Fonts_SetItalic** **Fonts_SetSize** **Fonts_SetTextColor** **Fonts_SetUnderline**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.44.9 UModelAPI - ENUMDocumentationImageFormat

Enumeration **ENUMDocumentationImageFormat**

diagram	«enumeration» **ENUMDocumentationFilePathKind** eDocumentationFilePath_Absolute = 0 eDocumentationFilePath_RelativeToResultFile = 1

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

© 2018 Altova GmbH

20.5.2.44.10 UModelAPI - ENUMDocumentationOutputFormat

Enumeration **ENUMDocumentationOutputFormat**

diagram	«enumeration» **ENUMDocumentationFontSetting** eDocumentationFontSetting_Header = 0 eDocumentationFontSetting_Header2 = 1 eDocumentationFontSetting_ElementHeader = 2 eDocumentationFontSetting_ElementHeader2 = 3 eDocumentationFontSetting_TableLineTitle = 4 eDocumentationFontSetting_TableLineData = 5 eDocumentationFontSetting_SubTableLineTitle = 6 eDocumentationFontSetting_SubTableLineData = 7 eDocumentationFontSetting_Footer = 8 eDocumentationFontSetting_Footer2 = 9
typedElements	Interface **IGenerateDocumentationDlg** Operation **OutputFormat**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.44.11 UModelAPI - ENUMExportXMIType

Enumeration **ENUMExportXMIType**

diagram	«enumeration» **ENUMDocumentationImageFormat** eDocumentationImageFormat_PNG = 0 eDocumentationImageFormat_EMF = 1
typedElements	Interface **IExportXMIFileDlg** Operation **XMIType**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.44.12 UModelAPI - ENUMOpenMessageWindow

Enumeration **ENUMOpenMessageWindow**

diagram	«enumeration» **ENUMDocumentationOutputFormat** eDocumentationOutputFormat_HTML = 0 eDocumentationOutputFormat_Word = 1 eDocumentationOutputFormat_RTF = 2 eDocumentationOutputFormat_PDF = 3
typedElements	Interface **ILocalOptionsCodeEngineering** Operation **OpenMessageWindow**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.44.13 UModelAPI - ENUMOutputImageFormat

Enumeration **ENUMOutputImageFormat**

diagram	«enumeration» **ENUMExportXMIType** eXMI21ForUML20 = 0 eXMI21ForUML212 = 1 eXMI21ForUML22 = 2 eXMI21ForUML23 = 3 eXMI24ForUML24 = 4
typedElements	Interface **IDiagramWindow** Operation **SaveDiagramAsImage** Operation **DiagramImageFormat** Interface **IGenerateDocumentationDlg** Operation **ImageFormat** Interface **ISaveAllDiagramsAsImagesDlg**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

© 2018 Altova GmbH

20.5.2.44.14 UModelAPI - ENUMSynchronizationDeleteKind

Enumeration **ENUMSynchronizationDeleteKind**

diagram	«enumeration» **ENUMOpenMessageWindow** eOpenMessageWindow_Always = 0 eOpenMessageWindow_ForErrorsAndWarnings = 1 eOpenMessageWindow_ForErrors = 2
typedElements	Interface **ISynchronizationSettingsDlg** Operation **CodeFromModel_DeletingCode**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.44.15 UModelAPI - ENUMSynchronizationKind

Enumeration **ENUMSynchronizationKind**

diagram	«enumeration» **ENUMOutputImageFormat** eOutputImageFormat_PNG = 0 eOutputImageFormat_EMF = 1
typedElements	Interface **IImportSourceDlg** Operation **Synchronization** Interface **IModelTransformationDlg** Operation **Synchronization** Interface **ISynchronizationSettingsDlg** Operation **CodeFromModel_Synchronization** **ModelFromCode_Synchronization**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.44.16 UModelAPI - ENUMSyntaxCheckKind

Enumeration **ENUMSyntaxCheckKind**

diagram	«enumeration» **ENUMSynchronizationDeleteKind** eSynchronizationDelete_CommentOut = 0 eSynchronizationDelete_Delete = 1
typedElements	Interface **ILocalOptionsCodeEngineering** Operation **SyntaxCheck**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45 UMLData

The UMLData interfaces allow direct UML-level access to a document. You can read and directly modify the UML representation of the document.

IUMLData is the common base interface of IUMLElement and IUMLGuiElement.

IUMLElements contains elements as defined by OMG in the UML 2.4 Superstructure Specification (also see http://www.uml.org)

IUMLGuiElements contains elements from Altova for diagrams and to show IUMLElements on diagrams

Also see Object model UMLData how to read and modify UML elements and GUI elements.

Errors

1000 The application object is no longer valid.
1001 Invalid parameter or invalid address for the return parameter was specified.
1002 UModel API is not available in the current edition.

1400 Invalid UMLData modification.
1401 Invalid Waypoint modification.
1402 No changes allowed.
1403 No changes allowed during Undo/Redo.
1404 Element is hidden by Element Style (visibility).
1405 Predefined element not found.
1406 Predefined element is of invalid kind.

 © 2018 Altova GmbH

Errors of the UModel API can be found here.

20.5.2.45.1 UModelAPI - IUMLData

Interface **IUMLData**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **_IFocusedUMLDataEvents** — Operation **OnFocusedUMLData** Interface **_IUMLDataEvents** — Operation **OnAfterAddChild** **OnBeforeErase** **OnChanged** **OnMoveData** Interface **IDiagramWindow** — Operation **FocusedData** Interface **IDocument** — Operation **CanFocusUMLDataInModelTree** **FocusedUMLData** **FocusUMLDataInModelTree** Interface **IUMLCommentTextHyperlink** — Operation **SetHyperlinkModelElementAddress** Interface **IUMLData** — Operation **IsSameUMLData** Interface **IUMLDataAll** — Operation **AddUMLGuiNodeLink** **FindPredefinedOwnedElement** **InsertOwnedDiagramAt** **InsertOwnedHyperlink2ModelAt** **IsSameUMLData** **LinkedModelElement** **SetHyperlinkModelElementAddress** Interface **IUMLDataList** — Operation **ContainsUMLData** **Item** Interface **IUMLElement** — Operation **FindPredefinedOwnedElement** Interface **IUMLGuiDiagram** — Operation **AddUMLGuiNodeLink** Interface **IUMLGuiRootElement** — Operation **InsertOwnedDiagramAt** Interface **IUMLGuiTextHyperlink** — Operation **SetHyperlinkModelElementAddress** Interface **IUMLHyperlink2Model** — Operation **LinkedModelElement** Interface **IUMLNamedElement** — Operation **InsertOwnedHyperlink2Model**

Operation **IUMLData::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IUMLData::EventFilter**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLData::IsEditable**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLData::IsKindOf**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLData::IsSameUMLData**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipUMLDataToCompare	**in**	**IUMLData**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLData::KindName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLData::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IUMLData::UUID**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

© 2018 Altova GmbH

20.5.2.45.2 UModelAPI - IUMLDataList

Interface **IUMLDataList**

diagram



typedElements

Interface **IDiagramWindow**	Operation **SelectedGuiElements**
Interface **IUMLAcceptEventAction**	Operation **ActionTriggers** **EventActionResults**
Interface **IUMLAction**	Operation **InputPins** **LocalPostConditions** **LocalPreConditions** **OutputPins**
Interface **IUMLActivity**	Operation **ActivityEdges** **ActivityGroups** **ActivityNodes**
Interface **IUMLActivityEdge**	Operation **ActivityPartitions** **InterruptibleActivityRegions** **StructuredActivityNodes**
Interface **IUMLActivityGroup**	Operation **ContainedEdges** **ContainedNodes** **SubGroups**
Interface **IUMLActivityNode**	Operation **IncomingEdges** **OutgoingEdges**
Interface **IUMLActivityPartition**	Operation **Edges** **Nodes** **SubPartitions**
Interface **IUMLArtifact**	Operation **Manifestations** **NestedArtifacts** **OwnedAttributes** **OwnedOperations**
Interface **IUMLAssociation**	Operation **EndTypes** **MemberEnds** **NavigableOwnedEnds** **OwnedEnds**
Interface **IUMLBehavior**	Operation **OwnedParameters** **Postconditions** **Preconditions**
Interface **IUMLBehavioralFeature**	Operation **Methods** **OwnedParameters** **RaisedExceptions**
Interface **IUMLBehavioredClassifier**	Operation **InterfaceRealizations** **OwnedBehaviors**
Interface **IUMLCallAction**	Operation **Results**
Interface **IUMLClass**	Operation **NestedClassifiers** **OwnedOperations** **SuperClasses**
Interface **IUMLClassifier**	Operation **Attributes** **CollaborationUses** **Features** **Generalizations** **Generals** **InheritedMembers** **OwnedUseCases** **Specifics** **UseCases**
Interface **IUMLClassifierTemplateParameter**	Operation **ConstrainingClassifiers**

	Interface IUMLCollaboration	Operation CollaborationRoles
	Interface IUMLCollaborationUse	Operation RoleBindings
	Interface IUMLCombinedFragment	Operation Operands
	Interface IUMLComment	Operation AnnotatedElements OwnedHyperlinks
	Interface IUMLComponent	Operation Realizations
	Interface IUMLConnectionPointReference	Operation Entries Exits
	Interface IUMLConstraint	Operation ConstrainedElements
	Interface IUMLDataAll	Operation ActionTriggers ActivityEdges ActivityGroups ActivityNodes ActivityPartitions ActualGates AllAppliableStereotypes AllWaypoints AnnotatedElements AppliedStereotypes Arguments AttachedNodes Attributes ClientDependencies Clients CollaborationRoles CollaborationUses ConnectionPoints Connections ConstrainedElements ConstrainingClassifiers ContainedEdges ContainedNodes Conveyed DeployedElements Deployments Edges ElementImports EndTypes Entries EventActionResults ExceptionHandlers ExceptionTypes Exits Extends ExtensionLocations ExtensionPoints Features FeaturingClassifiers FormalGates Fragments Generalizations Generals GetOwnedElementsOfKind GuiLinks Handlers ImportedMembers Includes IncomingEdges Incomings InformationFlowRealizations InformationSources InformationTargets InheritedMembers InputElements InputPins InputValues InStates InterfaceRealizations InterruptibleActivityRegions InterruptingEdges Layers Lifelines LineConnectionWaypoints LineLinks LocalPostConditions LocalPreConditions LowerValues Manifestations

© 2018 Altova GmbH

		MemberEnds Members Messages Methods NavigableOwnedEnds NestedArtifacts NestedClassifiers NestedNodes NestedPackages Nodes Observations Operands OutgoingEdges Outgoings OutputElements OutputPins OutputValues OwnedArguments OwnedAttributes OwnedBehaviors OwnedComments OwnedConnectors OwnedDiagrams OwnedElements OwnedEnds OwnedGuiElements OwnedGuiNodeLinks OwnedHyperlinks OwnedLiterals OwnedMembers OwnedOperations OwnedParameters OwnedPorts OwnedRules OwnedStereotypes OwnedTemplateBindings OwnedTemplateParameters OwnedTypes OwnedUseCases PackagedElements PackageImports PackageMerges ParameterSubstitutions Postconditions Preconditions ProfileApplications Qualifiers RaisedExceptions Realizations RealizingConnectors Referred Regions RelatedElements RelativeNodes Results RoleBindings Slots Sources Specifics StereotypeApplications StructuredActivityNodes SubGroups Subjects SubmachineStates SubPartitions SubVertices SuperClasses SupplierDependencies Suppliers Targets TextLabels Transitions Triggers TypedElements UpperValues UseCases Values Waypoints
	Interface IUMLDataType	Operation OwnedAttributes OwnedOperations
	Interface IUMLDependency	Operation Clients Suppliers
	Interface	Operation DeployedElements

	IUMLDeploymentTarget	Deployments
	Interface IUMLDirectedRelationship	Operation Sources Targets
	Interface IUMLDuration	Operation Observations
	Interface IUMLElement	Operation AllAppliableStereotypes AppliedStereotypes GetOwnedElementsOfKind OwnedComments OwnedElements StereotypeApplications
	Interface IUMLEncapsulatedClassifier	Operation OwnedPorts
	Interface IUMLEnumeration	Operation OwnedLiterals
	Interface IUMLExceptionHandler	Operation ExceptionTypes
	Interface IUMLExecutableNode	Operation Handlers
	Interface IUMLExpansionRegion	Operation InputElements OutputElements
	Interface IUMLExpression	Operation Operands
	Interface IUMLExtend	Operation ExtensionLocations
	Interface IUMLFeature	Operation FeaturingClassifiers
	Interface IUMLGuiDiagram	Operation GuiLinks Layers OwnedHyperlinks
	Interface IUMLGuiElement	Operation OwnedGuiElements
	Interface IUMLGuiLineLink	Operation AllWaypoints LineConnectionWaypoints Waypoints
	Interface IUMLGuiLink	Operation AttachedNodes RelativeNodes
	Interface IUMLGuiNodeLink	Operation OwnedGuiNodeLinks
	Interface IUMLGuiNote	Operation OwnedHyperlinks
	Interface IUMLGuiRootElement	Operation OwnedDiagrams
	Interface IUMLGuiTextLabelWaypoint	Operation TextLabels
	Interface IUMLGuiWaypoint	Operation LineLinks
	Interface IUMLInformationFlow	Operation Conveyed InformationFlowRealizations InformationSources InformationTargets RealizingConnectors
	Interface IUMLInstanceSpecification	Operation Slots
	Interface IUMLInteraction	Operation FormalGates Fragments Lifelines Messages
	Interface IUMLInteractionUse	Operation ActualGates
	Interface IUMLInterface	Operation NestedClassifiers OwnedAttributes OwnedOperations
	Interface IUMLInterruptibleActivityRegion	Operation InterruptingEdges Nodes
	Interface IUMLInvocationAction	Operation Arguments
	Interface IUMLMessage	Operation OwnedArguments
	Interface IUMLMultiplicityElement	Operation LowerValues UpperValues
	Interface IUMLNamedElement	Operation ClientDependencies OwnedHyperlinks SupplierDependencies
	Interface IUMLNamespace	Operation ElementImports ImportedMembers Members OwnedMembers OwnedRules PackageImports

© 2018 Altova GmbH

		PackageMerges
	Interface IUMLNode	Operation NestedNodes
	Interface IUMLObjectNode	Operation ExceptionHandlers InStates
	Interface IUMLOpaqueAction	Operation InputValues OutputValues
	Interface IUMLPackage	Operation NestedPackages OwnedStereotypes OwnedTypes PackagedElements ProfileApplications
	Interface IUMLProperty	Operation Qualifiers
	Interface IUMLProtocolTransition	Operation Referred
	Interface IUMLRegion	Operation SubVertices Transitions
	Interface IUMLRelationship	Operation RelatedElements
	Interface IUMLSignal	Operation OwnedAttributes
	Interface IUMLSlot	Operation Values
	Interface IUMLState	Operation ConnectionPoints Connections Regions
	Interface IUMLStateMachine	Operation ConnectionPoints Regions SubmachineStates
	Interface IUMLStructuredActivityNode	Operation Edges Nodes
	Interface IUMLStructuredClassifier	Operation OwnedAttributes OwnedConnectors
	Interface IUMLTemplateableElement	Operation OwnedTemplateBindings
	Interface IUMLTemplateBinding	Operation ParameterSubstitutions
	Interface IUMLTemplateSignature	Operation OwnedTemplateParameters
	Interface IUMLTimeExpression	Operation Observations
	Interface IUMLTransition	Operation Triggers
	Interface IUMLType	Operation TypedElements
	Interface IUMLUseCase	Operation Extends ExtensionPoints Includes Subjects
	Interface IUMLVertex	Operation Incomings Outgoings

Operation **IUMLDataList::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IUMLDataList::ContainsUMLData**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipUMLData	**in**	**IUMLData**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataList::Count**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataList::HasChanged**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataList::Item**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLData**			

Operation **IUMLDataList::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3 IUMLElement

This is a list of elements as defined by OMG in the UML 2.4 Superstructure Specification (also see http://www.uml.org).

20.5.2.45.3.1 UModelAPI - IUMLAbstraction

Interface **IUMLAbstraction**

diagram



hierarchy



Operation **IUMLAbstraction::Mapping**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLOpaqueExpression**			

Operation **IUMLAbstraction::SetNewMapping**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLOpaqueExpression**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14

20.5.2.45.3.2 UModelAPI - IUMLAcceptEventAction

Interface **IUMLAcceptEventAction**

diagram	
hierarchy	

Operation **IUMLAcceptEventAction::ActionTriggers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLTrigger.					

Operation **IUMLAcceptEventAction::EventActionResults**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLOutputPin.					

Operation **IUMLAcceptEventAction::InsertActionTriggerAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLTrigger**			

Operation **IUMLAcceptEventAction::InsertEventActionResultAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLOutputPin**			

Operation **IUMLAcceptEventAction::IsUnmarshall**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.3 UModelAPI - IUMLAction

Interface **IUMLAction**

diagram



hierarchy



Operation **IUMLAction::ActionContext**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLClassifier**			

 © 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLAction::ActionInputPin**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLActionInputPin**			

Operation **IUMLAction::InputPins**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLInputPin.					

Operation **IUMLAction::InsertLocalPostConditionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLAction::InsertLocalPreConditionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLAction::IsLocallyReentrant**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLAction::LocalPostConditions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLConstraint.					

Operation **IUMLAction::LocalPreConditions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLConstraint.					

Operation **IUMLAction::OutputPins**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLOutputPin.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.4 UModelAPI - IUMLActionExecutionSpecification

Interface **IUMLActionExecutionSpecification**

diagram



hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.5 UModelAPI - IUMLActionInputPin

Interface **IUMLActionInputPin**

diagram



hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLAction** Operation **ActionInputPin** Interface **IUMLDataAll** Operation **ActionInputPin**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.6 UModelAPI - IUMLActivity

Interface **IUMLActivity**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLActivityEdge** Operation **Activity** Interface **IUMLActivityGroup** Operation **InActivity** Interface **IUMLDataAll** Operation **Activity** **InActivity**

Operation **IUMLActivity::ActivityEdges**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLActivityEdge.					

Operation **IUMLActivity::ActivityGroups**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLActivityGroup.					

Operation **IUMLActivity::ActivityNodes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLActivityNode.					

Operation **IUMLActivity::InsertActivityEdgeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	ipFrom	**in**	**IUMLActivityNode**			
	ipTo	**in**	**IUMLActivityNode**			
	return	**return**	**IUMLActivityEdge**			

Operation **IUMLActivity::InsertActivityGroupAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLActivityGroup**			

Operation **IUMLActivity::InsertActivityNodeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLActivityNode**			

Operation **IUMLActivity::IsActivityReadOnly**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLActivity::SingleExecution**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.7 UModelAPI - IUMLActivityEdge

Interface **IUMLActivityEdge**

diagram



hierarchy



typedElements

Interface **IUMLActivity**	Operation **InsertActivityEdgeAt**
Interface **IUMLActivityPartition**	Operation **InsertEdgeAt**
Interface **IUMLDataAll**	Operation **InsertActivityEdgeAt** **InsertEdgeAt** **InsertInterruptingEdgeAt**
Interface **IUMLInterruptibleActivityRegion**	Operation **InsertInterruptingEdgeAt**
Interface **IUMLStructuredActivityNode**	Operation **InsertEdgeAt**

Operation **IUMLActivityEdge::Activity**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLActivity**			

Operation **IUMLActivityEdge::ActivityPartitions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

documen	A list of elements of type IUMLActivityPartition.

tation	

Operation **IUMLActivityEdge::Guard**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLActivityEdge::InterruptibleActivityRegions**

parameter	name **return**	direction **return**	type **IUMLDataList**	type modifier	multiplicity	default
documentation	A list of elements of type IUMLInterruptibleActivityRegion.					

Operation **IUMLActivityEdge::Source**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLActivityNode**			

Operation **IUMLActivityEdge::StructuredActivityNodes**

parameter	name **return**	direction **return**	type **IUMLDataList**	type modifier	multiplicity	default
documentation	A list of elements of type IUMLStructuredActivityNode.					

Operation **IUMLActivityEdge::Target**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLActivityNode**			

Operation **IUMLActivityEdge::Weight**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.8 UModelAPI - IUMLActivityFinalNode

Interface **IUMLActivityFinalNode**

diagram



hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.9 UModelAPI - IUMLActivityGroup

Interface **IUMLActivityGroup**

diagram



hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLActivity** Interface **IUMLActivityGroup** Interface **IUMLDataAll** Operation **InsertActivityGroupAt** Operation **SuperGroup** Operation **InsertActivityGroupAt SuperGroup**

Operation **IUMLActivityGroup::ContainedEdges**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLActivityEdge.					

Operation **IUMLActivityGroup::ContainedNodes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLActivityNode.					

Operation **IUMLActivityGroup::InActivity**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLActivity**			

Operation **IUMLActivityGroup::SubGroups**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLActivityGroup.					

Operation **IUMLActivityGroup::SuperGroup**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLActivityGroup**			

 © 2018 Altova GmbH

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.10 UModelAPI - IUMLActivityNode

Interface **IUMLActivityNode**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLActivity** — Operation **InsertActivityEdgeAt** **InsertActivityNodeAt** Interface **IUMLActivityEdge** — Operation **Source** **Target** Interface **IUMLActivityPartition** — Operation **InsertNodeAt** Interface **IUMLDataAll** — Operation **InsertActivityEdgeAt** **InsertActivityNodeAt** **InsertNodeAt** **Source** **Target** Interface **IUMLInterruptibleActivityRegion** — Operation **InsertNodeAt** Interface **IUMLStructuredActivityNode** — Operation **InsertNodeAt**

Operation **IUMLActivityNode::IncomingEdges**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLActivityEdge.					

Operation **IUMLActivityNode::OutgoingEdges**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLActivityEdge.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.11 UModelAPI - IUMLActivityParameterNode

Interface **IUMLActivityParameterNode**

diagram



hierarchy



Operation **IUMLActivityParameterNode::Parameter**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLParameter**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

 © 2018 Altova GmbH

20.5.2.45.3.12 UModelAPI - IUMLActivityPartition

Interface **IUMLActivityPartition**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLActivityPartition** — Operation **InsertSubPartitionAt** **SuperPartition** Interface **IUMLDataAll** — Operation **InsertSubPartitionAt** **SuperPartition**

Operation **IUMLActivityPartition::Edges**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLActivityEdge.					

Operation **IUMLActivityPartition::EraseEdgeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLActivityPartition::EraseNodeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLActivityPartition::InsertEdgeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**nIdx**	**in**	**int**
	ipEdge	**in**	**IUMLActivityEdge**
	return	**return**	**void**

Operation **IUMLActivityPartition::InsertNodeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**nIdx**	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLActivityNode**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLActivityPartition::InsertSubPartitionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**nIdx**	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLActivityPartition**			

Operation **IUMLActivityPartition::IsDimension**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**bool**			

Operation **IUMLActivityPartition::IsExternal**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**bool**			

Operation **IUMLActivityPartition::IsHorizontal**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**bool**			

Operation **IUMLActivityPartition::Nodes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLActivityNode.					

Operation **IUMLActivityPartition::SubPartitions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLActivityPartition.					

Operation **IUMLActivityPartition::SuperPartition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**IUMLActivityPartition**			

© 2018 Altova GmbH

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.13 UModelAPI - IUMLActor

Interface **IUMLActor**

diagram



hierarchy



Operation **IUMLActor::IconFileName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.14 UModelAPI - IUMLAnyReceiveEvent

Interface **IUMLAnyReceiveEvent**

diagram	«interface» IUMLActor «GetAccessor, SetAccessor, property» IconFileName():string
hierarchy	IUMLNamedElement, IUMLElement, IUMLData, IUMLPackageableElement, IUMLNamedElement, IUMLNamedElement, IUMLElement, IUMLElement, IUMLType, IUMLNamespace, IUMLRedefinableElement, IUMLParameterableElement, IUMLTemplateableElement, IUMLClassifier, IUMLBehavioredClassifier, IUMLActor

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.15 UModelAPI - IUMLArtifact

Interface **IUMLArtifact**

diagram	«interface» IUMLAnyReceiveEvent
hierarchy	IUMLElement, IUMLNamedElement, IUMLPackageableElement, IUMLEvent, IUMLMessageEvent, IUMLAnyReceiveEvent

typedElements	Interface **IUMLArtifact** Interface **IUMLDataAll**	Operation **InsertNestedArtifactAt** Operation **InsertNestedArtifactAt**

Operation **IUMLArtifact::FileName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLArtifact::InsertManifestationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipUtilizedElement	**in**	**IUMLPackageableElement**			
	return	**return**	**IUMLManifestation**			

Operation **IUMLArtifact::InsertNestedArtifactAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLArtifact**			

Operation **IUMLArtifact::InsertOwnedAttributeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLProperty**			

Operation **IUMLArtifact::InsertOwnedOperationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLOperation**			

Operation **IUMLArtifact::Manifestations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLManifestation.					

Operation **IUMLArtifact::NestedArtifacts**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLArtifact.					

Operation **IUMLArtifact::OwnedAttributes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

documentation	A list of elements of type IUMLProperty.

Operation **IUMLArtifact::OwnedOperations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLOperation.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.16 UModelAPI - IUMLAssociation

Interface **IUMLAssociation**

diagram



hierarchy



typedElements		
	Interface **IUMLConnector**	Operation **ConnectorType**
	Interface **IUMLDataAll**	Operation **Association** **ConnectorType** **OwningAssociation**
	Interface **IUMLProperty**	Operation **Association** **OwningAssociation**

Operation **IUMLAssociation::EndTypes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

documentation	A list of elements of type IUMLType.

Operation **IUMLAssociation::MemberEnds**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLProperty.					

Operation **IUMLAssociation::NavigableOwnedEnds**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLProperty.					

Operation **IUMLAssociation::OwnedEnds**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLProperty.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.17 UModelAPI - IUMLAssociationClass

Interface **IUMLAssociationClass**

diagram



hierarchy	

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.18 UModelAPI - IUMLBehavior

Interface **IUMLBehavior**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLBehavioredClassifier** — Operation **InsertOwnedBehaviorAt** Interface **IUMLBehaviorExecutionSpecification** — Operation **BehaviorExecution** Interface **IUMLCallBehaviorAction** — Operation **Behavior** Interface **IUMLDataAll** — Operation **Behavior BehaviorExecution DecisionInput DoActivity Effect Entry Exit InsertOwnedBehaviorAt Selection SetNewDoActivity SetNewEffect SetNewEntry SetNewExit Transformation** Interface **IUMLDecisionNode** — Operation **DecisionInput** Interface **IUMLObjectFlow** — Operation **Transformation** Interface **IUMLObjectNode** — Operation **Selection** Interface **IUMLState** — Operation **DoActivity Entry Exit SetNewDoActivity SetNewEntry SetNewExit** Interface **IUMLTransition** — Operation **Effect SetNewEffect**

Operation **IUMLBehavior::BehaviorSpecification**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehavioralFeature**			

Operation **IUMLBehavior::InsertOwnedParameterAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLParameter**			

Operation **IUMLBehavior::InsertPostconditionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLBehavior::InsertPreconditionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLBehavior::IsReentrant**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLBehavior::OwnedParameters**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLParameter.					

Operation **IUMLBehavior::Postconditions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLConstraint.					

Operation **IUMLBehavior::Preconditions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLConstraint.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.19 UModelAPI - IUMLBehavioralFeature

Interface **IUMLBehavioralFeature**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLBehavior** Interface **IUMLDataAll** Operation **BehaviorSpecification** Operation **BehaviorSpecification**

Operation **IUMLBehavioralFeature::Concurrency**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLCallConcurrencyKind**			

Operation **IUMLBehavioralFeature::EraseRaisedExceptionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLBehavioralFeature::InsertOwnedParameterAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLParameter**			

 © 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLBehavioralFeature::InsertRaisedExceptionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLType**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLBehavioralFeature::IsAbstract**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLBehavioralFeature::Methods**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLBehavior.					

Operation **IUMLBehavioralFeature::OwnedParameters**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLParameter.					

Operation **IUMLBehavioralFeature::RaisedExceptions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLType.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.20 UModelAPI - IUMLBehavioredClassifier

Interface **IUMLBehavioredClassifier**

diagram	«interface» **IUMLBehavioralFeature** InsertOwnedParameterAt(in nIdx:int):IUMLParameter InsertRaisedExceptionAt(in nIdx:int, in ipVal:IUMLType):void EraseRaisedExceptionAt(in nIdx:int):void «GetAccessor, property» OwnedParameters():IUMLDataList «GetAccessor, property» RaisedExceptions():IUMLDataList «GetAccessor, SetAccessor, property» IsAbstract():bool «GetAccessor, property» Methods():IUMLDataList «GetAccessor, SetAccessor, property» Concurrency():ENUMUMLCallConcurrencyKind
hierarchy	IUMLData IUMLElement IUMLNamedElement IUMLRedefinableElement IUMLNamedElement IUMLFeature IUMLNamespace IUMLBehavioralFeature IUMLOperation
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLInterfaceRealization** Operation **ImplementingClassifier** Operation **ImplementingClassifier**

Operation **IUMLBehavioredClassifier::InsertInterfaceRealizationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipContract	**in**	**IUMLInterface**			
	return	**return**	**IUMLInterfaceRealization**			

Operation **IUMLBehavioredClassifier::InsertOwnedBehaviorAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			

© 2018 Altova GmbH

	return	**return**	**IUMLBehavior**

Operation **IUMLBehavioredClassifier::InterfaceRealizations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLInterfaceRealizations.					

Operation **IUMLBehavioredClassifier::OwnedBehaviors**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLBehavior.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.21 UModelAPI - IUMLBehaviorExecutionSpecification

Interface **IUMLBehaviorExecutionSpecification**

diagram



hierarchy



Operation **IUMLBehaviorExecutionSpecification::BehaviorExecution**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

20.5.2.45.3.22 UModelAPI - IUMLCallAction

Interface **IUMLCallAction**

diagram	
hierarchy	

Operation **IUMLCallAction::InsertResultAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLOutputPin**			

Operation **IUMLCallAction::IsSynchronous**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLCallAction::Results**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLOutputPin.					

2016

20.5.2.45.3.23 UModelAPI - IUMLCallBehaviorAction

Interface **IUMLCallBehaviorAction**

diagram



hierarchy



Operation **IUMLCallBehaviorAction::Behavior**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.24 UModelAPI - IUMLCallEvent

Interface **IUMLCallEvent**

diagram	«interface» IUMLCallBehaviorAction «GetAccessor, SetAccessor, property» Behavior():IUMLBehavior
hierarchy	... IUMLActivityNode IUMLExecutableNode IUMLAction IUMLInvocationAction IUMLCallAction IUMLCallBehaviorAction

Operation **IUMLCallEvent::Operation**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLOperation**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.25 UModelAPI - IUMLCallOperationAction

Interface **IUMLCallOperationAction**

diagram	«interface» IUMLCallEvent «GetAccessor, SetAccessor, property» Operation():IUMLOperation

 © 2018 Altova GmbH

hierarchy



Operation **IUMLCallOperationAction::CallOperation**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLOperation**			

Operation **IUMLCallOperationAction::CallTarget**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInputPin**			

Operation **IUMLCallOperationAction::SetNewCallTarget**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLInputPin**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.26 UModelAPI - IUMLCentralBufferNode

Interface **IUMLCentralBufferNode**

diagram



hierarchy	

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.27 UModelAPI - IUMLChangeEvent

Interface **IUMLChangeEvent**

diagram	
hierarchy	

Operation **IUMLChangeEvent::ChangeExpression**

paramete	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**return**	**return**	**IUMLValueSpecification**

Operation **IUMLChangeEvent::SetNewChangeExpression**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.28 UModelAPI - IUMLClass

Interface **IUMLClass**

diagram



hierarchy



typedElements		
	Interface **IUMLClassifier**	Operation **Class**
	Interface **IUMLDataAll**	Operation **Class**
	Interface **IUMLOperation**	Operation **Class**
	Interface **IUMLProperty**	Operation **Class**

Operation **IUMLClass::CodeFileNameCount**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLClass::EraseCodeFileNameAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLClass::GetCodeFileName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLClass::GetCodeFilePath**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**string**			
documentation	get the full code file path					

Operation **IUMLClass::InsertCodeFileNameAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strNewVal	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLClass::InsertNestedClassifierAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLClassifier**			

Operation **IUMLClass::InsertOwnedOperationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLOperation**			

Operation **IUMLClass::IsActive**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLClass::NestedClassifiers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLClassifier.					

Operation **IUMLClass::OwnedOperations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

© 2018 Altova GmbH

documentation	A list of elements of type IUMLOperation.

Operation **IUMLClass::SetCodeFileName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strNewVal	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLClass::SuperClasses**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

documentation	A list of elements of type IUMLClass.

Operation **IUMLClass::WasUsedForCodeSynchronization**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.29 UModelAPI - IUMLClassifier

Interface **IUMLClassifier**

diagram



hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLAction** Interface **IUMLClass** Interface **IUMLClassifier** Interface **IUMLClassifierTemplateParameter** Interface **IUMLComponent** Interface **IUMLComponentRealization** Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLExceptionHandler** Interface **IUMLGeneralization** Interface **IUMLInformationFlow** Interface **IUMLInstanceSpecification** Interface **IUMLInterface** Interface **IUMLProperty** Operation **ActionContext** Operation **InsertNestedClassifierAt** Operation **InsertGeneralizationAt** Operation **InsertConstrainingClassifierAt** Operation **InsertRealizationAt** Operation **RealizingClassifier** Operation **ActionContext** **Classifier** **General** **InsertConstrainingClassifierAt** **InsertConveyedAt** **InsertExceptionTypeAt** **InsertGeneralizationAt** **InsertNestedClassifierAt** **InsertRealizationAt** **InsertSubjectAt** **RealizingClassifier** **Specific** Operation **InsertExceptionTypeAt** Operation **General** **Specific** Operation **InsertConveyedAt** Operation **Classifier** Operation **InsertNestedClassifierAt** Operation **Classifier**

Operation **IUMLClassifier::Attributes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLProperty.					

Operation **IUMLClassifier::Class**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLClass**			

Operation **IUMLClassifier::CollaborationUses**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documen	A list of elements of type IUMLCollaborationUse.					

 © 2018 Altova GmbH

tation	

Operation **IUMLClassifier::Features**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLFeature.					

Operation **IUMLClassifier::Generalizations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLGeneralization.					

Operation **IUMLClassifier::Generals**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLClassifier.					

Operation **IUMLClassifier::InheritedMembers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLNamedElement.					

Operation **IUMLClassifier::InsertCollaborationUseAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLCollaborationUse**			

Operation **IUMLClassifier::InsertGeneralizationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipGeneral	**in**	**IUMLClassifier**			
	return	**return**	**IUMLGeneralization**			

Operation **IUMLClassifier::InsertOwnedUseCaseAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLUseCase**			

Operation **IUMLClassifier::IsAbstract**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**return**	**return**	**bool**

Operation **IUMLClassifier::IsFinalSpecialization**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLClassifier::NestingInterface**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInterface**			

Operation **IUMLClassifier::OwnedUseCases**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLUseCase.					

Operation **IUMLClassifier::Specifics**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLClassifier.					

Operation **IUMLClassifier::UseCases**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLUseCase.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

© 2018 Altova GmbH

20.5.2.45.3.30 UModelAPI - IUMLClassifierTemplateParameter

Interface **IUMLClassifierTemplateParameter**

diagram



hierarchy



typedElements		
	Interface **IUMLDataAll**	Operation **InsertOwnedTemplateParameterAt**
	Interface **IUMLTemplateSignature**	Operation **InsertOwnedTemplateParameterAt**

Operation **IUMLClassifierTemplateParameter::AllowSubstitutable**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLClassifierTemplateParameter::ConstrainingClassifiers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

documentation	A list of elements of type IUMLClassifier.

Operation **IUMLClassifierTemplateParameter::EraseConstrainingClassifierAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLClassifierTemplateParameter::InsertConstrainingClassifierAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLClassifier**			
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.31 UModelAPI - IUMLCollaboration

Interface **IUMLCollaboration**

diagram



hierarchy



typedElements		
	Interface **IUMLCollaborationUse**	Operation **CollaborationType**
	Interface **IUMLDataAll**	Operation **CollaborationType**

Operation **IUMLCollaboration::CollaborationRoles**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

documentation	A list of elements of type IUMLCollaboration.

Operation **IUMLCollaboration::EraseCollaborationRoleAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLCollaboration::InsertCollaborationRoleAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLConnectableElement**			
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.32 UModelAPI - IUMLCollaborationUse

Interface **IUMLCollaborationUse**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLClassifier** Interface **IUMLDataAll** Operation **InsertCollaborationUseAt** Operation **InsertCollaborationUseAt**

Operation **IUMLCollaborationUse::CollaborationType**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLCollaboration**			

Operation **IUMLCollaborationUse::RoleBindings**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLDependency.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.33 UModelAPI - IUMLCombinedFragment

Interface **IUMLCombinedFragment**

diagram

hierarchy



Operation **IUMLCombinedFragment::InsertOperandAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLInteractionOperand**			

Operation **IUMLCombinedFragment::InteractionOperator**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLInteractionOperatorKind**			

Operation **IUMLCombinedFragment::Operands**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLInteractionOperand.					

 © 2018 Altova GmbH

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.34 UModelAPI - IUMLComment

Interface **IUMLComment**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLElement** Operation **InsertOwnedCommentAt** **OwnedDocComment** Operation **InsertOwnedCommentAt** **OwnedDocComment**

Operation **IUMLComment::AnnotatedElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLElement.					

Operation **IUMLComment::Body**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLComment::EraseAnnotatedElementAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**nIdx**	**in**	**int**
	return	**return**	**void**

Operation **IUMLComment::InsertAnnotatedElementAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**nIdx**	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLElement**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLComment::InsertOwnedCommentTextHyperlinkAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**nFromTextPos**	**in**	**int**			
	nToTextPos	**in**	**int**			
	strAddress	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLCommentTextHyperlink**			

Operation **IUMLComment::OwnedHyperlinks**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLComment::OwningElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**IUMLElement**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.35 UModelAPI - IUMLCommentTextHyperlink

Interface **IUMLCommentTextHyperlink**

diagram



hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLComment** Operation **InsertOwnedCommentTextHyperlinkAt** Interface **IUMLDataAll** Operation **InsertOwnedCommentTextHyperlinkAt**

Operation **IUMLCommentTextHyperlink::LinkAddress**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLCommentTextHyperlink::OpenLink**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLCommentTextHyperlink::SetHyperlinkFileAddress**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strFilePathOrUrl	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLCommentTextHyperlink::SetHyperlinkGuiElementAddress**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipLinkedGuiElement		**IUMLGuiVisibleElement**			
	ipLinkedGuiElementCell		**IUMLNamedElement**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLCommentTextHyperlink::SetHyperlinkModelElementAddress**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipLinkedData	**in**	**IUMLData**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLCommentTextHyperlink::TextEndPos**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLCommentTextHyperlink::TextStartPos**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.36 UModelAPI - IUMLComponent

Interface **IUMLComponent**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLComponentRealization** Operation **Abstraction** Interface **IUMLDataAll** Operation **Abstraction**

Operation **IUMLComponent::CodeLang**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMCodeLang**			

Operation **IUMLComponent::CodeLangVersion**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMCodeLangVersion**			

Operation **IUMLComponent::CodeProjectFileOrDirectory**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLComponent::InsertRealizationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipRealizingClassifier	**in**	**IUMLClassifier**			

 © 2018 Altova GmbH

	return	**return**	**IUMLComponentRealization**

Operation **IUMLComponent::IsCodeProjectFile**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLComponent::IsIndirectlyInstantiated**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLComponent::IsUseForCodeEngineering**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLComponent::Realizations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLComponentRealization.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.37 UModelAPI - IUMLComponentRealization

Interface **IUMLComponentRealization**

diagram



hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLComponent** Interface **IUMLDataAll** Operation **InsertRealizationAt** Operation **InsertRealizationAt**

Operation **IUMLComponentRealization::Abstraction**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLComponent**			

Operation **IUMLComponentRealization::RealizingClassifier**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLClassifier**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.38 UModelAPI - IUMLConnectableElement

Interface **IUMLConnectableElement**

diagram

hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLCollaboration** Interface **IUMLConnectorEnd** Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLLifeline** Interface **IUMLStructuredClassifier** Operation **InsertCollaborationRoleAt** Operation **Role** Operation **InsertCollaborationRoleAt** **InsertOwnedConnectorAt** **Represents** **Role** Operation **Represents** Operation **InsertOwnedConnectorAt**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.39 UModelAPI - IUMLConnectionPointReference

Interface **IUMLConnectionPointReference**

diagram	

hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Operation **InsertConnectionAt** Interface **IUMLState** Operation **InsertConnectionAt**

Operation **IUMLConnectionPointReference::Entries**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLPseudostate.					

Operation **IUMLConnectionPointReference::EraseEntryAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLConnectionPointReference::EraseExitAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLConnectionPointReference::Exits**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLPseudostate.					

Operation **IUMLConnectionPointReference::InsertEntryAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLPseudostate**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLConnectionPointReference::InsertExitAt**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLPseudostate**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLConnectionPointReference::State**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLState**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.40 UModelAPI - IUMLConnector

Interface **IUMLConnector**

diagram



hierarchy



typedElements

Interface **IUMLDataAll**

Interface **IUMLInformationFlow**

Interface **IUMLStructuredClassifier**

Operation **InsertOwnedConnectorAt**
InsertRealizingConnectorAt

Operation **InsertRealizingConnectorAt**

Operation **InsertOwnedConnectorAt**

Operation **IUMLConnector::ConnectorKind**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLConnectorKind**			
documentation	**Deprecated:** Since UML2.3 (UModel2010r2) 'ConnectorKind' is derived and cannot be set anymore.					

Operation **IUMLConnector::ConnectorType**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLAssociation**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.41 UModelAPI - IUMLConnectorEnd

Interface **IUMLConnectorEnd**

diagram



hierarchy



Operation **IUMLConnectorEnd::Role**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLConnectableElement**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.42 UModelAPI - IUMLConstraint

Interface **IUMLConstraint**

diagram

hierarchy



typedElements

Interface **IUMLAction**	Operation **InsertLocalPostConditionAt** **InsertLocalPreConditionAt**
Interface **IUMLBehavior**	Operation **InsertPostconditionAt** **InsertPreconditionAt**
Interface **IUMLDataAll**	Operation **InsertLocalPostConditionAt** **InsertLocalPreConditionAt** **InsertOwnedRuleAt** **InsertPostconditionAt** **InsertPreconditionAt** **Invariant** **OwningConstraint** **PostCondition** **PreCondition** **SetNewInvariant** **SetNewPostCondition** **SetNewPreCondition** **SetNewStateInvariant** **SetNewTransitionGuard** **StateInvariant** **TransitionGuard**
Interface **IUMLNamespace**	Operation **InsertOwnedRuleAt**
Interface **IUMLProtocolTransition**	Operation **PostCondition** **PreCondition** **SetNewPostCondition** **SetNewPreCondition**
Interface **IUMLState**	Operation **SetNewStateInvariant** **StateInvariant**
Interface **IUMLStateInvariant**	Operation **Invariant** **SetNewInvariant**
Interface **IUMLTransition**	Operation **SetNewTransitionGuard** **TransitionGuard**
Interface **IUMLValueSpecification**	Operation **OwningConstraint**

Operation **IUMLConstraint::ConstrainedElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLElement.					

Operation **IUMLConstraint::Context**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLNamespace**			

Operation **IUMLConstraint::EraseConstrainedElementAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLConstraint::InsertConstrainedElementAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLElement**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLConstraint::OwningState**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLState**			

Operation **IUMLConstraint::OwningTransition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLProtocolTransition**			

Operation **IUMLConstraint::SetNewSpecification**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLConstraint::SetNewSpecificationInstanceValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipInstance	**in**	**IUMLInstanceSpecification**			
	return	**return**	**IUMLInstanceValue**			

Operation **IUMLConstraint::SetNewSpecificationLiteralString**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strNewVal	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLLiteralStri**			

 © 2018 Altova GmbH

	ng

Operation **IUMLConstraint::Specification**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.43 UModelAPI - IUMLControlFlow

Interface **IUMLControlFlow**

diagram



hierarchy



UML documentation generated by UModel UML Editor http://www.altova.com/umodel Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.44 UModelAPI - IUMLControlNode

Interface **IUMLControlNode**

diagram	
hierarchy	

UML documentation generated by UModel UML Editor http://www.altova.com/umodel Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.45 UModelAPI - IUMLDataStoreNode

Interface **IUMLDataStoreNode**

diagram	

hierarchy	«interface» **IUMLDataList** ContainsUMLData(in ipUMLData:IUMLData):bool «GetAccessor, property» Count():int Item(in nIdx:int):IUMLData «GetAccessor, property» Application():IDispatch «GetAccessor, property» Parent():IDispatch «GetAccessor, property» HasChanged():bool

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.46 UModelAPI - IUMLDataType

Interface **IUMLDataType**

diagram	«interface» **IUMLDataStoreNode**
hierarchy	IUMLNamedElement, IUMLElement, IUMLRedefinableElement, IUMLNamedElement, IUMLActivityNode, IUMLTypedElement, IUMLObjectNode, IUMLCentralBufferNode, IUMLDataStoreNode
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Operation **Datatype** Interface **IUMLOperation** Operation **Datatype** Interface **IUMLProperty** Operation **Datatype**

Operation **IUMLDataType::InsertOwnedAttributeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLProperty**			

Operation **IUMLDataType::InsertOwnedOperationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLOperation**			

Operation **IUMLDataType::OwnedAttributes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLProperty.					

Operation **IUMLDataType::OwnedOperations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLOperation.					

Operation **IUMLDataType::WasUsedForCodeSynchronization**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.47 UModelAPI - IUMLDecisionNode

Interface **IUMLDecisionNode**

diagram



hierarchy	

Operation **IUMLDecisionNode::DecisionInput**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.48 UModelAPI - IUMLDependency

Interface **IUMLDependency**

diagram	
hierarchy	

Operation **IUMLDependency::Clients**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

documentation	A list of elements of type IUMLNamedElement.

Operation **IUMLDependency::Suppliers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLNamedElement.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.49 UModelAPI - IUMLDeployedArtifact

Interface **IUMLDeployedArtifact**

diagram



hierarchy



typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLDeploymentTarget**	Operation **InsertDeploymentAt** Operation **InsertDeploymentAt**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.50 UModelAPI - IUMLDeployment

Interface **IUMLDeployment**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLDeploymentTarget** Operation **InsertDeploymentAt** Operation **InsertDeploymentAt**

Operation **IUMLDeployment::Location**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDeploymentTarget**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.51 UModelAPI - IUMLDeploymentTarget

Interface **IUMLDeploymentTarget**

diagram	

hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Operation **Location** Interface **IUMLDeployment** Operation **Location**

Operation **IUMLDeploymentTarget::DeployedElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLPackageableElement.					

Operation **IUMLDeploymentTarget::Deployments**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLDeployment.					

Operation **IUMLDeploymentTarget::InsertDeploymentAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipDeployedArtifact	**in**	**IUMLDeployedArtifact**			
	return	**return**	**IUMLDeployment**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

 © 2018 Altova GmbH

20.5.2.45.3.52 UModelAPI - IUMLDevice

Interface **IUMLDevice**

diagram



hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.53 UModelAPI - IUMLDirectedRelationship

Interface **IUMLDirectedRelationship**

diagram



hierarchy



Operation **IUMLDirectedRelationship::Sources**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLElement.					

Operation **IUMLDirectedRelationship::Targets**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLElement.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.54 UModelAPI - IUMLDuration

Interface **IUMLDuration**

diagram

hierarchy



Operation **IUMLDuration::EraseObservationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDuration::Expr**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDuration::InsertObservationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLObservation**			

 © 2018 Altova GmbH

	return	**return**	**void**

Operation **IUMLDuration::Observations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLObservation.					

Operation **IUMLDuration::SetNewExpr**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.55 UModelAPI - IUMLDurationConstraint

Interface **IUMLDurationConstraint**

diagram



hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.56 UModelAPI - IUMLDurationInterval

Interface **IUMLDurationInterval**

diagram



hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.57 UModelAPI - IUMLDurationObservation

Interface **IUMLDurationObservation**

diagram



hierarchy	

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.58 UModelAPI - IUMLElement

Interface **IUMLElement**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IGenerateSequenceDiagramDlg** — Operation **DiagramOwner** Interface **IUMLComment** — Operation **InsertAnnotatedElementAt** **OwningElement** Interface **IUMLConstraint** — Operation **InsertConstrainedElementAt** Interface **IUMLDataAll** — Operation **AppliedElement** **Element**

		InsertAnnotatedElementAt InsertConstrainedElementAt InsertPackagedElementRelationshipAt IsElementVisible LinkedOwner Owner OwningElement SetElementVisible TextLabelElement
	Interface IUMLElement	Operation Owner
	Interface IUMLGuiDiagram	Operation LinkedOwner
	Interface IUMLGuiLink	Operation Element
	Interface IUMLGuiNodeLink	Operation IsElementVisible SetElementVisible
	Interface IUMLGuiTextLabel	Operation TextLabelElement
	Interface IUMLPackage	Operation InsertPackagedElementRelationshipAt
	Interface IUMLStereotypeApplication	Operation AppliedElement

Operation **IUMLElement::AllAppliableStereotypes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	IUMLDataList			
documentation	A list of elements of type IUMLStereotype.					

Operation **IUMLElement::AppliedStereotypes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	IUMLDataList			
documentation	A list of elements of type IUMLStereotype.					

Operation **IUMLElement::ApplyPredefinedStereotype**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nStereotype	**in**	ENUMUMLPredefinedElement			
	return	**return**	IUMLStereotypeApplication			

Operation **IUMLElement::ApplyStereotype**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipStereotype	**in**	IUMLStereotype			
	return	**return**	IUMLStereotypeApplication			

Operation **IUMLElement::EraseFromModel**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			
documentation	Use this function to erase the element from the model and all diagrams. Use IUMLGuiDiagram::EraseFromDiagram to erase from diagram only.					

© 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLElement::FindPredefinedOwnedElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nElement	**in**	**ENUMUMLPredefinedElement**			
	bRecursive	**in**	**bool**			
	return	**return**	**IUMLData**			

Operation **IUMLElement::GetOwnedElementsOfKind**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	bRecursive	**in**	**bool**			
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	get all owned elements of the specified kind (*strKind*)					

Operation **IUMLElement::GetStereotypeApplicationForPredefinedStereotype**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nElement	**in**	**ENUMUMLPredefinedElement**			
	return	**return**	**IUMLStereotypeApplication**			

Operation **IUMLElement::GetStereotypeApplicationForStereotype**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipStereotype	**in**	**IUMLStereotype**			
	return	**return**	**IUMLStereotypeApplication**			

Operation **IUMLElement::InsertOwnedCommentAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLComment**			

Operation **IUMLElement::IsPredefinedStereotypeApplied**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nStereotype	**in**	**ENUMUMLPredefinedElement**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLElement::IsStereotypeApplied**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipStereotype	**in**	**IUMLStereotype**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLElement::OwnedComments**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**return**	**return**	**IUMLDataList**
documentation	A list of elements of type IUMLComment.		

Operation **IUMLElement::OwnedDocComment**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLComment**			

Operation **IUMLElement::OwnedDocCommentBody**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLElement::OwnedElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLElement.					

Operation **IUMLElement::Owner**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLElement**			

Operation **IUMLElement::StereotypeApplications**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLStereotypeApplication.					

Operation **IUMLElement::UnapplyPredefinedStereotype**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nStereotype	**in**	**ENUMUMLPredefinedElement**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLElement::UnapplyStereotype**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipStereotype	**in**	**IUMLStereotype**			
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

© 2018 Altova GmbH

20.5.2.45.3.59 UModelAPI - IUMLElementImport

Interface **IUMLElementImport**

diagram	«interface» **IUMLElement** EraseFromModel():void InsertOwnedCommentAt(in nIdx:int):IUMLComment ApplyStereotype(in ipStereotype:IUMLStereotype):IUMLStereotypeApplication UnapplyStereotype(in ipStereotype:IUMLStereotype):void IsStereotypeApplied(in ipStereotype:IUMLStereotype):bool IsPredefinedStereotypeApplied(in nStereotype:ENUMUMLPredefinedElement):bool GetStereotypeApplicationForStereotype(in ipStereotype:IUMLStereotype):IUMLStereotypeApplication GetStereotypeApplicationForPredefinedStereotype(in nElement:ENUMUMLPredefinedElement):IUMLStereotypeApplication FindPredefinedOwnedElement(in nElement:ENUMUMLPredefinedElement, in bRecursive:bool):IUMLData ApplyPredefinedStereotype(in nStereotype:ENUMUMLPredefinedElement):IUMLStereotypeApplication UnapplyPredefinedStereotype(in nStereotype:ENUMUMLPredefinedElement):void GetOwnedElementsOfKind(in strKind:string, in bRecursive:bool):IUMLDataList «GetAccessor, property» OwnedElements():IUMLDataList «GetAccessor, property» Owner():IUMLElement «GetAccessor, property» OwnedComments():IUMLDataList «GetAccessor, property» AllAppliableStereotypes():IUMLDataList «GetAccessor, property» AppliedStereotypes():IUMLDataList «GetAccessor, property» StereotypeApplications():IUMLDataList «GetAccessor, SetAccessor, property» OwnedDocCommentBody():string «GetAccessor, property» OwnedDocComment():IUMLComment
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLNamespace** Operation **InsertElementImportAt** Operation **InsertElementImportAt**

Operation **IUMLElementImport::Alias**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLElementImport::ImportedElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLPackageableElement**			

Operation **IUMLElementImport::ImportingNamespace**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLNamespace**			

Operation **IUMLElementImport::Visibility**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLVisib**			

	ilityKind

UML documentation generated by UModel UML Editor http://www.altova.com/umodel Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.60 UModelAPI - IUMLEncapsulatedClassifier

Interface **IUMLEncapsulatedClassifier**

diagram



hierarchy



Operation **IUMLEncapsulatedClassifier::OwnedPorts**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	IUMLDataList			

UML documentation generated by UModel UML Editor http://www.altova.com/umodel Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.61 UModelAPI - IUMLEnumeration

Interface **IUMLEnumeration**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLEnumerationLiteral** Operation **Enumeration** Operation **Enumeration**

Operation **IUMLEnumeration::CodeFileNameCount**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLEnumeration::EraseCodeFileNameAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLEnumeration::GetCodeFileName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLEnumeration::GetCodeFilePath**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**string**			
documentation	get the full code file path					

Operation **IUMLEnumeration::InsertCodeFileNameAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**nIdx**	**in**	**int**
	strNewVal	**in**	**string**
	return	**return**	**void**

Operation **IUMLEnumeration::InsertOwnedLiteralAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLEnumerationLiteral**			

Operation **IUMLEnumeration::OwnedLiterals**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLEnumerationLiteral.					

Operation **IUMLEnumeration::SetCodeFileName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strNewVal	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.62 UModelAPI - IUMLEnumerationLiteral

Interface **IUMLEnumerationLiteral**

diagram



 © 2018 Altova GmbH

hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLEnumeration** Operation **InsertOwnedLiteralAt** Operation **InsertOwnedLiteralAt**

Operation **IUMLEnumerationLiteral::Default**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLEnumerationLiteral::Enumeration**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLEnumeration**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.63 UModelAPI - IUMLEvent

Interface **IUMLEvent**

diagram	

hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Operation **Event** **OccurringEvent** Interface **IUMLOccurrenceSpecification** Operation **OccurringEvent** Interface **IUMLTrigger** Operation **Event**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.64 UModelAPI - IUMLExceptionHandler

Interface **IUMLExceptionHandler**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Operation **InsertHandlerAt** Interface **IUMLExecutableNode** Operation **InsertHandlerAt**

Operation **IUMLExceptionHandler::EraseExceptionTypeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLExceptionHandler::ExceptionInput**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLObjectNode**			

Operation **IUMLExceptionHandler::ExceptionTypes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLClassifier.					

Operation **IUMLExceptionHandler::HandlerBody**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLExecutableNode**			

Operation **IUMLExceptionHandler::InsertExceptionTypeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLClassifier**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLExceptionHandler::ProtectedNode**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLExecutableNode**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.65 UModelAPI - IUMLExecutableNode

Interface **IUMLExecutableNode**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLExceptionHandler** Operation **HandlerBody** **ProtectedNode** Operation **HandlerBody** **ProtectedNode**

Operation **IUMLExecutableNode::Handlers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLExceptionHandler.					

Operation **IUMLExecutableNode::InsertHandlerAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLExceptionHandler**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

 © 2018 Altova GmbH

20.5.2.45.3.66 UModelAPI - IUMLExecutionEnvironment

Interface **IUMLExecutionEnvironment**

diagram



hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.67 UModelAPI - IUMLExecutionSpecification

Interface **IUMLExecutionSpecification**

diagram



hierarchy



typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLOccurrenceSpecification**	Operation **ExecutionSpecificationFinish** **ExecutionSpecificationStart** Operation **ExecutionSpecificationFinish** **ExecutionSpecificationStart**

Operation **IUMLExecutionSpecification::Finish**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLOccurrenceSpecification**			

Operation **IUMLExecutionSpecification::Start**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLOccurrenceSpecification**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.68 UModelAPI - IUMLExpansionNode

Interface **IUMLExpansionNode**

diagram



hierarchy



typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface	Operation **InsertInputElementAt** **InsertOutputElementAt** Operation **InsertInputElementAt**

	IUMLExpansionRegion	InsertOutputElementAt

Operation **IUMLExpansionNode::RegionAsInput**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	IUMLExpansionRegion			

Operation **IUMLExpansionNode::RegionAsOutput**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	IUMLExpansionRegion			

UML documentation generated by UModel UML Editor http://www.altova.com/umodel Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.69 UModelAPI - IUMLExpansionRegion

Interface **IUMLExpansionRegion**

diagram



hierarchy



typedElements

Interface IUMLDataAll	Operation RegionAsInput RegionAsOutput
Interface IUMLExpansionNode	Operation RegionAsInput RegionAsOutput

Operation **IUMLExpansionRegion::EraseInputElementAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLExpansionRegion::EraseOutputElementAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLExpansionRegion::InputElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLExpansionNode.					

Operation **IUMLExpansionRegion::InsertInputElementAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipNode	**in**	**IUMLExpansionNode**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLExpansionRegion::InsertOutputElementAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipNode	**in**	**IUMLExpansionNode**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLExpansionRegion::Mode**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLExpansionKind**			

Operation **IUMLExpansionRegion::OutputElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLExpansionNode.					

20.5.2.45.3.70 UModelAPI - IUMLExpression

Interface **IUMLExpression**

diagram



hierarchy



typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLValueSpecification**	Operation **Expression** Operation **Expression**

Operation **IUMLExpression::Operands**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLValueSpecification.					

Operation **IUMLExpression::Symbol**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14

2016

20.5.2.45.3.71 UModelAPI - IUMLExtend

Interface **IUMLExtend**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLUseCase** Operation **InsertExtendAt** Operation **InsertExtendAt**

Operation **IUMLExtend::EraseExtensionLocationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLExtend::ExtendedCase**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLUseCase**			

Operation **IUMLExtend::Extension**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLUseCase**			

Operation **IUMLExtend::ExtensionLocations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documen	A list of elements of type IUMLExtensionPoint.					

 © 2018 Altova GmbH

tation	

Operation **IUMLExtend::InsertExtensionLocationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	pExtensionLocation	**in**	**IUMLExtensionPoint**			
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.72 UModelAPI - IUMLExtensionPoint

Interface **IUMLExtensionPoint**

diagram



hierarchy



typedElements		
	Interface **IUMLDataAll**	Operation **InsertExtensionLocationAt**
		Operation **InsertExtensionPointAt**
	Interface **IUMLExtend**	Operation **InsertExtensionLocationAt**
	Interface **IUMLUseCase**	Operation **InsertExtensionPointAt**

Operation **IUMLExtensionPoint::UseCase**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLUseCase**			

20.5.2.45.3.73 UModelAPI - IUMLFeature

Interface **IUMLFeature**

diagram	
hierarchy	

Operation **IUMLFeature::FeaturingClassifiers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLClassifier.					

Operation **IUMLFeature::IsStatic**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

20.5.2.45.3.74 UModelAPI - IUMLFinalNode

Interface **IUMLFinalNode**

diagram



hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.75 UModelAPI - IUMLFinalState

Interface **IUMLFinalState**

diagram





UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.76 UModelAPI - IUMLFlowFinalNode

Interface **IUMLFlowFinalNode**



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14

2016

20.5.2.45.3.77 UModelAPI - IUMLForkNode

Interface **IUMLForkNode**

diagram	
hierarchy	

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.78 UModelAPI - IUMLFunctionBehavior

Interface **IUMLFunctionBehavior**

diagram	

hierarchy	

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.79 UModelAPI - IUMLGate

Interface **IUMLGate**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLInteraction** Interface **IUMLInteractionUse** Operation **InsertActualGateAt** **InsertFormalGateAt** Operation **InsertFormalGateAt** Operation **InsertActualGateAt**

20.5.2.45.3.80 UModelAPI - IUMLGeneralization

Interface **IUMLGeneralization**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLClassifier** Operation **InsertGeneralizationAt** Interface **IUMLDataAll** Operation **InsertGeneralizationAt**

Operation **IUMLGeneralization::General**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLClassifier**			

Operation **IUMLGeneralization::IsSubstitutable**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLGeneralization::Specific**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLClassifier**			

20.5.2.45.3.81 UModelAPI - IUMLHyperlink

Interface **IUMLHyperlink**

diagram	
hierarchy	

Operation **IUMLHyperlink::DefaultLinkName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLHyperlink::LinkAddress**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLHyperlink::OpenLink**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLHyperlink::UserDefinedLinkName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.82 UModelAPI - IUMLHyperlink2File

Interface **IUMLHyperlink2File**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLNamedElement** Operation **InsertOwnedHyperlink2FileAt** Operation **InsertOwnedHyperlink2FileAt**

Operation **IUMLHyperlink2File::SetHyperlinkFileAddress**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strNewVal	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.83 UModelAPI - IUMLHyperlink2GuiElement

Interface **IUMLHyperlink2GuiElement**

diagram	

hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLNamedElement** Operation **InsertOwnedHyperlink2GuiElementAt** Operation **InsertOwnedHyperlink2GuiElementAt**

Operation **IUMLHyperlink2GuiElement::LinkedGuiElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiVisibleElement**			

Operation **IUMLHyperlink2GuiElement::LinkedGuiElementCell**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLNamedElement**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.84 UModelAPI - IUMLHyperlink2Model

Interface **IUMLHyperlink2Model**

diagram	

hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLNamedElement** Operation **InsertOwnedHyperlink2ModelAt** Operation **InsertOwnedHyperlink2ModelAt**

Operation **IUMLHyperlink2Model::LinkedModelElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLData**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.85 UModelAPI - IUMLInclude

Interface **IUMLInclude**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLUseCase** Operation **InsertIncludeAt** Operation **InsertIncludeAt**

Operation **IUMLInclude::Addition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**return**	**return**	**IUMLUseCase**

Operation **IUMLInclude::IncludingCase**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLUseCase**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.86 UModelAPI - IUMLInformationFlow

Interface **IUMLInformationFlow**

diagram



hierarchy



Operation **IUMLInformationFlow::Conveyed**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLInformationFlow::EraseConveyedAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLInformationFlow::EraseInformationFlowRealizationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLInformationFlow::EraseInformationSourceAt**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLInformationFlow::EraseInformationTargetAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLInformationFlow::EraseRealizingConnectorAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLInformationFlow::InformationFlowRealizations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLInformationFlow::InformationSources**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLInformationFlow::InformationTargets**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLInformationFlow::InsertConveyedAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLClassifier**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLInformationFlow::InsertInformationFlowRealizationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLRelationship**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLInformationFlow::InsertInformationSourceAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLNamedElement**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLInformationFlow::InsertInformationTargetAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**nIdx**	**in**	**int**
	ipVal	**in**	**IUMLNamedEle ment**
	return	**return**	**void**

Operation **IUMLInformationFlow::InsertRealizingConnectorAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLConnector**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLInformationFlow::RealizingConnectors**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.87 UModelAPI - IUMLInitialNode

Interface **IUMLInitialNode**

diagram



 © 2018 Altova GmbH

hierarchy	

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.88 UModelAPI - IUMLInputPin

Interface **IUMLInputPin**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLCallOperationAction** — Operation **CallTarget** **SetNewCallTarget** Interface **IUMLDataAll** — Operation **CallTarget** **InsertArgumentAt** **InsertInputValueAt** **SetNewCallTarget** **SetNewSignalTarget** **SignalTarget** Interface **IUMLInvocationAction** — Operation **InsertArgumentAt**

	Interface **IUMLOpaqueAction** Interface **IUMLSendSignalAction**	Operation **InsertInputValueAt** Operation **SetNewSignalTarget** **SignalTarget**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.89 UModelAPI - IUMLInstanceSpecification

Interface **IUMLInstanceSpecification**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLConstraint** Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLInstanceSpecification** Interface **IUMLInstanceValue** Interface **IUMLParameter** Interface **IUMLProperty** Interface **IUMLSlot** Interface Operation **SetNewSpecificationInstanceValue** Operation **InsertSlotInstanceValueAt** **Instance** **OwningInstance** **OwningInstanceSpec** **SetNewDefaultValueInstanceValue** **SetNewSpecificationInstanceValue** **SetSlotInstanceValueAt** Operation **SetNewSpecificationInstanceValue** **SetSlotInstanceValueAt** Operation **Instance** Operation **SetNewDefaultValueInstanceValue** Operation **SetNewDefaultValueInstanceValue** Operation **InsertSlotInstanceValueAt** **OwningInstance** Operation **OwningInstanceSpec**

	IUMLValueSpecification

Operation **IUMLInstanceSpecification::Classifier**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	IUMLClassifier			

Operation **IUMLInstanceSpecification::InsertSlotAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipDefiningFeature	**in**	IUMLStructuralFeature			
	return	**return**	IUMLSlot			

Operation **IUMLInstanceSpecification::SetNewSpecification**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	IUMLValueSpecification			

Operation **IUMLInstanceSpecification::SetNewSpecificationInstanceValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipInstance	**in**	IUMLInstanceSpecification			
	return	**return**	IUMLInstanceValue			

Operation **IUMLInstanceSpecification::SetNewSpecificationLiteralString**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strNewVal	**in**	**string**			
	return	**return**	IUMLLiteralString			

Operation **IUMLInstanceSpecification::SetSlotInstanceValueAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipForDefiningFeature	**in**	IUMLStructuralFeature			
	ipInstance	**in**	IUMLInstanceSpecification			
	return	**return**	IUMLInstanceValue			

Operation **IUMLInstanceSpecification::SetSlotValueAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipForDefiningFeature	**in**	IUMLStructuralFeature			
	strNewValue	**in**	**string**			
	return	**return**	IUMLValueSpecification			

Operation **IUMLInstanceSpecification::Slots**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLSlot.					

Operation **IUMLInstanceSpecification::Specification**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.90 UModelAPI - IUMLInstanceValue

Interface **IUMLInstanceValue**

diagram



hierarchy



typedElements

Interface **IUMLConstraint**

Interface **IUMLDataAll**

Operation **SetNewSpecificationInstanceValue**

Operation **InsertSlotInstanceValueAt**

SetNewDefaultValueInstance

	Interface **IUMLInstanceSpecification** Interface **IUMLParameter** Interface **IUMLProperty** Interface **IUMLSlot**	Operation **Value** Operation **SetNewSpecificationInstanceValue** Operation **SetSlotInstanceValueAt** Operation **SetNewSpecificationInstanceValue** Operation **SetSlotInstanceValueAt** Operation **SetNewDefaultValueInstanceValue** Operation **SetNewDefaultValueInstanceValue** Operation **InsertSlotInstanceValueAt**

Operation **IUMLInstanceValue::Instance**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInstanceSpecification**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.91 UModelAPI - IUMLInteraction

Interface **IUMLInteraction**

diagram



hierarchy



typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLInteractionUse**	Operation **RefersTo** Operation **RefersTo**

Operation **IUMLInteraction::FormalGates**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**return**	**return**	**IUMLDataList**
documentation	A list of elements of type IUMLGate.		

Operation **IUMLInteraction::Fragments**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLInteractionFragment.					

Operation **IUMLInteraction::InsertFormalGateAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLGate**			

Operation **IUMLInteraction::InsertFragmentAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLInteractionFragment**			

Operation **IUMLInteraction::InsertLifelineAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLLifeline**			

Operation **IUMLInteraction::InsertMessageAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLMessage**			

Operation **IUMLInteraction::Lifelines**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLLifeline.					

Operation **IUMLInteraction::Messages**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLMessage.					

© 2018 Altova GmbH

20.5.2.45.3.92 UModelAPI - IUMLInteractionConstraint

Interface **IUMLInteractionConstraint**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLInteractionOperand** Operation **OperandGuard** **SetNewOperandGuard** Operation **OperandGuard** **SetNewOperandGuard**

Operation **IUMLInteractionConstraint::MaxInt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLInteractionConstraint::MinInt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLInteractionConstraint::SetNewMaxInt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLInteractionConstraint::SetNewMinInt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.93 UModelAPI - IUMLInteractionFragment

Interface **IUMLInteractionFragment**

diagram



hierarchy



typedElements

Interface **IUMLDataAll**	Operation **InsertCoveredByAt**
	InsertFragmentAt
Interface **IUMLInteraction**	Operation **InsertFragmentAt**
Interface **IUMLLifeline**	Operation **InsertCoveredByAt**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

 © 2018 Altova GmbH

20.5.2.45.3.94 UModelAPI - IUMLInteractionOperand

Interface **IUMLInteractionOperand**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLCombinedFragment** — Operation **InsertOperandAt** Interface **IUMLDataAll** — Operation **InsertOperandAt**

Operation **IUMLInteractionOperand::OperandGuard**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInteractionConstraint**			

Operation **IUMLInteractionOperand::SetNewOperandGuard**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInteractionConstraint**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.95 UModelAPI - IUMLInteractionUse

Interface **IUMLInteractionUse**

diagram	

hierarchy	

Operation **IUMLInteractionUse::ActualGates**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLGate.					

Operation **IUMLInteractionUse::InsertActualGateAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLGate**			

Operation **IUMLInteractionUse::RefersTo**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInteraction**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.96 UModelAPI - IUMLInterface

Interface **IUMLInterface**

diagram	

hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLBehavioredClassifier** Interface **IUMLClassifier** Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLInterfaceRealization** Interface **IUMLOperation** Interface **IUMLProperty** Interface **IUMLProtocolStateMachine** Operation **InsertInterfaceRealizationAt** Operation **NestingInterface** Operation **Contract** **InsertInterfaceRealizationAt** **Interface NestingInterface** Operation **Contract** Operation **Interface** Operation **Interface** Operation **Interface**

Operation **IUMLInterface::CodeFileNameCount**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLInterface::EraseCodeFileNameAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLInterface::GetCodeFileName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLInterface::GetCodeFilePath**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**string**			
documentation	get the full code file path					

Operation **IUMLInterface::InsertCodeFileNameAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strNewVal	**in**	**string**			

	return	**return**	**void**

Operation **IUMLInterface::InsertNestedClassifierAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLClassifier**			

Operation **IUMLInterface::InsertOwnedAttributeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLProperty**			

Operation **IUMLInterface::InsertOwnedOperationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLOperation**			

Operation **IUMLInterface::NestedClassifiers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLClassifier.					

Operation **IUMLInterface::OwnedAttributes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLProperty.					

Operation **IUMLInterface::OwnedOperations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLOperation.					

Operation **IUMLInterface::Protocol**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLProtocolStateMachine**			

Operation **IUMLInterface::SetCodeFileName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strNewVal	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			

© 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLInterface::SetNewProtocol**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLProtocolStateMachine**			

Operation **IUMLInterface::WasUsedForCodeSynchronization**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.97 UModelAPI - IUMLInterfaceRealization

Interface **IUMLInterfaceRealization**

diagram



hierarchy



typedElements	Interface **IUMLBehavioredClassifier** Interface **IUMLDataAll**	Operation **InsertInterfaceRealizationAt** Operation **InsertInterfaceRealizationAt**

Operation **IUMLInterfaceRealization::Contract**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInterface**			

Operation **IUMLInterfaceRealization::ImplementingClassifier**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehavioredClassifier**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.98 UModelAPI - IUMLInterruptibleActivityRegion

Interface **IUMLInterruptibleActivityRegion**

diagram

hierarchy



Operation **IUMLInterruptibleActivityRegion::EraseInterruptingEdgeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLInterruptibleActivityRegion::EraseNodeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLInterruptibleActivityRegion::InsertInterruptingEdgeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipEdge	**in**	**IUMLActivityEdge**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLInterruptibleActivityRegion::InsertNodeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipEdge	**in**	**IUMLActivityNode**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLInterruptibleActivityRegion::InterruptingEdges**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLActivityEdge.					

Operation **IUMLInterruptibleActivityRegion::Nodes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLActivityNode.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.99 UModelAPI - IUMLInterval

Interface **IUMLInterval**

diagram	
hierarchy	

Operation **IUMLInterval::Max**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLInterval::Min**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLInterval::SetNewMax**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLInterval::SetNewMin**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpe**			

 © 2018 Altova GmbH

	cification

20.5.2.45.3.100 UModelAPI - IUMLIntervalConstraint

Interface **IUMLIntervalConstraint**

diagram



hierarchy



20.5.2.45.3.101 UModelAPI - IUMLInvocationAction

Interface **IUMLInvocationAction**

diagram	
hierarchy	

Operation **IUMLInvocationAction::Arguments**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLInputPin.					

Operation **IUMLInvocationAction::InsertArgumentAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLInputPin**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.102 UModelAPI - IUMLJoinNode

Interface **IUMLJoinNode**

diagram



hierarchy



Operation **IUMLJoinNode::IsCombineDuplicate**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLJoinNode::JoinSpec**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.103 UModelAPI - IUMLLifeline

Interface **IUMLLifeline**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** — Operation **Covered** **GetSourceLifeline** **GetTargetLifeline** **InsertLifelineAt** Interface **IUMLInteraction** — Operation **InsertLifelineAt** Interface **IUMLMessage** — Operation **GetSourceLifeline** **GetTargetLifeline** Interface **IUMLOccurrenceSpecification** — Operation **Covered** Interface **IUMLStateInvariant** — Operation **Covered**

Operation **IUMLLifeline::EraseCoveredByAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLLifeline::InsertCoveredByAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLInteractionFragment**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLLifeline::Represents**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

 © 2018 Altova GmbH

r	**return**	**return**	**IUMLConnectableElement**

Operation **IUMLLifeline::Selector**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLLifeline::SetNewSelector**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.104 UModelAPI - IUMLLiteralBoolean

Interface **IUMLLiteralBoolean**

diagram



hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.105 UModelAPI - IUMLLiteralInteger

Interface **IUMLLiteralInteger**

diagram



hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.106 UModelAPI - IUMLLiteralNull

Interface **IUMLLiteralNull**

diagram

hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.107 UModelAPI - IUMLLiteralSpecification

Interface **IUMLLiteralSpecification**

diagram



hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.108 UModelAPI - IUMLLiteralString

Interface **IUMLLiteralString**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLConstraint** Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLInstanceSpecification** Interface **IUMLParameter** Interface **IUMLProperty** Operation **SetNewSpecificationLiteralString** Operation **SetNewDefaultValueLiteralString** **SetNewSpecificationLiteralString** Operation **SetNewSpecificationLiteralString** Operation **SetNewDefaultValueLiteralString** Operation **SetNewDefaultValueLiteralString**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.109 UModelAPI - IUMLLiteralUnlimitedNatural

Interface **IUMLLiteralUnlimitedNatural**

diagram	

hierarchy	

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.110 UModelAPI - IUMLManifestation

Interface **IUMLManifestation**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLArtifact** Operation **InsertManifestationAt** Interface **IUMLDataAll** Operation **InsertManifestationAt**

Operation **IUMLManifestation::UtilizedElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**return**	**return**	**IUMLPackageableElement**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.111 UModelAPI - IUMLMergeNode

Interface **IUMLMergeNode**

diagram



hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.112 UModelAPI - IUMLMessage

Interface **IUMLMessage**

diagram



hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLInteraction** Interface **IUMLMessageEnd** Operation **InsertMessageAt Message** Operation **InsertMessageAt** Operation **Message**

Operation **IUMLMessage::GetOperation**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLOperation**			

Operation **IUMLMessage::GetSourceLifeline**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLLifeline**			

Operation **IUMLMessage::GetTargetLifeline**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLLifeline**			

Operation **IUMLMessage::InsertOwnedArgumentAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLMessage::MessageKind**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLMessageKind**			

Operation **IUMLMessage::MessageSort**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLMessageSort**			

Operation **IUMLMessage::OwnedArguments**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLValueSpecification.					

Operation **IUMLMessage::ReceiveEvent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLMessageEnd**			

Operation **IUMLMessage::SendEvent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLMessageEnd**			

Operation **IUMLMessage::SetOperation**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipVal	**in**	**IUMLOperation**			
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.113 UModelAPI - IUMLMessageEnd

Interface **IUMLMessageEnd**

diagram



hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Operation **ReceiveEvent** **SendEvent** Interface **IUMLMessage** Operation **ReceiveEvent** **SendEvent**

Operation **IUMLMessageEnd::Message**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLMessage**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.114 UModelAPI - IUMLMessageEvent

Interface **IUMLMessageEvent**

diagram	
hierarchy	

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.115 UModelAPI - IUMLMessageOccurrenceSpecification

Interface **IUMLMessageOccurrenceSpecification**

diagram

hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.116 UModelAPI - IUMLModel

Interface **IUMLModel**

diagram



hierarchy	

Operation **IUMLModel::Viewpoint**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.117 UModelAPI - IUMLMultiplicityElement

Interface **IUMLMultiplicityElement**

diagram	
hierarchy	

typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLValueSpecification**	Operation **OwningLower** **OwningUpper** Operation **OwningLower** **OwningUpper**

Operation **IUMLMultiplicityElement::GetMultiplicity**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	bWithBrackets	**in**	**bool**			
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLMultiplicityElement::InsertLowerUpperValueAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strLower	**in**	**string**			
	strUpper	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLMultiplicityElement::IsOrdered**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLMultiplicityElement::IsUnique**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLMultiplicityElement::LowerValues**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLValueSpecification.					

Operation **IUMLMultiplicityElement::SetMultiplicity**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strNewVal	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLMultiplicityElement::UpperValues**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLValueSpecification.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

© 2018 Altova GmbH

20.5.2.45.3.118 UModelAPI - IUMLNamedElement

Interface **IUMLNamedElement**

diagram



hierarchy



typedElements

Interface **IUMLCommentTextHyperlink**	Operation **SetHyperlinkGuiElementAddress**
Interface **IUMLDataAll**	Operation **FindOwnedMemberWithQualifiedName** **InsertInformationSourceAt** **InsertInformationTargetAt** **InsertOwnedHyperlink2GuiElementAt** **LinkedGuiElementCell** **SetHyperlinkGuiElementAddress** **TimeObservationEvent**
Interface **IUMLGuiTextHyperlink**	Operation **SetHyperlinkGuiElementAddress**
Interface **IUMLHyperlink2GuiElement**	Operation **LinkedGuiElementCell**
Interface **IUMLInformationFlow**	Operation **InsertInformationSourceAt** **InsertInformationTargetAt**
Interface **IUMLNamedElement**	Operation **InsertOwnedHyperlink2GuiElementAt**
Interface **IUMLNamespace**	Operation **FindOwnedMemberWithQualifiedName**
Interface **IUMLTimeObservation**	Operation **TimeObservationEvent**

Operation **IUMLNamedElement::ClientDependencies**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLDependency.					

Operation **IUMLNamedElement::InsertOwnedHyperlink2FileAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strFilePathOrUrl	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLHyperlink2File**			

Operation **IUMLNamedElement::InsertOwnedHyperlink2GuiElementAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipLinkedGuiElement	**in**	**IUMLGuiVisibleElement**			
	ipLinkedGuiElementCell	**in**	**IUMLNamedElement**			
	return	**return**	**IUMLHyperlink2GuiElement**			

Operation **IUMLNamedElement::InsertOwnedHyperlink2ModelAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipLinkedData	**in**	**IUMLData**			
	return	**return**	**IUMLHyperlink2Model**			

Operation **IUMLNamedElement::Name**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLNamedElement::Namespace**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLNamespace**			

Operation **IUMLNamedElement::OwnedHyperlinks**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLHyperlink.					

Operation **IUMLNamedElement::QualifiedName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

 © 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLNamedElement::SetName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strStartWith	**in**	**string**			
	return	**return**	**string**			
documentation	This function will find and set a unique name (starting with 'strStartWith') that the element is distinguishable in its parent namespace.					

Operation **IUMLNamedElement::SupplierDependencies**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLDependency.					

Operation **IUMLNamedElement::Visibility**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLVisibilityKind**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.119 UModelAPI - IUMLNamespace

Interface **IUMLNamespace**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLConstraint** Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLElementImport** Interface **IUMLNamedElement** Interface **IUMLPackageImport** Operation **Context** Operation **Context ImportingNamespace Namespace** Operation **ImportingNamespace** Operation **Namespace** Operation **ImportingNamespace**

Operation **IUMLNamespace::ElementImports**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLElementImport.					

Operation **IUMLNamespace::FindOwnedMemberWithQualifiedName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strName	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLNamedElement**			

Operation **IUMLNamespace::ImportedMembers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLPackageableElement.					

Operation **IUMLNamespace::InsertElementImportAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipImportedElement	**in**	**IUMLPackageableElement**			
	return	**return**	**IUMLElementImport**			

Operation **IUMLNamespace::InsertOwnedRuleAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLNamespace::InsertPackageImportAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipImportedPackage	**in**	**IUMLPackage**			
	return	**return**	**IUMLPackageImport**			

Operation **IUMLNamespace::InsertPackageMergeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipMergedPackage	**in**	**IUMLPackage**			
	return	**return**	**IUMLPackageMerge**			

Operation **IUMLNamespace::Members**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

 © 2018 Altova GmbH

r	**return**	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLNamedElement.					

Operation **IUMLNamespace::OwnedMembers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLNamedElement.					

Operation **IUMLNamespace::OwnedRules**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLConstraint.					

Operation **IUMLNamespace::PackageImports**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLPackageImport.					

Operation **IUMLNamespace::PackageMerges**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLPackageMerge.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.120 UModelAPI - IUMLNode

Interface **IUMLNode**

diagram	«interface» **IUMLNamespace** FindOwnedMemberWithQualifiedName(in strName:string):IUMLNamedElement InsertElementImportAt(in nIdx:int, in ipImportedElement:IUMLPackageableElement):IUMLElementImport InsertPackageImportAt(in nIdx:int, in ipImportedPackage:IUMLPackage):IUMLPackageImport InsertPackageMergeAt(in nIdx:int, in ipMergedPackage:IUMLPackage):IUMLPackageMerge InsertOwnedRuleAt(in nIdx:int):IUMLConstraint «GetAccessor, property» OwnedMembers():IUMLDataList «GetAccessor, property» Members():IUMLDataList «GetAccessor, property» ElementImports():IUMLDataList «GetAccessor, property» PackageImports():IUMLDataList «GetAccessor, property» PackageMerges():IUMLDataList «GetAccessor, property» ImportedMembers():IUMLDataList «GetAccessor, property» OwnedRules():IUMLDataList
hierarchy	IUMLData IUMLElement IUMLNamedElement IUMLNamespace IUMLBehavioralFeature, IUMLClassifier, IUMLInteractionOperand, IUMLPackage, IUMLRegion, IUMLState, IUMLStructuredActivityNode, IUMLTransition
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLNode** Operation **InsertNestedNodeAt** Operation **InsertNestedNodeAt**

Operation **IUMLNode::InsertNestedNodeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLNode**			

Operation **IUMLNode::NestedNodes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLNode.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.121 UModelAPI - IUMLObjectFlow

Interface **IUMLObjectFlow**

diagram	
hierarchy	

Operation **IUMLObjectFlow::IsMultiCast**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLObjectFlow::IsMultiReceive**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLObjectFlow::Transformation**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.122 UModelAPI - IUMLObjectNode

Interface **IUMLObjectNode**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLExceptionHandler** Operation **ExceptionInput** Operation **ExceptionInput**

Operation **IUMLObjectNode::EraseInStateAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLObjectNode::ExceptionHandlers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLExceptionHandler.					

Operation **IUMLObjectNode::InsertInStateAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLState**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLObjectNode::InStates**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLState.					

Operation **IUMLObjectNode::IsControlType**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLObjectNode::Ordering**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLObjectNodeOrderingKind**			

Operation **IUMLObjectNode::Selection**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLObjectNode::UpperBound**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.123 UModelAPI - IUMLObservation

Interface **IUMLObservation**

diagram



hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLDuration** Interface **IUMLTimeExpression** Operation **InsertObservationAt** Operation **InsertObservationAt** Operation **InsertObservationAt**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.124 UModelAPI - IUMLOccurrenceSpecification

Interface **IUMLOccurrenceSpecification**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface Operation **Finish** **Start** Operation **Finish** **Start**

	IUMLExecutionSpecification

Operation **IUMLOccurrenceSpecification::Covered**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLLifeline**			

Operation **IUMLOccurrenceSpecification::ExecutionSpecificationFinish**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLExecutionSpecification**			

Operation **IUMLOccurrenceSpecification::ExecutionSpecificationStart**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLExecutionSpecification**			

Operation **IUMLOccurrenceSpecification::OccurringEvent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLEvent**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.125 UModelAPI - IUMLOpaqueAction

Interface **IUMLOpaqueAction**

diagram



hierarchy	

Operation **IUMLOpaqueAction::Body**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLOpaqueAction::InputValues**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLOpaqueAction::InsertInputValueAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLInputPin**			

Operation **IUMLOpaqueAction::InsertOutputValueAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLOutputPin**			

Operation **IUMLOpaqueAction::Language**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLOpaqueAction::OutputValues**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.126 UModelAPI - IUMLOpaqueBehavior

Interface **IUMLOpaqueBehavior**

diagram



hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.127 UModelAPI - IUMLOpaqueExpression

Interface **IUMLOpaqueExpression**

diagram



hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLAbstraction** Operation **Mapping** **SetNewMapping** Interface **IUMLDataAll** Operation **Mapping** **SetNewMapping**

Operation **IUMLOpaqueExpression::Body**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLOpaqueExpression::Language**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.128 UModelAPI - IUMLOperation

Interface **IUMLOperation**

diagram	

hierarchy	
typedElements	Interface **IDocument** — Operation **GenerateSequenceDiagram** Interface **IUMLArtifact** — Operation **InsertOwnedOperationAt** Interface **IUMLCallEvent** — Operation **Operation** Interface **IUMLCallOperationAction** — Operation **CallOperation** Interface **IUMLClass** — Operation **InsertOwnedOperationAt** Interface **IUMLDataAll** — Operation **CallOperation** **CodeOperation** **GetOperation** **InsertOwnedOperationAt** **Operation** **SetOperation** Interface **IUMLDataType** — Operation **InsertOwnedOperationAt** Interface **IUMLGuiSequenceDiagram** — Operation **CodeOperation** Interface **IUMLInterface** — Operation **InsertOwnedOperationAt** Interface **IUMLMessage** — Operation **GetOperation** **SetOperation** Interface **IUMLParameter** — Operation **Operation**

Operation **IUMLOperation::Class**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLClass**			

Operation **IUMLOperation::Datatype**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataType**			

Operation **IUMLOperation::Interface**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInterface**			

Operation **IUMLOperation::IsOrdered**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLOperation::IsQuery**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLOperation::IsUnique**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLOperation::Type**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLType**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.129 UModelAPI - IUMLOutputPin

Interface **IUMLOutputPin**

diagram



hierarchy



typedElements

Interface **IUMLAcceptEventAction**
Interface **IUMLCallAction**
Interface **IUMLDataAll**
Operation **InsertEventActionResultAt**
Operation **InsertResultAt**
Operation **InsertEventActionResultAt**
InsertOutputValueAt

	Interface **IUMLOpaqueAction** Interface **IUMLValueSpecificationAction** Operation **InsertResultAt** **Result** Operation **InsertOutputValueAt** Operation **Result**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.130 UModelAPI - IUMLPackage

Interface **IUMLPackage**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IDocument** Interface **IImportSourceDlg** Interface **IModelTransformationDlg** Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLNamespace** Interface **IUMLPackage** Interface **IUMLPackageableElement** Interface **IUMLPackageImport** Interface **IUMLPackageMerge** Operation **RootPackage** Operation **ImportTarget** Operation **SourcePackage** **TargetPackage** Operation **ApplyingPackage** **ImportedPackage** **InsertPackageImportAt** **InsertPackageMergeAt** **MergedPackage** **NestingPackage** **OwningPackage** **Package** **ReceivingPackage** Operation **InsertPackageImportAt** **InsertPackageMergeAt** Operation **NestingPackage** Operation **OwningPackage** Operation **ImportedPackage** Operation **MergedPackage**

	Interface IUMLProfileApplication Interface IUMLType Operation ReceivingPackage Operation ApplyingPackage Operation Package

Operation **IUMLPackage::InsertPackagedElementAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLPackageableElement**			

Operation **IUMLPackage::InsertPackagedElementRelationshipAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	ipFrom	**in**	**IUMLElement**			
	ipTo	**in**	**IUMLElement**			
	return	**return**	**IUMLPackageableElement**			

Operation **IUMLPackage::InsertProfileApplicationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipAppliedProfile	**in**	**IUMLProfile**			
	return	**return**	**IUMLProfileApplication**			

Operation **IUMLPackage::IsCodeLangNamespace**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nCodeLang	**in**	**ENUMCodeLang**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLPackage::IsCodeLangNamespaceRoot**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nCodeLang	**in**	**ENUMCodeLang**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLPackage::IsShared**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLPackage::NestedPackages**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLPackage.					

© 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLPackage::NestingPackage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLPackage**			

Operation **IUMLPackage::OwnedStereotypes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLPackage::OwnedTypes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLType.					

Operation **IUMLPackage::PackagedElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLPackageableElement.					

Operation **IUMLPackage::ProfileApplications**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLProfileApplication.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.131 UModelAPI - IUMLPackageableElement

Interface **IUMLPackageableElement**

diagram



hierarchy



typedElements

Interface **IUMLArtifact**	Operation **InsertManifestationAt**
Interface **IUMLDataAll**	Operation **ImportedElement** **InsertElementImportAt** **InsertManifestationAt** **InsertPackagedElementAt** **InsertPackagedElementRelationshipAt** **UtilizedElement**
Interface **IUMLElementImport**	Operation **ImportedElement**
Interface **IUMLManifestation**	Operation **UtilizedElement**
Interface **IUMLNamespace**	Operation **InsertElementImportAt**
Interface **IUMLPackage**	Operation **InsertPackagedElementAt** **InsertPackagedElementRelationshipAt**

Operation **IUMLPackageableElement::OwningPackage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLPackage**			

20.5.2.45.3.132 UModelAPI - IUMLPackageImport

Interface **IUMLPackageImport**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLNamespace** Operation **InsertPackageImportAt** Operation **InsertPackageImportAt**

Operation **IUMLPackageImport::ImportedPackage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLPackage**			

Operation **IUMLPackageImport::ImportingNamespace**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLNamespace**			

Operation **IUMLPackageImport::Visibility**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLVisibilityKind**			

20.5.2.45.3.133 UModelAPI - IUMLPackageMerge

Interface **IUMLPackageMerge**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLNamespace** Operation **InsertPackageMergeAt** Operation **InsertPackageMergeAt**

Operation **IUMLPackageMerge::MergedPackage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLPackage**			

Operation **IUMLPackageMerge::ReceivingPackage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLPackage**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

 © 2018 Altova GmbH

20.5.2.45.3.134 UModelAPI - IUMLParameter

Interface **IUMLParameter**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLActivityParameterNode** Interface **IUMLBehavior** Interface **IUMLBehavioralFeature** Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLValueSpecification** Operation **Parameter** Operation **InsertOwnedParameterAt** Operation **InsertOwnedParameterAt** Operation **InsertOwnedParameterAt** **OwningParameter** **Parameter** Operation **OwningParameter**

Operation **IUMLParameter::Default**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLParameter::DefaultValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLParameter::Direction**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLParameterDirectionKind**			

Operation **IUMLParameter::IsVarArgList**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLParameter::Operation**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLOperation**			

Operation **IUMLParameter::SetNewDefaultValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLParameter::SetNewDefaultValueInstanceValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipInstance	**in**	**IUMLInstanceSpecification**			
	return	**return**	**IUMLInstanceValue**			

Operation **IUMLParameter::SetNewDefaultValueLiteralString**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strNewVal	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLLiteralString**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.135 UModelAPI - IUMLParameterableElement

Interface **IUMLParameterableElement**

diagram



 © 2018 Altova GmbH

hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** — Operation **Actual** **InsertParameterSubstitutionAt** **OwnedActual** **OwnedParameteredElement** **ParameteredElement** **SetNewOwnedParameteredElement** Interface **IUMLTemplateBinding** — Operation **InsertParameterSubstitutionAt** Interface **IUMLTemplateParameter** — Operation **OwnedParameteredElement** **ParameteredElement** **SetNewOwnedParameteredElement** Interface **IUMLTemplateParameterSubstitution** — Operation **Actual** **OwnedActual**

Operation **IUMLParameterableElement::OwningTemplateParameter**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTemplateParameter**			

Operation **IUMLParameterableElement::TemplateParameter**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTemplateParameter**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.136 UModelAPI - IUMLPin

Interface **IUMLPin**

diagram	
hierarchy	

Operation **IUMLPin::IsControl**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.137 UModelAPI - IUMLPort

Interface **IUMLPort**

diagram	

hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLStructuredClassifier** Operation **InsertOwnedPortAt** Operation **InsertOwnedPortAt**

Operation **IUMLPort::IsBehavior**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLPort::IsConjugated**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLPort::IsService**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLPort::Protocol**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLProtocolStateMachine**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.138 UModelAPI - IUMLPrimitiveType

Interface **IUMLPrimitiveType**

diagram



hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.139 UModelAPI - IUMLProfile

Interface **IUMLProfile**

diagram



hierarchy



typedElements

Interface **IUMLDataAll**

Interface **IUMLPackage**

Operation **AppliedProfile**

InsertProfileApplicationAt

Operation **InsertProfileApplicationAt**

	Interface **IUMLProfileApplication** Operation **AppliedProfile**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.140 UModelAPI - IUMLProfileApplication

Interface **IUMLProfileApplication**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Operation **InsertProfileApplicationAt** Interface **IUMLPackage** Operation **InsertProfileApplicationAt**

Operation **IUMLProfileApplication::AppliedProfile**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLProfile**			

Operation **IUMLProfileApplication::ApplyingPackage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLPackage**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.141 UModelAPI - IUMLProperty

Interface **IUMLProperty**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLArtifact** Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLDataType** Interface **IUMLInterface** Interface **IUMLProperty** Interface **IUMLSignal** Interface **IUMLStructuredClassifier** Interface **IUMLValueSpecification** Operation **InsertOwnedAttributeAt** Operation **AssociationEnd InsertOwnedAttributeAt InsertQualifierAt Opposite OwningProperty** Operation **InsertOwnedAttributeAt** Operation **InsertOwnedAttributeAt** Operation **AssociationEnd InsertQualifierAt Opposite** Operation **InsertOwnedAttributeAt** Operation **InsertOwnedAttributeAt** Operation **OwningProperty**

Operation **IUMLProperty::Aggregation**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLAggregationKind**			

Operation **IUMLProperty::Association**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLAssociation**			

Operation **IUMLProperty::AssociationEnd**

parame	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

 © 2018 Altova GmbH

r	**return**	**return**	**IUMLProperty**			

Operation **IUMLProperty::Class**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLClass**			

Operation **IUMLProperty::Classifier**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLClassifier**			

Operation **IUMLProperty::Datatype**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataType**			

Operation **IUMLProperty::Default**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLProperty::DefaultValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLProperty::InsertQualifierAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLProperty**			

Operation **IUMLProperty::Interface**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInterface**			

Operation **IUMLProperty::IsComposite**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLProperty::IsDerived**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLProperty::IsDerivedUnion**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLProperty::IsNavigable**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLProperty::IsOwnedEnd**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLProperty::Opposite**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLProperty**			

Operation **IUMLProperty::OwningAssociation**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLAssociation**			

Operation **IUMLProperty::OwningSignal**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLSignal**			

Operation **IUMLProperty::Qualifiers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLProperty.					

Operation **IUMLProperty::SetNewDefaultValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLProperty::SetNewDefaultValueInstanceValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipInstance	**in**	**IUMLInstanceSpecification**			
	return	**return**	**IUMLInstanceValue**			

Operation **IUMLProperty::SetNewDefaultValueLiteralString**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strNewVal	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLLiteralString**			

20.5.2.45.3.142 UModelAPI - IUMLProtocolStateMachine

Interface **IUMLProtocolStateMachine**

diagram



hierarchy



typedElements		
	Interface **IUMLDataAll**	Operation **Protocol** **SetNewProtocol**
	Interface **IUMLInterface**	Operation **Protocol** **SetNewProtocol**
	Interface **IUMLPort**	Operation **Protocol**

Operation **IUMLProtocolStateMachine::Interface**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**return**	**return**	**IUMLInterface**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.143 UModelAPI - IUMLProtocolTransition

Interface **IUMLProtocolTransition**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLConstraint** Operation **OwningTransition** Interface **IUMLDataAll** Operation **OwningTransition**

Operation **IUMLProtocolTransition::PostCondition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLProtocolTransition::PreCondition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLProtocolTransition::Referred**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

 © 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLProtocolTransition::SetNewPostCondition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLProtocolTransition::SetNewPreCondition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.144 UModelAPI - IUMLPseudostate

Interface **IUMLPseudostate**

diagram



hierarchy



typedElements

Interface **IUMLConnectionPointReference**
Interface **IUMLDataAll**
Operation **InsertEntryAt** **InsertExitAt**
Operation **InsertConnectionPointAt** **InsertEntryAt** **InsertExitAt**

	Interface **IUMLState** Interface **IUMLStateMachine**	Operation **InsertConnectionPointAt** Operation **InsertConnectionPointAt**

Operation **IUMLPseudostate::PseudostateKind**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLPseudostateKind**			

Operation **IUMLPseudostate::State**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLState**			

Operation **IUMLPseudostate::StateMachine**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLStateMachine**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.145 UModelAPI - IUMLRealization

Interface **IUMLRealization**

diagram



hierarchy



20.5.2.45.3.146 UModelAPI - IUMLRedefinableElement

Interface **IUMLRedefinableElement**

diagram	
hierarchy	

Operation **IUMLRedefinableElement::IsLeaf**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.147 UModelAPI - IUMLRedefinableTemplateSignature

Interface **IUMLRedefinableTemplateSignature**

diagram	

hierarchy	

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.148 UModelAPI - IUMLRegion

Interface **IUMLRegion**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLState** Interface **IUMLStateMachine** Interface **IUMLVertex** Operation **Container** **InsertRegionAt** Operation **InsertRegionAt** Operation **InsertRegionAt** Operation **Container**

Operation **IUMLRegion::InsertSubVertexAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLVertex**			

Operation **IUMLRegion::InsertTransitionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipSource	**in**	**IUMLVertex**			
	ipTarget	**in**	**IUMLVertex**			
	return	**return**	**IUMLTransition**			

 © 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLRegion::State**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLState**			

Operation **IUMLRegion::StateMachine**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLStateMachine**			

Operation **IUMLRegion::SubVertices**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLVertex.					

Operation **IUMLRegion::Transitions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLTransition.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.149 UModelAPI - IUMLRelationship

Interface **IUMLRelationship**

diagram



hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLInformationFlow** Operation **InsertInformationFlowRealizationAt** Operation **InsertInformationFlowRealizationAt**

Operation **IUMLRelationship::RelatedElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLElement.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.150 UModelAPI - IUMLSendSignalAction

Interface **IUMLSendSignalAction**

diagram	
hierarchy	

Operation **IUMLSendSignalAction::SendSignal**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLSignal**			

Operation **IUMLSendSignalAction::SetNewSignalTarget**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLInputPin**			

Operation **IUMLSendSignalAction::SignalTarget**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInputPin**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.151 UModelAPI - IUMLSignal

Interface **IUMLSignal**

diagram



hierarchy



typedElements

Interface **IUMLDataAll**
Interface **IUMLProperty**
Interface **IUMLSendSignalAction**
Operation **OwningSignal** **SendSignal** **Signal**
Operation **OwningSignal**
Operation **SendSignal**

	Interface **IUMLSignalEvent**	Operation **Signal**

Operation **IUMLSignal::InsertOwnedAttributeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLProperty**			

Operation **IUMLSignal::OwnedAttributes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLProperty.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.152 UModelAPI - IUMLSignalEvent

Interface **IUMLSignalEvent**

diagram



hierarchy



Operation **IUMLSignalEvent::Signal**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLSignal**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.153 UModelAPI - IUMLSlot

Interface **IUMLSlot**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLInstanceSpecification** Interface **IUMLValueSpecification** Operation **InsertSlotAt** **OwningSlot** Operation **InsertSlotAt** Operation **OwningSlot**

Operation **IUMLSlot::DefiningFeature**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLStructuralFeature**			

Operation **IUMLSlot::InsertSlotInstanceValueAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipInstance	**in**	**IUMLInstanceSpecification**			
	return	**return**	**IUMLInstanceValue**			

Operation **IUMLSlot::InsertValueAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLSlot::OwningInstance**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInstanceSpecification**			

Operation **IUMLSlot::Values**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLValueSpecification.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.154 UModelAPI - IUMLState

Interface **IUMLState**

diagram



hierarchy



typedElements

Interface **IUMLConnectionPointReference**	Operation **State**
Interface **IUMLConstraint**	Operation **OwningState**
Interface **IUMLDataAll**	Operation **InsertInStateAt** **OwningState** **State**
Interface **IUMLObjectNode**	Operation **InsertInStateAt**
Interface **IUMLPseudostate**	Operation **State**
Interface **IUMLRegion**	Operation **State**

Operation **IUMLState::ConnectionPoints**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLPseudostate.					

Operation **IUMLState::Connections**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLConnectionPointReference.					

Operation **IUMLState::DoActivity**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLState::Entry**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLState::Exit**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLState::InsertConnectionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLConnectionPointReference**			

Operation **IUMLState::InsertConnectionPointAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLPseudostate**			

Operation **IUMLState::InsertRegionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLRegion**			

Operation **IUMLState::IsComposite**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLState::IsOrthogonal**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLState::IsSimple**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLState::IsSubmachineState**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLState::Regions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLRegion.					

Operation **IUMLState::SetNewDoActivity**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLState::SetNewEntry**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLState::SetNewExit**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLState::SetNewStateInvariant**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLState::StateInvariant**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLState::Submachine**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLStateMachine**			

© 2018 Altova GmbH

20.5.2.45.3.155 UModelAPI - IUMLStateInvariant

Interface **IUMLStateInvariant**

diagram



hierarchy



Operation **IUMLStateInvariant::Covered**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLLifeline**			

Operation **IUMLStateInvariant::Invariant**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLStateInvariant::SetNewInvariant**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.156 UModelAPI - IUMLStateMachine

Interface **IUMLStateMachine**

diagram



hierarchy



typedElements

Interface **IDocument**	Operation **GenerateStateMachineCode**
Interface **IUMLDataAll**	Operation **StateMachine** **Submachine**
Interface **IUMLPseudostate**	Operation **StateMachine**
Interface **IUMLRegion**	Operation **StateMachine**
Interface **IUMLState**	Operation **Submachine**

 © 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLStateMachine::ConnectionPoints**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLPseudostate.					

Operation **IUMLStateMachine::InsertConnectionPointAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLPseudostate**			

Operation **IUMLStateMachine::InsertRegionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLRegion**			

Operation **IUMLStateMachine::Regions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLRegion.					

Operation **IUMLStateMachine::SubmachineStates**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLState.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.157 UModelAPI - IUMLStereotype

Interface **IUMLStereotype**

diagram	«interface» IUMLStateMachine InsertRegionAt(in nIdx:int):IUMLRegion InsertConnectionPointAt(in nIdx:int):IUMLPseudostate «GetAccessor, property» Regions():IUMLDataList «GetAccessor, property» SubmachineStates():IUMLDataList «GetAccessor, property» ConnectionPoints():IUMLDataList
hierarchy	IUMLClassifier, IUMLType, IUMLNamespace, IUMLRedefinableElement, IUMLParameterableElement, IUMLTemplateableElement IUMLStructuredClassifier, IUMLClassifier IUMLEncapsulatedClassifier, IUMLBehavioredClassifier IUMLClass IUMLBehavior IUMLStateMachine IUMLProtocolStateMachine
typedElements	Interface **IUMLDataAll** — Operation **ApplyStereotype**, **GetStereotypeApplicationForStereotype**, **IsStereotypeApplied**, **Stereotype**, **UnapplyStereotype** Interface **IUMLElement** — Operation **ApplyStereotype**, **GetStereotypeApplicationForStereotype**, **IsStereotypeApplied**, **UnapplyStereotype** Interface **IUMLStereotypeApplication** — Operation **Stereotype**

Operation **IUMLStereotype::BaseClass**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLStereotype::IconFileName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLStereotype::MetaClass**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

© 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLStereotype::StereotypedElementStyles**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiStyles**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.158 UModelAPI - IUMLStereotypeApplication

Interface **IUMLStereotypeApplication**

diagram



hierarchy



typedElements

Interface **IUMLDataAll** — Operation **ApplyPredefinedStereotype** **ApplyStereotype** **GetStereotypeApplicationForPredefinedStereotype** **GetStereotypeApplicationForStereotype**

Interface **IUMLElement** — Operation **ApplyPredefinedStereotype** **ApplyStereotype** **GetStereotypeApplicationForPredefinedStereotype** **GetStereotypeApplicationForStereotype**

Operation **IUMLStereotypeApplication::AppliedElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLElement**			

Operation **IUMLStereotypeApplication::SetPredefinedTaggedValueAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			

	nProperty	**in**	**ENUMUMLPredefinedElement**
	strNewValue	**in**	**string**
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**

Operation **IUMLStereotypeApplication::SetTaggedValueAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipDefiningFeature	**in**	**IUMLStructuralFeature**			
	strNewValue	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLStereotypeApplication::Stereotype**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLStereotype**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.159 UModelAPI - IUMLStructuralFeature

Interface **IUMLStructuralFeature**

diagram



hierarchy



typedElements	Interface **IUMLDataAll**	Operation **DefiningFeature** **InsertSlotAt** **SetSlotInstanceValueAt** **SetSlotValueAt** **SetTaggedValueAt**
	Interface **IUMLInstanceSpecification**	Operation **InsertSlotAt** **SetSlotInstanceValueAt** **SetSlotValueAt**
	Interface **IUMLSlot**	Operation **DefiningFeature**
	Interface **IUMLStereotypeApplication**	Operation **SetTaggedValueAt**

Operation **IUMLStructuralFeature::IsReadOnly**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.160 UModelAPI - IUMLStructuredActivityNode

Interface **IUMLStructuredActivityNode**

diagram



hierarchy



Operation **IUMLStructuredActivityNode::Edges**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLStructuredActivityNode::EraseEdgeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLStructuredActivityNode::EraseNodeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLStructuredActivityNode::InsertEdgeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipEdge	**in**	**IUMLActivityEdge**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLStructuredActivityNode::InsertNodeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipEdge	**in**	**IUMLActivityNode**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLStructuredActivityNode::MustIsolate**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLStructuredActivityNode::Nodes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

© 2018 Altova GmbH

20.5.2.45.3.161 UModelAPI - IUMLStructuredClassifier

Interface **IUMLStructuredClassifier**

diagram



hierarchy



Operation **IUMLStructuredClassifier::InsertOwnedAttributeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLProperty**			

Operation **IUMLStructuredClassifier::InsertOwnedConnectorAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipFrom	**in**	**IUMLConnectableElement**			
	ipTo	**in**	**IUMLConnectableElement**			
	return	**return**	**IUMLConnector**			

Operation **IUMLStructuredClassifier::InsertOwnedPortAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLPort**			

Operation **IUMLStructuredClassifier::OwnedAttributes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLProperty.					

Operation **IUMLStructuredClassifier::OwnedConnectors**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLConnector.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.162 UModelAPI - IUMLTemplateableElement

Interface **IUMLTemplateableElement**

diagram



hierarchy



typedElements		
	Interface **IUMLDataAll**	Operation **BoundElement** **Template**
	Interface **IUMLTemplateBinding**	Operation **BoundElement**
	Interface **IUMLTemplateSignature**	Operation **Template**

Operation **IUMLTemplateableElement::InsertOwnedTemplateBindingAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipSignature	**in**	**IUMLTemplateSignature**			
	return	**return**	**IUMLTemplateBinding**			

Operation **IUMLTemplateableElement::OwnedTemplateBindings**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLTemplateBinding.					

Operation **IUMLTemplateableElement::OwnedTemplateSignature**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTemplateSignature**			

Operation **IUMLTemplateableElement::SetNewTemplateSignature**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTemplateSignature**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.163 UModelAPI - IUMLTemplateBinding

Interface **IUMLTemplateBinding**

diagram



hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLTemplateableElement** Interface **IUMLTemplateParameterSubstitution** Operation **InsertOwnedTemplateBindingAt TemplateBinding** Operation **InsertOwnedTemplateBindingAt** Operation **TemplateBinding**

Operation **IUMLTemplateBinding::BoundElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTemplateableElement**			

Operation **IUMLTemplateBinding::InsertParameterSubstitutionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipFormalParameter	**in**	**IUMLTemplateParameter**			
	ipActualParameter	**in**	**IUMLParameterableElement**			
	return	**return**	**IUMLTemplateParameterSubstitution**			

Operation **IUMLTemplateBinding::ParameterSubstitutions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLTemplateParameterSubstitution.					

Operation **IUMLTemplateBinding::Signature**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTemplateSignature**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

 © 2018 Altova GmbH

20.5.2.45.3.164 UModelAPI - IUMLTemplateParameter

Interface **IUMLTemplateParameter**

diagram	«interface» IUMLTemplateBinding InsertParameterSubstitutionAt(in nIdx:int, in ipFormalParameter:IUMLTemplateParameter, in ipActualParameter:IUMLParameterableElement):IUMLTemplateParameterSubstitution «GetAccessor, property» Signature():IUMLTemplateSignature «GetAccessor, property» BoundElement():IUMLTemplateableElement «GetAccessor, property» ParameterSubstitutions():IUMLDataList
hierarchy	IUMLData IUMLElement IUMLRelationship IUMLDirectedRelationship IUMLTemplateBinding
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLParameterableElement** Interface **IUMLTemplateBinding** Interface **IUMLTemplateParameterSubstitution** Operation **Formal** Operation **InsertParameterSubstitutionAt** Operation **OwningTemplateParameter** Operation **TemplateParameter** Operation **OwningTemplateParameter** Operation **TemplateParameter** Operation **InsertParameterSubstitutionAt** Operation **Formal**

Operation **IUMLTemplateParameter::DefaultParamValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLTemplateParameter::OwnedParameteredElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLParameterableElement**			

Operation **IUMLTemplateParameter::ParameteredElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLParameterableElement**			

Operation **IUMLTemplateParameter::ParameterSignature**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTemplateSignature**			

Operation **IUMLTemplateParameter::SetNewOwnedParameteredElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLParameterableElement**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.165 UModelAPI - IUMLTemplateParameterSubstitution

Interface **IUMLTemplateParameterSubstitution**

diagram



hierarchy



typedElements		
	Interface **IUMLDataAll**	Operation **InsertParameterSubstitutionAt**
	Interface **IUMLTemplateBinding**	Operation **InsertParameterSubstitutionAt**

Operation **IUMLTemplateParameterSubstitution::Actual**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLParameterableElement**			

Operation **IUMLTemplateParameterSubstitution::Formal**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTemplateParameter**			

Operation **IUMLTemplateParameterSubstitution::OwnedActual**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLParameterableElement**			

Operation **IUMLTemplateParameterSubstitution::TemplateBinding**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTemplateBinding**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.166 UModelAPI - IUMLTemplateSignature

Interface **IUMLTemplateSignature**

diagram



hierarchy



typedElements

Interface **IUMLDataAll**	Operation **InsertOwnedTemplateBinding** **At** **OwnedTemplateSignature** **ParameterSignature** **SetNewTemplateSignature** **Signature**
Interface **IUMLTemplateableElement**	Operation **InsertOwnedTemplateBinding** **At** **OwnedTemplateSignature** **SetNewTemplateSignature**
Interface **IUMLTemplateBinding**	Operation **Signature**
Interface	Operation **ParameterSignature**

	IUMLTemplateParameter

Operation **IUMLTemplateSignature::InsertOwnedTemplateParameterAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLClassifierTemplateParameter**			

Operation **IUMLTemplateSignature::OwnedTemplateParameters**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLTemplateParameter.					

Operation **IUMLTemplateSignature::Template**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTemplateableElement**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.167 UModelAPI - IUMLTimeConstraint

Interface **IUMLTimeConstraint**

diagram



hierarchy



Operation **IUMLTimeConstraint::IsFirstEvent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.168 UModelAPI - IUMLTimeEvent

Interface **IUMLTimeEvent**

diagram	
hierarchy	

Operation **IUMLTimeEvent::IsRelative**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLTimeEvent::SetNewWhen**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTimeExpression**			

Operation **IUMLTimeEvent::When**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTimeExpression**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.169 UModelAPI - IUMLTimeExpression

Interface **IUMLTimeExpression**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Operation **SetNewWhen** **When** Interface **IUMLTimeEvent** Operation **SetNewWhen** **When**

Operation **IUMLTimeExpression::EraseObservationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLTimeExpression::Expr**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLTimeExpression::InsertObservationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLObservation**			
	return	**return**	**void**			

 © 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLTimeExpression::Observations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLObservation.					

Operation **IUMLTimeExpression::SetNewExpr**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.170 UModelAPI - IUMLTimeInterval

Interface **IUMLTimeInterval**

diagram



hierarchy



20.5.2.45.3.171 UModelAPI - IUMLTimeObservation

Interface **IUMLTimeObservation**

diagram	
hierarchy	

Operation **IUMLTimeObservation::IsFirstEvent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLTimeObservation::TimeObservationEvent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLNamedElement**			

20.5.2.45.3.172 UModelAPI - IUMLTransition

Interface **IUMLTransition**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLRegion** Operation **InsertTransitionAt** Operation **InsertTransitionAt**

Operation **IUMLTransition::Effect**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLTransition::InsertTriggerAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLTrigger**			

Operation **IUMLTransition::SetNewEffect**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLTransition::SetNewTransitionGuard**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLTransition::TransitionGuard**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLTransition::TransitionKind**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLTransitionKind**			

Operation **IUMLTransition::TransitionSource**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLVertex**			

Operation **IUMLTransition::TransitionTarget**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLVertex**			

Operation **IUMLTransition::Triggers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLTrigger.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.173 UModelAPI - IUMLTrigger

Interface **IUMLTrigger**

diagram



hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLAcceptEventAction** Operation **InsertActionTriggerAt** Interface **IUMLDataAll** Operation **InsertActionTriggerAt** **InsertTriggerAt** Interface **IUMLTransition** Operation **InsertTriggerAt**

Operation **IUMLTrigger::Event**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLEvent**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.174 UModelAPI - IUMLType

Interface **IUMLType**

diagram	
hierarchy	

typedElements	Interface **IUMLBehavioralFeature** Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLOperation** Interface **IUMLTypedElement**	Operation **InsertRaisedExceptionAt** Operation **InsertRaisedExceptionAt Type** Operation **Type** Operation **Type**

Operation **IUMLType::Package**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLPackage**			

Operation **IUMLType::TypedElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLTypedElement.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.175 UModelAPI - IUMLTypedElement

Interface **IUMLTypedElement**

diagram



hierarchy



Operation **IUMLTypedElement::PostTypeModifier**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLTypedElement::Type**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLType**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.176 UModelAPI - IUMLUsage

Interface **IUMLUsage**

diagram



hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.177 UModelAPI - IUMLUseCase

Interface **IUMLUseCase**

diagram



hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLClassifier** Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLExtend** Interface **IUMLExtensionPoint** Interface **IUMLInclude** Interface **IUMLUseCase** Operation **InsertOwnedUseCaseAt** Operation **Addition** **ExtendedCase** **Extension** **IncludingCase** **InsertExtendAt** **InsertIncludeAt** **InsertOwnedUseCaseAt** **UseCase** Operation **ExtendedCase** **Extension** Operation **UseCase** Operation **Addition** **IncludingCase** Operation **InsertExtendAt** **InsertIncludeAt**

Operation **IUMLUseCase::EraseSubjectAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLUseCase::Extends**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLExtend.					

Operation **IUMLUseCase::ExtensionPoints**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLExtensionPoint.					

Operation **IUMLUseCase::Includes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLInclude.					

 © 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLUseCase::InsertExtendAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipExtendedCase	**in**	**IUMLUseCase**			
	return	**return**	**IUMLExtend**			

Operation **IUMLUseCase::InsertExtensionPointAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLExtensionPoint**			

Operation **IUMLUseCase::InsertIncludeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipIncludingCase	**in**	**IUMLUseCase**			
	return	**return**	**IUMLInclude**			

Operation **IUMLUseCase::InsertSubjectAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	pSubject	**in**	**IUMLClassifier**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLUseCase::Subjects**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLClassifier.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.178 UModelAPI - IUMLValuePin

Interface **IUMLValuePin**

diagram



hierarchy



Operation **IUMLValuePin::PinValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.179 UModelAPI - IUMLValueSpecification

Interface **IUMLValueSpecification**

diagram



hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLChangeEvent** — Operation **ChangeExpression** **SetNewChangeExpression** Interface **IUMLConstraint** — Operation **SetNewSpecification** **Specification** Interface **IUMLDataAll** — Operation **ActionValue** **ChangeExpression** **DefaultValue** **Expr** **InsertOwnedArgumentAt** **InsertValueAt** **Max** **MaxInt** **Min** **MinInt** **Selector** **SetNewActionValue** **SetNewChangeExpression** **SetNewDefaultValue** **SetNewExpr** **SetNewMax** **SetNewMaxInt** **SetNewMin** **SetNewMinInt** **SetNewSelector** **SetNewSpecification** **SetPredefinedTaggedValueAt** **SetSlotValueAt** **SetTaggedValueAt** **Specification** Interface **IUMLDuration** — Operation **Expr** **SetNewExpr** Interface **IUMLInstanceSpecification** — Operation **SetNewSpecification** **SetSlotValueAt** **Specification** Interface **IUMLInteractionConstraint** — Operation **MaxInt** **MinInt** **SetNewMaxInt** **SetNewMinInt** Interface **IUMLInterval** — Operation **Max** **Min** **SetNewMax** **SetNewMin** Interface **IUMLLifeline** — Operation **Selector** **SetNewSelector** Interface **IUMLMessage** — Operation **InsertOwnedArgumentAt** Interface **IUMLParameter** — Operation **DefaultValue** **SetNewDefaultValue** Interface **IUMLProperty** — Operation **DefaultValue** **SetNewDefaultValue** Interface **IUMLSlot** — Operation **InsertValueAt** Interface **IUMLStereotypeApplication** — Operation **SetPredefinedTaggedValueAt** **SetTaggedValueAt** Interface **IUMLTimeExpression** — Operation **Expr** **SetNewExpr** Interface **IUMLValueSpecificationAction** — Operation **ActionValue** **SetNewActionValue**

Operation **IUMLValueSpecification::BooleanValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLValueSpecification::Expression**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLExpression**			

Operation **IUMLValueSpecification::IntegerValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLValueSpecification::IsComputable**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLValueSpecification::IsNull**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLValueSpecification::OwningConstraint**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLValueSpecification::OwningInstanceSpec**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInstanceSpecification**			

Operation **IUMLValueSpecification::OwningLower**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLMultiplicityElement**			

Operation **IUMLValueSpecification::OwningParameter**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLParameter**			

Operation **IUMLValueSpecification::OwningProperty**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLProperty**			

Operation **IUMLValueSpecification::OwningSlot**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLSlot**			

Operation **IUMLValueSpecification::OwningUpper**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLMultiplicityElement**			

Operation **IUMLValueSpecification::StringValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLValueSpecification::UnlimitedValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.180 UModelAPI - IUMLValueSpecificationAction

Interface **IUMLValueSpecificationAction**

diagram



hierarchy	

Operation **IUMLValueSpecificationAction::ActionValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLValueSpecificationAction::Result**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLOutputPin**			

Operation **IUMLValueSpecificationAction::SetNewActionValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.3.181 UModelAPI - IUMLVertex

Interface **IUMLVertex**

diagram	

hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** — Operation **InsertSubVertexAt**, **InsertTransitionAt**, **TransitionSource**, **TransitionTarget** Interface **IUMLRegion** — Operation **InsertSubVertexAt**, **InsertTransitionAt** Interface **IUMLTransition** — Operation **TransitionSource**, **TransitionTarget**

Operation **IUMLVertex::Container**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLRegion**			

Operation **IUMLVertex::Incomings**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLTransition.					

Operation **IUMLVertex::Outgoings**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLTransition.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4 IUMLGuiElement

This is a list of elements from Altova for diagrams and to show IUMLElements on diagrams.

20.5.2.45.4.1 UModelAPI - IUMLGuiActivityDiagram

Interface **IUMLGuiActivityDiagram**

diagram



hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.2 UModelAPI - IUMLGuiAttachedNode

Interface **IUMLGuiAttachedNode**

diagram



hierarchy	
documentation	This GUI element is a node (possibly without a linked IUMLElement) which is directly attached to a IUMLGuiNodeLink. It disappears and pops up based on data set in the element of the IUMLGuiNodeLink it is attached to. The user usually only has control of this element via styles or the node it is attached to. This node is used as graphical object on diagrams to represent Tagged Values for example.

Operation **IUMLGuiAttachedNode::AttachedTo**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiLink**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.3 UModelAPI - IUMLGuiBehaviorDiagram

Interface **IUMLGuiBehaviorDiagram**

diagram	

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.4 UModelAPI - IUMLGuiBPMN2ChoreographyDiagram

Interface **IUMLGuiBPMN2ChoreographyDiagram**



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.5 UModelAPI - IUMLGuiBPMN2CollaborationDiagram

Interface **IUMLGuiBPMN2CollaborationDiagram**

diagram



hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.6 UModelAPI - IUMLGuiBPMN2Diagram

Interface **IUMLGuiBPMN2Diagram**

diagram



hierarchy	

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.7 UModelAPI - IUMLGuiBPMNDiagram

Interface **IUMLGuiBPMNDiagram**

diagram	
hierarchy	

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.8 UModelAPI - IUMLGuiClassDiagram

Interface **IUMLGuiClassDiagram**



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.9 UModelAPI - IUMLGuiCommunicationDiagram

Interface **IUMLGuiCommunicationDiagram**

hierarchy	

Operation **IUMLGuiCommunicationDiagram::AddUMLGuiCommunicationLink**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipFromLink	**in**	**IUMLGuiLink**			
	ipToLink	**in**	**IUMLGuiLink**			
	return	**return**	**IUMLGuiCommunicationLink**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.10 UModelAPI - IUMLGuiCommunicationLink

Interface **IUMLGuiCommunicationLink**

diagram	

 © 2018 Altova GmbH

hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLGuiCommunicationDiagram** Operation **AddUMLGuiCommunicationLink**
documentation	This line link is used on communication diagrams to provide a connection link for messages between lifelines.

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.11 UModelAPI - IUMLGuiComponentDiagram

Interface **IUMLGuiComponentDiagram**

diagram	
hierarchy	

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.12 UModelAPI - IUMLGuiCompositeStructureDiagram

Interface **IUMLGuiCompositeStructureDiagram**

diagram	
hierarchy	

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.13 UModelAPI - IUMLGuiConstrainedNode

Interface **IUMLGuiConstrainedNode**

diagram	

hierarchy	
documentation	This node link is used to represent objects on diagrams which can be directly attached to a parent node link and placed relatively to and in special constraining areas of the parent. Used for example for Pins on Activtiy Diagrams.

Operation **IUMLGuiConstrainedNode::ConstrainingPointX**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			
documentation	X coordinate relative to the uppor left position of the contraining area.					

Operation **IUMLGuiConstrainedNode::ConstrainingPointY**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			
documentation	Y coordinate relative to the uppor left position of the contraining area.					

Operation **IUMLGuiConstrainedNode::ContrainingAreaIndex**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			
documentation	Defines the index of the area where this node is currently in and to which its relative position has its origin.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.14 UModelAPI - IUMLGuiContainmentLink

Interface **IUMLGuiContainmentLink**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLGuiDiagram** Operation **AddUMLGuiContainmentLink** Operation **AddUMLGuiContainmentLink**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.15 UModelAPI - IUMLGuiDeploymentDiagram

Interface **IUMLGuiDeploymentDiagram**

diagram	

hierarchy	

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.16 UModelAPI - IUMLGuiDiagram

Interface **IUMLGuiDiagram**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IDiagramWindow** Interface **IDocument** Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLGuiRootElement** Interface **IUMLGuiSubDiagramNode** Operation **Diagram** Operation **OpenDiagram** Operation **InsertOwnedDiagramAt** **ReferencedDiagram** Operation **InsertOwnedDiagramAt** Operation **ReferencedDiagram**

documentation	Represents an UML diagram and contains all layers, nodes (represented as IUMLGuiNodeLink) and lines (represented as IUMLGuiLineLink).Use the property GuiLinks to access these.

Operation **IUMLGuiDiagram::ActiveLayer**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiDiagramLayer**			

Operation **IUMLGuiDiagram::AddUMLElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	nLeft	**in**	**int**			
	nTop	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLGuiNodeLink**			
documentation	Adds a new UML element (e.g. IUMLClass, IUMLPackage,...) to the model and shows it with a new IUMLGuiNodeLink on the diagram.					

Operation **IUMLGuiDiagram::AddUMLGuiContainmentLink**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipFromLink	**in**	**IUMLGuiLink**			
	ipToLink	**in**	**IUMLGuiLink**			
	return	**return**	**IUMLGuiContainmentLink**			

Operation **IUMLGuiDiagram::AddUMLGuiNodeLink**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipForUMLData	**in**	**IUMLData**			
	nLeft	**in**	**int**			
	nTop	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLGuiNodeLink**			
documentation	Adds a new IUMLGuiNodeLink for an existing UML element (e.g. IUMLClass, IUMLPackage,...) on the diagram.					

Operation **IUMLGuiDiagram::AddUMLGuiNote**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nLeft	**in**	**int**			
	nTop	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLGuiNote**			

Operation **IUMLGuiDiagram::AddUMLGuiNoteLink**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipFromNote	**in**	**IUMLGuiNote**			
	ipToLink	**in**	**IUMLGuiNodeLink**			
	return	**return**	**IUMLGuiNoteLink**			

Operation **IUMLGuiDiagram::AddUMLGuiNoteLinkToLine**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipFromNote	**in**	**IUMLGuiNote**			
	ipToLink	**in**	**IUMLGuiLineLink**			
	nDistanceFromLineBegin	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLGuiNoteLink**			

Operation **IUMLGuiDiagram::AddUMLLineElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	ipFromNode	**in**	**IUMLGuiNodeLink**			
	ipToNode	**in**	**IUMLGuiNodeLink**			
	return	**return**	**IUMLGuiLineLink**			
documentation	Adds a new UML line element (e.g. IUMLGeneralization, IUMLAssociation,...) to the model and shows it with a new IUMLGuiLineLink on the diagram.					

Operation **IUMLGuiDiagram::Comment**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLGuiDiagram::EraseFromDiagram**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipVal	**in**	**IUMLGuiElement**			
	return	**return**	**void**			
documentation	Use this function to erase the element from the diagram only. Use IUMLElement::EraseFromModel to erase from the model and all diagrams.					

Operation **IUMLGuiDiagram::EraseFromModel**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLGuiDiagram::GuiLinks**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of elements of type IUMLGuiLink which are displayed directly on this diagram. Usually, these are IUMLGuiNodeLinks and IUMLGuiLineLinks.					

Operation **IUMLGuiDiagram::InsertLayerAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLGuiDiagramLayer**			

Operation **IUMLGuiDiagram::InsertOwnedGuiTextHyperlinkAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nFromTextPos	**in**	**int**			
	nToTextPos	**in**	**int**			
	strAddress	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLGuiTextHyperlink**			

Operation **IUMLGuiDiagram::Layers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of all layers in the diagam. The list contains elements of type IUMLGuiDiagramLayer.					

Operation **IUMLGuiDiagram::LinkedOwner**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLElement**			

Operation **IUMLGuiDiagram::MergeLayersAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nFromIdx	**in**	**int**			
	nToIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLGuiDiagram::Name**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLGuiDiagram::OwnedHyperlinks**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLGuiDiagram::SetName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strStartWith	**in**	**string**			
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLGuiDiagram::ZoomFactor**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

20.5.2.45.4.17 UModelAPI - IUMLGuiDiagramLayer

Interface **IUMLGuiDiagramLayer**

diagram	«interface» **IUMLGuiDiagram** AddUMLGuiNodeLink(in ipForUMLData:IUMLData, in nLeft:int, in nTop:int):IUMLGuiNodeLink AddUMLGuiNote(in nLeft:int, in nTop:int):IUMLGuiNote AddUMLElement(in strKind:string, in nLeft:int, in nTop:int):IUMLGuiNodeLink AddUMLLineElement(in strKind:string, in ipFromNode:IUMLGuiNodeLink, in ipToNode:IUMLGuiNodeLink):IUMLGuiLineLink AddUMLGuiNoteLink(in ipFromNote:IUMLGuiNote, in ipToLink:IUMLGuiNodeLink):IUMLGuiNoteLink AddUMLGuiNoteLinkToLine(in ipFromNote:IUMLGuiNote, in ipToLink:IUMLGuiLineLink, in nDistanceFromLineBegin:int):IUMLGuiNoteLink EraseFromDiagram(in ipVal:IUMLGuiElement):void InsertLayerAt(in nIdx:int):IUMLGuiDiagramLayer MergeLayersAt(in nFromIdx:int, in nToIdx:int):void AddUMLGuiContainmentLink(in ipFromLink:IUMLGuiLink, in ipToLink:IUMLGuiLink):IUMLGuiContainmentLink EraseFromModel():void SetName(in strStartWith:string):string InsertOwnedGuiTextHyperlinkAt(in nFromTextPos:int, in nToTextPos:int, in strAddress:string):IUMLGuiTextHyperlink «GetAccessor, property» LinkedOwner():IUMLElement «GetAccessor, SetAccessor, property» Comment():string «GetAccessor, property» GuiLinks():IUMLDataList «GetAccessor, SetAccessor, property» ZoomFactor():int «GetAccessor, property» Layers():IUMLDataList «GetAccessor, SetAccessor, property» ActiveLayer():IUMLGuiDiagramLayer «GetAccessor, SetAccessor, property» Name():string «GetAccessor, property» OwnedHyperlinks():IUMLDataList
hierarchy	IUMLData IUMLGuiElement IUMLGuiVisibleElement IUMLGuiDiagram IUMLGuiBehaviorDiagram ... IUMLGuiExtensionDiagram ... IUMLGuiStructureDiagram ... IUMLGuiSysMLRequirementDiagram
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLGuiDiagram** Interface **IUMLGuiLink** Operation **ActiveLayer** **InsertLayerAt** **Layer** Operation **ActiveLayer** **InsertLayerAt** Operation **Layer**
documentation	Represents a layer on an IUMLGuiDiagram. Makes it possible to group elements on a diagram into categories, to lock/unlock them and to make them visible or invisible.

Operation **IUMLGuiDiagramLayer::IsLocked**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLGuiDiagramLayer::IsVisible**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLGuiDiagramLayer::Name**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLGuiDiagramLayer::SetName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strStartWith	**in**	**string**			
	return	**return**	**string**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.18 UModelAPI - IUMLGuiElement

Interface **IUMLGuiElement**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLGuiDiagram** Interface **IUMLGuiElement** Interface **IUMLGuiLineLink** Operation **EraseFromDiagram** **GuiOwner** **LineBegin** **LineEnd** Operation **EraseFromDiagram** Operation **GuiOwner** Operation **LineBegin** **LineEnd**
documentation	The base class for all graphical objects.

Operation **IUMLGuiElement::GuiOwner**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiElement**			

Operation **IUMLGuiElement::OwnedGuiElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**return** **return** **IUMLDataList**
documentation	Returns a derived list of all owned Gui elements. All elements in this list are a subtype if IUMLGuiElement.

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.19 UModelAPI - IUMLGuiEndWaypoint

Interface **IUMLGuiEndWaypoint**

diagram	
hierarchy	
documentation	A special waypoint which only occurrs at the end or the begin of a line represented by a IUMLGuiLineLink.

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.20 UModelAPI - IUMLGuiExtensionDiagram

Interface **IUMLGuiExtensionDiagram**

diagram	

hierarchy	
documentation	This diagram type is the base for all UModel specific extension diagrams (for example BPMN diagrams, XML Schema Diagrams) and not a diagram type for itself.

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.21 UModelAPI - IUMLGuiInteractionDiagram

Interface **IUMLGuiInteractionDiagram**

diagram	
hierarchy	

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.22 UModelAPI - IUMLGuiInteractionOverviewDiagram

Interface **IUMLGuiInteractionOverviewDiagram**

diagram	
hierarchy	

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.23 UModelAPI - IUMLGuiLabeledRelativeNodeLink

Interface **IUMLGuiLabeledRelativeNodeLink**

diagram	
hierarchy	

documentation	This special gui link is used for elements which are relative to another node and have a label, for example for the names of Messages on Communication diagrams.

Operation **IUMLGuiLabeledRelativeNodeLink::Label**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.24 UModelAPI - IUMLGuiLineConnectionWaypoint

Interface **IUMLGuiLineConnectionWaypoint**

diagram



hierarchy



documentation	This special waypoint marks the part of a line where it is connected to another line. For example, when drawing a noteLink from a note to a line on a diagram in UModel, a waypoint of this type is created where the noteLink connects to the target line. Using the DistanceFromLineBegin property, the waypoint sets a floating fixed position for itself on the line.

Operation **IUMLGuiLineConnectionWaypoint::DistanceFromLineBegin**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14

20.5.2.45.4.25 UModelAPI - IUMLGuiLineLink

Interface **IUMLGuiLineLink**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** — Operation **AddUMLGuiNoteLinkToLine**, **AddUMLLineElement** Interface **IUMLGuiDiagram** — Operation **AddUMLGuiNoteLinkToLine**, **AddUMLLineElement**
documentation	This interface represents a line on a diagram. There are some special lines deriving from this interface available as well. A line is composed of multiple but at least 2 waypoints which are connected to each other, which can be accessed using the AllWaypoints property. Two of these waypoints are usually of type IUMLGuiEndWaypoint. There may be also a Middlewaypoint accessible with the property MiddleWaypoint which can be used for example to access textlabels and a LineConnectionWaypoint when the line is connected to another line, like to a IUMLGuiNoteLink. The LineBegin property refers the first object and LineEnd property refers the second graphical object which the line connects.

Operation **IUMLGuiLineLink::AllWaypoints**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A derived list of all waypoints which are part of this line. All elements in this list are of type (or subtype of) IUMLGuiWaypoint.					

Operation **IUMLGuiLineLink::EraseWaypointAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			

	return	**return**	**void**

Operation **IUMLGuiLineLink::InsertWaypointAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLGuiWaypoint**			

Operation **IUMLGuiLineLink::LineBegin**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiElement**			
documentation	A reference to the first object, where the line starts.					

Operation **IUMLGuiLineLink::LineConnectionWaypoints**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of all waypoints which connect the line with other lines. All elements in this list are of type (or subtype of) IUMLGuiWaypoint.					

Operation **IUMLGuiLineLink::LineEnd**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiElement**			
documentation	A reference to the second object, where the line ends.					

Operation **IUMLGuiLineLink::MiddleWaypoint**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiMiddleWaypoint**			

Operation **IUMLGuiLineLink::Waypoints**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	A list of all waypoints which form the vertices of this line. All elements in this list are of type (or subtype of) IUMLGuiWaypoint.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

© 2018 Altova GmbH

20.5.2.45.4.26 UModelAPI - IUMLGuiLink

Interface **IUMLGuiLink**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IDiagramWindow** — Operation **FocusedGuiElement**, **ScrollToGuiElement**, **SelectGuiElement** Interface **IUMLDataAll** — Operation **AddUMLGuiContainmentLink**, **AttachedTo** Interface **IUMLGuiAttachedNode** — Operation **AttachedTo** Interface **IUMLGuiCommunicationDiagram** — Operation **AddUMLGuiCommunicationLink** Interface **IUMLGuiDiagram** — Operation **AddUMLGuiContainmentLink**
documentation	A GuiLink represents a graphical object on a diagram which is connected to an element from the UML (like a Class, an Interface or a Lifeline). This connected object can be accessed using the Element property. IUMLGuiLinks further can have attached nodes (IUMLGuiAttachedNode) which appear when necessary, like Tagged Values and are associated with a Layer on the diagram.

Operation **IUMLGuiLink::AttachedNodes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	Returns a derived list of all attached nodes of this element. All elements in this list are of type (or subtype) of IUMLGuiAttachedNode.					

Operation **IUMLGuiLink::Element**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLElement**			

Operation **IUMLGuiLink::Layer**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiDiagramLayer**			

Operation **IUMLGuiLink::RelativeNodes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	Returns a list of relative nodes to this gui link. The list contains only elements of type (or subtype of) IUMLGuiRelativeNodeLink.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.27 UModelAPI - IUMLGuiMiddleWaypoint

Interface **IUMLGuiMiddleWaypoint**

diagram



hierarchy



typedElements		
	Interface **IUMLDataAll**	Operation **MiddleWaypoint**
	Interface **IUMLGuiLineLink**	Operation **MiddleWaypoint**

documen: A middle waypoint is a special waypoint on a line (IUMLGuiLineLink) which appears in the center of

tation	the line and can have text labels attached to it.

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.28 UModelAPI - IUMLGuiNodeLink

Interface **IUMLGuiNodeLink**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** — Operation **AddOwnedGuiNodeLink**, **AddUMLElement**, **AddUMLGuiNodeLink**, **AddUMLGuiNoteLink**, **AddUMLLineElement**, **OwningGuiNodeLink** Interface **IUMLGuiDiagram** — Operation **AddUMLElement**, **AddUMLGuiNodeLink**, **AddUMLGuiNoteLink**, **AddUMLLineElement** Interface **IUMLGuiNodeLink** — Operation **AddOwnedGuiNodeLink**, **OwningGuiNodeLink**
documentation	A GuiNodeLink represents a graphical object on a diagram which usually represents an element from the UML (for example a Class, an Interface or a Lifeline). It has a position defined by a rectangle which can be positioned freely on the diagram. A GuiNodeLink can itself contain other GuiNodeLinks, for example when displaying a big state in a state machine diagam which contains other, smaller substates. Additionally, if the GuiNodeLink displays cells on it, like for example operations and properties on a class, it can store for each element shown if the element should be visible or not. Use the SetElementVisible and IsElementVisible functions for this.

Operation **IUMLGuiNodeLink::AddOwnedGuiNodeLink**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipForUMLData	**in**	**IUMLGuiNodeLink**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLGuiNodeLink::Bottom**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiNodeLink::IsElementVisible**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipElement	**in**	**IUMLElement**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLGuiNodeLink::Left**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiNodeLink::MoveTo**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nLeft	**in**	**int**			
	nTop	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLGuiNodeLink::OwnedGuiNodeLinks**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	Returns a list of all owned gui node links, all nodes which are directly contained in this node. All elements in this list are of type (or subtype of) IUMLGuiLink.					

Operation **IUMLGuiNodeLink::OwningGuiNodeLink**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiNodeLink**			

Operation **IUMLGuiNodeLink::Right**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiNodeLink::SetElementVisible**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipElement	**in**	**IUMLElement**			
	bVisible	**in**	**bool**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLGuiNodeLink::SetRect**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nLeft	**in**	**int**			
	nTop	**in**	**int**			
	nRight	**in**	**int**			
	nBottom	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLGuiNodeLink::Top**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.29 UModelAPI - IUMLGuiNote

Interface **IUMLGuiNote**

diagram



hierarchy



typedElements		
	Interface **IUMLDataAll**	Operation **AddUMLGuiNote** **AddUMLGuiNoteLink** **AddUMLGuiNoteLinkToLine**
	Interface **IUMLGuiDiagram**	Operation **AddUMLGuiNote** **AddUMLGuiNoteLink** **AddUMLGuiNoteLinkToLine**

documen	
	A IUMLGuiNote is the graphical object resembling a note on UModel diagrams displaying a text

tation	comment. It provides access to the note text and a list of hyperlinks in this text. These hyperlinks are nothing more than a list of URLs together with an begin and end number referencing positions in the text. Any text between a such a begin and end position is displayed as hyperlink and triggers UModel to open the URL when clicked.

Operation **IUMLGuiNote::InsertOwnedGuiTextHyperlinkAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nFromTextPos	**in**	**int**			
	nToTextPos	**in**	**int**			
	strAddress	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLGuiTextHyperlink**			

Operation **IUMLGuiNote::NoteText**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLGuiNote::OwnedHyperlinks**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.30 UModelAPI - IUMLGuiNoteLink

Interface **IUMLGuiNoteLink**

diagram



hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** — Operation **AddUMLGuiNoteLink**, **AddUMLGuiNoteLinkToLine** Interface **IUMLGuiDiagram** — Operation **AddUMLGuiNoteLink**, **AddUMLGuiNoteLinkToLine**
documentation	A notelink is a special IUMLGuiLineLink which connects a IUMLGuiNote with another IUMLGuiLink element. It is displayed as a dotted line.

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.31 UModelAPI - IUMLGuiObjectDiagram

Interface **IUMLGuiObjectDiagram**

diagram	
hierarchy	

UML documentation generated by UModel UML Editor http://www.altova.com/umodel Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.32 UModelAPI - IUMLGuiPackageDiagram

Interface **IUMLGuiPackageDiagram**

diagram	
hierarchy	

UML documentation generated by UModel UML Editor http://www.altova.com/umodel Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.33 UModelAPI - IUMLGuiProfileDiagram

Interface **IUMLGuiProfileDiagram**

diagram	

hierarchy	

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.34 UModelAPI - IUMLGuiProtocolStateMachineDiagram

Interface **IUMLGuiProtocolStateMachineDiagram**

diagram	
hierarchy	

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.35 UModelAPI - IUMLGuiRelativeNodeLink

Interface **IUMLGuiRelativeNodeLink**

diagram	
hierarchy	
documentation	This gui link is used for elements which are positioned relative to another node. For example the names of Messages on Communication diagrams use a specialization of this interface.

Operation **IUMLGuiRelativeNodeLink::PosX**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiRelativeNodeLink::PosY**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiRelativeNodeLink::SetPos**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	x	**in**	**int**			
	y	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.36 UModelAPI - IUMLGuiRootElement

Interface **IUMLGuiRootElement**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IDocument** Operation **GuiRoot**
documentation	This is the root interface for all graphical objects and contains all diagrams which exists in the UModel project.

Operation **IUMLGuiRootElement::InsertOwnedDiagramAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipUMLParent	**in**	**IUMLData**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLGuiDiagram**			

Operation **IUMLGuiRootElement::OwnedDiagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	Returns a list of all diagrams in this UModel project. All elements in this list are of type (or subtype of) IUMLGuiDiagram.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14

2016

20.5.2.45.4.37 UModelAPI - IUMLGuiSeparatedNodeLink

Interface **IUMLGuiSeparatedNodeLink**

diagram	«interface» **IUMLGuiRootElement** InsertOwnedDiagramAt(in nIdx:int, in ipUMLParent:IUMLData, in strKind:string):IUMLGuiDiagram «GetAccessor, property» OwnedDiagrams():IUMLDataList
hierarchy	IUMLData IUMLGuiElement IUMLGuiRootElement
documentation	This node link represents a graphical object on a UModel diagram which can be separated into two or more parts by one or more either horizontal or vertical lines. For each line, the position of the separator is stored in this node. This node type is used for example by CombinedFragments, ActivityPartitions and States with regions.

Operation **IUMLGuiSeparatedNodeLink::GetSeparatorPosition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiSeparatedNodeLink::SeparatorCount**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiSeparatedNodeLink::SetSeparatorPosition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	nPosition	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

© 2018 Altova GmbH

20.5.2.45.4.38 UModelAPI - IUMLGuiSeparatedNodeLink2D

Interface **IUMLGuiSeparatedNodeLink2D**

diagram	
hierarchy	
documentation	This node link represents a graphical object on a UModel diagram which can be separated into parts by one or more horizontal or vertical lines, but in contrast to IUMLGuiSeparatedNodeLink, the node can be subdivided vertically and horizontally at the same time. For each vertical or horizontal separation line, the position of the separator is stored in this node. This node type is used for example by ActivityPartitions.

Operation **IUMLGuiSeparatedNodeLink2D::GetHSeparatorPosition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiSeparatedNodeLink2D::GetVSeparatorPosition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiSeparatedNodeLink2D::HSeparatorCount**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiSeparatedNodeLink2D::SetHSeparatorPosition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	nPosition	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLGuiSeparatedNodeLink2D::SetVSeparatorPosition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	nPosition	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLGuiSeparatedNodeLink2D::VSeparatorCount**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.39 UModelAPI - IUMLGuiSequenceDiagram

Interface **IUMLGuiSequenceDiagram**

diagram



 © 2018 Altova GmbH

hierarchy	

Operation **IUMLGuiSequenceDiagram::CodeOperation**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLOperation**			

Operation **IUMLGuiSequenceDiagram::UseForForwardEngineering**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.40 UModelAPI - IUMLGuiStateMachineDiagram

Interface **IUMLGuiStateMachineDiagram**

diagram	



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.41 UModelAPI - IUMLGuiStructureDiagram

Interface **IUMLGuiStructureDiagram**



20.5.2.45.4.42 UModelAPI - IUMLGuiStyle

Interface **IUMLGuiStyle**

diagram	
typedElements	Interface **IUMLGuiStyles** Operation **GetStyle** **Item**

Operation **IUMLGuiStyle::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IUMLGuiStyle::Kind**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLGuiStyleKind**			

Operation **IUMLGuiStyle::Name**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLGuiStyle::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IUMLGuiStyle::UsedValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLGuiStyle::Value**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

20.5.2.45.4.43 UModelAPI - IUMLGuiStyles

Interface **IUMLGuiStyles**

diagram	
typedElements	Interface **IDocument** — Operation **ElementFamilyStyles**, **LineStyles**, **NodeStyles**, **ProjectStyles** Interface **IUMLDataAll** — Operation **StereotypedElementStyles**, **Styles** Interface **IUMLGuiVisibleElement** — Operation **Styles** Interface **IUMLStereotype** — Operation **StereotypedElementStyles**

Operation **IUMLGuiStyles::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IUMLGuiStyles::Count**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiStyles::GetName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nKind	**in**	**ENUMUMLGuiStyleKind**			
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLGuiStyles::GetStyle**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nKind	**in**	**ENUMUMLGuiStyleKind**			
	return	**return**	**IUMLGuiStyle**			

Operation **IUMLGuiStyles::GetUsedValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nKind	**in**	**ENUMUMLGuiStyleKind**			
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLGuiStyles::GetValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nKind	**in**	**ENUMUMLGuiStyleKind**			
	return	**return**	**string**			

 © 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLGuiStyles::Item**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLGuiStyle**			

Operation **IUMLGuiStyles::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IUMLGuiStyles::SetValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nKind	**in**	**ENUMUMLGuiStyleKind**			
	strNewVal	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.44 UModelAPI - IUMLGuiSubDiagramNode

Interface **IUMLGuiSubDiagramNode**

diagram



hierarchy	«interface» **IUMLGuiStyles** GetStyle(in nKind:ENUMUMLGuiStyleKind):IUMLGuiStyle GetName(in nKind:ENUMUMLGuiStyleKind):string GetValue(in nKind:ENUMUMLGuiStyleKind):string SetValue(in nKind:ENUMUMLGuiStyleKind, in strNewVal:string):void GetUsedValue(in nKind:ENUMUMLGuiStyleKind):string «GetAccessor, property» Count():int Item(in nIdx:int):IUMLGuiStyle «GetAccessor, property» Application():IDispatch «GetAccessor, property» Parent():IDispatch
documentation	The sub diagram node represents a node link on a diagram which again includes another diagram. This is used for example on interaction overview diagrams to display sequence, communication and timing diagrams inside nodes. The property ReferencedDiagram controls the diagrams which is shown inside the node.

Operation **IUMLGuiSubDiagramNode::ReferencedDiagram**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiDiagram**			

Operation **IUMLGuiSubDiagramNode::ScrollPosX**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiSubDiagramNode::ScrollPosY**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiSubDiagramNode::SetScrollPos**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nX	**in**	**int**			
	nY	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.45 UModelAPI - IUMLGuiSysMLActivityDiagram

Interface **IUMLGuiSysMLActivityDiagram**

diagram



hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.46 UModelAPI - IUMLGuiSysMLBlockDefinitionDiagram

Interface **IUMLGuiSysMLBlockDefinitionDiagram**

diagram





UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.47 UModelAPI - IUMLGuiSysMLInternalBlockDiagram

Interface **IUMLGuiSysMLInternalBlockDiagram**



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.48 UModelAPI - IUMLGuiSysMLPackageDiagram

Interface **IUMLGuiSysMLPackageDiagram**



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.49 UModelAPI - IUMLGuiSysMLParametricDiagram

Interface **IUMLGuiSysMLParametricDiagram**



hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.50 UModelAPI - IUMLGuiSysMLRequirementDiagram

Interface **IUMLGuiSysMLRequirementDiagram**

diagram



hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.51 UModelAPI - IUMLGuiSysMLSequenceDiagram

Interface **IUMLGuiSysMLSequenceDiagram**



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.52 UModelAPI - IUMLGuiSysMLStateMachineDiagram

Interface **IUMLGuiSysMLStateMachineDiagram**





UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.53 UModelAPI - IUMLGuiSysMLUseCaseDiagram

Interface **IUMLGuiSysMLUseCaseDiagram**



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.54 UModelAPI - IUMLGuiTextHyperlink

Interface **IUMLGuiTextHyperlink**

diagram	
hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** — Operation **InsertOwnedGuiTextHyperlinkAt** Interface **IUMLGuiDiagram** — Operation **InsertOwnedGuiTextHyperlinkAt** Interface **IUMLGuiNote** — Operation **InsertOwnedGuiTextHyperlinkAt**
documentation	Text Hyperlinks store an URL together with a begin and an end number referencing positions in some text. Any text between a such a begin and end position is displayed as hyperlink and triggers UModel to open the URL when clicked. This is used in IUMLGuiNote to create hyperlinks inside of the text comment for example.

Operation **IUMLGuiTextHyperlink::LinkAddress**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLGuiTextHyperlink::NoteTextEndPos**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiTextHyperlink::NoteTextStartPos**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiTextHyperlink::OpenLink**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLGuiTextHyperlink::SetHyperlinkFileAddress**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strFilePathOrUrl	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLGuiTextHyperlink::SetHyperlinkGuiElementAddress**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipLinkedGuiElement		**IUMLGuiVisibleElement**			
	ipLinkedGuiElementCell		**IUMLNamedElement**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLGuiTextHyperlink::SetHyperlinkModelElementAddress**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipLinkedData	**in**	**IUMLData**			
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.55 UModelAPI - IUMLGuiTextLabel

Interface **IUMLGuiTextLabel**

diagram



hierarchy



typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLGuiTextLabelWaypoint**	Operation **GetTextLabelText** **IsTextLabelVisible** **SetTextLabelVisible** Operation **GetTextLabelText** **IsTextLabelVisible** **SetTextLabelVisible**
documentation	A text label is an graphical object displaying additional data at the begin, end or at the center of a line. The IUMLGuiTextLabel interface provides access to this element. The text label can reference an UML Element using the TextLabelElement property and has a TextLabelKind which affects what text is shown in the text label.	

Operation **IUMLGuiTextLabel::IsPositioned**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLGuiTextLabel::PosX**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiTextLabel::PosY**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiTextLabel::SetPos**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nX	**in**	**int**			
	nY	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLGuiTextLabel::TextLabelElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLElement**			

Operation **IUMLGuiTextLabel::TextLabelKind**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLGuiTextLabelKind**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.56 UModelAPI - IUMLGuiTextLabelWaypoint

Interface **IUMLGuiTextLabelWaypoint**

diagram	
hierarchy	
documentation	A text label waypoint is a special waypoint as part of a IUMLGuiLineLink which can have one or more text labels associated with it. Text label waypoints can usually appear at the begin, end or in the middle of a line. The waypoint stores not only the text labels it shows, but also the visibility of each text label.

Operation **IUMLGuiTextLabelWaypoint::GetTextLabelText**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipTextLabel	**in**	**IUMLGuiTextLabel**			
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLGuiTextLabelWaypoint::IsTextLabelVisible**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipTextLabel	**in**	**IUMLGuiTextLabel**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLGuiTextLabelWaypoint::SetTextLabelVisible**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipTextLabel	**in**	**IUMLGuiTextLabel**			
	bVisible	**in**	**bool**			
	return	**return**	**void**			

 © 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLGuiTextLabelWaypoint::TextLabels**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			
documentation	Returns a list of all text labels of this waypoint. Contains only elements of type (or subtype of) IUMLGuiTextLabel.					

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.57 UModelAPI - IUMLGuiTickMark

Interface **IUMLGuiTickMark**

diagram



hierarchy



typedElements	Interface	Operation
	IUMLGuiTimingDiagram	**AddUMLGuiTickMark**

documentation	A tick mark is a special graphical item appearing on the border of lifelines on timing diagrams. It represents a certain point in time and is displayed as short vertical line. It has a Value property which is displayed as text below the vertical line.

Operation **IUMLGuiTickMark::Value**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.58 UModelAPI - IUMLGuiTimingDiagram

Interface **IUMLGuiTimingDiagram**

diagram

hierarchy



Operation **IUMLGuiTimingDiagram::AddUMLGuiTickMark**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipOnNode	**in**	**IUMLGuiTimingDiagramLifeline**			
	nPosX	**in**	**int**			
	nPosY	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLGuiTickMark**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.59 UModelAPI - IUMLGuiTimingDiagramLifeline

Interface **IUMLGuiTimingDiagramLifeline**

diagram	«interface» IUMLGuiTimingDiagram AddUMLGuiTickMark(in ipOnNode:IUMLGuiTimingDiagramLifeline, in nPosX:int, in nPosY:int):IUMLGuiTickMark
hierarchy	... IUMLGuiElement IUMLGuiVisibleElement IUMLGuiDiagram IUMLGuiBehaviorDiagram IUMLGuiInteractionDiagram IUMLGuiTimingDiagram
typedElements	Interface **IUMLGuiTimingDiagram** Operation **AddUMLGuiTickMark**
documentation	A IUMLGuiTimingDiagramLifeline is the graphical representation of a lifeline on a timing diagram. This type of lifeline has several options to display its data and provides access to these through its numerous properties.

Operation **IUMLGuiTimingDiagramLifeline::GeneralValueLifelineNameCompartmentEndPos**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiTimingDiagramLifeline::GetStateIndex**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nTimeTickIndex	**in**	**int**			
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiTimingDiagramLifeline::GetTimeTickLength**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiTimingDiagramLifeline::GetVisualStatePosition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**nStateIndex**	**in**	**int**
	return	**return**	**int**

Operation **IUMLGuiTimingDiagramLifeline::IsShowAsGeneralValueLifeline**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLGuiTimingDiagramLifeline::NameCompartmentEndPos**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiTimingDiagramLifeline::SetStateIndex**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nTimeTickIndex	**in**	**int**			
	nNewVal	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLGuiTimingDiagramLifeline::SetStateIndexErased**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nTimeTickIndex	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLGuiTimingDiagramLifeline::SetTimeTickLength**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	nNewVal	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLGuiTimingDiagramLifeline::SetVisualStatePosition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nStateIndex	**in**	**int**			
	nNewVal	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLGuiTimingDiagramLifeline::StateCompartmentEndPos**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiTimingDiagramLifeline::TimeTickLengthCount**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiTimingDiagramLifeline::VisualStatePositionCount**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

© 2018 Altova GmbH

20.5.2.45.4.60 UModelAPI - IUMLGuiTimingDiagramMessage

Interface **IUMLGuiTimingDiagramMessage**

diagram	«interface» **IUMLGuiTimingDiagramLifeline** GetTimeTickLength(in nIdx:int):int SetTimeTickLength(in nIdx:int, in nNewVal:int):void GetStateIndex(in nTimeTickIndex:int):int SetStateIndex(in nTimeTickIndex:int, in nNewVal:int):void SetStateIndexErased(in nTimeTickIndex:int):void GetVisualStatePosition(in nStateIndex:int):int SetVisualStatePosition(in nStateIndex:int, in nNewVal:int):void «GetAccessor, SetAccessor, property» NameCompartmentEndPos():int «GetAccessor, SetAccessor, property» GeneralValueLifelineNameCompartmentEndPos():int «GetAccessor, SetAccessor, property» StateCompartmentEndPos():int «GetAccessor, SetAccessor, property» IsShowAsGeneralValueLifeline():bool «GetAccessor, SetAccessor, property» TimeTickLengthCount():int «GetAccessor, SetAccessor, property» VisualStatePositionCount():int
hierarchy	IUMLData IUMLGuiElement IUMLGuiVisibleElement IUMLGuiLink IUMLGuiNodeLink IUMLGuiTimingDiagramLifeline
documentation	A IUMLGuiTimingDiagramMessage is a line usually connecting two IUMLGuiTimingDiagramLifelines. For each lifeline on one of its ends, it stores its position from the start of the state or general value compartement.

Operation **IUMLGuiTimingDiagramMessage::BeginOffset**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiTimingDiagramMessage::EndOffset**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.61 UModelAPI - IUMLGuiUseCaseDiagram

Interface **IUMLGuiUseCaseDiagram**

diagram



hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.62 UModelAPI - IUMLGuiVisibleElement

Interface **IUMLGuiVisibleElement**

diagram



hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLCommentTextHyperlink** Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLGuiTextHyperlink** Interface **IUMLHyperlink2GuiElement** Interface **IUMLNamedElement** Operation **SetHyperlinkGuiElementAddress** Operation **InsertOwnedHyperlink2GuiElementAt** **LinkedGuiElement** **SetHyperlinkGuiElementAddress** Operation **SetHyperlinkGuiElementAddress** Operation **LinkedGuiElement** Operation **InsertOwnedHyperlink2GuiElementAt**
documentation	The IUMLGuiVisibleElement is the base interface for most visible elements which can be placed on UModel diagrams. Visible elements have a style with which it is possible to infliuence its color and/or shape, depending on the actual type of the visible element.

Operation **IUMLGuiVisibleElement::Styles**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiStyles**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.4.63 UModelAPI - IUMLGuiWaypoint

Interface **IUMLGuiWaypoint**

diagram	

hierarchy	
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Operation **InsertWaypointAt** Interface **IUMLGuiLineLink** Operation **InsertWaypointAt**
documentation	A IUMLGuiWaypoint is a part of a IUMLGuiLineLink which defines the position of one point of a line. There are several subtypes of this interface which for example make it possible to attach text labels or lines to a waypoint or line.

Operation **IUMLGuiWaypoint::LineLinks**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLGuiWaypoint::PosX**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiWaypoint::PosY**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLGuiWaypoint::SetPos**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	x	**in**	**int**			
	y	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

 © 2018 Altova GmbH

20.5.2.45.4.64 UModelAPI - IUMLGuiXMLSchemaDiagram

Interface **IUMLGuiXMLSchemaDiagram**



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.5 Events

This is a list of all events sent by the UModel API on UMLData level.

Also see UMLData events and eventfilters.

20.5.2.45.5.1 UModelAPI - _IUMLDataEvents

Interface **_IUMLDataEvents**

diagram	«interface» _ISynchronizationEvents OnMatchRenamed(in ipMatchRenamedDlg:IMatchRenamedDlg):void

Operation **_IUMLDataEvents::OnAfterAddChild**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipUMLParent	**in**	**IUMLData**			
	ipUMLChild	**in**	**IUMLData**			
	return	**return**	**void**			

Operation **_IUMLDataEvents::OnBeforeErase**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipUMLData	**in**	**IUMLData**			
	return	**return**	**void**			

Operation **_IUMLDataEvents::OnChanged**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipUMLData	**in**	**IUMLData**			
	strHint	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			
documentation	**strHint** is for future use only!					

Operation **_IUMLDataEvents::OnMoveData**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipUMLParent	**in**	**IUMLData**			
	ipUMLChild	**in**	**IUMLData**			
	bAttach	**in**	**bool**			
	return	**return**	**void**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.6 Enumerations

This is a list of all enumerations used by the UModel API on UMLData level. If your scripting environment does not support enumerations use the number-values instead.

 © 2018 Altova GmbH

20.5.2.45.6.1 UModelAPI - ENUMUMLAggregationKind

Enumeration **ENUMUMLAggregationKind**

diagram	«enumeration» **ENUMSynchronizationKind** eSynchronization_Merge = 0 eSynchronization_Overwrite = 1
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Operation **Aggregation** Interface **IUMLProperty** Operation **Aggregation**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.6.2 UModelAPI - ENUMUMLCallConcurrencyKind

Enumeration **ENUMUMLCallConcurrencyKind**

diagram	«enumeration» **ENUMSyntaxCheckKind** eSyntaxCheck_AllCodingElements = 0 eSyntaxCheck_ElementsUsedForCodeEngineering = 1
typedElements	Interface **IUMLBehavioralFeature** Operation **Concurrency** Interface **IUMLDataAll** Operation **Concurrency**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.6.3 UModelAPI - ENUMUMLConnectorKind

Enumeration **ENUMUMLConnectorKind**

diagram	«enumeration» **ENUMUMLAggregationKind** eAggregation_None = 0 eAggregation_Shared = 1 eAggregation_Composite = 2

typedElements	Interface **IUMLConnector** Interface **IUMLDataAll**	Operation **ConnectorKind** Operation **ConnectorKind**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.6.4 UModelAPI - ENUMUMLDataEventFilter

Enumeration **ENUMUMLDataEventFilter**

diagram



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.6.5 UModelAPI - ENUMUMLDBDataSourceMethod

Enumeration **ENUMUMLDBDataSourceMethod**

diagram



typedElements	Interface **IImportDatabaseDlg**	Operation **SelectNewDataSourceByConnectionString**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

 © 2018 Altova GmbH

20.5.2.45.6.6 UModelAPI - ENUMUMLExpansionKind

Enumeration **ENUMUMLExpansionKind**

diagram	«enumeration» **ENUMUMLDataEventFilter** eUMLDataEvent_None = 0 eUMLDataEvent_EraseData = 1 eUMLDataEvent_EraseDataOrChild = 2 eUMLDataEvent_Erase = 3 eUMLDataEvent_AddChild = 4 eUMLDataEvent_AddChildOrGrandChild = 8 eUMLDataEvent_Add = 12 eUMLDataEvent_ChangeData = 16 eUMLDataEvent_ChangeDataOrChild = 32 eUMLDataEvent_Change = 48 eUMLDataEvent_MoveChild = 64 eUMLDataEvent_MoveChildOrGrandChild = 128 eUMLDataEvent_Move = 192 eUMLDataEvent_AllNoMove = 63 eUMLDataEvent_All = 255
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Interface **IUMLExpansionRegion** Operation **Mode** Operation **Mode**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.6.7 UModelAPI - ENUMUMLGuiStyleKind

Enumeration **ENUMUMLGuiStyleKind**

diagram	*[The diagram is not included because of page size constraints; however, it is available in the HTML version of the manual (http://manual.altova.com/UModel/umodelenterprise/).]*
typedElements	Interface **IUMLGuiStyle** Interface **IUMLGuiStyles** Operation **Kind** Operation **GetName** **GetStyle** **GetUsedValue** **GetValue** **SetValue**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.6.8 UModelAPI - ENUMUMLGuiTextLabelKind

Enumeration **ENUMUMLGuiTextLabelKind**

diagram	«enumeration» **ENUMUMLExpansionKind** eExpansion_parallel = 0 eExpansion_iterative = 1 eExpansion_stream = 2
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Operation **TextLabelKind** Interface **IUMLGuiTextLabel** Operation **TextLabelKind**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.6.9 UModelAPI - ENUMUMLInteractionOperatorKind

Enumeration **ENUMUMLInteractionOperatorKind**

diagram	«enumeration» **ENUMUMLInteractionOperatorKind** eInteractionOperator_Seq = 0 eInteractionOperator_Alt = 1 eInteractionOperator_Opt = 2 eInteractionOperator_Break = 3 eInteractionOperator_Par = 4 eInteractionOperator_Strict = 5 eInteractionOperator_Loop = 6 eInteractionOperator_Critical = 7 eInteractionOperator_Neg = 8 eInteractionOperator_Assert = 9 eInteractionOperator_Ignore = 10 eInteractionOperator_Consider = 11
typedElements	Interface **IUMLCombinedFragment** Operation **InteractionOperator** Interface **IUMLDataAll** Operation **InteractionOperator**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.6.10 UModelAPI - ENUMUMLMessageKind

Enumeration **ENUMUMLMessageKind**

diagram

«enumeration»
ENUMUMLGuiTextLabelKind

eTextLabel_Element_Stereotype = 0
eTextLabel_Association_Name = 1
eTextLabel_Property_Name = 2
eTextLabel_Property_Multiplicity = 3
eTextLabel_Property_Constraint = 4
eTextLabel_Link_Name = 5
eTextLabel_LinkBegin_PropertyName = 6
eTextLabel_LinkEnd_PropertyName = 7
eTextLabel_Dependency = 8
eTextLabel_Usage = 9
eTextLabel_Manifestation = 10
eTextLabel_Deployment = 11
eTextLabel_Include = 12
eTextLabel_Extend = 13
eTextLabel_ProfileApplication = 14
eTextLabel_MessageString = 15
eTextLabel_Element_Constraint = 16
eTextLabel_ActivityEdge_Name = 17
eTextLabel_ActivityEdge_Guard = 18
eTextLabel_ActivityEdge_Weight = 19
eTextLabel_ObjectFlow_MultiCast = 20
eTextLabel_ObjectFlow_MultiReceive = 21
eTextLabel_ExceptionHandler_ExceptionType = 22
eTextLabel_Transition_Expression = 23
eTextLabel_DependencyRoleBinding_RoleName = 24
eTextLabel_Connector_Name = 25
eTextLabel_PackageMerge = 26
eTextLabel_PackageImport = 27
eTextLabel_ElementImport = 28
eTextLabel_BPMNConditionExpression = 29
eTextLabel_Abstraction = 30
eTextLabel_MemberEnd_Stereotype = 31
eTextLabel_ObjectFlow_DecisionInput = 32
eTextLabel_InformationFlow = 33
eTextLabel_DotNetPropertyName = 34

typedElements		
	Interface **IUMLDataAll**	Operation **MessageKind**
	Interface **IUMLMessage**	Operation **MessageKind**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.6.11 UModelAPI - ENUMUMLMessageSort

Enumeration **ENUMUMLMessageSort**

diagram	«enumeration» **ENUMUMLInteractionOperatorKind** eInteractionOperator_Seq = 0 eInteractionOperator_Alt = 1 eInteractionOperator_Opt = 2 eInteractionOperator_Break = 3 eInteractionOperator_Par = 4 eInteractionOperator_Strict = 5 eInteractionOperator_Loop = 6 eInteractionOperator_Critical = 7 eInteractionOperator_Neg = 8 eInteractionOperator_Assert = 9 eInteractionOperator_Ignore = 10 eInteractionOperator_Consider = 11
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Operation **MessageSort** Interface **IUMLMessage** Operation **MessageSort**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.6.12 UModelAPI - ENUMUMLObjectNodeOrderingKind

Enumeration **ENUMUMLObjectNodeOrderingKind**

diagram	«enumeration» **ENUMUMLMessageKind** eMessage_Complete = 0 eMessage_Lost = 1 eMessage_Found = 2 eMessage_Unknown = 3
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Operation **Ordering** Interface **IUMLObjectNode** Operation **Ordering**

 © 2018 Altova GmbH

20.5.2.45.6.13 UModelAPI - ENUMUMLParameterDirectionKind

Enumeration **ENUMUMLParameterDirectionKind**

diagram	«enumeration» **ENUMUMLMessageSort** eMessageSort_SynchCall = 0 eMessageSort_AsynchCall = 1 eMessageSort_AsynchSignal = 2 eMessageSort_CreateMessage = 3 eMessageSort_DeleteMessage = 4 eMessageSort_Reply = 5
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Operation **Direction** Interface **IUMLParameter** Operation **Direction**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.6.14 UModelAPI - ENUMUMLPredefinedElement

Enumeration **ENUMUMLPredefinedElement**

diagram	*[The diagram is not included because of page size constraints; however, it is available in the HTML version of the manual (http://manual.altova.com/UModel/umodelenterprise/).]*
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Operation **ApplyPredefinedStereotype** **FindPredefinedOwnedElement** **GetStereotypeApplicationForPredefinedStereotype** **IsPredefinedStereotypeApplied** **SetPredefinedTaggedValueAt** **UnapplyPredefinedStereotype** Interface **IUMLElement** Operation **ApplyPredefinedStereotype** **FindPredefinedOwnedElement** **GetStereotypeApplicationForPredefinedStereotype** **IsPredefinedStereotypeApplied** **UnapplyPredefinedStereotype** Interface **IUMLStereotypeApplication** Operation **SetPredefinedTaggedValueAt**

documentation	**Deprecated:** ePredefined_Java_finalStereotypeOfProperty ePredefined_Java_finalStereotypeOfOperation ePredefined_Java_finalStereotypeOfClass

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.6.15 UModelAPI - ENUMUMLPseudostateKind

Enumeration **ENUMUMLPseudostateKind**

diagram	«enumeration» **ENUMUMLParameterDirectionKind** eParameterDirection_In = 0 eParameterDirection_InOut = 1 eParameterDirection_Out = 2 eParameterDirection_Return = 3
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Operation **PseudostateKind** Interface **IUMLPseudostate** Operation **PseudostateKind**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.6.16 UModelAPI - ENUMUMLTransitionKind

Enumeration **ENUMUMLTransitionKind**

diagram	«enumeration» **ENUMUMLTransitionKind** eTransition_Internal = 0 eTransition_Local = 1 eTransition_External = 2
typedElements	Interface **IUMLDataAll** Operation **TransitionKind** Interface **IUMLTransition** Operation **TransitionKind**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

 © 2018 Altova GmbH

20.5.2.45.6.17 UModelAPI - ENUMUMLVisibilityKind

Enumeration **ENUMUMLVisibilityKind**

diagram	«enumeration» **ENUMUMLPseudostateKind** ePseudostate_Initial = 0 ePseudostate_DeepHistory = 1 ePseudostate_ShallowHistory = 2 ePseudostate_Join = 3 ePseudostate_Fork = 4 ePseudostate_Junction = 5 ePseudostate_Choice = 6 ePseudostate_EntryPoint = 7 ePseudostate_ExitPoint = 8 ePseudostate_Terminate = 9
typedElements	Interface **ILocalOptionsEditing** Operation **OperationsDefaultVisibility** **PropertiesDefaultVisibility** Interface **IUMLDataAll** Operation **Visibility** Interface **IUMLElementImport** Operation **Visibility** Interface **IUMLNamedElement** Operation **Visibility** Interface **IUMLPackageImport** Operation **Visibility**

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.7 UModelAPI - IUMLDataAll

Interface **IUMLDataAll**

diagram	*[The diagram is not included because of page size constraints; however, it is available in the HTML version of the manual (http://manual.altova.com/UModel/umodelenterprise/).]*
hierarchy	IUMLData IUMLElement ... IUMLGuiElement ...

Operation **IUMLDataAll::Abstraction**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLComponent**			

Operation **IUMLDataAll::ActionContext**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLClassifier**			

Operation **IUMLDataAll::ActionInputPin**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLActionInputPin**			

Operation **IUMLDataAll::ActionTriggers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::ActionValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::ActiveLayer**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiDiagramLayer**			

Operation **IUMLDataAll::Activity**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLActivity**			

Operation **IUMLDataAll::ActivityEdges**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::ActivityGroups**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::ActivityNodes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::ActivityPartitions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Actual**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLParamete**			

 © 2018 Altova GmbH

	rableElement

Operation **IUMLDataAll::ActualGates**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	IUMLDataList			

Operation **IUMLDataAll::Addition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	IUMLUseCase			

Operation **IUMLDataAll::AddOwnedGuiNodeLink**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipForUMLData	**in**	IUMLGuiNodeLink			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::AddUMLElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	nLeft	**in**	**int**			
	nTop	**in**	**int**			
	return	**return**	IUMLGuiNodeLink			

Operation **IUMLDataAll::AddUMLGuiContainmentLink**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipFromLink	**in**	IUMLGuiLink			
	ipToLink	**in**	IUMLGuiLink			
	return	**return**	IUMLGuiContainmentLink			

Operation **IUMLDataAll::AddUMLGuiNodeLink**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipForUMLData	**in**	IUMLData			
	nLeft	**in**	**int**			
	nTop	**in**	**int**			
	return	**return**	IUMLGuiNodeLink			

Operation **IUMLDataAll::AddUMLGuiNote**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nLeft	**in**	**int**			
	nTop	**in**	**int**			
	return	**return**	IUMLGuiNote			

Operation **IUMLDataAll::AddUMLGuiNoteLink**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipFromNote	**in**	IUMLGuiNote			
	ipToLink	**in**	IUMLGuiNodeLi			

	return	return	nk IUMLGuiNoteLink

Operation **IUMLDataAll::AddUMLGuiNoteLinkToLine**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipFromNote	in	IUMLGuiNote			
	ipToLink	in	IUMLGuiLineLink			
	nDistanceFromLineBegin	in	int			
	return	return	IUMLGuiNoteLink			

Operation **IUMLDataAll::AddUMLLineElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	in	string			
	ipFromNode	in	IUMLGuiNodeLink			
	ipToNode	in	IUMLGuiNodeLink			
	return	return	IUMLGuiLineLink			

Operation **IUMLDataAll::Aggregation**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	return	ENUMUMLAggregationKind			

Operation **IUMLDataAll::Alias**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	return	string			

Operation **IUMLDataAll::AllAppliableStereotypes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	return	IUMLDataList			

Operation **IUMLDataAll::AllowSubstitutable**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	return	bool			

Operation **IUMLDataAll::AllWaypoints**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	return	IUMLDataList			

Operation **IUMLDataAll::AnnotatedElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	return	IUMLDataList			

© 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLDataAll::Application**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IDispatch**			

Operation **IUMLDataAll::AppliedElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLElement**			

Operation **IUMLDataAll::AppliedProfile**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLProfile**			

Operation **IUMLDataAll::AppliedStereotypes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::ApplyingPackage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLPackage**			

Operation **IUMLDataAll::ApplyPredefinedStereotype**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nStereotype	**in**	**ENUMUMLPredefinedElement**			
	return	**return**	**IUMLStereotypeApplication**			

Operation **IUMLDataAll::ApplyStereotype**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipStereotype	**in**	**IUMLStereotype**			
	return	**return**	**IUMLStereotypeApplication**			

Operation **IUMLDataAll::Arguments**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Association**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLAssociation**			

Operation **IUMLDataAll::AssociationEnd**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLProperty**			

Operation **IUMLDataAll::AttachedNodes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::AttachedTo**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiLink**			

Operation **IUMLDataAll::Attributes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::BaseClass**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::BeginOffset**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::Behavior**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLDataAll::BehaviorExecution**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLDataAll::BehaviorSpecification**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehaviorafeature**			

Operation **IUMLDataAll::Body**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::BooleanValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::Bottom**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::BoundElement**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTemplateableElement**			

Operation **IUMLDataAll::CallOperation**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLOperation**			

Operation **IUMLDataAll::CallTarget**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInputPin**			

Operation **IUMLDataAll::ChangeExpression**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::Class**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLClass**			

Operation **IUMLDataAll::Classifier**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLClassifier**			

Operation **IUMLDataAll::ClientDependencies**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Clients**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::CodeFileNameCount**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::CodeLang**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMCodeLang**			

Operation **IUMLDataAll::CodeLangVersion**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMCodeLan**			

	gVersion

Operation **IUMLDataAll::CodeOperation**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLOperation**			

Operation **IUMLDataAll::CodeProjectFileOrDirectory**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::CollaborationRoles**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::CollaborationType**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLCollaboration**			

Operation **IUMLDataAll::CollaborationUses**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Comment**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::Concurrency**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLCallConcurrencyKind**			

Operation **IUMLDataAll::ConnectionPoints**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Connections**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::ConnectorKind**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLConnectorKind**			

© 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLDataAll::ConnectorType**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLAssociation**			

Operation **IUMLDataAll::ConstrainedElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::ConstrainingClassifiers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::ConstrainingPointX**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::ConstrainingPointY**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::ContainedEdges**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::ContainedNodes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Container**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLRegion**			

Operation **IUMLDataAll::Context**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLNamespace**			

Operation **IUMLDataAll::Contract**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInterface**			

Operation **IUMLDataAll::ContrainingAreaIndex**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::Conveyed**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Covered**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLLifeline**			

Operation **IUMLDataAll::Datatype**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataType**			

Operation **IUMLDataAll::DecisionInput**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLDataAll::Default**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::DefaultLinkName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::DefaultParamValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::DefaultValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::DefiningFeature**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLStructuralFeature**			

Operation **IUMLDataAll::DeployedElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Deployments**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

© 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLDataAll::Direction**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLParameterDirectionKind**			

Operation **IUMLDataAll::DistanceFromLineBegin**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::DoActivity**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLDataAll::Edges**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Effect**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLDataAll::Element**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLElement**			

Operation **IUMLDataAll::ElementImports**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::EndOffset**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::EndTypes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Entries**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Entry**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLDataAll::Enumeration**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLEnumeration**			

Operation **IUMLDataAll::EraseAnnotatedElementAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseCodeFileNameAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseCollaborationRoleAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseConstrainedElementAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseConstrainingClassifierAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseConveyedAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseCoveredByAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseEdgeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseEntryAt**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseExceptionTypeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseExitAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseExtensionLocationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseFromDiagram**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipVal	**in**	**IUMLGuiElement**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseFromModel**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseInformationFlowRealizationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseInformationSourceAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseInformationTargetAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseInputElementAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseInStateAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseInterruptingEdgeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseNodeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseObservationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseOutputElementAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseRaisedExceptionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseRealizingConnectorAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseSubjectAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::EraseWaypointAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::Event**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLEvent**			

Operation **IUMLDataAll::EventActionResults**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::EventFilter**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::ExceptionHandlers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::ExceptionInput**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLObjectNode**			

Operation **IUMLDataAll::ExceptionTypes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::ExecutionSpecificationFinish**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLExecutionSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::ExecutionSpecificationStart**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLExecutionSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::Exit**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLDataAll::Exits**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Expr**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::Expression**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLExpression**			

Operation **IUMLDataAll::ExtendedCase**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLUseCase**			

Operation **IUMLDataAll::Extends**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Extension**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLUseCase**			

Operation **IUMLDataAll::ExtensionLocations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::ExtensionPoints**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Features**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::FeaturingClassifiers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::FileName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::FindOwnedMemberWithQualifiedName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strName	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLNamedElement**			

Operation **IUMLDataAll::FindPredefinedOwnedElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

 © 2018 Altova GmbH

r	**nElement**	**in**	**ENUMUMLPredefinedElement**
	bRecursive	**in**	**bool**
	return	**return**	**IUMLData**

Operation **IUMLDataAll::Finish**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLOccurrenceSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::Formal**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTemplateParameter**			

Operation **IUMLDataAll::FormalGates**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Fragments**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::General**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLClassifier**			

Operation **IUMLDataAll::Generalizations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Generals**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::GeneralValueLifelineNameCompartmentEndPos**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::GetCodeFileName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::GetCodeFilePath**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**nIdx**	**in**	**int**
	return	**return**	**string**

Operation **IUMLDataAll::GetHSeparatorPosition**

paramete r	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::GetMultiplicity**

paramete r	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	bWithBrackets	**in**	**bool**			
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::GetOperation**

paramete r	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLOperation**			

Operation **IUMLDataAll::GetOwnedElementsOfKind**

paramete r	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	bRecursive	**in**	**bool**			
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::GetSeparatorPosition**

paramete r	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::GetSourceLifeline**

paramete r	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLLifeline**			

Operation **IUMLDataAll::GetStateIndex**

paramete r	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nTimeTickIndex	**in**	**int**			
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::GetStereotypeApplicationForPredefinedStereotype**

paramete r	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nElement	**in**	**ENUMUMLPredefinedElement**			
	return	**return**	**IUMLStereotypeApplication**			

Operation **IUMLDataAll::GetStereotypeApplicationForStereotype**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipStereotype	**in**	**IUMLStereotype**			
	return	**return**	**IUMLStereotypeApplication**			

Operation **IUMLDataAll::GetTargetLifeline**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLLifeline**			

Operation **IUMLDataAll::GetTextLabelText**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipTextLabel	**in**	**IUMLGuiTextLabel**			
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::GetTimeTickLength**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::GetVisualStatePosition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nStateIndex	**in**	**int**			
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::GetVSeparatorPosition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::Guard**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::GuiLinks**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::GuiOwner**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiElement**			

Operation **IUMLDataAll::HandlerBody**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLExecutableNode**			

Operation **IUMLDataAll::Handlers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::HSeparatorCount**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::IconFileName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::ImplementingClassifier**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehaviredClassifier**			

Operation **IUMLDataAll::ImportedElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLPackageableElement**			

Operation **IUMLDataAll::ImportedMembers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::ImportedPackage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLPackage**			

Operation **IUMLDataAll::ImportingNamespace**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLNamespace**			

Operation **IUMLDataAll::InActivity**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLActivity**			

Operation **IUMLDataAll::Includes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::IncludingCase**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

 © 2018 Altova GmbH

r	**return**	**return**	**IUMLUseCase**			

Operation **IUMLDataAll::IncomingEdges**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Incomings**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::InformationFlowRealizations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::InformationSources**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::InformationTargets**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::InheritedMembers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::InputElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::InputPins**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::InputValues**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::InsertActionTriggerAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLTrigger**			

Operation **IUMLDataAll::InsertActivityEdgeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**nIdx**	**in**	**int**
	strKind	**in**	**string**
	ipFrom	**in**	**IUMLActivityNode**
	ipTo	**in**	**IUMLActivityNode**
	return	**return**	**IUMLActivityEdge**

Operation **IUMLDataAll::InsertActivityGroupAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLActivityGroup**			

Operation **IUMLDataAll::InsertActivityNodeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLActivityNode**			

Operation **IUMLDataAll::InsertActualGateAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLGate**			

Operation **IUMLDataAll::InsertAnnotatedElementAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLElement**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::InsertArgumentAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLInputPin**			

Operation **IUMLDataAll::InsertCodeFileNameAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strNewVal	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::InsertCollaborationRoleAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLConnectableElement**			
	return	**return**	**void**			

© 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLDataAll::InsertCollaborationUseAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLCollaborationUse**			

Operation **IUMLDataAll::InsertConnectionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLConnectionPointReference**			

Operation **IUMLDataAll::InsertConnectionPointAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLPseudostate**			

Operation **IUMLDataAll::InsertConstrainedElementAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLElement**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::InsertConstrainingClassifierAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLClassifier**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::InsertConveyedAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLClassifier**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::InsertCoveredByAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLInteractionFragment**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::InsertDeploymentAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipDeployedArtifact	**in**	**IUMLDeployedArtifact**			

	return	return	IUMLDeployment

Operation **IUMLDataAll::InsertEdgeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	in	int			
	ipEdge	in	IUMLActivityEdge			
	return	return	void			

Operation **IUMLDataAll::InsertElementImportAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	in	int			
	ipImportedElement	in	IUMLPackageableElement			
	return	return	IUMLElementImport			

Operation **IUMLDataAll::InsertEntryAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	in	int			
	ipVal	in	IUMLPseudostate			
	return	return	void			

Operation **IUMLDataAll::InsertEventActionResultAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	in	int			
	return	return	IUMLOutputPin			

Operation **IUMLDataAll::InsertExceptionTypeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	in	int			
	ipVal	in	IUMLClassifier			
	return	return	void			

Operation **IUMLDataAll::InsertExitAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	in	int			
	ipVal	in	IUMLPseudostate			
	return	return	void			

Operation **IUMLDataAll::InsertExtendAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	in	int			
	ipExtendedCase	in	IUMLUseCase			
	return	return	IUMLExtend			

© 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLDataAll::InsertExtensionLocationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	pExtensionLocation	**in**	**IUMLExtensionPoint**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::InsertExtensionPointAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLExtensionPoint**			

Operation **IUMLDataAll::InsertFormalGateAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLGate**			

Operation **IUMLDataAll::InsertFragmentAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLInteractionFragment**			

Operation **IUMLDataAll::InsertGeneralizationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipGeneral	**in**	**IUMLClassifier**			
	return	**return**	**IUMLGeneralization**			

Operation **IUMLDataAll::InsertHandlerAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLExceptionHandler**			

Operation **IUMLDataAll::InsertIncludeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipIncludingCase	**in**	**IUMLUseCase**			
	return	**return**	**IUMLInclude**			

Operation **IUMLDataAll::InsertInformationFlowRealizationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLRelations**			

			hip
	return	return	void

Operation **IUMLDataAll::InsertInformationSourceAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	in	int			
	ipVal	in	IUMLNamedElement			
	return	return	void			

Operation **IUMLDataAll::InsertInformationTargetAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	in	int			
	ipVal	in	IUMLNamedElement			
	return	return	void			

Operation **IUMLDataAll::InsertInputElementAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	in	int			
	ipNode	in	IUMLExpansionNode			
	return	return	void			

Operation **IUMLDataAll::InsertInputValueAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	in	int			
	return	return	IUMLInputPin			

Operation **IUMLDataAll::InsertInStateAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	in	int			
	ipVal	in	IUMLState			
	return	return	void			

Operation **IUMLDataAll::InsertInterfaceRealizationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	in	int			
	ipContract	in	IUMLInterface			
	return	return	IUMLInterfaceRealization			

Operation **IUMLDataAll::InsertInterruptingEdgeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	in	int			
	ipEdge	in	IUMLActivityEdge			
	return	return	void			

Operation **IUMLDataAll::InsertLayerAt**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLGuiDiagramLayer**			

Operation **IUMLDataAll::InsertLifelineAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLLifeline**			

Operation **IUMLDataAll::InsertLocalPostConditionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLDataAll::InsertLocalPreConditionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLDataAll::InsertLowerUpperValueAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strLower	**in**	**string**			
	strUpper	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::InsertManifestationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipUtilizedElement	**in**	**IUMLPackageableElement**			
	return	**return**	**IUMLManifestation**			

Operation **IUMLDataAll::InsertMessageAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLMessage**			

Operation **IUMLDataAll::InsertNestedArtifactAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLArtifact**			

Operation **IUMLDataAll::InsertNestedClassifierAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**nIdx**	**in**	**int**
	strKind	**in**	**string**
	return	**return**	**IUMLClassifier**

Operation **IUMLDataAll::InsertNestedNodeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLNode**			

Operation **IUMLDataAll::InsertNodeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLActivityNode**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::InsertObservationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLObservation**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::InsertOperandAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLInteractionOperand**			

Operation **IUMLDataAll::InsertOutputElementAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipNode	**in**	**IUMLExpansionNode**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::InsertOutputValueAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLOutputPin**			

Operation **IUMLDataAll::InsertOwnedArgumentAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

© 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLDataAll::InsertOwnedAttributeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLProperty**			

Operation **IUMLDataAll::InsertOwnedBehaviorAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLDataAll::InsertOwnedCommentAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLComment**			

Operation **IUMLDataAll::InsertOwnedCommentTextHyperlinkAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nFromTextPos	**in**	**int**			
	nToTextPos	**in**	**int**			
	strAddress	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLCommentTextHyperlink**			

Operation **IUMLDataAll::InsertOwnedConnectorAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipFrom	**in**	**IUMLConnectableElement**			
	ipTo	**in**	**IUMLConnectableElement**			
	return	**return**	**IUMLConnector**			

Operation **IUMLDataAll::InsertOwnedDiagramAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipUMLParent	**in**	**IUMLData**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLGuiDiagram**			

Operation **IUMLDataAll::InsertOwnedGuiTextHyperlinkAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nFromTextPos	**in**	**int**			
	nToTextPos	**in**	**int**			
	strAddress	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLGuiTextHyperlink**			

Operation **IUMLDataAll::InsertOwnedHyperlink2FileAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strFilePathOrUrl	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLHyperlink2File**			

Operation **IUMLDataAll::InsertOwnedHyperlink2GuiElementAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipLinkedGuiElement	**in**	**IUMLGuiVisibleElement**			
	ipLinkedGuiElementCell	**in**	**IUMLNamedElement**			
	return	**return**	**IUMLHyperlink2GuiElement**			

Operation **IUMLDataAll::InsertOwnedHyperlink2ModelAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipLinkedData	**in**	**IUMLData**			
	return	**return**	**IUMLHyperlink2Model**			

Operation **IUMLDataAll::InsertOwnedLiteralAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLEnumerationLiteral**			

Operation **IUMLDataAll::InsertOwnedOperationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLOperation**			

Operation **IUMLDataAll::InsertOwnedParameterAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLParameter**			

Operation **IUMLDataAll::InsertOwnedPortAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLPort**			

Operation **IUMLDataAll::InsertOwnedRuleAt**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLDataAll::InsertOwnedTemplateBindingAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipSignature	**in**	**IUMLTemplateSignature**			
	return	**return**	**IUMLTemplateBinding**			

Operation **IUMLDataAll::InsertOwnedTemplateParameterAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLClassifierTemplateParameter**			

Operation **IUMLDataAll::InsertOwnedUseCaseAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLUseCase**			

Operation **IUMLDataAll::InsertPackagedElementAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLPackageableElement**			

Operation **IUMLDataAll::InsertPackagedElementRelationshipAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	ipFrom	**in**	**IUMLElement**			
	ipTo	**in**	**IUMLElement**			
	return	**return**	**IUMLPackageableElement**			

Operation **IUMLDataAll::InsertPackageImportAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipImportedPackage	**in**	**IUMLPackage**			
	return	**return**	**IUMLPackageImport**			

Operation **IUMLDataAll::InsertPackageMergeAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**nIdx**	**in**	**int**
	ipMergedPackage	**in**	**IUMLPackage**
	return	**return**	**IUMLPackageMerge**

Operation **IUMLDataAll::InsertParameterSubstitutionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipFormalParameter	**in**	**IUMLTemplateParameter**			
	ipActualParameter	**in**	**IUMLParameterableElement**			
	return	**return**	**IUMLTemplateParameterSubstitution**			

Operation **IUMLDataAll::InsertPostconditionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLDataAll::InsertPreconditionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLDataAll::InsertProfileApplicationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipAppliedProfile	**in**	**IUMLProfile**			
	return	**return**	**IUMLProfileApplication**			

Operation **IUMLDataAll::InsertQualifierAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLProperty**			

Operation **IUMLDataAll::InsertRaisedExceptionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLType**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::InsertRealizationAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

© 2018 Altova GmbH

r	**nIdx**	**in**	**int**			
	ipRealizingClassifier	**in**	**IUMLClassifier**			
	return	**return**	**IUMLComponentRealization**			

Operation **IUMLDataAll::InsertRealizingConnectorAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipVal	**in**	**IUMLConnector**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::InsertRegionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLRegion**			

Operation **IUMLDataAll::InsertResultAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLOutputPin**			

Operation **IUMLDataAll::InsertSlotAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipDefiningFeature	**in**	**IUMLStructuralFeature**			
	return	**return**	**IUMLSlot**			

Operation **IUMLDataAll::InsertSlotInstanceValueAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipInstance	**in**	**IUMLInstanceSpecification**			
	return	**return**	**IUMLInstanceValue**			

Operation **IUMLDataAll::InsertSubjectAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	pSubject	**in**	**IUMLClassifier**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::InsertSubPartitionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLActivityPartition**			

Operation **IUMLDataAll::InsertSubVertexAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLVertex**			

Operation **IUMLDataAll::InsertTransitionAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipSource	**in**	**IUMLVertex**			
	ipTarget	**in**	**IUMLVertex**			
	return	**return**	**IUMLTransition**			

Operation **IUMLDataAll::InsertTriggerAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLTrigger**			

Operation **IUMLDataAll::InsertValueAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::InsertWaypointAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**IUMLGuiWaypoint**			

Operation **IUMLDataAll::Instance**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInstanceSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::InStates**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::IntegerValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::InteractionOperator**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

© 2018 Altova GmbH

r	**return**	**return**	**ENUMUMLInteractionOperatorKind**

Operation **IUMLDataAll::Interface**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInterface**			

Operation **IUMLDataAll::InterfaceRealizations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::InterruptibleActivityRegions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::InterruptingEdges**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Invariant**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLDataAll::IsAbstract**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsActive**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsActivityReadOnly**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsBehavior**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsCodeLangNamespace**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nCodeLang	**in**	**ENUMCodeLang**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsCodeLangNamespaceRoot**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nCodeLang	**in**	**ENUMCodeLang**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsCodeProjectFile**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsCombineDuplicate**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsComposite**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsComputable**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsConjugated**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsControl**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsControlType**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsDerived**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsDerivedUnion**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsDimension**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

© 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLDataAll::IsEditable**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsElementVisible**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipElement	**in**	**IUMLElement**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsExternal**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsFinalSpecialization**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsFirstEvent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsHorizontal**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsIndirectlyInstantiated**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsKindOf**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsLeaf**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsLocallyReentrant**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsLocked**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsMultiCast**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsMultiReceive**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsNavigable**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsNull**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsOrdered**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsOrthogonal**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsOwnedEnd**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsPositioned**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsPredefinedStereotypeApplied**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nStereotype	**in**	**ENUMUMLPredefinedElement**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsQuery**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsReadOnly**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

© 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLDataAll::IsReentrant**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsRelative**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsSameUMLData**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipUMLDataToCompare	**in**	**IUMLData**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsService**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsShared**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsShowAsGeneralValueLifeline**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsSimple**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsStatic**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsStereotypeApplied**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipStereotype	**in**	**IUMLStereotype**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsSubmachineState**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsSubstitutable**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsSynchronous**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsTextLabelVisible**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipTextLabel	**in**	**IUMLGuiTextLabel**			
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsUnique**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsUnmarshall**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsUseForCodeEngineering**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsVarArgList**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::IsVisible**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::JoinSpec**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::KindName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::Label**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::Language**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::Layer**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiDiagramLayer**			

Operation **IUMLDataAll::Layers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Left**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::Lifelines**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::LineBegin**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiElement**			

Operation **IUMLDataAll::LineConnectionWaypoints**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::LineEnd**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiElement**			

Operation **IUMLDataAll::LineLinks**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::LinkAddress**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::LinkedGuiElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiVisibleElement**			

Operation **IUMLDataAll::LinkedGuiElementCell**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLNamedElement**			

Operation **IUMLDataAll::LinkedModelElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLData**			

Operation **IUMLDataAll::LinkedOwner**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLElement**			

Operation **IUMLDataAll::LocalPostConditions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::LocalPreConditions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Location**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDeploymentTarget**			

Operation **IUMLDataAll::LowerValues**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Manifestations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Mapping**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLOpaqueExpression**			

Operation **IUMLDataAll::Max**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::MaxInt**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::MemberEnds**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Members**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::MergedPackage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLPackage**			

Operation **IUMLDataAll::MergeLayersAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nFromIdx	**in**	**int**			
	nToIdx	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::Message**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLMessage**			

Operation **IUMLDataAll::MessageKind**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLMessageKind**			

Operation **IUMLDataAll::Messages**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::MessageSort**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLMessageSort**			

Operation **IUMLDataAll::MetaClass**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::Methods**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**return**	**return**	**IUMLDataList**

Operation **IUMLDataAll::MiddleWaypoint**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiMiddleWaypoint**			

Operation **IUMLDataAll::Min**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::MinInt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::Mode**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLExpansionKind**			

Operation **IUMLDataAll::MoveTo**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nLeft	**in**	**int**			
	nTop	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::MustIsolate**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::Name**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::NameCompartmentEndPos**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::Namespace**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLNamespace**			

Operation **IUMLDataAll::NavigableOwnedEnds**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::NestedArtifacts**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::NestedClassifiers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::NestedNodes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::NestedPackages**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::NestingInterface**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInterface**			

Operation **IUMLDataAll::NestingPackage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLPackage**			

Operation **IUMLDataAll::Nodes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::NoteText**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::NoteTextEndPos**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::NoteTextStartPos**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::Observations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**return**	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OccurringEvent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**IUMLEvent**			

Operation **IUMLDataAll::OpenLink**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::OperandGuard**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**IUMLInteractionConstraint**			

Operation **IUMLDataAll::Operands**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Operation**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**IUMLOperation**			

Operation **IUMLDataAll::Opposite**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**IUMLProperty**			

Operation **IUMLDataAll::Ordering**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**ENUMUMLObjectNodeOrderingKind**			

Operation **IUMLDataAll::OutgoingEdges**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Outgoings**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OutputElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**IUMLDataList**			

© 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLDataAll::OutputPins**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OutputValues**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedActual**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLParameterableElement**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedArguments**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedAttributes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedBehaviors**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedComments**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedConnectors**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedDiagrams**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedDocComment**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLComment**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedDocCommentBody**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedEnds**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedGuiElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedGuiNodeLinks**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedHyperlinks**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedLiterals**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedMembers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedOperations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedParameteredElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLParameterableElement**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedParameters**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedPorts**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedRules**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedStereotypes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedTemplateBindings**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedTemplateParameters**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedTemplateSignature**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTemplateSignature**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedTypes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::OwnedUseCases**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Owner**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLElement**			

Operation **IUMLDataAll::OwningAssociation**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLAssociation**			

Operation **IUMLDataAll::OwningConstraint**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLDataAll::OwningElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLElement**			

Operation **IUMLDataAll::OwningGuiNodeLink**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiNodeLink**			

Operation **IUMLDataAll::OwningInstance**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInstanceSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::OwningInstanceSpec**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInstanceSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::OwningLower**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLMultiplicityElement**			

Operation **IUMLDataAll::OwningPackage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLPackage**			

Operation **IUMLDataAll::OwningParameter**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLParameter**			

Operation **IUMLDataAll::OwningProperty**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLProperty**			

Operation **IUMLDataAll::OwningSignal**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLSignal**			

Operation **IUMLDataAll::OwningSlot**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLSlot**			

Operation **IUMLDataAll::OwningState**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLState**			

Operation **IUMLDataAll::OwningTemplateParameter**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTemplateParameter**			

Operation **IUMLDataAll::OwningTransition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLProtocolTransition**			

Operation **IUMLDataAll::OwningUpper**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLMultiplicityElement**			

Operation **IUMLDataAll::Package**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLPackage**			

Operation **IUMLDataAll::PackagedElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::PackageImports**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::PackageMerges**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Parameter**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLParameter**			

Operation **IUMLDataAll::ParameteredElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLParameterableElement**			

Operation **IUMLDataAll::ParameterSignature**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTemplateSignature**			

Operation **IUMLDataAll::ParameterSubstitutions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**return**	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Parent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**IDispatch**			

Operation **IUMLDataAll::PinValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::PostCondition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLDataAll::Postconditions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::PostTypeModifier**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::PosX**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::PosY**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::PreCondition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLDataAll::Preconditions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::ProfileApplications**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**return**	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::ProtectedNode**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLExecutableNode**			

Operation **IUMLDataAll::Protocol**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLProtocolStateMachine**			

Operation **IUMLDataAll::PseudostateKind**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLPseudostateKind**			

Operation **IUMLDataAll::QualifiedName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::Qualifiers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::RaisedExceptions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Realizations**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::RealizingClassifier**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLClassifier**			

Operation **IUMLDataAll::RealizingConnectors**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::ReceiveEvent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLMessageEnd**			

Operation **IUMLDataAll::ReceivingPackage**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLPackage**			

Operation **IUMLDataAll::ReferencedDiagram**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiDiagram**			

Operation **IUMLDataAll::Referred**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::RefersTo**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInteraction**			

Operation **IUMLDataAll::RegionAsInput**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLExpansionRegion**			

Operation **IUMLDataAll::RegionAsOutput**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLExpansionRegion**			

Operation **IUMLDataAll::Regions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::RelatedElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::RelativeNodes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Represents**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLConnectableElement**			

Operation **IUMLDataAll::Result**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLOutputPin**			

© 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLDataAll::Results**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Right**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::Role**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLConnectableElement**			

Operation **IUMLDataAll::RoleBindings**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::ScrollPosX**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::ScrollPosY**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::Selection**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLDataAll::Selector**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::SendEvent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLMessageEnd**			

Operation **IUMLDataAll::SendSignal**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLSignal**			

Operation **IUMLDataAll::SeparatorCount**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::SetCodeFileName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	strNewVal	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::SetElementVisible**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipElement	**in**	**IUMLElement**			
	bVisible	**in**	**bool**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::SetHSeparatorPosition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	nPosition	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::SetHyperlinkFileAddress**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strNewVal	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::SetHyperlinkGuiElementAddress**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipLinkedGuiElement		**IUMLGuiVisibleElement**			
	ipLinkedGuiElementCell		**IUMLNamedElement**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::SetHyperlinkModelElementAddress**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipLinkedData	**in**	**IUMLData**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::SetMultiplicity**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strNewVal	**in**	**string**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::SetName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strStartWith	**in**	**string**			
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewActionValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

 © 2018 Altova GmbH

r	**strKind**	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewCallTarget**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**strKind**	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLInputPin**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewChangeExpression**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**strKind**	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewDefaultValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**strKind**	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewDefaultValueInstanceValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**ipInstance**	**in**	**IUMLInstanceSpecification**			
	return	**return**	**IUMLInstanceValue**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewDefaultValueLiteralString**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**strNewVal**	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLLiteralString**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewDoActivity**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**strKind**	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewEffect**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**strKind**	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewEntry**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
r	**strKind**	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewExit**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewExpr**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewInvariant**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewMapping**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLOpaqueExpression**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewMax**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewMaxInt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewMin**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewMinInt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewOperandGuard**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInteractio**			

 © 2018 Altova GmbH

	nConstraint

Operation **IUMLDataAll::SetNewOwnedParameteredElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLParameterableElement**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewPostCondition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewPreCondition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewProtocol**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLProtocolStateMachine**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewSelector**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewSignalTarget**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLInputPin**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewSpecification**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewSpecificationInstanceValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipInstance	**in**	**IUMLInstanceSpecification**			
	return	**return**	**IUMLInstanceValue**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewSpecificationLiteralString**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strNewVal	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLLiteralString**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewStateInvariant**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewTemplateSignature**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTemplateSignature**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewTransitionGuard**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	strKind	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLDataAll::SetNewWhen**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTimeExpression**			

Operation **IUMLDataAll::SetOperation**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipVal	**in**	**IUMLOperation**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::SetPos**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	x	**in**	**int**			
	y	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::SetPredefinedTaggedValueAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	nProperty	**in**	**ENUMUMLPredefinedElement**			
	strNewValue	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::SetRect**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nLeft	**in**	**int**			
	nTop	**in**	**int**			
	nRight	**in**	**int**			
	nBottom	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::SetScrollPos**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nX	**in**	**int**			
	nY	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::SetSeparatorPosition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	nPosition	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::SetSlotInstanceValueAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipForDefiningFeature	**in**	**IUMLStructuralFeature**			
	ipInstance	**in**	**IUMLInstanceSpecification**			
	return	**return**	**IUMLInstanceValue**			

Operation **IUMLDataAll::SetSlotValueAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipForDefiningFeature	**in**	**IUMLStructuralFeature**			
	strNewValue	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::SetStateIndex**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nTimeTickIndex	**in**	**int**			
	nNewVal	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::SetStateIndexErased**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nTimeTickIndex	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::SetTaggedValueAt**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	ipDefiningFeature	**in**	**IUMLStructuralFeature**			
	strNewValue	**in**	**string**			
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::SetTextLabelVisible**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	ipTextLabel	**in**	**IUMLGuiTextLabel**			
	bVisible	**in**	**bool**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::SetTimeTickLength**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	nNewVal	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::SetVisualStatePosition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nStateIndex	**in**	**int**			
	nNewVal	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::SetVSeparatorPosition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nIdx	**in**	**int**			
	nPosition	**in**	**int**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::Signal**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLSignal**			

Operation **IUMLDataAll::SignalTarget**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLInputPin**			

Operation **IUMLDataAll::Signature**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTemplateSignature**			

Operation **IUMLDataAll::SingleExecution**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

© 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLDataAll::Slots**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Source**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLActivityNode**			

Operation **IUMLDataAll::Sources**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Specific**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLClassifier**			

Operation **IUMLDataAll::Specification**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLValueSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::Specifics**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Start**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLOccurrenceSpecification**			

Operation **IUMLDataAll::State**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLState**			

Operation **IUMLDataAll::StateCompartmentEndPos**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::StateInvariant**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLDataAll::StateMachine**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLStateMachine**			

Operation **IUMLDataAll::Stereotype**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLStereotype**			

Operation **IUMLDataAll::StereotypeApplications**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::StereotypedElementStyles**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiStyles**			

Operation **IUMLDataAll::StringValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::StructuredActivityNodes**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Styles**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLGuiStyles**			

Operation **IUMLDataAll::SubGroups**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Subjects**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Submachine**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLStateMachine**			

Operation **IUMLDataAll::SubmachineStates**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

© 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLDataAll::SubPartitions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::SubVertices**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::SuperClasses**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::SuperGroup**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLActivityGroup**			

Operation **IUMLDataAll::SuperPartition**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLActivityPartition**			

Operation **IUMLDataAll::SupplierDependencies**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Suppliers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Symbol**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::Target**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLActivityNode**			

Operation **IUMLDataAll::Targets**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Template**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTemplate**			

	ableElement

Operation **IUMLDataAll::TemplateBinding**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	IUMLTemplateBinding			

Operation **IUMLDataAll::TemplateParameter**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	IUMLTemplateParameter			

Operation **IUMLDataAll::TextEndPos**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::TextLabelElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	IUMLElement			

Operation **IUMLDataAll::TextLabelKind**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	ENUMUMLGuiTextLabelKind			

Operation **IUMLDataAll::TextLabels**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	IUMLDataList			

Operation **IUMLDataAll::TextStartPos**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::TimeObservationEvent**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	IUMLNamedElement			

Operation **IUMLDataAll::TimeTickLengthCount**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::Top**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

© 2018 Altova GmbH

Operation **IUMLDataAll::Transformation**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLBehavior**			

Operation **IUMLDataAll::TransitionGuard**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLConstraint**			

Operation **IUMLDataAll::TransitionKind**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLTransitionKind**			

Operation **IUMLDataAll::Transitions**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::TransitionSource**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLVertex**			

Operation **IUMLDataAll::TransitionTarget**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLVertex**			

Operation **IUMLDataAll::Triggers**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Type**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLType**			

Operation **IUMLDataAll::TypedElements**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::UnapplyPredefinedStereotype**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	nStereotype	**in**	**ENUMUMLPredefinedElement**			
	return	**return**	**void**			

Operation **IUMLDataAll::UnapplyStereotype**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default

r	**ipStereotype**	**in**	**IUMLStereotype**
	return	**return**	**void**

Operation **IUMLDataAll::UnlimitedValue**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::UpperBound**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::UpperValues**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::UseCase**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLUseCase**			

Operation **IUMLDataAll::UseCases**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::UseForForwardEngineering**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::UserDefinedLinkName**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::UtilizedElement**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLPackageableElement**			

Operation **IUMLDataAll::UUID**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::Value**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::Values**

 © 2018 Altova GmbH

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Viewpoint**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::Visibility**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**ENUMUMLVisibilityKind**			

Operation **IUMLDataAll::VisualStatePositionCount**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::VSeparatorCount**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

Operation **IUMLDataAll::WasUsedForCodeSynchronization**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**bool**			

Operation **IUMLDataAll::Waypoints**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLDataList**			

Operation **IUMLDataAll::Weight**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**string**			

Operation **IUMLDataAll::When**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**IUMLTimeExpression**			

Operation **IUMLDataAll::ZoomFactor**

parameter	name	direction	type	type modifier	multiplicity	default
	return	**return**	**int**			

UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

20.5.2.45.8 UModelAPI - UMLData

Interface **UMLData**

diagram



hierarchy



UML documentation generated by **UModel** UML Editor **http://www.altova.com/umodel** Thu Sep 1 06:49:14 2016

Altova UModel 2018

Información sobre licencias

21 Información sobre licencias

En esta sección encontrará:

- información sobre la distribución de este producto de software
- información sobre activación del software y medición de licencias
- información sobre derechos de propiedad intelectual de este producto de software
- el contrato de licencia para el usuario final que rige el uso de este producto de software

Los términos del contrato de licencia que aceptó al instalar el producto de software son vinculantes, por lo que rogamos lea atentamente toda esta información.

© 2018 Altova GmbH

21.1 Distribución electrónica de software

Este producto está disponible por distribución electrónica de software, un método de distribución que ofrece ventajas únicas:

- Puede evaluar el software de forma totalmente gratuita antes de decidir si compra el producto.
- Si decide comprarlo, puede hacer un pedido en línea en el sitio web de Altova y conseguir en pocos minutos el software con licencia.
- Si realiza el pedido en línea, siempre recibirá la versión más reciente de nuestro software.
- El paquete de instalación del producto incluye un sistema de ayuda en pantalla totalmente integrado. La versión más reciente del manual del usuario está disponible en www.altova.com (i) en formato HTML y (ii) en formato PDF para descargar e imprimir si lo desea.

Período de evaluación de 30 días

Después de descargar el producto de software, puede probarlo de forma totalmente gratuita durante un plazo de 30 días. Pasados unos 20 días, el software empieza a recordarle que no tiene una licencia. El mensaje de aviso aparece una sola vez cada vez que se inicie la aplicación. Para seguir utilizando el programa una vez pasado el plazo de 30 días, deberá comprar una licencia permanente y aceptar el contrato de licencia de software de Altova, que se entrega en forma de código clave. La licencia puede comprarse directamente en la tienda en línea del sitio web de Altova. Después de comprar la licencia recibirá el código clave, que debe introducir en el cuadro de diálogo "Activación del software" para desbloquear el producto de forma permanente.

Distribuir la versión de evaluación a otros usuarios de su organización

Si desea distribuir la versión de evaluación en la red de su compañía o si desea usarlo en un PC que no está conectado a Internet, solamente puede distribuir los programas de instalación (siempre y cuando no se modifiquen de forma alguna). Todo usuario que acceda al instalador debe solicitar su propio código clave de evaluación (de 30 días). Una vez pasado este plazo de 30 días, todos los usuarios deben comprar también una licencia para poder seguir usando el producto.

Para más información consulte el contrato de licencia de software de Altova que aparece al final de esta sección.

21.2 Activación del software y medición de licencias

Durante el proceso de activación del software de Altova, puede que la aplicación utilice su red interna y su conexión a Internet para transmitir datos relacionados con la licencia durante la instalación, registro, uso o actualización del software a un servidor de licencias operado por Altova y para validar la autenticidad de los datos relacionados con la licencia y proteger a Altova de un uso ilegítimo del software y mejorar el servicio a los clientes. La activación es posible gracias al intercambio de datos de la licencia (como el sistema operativo, la dirección IP, la fecha y hora, la versión del software, el nombre del equipo, etc.) entre su equipo y el servidor de licencias de Altova.

Su producto incluye un módulo integrado de medición de licencias que le ayudará a evitar infracciones del contrato de licencia para el usuario final. Puede comprar una licencia de un solo usuario o de varios usuarios para el producto de software y el módulo de medición de licencias se asegura de que no se utiliza un número de licencias mayor al permitido.

Esta tecnología de medición de licencias usa su red de área local (LAN) para comunicarse con las instancias de la aplicación que se ejecutan en equipos diferentes.

Licencia de un solo usuario

Cuando se inicia la aplicación, se inicia el proceso de medición de licencias y el software envía un breve datagrama de multidifusión para averiguar si hay otras instancias del producto activas en otros equipos del mismo segmento de red al mismo tiempo. Si no recibe ninguna respuesta, la aplicación abre un puerto para escuchar a otras instancias de la aplicación.

Licencia de varios usuarios

Si se usa más de una instancia de la aplicación dentro de la misma red LAN, estas instancias se comunicarán entre ellas al iniciarse. Estas instancias intercambian códigos claves para que ayudarle a no sobrepasar por error el número máximo de licencias concurrentes. Se trata de la misma tecnología de medición de licencias que suele utilizarse en Unix y en otras herramientas de desarrollo de bases de datos. Gracias a ella puede comprar licencias de varios usuarios de uso concurrente a un precio razonable.

Las aplicaciones se diseñaron de tal modo que envían pocos paquetes pequeños de red y no cargan demasiado su red. Los puertos TCP/IP (2799) utilizados por su producto de Altova están registrados oficialmente en la IANA (para más información consulte el sitio web de la IANA www.iana.org) y nuestro módulo de medición de licencias es una tecnología probada y eficaz.

Si usa un servidor de seguridad, puede notar las comunicaciones del puerto 2799 entre los equipos que ejecutan los productos de Altova. Si quiere, puede bloquear ese tráfico, siempre y cuando esto no resulte en una infracción del contrato de licencia.

También notará que su producto de Altova ofrece varias funciones prácticas si está conectado a Internet. Estas funciones no tienen nada que ver con la tecnología de medición de licencias.

 © 2018 Altova GmbH

21.3 Derechos de propiedad intelectual

El software de Altova y sus copias (si tiene permiso de Altova para realizar copias) es propiedad intelectual de Altova y de sus proveedores. La estructura, la organización y el código del software se considera secreto comercial e información confidencial de Altova y de sus proveedores. El software está protegido por las leyes de derechos de autor, como la ley de derechos de autor de EE UU, tratados internacionales y la legislación vigente del país donde se utiliza, entre otras. Altova conserva los derechos de propiedad de todas las patentes, derechos de autor, secretos comerciales, marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual pertenecientes al software y los derechos de propiedad de Altova abarcan también imágenes, fotografías, animaciones, vídeos, audio, música, texto y otros applets incorporados al software y al material impreso que viene con el software. Las notificaciones de infracción de dichos derechos de autor debe enviarse al agente de derechos de autor de Altova, cuyos datos de contacto aparecen en el sitio web de Altova.

El software de Altova contiene software de terceros que también está protegido por las leyes de propiedad intelectual, incluida, entre otras, la legislación de derechos de autor mencionada en http://www.altova.com/es/legal_3rdparty.html.

Los demás nombres y marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

 © 2018 Altova GmbH

21.4 Contrato de licencia para el usuario final

- Altova End User License Agreement: http://www.altova.com/eula
- Altova Privacy Policy: http://www.altova.com/privacy

Índice

.

.NET Framework,
incluir archivo, 157

A

Abrir,
URL, 703
Abrir proyecto,
control de código fuente, 652
Absolutos,
vínculos absolutos y relativos, 304
Abstracta,
clase, 25
Acceso directo,
asignar/eliminar, 725
mostrar en información rápida, 729
tecla, 725
teclado, 725
Acelerar,
rendimiento, 161
Activar/desactivar,
modo compacto, 441
Actividad, 335
agregar a estado, 335
agregar operación, 335
BPMN, 455
iconos, 681
Actividades,
agregar diagrama de actividades a transición, 335
diagrama de, 317
diagramas SysML, 492
Actor,
definido por el usuario, 14
personalizar, 14
Actualizar,
archivo de proyectos, 205
modelo con la base de datos, 579
Actualizar estado,
control de código fuente, 671
ADO,
como interfaz de conexión de datos, 500
configurar una conexión, 506
ADO.NET,
configurar una conexión, 511
Advertencias,
durante ingeniería de código, 91
Agregar, 14, 663
al control de código fuente, 663
diagrama a un paquete, 14
paquete a un proyecto, 14
proyecto al control de código fuente, 663
proyecto nuevo, 150
Ajuste,
líneas de ajuste mientras se arrastran objetos, 729
Alinear,
elementos mientras se arrastran, 14
Anotación,
esquema XML, 441
texto (BPMN), 466
Anotación de texto,
BPMN, 466
Aplicación,
externa (argumentos), 722
Application object, 834
Archivo, 703
abrir desde URL, 703
combinar archivos de proyecto, 265
ejemplo del tutorial, 10
nuevo / cargar / guardar con archivo de procesamiento por lotes, 102
ump, 150
Archivos ASPRJ, 776
Archivos binarios,
importar C# y Java, 199
Archivos de proyecto,
Borland - MS Visual Studio .Net, 707
Archivos locales,
vínculos absolutos o relativos, 304
Argumentos,
herramientas externas, 722
Artefacto,
agregar al nodo, 52
BPMN, 466
manifestación, 52
Asignar,
acceso directo a un comando, 725

Asignar,
estereotipo, 428
Asistente para la conexión,
importar bases de datos, 572
Asociación, 25
agregado/compuesto, 25
asociaciones reflexivas, 141
BPMN, 463
cambiar las propiedades de, 141
caso de uso, 14
como relación, 136
crear, 136, 141
entre clases, 25
ver, 141
ver propiedad con tipo, 274
vínculos entre objetos, 39
Asociación de colecciones,
crear, 144
requisitos previos, 144
resolver a plantillas de colecciones, 144
Asociación entre tablas,
crear relaciones, 582
Asociaciones,
ver, 86
Atributo,
estereotipo, 428
mostrar / ocultar, 403
mostrar / ocultar valores etiquetados, 428
ventana de finalización automática, 729
Attribute,
coloring, 409
Automática,
respuesta automática a mensajes, 377
Automáticamente,
agregar operación, 335
Ayuda, 740

B

Ball and socket,
notación de forma esférica, 403
Barra de herramientas, 721
activar/desactivar, 721
agregar comando, 719
crear nueva, 721
mostrar iconos de tamaño grande, 729
restaurar comandos, 721
Barras de herramientas,
restaurar, 713
Base,
clase, 34
Base de datos, 576, 579
agregar columna al modelo, 579
agregar índice al modelo, 576
agregar tabla nueva, 582
crear clases ClaveForánea, 576
escribir modelo en código / base de datos, 579
importar en UModel, 498
revisión de la sintaxis, 576
scripts de cambios durante la actualización, 579
tipos de BD compatibles, 572
Bases de datos,
compatibles, 498
Binarios,
compatibilidad con binarios confusos, 199
Borland,
archivo de proyecto BSDJ, 707
BPMN, 454
artefactos, 466
asociación, 463
convertir 1.0 en 2.0, 454
objetos de flujo, 455
BSDJ,
proyecto Borland, 707
Buscar, 705
diagramas, 112
elementos, 112
elementos de modelado, 705
pestañas de búsqueda, 76
texto, 112
y reemplazar, 705
Business Process Modeling Notation, 454
iconos, 698
Búsqueda,
diagramas, 112
elementos, 112
texto, 112

C

C#,
código, 748

C#,
error handling, 850
generar código, 162
importar archivo binario, 199
importar código fuente, 184
opciones de generación de código, 167
opciones de importación de código, 187
C++,
añadir a un diagrama, 177
código, 748
error handling, 850
generar código, 177
importar código fuente, 186
ingeniería inversa, 186
Calificador de asociación,
crear, 141
CallBehavior,
insertar, 318
CallOperation,
insertar, 318
Cambiar de nombre,
clasificador, 206
Cambiar de proveedor,
control de código fuente, 671
Cambiar nombres de clases,
efecto en el nombre del archivo de código, 208
Cambio de estado,
definir en una línea de tiempo, 395
Campo,
agregar al modelo, 579
Capas,
añadir a diagramas, 131
bloquear, 131
eliminar, 131
mostrar, 131
ocultar, 131
Carpeta,
carpeta de ejemplos, 10
Carpetas,
obtener carpetas en control de código fuente, 658
Casilla de activación,
especificación de ejecución, 371
Caso de uso, 14
agregar, 14
asociación, 14
compartimento, 14
multilínea, 14
Casos de uso,
diagrama de, 359
diagramas SysML, 496
iconos, 696
Catálogo,
archivo de catálogo, 729
Ciclo de vida,
diagrama de, 394
iconos, 695
Clase, 403
en diagramas de componentes, 46
expandir y contraer compartimentos, 403
iconos, 683
interfaz con ball and socket (notación de forma esférica), 403
operación de clase (invalidar), 403
varias instancias en el diagrama, 403
Clase base,
invalidar, 403
Clases,
abstractas y concretas, 25
agregar, 25
agregar operaciones, 25
agregar propiedades, 25
asociaciones, 25
base, 34
cambios de nombre (sincronización), 208
derivadas, 34
diagrama de, 403
diagramas, 25
habilitar ventana de finalización automática, 729
sincronización, 205
Clasificador,
cambiar de nombre, 206
nuevo, 206
restringir, 271
Class,
syntax coloring, 409
ClaveForánea,
crear en diagrama de base de datos, 576
Code,
generate sequence diagram from, 840
generate sequence diagram manually, 841
Código, 208
agregar código a diagrama de secuencia, 391
código Java y nombres de archivos de clases, 208
generar código a partir de diagramas de secuencia, 387
generar diagrama de secuencia a partir de código, 382
generar varios diagramas de secuencia a partir de código, 385
predeterminado, 729

© 2018 Altova GmbH

Código, 208
refactorizar, 208
sincronización, 205
SPL, 749
Código de refactorización,
nombres de clases (sincronizar), 208
Colaboración,
diagrama de estructura de un compuesto, 418
Color,
syntax coloring - enable/disable, 409
Color de fondo,
transparente, 436
Columna,
agregar al modelo, 579
Comando,
agregar a barra de herramientas / menú, 719
eliminar de menú, 727
menú contextual, 727
procesamiento de la línea de comandos, 98
restaurar menú, 727
Comandos,
línea de comandos: nuevo / cargar / guardar, 102
procesamiento de la línea de comandos, 102
CombinaciónDePaquete, 423
ver, 86
Combinar,
código con el modelo, 707
modelo con el código, 707
omitir directorio, 729
proyectos, 265
Compacto,
modo (activar/desactivar), 441
Comparar archivos de código fuente, 669
Compartimento,
contenedor, 465
expandir uno / varios, 403
Compartir,
desde el control de código fuente, 666
paquete y diagrama, 158
Compatibilidad,
actualizar proyectos, 205
Complemento,
configuración de la interfaz del usuario, 824
registrar, 822
registro, 823
XMLSPY, 814
Complemento de UModel para Visual Studio,
instalar, 606
Componentes, 46
diagrama, 46
diagrama de, 420
iconos, 686
insertar clase, 46
realización, 46
Comportamiento,
diagramas de, 317
diagramas SysML, 492
Composición,
crear asociación, 25
Compuerta,
BPMN, 455
Comunicación,
diagrama de, 360
iconos, 684
Concreta,
clase, 25
Conexión de base de datos,
configurar, 500
ejemplo de configuración, 527
iniciar el asistente, 501
Configuración,
control de código fuente, 729
Configurar,
interfaz gráfica XMLSPY, 824
sincronización, 205
Confusos,
compatibilidad con binarios confusos, 199
Contención,
dibujar en un diagrama, 147
Contenedor,
compartimento, 465
Contraer,
compartimentos de clase, 403
Contraído,
subproceso, 462
Contrato de licencia para el usuario final, 1344, 1349
Control de código fuente, 648
abrir proyecto, 652
actualizar estado, 671
agregar al control de código fuente, 663
anular desprotección, 661
cambiar de proveedor, 671
comandos, 652
desproteger, 659
ejecutar interfaz nativa, 671
habilitar / deshabilitar, 655

© 2018 Altova GmbH

Control de código fuente, 648
mostrar diferencias, 669
mostrar historial, 667
obtener archivo, 656
obtener la versión más reciente, 656
opciones / configuración, 729
propiedades, 670
proteger, 660
quitar del, 665
Control de versiones,
comandos, 652
subproyectos y trabajo en equipo, 594
Controladores de BD,
resumen, 503
Controladores de eventos,
en el proyecto de scripting, 792
información general, 782
Controladores ODBC,
comprobar disponibilidad, 518
Convergencia,
crear en diagrama de actividades, 320
Convertir,
BPMN 1.0 en 2.0, 454
C# en Java (de un modelo a otro), 288
Correo electrónico,
enviar proyecto, 703
CPU,
carga - acelerar actualización de estado en segundo plano, 648
CR/LF,
en el archivo ump al guardarlo, 150
Crear,
esquema XML, 451
métodos getter / setter, 403
CSPROJ - CSDPROJ,
MS Visual Studio .Net, 707
Cuadrícula,
líneas de ajuste, 729
líneas de ajuste mientras se arrastran objetos, 14
CVS, 648

D

Declaraciones globales, 786
información general, 782
Definidas por el usuario,
plantillas SPL, 205
Definido por el usuario,
actor, 14
Definidos por el usuario,
estilos de estereotipo, 434
Dependencia,
incluir, 14
uso, 46
Dependencias,
ver, 86
Depurar macros, 799
Derivada,
clase, 34
Descargar proyecto de control de código fuente, 652
Deshabilitar el control de código fuente, 655
Deshacer desprotección, 661
Desproteger, 659
Diagram,
de perfil, 427
Diagram - sequence,
generate from code, 840
generate manually from code, 841
generate sequence diagram from code, 841
Diagrama, 403, 729
agregar a Favoritos, 83
agregar actividad a transición, 335
agregar código a diagrama de secuencia, 391
BPMN, 454
compartir paquete y diagrama, 158
de actividades, 317
de base de datos (importación), 498
de bloque interno SysML, 484
de casos de uso, 359
de casos de uso SysML, 496
de ciclo de vida, 394
de clases, 403
de componentes, 420
de comportamiento SysML, 492
de comunicación, 360
de esquema XML, 440
de esquema XML (importación), 441
de estructura de un compuesto, 418
de estructura SysML, 480
de implementación, 420
de máquina de estados, 333
de máquina de estados SysML, 495
de objetos, 421
de paquetes, 421

Diagrama, 403, 729
de perfil y estereotipos, 428
de secuencia, 368
de secuencia SysML, 494
desplazamiento rápido, 88
encontrar elementos no usados, 113
estilos, 85
generar código a partir de diagramas de secuencia, 387
generar diagrama de dependencias entre paquetes, 421
global de interacción, 364
guardar como PNG, 703
guardar elementos como mapa de bits, 705
guardar los diagramas abiertos con el proyecto, 729
iconos, 680
insertar diagrama SysML, 479
insertar elementos en, 108
omitir elementos de archivos incluidos, 729
relación de iconos, 78
varias instancias de la clase, 403
ver un resumen de, 88
Diagrama de actividades,
crear rama / convergencia, 320
elementos, 323
insertar elementos, 318
Diagrama de bloque interno,
SysML, 484
Diagrama de ciclo de vida,
cambiar de un tipo a otro, 395
ciclo de vida, 395
evento/estímulo, 399
insertar elementos, 395
línea de vida, 395
marca de graduación, 398
mensaje, 401
restricciónDeDuración, 400
restricciónDeTiempo, 401
valor general de la línea de vida, 395
Diagrama de comunicación,
generar a partir de un diagrama de secuencia, 361
Diagrama de definición de bloques,
SysML, 481
Diagrama de paquetes,
insertar elementos, 423
SysML, 489
Diagrama de requisitos,
SysML, 491
Diagrama de secuencia, 382
agregar código a, 391
fragmento combinado, 372
generar a partir de código, 382
generar a partir de un diagrama de comunicación, 361
generar código a partir de, 387
generar diagrama de secuencia a partir de métodos getter/setter, 385
generar varios diagramas de secuencia a partir de código, 385
insertar elementos, 369
invariante de estado, 377
línea de vida, 371
mensajes, 377
nombres de operación que se deben omitir, 382
puerta, 376
uso de interacción, 376
Diagrama global de interacción,
insertar elementos, 365
Diagramas, 316
abrir, 126
acercar/alejar, 135
ajustar a la ventana, 135
añadir capas a, 131
borrar del proyecto, 127
cambiar el tamaño de, 128
cambiar la apariencia de, 128
crear, 93, 122
de comportamiento, 317
de estructura, 403
generar, 123
generar desde Panel Jerarquía, 86
ver dentro del proyecto, 82
Directorio,
cambiar ubicación del proyecto, 150
carpeta de ejemplos, 10
omitir durante la combinación, 729
Directorio de trabajo,
control de código fuente, 652
Diseño, 710
Disparador,
definir disparador de transición, 335
Distribución,
de productos de software de Altova, 1344, 1345, 1348
División,
evitar división entre las páginas, 703
Documentación, 304
añadir a elementos, 118
generar código fuente con, 118
generar proyecto UML, 304
oimportar desde código fuente, 118

© 2018 Altova GmbH

Documentación, 304
vínculos relativos, 304
DSN de archivo,
configurar, 518
DSN de sistema,
configurar, 518
DSN de usuario,
configurar, 518

E

Edición, 705
Editor de scripting,
descripción de la interfaz gráfica del usuario, 778
ventana principal, 778
Ejecutar,
script de cambios en la BD, 579
Ejecutar interfaz nativa, 671
Ejemplos,
carpeta del tutorial, 10
Elemento,
agregar a Favoritos, 83
cambiar propiedades de, 84
estilos, 85
generar documentación, 304
guardar elemento seleccionado como mapa de bits, 705
Elementos,
agregar a diagrama, 108
agregar al modelo, 107
alinear con un diagra,a, 129
añadir a diagrama, 108
añadir al modelo, 78, 107
aplicar imágenes personalizadas a, 120
borrar del diagrama, 111
borrar del proyecto, 111
buscar, 112
cambiar el tamaño, 129
cambiar la apariencia de, 120
copiar, 110
diseño automático, 129
documentar, 89, 118
encontrar en un diagrama, 113
hipervínculos, 116
insertar en diagrama de máquina de estados, 334
mover, 110
moverse entre capas, 131
omitir elementos de archivos incluidos, 729
reemplazar, 112
renombrar, 110
restringir, 114
Elimina,
acceso directo, 725
Eliminar, 719
barra de herramientas, 721
comando de menú contextual, 727
comando de una barra de herramientas, 719
icono de una barra de herramientas, 719
Enlace,
plantilla, 273
Entorno de scripting, 773
resumen, 775
Enumeración,
valor predeterminado, 432
y estereotipos, 432
Enviar por correo electrónico,
proyecto, 703
Error handling,
general description, 850
Errores,
durante ingeniería de código, 91
Especializar,
generalizar, 34
Especificación de ejecución,
línea de vida, 371
Esquema,
crear esquema XML, 451
generador de código, 748
tipo de datos (definir), 448
XML, 440
XML (importación), 441
Esquema XML,
anotación, 441
crear/generar, 451
diagrama de, 440
iconos, 697
insertar elementos, 448
modelo de contenido, 448
Estado, 335
agregar actividad, 335
definir transición entre, 335
insertar estado simple, 335
ortogonal, 341
submáquina, 341
Estado compuesto, 341

Estado compuesto, 341
agregar región, 341
Estado de submáquina,
agregar punto de entrada/salida, 341
Estereotipo,
agregar a diagrama de perfil, 428
asignar, 428
atributos (definir), 428
estilos definidos por el usuario, 434
icono personalizado, 436
memberEnd, 428
perfiles, 428
valor etiquetado predeterminado, 432
y enumeración, 432
Estereotipos,
añadir al panel Propiedades, 84
definición, 427
Estilos,
aplicar a diagramas, 128
aplicar a elementos, 120
aplicar a líneas, 138
elemento precedente, 120, 128
en cascada, 120, 128, 138
estereotipo definido por el usuario, 434
precedencia, 138
Estructura,
diagrama de estructura SysML, 480
diagramas de, 403
Estructura de un compuesto,
diagrama de, 418
iconos, 685
insertar elementos, 418
Etiquetado,
valor (predeterminado), 432
Etiquetados,
valores, 428
valores (definición), 427
valores (ocultar/mostrar atributos), 428
Etiquetas,
identificadores ID y UUID, 590
Evento,
BPMN, 455
Evento/estímulo,
diagrama de ciclo de vida, 399
Eventos, 792
y controladores de eventos, 784
Eventos de la aplicación, 792
Eventos de la vista Authentic, 792
Eventos de la vista Cuadrícula, 792
Eventos de la vista Texto, 792
Eventos del documento, 792
Excepción,
agregar excepción generada, 403
Excepciones generadas,
agregar, 403
Expandido,
subproceso, 460
Expandir,
todos los compartimentos de clase, 403
Exportar,
como XMI, 590
Extensión,
XMI, 590

F

Favoritos,
agregar a, 83
eliminar de, 83
panel, 83
Finalización automática,
función, 25
ventana para edición de clases, 729
Finalizaciópn automática de tipos de datos,
desencadenar, 133
deshabilitar, 133
Firebird,
conectarse por JDBC, 529
conectarse por ODBC, 527
Firma,
plantilla, 271, 272
Flujo,
condicional, 463
mensaje, 463
predeterminado, 463
secuencia, 463
Flujo condicional, 463
Flujo continuo,
modelar / transmitir por secuencias de actividades SysML, 492
Flujo de secuencia, 463
Flujo de trabajo,
proyecto, 150
Flujo del elemento,

Flujo del elemento,
crear, 484
Flujo del mensaje, 463
Flujo predeterminado, 463
Flujos,
crear flujo del elemento, 484
Formato,
estereotipo definido por el usuario, 434
Formularios,
crear nuevos, 787
del proyecto de scripting, 786
establecer la secuencia de tabulación de los objetos, 788
información general, 782
invocar, 784
nombrar, 787
propiedades, 787
y comandos integrados, 802
y control de eventos, 791
y objetos de formulario, 788
Fragmento combinado, 372
Fusión,
a 3 bandas, 266
a 3 bandas manual, 268

G

Generador de código, 748
Generalización,
como relación, 108, 136
crear, 136
Generalizaciones,
ver, 86
Generalizar,
especializar, 34
Generar,
código a partir de un esquema, 748
diagrama de secuencia a partir de código, 382
diagrama de secuencia a partir de diagrama de comunicación, 361
documentación del proyecto UML, 304
esquema XML, 451
RealizacionesDeComponente automáticamente, 206
respuesta a mensajes automáticamente, 377
varios diagramas de secuencia a partir de código, 385
Generate,
sequence diagram from code, 840
Generate manually,
sequence diagram from code, 841
Get,
métodos getter / setter, 403
Getter / Setter,
generar diagrama de secuencia a partir de métodos getter/setter, 385
Grupo,
BPMN, 466
Guardar,
archivos de subproyectos, 596
diagrama como imagen, 703
elementos como mapas de bits, 705

H

Habilitar,
líneas de ajuste mientras se arrastran objetos, 729
Habilitar el control de código fuente, 655
Herramientas, 713
agregar al menú Herramientas, 722
opciones, 729
Hipervínculos,
en el texto de la documentación, 118
Historial,
mostrar, 667
HRESULT,
and error handling, 850

I

IBM DB2,
conectarse por ODBC, 531
IBM DB2 for i,
conectarse por ODBC, 536
IBM Informix,
conectarse por JDBC, 539
Icono,
actividad, 681
agregar a barra de herramientas / menú, 719
Business Process Modeling Notation, 698
caso de uso, 696
ciclo de vida, 695
clase, 683
componentes, 686

Icono,
comunicación, 684
esquema XML, 697
estructura de un compuesto, 685
icono de estereotipo personalizado, 436
implementación, 687
interacción global, 688
máquina de estados, 694
mostrar iconos de tamaño grande, 729
objeto, 689
paquete, 690
secuencia, 693
Iconos,
visibilidad, 403
Iconos de los diagramas de UModel, 680
ID,
identificadores ID y UUID, 590
Imágenes,
usar como fondo de elemento, 120
Implementación,
diagrama, 52
diagrama de, 420
iconos, 687
ImportaciónDeElemento,
ver, 86
ImportaciónDePaquete, 423
ver, 86
Importar, 590
archivo XMI, 590
archivos binarios, 199
base de datos SQL, 498
esquema XML, 441
XMI generado con UModel, 590
Imprimir,
vista previa, 703
Incluir, 157, 158
.NET Framework, 157
cambiar estado, 158
compartir paquete y diagrama, 158
dependencia, 14
proyecto de UModel, 157
subproyectos en el proyecto principal, 596
Índice,
agregar a la tabla, 576
Información legal, 1344
Información rápida, 729
mostrar accesos directos en, 729
ver, 729
Información sobre derechos de autor, 1344
Ingeniería de código,
advertencias, 91
del código al modelo, 67
del modelo al código, 57
errores, 91
generar RealizacionesDeComponente, 206
mensajes de informaciçon, 91
mover archivo de proyecto a una ubicación nueva, 150
resolver asociaciones, 144
Ingeniería directa, 57
Ingeniería inversa, 67
C++, 186
Iniciar,
con el proyecto anterior, 729
UModel, 11
Insertar, 318
acción (CallBehavior), 318
acción (CallOperation), 318
elementos en diagrama de paquetes, 423
elementos en diagrama global de interacción, 365
elementos en diagramas de ciclo de vida, 395
elementos en estructura de un compuesto, 418
estado simple, 335
Instalación,
carpeta de ejemplos, 10
Instalador,
multiusuario, 10
Instancia,
diagrama, 39
objeto, 39
varias clases, 403
Integración,
paquete de integración para el complemento para VS .NET, 604
Integrar,
subproyectos en el proyecto principal, 596
Inteligente,
finalización automática, 25
Interacción,
diagrama global de, 364
Interacción global,
iconos, 688
Interfaz, 403
ball and socket (notación de forma esférica), 403
implementar, 403
Interfaz del usuario, 76
configurar con ayuda del complemento, 824

Introducción, 6
Invalidar,
clase base, 403
operaciones de clase, 403
plantillas SPL predeterminadas, 205
Invariante de estado, 377
Ir a,
línea de vida, 371

J

Java,
código, 748
código y nombres de archivos de clases, 208
generar código, 162
importar archivo binario, 199
importar código fuente, 184
opciones de generación de código, 167
opciones de importación de código, 187
JavaScript,
error handling, 850
JDBC,
como interfaz de conexión de datos, 500
conectarse a Teradata, 569
configurar una conexión (Windows), 521
Jerarquía del sistema,
diagrama de paquetes SysML, 489
Jerarquías (diagrama),
niveles en la documentación, 304

L

Lenguaje,
cambiar el lenguaje de scripting, 784
Lenguaje de scripting, 784
Licencia, 1349
información sobre, 1344
Licencia del producto de software, 1349
Línea,
ortogonal, 46
Línea de tiempo,
definir cambios de estado, 395
Línea de vida,
atributos, 371
ir a, 371
propiedad de tipo, 371
valor general, 395
Línea nueva,
en línea de vida, 361
operandoDeInteracción, 372
Líneas,
cambiar el estilo de, 138
de ajuste, 729
directa, 138
formato, 39
ortogonal, 138
personalizada, 138
Líneas de ajuste, 14
Llamada,
mensaje, 377
Llamada del mensaje,
operación ir a, 377

M

Macros,
crear con el editor de scripts, 794
definir como macros automáticas en el editor de scripts, 794
depurar, 799
editar con el editor de scripts, 794
ejecutar, 784, 798
funciones para, en declaraciones globales, 786
información general, 782
instrucciones de uso en el proyecto de scripting, 793
Manifestación,
artefacto, 52
Mapa de bits,
guardar elementos como, 705
Máquina de estados,
diagrama de, 333
diagrama SysML, 495
elementos, 352
estados compuestos, regiones, 341
estados, actividades, transiciones, 335
iconos, 694
insertar elementos, 334
Marca de graduación,
diagrama de ciclo de vida, 398
MariaDB,
conectarse por ODBC, 540

Medición de licencias,
en los productos de Altova, 1346
Mejorar,
rendimiento, 161
Member end,
estereotipo, 428
Mensaje, 377
crear objeto, 377
diagrama de ciclo de vida, 401
flechas, 377
insertar, 377
llamada, 377
mover, 377
numeración, 377
operación ir a, 377
Menú, 727
agregar / eliminar comando, 719
agregar menú a, 722
archivo, 703
ayuda, 740
diseño, 710
edición, 705
eliminar comandos de, 727
herramientas, 713
personalizar, 727
predeterminado/XMLSPY, 727
proyecto, 707
ventanas, 739
vista, 712
Menú contextual,
comandos, 727
Metadatos,
salida XMI, 590
Método,
agregar excepción agregada, 403
generar diagrama de secuencia a partir de métodos, 382
generar diagrama de secuencia a partir de métodos getter/setter, 385
generar varios diagramas de secuencia a partir de métodos, 385
Métodos,
getter / setter, 403
Microsoft Access,
conectarse por ADO, 506, 542
Microsoft SQL Server,
conectarse por ADO, 545
conectarse por ODBC, 547
MisDocumentos,
archivos de ejemplo, 10
Modelado,
mejorar el rendimiento, 161
Modelar,
bases de datos, 572
Modelo,
agregar elementos a, 107
añadir elementos a, 78, 107
cambiar el nombre de las clases (efecto en Java), 208
Modelo de contenido,
del esquema XML, 448
Modelo Java,
convertir en C++, 281
Modelos,
transformar un modelo en otro, 288
Mostrar,
ocultar slot, 403
ocultar valores etiquetados / atributos, 428
valores etiquetados, 441
Mostrar / ocultar,
atributos, operaciones, 403
Mostrar diferencias, 669
Mostrar historial, 667
Mover,
proyecto, 150
Mover las flechas de los mensajes, 377
MS Visual Source Safe, 648
MS Visual Studio .Net,
archivo de proyecto CSPROJ - CSDPROJ, 707
MS VS .NET,
complemento de UModel, 604
Multilínea, 14
caso de uso, 14
operandoDeInteracción, 372
texto del actor, 14
Multiusuario,
carpeta de ejemplos, 10
MySQL,
conectarse por ODBC, 550

N

Nodo, 52
agregar, 52
agregar artefacto, 52
estilos, 85

Nodo, 52
propiedades de los bloques como, 481
Nombre,
de región (ver/ocultar), 341
Notas sobre programación,
del proyecto de scripting, 800
Nuevo,
clasificador, 206
Numeración,
mensajes, 377

O

Object model,
overview, 834
Objeto,
crear mensaje, 377
iconos, 689
vínculos (asociaciones), 39
Objeto de datos,
BPMN, 466
Objetos,
diagrama, 39
diagrama de, 421
Objetos de conexión, 463
Objetos de flujo, 455
Obtener archivo,
control de código fuente, 656
Obtener carpetas,
control de código fuente, 658
Obtener la versión más reciente, 656
Ocultar,
mostrar slot, 403
valores etiquetados, atributos, 428
ODBC,
como interfaz de conexión de datos, 500
conectarse a MariaDB, 540
conectarse a Teradata, 564
configurar una conexión, 518
OLE DB,
como interfaz de conexión de datos, 500
Omitir, 729
directorios, 729
elementos en la lista, 729
nombres de operación, 382
Opción Macro automática, 794
Opciones, 729
control de código fuente, 729
herramientas, 729
Operación, 403
agregar automáticamente en actividad, 335
invalidar, 403
ir a (en la llamada del mensaje), 377
mostrar / ocultar, 403
omitir en la generación de diagramas de secuencia, 382
plantilla, 274
ventana de finalización automática, 729
volver a utilizar, 34
Operaciones,
agregar, 25
Operador,
interacción, 372
Operador de interacción,
definir, 372
Operando,
interacción, 372
Operando de interacción,
multilínea, 372
Operation,
coloring, 409
Oracle,
conectarse por JDBC, 556
conectarse por ODBC, 551
Ortogonal,
estado, 341
línea, 46
Ortografía,
corrector, 89

P

Página,
evitar división entre las páginas, 703
Paleta de objetos de formularios, 778
Panel Árbol de diagramas, 82
Panel Árbol del proyecto de scripting, 778
Panel Capas, 90
Panel Documentación, 89
Panel Estilos, 85
Panel Estructura del modelo,
expandir o contraer elementos, 78
explorar el proyecto desde, 78

Panel Estructura del modelo,
mostrar u ocultar elementos, 78
ordenar elementos, 78
relación de iconos, 78
Panel Jerarquía, 86
Panel Mensajes,
referencia, 91
Panel Propiedades,
añadir propiedades personalizadas, 84
Panel Propiedades y eventos, 778
Panel Vista general,
desplazarse, 88
Paquete,
compartir, 158
iconos, 690
paquetes predeterminados, 78
perfil, 428
relación de iconos, 78
Paquetes,
diagrama de, 421
generar diagrama de dependencias entre, 421
Paramétrico, 487
diagrama SysML, 487
restricciones (definir), 487
Parámetro,
de procesamiento por lotes, 98
plantilla, 274
Parcial,
generar documentación parcial, 304
Perfil, 427
aplicación, 427
diagrama, 427
diagrama de, 427, 428
estereotipos, 428
Período de evaluación,
de los productos de software de Altova, 1344, 1345, 1348
Personalizado,
icono de estereotipo, 436
Personalizar, 719
actor, 14
comandos de las barras de herramientas / menús, 719
menú, 727
menú contextual, 727
Pestañas de búsqueda, 76
Plantilla,
enlace, 273
firma, 271, 272
operación/parámetro, 274
Plantillas,
plantillas SPL, 750
SPL definidas por el usuario, 205
Plantillas SPL,
ruta de acceso, 750
PNG,
guardar diagrama, 703
Por lotes, 102
modo de procesamiento por lotes, 102
nuevo / cargar / guardar, 102
procesamiento, 98, 102
PostgreSQL,
conectarse directamente (de forma nativa), 525
conectarse por ODBC, 558
Predeterminadas,
plantillas SPL, 205
Predeterminado,
código de proyecto, 729
menú, 727
valor etiquetado, 428
Pretty print,
preparar proyecto para pretty print al guardarlo, 150
salida XMI, 590
Procesamiento por lotes,
modo de procesamiento por lotes, 102
Proceso,
subproceso contraído, 462
subproceso expandido, 460
Progress OpenEdge (base de datos),
conectarse por JDBC, 562
conectarse por ODBC, 560
Property,
coloring, 409
Propiedad,
con tipo (ver), 274
crear valores iniciales, 484
de tipo línea de vida, 371
volver a utilizar, 34
Propiedades,
agregar, 25
control de código fuente, 670
Propiedades de los bloques,
como nodos, 481
Propiedades de los objetos de formulario, 788
Proteger, 660
Proveedor,
de control de código fuente, 648
seleccionar, 652

Proyecto, 707, 729
abrir último proyecto al iniciar UModel, 729
actualizar archivo de proyecto, 205
agregarlo al control de código fuente, 663
añadir o eliminar elementos, 78
código predeterminado, 729
combinar, 265
crear, 150
crear subproyectos, 596
enviar por correo electrónico, 703
estilos, 85
explorar, 78
flujo de trabajo, 150
fusión a 3 bandas, 266
fusión a 3 bandas manual, 268
generar documentación, 304
guardar los diagramas abiertos, 729
guardar para pretty print, 150
incluir proyecto de UModel, 157
insertar paquete, 150
mover, 150
quitarlo del control de código fuente, 665
revisión de la sintaxis, 707
Proyecto de scripting,
controladores de eventos, 782
controladores de eventos de la aplicación, 792
declaraciones globales, 782
declaraciones globales del, 786
formularios, 782
formularios del, 786
instrucciones para crear, 784
macros, 782
macros del, 793
notas sobre programación, 800
y eventos, 792
Proyecto de scripting global,
de UModel, 776
Proyecto local, 652
Proyectos de scripting,
para proyecto de UModel, 776
para UModel, 776
Proyectos de scripting de Altova, 776
Puerta,
diagrama de secuencia, 376
Puerto, 484
conjugado (isConjugated), 484
crear atómico, 484
crear puerto de flujo, 484
crear puerto de flujo conjugado atómico, 484
insertar un puerto de flujo, 484
unir dos puertos, 484
Puerto de flujo,
crear puerto de flujo atómico conjugado, 484
definir la dirección de, 484
insertar, 484
Punto de entrada,
agregar a submáquina, 341
Punto de salida,
agregar a submáquina, 341
Puntos de vista,
diagrama de paquetes SysML, 489
PVCS Version Manager, 648

Q

Quitar,
del control de código fuente, 665

R

Raíz,
catálogo, 729
como paquete, 110
sincronizar raíz / paquetes / clases, 205
Rama,
crear en diagrama de actividades, 320
Realización,
componente, 46
Realizaciones,
generar RealizacionesDeComponente, 206
RealizacionesDeComponente,
generación automática, 206
Rechazar cambios, 661
Recuperar archivo,
control de código fuente, 656
Recursos,
acelerar actualización de estado en segundo plano, 648
Referencia, 702
Región,
agregar a estado compuesto, 341
nombre de región (ver/ocultar), 341
Registrar,

Registrar,
complemento, 823
Relaciones,
agregación, 136
asociación, 108, 136
cambiar el estilo de, 138
composición, 136
crear relaciones entre tablas, 582
dependencia, 136
generalización, 108, 136
realización, 136
ver, 140
Relativos,
vínculos relativos en la documentación, 304
Rendimiento,
mejorar, 161
Repositorios, 648
Respuesta,
mensaje (generar automáticamente la respuesta), 377
Restaurar,
acceso directo, 725
barras de herramientas y ventanas, 713
comandos de la barra de herramientas, 721
comandos de menú, 727
Restricción,
definir parámetros, 487
revisar sintaxis, 707
RestricciónDeDuración,
diagrama de ciclo de vida, 400
RestricciónDeTiempo,
diagrama de ciclo de vida, 401
Restringir,
clasificadores, 271
Reutilizar,
subproyectos, 596
Revisar,
sintaxis del proyecto, 707
Ruta de acceso,
cambiar ubicación del proyecto, 150
carpeta de ejemplos, 10
plantillas SPL, 750

S

Salida,
archivo XMI de salida, 590
Salto de línea,
en el texto del actor, 14
SC,
syntax coloring, 409
Scripts de cambios,
actualizar bases de datos, 579
Secuencia,
diagrama de, 368
diagramas SysML, 494
iconos, 693
Segundo plano,
actualización de estado - aumentar el intervalo, 648
Sequence diagram,
generate from code, 840
generate manually from code, 841
Set,
métodos getter / setter, 403
Setter / Getter,
generar diagrama de secuencia a partir de métodos setter/getter, 385
Show,
tagged values, 445
Símbolos,
iconos de visibilidad, 403
Sincronización,
cambiar nombres de las clases, 208
opciones de configuración, 205
Sincronizar,
en la ubicación nueva, 150
modelo con la BD, 579
nombre de las clases y el nombre del archivo de código, 208
raíz / paquetes / clases, 205
Sintaxis,
archivo de procesamiento por lotes, 98
revisar la sintaxis de los elementos de la BD, 576
revisar sintaxis del proyecto, 707
Sintaxis del proyecto,
revisar, 91
Slot,
mostrar / ocultar, 403
Sobrescribir,
código con el modelo, 707
modelo con el código, 707
Socket,
Ball and socket (notación de forma esférica), 403
SPL, 749
bloques de código, 749
condiciones, 759

SPL, 749
foreach, 760
plantillas SPL definidas por el usuario, 205
subrutinas, 761
SQL,
importar en UModel, 498
SQL Server,
conectarse por ADO, 506
conectarse por ADO.NET, 511
SQLite,
configurar una conexión (Windows), 526
StarTeam, 648
Subproceso,
contraído, 462
expandido, 460
Subproyecto,
abrir / editar, 596
control de versiones, 594
crear, 596
guardar archivos de subproyectos, 596
opciones para trabajo en equipo, 594
Sybase,
conectarse por JDBC, 563
Syntax coloring, 409
SysML, 479
diagrama de actividades, 492
diagrama de bloque interno, 484
diagrama de casos de uso, 496
diagrama de definición de bloques, 481
diagrama de estructura, 480
diagrama de máquina de estados, 495
diagrama de paquetes, 489
diagrama de requisitos, 491
diagrama de secuencia, 494
diagrama paramétrico, 487
diagramas de comportamiento, 492
insertar un diagrama SysML, 479
introducción, 479

T

Tabla,
agregar tabla nueva al modelo, 582
relaciones (crear), 582
Tagged values,
show, 445
Tecla de acceso rápido, 725
Teradata,
conectarse por JDBC, 569
conectarse por ODBC, 564
Tipo,
propiedad (ver), 274
propiedad de tipo línea de vida, 371
Tipo de datos,
definir en esquema, 448
Tipo de diagrama,
identificar, 93
Todos,
expandir / contraer, 403
Trabajo en equipo,
subproyectos, 594
Transformación,
opciones de configuración, 279
Transformar,
C# en Java, 288
Transformar modelos, 276
Transición, 335
agregar diagrama de actividades a, 335
definir disparador, 335
definir entre estados, 335
Transparente,
color de fondo, 436
Tres bandas,
fusión del proyecto, 266
fusión manual del proyecto, 268
Tutorial, 10
archivos de ejemplo, 10
carpeta de ejemplos, 10
objetivos, 10

U

Ubicación,
mover proyecto, 150
UML,
compartir diagrama UML, 158
diagramas, 316
iconos de visibilidad, 403
plantillas, 271
variables, 750
UModel,
complemento para VS .NET, 604

UModel,
importar XMI generado, 590
iniciar, 11
UModel API,
overview of, 834
UModel Type Library,
adding reference to, 852
UMP,
cambiar ubicación del proyecto, 150
extensión de archivo, 150
URL,
abrir archivo desde, 703
Uso,
dependencia, 46
Uso de interacción, 376
Usuario,
carpeta de ejemplos multiusuario, 10
UUID,
identificadores únicos universales, 590

V

Valor general de la línea de vida,
diagrama de ciclo de vida, 395
Valores,
etiquetados, 427, 428
etiquetados (mostrar), 441
Valores etiquetados,
mostrar, 441
Valores iniciales,
agregar a propiedad (SysML), 484
value,
tagged, show, 445
Variables,
argumentos de herramientas externas, 722
UML, 750
VB.NET,
generar código, 162
importar código fuente, 184
opciones de generación de código, 167
opciones de importación de código, 187
Velocidad,
acelerar actualización de estado en segundo plano, 648
Ventanas, 739
restaurar, 713
Ver,
propiedad como asociación, 274
u ocultar nombre de región, 341
varias instancias del elemento, 403
Vínculos,
relativos a la documentación, 304
Visibilidad,
iconos (seleccionar), 403
Vista, 712
Vista de elementos,
como paquete, 110
Visual Basic,
error handling, 850
Visual Studio,
cargar/descargar proyectos de UModel, 613
funciones de UModel para soluciones, 608
sincronización automática de código y modelo, 614
sincronizar el código con el modelo, 614
VS .NET,
complemento de UModel, 604

X

XMI, 590
extensiones, 590
pretty print, 590
XMLSPY,
complemento, 814
registrar el complemento, 823