# Altova XMLSpy 2025 Professional Edition

## Manuel de l'utilisateur et de référence

# Altova XMLSpy 2025 Professional Edition
# Manuel de l'utilisateur et de référence

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

Published: 2025

© 2019-2025 Altova GmbH

# Table des matières


## 1 À propos de XMLSpy et de cette documentation 21

1.1 Nouvelles fonctions 2025 ... 22
1.1.1 Version 2024 ... 22
1.1.2 Version 2023 ... 23
1.1.3 Version 2022 ... 24
1.1.4 Version 2021 ... 25
1.1.5 Version 2020 ... 26
1.1.6 Versions 2019 ... 27
1.2 Windows File Paths ... 28
1.3 About RaptorXML Server ... 29

## 2 Tutoriel XMLSpy 30

2.1 Interface XMLSpy ... 31
2.1.1 Les modes ... 32
2.1.2 Les fenêtres ... 33
2.1.3 Menus et barres d'outils ... 36
2.1.4 Paramètres du Mode Texte ... 38
2.1.5 Options d'application ... 40
2.2 Schémas XML : fonctions de base ... 43
2.2.1 Créer un nouveau fichier de Schéma XML ... 43
2.2.2 Définir les espaces de noms ... 45
2.2.3 Définir un modèle de contenu ... 46
2.2.4 Ajouter des éléments par glisser-déposer ... 51
2.2.5 Configurer le Mode Modèle de contenu ... 52
2.2.6 Terminer le Schéma de base ... 54
2.3 Schémas XML : Avancé ... 58
2.3.1 Travailler avec des types complexes et des types simples ... 58
2.3.2 Référencer des éléments globaux ... 66
2.3.3 Attributs et énumérations d'attributs ... 68

2.4 Schémas XML : fonctions XMLSpy ... 71
2.4.1 Navigation de schéma ... 71
2.4.2 Documentation de schéma ... 73
2.5 Documents XML ... 78
2.5.1 Créer un nouveau fichier XML ... 78
2.5.2 Spécifier le type d'un élément ... 80
2.5.3 Saisir les données dans le Mode Grille ... 82
2.5.4 Saisir les données dans le Mode Texte ... 83
2.5.5 Valider le document ... 88
2.5.6 Ajouter des éléments et des attributs ... 92
2.5.7 Édition dans le Mode Base de données/Table ... 94
2.5.8 Modifier le Schéma ... 97
2.6 Transformations XSLT ... 99
2.6.1 Attribuer un fichier XSLT ... 99
2.6.2 Transformer le fichier XML ... 100
2.6.3 Modifier le fichier XSL ... 101
2.7 Gestion de projet ... 104
2.7.1 Les avantages des projets ... 104
2.7.2 Construire un projet ... 104
2.8 Et voilà ! ... 107

## 3 GUI et environnement 108

3.1 L'Interface graphique utilisateur (GUI) ... 109
3.1.1 Fenêtre principale ... 110
3.1.2 Fenêtre Projet ... 112
3.1.3 Fenêtre Info ... 114
3.1.4 Assistants de saisie ... 115
3.1.5 Fenêtre de sortie : Messages ... 116
3.1.6 Fenêtre de sortie : XPath/XQuery ... 118
3.1.7 Fenêtre de sortie : XSL Outline ... 119
3.1.8 Fenêtre de sortie : HTTP ... 120
3.1.9 Fenêtre de sortie : Rechercher dans fichiers ... 121
3.1.10 Fenêtre de sortie : Rechercher dans schémas ... 122
3.1.11 Menu Bar, Toolbars, Status Bar ... 123

3.2 L'environnement d'application 125
3.2.1 Paramètres et personnalisation 125
3.2.2 Tutoriels, Projets, Exemples 128
3.2.3 Fonctions et Aide Authentic Desktop et les produits Altova 128
3.3 Modes d'édition 130
3.3.1 Sauvegarde automatique des fichiers 131
3.3.2 Mode Texte 132
3.3.3 Mode Grille 149
3.3.4 Mode Schéma 205
3.3.5 Mode Authentic 285
3.3.6 Mode Navigateur 285
3.3.7 Mode Archive 287
3.3.8 Raccourcis communs 288

4 XML 291
4.1 Créer, ouvrir et enregistrer des documents XML 292
4.2 Assigner les schémas et valider 294
4.3 XML dans le Mode Texte 296
4.4 XML dans le Mode Grille 299
4.5 XML dans le Mode Authentic 300
4.6 Assistants à la saisie (Mode Texte, Mode Authentic) 302
4.7 Valider des documents XML 304
4.8 Whitespace 306
4.9 Insérer des fragments XML 308
4.10 Traiter un document avec XSLT et XQuery 310
4.11 Polices PDF 312
4.12 Fonctions supplémentaires 315

5 DTD et Schémas XML 317
5.1 Gestionnaire de schéma 318
5.1.1 Exécuter Schema Manager 321
5.1.2 Catégories de statut 324
5.1.3 Retoucher ou Installer un schéma 326

5.1.4 Désinstaller un schéma, Réinitialiser ... 327
5.1.5 Interface de ligne de commande (CLI) ... 328
5.2 DTD ... 335
5.3 Schémas XML ... 337
5.4 Sous-ensembles de Schéma ... 338
5.5 Catalogues dans XMLSpy ... 342
5.5.1 Comment fonctionnent les catalogues ... 342
5.5.2 Structure du catalogue dans XMLSpy ... 343
5.5.3 Personnaliser vos catalogues ... 345
5.5.4 Variables d'Environnement ... 346
5.6 Travailler avec SchemaAgent ... 348
5.6.1 Se connecter à SchemaAgent Server ... 349
5.6.2 Ouvrir des Schémas trouvés dans le Chemin de recherche ... 352
5.6.3 Utiliser des IIRs ... 352
5.6.4 Consulter des schémas dans SchemaAgent ... 357
5.6.5 Validation de SchemaAgent ... 357
5.7 Chercher dans les schémas ... 360
5.7.1 Terme de recherche ... 362
5.7.2 Composants ... 363
5.7.3 Propriétés ... 365
5.7.4 Étendue ... 368
5.7.5 Commandes Recherche et Remplacer ... 369
5.7.6 Résultats et informations ... 371
5.7.7 Chercher et renommer les Globaux ... 372

**6 XSLT 374**

6.1 Documents XSLT ... 375
6.2 Traitement XSLT ... 377
6.3 XSL Outline ... 379
6.3.1 Fenêtre XSL Outline ... 380
6.3.2 Fenêtre Info ... 384

**7 XQuery 387**

7.1 Éditer les documents XQuery 389
7.1.1 Assistants à la saisie XQuery 390
7.1.2 Coloration de la syntaxe XQuery 391
7.1.3 Édition intelligente XQuery 393
7.2 Évaluation XQuery 396
7.3 Validation XQuery 397
7.4 Exécution XQuery/Mise à jour 398
7.5 XQuery Update Facility 400
7.5.1 Prévisualiser et appliquer XQuery Updates 400
7.5.2 Mise à jour des opérations et de la syntaxe 403
7.6 XQuery et bases de données XML 407

8 XSLT/XQuery débogueur et profileur 411
8.1 Débogueur XSLT et XQuery 412
8.1.1 Mécanisme et interface 413
8.1.2 Commandes et icônes de barre d'outils 415
8.1.3 Points d'arrêt 417
8.1.4 Points de trace 419
8.1.5 Fenêtres d'Information 423
8.1.6 Fenêtre Trace 429
8.1.7 Paramètres du débogueur 429

9 Expressions XPath/XQuery 432
9.1 À propos de la fenêtre XPath/XQuery 433
9.2 Évaluer l'expression 436
9.3 Déboguer l'expression 442
9.4 Générateur d'expression 451
9.5 Expressions XQuery pour JSON 454
9.6 Points importants 457

10 Authentic 459
10.1 Tutoriel Mode Authentic 461
10.1.1 Ouvrir un document XML dans le Mode Authentic 462

10.1.2 L'interface du Mode Authentic ... 463
10.1.3 Opérations de nœud ... 466
10.1.4 Saisir des données dans le Mode Authentic ... 469
10.1.5 Saisir des valeurs d'attribut ... 471
10.1.6 Ajouter des entités ... 472
10.1.7 Imprimer le document ... 473
10.2 Interface Mode Authentic ... 475
10.2.1 Aperçu de la GUI ... 475
10.2.2 Icônes de la barre outils du Mode Authentic ... 477
10.2.3 Fenêtre principale du Mode Authentic ... 479
10.2.4 Assistants à la saisie du Mode Authentic ... 482
10.2.5 Menus contextuels Mode Authentic ... 486
10.3 Éditer dans le Mode Authentic ... 489
10.3.1 Édition de base ... 489
10.3.2 Tables dans le Mode Authentic ... 494
10.3.3 Éditer une BD ... 502
10.3.4 Travailler avec des dates ... 509
10.3.5 Définir les entités ... 511
10.3.6 Signatures XML ... 513
10.3.7 Images dans le Mode Authentic ... 514
10.3.8 Séquences de touche dans le Mode Authentic ... 515
10.4 Authentic Scripting ... 516

## 11 HTML et CSS 518

11.1 HTML ... 519
11.2 CSS ... 521

## 12 JSON, Schéma JSON 527

12.1 Données JSON ... 530
12.2 Schéma JSON ... 533
12.3 JSON Lines and JSON Comments ... 535
12.4 Mode Texte JSON ... 536
12.5 Mode JSON Grille ... 541

12.6 Mode Schéma JSON 544
12.6.1 Version de Schéma JSON 545
12.6.2 Ajouter des définitions globales 547
12.6.3 Assistants à la saisie : Aperçu, Détails, Contraintes 548
12.6.4 Définitions Globales et Locales 551
12.6.5 Mode Design 553
12.6.6 Objets et propriétés 555
12.6.7 Propriétés non spécifiées 560
12.6.8 Objets et dépendances 563
12.6.9 Tableaux 567
12.6.10 Types Atomiques 569
12.6.11 Sélecteurs de type (Any, Multiple) 571
12.6.12 BSON (Binary JSON) for MongoDB 573
12.6.13 Opérateurs 577
12.6.14 Conditionnels 579
12.6.15 Configurer l'affichage Design 581
12.6.16 Générer une documentation de schéma JSON 582
12.7 Valider les documents JSON 585
12.8 Inserting JSON Fragments 587
12.9 Transformations JSON avec XSLT/XQuery 589
12.10 XQuery Expressions for JSON 592
12.11 Générer un schéma JSON depuis une instance JSON 594
12.12 Générer une instance JSON depuis un schéma JSON 597
12.13 Convertir entre JSON et XML 598

**13 YAML 599**

13.1 Créer et Éditer des documents YAML 600
13.2 Valider des documents YAML 601
13.3 Mode Texte YAML 603
13.4 Mode Grille YAML 605
13.5 Mode Schéma YAML 607
13.6 Ancres et alias 608
13.7 Générer schéma JSON depuis l'instance YAML 611
13.8 Générer Instance YAML depuis un Schéma JSON 614

13.9 Convertir entre YAML et JSON/XML ... 615

## 14 HTTP 616

14.1 Envoyer la requête ... 617
14.2 Importer une requête à envoyer ... 623
14.3 Recevoir la réponse ... 625

## 15 Office Open XML, ZIP, EPUB 629

15.1 Travailler avec des fichiers OOXML ... 631
15.2 Fichiers d'exemples OOXML ... 633
15.3 Fichiers ZIP ... 635
15.4 Fichiers EPUB ... 637

## 16 Bases de données 642

16.1 Connexion à une source de données ... 644
16.1.1 Lancer l'Assistant de la connexion à la base de données ... 645
16.1.2 Aperçu des pilotes de base de données ... 647
16.1.3 Connexion ADO ... 651
16.1.4 Connexion ADO.NET ... 658
16.1.5 Connexion JDBC ... 664
16.1.6 Connexion ODBC ... 668
16.1.7 Connexion SQLite ... 671
16.1.8 Connexions natives ... 675
16.1.9 Ressources globales ... 676
16.1.10 Exemples de connexion à la base de données ... 677
16.2 Bases de données prises en charge ... 716

## 17 Ressources Globales Altova 718

17.1 Définir les Ressources globales ... 719
17.1.1 Fichiers ... 721
17.1.2 Dossiers ... 726
17.1.3 Bases de données ... 728

17.2 Utiliser les Ressources globales ... 731
17.2.1 Attribuer des Fichiers et des Dossiers ... 731
17.2.2 Attribuer des bases de données ... 734
17.2.3 Changer la Configuration active ... 735

## 18 Projets 737

18.1 Créer et éditer des projets ... 738
18.2 Utiliser les projets ... 743

## 19 RaptorXML(+XBRL) Server 745

19.1 Ajouter des serveurs et des configurations de serveur ... 746
19.2 Valider avec RaptorXML Server ... 750
19.3 Options de validation ... 751
19.3.1 Options communes ... 752
19.3.2 XML avec DTD ... 752
19.3.3 DTD ... 752
19.3.4 XML avec Schéma W3C ... 753
19.3.5 Schéma W3C ... 753
19.3.6 XSLT ... 754
19.3.7 XQuery ... 755
19.3.8 JSON ... 756
19.3.9 JSON Schema ... 756
19.3.10 EDGAR ... 756
19.4 XSLT et XQuery avec RaptorXML Server ... 759

## 20 Comparaisons Fichier/Répertoire 761

20.1 Comparaisons de fichiers ... 762
20.2 Comparaisons de répertoires ... 763

## 21 Contrôle de code source 765

21.1 Configurer le contrôle de source ... 767
21.2 Systèmes de Contrôle de source pris en charge ... 768

21.3 Dossier Poste de travail local ... 770
21.4 Projet d'application ... 771
21.5 Ajouter au contrôle de source ... 773
21.6 Travailler avec le contrôle de source ... 776
21.6.1 Ajouter à, Supprimer du contrôle de source ... 776
21.6.2 Extraire, Archiver ... 777
21.6.3 Obtenir les fichiers en lecture seule ... 779
21.6.4 Copier et partager depuis le contrôle de source ... 781
21.6.5 Modifier le contrôle de source ... 784
21.7 Contrôle de source avec Git ... 786
21.7.1 Activer le Contrôle de source avec le plugin Git SCC ... 787
21.7.2 Ajouter un projet au Contrôle de source avec Git ... 787
21.7.3 Cloner un projet depuis le Contrôle de source avec Git ... 789

## 22 XMLSpy dans Visual Studio 791

22.1 Installer le plugin XMLSpy ... 792
22.2 Différences avec XMLSpy Standalone ... 793
22.3 Débogueurs de XMLSpy dans Visual Studio ... 796

## 23 XMLSpy dans Eclipse 798

23.1 Installer Package d'Intégration pour Eclipse ... 799
23.2 XMLSpy Perspective in Eclipse ... 801
23.3 Autres Points d’entrée XMLSpy dans Eclipse ... 804
23.4 Perspectives de débogage de XMLSpy ... 806

## 24 Commandes de menu 807

24.1 Menu Fichier ... 808
24.1.1 Nouveau ... 808
24.1.2 Ouvrir ... 813
24.1.3 Recharger ... 818
24.1.4 Encodage ... 818
24.1.5 Fermer, Fermer tout, Fermer tout sauf actives ... 819
24.1.6 Enregistrer, Enregistrer sous, Enregistrer tout ... 819

24.1.7 Envoyer par mail 825
24.1.8 Imprimer 826
24.1.9 Aperçu d'impression, paramètres d'impression 828
24.1.10 Fichiers récents, Quitter 829
24.2 Menu Édition 830
24.2.1 Annuler, Rétablir 831
24.2.2 Couper, Copier, Coller, Supprimer 831
24.2.3 Copier comme texte XML 832
24.2.4 Copier comme Texte Structuré 833
24.2.5 Copy as Image 833
24.2.6 Copier XPath 834
24.2.7 Copier XPointer 834
24.2.8 Insérer 834
24.2.9 Enregistrer comme image 838
24.2.10 Pretty-Print 839
24.2.11 Supprimer les espaces blancs 839
24.2.12 Sélectionner tout 839
24.2.13 Rechercher, Trouver suivant 839
24.2.14 Remplacer 845
24.2.15 Chercher dans fichiers 846
24.2.16 Commandes signet 848
24.2.17 Commenter/Décommenter 849
24.3 Menu Projet 850
24.3.1 Nouveau projet 853
24.3.2 Ouvrir le projet 853
24.3.3 Recharger le projet 853
24.3.4 Fermer projet 853
24.3.5 Enregistrer projet, Enregistrer projet sous 854
24.3.6 Contrôle de source 854
24.3.7 Ajouter des fichiers au projet 868
24.3.8 Ajouter une Ressource globale au Projet 869
24.3.9 Ajouter une URL au projet 869
24.3.10 Ajouter fichier actif au projet 869
24.3.11 Ajouter des fichiers actifs et liés au projet 869
24.3.12 Ajouter un dossier de projet au projet 870

24.3.13 Ajouter un dossier externe au projet ... 870
24.3.14 Ajouter un dossier web externe au projet ... 873
24.3.15 Paramètres du script ... 877
24.3.16 Propriétés ... 877
24.3.17 Projets les plus récents ... 881
24.4 Menu XML ... 882
24.4.1 Type ... 882
24.4.2 Insérer avant/après ... 883
24.4.3 Apposer, Ajouter enfant ... 883
24.4.4 Wrapper dans array ... 883
24.4.5 Éditer en tant que Texte brut ... 883
24.4.6 Déplacer vers le Haut/Bas/Gauche/Droite ... 884
24.4.7 Afficher en tant que Table ... 884
24.4.8 Tri Montant/Descendant ... 884
24.4.9 Échanger Lignes/Colonnes ... 884
24.4.10 Évaluer XPath ... 885
24.4.11 Vérifier bonne formation ... 885
24.4.12 Valider XML ... 886
24.4.13 Valider XML sur serveur (performance élevée) ... 890
24.4.14 Validation des fichiers WSDL ... 891
24.4.15 Valider sur Édition ... 892
24.4.16 Mise à jour Assistants à la saisie ... 892
24.4.17 Préfixe d'espace de noms ... 892
24.5 Menu JSON ... 894
24.5.1 Type ... 894
24.5.2 Insérer, Apposer, Ajouter enfant ... 895
24.5.3 Wrapper dans Array/Objet ... 895
24.5.4 Déplacer ... 896
24.5.5 Display as Table ... 896
24.5.6 Tri Montant/Descendant ... 896
24.5.7 Échanger Lignes/Colonnes ... 896
24.5.8 Supprimer tous les commentaires, Tout réévaluer ... 897
24.6 Menu DTD/Schéma ... 898
24.6.1 Assigner DTD ... 898
24.6.2 Assigner Schéma ... 899

24.6.3 Inclure une autre DTD ... 900
24.6.4 Aller à la DTD ... 901
24.6.5 Aller au Schéma ... 901
24.6.6 Aller à la Définition ... 901
24.6.7 Générer DTD/Schéma ... 902
24.6.8 Aplatir DTD ... 904
24.6.9 Convertir DTD en Schéma ... 904
24.6.10 Aplatir Schéma ... 906
24.6.11 Convertir Schéma en DTD ... 907
24.6.12 Convertir en UML ... 907
24.6.13 Générer XML depuis BD, Excel, EDI avec MapForce ... 909
24.6.14 Créer sortie HTML/PDF/Word avec StyleVision ... 909
24.6.15 Générer fichier échantillon XML/JSON/YAML ... 909
24.6.16 Vider cache mémoire ... 913
24.7 Menu Conception de schéma ... 914
24.7.1 Paramètres du schéma ... 914
24.7.2 Enregistrer diagramme ... 917
24.7.3 Générer la Documentation ... 917
24.7.4 Configurer Mode ... 923
24.7.5 Zoomer ... 926
24.7.6 Afficher tous les Globaux ... 926
24.7.7 Afficher le diagramme ... 927
24.7.8 Extensions de schéma pour les bases de données ... 927
24.7.9 Se connecter à SchemaAgent Server ... 931
24.7.10 Déconnecter de SchemaAgent Server ... 932
24.7.11 Afficher dans SchemaAgent ... 933
24.7.12 Validation SchemaAgent ... 933
24.7.13 Créer un sous-ensemble de schéma ... 933
24.7.14 Aplatir le schéma ... 935
24.8 Menu XSL/XQuery ... 937
24.8.1 Transformation XSL ... 938
24.8.2 Transformation XSL-FO ... 939
24.8.3 Paramètres XSL / Variables XQuery ... 941
24.8.4 Exécution XQuery/Mise à jour ... 945
24.8.5 Assigner XSL ... 945

24.8.6 Assigner XSL-FO ... 946
24.8.7 Assigner fichier échantillon XML ... 946
24.8.8 Aller au XSL ... 947
24.8.9 Démarrer Débogueur / OK ... 947
24.8.10 Arrêter Débogueur XSLT ... 947
24.8.11 Redémarrer Débogueur ... 947
24.8.12 Terminer session débogueur ... 948
24.8.13 Pas à pas détaillé ... 948
24.8.14 Pas à pas sortant ... 948
24.8.15 Pas à pas principal ... 948
24.8.16 Afficher nœud d'exécution actuel ... 949
24.8.17 Insérer/Supprimer Point d'arrêt ... 949
24.8.18 Insérer/Supprimer Point de trace ... 949
24.8.19 Activer/Désactiver Point d'arrêt ... 950
24.8.20 Activer/Désactiver Point de trace ... 950
24.8.21 Points d'arrêt/ Points de trace ... 950
24.8.22 Déboguer les fenêtres ... 951
24.8.23 Paramètres de débogage ... 952
24.9 Menu Authentic ... 953
24.9.1 Nouveau document ... 954
24.9.2 Modifier les données de la base de données ... 955
24.9.3 Assigner une feuille de style StyleVision ... 956
24.9.4 Éditer une feuille de style StyleVision ... 957
24.9.5 Sélectionner nouvelle ligne avec données XML à éditer ... 957
24.9.6 Signature XML ... 958
24.9.7 Définir les entités XML ... 960
24.9.8 Afficher balisage ... 962
24.9.9 RichEdit ... 963
24.9.10 Ajouter/Insérer/Dupliquer/Supprimer ligne ... 963
24.9.11 Réduire/agrandir balise ... 964
24.9.12 Déplacer Ligne, Supprimer Ligne ... 964
24.9.13 Générer Document HTML, RTF, PDF, Word 2007+ ... 964
24.9.14 Emplacements approuvés ... 965
24.10 Menu DB ... 966
24.10.1 Requête de base de données ... 966

24.10.2 IBM DB2 983
24.10.3 Serveur SQL 989
24.10.4 Oracle XML DB 991
24.11 Menu Conversion 996
24.11.1 Importer fichier texte 996
24.11.2 Importer données de base de données 999
24.11.3 Importer Document Microsoft Word 1004
24.11.4 Créer le Schéma XML depuis la structure BD 1004
24.11.5 Importation BD basée sur un Schéma XML 1009
24.11.6 Créer une structure BD depuis le Schéma XML 1010
24.11.7 Exporter vers les fichiers de texte 1014
24.11.8 Exporter vers une base de données 1017
24.11.9 Convertir instance XML en/de JSON 1020
24.11.10 Convertir Schéma XML en/de Schéma JSON 1024
24.11.11 Convert JSON en/de YAML 1027
24.12 Menu Mode 1029
24.12.1 Mode Texte 1029
24.12.2 Mode Grille avancé 1030
24.12.3 Mode Design Schéma 1030
24.12.4 Mode Authentic 1030
24.12.5 Mode Navigateur 1031
24.12.6 Agrandir 1031
24.12.7 Réduire 1031
24.12.8 Agrandir complètement 1032
24.12.9 Réduire non sélectionnés 1032
24.12.10 Largeurs optimales 1032
24.12.11 Retour à la ligne 1032
24.12.12 Aller à la ligne/au caractère 1033
24.12.13 Aller au fichier 1033
24.12.14 Paramètres mode Texte 1033
24.13 Menu Navigateur 1036
24.14 Menu Outils 1037
24.14.1 Orthographe 1038
24.14.2 Options du vérificateur orthographique 1042
24.14.3 Éditeur de script 1046

24.14.4 Macros 1047
24.14.5 Comparaisons 1047
24.14.6 Outils définis par l'utilisateur 1057
24.14.7 Ressources globales 1057
24.14.8 Configuration Active 1058
24.14.9 Gérer les serveurs Raptor 1059
24.14.10 Serveurs Raptor et Configurations 1062
24.14.11 XML Gestionnaire de schéma 1062
24.14.12 Personnaliser 1063
24.14.13 Restaurer barres d'outils et fenêtres 1081
24.14.14 Options 1081
24.15 Menu Fenêtre 1122
24.16 Menu Aide 1125
24.16.1 Help 1125
24.16.2 Mappage clavier 1125
24.16.3 Activation, Bon de commande, Inscription, Mises à jour 1126
24.16.4 Autres commandes 1130
24.17 Ligne de commande 1132

**25 Programmers' Reference 1133**

25.1 Scripting Editor 1135
25.1.1 Creating a Scripting Project 1136
25.1.2 Built-in Commands 1149
25.1.3 Enabling Scripts and Macros 1159
25.2 COM API 1162
25.3 IDE Plugins 1163
25.3.1 Registration of IDE PlugIns 1163
25.3.2 ActiveX Controls 1164
25.3.3 Configuration XML 1164
25.3.4 ATL sample files 1167
25.3.5 IXMLSpyPlugIn 1172
25.4 ActiveX Integration 1179
25.4.1 Prerequisites 1179
25.4.2 Adding the ActiveX Controls to the Toolbox 1180

25.4.3 Integration at Application Level ... 1182
25.4.4 Integration at Document Level ... 1184
25.4.5 ActiveX Integration Examples ... 1187
25.4.6 Command Reference ... 1206
25.4.7 Object Reference ... 1225

## 26 Annexes 1247

26.1 Informations concernant le moteur XSLT et XQuery ... 1248
26.1.1 XSLT 1.0 ... 1248
26.1.2 XSLT 2.0 ... 1248
26.1.3 XSLT 3.0 ... 1251
26.1.4 XQuery 1.0 ... 1252
26.1.5 XQuery 3.1 ... 1256
26.2 Fonctions XSLT et XPath/XQuery ... 1257
26.2.1 Fonctions d'extension Altova ... 1258
26.2.2 Fonctions d'extension diverses ... 1334
26.3 Types de données dans les schémas XML générés par BD ... 1347
26.3.1 ADO ... 1347
26.3.2 MS Access ... 1348
26.3.3 MS SQL Server ... 1349
26.3.4 MySQL ... 1350
26.3.5 ODBC ... 1350
26.3.6 Oracle ... 1351
26.3.7 Sybase ... 1352
26.4 Types de données dans les BD générés depuis des schémas XML ... 1354
26.4.1 MS Access ... 1354
26.4.2 MS SQL Server ... 1355
26.4.3 MySQL ... 1357
26.4.4 Oracle ... 1359
26.5 Données techniques ... 1362
26.5.1 SE et exigences de mémoire ... 1362
26.5.2 Moteurs Altova ... 1362
26.5.3 Prise en charge Unicode ... 1363
26.5.4 Utilisation Internet ... 1363

26.6 Informations de licence ..... 1365
26.6.1 Distribution électronique de logiciel ..... 1365
26.6.2 Activation de logiciel et le license metering ..... 1366
26.6.3 Altova Contrat de licence de l'utilisateur final ..... 1367
26.6.4 Packaging License Files with XMLSpy Installer ..... 1367

**Index** **1368**

# 1 À propos de XMLSpy et de cette documentation

**Altova XMLSpy 2025 Professional Edition** est un éditeur puissant pour XML et JSON pour la conception, l'édition et le débogage d'applications de classe professionnelle comprenant JSON, XML, Schéma XML, XSLT, et XQuery. XMLSpy est exécuté sur Windows 10, Windows 11 et Windows Server 2016 ou plus récent. XMLSpy est disponible dans les versions 64-bit et 32-bit et fait partie de la suite d'outils Altova MissionKit au rapport qualité/prix excellent.

Cette documentation est articulée autour des sections principales suivantes :

- Un tutoriel pour vous aider à vous lancer
- Des descriptions des fonctions XMLSpy, classées par technologie ou par fonction spécifique à XMLSpy
- Des descriptions des commandes de menu
- Une références des programmeurs
- Des annexes, qui contiennent des informations concernant les moteurs (i) XSLT et XQuery de XMLSpy, et les fonctions d'extensions (ii) XPath/XQuery d'Altova

*Dernière mise à jour : 28.02.2025*

# 1.1 Nouvelles fonctions 2025

## Version 2025r2

- La commande de menu Convertir Schéma XML en/de Schéma JSON a une option lorsqu'elle convertit le Schéma XML en Schéma JSON, afin de spécifier le schéma JSON (JSON ou YAML).
- La prise en charge de la base de données a été élargie à SQLite 3.45, MariaDB 11.2, MySQL 8.2 et PostgreSQL 16.
- La prise en charge Eclipse a été mise à jour pour couvrir les versions suivantes : 2024-12 ; 2024-09 ; 2024-06 ; 2024-03.

## Version 2025

- Les documents YAML peuvent être consultés et édités dans le Mode Grille - de plus, dans le Mode Texte.
- Les schémas JSON écrits dans le format YAML peuvent être édités dans le Mode de schéma.
- Le Mode Grille a une nouvelle commande de menu contextuel pour permettre l'édition d'ancres YAML.
- La commande Pretty Print est disponible pour le fichiers YAML. Le format de pretty-printing pour YAML est défini dans le dialogue des Options.
- La commande Convertir JSON vers/de YAML a été élargie pour qu'elle puisse être utilisée pour convertir un schéma JSON entre ses deux formats écrits (JSON et YAML).
- La prise en charge de la base de données a été élargie à SQLite 3.38.5.
- La prise en charge Eclipse a été mise à jour pour couvrir les versions suivantes : 2024-09; 2024-06; 2024-03; 2023-12.

### 1.1.1 Version 2024

## Version 2024r2

- De nouveaux types YAML de conformité ont été ajoutés pour activer l'affichage et l'édition des documents YAML. Leurs extensions de fichier par défaut sont `.yaml` et `.yml`.
- Le Mode texte prend désormais en charge la consultation hiérarchique et l'édition intelligente des documents YAML.
- Vous pouvez définir le format de pretty-printing des documents YAML dans le dialogue des Options. Pretty-print est appliqué à un fichier YAML lorsqu'un fichier est généré comme fichier échantillon ou comme fichier de résultat d'une conversion.
- Les documents YAML peuvent être vérifiés pour leur bonne formation et validés par rapport aux schémas JSON.
- Les schémas JSON peuvent être générés depuis les documents YAML.
- Les documents d'instance YAML peuvent être générés par rapport aux schémas JSON.
- Les documents YAML peuvent être convertis vers et depuis des documents d'instance JSON ou XML.
- Le dialogue pour assigner un schéma au document a été amélioré pour installer et assigner aussi directement les packages de schéma. La fonction est disponible dans les commandes suivantes : Fichier | Nouveau, DTD/Schéma | Assigner DTD, et DTD/Schéma | Assigner Schéma.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Dans le menu contextuel d'un onglet de la fenêtre principale, une nouvelle commande vous permet d'ouvrir directement l'archive contenant du fichier actif si le fichier fait partie d'une archive zip. L'archive est ouverte dans Archive View.
- La prise en charge de la base de données a été élargie à SQLite 3.45, MariaDB 11.2, MySQL 8.2 et PostgreSQL 16.
- La prise en charge Eclipse a été mise à jour pour couvrir les versions suivantes : 2024-03; 2023-12; 2023-09; 2023-06.

### Version 2024

- Un nouvel Assistant IA (**Fenêtre | Assistant IA**) propose une aide liée à l'Intelligence artificelle avec de nombreuses tâches de XMLSpy. Une fois avoir saisi votre clé API OpenAI dans le dialogue des Options, vous pouvez accéder à l'Assistant IA pour demander de l'aide IA avec votre tâche associée à XML ou votre question liée à XMLSpy.
- Dans le Mode Grille, en plus de configurer des nœuds frères dans les groupes frère de 100, 1k, ou 10k nœuds, vous pouvez aussi spécifier que les nœuds frère soient affichés sans groupe.
- Une prise en charge a été ajoutée pour le format de texte Markdown et l'extension de fichier `.md`. Le Mode Texte prend en charge l'édition des fichiers Markdown avec la mise en surbrillance de la syntaxe. Lorsqu'un texte avec formatage Markdown est basculé du Mode Texte en Mode Navigateur, le formatage Markdown est converti en formatage HTML et le document est rendu en Mode Navigateur comme page HTML.
- La fenêtre de sortie HTTP prend en charge l'enregistrement maintenant et le chargement direct des requêtes HTTP.
- Les images dans le Schéma XML, les diagrammes et la documentation de Schéma JSON peuvent être générés désormais sous le format SVG - en plus de ceux étant disponibles pour la génération sous le format PNG.
- La prise en charge d'Android a été étendue à SQLite 3.38.5.
- La prise en charge Eclipse a été mise à jour pour couvrir les versions suivantes : 2023-09; 2023-06; 2023-03; 2022-12.

## 1.1.2 Version 2023

### Version 2023r2

- Le système Aide a été réorganisé pour fournir une Aide en ligne par défaut, avec une option pour utiliser le manuel utilisateur PDF installé localement comme défaut alternatif.
- Le Mode Grille a été élargi par un Mode Écran divisé. Ceci vous permet de visionner un document que vous éditez de deux manières. En conséquence, vous pouvez voir et éditer deux différentes parties d'un long document côte à côte ; au lieu de devoir faire défiler un seul affichage pour référer à une autre partie du document.
- Les paramètres ont été ajoutés pour définir les paramètres de réseau.
- La prise en charge de base de données a été élargie à : PostGreSQL 15.1, Microsoft SQL Server 2022.

### Version 2023

- Vous pouvez sélectionner un thème classique, clair ou sombre pour l'application. Lorsqu'un thème est actif, son affichage texte peut être formaté séparément pour le type de document et le mode dans le dialogue des Options.
- Un thème XMLSpy peut aussi être sélectionné pour les intégrations XMLSpy dans Eclipse et Visual Studio.
- Le nouveau composant Altova SchemaManager vous permet d'installer communément des DTD et Schémas XML et de les intégrer pour utilisation avec XMLSpy et d'autres produits Altova. Vous pouvez accéder au dialogue Gestionnaire de schéma par le biais du menu de commande **Outils | Gestionnaire de schéma XML**.
- Vous pouvez choisir Microsoft Edge WebView2 comme navigateur à utiliser dans le Mode Navigateur. Ceci est l'alternative plus récente utilisant Internet Explorer comme moteur de navigateur dans le Mode Navigateur.
- Si vous utilisez le moteur de navigation Microsoft Edge WebView2 pour le Mode Navigateur, vous pouvez alors utiliser les outils de développeurs du moteur de navigation pour déboguer et tester votre code HTML.
- La fenêtre de sortie HTTP a été améliorée avec un volet de journal et une information sur les paramètres proxy.
- La prise en charge de base de données a été élargie à : SQLite 3.38.5.
- La prise en charge Eclipse a été mise à jour pour couvrir les versions suivantes : 2022-09; 2022-06; 2022-03; 2021-12.

## 1.1.3 Version 2022

### Version 2022r2

- Un paramètre valide pour l'application entière permet d'activer le pretty-printing de documents XML et JSON automatiquement lorsque ceux-ci sont chargés dans le mode Texte.
- Dans le dialogue des Options, vous pouvez spécifier le traitement par défaut de fichiers lorsqu'ils sont ouverts dans XMLSpy. Ce traitement s'appliquera aux fichiers qui ont une extension qui n'est pas celle pour laquelle le traitement a été défini.
- Lorsque vous générez des échantillons de documents XML depuis un schéma, vous pouvez spécifier jusqu'à quel niveau d'imbrication pour lequel des éléments non obligatoires seront générés..
- La Conversion d'un schéma XML en schéma JSON prend désormais en charge la définition de types au sein d'un projet JSON. Il s'agit ici d'une alternative à la définition du type en la référençant.
- Les images stockées comme strings Base64 encodés dans les documents XML et JSON peuvent être enregistrés comme images. Cette fonction est disponible dans le mode Texte (*voir for XML, for JSON*) et le mode Grille (*voir ces documents pour XML, pour JSON*).
- La fenêtre de projet a désormais une barre d'outils pour accéder rapidement des commandes de projet utilisées fréquemment.
- Lorsque vous passez au-dessus du fichier de l'image qui a été placée dans un dossier de projet (de la fenêtre de projet), une prévisualisation de l'image est affichée.
- La prise en charge d'Eclipse a été mise à jour sur les versions les plus récentes : 2021-12, 2021-09 ; 2021-06 ; 2021-03.
- La prise en charge de Visual Studio a été étendue à la version 2022 (64-bit).
- La prise en charge de base de données a été élargie à : PostgreSQL 14,1, SQLite 3.37.2, MariaDB 10.6.5, MySQL 8.0.28.

### Version 2022

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Prise en charge de l'édition du schéma BSON.
- Pour les Schémas JSON de la version draft-2019-09 et plus élevée, un composant de schéma peut en même temps référencer une autre définition de schéma et contenir ses propres définitions locales. Ceci est différent de ce que c'était dans des définitions précédentes, où soit une référence, soit des définitions locales étaient permises, mais pas les deux. JSON Schema View a été mis à jour pour gérer de telles références élargies.
- La gestion de l'espace blanc a été améliorée.
- Le Mode Grille a été amélioré de telle façon à pouvoir scroller vers le bas d'un document, une barre d'en-tête est affichée qui contiendra des nœuds ancêtre du nœud actuellement affiché en haut du Mode Grille.
- Limite le nombre de messages de validation à afficher peut être défini séparément pour des erreurs, avertissements et inconsistances XBRL.
- Quitter les options de mode vous permet de choisir comment des changements non enregistrés et documents ouverts sont gérés sont gérés quand XMLSpy quitte.
- Dans la fenêtre XPath/XQuery, vous pouvez charger/enregistrer dans les snippets XPath/XQuery depuis/vers un fichier XQuery. Ceci vous permet d'être flexible si vous voulez réutiliser des expressions et snippets XPath/XQuery.
- Nouvelles Fonctions d'extension d'Altova pour accéder à l'information de schéma : fonctions Unix Time (ou Epoch Time).
- La prise en charge de base de données a été élargie à : PostGreSQL 13, IBM DB2 11.5 et MySQL 8.0.25.
- La prise en charge Eclipse a été actualisée pour désormais couvrir les versions suivantes : 2021-09; 2021-06; 2021-03; 2020-12.

## 1.1.4 Version 2021

### Version 2021r3

- La prise en charge de Schémas JSON a été étendue aux versions 2020-12 et 2019-09.
- La prise en charge Eclipse a été étendue pour couvrir maintenant les versions suivantes : 2021-03, 2020-12; 2020-09; 2020-06.
- Le mode Grille des documents XML et documents JSON a été élargi et amélioré.

### Version 2021r2

- Le Mode Grille des documents XML a été amélioré avec un nombre de nouvelles fonctions.
- Les commandes et paramètres liés au Mode Grille de documents XML ont été réorganisés pour faciliter l'utilisation : voir les Paramètre du Mode Grille et le dialogue des Options.
- Les paramètres des documents JSON du Mode Grille ont été réorganisés pour plus d'aisance d'utilisation : voir les Paramètres du Mode Grille et le dialogue Options.
- Le Mode Grille des documents DTD a été amélioré avec de nouvelles fonctions.
- La nouvelle fonction de superposition de glisser dans le Mode Grille XML et Mode Grille JSON fournit des informations précieuses qui facilitent l'utilisation de glisser-déplacer dans le Mode Grille.
- Nouvelles fonctionnalités pour ajouter facilement et rapidement des fragments XML et des fragments JSON de sources externes.
- Dans le Mode Grille, des composants supplémentaires (tels que des commentaires XML) peuvent être dotés d'un formatage spécifique au composant. Chaque type de compostant sera ensuite affiché dans le Mode Grille avec le formatage y assigné. Donc, les commentaires, par exemple, peuvent être affichés en surbrillance jaune dans le Mode Grille.

- Une nouvelle fonction pour valider les documents pendant que vous éditez peut être activée/désactivée.
- La prise en charge Eclipse a été étendue pour couvrir maintenant les versions suivantes : 2020-12 ; 2020-09 ; 2020-06 ; 2020-03.

### Version 2021

- Le menu JSON propose les améliorations du Mode JSON Grid suivantes : sélectionner un composant de Mode Grille et insérer un item avant ou après ; déplacer le composant de Mode Grille vers le haut/bas ou droite/gauche ; supprimer tous les commentaires du document..
- Nouvelles fonctions Mode JSON Grid : (i) le menu contextuel a été simplifié ; (ii) la grille peut être zoomée; (iii) plusieurs composants frères peuvent être agrandis/réduits ensemble; (iv) le sens de lecture peut être modifié en lecture de droite à gauche pour des cellules contenant des strings (utile pour des langages se lisant de droite à gauche, comme l'arabe et l'hébreu) ; la commande Copier a été améliorée.
- La validation de Schéma JSON prend la propriété `$id` en considération.
- Nouvelles Fonctions d'extension Altova pour accéder à l'information de schéma.
- La prise en charge Eclipse a été étendue pour couvrir maintenant : 2020.06; 2020.03; 2019.12; 2019.09.

## 1.1.5 Version 2020

### Version 2020 Release 2

- Les fichiers qui sont édités sont sauvegardés automatiquement et peuvent être restaurés dans le cas d'une cessation imprévue du programme. Vous pouvez définir si vous souhaitez exécuter des sauvegardes automatiques et à quelle fréquence.
- La fonction Valider sur Édition marque les erreurs de validation et de bonne formation pendant votre saisie dans le Mode Texte et le Mode JSON Grid. Cette fonction peut être activée/désactivée dans les options de programme, et via une icône de la barre d'outils.
- Dans le Mode Schéma, la commande Aller à la Définition de type contenue dans plusieurs menus contextuels vous permet de passer à une définition de type de composant (simple ou complexe).
- De nouvelles options de Mode JSON Grid vous permettent de : (i) déterminer si les filtres et les formules sont enregistrées automatiquement dans un fichier de métadonnées JSON à l'échelle de toute l'application, su demande, ou jamais , et (ii) de spécifier l'emplacement de ce fichier de métadonnées JSON. Le fichier de métadonnées peut être utilisé par la suite pour appliquer les filtres et formules stockées dans les fichiers JSON afférents sur plusieurs instances de XMLSpy, permettant ainsi une portabilité des filtres et des formules. (*Note: Supprimé dans la version 2021r2.)*
- Mode JSON Grid: Le menu contextuel contient des commandes (i) pour réduire tous les composants non sélectionnés, et (ii) pour supprimer tous les commentaires du document, y compris, en option, des formules (qui sont stockées en tant que commentaires).
- Mode JSON Grid: Amélioration des fonctions de Recherche.

### Version 2020

- Mode JSON Grid propose des fonctions d'édition : (i) détection de type automatique, (ii) commandes dans les cellules, (iii) filtres XQuery pour modifier le mode et (iv) des formules XQuery pour générer une sortie supplémentaire depuis des données JSON.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Validation et prise en charge de JSON Lines et JSON Comments.
- Dans le Mode JSON Grid, les images peuvent être affichées

## 1.1.6 Versions 2019

### Version 2019 Release 3

Les nouvelles fonctions de XMLSpy **Version 2019r3** sont regroupées ci-dessous.

- Le Mode Texte a été élargi par un Mode Écran divisé. Cette option vous offre deux affichages d'un document en cours d'édition, ce qui vous permet de voir plusieurs parties d'un long document côte à côte ; au lieu de devoir faire défiler un seul affichage pour référer à une autre partie du document.
- Prise en charge des nouvelles versions Schéma JSON ; draft-06 et draft-07. Voir la section JSON de la documentation.
- Le dialogue des Options (**Outils | Options**) propose une option pour définir le chemin Java Virtual Machine qui contourne le chemin détecté automatiquement.
- Prise en charge de Windows Server 2019.
- La prise en charge d'Eclipse a été étendue à Eclipse 4.9 et 4.10.

### Version 2019

Les nouvelles fonctions de XMLSpy **Version 2019** sont regroupées ci-dessous.

- La prise en charge des bases de données est étendue à : Firebird 3.0, IBM Informix 12.10, MariaDB 10.3, Microsoft SQL Server 2017, MySQL 8.0, PostgreSQL 10
- Intégration avec Eclipse 4.8

# 1.2 Windows File Paths

## Chemins de fichiers dans Windows

Les chemins de fichiers dans cette documentation ne seront pas les mêmes pour tous les systèmes d'exploitation. Veuillez les correspondances suivantes :

- (Mon) dossier de documents : Situé par défaut aux emplacements suivants. Les fichiers d'exemple sont situés dans un sous-dossier de ce dossier.

| | |
|---|---|
| Windows 7/8/10/11 | `C:\Users\<username>\Documents` |

- *Dossier d'application :* Le dossier d'application est le dossier où votre application d'Altova est situé. Le chemin du dossier d'application est, par défaut, le suivant.

| | |
|---|---|
| Windows 7/8/10/11 | `C:\Program Files\Altova\` |
| version 32-bit sur 64-bit OS | `C:\Program Files (x86)\Altova\` |

**Note :** XMLSpy est aussi pris en charge sur Windows Server 2016 ou plus récent.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 1.3 About RaptorXML Server

Altova RaptorXML(+XBRL) Server (aussi appelé Raptor ou RaptorXML) est le processeur XML (et XBRL) de troisième génération d'Altova extrêmement rapide. Il a été conçu pour utiliser de manière optimale les derniers standards et environnements de calcul parallèles. Il peut être utilisé sur de nombreuses plateformes, de plus il profite de l'omniprésence des ordinateurs multicœurs actuels pour fournir un traitement extrêmement rapide des données XML et XBRL.

RaptorXML est disponible dans deux éditions :

- RaptorXML Server, qui peut être accédé depuis un réseau et peut transformer plusieurs fichiers simultanément.
- RaptorXML+XBRL Server edition, qui peut être accédé depuis un réseau, peut transformer plusieurs fichiers simultanément, et prend en charge la validation XBRL.

RaptorXML peut être exécuté depuis la ligne de commande et possède des interfaces pour COM, Java, .NET et Python. Un serveur Raptor peut aussi être exécuté à partir de l'interface XMLSpy.

**Site web Altova :** Serveur de validation XML, Valideur XML

# 2 Tutoriel XMLSpy

Ce tutoriel propose un aperçu de XML et vous présente un certain nombre de tâches XML importantes. Dans le cadre de ce processus, vous apprendrez à utiliser certaines des fonctions XMLSpy les plus importantes.

Le tutoriel est divisé dans les parties suivantes :

- Interface XMLSpy, qui vous aide à vous familiariser avec l'interface graphique utilisateur de l'application (GUI).
- Créer un schéma XML. Vous apprendrez à créer un schéma XML dans le Mode Schéma intuitif de XMLSpy, comment créer des modèles de contenus complexes par simple glisser-déposer et comment configurer le Mode Schéma.
- Utiliser les fonctions Mode Schéma pour créer des types complexes et simples, des références d'élément global et des énumérations d'attribut.
- Apprendre comment parcourir les schémas dans le Mode Schéma et comment générer une documentation de schémas.
- Créer un document XML. Vous apprendrez comment attribuer un schéma pour un document XML, éditer un document XML dans le Mode Grille et le Mode Texte et valider des documents XML à l'aide du validateur intégré XMLSpy.
- Transformer un fichier XML à l'aide de feuilles de style XSLT. Cela implique l'attribution d'un fichier XSLT et l'exécution de la transformation à l'aide des moteurs XSLT intégrés de XMLSpy.
- Travailler avec des projets XMLSpy, qui vous permettent d'organiser facilement vos documents XML.

## Installation et configuration

Ce tutoriel présume que vous avez installé avec succès XMLSpy sur votre ordinateur et que vous avez obtenu un code d'évaluation gratuit ou bien que vous êtes un utilisateur enregistré. La version d'évaluation de XMLSpy est entièrement fonctionnelle mais limitée à une période de 30 jours. Vous pouvez demander une licence ordinaire depuis notre serveur web sécurisé ou par le biais d'un de nos revendeurs.

## Fichiers d'exemples de tutoriel

Les fichiers de tutoriel sont disponibles dans le dossier de l'application :

**C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\XMLSpy2025\Examples\Tutorial**

Le dossier **Examples** contient plusieurs fichiers XML qui vous permettront d'expérimenter avec les fonctions, le dossier **Tutorial** contient tous les fichiers utilisés dans ce tutoriel.

Le dossier **Template** contenu dans le dossier d'application (généralement dans **C:\Program Files\Altova**) contient tous les fichiers de modèle XML qui sont utilisés à chaque fois que vous sélectionnez l'option de menu **Fichier | Nouveau**. Ces fichiers fournissent les données nécessaires (espaces de noms et déclarations XML) pour que puissiez commencer à travailler immédiatement avec le document XML respectif.

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 2.1 Interface XMLSpy

Dans cette section du tutoriel, vous allez lancer XMLSpy et apprendre à vous familiariser avec l'interface.

## Lancer XMLSpy

Pour lancer XMLSpy, double-cliquez sur l'icône XMLSpy de votre bureau ou bien utilisez le menu **Démarrer | Tous les programmes** pour accéder au programme XMLSpy. Aucun document ne s'ouvre sur l'interface lors du lancement de XMLSpy. Ouvrir XMLSpy maintenant.

## Aperçu de l'interface

Le mode d'affichage par défaut de l'interface XMLSpy est structuré dans trois zones verticales (*figure ci-dessous*). Ces trois zones contiennent, de gauche à droite : (i) les fenêtres Projet et Info ; (ii) les fenêtres Principale et Sortie et (iii) les fenêtres d'Aide à la saisie. Jetez un coup d'œil à la fenêtre Projet. Elle contiendra le projet Exemples, qui s'ouvre par défaut lorsque vous lancez XMLSpy pour la première fois.

Ci-dessous, vous pouvez voir les points les plus importants qui vous aideront à comprendre la mise en page de l'interface et le fonctionnement de ses composants divers. Les sous-sections de cette première partie du tutoriel vous aideront à vous familiariser avec l'interface.




***Barre Document dans la Fenêtre principale :*** lorsque plusieurs documents sont ouverts, chaque document est affiché dans un onglet dans la barre de document de la Fenêtre principale (*voir graphique*). Cliquer sur un onglet permet d'activer ce document. Vous pouvez faire défiler les onglets du document en cliquant sur les flèches du côtés droits de la barre de document. Ouvrir deux ou plus de fichiers (par exemple, depuis le projet Examples), et vérifiez comment les onglets fonctionnent.

***Modes d'édition du document :*** le document actif peut être affiché dans un des différents modes d'édition applicables. Par exemple :

- Un document XML (`.xml`) peut être affiché dans le Mode Texte, le Mode Grille, le Mode Authentic et le Mode Navigateur, mais pas dans d'autres modes, comme par exemple le Mode Schéma.
- Un document Schéma (`.xsd`), en revanche, peut être affiché dans le Mode Texte, le Mode Grille, le Mode Schéma et le Mode Navigateur, mais pas dans le Mode Authentic.

Les modes suivants sont disponibles : Mode Texte, Mode Grille, Mode Schéma, Authentic View, Mode Archive, and Mode Navigateur.

***Assistants de saisie :*** les fenêtres d'aide à la saisie changent conformément au type du document actif (par exemple XML ou XSD ou CSS ou WSDL) et conformément au mode de document actif actuellement (par exemple, Mode Texte ou Mode Schéma). Les assistants de saisie vous permettent d'éditer rapidement et correctement le document actif en apportant une prise en charge d'édition sensible au contexte.

## 2.1.1 Les modes

Dans cette section du tutoriel, vous allez apprendre : (i) à naviguer entre les différents modes d'édition de document et (ii) à changer le mode d'édition par défaut d'un type de document particulier.

### Naviguer entre les modes de document

Lorsque vous ouvrez un document, il s'ouvrira dans le mode qui a été configuré en tant que mode par défaut pour ce type de document. Pour ouvrir un document, procéder comme suit :

1. Cliquer sur la commande **Fichier | Ouvrir**.
2. Chercher le fichier `AddressFirst.xsd`, qui est situé dans le dossier `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\XMLSpy2025\Examples\Tutorial`, le sélectionner, et cliquer sur **Ouvrir**. Le fichier s'ouvre dans le Mode Schéma.
3. Passer d'un mode à l'autre en cliquant sur les onglets d'affichage situés en bas de la fenêtre Principale (Mode Texte, Mode Grille, etc). Vous pourrez voir le document de Schéma XML dans le Mode Texte, Mode Grille, Mode Schéma et Mode Navigateur.
4. Vous pouvez également changer de mode en sélectionnant le mode que vous souhaitez depuis les options disponibles dans le menu **Modes**. Essayez de changer le mode du document `AddressFirst.xsd` en utilisant les commandes de menu **Mode**.
5. Fermer le document (par le biais de **Fichier | Fermer**).

### Changer le mode par défaut d'un type de document

Tous les documents présentant une extension `.xsd` s'ouvriront par défaut dans le Mode Schéma. Vous pouvez changer le mode d'ouverture par défaut de n'importe quel document dans le dialogue Options. Procédons à cette étape pour les documents `.xsd`.

1. Cliquer sur la commande **Outils | Options** et rendez-vous dans la section *Types de fichier* (*capture d'écran ci-dessous; veuillez noter que certaines options, comme celles liées à la prise en charge XBRL et Avro sont uniquement disponibles dans l'Enterprise Edition*).
2. Dans le panneau *Types de fichier*, descendre jusqu'à `.xsd` et sélectionner cette extension (*marquée dans la capture d'écran*).

 © 2019-2025 Altova GmbH

3. Dans le panneau *Mode par défaut*, sélectionner Mode Texte.




4. Cliquer sur **OK**.
5. Cliquer sur la commande **Fichier | Ouvrir** et ouvrir le fichier `AddressFirst.xsd`. Le fichier s'ouvre dans le Mode Texte.
6. Passer au Mode Schéma pour afficher le fichier dans ce mode puis fermer le fichier (**Fichier | Fermer**).
7. Retourner au dialogue Options (**Outils | Options**), et, dans la section *Types de fichier*, changer le mode par défaut des fichiers `.xsd` pour retourner au Mode Schéma.

**Note :** Dans la section *Types de fichier* du dialogue Options (*capture d'écran ci-dessus*), vous pouvez changer le mode par défaut de n'importe quelle extension de fichier recensée dans la liste. Il est possible d'ajouter une nouvelle extension de fichier à la liste par le biais du bouton **Ajouter nouvelle extension de fichier**.

## 2.1.2 Les fenêtres

Par défaut, les différentes fenêtres sont situées autour de la fenêtre principale (*voir capture d'écran ci-dessous*) et sont organisées dans les groupes de fenêtres suivants :

- Fenêtre du projet
- Fenêtre d'info
- Aides à la saisie (variées, selon le type de document actif actuellement)
- Fenêtre de sortie : Messages, XPath, XSL Outline, Rechercher dans fichiers, Rechercher dans Schémas




Dans cette section, vous allez apprendre à allumer et éteindre l'affichage de groupes de fenêtres et à déplacer les fenêtres autour de l'écran. Il est utile de savoir déplacer les fenêtres lorsque vous nécessitez plus d'espace sur l'interface.

## Allumer et éteindre l'affichage des groupes de fenêtres

Les groupes de fenêtres (Fenêtre Projet, Fenêtre Info, Aides à la saisie, Fenêtre de sortie) peuvent être déplacés ou dissimulés en les allumant ou en les éteignant à l'aide des commandes dans le menu **Fenêtre**. Un groupe de fenêtre affiché peut aussi être dissimulé en cliquant avec la touche de droite sur sa barre de titre et en sélectionnant la commande **Masquer**. Une fenêtre masquée peut uniquement être affichée par le biais du menu **Fenêtre**.

Ouvrir un des fichiers XML contenus dans le dossier `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\XMLSpy2025\Examples\Tutorial` et entraînez-vous à effectuer ces commandes de base jusqu'à ce qu'elles vous soient familières. Pour plus d'informations concernant l'affichage et le masquage de groupes de fenêtres, voir la section, Interface XMLSpy.

## Enregistrer et statut Sauvegarder

Par défaut, XMLSpy sauvegarde des documents non-enregistrés à des intervalles de 5 secondes. Chaque onglet de fichier en bas de la Fenêtre principale fournit des informations par le biais de symboles d'indicateur concernant le statut enregistré / non- et son statut sauvegardé. Vous devriez connaître la signification de ces indicateurs car ils apparaîtront sans cesse pendant votre travail. Voir la section Sauvegarde automatique des fichiers pour plus d'information concernant ces indicateurs.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Déplacer les fenêtres autour de l'écran

Une fenêtre individuelle peut flotter librement sur l'interface ou peut y être ancrée. Une fenêtre peut aussi être ancrée en tant qu'onglet dans un groupe de fenêtres (*les groupes de fenêtres sont expliqués ci-dessus*). Par exemple, la capture d'écran ci-dessous affiche l'assistant à la saisie Composants dans le Mode Schéma qui possède trois fenêtres à onglet : la fenêtre Globaux, la fenêtre Espaces de noms et la fenêtre Contraintes d'identité.




Vous pouvez faire flotter une fenêtre ou l'ancrer en utilisant une des méthodes suivante dans n'importe quel mode :

- Double-cliquer la barre de titre de la fenêtre. Si elle était ancrée, la fenêtre flotte à présent. Si elle flotte, la fenêtre s'ancrera sur la position à laquelle elle était fixée précédemment.
- Cliquer avec le bouton de droite sur la barre de titre d'une fenêtre puis choisir la commande requise (**Flottant** ou **Ancrage**).
- Glisser la fenêtre (en utilisant sa barre de titre en guise de poignée) hors de sa position d'ancrage pour la faire flotter. Faire glisser une fenêtre flottante (par sa barre de titre) vers l'emplacement d'ancrage. Deux groupes de flèches bleues apparaissent. Le groupe extérieur de quatre flèches permet un ancrage par rapport à la fenêtre d'application (le long du rebord supérieur, droit, bas ou gauche de la GUI). Le groupe intérieur de flèches permet un ancrage par rapport à la fenêtre au-dessus de laquelle le curseur est placé actuellement. Si vous déposez une fenêtre glissée sur le bouton au centre du groupe intérieur de flèches (ou sur la barre de titre d'une fenêtre) permet d'ancrer la fenêtre glissée en tant que fenêtre à onglet dans le cadre de la fenêtre dans laquelle elle a été déposée.

Pour détacher une fenêtre à onglet, double-cliquez sur son onglet. Pour faire glisser une fenêtre à onglet hors d'un groupe de fenêtres à onglets, faites-la glisser par son onglet.

Afin de vous entraîner, vous pouvez ouvrir n'importe quel fichier de Schéma XML depuis le dossier `c:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\XMLSpy2025\Examples\Tutorial` et, tant que vous vous trouvez dans le mode Schéma, essayez les méthodes décrites ci-dessus jusqu'à ce que vous soyez en mesure de déplacer aisément les fenêtres sur l'interface.

## 2.1.3 Menus et barres d'outils

Dans cette section du tutoriel, vous apprendrez très rapidement à utiliser les fonctions principales des menus et barres d'outils de XMLSpy.

### Menus

Il existe deux barres de menu : (i) un menu par défaut qui est affiché lorsqu'aucun document n'est ouvert, et (ii) le menu d'application complet de XMLSpy, qui s'affiche dès qu'un document est ouvert. Procéder comme suit :

1. Fermer tous les documents ouverts avec la commande de menu **Fichier | Tout fermer**. Vous voyez apparaître le menu par défaut.
2. Ouvrir le fichier `AddressFirst.xsd` en cliquant sur son nom dans la liste des fichiers les plus récemment ouverts situés en bas du menu **Fichier**. Lorsque le fichier s'ouvre dans le mode Schéma, le menu passera au plein menu d'application XMLSpy.

Les menus sont organisés principalement conformément à la fonction et une commande dans un menu est uniquement activée quand elle peut être exécutée sur le point de curseur ou pour une sélection dans le mode actuel du document actif. Pour comprendre les facteurs qui déterminent si une commande de menu est activée ou pas, procéder comme suit :

1. Cliquer sur le menu **Conception de schéma**. Veuillez noter que les commandes **Enregistrer le diagramme**, **Configurer le Mode** et **Zoom** sont désactivés (*capture d'écran ci-dessous*).




2. Cliquer dans un espace vierge situé en dehors du menu pour le faire disparaître. Puis cliquer sur l'icône **Afficher le diagramme** située à la gauche de composant d'élément. Cela vous amène au mode de Modèle de contenu du mode Schéma (le deuxième des deux modes du Mode de Schéma ; le premier est Aperçu de Schéma). Si vous cochez maintenant le menu de Design de Schéma, vous verrez que les commandes **Enregistrer le diagramme**, **Configurer le Mode** et **Zoom** ont été activées. Elles sont activées uniquement dans le Mode Modèle de contenu du Mode de Schéma et ni dans l'Aperçu de Schéma du Mode de Schéma, ni dans un autre mode. Veuillez noter également que seuls les fichiers de Schéma XML peuvent être ouverts dans le Mode de Schéma.
3. Un fichier de Schéma XML est aussi un fichier XML, il est donc affiché sous la forme d'un fichier XML dans le Mode Texte et le Mode Grille et toutes les commandes de menu qui s'appliquent aux fichiers XML seront activées dans ces modes. Comparer les commandes dans le menu **Éditer** (qu'elles soient activées ou pas) dans le Mode de schéma et le Mode Texte.
4. Ensuite, comparer les commandes dans le menu **XML | Insérer** (activé ou désactivé) dans le Mode Texte et le Mode Grille. Les commandes dans ce menu sont uniquement activées dans le Mode Grille.

 © 2019-2025 Altova GmbH

Pour des descriptions de toutes les commandes de menu, voir la section Références d'utilisateur de la documentation utilisateur.

## Barres d'outils

L'affichage de barres d'outils varie conformément au mode actuel. Les paramètres par défaut de l'application livre les barres d'outils correctes pour chaque mode et seront différentes pour chaque mode. Néanmoins, vous pouvez personnaliser des barres d'outils dans l'onglet *Barres d'outils* du dialogue Personnaliser (**Outils | Personnaliser | Barres d'outils**, *capture d'écran ci-dessous*).




À présent, entraînez-vous à déplacer les barres d'outils sur la GUI. Cliquer sur la poignée d'une barre d'outils et la tirer où vous voulez dans la GUI. (La poignée de la barre d'outils est indiqué par la ligne en pointillé verticale à gauche de chaque barre d'outils ; *voir capture d'écran ci-dessous*.)

Essayez de glisser une barre d'outils à l'emplacement suivant : (i) une autre ligne dans la zone de la barre d'outils ; (ii) à gauche ou à droite de la barre d'outils ; (iii) le centre de la fenêtre principale ; (iv) ancrée au côté gauche ou droite de la fenêtre d'application (pour ce faire, la poignée de saisie doit être placée au-dessus du rebord gauche ou droite de la fenêtre d'application).

Une fois avoir terminé, fermer le fichier `AddressFirst.xsd`.

## 2.1.4 Paramètres du Mode Texte

Dans cette section, vous apprendrez comment configurer un document « pretty-print » et comment utiliser des signets pendant l'édition. Lorsqu'un document est imprimé en pretty-print, il est affiché dans le Mode Texte de manière à ce que chaque niveau XML hiérarchique inférieur soit un peu plus en retrait que le niveau précédent (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Les signets vous permettent de marquer les positions des documents auxquelles vous souhaitez retourner rapidement.

```
1   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2   <Company>
3       <Address xsi:type="US-Address">
4           <Name>US dependency</Name>
5           <Street>Noble Ave.</Street>
6           <City>Dallas</City>
7           <Zip>04812</Zip>
8           <State>Texas</State>
9       </Address>
10      <Person Manager="true" Degree="BA" Programmer="false"
11          <First>Fred</First>
12          <Last>Smith</Last>
13          <PhoneExt>22</PhoneExt>
14          <Email>Smith@work.com</Email>
15      </Person>
16  </Company>
```

### Pretty-print

L'impression en pretty-print implique deux étapes : (i) activer la fonction de pretty-print et spécifier l'ampleur du retrait, et (ii) appliquer le pretty-print.

1. Ouvrir le fichier **`CompanyFirst.xml`**, qui se trouve dans le dossier **`C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\XMLSpy2025\Examples\Tutorial`**.
2. Passez au Mode Texte si celui-ci n'est pas le mode par défaut de démarrage pour les documents XML.
3. Sélectionnez la commande de menu **Mode | Paramètres Mode Texte** pour ouvrir le dialogue des Paramètres Mode Texte (*voir la capture d'écran ci-dessous*).


© 2019-2025 Altova GmbH




4. Dans le panneau Onglets, réduire la taille de l'onglet à 3. Laisser la sélection du bouton radio *Insérer onglets* inchangé. Cela aura pour conséquence que le retrait en pretty-printing prendra la forme d'un onglet (au lieu d'espaces) et que chaque onglet aura une largeur équivalent à trois espaces. Cliquer sur **OK** une fois terminé.
5. Cliquez sur la commande de menu **Édition | Pretty-Print**. Ceci applique pretty print. Le document apparaîtra en pretty-print avec les nouvelles valeurs d'onglet.
6. Ouvrir le dialogue de Paramètres Mode Texte (**Mode | Paramètres Mode Texte**) et, dans le panneau *Aide visuelle*, passez aux marqueurs de fin de ligne.
7. Dans le Mode Texte, allez jusqu'à la fin de n'importe quelle ligne et supprimez le marqueur de fin de ligne, la ligne suivante sautera d'une ligne vers le haut.
8. Passez au Mode Grille puis retournez au Mode Texte
9. Cliquez sur la commande de menu **Édition | Pretty-Print**. Le document apparaîtra en pretty-print et le marqueur de fin de ligne que vous avez supprimé sera rétabli.

**Note :** Si, dans la section Pretty-printing du dialogue des options (**Tools | Options | Pretty-printing**), vous décochez la case *Utiliser Indentations* et pretty-print, alors toutes les lignes commenceront sans aucune indentation.

## Signets

Les signets sont placés dans une marge à signets à gauche des lignes que vous souhaitez marquer. Les signets vous permettront de vous déplacer rapidement dans le document.

1. Dans le dialogue de Paramètres Mode Texte (**Mode | Paramètres Mode Texte**, *voir la capture d'écran ci-dessus*) assurer que l'option Marge signet dans le panneau *Marges* a été sélectionné. Cliquez sur **OK** une fois terminé.
2. Dans le Mode Texte du fichier `CompanyFirst.xml`, placez le curseur à un endroit quelconque de la ligne que vous souhaitez marquer, puis choisissez la commande de menu **Éditer | Insérer/Supprimer signet**. La ligne sera marquée d'un signet et celui-ci sera indiqué par un signet bleu dans la marge de signet (*voir la capture d'écran ci-dessous*).
3. Créer un signet sur une autre ligne de la même manière que décrit dans l'étape 2.

```
1   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2   <Company>
3      <Address xsi:type="US-Address">
4         <Name>US dependency</Name>
5         <Street>Noble Ave.</Street>
6         <City>Dallas</City>
7         <Zip>04812</Zip>
8         <State>Texas</State>
9      </Address>
10     <Person Manager="true" Degree="BA" Programmer="false">
11        <First>Fred</First>
12        <Last>Smith</Last>
13        <PhoneExt>22</PhoneExt>
14        <Email>Smith@work.com</Email>
15     </Person>
16  </Company>
17
```

4. Appuyez sur **F2** (ou sur la commande **Éditer | Aller au signet suivant**) pour descendre dans le document vers le signet suivant. Appuyez sur **Shift+F2** (ou la commande **Éditer | Aller au signet suivant**) pour remonter dans le document vers le signet précédent. Renouveler l'opération autant de fois que vous le souhaitez.
5. Placer le curseur dans une des lignes marquées et sélectionner la commande de menu **Éditer | Insérer/Supprimer signet**. Le signet est supprimé.
6. Enregistrer et fermer le fichier. Aucune information de signet n'est enregistrée avec le fichier. Rouvrir le fichier pour vérifier cela.

## 2.1.5 Options d'application

Étant donné que XMLSpy contient une pléthore de fonctions, vous avez la possibilité de définir toute une série d'options et qui peuvent influer considérablement sur les différents aspects de votre travail. Il serait donc avantageux pour votre travail au long terme d'être sensible aux paramètres d'application que vous pouvez modifier pour l'adapter à vos exigences de travail et style de travail. Ces paramètres sont accessibles dans le dialogue Options *(capture d'écran ci-dessous)*, que vous pouvez ouvrir par le biais de la commande de menu **Outils | Options**.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Les paramètres sont organisés en section, et recensées dans le panneau de gauche. *Veuillez noter que les options XBRL sont uniquement disponibles dans l'édition Enterprise.* Nous suggérons que vous consultiez chaque section pour obtenir une idée du type des paramètres disponibles. Dans la liste ci-dessous, nous avons attiré votre attention aux paramètres qui touchent certaines des fonctions utilisées communément. Pour des descriptions de tous les paramètres, rendez-vous dans la documentation du dialogue Options.

Lorsque vous modifiez un paramètre, cliquer sur **OK** pour enregistrer la modification dans le registre et pour fermer le dialogue. La touche **Appliquer** entraîne l'affichage des modifications dans les documents ouverts actuellement.

*Fichier*

- La sauvegarde automatique (des fichiers que vous éditez) peut être allumée/éteinte.
- La validation sur modification réalise des contrôles de la bonne formation et des contrôles de validation pendant votre saisie. Si cela vous gêne, vous pouvez éteindre cette fonction et effectuer des contrôles de bonne formation et des contrôles de validation à tout moment selon votre décision.

*Types de fichier*

- Définir le mode par défaut par types de fichier. Vous pouvez sélectionner le mode avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise pour chaque type de document.

*Affichage*

- Dans la barre de titre XMLSpy, montrer soit uniquement le nom de fichier ou le chemin de fichier complet. Veuillez noter que vous pouvez voir le chemin de fichier si vous planez sur le nom du fichier dans l'onglet de fichier en bas de la fenêtre Principale.

*Polices et couleurs*

- Vous pouvez configurer les polices, leurs tailles et les couleurs du texte et des autres composants. Il existe différents paramètres pour chaque mode.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 2.2 Schémas XML : fonctions de base

Un Schéma XML décrit la structure d'un document XML. Un document XML peut être validé par rapport à un Schéma XML pour contrôler si celui-ci est conforme aux exigences spécifiées dans le schéma. Si cela est le cas, il est désigné comme **valide** ; dans le cas contraire, il est **invalide**. Les Schémas XML permettent aux concepteurs du document de spécifier la structure autorisée et le contenu d'un document XML et de contrôler si un document XML est valide.

La structure et la syntaxe d'un document de Schéma XML est complexe et étant lui-même un document XML, un Schéma XML doit être valide conformément aux règles de la spécification XML Dans XMLSpy, le Mode Schéma vous permet de créer aisément des Schémas XML valides en utilisant des techniques de glisser-déposer graphiques. Le document de Schéma XML que vous construisez est également éditable dans le Mode Texte et le Mode Grille, mais il est plus facile de le créer et de le modifier dans le Mode Schéma.

### Objectifs

Dans cette section du tutoriel, vous apprendrez à éditer des schémas XML dans le Mode Schéma. En particulier, vous apprendrez à faire les opérations suivantes :

- Créer un nouveau fichier de schéma
- Définir des espaces de noms pour le schéma
- Définir un modèle de contenu de base
- Ajouter des éléments au modèle de contenu à l'aide des menus de contexte et glisser/déposer
- Configurer le Mode Modèle de contenu

Une fois après avoir achevé la création du schéma de base, vous pouvez passer à la section suivante du tutoriel, qui vous apprendra à travailler avec les fonctions les plus avancées du Schéma XML de XMLSpy. Cette section avancée est suivie par une section concernant la navigation et documentation de schéma dans XMLSpy.

### Commandes utilisées dans cette section

Dans cette section du tutoriel, vous utiliserez le Mode Schéma en exclusivité. Les commandes suivantes sont utilisées :

| | |
|---|---|
| | Diagramme d'affichage (ou Mode d'Affichage du modèle de contenu). Cette icône est située à gauche de tous les composants globaux dans l'Aperçu de Schéma. Un clic sur l'icône permet l'affichage du modèle de contenu du composant global associé. |

## 2.2.1 Créer un nouveau fichier de Schéma XML

Pour créer un nouveau fichier de schéma XML :

1. Sélectionner l'option de menu **Fichier | Nouveau**. Le dialogue Créer nouveau document s'ouvre.




2. Dans le dialogue, sélectionner l'entrée `XSD (Schéma XML v1.0)` (la description du document et la liste dans la fenêtre peuvent varier de celle représentée dans la capture d'écran) et confirmer avec **OK**. Un fichier de schéma vide apparaît dans la Fenêtre principale dans le Mode Schéma.
3. Dans la barre d'outils du Design de schéma, cliquer sur le bouton du mode **XSD 1.0** (*voir capture d'écran ci-dessous*) afin que le mode Schéma se trouve dans le mode d'édition XSD 1.0.

4. Vous êtes invité à saisir le nom de l'élément racine.




5. Double-cliquer dans le champ marqué et saisir `Company`. Confirmer avec **Entrée**. `Company` est désormais l'élément racine de ce schéma et est créé en tant qu'un élément global. Le mode que vous voyez dans la fenêtre principale *(capture d'écran ci-dessous)* est appelé Aperçu de schéma. Il fournit un aperçu du schéma en affichant une liste de tous les composants globaux dans le panneau supérieur de la fenêtre principale ; le panneau inférieur affiche les attributs et les contraintes d'identité du composant global sélectionné. (Vous pouvez voir et éditer le modèle de contenu des composants globaux individuels en cliquant sur l'icône Afficher le diagramme à gauche de ce composant global.)

 © 2019-2025 Altova GmbH




6. Dans le champ Annotations (`ann`) de l'élément `Company`, saisir la description de l'élément, dans ce cas, `Root element`.
7. Cliquer sur l'option de menu **Fichier | Enregistrer**, et enregistrez votre Schéma XML avec le nom que vous souhaitez (`AddressFirst.xsd`, par exemple).

Les symboles de cercles de couleur dans l'onglet du fichier indiquent le statut de sauvegarde du fichier. Voir Sauvegarde automatique des fichiers pour une description de ces indicateurs.

## 2.2.2 Définir les espaces de noms

Les espaces de noms XML jouent un rôle important dans le domaine des Schémas XML et des documents XML. Un document de Schéma XML doit référencer un espace de noms de Schéma XML et, en option, il peut définir un espace de noms cible pour l'instance de document XML. En tant que concepteur de schéma, c'est à vous de décider comment définir ces deux espaces de noms (en substance, avec quels préfixes.)

Dans le Schéma XML que vous créez, vous allez définir un espace de noms cible pour les instances de document XML. (La référence à l'espace de nom de Schéma XML requise est créée automatiquement par XMLSpy lorsque vous créez un nouveau document de Schéma XML.)

Pour créer un espace de noms cible :

1. Sélectionnez l'option de menu **Conception de schéma | Paramètres du Schéma**. Cela permet d'ouvrir le dialogue Paramètres du schéma. (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




2. Cliquez sur le bouton radio *Target Namespace*, et saisissez `http://my-company.com/namespace`. Dans XMLSpy, l'espace de noms que vous saisissez en tant que l'espace de noms cible est créé en tant que l'espace de nom cible du document de Schéma XML et affiché dans la liste des espaces de noms dans le panneau inférieur du dialogue.
3. Confirmez avec le bouton **OK**.

Veuillez noter les points suivants :

- L'espace de noms de Schéma XML est créé automatiquement par XMLSpy et reçoit le préfixe `xs:`.
- Lorsque l'instance de document XML est créée, elle doit avoir l'espace de noms cible définie dans le Schéma XML pour que le document XML soit valide.

## 2.2.3 Définir un modèle de contenu

Dans l'Aperçu de Schéma, vous avez déjà créé un élément global appelé `Company`. Cet élément doit contenir un élément `Address` et un nombre illimité d'éléments `Person`. Ceci devient alors le modèle de contenu de

 © 2019-2025 Altova GmbH

l'élément Company. Les composants globaux qui peuvent présenter des modèles de contenu sont des éléments, des complexTypes et des groupes d'élément. Dans XMLSpy, le modèle de contenu d'un composant global est affiché dans le Mode de Modèle de contenu du Mode de schéma. Pour consulter et éditer le modèle de contenu d'un composant global, cliquer sur l'icône Afficher le diagramme situé à gauche du composant global.




Dans cette section, vous allez créer le modèle de contenu de l'élément `Company`.

## Créer un modèle de contenu de base

Pour créer le modèle de contenu de l'élément `Company` :

1. Dans l'Aperçu de schéma, cliquer sur l'icône Afficher le diagramme de l'élément `Company`. Cela permet d'afficher le modèle de contenu de l'élément `Company` (*voir la capture d'écran ci-dessous*), actuellement vide. En alternative, vous pouvez double-cliquer l'entrée `Company` dans l'assistant d'entrée Composants pour afficher son modèle de contenu.




2. Un modèle de contenu consiste en des **compositeurs** et **composants**. Les compositeurs spécifient la relation entre deux composants. À ce point du modèle de contenu de `Company`, vous devez ajouter un compositeur enfant à l'élément `Company` pour ajouter un élément enfant. Afin d'ajouter un compositeur, cliquez avec la touche de droite sur l'élément `Company`. À partir du menu de contexte qui apparaît, choisissez **Ajouter enfant | Séquence**. (Séquence, Choix et Tous sont les trois compositeurs qui peuvent être utilisés dans un modèle de contenu.)




Cela permet d'insérer le compositeur de Séquence, qui définit que les composants ultérieurs doivent apparaître dans la séquence spécifiée.




3. Cliquez avec la touche de droite sur le compositeur de séquence et choisissez **Ajouter enfant | Élément**. Un composant d'élément sans nom est ajouté.
4. Saisir `Address` en tant que le nom de l'élément et confirmer avec **Entrée**.

 © 2019-2025 Altova GmbH




5. Cliquez à nouveau avec la touche de droite sur le compositeur de séquence, **Ajouter enfant | Élément**. Nommez le nouveau composant d'élément créé `Person`.




Jusqu'à présent, vous avez défini un schéma qui permet d'afficher une adresse et une personne par entreprise. Nous souhaitons augmenter le nombre d'éléments **`Person`**.

6. Cliquer avec la touche de droite sur l'élément **`Person`** et sélectionnez **Non lié** depuis le menu contexte. L'élément **`Person`** dans le diagramme montre maintenant le nombres d'occurrences autorisées : 1 à infini.




En alternative, dans l'assistant de saisie Détails, vous pouvez éditer les champs **`minOcc`** et **`maxOcc`** pour spécifier le nombre autorisé d'occurrences, dans ce cas 1 et non lié, respectivement.

## Ajouter des niveaux supplémentaires à la structure de modèle de contenu

Le modèle de contenu de base que vous avez créé contient un niveau : un niveau enfant pour l'élément **`company`** qui contient les éléments **`Address`** et **`Person`**. À présent, nous allons définir le contenu de l'élément **`Address`** afin qu'il contienne les éléments **`Name`**, **`Street`**, et **`City`**. Ceci est un deuxième niveau. Nous devons une nouvelle fois ajouter un compositeur enfant à l'élément **`Address`**, puis les composants d'éléments eux-mêmes.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Cliquer avec la touche de droite sur l'élément **`Address`** pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez **Ajouter enfant | Séquence**. Cela permet d'ajouter le compositeur de Séquence.

2. Cliquez avec la touche de droite sur le compositeur de séquence et sélectionnez **Ajouter enfant | Élément**. Nommez le composant d'élément récemment créé `Name`.




## Types complexes, types simples et types de données Schéma XML

Pour le moment, nous n'avons pas explicitement défini de type d'élément. Cliquez sur l'onglet **Text** pour afficher le Mode Texte de votre schéma (*voir la liste ci-dessous*). Vous constaterez qu'à chaque fois qu'un compositeur de Séquence a été inséré, l'élément `xs:sequence` a été inséré à l'intérieur de l'élément **`xs:complexType`**. En bref, les éléments **`Company`** et **`Address`** sont des types complexes puisqu'ils contiennent des éléments enfant. Un élément de type complexe est un élément qui contient des attributs ou éléments.

```
<xs:element name="Company">
   <xs:annotation>
     <xs:documentation>Root element</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
     <xs:sequence>
       <xs:element name="Address">
         <xs:complexType>
           <xs:sequence>
             <xs:element name="Name"/>
           </xs:sequence>
         </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="Person"/>
     </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:element>
```

Les éléments de type simple, en revanche, ne contiennent que du texte et ne possèdent pas d'attributs. Le texte peut être des chaînes, des dates, des nombres, etc. Nous souhaitons que l'enfant **`Name`** de **`Address`** ne contienne que du texte. Il s'agit d'un type simple, et nous souhaitons que le contenu sous forme de texte soit limité à une chaîne. Pour ce faire, nous pouvons utiliser le type de données de Schéma XML **`xs:string`**.

Pour définir que l'élément **`Name`** soit de ce type de données :

1. Cliquez sur l'onglet **Schéma** pour retourner au Mode Schéma.
2. Cliquez sur l'élément **`Name`** pour le sélectionner.

 © 2019-2025 Altova GmbH

3. Dans l'assistant de saisie Détails, à partir du menu déroulant de la zone de liste modifiable `type`, sélectionnez l'entrée **`xs:string`** .




Veuillez noter que **`minOcc`** et **`maxOcc`** ont tous deux une valeur de 1, montrant que cet élément ne se produit qu'une fois.

La représentation textuelle de l'élément `Name` est comme suit :

```
<xs:element name="Name" type="xs:string"/>
```

**Note :** Un élément de type simple peut présenter n'importe quel type de données de Schéma XML. Dans tous ces cas, l'icône indiquant le contexte textuel apparaît dans la fenêtre d'éléments.

## 2.2.4 Ajouter des éléments par glisser-déposer

Vous avez ajouté des éléments en utilisant le menu contextuel qui apparaît lorsque vous cliquez avec la touche de droite sur un élément ou un compositeur. Vous pouvez aussi créer des éléments à l'aide d'un glisser-déposer ce qui est plus rapide que d'utiliser des commandes de menu. Dans cette section, vous ajouterez plus d'éléments à la définition de l'élément `Address` via glisser-déposer pour compléter cette définition.

Afin de compléter la définition de l'élément `Address` en utilisant un glisser-déposer :

1. Cliquer sur l'élément `Name` de l'élément `Address`, maintenir enfoncée la touche **Ctrl** et glisser la fenêtre d'élément avec la souris. Un petit "plus" apparaît la fenêtre d'élément, indiquant le fait que vous êtes sur le point de copier l'élément. Une copie de l'élément apparaît, ainsi qu'une ligne de connexion, indiquant l'endroit où l'élément sera créé.



2. Relâcher le bouton de la souris pour créer le nouvel élément dans la séquence `Address`. Si le nouvel élément apparaît à un endroit incorrect, il suffit de le glisser à un endroit en-dessous de l'élément `Name`.




3. Double-cliquer dans la fenêtre d'élément et saisir le mot `Street` pour changer le nom de l'élément.
4. Utiliser la même méthode pour créer un troisième élément nommé `City`. Le modèle de contenu devrait maintenant ressembler à l'image ci-dessous :




L'élément `Address` dispose maintenant d'une séquence d'un élément `Name`, `Street` et `City`, dans cet ordre.

## 2.2.5 Configurer le Mode Modèle de contenu

Le moment est maintenant venu de configurer le Mode de Modèle de contenu. Nous allons configurer le mode de manière à ce que le type de l'élément soit affiché. Pour ce faire, procéder comme suit :

1. Sélectionner le Mode de Modèle de contenu (cliquer l'icône du Mode de Modèle de contenu ).
2. Lorsque vous êtes dans le Mode de Modèle de contenu, la commande de menu **Conception de schéma | Configurer Affichage** est activée. Sélectionnez la commande pour afficher lle dialogue de configuration de l'Affichage Schéma (*voir la capture d'écran ci-dessous*).

 © 2019-2025 Altova GmbH




3. Dans l'onglet *Élément* (*voir la capture d'écran ci-dessus*), cliquez sur l'icône **Apposer** , et sélectionnez *Type (voir la capture d'écran)* pour ajouter la ligne de description de la propriété aux boîtes d'éléments.
4. Dans le panneau *Paramètres ligne simple*, sélectionnez *Masquer ligne sans valeur*. Cela permet de dissimuler la description du type de données dans la fenêtre d'élément si l'élément ne possède pas de type de données (par exemple, si l'élément est un type complexe). Dans la capture d'écran ci-dessous, notez que la ligne de description de type apparaît pour le Nom, la Rue et les éléments de Ville, qui sont des types simples du type xs:string, mais pas pour les éléments de type complexe. Ceci est dû au fait que la bascule Masquer Ligne Si Aucune Valeur est sélectionnée.




5. Dans le panneau *Paramètres ligne simple*, sélectionnez le bouton radio *Toujours Afficher Ligne*.
6. Cliquez sur **OK** pour confirmer les modifications.




Veuillez noter que la ligne de description pour le type de données est toujours affichée — même dans les fenêtres d'élément de types complexes, où ils apparaissent sans valeur.

Veuillez noter les points suivants :

- Les lignes de description de la propriété sont éditables, les valeurs que vous saisissez font donc partie de la définition de l'élément.
- Les paramètres que vous définissez dans le dialogue de configuration d'affichage du Schéma s'appliquent à la sortie de documentation du schéma ainsi qu'à la sortie d'impression

## 2.2.6 Terminer le Schéma de base

Vous avez défini le contenu de l'élément `Address`. À présent, vous devez définir le contenu de l'élément `Person` qui doit contenir les éléments enfants suivants, qui sont tous des types simples : `First`, `Last`, `Title`, `PhoneExt` et `Email`. Tous ces éléments doivent être obligatoires sauf pour `Title` et ils doivent se produire dans l'ordre précisé. Ils doivent tous être de type `xs:string` sauf `PhoneExt` qui doit être de type `xs:integer` et limité à deux chiffres.

Afin de créer le modèle de contenu pour `Person`, procédez comme suit :

1. Cliquer avec la touche de droite sur l'élément `Person` pour ouvrir le menu contextuel, et sélectionner **Ajouter enfant | Séquence**. Cela permet d'insérer le compositeur de séquence.
2. Cliquer avec la touche de droite sur le compositeur de séquence et sélectionner **Ajouter enfant | Élément**.
3. Saisir `First` en tant que le nom de l'élément et appuyer sur la touche **Tab**. Cela permet de placer automatiquement le curseur dans le champ `type`.




4. Sélectionner l'entrée `xs:string` depuis la liste déroulante ou la saisir dans le champ de valeur `type`.
5. Utiliser la méthode par glisser-déposer pour créer quatre éléments supplémentaires. Les nommer `Last`, `Title`, `PhoneExt` et `Email`, respectivement.




**Veuillez noter :** Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments en maintenant la touche **Ctrl** appuyée et en cliquant sur chacun des éléments nécessaires. Cela permet, par ex. de copier plusieurs éléments à la fois.

## Rendre un élément optionnel

Cliquer avec la touche de droite sur l'élément `Title` et sélectionner **Facultatif** depuis le menu contextuel. Le cadre de la fenêtre d'élément passe d'une ligne à des tirets ; cela représente l'indication visuelle qu'un élément est facultatif.




Dans l'assistant à la saisie des Détails, vous verrez `minOcc=0` et `maxOcc=1`, indiquant que l'élément est optionnel. En alternative, vous pouvez définir `minOcc=0` pour rendre l'élément optionnel au lieu d'utiliser le menu contextuel.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Limiter le contenu d'un élément

Pour définir que l'élément `PhoneExt` soit de type `xs:integer` et ne présente pas plus de deux chiffres, procédez comme suit :

1. Cliquer avec la touche de droite dans le champ `type` de l'élément `PhoneExt` et sélectionner (ou saisir) l'entrée `xs:integer` depuis la liste déroulante (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




2. Les items contenus dans l'Assistant à la saisie Facettes changeront à ce moment. Dans l'Assistant à la saisie Facettes, double-cliquer le champ `maxIncl` et saisir `99`. Confirmer avec **Entrée**. Cela définit que les extensions téléphoniques peuvent avoir des valeurs de `0` à `99`.
3. Sélectionner le **Fichier | Enregistrer** pour enregistrer les changements apportés au schéma.

**Veuillez noter :**

- Si vous sélectionnez un type de données de Schéma XML qui est un type simple (par exemple, `xs:string` ou `xs:date`), le modèle de contenu passera automatiquement à simple dans l'Assistant à la saisie Détails (`content = simple`).
- Le fait d'ajouter un compositeur à un élément (`sequence`, `choice`, or `all`), change automatiquement le modèle de contenu en complexe dans l'Assistant à la saisie Détails (`content = complex`).
- Le schéma décrit ci-dessus est disponible sous `AddressFirst.xsd` dans le dossier `Tutorial` de votre dossier d'application XMLSpy.

## 2.3 Schémas XML : Avancé

Maintenant que vous avez créé un schéma de base, nous pouvons passer à certains des aspects avancés du développement de schémas.

### Objectif

Dans cette section, vous allez apprendre à :

- Travailler avec des types complexes et des types simples qui peuvent ensuite être utilisés en tant que des types d'éléments de schéma.
- Créer des éléments globaux les référencer depuis d'autres éléments.
- Créer des attributs et leurs propriétés, y compris les valeurs énumérées.

Vous allez commencer cette section avec le schéma de base `AddressFirst.xsd` que vous avez créé dans la première partie de ce tutoriel.

### Commandes utilisées dans cette section

Dans cette section du tutoriel, vous allez utiliser uniquement le Mode Schéma. Les commandes suivantes sont utilisées :

| | |
|---|---|
| | Afficher le diagramme (ou le Mode Afficher le modèle de contenu). Cette icône est située à gauche de toutes les composantes globales dans l'Aperçu de schéma. Cliquer sur l'icône pour afficher le modèle de contenu de la composante globale associée. |
| | Afficher tous les globaux. Cette icône est située en haut à gauche du Mode Modèle de contenu. Cliquer sur l'icône pour passer du mode à l'Aperçu de schéma qui affiche tous les composants globaux. |
| | Ajouter. L'icône Ajouter est située en haut à gauche de l'Aperçu de schéma. Cliquer sur l'icône pour ajouter un composant global. |

### 2.3.1 Travailler avec des types complexes et des types simples

Une fois que vous avez défini le modèle de contenu d'un élément, vous pouvez décider de vouloir le réutiliser ailleurs dans votre schéma. Ceci peut être le cas, par exemple, si vous voulez définir un modèle de contenu pour les adresses aux États-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni. Quelques composants des deux formats d'adresse sont communs, par exemple, les composants rue et ville. D'autres composants, par contre, sont différents. Une stratégie judicieuse serait donc de réutiliser les composants communs dans chaque modèle de contenu (US et UK), et compléter chaque modèle de contenu avec les composants spécifiques y afférents (tels que le code postal ZIP aux États-Unis d'Amérique et le code postal au Royaume-Uni). Pour ce faire, nous pouvons créer des composants communs tel qu'un type complexe global (ou, en alternative, chaque composant commun en tant qu'élément global), et réutiliser le type complexe global (ou les éléments globaux) dans le modèle de contenu de chaque type d'adresse.

Dans cette section, vous allez travailler avec des types complexes globaux. Une définition complexe est une définition de type pour des éléments qui contiennent d'autres éléments et/ou des attributs. Vous allez d'abord créer un type complexe au niveau global puis l'importer dans un modèle de contenu et l'étendre. Vous apprendrez à gérer les éléments globaux plus loin dans ce tutoriel.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Créer un type complexe global

L'élément de base **Address** que nous avons défini (contenant les éléments **Name**, **Street**, et **City**) peut être réutilisé dans des formats d'adresse variés. C'est pourquoi nous allons créer cette définition d'élément en tant que type complexe, qui pourra être réutilisé.

Pour créer un type complexe global :

1. Dans le Mode de Modèle de contenu, cliquez avec la touche de droite sur l'élément **Address**.
2. Dans le menu contextuel qui apparaît maintenant, choisir **Rendre Global | Type complexe**. Un type complexe global appelé **AddressType** est créé et l'élément **Address** dans le modèle contenu **Company** est attribué à ce type. Le contenu de l'élément **Address** est le modèle de contenu **AddressType**, qui est affiché dans un encadre jaune. Notez que le type de données de l'élément **Address** est désormais **AddressType**.




3. Cliquez sur l'icône Afficher tous les globaux . Cela vous permet de consulter l'Aperçu de schéma dans lequel vous pouvez consulter tous les composants globaux du schéma.
4. Cliquez sur les icônes d'agrandissement pour les entrées *Expand*, **element** et **complexType** dans l'Assistant de saisie Composants, pour consulter les structures de schéma respectifs. L'Aperçu de schéma affiche maintenant deux composants globaux : l'élément **Company** et le type complexe **AddressType**. L'Assistant de saisie Composants affiche aussi le type complexe **AddressType**.




5. Cliquer sur l'icône du Mode Modèle de contenu de **AddressType** pour voir son modèle de contenu (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Veuillez noter la forme du conteneur du type complexe.




6. Cliquer sur l'icône Afficher tous les globaux pour retourner à l'Aperçu de schéma.

## Étendre une définition de type complexe

Nous allons maintenant utiliser le composant global **`AddressType`** pour créer deux types d'adresses spécifiques au pays. À cette fin, nous allons définir un nouveau type complexe basé sur le composant de base **`AddressType`**, puis nous allons étendre la définition.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Passer à l'Aperçu de schéma. (Si vous vous trouvez dans le mode Modèle de contenu, cliquez sur l'icône Afficher tous les globaux .)
2. Cliquez sur l'icône **Apposer** située en haut à gauche de la fenêtre de composant. Le menu suivant s'ouvre :




3. Sélectionnez **ComplexType** depuis le menu. Une nouvelle ligne apparaît dans la liste de composants et le curseur est réglé de manière à ce que vous puissiez saisir le nom de composant.
4. Saisissez **`US-Address`** et confirmez avec **Enter**. (Si vous oubliez de saisir le signe **`"-"`** et que vous saisissez un espace, le nom d'élément apparaîtra en rouge, signalisant un caractère invalide.)

 © 2019-2025 Altova GmbH




5. Cliquer l"icône de Mode de Modèle de contenu de **US-Address** pour voir le modèle de contenu du nouveau type complexe. Le modèle de contenu est vide (*voir la capture d'écran ci-dessous*).
6. Dans l'assistant de saisie Détails, cliquez sur la liste de choix **base** et sélectionnez l'entrée **AddressType**.




Le Mode de Modèle de contenu affiche maintenant le modèle de contenu **AddressType** en tant que le modèle de contenu des adresses US (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




7. Maintenant, nous pouvons étendre le modèle du type complexe de `US-Address` pour prendre un élément de code postal (ZIP Code). Pour ce faire, cliquez avec la touche de droite sur le composant `US-Address` et, à partir du menu contextuel qui apparaît, choisissez **Ajouter enfant | Séquence**. Un nouveau compositeur de séquence est affiché à l'extérieur de la fenêtre `AddressType` (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Il s'agit d'une indication visuelle pour indiquer qu'il s'agit de l'extension de l'élément.




8. Cliquez avec la touche de droite sur le nouveau compositeur de séquence et sélectionnez **Ajouter enfant | Élément**.
9. Nommez le nouvel élément `Zip`, puis appuyez sur la touche **Tab**. Cela place le curseur dans le champ de valeur de la ligne de descripteur de type.
10. Choisissez `xs:positiveInteger` depuis le menu déroulant qui apparaît et confirmer avec **Enter**.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Vous disposez maintenant d'un type complexe appelé **US-Address**, qui est basé sur le type complexe **AddressType** et s'étend pour pouvoir contenir un code postal.

## Types simples globaux

De même que le type complexe **US-Address** est basé sur le type complexe **AddressType**, un élément peut aussi être basé dur un type simple. L'avantage est le même que pour les types complexes globaux : le type simple peut être réutilisé. Pour pouvoir réutiliser un type simple, celui-ci doit être défini globalement. Dans ce tutoriel, vous allez définir un modèle de contenu pour les États US en tant que type simple. Celui-ci sera utilisé en tant que base pour un autre élément

## Créer un type simple global

Créer un type simple global consiste à ajouter un nouveau type simple à la liste des composants globaux, à le nommer et à définir son type de données.

Pour créer un type simple global :

1. Passer à l'Aperçu de schéma. (Si vous vous trouvez dans le mode Modèle de contenu, cliquez sur l'icône Afficher tous les globaux .)
2. Cliquez sur l'icône **Apposer**, et dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez **SimpleType**.
3. Saisissez **US-State** en tant que le nom du simpleType récemment créé.
4. Appuyez sur **Enter** pour confirmer. Le type simple **US-State** est créé et apparaît dans la liste des types simples dans l'Assistant de saisie des composants (cliquez sur l'icône d'agrandissement de l'entrée simpleType pour le voir).




5. Dans l'Assistant de saisie Détails (*voir la capture d'écran ci-dessous*), placez le curseur dans le champ de valeur de **`restr`** et entrez **`xs:string`**, ou sélectionnez **`xs:string`** depuis la liste déroulante dans le champ de valeur **`restr`**.




Cela crée un type simple appelé **`US-State`**, qui est de type de données **`xs:string`**. Ce composant global peut maintenant être utilisé dans le modèle de contenu de **`US-Address`**.

## Utiliser un type simple global dans un modèle de contenu

Un type simple global peut être utilisé dans un modèle de contenu pour définir le type d'un composant. Nous allons utiliser **`US-State`** pour définir un élément appelé **`State`** dans le modèle de contenu de **`US-Address`**.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Dans l'Aperçu de schéma, cliquer sur l'icône Mode Modèle de contenu de **`US-Address`**.
2. Cliquez avec la touche de droite sur le compositeur de séquence inférieur et sélectionnez **Ajouter enfant | Élément**.
3. Saisissez **`State`** pour le nom d'élément.
4. Appuyer sur la touche **Tab** pour placer le curseur dans le champ de valeur de la ligne de descripteur de type.

 © 2019-2025 Altova GmbH

5. À partir du menu déroulant de cette liste de choix, choisissez **US-State**.




L'élément `State` est maintenant basé sur le type simple **US-State**.

## Créer un second type complexe basé sur AddressType

Nous allons maintenant créer un type complexe global pour contenir des adresses UK (du Royaume-Uni). Le type complexe est basé sur **AddressType** et est étendu pour correspondre au format d'adresses UK.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Dans l'Aperçu de schéma, créer un type complexe global appelé **UK-Address** et basez-le sur **AddressType** (**base=AddressType**).
2. Dans le Mode Modèle de contenu de **UK-Address**, ajoutez un élément **Code postal** donnez-lui un type de **xs:string**. Votre modèle de contenu **UK-Address** devrait ressembler à ceci :




**Note :** Dans cette section, vous créez des types globaux simples et complexes que vous utilisez ensuite dans des définitions de modèle de contenu. L'avantage des types globaux est qu'ils peuvent être réutilisés dans plusieurs définitions.

## 2.3.2 Référencer des éléments globaux

Dans cette section, nous allons convertir l'élément `Person` défini localement en un élément global puis référencer cet élément global depuis l'élément `Company`.

1. Cliquer sur (Afficher Tous les globaux) pour passer à l'Aperçu de schéma.
2. Cliquer sur l'icône Afficher le diagramme de l'élément `Company`.
3. Cliquer avec la touche de droite sur l'élément `Person`, et sélectionner **Rendre global | Élément**. Une petite flèche apparaît dans l'élément `Person`, montrant que cet élément référence à présent l'élément `Person` déclaré globalement. Dans l'Assistant à la saisie Détails, la liste de choix `isRef` est maintenant activée.

 © 2019-2025 Altova GmbH




4. Cliquer sur l'icône Afficher Tous les Globaux pour retourner à l'Aperçu de schéma. L'élément `Person` est maintenant affiché en tant qu'un élément global. Il se trouve également dans l'Assistant à la saisie des Composants.




5. Dans l'Assistant à la saisie des Composants, double-cliquer l'élément `Person` pour voir le modèle de contenu de l'élément global `Person`.




Veuillez noter que la fenêtre de l'élément global ne possède **pas** un lien sous forme de symbole de flèche. Cela est dû au fait qu'il s'agit de l'élément référencé et non de l'élément de référencement. C'est en effet l'élément de référencement qui est représenté avec un lien en forme de flèche.

**Veuillez noter :**

- Un élément qui référence un élément global doit avoir le même nom que l'élément global qu'il référence.
- Une déclaration globale ne décrit pas l'endroit auquel un composant doit être utilisé dans un document XML. Elle décrit uniquement un modèle de contenu. Ce n'est que lorsqu'une déclaration globale est référencée depuis un autre composant que son emplacement dans le document XML est spécifié.

  Un élément déclaré globalement peut être réutilisé sur plusieurs emplacements. Il diffère d'un type complexe déclaré globalement du fait que son modèle de contenu ne peut pas être modifié sans également modifier l'élément global lui-même. Si vous changez le modèle de contenu d'un élément qui référence un élément global, le modèle de contenu de l'élément global changera aussi, ainsi que le modèle de contenu de tous les autres éléments qui référencent cet élément global.

## 2.3.3 Attributs et énumérations d'attributs

Dans cette section, vous allez apprendre à créer des attributs et des énumérations d'attributs.

### Définir les attributs d'éléments

1. Dans l'Aperçu de schéma, cliquer sur l'élément `Person` pour le rendre actif.
2. Cliquer sur l'icône Ajouter , située en haut à gauche du groupe d'onglets Attributs/Contrainte d'identité (dans la partie inférieure de la fenêtre Aperçu de schéma), et sélectionner l'entrée Attribut.

 © 2019-2025 Altova GmbH




3. Saisir `Manager` en tant que le nom d'attribut dans le champ Nom.
4. Utiliser la liste de choix `Type` combo pour sélectionner `xs:boolean`.
5. Utiliser la liste de choix `Use` pour sélectionner `required`.




6. Utiliser la même procédure pour créer un attribut `Programmer` avec `Type=xs:boolean` et `Use=optional`.

## Définir les énumérations pour les attributs

Les énumérations sont des valeurs autorisées pour un certain attribut. Si la valeur de l'attribut dans le document d'instance XML n'est pas une des énumérations spécifiées dans le Schéma XML, alors le document est invalide. Nous allons créer des énumérations pour l'attribut `Degree` de l'élément `Person`.

Procéder comme suit :

1. Dans l'Aperçu de schéma, cliquer sur l'élément `Person` pour le rendre actif.
2. Cliquer sur l'icône Ajouter située en haut à gauche dans la fenêtre Attributs et sélectionner l'entrée **Attribut**.
3. Saisir `Degree` en tant que le nom d'attribut, et sélectionner `xs:string` en tant que son type.
4. Une fois l'attribut `Degree` sélectionné, dans l'Assistant à la saisie Facettes, cliquer sur l'onglet **Énumérations** (*voir capture d'écran*).




5. Dans l'onglet **Énumérations**, cliquer sur l'icône Ajouter .
6. Saisir `BA`, et confirmer avec **Entrée**.
7. Utiliser la même procédure pour ajouter deux autres énumérations : `MA` et `PhD`.
8. Cliquer sur l'icône Mode Modèle de contenu de `Person`.




Les attributs définis précédemment sont visibles dans le Mode Modèle de contenu. Cliquer sur l'icône d'agrandissement pour afficher tous les attributs définis pour cet élément. Ce mode d'affichage et l'onglet Attributs peuvent être basculés en sélectionnant l'option de menu **Conception de schéma | Configurer affichage** et en cochant et décochant les cases **Attributs** dans le panneau **Afficher dans le diagramme**.

9. Cliquer sur l'icône Afficher Tous globaux pour retourner à l'Aperçu de schéma.

## Enregistrer le schéma XML achevé

Avant d'enregistrer votre fichier de schéma, renommez le fichier `AddressLast.xsd` qui est fourni avec XMLSpy avec un nom différent (comme par ex. `AddressLast_original.xsd`), pour éviter de l'écraser.

Enregistrer le schéma achevé avec le nom que vous souhaitez (**Fichier | Enregistrer sous** ). Nous recommandons de l'enregistrer sous le nom `AddressLast.xsd` puisque le fichier XML que vous avez créé dans la partie suivante de ce tutoriel sera basé sur le schéma `AddressLast.xsd`.

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 2.4 Schémas XML : fonctions XMLSpy

Après avoir achevé le Schéma XML, nous vous suggérons de vous familiariser avec quelques-uns des raccourcis de navigation et de consulter la documentation de schéma que vous pouvez générer depuis XMLSpy. Vous les trouverez dans les sous-sections de cette section.

### Commandes utilisées dans cette section

Dans cette section du tutoriel, vous utiliserez exclusivement le Mode Schéma. Les commandes suivantes sont utilisées :

| | |
|---|---|
| | Afficher le diagramme (ou afficher le Mode Modèle de contenu). Cette icône est située à gauche de tous les composants globaux dans l'Aperçu de schéma. Cliquer sur l'icône pour afficher le modèle de contenu du composant global associé. |

## 2.4.1 Navigation de schéma

Cette section vous montre comment parcourir efficacement le Mode de Schéma. Nous vous conseillons de tester ces mécanismes de navigation afin de vous familiariser avec eux.

### Afficher le modèle de contenu d'un composant global

Les composants globaux qui peuvent avoir des modèles de contenu sont des types complexes, des éléments et des groupes d'élément. Le Mode de Modèle de contenu de ces composants peut s'ouvrir des manières suivantes :

- Dans l'Aperçu de schéma, cliquer sur l'icône Afficher le diagramme située à gauche du nom de composant.
- Soit dans Aperçu de schéma ou Mode de Modèle de contenu, double-cliquer sur l'élément, le type complexe ou le groupe d'élément dans l'Assistant à la saisie des Composants (*voir capture d'écran ci-dessous*). Cela permet d'afficher le modèle de contenu de ce composant.




Si vous double-cliquez sur un des autres composants globaux (type simple, attribut, groupe d'attributs) dans l'Assistant à la saisie des Composants, ce composant sera marqué dans l'Aperçu de schéma (puisqu'un tel composant n'aura pas de modèle de contenu).

Dans l'Assistant à la saisie des Composants, le mécanisme de double-clic fonctionne dans les onglets Globaux et Espaces de noms.

## Se rendre à la définition d'un élément global depuis un élément de référencement

Si un modèle de contenu contient un élément qui référence un élément global, vous pouvez vous rendre directement au modèle de contenu de cet élément global ou à tout autre de ses composants contenus en maintenant appuyée la touche **Ctrl** et en double-cliquant sur l'élément désiré.

Par exemple, tout en consultant le modèle de contenu `Company`, en maintenant la touche **Ctrl** appuyée tout en double-cliquant `Last` vous permettra d'ouvrir le modèle de contenu `Person` et de marquer l'élément `Last` à l'intérieur.




Lorsque l'élément `Last` est marqué, toutes ses propriétés sont immédiatement affichées dans les assistants à la saisie pertinents et dans les fenêtres d'information.

 © 2019-2025 Altova GmbH

### Se rendre à la définition d'un type complexe

Les types complexes sont souvent utilisés en tant que type de certains éléments à l'intérieur d'un modèle de contenu. Pour vous rendre directement à la définition d'un type complexe depuis l'intérieur d'un modèle de contenu, double-cliquer sur le **nom** du type complexe dans la fenêtre jaune (*voir pointeur de souris dans la capture d'écran ci-dessous*).




Cela vous amène au Mode de Modèle de contenu du type complexe.




**Note :** Comme avec les éléments globaux référencés, vous pouvez vous rendre directement à un élément situé dans la définition de type complexe en maintenant la touche **Ctrl** appuyée et en double-cliquant l'élément requis dans le modèle de contenu qui contient le type complexe.

## 2.4.2 Documentation de schéma

XMLSpy fournit une documentation détaillées des Schémas XML dans des formats HTML et Microsoft Word (MS Word). Vous pouvez sélectionner les composants et le niveau de détails que vous souhaitez documenter. Les composants associés sont liés par hyperliens dans les documents HTML et MS Word. Pour générer une documentation MS Word, vous devez installer MS Word sur votre ordinateur (ou réseau).

Dans cette section, nous allons générer une documentation pour le Schéma XML `AddressLast.xsd`.

Procéder comme suit :

1. Choisir l'option de menu **Conception de schéma | Générer documentation**. Cela ouvre le dialogue Documentation de schéma.




2. Pour l'option Format sortie, sélectionner HTML et cliquer **OK**.
3. Dans le dialogue Enregistrer sous, sélectionner l'emplacement où vous souhaitez sauvegarder le fichier et donnez au fichier un nom approprié (par ex. `AddressLast.html`). Ensuite cliquer sur le bouton **Enregistrer**.

Le document HTML apparaît dans le Mode Navigateur de XMLSpy. Cliquer sur un lien pour vous rendre sur le composant lié correspondant.

 © 2019-2025 Altova GmbH

Schema **AddressLast.xsd**

schema location: C:\Users\alU\Documents\Altova\XMLSpy2013\Examples\Tutorial\AddressLast.xsd
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **http://my-company.com/namespace**

Elements Complex types Simple types
Company AddressType US-State
Person UK-Address
US-Address

element **Company**

diagram




| | |
|---|---|
| namespace | http://my-company.com/namespace |
| properties | content complex |
| children | Address Person |
| annotation | documentation<br>Root element |

source

```
<xs:element name="Company">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Root element</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Address" type="AddressType"/>
      <xs:element ref="Person" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Le diagramme ci-dessus montre la **première page** de la documentation de schéma dans le formulaire HTML. Si les composants provenant d'autres schémas ont été inclus, ces schémas sont aussi documentés.




Le diagramme ci-dessus montre la complexité de documentation des types.

 © 2019-2025 Altova GmbH

element **US-Address/Zip**

| | |
|---|---|
| diagram | **Zip** type xs:positiveInteger |
| namespace | http://my-company.com/namespace |
| type | **xs:positiveInteger** |
| properties | name Zip<br>isRef 0<br>content simple |
| source | <xs:element name="Zip" type="xs:positiveInteger"/> |

element **US-Address/State**

| | |
|---|---|
| diagram | **State** type US-State |
| namespace | http://my-company.com/namespace |
| type | **US-State** |
| properties | name State<br>isRef 0<br>content simple |
| source | <xs:element name="State" type="US-State"/> |

simpleType **US-State**

| | |
|---|---|
| namespace | http://my-company.com/namespace |
| type | **xs:string** |
| properties | name US-State |
| used by | element **US-Address/State** |
| source | <xs:simpleType name="US-State"><br><xs:restriction base="xs:string"/><br></xs:simpleType> |

Le diagramme ci-dessus montre comment les éléments et les types simples sont documentés.

Vous pouvez maintenant essayer l'option de sortie MS Word. Le document Word s'ouvrira dans MS Word. Pour utiliser des hyperliens dans le document MS Word, maintenir la touche **Ctrl** appuyée tout en cliquant sur le lien.

# 2.5 Documents XML

Dans cette section, vous apprendrez comment créer et travailler avec des documents XML dans XMLSpy. Vous apprendrez également comment utiliser les différentes fonctions d'édition intelligentes de XMLSpy.

## Objectifs

Les objectifs pour cette section sont d'apprendre à :

- Créer un nouveau document XML basé sur le schéma `AddressLast.xsd`.
- Spécifier le type d'un élément de manière à rendre disponible un modèle de contenu étendu disponible pour cet élément pendant la validation.
- Insérer les éléments et les attributs et saisir un contenu dans le Mode Grille et le Mode Texte en utilisant des assistants à la saisie intelligents.
- Copier les données XML depuis XMLSpy vers Microsoft Excel ; ajouter des données dans MS Excel et copier les données modifiées depuis MS Excel vers XMLSpy. Cette fonction est disponible dans l'Affichage Table du Mode Grille.
- Trier les éléments XML en utilisant la fonction de l'Affichage Table.
- Valider le document XML.
- Modifier le schéma pour permettre les extensions de téléphone à trois chiffres.

## Commandes utilisées dans cette section

Dans cette section du tutoriel, vous allez principalement utiliser le Mode Grille et le Mode Texte ainsi que le Mode Schéma. Les commandes suivantes sont utilisées :

| | |
|---|---|
| | **Fichier \| Nouveau**. Créer un nouveau type de fichier XML. |
| | **Mode \| Mode Texte**. Passe en Mode Texte. |
| | **Mode \| Mode Grille**. Passe en Mode Grille améliorée. |
| | **XML \| Afficher en que table**. Affiche les occurrences multiples d'un seul type d'élément dans un niveau hiérarchique simple en tant que table. Ce Mode de l'élément est appelé Affichage Table. L'icône permet de passer entre l'Affichage Table et le Mode Grille normal. |
| | **F7**. Vérifier la bonne formation. |
| | **F8**. Valide le document XML par rapport au DTD ou au Schéma associé. |
| | Ouvrir le fichier DTD ou Schéma XML associé. |

## 2.5.1 Créer un nouveau fichier XML

Lorsque vous créez un nouveau fichier XML dans XMLSpy, vous avez la possibilité de le baser sur un schéma (DTD ou Schéma XML) ou pas. Dans cette section, vous allez créer un nouveau fichier basé sur le schéma **`AddressLast.xsd`** que vous avez créé précédemment dans le tutoriel.


© 2019-2025 Altova GmbH

Pour créer le nouveau fichier XML :

1. Sélectionnez l'option de menu **Fichier | Nouveau**. Le dialogue *Créer nouveau document* s'ouvre.




2. Sélectionnez *Extensible Markup Language 1.0* et confirmez par **OK**. Le Schéma Choisir ou DTD apparaît.




3. Cliquer sur **Attribuer fichier schéma/DTD**.
4. Dans le dialogue qui s'ouvre, utilisez soit le bouton **Browse** ou **Window** pour trouver le fichier de schéma. (Le bouton **Window** recense tous les fichiers actuellement ouverts dans XMLSpy.) Sélectionnez `AddressLast.xsd` (voir introduction du Tutoriel pour l'emplacement), et confirmez avec **OK**. Un document XML contenant les éléments principaux définies par le schéma s'ouvre dans la fenêtre principale.
5. Cliquer l'onglet Grille pour sélectionner le Mode Grille.
6. Dans le Mode Grille, veuillez noter la structure du document. Cliquez sur n'importe quel élément pour réduire la sélection de cet élément. Votre document devrait ressembler à l'exemple ci-dessous :

| | | |
|---|---|---|
| XML | | |
| | version | 1.0 |
| | encoding | UTF-8 |
| | standalone | |
| Company | | |
| | xmlns | http://my-company.com/namespace |
| | xmlns:xsi | http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance |
| | xsi:schemaLocation | http://my-company.com/namespace Tutorial%5CAddressLast.xsd |
| | Address | <Address><Name/><Street/><City/></Address> |
| | Person | <Person Manager=""><First/><Last/><PhoneExt/><Email/></Person> |

7. Cliquer sur l'icône ▼ située à côté de **Address** pour voir les éléments enfant de **Address**. Votre document devrait ressembler à l'exemple ci-dessous :

| | | |
|---|---|---|
| Company | | |
| | xmlns | http://my-company.com/namespace |
| | xmlns:xsi | http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance |
| | xsi:schemaLocation | http://my-company.com/namespace Tutorial%5CAddressLast.xsd |
| | Address | |
| | | Name |
| | | Street |
| | | City |
| | Person | <Person Manager=""><First/><Last/><PhoneExt/><Email/></Person> |

8. Sélectionnez l'option menu **Fichier | Enregistrer** et enregistrez-le dans le dossier **Tutoriel**. Donnez un nom adapté à votre document XML (par exemple **CompanyFirst.xml**). Notez que le fichier du tutoriel terminé se trouve dans **CompanyFirst.xml** le dossier **Tutoriel**, donc vous allez devoir le renommer avant de donner ce nom au fichier que vous avez créé.

## 2.5.2 Spécifier le type d'un élément

Les éléments enfant de **Address** sont ceux définis pour le type complexe global **AddressType** (le modèle de contenu défini dans le Schéma XML **AddressLast.xsd** montré dans la capture d'écran Mode Schéma ci-dessous).



Néanmoins, nous souhaitons utiliser un type d'adresse spécifique pour les US ou le RU à la place du type d'adresse générique. Vous vous rappelez certainement que dans le schéma **AddressLast.xsd**, nous avons créé des types complexes globaux pour **US-Address** et **UK-Address** en étendant le type complexe **AddressType**. Le modèle de contenu de **US-Address** est affiché ci-dessous.




Dans le document XML, afin de spécifier que l'élément **Address** doit être conforme à l'un des types étendus **Address** (**US-Address** ou **UK-Address**) plutôt qu'au type générique **AddressType**, nous devons spécifier le type complexe étendu en tant qu'un attribut de l'élément **Address**.

Nous ajoutons cet attribut de l'élément **Address** comme suit :

1. Dans le document XML, cliquez avec la touche de droite l'élément `Name` et sélectionnez **Insérer avant** depuis le menu contextuel (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




2. Un nouveau nœud d'élément nommé **new_elem** est ajouté avant l'élément **Name** (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Cliquez sur le type d'élément à gauche du nom de nœud et, dans le menu qui apparait (*voir la capture d'écran ci-dessous*), sélectionnez le type de nœud *Attribut*. Le type de nœud changera en type de nœud *Attribut*; toutefois, le nom restera **new_elem**.




3. Double-cliquez sur le nom du nœud et, dans le popup de l'assistant de saisie qui apparait, sélectionnez **`xsi:type`**.
4. Appuyer sur **Tab** pour passer au champ de valeur de l'attribut. Un menu popup apparaît recensant les valeurs disponibles **`xsi:type`** est affiché (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Ces valeurs sont les types complexes qui ont été définis pour l'élément **`Address`** dans le schéma.




5. Sélectionnez **`US-Address`** en tant que valeur de l'attribut **`xsi:type`**.

**Note :** Le préfixe **`xsi:`** vous permet d'utiliser les commandes spéciales liées à Schéma XML dans votre document d'instance XML. Veuillez noter que l'espace de noms pour le préfixe **`xsi:`** a été ajouté automatiquement à l'élément de document lorsque vous attribuez un schéma à votre fichier XML. Dans le cas ci-dessus, vous avez spécifié un type pour l'élément **`Address`**. Voir la Spécifications de schéma XML pour plus d'informations.

## 2.5.3 Saisir les données dans le Mode Grille

Vous pouvez maintenant saisir les données dans votre document XML. Procéder comme suit :

1. Double-cliquer le champ de valeur `Name` (ou utiliser les touches flèchées) et saisir `US dependency`. Confirmer avec **Entrée**.

 © 2019-2025 Altova GmbH

| | | |
|---|---|---|
| Company | | |
| | xmlns | http://my-company.com/namespace |
| | xmlns:xsi | http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance |
| | xsi:schemaLocation | http://my-company.com/namespace AddressLast.xsd |
| | Address | |
| | xsi:type | US-Address |
| | Name | US dependency |
| | Street | |
| | City | |

2. Utiliser la même méthode pour saisir un nom de `Street` et `City` (par exemple, `Noble Ave` et `Dallas`).
3. Cliquer sur l'élément `Person` et appuyer sur **Supprimer** pour supprimer l'élément `Person`. (Nous le rajouterons plus tard dans la prochaine section du tutoriel.) Une fois avoir achevé cette opération, tout l'élément `Address` est marqué.
4. Cliquer sur n'importe quel élément enfant de l'élément `Address` pour désélectionner tous les éléments enfants de `Address` sauf l'élément sélectionné. Votre document XML devrait ressembler à l'exemple ci-dessous :

| | | |
|---|---|---|
| XML | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | |
| Company | | |
| | xmlns | http://my-company.com/namespace |
| | xmlns:xsi | http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance |
| | xsi:schemaLocation | http://my-company.com/namespace AddressLast.xsd |
| | Address | |
| | xsi:type | US-Address |
| | Name | US dependency |
| | Street | Noble Ave |
| | City | Dallas |

## 2.5.4 Saisir les données dans le Mode Texte

Le Mode Texte présente les données actuelles et les balises des fichiers XML dans une mise en page structurelle très conviviale, et offre des fonctions d'édition intelligentes liées au schéma

### Mise en page du document

La mise en page du document dans le Mode Texte est définie à deux emplacements :

*Options de Pretty-printing*
Ces paramètres sont dans la section Pretty-printing du dialogue des Options (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Lorsque vous définissez une option, ses incidences peuvent être vues immédiatement en bas dans le volet de visualisation. Définissez les options de pretty-printing comme bon vous semble. Lorsque vous éditez dans le Mode Texte, vous trouverez éventuellement que la mise en page du document est de moins en moins structurée, en particulier après avoir copié-glissé des blocs de texte. Chaque fois que vous voulez avoir une mise en page propre et hiérarchique, cliquez simplement sur la commande **Éditer | Pretty-Printing**.




*Paramètres du Mode Texte*

Le dialogue des Paramètres Mode Texte (*voir la capture d'écran ci-dessous*) fournit non seulement des options de mise en page additionnelles mais active/désactive des fonctions du Mode Texte, telles que numéroter des lignes et plier des marges. Accédez le dialogue des paramètres du Mode Texte avec la commande **Mode | Paramètres Mode Texte**.

 © 2019-2025 Altova GmbH




La capture d'écran ci-dessous affiche le fichier XML actuel dans le Mode Texte avec des fonctions activées conformément aux paramètres dans le dialogue ci-dessus.




À gauche, vous trouverez trois marges : (i) la marge de numérotation des lignes, (ii) la marge des signets (contenant deux signets bleus), et (iii) la marge de pli de source (qui vous permet d'agrandir et de réduire l'affichage des éléments XML). Les guides d'indentation sont les lignes verticales grises qui montrent l'indentation des onglets au même niveau hiérarchique. De plus, des aides visuelles supplémentaires comme des guides d'indentation, des marqueurs de fin de ligne et des marqueurs d'espaces vides peuvent être activés ou désactivés, en cochant et décochant respectivement les cases dans le panneau *Aide visuelle* (*voir la capture d'écran ci-dessus*).

**Note :** Les fonctions de signets et de pretty-print liées au Mode Texte ont été abordées dans la section précédente Paramètres du Mode Texte de ce tutoriel.

## Éditer dans le Mode Texte

Dans cette section, vous allez saisir et éditer les données dans Mode Texte afin de vous familiariser avec les fonctions du Mode Texte.

**Note :** Puisque la fonction *Validation sur Éditer* est activée par défaut, toute erreur de validation créée pendant l'édition sera marquée immédiatement, et le message d'erreur sera affiché dans la fenêtre Messages. Ignorez ces erreurs et ces messages pour l'instant. Si vous ne souhaitez pas une validation en arrière-plan, vous

pouvez éteindre la *Validation sur Éditer* dans les Paramètres de validation du dialogue Options. Dans le cas où vous suivez cette procédure, veuillez noter que vous pouvez toujours valider votre document à tout moment (décrit dans la prochaine section de ce tutoriel).

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le point de menu **Mode | Mode Texte**, ou cliquez sur l'onglet **Texte**. Vous voyez maintenant le document XML dans sa forme de texte, avec la coloration de syntaxe.
2. Placez le curseur de texte à la fin de la balise de l'élément **Address** et appuyez sur **Enter** pour ajouter une nouvelle ligne.
3. Saisissez le signe « inférieur à » **<** à cet endroit. Une liste déroulante de tous les éléments autorisés à ce point (conformément au schéma) s'affiche. Puisque seul l'élément **Person** est autorisé à cet endroit, ce sera le seul élément affiché dans la liste.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy 2021 -->
<Company xmlns="http://my-company.com/namespace" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://my-company.com/namespace AddressLast.xsd">
   <Address xsi:type="US-Address">
      <Name>US dependency</Name>
      <Street>Noble Ave.</Street>
      <City>Dallas</City>
   </Address>
   <
     Person

</Company>
```

4. Sélectionnez l'entrée **Person**. L'élément **Person** ainsi que son attribut **Manager** sont insérés alors que le curseur se trouve dans le champ de valeur de l'attribut **Manager**.
5. À partir de la liste déroulante qui apparaît pour l'attribut **Manager**, sélectionnez **true**.

```
   </Address>
   <Person Manager="">
</Company>
```

false
true

6. Déplacez le curseur à la fin de la ligne (en utilisant la touche **Fin** si vous le souhaitez), et appuyez sur la barre d'espace. Une liste déroulante s'ouvre contenant une liste des attributs autorisés à cet endroit. De même, dans l'assistant à la saisie des Attributs, les attributs disponibles sont recensés en rouge. L'attribut **Manager** est gris parce qu'il a déjà été utilisé.

```
   </Address>
   <Person Manager="true"
</Company>
```

Degree
Programmer
xsi:type

Attributes
Degree
Programmer
xsi:type
Manager

7. Sélectionnez **Degree** avec la touche fléchée vers le bas et appuyez sur **Enter**. Une autre liste déroulante s'ouvre, à partir de laquelle vous pouvez sélectionner une des énumérations prédéfinies (**BA**, **MA**, ou **PhD**). (Les énumérations sont des valeurs qui sont autorisées par le Schéma XML.)

 © 2019-2025 Altova GmbH

```
    </Address>
    <Person Manager="true" Degree="">
</Company>
```

BA
MA
Ph.D

8. Sélectionnez **BA** avec la touche fléchée vers le bas et confirmez avec **Enter**. Ensuite, déplacez le curseur à la fin de la ligne (avec la touche **Fin**), et appuyez sur la barre d'espace. **Manager** et **Degree** apparaissent maintenant en gris dans l'Assistant de saisie des Attributs.

```
    </Address>
    <Person Manager="true" Degree="BA"
</Company>
```

Programmer
xsi:type

Attributes
Programmer
xsi:type
Degree
Manager

9. Sélectionnez **Programmer** avec la touche fléchée vers le bas et appuyez sur **Enter**.

```
    </Address>
    <Person Manager="true" Degree="BA" Programmer="f"
</Company>
```

false
true

10. Saisissez la lettre « **f** » et appuyez sur **Enter**.
11. Déplacez le curseur à la fin de la ligne (avec la touche **Fin**), et saisissez la barre d'espace >. XMLSpy insère automatiquement tous les éléments enfants nécessaires de **Person**. (Veuillez noter que l'élément optionnel **Title** n'est pas inséré.) Chaque élément présente des balises de début et de fin mais n'a pas de contenu.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy 2021 -->
<Company xmlns="http://my-company.com/namespace" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://my-company.com/namespace AddressLast.xsd">
   <Address xsi:type="US-Address">
      <Name>US dependency</Name>
      <Street>Noble Ave.</Street>
      <City>Dallas</City>
   </Address>
   <Person Manager="true" Degree="BA" Programmer="false">
      <First></First>
      <Last></Last>
      <PhoneExt></PhoneExt>
      <Email></Email>
   </Person>
</Company>
```

Vous pouvez maintenant saisir les données **Person** dans le Mode Texte, mais rendons-nous d'abord au Mode Grille pour voir la flexibilité de déplacement entre les modes lors de l'édition d'un document.

## Passer en Mode Grille

Pour passer au Mode Grille, sélectionner l'élément de menu **Mode | Mode Grille,** ou cliquez sur l'onglet **Grille**. Les éléments enfants récemment ajoutés de `Person` sont affichés.

| | | |
|---|---|---|
| XML | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | |
| Company | | |
| xmlns | http://my-company.com/namespace | |
| xmlns:xsi | http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance | |
| xsi:schemaLocation | http://my-company.com/namespace AddressLast.xsd | |
| Address | <Address xsi:type="US-Address"><Name>US dependency</Name> | |
| Person | | |
| | Manager | true |
| | Degree | BA |
| | Programmer | false |
| | First | |
| | Last | |
| | PhoneExt | |
| | Email | |

À présent, validons le document et corrigeons toute erreur éventuelle trouvée au cours de la validation.

## 2.5.5 Valider le document

XMLSpy offre deux évaluations du document XML :

- Une vérification de la bonne formation
- Une vérification de la validation

| | |
|---|---|
| | Vérifier la bonne formation |
| | Valider XML |

Puisque la fonction *Validation sur Éditer* est activée par défaut, toute erreur de validation créée pendant l'édition sera marquée immédiatement, et le message d'erreur sera affiché dans la fenêtre Messages. Si vous ne souhaitez pas une validation en arrière-plan, vous pouvez éteindre la *Validation sur Éditer* dans les Paramètres de validation du dialogue Options. Dans le cas où vous suivez cette procédure, veuillez noter que vous pouvez toujours effectuer des vérifications de bonne formation et des vérifications de validation séparément à tout moment en invoquant la commande respective dans le menu XML. La partie du tutoriel vous montre comment exécuter ces vérifications.

### Vérifier la bonne formation

Un document XML est bien formé si les balises de début sont conformes aux balises de fin, si les éléments sont imbriqués correctement, s'il n'y a pas de caractère déplacé ou manquant (comme par exemple une entité sans son délimiteur point-virgule). Vous pouvez effectuer une vérification de la bonne formation dans tous les modes d'édition. Vérifiez votre document comme suit :

1. Choisissez le Mode Texte.
2. Sélectionnez l'option de menu **XML | Vérification de la bonne forme** ou appuyez sur la touche **F7**. (En alternative, vous pouvez cliquer sur l'icône de la commande dans la barre d'outils.) Un message

 © 2019-2025 Altova GmbH

apparaît dans la fenêtre Messages en bas de la Fenêtre principale indiquant que le document est bien formé.




Veuillez noter que la sortie de la fenêtre de Messages a 9 onglets, et la sortie de validation est toujours affichée dans l'onglet actif. Vous pourrez vérifier la bonne formation dans l'onglet 1, et basculer vers l'onglet 2 pour une vérification de la validation. Si vous ne basculez pas vers les onglets, le nouveau résultat écrase le résultat précédent dans l'onglet actif.

**Note :** Cette validation ne vérifie pas la structure du fichier XML pour une conformité avec le schéma. La conformité au schéma est évaluée dans la vérification de la validité.

## Vérifier la validité

Un document XML est valide conformément à un schéma s'il est conforme à la structure et au contenu spécifié dans ce schéma. Vous pouvez effectuer une vérification de la validité dans tous les modes d'édition. Validez votre document comme suit :

1. Choisissez le Mode Grille.
2. Sélectionnez l'option de menu **XML | Valider** ou appuyez sur la touche **F8**. (En alternative, vous pouvez cliquer sur l'icône de la commande dans la barre d'outils.) Un message d'erreur apparaît dans la fenêtre Messages indiquant que le fichier n'est pas valide. Des éléments obligatoires sont attendus après l'élément `City` dans `Address`. Si vous vérifiez votre schéma, vous verrez que le type complexe `US-Address` (avec lequel vous avez défini cet élément `Address` pour être avec son attribut `xsi:type`) a un modèle de contenu dans lequel l'élément `City` doit être suivi par un élément `Zip` et un élément `State`.

## Réparer le document invalide

Le point à partir duquel le document devient invalide est marqué en rouge, de pair avec un indicateur d'erreur et un correctif d'erreur. L'élément invalide dans ce cas est l'élément `Address`. Si vous cliquez sur l'icône du correctif d'erreur, vous verrez la fenêtre contextuelle : *Ajouter l'élément manquant <Zip> avec un échantillon de contenu.* Si vous vérifiez le schéma, vous verrez que l'élément `Address/City` doit être suivi d'un élément obligatoire `Zip`. Pour revérifier, sélectionnez l'élément `City` et regardez l'assistant de saisie Siblings. Vous verrez que l'élément `Zip` est préfixé d'un signe d'exclamation, ce qui indique que l'élément est obligatoire dans le contexte actuel.




Cliquez maintenant sur le correctif d'erreur (*voir la capture d'écran ci-dessus*). L'élément **`Zip`** sera ajouté et contiendra un échantillon de contenu qui rend l'élément valide. Saisissez le code postal **`Zip`** correct ( disons **`04812`** pour Dallas). Regardez l'assistant de saisie Siblings. Il indique maintenant que l'élément **`State`** est obligatoire (il est préfixé d'un signe d'exclamation). Si vous sélectionnez l'élément **`State`**, les options de l'assistant de saisie disponibles deviennent activées (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Voici donc les actions à exécuter pour insérer l'élément **`State`** après l'élément actuellement choisi dans la Fenêtre principale (qui est **`City`**) ou pour apposer **`State`** à la suite de tous les éléments sibling de **`City`**.




Puisque, dans les deux cas, les deux actions ont le même effet, sélectionnez l'une ou l'autre des deux actions. Un élément **`State`** est ajouté après **`City`**. Double-cliquez à l'intérieur du champ de contenu de **`State`** et saisissez nom de l'État, **`Texas`** (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Veuillez noter que l'assistant de saisie Siblings contient maintenant uniquement des élément grisés, indiquant qu'il n'y a plus aucun élément obligatoire à ajouter.




 © 2019-2025 Altova GmbH

## Compléter le document et le revalider

Complétons à présent le document (en saisissant les données restantes du premier élément `Person`) avant de revalider.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le champ de valeur de l'élément **`First`**, et saisissez un prénom (disons `Fred`). Puis, appuyez sur **Enter**.

| | | |
|---|---|---|
| Person | | |
| | Manager | true |
| | Degree | BA |
| | Programmer | false |
| | First | Fred |
| | Last | |
| | PhoneExt | |
| | Email | |

2. De la même manière, saisissez les données pour tous les éléments enfants de **`Person`**, à savoir, pour **`Last`**, **`PhoneExt`**, et **`Email`**. Vous pouvez utiliser la touche Tab pour vous déplacez à travers les cellules. Veuillez noter que la valeur de **`PhoneExt`** doit être un entier avec une valeur maximum de **`99`** (puisqu'il s'agit de la plage de valeurs autorisées **`PhoneExt`** que vous avez définie dans votre schéma). Votre document XML devrait ressembler à l'image suivante en Mode Grille :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Company | | | |
| | xmlns | http://my-company.com/namespace | |
| | xmlns:xsi | http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance | |
| | xsi:schemaLocation | http://my-company.com/namespace AddressLast.xsd | |
| | Address | | |
| | | xsi:type | US-Address |
| | | Name | US dependency |
| | | Street | Noble Ave. |
| | | City | Dallas |
| | Person | | |
| | | Manager | true |
| | | Degree | BA |
| | | Programmer | false |
| | | First | Fred |
| | | Last | Smith |
| | | PhoneExt | 22 |
| | | Email | Smith@work.com |

3. Recliquez pour vérifier si le document est valide. Un message apparaît dans la fenêtre Messages indiquant que le fichier est valide. Le document XML est maintenant valide par rapport à son schéma.




4. Enregistrez le fichier dans **File | Save**.

**Note :** un document XML document ne doit pas être valide afin de pouvoir l'enregistrer. Le fait d'enregistrer un document invalide entraîne l'apparition d'un avertissement vous informant que vous êtes sur le point d'enregistrer un document invalide Vous pouvez sélectionner **Enregistrer tout de même** si vous souhaitez enregistrer le document dans son état invalide actuel.

## 2.5.6 Ajouter des éléments et des attributs

À ce stade, le document ne recèle qu'un seul élément `Person`.

Pour ajouter un nouvel élément `Person`, procédez comme suit :

1. Cliquer sur la barre latérale grise située à gauche de l'élément `Address` pour réduire l'élément `Address`. Cela vous permet de dégager de l'espace dans ce mode.
2. Choisissez tout l'élément `Person` en cliquant sur ou sous le nom de l'élément `Person` dans le Mode Grid. Veuillez noter que l'élément `Person` est désormais disponible dans l'assistant de saisie Siblings.




3. Choisissez l'élément `Person` dans l'assistant de saisie Siblings et cliquez soit sur **Insérer après** ou **Apposer**. Un nouvel élément `Person` element est ajouté (*voir la capture d'écran ci-dessous*).

 © 2019-2025 Altova GmbH

| | | |
|---|---|---|
| Person <1> | | |
| | Manager | true |
| | Degree | BA |
| | Programmer | false |
| | First | Fred |
| | Last | Smith |
| | PhoneExt | 22 |
| | Email | Smith@work.com |
| Person <2> | | |

4. Quand l'élément **Person** est choisi, vous verrez les attributs et éléments enfant disponibles de cet élément dans l'Assistant de saisie des Attributs. Double-cliquez sur les attributs et éléments pour ajouter les mêmes nœuds enfant que pour le premier élément **Person**. Quand le focus dans la Fenêtre principale change de l'élément **Person** à un élément enfant ajouté, vous pouvez ajouter des enfants supplémentaires de l'élément **Person** de deux manières : (i) Changez le focus de l'élément **Person** (en le sélectionnant) et ajoutez un nouvel enfant depuis l'assistant de saisie Enfant ; (ii) en mettant le focus sur l'élément enfant ajouté, ajoutez un élément enfant sibling depuis l'assistant de saisie Siblings. Dans les deux assistants de saisie, les nœuds enfant de **Person** qui ont déjà été ajoutés seront grisés.

| | | |
|---|---|---|
| Person <1> | | |
| | Manager | true |
| | Degree | BA |
| | Programmer | false |
| | First | Fred |
| | Last | Smith |
| | PhoneExt | 22 |
| | Email | Smith@work.com |
| Person <2> | | |
| | Manager | |
| | Degree | |
| | Programmer | |
| | First | |
| | Last | |
| | PhoneExt | |
| | Email | |

Vous pourriez saisir un contenu pour les nœuds enfant de l'élément **Person** dans le Mode Grille normal, mais passons à l'Affichage Table du Mode Grille puisqu'il est mieux adapté pour l'édition d'une structure avec des occurrences multiples, comme **Person**.

## 2.5.7 Édition dans le Mode Base de données/Table

Le Mode Grille recèle un mode spécial appelé Affichage Table, qui est pratique pour l'édition d'éléments à occurrences multiples. Par exemple, l'élément `Person` a des occurrences multiples (*voir la capture d'écran ci-dessous*), et peuvent être affichées dans une table. Pour afficher un tel élément en tant que table, cliquez sur l'icône de l'**Affichage Table** de la première occurrence de l'élément. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, l'icône de l'**Affichage Table** des éléments `Person` est encerclée en vert. (Alternativement, sélectionnez la commande de menu **XML | Afficher en tant que Table** ou l'icône de barre d'outils de la commande dans barre d'outils du Mode Grille.)




Lorsque vous cliquez sur l'icône Affichage Table, l'élément `Person` sera affichée en tant que table. Dans l'Affichage Table, les nœuds enfant de l'élément (ses attributs et éléments) sont affichés en colonnes, tandis que chaque élément `Person` est affiché en tant que ligne (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




*Avantages de l'Affichage Table*
L'Affichage Table fournit les avantages suivants :

- Vous pouvez glisser-déposer une en-tête de colonne pour repositionner des colonnes entières associées l'une à l'autre. Dans le document XML actuel, ceci convertit en un changement de la position relative de nœuds enfant de toutes les occurrences d'éléments (qui correspondent aux lignes d'une table).
- Les tables—et, respectivement, les occurrences d'élément qu'elles représentent—peuvent être triées (par ordre croissant ou décroissant) conformément aux contenus de chaque colonne. Pour ce faire, utilisez la commande de menu **XML | Trier par ordre croissant** ou **Trier par ordre décroissant**.
- Les lignes additionnelles (à savoir, les occurrences d'éléments) peuvent être apposées ou insérées rapidement en utilisant des commandes dans le menu **XML**. L'avantage est que non seulement un nouvel élément est ajouté mais aussi tous ses enfants représentés par les colonnes de la table.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Vous pouvez copier-coller les *données structurées* vers et depuis les produits tiers, tels que Microsoft Excel.
- Les fonctions d'édition intelligentes de XMLSpy sont également disponibles dans l'Affichage Table.

## Afficher un élément avec de multiples occurrences en tant que table

Pour afficher le type d'élément `Person` en tant que table, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône **Affichage Table** de la première occurrence de l'élément `Person`, tel que décrit ci-dessus.
2. Sélectionnez l'option du menu **Mode | Largeurs optimales** ou l'icône **Largeurs optimales** dans la barre d'outils du Mode Grille.

**Note :** L'Affichage Table peut être activé/désactivé pour tous les éléments qui ont de multiples occurrences. Toutefois, les éléments nœuds qui ont été affichés en tant que tables continueront de l'être.

## Saisir du contenu dans l'Affichage Table

Pour saisir du contenu pour le deuxième élément `Person`, double-cliquez dans chacune des cellules de table dans la deuxième rangée, et saisissez des données. Les fonctions d'édition intelligente sont également actives à l'intérieur des cellules d'une table, donc vous pouvez sélectionnez des options des listes déroulantes, là où elles sont disponibles (par exemple, le contenu booléan et les énumérations des attributs de `Degré`).

| | Manager | Degree | Programmer | First | Last | PhoneExt | Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | true | BA | false | Fred | Smith | 22 | Smith@work.com |
| 2 | false | MA | true | Alfred | Aldrich | 33 | Aldrich@work.com |

## Validation dynamique

Notez que, tel que défini dans le schéma, `PhoneExt` doit être un entier de `0` à `99` pour que le fichier soit valide. Vous pouvez activer la fonction de XMLSpy pour valider lors de l'édition. Lorsqu'activé, le fichier est validé à chaque fois que le focus bascule vers un nouveau nœud. Pour la validation dynamique, procédez comme suit :

1. Activez la commande de menu **XML | Valider sur Édition**.
2. Saisissez une valeur invalide `PhoneExt` (chaque valeur supérieure à `99`), tel qu'affiché dans la capture d'écran ci-dessous.
3. Appuyez sur la touche **Tabulation**. Une icône d'erreur et une icône de correctif intelligent apparaissent dans la cellule `PhoneExt` (*voir la capture d'écran ci-dessous*).
4. Pointez sur l'icône d'erreur pour voir le message d'erreur-validation (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




5. Cliquez sur l'icône du correctif intelligent et l'option du correctif intelligent apparaitra. La valeur invalide sera substituée par une valeur valide, et l'indicateur d'erreur disparaitra.

## Copier des données XML vers et depuis les applications de feuilles de calcul

Lorsque vous êtes dans l'Affichage Table, vous pouvez copier les données en tant que texte séparé par une tabulation pour qu'il puisse être changé avec des applications de feuilles de calcul, tel que MS Excel. Pour copier des données dans votre fichier XML, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'élément **`Person`** (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Ceci sélectionne l'en-tête de colonne ainsi que les deux lignes de la table.




2. Cliquez de la touche droite à l'intérieur de la sélection, dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez la commande **Copier | Copier en tant que texte séparé par tabulation**. Sinon, appuyez sur **Ctrl+C**.
3. Basculez vers une feuille de calcul Excel, sélectionnez la cellule A1 et collez les données XML avec (**Ctrl+V**). Les données seront saisies comme lignes qui correspondent à structure de table dans l'Affichage Table (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




4. Saisissez une nouvelle ligne de données dans Excel tel qu'indiqué dans la capture d'écran ci-dessous. Veillez à saisir un nombre à trois chiffres pour l'élément **`PhoneExt`** (disons, **`444`**).
5. Marquez les données de table dans Excel, excluant les en-têtes de colonne (*voir le cadre vert dans la capture d'écran ci-dessous*), et copiez-les avec **Ctrl+C**.




6. Dans XMLSpy, veillez à ce que la commande **XML | Valider sur Édition** est allumée.
7. Dans l'Affichage Table de votre document XML dans XMLSpy, sélectionnez la cellule **`Manager`** de la première ligne et collez les contenus du presse-papiers avec **Ctrl+V**. Votre nouvelle table aura plus ou moins l'aspect de ce qui est affiché dans la capture d'écran ci-dessous.




 © 2019-2025 Altova GmbH

8. Les erreurs de validation pour les valeurs booléennes ont été causées par la différence de casse entre XML et Excel. Pour les corriger, appliquez les correctifs intelligents des cellules de table respectives.

### Trier la table depuis les contenus d'une colonne

Dans l'Affichage Table, une table peut être triée, par ordre croissant ou décroissant, depuis chacune de ses colonnes. Nous voulons trier la table **Person** depuis le nom de famille. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une colonne **Dernier** en cliquant sur son en-tête.

| Person (3) | Manager | Degree | Programmer | First | Last | PhoneExt | Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | true | BA | false | Fred | Smith | 22 | Smith@work.com |
| 2 | false | MA | true | Alfred | Aldrich | 33 | Aldrich@work |
| 3 | true | Ph.D | false | Colin | Coletti | 444 | Coletti@work.com |

2. Choisissez l'option du menu **XML | Trier par ordre croissant** ou cliquez sur l'icône **Trier par ordre croissant** dans la barre d'outils du Mode Grille. La colonne et toute la table sont désormais triées par ordre alphabétique. La colonne reste en surbrillance.

| Person (3) | Manager | Degree | Programmer | First | Last | PhoneExt | Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | false | MA | true | Alfred | Aldrich | 33 | Aldrich@work |
| 2 | true | Ph.D | false | Colin | Coletti | 444 | Coletti@work.com |
| 3 | true | BA | false | Fred | Smith | 22 | Smith@work.com |

Puisque l'extension du téléphone **444** est correcte mais invalide, nous devons modifier le Schéma XML pour valider ce nombre. Nous en venons dans la prochaine section.

## 2.5.8 Modifier le Schéma

Puisque les numéros d'extension ne couvrent pas tous les numéros possibles définis dans le Schéma XML allant de (**0** à **99**), nous allons élargir la fourchette à **999**. Procédez comme suit :

1. Dans le Mode Grid, sélectionnez n'importe quelle cellule **PhoneExt** (*voir la capture d'écran ci-dessous*).

| Person (3) | Manager | Degree | Programmer | First | Last | PhoneExt | Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | false | MA | true | Alfred | Aldrich | 33 | Aldrich@work |
| 2 | true | Ph.D | false | Colin | Coletti | 444 | Coletti@work.com |
| 3 | true | BA | false | Fred | Smith | 22 | Smith@work.com |

2. Choisissez l'option du menu **DTD/Schéma| Aller à la définition** ou cliquez sur l'icône **Aller à la définition** dans la barre d'outils du Mode Grille. Le schéma associé, dans ce cas **AddressLast.xsd**, est ouvert, et la définition **PhoneExt** sera mise en surbrillance (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




3. La facette de l'élément **`maxIncl`** est **`99`** (*voir la capture d'écran*). Éditez la valeur à **`999`**, puis enregistrez le schéma.
4. Retournez au document XML et validez-le. Il sera valide.
5. Enregistrez votre fichier en tant que **`CompanyLast.xml`**.

**Note :** Le dossier du tutoriel XMLSpy contient un fichier intitulé **`CompanyLast.xml`**, qui contient les mêmes données que le fichier que vous aurez enregistré lorsque vous avez terminé ce tutoriel.


© 2019-2025 Altova GmbH

# 2.6 Transformations XSLT

## Objectifs

Pour générer un fichier HTML depuis le fichier XML utilisant une feuille de style XSL pour transformer le fichier XML. Veuillez noter qu'une « transformation » ne change pas le fichier XML en un autre format, mais un nouveau fichier de sortie est généré. Le mot « transformation » est une convention.

## Méthode

La méthode utilisée pour effectuer la transformation est la suivante :

- Attribuer un fichier XSL prédéfini, **`Company.xsl`**, au document XML.
- Exécuter la transformation dans le cadre de l'interface XMLSpy en utilisant un des deux moteurs Altova XSLT intégrés. *(Voir note ci-dessous.)*

## Commandes utilisées dans cette section

Les commandes XMLSpy suivantes sont utilisées dans cette section :

| | |
|---|---|
| | **XSL/XQuery \| Assigner XSL**, qui attribue un fichier XSL au document XML actif. |
| | **XSL/XQuery \| Aller à XSL** ouvre le fichier XSL référencé par le document XML actif. |
| | **XSL/XQuery \| Transformation XSL (F10)**, ou l'icône de la barre d'outils, transforme le document XML actif en utilisant la feuille de style XSL assignée au fichier XML. Si un fichier XSL n'a pas été assigné, vous serez invité à le faire lorsque vous sélectionnez cette commande. |

**Note :** XMLSpy a des moteurs XSLT intégrés pour XSLT 1.0, 2.0, et 3.0. Le moteur correct est sélectionné automatiquement par XMLSpy sur la base de l'attribut de version dans l'élément **`xsl:stylesheet`** ou **`xsl:transform`**. Dans ce tutoriel, nous utilisons la feuille de style XSLT 3.0, donc le Moteur XSLT 3.0 sera sélectionné automatiquement lorsque la commande **Transformation XSL** est invoquée.

## 2.6.1 Attribuer un fichier XSLT

Afin d'attribuer un fichier XSLT au fichier `CompanyLast.xml` :

1. Cliquer sur l'onglet `CompanyLast.xml` dans la fenêtre principale afin que `CompanyLast.xml` devienne le document actif puis passer au Mode Texte.
2. Sélectionner la commande de menu **XSL/XQuery | Assigner XSL**.
3. Cliquer sur le bouton **Parcourir** et sélectionner le fichier `Company.xsl` depuis le dossier Tutoriel. Dans le dialogue, vous pouvez activer l'option Rendre le chemin relatif à `CompanyLast.xml` si vous souhaitez rendre le chemin relatif au document XML.




4. Cliquer sur **OK** pour attribuer le fichier XSL au document XML.
5. Passer au Mode Grille pour voir l'attribution (*capture d'écran ci-dessous*). Une instruction de traitement `XML-stylesheet` est insérée dans le document XML qui référence le fichier XSL. Si vous activez la case à cocher *Rendre le chemin relatif à CompanyLast.xml*, alors le chemin sera relatif ; dans le cas contraire, absolu (comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessus).




## 2.6.2 Transformer le fichier XML

Pour transformer le document XML avec le fichier XSL que vous y avez attribué :

1. Veuillez vous assurer que le fichier XML est le document actif.
2. Sélectionnez l'option de menu **XSL/XQuery | XSL Transformation (F10)** ou cliquez sur l'icône de la commande dans la barre d'outils. Cela lance automatiquement la transformation avec la feuille de style XSLT référencée dans le document XML. Le document de sortie est affiché dans le Mode Navigateur ; il porte le nom **`XSL Output.html`**. Le document HTML montre les données **`Company/Address`** en un bloc à gauche, et les données **`Company/Person`** sous forme tabulaire.


© 2019-2025 Altova GmbH

# Your Company

**Name:** US dependency
**Street:** Noble Ave.
**City:** Dallas
**State:** Texas
**Zip:** 04812

| First | Last | Ext. | E-Mail | Manager | Degree | Programmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred | Aldrich | 33 | Aldrich@work | false | MA | true |
| Colin | Coletti | 444 | Coletti@work.com | true | Ph.D | false |
| Fred | Smith | 22 | Smith@work.com | true | BA | false |

**Note :** Puisque le fichier `Company.xslt` est un document XSLT 3.0, le Moteur XSLT 3.0 de Altova est automatiquement sélectionné pour la transformation. Si le fichier de sortie HTML n'est pas généré, veillez à ce que, dans la section *XSL* du dialogue des Options (**Outils | Options**), l'extension de fichier par défaut du fichier de sortie a été `.html`. Ceci assure que le navigateur lit le document de sortie correctement en tant que fichier HTML.

## 2.6.3 Modifier le fichier XSL

Vous pouvez changer la sortie en modifiant le document XSL. Changeons par exemple, la couleur d'arrière-plan de la table dans la sortie HTML de `#ccccff` à `#99cc99`. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet `CompanyLast.xml` pour rendre ce document actif.
2. Sélectionner l'option de menu **XSL/XQuery | Aller à XSL**. La commande ouvre le fichier `Company.xslt` référencé dans le document XML.
3. Trouvez l'onglet de départ de l'élément `table`, ensuite l'attribut de l'élément `bgcolor` (*affiché en surbrillance dans la capture d'écran ci-dessous*). Modifiez la valeur de l'attribut de `#ccccff` à `#99cc99`.

```
6   <xsl:template match="/">
7      <html>
8         <head><title>Your company</title></head>
9         <body>
10           <h1><center>Your Company</center></h1>
11           <xsl:apply-templates select="//my:Address"/>
12              <table border="1" bgcolor="#ccccff">
13                 <thead align="center">
14                    <td><strong>First</strong></td>
15                    <td><strong>Last</strong></td>
16                    <td><strong>Ext.</strong></td>
17                    <td><strong>E-Mail</strong></td>
18                    <td><strong>Manager</strong></td>
19                    <td><strong>Degree</strong></td>
20                    <td><strong>Programmer</strong></td>
21                 </thead>
22                 <xsl:apply-templates select="//my:Person"/>
23              </table>
24        </body>
25     </html>
26  </xsl:template>
27
```

4. Sélectionnez l'option de menu **Fichier | Enregistrer** et enregistrez les changements.
5. Cliquez sur l'onglet **`CompanyLast.xml`** pour activer le fichier XML.
6. Exßecutez la commande de menu **XSL/XQuery | XSL Transformation** ; alternativement, appuyez sur **F10**. Un nouveau fichier **`XSL Output.html`** apparait dans le Mode Navigateur, avec une table qui a une nouvelle couleur d'arrière-plan (*voir la capture d'écran ci-dessous*).

# Your Company

**Name:** US dependency
**Street:** Noble Ave.
**City:** Dallas
**State:** Texas
**Zip:** 04812

| First | Last | Ext. | E-Mail | Manager | Degree | Programmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred | Aldrich | 33 | Aldrich@work | false | MA | true |
| Colin | Coletti | 444 | Coletti@work.com | true | Ph.D | false |
| Fred | Smith | 22 | Smith@work.com | true | BA | false |

7. Sélectionnez l'option de menu **Fichier | Enregistrer**, et enregistrez le document de sortie en tant que **`Company.html`**.


© 2019-2025 Altova GmbH

# 2.7 Gestion de projet

Cette section vous initie aux fonctions de gestion de projet de XMLSpy. Une fois avoir découvert quels sont les avantages d'une organisation de vos fichiers XML dans des projets, vous allez organiser les fichiers que vous venez de créer dans un projet simple

## 2.7.1 Les avantages des projets

Les avantages de l'organisation de vos fichiers XML dans des projets sont recensés ci-dessous.

- Les fichiers peuvent être regroupés dans des dossiers par le biais d'une extension commune. Par exemple, vous pouvez regrouper des fichiers XML et XSD dans des dossiers séparés. Vous pouvez créer toute hiérarchie que vous voulez.
- Chaque dossier a certaines propriétés que vous pouvez définir. Par exemple, un dossier de fichiers XML peut être assigné un schéma pour validation. Tous les fichiers dans ce dossier de projet peuvent ensuite être validés dans un lot par rapport au fichier de schéma du dossier. Si vous modifier l'affectation du schéma du dossier de projet, vous pouvez rapidement exécuter une nouvelle validation de lot. Vous pouvez définir plusieurs autres propriétés de dossier utiles, telles qu'un fichier XSLT pour les transformations de lots avec un seul XSLT.
- Le traitement par batch peut être appliqué à des dossiers spécifiques ou au projet dans son ensemble
- Un DTD ou un Schéma XML peut être attribué à des dossiers spécifiques, permettant la validation des fichiers dans ce dossier.
- Les fichiers XSLT peuvent être attribués à des dossiers spécifiques, permettant les transformations des fichiers XML dans ce dossier en utilisant le XSLT attribué.
- Les fichiers de destination des fichiers de transformation XSL peuvent être spécifiés pour le dossier dans son ensemble

Toutes les configurations de projet mentionnées ci-dessus peuvent être définies en utilisant l'option de menu **Projet | Propriétés**. Les commandes de projets sont également disponibles dans les menus contextuels du projet ou des dossiers de projets individuels. Dans la section suivante, vous allez créer un projet en utilisant le menu **Projet**.

De plus, les fonctions de projet avancées suivantes sont disponibles :

- Les fichiers XML peuvent être placés sous contrôle de source à l'aide de l'option de menu **Projet | Contrôle de source | Ajouter au contrôle de source**. (Voir la Section de contrôle de source pour plus d'informations.)
- Les dossiers externes de votre réseau ainsi que les dossiers web peuvent être ajoutés aux projets. Ceci permet à toutes les fonctions des dossiers de projets, telles la validation et les transformations, d'être appliquées à des dossiers qui sont sur votre réseau ou sur Internet.

## 2.7.2 Construire un projet

Une fois arrivé(e) à ce niveau du tutoriel, vous vous retrouverez avec un certain nombre de fichiers ouverts liés au tutoriel dans la Fenêtre principale. Vous pouvez regrouper ces fichiers dans un projet de tutoriel. Tout

 © 2019-2025 Altova GmbH

d'abord, vous créez un nouveau projet puis vous ajoutez les fichiers de tutoriel dans les sous-dossiers appropriés du projet.

## Créer un nouveau projet

Créer un nouveau projet comme suit :

1. Sélectionnez l'option de menu **Projet | Nouveau Projet**. Un nouveau dossier de projet, nommé `New Project` est créé dans la Fenêtre Projet (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Le nouveau projet contient des dossiers vides pour les catégories typiques de fichiers XML.




2. Cliquez sur l'onglet `CompanyLast.xml` pour rendre le fichier `CompanyLast.xml` actif dans la Fenêtre principale.
3. Sélectionnez l'option de menu **Projet | Ajouter les fichiers actifs et liés au projet**. Deux fichiers sont ajoutés au projet : `CompanyLast.xml` and `AddressLast.xsd`. Le fichier XML est ajouté au sous-dossier *XML* parce qu'il est le fichier actif. Le fichier de schéma est ajouté au dossier *DTD/Schémas* parce qu'une référence y afférente est contenue dans le fichier XML, le transformant en fichier associé. Veuillez noter que les fichiers référencés avec des instructions de traitement, comme les fichiers XSLT, ne sont pas considérés comme des fichiers liés.
4. Sélectionnez l'option de menu **Projet | Enregistrer le projet** et enregistrer le projet sous le nom `Tutorial`.

**Note :** Chaque dossier (mais pas le projet) a un nom de propriété *File extensions*. Il s'agit d'une liste d'extensions de fichiers séparées par un point-virgule (par exemple, `xml;svg;wml`). Cette liste détermine quels fichiers sont ajoutés à quels dossiers quand des fichiers sont ajoutés au projet. Par exemple, quand des fichiers associés et actifs sont ajoutés à un projet, comme nous venons de le faire ci-dessus, les propriétés *File extensions* des dossiers déterminent dans quels dossiers les fichiers ajoutés sont placés.

## Propriétés de dossier et de projet

Les propriétés (telles que le schéma pour la validation et XSLT pour la transformation) peuvent être définies non seulement pour le projet entier, mais aussi pour les dossiers individuels. Puis, vous pouvez exécuter des actions, telles que la validation et la transformation, dans l'ensemble du projet ou les dossiers individuels. Pour exécuter une action, cliquez de la touche droite sur le projet ou le dossier, et choisissez l'action que vous voulez réaliser depuis le menu contextuel qui apparait.

Veuillez noter les points suivants :

- Une propriété qui est définie dans un dossier écrase la même propriété du projet.

- Si une propriété est définie dans un projet, elle est appliquée à tous les autres dossiers qui n'ont pas le même ensemble de propriété.
- Si une action est exécutée dans un projet, elle est appliquée à tous les types de fichiers applicables dans tous les dossiers du projet. Par exemple, si une validation est réalisée dans un projet, celle-ci est exécutée sur tous les fichiers XML dans tous les dossiers du projet.. Dans ce cas, le schéma qui a été défini pour le projet est utilisé pour toutes les validations, à l'exception des fichiers XML se trouvant dans des dossiers qui sont dotés de la propriété de validation de schéma définie pour un autre schéma.

## Ajouter des fichiers au projet

Vous pouvez également ajouter d'autres fichiers au projet. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Cliquez sur n'importe quel fichier XML ouvert (avec l'extension de fichier `.xml`) autre que `CompanyLast.xml` pour faire de ce fichier XML le fichier actif. (Si aucun autre fichier XML n'est ouvert, en ouvrir un ou créer un nouveau fichier XML.)
2. Sélectionnez l'option de menu **Projet | Ajouter le fichier actif au projet**. Le fichier XML est ajouté au dossier *XML Files* sur la base de son type de fichier `.xml`.
3. De la même manière, ajoutez un fichier HTML et un fichier XSD (par exemple, les fichiers `Company.html` and `AddressFirst.xsd` au projet. Ces fichiers seront ajoutés au dossier *Fichiers HTML* et au dossier *DTD/Schémas*, respectivement.
4. Enregistrez le projet, soit en sélectionnant l'option de menu **Projet | Enregistrer le projet**, ou en sélectionnant tout fichier ou dossier dans la Fenêtre Projet et en cliquant l'icône **Enregistrer** dans la barre d'outils (ou **Fichier | Enregistrer**).

**Note :** En alternative, vous pouvez cliquer un dossier de projet et sélectionner**Ajouter fichier actif** pour ajouter le fichier actif à ce dossier spécifique.

## Autres commandes utiles

Voici quelques-unes des commandes de projet utilisées les plus fréquemment :

- Pour ajouter un nouveau dossier à un projet, sélectionnez **Projet | Ajouter dossier Projet au projet**, et insérer le nom du dossier de projet.
- Pour supprimer un dossier à partir d'un projet, cliquez avec la touche de droite et sélectionnez **Supprimer** depuis le menu contextuel.
- Pour supprimer un fichier depuis un projet, sélectionnez le fichier et appuyez sur la touche **Supprimer**.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 2.8 Et voilà !

Si vous êtes arrivé(e) à la fin du tutoriel, nous vous en félicitons !

Nous espérons que ce tutoriel a été utile en ce sens qu'il vous a introduit aux bases de XMLSpy et que vous serez désormais à même d'effectuer votre travail XML utilisant XMLSpy comme votre éditeur. Si vous avez besoin de plus d'information sur les fonctions spécifiques, veuillez utiliser les fonctions Index ou Recherche dans ce manuel. Veuillez noter que vous pouvez également imprimer la version PDF de ce tutoriel. Elle est disponible comme **`Tutorial.pdf`** dans votre dossier d'application de XMLSpy.

# 3 GUI et environnement

Cette section décrit :

- La GUI d'application et
- l'environnement d'application.

La section GUI démarre en présentant un aperçu de la GUI, puis décrit chacune des fenêtres de GUI en détail. Elle montre également comment redimensionner, déplacer et travailler avec les fenêtres et la GUI.

Les points de la section d'environnement de l'application détaillent différents paramètres qui contrôlent comment les fichiers sont affichés et comment ils peuvent être édités. Elle explique aussi comment et où vous pouvez personnaliser votre application. Dans cette section, vous apprendrez où les fichiers d'exemples et de tutoriels ont été installés sur votre appareil et, dans la section, vous pourrez suivre un lien vers le site Internet d'Altova, où vous pourrez explorer la matrice des fonctions de votre application, en savoir plus sur les différents formats de votre manuel, découvrir les options de prises en charge variées à votre disposition et découvrir les autres produits contenus dans la gamme Altova.


© 2019-2025 Altova GmbH

# 3.1 L'Interface graphique utilisateur (GUI)

L'interface graphique utilisateur (GUI) consiste en une fenêtre principale et plusieurs barres latérales (*voir l'illustration ci-dessous*). Par défaut, les barres latérales sont situées autour de la fenêtre principale et sont réparties dans les groupes suivants :

- Fenêtre du projet
- Fenêtre Info
- Assistants à la saisie : Éléments, attributs, entités, etc. (dépendant du type de document actuellement actif)
- Fenêtre de sortie : Messages, XPath/XQuery, XSL Outline, Rechercher dans fichiers, Rechercher dans schémas

Le fenêtre principale et les barres latérales sont décrites dans les sous-sections de cette section.




La GUI contient aussi une barre de menu, une barre de statut et des barres d'outils, dont toutes sont décrites dans la rubrique barre de menu, barre d'outils, barre.

## Activer et désactiver l'affichage des barres latérales.

Les groupes latérales fenêtres (Fenêtre Projet, Fenêtre Info, Aides à la saisie, Fenêtre de sortie) peuvent être déplacés ou dissimulés en les allumant ou en les éteignant à l'aide des commandes dans le menu **Fenêtre**. Une barre latérale affichée (ou un groupe de barres latérales à onglets) peut être dissimulée en cliquant avec la touche de droite de la souris sur la barre de titre de la barre latérale affichée (ou du groupe de barres latérales à onglets) et en sélectionnant la commande **Dissimuler**.

Si vous fermez la fenêtre Sortie, vous pouvez y retourner en cliquant sur la commande de menu **Fenêtre | Fenêtre Sortie**.

### Faire flotter et ancrer les barres latérales

Une fenêtre de barre latérale individuelle peut soit flotter librement de la GUI, soit être ancrée à l'intérieur de la GUI. Lorsqu'une fenêtre flottante est ancrée, elle vient se placer à sa dernière position d'ancrage. Une fenêtre peut également être ancrée en tant qu'onglet dans une autre fenêtre.

Pour ancrer ou détacher une fenêtre veuillez suivre l'une des méthodes suivantes :

- Cliquer avec le bouton de droite sur la barre de titre d'une fenêtre puis choisir la commande requise (**Flottant** ou **Ancrage**).
- Double-cliquer la barre de titre de la fenêtre. Si elle était ancrée, la fenêtre flotte à présent. Si elle flotte, la fenêtre s'ancrera sur la position à laquelle elle était fixée précédemment.
- Glisser la fenêtre (en utilisant sa barre de titre en guise de poignée) hors de sa position d'ancrage pour la faire flotter. Faire glisser une fenêtre flottante (par sa barre de titre) vers l'emplacement d'ancrage. Deux groupes de flèches bleues apparaissent. Le groupe extérieur de quatre flèches permet un ancrage par rapport à la fenêtre d'application (le long du rebord supérieur, droit, bas ou gauche de la GUI). Le groupe intérieur de flèches permet un ancrage par rapport à la fenêtre au-dessus de laquelle le curseur est placé actuellement. Si vous déposez une fenêtre glissée sur le bouton au centre du groupe intérieur de flèches (ou sur la barre de titre d'une fenêtre) permet d'ancrer la fenêtre glissée en tant que fenêtre à onglet dans le cadre de la fenêtre dans laquelle elle a été déposée.

Pour détacher une fenêtre à onglet, double-cliquez sur son onglet. Pour faire glisser une fenêtre à onglet hors d'un groupe de fenêtres à onglets, faites-la glisser par son onglet.

### Dissimulation automatique de barres latérales

La fonction dissimulation automatique vous permet de minimiser les barres latérales ancrées à des boutons situés le long de la fenêtre d'application. Vous obtenez plus de place d'écran pour la fenêtre principale et les autres barres latérales. Faire défiler cette barre latérale en faisant défiler une barre latérale minimisée.

Pour dissimuler automatiquement et rétablir les barres latérales, cliquer sur l'icône de la punaise dans la barre de titre de la fenêtre de la barre latérale (ou cliquer avec la barre de titre et choisir **Dissimulation automatique**).

## 3.1.1 Fenêtre principale

La Fenêtre principale (*capture d'écran ci-dessous*) est l'endroit où vous consultez et éditez les documents.

 © 2019-2025 Altova GmbH




## Fichiers dans la fenêtre principale

- Vous pouvez ouvrir autant de fichiers que vous le souhaitez et les éditer tous à la fois.
- Chaque document ouvert a sa propre fenêtre et un onglet (contenant le nom de fichier du document) en bas de la fenêtre principale. Pour activer un document ouvert, cliquez sur son onglet.
- Si plusieurs fichiers sont ouverts, certains onglets de document peuvent ne pas être visibles ou manquer de place dans la barre des onglets du document. Vous pouvez faire apparaître les onglets en : (i) utilisant les boutons de défilement situés à droite de la barre d'onglet du document, ou (ii) en sélectionnant le document requis depuis la liste en bas du menu Fenêtre.
- Lorsque le document actif est maximisé, ses touches **Minimiser**, **Restaurer**, et **Fermer** sont situés du côté droit de la barre de menu. Lorsqu'un document est ouvert en cascade, en mosaïque ou réduit, les boutons Maximiser, Restaurer et Fermer sont situés dans la barre de titre de la fenêtre du document.
- Lorsque vous maximisez un fichier, tous les fichiers ouverts seront maximisés.
- Les fichiers ouverts peuvent être mis en cascade ou en mosaïque dans le menu Fenêtre.
- Vous pouvez aussi activer les fichiers ouverts dans la séquence dans laquelle ils ont été ouverts en utilisant **Ctrl+Tab** ou **Ctrl+F6**.
- Cliquer de la touche droite de la souris ouvre un menu contextuel avec une sélection de commandes de fichiers, telles que **Imprimer** et **Fermer**. Quelques commandes utiles : **Copy Full Path** copie le chemin entier du fichier actif dans le presse-papiers. **Open Containing Folder** ouvre le dossier contenant dans Windows Explorer (vous évitant ainsi de devoir parcourir le dossier). **Open Containing Archive** est disponible quand le fichier actif est à l'intérieur d'une archive zippée ; l'archive sera ouverte dans Archive View.

## Modes dans la fenêtre principale

Le document actif peut être affiché et édité dans des modes variés. Les modes disponibles sont affichés dans une barre située au-dessus des onglets de document (*voir illustration ci-dessus*) et le mode actif est marqué. Un mode est sélectionné en cliquant sur le bouton de mode requis ou en utilisant les commandes dans le menu **Mode**.

Les modes disponibles sont soit des modes d'édition, soit de navigateur :

- Mode Texte : Un mode d'édition avec une coloration de la syntaxe pour travailler directement avec un code de document.

- Mode Grille : Pour une édition structurée. Le document est affiché en tant que grille structurée qui peut être manipulée graphiquement. Ce mode contient également un affichage de table, qui affiche des éléments répétitifs dans un format tabulaire.
- Mode de schéma : pour la consultation et l'édition de Schémas XML.
- Mode Authentic: Pour éditer des documents XML qui sont basés sur StyleVision Power Stylesheet dans l'interface graphique.
- Mode Navigateur: Un mode de navigateur intégré qui prend en charge les deux feuilles de style CSS et XSL.

**Note :** Le mode par défaut pour les extensions de fichiers individuels peut être personnalisé dans le dialogue **Outils | Options** : dans le panneau Mode par défaut de l'onglet Types de fichiers.

### 3.1.2 Fenêtre Projet

Un projet est une collection de fichiers qui sont liés les uns aux autres d'une manière que vous déterminez. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, un projet nommé `Examples` rassemble les fichiers pour les exemples variés dans des dossiers d'échantillons séparés, qui peuvent eux-mêmes être organisés dans des sous-dossiers. Dans le cadre du projet `Examples`, par exemple, le dossier d'exemple `OrgChart` est encore organisé en sous-dossiers pour les fichiers XML, XSL et Schéma.

**Note:** La fenêtre Projet de XMLSpy contiendra initialement le projet Examples par défaut de l'application. Pour charger le projet par défaut Exemples, rendez-vous dans le dossier **`Examples`** de l'application dans le *dossier (Mes) Documents* , et double-cliquer sur le fichier **`Examples.spp`**.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Les projets vous permettent donc de rassembler des fichiers qui sont utilisés ensemble et d'y accéder plus rapidement. De plus, vous pouvez définir des schémas et des fichiers XSLT pour des dossiers individuels, permettant ainsi le traitement par lots de fichiers dans un dossier.

## Opérations du projet

Les commandes permettant l'exploitation du projet sont disponibles dans le menu **Projet**, et certaines commandes sont disponibles dans les menus contextuels du projet et de ses dossiers (cliquer avec la touche de droite pour y accéder). Un sous-ensemble de commandes du menu **Projet** sont également disponibles dans la barre d'outils de la fenêtre de projet, car elles sont fréquemment utilisées (*capture d'écran ci-dessous*).

Les commandes de la barre d'outils sont, de gauche : *Nouveau projet, Ouvrir projet, Recharger projet, Enregistrer projet, Ajouter fichier actif au projet, Sélectionner fichier actif, Élargir tout, Réduire tout, Chercher*. Les noms de ces commandes sont explicites et expliquées dans le menu de projet.

Les opérations clefs liées à la fenêtre de projet sont recensées ci-dessous.

- Un projet à la fois est ouvert dans la Fenêtre Projet. Lorsqu'un nouveau projet est créé ou qu'un projet existant est ouvert, il remplace le projet actuellement ouvert dans la Fenêtre Projet.
- Une fois que des changements ont été effectués à un projet, celui-ci doit être enregistré (en cliquant sur la commande **Projet | Enregistrer projet**). Un projet avec des changements non enregistrés est indiqué avec un astérisque placé à côté de son nom (*voir capture d'écran ci-dessus*).
- Le projet présente une structure arborescente composée de dossier, de fichiers et d'autres ressources. Les autres ressources peuvent être ajoutées à tous les niveaux et à une profondeur illimitée.
- Les fichiers de projet sont des fichiers *sémantiques* qui représente un regroupement logique de fichiers. Ils **ne doivent pas** nécessairement correspondre à une organisation hiérarchique de fichiers sur votre disque dur.
- Les dossiers peuvent correspondre à et avoir une relation directe à des répertoires physiques dans votre système de fichier. Nous appelons de tels dossiers des *dossiers externes*, et ils sont indiqués dans la Fenêtre de Projet par une icône de dossier jaune (contrairement aux dossiers de projet normaux qui sont verts). Les dossiers de projet externes doivent être synchronisés explicitement en utilisant la commande **Réinitialiser**.
- Un dossier peut contenir un mélange arbitraire de types de fichier. En alternative, vous pouvez définir des extensions de type de fichier pour chaque dossier (dans le dialogue de Propriétés de ce dossier) pour garder les fichiers communs dans un endroit pratique. Lorsqu'un fichier est ajouté au dossier parent, il est automatiquement ajouté au sous-dossier qui a été défini pour contenir des fichiers de cette extension de fichier.
- Lorsque vous passez au-dessus d'un fichier d'image file qui a été placé dans le dossier de projet, une prévisualisation de l'image est affichée (formats `.png`, `.jpeg`, `.gif`, `.bmp`, `.tiff`, et `.ico`). Double-cliquez sur l'image pour l'ouvrir dans l'aperçu de l'image par défaut/du programme d'édition du système.
- Dans la Fenêtre de Projet, un dossier peut être glissé vers un autre dossier ou vers un autre emplacement dans le cadre du même dossier alors qu'un fichier peut être glissé vers un autre dossier mais ne peut pas être déplacé à l'intérieur de ce dossier (dans lequel les fichiers sont classés alphabétiquement). De plus, les fichiers et dossiers peuvent être glissés depuis Windows File Explorer vers la fenêtre de projet.
- Chaque dossier a un ensemble de propriétés qui sont définis dans le dialogue Propriétés de ce dossier. Ces propriétés comprennent des extensions de fichier pour le dossier, le schéma avec lequel valider les fichiers XML, le fichier XSLT avec lequel transformer des fichiers XML, etc.
- Le traitement par lots des fichiers dans un dossier est effectué en cliquant avec la touche de droite sur le dossier et en sélectionnant la commande pertinente depuis le menu contextuel (par exemple, **Valider XML** ou **Vérifier la bonne formation**).

Pour une description plus détaillée des projets, voir la section Projets.

**Note :** L'affichage de la fenêtre Projet peut être allumé et éteint dans le menu **Fenêtre**.

### 3.1.3 Fenêtre Info

La Fenêtre Info (*capture d'écran ci-dessous*) montre des informations concernant l'élément ou l'attribut sur lequel le curseur se trouve actuellement. L'information est disponible dans la Fenêtre Info du Mode Texte, le Mode Grille, et le Mode Authentic.

 © 2019-2025 Altova GmbH




L'affichage de la Fenêtre Info peut être allumé ou éteint dans le menu **Fenêtre**.

Veuillez prendre note des points suivants :

- Lorsqu'un document XSLT est actif, des informations et commandes supplémentaires relatives à XSLT sont disponibles dans l'onglet XSLT de la fenêtre Info. Vous trouverez dans la section XSLT et XQ | XSLT | XSL Outline une description pour apprendre comment lire les informations et utiliser les commandes dans l'onglet XSLT.
- Lorsqu'un document JSON (instance ou schéma) est actif, des options de validation et d'édition intelligente sont disponibles dans l'onglet JSON de la fenêtre Info. Voir Valider des documents JSON pour plus d'informations.

## 3.1.4 Assistants de saisie

Les assistants à la saisie consistent en une fonction intelligente d'édition qui vous aide à créer des documents XML valides rapidement. Lorsque vous éditez un document, les assistants à la saisie affichent des options d'édition structurelles conformément à l'emplacement actuel du curseur. Les assistants à la saisie obtiennent l'information requise depuis le DTD, Schéma XML sous-jacents et/ou StyleVision Power Stylesheet, etc. Si, par exemple, vous éditez un document de données XML, alors les éléments, attributs et entités pouvant être insérés dans l'emplacement actuel du curseur sont affichés dans les fenêtres des assistants de saisie pertinents.

Les assistants de saisie disponibles dépendent de :

1. *Le type de document qui doit être édité*. Par exemple, les documents XML auront des assistants de saisie différents que les documents XQuery : des assistants de saisie éléments, attributs et entités dans le premier cas, mais des assistants de saisie de mots-clés, variables et fonctions XQuery dans le second cas. Les assistants de saisie disponibles pour chaque type de document sont détaillés dans cette documentation, dans la description de ce type de document.
2. *Le mode actuel*. Puisque les mécanismes des différents modes ne sont pas identiques, les assistants de saisie sont conçus pour être compatibles avec le mécanisme d'édition du mode actuel. Par exemple : Dans le mode Texte, un élément ne peut être inséré au point d'emplacement du curseur pour que l'assistant à la saisie soit conçu pour insérer un élément lorsqu'un élément a été double-cliqué. Mais dans le mode Grille, un élément peut être inséré avant le nœud sélectionné, ajouté après ou ajouté comme nœud enfant, pour que l'assistant de saisie Éléments dans le mode Grille aient trois onglets pour *Insérer*, *Ajouter* et *Ajouter comme enfant*, avec chaque onglet contenant les éléments disponibles pour cette opération particulière.

Une description générale des assistants de saisie dans chaque type de Mode est donné dans Modes d'édition. D'autres différences liées au type de document dans le cadre d'un mode sont notées dans la description des types de document individuel, par exemple les assistants de saisie XML et assistants de saisie XQuery.

Veuillez noter les points suivants :

- Vous pouvez allumer ou éteindre l'affichage des assistants de saisie avec l'option de menu **Fenêtre | Assistants de saisie**.
- Dans Visual Studio .NET, les fenêtres de l'assistant de saisie ont un préfixe qui est le nom de l'application.

## 3.1.5 Fenêtre de sortie : Messages

La Fenêtre Messages affiche des messages concernant les actions exécutées dans XMLSpy ainsi que les erreurs et autres sorties. Par exemple, si un document XML, XML Schéma, DTD ou XQuery est validé et est valide, un message de réussite de la validation (*voir la capture d'écran ci-dessous*) sera affiché dans la fenêtre Messages.




Dans le cas contraire, un message décrivant l'erreur (*capture d'écran ci-dessous*) sera affiché. Veuillez noter dans la capture d'écran ci-dessous les liens (texte de lien noir) vers les nœuds et le contenu de nœud dans le document XML, ainsi que les liens (texte de lien bleu) menant aux sections dans la spécification pertinente pour la règle en question sur Internet. Cliquez sur les boutons `Def` mauves pour ouvrir la définition de schéma pertinente dans le Mode Schéma.




La Fenêtre Messages est activée dans tous les modes, mais en cliquant un lien vers le contenu dans un document XML marque ce nœud dans le document XML dans le Mode Texte. Néanmoins, lorsqu'un Schéma XML a été validé dans le Mode Schéma, la vue ne change pas si vous cliquez sur un bouton `Def`.

 © 2019-2025 Altova GmbH

**Note :** La fenêtre de sortie a neuf onglets. Vous pouvez, pour cette raison, garder une sortie dans un onglet et recevoir une nouvelle sortie dans un autre onglet.

## Smart fixes de Validation XML

Sur la base de l'information dans le schéma, les options pour un smart fix sont aussi suggérées si la validation a été effectuée dans le **Mode Texte ou le Mode Grille**. Pour consulter une liste d'options smart fix, cliquez sur la touche **Afficher Smart Fix** (*voir capture d'écran ci-dessus*). Un panneau contenant les suggestions des options smart fix apparaît dans la fenêtre Messages (*capture d'écran ci-dessous*).

Veuillez noter que les erreurs dans la fenêtre Messages sont affichées une à la fois. De même, les erreurs de bonne formation (comme les balises de début et de fin non correspondantes), le cas échéant, sont affichées avant l'affichage des erreurs de validation. Donc le bouton **Afficher Smart Fix** sera activé uniquement si une erreur de validation est atteinte (une fois que les erreurs de bonne formation ont été corrigées).




Dans le volet Smart Fix, choisir un des smart fix suggérés et cliquez soit sur la touche **Réparer + Valider** ou sur la touche **Réparer** (*voir capture d'écran ci-dessus*). Le texte invalide dans le document XML sera remplacé par le smart fix choisi. En alternative, vous pouvez double-cliquer sur le smart fix que vous souhaitez. Cette action vous permet de réparer ou de réparer et de valider, selon l'option sélectionnée dans la liste déroulante *Options* (*voir* capture d'écran ci-dessus). La commande **Réparer** + Valider est utile parce que lorsqu'une autre validation est effectuée après la réparation, elle détectera d'autres erreurs de validation, le cas échéant.

Pour dissimuler le volet Smart Fix, cliquez sur la touche **Cacher Smart Fix** (*voir capture d'écran ci-dessus*). Pour plus de détails, voir la section Éditer les Modes | Mode Schéma | Validation et Smart Fixes.

## Valider les dossiers et les fichiers dans la fenêtre Projet

La commande **Valider** (dans le menu **XML**) est normalement appliquée au document actif. Mais vous pouvez aussi appliquer la commande à un fichier, dossier ou groupe de fichiers dans le projet actif. Choisir le fichier ou le dossier requis dans la fenêtre Projet (en cliquant dessus), et cliquer sur **XML | Valider XML** ou sur **F8**. Les fichiers invalides dans un projet seront ouverts et rendus actifs dans la Fenêtre principale et le message d'erreur *Le fichier n'est pas valide* sera affiché.

**Note :** Vous pouvez aussi exécuter le contrôle de bonne formation (**Vérifier si bien formé** ou **F7**) dans la fenêtre Projet.

## 3.1.6 Fenêtre de sortie : XPath/XQuery

La fenêtre XPath/XQuery (*capture d'écran ci-dessous*) vous permet de créer, d'évaluer et de déboguer des expressions XPath et XQuery par rapport à des documents XML ou JSON. (Les fonctions qui activent les requêtes JSON ont été introduites dans XPath/XQuery 3.1. *Voir Transformations JSON avec XSLT/XQuery.*)




Cette section fournit un bref aperçu des fonctions principales de la fenêtre XPath/XQuery. Pour une description plus détaillée du travail avec la fenêtre XPath/XQuery, voir la section Expressions XPath/XQuery.

**Note :** La fenêtre de sortie a neuf onglets. Vous pouvez, pour cette raison, garder une sortie dans un onglet et recevoir une nouvelle sortie dans un autre onglet.

### Fonctions principales

La fenêtre XPath/XQuery fournit les fonctions principales suivantes :

- *Mode d'évaluation :* Dans le Mode Évaluation, une expression XPath ou XQuery est évaluée par rapport à un ou plusieurs documents XML/JSON. L'expression est saisie dans le volet Expression et le résultat est affiché dans le volet Résultats annexe. Vous pouvez cliquer sur des nœuds dans le résultat pour vous rendre à ce nœud dans le document XML ou JSON. Voir la section Expressions XPath/XQuery pour les détails.
- *Mode débogage :* Dans le Mode Déboguer, vous pouvez déboguer une expression XPath/XQuery telle qu'elle s'applique au document XML actif actuellement. Vous pouvez définir des points d'arrêt et des points de trace, et passer étape par étape à travers l'évaluation. À chaque étape, vous pouvez voir le contenu des variables ainsi que les expressions Watch personnalisées définies pour contrôler les aspects supplémentaires de l'évaluation. Voir la section Déboguer l'expression pour les détails.
- *Générateur d'expression :* Un Générateur d'expression fournit des assistants de saisie et une information apparaît pour vous aider à construire des expressions correctes au niveau de la syntaxe. Voir la section Générateur d'expression pour plus de détails.
- *Prise en charge pour de multiples langages :* Vous pouvez basculer des versions de langage de XPath 1.0 à XPath 3.1 et XQuery 3.1. L'expression que vous saisissez sera évaluée conformément aux règles du langage sélectionné.
- *Ouvrir et enregistrer des expressions depuis/vers un fichier :* Vous pouvez enregistrer une expression XPath/XQuery ensemble avec les paramètres actuels de la fenêtre, vers un fichier XQuery, et vous pouvez charger des expressions depuis un fichier XQuery.
- *Auto-détection d'un type de fichier (XML/JSON) :* Le type de fichier du document actuel (XML ou JSON) est automatiquement détecté et le mode de document cible correct est défini automatiquement.

 © 2019-2025 Altova GmbH

Si l'étendue est un ensemble de documents, vous pouvez sélectionner manuellement le type de document cible.

- *Étendue flexible de documents cibles :* Dans le champ *Where (Où)*, vous pouvez sélectionner si l'expression est testée dans le fichier actif actuel, tous les fichiers ouverts, le projet actuel ou un dossier.
- *Options pour la fenêtre de Résultat et fenêtre de Suivi :* Vous pouvez définir comment les items dans la fenêtre de Résultat et Fenêtre de Suivi des Expressions sont à afficher.
- *Les résultats mettent en lien directement avec les documents et les nœuds de document :* Les lignes dans le volet des Résultats contiennent des liens vers les documents pertinents ou les nœuds de document. Cela vous permet de vous rendre directement vers des nœuds spécifiques et d'y vérifier les données.
- *Analytiques de débogage :* Dans le mode de débogage, une large étendue d'information analytique est affichée. De plus, vous pouvez définir des expressions personnalisées pour vérifier les aspects supplémentaires de l'évaluation.

Pour une description détaillée des fonctions de la fenêtre XPath/XQuery, voir la section Expressions XPath/XQuery, dans laquelle tous les modes, icônes et la fonctionnalité disponible dans la barre d'outils sont décrits.

## 3.1.7 Fenêtre de sortie : XSL Outline

La fenêtre XSL Outline (*capture d'écran ci-dessous*) recense tous les modèles et toutes les fonctions dans une feuille de style XSLT et en option, aussi dans toutes les feuilles de style XSLT inclues et importées. La fenêtre XSL Outline est ancrée par défaut avec les Fenêtres de Sortie en bas de la fenêtre XMLSpy. Elle peut être détachée ou ancrée sur un autre bord de la fenêtre XMLSpy.




La fenêtre XSL Outline propose des informations concernant les modèles et les fonctions dans la feuille de style. Cette information peut être triée et recherchée, et la barre d'outils de la fenêtre contient des commandes

qui vous permettent d'insérer facilement des appels aux modèles nommés et définir des modèles nommés comme point de départ des transformations. Comment travailler avec la fenêtre XSL Outline est décrit dans la section XSLT | XSL Outline | Fenêtre Outline XSL.

**Note :** Les informations liées au fichier concernant la feuille de style et les commandes liées au fichier sont disponibles dans l'onglet XSLT de la Fenêtre Info. L'utilisation de ces commandes est décrite dans la section XSLT | XSL Outline | Fenêtre Info.

## 3.1.8 Fenêtre de sortie : HTTP

Dans la fenêtre de sortie HTTP (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez tester des commandes HTTP : vous pouvez créer et envoyer une requête HTTP au serveur web, et recevoir et contrôler la réponse.

La fenêtre de sortie HTTP a neuf onglets (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Vous pouvez stocker une requête séparée dans chaque onglet et passer d'un onglet à l'autre. Après avoir créé une requête dans la fenêtre, vous pouvez envoyer la requête en cliquant sur le bouton **Envoyer**. La réponse est affichée directement dans la fenêtre.




La fenêtre consiste en les parties suivantes :

- En haut : (i) une zone de liste dans laquelle vous sélectionnez la méthode HTTP que vous souhaitez utiliser ; (ii) un champ de saisie pour l'URL sur le serveur web ; (iii) des touches liées à l'exécution de requêtes HTTP (**Envoyer**, **Importer** et **Réinitialiser**).
- Un volet de gauche pour créer la requête.
- Un volet de droite pour afficher l'information et l'information de journalisation relative à la requête.

Pour plus de détails concernant l'utilisation de la fenêtre de sortie HTTP, voir la section HTTP.

**Note :** La fenêtre de sortie a neuf onglets. Vous pouvez, pour cette raison, garder une sortie dans un onglet et recevoir une nouvelle sortie dans un autre onglet.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 3.1.9 Fenêtre de sortie : Rechercher dans fichiers

La fenêtre Rechercher dans fichiers (*voir la capture d'écran ci-dessous*) vous permet de réaliser les opérations trouver-et-remplacer rapidement dans plusieurs documents à la fois, et fournit des mécanismes qui vous aident à naviguer rapidement parmi les instances trouvées. Les résultats de chaque action de recherche et de remplacement sont présentés dans un des onglets numérotés de 1 à 9. En cliquant sur un item trouvé dans les résultats, vous pouvez vous rendre sur cet item dans le Mode Texte de ce document.




### Critères de recherche

Il existe deux grands critères de recherche : (i) ce que vous souhaitez rechercher, et (ii) l'endroit où rechercher.

***Ce que vous souhaitez trouver :*** La ligne recherchée est saisie dans le champ Rechercher. Si cette ligne doit correspondre à un mot entier, alors la case Correspondance du mot entier doit être cliquée. Par exemple, pour la chaîne chercher `fit` avec la Correspondance du mot entier, seul le mot `fit` correspondra au terme recherché ; mais `fit dans fitness`, par exemple, ne sera pas retenu. Vous pouvez spécifier que la casse soit respectée en utilisant la case *Respecter la casse*. Si le texte saisi dans la case *Find What* est une expression régulière, alors la case à cocher Expression régulière doit être cochée. Un assistant à la saisie pour les caractères d'expressions régulières est disponible en cliquant sur le bouton . L'utilisation des expressions régulières pour la recherche est expliquée dans la section concernant la commande Rechercher. La touche **Plus** ouvre le dialogue Rechercher dans fichiers, où vous pouvez définir des conditions de recherche avancée et des actions. Pour plus d'informations, voir Éditer | Rechercher dans fichiers.

***Où chercher :*** La recherche peut être menée dans : (i) tous les fichiers qui sont ouverts dans la GUI ; (ii) les fichiers du projet actuel ; et (iii) les fichiers d'un dossier sélectionné. Vous pouvez configurer des conditions dans le Dialogue Rechercher dans fichiers (accessible en cliquant sur **Plus**).

### Remplacer par

La chaîne avec laquelle la chaîne trouvée doit être remplacée est saisie dans le champ de saisie Remplacer par. Veuillez noter que si le champ de saisie Remplacer par est vide et que vous cliquez sur le bouton **Remplacer**, le texte trouvé sera remplacé par une chaîne vide.

### Les résultats

Une fois avoir cliqué sur **Rechercher** ou **Remplacer**, les résultats de la recherche ou du remplacement seront affichés dans la fenêtre de sortie Rechercher dans fichiers. Les résultats sont répartis en quatre parties:

- Un sommaire des paramètres de recherche qui recense la chaîne de recherche et le type de fichier recherché.
- Une liste des strings trouvés ou remplacés (selon que le bouton **Rechercher** ou **Remplacer** ait été appuyé). Les items dans cette liste sont des liens vers le texte trouvé/remplacé dans le Mode Texte du document. Si le document n'est pas ouvert, il sera ouvert dans le Mode Texte et le texte trouvé/remplacé sera marqué.
- Une liste des fichiers qui ont été cherchés mais pour lesquels aucune correspondance n'a été trouvée.
- Un sommaire des statistiques pour l'action de recherche, y compris le nombre des correspondances et le nombre des fichiers contrôlés.

**Note :** Veuillez noter que la fonction Rechercher dans fichiers exécute les commandes **Rechercher** et **Remplacer** sur plusieurs fichiers simultanément et affiche les résultats dans la fenêtre des résultats Rechercher dans les fichiers. Pour effectuer une recherche de manière à vous rendre d'un item trouvé à un autre, utiliser la commande Rechercher.

**Note :** La fenêtre de sortie a neuf onglets. Vous pouvez, pour cette raison, garder une sortie dans un onglet et recevoir une nouvelle sortie dans un autre onglet.

## 3.1.10 Fenêtre de sortie : Rechercher dans schémas

Lorsqu'un Schéma XML est actif dans le Mode Schéma, il peut être parcouru de manière intelligente avec la fonction Rechercher et Remplacer dans le Mode Schéma de XMLSpy. Cette fonction peut être accédée par le biais : (i) des commandes **Rechercher** et **Remplacer** dans le menu **Éditer** ; et (ii) les boutons **Rechercher** et **Remplacer** dans la fenêtre Rechercher dans schémas (*capture d'écran ci-dessous*).




Les résultats de la fonction Rechercher et Remplacer dans le Mode Schéma (donc, à chaque fois qu'une commande Rechercher ou remplacer est exécutée) sont affichés dans la fenêtre Rechercher dans schémas. Le terme recherché est affiché en vert ; (dans la capture d'écran ci-dessus, on peut voir que le terme recherché

 © 2019-2025 Altova GmbH

était `e-mail`, sans restriction de casse spécifiée). Veuillez noter que l'emplacement du fichier de schéma est aussi donné.

Les résultats sont affichés dans neuf onglets séparés (numérotés de 1 à 9). Ainsi vous pouvez garder les résultats d'une recherche dans un onglet, effectuer une nouvelle recherche dans un nouvel onglet et comparer les résultats. Pour afficher les résultats d'une nouvelle recherche dans un nouvel onglet, choisir un nouvel onglet avant de lancer une recherche. Cliquer sur un résultat dans la fenêtre Rechercher dans schéma pour faire apparaître et marquer le composant pertinent dans la fenêtre principale du Mode Schéma. De cette manière, vous pouvez rechercher et parcourir rapidement le document jusqu'au composant désiré et copier des messages sur le presse-papiers. Pour plus de détails, voir la section Résultats et Information dans la description de la fonction Rechercher dans schémas.

## 3.1.11 Menu Bar, Toolbars, Status Bar

### Barre de menu

La barre de menu (*voir illustration*) contient les menus d'application divers. Les conventions suivantes s'appliquent :

- Si les commandes dans un menu ne **s'**appliquent pas dans d'un mode ou dans un emplacement particulier dans le document, elles ne sont pas disponibles.
- Certaines commandes de menu font apparaître un sous-menu avec une liste d'options disponibles. Les sous-commandes de menus sont indiquées par une flèche orientée vers la droite.
- Certaines commandes de menu font apparaître un dialogue qui vous invite à donner des informations supplémentaires requises pour exécuter la commande sélectionnée. De telles commandes sont indiquées par une ellipse (...) après le nom de la commande.
- Pour accéder une commande de menu, cliquez sur le nom du menu et ensuite sur la commande. Si un sous-menu est valable pour un élément de menu, le sous-menu s'ouvrira lorsque vous ferez passer la souris au-dessus du nom de l'élément de menu. Cliquez sur l'item du sous-menu requis.
- Un menu peut être ouvert depuis le clavier en appuyant sur la combinaison de clé appropriée. La combinaison de clé pour chaque menu est **Alt+*KEY***, où ***KEY*** est la lettre soulignée dans le nom de menu. **Par exemple, la combinaison de touches pour le menu** F**ichier** est **Alt+F**.
- Une commande de menu (c'est-à-dire une commande dans un menu) peut être sélectionnée en choisissant consécutivement (i) le menu avec sa combinaison de touches (voir point précédent), et puis (ii) la combinaison de touches pour la commande spécifique (**Alt+*TOUCHE, où*** TOUCHE est la lettre soulignée dans le nom du menu). Par exemple, pour créer un nouveau fichier (**File | New**), appuyez sur **Alt+F**, puis **Alt+N**.
- Certaines commandes de menu peuvent être sélectionnées **directement** en appuyant sur un **raccourci clavier** spécial ou une combinaison de clé (**Ctrl+*KEY***). Les commandes qui ont des raccourcis y associés sont indiquées par un raccourci clavier ou une combinaison de clé recensée à droite de la commande. Par exemple, vous pouvez utiliser la combinaison de touches de raccourci **Ctrl+N** pour créer un nouveau fichier ; ou bien la touche de raccourci **F8** pour valider un fichier XML. Vous pouvez créer vos propres raccourcis dans l'onglet Clavier du dialogue Personnaliser (**Outils | Personnaliser**).

### Barres d'outils

Les barres d'outils (*voir illustration*) contiennent des icônes qui sont des raccourcis à la sélection des commandes de menu. Le nom de la commande apparaît en plaçant la souris sur l'icône. Pour exécuter la commande, cliquer sur l'icône.

Les boutons de barre d'outils sont organisés en groupes. Dans le dialogue **Outils | Personnaliser | Barres d'outils**, vous pouvez spécifier quels groupes de barre d'outils vous souhaitez afficher. Ces paramètres s'appliquent au mode actuel. Pour configurer un paramètre pour un autre mode, veuillez passer à ce mode-là, puis définir les paramètres dans **Outils | Personnaliser | Barres d'outils**. Dans la GUI, vous pouvez glisser les groupes de barre d'outils par leurs poignées (ou barres de titre) vers des emplacements alternatifs à l'écran. Double-cliquer sur la poignée fait que la barre d'outils se détache et flotte ; double-cliquer sur sa barre de titre fait que la barre d'outils s'ancre à son emplacement précédent.

## Barre

La barre est située au bas de la fenêtre de l'application (*voir illustration*) et affichera (i) les informations concernant le chargement des fichiers, et (ii) des informations concernant les commandes de menu et les raccourcis de commande dans les barres d'outils si vous placez la souris dessus. Si vous utilisez la version 64-bit de XMLSpy, cela est indiqué dans la barre avec le suffixe (x64) placé après le nom de l'application. Il n'y a pas de suffixe pour la version 32-bit.

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 3.2 L'environnement d'application

Dans cette section, nous décrivons les différents aspects de l'application qui sont importants pour se lancer. La lecture de cette section vous permettra de vous familiariser avec XMLSpy et de maîtriser les fonctions les plus importantes. Elle contient des informations importantes concernant les paramètres et la personnalisation que nous vous recommandons de lire pour obtenir un aperçu général de la palette des paramètres et options de personnalisation disponibles et comment les modifier.

Cette section est organisée comme suit :

- *Paramètres et personnalisation :* Décrit comment et où les paramètres et options de personnalisation importants peuvent être définis.
- *Tutoriels, Projets, Exemples :* Note l'emplacement des fichiers non-programmes divers contenus dans le paquet d'application.
- *Fonctions de produit et documentation, et les produits Altova :* Fournit des liens vers le site Internet Altova, où vous pouvez trouver des informations concernant les fonctions du produit, des formats d'aide supplémentaires et d'autres produits Altova.

## 3.2.1 Paramètres et personnalisation

XMLSpy vous permet de choisir parmi plusieurs options de paramètres et de personnalisation. Dans cette section, nous vous guidons vers ces options et expliquons brièvement quelques aspects des menus XMLSpy. Cette section est organisée dans les parties suivantes.

- Réglages
- Personnalisation
- Menus

### Réglages

Plusieurs paramètres importants de XMLSpy sont définis dans plusieurs onglets dans le dialogue Options (*capture d'écran ci-dessous*, accédés par le biais de la commande de menu **Outils | Options**). Nous vous recommandons de parcourir les options pour vous familiariser avec les options disponibles.




Ci-dessous, vous trouverez une liste des paramètres les plus importants. Pour les détails, voir la description du dialogue des Options dans la section de la Référence de l'utilisateur (User Reference).

- *Types de fichier et modes par défaut :* Dans l'onglet Types de fichiers vous pouvez ajouter des types de fichier que XMLSpy reconnaîtra. Un type de fichier est spécifié par une extension de fichier. Pour chaque type de fichier, vous pouvez ensuite spécifier la conformité à un standard particulier (par exemple, la conformité avec le standard DTD, XQuery ou JSON). Ce paramètre permettra d'activer des aides à l'édition pertinentes pour le standard sélectionné pour un type de fichier particulier. Vous pouvez également spécifier dans quel mode XMLSpy ouvrira les fichiers de chaque type (le mode par défaut pour ce type de fichier).
- *Validation de fichier :* Dans l'onglet Fichier (*capture d'écran ci-dessus*), vous pouvez spécifier si des fichiers doivent être validés automatiquement lors de l'ouverture et/ou l'enregistrement. Dans l'onglet Types de fichier (*voir point précédent*), la validation de fichier peut ensuite être désactivée pour des types de fichiers spécifiques.
- *Fonctions d'édition :* Dans l'onglet Édition, vous pouvez spécifier comment organiser les aides à la saisie, comment générer de nouveaux éléments et si le remplissage automatique est activé. Des options supplémentaires sont disponibles pour des modes supplémentaires dans l'onglet Mode. Dans l'onglet Polices, pour de nombreux modes, vous pouvez configurer les caractéristiques de polices pour les types de nœuds individuels dans chacun de ces modes.
- *Moteurs XSLT et FO :* Dans l'onglet XSL, vous pouvez spécifier l'utilisation d'un moteur XSL externe pour les transformations effectuées depuis la GUI. Vous devez aussi spécifier l'emplacement du processeur FO exécutable à utiliser pour les traitements FO depuis XMLSpy. Pour plus d'informations, voir la section Traitement XSLT.
- *Encodage :* Les encodages pour les fichiers XML et non XML sont spécifiés dans l'onglet Encodage.

## Personnalisation

Vous pouvez aussi personnaliser les différents aspects de XMLSpy, y compris l'apparence de la GUI. Ces options de personnalisation sont disponibles dans le dialogue Personnaliser (*capture d'écran ci-dessous*, accédé via la commande de menu **Outils | Personnaliser**).

 © 2019-2025 Altova GmbH




Les différentes options de personnalisation sont décrites dans la section **Référence de l'utilisateur**.

## Menus

Les commandes de menu sont activées/désactivées selon trois facteurs : (i) le type de fichier, (ii) mode actif et (iii) emplacement actuel du curseur ou le statut actuel du document. Par exemple :

- *Type de fichier:* La commande **DTD/Schéma | Inclure une autre DTD** est uniquement activée si le fichier actif est une DTD. De même, les commandes dans le menu **WSDL** seront uniquement activées lorsqu'un fichier WSDL est actif.
- *Mode actif :* La plupart des commandes dans le menu **Conception de schéma** seront uniquement actives lorsque le mode actif est le Mode Schéma.
- *Emplacement du curseur et statut du document actuels :* Dans le mode Grille, la commande pour ajouter un attribut en tant que nœud enfant (**XML | Ajouter enfant | Attribut**) sera uniquement activée si l'item sélectionné dans le mode Grille est un élément (*Emplacement du curseur actuel*). Lorsqu'un document XSLT est actif, la commande **Stop Debugger** ne sera pas active jusqu'après le lancement d'une séance de débogage (*statut actuel du document*).

Veuillez également noter que vous pouvez personnaliser des menus (**Outils | Options**) ainsi que les glisser et les réorganiser dans la GUI (voir Barre de menu, barres d'outils, barre).

## 3.2.2 Tutoriels, Projets, Exemples

Le paquet d'installation de XMLSpy contient des fichiers de tutoriels, de projets et d'exemple.

### Emplacement des fichiers de tutoriels, de projets et d'exemple

Les fichiers de tutoriels, de projets et d'exemple de XMLSpy sont installés dans le dossier :

```
C:\Users\<username>\Documents\Altova\XMLSpy2025\Examples\
```

Le dossier `My Documents\Altova\XMLSpy2025` sera installé pour chaque utilisateur enregistré sur un PC dans le dossier `<username>` de cet utilisateur. Ainsi, sous ce système d'utilisation, chaque utilisateur aura son propre dossier `Examples` dans une zone de travail séparée.

### Emplacement des fichiers de tutoriel, de projets et d'exemples

Tous les fichiers de tutoriel, de projet et d'exemple sont situés dans le dossier `Examples`. Les emplacements spécifiques sont les suivants :

- Tutoriel XMLSpy : Dossier `Tutoriel`.
- Tutoriel Authentic View : Dossier `Exemples`.
- Tutoriel WSDL : Dossier `Exemples`.
- Fichier de projet : Le projet `Exemples` avec lequel XMLSpy s'ouvre est défini dans `Examples.spp`, qui est situé dans le dossier `Exemples`.
- Fichiers d'exemple : se trouvent dans le dossier `Examples` et dans des sous-dossiers du dossier `Examples`.

## 3.2.3 Fonctions et Aide Authentic Desktop et les produits Altova

Le site Internet Altova, www.altova.com, contient une foule de renseignements et de ressources concernant XMLSpy. Vous y trouverez entre autres :

### Liste des fonctions XMLSpy

Le site Internet d'Altova offre une liste actualisée de fonctions XMLSpy, vous permettant de comparer la prise en charge des différentes fonctions pour les éditions XMLSpy (Enterprise et Professional). Sur le site Internet vous pourrez également consulter une liste de toutes les nouvelles fonctions depuis chaque publication précédente.

### Aide XMLSpy

Cette documentation est l'aide fournie par Altova pour XMLSpy. Elle est disponible comme système d'aide built-in XMLSpy, qui est accessible par le menu **Aide** ou en appuyant sur **F1**. De plus, les manuels d'utilisateurs pour tous les produits Altova sont disponibles dans les formats suivants :

- Manuels HTML en ligne, accessibles depuis la page Support du site Internet Altova
- PDF imprimables que vous pouvez télécharger depuis le site Altova et imprimer localement
- Livres imprimés que vous pouvez acheter via un lien sur le site Altova

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Options de prise en charge

Si vous nécessitez des informations complémentaires à celles disponibles dans les manuels d'utilisateur (cette documentation) ou si vous avez des questions concernant des produits Altova, veuillez visiter notre Centre d'assistance sur le site Altova. Vous y trouverez :

- Des liens vers nos pages FAQ
- Des forums de discussion concernant les produits Altova et les sujets XML généraux
- Des formulaires d'aide en ligne qui vous permettront de déposer des demandes d'assistance si vous détenez un kit d'assistance. Votre demande d'assistance sera traitée par notre équipe d'assistance.

## Produits Altova

Pour consulter une liste de tous les produits Altova, rendez-vous sur le site Altova.

# 3.3 Modes d'édition

XMLSpy est doté de modes d'édition puissants. Outre un mode Texte comprenant des fonction d'édition intelligentes, l'utilisateur dispose de modes graphiques permettant de simplifier considérablement l'édition des documents. Selon le type de documents actuellement actifs dans XMLSpy, la fenêtre principale permettra d'utiliser un ou plusieurs modes d'édition de XMLSpy. Par exemple, si un document HTML est actif, la fenêtre principale proposera deux modes d'édition : Mode Texte et Mode Navigateur. Lorsqu'un document XML est actif, l'utilisateur disposera de cinq modes d'édition : Mode Texte, Mode Grille, Mode Schéma, Mode Authentic et Mode Navigateur. Parmi ces modes, le Mode Schéma sera activé uniquement pour les documents XML Schéma.

Dans cette section, nous décrivons les différents modes d'édition disponibles dans XMLSpy:

- Mode Texte
- Mode Grille
- Mode Schéma
- Mode Authentic
- Mode Navigateur

## Sélection du mode par défaut

Un document d'un type spécifique (par exemple, un document XML ou un document JSON) peut être consulté de manières variées. Vous pouvez sélectionner le mode d'édition par défaut directement dans l'interface, soit en cliquant soit en cliquant avec la touche de droite dans l'onglet du mode actuel et en sélectionnant l'option appropriée depuis le menu qui apparaît *(voir capture d'écran ci-dessous; veuillez noter que le Mode WSDL et le Mode XBRL sont uniquement disponibles dans l'édition Enterprise):*




Les options de menu sont :

- *Défaut pour extension de fichier :* le mode d'édition actuel devient le mode par défaut pour les fichiers ayant la **même extension de fichier** que le fichier actif (par exemple, fichiers `.xml` ou `.xq`).
- *Défaut pour tous les fichiers de conformation semblable :* le mode d'édition actuel devient le mode par défaut pour les fichiers ayant le **même type de conformance** que le fichier actif (par exemple, tous les fichiers conformes à XML ou tous les fichiers conformes à XQuery). Cela peut constituer un ensemble plus grand que celui défini pour une extension de fichier ; par exemple, les deux extensions de fichier différente `.xq` et `.xquery` peuvent toutes les deux être conformes à XQuery.
- *Montrer information :* liens vers une page dans le Site web Altova qui décrit les fonctions du mode d'édition actuel.

Si une option de mode par défaut a été choisie, vous trouverez un bouton radio à côté d'elle *(voir capture d'écran ci-dessous)*.

Dans les cas suivants, aucun changement du mode d'édition par défaut ne sera possible

 © 2019-2025 Altova GmbH

- *Fichier de Schéma JSON :* Ces fichiers, comme les fichiers d'instance JSON, ont une extension `.json`. Néanmoins, ils seront sélectionnés automatiquement depuis le contenu comme étant des Schémas JSON, et seront toujours ouverts dans Mode Schéma JSON.
- *Fichiers XML activés pour Authentic :* Il s'agit de fichiers XML (avec une extension de fichier `.xml`) qui ont été attribués à une feuille de style Altova StyleVision, qui permet de consulter le document XML en tant que document XML Authentic. Ces fichiers seront toujours ouverts dans Mode Authentic.

**Note :** La conformité de fichier de chaque extension de fichier, et le mode d'édition par défaut qui correspond aux types de fichiers individuels, peuvent être définis dans la section Types de fichier du dialogue Options. Néanmoins, la sélection de mode par défaut dans le mode d'édition lui-même (qui a été décrit ici) vous donne l'option de configurer des modes par défaut plus rapidement et de manière plus simple.

## 3.3.1 Sauvegarde automatique des fichiers

Les fichiers qui sont modifiés dans XMLSpy sont automatiquement sauvegardés à des intervalles réguliers. Dans l'onglet *Fichier* du dialogue Options (**Outils | Options | Fichier**) affiché dans la capture d'écran, vous pouvez :

- Allumer/éteindre des sauvegardes automatiques
- Spécifier la fréquence des sauvegardes (5 secondes à 300 secondes)




Tous les types de fichier qui peuvent être édités dans XMLSpy seront sauvegardés ; les archives ZIP ne sont pas sauvegardés.

### Indicateurs

Les onglets de fichier en bas de la fenêtre principale contiennent des symboles à droite du nom de fichier qui indiquent l'état enregistré/non-enregistré et l'état de sauvegarde du fichier *(capture d'écran ci-dessous)*.

*Enregistré / Non-enregistré*
Un cercle coloré apparaît si un fichier a été modifié. Si vous ne voyez pas apparaître de symbole, cela signifie que le fichier n'a pas été modifié depuis la dernière ouverture ou depuis le dernier enregistrement. Dans la capture d'écran ci-dessus, par exemple, `address.xsd` n'a pas été modifié depuis son dernier enregistrement et `Untitled8.xml` est un nouveau fichier qui n'a pas été édité ou enregistré depuis qu'il a été créé.

*État de sauvegarde*
Les couleurs des cercles indiquent l'état de sauvegarde du fichier.

- *Jaune :* Le fichier a été modifié mais la dernière modification n'a pas été sauvegardée (ou enregistrée).
- *Vert :* Le fichier a été sauvegardé et il n'a pas été modifié depuis la dernière sauvegarde. Néanmoins, le fichier n'a pas été enregistré. (S'il avait été enregistré, il n'y aurait pas de cercle.)

- *Rouge :* La sauvegarde n'est pas prise en charge pour ce fichier (par exemple, s'il s'agit du Mode Archive d'un fichier ZIP) ou si une sauvegarde a échoué.
- *Gris :* La fonction de sauvegarde automatique a été désactivée (par le biais du dialogue Options ; *voir ci-dessus*). La présence du symbole, néanmoins, indique que le fichier n'a pas été enregistré depuis la dernière modification. (S'il avait été enregistré, il n'y aurait pas de cercle.)

### Restaurer depuis les sauvegardes

Si XMLSpy cesse de manière imprévue, alors, au prochain démarrage de l'application, un dialogue Restaurer Document est affiché qui contient une liste de tous les documents qui ont été ouverts au moment de l'interruption de l'application *(capture d'écran ci-dessous)*. Vous pouvez planer sur chaque fichier pour voir son chemin. Dans le cas des fichiers temporaires qui n'ont pas encore été enregistrés, le chemin de fichier sera le chemin par défaut actuel où un dialogue Enregistrer sous s'est ouvert pour ce fichier.




Pour chaque fichier dans la liste, le style de police et la présence/absence d'astérisques propose l'information suivante :

- Un style gras et une astérisque indiquent que le fichier contient des modifications non enregistrées. Ce type de fichier sera restauré à leur dernier état de sauvegarde.
- Un style normal indique que le fichier a été enregistré et qu'il n'y a pas de modifications non enregistrée. Les fichiers seront restaurés à leur état enregistré.
- Un style grisé indique que le fichier n'a pas été enregistré ni sauvegardé (par exemple, parce qu'il s'agit d'un nouveau fichier qui n'a pas été édité). Ces fichiers ne seront pas restaurés.

Vous pouvez à présent suivre une des étapes suivantes :

- Cliquer sur **Restaurer** pour restaurer les fichiers dans la GUI depuis leur dernier état sauvegardé.
- Cliquer sur **Éliminer** pour ne pas ouvrir un des fichiers listé et pour éliminer toute sauvegarde disponible.

## 3.3.2 Mode Texte

Dans le Mode Texte (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez taper directement le texte de votre document— à la fois, markup et contenu—. Tout fichier texte, y compris des documents sur documents XML (tels que les

documents XQuery et HTML) peuvent être édités dans le Mode Texte. Un nombre de fonctions vous aide à taper rapidement et correctement dans votre document.

```
<Office>
    <Name>Nanonull, Inc.</Name>
    <Desc>
    <Location>US</Location>
    <Address>
        <ipo:street>119 Oakstreet, Suite 4876</ipo:street>
        <ipo:city>Vereno</ipo:city>
        <ipo:state>DC</ipo:state>
        <ipo:zip>29213</ipo:zip>
    </Address>
    <Phone>+1 (321) 555 5155 0</Phone>
    <Fax>+1 (321) 555 5155 4</Fax>
    <EMail>office@nanonull.com</EMail>
    <Department>
        <Name>Administration</Name>
        <Person>
            <First>Vernon</First>
            <Last>Callaby</Last>
            <Title>Office Manager</Title>
            <PhoneExt>582</PhoneExt>
            <EMail>v.callaby@nanonull.com</EMail>
            <Shares>1500</Shares>
            <LeaveTotal>25</LeaveTotal>
            <LeaveUsed>4</LeaveUsed>
            <LeaveLeft>21</LeaveLeft>
        </Person>
```

Dans cette section, nous décrivons les fonctions générales du Mode Texte qui sont disponibles pour tous les types de documents. Les types de document spécifiques, comme XML, XQuery et CSS ont certaines fonctions spécifiques aux types décrits dans les sections respectives de ces types de document. Par exemple, les fonctions du Mode Texte spécifiques à XML sont décrites dans la section XML | Éditer un XML dans le Mode Texte.

Les fonctions générales du Mode Texte sont classées comme suit :

- Formatage dans le Mode Texte décrit comment spécifier les propriétés de police, les indentations et les retours à la ligne d'un document.
- Afficher le document contient des informations concernant la numérotation de ligne, les signets, l'agrandissement et la réduction des nœuds et d'autres fonctions liées à l'affichage.
- Édition dans le Mode Texte décrit les fonctions qui sont disponibles pendant l'édition, en particulier les fonctions d'édition intelligente.
- Parcourir le document explique les différentes possibilités de parcourir un document dans le Mode Texte.
- Les Assistants à la saisie sont les fenêtres qui fournissent des options de saisie de données sensibles au contexte. Par exemple, les éléments ou les attributs qui peuvent être ajoutés de manière valide à un endroit particulier d'un document sont affichés dans un assistant de saisie et une de ces options peut être insérée sur un double clic.
- Mode Écran divisé partage en deux la fenêtre principale du Mode Texte et affiche le document actif dans les deux affichages. Cela vous permet de voir des parties différentes d'un long document côte à côte.
- Raccourcis Mode Texte recense les raccourcis par défaut des commandes Mode Texte les plus communément utilisées.

### Passer en mode Texte

Pour ouvrir le Mode Texte d'un document, cliquez sur le bouton **Texte** situé en bas de la fenêtre Document ou choisir **Mode | Mode Texte**.

### Basculer du Mode Texte au Mode Navigateur

Dans un Mode Texte, un document est balisé comme HTML ou comme formatage Markdown et vous passez en Mode Navigateur, puis le document sera rendu en Mode Navigateur comme une page HTML.

## 3.3.2.1 Formatage dans le Mode Texte

Le Mode Texte propose un grand nombre d'options de formatage de texte. Ces options sont regroupées ci-dessous.

### Polices

La famille, le style de la police, et la couleur d'arrière-plan peuvent être personnalisés pour les groupes de documents suivants : (i) documents XML génériques (y compris HTML); (ii) les documents XQuery ; et (iii) les documents CSS.

Dans un document, les éléments de texte de sémantique différente peuvent être colorés différemment. Par exemple, vous pouvez colorer des noms d'élément, des noms d'attribut et des contenus d'élément différemment. Lorsque vous définissez des couleurs différentes pour les différents éléments de texte, la fonction de coloration de la syntaxe est activée. Les polices de texte sont personnalisées dans la section Polices et Couleurs du dialogue Options.

### Retrait

Vous pouvez mettre en retrait a document pour afficher sa structure, tel qu'affiché dans la capture d'écran ci-dessous. Lorsque le document est affiché avec ce type d'indentation hiérarchique, on dit qu'il est en mode pretty-printed. À chaque descente de niveau, le retrait recule d'un cran par rapport à son élément parent. Pour voir le document dans son format pretty-print, vous devez : (i) définir son indentation (conformément à vos préférences) et (ii) appliquer pretty-printing.


© 2019-2025 Altova GmbH

```
<Office>
    <Name>Nanonull, Inc.</Name>
    <Desc>
    <Location>US</Location>
    <Address>
        <ipo:street>119 Oakstreet, Suite 4876</ipo:street>
        <ipo:city>Vereno</ipo:city>
        <ipo:state>DC</ipo:state>
        <ipo:zip>29213</ipo:zip>
    </Address>
    <Phone>+1 (321) 555 5155 0</Phone>
    <Fax>+1 (321) 555 5155 4</Fax>
    <EMail>office@nanonull.com</EMail>
    <Department>
        <Name>Administration</Name>
        <Person>
            <First>Vernon</First>
            <Last>Callaby</Last>
            <Title>Office Manager</Title>
            <PhoneExt>582</PhoneExt>
            <EMail>v.callaby@nanonull.com</EMail>
            <Shares>1500</Shares>
            <LeaveTotal>25</LeaveTotal>
            <LeaveUsed>4</LeaveUsed>
            <LeaveLeft>21</LeaveLeft>
        </Person>
```

Pour définir et appliquer pretty-printing, exécutez les étapes suivantes. Veuillez noter que la définition de pretty-printing est valable pour toute l'application. Ceci signifie que les paramètres de pretty-printing seront appliqués dans tous les documents XML et XML une fois que les paramètres ont été enregistrés. De manière conséquente, les paramètres doivent être édités uniquement si vous souhaitez modifier l'affichage pretty-printing de vos documents. Une fois que les paramètres valables pour toute l'application ont été définis, vous devez appliquer pretty-printing individuellement à chaque document. Un document est toujours affiché dans le format pretty-printing dans lequel il a été appliqué, et son formatage d'affichage ne changera pas jusqu'à ce que le prochain pretty-printing est appliqué.

1. Dans la section Pretty-printing du dialogue des Options (**Outils | Options**), activez pretty-printing en vérifiant l'option *Utiliser l'indentation déterminée par la configuration de l'onglet du Mode Texte*. Il s'agit de ce paramètre qui active l'indentation que vous verrez dans un document pretty-print. Si l'option *Utiliser retrait* n'est pas cochée, alors chaque ligne dans le document commencera sans retrait.
2. Encore dans la section Pretty-printing (*voir le point précédent*), cliquez sur la touche **Paramètres Mode texte** (en haut à droite) pour aller dans le dialogue des Paramètres du Mode Texte (*voir la capture d'écran ci-dessous*) et définissez la quantité et le type de retrait. (Des manières alternatives d'accéder au dialogue des Paramètres Mode texte sont (i) la commande de menu **Mode | Paramètres Mode Texte** et (ii) l'icône **Paramètres Mode texte** dans la barre d'outils Texte.) Dans le dialogue des Paramètres Mode Texte, le champ *Taille de l'onglet* spécifie le nombre d'espaces qui font un onglet ainsi qu'un retrait. Choisissez quels retraits pretty-printing seront composés d'onglets ou d'espaces en sélectionnant soit *Insérer Onglets*, soit *Insérer Espaces*. Dans les deux cas, la taille de chaque retrait sera équivalente au nombre d'espaces **x** spécifiés dans le champ *Taille de l'onglet* (puisque 1 onglet = X espaces).




3. Après avoir défini l'option pretty-printing valable pour toute l'application, tel que défini dans les deux étapes précédentes, vous pouvez appliquer pretty-printing à des documents individuels. Transformez le document que vous voulez avoir en pretty-print en document actif. Cliquez sur la commande **Édition | Pretty-Print** ou sur l'icône **Pretty Print** dans la barre d'outils Texte. Ceci affichera le texte du document conformément au formatage spécifié dans la section Pretty Print du dialogue des Options. Veuillez noter que la commande **Pretty-- Print** supprime les espaces de début et les espaces blancs de fin inutiles.

**Note :** Les guides de retrait sont des lignes pointillées verticales (*voir la capture d'écran au début de la section*). Elles sont activées ou désactivées par le biais de la case à cocher Guides retrait dans le panneau *Aide visuelle* du dialogue de Paramètres du Mode Texte (*voir la capture d'écran ci-dessus*).

**Note :** pour information sur la gestion de l'espace blanc, voir la section Espace blanc.

### Utiliser les onglets et les espaces pour le formatage

Vous pouvez utiliser les onglets et les espaces pour formater le texte, en particulier pour les documents non-XML, lorsque l'option Pretty-print n'est pas disponible. Si vous appuyez sur **Entrée** ou **Shift+Entrée**, le curseur passera à une position dans la ligne suivante qui correspond au point de démarrage de la ligne précédente.

### Word-wrapping

Les lignes de texte qui sont plus longues que la largeur de la Fenêtre principale peuvent être coupées par un retour automatique à la ligne en activant la commande **Mode | Retour à la ligne**; l'icône correspondant se trouve dans la barre d'outils Texte.

## 3.3.2.2 Afficher le document

Le Mode Texte dispose de fonctions visuelles pour faciliter l'affichage et l'édition de grandes portions de texte. Les fonctions les plus utiles sont : (i) les Numéros de ligne, (ii) les Signets, (iii) le Pli de source (agrandir et réduire l'affichage des nœuds), (iv) les Guides de retrait, et (v) les Marqueurs de fin de ligne et des espaces blancs. Ces commandes sont disponibles dans le dialogue Paramètres Mode texte (*première capture d'écran ci-dessous*) et la barre outils de texte (*deuxième capture d'écran ci-dessous*).

 © 2019-2025 Altova GmbH

Le dialogue Paramètres Mode texte est accessible par la commande **Mode | Paramètres Mode texte**, le bouton **Paramètres Mode texte** dans la barre outils de Texte ou le menu contextuel du Mode Texte. Les paramètres dans le dialogue Paramètres Mode texte s'appliquent à toute l'application et non seulement au document actif.



Les autres fonctions utiles sont le Zoom et la navigation et recherche.

## Numérotation des lignes

La numérotation des lignes est affichée dans la marge de gauche (*capture d'écran ci-dessous*), qui peut être activée ou désactivée dans le dialogue Paramètres Mode texte (voir capture d'écran ci-dessus). Lorsqu'une section de texte est réduite, les numéros des lignes de la portion de texte réduite sont également dissimulés. Une commande liée est la commande de Aller à la ligne/Caractère.

## Signets

Les lignes dans le document peuvent être marquées séparément pour une référence et un accès rapides. Si la marge des signets est activée, les signets seront affichés dans la marge correspondante ; sinon, les lignes marquées seront soulignées en cyan.

La marge des signets peut être activée ou désactivée dans le dialogue Paramètres Mode texte (*capture d'écran ci-dessus*).

Vous pouvez éditer et parcourir les signets en utilisant les commandes dans le menu **Édition** et dans la barre outils Texte. Vous pouvez insérer les signets peuvent être insérés avec la commande **Édition | Insérer/Supprimer signet**, vous permettant de marquer une ligne dans le document pour la référence. Un signet peut être supprimé en sélectionnant la ligne marquée et puis en sélectionnant la commande **Édition | Insérer/Supprimer signet**. Pour parcourir les signets d'un document, utiliser la commande **Édition | Aller au signet suivant** et **Édition | Aller au signet précédent**. Ces commandes de signet sont aussi disponibles en tant qu'icônes dans la barre d'outils Texte (*capture d'écran ci-dessus*).

## Pliage de source

Le pliage de source permet d'agrandir et de réduire des nœuds dans des documents XML, XQuery, JSON et CSS. Les nœuds qui peuvent être agrandis/réduits sont indiqués dans la marge de pli de source par un signe `+/-` (*voir capture d'écran ci-dessous*). La marge peut être activée ou désactivée dans le dialogue Paramètres Mode texte (*voir capture d'écran ci-dessus*). Dans la capture d'écran ci-dessous, veuillez noter que les trois nœuds ont été réduits : l'élément `shipTo` et deux éléments `item`. Lorsqu'un nœud est réduit, cela est indiqué par une ellipse (*marqué en vert dans la capture d'écran ci-dessous*). Si le curseur de la souris est placé sur une ellipse, le contenu du nœud réduit est affiché dans une fenêtre popup (*marqué en bleu dans la capture d'écran ci-dessous*). Si le contenu est trop volumineux pour une fenêtre popup, cela est indiqué par une ellipse en bas de la fenêtre popup.

L'icône **Basculer tous les plis** dans la barre outils Texte bascule **tous** les nœuds dans leur forme agrandie ou réduit tous les nœuds à l'élément de document top-level.
Les options suivantes sont disponibles lorsque vous cliquez sur l'icône du nœud `+/-` :

| | |
|---|---|
| **Clic [-]** | Réduit le nœud. |
| **Clic [+]** | Agrandit le nœud de manière à ce que les nœuds descendants sont affichés sous leur forme agrandie ou réduite selon leur forme avant la réduction du nœud. |
| **Shift+Clic [-]** | Réduit tous les nœuds descendants, mais laisse le nœud qui a été cliqué dans sa forme agrandie. |
| **Ctrl+Clic [+]** | Agrandit le nœud cliqué ainsi que les nœuds descendants. |

 © 2019-2025 Altova GmbH

### Guides de retrait

Les guides de retrait sont des pointillés verticaux qui indiquent l'étendue du retrait d'une ligne (*voir capture d'écran ci-dessus*). Ils peuvent être activés ou désactivés dans le dialogue Paramètres Mode texte.

### Marqueurs de fin de ligne, marqueurs d'espace blanc

Les marqueurs de fin de ligne (EOL) et les marqueurs d'espace blanc peuvent être activés dans le dialogue Paramètres Mode texte. La capture d'écran ci-dessous montre ces marqueurs dans l'affichage du document ; chaque point représente un espace blanc.

```
5 ···<CompanyLogo·href="nanonull.gif"/> EOL
6 ···<Name>Organization·Chart</Name> EOL
7 ···<Office> EOL
8 ·····<Name>Nanonull,·Inc.</Name> EOL
9 ·····<Desc> EOL
```

### Zoom avant zoom arrière

Vous pouvez zoomer en avant et en arrière dans le Mode Texte en faisant tourner la roue de la souris tout en maintenant la touche **Ctrl** pressée. Cela vous permet d'agrandir et de réduire la taille du texte dans le Mode Texte. Si vous souhaitez augmenter la taille des polices, vous pourrez le faire dans le dialogue Options.

## 3.3.2.3 Édition dans le Mode Texte

Les fonctions d'édition du texte suivantes sont généralement disponibles dans le Mode Texte pour tous les types de document. Ces fonctions sont disponibles en plus des fonctions générales d'édition des applications comme **Couper**, **Copier**, **Coller**, **Supprimer**, et **Sélectionner tout** (qui sont disponibles en tant que commandes dans le menu **Édition**).

- Coloration syntaxique
- Correspondance de la balise de démarrage et de la balise de fin
- Édition intelligente
- Saisie semi-automatique
- Déplacer des éléments frères les uns par rapport aux autres
- Sélectionner un élément entier et se rendre sur le parent
- Chercher et Remplacer
- Glisser/déposer et les menus contextuels
- Annulations sans limites
- Vérification orthographique

Pour certains types de document (comme les documents XML et XQuery) des fonctions spécialisées supplémentaires sont disponibles. Celles-ci sont décrites, respectivement dans les sections qui traitent de ces types de document.

**Note :** Pour les fichiers volumineux, la saisie automatique et les assistants à la saisie peuvent être désactivés, permettant ainsi un chargement et une édition plus rapide. La taille seuil de fichier est spécifiée par l'utilisateur. Pour plus de détails, voir la section de référence Options | Édition.

## Coloration syntaxique

La coloration syntaxique s'applique conformément à la valeur sémantique du texte. Par exemple, dans des documents XML, selon que le nœud XML est un élément, un attribut, un contenu, une section CDATA, un commentaire ou une instruction de traitement, le nom de nœud (et dans certains cas, le contenu du nœud) sera coloré d'une autre teinte. Il existe plusieurs types de documents,par exemple : (i) XML générique (qui inclut HTML) ; (ii) XQuery; (iii) CSS; et (iv) JSON. Les propriétés de texte (y compris la couleur) de chaque groupe peuvent être configurées dans la section Polices de texte dans le dialogue Options (**Outils | Options**).

## Édition intelligente

Si vous travaillez avec un document XML sur la base d'un schéma, XMLSpy vous propose plusieurs outils d'édition intelligents dans le Mode Texte. Ceux-ci vous permettent d'insérer rapidement l'élément, l'attribut ou la valeur d'attribut corrects conformément au modèle de contenu défini pour l'élément que vous êtes en train d'éditer. Par exemple, lorsque vous commencez à saisir la balise de début d'un élément, les noms de tous les éléments autorisés par le schéma à cet endroit sont affichés dans une fenêtre pop-up (*capture d'écran ci-dessous*). Il suffit de choisir l'élément souhaité et d'appuyer sur **Entrer** pour insérer le nom de cet élément dans la balise de démarrage. De même, une fois que la balise de démarrage est créée, la balise de fin est ajoutée automatiquement (*voir* *saisie semi-automatique* *ci-dessous*).




Les fenêtres popup apparaissent aussi dans les cas suivants :

- Lorsque le curseur se trouve à l'intérieur de la balise de démarrage d'un élément qui a un attribut défini et si la barre espace est appuyée. La fenêtre popup contiendra tous les attributs disponibles.
- Lorsque le curseur se trouve à l'intérieur des guillemets doubles délimitant une valeur d'attribut qui a des valeurs énumérées. La fenêtre popup contiendra les valeurs énumérées.
- Lorsque vous saisissez `</` (qui signifie le début d'une balise de fermeture), le nom de l'élément à fermer apparaît dans la fenêtre popup.
- Lorsque vous souhaitez écrire un élément vide en tant que balise unique ou convertir un élément vide de deux balises en un élément vide d'une seule balise, saisir la barre oblique de fermeture après le nom de l'élément : **`<element/>`**. Un élément vide avec une seule balise sera créé ; si une balise de fermeture existe, elle sera supprimée : **`<element/>`**.

## Saisie semi-automatique

L'édition dans le Mode Texte peut facilement donner lieu à des documents XML et à des balises de type différent (comme un document HTML par ex.) mal formés. Des balises de fermeture peuvent manquer, être mal rédigées ou ne pas correspondre structurellement. XMLSpy termine automatiquement les balises de démarrage et de fin des éléments, et insère tous les attributs requis dès que vous avez terminé la saisie du nom

 © 2019-2025 Altova GmbH

d'éléments avec votre clavier. De même, le curseur est positionné automatiquement entre les balises de démarrage et de fin de l'élément, pour vous permettre de poursuivre immédiatement l'ajout d'éléments ou de contenus enfants : `<img src="" alt=""> </img>`

XMLSpy se sert des règles XML de bonne formation et de validité pour la saisie automatique. L'information concernant la structure du document est obtenue à partir du schéma sur lequel le document se base. (Dans le cas des schémas bien utilisés, tels que HTML et XSLT, l'information de schéma est créée dans XMLSpy.) La saisie semi-automatique utilise non seulement des informations concernant la structure du document, mais aussi les valeurs stockées dans le document. Par exemple, les énumérations et les annotations de schéma dans un Schéma XML sont utilisées activement par la fonction de la saisie automatique. Si, dans le schéma, les valeurs sont énumérées pour un nœud particulier, alors ces énumérations seront affichées en tant qu'options de saisie automatique lorsque ce nœud est édité. De même, si des annotations existent pour un nœud dans le schéma, ces annotations seront affichées lorsque le nom du nœud est saisi dans le document (*capture d'écran ci-dessous*). (Le *Prénom d'une personne* est le schéma d'annotation de l'élément `Premier`.)




Le remplissage automatique peut être activé ou désactivé dans la section Édition du dialogue Options (**Outils | Options | Édition**).

## Correspondance de la balise de démarrage et de la balise de fin

Lorsque vous placez le curseur à l'intérieur d'une balise de démarrage ou de fin d'un élément de balisage, appuyez sur **Ctrl+E** pour déplacer la sélection vers l'autre membre de la paire. Appuyer plusieurs fois sur **Ctrl+E** pour passer des balises de démarrage aux balises de fin. Cette fonction est une aide excellente pour une localisation rapide des balises de démarrage et de fin d'un élément XML. De plus, les noms des éléments sont marqués dans deux couleurs différentes selon le fait que les noms des balises de démarrage et de fin concordent ou pas. Cela sert d'aide visuelle à l'édition. Les couleurs de marquage peuvent être configurées dans le dialogue Options. Lorsque vous éditez le nom d'un élément dans une balise de démarrage, la balise de fin sera également éditée automatiquement.

## Déplacer des éléments frères les uns par rapport aux autres

Lorsque le curseur se trouve à l'intérieur d'un élément, appuyer sur **Alt+FlècheHaut** ou **Alt+FlècheBas** pour déplacer l'élément sélectionné vers le haut ou vers le bas conformément à ses frères.

## Sélectionner un élément entier et se rendre sur le parent

Lorsque le curseur se trouve à l'intérieur d'un élément, appuyez sur **Ctrl+Shift+E** pour sélectionner l'élément entier. Si vous cliquez sur **Ctrl+Alt+E**, la balise de démarrage de l'élément parent est marquée. Ces deux raccourcis vous aident à localiser rapidement la position actuelle de votre curseur par rapport à la structure du document.

### Chercher et Remplacer

Les fonctions Find et Replace (accédée via le menu **Éditer**) propose des recherches puissantes. Outre la casse, vous pouvez définir le terme de recherche et la correspondance de mots entiers, le terme peut aussi être exprimé en tant qu'expression régulière. La plage de recherche peut se limiter à une sélection dans le document et à des types de nœuds particuliers (*voir capture d'écran ci-dessous*).




Pour une description de la fonction Chercher et Remplacer, voir les descriptions des commandes **Find** et **Replace** du menu Édition

### Glisser/déposer et les menus contextuels

Vous pouvez aussi utiliser la fonction glisser/déposer pour déplacer un bloc de texte dans un nouvel emplacement, ou bien, vous pouvez cliquer avec la touche de droite pour accéder directement aux commandes d'édition utilisées fréquemment (comme Couper, Copier, Coller, Supprimer, Envoyer par mail, et Aller à la ligne/carac) dans un menu contextuel.

### Annulations sans limites

XMLSpy offre des niveaux sans limite Undo et Redo pour toutes les opérations d'édition.

### Vérification orthographique

Dans le Mode Texte, les documents peuvent être soumis à une vérification orthographique à l'aide d'un des dictionnaires intégrés. Un dictionnaire de l'utilisateur peut aussi être créé et édité pour y intégrer des mots non contenus dans le dictionnaire de cette langue. Pour plus de détails, voir les descriptions des commandes d'orthographe et d'options d'orthographe.

## 3.3.2.4 Parcourir le document

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes pour parcourir un document dans le Mode Texte:

- Marquage de texte vous permet de trouver toutes les correspondances d'une ligne de texte ou d'un mot que vous sélectionnez. Chaque correspondance est indiquée dans la barre de défilement, vous permettant ainsi de parcourir aisément toutes les correspondances.
- Aperçu du document dans la barre de défilement vous montre l'emplacement relatif du curseur et la sélection du texte dans le document.
- Aller à la ligne/caractère vous mène directement à la ligne et au caractère spécifié.

### Marquage de texte

Si le marquage de texte est activé dans le dialogue de Paramètres de Mode Texte (**Mode | Paramètres Mode texte**), alors toutes les correspondances de la sélection de texte dans le document effectuées par l'utilisateur

 © 2019-2025 Altova GmbH

seront marquées. La sélection sera marquée en bleu clair et les correspondances seront marquées en orange pâle (*voir capture d'écran ci-dessous*). La sélection et ses correspondances seront indiquées dans la barre de défilement par des blocs de marquage gris. Veuillez aussi noter que la position de curseur actuelle est indiquée par le trait de marquage bleu foncé situé dans la barre de défilement.

```
4
5   <expense-report xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="ExpReport.xsd" currency="USD" detailed="false"
    total-sum="556.9">
6       <Person>
7           <First>Fred</First>
8           <Last>Landis</Last>
9           <Title>Project Manager</Title>
10          <Phone>123-456-7890</Phone>
11          <Email>f.landis@nanonull.com</Email>
12      </Person>
13      <expense-item type="Lodging" expto="Sales">
14          <Date>2003-01-01</Date>
15          <expense>122.11</expense>
16      </expense-item>
17      <expense-item type="Lodging" expto="Development">
18          <Date>2003-01-02</Date>
19          <expense>122.12</expense>
20          <description>Played penny arcade</description>
21      </expense-item>
22      <expense-item type="Lodging" expto="Marketing">
23          <Date>2003-01-02</Date>
24          <expense>299.45</expense>
25          <description>Treated Clients</description>
26      </expense-item>
27      <expense-item type="Entertainment" expto="Development">
28          <Date>2003-01-02</Date>
29          <expense>13.22</expense>
30          <Misc misctype="TeamBuilding"/>
31          <description>Bought signed XMLSpy Handbook</description>
32      </expense-item>
33  </expense-report>
```

Pour activer la fonction du marquage de texte, sélectionner *Activer marquage automatique* dans le dialogue de Paramètres de Mode Texte (**Mode | Paramètres Mode texte**, *capture d'écran ci-dessous*). Une sélection peut être un mot entier ou un nombre fixe de caractères. Vous pouvez aussi spécifier si vous souhaitez respecter la casse ou pas.



Veuillez noter les points suivants :

- Pour une sélection de caractère, vous pouvez spécifier le nombre minimum de caractères devant correspondre, en commençant par le premier caractère de la sélection. Par exemple, vous pouvez choisir de faire correspondre deux caractères ou plus. Dans ce cas, les sélections d'un seul caractère n'auront pas de correspondance, mais une sélection consistant en deux ou plus de caractères pourra avoir des correspondances. Donc, dans ce cas, si vous sélectionnez `t`, aucune correspondance ne sera affichée ; la sélection `ty` montrera toutes les correspondances `ty` ; la sélection `typ` montrera toutes les correspondances `typ` ; etc.
- Pour les recherches de mots entiers, les exemples suivants sont considérés être des mots séparés : des noms d'élément (sans crochets), les crochets de balises d'élément, les noms d'attribut, et les valeurs d'attribut sans guillemets.

**Note :** Correspondance de la balise de démarrage et de la balise de fin est une fonction séparée qui n'est pas touchée par le paramètre *Activer le marquage automatique*.

## Aperçu du document dans la barre de défilement

La barre de défilement fournit les fonctions suivantes :

- Elle met en rapport les tailles des éléments suivants (*voir capture d'écran ci-dessous*) : (i) le document entier (barre de défilement) ; (ii) le segment du document actuellement ouvert dans la fenêtre (barre); (iii) la sélection de texte actuelle (barre bleue clair), le cas échéant ; et (iv) l'emplacement actuel du curseur (trait de marquage du curseur).
- Elle vous permet de parcourir le document soit en : (i) glissant la barre vers le haut ou vers le bas, ou (ii) en cliquant sur les flèches **Page Haut** et **Page Bas** (entourées en vert dans la capture d'écran ci-dessous).

Veuillez noter les points suivants :

- La longueur de la barre de défilement correspond à la longueur du document entier.
- Si uniquement une partie du document entre dans la fenêtre, cette partie s'affichant dans la fenêtre correspond à la barre de défilement gris foncé (*voir capture d'écran ci-dessus*). Vous pouvez faire

 © 2019-2025 Altova GmbH

glisser la barre vers le haut ou le bas pour amener d'autres portions du document dans la fenêtre. La barre représente en quelque sorte la fenêtre et en déplaçant la barre, vous déplacez la fenêtre le long du document pour voir les parties dissimulées.
- La sélection de texte actuelle est indiquée dans la barre de défilement par la barre bleu clair. La taille de la barre bleu est proportionnelle à la taille du document entier. Si la sélection de texte ne dépasse pas une ligne, la barre bleue ne sera pas visible.
- La position du curseur est indiquée par un trait de marquage bleu. Sa position relative dans la barre de défilement correspond à la position relative du curseur dans le document.

### Aller à la ligne/caractère

Cette commande dans le menu **Affichage** et la barre outils Texte vous permet de vous rendre à une ligne et un caractère spécifique dans le texte du document.

## 3.3.2.5 Assistants de saisie dans le Mode Texte

Le genre d'assistant à la saisie disponible dans le Mode Texte dépend du type de document édité. Une liste d'assistants de saisie est indiquée ci-dessous pour les types de documents les plus communs. L'utilisation générale des assistants à la saisie est décrite ci-dessous. Les fonctions supplémentaires pour les types de document spécifiques, le cas échéant, sont décrites dans les sections décrivant les types de documents respectifs.

- *XML:* Éléments (*capture d'écran ci-dessous*), Attributs, Entités




- *HTML :* Éléments, Attributs, Entités
- *CSS :* Outline CSS, Propriétés CSS , Éléments HTML
- *DTD :* Aucun
- *XQuery :* Mots-clés XQuery, Variables XQuery, Fonctions XQuery
- *Texte :* Entités

Veuillez noter que plusieurs types de document, comme XSD, XSLT, XHTML, et RDF, sont principalement des documents XML et auront donc des assistants à la saisie Éléments, Attributs et Entités.

### Affichage et utilisation des items d'assistants à la saisie

Les différents items dans les assistants à la saisie variés présentent des codes de couleurs différents. Ces codes de couleur sont expliqués dans la documentation des assistants à la saisie pour chaque type de document. Veuillez noter les points suivants concernant les assistants à la saisie :

- Les assistants à la saisie sont sensibles au contexte et affichent des items qui peuvent être insérés à cet endroit.
- Si l'item a déjà été inséré dans l'emplacement sélectionné (ou dans tout autre emplacement équivalent et valide) et ne peut pas être réinséré à cet endroit (par exemple, un attribut XML), il sera affiché en gris.
- Si l'item est obligatoire, une icône de point d'exclamation sera affichée à côté.
- Pour insérer un item d'assistant à la saisie au niveau du point de sélection du curseur dans le texte, double-cliquer l'item d'assistant à la saisie.
- Si un élément est inséré par le biais de l'assistant à la saisie Éléments, ses balises de début et de fin sont insérées dans le texte du document. Les éléments obligatoires sont aussi insérés si cette option a été spécifiée dans le dialogue **Options** (**Outils | Options | Édition**).
- Lorsqu'un attribut est inséré par le biais d'un assistant à la saisie Attributs, l'attribut est inséré au niveau du point du curseur avec un signe "égal à" et des guillemets pour délimiter la valeur de l'attribut. Le curseur est placé entre les guillemets, de manière à ce que vous puissiez commencer à saisir directement la valeur d'attribut.

**Note :** En ce qui concerne les fichiers volumineux, la saisie automatique et les assistants à la saisie peuvent être désactivés, permettant ainsi un chargement et une édition plus rapide. La taille seuil du fichier est spécifiée par l'utilisateur. Pour plus de détails, voir l'option de référence, Options | Édition.

## 3.3.2.6 Mode Écran divisé

Le Mode Écran divisé permet de partager la fenêtre principale du Mode Texte en deux et affiche le document actif dans les deux modes. Vous pouvez parcourir chaque écran séparément, ce qui vous permet de voir des parties différentes du document côte à côte. Néanmoins, les modifications d'édition sont effectuées dans le document sous-jacent et sont donc visibles immédiatement dans les deux modes.

### Passer entre le Mode Écran divisé et le Mode Écran unique

Pour créer des modes divisés du **document actif**, procédez comme suit :

- *Division horizontale :* Faire glisser l'icône de la division horizontale située en haut à droite (*voir la capture d'écran ci-dessous*).
- *Division verticale :* Faire glisser l'icône de la division verticale située en bas à gauche (*voir la capture d'écran ci-dessous*) vers la gauche.

 © 2019-2025 Altova GmbH

```
1   <?xml version="1.0"?>
2   <!DOCTYPE book SYSTEM "book.dtd">
3   <book>
4     <title>Data on the Web</title>
5     <author>Serge Abiteboul</author>
6     <author>Peter Buneman</author>
7     <author>Dan Suciu</author>
8     <section id="intro" difficulty="easy" >
9       <title>Introduction</title>
10      <p>Text ... </p>
11      <section>
12        <title>Audience</title>
13        <p>Text ... </p>
14      </section>
15      <section>
16        <title>Web Data and the Two Cultures</title>
17        <p>Text ... </p>
18        <figure height="400" width="400">
19          <title>Traditional client/server architecture</title>
20          <image source="csarch.gif"/>
21        </figure>
22        <p>Text ... </p>
23      </section>
```

Pour retourner au Mode Écran unique, procédez comme suit :

- Double-cliquez sur la barre de division, ou
- Déplacez la barre de division vers un des coins parallèles de la fenêtre principale.

**Note :** Un Mode Écran divisé est créé pour chaque document individuellement.

## Parcourir et éditer dans le mode Écran divisé

Le principal bénéfice de travailler dans le Mode divisé est que vous pouvez consulter différentes parties d'un long document côte à côte, tout en étant capable d'éditer le document dans les deux Modes. La capture d'écran ci-dessous montre un document dans un Mode Écran divisé vertical.




Veuillez prendre note des points suivants :

- Lorsque l'affichage est divisé, le deuxième affichage contient le même mode que le mode unique d'origine au moment de la division.
- Toutes les fonctions d'affichage (comme la numérotation de ligne et le pliage de source), fonctions d'édition, fonctions de navigation, etc. qui sont disponibles dans l'affichage unique d'un document sont disponibles dans les deux affichages du Mode Écran divisé *(voir capture d'écran ci-dessus)*.
- Dans chaque mode de l'Affichage « Split », vous pouvez scroller et parcourir séparément.
- Vous pouvez utiliser séparément le pliage de source dans chaque affichage.
- Toutes les actions d'édition du document, y compris les actions de l'assistant à la saisie, sont réfléchies dans les deux affichages.

## 3.3.2.7 Raccourcis Mode texte

Les raccourcis par défaut des commandes du Mode Texte les plus courantes sont recensées ci-dessous. Vous pouvez changer les raccourcis par défaut dans l'*onglet Clavier du dialogue Personnaliser*.

*Commandes de Mode Texte*

| | |
|---|---|
| CTRL + E | Passer entre les balises de début/fin |
| CTRL + Shift + E | Sélectionner l'élément qui contient le curseur |
| CTRL + Alt + E | Aller à l'élément parent |
| CTRL + "+" | Zoom avant |
| CTRL + "−" | Zoom arrière |
| CTRL + 0 | Réinitialiser Zoom |
| CTRL + roulette de souris avant | Zoom avant |
| CTRL + roulette de souris arrière | Zoom arrière |

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 3.3.3 Mode Grille

Le Mode Grille est disponible pour les documents XML, les documents JSON, les documents YAML et les DTD. (*La capture d'écran ci-dessous représente le Mode Grille d'un document XML.*) Le Mode Grille affiche la structure hiérarchique du document par un ensemble de conteneurs imbriqués. Ils peuvent être aisément élargis et réduits pour obtenir une image claire de la structure du document. Dans le Mode Grille, les contenus et la structure peuvent donc être édités très simplement.




Pour savoir comment travailler dans le Mode Grille, voir les sections sous-sections de cette section.

### Personnaliser le Mode Grille

- Pour redimensionner les colonnes, placez le curseur au-dessus du rebord approprié et glissez-le de manière à obtenir la largeur désirée.
- Pour redimensionner une colonne à la largeur de son entrée la plus large, double-cliquez sur la ligne de grille située à droite de cette colonne
- Pour ajuster les largeurs de colonnes afin d'afficher tous les contenus, sélectionnez la commande de l'élément de menu Mode | Largeurs optimales, ou cliquez sur l'icône Largeurs optimales dans la barre d'outils du Mode Grille.
- Les hauteurs des cellules sont déterminées par leurs contenus. Elles peuvent être ajustées avec l'option de menu **Outils | Options | Mode | Mode Grille amélioré,** « Seuil hauteur cellule xx lignes ».

**Note :** Si vous marquez des données dans le Mode Grille et passez au Mode Texte, les données seront aussi marquées dans le Mode Texte.

### Dans cette section

La section est organisée selon les fonctions du Mode Grille :

- Affichage du document
- Structure du document
- Contenu du Document
- Mode Écran divisé
- Assistants de saisie
- Affichage de la table XML
- Affichage de la table (JSON)
- Glisser-et-Déposer (XML)
- Glisser-et-Déposer (JSON)
- Formules (XML)
- Formules (JSON)
- Filtres
- Images
- Menu contextuel
- Paramètres du Mode Grille


### 3.3.3.1 Affichage du document

Dans le Mode Grille, un document XML, JSON, XML est affiché de manière hiérarchique à l'intérieur de la grille (*voir la capture d'écran ci-dessous* : *Document XML à gauche, document JSON à droite*).

 © 2019-2025 Altova GmbH

| | | | |
|---|---|---|---|
| XML | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | | |
| OrgChart | | | |
| | xmlns | http://www.xmlspy.com/schemas/orgchart | |
| | xmlns:ipo | http://www.altova.com/IPO | |
| | xmlns:ts | http://www.xmlspy.com/schemas/textstate | |
| | xmlns:xsi | http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance | |
| | xsi:schemaLocation | http://www.xmlspy.com/schemas/orgchart NanonullOrg.xsd | |
| | CompanyLogo | | |
| | | href | nanonull.gif |
| | Name | Organization Chart | |
| | Office <1> | | |
| | | Name | Nanonull, Inc. |
| | | Desc | |
| | | para <1> | <para>The company was established |
| | | para <2> | |
| | | | Abc Due to the fact that nanoelectroni publicity in the company's early ye |
| | | Location | US |
| | | Address | |
| | | ipo:street | 119 Oakstreet, Suite 4876 |
| | | ipo:city | Vereno |
| | | ipo:state | DC |
| | | ipo:zip | 29213 |
| | | Phone | +1 (321) 555 5155 0 |
| | | Fax | +1 (321) 555 5155 4 |
| | | EMail | office@nanonull.com |


Title
Music Library
Artists
Name
Queen
Albums
{"Name": "A Night at the Opera", "Genre": ["Rock"], "ReleaseDate": "1975-11-21", "Label": "EMI /...
Name
A Day at the Races
Genre
["Rock", "Pop"]
ReleaseDate
1976-12-10
Label
EMI, Parlophone / Elektra, Hollywood
Tracks
Title
Duration
Writer
Tie Your Mothe... 04:48 Brian May
You Take My... 05:09 Freddie Mercury
Long Away 03:34 Brian May
The Millionaire... 04:54 Freddie Mercury
You and I 03:25 John Deacon
Somebody to... 04:56 Freddie Mercury
White Man 04:59 Brian May
Good Old... 02:54 Freddie Mercury
Drowse 03:45 Roger Taylor
Teo Torriatte (L... 05:50 Brian May
{"Name": "Tina Turner", "Albums": [{"Name": "Break Every Rule", "Genre": ["Rock", "Pop", "Country", "R&B"], "ReleaseDate":...
{"Name": "Billy Joel", "Albums": [{"Name": "River of Dreams", "Genre": "Rock", "ReleaseDate": "1993-08-10", "Label": "Columbia",...
{"Name": "Green Day", "Albums": [{"Name": "Amarican Idiot", "Genre": ["Pop punk", "Punk rock"], "ReleaseDate": "2004-09-20",...


// Example CI/CD Pipeline Configuration for GitLab CI with Environment and Deployment
stages [build, test, deploy]
variables {IMAGE_TAG: $CI_COMMIT_SHORT_SHA}
build_job
stage
build
image
docker:19.03.12
services [docker:19.03.12-dind]
script [echo "Building the Docker image...", docker build -t myapp:$IM
test_job {stage: test, script: [echo "Running tests...", test_command], artifacts: {paths: ..., ex
deploy_job
stage
deploy
script
1
echo "Deploying to production..."
2
deploy_command
environment
name
production
url
http://production.example.com
only [master]
when
manual
// Deployment is triggered manually

*Documents XML*
Chaque *ligne de la grille XML* contient un item structurel XML (connu comme nœud), tel un élément, un attribut, un commentaire ou un texte. Les types de nœuds qui sont disponibles dans les documents XML sont recensés dans la capture d'écran ci-dessous ensemble avec leurs icônes.




Dans la *cellule de la grille XML*, le type du nœud XML est indiqué par l'icône au niveau supérieur gauche de la cellule (*voir capture d'écran XML au démarrage du chapitre*). Vous pouvez changer un type de nœud en cliquant son icône et sélectionnez un autre type de nœud de la liste des types qui apparaît (*capture d'écran ci-dessus*). Notez que les nœuds du type *Élément, Attribut,* et *Instruction de traitement* ont un local-name et une valeur, alors que les nœuds du type *Text, CDATA,* and *Comment* ont uniquement une valeur. Par exemple, un nœud d'élément aura un nom et une valeur, alors qu'un nœud de texte aura uniquement une valeur.

**Note :** Les Formules sont spécifiques à XMLSpy.

*Documents JSON/YAML*
Chaque *ligne de grille JSON ou YAML* contient une des structures de données affichée dans la table (avec leurs symboles). Veuillez noter que les arrays et les objets peuvent contenir des composants enfants qui peuvent être des objets, des arrays, ou des valeurs atomiques. Dans la capture d'écran JSON au début du chapitre, nous voyons un objet racine qui contient deux paires `key:value` : (i) **`"Title":"Music Library"`**, (ii) **`"Artists":[Array]`**. L'array lié à **`Artists`** contient quatre items qui sont des objets.

| | |
|---|---|
| **{}** | Un objet (*voir définition*). Les objets contiennent des paires `key:value`. Dans YAML, les objets sont appelés *mappages*. |
| **[]** | Un array (*voir définition*). Les arrays contiennent des items, qui sont généralement des objets ou des valeurs. Dans YAML, un array est une *séquence*. |
| // | Commentaires dans JSONC, JSON5 et YAML |
| | Une paire `key:value` (*voir définition*). |

Dans la *cellule de la grille JSON ou YAML*, le type de nœud est indiqué par l'icône au niveau supérieur gauche de la cellule (*voir les captures d'écran JSON et YAML au démarrage du chapitre*). Vous pouvez changer un

type de nœud en cliquant son icône et sélectionnez un autre type de nœud de la liste des types qui apparaît (*voir capture d'écran ci-dessus*).




**Note :** Les commentaires sont pris en charge dans JSONC, JSON5, et YAML. Les Formules sont spécifiques à XMLSpy.

**Note :** Les menus contextuels des documents YAML vous permettent en plus de créer un type d'*Alias*. Une fois que vous avez ajouté un alias et démarré la saisie de sa référence d'ancre, les noms des ancres pouvant correspondre sont affichés dans une liste déroulante.

*Documents DTD*
Pour une description des fonctions du Mode Grille des documents DTD, voir le chapitre DTD.

## Affichage du document dans le Mode Grille

Veuillez noter les fonctions suivantes :

- Vous pouvez zoomer en avant et en arrière de la grille via **Ctrl + Mouse Wheel**, ou **Ctrl+[Plus]** et **Ctrl+[Minus]**.
- Les éléments XML au même niveau et les objets, arrays et items d'arrays JSON/YAML au même niveau sont **numérotés**, commençant par 1. Dans la capture d'écran XML au début du chapitre, par exemple, l'élément `Office` qui est numéroté un est le premier d'une séquence d'éléments `Office`. Les autres éléments dans la capture d'écran ne sont pas numérotés — parce qu'ils n'ont pas d'éléments sibling du même nom. Dans la capture d'écran JSON, par exemple, dans le cadre de l'array `Artists`, les objets sont numérotés de `1` à `4`. Donc également dans les arrays `Albums` et `Tracks`. Veuillez noter que cette numérotation n'est pas contenue dans le document lui-même, mais constitue une fonction Mode JSON Grille pour vous aider à voir la structure du document.
- Les nœuds XML, objets JSON/YAML et les arrays peuvent être **élargis ou réduits** en cliquant sur l'icône pointe de flèche à gauche du symbole du nœud *(voir la capture d'écran au début du chapitre)*. Lorsqu'un nœud XML, JSON ou YAML est réduit, tout contenu existant est affiché comme texte sur une seule ligne. Par exemple, voir les trois dernières lignes de grille de la capture d'écran JSON en haut de la page.
- Si vous sélectionnez de multiples composants au même niveau, vous pouvez tous les **élargir/réduire** en appuyant sur Shift et en cliquant sur une des flèches du composant sélectionné.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Si **word-wrap** est activé via la barre d'outils du Mode Grille (*voir ci-dessous*), alors toutes les cellules contenant du texte qui est plus long que la largeur de la cellule seront wrappées. Vous pouvez désactiver word-wrap en cliquant sur l'icône dans la barre d'outils du Mode Grille.
- Notez que les items du nœud/contenu dans le Mode Grille XML et les paires `key:value` dans le Mode Grille JSON ou YAML sont représentés sur une ligne en mode standard du Mode Grille. Toutefois, lorsqu'ils font partie de l'**Affichage de la table**, le nom du nœud (XML) ou le nom de la clé (JSON/YAML) devient les en-têtes de colonne des tables. Pour une brève description du **Mode Table**, voir les sections pertinentes ci-dessous.

## Faire défiler les en-têtes

Quand vous scrollez vers le bas dans un document XML, JSON YAML ou DTD dans le Mode Grille et le nœud du niveau supérieur dépasse la fenêtre Affichage une barre d'en-tête apparaît en haut du Mode Grille(*voir capture d'écran ci-dessous*). Cette barre d'en-tête - ou en-tête scroller - affiche tous les éléments ancêtres du nœud actuellement au niveau supérieur de la fenêtre Vue. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, le nœud en haut du niveau supérieur de la fenêtre Affichage est l'attribut du nœud **`/Company/Person[1]/@Programmer`**. Son parent est le premier élément **`Person`**, et le parent de cet élément **`Person`** est l'élément racine, qui est appelé **`Company`**. Donc les ancêtres du nœud au niveau le plus supérieur dans la fenêtre Vue (**`@Programmer`**) sont l'élément racine **`Company`** et le premier élément **`Person`**, et ceux-ci sont affichés dans la barre de l'en-tête : **`/Company/Person[1]/`**.




Si vous cliquez sur un nœud dans la barre d'en-tête, alors ce nœud sera sélectionné et affiché dans la fenêtre Affichage. De cette manière, la barre de l'en-tête vous permet de parcourir rapidement le document dans le Mode Grille.

## Commandes de la barre d'outils

Les commandes liées à l'édition Mode Grille édition peuvent être accédées rapidement par le biais de la barre d'outils Mode Grille XML ou JSON/YAML *(capture d'écran ci-dessous)*—, qui est située dans l'espace de la barre d'outils tout en haut de la fenêtre d'application. La barre d'outils qui est affichée dépendra du document actif actuel. Pointez sur l'icône de la barre d'outils pour voir ses nom et raccourci.

**Note :** Les commandes accessibles via ces barres d'outils sont aussi disponibles dans le menu XML et le menu JSON, respectivement.

*Commandes associées à l'affichage*
Les commandes dans la table ci-dessous sont utiles pour modifier l'affichage dans le Mode Grille.

| | |
|---|---|
| | Optimise les largeurs des colonnes de la grille conformément au contenu de la cellule. |
| / | Si coloré, Affichage Table est activé, autrement il est désactivé. Cliquer pour passer à l'affichage |
| / | Si coloré, un filtre pour la table, un objet, ou un array est activé ; autrement, le filtre est désactivé. Cliquez pour désactiver/activer. Pour éditer l'expression, double-cliquez sur celle-ci |
| | Commande bascule pour word-wrapper les cellules. Si sélectionné, word-wrap est activé. Par défaut, seulement les contenus des items sont encapsulés. Si vous voulez en plus encapsuler les noms des items, choisissez cette option depuis la liste déroulante de l'icône. |
| 100% | Niveau de zoom du Mode Grid |

## Affichage filtré

Un filtre peut être placé sur des nœuds d'élément (XML) ou items ou des nœuds d'objet (JSON). Ceci vous permet de filtrer le nœud pour montrer uniquement les descendants définis dans le filtre. Pour une description plus détaillée des projets, voir le chapitre Filtres.

## Affichage de la table (XML)

Les éléments répétitifs sont affichés en Mode Grille *standard*, l'un après l'autre, en progressant de manière verticale vers le bas dans l'ordre du document (*voir la capture d'écran ci-dessous, à gauche*). Toutefois, afficher des éléments répétitifs comme les *lignes d'une table* fournit des fonctions d'édition additionnelles. Dans la capture d'écran ci-dessous, l'élément `Personne` est l'élément répétitif. La capture d'écran à gauche montre le Mode Grille standard ; l'élément de la première `Personne` est montré en mode élargi, alors que les instances subséquentes sont affichées en mode compressé. La capture d'écran à droite montre les éléments répétitifs de la `Personne` comme lignes d'une table.

Pour passer au Mode Table, cliquez sur l'icône en **Mode Table** *(encerclé en vert dans la capture d'écran ci-dessous, à gauche)*. L'icône est affichée en couleur *(voir la capture d'écran ci-dessous, à droite)* si vous êtes passé à l'affichage de table.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Le Mode Table propose des avantages d'édition uniques dans le sens que les lignes et les colonnes entières peuvent être manipulées par rapport aux autres colonnes et lignes dans la table. Cette fonction permet des opérations comme trier les lignes de la table sur la base des valeurs d'une colonne. Dans la capture d'écran ci-dessus à droite, par exemple, les six éléments `Personne` peuvent être triés sur la base de leurs `Derniers` éléments enfants par le biais d'une seule commande dans la barre d'outils du Mode Grid. Une telle opération est plus simple que d'effectuer une transformation XSLT, qui serait la manière usuelle de trier un nodeset XML.

Pour plus d'informations, voir la page Affichage Table (XML).

## Affichage de la table (JSON/YAML)

Les objets et arrays qui contiennent au moins un objet ou array peuvent être affichés soit comme liste *(mis en surbrillance dans la capture d'écran à gauche)* ou comme table *(mis en surbrillance dans la capture d'écran à droite)*. L'affichage peut passer entre l'affichage de la liste table et de la liste pour des objets et arrays individuels.







Pour une description de l'affichage de la table du Mode Grille JSON, voir la section Affichage de table (JSON).


© 2019-2025 Altova GmbH

## 3.3.3.2 Structure du document

Dans le Mode Grille, la structure du document XML, JSON, YAML ou DTD peut être éditée de manière graphique. Par exemple, vous pouvez insérer, ajouter et supprimer des nœuds, glisser-déposer des nœuds vers des emplacements différents, et convertir un type de nœud en un autre.

### Ajouter de nouveaux nœuds

Il y a deux manières d'ajouter de nouveaux nœuds au document :

- Les assistants d'entrée des Siblings et des Enfants saisissent des nœuds spécifiques dans l'emplacement sélectionné.
- Vous pouvez ajouter un nouveau nœud qui n'est pas défini dans un schéma comme sibling, enfant ou parent.

*Assistants d'entrée des Siblings et des Enfants*
Ici, vous trouverez les explications afin de savoir comment fonctionnent les assistants à la saisie Frères et Enfants avec une référence à un document XML qui est associé à un schéma (DTD ou Schéma XML). Un document JSON ou YAML qui est associé à un Schéma JSON fonctionnerait de la même manière.

Lorsqu'un nœud est sélectionné dans la fenêtre principale, le frère et les enfants qui sont autorisés à ce point (selon le schéma) sont affichées dans les assistants de Frères et des Enfants, respectivement.

- Dans chacun de ces assistants à la saisie, utilisez les icônes de la barre d'outils pour activer/désactiver la visibilité des éléments et des attributs. Les nœuds obligatoires sont affichés avec un point d'exclamation.
- Les nœuds grisés ne peuvent pas être ajoutés. Ceci est dû à l'une des raisons suivantes : (i) le nœud a déjà été ajouté et plus aucune instance du nœud n'est permise par le schéma, comme dans le cas du sibling de l' `adresse` dans la capture d'écran ci-dessous ; (ii) un autre nœud doit être ajouté avant que le nœud grisé puisse être ajouté, comme dans le cas du `dernier` enfant dans la capture d'écran ci-dessous, qui ne peut être ajouté une fois que le `premier` enfant a été ajouté.




Ajouter des nœuds comme suit :

- *Frères :* Dans l'assistant d'entrée, sélectionnez le nœud que vous souhaitez ajouter comme sibling. Puis, cliquez sur l'icône appropriée *(voir la capture d'écran en haut à gauche)*, dépendant du fait si

vous souhaitez ajouter le sibling après ou avant le nœud sélectionné dans la grille, ou l'ajouter en tant que dernier des siblings du nœud sélectionné.
- *Enfants :* Double-cliquez sur le nœud que vous souhaitez ajouter comme enfant.

*Insérer de nouveaux nœuds*
Lorsqu'un nœud est sélectionné dans le document (à savoir, une cellule grille), vous pouvez ajouter un nœud vide comme sibling, enfant ou parent. Les commandes pour ces opérations sont listées dans la table ci-dessous, et sont disponibles dans : (i) le menu contextuel de la cellule ; (ii) le menu XML ou menu JSON ; et (iii) la barre d'outils du Mode Grille.

| Commande | Raccourci |
|---|---|
| Insérer (Sibling) après | Ctr+Enter |
| Insérer (Sibling) avant | Ctr+Shift+Enter |
| Ajouter (Sibling) | Ctr+Alt+A |
| Ajouter enfant | Ctr+Alt+Enter |
| Ajouter Attribut( XML) | CTRL+Alt+I |
| Wrapper dans Élément (XML) | Ctr+Alt+W |
| Wrapper dans Array (JSON) | CTRL+Alt+W |
| Wrapper dans Objet (JSON) | Ctrl+Shift+W |
| Éditer Ancre (YAML) | -- |

Veuillez prendre note des points suivants :

- Le nouveau nœud est créé comme élément vide (XML) ou propriété vide (JSON/YAML) par défaut. Vous pouvez changer le type de nœud par la suite.
- La commande **Wrap dans Élément** crée un nœud d'élément autour du nœud actuel. Cet élément devient le nouveau parent du nœud actuel. Les commandes **Wrapper dans Array** et **Wraper dans Objet** dans les documents JSON fonctionnent de manière semblable.
- La commande **Éditer Ancre** crée un nœud d'*Ancre* si aucun n'existe. Si une ancre existe déjà, elle est en surbrillance pour l'édition. Pour supprimer une ancre, supprimez son nom.

## Modifier la structure avec des mécanismes standard Windows

Dans la Mode Grid, vous pouvez aussi modifier la structure du document en utilisant les mécanismes Windows suivants :

- *Supprimer :* Sélectionnez un composant et le supprimer avec la touche **Supprimer**.
- *Déplacer :* Sélectionner un composant et glisser-déplacer le vers un nouvel emplacement.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 3.3.3.3 Contenu du Document

Éditer le contenu dans le Mode Grille est simple : Double-cliquer à l'intérieur du champ du contenu et éditer le contenu tel que requis. Le type de nœud peut être changé rapidement en cliquant sur l'icône *Type* du nœud et en sélectionnant du menu qui apparaît. Dans le document XML, les entités peuvent être insérées par le biais des assistants à la saisie des Entités. De plus, le Mode Grille propose une validation et la fonction de recherche et de remplacement.

Ce chapitre décrit les fonctions uniques du Mode Grille des documents XML et JSON Pour une description des fonctions du Mode Grille des documents DTD, voir le chapitre DTD.

### Sélection de type (XML)

Les cellules dans le mode Grille contiennent des nœuds du document XML. Nous avons regroupé les types comme suit :

- *Types Nom–Valeur :* Élément, attribut, instruction de traitement (PI). Les nœuds de ce type ont des noms et des valeurs.
- *Types de valeur :* Texte, CDATA, commenter, références entité/caractère. Les nœuds de ce type ne prennent que les valeurs.
- *Types de définition :* Déclaration XML, DOCTYPE (interne ou externe DTD). Ces nœuds définissent des propriétés du document XML.
- *Types de conteneurs spéciaux spécifiques à XMLSpy :* Formule.

Le type d'une valeur est indiqué par un symbole qui se trouve devant la valeur *(voir la capture d'écran ci-dessous)*. Pour changer un type, il faut cliquer sur son symbole et sélectionner le type souhaité depuis le menu qui apparaît. De manière alternative, cliquez avec la touche de droite de la souris dans la cellule et, depuis le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez un type du sous-menu **Type**. Les symboles et raccourcis de types sont affichés dans la capture d'écran ci-dessous :



Veuillez noter les points suivants :

- Les nœuds du type *Élément, Attribut,* et *PI* ont un nom et une valeur, alors que les nœuds du type *Texte, CDATA,* et *Commenter* ont uniquement une valeur. Par exemple, un nœud d'élément aura un nom et un contenu, alors qu'un nœud de texte aura uniquement une valeur.
- Les conversions de type tentent de préserver la clé originale et la valeur. Si, par exemple, vous convertissez un élément en attribut, l'attribut aura (i) le même nom que l'élément, et (ii) une valeur est, dans la mesure du possible, la même chose que le contenu de l'élément.
- Dans la séquence des nœuds enfants d'un élément, les attributs sont toujours listés les premiers. Par conséquent, les conversions de type pourraient entraîner un réarrangement de nœuds.
- Dans le cas d'un contenu mixte (des données caractère parsemées avec des éléments enfants, comme un élément paragraphe qui contient du texte ainsi que des éléments en gras et en italique), les nœuds de texte consécutifs ne sont pas permis et pourraient être ajoutés automatiquement.
- Lorsque des nœuds multiples sont sélectionnés pour la conversion en un type simple, vous pouvez définir une option afin de déterminer si ce changement doit exécuté ou non, ou si vous devriez être averti.
- Vous pouvez éditer du texte brut dans une cellule ou une ligne en sélectionnant la cellule parent ou la ligne parent à éditer de cette manière et en cliquant sur l'icône **Éditer en tant que Raw Text** de la barre d'outils. Lorsque vous éditez du texte en tant que texte brut, les entités et le markup dans cette cellule ne seront pas résolus, respectivement, en glyphes et composants de Mode Grille (et peuvent être édités pour cette raison).

## Sélection de type (JSON)

Le Mode Grille JSON distingue les deux catégories de types suivantes :

- *Types simples :* String, Nombre, Booléen, Nul
- *Types simples spéciaux :* Auto (qui est détecté depuis la valeur), Commentaire (JSONC, JSON5)
- *Types de conteneur :* Objet, Array
- *Types spéciaux de conteneur :* Formule

Le type d'une valeur est indiqué par un symbole qui se trouve devant la valeur *(voir la capture d'écran ci-dessous)*. Pour changer un type, il faut cliquer sur son symbole et sélectionner le type souhaité depuis le menu qui apparaît. Les symboles et raccourcis de types sont affichés dans la capture d'écran ci-dessous :



Les types détectés automatiquement ont des points verts en-dessous *(voir la capture d'écran ci-dessous)*. Un type explicite est un type que vous attribuez.




Les actions liées au type se produisent dans deux situations :

- Lorsqu'un document JSON est chargé : tous les types simples sont convertis en `Auto`, qui sont détectés automatiquement depuis les valeurs. Par exemple, **`"MyString"`** est automatiquement détecté en tant que type String, **`123`** en tant que type Nombre, **`true`** en tant que type Booléen, et **`null`** en tant que type Null. Dans les cas de strings ambigus, choisir le type explicitement.
- Lorsqu'une nouvelle structure de données ou une valeur est saisie : les types simples sont détectés automatiquement et le type est attribué automatiquement. Vous pouvez changer le type ultérieurement, le cas échéant.

**Note :** Les paramètres du Mode Grid JSON vous permettent de spécifier (i) la procédure à suivre pour changer les types lorsque de multiples cellules sont sélectionnées, et (ii) comment les valeurs de types atomiques devraient être traitées lorsque le type est changé en array ou objet.

## Saisie semi-automatique

La saisie automatique est activée quand le document étant édité est associé avec le schéma.

La saisie semi-automatique vous fournit des options de saisie à l'emplacement du curseur (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Ces options, qui sont basées sur les définitions dans le schéma, sont fournies par le biais de (i) pop-ups dans la fenêtre principale, et (ii) via des assistants d'entrée. Les pop-ups et assistants à la saisie affichent chacun des entrées qui sont valides à l'emplacement du curseur. Pour se déplacer d'une entrée à l'autre dans la liste pop-up, utilisez les touches de direction. Sélectionnez une entrée depuis la fenêtre pop-up ou double-cliquez dans l'assistant d'entrée pour l'insérer.




Pour les documents JSON, notez les points suivants :

- Si le document est un schéma JSON, le remplissage automatique sera basé sur la version de schéma indiquée par le mot-clé `$schema`. Pour plus d'informations, voir aussi Version de schéma JSON.
- Si le document est une instance JSON/JSON5, alors un schéma JSON doit être attribué à l'instance pour que le remplissage automatique soit activé.

## Valider sur Édition

Le mode *Valider sur Édition* est désactivé par défaut. Lorsqu'il est activé, des vérifications de bonne formation et de validation sont effectuées pendant que vous éditer un document dans le Mode Grille. Pour la validation à exécuter (en plus des vérifications bien formées), un schéma doit être assigné au document. Les erreurs sont montrées en (i) affichant le texte erroné en rouge et (ii) en signalisant l'emplacement avec un point d'exclamation rouge. Si un smart fix est disponible pour une erreur, une ampoule s'affiche sur la ligne qui génère l'erreur. Lorsque vous placez la souris sur l'icône, une fenêtre pop-up apparaît qui recense les smart fixes disponibles. Sélectionner un fix pour l'appliquer immédiatement. Pour plus d'informations, voir En cours de validation des Documents XML et En cours de validation des Documents JSON.

Le mode *Valider sur Édition* peut être activé ou désactivé soit (i) via la commande de menu **XML | Valider sur Édition**, (ii) via la touche de la barre d'outils **Valider sur Édition**, ou (iii) via l'option *Sur Édition* des Paramètres de validation du dialogue Options.

## Rechercher et Remplacer

Les commandes **Rechercher** **(Ctrl+F)** et **Remplacer** **(Ctrl+H)** (accédées via le menu **Éditer** ou **Ctrl+F**) fournissent des capacités de recherche puissantes. Outre la casse, vous pouvez définir le terme de recherche et la correspondance de mots entiers, le terme peut aussi être exprimé en tant qu'expression régulière. La portée de la recherche peut être restreinte à la sélection dans le document. Les résultats sont mis en surbrillance orange, et les cellules avec du contenu sont également mises en surbrillance orange.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Pour une description de la fonction Rechercher et Remplacer, voir les descriptions des commandes Rechercher et Remplacer du menu Édition.

## 3.3.3.4 Mode Écran divisé

Le Mode écran divisé divise la fenêtre principale du Mode Grille (pour les documents XML; JSON et DTD) en soit deux parties verticale ou horizontale et affiche le document actif dans les deux parties. Ceci signifie essentiellement que vous aurez deux aperçus du document actif. Vous pouvez parcourir séparément chaque aperçu - ce qui vous permet de voir les différentes parties du document côte-à-côte. Si vous effectuez une modification dans chaque aperçu, alors elle sera appliquée dans le document sous-jacent et sera donc visible immédiatement dans les deux modes.

### Passer entre le Mode Écran divisé et le Mode Écran unique

Pour créer des modes divisés du **document actif**, procédez comme suit :

- *Division horizontale :* Faire glisser l'icône de la division horizontale située en haut à droite (*voir la capture d'écran ci-dessous*).
- *Division verticale :* Faire glisser l'icône de la division verticale située en bas à gauche (*voir la capture d'écran ci-dessous*) vers la gauche.




Pour retourner au Mode Écran unique, procédez comme suit :

- Double-cliquez sur la barre de division, ou

- Déplacez la barre de divison vers un des côtés de la fenêtre parallèle et relâchez le bouton de la souris.

**Note :** Un Mode Écran divisé est créé pour chaque document individuellement.

## Parcourir et éditer dans le mode Écran divisé

Le principal bénéfice de travailler dans le Mode divisé est que vous pouvez consulter différentes parties d'un long document côte à côte ou consulter la même partie dans un Affichage de Table simultanément. Dans le Mode Écran divisé, vous pouvez éditer le document des deux manières. Les modifications seront appliquées dans le document sous-jacent et sont donc visibles dans les deux modes. La capture d'écran ci-dessous montre un document dans un Mode Écran divisé vertical.




Veuillez noter les points suivants :

- Lorsque l'affichage est divisé, le deuxième affichage contient le même mode que le mode unique d'origine au moment de la division.
- Toutes les fonctions d'affichage, fonctions d'édition, fonctions de navigation, etc. qui sont disponibles dans l'affichage unique d'un document sont disponibles dans les deux affichages du Mode Écran divisé *(voir capture d'écran ci-dessus)*.
- Dans chaque mode de l'Affichage « Split », vous pouvez scroller et parcourir séparément.
- Vous pouvez utiliser séparément l'Affichage Table dans chaque affichage.
- Toutes les actions d'édition du document, y compris les actions de l'assistant à la saisie, sont réfléchies dans les deux affichages.

# 3.3.3.5 Assistants à la saisie

Pour les documents XML, JSON, YAML et DTD dans le Mode Grille, il existe trois assistants à la saisie : Siblings, Enfants et Valeurs. Lorsqu'une cellule est sélectionnée dans le Mode Grid, les items sensibles au contexte apparaissent dans chaque assistant de saisie. Ce qui apparaîtra dépendra de la structure du document et des contraintes de nœud définies dans le schéma qui a été assigné au document XML.

*Assistants d'entrée des Siblings et des Enfants*

Les assistants de saisie Sibling and Enfants contiendront respectivement les nœuds sibling et enfants disponibles du nœud sélectionné dans le Mode Grille. Voir la capture d'écran de l'assistant de saisie pour Sibling. Les nœuds ayant déjà été ajoutés sont grisés, alors que ceux qui n'ont pas encore été ajoutés sont affichés en noir. Les éléments obligatoires sont marqués avec un point d'exclamation. Dans la capture d'écran

ci-dessous d'un document XML actif, tous les nœuds sibling, à l'exception de l'élément obligatoire `State`, ont déjà été ajoutés au document.




Lorsque vous sélectionnez un item dans les assistants de saisie des Siblings ou Enfants, les icônes apparaissent à droite (*voir la capture d'écran*) qui vous permettent respectivement d'insérer l'item immédiatement après le nœud sélectionné dans le Mode Grille, immédiatement avant ou (de l'apposer) après tous ses siblings.

*Assistant de saisie Valeurs*
Lorsqu'un nœud est choisi dans le Mode Grille qui peut prendre une valeur et si ce nœud est doté d'un ensemble de valeurs possibles définies pour celui-ci dans le schéma, ces valeurs sont énumérées dans l'assistant de saisie Valeurs. Double-cliquez sur l'une des valeurs pour la saisir.

## 3.3.3.6 Affichage de la Table (XML)

### À propos de l'Affichage de la table

Dans le Mode Grid standard, si un élément est répétitif, chaque instance d'élément est affichée, l'une après l'autre dans l'ordre du document. Dans la capture d'écran ci-dessous, par exemple, l'élément `Personne` est l'élément répétitif.

| Person <1> | |
|---|---|
| First | Fred |
| Last | Landis |
| Title | Program Manager |
| PhoneExt | 951 |
| EMail | f.landis@nanonull.com |
| Shares | 2000 |
| LeaveTotal | 28 |
| LeaveUsed | 10 |
| LeaveLeft | 18 |
| Person <2> | |
| First | Michelle |
| Last | Butler |
| Title | Software Engineer |
| PhoneExt | 654 |
| EMail | m.butler@nanonull.com |
| Shares | 1500 |
| LeaveTotal | 19 |
| LeaveUsed | 9 |
| LeaveLeft | 10 |

Un élément répétitif, comme l'élément personne **`Personne`** affichée ci-dessus, peut également être affiché comme table (*capture d'écran ci-dessous*). Dans la représentation de la table, les nœuds enfants de l'élément répétitif forment les colonnes de la table, alors que les instances de l'élément répétitif forment les lignes de la table. Pour basculer vers le Mode Table, cliquez sur l'icône **Mode de la table** qui est affichée dans la première instance de l'élément répétitif *(cercle vert dans la capture d'écran ci-dessus)*. Lorsque vous avez basculé vers l'affichage de la table, l'icône **Mode de la table** est affichée en couleur *(voir la capture d'écran ci-dessous)*.

| Person (6) | First | Last | Title |
|---|---|---|---|
| 1 | Fred | Landis | Program Manager |
| 2 | Michelle | Butler | Software Engineer |
| 3 | Ted | Little | Software Engineer |
| 4 | Ann | Way | Technical Writer |
| 5 | Liz | Gardner | Software Engineer |
| 6 | Paul | Smith | Software Engineer |

Le Mode Table propose un avantage d'édition unique dans le sens que les lignes et les colonnes peuvent être manipulées par rapport aux autres colonnes et lignes dans la table. Ceci permet des opérations telles que trier des lignes sur les valeurs d'une colonne. Dans la capture d'écran, par exemple, les six éléments `Personne` peuvent être triés sur la base de leurs **`Derniers`** éléments enfants par le biais d'une simple opération GUI. Une telle opération *(voir ci-dessous pour les détails)* est plus simple que d'effectuer une transformation XSLT, qui est la manière usuelle de trier un nodeset XML.

 © 2019-2025 Altova GmbH

*Note*

- L'affichage de la table ne peut être appliquée qu'à une séquence d'éléments du même nom.
- L'affichage de la table est également disponible pour un seul élément. L'icône de l'élément **Mode Table** devient visible lorsque vous cliquez sur l'élément.
- Les couleurs de l'affichage de la table peuvent être définies dans le dialogue des Options : Polices et couleurs | Mode Grid | Couleurs de cellule.

## Les icônes pour afficher et éditer dans l'Affichage de la table

Les icônes affichées ci-dessous sont disponibles dans l'Affichage de la table et proposent des fonctions d'affichage et d'édition. Elles sont visibles dans les cellules de table et/ou dans la barre d'outils en Mode Grid.

| | |
|---|---|
| | Optimise les largeurs des colonnes de la grille conformément au contenu de la cellule. |
| / | Si coloré, Affichage Table est activé, autrement il est désactivé. Cliquer pour passer à l'affichage |
| / | Une commande bascule en haut à gauche de la cellule de la table. Bascule des lignes vers les colonnes et vice versa |
| / | Si coloré, un filtre pour la table, un objet, ou un array est activé, autrement le filtre est désactivé. Cliquez pour désactiver/activer. Pour éditer l'expression, double-cliquez sur celle-ci |
| | Commande bascule pour word-wrapper les cellules. Si sélectionné, word-wrap est activé. Par défaut, seulement les contenus des items sont encapsulés. Si vous voulez en plus encapsuler les noms des items, choisissez cette option depuis la liste déroulante de l'icône. |
| 100% | Niveau de zoom du Mode Grid |
| | Activé quand une en-tête de colonne est sélectionnée. Les boutons trient les lignes de la table, respectivement par ordre décroissant ou croissant du contenu de la colonne |

## Éditer dans l'Affichage de la table

Dans l'Affichage de la table, vous pouvez réaliser des actions d'édition décrites ci-dessous.

*Ajouter une ligne de table (nouvelle instance de l'élément répétitif de la table)*
Vous pouvez ajouter une nouvelle ligne—à savoir, une autre instance de l'élément répétitif de la table—comme suit :

1. Cliquez avec la touche droite sur *la cellule qui contient le numéro* de la ligne au-dessus ou en dessous de la ligne que vous souhaitez ajouter.
2. Sélectionnez la commande **Insérer après (Ctrl+Enter)** pour ajouter une ligne en dessous de la ligne sélectionnée, ou **Insérer avant (Ctrl+Shift+Enter)** pour ajouter une ligne au-dessus de la ligne sélectionnée. Ces commandes sont aussi disponibles dans le menu XML et la barre d'outils dans le Mode Grid.

La nouvelle ligne sera créée comme un nœud élément. Vous pouvez changer son type de nœud si vous le souhaitez *(voir ci-dessous pour les détails)*.

*Ajouter des éléments sibling ou enfant dans une cellule de table*
Si une cellule de table représente un élément enfant d'une ligne de table, vous pouvez attribuer à cet élément enfant un nœud sibling suivant ou un nœud enfant. Cliquez avec la touche droite sur la cellule de table et sélectionnez respectivement la commande **Ajouter (Ctrl+Alt+A)** ou **Ajouter enfant (Ctrl+Alt+Enter)**. Ces commandes sont aussi disponibles dans le menu XML et la barre d'outils dans le Mode Grid. La nouvelle ligne sera créée comme un nœud élément. Vous pouvez changer son type de nœud si vous le souhaitez *(voir ci-dessous pour les détails)*.

*Emballer la cellule dans l'élément*
Vous pouvez créer un élément autour de la cellule de table. Le nouvel élément sera créé à un niveau entre celui de la cellule et celui du parent de la cellule. À cette fin, cliquez avec la touche droite sur la cellule de table et sélectionnez la commande **Emballer dans Élément (Ctrl+Alt+W)**. Cette commande est également disponible dans le menu XML et la barre d'outils dans le Mode Grid .

*Ajouter une colonne de table (nouveau nœud enfant de toutes les instances de l'élément répétitif de la table)*
Vous pouvez ajouter une nouvelle colonne—à savoir, un nouveau nœud enfant de toutes les instances de l'élément répétitif de la table—comme suit :

1. Cliquez avec la touche droite sur l'en-tête d'une colonne ou sur une cellule non vide d'une colonne.
2. Sélectionnez une commande **Insérer après (Ctrl+Enter)** pour ajouter une colonne à droite de la colonne sélectionnée, ou **Insérer avant (Ctrl+Shift+Enter)** pour ajouter une colonne à gauche de la colonne sélectionnée. Ces commandes sont aussi disponibles dans le menu XML et la barre d'outils dans le Mode Grid.

La nouvelle colonne sera créée comme un nœud élément. Vous pouvez changer son type de nœud si vous le souhaitez *(voir ci-dessous pour les détails)*.

*Changer les types de nœuds et les noms des colonnes*
Pour changer un type de nœud de la colonne, cliquez sur l'icône du type de nœud de la colonne et, depuis le menu qui s'affiche, sélectionnez un nouveau type de nœud. Le type de ce nœud sera modifié pour toutes les instances de l'élément répétitif.

Pour changer le nom d'un en-tête d'une colonne, double-cliquez sur le nom et éditez-le. En conséquence, le nom du nœud sera modifié dans toutes les instances de l'élément répétitif.

*Trier les lignes de table sur la base des valeurs d'une colonne sélectionnée*
Vous pouvez trier les lignes d'une table sur la base des valeurs relatives d'un de ses nœuds enfant (une colonne). Par exemple, vous pouvez trier les lignes sur la base de la colonne *DernierNom* pour vous donner les éléments répétitifs de la table triée par ordre alphabétique. Pour trier une colonne, sélectionnez l'en-tête de colonne et cliquez sur la commande barre d'outils dans le Mode Grid **Trier par ordre croissant** ou **Trier par ordre décroissant**. Ces commandes sont aussi disponibles dans le menu XML.

Trier l'ordre dans certaines langues, en particulier celles qui n'ont pas d'alphabet latin, peut être bénéfique en activant la prise en charge beta Unicode UTF-8 dans le dialogue des paramètres de la région linguistique de Windows 10 (ou supérieure). Pour ce faire, suivez les étapes suivantes : Allez au dialogue des *Paramètres* de Windows et recherchez les *Paramètres de langue*. Sous *Paramètres associés*, cliquez sur *Paramètres de langue administrative*. Dans le dialogue Région qui apparaît, allez à l'onglet *Administrative* et sous *Language for non-Unicode programs*, cliquez sur *Change system locale*. Dans le dialogue des paramètres de la région qui apparaît (*voir la capture d'écran ci-dessous*), sélectionnez l'option *Beta : Use Unicode UTF-8 for worldwide*

 © 2019-2025 Altova GmbH

*language support* et cliquez sur **OK**.




## Affichage de la table et applications externes

Vous pouvez tirer profit de la structure de la table pour échanger les données entre l'affichage de la table et une application spreadsheet (telle que MS Excel). Pour déplacer les données de l'affichage de la table, suivez les instructions suivantes :

1. Dans l'affichage de la table, sélectionnez les nœuds que vous voulez copier. Procédez en cliquant sur les cellules elles-mêmes, les en-tête colonnes, les en-tête lignes, ou sur la table entière. Si vous cliquez sur la table entière ou les en-tête de colonnes, les en-tête de colonnes sont également copiées ; autrement, elles ne le sont pas. (Dans la capture d'écran ci-dessous, les lignes 2 et 3 sont sélectionnées.)

| expense-item (3) | | type | expto | Date | expense | description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Lodging | Sales | 2003-01-01 | 122.11 | |
| | 2 | Lodging | Development | 2003-01-02 | 122.12 | Played penny arcade |
| | 3 | Lodging | Marketing | 2003-01-02 | 299.45 | Treated Clients |

2. Sélectionnez la commande du menu contextuel Copier | Copier en tant que texte séparé par tabulation.
3. Collez les données directement dans le programme de spreadsheet.



| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lodging | Development | 1/2/2003 | 122.12 | Played penny arcade |
| 2 | Lodging | Marketing | 1/2/2003 | 299.45 | Treated Clients |

L'échange de données fonctionne dans les deux sens. Vous pouvez aussi copier des données d'une spreadsheet à l'affichage de la table. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une plage dans l'application externe et copiez-la dans le presse-papiers (avec **Ctrl+C**).
2. Sélectionnez une cellule individuelle dans l'affichage de la table.
3. Collez les données copiées avec **Ctrl+V**.

Les données seront collées dans la table avec une structure correspondant à la structure originale et en commençant par la cellule choisie dans le Mode Table. Notons les points suivants :

- Si les données existent déjà dans ces cellules du Mode Table, les nouvelles données écrasent les données originales.
- Si plus de lignes et/ou colonnes sont requises pour tenir compte des nouvelles données, celles-ci sont créées.
- Les données deviennent le contenu des éléments représentés par les cellules respectives.

Pour plus de tâches complexes liées à l'échange de données, utilisez les fonctions uniques importation/exportation de XMLSpy.

## 3.3.3.7 Affichage de la table (JSON/YAML)

### Mode Affichage de la table

Les objets et arrays qui contiennent au moins un objet ou array peuvent être affichés soit comme liste *(mis en surbrillance dans la capture d'écran à gauche)* ou comme table *(mis en surbrillance dans la capture d'écran à droite)*. Pour basculer entre ces deux modes, cliquez sur l'icône de la table qui est située en dessous de l'icône de l'objet ou de l'array *(voir la capture d'écran)*. Dans les tables d'array, les items d'array sont affichés en tant que lignes. Dans la capture d'écran en dessous à droite, l'array `Tracks` array est affiché en tant que table. L'array consiste en objets enfants, qui sont affichés en tant que lignes. Chaque propriété d'objet (`Titre` et `Durée` dans la capture d'écran ci-dessous) est affichée en tant que colonne, avec les noms des propriétés communes étant affichés comme en-têtes des colonnes. Pour basculer des lignes et colonnes, cliquez sur l'icône dans la cellule gauche du haut de la table.

 © 2019-2025 Altova GmbH







## Les icônes pour afficher et éditer dans l'Affichage de la table

Les icônes affichées ci-dessous sont disponibles dans l'Affichage de la table et proposent des fonctions d'affichage et d'édition.

| | |
|---|---|
| | Optimise les largeurs des colonnes de la grille conformément au contenu de la cellule. |
| / | Si coloré, Affichage Table est activé, autrement il est désactivé. Cliquer pour passer à l'affichage |
| / | Une commande bascule en haut à gauche de la cellule de la table. Bascule des lignes vers les colonnes et vice versa |
| / | Si coloré, un filtre pour la table, un objet, ou un array est activé, autrement le filtre est désactivé. Cliquez pour désactiver/activer. Pour éditer l'expression, double-cliquez sur celle-ci |
| | Commande bascule pour word-wrapper les cellules. Si sélectionné, word-wrap est activé. Par défaut, seulement les contenus des items sont encapsulés. Si vous voulez en plus encapsuler les noms des items, choisissez cette option depuis la liste déroulante de l'icône. |
| | Dans un tableau : Apposer un item d'array dans la liste ou la table<br>Dans un objet : Apposer une paire `key:value` (comme ligne dans une liste, ou (dans l'affichage de table) comme une cellule d'une nouvelle colonne de table) |
| | Ajouter une paire `key:value` vide ; le type de la valeur est un `string` par défaut |
| | Sélectionner le type de données d'une valeur de propriété, ou entrer un commentaire ou une formule |

## Éditer dans l'Affichage de la table

Dans l'Affichage de la table, vous pouvez réaliser des actions d'édition décrites ci-dessous.

*Ajouter des lignes dans une table*
Pour ajouter des lignes, vous avez le choix entre plusieurs méthodes :

- *Ajouter une ligne enfant à la table :* Sélectionnez la table et, dans le menu contextuel, choisissez la commande **Ajouter enfant (Ctrl+Shift+Enter**). De manière alternative, cliquez sur l'icône de la table **Ajouter enfant** *(voir la liste des icônes ci-dessus)*. Une ligne sera apposée en bas de table.
- *Apposer une ligne frère à la table lorsqu'une ligne est choisie :* Sélectionnez une ligne et, dans le menu contextuel, choisissez la commande **Ajouter (Ctrl+Enter**). Une ligne sera apposée en bas de table.
- *Insérer une ligne frère au-dessus de la ligne sélectionnée :* Sélectionnez une ligne et, dans le menu contextuel, choisissez la commande **Insérer (Ctrl+ Alt+Enter**).

*Saisir ou éditer une valeur de propriété*
Sélectionnez la cellule de la table dans laquelle la valeur de la propriété est située et saisissez la valeur. Le type de données sera détecté automatiquement si la valeur est une chaîne, un nombre, un booléen ou un null. S'il y a une ambiguïté, le type est défini sur `string`. Vous pouvez écraser la sélection automatique en utilisant l'icône datatype-selection *(voir la liste des icônes ci-dessus)*. De manière alternative, vous pouvez utiliser un raccourci approprié (*voir la table des raccourcis ci-dessous*).

| | |
|---|---|
| * | Auto (détecte des string, nombre, booléen, null, et définit en conséquence) |
| " | String |

 © 2019-2025 Altova GmbH

| | |
|---|---|
| [ | Array |
| { | Objet |
| // | Comment (in JSONC, JSON5, YAML documents) |
| = | Formule (dans les documents JSONC, JSON5, YAML) |

*Ajouter une cellule de ligne vide dans une nouvelle colonne*
Vous pouvez ajouter une nouvelle cellule dans une ligne. La nouvelle cellule fera partie d'une colonne nouvellement créée. Pour ajouter une nouvelle cellule, sélectionnez la ligne de votre choix et, dans le menu contextuel, sélectionnez la commande **Ajouter enfant (Ctrl+Shift+Enter**). De manière alternative, cliquez sur l'icône **Ajouter la cellule de la ligne** *(voir la liste des icônes ci-dessus)*. La cellule de la ligne sera créée dans une colonne. Le type de la valeur dans la cellule est `string` par défaut. Saisissez la valeur de la propriété dans la cellule et le nom de la propriété en tant qu'en-tête de la colonne. Les autres cellules dans la colonne nouvellement créée seront vides.

*Trier les lignes de table sur la base des valeurs d'une colonne sélectionnée*
Vous pouvez trier les lignes d'une table sur la base des valeurs relatives d'un de ses nœuds enfant (une colonne). Par exemple, vous pouvez trier les lignes sur la base de la colonne *DernierNom* pour vous donner les éléments répétitifs de la table triée par ordre alphabétique. Pour trier une colonne, sélectionnez l'en-tête de colonne et cliquez sur la commande barre d'outils dans le Mode Grille **Trier par ordre croissant** ou **Trier par ordre décroissant**. Ces commandes sont aussi disponibles dans le menu JSON.

Trier l'ordre dans certaines langues, en particulier celles qui n'ont pas d'alphabet latin, peut être bénéfique en activant la prise en charge beta Unicode UTF-8 dans le dialogue des paramètres de la région linguistique de Windows 10 (ou supérieure). Pour ce faire, suivez les étapes suivantes : Allez au dialogue des *Paramètres* de Windows et recherchez les *Paramètres de langue*. Sous *Paramètres associés*, cliquez sur *Paramètres de langue administrative*. Dans le dialogue Région qui apparaît, allez à l'onglet *Administrative* et sous *Language for non-Unicode programs*, cliquez sur *Change system locale*. Dans le dialogue des paramètres de la région qui apparaît (*voir la capture d'écran ci-dessous*), sélectionnez l'option *Beta : Use Unicode UTF-8 for worldwide language support* et cliquez sur **OK**.



## Affichage de la table et applications externes

Vous pouvez tirer profit de la structure de la table pour échanger les données entre l'affichage de la table et une application spreadsheet (telle que MS Excel). Pour déplacer les données de l'affichage de la table, suivez les instructions suivantes :

1. Dans l'affichage de la table, sélectionnez les nœuds que vous voulez copier. Procédez en cliquant sur les cellules elles-mêmes, les en-tête colonnes, les en-tête lignes, ou sur la table entière. Si vous cliquez sur la table entière ou les en-têtes de colonnes, les en-têtes de colonnes sont également copiées ; autrement, elles ne le sont pas. (Dans la capture d'écran ci-dessous, les lignes 1 à 8 sont sélectionnées, ensemble avec leurs en-têtes de colonnes.)

| [ ] Tracks | Title | Duration | Writer |
|---|---|---|---|
| { } 1 | "AB" Death on Two Legs | "AB" 03:43 | "AB" Freddie Mercury |
| { } 2 | "AB" Lazing on a Sunday Afternoon | "AB" 01:08 | "AB" Freddie Mercury |
| { } 3 | "AB" I'm in Love with My Car | "AB" 03:05 | "AB" Roger Taylor |
| { } 4 | "AB" You're My Best Friend | "AB" 02:50 | "AB" John Deacon |
| { } 5 | "AB" '39 | "AB" 03:25 | "AB" Brian May |
| { } 6 | "AB" Sweet Lady | "AB" 04:01 | "AB" Brian May |
| { } 7 | "AB" Seaside Rendezvous | "AB" 02:13 | "AB" Freddie Mercury |
| { } 8 | "AB" The Prophet's Song | "AB" 08:17 | "AB" Brian May |

2. Sélectionnez la commande du menu contextuel Copier | Copier en tant que texte séparé par tabulation.
3. Collez les données directement dans le programme de spreadsheet.

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | Title | Duration | Writer |
| 2 | Death on Two Legs | 3:43 | Freddie Mercury |
| 3 | Lazing on a Sunday Afternoon | 1:08 | Freddie Mercury |
| 4 | I'm in Love with My Car | 3:05 | Roger Taylor |
| 5 | You're My Best Friend | 2:50 | John Deacon |
| 6 | '39 | 3:25 | Brian May |
| 7 | Sweet Lady | 4:01 | Brian May |
| 8 | Seaside Rendezvous | 2:13 | Freddie Mercury |
| 9 | The Prophet's Song | 8:17 | Brian May |

L'échange de données fonctionne dans les deux sens. Vous pouvez aussi copier des données d'une spreadsheet à l'affichage de la table. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une plage dans l'application externe et copiez-la dans le presse-papiers (avec **Ctrl+C**).
2. Sélectionnez une cellule individuelle dans l'affichage de la table.
3. Collez les données copiées avec **Ctrl+V**.

Les données seront collées dans la table avec une structure correspondant à la structure originale et en commençant par la cellule choisie dans le Mode Table. Notons les points suivants :

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Si les données sont copiées dans une cellule qui permet la création de nouvelles lignes et/ou colonnes sans rendre les données existantes invalides, de nouvelles lignes et/ou colonnes seront créées.
- Des lignes sont créées en tant qu'objets nouveaux, alors que les colonnes sont créées en tant que propriétés des objets (ligne) d'une table.
- Si la structure de la table ne peut pas être modifiée de manière valide, les nouvelles données écrasent les données d'origine de la cellule sélectionnée en tant que texte.

Pour plus de tâches complexes liées à l'échange de données, utilisez les fonctions uniques importation/exportation de XMLSpy.

### 3.3.3.8 Glisser-et-Déposer (XML)

Le Mode Grille propose une superposition pour glisser très utile qui vous permet de glisser un fragment de document XML dans le Mode Grille depuis un document qui est ouvert dans XMLSpy, une application externe, ou même un site web.

Si vous placez le curseur sur un nœud cible, une superposition pour glisser apparait, qui fournit non seulement des informations sur ce qui a été glissé (type et nombre d'item/s) mais également sur la manière dont l'item sera créé lorsqu'il est déposé. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, la valeur `Development` est glissée (déplacée). Le popup `Abc` indique que l'item est une valeur string.

- Si vous passez sur un champ de valeur (comme dans la capture d'écran à gauche), le champ entier est marqué, indiquant que la valeur du champ marqué sera remplacée par la valeur du champ glissé.
- Si vous passez sur un nom de nœud (tel que `Date` dans la capture d'écran à droite), une ligne d'insertion apparait, indiquant que la chaîne de valeur sera déposée à cet endroit pour créer un nœud de texte dans l'arborescence.

**Note :** Vous pouvez toujours annuler chaque étape avec **Ctrl+Z** ou la commande menu **Éditer | Annuler**.




## Information contenant une superposition pour glisser

Les informations suivantes concernant une superposition pour glisser seront affichées.

*Mode Grille normal*

- La valeur glissée dans un champ de valeur fait que la valeur source remplace la valeur dans le champ cible (*voir la capture d'écran ci-dessus gauche*).
- La valeur déposée dans l'arborescence en tant que nœud crée un nœud de texte (*voir la capture d'écran ci-dessus droite*).
- La superposition pour des nœuds multiples d'un seul type indique le type de nœud qui est déposé et le nombre de ces nœuds. Pour sélectionner un nœud (et pas sa valeur), veuillez noter que vous devez cliquer sur le nom du nœud. Dans la capture d'écran ci-dessous, l'information dans la superposition pour glisser indique que les deux attributs seront déposées.

 © 2019-2025 Altova GmbH




- La superposition pour des nœuds multiples de types différents montre le texte *Mixed* et le nombre de nœuds dans le presse-papiers (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Pour sélectionner un nœud (et pas sa valeur), veuillez noter que vous devez cliquer sur le nom du nœud.




*Affichage de la table*

- Lorsque les valeurs sont glissées, le nombre de cellules sélectionnées est indiqué par `colonne x lignes` (*voir la capture d'écran ci-dessous*). La matrice des cellules glissées remplacera une matrice correspondante. La cellule cible (la cellule sur laquelle vous déposez la matrice) recevra la valeur de la cellule en haut à gauche de la matrice. Les autres cellules glissées rempliront les cellules vers la droite et vers le bas de la cellule cible. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, les cellules bleues sont glissées et déposées sur la cellule `Date`. Ceci a pour conséquence que celles-ci remplacent les cellules qui ont été marquées. Si la matrice des cellules glissées dépasse les limites de la table, le nombre approprié de colonnes et/ou de lignes est ajouté pour accommoder les cellules glissées. Dans ce cas, les limites qui seront élargies sont indiquées par des pointillés.



- Lorsque la cible est l'arborescence du nœud —et non la cellule—alors le nœud ajouté est indiqué, ensemble avec (i) les colonnes qui seront ajoutées (dans des crochets), et (ii) le nombre de lignes qui seront ajoutées pour le même élément (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




- Une colonne de table peut être déplacée en la sélectionnant (cliquez sur son en-tête à cet égard) et glissée dans l'en-tête de la colonne adjacente à laquelle vous voulez la déplacer. Une ligne d'insertion indiquera de quel côté de la colonne cible la colonne déplacée sera placée.

## 3.3.3.9 Glisser-et-Déposer (JSON/YAML)

Le Mode Grille propose une superposition très utile pour glisser, qui vous permet de glisser un fragment de document JSON ou YAML depuis un document ouvert dans XMLSpy, une application externe ou même un site web.

Si vous placez le curseur sur un nœud cible, une superposition pour glisser apparait, qui non seulement fournit des informations sur ce qui qui a été glissé mais également sur la manière dont l'item sera créé lorsqu'il est déposé. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, la valeur `Seaside Rendezvous` est déposée (déplacée). Le popup `AB` indique que l'item est une valeur string.

- Si vous passez sur un champ de valeur (comme dans la capture d'écran à gauche), le champ entier est marqué, indiquant que le valeur du champ marqué sera remplacée par la valeur du champ glissé.
- Si vous passez sur un nom de nœud (tel que `Durée` dans la capture d'écran à droite), une ligne d'insertion apparait, indiquant que la chaîne de valeur sera déposée à cet endroit pour créer un nœud de valeur d'une paire key–value. Dans ce cas, la clé sera une chaîne vide.

**Note :** Vous pouvez toujours annuler chaque étape avec **Ctrl+Z** ou la commande menu **Éditer | Annuler**.

 © 2019-2025 Altova GmbH




## Information contenant une superposition pour glisser

Les informations suivantes concernant une superposition pour glisser seront affichées.

*Mode Grille normal*

- La valeur glissée dans un champ de valeur fait que la valeur source remplace la valeur dans le champ cible (*voir la capture d'écran ci-dessus gauche*).
- La valeur déposée dans une arborescence en tant que nœud crée le nœud de valeur d'une paire key–value (*voir la capture d'écran ci-dessus droite*). La clé sera une chaîne vide.
- La superposition pour des nœuds multiples d'un seul type indique le type de nœud qui est déposé et le nombre de ces nœuds. Pour sélectionner un nœud (et pas sa valeur), veuillez noter que vous devez cliquer sur le nom du nœud. Dans la capture d'écran ci-dessous, l'information dans la superposition pour glisser indique que les deux paires key–value de type string seront déposées.




- La superposition pour les nœuds multiples indique que les nouveaux nœuds seront créés avec un type string par défaut (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Vous pouvez modifier le type de nœuds glissés en cliquant sur les icônes respectives *Éditer Type*. Pour sélectionner un nœud (et pas sa valeur), veuillez noter que vous devez cliquer sur le nom du nœud.




*Affichage de la table*

- Lorsque les valeurs sont glissées, le nombre de cellules sélectionnées est indiqué par **colonne x lignes** (*voir la capture d'écran ci-dessous*). La matrice des cellules glissées remplacera une matrice correspondante. La cellule cible (la cellule sur laquelle vous déposez la matrice) recevra la valeur de la cellule en haut à gauche de la matrice. Les autres cellules glissées rempliront les cellules vers la droite et vers le bas de la cellule cible. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, les cellules bleues sont glissées et déposées sur la cellule 6 **Durée**. Ceci a pour conséquence que celles-ci remplacent les cellules qui ont été marquées. Si la matrice des cellules glissées dépasse les limites de la table, le nombre approprié de colonnes et/ou de lignes est ajouté pour accommoder les cellules glissées. Dans ce cas, les limites qui seront élargies sont indiquées par des pointillés.




- Lorsque la cible est l'arborescence du nœud - et non la cellule - alors le nœud ajouté est indiqué, ensemble avec (i) les colonnes qui seront ajoutées (dans des crochets), et (ii) le nombre d'instances du nouvel item. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, un array est ajouté qui contient deux objets, dont chacun est doté d'une paire key–value **Titre**, **Durée**, et **Artiste**.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Une colonne de table peut être déplacée en la sélectionnant (cliquez sur son en-tête à cet égard) et glissée dans l'en-tête de la colonne adjacente à laquelle vous voulez la déplacer. Une ligne d'insertion indiquera de quel côté de la colonne cible la colonne déplacée sera placée.

## 3.3.3.10 Formules (XML)

Une formule dans le Mode Grille XML utilise une expression XQuery 3.1 pour calculer un résultat ou générer un nodeset qui peut être stocké dans le document. Une formule est définie avec une expression XQuery 3.1. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, une formule appelée **`MinTemps`** a été créée pour générer un minimum, maximum, et une moyenne d'ensemble de toutes les températures minimum.



| Month (12) | name | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 1 | January | -5 | 3 |
| 2 | February | -16 | 1 |
| 3 | March | -9 | 7 |
| 4 | April | 2 | 16 |
| 5 | May | 8 | 21 |
| 6 | June | 12 | 26 |
| 7 | July | 14 | 34 |
| 8 | August | 16 | 36 |
| 9 | September | 11 | 28 |
| 10 | October | 10 | 26 |
| 11 | November | -1 | 14 |
| 12 | December | -3 | 9 |



Pour créer un formule, procéder comme suit :

1. Ajouter un nouveau nœud là où vous souhaitez afficher la formule.
2. Le nœud sera créé par défaut comme un élément. Changer le type du nœud vers la formule.
3. Double-cliquez dans la cellule qui contient l'icône **`f(x)`** et saisissez le nom de la formule *(voir la capture d'écran ci-dessus)*.
4. Vous pouvez cliquer sur l'icône pour enregistrer le résultat de la formule vers le document.
5. Double-cliquez dans la cellule de l'expression et tapez l'expression XQuery, puis cliquez sur **Enter**.

*Liste du document XML utilisée dans la capture d'écran ci-dessus*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Températures>
   <Mois nom="Janvier">
      <Min>-5</Min>
      <Max>3</Max>
```

```
    </Mois>
    <Mois nom="Février">
       <Min>-16</Min>
       <Max>1</Max>
    </Mois>
    <Mois nom="Mars">
       <Min>-9</Min>
       <Max>7</Max>
    </Mois>
    <Mois nom="Avril">
       <Min>2</Min>
       <Max>16</Max>
    </Mois>
    <Mois nom="Mai">
       <Min>8</Min>
       <Max>21</Max>
    </Mois>
    <Mois nom="Juin">
       <Min>12</Min>
       <Max>26</Max>
    </Mois>
    <Mois nom="Juillet">
       <Min>14</Min>
       <Max>34</Max>
    </Mois>
    <Mois nom="Août">
       <Min>16</Min>
       <Max>36</Max>
    </Mois>
    <Mois nom="Septembre">
       <Min>11</Min>
       <Max>28</Max>
    </Mois>
    <Mois nom="Octobre">
       <Min>10</Min>
       <Max>26</Max>
    </Mois>
    <Mois nom="Novembre">
       <Min>-1</Min>
       <Max>14</Max>
    </Mois>
    <Mois nom="Décembre">
       <Min>-3</Min>
       <Max>9</Max>
    </Mois>
 </ Températures>
```

*Liste de l'expression de la formule XML utilisée dans la capture d'écran ci-dessus*

```
concat(
" MinMin=", min(//Mois/Min), ", ",
```

 © 2019-2025 Altova GmbH

```
" MaxMin=", max(//Mois/Min), ", ",
" AvgMin=", avg(//Mois/Min)
)
```

Veuillez noter les points suivants :

- Le nœud du contexte de l'expression XQuery de la formule est le nœud parent du nœud de la formule.
- Pour ajouter une nouvelle ligne dans une expression, appuyez sur **Ctrl+Enter**. Ceci est utile si vous voulez afficher une expression sur plusieurs lignes pour une meilleure lecture.
- Les expressions XQuery des formules d'un document sont stockées dans un fichier de métadonnées de l'application spéciale dans votre dossier (Mes) Documents : `Altova\XMLSpyCommon\json-metadata.json`. Les formules seront automatiquement appliquées depuis ce filtre quand le document est réouvert dans le Mode Grille.
- Les expressions de formule peuvent être enregistrées en plus comme instructions du traitement dans le fichier du document lui-même quand le document est enregistré. À cette fin, assurez-vous que l'option *Persistance* des Paramètres du Mode Grille (**Outils | Options | Aperçu | Paramètre du Mode Grille**) a été sélectionnée.
- Dans le Mode Grille, le résultat généré par une formule est affiché dans la cellule en dessous de l'expression XQuery de la formule et est également stockée dans le fichier de métadonnées de l'application (*voir ci-dessus*).
- Si l'option *Persistance* a été sélectionnée (*voir ci-dessus*), alors une icône de disque apparaît à côté de l'expression XQuery. Activez cette icône pour enregistrer le résultat de la formule dans le document.
- Le résultat de la formule est un calcul, il est stocké comme contenu d'un élément qui porte le nom que vous avez assigné à la formule. Par exemple : pour la formule **`MinTemps`** affichée dans la capture d'écran ci-dessus, le résultat sera stocké dans un élément nommé **`MinTemps`**.
- Si le résultat de la formule est stocké dans le document ou non, il sera calculé et stocké dans le fichier de métadonnées de l'application (*voir ci-dessus*).

## Formules dans les tables

Si toutes les cellules d'une colonne de table (in Affichage Table) contiennent la même formule, la formule est affichée une seule fois—dans l'en-tête de la colonne *(voir la capture d'écran ci-dessous)*. Les *résultats* du calcul de la formule sont, toutefois, affichés dans les cellules respectives. La formule dans l'en-tête de la colonne est une représentation du Mode Grid. Dans le document XML (voir Mode Texte), la formule est répétée pour chaque item ligne-table.

| Month (12) | | name | Min | Max | MidRange (Min + Max) div 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | January | -5 | 3 | # -1 |
| | 2 | February | -16 | 1 | # -7.5 |
| | 3 | March | -9 | 7 | # -1 |
| | 4 | April | 2 | 16 | # 9 |
| | 5 | May | 8 | 21 | # 14.5 |
| | 6 | June | 12 | 26 | # 19 |
| | 7 | July | 14 | 34 | # 24 |
| | 8 | August | 16 | 36 | # 26 |
| | 9 | September | 11 | 28 | # 19.5 |
| | 10 | October | 10 | 26 | # 18 |
| | 11 | November | -1 | 14 | # 6.5 |
| | 12 | December | -3 | 9 | # 3 |

Même si une seule formule d'une cellule est différente, la formule sera affichée dans sa cellule respective. Si toutes les formules d'une colonne de table sont les mêmes pour que la formule apparaisse dans l'en-tête, et vous voulez créer maintenant une formule différente pour une cellule individuelle, éteignez Affichage Table et éditer la formule de cette cellule. Si vous retournez à Affichage Table, les formules seront affichées dans les cellules individuelles (pour toutes les cellules).

## 3.3.3.11 Formules (JSON/YAML)

Une formule est une expression XQuery 3.1 qui génère un résultat (soit un nodeset ou des calculs) pour un affichage en Mode Grille JSON/YAML. Dans la capture d'écran ci-dessous, par exemple, le prix total des items 1 à 4 dans un document JSON est calculé et le résultat (28) est affiché sur une ligne séparée. Chaque formule est exécutée de manière indépendante et n'est pas affectée par d'autres filtres ou formules dans le document.

Pour toute information sur la construction d'expressions XQuery pour des documents JSON/YAML, voir la section Expressions XQuery pour JSON.

| { } | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | receiptID | "AB" 123-456-7890 | | | |
| | paymentMethod | "AB" Cash | | | |
| | [ ] items | | | | |
| | | | itemID | displayName | price | quantity |
| | | { } 1 | "AB" 1 | "AB" Milk | # 1 | # 3 |
| | | { } 2 | "AB" 2 | "AB" Yogurt | # 2 | # 2 |
| | | { } 3 | "AB" 3 | "AB" Chocolate 85% | # 1 | # 1 |
| | | { } 4 | "AB" 4 | "AB" Fancy Wine | # 20 | # 1 |
| | f(x) totalPrice | sum(for $item in ?items?* return $item?price * $item?quantity) | | | |
| | | # 28 | | | |

- Le document JSON est affiché dans la capture d'écran ci-dessus, y compris la formule stockée et le résultat de la formule.

  *Notez que la **formule** est stockée en tant que commentaire JSON, mais le **résultat de la formule** est stocké en tant que code JSON direct. Le code ci-dessous (avec le résultat de la formule étant stocké) est le résultat de l'icône du disque de la formule lorsque vous cliquez dessus.*

```
{
   "receiptID": "123-456-7890",
   "paymentMethod": "Cash",
   "items": [
      {
         "itemID": "1",
         "displayName": "Milk",
         "price": 1,
         "quantity": 3
      },
      {
         "itemID": "2",
         "displayName": "Yogurt",
         "price": 2,
         "quantity": 2
      },
      {
         "itemID": "3",
         "displayName": "Chocolate 85%",
         "price": 1,
         "quantity": 1
      },
      {
         "itemID": "4",
         "displayName": "Fancy Wine",
         "price": 20,
         "quantity": 1
      }
   ],
   //(:altova_xq_embed:)totalPrice(:altova_xq_key:)sum(for $item in ?items?* return
$item?price * $item?quantity)
   "totalPrice": 28
   //(:altova_xq_end:)
}
```

Dans la capture d'écran ci-dessus, la formule résume les membres d'une séquence. Ces membres sont chacun des produits des valeurs de **`prix`** et de **`quantité`** de chaque projet contenu dans le tableau des **`items`**. L'itération de spécifier chaque objet et de l'attribuer, à son tour, à la variable **`$item`** est spécifiée par : **`pour $item dans ?items?*`**. Il est important de noter ici le nœud contextuel, qui est le parent de la formule - et, en conséquence, le parent du nœud des **`items`**. Chaque produit est obtenu en vérifiant le **`prix`** et la **`quantité`** des nœuds enfants de l'objet actuellement dans la variable **`$item`**, et en multipliant ces deux valeurs l'une avec l'autre. Les produits ainsi obtenus sont les membres de la séquence, qui sont ensuite additionnés afin de générer le prix total.

## Créer une formule

Pour créer un formule, procéder comme suit :

1. Sélectionnez le nœud pour lequel vous voulez ajouter la formule, soit en tant que frère ou enfant. Cliquez avec la touche droite, et ajoutez le frère ou l'enfant (selon ce que vous voulez). Lorsque vous décidez où vous voulez que la formule apparaisse (en tant que frère ou enfant), n'oubliez pas que le nœud contextuel de l'expression XQuery de la formule sera le nœud parent de la formule. Par exemple, dans l'expression XQuery affichée dans la capture d'écran ci-dessus, le nœud contextuel est le nœud parent de la formule (`Prixtotal`) et de son frère, l'array des `items`. Pour créer la formule dans la capture d'écran ci-dessus, un nœud frère a été apposé dans l'array des `items` *(voir la capture d'écran ci-dessous)*.
2. Changer le type du nœud de la Formule *(voir la capture d'écran ci-dessous)*.




3. Double-cliquez dans la cellule qui contient l'icône `f(x)` pour saisir le nom de la formule *(voir la capture d'écran ci-dessus)*. Si le document est un document JSON5 ou JSONC, alors une icône de disque est affichée. Vous pouvez cliquer sur l'icône pour enregistrer le résultat de la formule vers le document.

4. Par défaut, l'expression XQuery est la chaîne `'XQuery'`, donc le résultat sera la chaîne `XQuery` (affiché dans la cellule ci-dessous sous l'expression). Saisissez votre expression XQuery en double-cliquant dans la cellule de l'expression et tapez l'expression, puis cliquez sur **Enter**. Ainsi, la formule sera-t-elle évaluée et son résultat affiché. Les autres formules ne seront pas modifiées.
5. Si le document contient de multiples formules, cliquez sur la commande de menu **JSON | Ré-évaluer tout** afin de mettre à jour les résultats de toutes les formules. La commande est particulièrement utile si les formules dans le document recherchent des données qui changent de manière dynamique (par exemple, des taux de change).

## Résumé des points clés

Notez que les points suivants sur les formules, en particulier les propriétés spéciales des documents **JSON5** et **JSONC** :

- Le nœud du contexte de l'expression XQuery de la formule est le nœud parent du nœud de la formule.
- Pour ajouter une nouvelle ligne dans une expression, appuyez sur **Ctrl+Enter**. Ceci est utile si vous voulez afficher une expression sur plusieurs lignes pour une meilleure lecture.
- Les expressions XQuery des formules d'un document sont stockées dans un fichier de métadonnées de l'application spéciale dans votre dossier (Mes) Documents : `Altova\XMLSpyCommon\json-metadata.json`. Les formules seront automatiquement appliquées depuis ce filtre quand le document est réouvert dans le Mode Grille.
- Dans les documents JSON5 et JSONC, vous pouvez enregistrer de plus les formules comme commentaires. Faites ceci en sélectionnant l'option *Persistance* des Paramètres du Mode Grille (**Outils | Options | Aperçu | Paramètres du Mode Grille**). Cette option est sélectionnée par défaut.
- Le résultat du calcul d'une formule est affiché dans la cellule en dessous de l'expression XQuery. Dans le cas de JSON5 et JSONC, la sortie peut en plus être stockée dans le document. Si l'option *Persistance* a été sélectionnée (*voir point précédent*), alors une icône de disque apparaît à côté de l'expression XQuery. Activez cette icône pour enregistrer le résultat de la formule dans le document.

| | |
|---|---|
| | Le résultat de la formule n'est pas enregistré dans le contenu JSON ; cliquez pour l'enregistrer. *Uniquement dans JSON5 et JSONC.* |
| | Le résultat de la formule est enregistré dans le contenu JSON ; cliquez pour ne pas l'enregistrer. *Uniquement dans JSON5 et JSONC* |

- Que vous ayez cliqué sur le disque ou non, le résultat de la formule sera calculé et stocké dans les métadonnées du document.
- Quand la sortie est un calcul et est stocké dans le contenu, il est stocké comme propriété qui a le nom que vous avez assigné à la formule. Par exemple, dans la formule **`Prixtotal`** décrite ci-dessus, le résultat est stocké comme suit : **`"totalPrice": 28`**.
- Notez la différence : Dans les documents en JSON5 et JSONC, les formules sont enregistrées en tant que commentaires JSON, leurs résultats sont enregistrés en tant que propriétés JSON.

**Note :** Il n'est pas possible d'enregistrer les formules ou leurs résultats dans les documents JSON qui ne sont pas JSON5 ou JSONC. Toutefois, puisque les formules du Mode Grille de tout document JSON sont toujours stockées dans le fichier de métadonnées de l'application, elles seront toujours appliquées quand le document est affiché dans le Mode Grille.

**Note :** Puisqu'une formule est basée sur XQuery, elle ne fonctionnera pas dans les documents YAML qui ne sont pas JSON-like. Donc, si, par exemple, vous utilisez des ancres ou alias dans votre document YAML, alors le calcul de la formule résultera en un message d'erreur XQuery.

## Formules dans les tables

Si toutes les cellules d'une colonne de table (in Affichage Table) contiennent la même formule, la formule est affichée une seule fois - dans l'en-tête de la colonne *(voir la capture d'écran ci-dessous)*. Les *résultats* du calcul de la formule sont, toutefois, affichés dans les cellules respectives. La formule dans l'en-tête de la colonne est une représentation du Mode Grille. Dans le contenu du document JSON/YAML (en Mode Texte), la formule est répétée pour chaque item ligne-table.




Même si une seule formule est différente (telle que dans la cellule en surbrillance de la capture d'écran ci-dessous), chaque formule sera affichée dans sa cellule respective.




*Réévaluer toutes les formules*

Pour mettre à jour les résultats de toutes les formules dans le document, cliquez sur la commande du menu **JSON | Ré-évaluer tout**.

*Procédures pour les actions pertinentes*

- Ajouter une nouvelle colonne vide à la table comme suit : Basculez vers Affichage de la liste depuis l'Affichage de la table, cliquez avec la touche droite sur n'importe quelle paire `key:value` dans l'affichage de la liste, et apposez ou insérez une nouvelle paire `key:value`par le biais du menu contextuel de l'item. Lorsque vous rebasculez vers l'Affichage de la table, une nouvelle colonne est créée pour la nouvelle `key:value` paire qui a été apposée/insérée. Vous pouvez désormais éditer la colonne dans le Mode Grille.
- Si toutes les formules d'une colonne de table sont les mêmes pour que la formule apparaisse dans l'en-tête, et vous voulez créer maintenant une formule différente pour une cellule individuelle, basculez vers l'Affichage de la liste et éditez la formule de cette cellule.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 3.3.3.12 Filtres

### Filtres dans les documents XML

Un filtre dans le Mode Grille XML peut être appliqué à un nœud d'élément et vous permet de filtrer les descendants de ce nœud. Partout où vous pouvez appliquer un filtre, une icône de filtre grisée est affichée. Une fois qu'un filtre a été défini, cette icône est affichée en couleur *(voir la capture d'écran ci-dessous)*. Un filtre est défini avec une expression XQuery 3.1. Dans la capture d'écran ci-dessous, par exemple, un filtre a été défini pour le nœud **`Températures`** afin de n'afficher que ces enfant éléments **`Mois`** qui ont un élément enfant **`Min`** avec une valeur supérieure à `10`. (Veuillez noter que dans la capture d'écran le numéro de l'index de l'instance de l'élément **`Mois`** respective est affichée.)




Pour définir un filtre, cliquez de la touche droite sur l'élément que vous souhaitez filtrer, sélectionnez **Filtre** depuis le menu contextuel qui apparaît, saisissez l'expression XQuery, et cliquez sur **Entrer**. La cellule *Filtre* est indiquée par l'icône *(voir la capture d'écran ci-dessus)*. Vous pouvez activer/désactiver le filtre en cliquant sur l'icône *Filtre*.

*Liste du document XML utilisée dans la capture d'écran ci-dessus*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Temperatures>
   <Month name="January">
      <Min>-5</Min>
      <Max>3</Max>
   </Month>
   <Month name="February">
      <Min>-16</Min>
      <Max>1</Max>
   </Month>
   <Month name="March">
      <Min>-9</Min>
      <Max>7</Max>
   </Month>
   <Month name="April">
      <Min>2</Min>
      <Max>16</Max>
   </Month>
   <Month name="May">
```

```
      <Min>8</Min>
      <Max>21</Max>
   </Month>
   <Month name="June">
      <Min>12</Min>
      <Max>26</Max>
   </Month>
   <Month name="July">
      <Min>14</Min>
      <Max>34</Max>
   </Month>
   <Month name="August">
      <Min>16</Min>
      <Max>36</Max>
   </Month>
   <Month name="September">
      <Min>11</Min>
      <Max>28</Max>
   </Month>
   <Month name="October">
      <Min>10</Min>
      <Max>26</Max>
   </Month>
   <Month name="November">
      <Min>-1</Min>
      <Max>14</Max>
   </Month>
   <Month name="December">
      <Min>-3</Min>
      <Max>9</Max>
   </Month>
</Temperatures>
```

Veuillez noter les points suivants concernant les filtres :

- Les filtres peuvent être appliqués uniquement aux nœuds d'élément.
- Le nœud de contexte de l'expression XQuery du filtre est le nœud actuel. Dans la capture d'écran ci-dessus, par exemple, le nœud de contexte est le nœud **Températures**.
- Les filtres peuvent être imbriqués. Un filtre imbriqué peut être appliqué à un contenu filtré du filtre parent.
- Chaque filtre est exécuté de manière indépendante et n'est pas affecté par des formules ou d'autres filtres (sauf s'il s'agit d'un filtre imbriqué).
- Pour ajouter une nouvelle ligne dans une expression, appuyez sur **Ctrl+Enter**. Ceci est utile si vous voulez afficher une expression sur plusieurs lignes pour une meilleure lecture.
- Le contenu filtré est uniquement un affichage. Le contenu actuel reste inchangé.
- Une fois qu'un filtre a été créé, il peut être désactivé/réactivé via la commande de menu contextuel du nœud **Filtre**.
- Les filtres ne sont **pas stockés** dans le document XML, mais sont gardés dans un fichier de métadonnées de l'application spéciale situé dans le dossier (Mes) Documents : `Altova\XMLSpyCommon\json-metadata.json`. Les filtres seront automatiquement appliqués depuis ce filtre quand le document est ré-ouvert dans le Mode Grille. Vous pouvez passer le fichier de

 © 2019-2025 Altova GmbH

métadonnées à d'autres utilisateurs XMLSpy pour qu'ils puissent utiliser les mêmes filtres.

## Les filtres dans les documents JSON/YAML

Les filtres vous permettent de filtrer l'affichage des objets et arrays. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, un filtre (qui est une expression XQuery 3.1) a été appliqué à un array pour que seules les pistes écrites par Brian May sont affichées. En termes JSON, seuls les objets enfants des **`Tracks`** sont affichés qui ont une propriété **`Artiste`** contenant la valeur string `Brian May`. Le filtre de l'expression XQuery recherche tous les objets enfants des **`Tracks`** et sélectionne ceux pour lesquels une recherche de la propriété de l'**`Artiste`** correspond au string `'Brian May'`.




Chaque filtre est exécuté de manière indépendante et n'est pas affecté par d'autres filtres ou des formules dans le document.

Pour toute information sur la construction d'expressions XQuery pour des documents JSON/YAML, voir la section Expressions XQuery pour JSON.

**Note :** Lorsque vous saisissez des expressions pour des filtres et des formules en Mode Grille, vous allez éventuellement vouloir afficher une expression sur plusieurs lignes pour une meilleure lisibilité. Pour ajouter une nouvelle ligne dans l'expression, appuyez sur **Ctrl+Enter**.

**Note :** Puisqu'un filtre est basé sur XQuery, il ne fonctionnera pas dans les documents YAML qui ne sont pas JSON-like. Donc, si, par exemple, vous utilisez des ancres ou alias dans votre document YAML, alors le calcul d'un filtre résultera en un message d'erreur XQuery.

*Configurer un filtre*

Pour définir un filtre, cliquez de la touche droite sur l'élément que vous souhaitez filtrer, sélectionnez **Filtre** depuis le menu contextuel qui apparaît, saisissez l'expression XQuery, et cliquez sur **Entrer**. La cellule *Filtre* est indiquée par l'icône *(voir la capture d'écran ci-dessus)*. Vous pouvez activer/désactiver le filtre en cliquant sur l'icône *Filtre*.

Veuillez noter les points suivants concernant les filtres :

- Les filtres peuvent être appliqués uniquement aux objets et arrays.
- Le nœud de contexte de l'expression XQuery du filtre est le nœud actuel. Dans la capture d'écran ci-dessus, par exemple, le nœud de contexte de l'expression XQuery du filtre est le nœud **`Tracks`**.
- Les filtres peuvent être imbriqués. Un filtre imbriqué peut être appliqué à un contenu filtré du filtre parent.
- Chaque filtre est exécuté de manière indépendante et n'est pas affecté par des formules ou d'autres filtres (sauf s'il s'agit d'un filtre imbriqué).
- Pour ajouter une nouvelle ligne dans une expression, appuyez sur **Ctrl+Enter**. Ceci est utile si vous voulez afficher une expression sur plusieurs lignes pour une meilleure lecture.
- Le contenu filtré est uniquement un affichage. Le contenu actuel reste inchangé.

- Une fois qu'un filtre a été créé, il peut être désactivé/réactivé via la commande de menu contextuel du nœud **Filtre**.
- Les filtres ne sont **pas stockés** dans le document XML, mais sont gardés dans un fichier de métadonnées de l'application spéciale situé dans le dossier (Mes) Documents : `Altova\XMLSpyCommon\json-metadata.json`. Les filtres seront automatiquement appliqués depuis ce filtre quand le document est ré-ouvert dans le Mode Grille. Vous pouvez passer le fichier de métadonnées à d'autres utilisateurs XMLSpy pour qu'ils puissent utiliser les mêmes filtres.

### 3.3.3.13 Images

Les images peuvent être affichées directement dans le Mode Grid *(voir capture d'écran ci-dessous : Mode Grille XML à gauche, Mode Grille JSON à droite)*. Afin d'y arriver, l'image doit être stockée dans le fichier dans son encodage Base64 (et non comme référence à un fichier d'image)

 © 2019-2025 Altova GmbH







Vous avez deux manières d'insérer l'image encodée en Base64 dans le Mode Grille :

- Créer un nœud de type *Formule*. Dans la cellule d'expression de la formule *(voir la capture d'écran ci-dessus)*, entrer l'expression XPath suivante afin de convertir une image dans son encodage Base64 : `unparsed-text("<Image-URL>", "x-binarytobase64")`. La fonction XPath `unparsed-text` convertit l'image dans son encodage Base64. L'image peut être stockée comme texte encodé Base64 (que vous pouvez voir dans le Mode Texte), mais sera rendue dans sa forme graphique sous la cellule contenant l'expression de la formule.

- Placer le curseur dans la cellule dans laquelle vous voulez ajouter l'image. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, l'image est ajoutée en tant que contenu du deuxième élément d'**`Image`** en sélectionnant l'élément d'**`Image`**. Ensuite, sélectionner **Éditer | Insérer | Encoder Fichier Externe**. Dans le dialogue qui apparaît : (i) entrez le chemin de l'image souhaitée (local ou internet), (ii) choisissez *Base 64*, (iii) choisissez *Créer Texte*. L'image sera convertie dans son encodage Base64, et le code encodé sera saisi comme texte dans le nœud sélectionné. (Dans le Mode Grille XML, vous pouvez créer en alternative le texte Base64 comme nouvel élément enfant.) Vous pouvez voir le texte encodé en mode Texte. Toutefois, dans le mode Grille, vous ne verrez pas l'encodage mais un rendu d'image dans la cellule *(voir la capture d'écran ci-dessus)*.

Des URL d'image peuvent être données sous les formes suivantes, y compris en tant que chemins relatifs :

- `http://httpbin.org/image/png`
- `file:///c:/LocalPig.png`
- `C:/LocalPig.png`
- `LocalPig.png`

La plupart des formats d'image qui sont généralement utilisés sont pris en charge. Ceux-ci incluent les formats PNG, JPEG, BMP, et les GIF animés. Le format SVG est lu comme document XML ; dans le Mode Grille, l'image est affichée en tant que dernier enfant de l'élément **`<svg>`**.

### Enregistrer une chaîne d'image encodée en Base64 en tant qu'image de fichier

L'encodage Base64 d'une image est un simple texte. Dans XMLSpy, vous pouvez générer ce texte en fichier d'image ayant le format d'image qui est encodé dans la chaîne de texte Base64. Pour enregistrer un string encodé en Base64 dans son format d'image, cliquez avec la touche de droite sur l'image ou sa cellule et sélectionnez la commande **Enregistrer sous Image**. (Notez que, bien que l'image soit affichée dans le Mode Grille comme image, elle est en faitz stockée dans le fichier comme string Base64.) Dans le dialogue qui apparaît, sélectionnez l'emplacement sous lequel vous souhaitez enregistrer l'image et saisissez un nom pour le fichier d'image. L'extension du fichier d'image (`.png`, `.gif`, `.svg`, etc.) sera détectée automatiquement depuis l'encodage Base64 et apparaîtra dans le dialogue Enregistrer. Une fois terminé, cliquer **Enregistrer**.

Cette action peut également être exécutée par le biais de la commande de menu **Éditer | Enregistrer sous Image**.

## 3.3.3.14 Menu contextuel

Lorsque vous cliquez avec la touche de droite de la souris dans la cellule du Mode Grille, un menu contextuel *(capture d'écran ci-dessous : XML à gauche, JSON/YAML à droite)* apparaît qui fournit des commandes pour éditer le contenu lié à la cellule et modifier l'affichage. Le menu contextuel peut aussi être accédé en appuyant sur la touche du clavier **Menu**. Les commandes du menu contextuel sont décrites ci-dessous.

 © 2019-2025 Altova GmbH







*Type*
Passer la souris sur la commande **Type** pour afficher un sous-menu dans lequel vous pouvez choisir le type du composant. Vous pouvez aussi directement accéder au sous-menu **Type** avec le Clavier raccourci **Ctrl+ Menu**.

*Insérer avant/après, Apposer, Ajouter enfant*
Les commandes **Insérer** et **Ajouter** ajoutent un item au même niveau. (Dans XML, ceci est par défaut un élément.) Le nouvel item est ajouté, dans le cas de **Insérer Après** et **Insérer Avant**, respectivement, après et avant l'item sélectionné, et dans le cas d'**Ajouter** en tant que le dernier frère de l'item sélectionné.

La commande **Ajouter enfant** appose un nouvel item en tant qu'enfant :

- Dans XML, item enfant est par défaut un élément. Changez le nom du nouvel élément ajouté en double-cliquant sur le nom de la cellule et pour éditer le nom. Changez le type du nœud en cliquant sur l'icône de l'élément (à gauche de son nom), puis en sélectionnant le type de nœud souhaité.
- Dans JSON et YAML, si un enfant existe déjà, le nouvel enfant sera du même type que le dernier enfant ; si aucun enfant n'existe, alors le nouvel enfant sera une paire vide `key:value`.

*Ajouter Attribut (Mode grille XML)*
Activé sur éléments uniquement. Il ajoute un attribut à l'élément sélectionné avec un nom par défaut. Vous pouvez renommer le nouvel attribut en double-cliquant sur son nom et en l'éditant.

*Wrapper dans Élément (Mode Grid XML)*
L'item sélectionné reçoit un élément parent avec un nom par défaut. Vous pouvez renommer le nouvel élément en double-cliquant sur son nom et en l'éditant.

*Éditer comme Texte brut (Mode Grille XML)*
Permet d'éditer le contenu du texte de l'item sélectionné en tant que texte brut. Ceci est utile si, par exemple, vous êtes en train d'éditer du contenu complexe tel que du code HTML. Par exemple, la capture d'écran ci-dessous, affiche l'élément **`Address`** dans le Mode Grille.




Si vous basculez l'affichage de l'élément **`Address`** vers le texte brut (*voir la capture d'écran ci-dessous*), la structure de la grille est convertie en un seul item contenant du texte brut, qui peut être entièrement édité dans le Mode Texte.




*Espace blanc de l'élément (Mode Grille XML)*
Disponible dans des nœuds d'élément, il ajoute l'attribut **`xml:space`** à la balise de l'élément et vous donne la valeur à cet attribut que vous choisissez depuis le sous-menu de la commande.

- Toutefois, si vous sélectionnez la valeur *Omettre*, l'attribut **`xml:space`** ne sera pas ajouté, ce qui a pour conséquence de normaliser l'espace blanc.
- La valeur *Preserve* préserve tous les espaces blancs et désactive pretty printing pour cet élément. Les espaces blancs préservés sont indiqués dans le Mode Grille par une icône points de suspension.
- La valeur *Default* prend la valeur spécifiée pour cet élément, qui peut être utile pour remplacer une valeur **`xml:space`** héritée d'un élément ancêtre dans le document XML.

*Wrapper dans array, Wrapper dans objet (Mode Grille JSON/YAML)*
La partie sélectionnée de la table peut être wrappée soit dans un array soit dans un objet.

*Déplacer vers le Haut/Bas/Gauche/Droite*
S'il est possible de déplacer une composante vers le haut, le bas, la gauche ou la droite de son emplacement actuel dans la grille, alors la commande correspondante sera activée. Choisir la commande respective pour effectuer le déplacement.

 © 2019-2025 Altova GmbH

*Copier*
Ces commandes peuvent être utilisées pour copier la sélection actuelle. Seules ces options sont activées qui sont permises dans ce composant.

| Commande | Description |
|---|---|
| Copier comme texte XML/JSON/YAML | La sélection actuelle est sérialisée en tant que balisage XML/JSON/YAML |
| Copier comme texte séparé par tabulation | La sélection de table actuelle est sérialisée en tant que TSV (valeurs séparées par tab) |
| Copier en tant qu'Image | L'image actuelle est copiée en tant qu'image |

Veuillez prendre note des points suivants :

- *Copier en tant qu'Image* copie la chaîne encodée en Base64 de l'image sélectionnée. Si la chaîne est collée dans un document où une chaîne Base64-encoded peut être rendue en tant qu'image (par exemple, vers une autre table dans l'Affichage Table), il sera rendu. Autrement, il sera collé en tant que chaîne.
- Pour insérer du texte dans une cellule, copier le texte et le coller dans la cellule.
- Pour importer depuis le fichier, une image par exemple, utiliser la commande **Éditer | Insérer | Fichier externe encodé**. Une image est insérée en tant que string encodé enBase64 , et affiche ce string en tant qu'image dans le Mode JSON Grid. Les formats de fichier d'image qui sont pris en charge pour les importations sont : `PNG`, `JPEG`, `BMP`, `GIF`, `TIFF`.

*Copier XPath*
Cette commande copie une expression localisatrice XPath 3.1 vers le presse-papier, commençant à la racine du document qui situe le nœud sélectionné.

*Copier XPointer (Mode Grille XML)*
Cette commande copie l'expression XPointer dans le presse-papiers qui situe le nœud sélectionné. Voir **Copier XPointer/JSON-Pointer** pour plus de détails.

*Copier JSON Pointer (Mode Grille JSON/YAML)*
Cette commande copie l'expression JSON Pointer vers le presse-papiers qui situe le nœud sélectionné. Par exemple : **`/Artists/1/Albums/1/Tracks`**. Voir **Copier XPointer/JSON-Pointer** pour plus d'informations.

*Insérer*
Cette commande vous permet d'insérer les données utiles suivantes dans les documents XML, JSON et YAML :

- *Chemin de fichier :* Ouvre un dialogue Naviguer, dans lequel vous pouvez rechercher le chemin de fichier que vous souhaitez insérer.
- *XInclude (documents XML uniquement) :* Insère un élément XInclude. Un dialogue apparaît dans lequel vous pouvez configurer l'emplacement de la ressource externe à inclure ainsi que les autres attributs de l'élément.
- *Fichier externe d'encodage :* Vous permet de sélectionner un fichier d'image, qui peut être inséré dans le Mode Grille comme image ou comme encodage basé sur text (Base16 ou Base64). Dans le Mode Texte, l'image insérée sera sous sa forme encodée.

Les nouvelles données sont ajoutées immédiatement après le nœud sélectionné, au même niveau hiérarchique.

*Enregistrer comme Image (Mode Grille XML)*
Cette commande est activée lorsque une image est sélectionnée en Mode Grille. Elle ouvre un dialogue Enregistrer fichier, dans lequel vous pouvez sélectionner l'emplacement à enregistrer sou et l'extension de fichier. L'image sera enregistrée dans le format correspondant à l'extension de fichier sélectionnée.

*Filtre, Filtre pour Focus*
La commande **Filtre** est une commande bascule. Elle ajoute un filtre à l'élément sélectionné ou désactive le filtre. Veuillez noter qu'après avoir ajouté un filtre via cette commande, vous devez saisir une expression de filtre ; autrement, le filtre sera supprimé automatiquement. Après avoir ajouté un filtre, vous pouvez le désactiver en sélectionnant la commande une nouvelle fois ou en cliquant sur le filtre. Pour supprimer le filtre, cliquez sur *Supprimer tous les filtres* dans la barre d'outils.

La commande **Filter pour Focus** (i) construit un filtre sur l'élément racine qui contient une expression XPath pour situer le nœud sélectionné, et (ii) filtre l'affichage du Mode Grille pour montrer le nœud sélectionné (et ses descendants) directement sous l'élément racine. Ceci est utile si vous souhaitez focaliser l'affichage uniquement sur le nœud sélectionné. Si vous souhaitez supprimer le filtre, cliquez sur l'icône Filtre dans la cellule du contenu de l'élément racine.

*Éditer Ancre (Mode Grille YAML)*
Les ancres dans les documents YAML sont créées sur les valeurs de la paire key–value. Cette commande fonctionne de la manière suivante :

- Si aucune ancre n'existe sur le nœud sélectionné, alors la cellule de l'ancre est créée sur la valeur de la clé. Vous devez alors saisir un nom pour l'ancre. Si aucun nom n'est saisi, alors la cellule de l'ancre est supprimée et l'ancre n'est pas créée.
- Si une ancre existe sur le nœud sélectionné, alors le nom de l'ancre est sélectionné et vous pouvez éditer le nom. Si vous supprimez le nom, l'ancre ne sera pas supprimée.

Lorsque vous considérez avoir des ancres dans le Mode Grille, nous pensons à un nœud YAML comme étant l'un des deux types :

- Un mappage ou une séquence : L'ancre sera créée sur le tout le contenu du mappage ou de de la séquence
- Une paire key– value : L'ancre sera créée sur la valeur de la clé.

*Agrandir complètement*
Cette commande est activée si le composant sélectionné ou un de ses descendants est réduit. Elle agrandit le composant et tous les composants du descendant.

*Réduire non sélectionné*
Cette commande réduit tous les composants sauf le composant sélectionné et ses composants ancêtres.

*Direction du Texte*
Cette commande est disponible pour les nœuds contenant du texte (ou, dans JSON, un type de string), et change le sens de la lecture pour commencer soit à gauche ou à droite de la cellule. Ceci est utile lorsque vous utilisez des langues comme l'arabe et l'hébreux.

 *© 2019-2025 Altova GmbH*

## 3.3.3.15 Paramètres du Mode Grille

Les paramètres du Mode Grille sont définis dans le dialogue des Paramètres du Mode Grille *(capture d'écran ci-dessous)*, auquel on accède via l'icône des paramètres dans la Barre d'outils du Mode Grille.

| | |
|---|---|
| | Les paramètres du Mode Grille dans la Barre d'outils du Mode Grille |

Les paramètres du Mode Grille sont décrits ci-dessous. Notez que ces paramètres s'appliquent à tous les documents du Mode Grille (XML, JSON, DTD).




 © 2019-2025 Altova GmbH

*Afficher*
Les cases à cocher dans la section *Affichage* sont assez explicites. Veuillez trouver ci-dessous quelques clarifications.

- Si les cellules ne sont pas agrandies lors du chargement, le nœud racine et tous ses descendants sont compressés. Vous devrez étendre chaque nœud au fur et à mesure que vous plongez au cœur du document.
- Si *Convertir les entités XML en texte brut sur chargement* est sélectionné, alors les entités XML seront chargées en Mode Grille comme texte brut de l'entité respective ; elles ne seront pas résolues en leurs représentations de glyphes respectives.
- Si *Afficher aperçus instantanés* n'est pas cochée, alors, au lieu d'un aperçu de la cellule étant affiché, seul le numéro de l'index de l'élément dans la cellule sera affiché. Si des aperçus instantanés sont activés, vous pouvez choisir si vous voulez afficher un aperçu qui contient (i) le contenu et les attributs de l'élément ou (ii) uniquement les attributs. Pour opter pour ce dernier, cochez *pour des attributs uniquement*; pour opter pour le premier, désactivez *pour des attributs uniquement*. Veuillez noter qu'uniquement la première partie du contenu inline d'une cellule sera affichée ; vous pouvez passer sur un onglet de démarrage d'un élément pour voir tout son contenu.
- Lorsque les largeurs optimales sont activées, toute la largeur de la grille est affichée. Pour y parvenir, le texte dans certaines cellules sera renvoyé à la ligne.
- Lorsque du texte dépasse une cellule, ce dépassement peut être affiché soit en tant que texte, soit être indiqué par une ellipse.
- Vous pouvez basculer l'affichage de l'espace blanc dans les cellules de grille on ou off. Un espace est affiché en tant que point centré vertical et un onglet est affiché comme une flèche. Une fin de ligne (end-of-line) est indiquée avec un nouveau saut de ligne à l'intérieur d'une cellule.
- Les nœuds frères peuvent être organisés en groupes frères de 100 nœuds, 1k ou 10k nœuds *(voir la capture d'écran ci-dessous)*. Ceci est utile pour deux raisons : (i) gagner de l'espace dans l'affichage et assister à naviguer ; (ii) éviter un retard à rendre qu'exigerait le chargement de grandes quantités d'enregistrements. À tout moment, un groupe frère est affiché de manière élargie. Ce groupe peut être réduit uniquement en élargissant un autre groupe. Si vous ne voulez pas grouper des frères, sélectionnez *Illimité*.




*Navigation*
Généralement, vous pouvez utiliser les touches de direction pour naviguer dans la grille. Ces paramètres fournissent des options intelligents pour utiliser les clés.

- *Élargir sur la touche de direction de la droite :* Si un élément de cellule est réduit, appuyer sur la *touche de direction de droite* élargit l'élément dans la cellule. Si l'item de cellule n'est pas réduit, la

*touche de direction de droite* vous amène à la prochaine cellule à droite (y compris l'enfant si la prochaine cellule à droite est un enfant). Si l'option n'est pas sélectionnée, la *touche de direction de droite* s'arrête à la cellule réduite. Veuillez noter que la fonction *Étendre avec la touche de direction Flèche droite* ne s'applique pas aux cellules à l'intérieur des tables ; dans les cellules de table, l'action vous amène à la prochaine cellule à droite.

- *Réduire sur la touche de direction de gauche :* Lorsque vous vous déplacez à gauche avec la *touche de direction gauche* alors, à un certain moment, vous devez également déplacer la hiérarchie de document vers le haut. Si cette option est sélectionnée, alors les items qui peuvent être réduits le seront quand vous appuyez sur la *touche de direction de gauche* ; autrement, de tels items ne seront pas réduits bien que le focus basculera vers l'item parent. Veuillez noter que la fonction *Réduire avec la touche de direction de gauche* ne s'applique pas aux cellules des tables ; dans les cellules de table, l'action vous amène à la prochaine cellule à gauche.
- *Élargir/Réduire sur la barre d'espace :* Les fonctions d'espace de barre en tant que bascule pour élargir/réduire un élément. Elle peut donc être utilisée comme touche additionnelle pour naviguer au sein de la grille.
- *Garder la position de la colonne sur les touches de direction Haut/Bas :* Les touches de direction *Haut* et *Bas* vous déplacent, respectivement, vers le haut et le bas dans les cellules de la grille, y compris dans les items parent et enfants - qui sont hiérarchiquement à différents niveaux, et donc dans différentes colonnes. Si cette option est choisie, les niveaux représentés dans les colonnes autres que la colonne actuelle sont ignorés. Ceci fonctionne, par exemple, comme suit. Disons que le curseur se trouve dans la colonne pour l'élément **`subject/course/books/book/title`**. Avec l'option *Garder position de colonne* choisie, vous pouvez utiliser les touches de direction *Haut* et *Bas* pour naviguer uniquement à travers les titres de livres (sans aller dans les colonnes **`book`**, **`books`**, **`course`**, ou **`subject`**, ou toute colonne pour les items descendants de **`Title`**.)

*Éditer*

Les cases à cocher dans la section *Affichage* sont assez explicites. Veuillez trouver ci-dessous quelques clarifications.

- Lorsque vous modifiez le type de cellules multiples sélectionnées, vous avez les options suivantes qui définissent si vous pouvez poursuivre l'action du paramètre : *Toujours, Jamais,* ou *Demander* (pour la décision de l'utilisateur).
- Lorsque vous modifiez un type JSON d'un type atomique à objet ou array, vous avez les options suivantes qui définissent si vous pouvez poursuivre l'action du paramètre : (i) *Demander* (si la valeur du type atomique devrait être maintenue comme valeur d'une paire d'enfants sans nom **`key:value`** ou ignorée), (ii) *Toujours* (maintenir la valeur d'une paire d'enfants sans nom **`key:value`**), (iii) *Jamais* (maintenir la valeur, à savoir ignorer la valeur).
- L'option de la *direction Coller* détermine si une sélection dans le presse-papiers est collée au-dessus ou en dessous de la cellule sélectionnée.

*Persistance*

Les expressions de formule et résultats de formule sont toujours stockés dans les fichiers de métadonnées de l'application pour les filtres et les formules. Toutefois, si l'option *Persistance* est sélectionnée, alors les formules peuvent aussi être enregistrées dans le document lui-même.

- Dans le document XML, les expressions de formule sont stockées comme instructions de traitement et les résultats de formule sont stockés comme contenu d'élément.
- Dans les documents en JSON5 et JSONC, les expressions de formules sont stockées en commentaires en ligne et les résultats de formule sont stockés en tant que propriétés JSON.

 *© 2019-2025 Altova GmbH*

La terminologie *if possible* de l'option se réfère au fait que les commentaires sont autorisés uniquement dans les documents JSON5 et JSONC — et non dans d'autres documents JSON.

*Tables JSON, tables XML*
Si le paramètre pour détecter les tables en Mode Grille est sélectionné automatiquement lors du chargement, vous pouvez sélectionner le pourcentage minimum de cellules de tables remplies qui qualifient les tables à être détectées comme des tables. Si le nombre de cellules de table remplies ne dépasse pas ce niveau, la structure est affichée comme grille normale avec les éléments répétitifs recensés l'un en dessous de l'autre.

*Presse-papiers*
Vous pouvez aussi choisir si les contenus du presse-papiers doivent être stockés comme valeurs séparées par tabulation (TSV), ou comme XML/JSON (dépendant du type de document). Ceci est une fonction très utile : Si vous souhaitez coller une table depuis le presse-papiers dans un autre document, le paramètre vous permet de choisir si la table copiée est stockée comme TSV ou avec un marquage. (Pour voir la différence, collez une table dans un éditeur de texte après avoir copié la table vers le presse-papiers dans chacun des formats.)

## 3.3.4 Mode Schéma

**Site web Altova :** Éditeur de schéma XML

Les Schémas XML peuvent être visionnés et édités graphiquement dans le Mode Schéma (*capture d'écran ci-dessous*). L'interface graphique vous permet de générer des schémas rapidement et précisément à l'aide de fonction GUI typiques. Le Mode Schéma présente deux panneaux : (i) un panneau supérieur pour la conception des relations structurelles entre les composants de schéma ; et (ii) un panneau inférieur pour les définitions liées au composant sélectionné dans le panneau supérieur. Il y a donc trois assistants à la saisie qui simplifient considérablement la création de schémas valides : les assistants à la saisie Composant, Détails et Facettes.




## Panneau supérieur : conception de schéma

Le panneau supérieur du Mode Schéma peut passer entre deux modes :

- Aperçu de schéma affiche tous les composants globaux du schéma (comme les éléments globaux et les types complexes) dans une liste tabulaire simple (*voir capture d'écran*). En cliquant l'icône du composant global, vous pouvez passer au Mode de Modèle de contenu de ce composant global. Veuillez noter que tous les composants globaux ne peuvent pas forcément avoir un modèle de contenu (par exemple, des types simples).
- Mode de Modèle de contenu affiche le modèle de contenu du composant global sélectionné (*voir capture d'écran*). Pour retourner à l'Aperçu de schéma, cliquer sur l'icône Afficher Globaux dans le coin supérieur gauche du panneau supérieur.

*Passer au Mode de Modèle de contenu :* disponible pour les composants globaux qui ont un modèle de contenu. Ouvre le modèle de contenu du composant global dans Mode de Modèle de contenu.

*Afficher globaux :* disponible dans le Mode de Modèle de contenu. Passe à l'Aperçu de schéma.

## Panneau inférieur: attributs, assertions et contraintes d'identité

Le panneau inférieur du Mode Schéma (*voir capture d'écran*) contient des onglets pour les définitions d'Attributs, Assertions et de Contraintes d'identité du composant sélectionné dans le design (panneau supérieur). Nous appelons ce panneau AACID en guise d'abréviation.

- Dans le mode XSD 1.0, le panneau inférieur a deux onglets : (i) Attributs, et (ii) Contraintes d'identité.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Dans le mode XSD 1.1, le panneau inférieur a trois onglets : (i) Attributs, (ii) Assertions et (iii) Contraintes d'identité.

Le panneau AACID est toujours présent dans l'Aperçu de schéma et peut être présent dans le Mode de Modèle de contenu. Dans ce mode, les trois types de définition (attributs, assertions, CID) peuvent être affichés dans le diagramme au lieu d'être affichés dans le panneau AACID. Pour ce faire, activer les boutons respectifs de la barre d'outils du Design de Schéma : (i) **Afficher les attributs dans le diagramme**, (ii) **Afficher les assertions dans le diagramme**, et (iii) **Afficher les contraintes d'identité dans le diagramme**. En alternative, vous pouvez spécifier ces préférences dans le dialogue de Configuration de l'affichage de schéma (**Conception de schéma | Configurer affichage**). Lorsque tous les types-définitions du panneau AACID sont affichés dans le diagramme, le panneau inférieur ne sera plus visible dans le Mode Modèle de contenu.

## Paramètres de schéma

Le dialogue de Paramètres de schéma (**Conception de schéma | Paramètres de Schéma**) est accessible depuis le Mode Schéma et vous permet de définir des paramètres globaux pour le schéma actif. Ces paramètres sont les attributs de l'élément `xs:schema`.

## Organisation de cette section

Cette section est classée dans les sous-sections suivantes

- Mode XSD : XSD 1.0 ou 1.1: permet de choisir entre les deux modes d'édition
- Aperçu de Schéma: éditer les propriétés des composants globaux
- Mode de Modèle de contenu: éditer les modèles de contenu des composants globaux individuels
- Attributs, Assertions et Contraintes d'identité : définir ces propriétés particulières des composants
- Assistants à la saisie : utiliser ces assistants pour définir rapidement les différentes propriétés des composants
- Restrictions intelligentes: créer et éditer graphiquement des types dérivés depuis les types de base
- Utiliser xml : attributs préfixés : ajouter les attributs `base`, `id`, `lang`, et `space` graphiquement aux composants de schéma
- Retour et Avant : Se déplacer dans les positions explique une fonction de Mode Schéma qui vous permet de vous déplacer dans des positions consultées précédemment

## Connexion à SchemaAgent

À partir de XMLSpy, vous pouvez aussi vous connecter à SchemaAgent pour afficher les composants provenant d'autres schémas dans la GUI et pour utiliser ces composants dans le schéma actuellement édité. Vous trouverez dans la section travailler avec SchemaAgent une description du travail avec SchemaAgent.

## Trouver dans les schémas

Les fonctions Trouver dans les Schémas permettant des recherches intelligentes dans les schémas, c. à. d. des recherches qui sont limitées par des critères liés aux schémas variés. Par exemple, des recherches peuvent être limitées à certains types de composant, rendant la recherche plus efficace. La fonction Trouver dans les Schémas est décrite dans la section DTD et Schémas XML.

## 3.3.4.1 Mode XSD : XSD 1.0 ou 1.1

Dans le Mode Schéma, vous pouvez choisir si vous préférez et valider le Schéma XML (XSD) conformément aux spécifications de Schéma XML 1.0 (XSD 1.0) ou aux spécifications de Schéma XML 1.1 (XSD 1.1). Le **mode XSD** utilisé pour éditer un fichier est basé sur deux paramètres : un dans l'application, l'autre dans le document XSD.

### Sélectionner le mode XSD

Le mode XSD détermine les fonctions d'édition et de validation du Mode Schéma (XSD 1.0 ou 1.1) disponibles pour le document actif. Vous pouvez soit : (i) procéder à un réglage sur toute l'application, dans lequel cas tous les documents XSD dans le Mode Schéma seront édités dans le mode sélectionné, ou (ii) vous pouvez enregistrer le numéro de version dans le document XSD et laisser l'application sélectionner automatiquement le mode XSD conformément à cette information.

### Mode étendu à toute l'application

Le réglage étendu à toute l'application est effectuée dans la section Fichier du dialogue Options (**Outils | Options**, *voir capture d'écran ci-dessous*). Si vous sélectionnez le bouton de radio *Version 1.0* ou *Version 1.1*, le mode sélectionné devient le mode étendu à toute l'application. Tous les documents de Schéma XML ouverts dans le Mode Schéma seront maintenant édités dans ce mode. (Si vous sélectionnez le réglage *v1.1 si <xs:schema vc:minVersion="1.1", v1.0 sinon*, le mode dépendra des informations dans le document et ne sera pas applicable à toute l'application. Voir la section *Mode spécifique au document* et les autres sections ci-dessous pour plus d'informations.)




Vous pouvez passer entre les deux modes applicables à toute l'application (*Version 1.0* et *Version 1.1*) à tout moment en sélectionnant l'option que vous souhaitez dans le réglage Version schéma XML dans le dialogue Options (*capture d'écran ci-dessus*).

**Note :** Si le réglage actuel est un réglage applicable à toute l'application et que vous changez de mode par le biais du bouton **XSD 1.0** ou **XSD 1.1** dans la barre d'outils de Conception du schéma (*voir section suivante*), le changement de mode sera temporaire et le mode repassera au mode applicable à toute l'application lorsque le document est rechargé. Un rechargement se produira à chaque fois que le mode est modifié ou que le Mode Schéma est réinitialisé (via **Fichier | Recharger**).

### Mode spécifique au document

Vous pouvez aussi choisir d'enregistrer les informations du mode XSD dans le document XSD lui-même. Cela devrait permettre au Mode Schéma de passer automatiquement au mode XSD du document lorsque le document est chargé. Vous pouvez ajouter des informations de mode XSD à un document XSD en cliquant sur le bouton **XSD 1.0** ou **XSD 1.1** dans la barre outils de Conception du schéma (*capture d'écran ci-dessous*). Pour ce faire, le mode sélectionné est enregistré dans l'attribut `vc:minVersion` de l'élément `xs:schema` de niveau supérieur. (La valeur de `vc:minVersion` peut aussi être ajoutée manuellement dans le Mode Texte.)

 © 2019-2025 Altova GmbH

**Note :** L'attribut `vc:minVersion`, si présent, doit se trouver dans l'espace de noms `http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning`. Dans ce cas, le document de Schéma XML doit avoir une déclaration d'espace de noms liant le préfixe d'espace de noms `vc:` à cet espace de noms. Si vous utilisez le bouton de barre d'outils **XSD 1.1** (*capture d'écran ci-dessus*), l'espace de noms est ajouté automatiquement. Cliquer sur le bouton de barre d'outils **XSD 1.0** pour supprimer cette déclaration d'espace de noms si aucun autre nom de nœud dans le document ne se trouve dans cet espace de noms.

Pour activer le mode spécifique au document et pour spécifier un mode XSD de document, procéder comme suit:

1. *Activer le mode spécifique au document :* dans la section Fichier du dialogue Options (**Outils | Options**), régler l'option de la Version de Schéma XML sur *v1.1 si <xs:schema vc:minVersion="1.1", v1.0 sinon* (*voir capture d'écran ci-dessous*). Cela indique à XMLSpy que le mode XSD dans le Mode Schéma doit être réglé conformément à l'attribut `vc:minVersion` de l'élément `xs:schema`.




2. *Spécifier la version XSD du document :* dans la barre outils de la Conception de Schéma (*capture d'écran ci-dessus*), cliquer sur le bouton **XSD 1.0** ou **XSD 1.1**. Un dialogue de confirmation (*capture d'écran ci-dessous*) s'affiche.




3. Cliquer sur **Oui** entraîne les processus suivants : (i) saisit la valeur correspondante dans l'attribut `vc:minVersion` de l'élément `xs:schema`, et (ii) si **XSD 1.1** a été sélectionné, déclare l'espace de noms `XMLSchema-versioning` avec une liaison au préfixe `vc:` namespace ; si **XSD 1.0** a été sélectionné, la déclaration d'espace de noms a été supprimée si aucun autre nœud se trouve dans l'espace de noms `XMLSchema-versioning`. Le document de Schéma XML contient à présent le numéro de version XSD. Lors de l'enregistrement du fichier, les informations du mode XSD y sont contenues. Lorsque vous rouvrez ou rechargez le fichier, le Mode Schéma passera automatiquement au mode XSD du document tel que contenu dans l'attribut `vc:minVersion` de l'élément `xs:schema`.

**Note:** Si l'option de mode spécifique au document est sélectionnée et si le document XSD n'a pas d'attribut `vc:minVersion` ou si la valeur de `vc:minVersion` est différente de `1.0` ou `1.1`, alors le Mode Schéma se trouvera en mode XSD 1.0 par défaut.

**Note:** Ne pas confondre l'attribut `vc:minVersion` avec l'attribut `xsd:version`. Le premier contient le numéro de version XSD alors que l'autre contient le numéro de version du document.

## Mode XSD des nouveaux documents

Lorsque vous créez un nouveau document XSD, vous serez invité à choisir si vous voulez le créer en tant qu'un document XSD 1.0 ou XSD 1.1. Si XSD 1.1 est choisi, le nouveau document est créé avec l'attribut `/xs:schema/@vc:minVersion="1.1"` et l'espace de noms `XMLSchema-versioning` avec une liaison vers le préfixe d'espace de noms `vc:` est déclaré. Si XSD 1.0 est sélectionné, ni l'attribut `vc:minVersion` ni la déclaration d'espace de noms `XMLSchema-versioning` ne sont ajoutés. Néanmoins, le type de mode XSD qui est réellement activé dans le Mode Schéma dépend aussi de la Version de Schéma XML Schema sélectionnée dans la section Fichier du dialogue Options (**Outils | Options**). Voir la section suivante pour plus de détails concernant l'interaction de ces deux réglages.

## Le mode XSD activé

Le mode XSD qui est activé dans le Mode Schéma dépend des deux (i) la présence/absence—et, le cas échéant, de la valeur—de l'attribut `/xs:schema/@vc:minVersion` du document XSD, et (ii) de l'option de la Version de Schéma XML sélectionnée dans la section Fichier du dialogue Options (**Outils | Options**, *capture d'écran ci-dessous*).




Les situations suivantes sont possibles. *Version de Schéma XML* dans la table ci-dessous se réfère à la sélection dans le panneau Version de Schéma XML affiché ci-dessous. Les valeurs `vc:minVersion` dans la table ci-dessous se réfèrent à la valeur de l'attribut `xs:schema/@vc:minVersion` dans le document de Schéma XML.

| **Version Schéma XML** | **Attribut `vc:minVersion`** | **Mode XSD** |
|---|---|---|
| *Toujours v1.0* | Est absent, ou est présent avec toute valeur | 1.0 |
| *Toujours v1.1* | Est absent, ou est présent avec toute valeur | 1.1 |
| *Valeur de @vc:minVersion* | Attribut a la valeur de `1.1` | 1.1 |
| *Valeur de @vc:minVersion* | Attribut est absent, ou attribut est présent avec une valeur autre que `1.1` | 1.0 |

 © 2019-2025 Altova GmbH

**Note:** Dans les situations décrites dans les premières deux lignes, il est possible qu'un schéma XSD 1.1 soit ouvert dans le mode XSD 1.0 et vice-versa. La description de la gestion des incohérences se trouve dans les sections ci-dessous.

## Fonctions du mode XSD

Les fonctions d'interface et d'édition du Mode Schéma changeront conformément au mode XSD (XSD 1.0 ou XSD 1.1) activé actuellement.

Si le **mode XSD 1.0** est activé :

- La prise en charge de l'édition pour les nouveaux composants et propriétés de Schéma XML 1.1 n'est pas disponible. Néanmoins, si les composants ou les propriétés XSD 1.1 sont déjà présents dans le document XSD, ceux-ci seront affichés et disponibles pour une suppression.
- La validation est effectuée par rapport aux spécifications XSD 1.0. Donc si un composant ou une propriété exclusivement XSD 1.1 existe (déjà) dans le schéma, une erreur de validation est rapportée.

Si le **mode XSD 1.1** est activé, la prise en charge de l'édition est fournie pour toutes les fonctions du Schéma XML 1.1. La validation est effectuée conformément aux spécifications du Schéma XML 1.1.

## Gestion des fonctions XSD 1.1 dans le mode XSD 1.0

Si une fonction XSD 1.1 qui n'est pas prise en charge dans XSD 1.0 est présente dans le document (par exemple, une assertion), l'affichage et la gestion de ce genre de fonction dans le mode XSD 1.0 est décrit ci-dessous.

- ***Assertions :*** Si au moins une assertion est présente sur le type simple sélectionné, l'onglet *Assertions* est présent dans l'assistant à la saisie Facettes. Aucune édition n'est possible sauf une suppression de l'assertion.
- ***Asserts :*** L'assertion est affichée dans le diagramme du type complexe si présente. Aucun onglet d'Assertions n'est disponible dans le panneau AAIDC. L'assertion ne peut pas être ajoutée par le menu contextuel. Aucune édition des propriétés n'est possible sauf pour la suppression.
- ***Attributs :*** La nouvelle propriété `inheritable` est affichée si présente. Aucune édition n'est possible sauf pour la sélection de la valeur vide (il s'agit en fait d'une suppression des propriétés).
- ***Types complexes :*** La nouvelle propriété `defaultAttributesApply`, si présente, est affichée dans l'assistant de saisie des Détails. Aucune édition n'est possible sauf pour sélectionner la valeur vide (il s'agit en fait d'une suppression des propriétés).
- ***Documentation :*** Les nouveaux composants et propriétés spécifiques à XSD 1.1 ne sont pas inclus dans la documentation du Mode Schéma.
- ***Facettes :*** Des facettes inconnues entraînent les erreurs de validation et sont affichées en rouge.
- ***Trouver dans les schémas :*** Les nouveaux composants et propriétés spécifiques à XSD 1.1 sont ignorés.
- ***Contraintes d'identité (IDC) :*** La propriété `isRef` est affichée en cas de référence et peut être éteinte. Elle sera éteinte dès que le nom de l'IDC sera modifiée.
- ***Groupes de substitution multiples :*** Liste de choix pour sélectionner un groupe de substitution unique (seuls des groupes de substitution uniques sont autorisés dans XSD 1.0).
- ***Contenu ouvert :*** Affiché dans le diagramme si présent. Impossible d'être ajouté par menu contextuel. Aucune édition n'est possible sauf pour la suppression. Le Contenu Ouvert par Défaut n'est pas affiché dans le cadre des types complexes.
- ***Contournement :*** Affiché dans la grille des globaux si présent. Impossible d'être ajouté par le menu. Aucune édition (de l'emplacement) n'est possible sauf pour la suppression. Le contournement des composants (c'est-à-dire, des enfants de `xs:override`) sont ignorés et ne seront pas inclus dans l'assistant de saisie des Composants.

- ***Paramètres de schéma :*** Les nouvelles propriétés `defaultAttributes` et `xpathDefaultNamespace` sont affichées dans le dialogue si elles y sont présentes. Aucune édition n'est possible sauf pour sélectionner la valeur vide (il s'agit en fait d'une suppression des propriétés).
- ***Types simples :*** Des types inconnus entraînent des erreurs de validation et sont affichés en rouge.
- ***Alternatives de type :*** Affiché dans le diagramme si présent. Impossible d'être ajouté par menu contextuel. Aucune édition n'est possible sauf pour sélectionner la valeur vide (il s'agit en fait d'une suppression des propriétés).
- ***Caractères génériques :*** Les nouvelles propriétés sont affichées si présentes. Aucune édition n'est possible sauf pour sélectionner la valeur vide (il s'agit en fait d'une suppression des propriétés).

## 3.3.4.2 Aperçu de schéma

L'aperçu de schéma (*capture d'écran ci-dessous*) affiche une liste de tous les composants globaux du schéma (éléments `import`, éléments globaux, types complexes, etc).




Vous pouvez insérer, ajouter ou supprimer des composants globaux et vous pouvez modifier leurs propriétés. Pour ce faire, sélectionner les composants globaux dans la liste d'Aperçu de schéma. Selon le type de composant global dont il s'agit, ses propriétés peuvent être éditées dans l'Assistant de saisie Détails, l'Assistant de saisie Facettes, et/ou le panneau Attributs/Assertions/Contrainte d'identité (AAIDC).

Un composant global qui peut avoir un modèle de contenu présente une icône **Passer au Mode de Modèle de contenu** situé à sa gauche dans la liste des composants globaux. Cliquer sur les boutons d'icône pour passer au Mode de Modèle de contenu de ce composant où le modèle de contenu de ce composant peut être édité.

 © 2019-2025 Altova GmbH

*Passer au Mode de Modèle de contenu:* disponible pour les composants globaux qui ont un modèle de contenu. Ouvre le modèle de contenu du composant global dans Mode de Modèle de contenu.

*Afficher globaux :* disponible dans le Mode de Modèle de contenu. Passe à l'Aperçu de schéma.

Dans cette section, nous allons tout d'abord décrire les mécanismes de GUI de l'Aperçu de Schéma puis nous allons décrire les particularités des différents composants globaux.

### 3.3.4.2.1 Mécanismes de la GUI

Les composants globaux sont ajoutés en tant qu'enfants du niveau supérieur de l'élément `xs:schema`. Ajouter un composant global en cliquant sur l'icône **Ajouter** ou **Insérer** situées en haut à gauche du panneau supérieur (*voir la liste des icônes ci-dessous*), puis sélectionner, à partir du menu des composants globaux (*captures d'écran ci-dessous*), le composant global que vous souhaitez ajouter.

Les captures d'écran ci-dessous montrent les composants globaux qui peuvent être ajoutés : mode XSD 1.1 à gauche, mode XSD 1.0 à droite. (*Contourner* et *contenu ouvert par défaut* sont des fonctions XSD 1.1.)




Vous pouvez ajouter autant de composants globaux que vous voulez. Tous les composants globaux dans le schéma sont affichés dans une liste tabulaire dans l'Aperçu de schéma (*capture d'écran ci-dessous*).



| | | | |
|---|---|---|---|
| | import | loc:TextState.xsd | ns:http://www.xmlspy.com/schemas/textstate |
| | notation | **AltovaExpenses** | ann: |
| | element | **expense-report** | ann:expense-report is the root element. |
| | element | **expense** | ann: |
| | complexType | **expenseType** | ann: |
| | element | **description** | ann: |
| | element | **Travel** | ann: |
| | element | **Meal** | ann: |
| | element | **Parking** | ann: |
| | element | **Date** | ann: |
| | simpleType | **emailType** | ann: |
| | element | **expense-item** | ann: |
| | element | **Location** | ann: |

## Édition dans l'Aperçu de Schéma

Veuillez noter les fonctions d'édition suivantes de l'Aperçu de Schéma:

- Vous pouvez repositionner les composants dans la liste d'Aperçu de Schéma par glisser/déposer.
- Vous pouvez naviguer en utilisant les touches fléchées et la touche **Onglet** de votre clavier.
- Vous pouvez utiliser la fonction couper/copier et coller pour copier ou déplacer les composants, attributs, assertions et contraintes d'identité globaux depuis un des diagrammes vers une position différente dans le diagramme, vers d'autres diagrammes et depuis un schéma vers un autre.
- Cliquer avec la touche de droite sur un composant pour ouvrir un menu contextuel vous permettant de couper, de copier, de coller, de supprimer ou d'éditer les données d'annotation de ce composant.
- Pour saisir une nouvelle ligne dans les commentaires globaux et les annotations globales, appuyer sur **Ctrl+Entrée**. Pour saisir un onglet, appuyer sur **Ctrl+Onglet**.

## Aperçu de Schéma et les icônes d'y rapportant

| | |
|---|---|
| | *Ajouter les composants globaux :* ajoute les composants globaux au bas de la liste des composants globaux. Si le composant doit, par définition, se produire au début du document, il est ajouté en haut de la liste. |
| | *Insérer le composant global :* ajoute les composants globaux au-dessus du composant sélectionné. si le composant doit, par définition, se produire au début du document, il est ajouté en haut de la liste.. |
| | *Trier :* affiche le dialogue Trier les composants, dans lequel la précédence des critères de tri peut être définie (nom avant type, ou vice-versa), avant de poursuivre le tri. *Voir la description ci-dessous*. |
| | *Commentaires :* affiche un menu permettant de choisir entre un affichage multi-ligne et ligne unique des commentaires globaux. *Voir la description ci-dessous*. |
| | *Passer au Mode Modèle de contenu :* disponible pour les composants globaux qui ont un modèle de contenu. Ouvre le modèle de contenu du composant global dans Mode de Modèle de contenu. |


© 2019-2025 Altova GmbH

| | |
|---|---|
| | *Afficher les globaux :* disponible dans le Mode de Modèle de contenu. Passe à l'Aperçu de Schéma. |

## Passer entre le mode Aperçu de Schéma et Modèle de contenu

Certains composants globaux (comme des types complexes, des déclarations d'élément et des groupes de modèles) présentent une icône **Passer au Mode de Modèle de contenu** situé à gauche du nom de composant (*voir la liste des icônes ci-dessus*). Cela indique que ces composants globaux ont une modèle de contenu qui décrit la structure et les contenus du composant.

Cliquer cette icône pour faire passer le mode d'Aperçu de Schéma au Mode de Modèle de contenu de ce composant global. Les autres composants globaux (comme les annotations, les types simples et les groupes d'attributs) n'ont pas de modèle de contenu et n'ont donc pas d'icône **Passer au Mode de Modèle de contenu**. Vous pouvez retourner à l'Aperçu de Schéma depuis le Mode Modèle de contenu en cliquant sur l'icône **Afficher globaux** (*voir la liste des icônes ci-dessus*).

## Trier les composants globaux

Vous pouvez trier les composants globaux en cliquant sur l'icône **Trier** dans la barre d'outils Aperçu de Schéma (*voir la liste des icônes ci-dessus*). Dans le dialogue Trier les composants qui apparaît (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez choisir soit tous les composants globaux triables, soit l'ensemble de des composants sélectionnés. Vous pouvez utiliser **Shift**+clic pour sélectionner une plage et **Ctrl**+clic pour ajouter des composants supplémentaires à la sélection.

**Note :** Les composants globaux qui doivent se produire au démarrage du document (comme `include` et `import`) ne sont pas concernés par la fonction de tri. Ils ne font pas partie de la plage de composants globaux qui peuvent être triés.




Une fois avoir défini la plage, vous pouvez choisir de trier la plage triable par ordre alphabétique (*Nom avant le type*), ou de l'organiser tout d'abord par type et puis par leur nom.

L'ordre de tri est mis en place dans le texte du schéma.

## Commentaires globaux : Mode d'affichage en ligne

Les commentaires globaux peuvent être affichés dans un champ de texte multi-ligne (par défaut) ou à ligne unique (*captures d'écran ci-dessous*).

| | |
|---|---|
| element | **expense** |
| comment | Voici la première ligne de ce commentaire<br>Voici la deuxième ligne<br>Voici la troisième ligne |
| element | **description** |

| | |
|---|---|
| element | **expense** |
| comment | Voici la première ligne de ce commentaire |
| element | **description** |

Afin de passer entre ces deux modes d'affichage de commentaires, cliquer sur l'icône **Commentaires** située en haut du panneau Aperçu de Schéma et choisir l'option que vous souhaitez. Dans le texte d'un commentaire, si vous souhaitez créer une nouvelle ligne (et donc transformer le commentaire en un commentaire multi-ligne), appuyer sur **Ctrl+Entrée**. Lorsque les commentaires sont dans le mode d'affichage de ligne simple, placer le curseur au-dessus d'un commentaire multi-ligne pour faire apparaître une fenêtre multi-ligne qui affiche toutes les lignes.

### 3.3.4.2.2 Composants globaux

Les composants globaux sont ceux qui sont ajoutés en tant qu'enfants de l'élément de niveau supérieur `xs:schema` (contrairement aux composants locaux, qui sont créés dans le cadre d'autres composants). Certains composants globaux, comme des types complexes, des éléments et des attributs peuvent être référencés par d'autres composants dans le schéma.

#### Créer des composants globaux dans l'Aperçu de schéma

Les composants globaux sont généralement créés et édités dans Aperçu de schéma. Dans Aperçu de schéma, ils sont ajoutés par le biais des icônes **Ajouter** ou **Insérer**. Le modèle de contenu d'un composant global (si le composant global peut en avoir un, *voir la table ci-dessous*) est créé et édité dans le Mode de Modèle de contenu de ce composant global. (Cliquer sur l'icône **Passer au Mode de Modèle de contenu** situé à gauche du nom d'un composant pour vous rendre au Mode de Modèle de contenu.)

Certains composants globaux, une fois créés dans l'Aperçu de schéma, sont aussi ajoutés dans l'Assistant de saisie du Composants. Si un composant a un modèle de contenu, double-cliquer sur son nom dans l'Assistant de saisie de Composants ouvrira le modèle de contenu pour l'édition dans le Mode de Modèle de contenu.

Si le composant global a une définition de type (type simple ou type complexe), alors cliquer sur la commande du menu contextuel du composant **Aller à la définition de type** pour aller dans la définition de type. Dans le cas des types simples intégrés, une fenêtre de message apparaît qui contient des informations concernant le type simple.

**Note :** Vous pouvez aussi créer des composants globaux (éléments, attributs, types simples, types complexes et groupes de modèle) tout en réalisant l'édition dans le Mode de Modèle de contenu. Cliquer avec la touche de droite à n'importe quel endroit dans la fenêtre et sélectionner **Nouveau global | < Type de Composant global >**.

**Note :** Tout en éditant dans le Mode de Modèle de contenu, vous pouvez faire d'un élément local un élément global — ou un type complexe global si l'élément a un enfant élément ou attribut. Sélectionner l'élément local,

 © 2019-2025 Altova GmbH

cliquer avec la touche de droite à n'importe quel endroit dans la fenêtre et sélectionner **Rendre Global | Élément** ou **Rendre Global | Type complexe**.

| Composant global | Emplacement dans le Schéma | Modèle de contenu |
|---|---|---|
| `include` | Au début | Non |
| `import` | Au début | Non |
| `redefine` | Au début | Non |
| `override` [1.1] | Au début | Non |
| `defaultOpenContent` [1.1] | Après Includes, Imports, Redefines Overrides; avant tout autre | Oui |
| `element` | N'importe où après `defOpenCont` | Oui |
| `group` | N'importe où après `defOpenCont` | Oui |
| `simpleType` | N'importe où après `defOpenCont` | Non |
| `complexType` | N'importe où après `defOpenCont` | Oui |
| `attribute` | N'importe où après `defOpenCont` | Non |
| `attributeGroup` | N'importe où après `defOpenCont` | Non |
| `notation` | N'importe où après `defOpenCont` | Non |
| `annotation` | N'importe où après `defOpenCont` | Non |
| *Commentaire* | N'importe où | Non |
| *Instruction de traitement* | N'importe où | Non |

Ci-dessous, vous trouverez les points principaux concernant l'édition de ces composants dans l'Aperçu de schéma.

## Includes, Imports, Redefines et Overrides

Ces quatre composants globaux permettant à d'autres documents de schéma d'être réutilisés dans le cadre du document de schéma actuel.

- Includes réutilisent des documents qui ont le même espace de nom cible que le document actuel.
- Imports réutilisent des documents qui ont d'autres espaces de nom cible que le document actuel.
- Redefines et Overrides sont des types d'Includes dans le sens qu'ils ont le même espace de nom cible que le document actuel. En revanche, ils modifient des parties des schémas inclus. Redefines sont des fonctions 1.0 et sont obsolètes dans 1.1. Overrides, qui sont une fonction de la version 1.1, sont plus flexibles et ont été conçus pour remplacer les Redefines dans 1.1.

Tous les quatre ont un attribut de `schemaLocation` qui pointe vers le schéma à réutiliser. Dans le Mode Schéma, lorsque vous double-cliquez dans le champ `loc` de ces composants, vous pouvez parcourir le fichier à réutiliser et définir son chemin par rapport au document actuel. Le document `import` a en plus un attribut `namespace` qui détient l'espace de nom cible du schéma importé.

Lorsqu'un schéma est réutilisé dans le document de schéma actuel (via includes, imports, redefines ou overrides), ses composants globaux, espaces de noms et contraintes d'identité sont affichés dans l'Assistant de saisie des Composants du document actuel.

## Redefines

Dans un composant `redefine`, vous pouvez modifier des types complexes, des types simples, des groupes de modèle et des groupes d'attribut. Le composant à redéfinir se trouvera dans le schéma spécifié dans le champ `loc` du composant `redefine` (dans la capture d'écran ci-dessous les composants à redéfinir se trouvent dans le schéma `ExpReport.xsd`). Une fois qu'un composant `redefine` a été ajouté, vous devez ajouter le composant à redéfinir dans une position entre les lignes `redefine` et `end of redefine` de la liste des composants globaux (*voir capture d'écran ci-dessous, où les composants* `New` *et* `emailType` *sont redéfinis*). Ces deux composants existent dans le schéma `ExpReport.xsd` et sont redéfinis pour le schéma actuel.




Pour redéfinir un composant, procéder comme suit :

1. Sélectionner la ligne `end of redefine`.
2. Cliquer l'icône **Insérer** située en haut à gauche de l'Aperçu de schéma.
3. Sélectionner le type de composant que vous souhaitez définir (types complexes, types simples, groupes de modèle ou groupe d'attribut). Le composant est ajouté dans le cadre du composant redefine.
4. Lui donner le même nom que le composant que vous souhaitez redéfinir. Le composant aura maintenant toutes les propriétés du composant depuis le schéma qui est réutilisé.
5. Redéfinir le composant en le sélectionnant et en modifiant ses propriétés dans les assistants à la saisie Détail et Facettes, ou en modifiant son modèle de contenu dans le Mode de Modèle de contenu (le cas échéant).

**Note :** Vous devriez pouvoir insérer les composants à redéfinir de la manière suivante : soit depuis un autre endroit dans la liste des composants globaux, soit depuis l'assistant de saisie Composants, par le biais d'un glisser/déposer ou copier/coller.

Les composants redéfinis peuvent être référencés par d'autres composants dans le schéma.

## Overrides

Dans un élément `override`, vous pouvez définir les composants suivants : types complexes, types simples, éléments globaux, attributs globaux, groupes de modèle, groupes d'attributs, et notations. Si, dans le cadre d'un élément `override`, un des ces composants est défini, alors ce composant remplacera, dans le schéma contourné, tous les composants du même type qui portent le même nom que le composant de contournement. Le schéma contourné est spécifié dans le champ `loc` de Override.

Les Overrides diffèrent des Redefines (*voir ci-dessus*) dans le sens qu'ils sont des composants définis à partir de zéro et non basés sur des composants réutilisés. Dans le Mode Schéma, vous ajoutez des composants

 © 2019-2025 Altova GmbH

pour surmonter comme si vous ajoutez des composants pour la redéfinition. Insérer le composant de contournement au-dessus de la ligne `end of override` et puis définissez ses propriétés. *Voir la section 'Redefine' ci-dessus*. La différence principale entre un Override et un Redefine est que lorsqu'un composant est ajouté à un Override, il n'est pas basé sur un composant provenant du schéma réutilisé.

## Contenu ouvert par défaut

L'élément `defaultOpenContent` est nouveau dans XSD 1.1 et spécifie qu'un ou plusieurs éléments peuvent être ajoutés à tout type complexe de contenu mélangé ou d'élément-uniquement. Il est semblable à l'élément `openContent` (donc nouveau pour XSD 1.1), la différence principale étant qu'alors que l'élément `openContent` s'applique à un seul type complexe, l'élément `defaultOpenContent` s'applique à tous les types complexes dans le schéma.

L'élément `defaultOpenContent` se produit une fois dans le document (*voir capture d'écran ci-dessous*), après Includes, Imports, Redefines et Overrides, et avant les définitions des composants. Il a un attribut `mode` qui peut prendre une valeur soit de `interleave` soit de `suffix`. Le défaut est `interleave`.




L'élément `defaultOpenContent` a un modèle de contenu que vous pouvez éditer dans le Mode de Modèle de contenu. Une fois déclaré, l'élément `defaultOpenContent` s'appliquera à tous les types complexes dans le schéma. Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir que `defaultOpenContent` a été appliqué automatiquement à `OfficeType` et aux types complexes `Desc`.




Afin de contourner l'élément `defaultOpenContent` lorsqu'il est appliqué à un type complexe en particulier, ajouter un élément enfant `openContent` à ce type de complexe. Dans la capture d'écran ci-dessous, l'élément `Desc` avec l'élément `defaultOpenContent` (*voir capture d'écran ci-dessus*) s'est vu rajouter un élément `openContent` qui contourne l'élément `defaultOpenContent`.




## Éléments Globaux (élément)

Dans l'Aperçu de schéma, vous pouvez créer un élément global. Si celui-ci doit avoir un modèle de contenu, cela est défini dans le Mode de Modèle de contenu de l'élément global. Une fois l'élément sélectionné dans un des modes, vous pouvez définir les attributs, les assertions et les contraintes d'identité dans les onglets respectifs du panneau AACID. Les facettes et les autres propriétés peuvent être définies dans les assistants à la saisie Facettes et Détails de l'élément. Les éléments globaux peuvent ensuite être référencés par des types complexes.

## Les groupes de modèle (groupe)

Dans l'Aperçu de schéma, vous pouvez créer des groupes de modèle nommés qui peuvent ensuite être référencés dans des types complexes. Un groupe de modèle nommé (l'élément `xs:group`) vous permet de prédéfinir un modèle de contenu qui peut être réutilisé. Il peut contenir un de trois types de groupe de modèle enfant : un groupe `sequence`, un groupe `choice`, ou un groupe `all`.

Vous créez un groupe de modèle nommé dans l'Aperçu de schéma en ajoutant un composant de groupe, en lui donnant un nom, et puis en définissant son modèle de contenu dans le Mode de Modèle de contenu. Le groupe de modèle nommé peut ensuite être ajouté au modèle de contenu d'un type complexe.

## Types simples nommés (simpleType)

Dans l'Aperçu de schéma, vous pouvez créer des types simples nommés (*voir capture d'écran ci-dessous*), qui peuvent ensuite être référencés dans les déclarations élément et attribut.

Dans l'Assistant à la saisie de Détails, vous spécifiez le contenu du type simple (`restriction`, `list`, `union`) et le type correspondant : respectivement, le type de base, le type d'item et un type membre. Dans la capture d'écran ci-dessous, par exemple, le type base de la restriction du type simple est `xs:integer`. Voir la section Assistant à la saisie de Détails pour plus d'informations. Pour limiter un type simple avec des facettes, utiliser les options dans l'Assistant à la saisie de facettes.

 © 2019-2025 Altova GmbH




**Note :** Les types anonymes peuvent être déclarés sur un élément ou un attribut de contenu simple soit dans Aperçu de schéma ou dans Mode de Modèle de contenu. Lorsque vous définissez la propriété `derivedBy` (dans l'Assistant à la saisie de Détails) sur `restriction`, `list` ou `union`, vous créez un type simple anonyme dans le cadre de cette déclaration d'élément ou d'attribut. Vous pouvez définir des facettes de restriction (dans l'Assistant à la saisie de Facettes) et d'autres propriétés dans l'Assistant à la saisie de Détails.

## Types complexes nommés (complexType)

Dans l'Aperçu de schéma, vous pouvez créer des types complexes nommés qui peuvent ensuite être référencés dans des déclarations d'élément. Une fois le type complexe nommé sélectionné dans un des modes, vous pouvez définir ses attributs et assertions dans les onglets respectifs du panneau AACID.

Un type complexe peut avoir quatre types de contenu (*voir liste ci-dessous*). Vous spécifiez les différents types de contenu dans l'Assistant à la saisie de Détails tel que décrit ci-dessous et, si vous le souhaitez, (et si vous y êtes autorisé), un modèle de contenu dans le Mode de Modèle de contenu.

- *Contenu simple :* définir le type de base du contenu simple (*voir capture d'écran ci-dessous*). L'attribut `mixed` (pour le contenu mixte) doit avoir une valeur de `true` (la valeur par défaut) ; C'est pourquoi la valeur `false` dans la capture d'écran ci-dessous est affichée en rouge. Aucun modèle de contenu n'est autorisé.




- *Contenu uniquement à élément :* créer des éléments enfant dans le diagramme de modèle de contenu. Il n'y aura pas de type de base.
- *Contenu mixte :* l'attribut `mixed` ne doit pas être défini sur `true`. Les données de caractère peuvent être présentes à tout endroit de l'élément parmi les nœuds élément enfants. Les données de caractère ne contiennent pas de type de données, il ne doit donc y avoir aucun type de base (*voir capture d'écran ci-dessus*). Les éléments enfants peuvent être créés dans le diagramme de modèle de contenu.
- *Contenu vide :* l'élément n'aura ni des données de caractère, ni des éléments enfants. Il ne doit pas y avoir de type base et `mixed` doit être faux. Les données dans les éléments vides de contenu sont généralement stockées dans les attributs.

**Note :** Les attributs et les assertions peuvent être définies ( dans le panneau AACID) pour les quatre types de contenu.

**Note :** Les types complexes anonymes sont créés dans le cadre d'un élément en créant un modèle de contenu pour cet élément dans Mode de Modèle de contenu.

## Attributs globaux et groupes d'attribut (attribut, attributeGroup)

Les attributs globaux et les groupes d'attribut sont ajoutés dans l'Aperçu de schéma.

- Les propriétés d'un **attribut global** sont définies dans l'assistant à la saisie des Détails de l'attribut.
- Après avoir créé un **groupe d'attribut global**, vous pouvez ajouter des attributs au groupe comme suit : (i) Sélectionner le groupe d'attribut global dans la liste des composants globaux ; (ii) Ajouter des attributs dans l'onglet Attributs du panneau AACID; et (iii) Définir les propriétés de chaque attribut dans l'assistant à la saisie des Détails de l'attribut sélectionné.

Une fois que les attributs globaux et les groupes d'attribut ont été créés, ils peuvent être référencés dans les déclarations des éléments et des types complexes.

## Notations (notation)

Les notations sont toujours globales ; il n'y a pas de notations locales. Les propriétés d'une notation sont spécifiées dans l'assistant à la saisie des Détails de la notation. Le nom de la notation peut être spécifié

 © 2019-2025 Altova GmbH

directement dans la liste des composants globaux. Toutes les notations dans le schéma sont affichées dans l'assistant à la saisie des Composants pour faciliter la référence.

## Annotations globales

Les annotations globales sont des composants globaux et ne sont pas identiques aux annotations optionnelles et qui sont disponibles pour certains composants globaux. Vous pouvez éditer une annotation globale dans le dialogue Annotation (*capture d'écran ci-dessous*), accessibles en cliquant avec la touche de droite sur le composant global de l'annotation et en choisissant **Toutes les données d'annotation**.




Chaque annotation peut avoir un attribut `id` et une `documentation` enfant multiple et/ou des éléments `appinfo`. Vous pouvez ajouter des éléments `documentation` ou `appinfo` en cliquant sur les boutons **Ajouter** ou **Insérer** situés en haut à gauche du dialogue et puis en choisissant l'item `doc` ou `app` depuis les listes de choix respectives. Choisir un item `doc` ou `app` dans la partie supérieure du panneau du dialogue et saisir son contenu dans le panneau *Contenu*. Si vous souhaitez créer une nouvelle ligne dans le contenu (et donc de rendre le contenu multi-ligne), appuyez sur **Entrée**. Dans la capture d'écran ci-dessus, l'élément `documentation` est sélectionné et présente un contenu sur deux lignes. Pour chaque élément `documentation` ou `appinfo`, vous pouvez aussi saisir des attributs optionnels `source` et `xml:lang`.

Dans l'Aperçu de schéma, seul le premier élément `documentation` ou `appinfo` de l'annotation globale est affiché et peut être édité directement dans la liste des composants globaux. Si ce contenu est multi-ligne, placer le curseur par-dessus pour révéler toutes les lignes dans une fenêtre popup multiligne. Pour afficher ou éditer les contenus des autres éléments `documentation` et/ou `appinfo`, rendez-vous sur le dialogue d'annotation de cette annotation globale.

**Note :** Les annotations optionnelles qui sont disponibles pour certains composants globaux peuvent aussi être édités par le biais du dialogue d'annotation de la même manière que décrit ci-dessus.

### Instructions de commentaires et de traitement

Les instructions de commentaires et de traitement peuvent être insérées à tout endroit de la liste des composants globaux dans l'Aperçu de schéma. Elle ne peuvent pas être ajoutées dans le Mode de Modèle de contenu. Si une ou plusieurs instructions de commentaires ou de traitement se trouvent dans les types simples ou les types complexes, elles sont collectées et déplacées vers l'extrémité de l'objet contenant. Dans ces cas, il est donc recommandé d'utiliser les annotations au lieu des commentaires.

## 3.3.4.3 Mode de Modèle de contenu

Un modèle de contenu est une description de la structure et du contenu d'un composant. Les composants suivants peuvent avoir des modèles de contenu :

- Types complexes
- Éléments
- Groupes de modèle
- Contenu ouvert par défaut

Ils sont indiqués dans la liste des composants globaux dans le Mode Schéma avec une icône **Passer au Mode de Modèle de contenu** située à gauche du nom du composant.

| | |
|---|---|
| | *Passer au Mode de Modèle de contenu :* disponible pour les composants globaux qui ont un modèle de contenu. Ouvre le modèle de contenu du composant global dans le Mode de Modèle de contenu. |
| | *Afficher Globaux :* disponible dans le Mode de Modèle de contenu. Passe au Mode Schéma. |

Cliquer sur l'icône **Passer au Mode de Modèle de contenu** pour ouvrir le Mode de Modèle de contenu pour ce composant global (*voir capture d'écran ci-dessous*). En alternative, dans le Mode Schéma : (i) choisir un composant puis sélectionner l'option de menu **Conception de schéma | Afficher diagramme,** ou (ii) double-cliquer sur le nom d'un composant dans l'Assistant à la saisie des Composants. Veuillez noter que seul un Modèle de contenu dans le schéma peut être ouvert à la fois. Lorsqu'un modèle de contenu est ouvert, vous pouvez passer au modèle de contenu d'un composant dans le cadre du modèle de contenu actuel en appuyant sur **Ctrl** et en double-cliquant sur le composant requis.

### Description générale du Mode de Modèle de contenu

Le modèle de contenu est affiché dans le Mode de Modèle de contenu en tant qu'arborescence (*voir capture d'écran ci-dessous*). Vous pouvez configurer l'apparence de l'arborescence dans le dialogue de Configuration de l'Affichage de Schéma (item de menu **Conception de Schéma | Configurer affichage**).

 © 2019-2025 Altova GmbH




Note :

- Il existe deux types d'objets contenus dans l'arborescence de modèle de contenu : les compositeurs et les composants. De plus, les attributs, assertions, contraintes d'identité et le contenu ouvert peuvent être affichés dans des boîtes attachées au composant.
- Chaque niveau dans l'arborescence est joint aux niveaux adjacents par un compositeur. Le modèle de contenu peut s'étendre sur un nombre illimité de couches.
- Un objet peut être ajouté par rapport à un autre objet par le biais du menu contextuel de ce dernier (accessible en cliquant avec la touche de droite sur le dernier objet).
- Les composants dans le modèle de contenu peuvent être des composants locaux ou peuvent référencer des composants globaux.
- Une fonction glisser/déposer permet de déplacer des objets.
- Les raccourcis de clavier peuvent être utilisés pour copier (**Ctrl+C**) et coller (**Ctrl+V**) des objets.
- Les propriétés d'un objet peuvent être éditées dans l'Assistant de saisie des Détails et dans le panneau AACID.
- Les attributs, assertions et contraintes d'identité d'un composant sont affichés dans un panneau en dessous du Mode de Modèle de contenu, le panneau AACID. Les attributs et les contraintes d'identité peuvent aussi être affichées dans le diagramme du modèle de contenu au lieu du panneau AACID. Cette option d'affichage peut être définie dans le dialogue de Configuration de l'affichage de schéma. En alternative, vous pouvez utiliser les trois boutons **Affichage dans le Diagramme** situés dans la barre outils de Conception de Schéma (*capture d'écran ci-dessous*).

- Les composants frères peuvent être triés en les sélectionnant, en cliquant avec la touche de droite et en choisissant la commande **Trier Composants** à partir du menu contextuel. Vous pouvez prioriser avec un des deux critères suivants : (i) nom local, et (ii) type de composant.

Ces fonctions sont expliquées en détail dans les sous-sections de cette section et dans le tutoriel.

Pour retourner au Mode Schéma, cliquer sur l'icône **Afficher globaux** ou sélectionner l'option de menu **Conception de schéma | Afficher tous les globaux**.

### 3.3.4.3.1 Objets de Modèle de contenu

Dans le Mode Modèle de contenu, les objets affichés dans le diagramme sont classés en trois groupes :

- Compositeurs : (i) séquence, (ii) choix, (iii) tous
- Composants : (i) élément, (ii) type complexe, (iii) groupe de modèle, (iv) caractère générique
- Divers : (i) attribut, (ii) groupe d'attribut, (iii) assertion, (iv) contrainte, (v) contenu ouvert

Les représentations graphiques de ces objets sont décrits individuellement ci-dessous.

#### Compositeurs

Un **compositeur** définit l'ordre dans lequel les éléments enfants se produisent. Il y a trois compositeurs : `sequence`, `choice`, et `all`.

Pour insérer un compositeur :

1. Cliquer avec la touche de droite sur l'élément auquel vous souhaitez ajouter des éléments enfants.
2. Sélectionner **Ajouter enfant | Séquence** (ou **Choix** ou **Tous**).

Le compositeur est ajouté, et ressemblera à la capture d'écran ci-dessous :

- **Séquence**




- **Choix**




- **Tout**




Pour changer le compositeur, cliquer avec la touche de droite sur le compositeur et choisir **Changer Modèle | Séquence** (ou **Choix** ou **Tout**). Une fois avoir ajouté le compositeur, vous pourrez ajouter le/s élément/s enfant ou un groupe de modèle.

## Composants

Ci-dessous, vous trouverez une liste des composants utilisés dans les modèles de contenu. La représentation graphique de chacun permet d'obtenir des informations détaillées concernant les propriétés de type et structurelles du composant.

- Élément unique obligatoire

*Détails :* Le rectangle indique un élément et la bordure solide indique que l'élément est nécessaire. L'absence d'une fourchette de chiffres indique un élément unique (par ex. `minOcc=1` et `maxOcc=1`). Le nom de l'élément est `Country`. La couleur bleu indique que l'élément est sélectionné actuellement ; (un composant est sélectionné en cliquant dessus). Si un composant n'est pas sélectionné, il est blanc.

- Élément unique optionnel




*Détails :* Le rectangle indique un élément et la bordure en pointillés indique que l'élément est optionnel. L'absence d'une fourchette de chiffres indique un élément unique (par ex. `minOcc=0` et `maxOcc=1`). Le nom de l'élément est `Location`.
*Note:* L'option de menu contextuel **Optionnel** convertit un élément obligatoire en un élément optionnel.

- Élément multiple obligatoire

*Détails :* Le rectangle indique un élément et la bordure solide indique que l'élément est nécessaire. La fourchette de chiffres 1..5 signifie que `minOcc=1` et `maxOcc=5`. Le nom de l'élément est `Alias`.

- Élément multiple obligatoire contenant des éléments enfant

*Details:* Le rectangle indique un élément et la bordure solide indique que l'élément est nécessaire. La fourchette de chiffres 1..infini signifie que `minOcc=1` et `maxOcc=unbounded`. Le signe plus signifie un contenu complexe (par ex. au moins un enfant élément ou attribut). Le nom de l'élément est `Division`.
*Note :* L'option de menu contextuel **Non lié** change `maxOcc` en `unbounded`.
Cliquer sur le signe + de l'élément pour agrandir l'affichage en arborescence et afficher les éléments enfant.




- Élément référençant un élément global




*Détails :* la flèche située en bas à gauche signifie que l'élément référence un élément global. Le rectangle indique qu'un élément et la bordure solide indique que l'élément est nécessaire. La fourchette de chiffres 1..infini signifie que `minOcc=1` et `maxOcc=unbounded`. Le signe plus indique un contenu complexe (par ex. au moins un élément ou un enfant d'attribut). Le nom de l'élément est `xs:field`.
*Note :* un élément global peut être référencé depuis des définitions de type simple et complexe, vous permettant ainsi de réutiliser une déclaration globale dans plusieurs endroits dans votre schéma. Vous pouvez créer une référence à un élément global de deux manières : (i) en saisissant un nom pour l'élément local qui est le même que celui de l'élément global ; et (ii) en cliquant avec le bouton de droite sur l'élément local et en sélectionnant l'option **Référence** à partir du menu contextuel. Vous pouvez consulter la définition d'un élément global en appuyant sur **Ctrl** et en double cliquant sur l'élément. En alternative, cliquer avec la touche de droite et sélectionner sur **Aller à la définition**. Si vous créez une référence à un élément qui n'existe pas, le nom de l'élément apparaît en rouge pour vous avertir qu'il n'y aura pas de définition à laquelle se référer.

- Type complexe

 © 2019-2025 Altova GmbH

*Détails :* l'hexagone irrégulier avec un signe plus indique un type complexe. Le type complexe montré ici porte le nom `keybase`. Ce symbole (l'hexagone irrégulier avec un signe plus) indique un type complexe global. Un type complexe global est déclaré dans l'Aperçu de Schéma et son modèle de contenu est généralement défini dans le Mode de Modèle de contenu. Un type complexe global peut être utilisé soit en tant que (i) le type de données d'un élément, soit (ii) le type de base d'un autre type complexe en l'attribuant à l'élément ou au type complexe, respectivement, dans l'Assistant à la saisie des Détails (soit dans le Mode de Modèle de contenu soit dans l'Aperçu de Schéma).




Le type complexe `keybase` affiché ci-dessus a été déclaré dans l'Aperçu de Schéma avec un type de base de `xs:annotated`. Le type de base est affiché en tant qu'un rectangle avec une bordure à tirets et un arrière-plan jaune. Ensuite, dans le Mode de Modèle de contenu, les éléments enfant `xs:selector` et `xs:field` ont été créés. (Veuillez noter les petites flèches en bas à gauche du coin des rectangles `xs:selector` et `xs:field`. Celles-ci indiquent que les deux éléments référencent des éléments globaux de ces noms.)

Un type complexe local est défini directement dans le Mode de Modèle de contenu en créant un élément enfant ou un attribut pour un élément. Il n'y a pas de symbole séparé pour les types complexes locaux.

**Note :** Le type de base d'un modèle de contenu est affiché en tant que rectangle dans une bordure grise à tirets et avec un arrière-plan jaune. Vous pouvez vous rendre au modèle de contenu du type de base en double-cliquant son nom.

- Groupe de modèle

*Détails :* L'octogone irrégulier avec un signe plus indique un groupe de modèle. Un groupe de modèle vous permet de définir et de réutiliser des déclarations d'élément.
*Note :* Lorsque le groupe de modèle est déclaré (dans l'Aperçu de schéma) un nom lui est attribué. Par conséquent, vous définissez son modèle de contenu (dans le Mode de Modèle de contenu) en lui attribuant un compositeur enfant qui contient les déclaration d'élément. Lorsque le groupe de modèle est utilisé, il est inséré en tant qu'un enfant, ou inséré ou ajouté dans le cadre du modèle de contenu d'un autre composant (dans le Mode de Modèle de contenu).

- Caractères génériques

*Détails :* L'octogone irrégulier avec `any` à gauche indique un caractère générique.
*Note :* Les caractères génériques sont utilisés en tant qu'espaces réservés pour permettre aux éléments non spécifiés dans le schéma ou à partir d'autres espaces de noms. `##other` = éléments peuvent appartenir à tout espace de noms différent de l'espace de noms cible défini dans le schéma ; `##any` = éléments peuvent appartenir à tout espace de noms; `##targetNamespace` = éléments doivent appartenir à l'espace de noms cible défini dans le schéma ; `##local` = éléments ne peuvent pas appartenir à un espace de noms; *`anyURI`* = éléments appartiennent à l'espace de noms que vous spécifiez.

## Objets divers

Les objets divers sont des attributs, des groupes d'attribut, des assertions, des contraintes d'identité et du contenu ouvert.

- Attributs, Groupes d'attribut




*Détails :* indiqué par le mot *'attributs'* en italique dans un rectangle qui peut être agrandi. Chaque attribut est affiché dans un rectangle avec une (i) bordure à tirets si l'attribut est optionnel, ou une (ii) bordure solide si l'attribut est nécessaire (obligatoire). Les groupes d'attribut et les caractères génériques d'Attribut sont aussi inclus dans le rectangle *'attributs'*.
*Note :* les attributs peuvent être édités dans le diagramme et dans l'Assistant à la saisie des Détails. Les attributs peuvent être affichés dans le diagramme de Mode de modèle de contenu ou dans le panneau AACID situé en-dessous du Mode de modèle de contenu. Vous pouvez basculer entre ces deux modes en cliquant sur l'icône Afficher les attributs. Pour changer l'ordre des attributs d'un élément, glissez l'attribut puis déposez-le lorsque la flèche apparaît à l'emplacement requis.

- Assertions




*Détails :* indiqué par le mot *'assertions'* en italique dans un rectangle qui peut être agrandi. Chaque assertion est affichée dans un rectangle dans la fenêtre Assertions.
*Note :* les assertions peuvent être éditées dans le diagramme et dans l'Assistant à la saisie des Détails. Elles peuvent être affichées dans le diagramme de Mode de modèle de contenu ou dans le panneau AACID situé en-dessous du Mode de modèle de contenu. Vous pouvez basculer entre ces

 © 2019-2025 Altova GmbH

deux modes en cliquant sur l'icône Afficher les Assertions. Pour changer l'ordre des assertions d'un élément, glissez l'assertion déposez-la lorsque la flèche apparaît à l'emplacement requis.

- Contraintes d'identité




*Détails :* indiqué par le mot '*contraintes*' en italique dans un rectangle qui peut être agrandi.
*Note :* la contrainte d'identité recensée dans le modèle de contenu d'un composant montre les contraintes telles que définies avec les éléments `key` et `keyref`, et avec l'élément `unique`. Les contraintes d'identité définies à l'aide du type de données `ID` ne sont pas affichées dans le diagramme de modèle de contenu mais dans l'Assistant à la saisie des Détails. Les contraintes d'identité peuvent être affichées et éditées dans le Mode de modèle de contenu ou dans l'onglet Contraintes d'identité de l'Aperçu de schéma. Dans le Mode de modèle de contenu, vous pouvez allumer et éteindre la fenêtre Contraintes avec l'icône Afficher les Contraintes.

- Attribution de Type conditionnelle

*Détails :* l'élément `alternative` est un rectangle contenant l'expression XPath qui sera testée (*voir capture d'écran ci-dessus*). Le type de l'élément `alternative` est spécifié dans Assistant à la saisie des Détails. Si le type est un type complexe, il est affiché dans le rectangle agrandi de l'élément `alternative` et peut encore être édité ici (*voir capture d'écran ci-dessous*). Les types simples ne sont pas affichés dans le diagramme, mais peuvent être définis dans l'onglet Type Simple de l'Assistant à la saisie des Détails.




*Note :* l'élément `alternative` est nouveau dans XSD 1.1. Si l'expression XPath évalue à vrai, le type spécifié par l'élément `alternative` sera le type sélectionné. Le premier élément `alternative` parmi les frères `alternative` à évaluer vrai sera sélectionné. L'ordre des éléments alternatifs est donc important. Celui-ci peut être modifié en glissant les fenêtres d'élément `alternative` dans l'ordre souhaité. Voir la section Attribution de type conditionnelle pour une description plus détaillée.

- Contenu ouvert par défaut, Contenu ouvert




*Détails :* les éléments `defaultOpenContent` et `openContent` sont indiqués dans le Mode de modèle de contenu avec les libellés `openContent` et `defOpenContent`. Le contenu d'élément de caractères génériques est indiqué par une fenêtre `any` (*voir capture d'écran ci-dessus*).
*Note :* les éléments `defaultOpenContent` et `openContent` sont nouveaux dans XSD 1.1. Le Contenu ouvert par défaut est un composant global et est créé dans l'Aperçu de schéma. Dans le Mode de modèle de contenu d'un modèle de contenu particulier, vous pouvez remplacer le Contenu ouvert par défaut avec le Contenu ouvert spécifique à ce composant qui surmontera le Contenu ouvert par défaut du Schéma. Il suffit d'ajouter le Contenu ouvert en tant qu'enfant du composant. La fenêtre Contenu ouvert par défaut sera remplacée par une fenêtre de Contenu ouvert. Dans le Mode de modèle de contenu, vous pouvez éditer l'attribut `mode` du Contenu ouvert et l'espace de noms de son caractère générique est un élément de carte générique, aussi bien dans le diagramme que dans l'Assistant à la saisie des Détails. Vous pouvez aussi modifier le Contenu ouvert par défaut (pour tout le schéma) depuis sa représentation dans le Mode de modèle de contenu de tout type complexe.

## Note :

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Les détails prédéfinis que vous avez spécifiés dans le dialogue de Configuration d'affichage du Schéma peuvent être allumés et éteints en cliquant sur l'icône de barre d'outils Ajouter les détails prédéfinis.
- Vous pouvez basculer les Attributs, les Assertions et les Contraintes d'Identité pour qu'ils apparaissent soit dans le diagramme du modèle de contenu lui-même soit dans le panneau AACID (en-dessous du Mode de modèle de contenu) en cliquant sur les icônes Afficher dans le Diagramme pour les attributs, assertions et contrainte d'identité respectivement.
- Dans le Mode de modèle de contenu, vous pouvez passer au mode de modèle de contenu de tout composant global dans le cadre du modèle de contenu actuel en maintenant appuyée la touche **Ctrl** et en double-cliquant sur le composant requis. Vous pouvez vous rendre sur le modèle de contenu d'un type de base en double-cliquant sur le nom du type de base.
- Le menu contextuel des composants contient des commandes pour (i) se rendre à la définition d'un composant et (ii) se rendre dans la définition de type d'un composant, le cas échéant.

### 3.3.4.3.2 Édition dans le Mode de Modèle de contenu

La description de l'édition dans le Mode de Modèle de contenu est organisée dans les sections suivantes :

- Configurer le Mode de Modèle de contenu
- Attributs, Assertions et Contraintes d'identité
- Icônes de Mode de Modèle de contenu
- Exploitation du menu contextuel
- Raccourcis du clavier et glisser/déposer
- Propriétés du composant
- Annotations
- Instructions de commentaires et de traitement
- Documenter le modèle de contenu

#### Configurer le Mode de Modèle de contenu

Vous pouvez configurer le mode de modèle de contenu pour tout le schéma dans le dialogue de configuration d'affichage du Schéma (**Conception de Schéma | Configurer affichage**). Pour consulter des détails concernant les options de configuration, voir la section Configurer affichage située plus loin dans la Référence de l'Utilisateur. Veuillez noter que les paramètres que vous définissez ici s'appliquent au schéma dans son ensemble et à la sortie de documentation du schéma ainsi qu'à la sortie de l'imprimante.

#### Attributs, Assertions et Contraintes d'identité

Les attributs, les assertions et les contraintes d'identité d'un composant peuvent apparaître dans un panneau situé en-dessous du Mode de Modèle de contenu, le panneau AACID, ou en tant que fenêtres dans le Mode de Modèle de contenu lui-même, c'est-à-dire, dans le diagramme. La deuxième option de consultation peut être définie dans le dialogue de configuration d'Affichage du Schéma. En alternative, vous pouvez utiliser les trois boutons de barre d'outils **Afficher dans le diagramme** situés dans la barre d'outils de la barre d'outils de Conception de Schéma (*capture d'écran ci-dessous, voir aussi la liste d'icônes ci-dessous*).

Pour consulter une description de la manière d'insérer et d'éditer des attributs, des assertions et des contraintes d'identité, voir la section, Attributs, Assertions et Contraintes d'identité.

## Icônes de Mode de Modèle de contenu

| | |
|---|---|
| | *Affichage global :* disponible dans le Mode de Modèle de contenu. Passe à l'Aperçu de schéma. |
| | *Ajouter des détails prédéfinis :* dans la barre outils de Conception de Schéma et activé dans le Mode de Modèle de contenu. Active et désactive l'affichage des détails prédéfinis dans les composants |
| | *Affiche les Attributs dans le Diagramme :* dans la barre outils de Conception de Schéma et activé dans le Mode de Modèle de contenu. Active et désactive l'affichage des attributs entre le diagramme (activé) et l'onglet Attributs. |
| | *Affiche les Assertions dans le Diagramme :* dans la barre outils de Conception de Schéma et activé dans le Mode de Modèle de contenu. Active et désactive l'affichage des assertions entre le diagramme (activé) et l'onglet Assertions. |
| | *Affiche les Contraintes dans le Diagramme :* dans la barre outils de Conception de Schéma et activé dans le Mode de Modèle de contenu. Active et désactive l'affichage des IDC entre le diagramme (activé) et l'onglet Contraintes d'identité. |
| | *Visualiser les Contraintes d'identité :* dans la barre outils de Conception de Schéma et activé dans le Mode de Modèle de contenu. Active et désactive l'affichage des informations IDC. |

## Exploitation du menu contextuel

Plusieurs opérations d'édition dans le Mode de Modèle de contenu sont effectuées par le biais du menu contextuel (*capture d'écran ci-dessous*) qui apparaît lorsque vous cliquez avec la touche de droite dans le Mode de Modèle de contenu. Seules les commandes pour les opérations autorisées à cet endroit dans le diagramme de modèle de contenu sont activées. Les opérations sont effectuées par rapport à l'objet cliqué (avec le bouton de droite). Par exemple, lorsqu'un enfant est ajouté, il est ajouté par rapport à l'objet cliqué avec le bouton de droite.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Ci-dessous, vous trouverez une liste des opérations disponibles par le biais du menu contextuel.

- *Ajouter des compositeurs et composants enfants :* la commande **Ajouter enfant** ouvre un sous-menu dans lequel vous pouvez sélectionner le compositeur ou le composant à ajouter.

- *Insérer/Ajouter des compositeurs et composants :* insère le compositeur ou le composant au même niveau hiérarchique que l'objet sélectionné, avant l'objet sélectionné (**Insérer**) ou après son dernier frère (**Ajouter**).

- *Changer un compositeur :* cliquer avec la touche de droite sur un compositeur, sélectionner **Changer Modèle | <nouveau compositeur>**.

- *Créer des composants globaux :* (i) la commande **Nouveau Global** est accessible en cliquant n'importe où dans le Mode de Modèle de contenu. Un sous-menu s'affiche dans lequel vous pouvez sélectionner le nouveau composant global que vous souhaitez créer. (ii) Si un objet peut être créé en tant que composant global, la commande **Rendre global** est activée dans son menu contextuel. En sélectionnant cette commande, l'objet sera créé en tant que composant global. Dans le Mode de Modèle de contenu, il contiendra une référence au nouveau composant global créé.

- *Changer la définition d'occurrence :* utiliser ensemble les commandes **Optionnel** et **Non-lié** pour obtenir les paramètres d'occurrence désirés : (i) *optionnel* = 0 ou 1; (ii) *optionnel* + *non-lié* = 0 à infini ;

(iii) *non-lié* = 1 à infini ; (iv) *non optionnel* + *non non-lié* = 1. (Note : *optionnel* définit l'attribut `minOccurs` du composant, *non-lié* définit l'attribut `maxOccurs`.)

- *Basculer entre les définitions locales et globales :* si un élément global existe qui a le même nom qu'un élément local, utiliser la commande de bascule **Référence** pour passer entre le référencement de la définition globale (actif) et en utilisant la définition locale (désactiver).

- *Passer à un autre modèle de contenu :* si un composant a son propre modèle de contenu (par exemple, s'il référence un composant global), alors la commande **Aller à la définition** sera active et vous pourrez la sélectionner pour aller dans le modèle de contenu. En alternative, vous pouvez appuyer sur **Ctrl** et double-cliquer sur le composant.

- *Aller à la définition de type du composant :* Si un composant a une définition de type (type simple ou type complexe), alors cliquer sur la commande **Aller à la définition de type** pour aller dans la définition de type. Dans le cas des types simples intégrés, une fenêtre de message apparaît qui contient des informations concernant le type simple.

- *Éditer des détails prédéfinis :* si les détails prédéfinis ont été réglés pour être affichés dans le diagramme (avec l'icône **Ajouter les détails prédéfinis** dans la barre outils Conception de Schéma), la commande **Édition** affichera un sous-menu contenant les détails prédéfinis pouvant être édités. Sélectionner le détail prédéfini nécessaire et éditer sa valeur dans le diagramme.

- *Créer et éditer une annotation compositeur/composant :* la commande **Éditer l'annotation** crée un espace d'annotation en-dessous du compositeur/composant (*voir capture d'écran ci-dessous*). Vous pouvez saisir et éditer l'annotation ici. Si l'annotation existe déjà, cliquer sur la commande pour souligner l'annotation pour l'édition de texte. Double-cliquer sur l'annotation existante est un moyen plus rapide de lancer une édition.

  
  

  Dans le document Schéma XML, l'annotation est créée à l'intérieur de l'élément `annotation/documentation` du compositeur ou du composant. *Voir aussi la section ci-dessous à propos de la documentation.*

- *Copie XPath du nœud d'instance :* la commande **Copier XPath à partir du nœud d'instance** est activée pour les éléments et les attributs définis dans un élément global ou un type de complex global. Il copie sur le presse-papier une expression XPath qui localise le nœud sélectionné. L'expression XPath d'emplacement commence au niveau du composant global dont le modèle de contenu est actuellement affiché dans le Mode de Modèle de contenu.

- *Trouver et renommer le composant :* les commandes **Trouver toutes les références** et **Renommer avec toutes les références** sont activées pour les éléments globaux. Ceux-ci, respectivement, trouvent toutes les occurrences du composant sélectionné et renomment toutes les occurrences du composant sélectionné dans le document actif et, en option, dans tous les fichiers de schéma liés au document actif.

 © 2019-2025 Altova GmbH

Dans la capture d'écran ci-dessus, le nom `Email` remplacera le nom du composant cliqué avec la touche de droite et de toutes ses références dans le cadre du champ de recherche. Voir Trouver et renommer les Globaux pour plus de détails.

- *Trier les déclarations et les références :* utiliser la commande **Trier**, tous les composants sélectionnés ou les frères du composant sélectionnés peuvent être triés. Effectuez vos paramètres de tri dans le dialogue Trier composants (*capture d'écran ci-dessous*) et cliquer sur **OK**.




Afin de sélectionner des composants multiples, appuyer sur la touche **Shift** ou **Ctrl** tout en cliquant. Vous pouvez choisir soit les noms de composant en tant que la première clé de tri et le type de composant en tant que la deuxième clé de tri, soit vice-versa.

**Note :** Vous pouvez sélectionner un composant et le copier, le couper, le supprimer ou le glisser. Dans quelques cas, comme la restriction d'attributs d'une limite `complexType`, cela peut être refusé.

## Raccourcis du clavier et glisser/déposer

Vous pouvez copier et coller des éléments dans le Mode de Modèle de contenu en utilisant les raccourcis **Ctrl+c** et **Ctrl+v**. Les objets copiés sont collés en tant qu'objets enfants de l'objet sélectionné. Si cela n'est pas possible pour des raisons structurelles, un message s'affiche.

Vous pouvez aussi effectuer un glisser/déposer : (i) des objets à d'autres emplacements dans le diagramme, (ii) certains composants, comme les attributs, depuis l'Assistant à la saisie des Composants dans le diagramme.

## Propriétés du composant

Si le Mode de Modèle de contenu est configuré de manière à ce que les composants sont affichés avec des détails prédéfinis dans la fenêtre de composant, alors vous pouvez éditer ces informations directement dans le diagramme. L'affichage des détails prédéfinis peut être allumé et éteint en cliquant sur l'icône de barre d'outils **Ajouter les détails prédéfinis** (*voir la liste d'icône ci-dessus*).

En alternative, vous pouvez éditer les propriétés de composant dans l'Assistant à la saisie des Détails, et les changements seront visibles dans les champs des espaces réservés , si ceux-ci sont configurés pour un affichage.

## Annotations

Les annotations de Schéma XML sont contenus dans l'élément `annotation`. Il existe deux types d'annotations, chacun d'entre eux est contenu dans un élément enfant différent d'`annotation`:

- enfant `documentation` : contient les informations qui peuvent être utiles pour les éditeurs du schéma
- enfant `appinfo` : vous permet d'insérer un script ou une information pouvant être utilisé par une application de traitement

Ci-dessous, se trouve le texte d'un élément d'annotation qui contient les deux types d'éléments enfants.

```
<xs:element name="session_date" type="xs:dateTime" nillable="true">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation>Date and time when interview was held</xs:documentation>
      <xs:appinfo source="http://www.altova.com/datehandlers/interviews">separator =
:</xs:appinfo>
   </xs:annotation>
</xs:element>
```

Dans le Mode de Modèle de contenu, vous pouvez créer l'annotation des compositeurs et composants individuels comme suit.

1. Cliquer avec la touche de droite sur le compositeur ou le composant.

2. Sélectionner l'option de menu contextuel **Toutes les données d'annotation**. Le dialogue d'annotation s'ouvre (*voir capture d'écran ci-dessous*). Si une annotation (soit `documentation` ou `appinfo`) existe pour cet élément, alors cela sera indiqué par une ligne correspondante dans le dialogue.

 © 2019-2025 Altova GmbH




3. Afin de créer un élément `appinfo`, cliquer sur l'icône Ajouter ou Insérer située en haut à gauche pour ajouter ou insérer une nouvelle ligne, respectivement.
4. Dans le champ *Genre* de la nouvelle ligne, sélectionner l'option `app` depuis le menu déroulant.
5. Dans le panneau Contenu du dialogue, saisir le script ou l'info que vous souhaitez voir traité par une application de traitement.
6. En option, dans le champ *Source*, vous pouvez saisir une URI de source où plus d'informations seront accessibles pour l'application de traitement.

## Instructions de commentaires et de traitement

Lorsque les documents de Schéma XML sont chargés dans XMLSpy, ou lorsque des modes sont modifiés, les instructions de commentaires et de traitement dans les types simples et les types complexes sont collectées et déplacées vers l'extrémité de l'objet contenant. Il est donc recommandé d'utiliser les annotations à la place des commentaires dans ces cas.

## Documenter le modèle de contenu

Vous pouvez générer une documentation détaillée de votre schéma dans des formats HTML et MS Word. Une documentation détaillée est générée pour chaque composant global et la liste des composants globaux est affichée dans une page table-des-matières qui vous permet d'établir des liens vers les modèles de contenu des composants individuels. De plus, les éléments liés (comme les éléments enfants ou les types complexes) sont référencés par des hyperliens, vous permettant ainsi de naviguer d'un élément à un autre. Afin de générer une documentation de schéma, sélectionnez la commande de menu **Conception de schéma | Générer documentation**.

## 3.3.4.3.3 Assignation de type conditionnel

L'assignation de type conditionnel est une fonction XSD 1.1 qui permet de déterminer le type d'un élément par le biais du contenu dans le document XML, en particulier par la valeur des attributs de l'élément ou par la présence ou l'absence d'attributs. Si, par exemple, le document XML a l'élément suivant :

```
<publication kind="magazine">
```

```
...
</publication>
```

Dans le schéma, il est possible de faire varier le type de l'élément `publication` conformément à la valeur de la valeur de l'attribut `@kind` de l'élément de l'instance. Dans le schéma, cela est fait en utilisant l'élément `alternative`, qui est nouveau dans XSD 1.1. Les types multiples sont spécifiés, chacun dans un élément `alternative`.

Dans la capture d'écran ci-dessous, l'élément `Publication` est déclaré avec trois éléments enfants `alternative`, dont deux ont des attributs `test` (`@kind eq 'magazine'` et `@kind eq 'book'`). Le troisième élément `alternative` n'a aucun attribut `test` et une assignation de type simple de `xs:error` (assigné dans l'Assistant à la saisie Détails, non affiché dans le diagramme), qui, si déclenchée, retourne une erreur de validation XML.




La liste pour les déclarations ci-dessus est indiquée ci-dessous :

```
<xs:complexType name="PublicationType">
   <xs:sequence>
   <xs:element name="Title" type="xs:string"/>
   <xs:element name="Author" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   <xs:element name="Date" type="xs:gYear"/>
   </xs:sequence>
   <xs:attribute name="kind" type="xs:string"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="PublicationType">
   <xs:complexContent>
   <xs:restriction base="PublicationType">
         <xs:sequence>
      <xs:element name="Title" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Date" type="xs:gYear"/>
      </xs:sequence>
```

```
   </xs:restriction>
   </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:element name="Publication" type="PublicationType">
   <xs:alternative test="@kind eq 'magazine'" type="MagazineType"/>
   <xs:alternative test="@kind eq 'book'">
   <xs:complexType>
         <xs:complexContent>
      <xs:extension base="PublicationType">
            <xs:sequence>
         <xs:element name="ISBN" type="xs:string"/>
         <xs:element name="Publisher" type="xs:string"/>
         </xs:sequence>
      </xs:extension>
      </xs:complexContent>
   </xs:complexType>
   </xs:alternative>
   <xs:alternative type="xs:error"/>
</xs:element>
```

Veuillez prendre note des points suivants :

- Le premier élément `alternative` parmi les frères alternative à évaluer à vrai sera sélectionné. L'ordre des éléments `alternatifs` est donc important. Dans le Mode de Modèle de contenu, l'ordre peut être changé en glissant les fenêtres d'élément `alternative` dans l'ordre désiré.
- Notez que l'élément `Publication` a un type (`PublicationType`). Ce type sert en tant que le type par défaut si aucun autre des éléments `alternative` ne sont utilisés. Dans notre exemple ci-dessus, néanmoins, l'élément `alternative` du type `xs:error` sera utilisé si les deux conditions d'élément `alternative` précédentes retournent `faux`.
- Si aucune condition d'élément `alternative` n'est remplie et que l'élément n'a pas de type de défaut, un type `anyType` de l'élément est assigné. Dans ce cas, l'élément peut avoir un contenu XML bien formé de tout genre.
- L'élément `alternative` et le type simple `xs:error` sont nouveaux dans XSD 1.1.

## Édition de Mode de Modèle de contenu

Vous pouvez ajouter un type alternatif à une déclaration d'élément en tant qu'enfant par le biais du menu contextuel de l'élément (*voir le modèle de contenu dans la capture d'écran ci-dessus*).

Le type de l'élément `alternative` est spécifié dans l'Assistant à la saisie des détails. Si le type est un type complexe, il est affiché dans le rectangle agrandi de l'élément `alternative` et peut y être édité ultérieurement (*voir capture d'écran ci-dessous*). Les types simples ne sont pas affichés dans le diagramme, mais peuvent être définis dans l'onglet Type simple de l'Assistant de saisie Détails.




**Note :** Vous pouvez spécifier un espace de noms pour l'expression XPath par le biais de l'attribut `xpathDefaultNamespace` dans l'Assistant de saisie Détails. Pour plus d'informations concernant les espaces de noms par défaut XPath, voir la section ci-dessous.

## Utiliser `xpathDefaultNamespace`

Un espace de noms par défaut déclaré dans le document de Schéma XML est l'espace de noms par défaut du document de Schéma XML. Il s'applique aux noms d'élément sans préfixe dans le document du schéma mais pas aux noms d'éléments sans préfixes dans les expressions XPath dans le document schéma.

L'attribut `xpathDefaultNamespace` (une nouvelle fonction dans XSD 1.1) est le mécanisme utilisé pour spécifier l'espace de noms auxquels appartiennent les noms d'élément sans préfixe dans les expressions XPath.

Les espaces de noms XPath par défaut portent sur les éléments de Schéma XML sur lesquels ils sont déclarés. L'attribut `xpathDefaultNamespace` peut se produire sur les éléments de Schéma XML 1.1 suivants :

- `xs:schema`
- `xs:assert` et `xs:assertion`
- `xs:alternative`
- `xs:selector` et `xs:field` (dans les contraintes d'identité)

`xpathDefaultNamespace` sur `xs:schema` est déterminé, dans le mode XSD 1.1, dans le dialogue Paramètres de Schéma (**Conception de Schéma | Paramètres de schéma**). En ce qui concerne les autres éléments contenus dans la liste ci-dessus, l'attribut `xpathDefaultNamespace` est déterminé dans leurs Assistants à la saisie Détails respectifs (*voir capture d'écran ci-dessous par exemple*).

 © 2019-2025 Altova GmbH




La déclaration d'espace de noms XPath par défaut dans `xs:schema`, déclare l'espace de noms XPath par défaut pour l'étendue de tout le schéma. Vous pouvez contourner cette déclaration sur les éléments dont l'attribut `xpathDefaultNamespace` est autorisé (*voir liste ci-dessus*).

Au lieu de contenir un espace de noms réel, l'attribut `xpathDefaultNamespace` peut contenir un des trois mots-clé :

- `##targetNamespace`: l'espace de noms XPath par défaut sera le même que l'espace de noms cible du schéma
- `##defaultNamespace`: l'espace de noms XPath par défaut sera le même que l'espace de noms par défaut du schéma
- `##local`: il n'y a pas d'espace de noms XPath par défaut

Si aucun espace de noms XPath par défaut n'est déclaré dans le document, des éléments sans préfixes dans les expressions XPath ne seront pas dans des espaces de noms.

**Note :** La déclaration d'espace de noms XPath par défaut ne s'applique pas aux attributs. Ainsi, les attributs sans préfixe dans les expressions XPath ne se trouveront pas dans l'espace de noms.

### 3.3.4.3.4 Modèles de contenu ouverts

Les modèles de contenu ouverts sont nouveaux dans XSD 1.1. Ils sont déclarés sur des types complexes et permettent à tout élément (c'est-à-dire, un élément non défini dans le modèle de contenu du type complexe) de se produire un nombre illimité de fois soit (i) entre les éléments définis dans le modèle de contenu, soit (ii) après les éléments définis dans le modèle de contenu.

L'élément `openContent` est un enfant du type complexe et se produit une fois avant le modèle de contenu du type complexe (*voir capture d'écran ci-dessous*).

#### Mode

L'élément `openContent` a un attribut `mode` obligatoire qui peut prendre les valeurs `interleave`, `suffix`, ou `none` (*voir capture d'écran ci-dessous*). La valeur par défaut est `interleave`.




La signification de ces valeurs est la suivante :

- Si `mode="interleave"` ou `mode="suffix"`, alors le contenu de l'élément de caractère générique (`xs:any`) doit être présent sans un nombre minimum ou maximum d'occurrences. Cela implique que tout nombre d'éléments non défini (caractères génériques) est autorisé.
- Si le mode est `interleave`, tout nombre d'éléments non définis peut se produire avant ou après les éléments définis individuels dans le modèle de contenu. Ils sont intercalés entre des éléments définis.
- Si le mode est `suffix`, tout nombre d'éléments non définis peut se produire après le dernier élément défini du modèle de contenu.
- Si le mode est `none`, aucun élément non défini (enfant `xs:any`) peut se produire ; le modèle de contenu n'est pas ouvert. La valeur `none` est utilisée pour contourner l'élément `defaultOpenContent` dont la portée est répartie sur tout le schéma.

Dans le Mode de Modèle de contenu, vous pouvez ajouter un contenu ouvert en tant qu'un enfant du type complexe (par le biais d'**Ajouter enfant** dans le menu contextuel). Spécifier le mode soit en double-cliquant la fenêtre `openContent` dans le diagramme (*voir capture d'écran ci-dessus*) et sélectionner une valeur (`interleave`, `suffix`, ou `none`), ou en sélectionnant une valeur dans l'Assistant à la saisie des Détails.

## Propriétés de caractère générique (xs:any)

Les propriétés de caractère générique sont spécifiées dans l'Assistant à la saisie des Détails. Sélectionner le caractère générique dans le diagramme et saisir les valeurs de propriété dans l'Assistant à la saisie Détails.

## Contenu ouvert par défaut

Cet élément `defaultOpenContent` est nouveau dans XSD 1.1 et spécifie que l'un ou plusieurs éléments non définis peut être ajouté à tout type complexe de contenu mixte ou element-only. Il est semblable à l'élément `openContent` (également nouveau dans XSD 1.1), la différence principale étant qu'alors que l'élément `openContent` s'applique à un seul type complexe, l'élément `defaultOpenContent` s'applique à tous les types complexes dans le schéma.

L'élément `defaultOpenContent` est un composant global et se produit une fois dans le document (*voir capture d'écran ci-dessous*), après Inclut, Importe, Redéfinit et Substitue, et avant les définitions des composants. Il a un attribut `mode` qui peut prendre une valeur de soit `interleave` ou `suffix`. Le défaut est `interleave`.

 © 2019-2025 Altova GmbH



| | | |
|---|---|---|
| import | loc:address.xsd | ns:http://www.altova.com/IPO |
| import | loc:TextState.xsd | ns:http://www.xmlspy.com/schemas/textst |
| defaultOpenContent | suffix | ann: |
| notation | Altova-Orgchart | ann: |
| complexType | DivisionType | ann: |
| element | OrgChart | ann: |

L'élément `defaultOpenContent` a un contenu de modèle que vous pouvez éditer dans le Mode de Modèle de contenu, exactement de la même manière que dans la définition de l'élément openContent (*voir ci-dessus*). Une fois déclaré, l'élément `defaultOpenContent` s'appliquera automatiquement à tous les types complexes dans le schéma et sera affiché dans leurs modèles de contenu. Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir que l'élément `defaultOpenContent` a été appliqué automatiquement aux types complexes `OfficeType` et `Desc`.




Afin de surmonter l'élément `defaultOpenContent` lorsqu'il est appliqué à un type complexe particulier, ajouter un élément enfant `openContent` à ce type complexe. Dans la capture d'écran ci-dessous, l'élément `Desc` avec l'élément `defaultOpenContent` (*voir capture d'écran ci-dessus*) s'est vu rajouter un élément `openContent` qui surmonte l'élément `defaultOpenContent`.




## 3.3.4.4 Attributs, Assertions et Contraintes d'identité

Le panneau Attributs/Assertions/Contraintes d'identité (AACID) (*capture d'écran ci-dessous*) est situé sous le panneau principal dans l'aperçu de Schéma et le Mode de Modèle de contenu. Le panneau et ses onglets sont fixes. En revanche, dans le Mode de Modèle de contenu, l'aperçu de chaque onglet peut être activé individuellement afin de consulter et éditer les composants des onglets dans le diagramme dans le Mode de Modèle de contenu au lieu du panneau AACID. Lorsque les aperçus des trois onglets sont activés dans le diagramme, le panneau AACID disparaît.




Les aperçus peuvent être basculés entre le panneau AACID et le diagramme par le biais du dialogue Configuration d'affichage du schéma (**Conception de schéma | Configurer Mode | onglet Élément**) ou en cliquant sur l'icône respective dans la barre outils Conception de schéma (*affiché ci-dessous*).

| | |
|---|---|
| | *Affiche les Attributes dans le Diagramme :* dans la barre outils de Conception de Schéma et activé dans le Mode de Modèle de contenu. Active et désactive l'affichage des attributs entre le diagramme (activé) et l'onglet Attributs. |
| | *Affiche les Assertions dans le Diagramme :* dans la barre outils de Conception de Schéma et activé dans le Mode de Modèle de contenu. Active et désactive l'affichage des assertions entre le diagramme (activé) et l'onglet Assertions. |

 © 2019-2025 Altova GmbH

| | |
|---|---|
| | *Affiche les Contraintes dans le Diagramme :* dans la barre outils de Conception de Schéma et activé dans le Mode de Modèle de contenu. Active et désactive l'affichage des IDC entre le diagramme (activé) et l'onglet Contraintes d'identité. |

## Utiliser les onglets

Les onglets dans le panneau AACID peuvent être activés individuellement selon le type de composant sélectionné dans le panneau principal supérieur de l'Aperçu de schéma ou du Mode de Modèle de contenu. Par example, puisqu'il est possible d'ajouter un attribut à un type complexe, l'onglet Attributs sera activé lorsqu'un type complexe est sélectionné dans le panneau principal. (Un onglet est considéré activé lorsque ses commandes sont activées.)

Vous trouverez une description de l'utilisation des onglets dans les sous-sections de cette section :

- Attributs, Groupes d'attributes, Caractères génériques d'attribut
- Assertions
- Contraintes d'identité

## Trier les attributs et les contraintes d'identité

Vous pouvez trier les attributs et les contraintes d'identité dans leurs onglets respectifs en cliquant sur l'icône **Trier** dans la barre outils de l'onglet. Dans le dialogue Trier les composants qui s'affiche (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez décider soit de trier le composant unique et ses frères soit l'ensemble des composants sélectionnés. Dans la capture d'écran ci-dessus par exemple, trois attributs ont été sélectionnés (*marqués en bleu*). Vous pouvez utiliser cliquer+**Shift** pour sélectionner une plage pour sélectionner et cliquer+**Ctrl** pour ajouter des composants supplémentaires à la sélection.




Une fois avoir sélectionné l'ensemble des composants que vous souhaitez trier, vous pouvez choisir un tri par ordre alphabétique du nom et puis du genre (*Nom avant le genre*), ou vice-versa (*Genre avant le nom*). L'ordre de tri est immédiatement mis en place dans le texte du document de schéma, il ne s'agit pas d'un masque d'interface.

### 3.3.4.4.1 Attributs, Groupes d'attribut, Caractères génériques d'attribut

Dans l'onglet Attributs du panneau Attributs/Assertions/Contraintes d'Identité (AAIDC) (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez :

- Déclarer des attributs localement sur un type complexe sélectionné
- Référencer des groupes d'attribut pour une utilisation sur un type complexe sélectionné
- Définir des caractères génériques d'attribut sur le type complexe sélectionné

**Note :** Si vous avez choisi l'option d'afficher les attributs dans le diagramme (**Conception de schéma | Configurer affichage**) au lieu du panneau AACID, vous pouvez éditer les propriétés des attributs, des référence de groupe d'attribut et des caractères génériques d'attribut dans le diagramme et l'assistant à la saisie des Détails.

| | |
|---|---|
| | *Affiche les Attributes dans le Diagramme :* dans la barre outils de Conception de Schéma et activé dans le Mode de Modèle de contenu. Active et désactive l'affichage des attributs entre le diagramme (activé) et l'onglet Attributs. |

## Attributs

Dans l'onglet Attributs du panneau Attributs/Assertions/Contraintes d'Identité (AAIDC) (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez déclarer les attributs locaux des éléments et des types complexes et les attributs qui constituent les groupes d'attribut.




Pour créer les attributs, procéder comme suit :

1. Dans l'Aperçu de schéma, sélectionner le type complexe ou le groupe d'attribut pour lequel vous souhaitez créer l'attribut.
2. Dans l'onglet Attributs, cliquer sur l'icône **Ajouter** ou **Insérer** située en haut à gauche et sélectionner **Attribut**.
3. Dans la ligne qui est créée pour l'attribut, saisir les détails de l'attribut (nom, type, utilisation et valeur par défaut ou fixée). La propriété `name` est obligatoire et la valeur par défaut de `use` est `optional`. Le type de données et les propriétés de valeur par défaut/fixe sont optionnelles.

**Note :** Les attributs peuvent être ajoutés aux groupes d'attributs uniquement dans l'Aperçu de schéma, mais ils peuvent être ajoutés aux types complexes aussi bien dans l'Aperçu de schéma que dans le Mode de Modèle de contenu.

 © 2019-2025 Altova GmbH

**Note:** Si un attribut a une définition de type, cliquer sur sa commande de menu contextuel **Aller à la définition de type** vous emmènera dans la définition de type. Dans le cas des types simples intégrés, une fenêtre de message apparaît qui contient des informations concernant le type simple.

## Valeurs par défaut et valeurs fixes

Une valeur par défaut ou fixe, si spécifiée dans une déclaration d'attribut, est appliquée dans le document d'instance lorsque cet attribut est absent dans le document d'instance. Il est possible de spécifier soit une valeur par défaut soit une valeur fixe, mais pas les deux (*voir capture d'écran ci-dessus*). La valeur par défaut ou fixe doit être valide conformément au type de données de l'attribut. Si `use` est défini sur `required`, alors ni la valeur par défaut ni la valeur fixe n'est autorisée.

Veuillez noter :

- *Valeurs par défaut :* une valeur par défaut est insérée uniquement si l'attribut est manquant. Si l'attribut est présent et a une valeur valide, la valeur par défaut n'est pas insérée. Si la valeur dans les documents d'instance est invalide, une erreur est générée.
- *Valeurs fixes :* une valeur fixe est appliquée non seulement lorsque l'attribut est manquant, mais aussi si la valeur dans le document d'instance n'est pas égale à la valeur fixe spécifiée dans la déclaration de l'attribut.

**Note :** Les valeurs par défaut et fixes peuvent être spécifiées aussi bien sur les attributs locaux que globaux. Sur les attributs locaux, ils peuvent être définis aussi bien dans l'onglet Attributs du panneau AACID (*capture d'écran ci-dessus*) que dans l'Assistant à la saisie des Détails. Sue les attributs globaux, ils peuvent être spécifiés dans l'Assistant à la saisie des Détails.

## Références du groupe d'attribut

Si un groupe d'attribut global a été déclaré, vous pouvez ajouter une référence à ce groupe d'attributs dans la définition d'un type complexe. Pour ce faire, sélectionner le composant de type complexe dans l'Aperçu de schéma ou le Mode de Modèle de contenu, puis cliquer sur l'icône **Ajouter** ou **Insérer** située en haut à gauche de l'onglet Attributs du panneau AACID et sélectionner **Groupe d'attribut**. Dans la ligne du groupe d'Attribut qui a été créée, saisir le nom du groupe d'attribut à référencer (*voir capture d'écran ci-dessous, qui a deux références de groupe d'attribut*). Vous pouvez ajouter plusieurs groupes d'attribut.




Lorsque le groupe d'attribut a été sélectionné dans l'onglet Attributs, ses propriétés peuvent aussi être éditées dans l'Assistant à la saisie des Détails.

## Caractères génériques d'attribut : anyAttribute

Un caractère générique d'attribut peut être ajouté à un type complexe pour permettre l'utilisation de tout attribut sur un élément. Un caractère générique d'attribut est défini par un seul élément `anyAttribute`. Il permet à tout nombre d'attributs provenant de l'espace de noms spécifié de se produire sur l'élément dans le document d'instance.

Ajouter un caractère générique d'attribut en sélectionnant le composant de type complexe dans l'Aperçu de schéma ou le Mode de Modèle de contenu, puis cliquer sur l'icône **Ajouter** ou **Insérer** située en haut à gauche de l'onglet Attributs du panneau AACID et sélectionner **Tout attribut**. Une ligne pour le caractère d'attribut `anyAttribute` est créé (*voir capture d'écran ci-dessous*).




Dans l'onglet Attributs, vous pouvez déterminer la propriété `namespace` de `anyAttribute`. Une fois le caractère générique d'attribut sélectionné dans l'onglet Attributs, vous pouvez déterminer des propriétés supplémentaires dans l'Assistant à la saisie des Détails (*voir capture d'écran ci-dessus*). Veuillez noter que les propriétés `notNamespace` et `notQName` sont des fonctions XSD 1.1 et ne seront pas disponibles dans le mode XSD 1.0.

## Les attributs de tri et les groupes d'attribut

Vous pouvez trier les attributs et les groupes d'attribut dans l'onglet Attributs en cliquant l'icône **Trier** dans la barre outils de l'onglet. Dans le dialogue Trier les composants qui s'affiche (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez choisir de trier soit le composant unique sélectionné et ses frères, soit l'ensemble des composants sélectionnés. Vous pouvez utiliser **Shift**+clic pour sélectionner une plage et **Ctrl**+clic pour ajouter les composants supplémentaires à la sélection.




Après avoir déterminé la plage, vous pouvez choisir de trier toute la plage des attributs et des groupes des attributs par ordre alphabétique (*Nom avant genre*), ou des attributs triés alphabétiquement avant les groupes d'attribut triés alphabétiquement.

L'ordre de tri est immédiatement mis en place dans le texte du document de schéma, il ne s'agit pas d'un masque d'interface.

 © 2019-2025 Altova GmbH

**Note :** Les caractères génériques d'attribut ne seront pas inclus dans la plage à trier puisqu'ils doivent toujours se produire à la fin d'Une déclaration de type complexe et seul un caractère générique d'attribut est autorisé dans une déclaration de type complexe unique.

### 3.3.4.4.2 Assertions

Les assertions décrites dans cette section sont des **assertions de types complexes**. Une telle assertion est définie dans un élément **`xs:assert`** et sert de contrainte de validité du type complexe. (L'autre type d'assertion est une assertion de type simple qui est définie dans un élément `xs:assertion` et est créée et éditée dans l'Assistant à la saisie Facettes d'un type simple.)

Dans le Mode Schéma, les assertions de type complexe peuvent être créées et éditées par le biais des points d'accès de la GUI suivants :

- *Dans l'Aperçu de schéma :* dans l'onglet Assertions du panneau Attributs/Assertions/Contrainte d'identité (AAIDC) (*capture d'écran ci-dessous*).




- *Dans Mode de Modèle de contenu :* les assertions peuvent être éditées dans l'onglet Assertions (*capture d'écran ci-dessus*) ou dans le diagramme (*capture d'écran ci-dessous*). Afin de sélectionner l'option d'affichage du diagramme, cliquer sur l'icône **Afficher les assertions dans le diagramme** dans la barre outils de la Conception de schéma. Dans le diagramme, sélectionner la fenêtre Assertion du type complexe ou de l'élément contenu-complexe. Ensuite, saisir ou éditer la définition de l'Assertion dans l'Assistant à la saisie Détails.




| | |
|---|---|
| | *Affiche les Assertions dans le Diagramme :* dans la barre outils de Conception de Schéma et activé dans le Mode de Modèle de contenu. Active et désactive l'affichage des assertions entre le diagramme (activé) et l'onglet Assertions. |

**Note:** Les assertions sont une fonction XSD 1.1. Les fonctions d'édition Assertions seront donc uniquement disponibles dans le mode XSD 1.1.

## Étendue de l'assertion

L'expression XPath utilisée pour définir la contrainte de l'assertion doit se trouver dans le cadre de l'étendue du type complexe sur lequel il est défini. Donc si l'expression XPath est nécessaire pour accéder à un nœud particulier, l'assertion doit être définie sur un ancêtre de ce nœud.

## Ajouter et supprimer des assertions

Un type complexe peut avoir des assertions multiples. L'expression XPath de chaque assertion doit évaluer à une valeur booléenne `true` pour l'élément dans le document d'instance pour être valide. Pour ajouter une assertion à un type complexe, procéder comme suit :

- *Dans l'Aperçu de schéma :* choisir le type complexe. Ensuite, dans l'onglet Assertions du panneau AACID (*voir capture d'écran ci-dessus*), cliquer sur l'icône **Ajouter** ou **Insérer** située en haut à gauche de l'onglet. Vous pouvez ajouter plusieurs assertions. Pour supprimer une assertion, la sélectionner et cliquer sur l'icône **Supprimer** située en haut à droite de l'onglet.
- *Dans Mode de Modèle de contenu (voir capture d'écran ci-dessus):* cliquer avec la touche de droite sur le type complexe et choisir **Ajouter enfant | Assertion**. En alternative, cliquer avec la touche de droite sur une assertion existante dans le diagramme de type complexe et sélectionner **Ajouter | Assertion** ou **Insérer | Assertion**. Vous pouvez ajouter plusieurs assertions à un type complexe. Pour supprimer une assertion, la sélectionner et appuyer sur la touche **Supprimer**.

## Définir l'expression XPath de l'assertion

L'expression XPath d'une assertion de type complexe définit la contrainte de validation à appliquer sur le type complexe dans le document d'instance. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, l'assertion est dans l'élément de type complexe `team` et l'expression XPath de l'assertion est : `@region="US"`. Dans le document de Schéma XML document, l'assertion apparaît en tant que :

```
<xs:assert test='@region="US"'/>
```

L'assertion spécifie que, dans le document d'instance, l'élément `team` doit avoir un attribut `region` avec une valeur de `US`. Dans le cas contraire, le document sera non valide.

Veuillez noter les points suivants :

- Les expressions XPath doivent être écrites dans le langage XPath 2.0
- Les nœuds testés dans l'expression XPath doivent se trouver dans le cadre de l'assertion (*voir ci-dessus*)
- Si une expression n'évalue pas à une valeur booléenne `true/false`, la valeur retournée est convertie en une valeur booléenne. Une séquence non-vide est convertie en `true`, alors qu'une séquence vide est convertie en `false`.
- Les erreurs de syntaxe dans l'expression sont marquées en affichant l'expression en rouge. Les erreurs de contexte ne sont pas marquées. Par exemple, si l'expression XPath teste un attribut et que cet attribut n'est pas défini dans le schéma, aucune erreur ne sera marquée.

## Le message de l'assertion

Il est toujours utile de proposer une explication de l'assertion avec sa définition de manière à ce qu'un message approprié puisse être affiché dans le cas ou une assertion n'est pas remplie lors de la validation d'un document d'instance XML. Puisque la spécification de Schéma XML n'impose aucun message, XMLSpy permet de fournir un message dans l'espace de noms `http://www.altova.com/xml-schema-extensions` Altova xml-schema-

 © 2019-2025 Altova GmbH

extensions (ou tout autre espace de noms) avec la définition de l'assertion et de l'utiliser dans la validation du document d'instance XML. Par exemple :

```
<xs:assert test="count(//MyNode) ge 1" altova:message="There must be at least one
MyNode element"/> or
<xs:assertion test="count(//MyNode) ge 1" altova:message="There must be at least one
MyNode element"/>
```

Si la restriction spécifiée dans l'assertion n'est pas remplie, le moteur de validation de XMLSpy s'affichera, ainsi qu'avec le message de validation-erreur, le message associé avec l'assertion en tant qu'indice. Le validateur rapportera la valeur d'un attribut `assert/@message` ou d'un attribut `assertion/@message` quels que soient les espaces de noms dans lesquels se trouvent l'attribut `message`. Néanmoins, dans le Mode Schéma, vous pouvez éditer uniquement les attributs `message` qui se trouvent dans l'espace de noms Altova xml-schema-extension. Pour éditer les attributs `message` dans d'autres espaces de noms, utiliser le Mode Texte.

Voir les Messages d'assertion pour plus de détails.

## Utiliser `xpathDefaultNamespace`

Un espace de noms par défaut déclaré dans le document de Schéma XML est l'espace de noms par défaut du document de Schéma XML. Il s'applique aux noms d'élément sans préfixe dans le document du schéma mais pas aux noms d'éléments sans préfixes dans les expressions XPath dans le document schéma.

L'attribut `xpathDefaultNamespace` (une nouvelle fonction dans XSD 1.1) est le mécanisme utilisé pour spécifier l'espace de noms auxquels appartiennent les noms d'élément sans préfixe dans les expressions XPath.

Les espaces de noms XPath par défaut portent sur les éléments de Schéma XML sur lesquels ils sont déclarés. L'attribut `xpathDefaultNamespace` peut se produire sur les éléments de Schéma XML 1.1 suivants :

- `xs:schema`
- `xs:assert` et `xs:assertion`
- `xs:alternative`
- `xs:selector` et `xs:field` (dans les contraintes d'identité)

`xpathDefaultNamespace` sur `xs:schema` est déterminé, dans le mode XSD 1.1, dans le dialogue Paramètres de Schéma (**Conception de Schéma | Paramètres de schéma**). En ce qui concerne les autres éléments contenus dans la liste ci-dessus, l'attribut `xpathDefaultNamespace` est déterminé dans leurs Assistants à la saisie Détails respectifs (*voir capture d'écran ci-dessous par exemple*).




La déclaration d'espace de noms XPath par défaut dans `xs:schema`, déclare l'espace de noms XPath par défaut pour l'étendue de tout le schéma. Vous pouvez contourner cette déclaration sur les éléments dont l'attribut

`xpathDefaultNamespace` est autorisé (*voir liste ci-dessus*).

Au lieu de contenir un espace de noms réel, l'attribut `xpathDefaultNamespace` peut contenir un des trois mots-clé :

- `##targetNamespace`: l'espace de noms XPath par défaut sera le même que l'espace de noms cible du schéma
- `##defaultNamespace`: l'espace de noms XPath par défaut sera le même que l'espace de noms par défaut du schéma
- `##local`: il n'y a pas d'espace de noms XPath par défaut

Si aucun espace de noms XPath par défaut n'est déclaré dans le document, des éléments sans préfixes dans les expressions XPath ne seront pas dans des espaces de noms.

**Note :** La déclaration d'espace de noms XPath par défaut ne s'applique pas aux attributs. Ainsi, les attributs sans préfixe dans les expressions XPath ne se trouveront pas dans l'espace de noms.

Pour les expressions XPath dans les assertions, vous pouvez aussi spécifier l'espace de noms XPath par défaut sur la définition de l'assertion. Dans l'onglet Assertions du panneau Attributs/Assertions/Contrainte d'identité (AAIDC) (*capture d'écran ci-dessous*), sélectionner le mot-clé nécessaire depuis la liste déroulante du champ *XPathDefaultNS*.




L'espace de noms sélectionné se trouvera dans l'étendue de l'assertion.

### 3.3.4.4.3 Contraintes d'identité

Les contraintes d'identité (CID) peuvent être définies dans des déclarations globales ou locales. Elles spécifient l'unicité des nœuds et permettent le référencement correct entre des nœuds uniques.

#### Mécanismes de déclaration

Les mécanismes suivants sont disponibles pour la définition d'une CID (`unique`, `key`, `keyref`):

- Dans l'Aperçu de schéma, les CID peuvent être déclarés sur des éléments globaux. Sélectionner un élément global et définir les CID dans l'onglet Contraintes d'identité du panneau Attributs/Assertions/Contraintes d'identité (AACID) (*capture d'écran ci-dessous*).

 © 2019-2025 Altova GmbH




Ajouter une CID (`unique`, `key`, `keyref`) en utilisant l'icône **Insérer** ou **Ajouter** de l'onglet Contraintes d'identité. Ces icônes peuvent aussi être utilisées pour ajouter un `field` à la CID sélectionnée. Utiliser l'icône **Supprimer** pour supprimer le `field` ou CID sélectionné.

- Dans le Mode Modèle de contenu d'un élément global, les CID peuvent être définis sur l'élément global ou sur un élément descendant local. Dans ce mode, les CID peuvent être éditées soit dans l'onglet Contraintes d'identité (*capture d'écran ci-dessus*) soit dans la fenêtre *Contraintes* d'un élément dans le diagramme (*capture d'écran ci-dessous*, dans laquelle l'élément `match` a une contrainte unique qui comprenant un sélecteur `team`). Cette alternative peut être sélectionnée dans le dialogue de Configuration d'affichage du schéma (**Conception du schéma | Configurer affichage**). En alternative, vous pouvez cliquer sur l'icône **Afficher les contraintes dans le diagramme** située dans la barre d'outils de la Conception de schéma. Le diagramme fournit une représentation graphique des CID et une fonction d'édition par glisser/déposer.




Pour ajouter une CID (`unique`, `key`, `keyref`) dans le diagramme lorsque le mode de diagramme pour les CID est activé, cliquer avec la touche de droite sur l'élément à mettre sous contrainte et choisir **Ajouter enfant | [ CID ]** depuis le menu contextuel. L'item `field` sera activé dans le menu contextuel uniquement lorsqu'une CID est sélectionnée dans le diagramme. Appuyer sur la touche **Supprimer** pour supprimer le `field` ou la CID sélectionnés.

Vous disposez de trois méthodes possibles pour saisir l'expression XPath dans les fenêtres `selector` et `field` : (i) en la saisissant, (ii) en sélectionnant le nœud requis depuis une liste déroulante qui

apparaît automatiquement lorsque vous cliquez sur la fenêtre `selector` ou `field`, ou (iii) en glissant le nœud cible dans la fenêtre `selector` ou `field` et en la déposant à l'intérieur lorsque la fenêtre change de couleur ; l'expression XPath sera créée automatiquement.

**Note :** En outre, un Aperçu de toutes les contraintes d'identité dans le schéma est disponible dans l'onglet Contraintes d'identité de l'Assistant de saisie des Composants.

## Icônes de contrainte d'identité

| | |
|---|---|
| | *Affiche les Contraintes dans le Diagramme :* dans la barre outils de Conception de Schéma et activé dans le Mode de Modèle de contenu. Active et désactive l'affichage des CID entre le diagramme (activé) et l'onglet Contraintes d'identité. |
| | *Visualiser les Contraintes d'identité :* activé dans le Mode de Modèle de contenu. Active et désactive l'affichage des informations de CID. |
| | *Nœud de sélecteur, nœud de champ :* indiqué dans les fenêtres de nœud dans le diagramme, ces deux icônes identifient, respectivement, le nœud sélectionné (dans les CID) par l'expression XPath pour `selector` et pour `field`. |

## Visualiser les CID

Lorsque l'icône Visualiser les Contraintes d'identité est activée, les informations de la CID sont affichées dans le diagramme et peuvent être visualisées plus confortablement. Lorsque la visualisation est activée, les nœuds sélectionnés par les expressions XPath `selector` et `field` sont indiqués au moyen d'icônes dans leurs fenêtres (*voir la section sur les icônes ci-dessus*), et la fenêtre CID est connectée à son sélecteur et ses fenêtres de champ par des lignes vertes (*voir capture d'écran ci-dessus*).

L'icône Visualiser les Contraintes d'identité permet également d'activer la fonction de validation de CID dans le Mode Schéma. Si une expression XPath est incorrecte ou si une CID est incorrecte, les erreurs sont indiquées par du texte rouge, les avertissements sont affichés en orange. Lors de la validation du document de Schéma XML, les messages d'erreur ou d'avertissement sont affichés dans la fenêtre Messages.

Vous pouvez aussi désactiver la validation en désactivant l'icône Visualiser les Contraintes d'identité .

## Liste XML

Les exemples CID ci-dessous indiqués dans cette section sont basés sur le document d'instance valide suivant.

```
<results xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:noNamespaceSchemaLocation="Scores.xsd">
   <!----- Groups ----->
   <group id="A">
          <team name="Brazil"/>
          <team name="Germany"/>
          <team name="Italy"/>
          <team name="Holland"/>
   </group>
```

```
    <group id="B">
          <team name="Argentina"/>
          <team name="France"/>
          <team name="England"/>
          <team name="Spain"/>
    </group>
    <!----- Matches ----->
    <match group="A" date="2012-06-12" location="Munich">
          <team name="Brazil" for="2" points="3"/>
          <team name="Germany" for="1" points="0"/>
    </match>
    <match group="A" date="2012-06-12" location="Frankfurt">
          <team name="Italy" for="2" points="1"/>
          <team name="Holland" for="2" points="1"/>
    </match>
    <match group="B" date="2012-06-13" location="Munich">
          <team name="Argentina" for="2" points="3"/>
          <team name="France" for="0" points="0"/>
    </match>
    <match group="B" date="2012-06-13" location="Berlin">
          <team name="England" for="0" points="1"/>
          <team name="Spain" for="0" points="1"/>
    </match>
</results>
```

## Contraintes d'unicité (unique)

Une contrainte d'unicité spécifie que la valeur d'un élément ou d'un attribut (ou d'un ensemble d'éléments et/ou d'attributs) doit être unique dans le cadre d'une étendue définie. Dans la liste XML indiquée ci-dessus, nous souhaitons nous assurer que les deux équipes se disputant un match ne sont pas deux fois la même équipe. Donc, dans le cadre de l'élément `match`, nous contraignons les valeurs du nœud `team/@name` à être uniques. Pour ce faire, nous procédons comme suit :

1. Dans l'Aperçu Schéma, choisir l'élément `match`. Celui-ci représentera donc l'étendue de la définition de la contrainte d'identité.
2. Dans l'onglet Contrainte d'identité, cliquer sur l'icône **Ajouter** ou **Insérer** située en haut à gauche de l'onglet, et, dans le menu qui s'affiche, cliquer **Unique**. Cela rajoute une ligne pour la contrainte d'unicité (*voir capture d'écran ci-dessous*).




3. Nommer la contrainte d'identité. (Dans la capture d'écran ci-dessous, `MatchTeams` est le nom.)
4. Saisir une expression XPath dans la colonne *Selector* pour sélectionner l'élément `team`. Veuillez noter que l'élément `match` est le nœud contextuel. L'élément `team` devient maintenant le sélecteur de la CID, c'est-à-dire, le nœud auquel la contrainte d'unicité s'applique.

5. Dans la colonne *Field*, saisir le nœud `@name` qui doit être unique. La valeur de ce nœud est la valeur qui doit être unique.

La contrainte d'unicité décrite ci-dessus spécifie que dans le cadre de chaque élément `match`, chaque élément `team` doit avoir un attribut-valeur unique `@name`.

Vous pouvez ajouter des champs supplémentaires pour vérifier l'unicité. Par exemple, une contrainte d'unicité peut être définie sur l'élément `results` pour contrôler que toutes les correspondances présentent une combinaison unique de date et d'emplacement : pas plus d'une correspondance ne peut se produire à un endroit à la même date. La contrainte d'unicité doit avoir, pour chaque élément `match` (le sélecteur), sa combinaison de valeurs `@date` et `@location` uniques dans le cadre de l'élément `results`.

Définir la contrainte d'unicité dans l'élément `results` de la même manière que ce qui a été décrit plus haut. Le sélecteur sera `match`, et les champs seront `@date` et `@location` (*voir capture d'écran ci-dessous*). Ajouter le second champ en cliquant sur l'icône **Ajouter** et puis **Champ**.




**Note :** La colonne *Refer* dans l'onglet Contrainte d'identité est uniquement activé pour les contraintes `keyref`, pas pour les contraintes `unique` ou `key`.

## Contraintes de clé (key)

Une contrainte de clé spécifie: (i) que la valeur d'un élément ou d'un attribut (ou d'un ensemble d'éléments et/ou d'attributs) doit être unique dans le cadre d'une étendue définie, et (ii) que ces éléments de champ et/ou attributs doivent être présents dans le document XML d'instance ; c'est pourquoi, les éléments ou attributs optionnels ne devraient pas être sélectionnés en tant que champs d'une contrainte de clé. Une contrainte de clé est donc (dans le point (i) ci-dessus) exactement identique à une contrainte d'unicité. Elle stipule une contrainte supplémentaire : que ses éléments/attributs de champ doivent être présents dans le document XML.

La capture d'écran ci-dessous montre une contrainte de clé définie sur un élément `match` qui est semblable à la première contrainte d'unicité décrite ci-dessus.



Cette contrainte de clé spécifie que dans le cadre de chaque élément `match`, chaque élément `team` doit avoir un attribut-valeur unique `@name`. De plus, elle spécifie que l'attribut `@name` doit être présent dans chaque élément `match/team`.

**Note:** La colonne *Refer* dans l'onglet Contrainte d'identité est uniquement activée pour les contraintes `keyref`, pas pour les contraintes `unique` ou `key`.

## Références de clé (keyref)

Les références de clé vérifient un ensemble de valeurs dans un document d'instance les uns par rapport aux autres. Dans notre liste XML, par exemple (*voir liste ci-dessus*), nous pouvons utiliser une référence de clé pour vérifier si les équipes qui s'affrontent dans les matches font partie des équipes recensées dans les groupes respectifs. Si ce n'est pas le cas, le document XML sera invalide.

Tout d'abord, nous créons une constante d'unicité ou une contrainte de clé. La capture d'écran ci-dessous montre une contrainte d'unicité (`unique`), `TeamsInGroups`, créée dans l'élément `results`. Cette contrainte stipule que chaque `team` dans le `group` a un attribut `@name` unique.




Ensuite, nous créons la référence de clé (`keyref`), `TeamCheck`, qui sélectionne l'enfant `team` de `match` et vérifie si son attribut-valeur `@name` est présent parmi les valeurs retournées par `TeamsInGroups`, qu'il référence (dans la colonne *Refer*).

La capture d'écran ci-dessous montre l'affichage graphique de cette référence clé (marquée en bleu) ainsi que l'Assistant à la saisie Détails (dans lequel vous pouvez aussi sélectionner la CID référencée). Les relations entre la CID sélectionnée est indiquée par une ligne épaisse verte, alors que les CID non sélectionnés sont affichés avec une ligne verte pointillée. De même, pour chaque contrainte d'identité, les nœuds sélectionnés par l'expression XPath pour `selector` et `field` sont affichés avec les icônes iS et iF respectivement. Si un nœud est réduit, la ligne de relation qui y mène se termine par une ellipse.




## Utiliser `xpathDefaultNamespace`

Un espace de noms par défaut déclaré dans le document de Schéma XML est l'espace de noms par défaut du document de Schéma XML. Il s'applique aux noms d'élément sans préfixe dans le document du schéma mais pas aux noms d'éléments sans préfixes dans les expressions XPath dans le document schéma.

L'attribut `xpathDefaultNamespace` (une nouvelle fonction dans XSD 1.1) est le mécanisme utilisé pour spécifier l'espace de noms auxquels appartiennent les noms d'élément sans préfixe dans les expressions XPath.

Les espaces de noms XPath par défaut portent sur les éléments de Schéma XML sur lesquels ils sont déclarés. L'attribut `xpathDefaultNamespace` peut se produire sur les éléments de Schéma XML 1.1 suivants :

- `xs:schema`

 © 2019-2025 Altova GmbH

- `xs:assert` et `xs:assertion`
- `xs:alternative`
- `xs:selector` et `xs:field` (dans les contraintes d'identité)

`xpathDefaultNamespace` sur `xs:schema` est déterminé, dans le mode XSD 1.1, dans le dialogue Paramètres de Schéma (**Conception de Schéma | Paramètres de schéma**). En ce qui concerne les autres éléments contenus dans la liste ci-dessus, l'attribut `xpathDefaultNamespace` est déterminé dans leurs Assistants à la saisie Détails respectifs (*voir capture d'écran ci-dessous par exemple*).




La déclaration d'espace de noms XPath par défaut dans `xs:schema`, déclare l'espace de noms XPath par défaut pour l'étendue de tout le schéma. Vous pouvez contourner cette déclaration sur les éléments dont l'attribut `xpathDefaultNamespace` est autorisé (*voir liste ci-dessus*).

Au lieu de contenir un espace de noms réel, l'attribut `xpathDefaultNamespace` peut contenir un des trois mots-clé :

- `##targetNamespace`: l'espace de noms XPath par défaut sera le même que l'espace de noms cible du schéma
- `##defaultNamespace`: l'espace de noms XPath par défaut sera le même que l'espace de noms par défaut du schéma
- `##local`: il n'y a pas d'espace de noms XPath par défaut

Si aucun espace de noms XPath par défaut n'est déclaré dans le document, des éléments sans préfixes dans les expressions XPath ne seront pas dans des espaces de noms.

**Note :** La déclaration d'espace de noms XPath par défaut ne s'applique pas aux attributs. Ainsi, les attributs sans préfixe dans les expressions XPath ne se trouveront pas dans l'espace de noms.

## ID des contraintes d'identité

Une ID peut être attribuée à une contrainte d'identité, son sélecteur, et/ou le/s champ/s. Pour attribuer une ID, sélectionner le composant requis et, par le biais de l'Assistant à la saisie, ajouter l'ID dans la ligne `id`.

## Trier les contraintes d'identité

Vous pouvez trier les CID dans l'onglet Contrainte d'identité en cliquant sur l'icône **Trier** dans la barre outils de l'onglet. Dans le dialogue Trier les composants qui apparaît (*capture d'écran*), vous pouvez choisir de trier soit le composant unique sélectionné et ses frères soit le jeu des composants sélectionnés. Vous pouvez utiliser la combinaison de touches clic+**Shift** pour sélectionner une plage et clic+**Ctrl** pour ajouter des composants supplémentaires à la sélection.




Une fois avoir déterminé la plage, vous pouvez choisir de trier toute la plage par ordre alphabétique (*Nom avant type*), ou de l'organiser par type dans l'ordre alphabétique (c'est-à-dire : unicité de la contrainte en premier, puis les contraintes, puis les références clé).

L'ordre de tri est mis en place dans le texte du schéma.

## 3.3.4.5 Assistants à la saisie dans le Mode Schéma

Vous disposez de trois Assistants à la saisie dans le Mode Schéma. Ceux-ci sont décrits en détail dans la sous-section de cette section:

- Assistants à la saisie Composants
- Assistants à la saisie Détails
- Assistants à la saisie Facettes

Les Assistants à la saisie sont les mêmes dans le Mode Aperçu de Schéma et Modèle de contenu. Ils vous permettent d'ajouter et d'éditer graphiquement des définitions des composants de schémas. Généralement, vous pouvez glisser des composants depuis un Assistant à la saisie ou sélectionner un composant dans le design puis y définir les propriétés dans un Assistant à la saisie.

### 3.3.4.5.1 Composants

L'Assistant à la saisie Composants dans le Mode Schéma (*voir captures d'écran ci-dessous*) dessert trois objectifs :

- Organiser des composants globaux dans un mode arborescent par le type et l'espace de noms du composant *(voir captures d'écran ci-dessous)*. Cela permet des aperçus organisés de tous les composants globaux et des composants globaux conformément à l'espace de noms.
- Vous permettre de parcourir et d'afficher le Mode de Modèle de contenu d'un composant global—si le composant a un modèle de contenu. Si un composant n'en a pas, le composant sera marqué dans

 © 2019-2025 Altova GmbH

l'Aperçu de schéma. Les composants globaux qui sont inclus ou importés depuis d'autres schémas sont aussi affichés dans Assistant à la saisie des Composants.
- Afin de fournir un aperçu des contraintes d'identité définies dans le document de schéma. Pour une description de l'onglet Contraintes d'identité, voir Contraintes d'identité.

**Note :** Le fait que les types de données intégrés de XSD 1.0 ou 1.1 soient affichés dépend de quel mode XSD (XSD 1.0 ou 1.1) a été sélectionné.

## Onglet Globaux

Dans l'onglet Globaux *(voir capture d'écran ci-dessous),* les composants globaux sont regroupés dans une arborescence conformément à leur type de composant. Le nombre de chaque composant global présent dans le schéma est indiqué à côté de chaque type de composant.




Dans l'arborescence, les composants globaux sont organisés dans les sept groupes suivants. Veuillez noter qu'un type de composant est recensé dans une arborescence uniquement si au moins un composant de ce type existe dans le schéma.

- Déclarations d'élément (Éléments)
- Groupes de modère (Groupes)
- Types Complexes
- Types Simples
- Déclarations d'attribut (Attributs)
- Groupes d'attribut
- Notations

## Onglet Espace de noms

Dans l'onglet d'espace de noms *(voir capture d'écran ci-dessous)*, les composant sont organisés tout d'abord conformément à l'espace de noms puis conformément au type de composant.




Dans l'arborescence, les composants globaux sont organisés dans les sept groupes suivants. Veuillez noter qu'un type de composant est recensé dans une arborescence uniquement si au moins un composant de ce type existe dans le schéma.

- Déclarations d'élément (Éléments)
- Groupes de modère (Groupes)
- Types Complexes
- Types Simples
- Déclarations d'attribut (Attributs)
- Groupes d'attribut
- Notations

## Groupes de type de composant dans les onglets Globaux et Espaces de noms

Agrandir un groupe de type de composant dans l'onglet Globaux ou Espaces de noms pour afficher tous les composants dans ce groupe *(voir capture d'écran ci-dessous)*. Cela vous permet de vous rendre facilement à un composant défini par l'utilisateur. Double-cliquer sur le composant dans l'onglet Composant pour afficher sa définition dans la fenêtre principale.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Si un composant a un modèle de contenu (c'est-à-dire, s'il s'agit d'un Élément, d'un Groupe ou d'un Type Complexe), le double-cliquer pour afficher le modèle de contenu du composant dans le Mode Modèle de contenu (dans la fenêtre principale). Si le composant n'a pas de modèle de contenu (donc s'il s'agit d'un Type Simple, d'un Attribut, d'un Groupe d'attribut ou d'une Notation), le composant est marqué dans l'Aperçu de Schéma (dans la fenêtre principale).

**Note :** Si le composant se trouve dans un schéma inclus ou importé, le schéma inclus/importé s'ouvrira (s'il n'est pas déjà ouvert) et soit le modèle de contenu du composant est affiché dans le Mode Modèle de contenu soit le composant sera marqué dans l'Aperçu de Schéma.

## Contraintes d'identité

L'onglet Contraintes d'identité de l'Assistant à la saisie (*capture d'écran ci-dessous*) confère un aperçu de des contraintes d'identité d'un document. Dans cet onglet, les contraintes d'identité sont recensées par le type de contrainte d'identité (`unique`, `key`, `keyref`) et sont affichées en tant qu'arborescence agrandissable/réduisible.




Les entrées en gras sont présentes dans le schéma actuel, alors que celles en écriture normale sont présentes dans les sous-schémas. Double-cliquer sur une entrée pour l'onglet Contraintes d'identité pour sélectionner ce composant de schéma dans le Mode de Modèle de contenu.

Les commandes de menu contextuel suivantes sont disponibles lorsqu'un item dans l'onglet Contraintes d'identité est sélectionné :

- *Afficher dans le diagramme* : sélectionne le composant de schéma dans le Mode de Modèle de contenu.
- *Afficher Cible Sélecteur/Champ dans le diagramme* : sélectionne, dans le Mode de Modèle de contenu, le composant de schéma ciblé par le sélecteur ou le champ de la contrainte d'identité: dans le cas de champs multiples, un dialogue invite l'utilisateur à utiliser le champ requis.
- *Aller à la Contrainte d'identité* : sélectionne la contrainte d'identité dans l'Aperçu de schéma.
- *Agrandir/réduire tout* : agrandit ou réduit l'aborescence.

Pour une description de l'onglet Contraintes d'identité, voir la section, Contraintes d'identité.

### 3.3.4.5.2 Détails

L'Assistant de saisie Détails du Mode Schéma affiche des informations éditables concernant le composant ou le compositeur actuellement sélectionné dans la Fenêtre principale. Si vous éditez un fichier de schéma qui contient des extensions de base de données, un onglet supplémentaire contenant des informations concernant les extensions de BD peut être visible.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Afin de changer les propriétés du composant ou du compositeur actuellement sélectionné, double-cliquer le champ à éditer pour pouvoir le modifier ou saisir du texte directement. Si une liste de choix est disponible dans le champ à éditer, sélectionner la valeur désirée depuis la liste déroulante. Les changements que vous effectuez via l'Assistant de saisie Détails apparaîtront immédiatement dans le design.

## Dérivations Type Simple

Vous pouvez utiliser l'Assistant de saisie Détails pour créer rapidement et précisément des types simples dérivés : `restriction`, `list` et `union`. Lorsqu'un type simple est sélectionné dans le design, l'Assistant de saisie Détails contiendra un onglet Type Simple (*voir capture d'écran ci-dessous*).




Dans la liste de choix de type-dérivation de l'onglet TypeSimple, sélectionner le type de dérivation (`restriction`, `list`, ou `union`) et, dans la liste de choix de type de membre correspondant situé à droite, sélectionner un type simple depuis les types simples disponibles. Utiliser les icônes dans la barre d'outils pour ajouter ou insérer un type du même niveau, pour ajouter un autre sous-niveau de dérivation ou pour supprimer

un type de dérivation Pour se rendre dans une définition de type, cliquer dessus avec la touche de droite et choisir **Aller sur la définition de Type**. Dans le cas des types simples intégrés, une fenêtre de message apparaît qui contient des informations concernant le type simple.

### 3.3.4.5.3 Facettes

Un nouveau type simple (nommé ou anonyme) est créé en limitant le type de base du type simple (qui est un type simple existant). Une telle limitation est effectuée en ajoutant des facettes pour limiter les valeurs du type de base. Dans le Mode Schéma, l'Assistant de saisie Facettes (*voir captures d'écran ci-dessous*) vous permet d'éditer graphiquement en toute simplicité les facettes d'un type simple. Les facettes disponibles sont organisées dans les onglets de l'Assistant de saisie Facettes comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

| Onglet | **Facettes disponibles** |
|---|---|
| Facettes | `minInclusive`, `maxInclusive`, `minExclusive`, `maxExclusive`, `length`, `minLength`, `maxLength`, `totalDigits`, `fractionDigits`, `whiteSpace`, `explicitTimezone` |
| Modèles | `pattern` |
| Énumérations | `enumeration` |
| Assertions | `assertion` |
| Échantillons | `altova:exampleValues` est une annotation, **ce n'est pas une facette**. Cette annotation est utilisée pour générer des valeurs échantillon dans le document XML d'instance généré par XMLSpy à partir du Schéma XML. |

Chacun de ces onglets est décrit dans les sections ci-dessous.

#### Sélectionner le type simple dans le design

Un type simple (nommé ou anonyme) peut être sélectionné dans les environnements de design suivants :

- Dans l'Aperçu de Schéma (soit dans la liste des composants globaux soit dans l'onglet Attributs en-dessous de la liste des composants globaux), ou
- Dans le Mode de Modèle de contenu (soit dans le diagramme soit dans l'onglet Attributs en-dessous du diagramme).

Lorsqu'un type simple est sélectionné dans le design, dans un des environnements de design recensés ci-dessus, les Facettes applicables dans l'Assistant de saisie Facettes s'activent et peuvent être éditées dans l'Assistant de saisie Facettes.

#### Onglet Facettes

Dans l'onglet Facettes, seules les facettes applicables au type sélectionné dans le design seront affichées. Par exemple, si c'est le type `xs:string` qui est limité, les facettes non-applicables comme `totalDigits` ne seront pas affichées.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Les quatre facettes liées (`minInclusive`, `maxInclusive`, `minExclusive`, `maxExclusive`) sont uniquement applicables aux types numérique et de date/heure et aux types dérivés de ces types.
- Les trois facettes de longueur (`length`, `minLength`, `maxLength`) sont uniquement applicables à des types string-based, aux types binaires, et à `anyURI`.
- La facette `totalDigits` s'applique à `xs:decimal` et aux types entiers, ainsi qu'aux types dérivés de ces types. La facette `fractionDigits` peut être uniquement appliquée à `xs:decimal`.




Pour saisir une valeur, soit sélectionner une valeur depuis la liste déroulante d'une liste de choix (si présente) ou double-cliquer le champ de valeur et saisir une valeur. Si une valeur invalide est saisie, les conflits résultants s'affichent en rouge. Les valeurs valides sont affichées en bleu. Par exemple, une facette `minInclusive` et une facette `maxInclusive` ne peuvent pas exister ensemble ; donc si une valeur est saisie pour la seconde de ces facettes, les valeurs des deux facettes sont affichées en rouge.

Afin de spécifier une **facette fixe** (donner à la facette une attribute-value de `fixed="true"`), cliquer sur le symbole du cadenas ouvert à la droite de la facette ; le symbole est maintenant fermé. Dans la capture d'écran ci-dessus, la facette `totalDigits` a été configurée en tant que facette fixe. Il est possible de fixer plus d'une seule facette. Pour annuler la fixation d'une facette, cliquer sur le symbole du cadenas fermé pour l'ouvrir.

## Onglet Modèle

Dans l'onglet Modèles (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez ajouter une ou plusieurs facettes `pattern` à une limitation. Le modèle (d'une facette `pattern`) est spécifié avec la syntaxe d'expression régulière. Le modèle dans la capture d'écran ci-dessous spécifie le modèle des adresses e-mail.




Si plusieurs facettes `pattern` sont spécifiées, la valeur d'instance XML doit correspondre à un des modèles spécifiés. Par exemple, un modèle destiné à limiter des codes postaux pourrait avoir deux facettes `pattern`, une pour un code postal US et un code postal UE. Une valeur d'instance XML doit alors correspondre à un des modèles pour qu'elle soit valide.

Ajouter une facette `pattern` en cliquant sur l'icône **Ajouter** ou **Insérer** située en haut à gauche puis saisir une expression régulière pour définir le modèle requis. Afin de supprimer un `pattern`, le sélectionner et cliquer sur l'icône **Supprimer** en haut à droite.

## Onglet Énumérations

Dans l'onglet Énumérations (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez ajouter une ou plusieurs facettes `enumeration` à une limitation. Chaque facette `enumeration` spécifie une valeur valide pour le type. Pris en groupe, un ensemble de facettes `enumeration` spécifie une gamme de valeurs autorisées. Dans la capture d'écran ci-dessous, les facettes `enumeration` spécifient la plage autorisée de valeurs de taille pour la limitation.




Ajouter une facette `enumeration` en cliquant sur l'icône **Ajouter** ou **Insérer** située en haut à gauche puis saisir la valeur `enumeration`. Pour supprimer une `enumeration`, la sélectionner et cliquer sur l'icône **Supprimer** en haut à droite.

## Onglet Assertions

Les Assertions sont une fonction XSD 1.1. C'est pourquoi l'onglet Assertions ne sera activé que dans le mode XSD 1.1 . Les facettes d'assertion définies dans l'onglet d'Assertions des assistants de saisie Facettes sont des **assertions pour des types simples** —par opposition aux assertions pour des types complexes (qui peuvent être définis et édités dans l'Aperçu de schéma ou le Modèle de contenu, **et non** dans l'assistant de saisie Facettes).

Lorsqu'un type simple (élément ou attribut de contenu simple) est sélectionné dans le design, une assertion peut lui être spécifié en passant à l'onglet Assertions (*voir capture d'écran ci-dessous*), cliquer sur l'icône **Ajouter** ou **Insérer** située en haut à gauche puis saisir l'expression XPath 2.0 qui sera utilisée pour définir l'`assertion`. Une variable spéciale nommée **`$value`** doit être utilisée dans l'expression XPath pour contenir la valeur du type simple. (Veuillez noter que, puisqu'il n'y a pas de descendants à tester, mais uniquement une valeur, l'étape de chemin normale `self::node()` (ou l'abréviation de période de cette étape de chemin '`.`') ne peut pas être utilisée dans l'expression XPath.)

Par exemple, l'expression XPath `string-length($value) = 6` (*voir capture d'écran ci-dessous*) teste si la valeur du type simple a six caractères. Si l'élément ou l'attribut dans le document d'instance a bien six caractères, il est valide conformément à l'assertion.

 © 2019-2025 Altova GmbH




**Note :** L'expression passe au rouge pour signaliser des erreurs de syntaxe dans l'expression XPath. Mais puisque le type de données est déterminé lors de la marche, les erreurs de type ne seront pas signalisées lorsque vous saisissez l'expression XPath. Vous devez prendre soin de construire les types selon vos besoins. Pour un exemple d'une construction de type, voir la troisième expression XPath dans la capture d'écran ci-dessus, qui convertit une valeur de string (en partant du principe que l'assertion est définie sur un type simple `xs:string`) en un nombre avant d'effectuer une comparaison numérique.

Les assertions multiples peuvent être spécifiées sur un type simple unique, comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessus. Dans ce cas, toutes les assertions doivent être satisfaites pour que l'élément ou l'attribut dans le document d'instance soit valide. Les assertions dans la capture d'écran ci-dessus spécifient que la valeur du document d'instance doit être une chaîne de six caractères commençant avec les caractères `EU` et ayant des caractères numériques d'une valeur numérique de `0000` à `4999` pour ses quatre derniers chiffres. Pour éditer les détails d'une assertion, cliquer avec la touche de droite sur l'assertion dans l'Assistant de saisie Facettes puis cliquer sur **Détails** dans le menu qui s'affiche. La fenêtre Détails d'Assertion s'affiche (*voir capture d'écran ci-dessous*).




Il est toujours utile de proposer une explication de l'assertion avec sa définition de manière à ce qu'un message approprié puisse être affiché dans le cas ou une assertion n'est pas remplie lors de la validation d'un document d'instance XML. Puisque la spécification de Schéma XML n'impose aucun message, XMLSpy permet de fournir un message dans l'espace de noms `http://www.altova.com/xml-schema-extensions` Altova xml-schema-extensions (ou tout autre espace de noms) avec la définition de l'assertion et de l'utiliser dans la validation du document d'instance XML. Par exemple :

```
<xs:assert test="count(//MyNode) ge 1" altova:message="There must be at least one
MyNode element"/> or
<xs:assertion test="count(//MyNode) ge 1" altova:message="There must be at least one
MyNode element"/>
```

Si la restriction spécifiée dans l'assertion n'est pas remplie, le moteur de validation de XMLSpy s'affichera, ainsi qu'avec le message de validation-erreur, le message associé avec l'assertion en tant qu'indice. Le validateur

rapportera la valeur d'un attribut `assert/@message` ou d'un attribut `assertion/@message` quels que soient les espaces de noms dans lesquels se trouvent l'attribut `message`. Néanmoins, dans le Mode Schéma, vous pouvez éditer uniquement les attributs `message` qui se trouvent dans l'espace de noms Altova xml-schema-extension. Pour éditer les attributs `message` dans d'autres espaces de noms, utiliser le Mode Texte.

Voir Assertion de Message pour plus de détails.

**Note :** Il est recommandé de préférer l'utilisation d'autres facettes au lieu des assertions, lorsque possible. Par exemple, la restriction spécifiée par la première assertion dans la capture d'écran ci-dessus serait mieux spécifiée par la facette `length` (dans l'onglet Facettes).

### Onglet Échantillons

Dans l'onglet Échantillons (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez spécifier les valeurs d'échantillon qui peuvent être utilisées lors de la génération d'un fichier XML depuis le Schéma XML(avec la commande de menu **DTD/Schéma | Générer un fichier XML Échantillon**). Si une valeur d'échantillon est invalide, un avertissement est indiqué en affichant la valeur d'échantillon en orange. Dans la capture d'écran ci-dessous, la première valeur est invalide parce qu'elle ne correspond pas à la facette `pattern` spécifiée pour les e-mails (voir onglet *Échantillons* ci-dessus).




**Note :** Cliquer sur l'icône **Afficher avertissements de validation** dans la barre d'outils pour passer à l'affichage des avertissements de valeur d'échantillon invalide. Une valeur d'échantillon invalide n'invalide pas le fichier XSD si le fichier est valide autrement.

Les valeurs échantillon sont placées dans un élément d'annotation `altova:example` qui se trouve dans l'espace de noms http://www.altova.com/xml-schema-extensions. Ajouter une annotation `altova:example` en cliquant sur l'icône **Ajouter** ou **Insérer** située en haut à gauche puis saisir la valeur `altova:example`. Pour supprimer une annotation `altova:example`, la sélectionner et cliquer sur l'icône **Supprimer** en haut à droite.

## 3.3.4.6 Validation et Smart Fixes

Un document de Schéma XML peut être validé pour son exactitude. Pour ce faire, cliquer sur la commande de menu **XML | Valider XML (F8)**.

Si le document est valide, un message apparaîtra dans la fenêtre Messages.

Si le document est invalide, la fenêtre Messages affichera deux panneaux (*voir capture d'écran ci-dessous*). Le volet de gauche (le volet Erreurs) contient la liste des premières `x` erreurs, ou toutes les erreurs. Le volet de droite est le volet Smart Fix ; il contient une liste des réparations possibles pour l'erreur sélectionnée dans le

 © 2019-2025 Altova GmbH

volet de gauche. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, la sélection de la deuxième erreur dans le volet Erreurs a entraîné l'affichage de réparations possibles dans le volet droit Smart Fix pour cette erreur. Si vous sélectionnez une des réparations, puis cliquez sur **Réparer+Valider** ou **Réparer**, l'erreur dans le document sera corrigée par le biais de cette réparation-là.




## Volet d'erreurs

La barre d'outils de la fenêtre permet les fonctions suivantes :

- Défiler parmi les erreurs à l'aide des flèches **Haut** et **Bas**.
- Copier un message, ou un message et ses descendants, ou tous les messages sur le presse-papiers.
- Chercher les mots que vous souhaitez utiliser avec les fonctions Trouver, Trouver suivant, et Trouver précédent. Cela peut être utile si plusieurs erreurs ont été trouvées.
- Effacer toutes les erreurs du volet Erreurs.
- Définir une limite du nombre d'erreurs trouvées et affichées (`1` à `999`). Le réglage par défaut est `100`. Cliquer sur le bouton pour éditer la limite.
- Afficher/Dissimuler le volet Smart Fix. Une fois qu'il est dissimulé, le bouton **Afficher Smart Fix** apparaît dans la barre d'outils ; cliquer sur le bouton pour faire réapparaître le volet Smart Fix et le bouton affichera **Dissimuler Smart Fix**. Si le bouton **Afficher/Dissimuler Smart Fix** est désactivé, aucun smart fix ne sera disponible.

## Volet Smart Fix

La barre d'outils de la fenêtre permet les fonctions suivantes :

- Le bouton **Réparer+Valider** corrige l'erreur sélectionnée avec le Smart Fix choisi et revalide le document. Toute autre erreur sera rapportée dans le volet Erreurs.
- Cliquer sur le bouton **Réparer** pour réparer l'erreur mais sans revalider.
- Le bouton **Options** ouvre une liste contenant un choix de comportements lorsque vous double-cliquerez une Smart Fix : soit le double-clic permettra de **Réparer+Valider** soit de **Réparer**.

## 3.3.4.7 Messages d'assertion

Dans le Schéma XML 1.1, les assertions peuvent être définies pour des types complexes (à l'aide d'éléments `xs:assert`) et de types simples (à l'aide d'éléments `xs:assertion`).

Il est toujours utile de proposer une explication de l'assertion avec sa définition de manière à ce qu'un message approprié puisse être affiché dans le cas ou une assertion n'est pas remplie lors de la validation d'un document d'instance XML. Puisque la spécification de Schéma XML n'impose aucun message, XMLSpy permet de fournir un message dans l'espace de noms `http://www.altova.com/xml-schema-extensions` Altova xml-schema-extensions (ou tout autre espace de noms) avec la définition de l'assertion et de l'utiliser dans la validation du document d'instance XML. Par exemple :

```
<xs:assert test="count(//MyNode) ge 1" altova:message="There must be at least one
MyNode element"/> or
<xs:assertion test="count(//MyNode) ge 1" altova:message="There must be at least one
MyNode element"/>
```

Si la restriction spécifiée dans l'assertion n'est pas remplie, le moteur de validation de XMLSpy s'affichera, ainsi qu'avec le message de validation-erreur, le message associé avec l'assertion en tant qu'indice. Le validateur rapportera la valeur d'un attribut `assert/@message` ou d'un attribut `assertion/@message` quels que soient les espaces de noms dans lesquels se trouvent l'attribut `message`. Néanmoins, dans le Mode Schéma, vous pouvez éditer uniquement les attributs `message` qui se trouvent dans l'espace de noms Altova xml-schema-extension. Pour éditer les attributs `message` dans d'autres espaces de noms, utiliser le Mode Texte.

### Éditer des messages xs:assert

Dans le Mode Schéma, les éléments `xs:assert` (pour les types complexes) peuvent être créés et édités dans le panneau Attributs/Assertions/Contraintes d'Identité (AAIDC) ou dans l'Assistant de saisie Détails du type complexe pertinent. La capture d'écran ci-dessous montre une assertion pour le type complexe `orderType`. L'assertion (un `xs:assert` dans ce cas) est définie dans l'onglet Assertions (de l'Aperçu de schéma) avec un message d'assertion.




Si l'option **Afficher les assertions dans le diagramme** a été choisie, les assertions sur des types complexes peuvent aussi être créées et éditées dans le Mode Modèle de contenu. Pour ajouter ou éditer un message d'assertion, sélectionner l'assertion et saisir le message d'assertion dans l'assistant à la saisie Détails (*voir capture d'écran ci-dessous*).

 © 2019-2025 Altova GmbH




Veuillez noter que les messages d'assertion créés de cette manière se trouvent dans l'espace de noms Altova xml-schema-extensions `http://www.altova.com/xml-schema-extensions`. Lorsque vous ajoutez le premier message d'assertion dans le document de schéma XML via le panneau AACID ou l'Assistant de saisie Détails, l'espace de noms Altova xml-schema-extensions est déclaré automatiquement sur l'élément `xs:schema`.

Si un fichier XML est validé et que le test d'assertion n'est pas satisfaisant, le message défini pour l'assertion est affiché avec un message d'erreur (*voir capture d'écran ci-dessous*).




## Éditer les messages xs:assertion

Dans le Mode Schéma, les éléments `xs:assertion` (pour les types simples) peuvent être créés et édités dans l'Assistant à la saisie Facettes du type simple pertinent. Pour éditer le message d'assertion, cliquer avec la touche de droite sur l'assertion dans l'Assistant à la saisie Facettes (*voir capture d'écran ci-dessous*), cliquer sur **Détails** dans le menu qui s'affiche et éditer le message dans la fenêtre modale des Détails d'assertion (*voir capture d'écran ci-dessous*). Veuillez noter que les messages d'assertion créés de cette manière se trouvent dans l'espace de noms Altova xml-schema-extensions `http://www.altova.com/xml-schema-extensions`. Lorsque vous ajoutez le premier message d'assertion dans le document de schéma XML par le biais de la fenêtre modale des Détails d'assertion, l'espace de noms est automatiquement déclaré dans l'élément `xs:schema`.




Si un fichier XML est validé et que le test d'assertion n'est pas satisfaisant, le message défini pour l'assertion s'affichera avec le message d'erreur (*voir capture d'écran ci-dessous*).




## 3.3.4.8 Modification de Type de Base

Si le type de base d'un type dérivé est modifié dans le Mode Schéma, le contenu, les attributs, les facettes et les valeurs d'échantillon définis dans le type dérivé peuvent être gérés de deux manières :

- Ils peuvent être préservés s'ils sont toujours applicables en combinaison avec le nouveau type de base.
- Ils peuvent être supprimés automatiquement qu'ils soient toujours applicables en combinaison avec le nouveau type de base ou pas.

En cas de modifications du type de base d'un type dérivé qui contient le contenu, les attributs, les facettes et les valeurs d'échantillon, le dialogue de Modification de type de base (*capture d'écran ci-dessous*) s'affiche.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Si la case à cocher *Demander confirmation* est décochée, une fenêtre pop-up (*capture d'écran ci-dessous*) indique que la confirmation peut être rallumée dans la section Affichage du dialogue Options (**Outils | Options | Affichage**).




Dans le panneau du Mode Schéma (*capture d'écran ci-dessous*) de la section Affichage du dialogue Options (**Outils | Options | Mode Texte**), vous pouvez spécifier si le contenu doit être préservé et si la une confirmation de l'utilisateur est nécessaires pour chaque modification de type de base.




Cochez les cases correspondantes pour préserver le contenu et demander une confirmation si vous souhaitez en faire vos options par défaut.

### 3.3.4.9 Smart Restrictions

Lors de la restriction d'un type complexe, certaines parties du modèle de contenu du type de base sont réécrites dans le type dérivé. Cela peut prêter à confusion si le contenu du modèle est complexe parce que tout en éditant le type dérivé, il peut être difficile de se souvenir exactement à quoi ressemble le modèle de contenu du type de base.

Les Smart Restrictions combinent et lient entre elles deux modèles de contenu dans le mode graphique du modèle de contenu dérivé. Dans le type complexe dérivé, toutes les particules du type de base complexe et la manière dont ils sont liés au type dérivés, peuvent être vus. De plus, les Smart Restrictions fournissent des indices visuels pour vous montrer les possibilités de limiter le type de base. Cela permet de limiter correctement le type dérivé.

Pour activer les Smart Restrictions:

- Cliquer sur l'icône Smart Restrictions . dans la barre d'outils Conception de Schéma.

L'exemple qui suit sert à illustrer les fonctions des Smart Restrictions.

Le type complexe suivant est le type de base utilisé dans cet exemple :




Le type complexe "dérivé" est dérivé du type de "base" comme suit :

1. Créer un nouveau type complexe dans le schéma et le nommer "dérivé".
2. Dans l'assistant à la saisie Détails sélectionner "base" depuis la liste déroulante **base** et "restriction" depuis la liste déroulante **derivedBy**.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Une fois Smart Restrictions activé, le nouveau type dérivé ressemble à :




Veuillez noter les différentes commandes qui peuvent être utilisées pour limiter le type dérivé dans cet exemple :

- Utiliser cette icône pour retirer les éléments qui se trouvent dans le type de base depuis le type dérivé. Ici, elem1 a été supprimé. Pour le rajouter, cliquer sur cette icône .



- Cliquer sur la flèche vers le bas sur le compositeur de choix pour obtenir la liste suivante, qui vous permet de changer le groupe de modèle Choix en un groupe de modèle Séquence :




Il est également possible de changer les caractères génériques de la même manière, comme dans l'exemple suivant :




Pour obtenir une liste complète des particules pouvant être remplacées par d'autres particules, voir la spécification de schéma XML .

- Changer le nombre d'occurrences du groupe de modèle à l'aide de la commande suivante 

afin d'augmenter le nombre minimum d'occurrences en cliquant sur le signe plus à côté du "1", o pour réduire le nombre minimum d'occurrences en cliquant sur le signe moins sous le "4". Ces commandes sont affichées si la gamme de l'occurrence dans la base décrit une vraie plage (par ex., 2-5) et non une certaine quantité (par ex. 4-4). Elles sont aussi affichées si la plage d'occurrence est erronée.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Ici, vous pouvez constater que le minimum d'occurrences pour cet élément a été modifié à 2. Veuillez noter que le groupe de modèle présente maintenant un fond bleu, ce qui signifie qu'il n'est plus le même que le groupe de modèle dans le type complexe de base. Ainsi, la plage d'occurrence permise du groupe de modèle dans la particule de base est maintenant affichée entre parenthèses.

- Il est possible de modifier les types de données des attributs ou des éléments si le nouveau type de données est une restriction valide du type de données de base tel que défini dans la spécification de schéma XML . Par exemple, vous pouvez changer le type de données d'elem3 dans le type de données "dérivé" de décimal en entier. Ensuite, l'élément aura un fond bleu pour vous avertir qu'il est différent de l'élément contenu dans le type de base, et le type que l'élément a dans le type de base est affiché entre parenthèses :




Cet exemple montre des attributs dont les types de données ont été limités dans le type complexe dérivé :




- Smart Restrictions vous préviennent en cas d'*occurrences inutiles* dans le modèle de contenu. Une occurrence inutile se produit par exemple, lorsqu'une séquence qui est présente dans le modèle de contenu n'est pas nécessaire. Cet exemple montre une occurrence inutile :




**Note :** Les occurrences inutiles sont uniquement affichées si le modèle de contenu contient une erreur. Il est possible qu'un modèle de contenu contienne une occurrence inutile et soit valide, dans ce cas, l'occurrence inutile n'est pas affichée explicitement afin d'éviter toute confusion.

Voir la spécification de schéma XML pour plus d'informations concernant les occurrences inutiles.

## 3.3.4.10 xml:base, xml:id, xml:lang, xml:space

L'espace de noms `http://www.w3.org/XML/1998/namespace` est lié, conformément aux spécifications de XML Namespaces, par définition au préfixe `xml:` . Cela signifie que c'est l'espace de noms qui doit être utilisé avec le préfixe `xml:` et qu'il est réservé à cet effet. Cet espace de noms contient quatre attributs qui peuvent être les enfants de tout élément XML dans tout document XML (schéma ou instance) :

- `xml:base` (pour configurer l'URI de base d'un élément)
- `xml:id` (pour spécifier l'ID unique d'un élément)
- `xml:lang` (pour identifier la langue utilisée dans cet élément)
- `xml:space` (pour spécifier comment un espace blanc dans l'élément doit être géré)

 © 2019-2025 Altova GmbH

Dans le Mode Schéma, une fois que l'espace de noms XML Namespaces a été importé dans le document du Schéma XML, ces quatre attributs `xml:` peuvent être référencés pour une utilisation sur n'importe quel élément dans le schéma.

Afin de déclarer un de ces attributs dans un élément, procéder comme suit :

1. Déclarer l'espace de noms XML Namespaces pour ce document de schéma et lier l'espace de noms au préfixe `xml:` prefix. Si un des quatre attributs `xml:` est utilisé dans le document, son nom sera étendu pour inclure la partie de l'espace de noms correct.
2. Importer l'espace de noms XML Namespaces. Le validateur de XMLSpy reconnaîtra l'espace de noms et rendra les quatre attributs `xml:` disponibles en tant qu'attributs globaux, qui peuvent être référencés dans ce schéma.
3. Insérer l'attribut `xml:` requis en tant que l'enfant d'un élément. L'attribut est déclaré en tant que référence à l'attribut global "importé".

## Déclarer l'espace de noms XML Namespaces

Vous pouvez déclarer l'espace de noms XML Namespaces (`http://www.w3.org/XML/1998/namespace`) en le saisissant par le biais du dialogue Configuration de Schéma, où tous les espaces de noms déclarés pour ce schéma sont stockés et peuvent être édités. L'espace de noms doit être lié au préfixe `xml:`. (En alternative, vous pouvez déclarer l'espace de noms (avec le préfixe `xml:`) sur l'élément `:schema` dans le Mode Texte.)

## Importer l'espace de noms XML Namespaces

Dans l'Aperçu de Schéma, créer une déclaration d'importation globale pour l'espace de noms XML Namespaces. Pour ce faire, cliquer sur l'icône Insérer ou Ajouter située en haut de la fenêtre Aperçu de Schéma et sélectionner **Importer** depuis le menu qui apparaît. Saisir l'espace de noms XML Namespaces en tant que l'espace de noms à importer. Dans le Mode Texte, la déclaration d'importation devrait ressembler à l'exemple suivant :

```
<xs:import namespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
schemaLocation="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"/>.
```

## Ajouter l'attribut xml:

Dans l'Aperçu de Schéma, sélectionner l'élément pour lequel vous souhaitez ajouter l'attribut `xml:`, puis ajouter un attribut. Dans l'Assistant à la saisie Détails (*capture d'écran ci-dessous*), cliquer sur la flèche orientée vers le bas de la liste de choix et choisir l'attribut requis `xml:`, par exemple `xml:base`. Lorsque vous serez invité à référencer l'attribut global, cliquer sur **Oui**. L'attribut est ajouté en tant qu'une référence.




### XInclude et xml:base

Lorsque l'élément XInclude's `include` est remplacé par le fichier XML spécifié dans l'attribut `href` de l'élément include, l'élément de niveau supérieur du document XML parsé est inclus avec un attribut `xml:base`. Si ce document doit être validé, alors ce schéma doit définir un attribut xml:base sur le/s élément/s pertinent/s.

## 3.3.4.11 Avant et Arrière : se déplacer d'une position à une autre

Les commandes **Arrière** et **Avant** dans le Mode Schéma vous permettent de vous déplacer dans des positions visualisées précédemment dans le Mode Schéma. Cela peut s'avérer utile lorsque vous cliquez d'un composant de schéma à l'autre dans le Mode Schéma, et que vous souhaitez consulter un composant que vous aviez ouvert précédemment. Cliquer sur la touche **Arrière** une fois dans la barre outils pour vous ramener à la position consultée précédemment. En cliquant plusieurs fois sur la touche **Arrière**, vous pouvez consulter les 500 dernières positions consultées. Après vous être déplacé dans les positions précédentes, vous pouvez vous déplacer vers l'avant à travers ces positions en utilisant la touche **Avant** dans la barre outils.

Les clés de raccourcis pour les deux commandes sont :

- ***Arrière:*** **Alt + Flèche de gauche**
- ***Avant:*** **Alt + Flèche de droite**

### Arrière/Avant par rapport à Annuler / Rétablir

Veuillez noter que les commandes **Arrière** et **Avant** ne sont pas les mêmes que les commandes **Annuler (Ctrl+Z)** et **Rétablir (Ctrl+Y)**. Ces deux ensembles de commandes représentent deux séries d'étapes différentes. Cliquer une fois sur la commande **Arrière** pour vous ramener au composant visionné juste auparavant dans l'affichage précédent. Cliquer sur la commande **Annuler** une fois pour annuler la dernière modification d'édition quel que soit le moment de la modification d'édition.

### Informations complémentaires

Veuillez noter les points suivants :

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Le bouton **Arrière** vous permet de visionner les 500 dernières positions.
- La fonction Arrière/Avant est activée sur tous les schémas. Si un schéma a été fermé depuis ou s'il est actuellement ouvert dans un autre mode, il sera ouvert dans le Mode Schéma ou il passera au Mode Schéma, respectivement.
- Si un composant qui a été visualisé dans un position précédente est supprimé, celui-ci ne pourra pas être consulté. Si un tel composant faisait partie d'une position précédente, cette position sera affichée sans le composant supprimé. Si le composant contenait toute la position, la totalité de la position sera indisponible et si vous cliquez sur la touche **Arrière** à ce moment, dans la série Arrière, vous reviendrez à la position précédente à la position non disponible.

## 3.3.5 Mode Authentic

Authentic View présente une barre de menu et une barre d'outils placées au sommet de la fenêtre et celle-ci se réparti en trois volets qui recouvrent le reste de l'interface : la Fenêtre de Projet, la Fenêtre principale, et la Fenêtre d'assistants à la saisie. Vous trouverez ces trois volets ci-dessous.




L'interface du Mode Authentic est décrite en détail dans la section, **Authentic | Interface du Mode Authentic**.

## 3.3.6 Mode Navigateur

Le Mode Navigateur est généralement utilisé pour consulter :

- des fichiers XML qui possèdent un fichier associé XSLT. Lorsque vous passez au Mode Navigateur, le fichier XML est transformé immédiatement à l'aide de la feuille de style XSLT et le résultat est affiché directement dans le Mode Navigateur.
- Les fichiers HTML qui sont créés directement en tant que HTML ou créés par le biais d'une transformation XSLT d'un fichier XML.

Pour consulter les fichiers XML et HTML dans le Mode Navigateur, cliquez sur l'onglet **Navigateur**.

## Moteurs de navigation dans le Mode Navigateur

Par défaut, le Mode Navigateur utilise actuellement Microsoft's Internet Explorer comme son moteur de navigation. Si vous souhaitez utiliser le moteur de navigation Microsoft's newer Edge WebView2 pour le Mode Navigateur, vous pouvez sélectionner cette option dans la section Affichage du dialogue des Options.

**Note :** Puisque Microsoft Edge WebView2 utilise le projet de logiciel Chromium, sur lequel le navigateur Chrome de Google est basé, utiliser WebView2 pour le Mode navigateur fournit également un bon aperçu de l'affichage Chrome de la page web.

## Notes relatives à Microsoft Internet Explorer

Le Mode Navigateur requiert Microsoft's Internet Explorer 5.0 ou plus, ou Microsoft Edge WebView2 (*voir ci-dessus*).

Notez les points suivants d'Internet Explorer dans le Mode Navigateur :

- Si vous souhaitez utiliser le Mode Navigateur pour consulter des fichiers XML transformés par une feuille de style XSLT, nous vous recommandons vivement d'utiliser Internet Explorer 6.0 ou plus, qui utilise MSXML 3.0, un parseur XML prenant en charge le standard XSLT 1.0. Vous pouvez également installer MSXML 4.0.
- La prise en charge pour XSLT en IE 5 n'est pas compatible à 100 % avec la recommandation officielle XSLT. Donc si vous rencontrez un problème dans le Mode Navigateur avec IE 5, essayez de passer à IE 6 ou plus.
- En général, Vous devriez contrôler la prise en charge de XSLT de votre version d'Internet Explorer.
- Si vous rencontrez des problèmes avec l'affichage correct de HTML dans Internet Explorer, incluez l'onglet **meta** suivant dans l'élément **head** de votre document HTML :
```
<head>
... <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">...
</head>
```

## Outils de développeurs dans le Mode Navigateur

Vous pouvez utiliser les Outils de développeur du navigateur sous-jacent à inspecter, dégoguer et tester votre code HTML. Pour ouvrir les outils, cliquez avec la touche de droite dans le volet du Mode Navigateur et sélectionnez **Open Developer Tools**.

## Texte Markdown et Mode Navigateur

Si un document en Mode Texte est balisé comme formatage Markdown, alors basculer en Mode Navigateur convertit le formatage Markdown en formatage HTML simple et rend le document comme page HTML dans le Mode Navigateur.

## Fonctions Mode Navigateur

Les fonctions suivantes sont disponibles dans le Mode Navigateur. Elles peuvent être accédées via le menu **Navigateur**, le menu **Fichier** et le menu **Éditer**.

- *Ouvrir dans une fenêtre séparée :* Lorsque le Mode Navigateur est une fenêtre séparée, elle peut être positionnée côte à côte avec un mode d'édition du même document. À cette fin, cliquez sur la commande du menu **Navigateur | Fenêtre séparée.** Il s'agit d'une commande à bascule qui bascule

 © 2019-2025 Altova GmbH

le Mode Navigateur entre deux fenêtres : (i) une fenêtre séparée, et (ii) un affichage tabulaire dans la fenêtre principale. Ces commandes sont aussi disponibles dans le menu déroulant du bouton **Mode navigateur** (à la fin de la fenêtre principale). Dans l'onglet Affichage des Options, vous pouvez définir si vous souhaitez que le Mode Navigateur apparaisse par défaut dans une fenêtre séparée.

- *Avant et arrière :* Le navigateur commun envoie la commande de naviguer à travers les pages qui ont été chargées dans le Mode Navigateur. Ces commandes sont dans le menu **Navigateur**.
- *Taille de police :* Peut être ajustée par le biais du menu **Navigateur**.
- *Arrêter, Actualiser, Imprimer :* Plus de commandes de navigateur standard, celles-ci peuvent être trouvées dans les menus **Navigateur** et **Fichier**.
- *Recherche :* Permet des recherches pour des strings de texte. Cette commande se trouve dans le menu **Éditer**.
- *Fenêtre Info :* Il existe des options ici pour afficher la page HTML active avec tout navigateur web installé sur l'appareil et pour ouvrir ou déplacer les navigateurs installés.

## 3.3.7 Mode Archive

Un fichier Office Open XML (OOXML), un fichier ZIP (par exemple, WinZip ou WinRAR), ou un fichier EPUB peut être ouvert et édité dans Archive View. Non seulement, les archives OOXML, ZIP et EPUB peuvent être modifiées structurellement dans Archive View, mais des fichiers individuels peuvent être ouverts depuis Archive View, édités dans un des modes d'édition de XMLSpy, puis enregistrés directement dans les archives.

### Fichiers d'Archive et Mode Archive

Lorsqu'un fichier d'archive (fichier OOXML, ZIP ou EPUB) est créé ou ouvert dans XMLSpy, il est ouvert dans Archive View (*capture d'écran ci-dessous*). Il est possible d'ouvrir plusieurs fichiers d'archive simultanément, chaque fichier d'archive se trouvant dans une fenêtre séparée Archive View. Le type du fichier d'archive apparaît dans le coin situé à droite de Archive View. Dans la capture d'écran ci-dessous, le type du fichier d'archive est MS Office Word Open XML.




### Mode Dossier

Le Mode Dossier est situé à gauche de la fenêtre Archive View et affiche la structure de dossiers des archives zippées. À chaque niveau, les dossiers sont classés par ordre alphabétique. Pour consulter les sous-dossiers d'un dossier, cliquer sur le signe Plus se trouvant à gauche du dossier. Si un dossier ne comporte pas de signe

plus, c'est qu'il ne contient pas de sous-dossiers. Pour consulter les fichiers de document (que nous appellerons documents) contenus dans un dossier, sélectionner le dossier ; les fichiers seront affichés dans la Fenêtre principale. Dans la capture d'écran ci-dessus, les documents affichés dans la Fenêtre principale se trouvent dans le dossier `word`, qui contient également deux sous-dossiers : `_rels` et `theme`.

### Fenêtre principale

La Fenêtre principale recense les documents dans le dossier qui a été sélectionné dans le Mode Dossier. Les documents sont affichés dans l'ordre alphabétique, chacun d'entre eux avec sa taille nom compressée respective et la date et l'heure de la modification. Pour ouvrir un document provenant de Archive View, double-cliquer le document. Il s'ouvre dans une fenêtre XMLSpy séparée.

### Boutons de commande

Les boutons de commande sont situés dans la partie supérieure de la fenêtre Archive View.

- ***Ouvrir le document :*** activé lorsqu'un document est sélectionné dans la Fenêtre principale. Cliquer dessus pour ouvrir le document sélectionné. Il est aussi possible d'ouvrir un document en double-cliquant dans la liste des documents dans la Fenêtre principale.
- ***Nouveau dossier :*** permet d'ajouter un nouveau dossier dans le dossier actuellement sélectionné dans le Mode Dossier. Le dossier doit être nommé dès sa création dans le le Mode Dossier. Il n'est pas possible de renommer un dossier par la suite. Le nouveau dossier est enregistré dans l'archive lorsque le fichier d'archive est enregistré.
- ***Ajouter nouveau document :*** permet d'ajouter un nouveau document dans le dossier actuellement sélectionné dans le Mode Dossier. Cliquer sur cette touche pour ouvrir le dialogue Créer nouveau document de XMLSpy. Le document récemment créé s'ouvre dans une fenêtre XMLSpy séparée. Le document doit être nommé dès son apparition dans la liste des document du dossier sélectionné. Le document ne sera enregistré dans les archives que lorsqu'il sera enregistré dans sa propre fenêtre d'édition ou lorsque le fichier d'archive est enregistré.
- ***Ajouter document :*** ouvre un dialogue Chercher avec lequel vous pouvez chercher un document à rajouter. Ce document sera ajouté à la liste dans la Fenêtre principale des documents se trouvant actuellement dans le dossier sélectionné, et le document est ouvert dans une fenêtre XMLSpy séparée. Pour enregistrer le document dans les archives, il doit être soit enregistré dans sa propre fenêtre, soit le fichier d'archive doit être enregistré.
- ***Supprimer des archives :*** supprime le document sélectionné (dans la Fenêtre principale) ou le dossier sélectionné (dans le Mode Dossier) depuis les archives. Le fichier d'archive doit être enregistré afin que la suppression prenne effet.
- ***Info :*** active et désactive la Fenêtre Info. *Voir ci-dessous*.

### Fenêtre Info

La Fenêtre Info est activée et désactivée en cliquant sur la commande Info. La Fenêtre Info apporte des informations générales concernant le fichier d'archive, comme le nombre de fichiers qu'il contient, ses tailles comprimées et non comprimées et le rapport de compression.

## 3.3.8 Raccourcis communs

Les raccourcis par défaut sont communément utilisés pour éditer les commandes dans la liste ci-dessous. Vous pouvez changer les raccourcis par défaut dans l'onglet du clavier du dialogue Personnaliser.

 © 2019-2025 Altova GmbH

*Function-key shortcuts (y compris pour la validation et la transformation)*

| | |
|---|---|
| F1 | Menu d'aide |
| F1 + Alt | Ouvrir le dernier fichier |
| F3 | Trouver suivant |
| F4 + CTRL | Fermer la fenêtre active |
| F4 + Alt | Fermer XMLSpy |
| F5 | Réinitialiser |
| F6 + CTRL | Faire défiler les fenêtres ouvertes |
| F7 | Vérifier la bonne formation |
| F8 | Valider |
| F10 | Transformation XSL |
| F10 + CTRL | Transformation XSL:FO |

*Commandes de fichier et d'applications*

| | |
|---|---|
| Alt + F1 | Ouvrir le dernier fichier |
| Ctrl + O | Ouvrir le fichier |
| Ctrl + N | Nouveau fichier |
| Ctrl + P | Imprimer fichier |
| Ctrl + S | Enregistrer fichier |
| CTRL + F4 | Fermer la fenêtre active |
| CTRL + F6 | Faire défiler les fenêtres ouvertes |
| CTRL + TAB | Sauter entre des documents ouverts |
| Alt + F4 | Fermer XMLSpy |

*Touches diverses*

| | |
|---|---|
| Touches fléchées haut/bas | Déplacer le curseur ou la barre de sélection |
| Échap | Abandonner les éditions ou fermer le dialogue |
| Retour | Confirmer la sélection |
| Suppr | Supprimer le caractère ou la sélection |
| Shift + Del | Couper |

*Commandes d'édition*

| | |
|---|---|
| CTRL + A | Sélectionner tout |
| Ctrl + F | Recherche |
| Ctrl + G | Aller à la ligne/caractère |
| Ctrl + H | Remplacer |
| Ctrl + V | Coller |

| | |
|---|---|
| Ctrl + X | Couper |
| CTRL + Y | Rétablir |
| Ctrl + Z | Annuler |


© 2019-2025 Altova GmbH

# 4 XML

Cette section, décrit comment travailler avec des documents XML dans XMLSpy. Elle couvre les aspects suivants :

- Comment créer, ouvrir et enregistrer des documents XML. Dans cette section, certains paramètres XMLSpy importants concernant la création de fichier sont également expliqués.
- Des documents XML peuvent être édités dans les Mode Texte, Mode Grille et Mode Authentic. Vous pouvez sélectionner le mode qui vous est le plus utile et alterner entre les modes pendant l'édition. Chacun de ces modes présente des avantages différents.
- Vous pouvez facilement et rapidement ajouter des fragments XML à vos documents XML depuis des sources externes.
- Comment utiliser les fonctions de validation XML variées de XMLSpy.
- Les assistants de saisie pour les documents XML ont certaines fonctions spécifiques, et celles-ci sont décrites.
- Comment traiter des documents XML avec XSLT et XQuery. Les fonctions XMLSpy variées liées au traitement sont expliquées. Une section concernant les Polices PDF explique comment les polices sont traitées lors de la génération de la sortie PDF.
- D'autres fonctions diverses pour travailler avec des documents XML sont expliquées.

**Site web Altova :** Éditeur XML

# 4.1 Créer, ouvrir et enregistrer des documents XML

Lors de la création, de l'ouverture ou de l'enregistrement de documents XML, les questions suivantes peuvent survenir :

- Dans quel mode le document XML s'ouvrira-t-il : Mode Texte, Mode Grille ou Mode Authentic
- Lorsqu'un nouveau document XML est créé, le schéma (Schéma XML ou DTD) sera-t-il attribué automatiquement, manuellement ou pas attribué du tout
- Si un schéma est attribué au document XML, le document sera-t-il validé automatiquement lors de l'ouverture et/ou de l'enregistrement

## Mode par défaut

Des paramètres à l'échelle de l'application sont disponibles pour spécifier dans quel mode les documents XML documents (nouveaux et existants) devraient s'ouvrir. Ces paramètres se trouvent dans le dialogue Options (**Outils | Options**).

Dans la section ***Types de fichier*** du dialogue Options, sélectionner un type de fichier de `.xml` et, dans le panneau du Mode Défaut, contrôler le mode d'édition requis (Texte ou Grille). Veuillez noter que : (i) Mode Schéma peut être utilisé uniquement pour un Schéma XML ; et (ii) le Mode Navigateur est un mode d'affichage et pas un mode d'édition.

Dans l'onglet ***Types de fichier***, vous pouvez aussi régler XMLSpy en tant que l'éditeur par défaut pour le type de fichier sélectionné.

Un document XML peut être édité dans le Mode Authentic si un StyleVision Power Stylesheet (SPS) lui a été attribué. Lorsqu'un fichier XML avec un SPS associé est ouvert, vous pouvez spécifier qu'il s'ouvre directement dans le Mode Authentic. Pour ce faire, contrôler la section *Toujours ouvrir dans le Mode Authentic* dans l'onglet ***Affichage*** du dialogue Options. Si cette option n'est pas cochée, le fichier s'ouvrira dans le mode par défaut spécifié pour les fichiers `.xml` dans l'onglet ***Types de fichier*** (*voir ci-dessus*).

## Attribuer des schémas

Lorsqu'un nouveau fichier XML doit être créé, sélectionner la commande de menu **Fichier | Nouveau**. Le dialogue Créer nouveau document s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*).

 © 2019-2025 Altova GmbH




Veuillez noter que vous disposez de plusieurs options en ce qui concerne le type de document XML. Les options marquées *Extensible Markup Language* créent des documents génériques XML. Chacune des autres options est associée à un schéma, par exemple le DocBook DTD. Si vous sélectionnez une de ces options, un document XML est créé dont le (i) schéma correspondant lui est automatiquement attribué, et (ii) une structure de document squelette qui est valide conformément au schéma attribué. Veuillez noter que vous pouvez créer votre propre document squelette XML. Si vous l'enregistrez dans le dossier `Template` du dossier d'application, votre document squelette sera disponible pour une sélection dans le dialogue Créer nouveau document.

Si vous choisissez le type de document Extensible Markup Language générique, vous serez invité à choisir un schéma (DTD ou Schéma XML) à attribuer au document. À ce moment, vous pouvez choisir entre chercher un schéma (ou package de schéma) ou continuer et créer un document XML sans aucun schéma attribué.

Bien entendu, par la suite, vous pourrez attribuer un schéma par le biais du menu **DTD/Schéma** à tout moment pendant l'édition.

## Validation automatique

Si un document XML existant a un schéma qui lui est attribué, il peut être validé automatiquement lors de l'ouverture et/ou de l'enregistrement. Les paramètres se trouvent dans l'onglet ***Fichier*** du dialogue Options (**Outils | Options**).

Les paramètres de validation automatiques de la section ***Fichier*** peuvent être combinés avec un paramètre dans l'onglet Types de fichier pour désactiver la validation automatique pour des types de fichiers spécifiques. L'utilisation des paramètres dans les deux onglets vous permet de spécifier une validation automatique pour des types de fichiers spécifiques.

# 4.2 Assigner les schémas et valider

**Site web d'Altova :** Validateur XML, Validation XML

Un schéma (DTD ou Schéma XML) peut être attribué à un document XML lors de sa première création. Un schéma peut aussi être attribué, ou modifié ultérieurement grâce aux commandes **Attribuer DTD** ou **Attribuer Schéma** dans le menu **DTD/Schéma**.




Les options suivantes sont disponibles :

- *Attribuer fichier schéma/DTD :* Parcourez pour trouver le Schéma XML ou fichier DTD que vous souhaitez attribuer. Notez que vous pouvoir rendre le chemin relatif ou absolu dans le document.
- *Attribuer un schéma packagé :* Quelques schémas sont en fait un package de fichiers de schéma plutôt qu'un fichier de schéma unique. L'option *Assign Packaged Schema* ouvre un dialogue qui recense des packages de schémas pris en charge par le gestionnaire de schéma d'Altova. Dans ce dialogue, les schémas recensés en noir ont déjà été installés sur votre machine, ceux en bleu n'ont pas encore été installés et peuvent être installés par le gestionnaire de schéma. Quand vous sélectionnez un package de schéma ou un de ses points d'entrée de schéma et cliquez sur **OK**, la chose suivante se produit : Le package de schéma sera installé si il n'a pas encore été installé. Le package de schéma sélectionné (précédemment installé ou nouvellement installé) sera assigné au document et sera utilisé à partir de ce point pour la validation de document.
- *Annuler :* Si un nouveau fichier est en cours de création, alors il est créé sans Schéma XML ou assignation DTD. Si l'assignation de schéma est attribuée à un document existant déjà, alors le dialogue est quitté.

## Ressources globales pour les schémas

Une ressource globale est un alias pour un fichier ou un dossier. Le fichier ou le dossier cible peut être modifié dans le cadre de la GUI en modifiant la configuration active de la ressource globale (via la commande de menu **Outils | Configuration active**). Les ressources globales permettent donc au schéma attribué de passer d'un schéma à l'autre, ce qui peut être utile pour les tests. La description des ressources globales est décrite dans la section Ressources globales Altova.

## Schéma XML plus DTD

Une fonction très utile de la DTD que Schéma XML ne possède pas est l'utilisation des entités. Néanmoins, si vous souhaitez utiliser des entités dans votre document XML validé par Schéma XML, vous pouvez ajouter une déclaration `DOCTYPE` pour le document XML et y inclure vos déclarations d'entité.

 © 2019-2025 Altova GmbH

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE OrgChart [
  <!ENTITY name-int "value">
  <!ENTITY name-ext SYSTEM "extfile.xml">
]>
<OrgChart xmlns="http://www.xs.com/org"
          xsi:schemaLocation="http://www.xs.com/org OrgChart.xsd">
  ...
</OrgChart>
```

Une fois avoir déclaré les entités dans la DTD, elles peuvent être utilisées dans le document XML. Le document sera bien formé et valide. Veuillez noter, néanmoins, que les entités parsées externes ne sont pas prises en charge dans le Mode Authentic.

## Se rendre aux définitions de schéma

Une fois le document XML ouvert, vous pouvez ouvrir directement le DTD ou le Schéma XML sur lequel il est basé en cliquant sur la commande Aller au DTD ou Aller au Schéma dans le menu **DTD/Schéma**. De plus, vous pouvez placer le curseur dans un nœud dans le document XML et vous rendre dans la définition de schéma de ce nœud par le biais de la commande **Aller à la définition** dans le menu **DTD/Schéma**.

## Valider et contrôler la bonne formation

Pour valider et/ou contrôler la bonne formation, utiliser les commandes **Valider XML (F8)** et Vérifier **la bonne formation (F7)** dans le menu XML ou les commandes correspondantes dans la barre d'outils. Toute erreur sera rapportée dans la fenêtre des Messages. Si un document XML est invalide, le validateur XML propose des smart fixes pour corriger l'erreur sur la base de l'information contenue dans le schéma.

Vous pouvez aussi utiliser un RaptorXML Server pour valider les documents XML.

# 4.3 XML dans le Mode Texte

XMLSpy propose des fonctions d'édition de texte XML (décrites ci-dessous) spécialisées outre les fonctions d'édition généralement disponibles dans le Mode Texte (qui sont décrites dans le Mode Texte de la section modes d'édition.

- Activer et désactiver les textes des commentaires
- Note concernant les lignes vides
- Chercher et Remplacer
- Échapper et déséchapper les caractères XML
- Insérer des chemins de fichier
- Insérer des fragements XML via XInclude
- Copier des expressions XPath et XPointer dans le presse-papiers
- Enregistrer comme string d'image encodée en Base64 en tant que d'image

## Commenter et décommenter du texte

Le texte dans un document XML peut être désactivé en utilisant les délimiteurs de début de commentaire et de fin de commentaire XML, respectivement `<!--` et `-->`. Dans XMLSpy, ces délimiteurs de commentaires peuvent être insérés aisément en utilisant la commande de menu **Édition | Commenter/décommenter.**

Pour désactiver un bloc de texte, sélectionner le texte à désactiver, puis sélectionner la commande **Commenter/décommenter**, soit depuis le menu **Édition** ou le menu contextuel que vous pouvez appeler en cliquant avec la touche de droite sur le texte sélectionné. Le texte commenté sera grisé (*voir capture d'écran ci-dessous*).

```
<Department>
    <Name>Administration</Name>
    <Person>
    <Person>
    <Person>
    <!--<Person>
        <First
        <Last></Last>
        <PhoneExt></PhoneExt>
        <EMail></EMail>
        <LeaveTotal></LeaveTotal>
        <LeaveUsed></LeaveUsed>
        <LeaveLeft></LeaveLeft>
    </Person>-->
</Department>
```

Pour retirer les commentaires d'un texte commenté, sélectionner le bloc de texte commenté **à part** les délimiteurs de commentaires et sélectionner la commande **Commenter/décommanter**, soit depuis le menu **Édition** soit depuis le menu contextuel. Pour y accéder, cliquer avec la touche de droite sur le texte sélectionné. Les délimiteurs de commentaire seront supprimés et le texte ne sera plus grisé.

## Note concernant les lignes vides

Dans les documents XML, les lignes vides sont éliminées lorsque vous changez de mode ou enregistrez le document. Si vous souhaitez garder des lignes vides, vous pouvez les placer entre des délimiteurs de commentaire.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Chercher et Remplacer

Vous pouvez utiliser les commandes **Find** **(Ctrl+F)** et **Replace** **(Ctrl+H)** du menu **Éditer** pour trouver du texte dans le Mode Grille et le remplacer. Les résultats sont mis en surbrillance orange, et les cellules avec du contenu sont également mises en surbrillance orange.

## Échapper et déséchapper les caractères XML

Les cinq caractères XML spéciaux (*recensés ci-dessous*) peuvent être échappés et déséchappés avec les références d'entité correspondantes (*recensées ci-dessous*) en marquant un bloc de texte et en sélectionnant la commande de menu contextuel **Échapper les caractères XML** ou **Déséchapper les caractères XML** . Les caractères XML spéciaux dans ce bloc de texte seront ensuite échappés ou déséchappés conformément à la commande sélectionnée.

```
<     &lt;
>     &gt;
&     &amp;
'     &apos;
"     &quot;
```

Par exemple :

`<a></a>` peut être échappé avec la commande **Échapper les caractères XML** `<a></a>` et `<a></a>` peut être déséchappé avec la commande **Déséchapper les caractères XML** vers `<a></a>`

## Insérer des chemins de fichier

La commande **Édition | Insérer chemin de fichier** vous permet de chercher le fichier en question et d'insérer son chemin de fichier dans l'emplacement sélectionné dans le document XML en cours d'édition. Cette commande vous permet de saisir un chemin de fichier rapidement et précisément. Voir la description de commande pour plus de détails.

## Insérer des fragments XML via XInclude

La commande **Édition | Insérer XInclude** vous permet, via XInclude, d'insérer les contenus de tout un document XML ou un fragment d'un, dans le document XML devant être édité. Cette commande vous permet de saisir rapidement et précisément des documents XML entiers (par le biais du mécanisme XInclude) ou des fragments de documents XML (par le biais d'une extension XPointer du mécanisme XInclude). Voir la description de commande pour plus de détails.

## Copier les expressions XPath et XPointer dans le presse-papiers

Les expressions XPath et XPointer du nœud sélectionné (exprimant la position du nœud dans le document XML) peuvent être copiées dans le presse-papiers en utilisant les commandes **Édition | Copier XPath** et **Édition | Copier XPointer**, respectivement. Cela vous permet d'obtenir les expressions XPath et XPointer correctes ciblant le nœud sélectionné.

Par exemple, définissez le nœud sélectionné dans le Mode Texte ou Grille être le troisième élément `Office` d'un élément de document appelé `Offices`. Dans ce cas, l'expression XPath copiée sera `/Offices/Ofice[3]`.

Et l'expression copiée XPointer, si les éléments `Office` n'ont aucun frère nommé autrement qui se produit avant le troisième élément `Office`, sera `element(/1/3)`.

Les expressions copiées peuvent ensuite être insérées à tout endroit requis. Par exemple, une expression XPath peut être insérée dans une feuille de style XSLT et une expression XPointer dans l'attribut `href` d'un élément `xinclude`.

Pour des descriptions plus détaillées des commandes, voir leur description dans la section Référence de l'utilisateur.

## Enregistrer une chaîne encodée en Base64 en tant qu'image

Pour enregistrer une chaîne encodée en Base64 dans son format d'image, cliquez avec la touche de droite sur le texte encodé et sélectionnez la commande **Enregistrer sous Image**. Dans le dialogue qui apparaît, sélectionnez l'emplacement sous lequel vous souhaitez enregistrer l'image et saisissez un nom pour le fichier d'image. L'extension du fichier d'image (`.png`, `.gif`, `.svg`, etc.) sera détectée automatiquement depuis l'encodage Base64 et apparaîtra dans le dialogue Enregistrer. Une fois terminé, cliquer **Enregistrer**.

Cette action peut également être exécutée par le biais de la commande de menu **Éditer | Enregistrer sous Image**.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 4.4 XML dans le Mode Grille

Le Mode Grid affiche la structure hiérarchique des **documents XML** par un ensemble de conteneurs imbriqués qui peuvent être étendus et compressés. Cela vous donne une image fidèle de la structure du document. Dans le Mode Grille, la structure du document peut être modifiée facilement et le contenu peut être édité en toute facilité.




Dans la deuxième capture d'écran ci-dessus, notez que le document est affiché comme hiérarchie dans un formulaire de grille. Lorsqu'un nœud peut héberger du contenu, il contient soit directement du contenu (comme dans le cas des nœuds du *Texte*) ou alors il est divisé en deux champs : le nom du nœud et le contenu du nœud (comme dans le cas des nœuds de l' *Élément*). Les noms de nœud sont affichés en gras et le contenu du nœud en police d'écriture normale.

De plus, si un élément est répété (tel que les éléments enfant **`Person`** d'un élément **`Company`**), alors à la place de chaque élément **`Person`** répétant l'un en-dessous de l'autre, ils peuvent être affichés dans un format de table, où les éléments enfant de **`Person`** sont affichés comme colonnes de la table et chaque élément **`Person`** est représenté dans une ligne numérotée (*voir la table en dessous de la capture d'écran, qui affiche trois éléments Person*).

Le Mode Grille vous fournit d'autres fonctions puissantes pour afficher votre document XML sous forme graphique (tel que sous mode écran divisé, filtres, et graphiques), ainsi que les fonctions d'édition comme glisser-et-dépose et la capacité de créer des formules qui génèrent de nouvelles données.

Pour une description complète des fonctions du Mode Grille, voir la section Modes d'édition | section Mode Grille.

## 4.5 XML dans le Mode Authentic

Le mode Authentic permet à un utilisateur d'éditer un document XML comme s'il s'agissait d'un document de texte (*capture d'écran ci-dessous*). Les balises XML et tout le texte dépourvu de contenu peuvent être dissimulés de la personne éditant le document. Cela peut être une fonction utile pour les personnes qui ne sont pas familières avec XML, leur permettant de créer des documents XML valides tout en se concentrant sur le contenu du document.




Le Mode Authentic d'un document est activé lorsqu'une StyleVision Power Stylesheet (SPS) est attribuée à un document XML. Une SPS est basée sur la même source de schéma que celle sur laquelle se base le document XML, et elle définit la structure du document XML. La SPS définit aussi la mise en page et le formatage du document dans le Mode Authentic. Par exemple, dans le document affiché dans la capture d'écran ci-dessus, les fonctions de formatage et d'édition suivantes sont utilisées :

- Paragraphe et autre formatage de blocs
- Structures de table
- Formatage de texte, comme des couleurs et familles de police
- Listes de choix (voir les champs État et Code postal) permettent à l'utilisateur d'effectuer un choix à partir d'un groupe de choix valides qui peuvent être prélevés d'énumérations de schémas (voir l'exemple ci-dessus)

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Des informations supplémentaires peuvent être calculées à partir des données contenues dans le document puis présentées (dans l'exemple ci-dessus, les détails du paragraphe office summary n'ont pas été saisis par l'utilisateur mais ont été calculés à partir des données contenues dans le document)

Les SPS sont créées spécifiquement pour consulter et éditer des documents XML dans le Mode Authentic et pour générer des sorties standard (comme des documents HTML, PDF, RTF et Word 2007) à partir d'un XML. Les SPS sont créées avec Altova StyleVision.

## Éditer la structure du document

Les nœuds valides peuvent être ajoutés dans le document à tout moment en sélectionnant un emplacement, puis en ajoutant le nœud requis par le biais des assistants à la saisie (Éléments et Attributs) ou le menu contextuel. Les nœuds disponibles dans n'importe quel emplacement sont limités aux nœuds qui peuvent être ajoutés de manière valide en tant que frères ou enfants dans les emplacements choisis. Par exemple, lorsque le curseur est situé à l'intérieur d'un paragraphe, vous pouvez ajouter un autre paragraphe si cela est autorisé par le schéma.

Lors de l'édition de la structure d'un document XML dans le Mode Authentic, il peut s'avérer utile de visualiser la balise du document. Les balises peuvent donc être activées en tant que balises jaunes (*capture d'écran ci-dessous*) à l'aide de la commande **Authentic | Afficher grande balise** (ou l'icône de la barre d'outils correspondante).




## Éditer du contenu

Les contenus sont créés et édités en les saisissant dans les nœuds du document. Les entités et les sections CDATA peuvent être ajoutées par le biais du menu contextuel (les entités peuvent aussi être ajoutées par le biais de l'assistant à la saisie Entités).

## En savoir plus à propos de l'édition dans le Mode Authentic

Pour plus de détails concernant comment éditer dans le Mode Authentic, voir la section Mode Authentic.

# 4.6 Assistants à la saisie (Mode Texte, Mode Authentic)

Pour les documents XML dans le Mode Texte et le Mode Authentic, il existe trois assistants de saisie : Éléments, Attributs et Entités. Lorsqu'un élément est ajouté à l'aide de l'assistant à la saisie Éléments, il peut être ajouté simultanément avec des éléments enfants obligatoires, des attributs obligatoires, tous les éléments enfants ou aucun élément ou attribut enfant, conformément aux paramètres respectifs contenus dans Éditer la section du dialogue des Options. Lorsque des attributs vides sont ajoutés, ils sont ajoutés avec des guillemets.

Veuillez noter que dans les modes différents, les assistants à la saisie sont conçus de manière différente, conformément aux fonctions du mode concerné.

## Assistant à la saisie Éléments

Veuillez noter les points suivants :

- *Mode Texte :* les éléments sont insérés au niveau du point d'insertion du curseur. Les éléments non utilisés sont affichés en rouge, les éléments utilisés en gris. Les éléments obligatoires sont indiqués avec un point d'exclamation "**!**" situé devant le nom de l'élément.
- *Mode Authentic :* les éléments peuvent être insérés avant, après, ou dans l'élément sélectionné. De plus, une arborescence de document vous montre l'emplacement de l'élément sélectionné actuellement dans la structure d'arborescence du document. Pour plus de détails concernant l'édition dans le Mode Authentic, voir la section Mode Authentic.

## Assistant à la saisie Attributs

Veuillez noter les points suivants :

- *Mode Texte :* lorsque le curseur est placé dans la balise de démarrage d'un élément et après un espace, les attributs déclarés pour cet élément deviennent visibles. Les éléments non attributs sont affichés en rouge, les éléments utilisés en gris. Les éléments obligatoires sont indiqués avec un point d'exclamation "**!**" situé devant le nom de l' attribut.

  Pour insérer un attribut, double-cliquez sur l'attribut souhaité. Il sera inséré au niveau du point du curseur et sera accompagné d'un signe "égal à" et de guillemets pour délimiter la valeur d'attribut. Le curseur sera placé entre les guillemets, vous pouvez donc directement commencer la saisie de la valeur d'attribut.
- *Mode Authentic :* lorsqu'un élément est sélectionné, les attributs déclarés pour cet élément deviennent visibles. Saisissez la valeur de l'attribut dans l'assistant à la saisie.

## Assistant à la saisie Entités

Toute entité parsée ou non qui est déclarée inline (dans le document XML) ou dans un DTD externe, est affichée dans l'assistant à la saisie Entités. Dans les trois modes (Texte, Grille et Authentic), il est possible d'insérer une entité au niveau du point d'insertion du curseur en la double-cliquant. Dans le Mode Grille, les entités sont affichées dans les onglets Apposer, Insérer et ajouter enfant.

 © 2019-2025 Altova GmbH

Veuillez noter que si vous ajoutez une entité interne, vous devrez enregistrer et rouvrir votre document avant que l'entité apparaisse dans l'assistant à la saisie Entités.

# 4.7 Valider des documents XML

La commande **XML** | **Valider (F8)** valide un document XML par rapport a un DTD, Schéma XML ou un autre schéma associé. Si un document est valide, un message de validation réussi est affiché dans la fenêtre Messages. Dans le cas contraire, les causes de l'erreur sont affichées dans le panneau de gauche (*voir capture d'écran ci-dessous*). Si une cause est sélectionnée dans le panneau de gauche, des smart fixes, si disponibles, sont affichés dans le panneau de droite. Les suggestions de smart fix sont basées sur des information dans le schéma associé. Pour appliquer un smart fix, soit le (i) double-cliquer, soit (ii) le sélectionner et cliquer soit sur l'option **Fix** ou **Fix + Valider** (*voir capture d'écran ci-dessous*).




## Indicateurs d'erreur et smart fixes

*Indicateurs d'erreur*

Dans le Mode Texte, vous trouverez deux indicateurs supplémentaires d'une erreur de validation (*voir capture d'écran ci-dessous*): (i) un point d'exclamation rouge dans la marge numérotée et (ii) un carré de marquage rouge dans la barre de défilement (à la droite de la fenêtre).




Veuillez noter que le carré rouge apparaît du côté gauche de la barre de défilement (située du côté droit de la fenêtre ; *voir capture d'écran ci-dessus*). Nous mentionnons ce fait ici parce que la barre de défilement affiche deux autres types de carrés de marquage: (i) pour les occurrences de texte marqué (brun, côté gauche de la barre de défilement ; *voir Parcourir le document*) ; (ii) Trouver des occurrences (brun, côté droit de la barre de défilement ; *voir la commande Chercher*).

*Smart fixes*

Si un smart fix est disponible pour une erreur, une ampoule s'affiche sur la ligne qui génère l'erreur (*voir capture d'écran ci-dessous*). Lorsque vous placez la souris sur l'icône, une fenêtre popup apparaît qui recense les smart fixes disponibles (*voir capture d'écran ci-dessous*). Sélectionner un fix pour l'appliquer immédiatement.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Veuillez noter les points suivants :

- Les indicateurs d'erreur de validation et les smart fixes sont disponibles pour les types de document qui peuvent être validés dans XMLSpy, par exemple des documents JSON.
- Les indicateurs d'erreur de validation et les smart fixes décrits ci-dessus sont réinitialisés uniquement lorsque la commande **XML** | **Valider (F8)** est exécutée ; ils ne sont pas mis à jour en arrière-plan. Donc, si vous corrigez une erreur, vous devrez exécuter la commande **Valider (F8)** à nouveau pour vous assurer que l'erreur a bien été réparée.

Pour plus d'informations concernant la validation d'un document XML, voir la description de la commande **Valider**.

## Validation et Gestionnaire de schéma

Si un document est validé par rapport à un schéma qui n'est pas installé, mais disponible par le biais du Gestionnaire de schéma, alors l'installation par le biais du Gestionnaire de schéma sera déclenchée automatiquement. Toutefois, si le pack de schéma à installer par le biais du Gestionnaire de schéma contient des mappages d'espace de noms, alors il n'y aura pas d'installation automatique ; dans ce cas, vous devez lancer Gestionnaire de schéma, sélectionner le/s pack/s que vous voulez installer et exécuter l'installation. Si, après l'installation, XMLSpy n'est pas capable de localiser correctement un composant de schéma, alors redémarrez XMLSpy et réessayez.

## Valider sur Édition

Quand le mode *Valider sur Édition* est activé, des vérifications de bonne formation et de validation sont effectuées pendant que vous modifiez un document en mode Texte (et aussi dans le mode JSON Grid). Pour que la validation soit effectuée (en plus des contrôles de bonne formation), un DTD ou un schéma XML doit être attribué au document XML (un schéma JSON doit être attribué à un document JSON). Les erreurs sont indiquées par des indicateurs d'erreur (voir ci-dessus) dans la marge de gauche et sur les lignes contenant les erreurs.

Le mode *Valider sur Édition* peut être activé ou désactivé soit (i) via la commande de menu **XML | Valider sur Édition**, (ii) via la touche de la barre d'outils **Valider sur Édition**, ou (iii) via l'option *Sur Édition* des Paramètres de validation du dialogue Options.

## 4.8 Whitespace

Les caractères d'espace blanc sont les espaces, l'onglet, le retour de chariot et le saut de ligne. Vous pouvez activer la bascule sur l'affichage des marqueurs d'espace blanc (marqueurs d'espace, onglet et end-of-line EOL) dans le dialogue des paramètres du Mode texte (**Mode | Paramètres Mode texte**).

Dans un document XML, les caractères d'espace blanc apparaissent pour les raisons suivantes :

- Pour des raisons de syntaxe XML, normalement pour délimiter les constructions XML. Un tel espace blanc est marqué en jaune dans la capture d'écran ci-dessous.
- Un espace blanc significatif, qui apparait à l'intérieur d'un élément, attribut ou instruction de traitement ne doit pas être ignoré car il a une signification. Il est marqué en bleu dans la capture d'écran ci-dessous.
- Un espace blanc insignifiant apparait entre deux éléments qui n'ont pas de nœuds texte frère. Un espace blanc insignifiant apparaitrait donc uniquement dans des éléments qui ne sont pas du contenu mixte. Il est normalement utilisé à des fins de formatage et n'a aucune signification. Un tel espace blanc insignifiant est marqué en vert dans la capture d'écran ci-dessous.

```
1   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>EOL
2   <expense-report>EOL
3   ···<Person>EOL
4   ·····<First>Fred</First>EOL
5   ·····<Last>Landis</Last>EOL
6   ·····<Title>Project Manager</Title>EOL
7   ·····<Phone>123-456-7890</Phone>EOL
8   ···</Person>EOL
9   ···<expense-item type="Lodging" expto="Sales">EOL
10  ·····<Date>2021-01-01</Date>EOL
11  ·····<expense>722.11</expense>EOL
12  ·····<description>Room rentEOL
13  ·····Dinner x3EOL
14  ·····Breakfast x2</description>EOL
15  ···</expense-item>EOL
16  </expense-report>
```

Dans XMLSpy, un espace blanc est ajouté quand vous vous trouvez en mode pretty-print avec votre document (**Éditer | Pretty-Print**). L'action pretty-print ajoute un espace blanc insignifiant afin de formater un document de telle manière que la structure du document soit affichée clairement. Pretty-printing peut aussi réduire l'espace blanc significatif dépendant des options qui sont actuellement définies pour l'action pretty-printing (*voir la capture d'écran ci-dessous*).


© 2019-2025 Altova GmbH




Dans les options de pretty-printing, les paramètres suivants affectent la façon dont l'espace blanc est géré :

- Un *espace blanc significatif* peut être préservé ou réduit. Si cette option est définie pour être *réduite*, vous pouvez néanmoins préserver un espace blanc dans des éléments spécifiques en ajoutant ces éléments à la liste *Préserver l'espace blanc*.
- L'option *Préserver l'espace blanc* vous permet de créer une liste d'éléments au sein de laquelle tout espace blanc (significatif et insignifiant) est préservé.
- Si un espace blanc significatif existe dans un élément vide, il sera supprimé si l'*espace blanc significatif* a été défini pour être *réduit*. Le paramètre de l'option *Éléments vides* déterminerait comment l'élément vide est affiché quand son espace blanc significatif a été supprimé.

**Note :** Quand vous changez de mode entre les Modes Texte et Grille, tout changement qui résulte de pretty-printing sera maintenu. Dans le cas d'un changement vers/depuis un autre mode, les changements ne s'appliqueront pas.

# 4.9 Insérer des fragments XML

Vous pouvez insérer des fragments XML d'autres applications et pages web. Ces fragments peuvent être insérés des deux manières suivantes :

- En utilisant glisser-déposer dans le Mode Texte ou le Mode Grille. Si vous glissez-déposez dans le Mode Grille, l'information intelligente disponible dans les superpositions pour glisser peut vous aider à décider où vous souhaitez déposer le fragment.
- En utilisant copier-coller dans le Mode Texte ou le Mode Grille.

## Exemple

L'exemple suivant montre comment un fragment peut être ajouté rapidement et dans le bon emplacement d'un document XML.

1. Le fragment en surbrillance ci-dessous (du tutoriel XML sur w3schools.com) est sélectionné. Il s'agit d'un élément nommé **food** qui contient un nombre d'éléments enfant.




2. La capture d'écran ci-dessous affiche le Mode Grille d'un document XML, où deux éléments **food** sont affichés comme lignes d'une table. Lorsque le fragment de la page web est glissé dans la table **food**, une superposition pour glisser apparait contenant des informations comme quoi le fragment XML sera déposé en tant qu'élément **food** dans la table **food** en tant que sa dernière ligne.

 © 2019-2025 Altova GmbH




3. Lorsque le fragment est déposé, il est placé exactement où il doit être placé—en tant que dernier élément enfant **`food`** de **`breakfast_menu`** (*voir la capture d'écran ci-dessous*).



# 4.10 Traiter un document avec XSLT et XQuery

Les Documents XML peuvent être traités avec des documents XSLT ou XQuery pour produire des documents de sortie. XMLSpy contient des processeurs XSLT 1.0, XSLT 2.0, XSLT 3.0, XQuery 1.0 et XQuery 3.0 intégrés. Les fonctions suivantes concernant le traitement sont disponibles dans la GUI :

- Attribuer des feuilles de style XSLT
- Aller au XSLT
- Paramètres XSLT et variables XQuery
- Transformations XSLT
- Exécutions XQuery
- Automatiser les tâches XML avec RaptorXML

## Attribuer les feuilles de style XSLT

Vous pouvez attribuer une feuille de style XSLT à un document XML via la commande **XSL/XQuery | Assigner XSL** (chercher le fichier dans le dialogue (*capture d'écran ci-dessous*) qui s'affiche). L'assignation est saisie dans le document XML en tant qu'instruction de traitement (PI) et dont la cible XSLT standard est définie par le W3C: `xml-stylesheet`. Cette assignation est utilisée lorsqu'une transformation XSLT est invoquée (**XSL/XQuery | Transformation XSL**).

De plus, une feuille de style XSLT-pour-FO peut être assignée avec la commande **XSL/XQuery | Assigner XSL:FO** ( le fichier dans le dialogue (*capture d'écran ci-dessous*) qui s'affiche). assignation est saisie dans le document XML en tant qu'instruction de traitement (IT) et dont la cible définie par Altova est : `altova_xslfo`. Cette assignation est utilisée lorsqu'une transformation XSLT-pour-FO est invoquée (**XSL/XQuery | Transformation XS:FO** ).




Vous pouvez également sélectionner une ressource globale pour spécifier le fichier XSLT. Une ressource globale est un alias pour un fichier ou un dossier. Le fichier ou le dossier cible peut être modifié dans le cadre de la GUI en modifiant la configuration active de la ressource globale (via la commande de menu **Outils | Configuration active**). Les ressources globales permettent donc de faire passer le fichier XSLT assigné de l'une à l'autre ce qui peut être utile pour des tests. Pour plus de détails concernant l'utilisation des ressources globales, consulter la section Ressources globales Altova.

S'il existe une des assignations précédentes utilisant une de ces cibles PI, vous devrez choisir si vous souhaitez écraser l'assignation existante.

## Aller au XSLT

La commande **XSL/XQuery | Aller au XSL** ouvre le fichier XSLT qui a été assigné au document XML.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Paramètres XSLT et variables XQuery

Les paramètres XSLT et les variables XQuery peuvent être définis, édités et supprimés dans le dialogue qui apparaît après avoir cliqué sur la commande **XSL/XQuery | Paramètres XSLT / Variables XQuery**. Les valeurs de paramètres/variables définies ici sont utilisées pour toutes les transformations XSLT et les exécutions XQuery dans XMLSpy. Néanmoins, ces valeurs ne seront pas passées à des processeurs externes comme un MSXML. Pour plus de détails concernant l'utilisation de cette fonction, voir la section Référence d'utilisateur.

## Transformations XSLT

Deux types de transformation XSLT sont disponibles :

- Transformation XSLT standard (**XSL/XQuery | Transformation XSL**) : la sortie de la transformation est affichée dans une nouvelle fenêtre ou, si spécifié dans la feuille de style, elle est enregistrée dans un emplacement de fichier. Le processeur utilisé pour la transformation est spécifié dans l'onglet XSL du dialogue Options (**Outils | Options**).
- Transformation XSL-pour-FO (**XSL/XQuery | Transformation XSL-FO**) : le document XML est transformé en PDF dans un processus en deux étapes. Dans la première étape, le document XML est transformé en un document FO grâce au processeur XSLT spécifié dans l'onglet XSL du dialogue Options (**Outils | Options**) ; veuillez noter que vous pouvez aussi sélectionner (situé en bas de l'onglet) le processeur XSLT qui accompagne certains Processeurs FO comme le FOP. Dans la seconde étape, le document FO est traité par le processeur FO spécifié dans l'onglet XSL du dialogue Options (**Outils | Options**) pour produire une sortie PDF.

**Note :** Un document FO (il s'agit là d'un type particulier de document XML) peut être transformé en un PDF en cliquant sur la commande de transformation XSL:FO. Si le document de source est un document FO, la seconde étape du processus en deux étapes pour cette commande sera exécutée directement.

## Exécutions XQuery

Un document XQuery peut être exécuté dans le document XML actif en cliquant sur la commande **XSL/XQuery | Exécution XQuery**. Vous serez invité à exécuter le fichier XQuery, et le document de résultat est affiché dans une nouvelle fenêtre dans la GUI.

## Automatiser les tâches XML avec RaptorXML

Altova RaptorXML est une application qui propose une validation XML, des transformations XSLT et des exécutions XQuery. Elle peut être utilisée depuis la ligne de commande, par le biais d'une interface COM, dans des programmes Java et dans des applications .NET. Des tâches comme des transformations XSLT peuvent donc être automatisées grâce à l'utilisation de RaptorXML. Par exemple, vous pouvez créer un fichier batch qui appelle RaptorXML pour transformer un ensemble de documents. Voir la documentation RaptorXML pour plus de détails.

# 4.11 Polices PDF

**Comment le programme de formatage et le PDF Viewer utilisent les polices**
Le programme de formatage (par exemple, FOP) crée le PDF et le PDF Viewer (généralement Adobe Reader d'Adobe) le lit.

Afin de pouvoir procéder à la mise en page du PDF, le programme de formatage doit connaître les détails des polices d'écriture utilisées dans le document, en particulier les largeurs de tous les glyphes utilisés. Il lui faut cette information pour calculer les longueurs de ligne, la ponctuation, la justification, etc. Ces informations sont appelées Métriques des polices et elles sont stockées avec chaque police de caractères. Certains programmes de formatages peuvent lire les métriques directement depuis le dossier de polices du système. D'autres (comme le FOP) nécessitent les métriques dans un format spécial qu'il peut comprendre. Lorsque les métriques d'une police sont disponibles pour le programme de formatage, celui-ci peut mettre en page correctement le PDF. Vous devez vous assurer que les fichiers de métriques de police de toutes les polices d'écriture que vous utilisez dans votre document sont disponibles pour le programme de formatage que vous utilisez.

Le programme de formatage peut soit référencer une police d'écriture ou l'intégrer dans le fichier PDF. Si la police est référencée, le PDF Viewer (par exemple, Adobe Reader) cherchera généralement d'abord cette police dans son propre dossier de ressource de polices (qui contient les 14 polices standard), puis, il élargira sa recherche au dossier de polices du système. Si la police est disponible, elle sera utilisée lorsque le PDF sera affiché. Dans le cas contraire, le Viewer utilisera une alternative depuis son dossier de ressources ou bien il générera une erreur. Une police alternative peut avoir des métriques différentes et pourrait donc générer des erreurs d'affichage.

Si le programme de formatage intègre une police dans le fichier PDF, le PDF Viewer utilisera la police intégrée. Le programme de formatage peut intégrer un ensemble de fontes ou de polices entier ou bien seulement un sous-ensemble contenant les glyphes utilisés dans le document. Ce facteur influe sur la taille du fichier PDF et entraîne éventuellement des problèmes de droits d'auteur (copyright) concernant l'utilisation de la police d'écriture (voir note ci-dessous). Vous devriez pouvoir influer sur le choix entre ces deux options en configurant les options de votre programme de formatage.

## XMLSpy et polices PDF

Dans XMLSpy, un document PDF est généré depuis un document XSL-FO (ci-après nommé document FO) en traitant le document XSL-FO avec un processeur FO externe comme le FOP. (Dans le dialogue d'Options, vous pouvez spécifier l'emplacement du processeur FO. Cela permet de lancer le traitement FO depuis la GUI XMLSpy.)

Le document XSL-FO lui-même est généré en traitant un document XML avec une feuille de style XSLT. (Vous pouvez utiliser soit le processeur XSLT d'Altova (qui est intégré dans XMLSpy) ou un moteur XSLT externe.)

Le formatage du document PDF, y compris les propriétés de police du texte entier, est spécifié dans le document XSL-FO. Si le programme de formatage que vous utilisez peut lire les métriques de la police d'écriture désirée directement depuis la police, tout ce qu'il vous restera à faire sera de configurer le programme de formatage pour accéder à la police. Si, néanmoins, vous utilisez FOP en tant que votre programme de formatage, vous devrez lui fournir les fichiers de métrique corrects pour les polices différentes des 14 polices standard.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Rendre les polices disponibles pour le programme de formatage

La plupart des programmes de formatages (y compris FOP) disposent d'ores et déjà des 14 polices standard. Il est important de connaître les noms par lesquels le programme de formatage détecte ces polices de manière à ce qui vous puissiez les indiquer correctement au programme de formatage. Il s'agit de la prise en charge de base des polices d'écriture fournit par le programme de formatages. Vous pouvez, néanmoins, augmenter le nombre de polices disponibles dans le programme de formatage en exécutant quelques étapes particulières au programme de formatage que vous utilisez. Ces étapes nécessaires pour FOP sont indiquées ci-dessous.

## Procédure générale nécessaire pour configurer une prise en charge supplémentaire dans FOP

Afin de rendre les polices supplémentaires disponibles dans FOP, veuillez procéder comme suit :

1. Générer un fichier de métrique de police pour la police désirée à partir des fichiers de police PostScript ou TrueType. FOP propose des outils PFM Reader et TTF Reader pour convertir des polices PostScript et TrueType, respectivement, en un fichier de métriques de police XML. Pour plus de détails concernant la procédure, voir la page FOP: polices.
2. Définir le fichier de configuration FOP pour utiliser les fichiers de métrique de police désiré. Pour ce faire, vous pouvez saisir des informations concernant les fichiers de police dans un fichier de configuration FOP. Voir FOP: polices.
3. Dans le fichier `fop.bat`, modifier la dernière ligne :

   ```
   "%JAVACMD%" […] org.apache.fop.cli.Main %FOP_CMD_LINE_ARGS%
   ```

   pour inclure l'emplacement du fichier de configuration :

   ```
   "%JAVACMD%" […] org.apache.fop.cli.Main %FOP_CMD_LINE_ARGS% -c conf\fop.xconf
   ```

Une fois que les fichiers de métrique sont inscrits dans FOP (dans un fichier de configuration FOP) et que le programme d'exécution FOP a été défini pour lire le fichier de configuration, les polices d'écriture supplémentaires sont disponibles pour la création de PDF.

## Définir le fichier de configuration FOP

Le fichier de configuration FOP est nommé `fop.xconf` et se trouve dans le dossier `conf` dans le dossier d'installation FOP. Ce fichier, qui est un document XML, doit être édité de manière à ce que FOP lise les fichiers de métrique de police correctement. Pour chaque police que vous souhaitez rendre avec FOP, ajouter un nouvel élément `font` à l'emplacement marqué par l'espace réservé élément `font` dans le document :

```
<font metrics-url="arial.xml" kerning="yes" embed-url="arial.ttf">
          <font-triplet name="Arial" style="normal" weight="normal"/>
          <font-triplet name="ArialMT" style="normal" weight="normal"/>
</font>
```

Dans l'exemple ci-dessus,

| | |
|---|---|
| `arial.xml` | est l'URL du fichier métrique ; il vaut mieux utiliser un chemin absolu. |
| `arial.ttf` | est le nom du fichier TTF (généralement situé dans `%WINDIR%\Fonts`). |

| | |
|---|---|
| `Arial` | spécifie que les métriques ci-dessus et les fichiers TTF seront utilisés si la famille de police est définie en tant qu'`Arial`. |
| `style="normal"` | spécifie que les métriques ci-dessus et les fichiers TTF seront utilisés si le style de police est défini en tant que `normal` (et non, par exemple, `italic`). |
| `weight="normal"` | spécifie que les métriques ci-dessus et les fichiers TTF seront utilisés si le poids de la police est défini en tant que `normal` (et non, par exemple, `bold`). |

**Note à propos du copyright de police :** l'utilisation des polices est soumise aux lois de copyright et les conditions d'utilisation diffèrent. Avant d'intégrer une police, en particulier si vous intégrez toute la police, veuillez vous assurer que la licence que vous avez acquise pour cette police vous y autorise.

## Jeux de caractères

Veuillez noter que les jeux de caractères des polices diffèrent l'un de l'autre. Les 14 polices standard couvrent les caractères ISO-8859-1 plus les glyphes dans les polices Symbol et Zapf Dingbats. Si votre document contient un caractère qui n'est pas couvert par les 14 polices standard, alors vous devrez utiliser une police qui contient ce caractère dans ce jeu de caractères. Certaines polices, comme Arial Unicode, proposent des caractères couverts par Unicode.


© 2019-2025 Altova GmbH

# 4.12 Fonctions supplémentaires

Les fonctions supplémentaires pour travailler avec des fichiers XML sont regroupées ci-dessous.

- Encodage
- Générer des DTD et des Schémas XML
- Chercher et Remplacer
- Évaluer un XPath
- Importer et exporter du texte

## Encodage

L'encodage des fichiers XML (et d'autres types de documents) peut être configuré par le biais de la commande de menu **Fichier | Encodage**. Les fichiers d'encodage par défaut XML et non-XML peuvent être spécifiés dans la section Options| Encodage.

## Générer des DTD et des Schémas XML

Si vous souhaitez créer un schéma qui décrit la structure d'un document XML, utilisez la commande de menu **DTD/Schéma | Générer DTD/Schéma**. Dans le dialogue Générer DTD/Schéma qui apparaît, vous pouvez sélectionner si vous souhaitez générer un DTD ou un Schéma XML ainsi que certaines options de Schéma XML, comme par exemple si vous souhaitez générer des énumérations depuis les valeurs contenues dans le document XML.

## Chercher et Remplacer

Les fonctions Find et Replace (accédée via le menu **Éditer**) propose des recherches puissantes. Outre la casse, vous pouvez définir le terme de recherche et la correspondance de mots entiers, le terme peut aussi être exprimé en tant qu'expression régulière. La plage de recherche peut se limiter à une sélection dans le document et à des types de nœuds particuliers (*voir capture d'écran ci-dessous*).




Pour une description de la fonction Chercher et Remplacer, voir les descriptions des commandes Find et Replace du menu Édition.

## Évaluer un XPath

Une expression XPath que vous saisissez dans la fenêtre XPath/XQuery peut être évaluée par rapport au document XML actif. Les résultats de l'évaluation sont affichés dans la fenêtre XPath/XQuery, et en cliquant sur un nœud dans le résultat, permet de marquer ce nœud dans l'affichage de document dans la Fenêtre principale. Veuillez noter que la fenêtre XPath/XQuery peut être rendue active en cliquant sur la commande **XML | Évaluer XPath**.

## Importer et exporter du texte

Les données de texte peuvent être importées depuis, et exportés vers, d'autres formats d'application. Les commandes de ces fonctions se trouvent dans le menu **Conversion**.


© 2019-2025 Altova GmbH

# 5 DTD et Schémas XML

**Site web d'Altova :** Éditeur de schéma XML

Cette section fournit un aperçu du travail avec les DTD et les Schémas XML. Elle décrit également SchemaAgent et une fonction Trouver dans Schémas puissante. Outre les fonctions d'édition, XMLSpy présente les fonctions de DTD/Schéma suivantes :

## Mécanisme de catalogue

La prise en charge du mécanisme de catalogue OASIS permet de réorienter les URI sur des adresses locales, facilitant ainsi l'utilisation sur plusieurs postes de travail.

## Sous-ensembles de schéma

Les composants d'un grand schéma peuvent, dans le Mode Schéma, être créés en tant que fichiers séparés. Ces petits sous-ensembles de schéma peuvent ensuite être inclus dans le schéma plus grand. L'opération inverse, connue sous la désignation Aplatir un schéma, place les composants des fichiers inclus directement dans le schéma plus important. Vous trouverez une description de la génération de sous-ensembles de schéma et d'aplatissement de schémas dans la section, Sous-ensembles de Schéma.

## Convertir des DTD en Schémas XML et vice-versa

Une DTD peut être convertie en un Schéma XML et vice-versa, et les deux types de document peuvent être aplatis par le biais des commandes situées dans le menu **DTD/Schéma**. Lorsqu'une DTD est aplatie, les composants dans les modules inclus/importés sont enregistrés directement dans le fichier parent, et des composants non utilisés sont supprimés.

## Générer un fichier XML échantillon

Vous pouvez générer, par le biais de la commande **DTD/Schéma | Générer un fichier XML échantillon**, un document XML squelette basé sur la DTD active ou sur le fichier de Schéma XML. Cela peut être très utile pour les créations rapides de fichiers XML basés sur le schéma actif.

## Se rendre à la définition

Lorsque le curseur est placé dans un nœud dans un document XML, cliquer sur la commande de menu **DTD/Schéma | Aller à la définition** pour ouvrir le fichier de schéma et marquer la définition du nœud XML sélectionné.

## 5.1 Gestionnaire de schéma

XML Gestionnaire de schéma est un outil qui propose un moyen centralisé d'installer et de gérer des schémas XML (DTD pour XML et Schémas XML) pour une utilisation sur toutes les applications « XML-Schema-aware » d'Altova, y compris XMLSpy

- Sur Windows, Gestionnaire de schéma a une interface utilisateur graphique *(voir la capture d'écran ci-dessous*) et est aussi disponible dans la ligne de commande. (Les applications desktop d'Altova sont disponibles sur Windows uniquement ; *voir la liste ci-dessous*.)
- Sur Linux et Mac Gestionnaire de schéma, l'outil est disponible uniquement dans la ligne de commande. (Les applications serveur d'Altova sont disponibles sur Windows, Linux et macOS ; *voir la liste ci-dessous*.)


© 2019-2025 Altova GmbH




*Application d'Altova qui fonctionnent avec Schema Manager*

| Applications desktop (Windows uniquement) | Applications de serveur (Windows, Linux, macOS) |
|---|---|
| XMLSpy ( toutes éditions ) | RaptorXML Server, RaptorXML+XBRL Server |

| | |
|---|---|
| MapForce ( toutes éditions ) | StyleVision Server |
| StyleVision ( toutes éditions ) | |
| Authentic Desktop Enterprise Edition | |

## Installation et désinstallation de Gestionnaire de schéma

Gestionnaire de schéma est installé automatiquement quand vous installez d'abord une nouvelle version de l'Altova Mission Kit ou toute application « XML-schema-aware » d'Altova (*voir la table ci-dessus*).

De même, il est supprimé automatiquement lorsque vous désinstallez la dernière application XML-schema-aware d'Altova depuis votre ordinateur.

## Fonctions <% SCHEMA-MANAGER%>

Gestionnaire de schéma propose les fonctions suivantes :

- Affiche les schémas XML installés sur votre ordinateur et contrôle si de nouvelles versions sont disponibles pour le téléchargement.
- Télécharge des versions plus récentes des schémas XML indépendamment du cycle de release des produits Altova. (Altova stocke des schémas en ligne et vous pouvez les télécharger via Gestionnaire de schéma.)
- Installer ou désinstaller une des multiples versions d'un schéma donné (ou toutes les versions, si nécessaire).
- Un schéma XML peut avoir des dépendances sur d'autres schémas. Lorsque vous installez ou désinstallez un schéma particulier, Gestionnaire de schéma vous informe sur d'autres schémas dépendants et les installera ou désinstallera également automatiquement.
- Gestionnaire de schéma utilise le mécanisme du catalogue XML pour mapper les références de schéma aux fichiers locaux. Dans le cas de larges schémas XML, le traitement sera plus rapide que si les schémas étaient à un emplacement à distance.
- Tous les schémas majeurs sont disponibles via Gestionnaire de schéma et sont régulièrement mis à jour pour les dernières versions. Ceci vous fournit une ressource unique pour gérer tous vos schémas et les mettre à disposition de toutes les applications « XML-schema-aware » d'Altova.
- Les changements réalisés dans Gestionnaire de schéma prennent effet pour tous les produits d'Altova sur cet appareil.

## Comment cela fonctionne ?

Altova stocke tous les schémas XML utilisés dans les produits Altova en ligne. Ce référentiel est mis à jour lorsque de nouvelles versions de schémas sont publiées. Gestionnaire de schéma affiche des informations sur les derniers schémas disponibles lorsqu'ils sont appelés dans son formulaire GUI de même que sur CLI. Vous pouvez ensuite installer, mettre à jour ou désinstaller les schémas via Gestionnaire de schéma.

Gestionnaire de schéma installe également les schémas d'une autre manière. Sur le site web d'Altova (https://www.altova.com/fr/schema-manager), vous pouvez sélectionner un schéma et ses Schémas dépendants que vous souhaitez installer. Le site web préparera un fichier de type `.altova_xmlschemas` pour le téléchargement qui contient des informations sur la sélection de schéma. Lorsque vous double-cliquez sur ce fichier ou le passez à Gestionnaire de schéma via CLI comme argument de la commande `installer`, Gestionnaire de schéma installera les schémas que vous avez sélectionnés.

 © 2019-2025 Altova GmbH

*Cache local : suivre vos schémas*
Toutes les informations sur les schémas installés sont suivies dans un répertoire cache centralisé sur votre ordinateur, situé ici :

| | |
|---|---|
| *Windows* | `C:\ProgramData\Altova\pkgs\.cache` |
| *Linux* | `/var/opt/Altova/pkgs\.cache` |
| *macOS* | `/var/Altova/pkgs` |

Ce répertoire cache est mis à jour régulièrement avec le dernier statut des schémas dans l'emplacement de stockage en ligne d'Altova. Ces mises à jour sont réalisées aux moments suivants :

- À chaque fois que vous lancez Gestionnaire de schéma.
- Lorsque vous exécutez XMLSpy pour la première fois dans un jour donné du calendrier.
- Si XMLSpy est ouvert plus de 24 heures, le cache est mis à jour toutes les 24 heures.
- Vous pouvez aussi mettre à jour le cache en exécutant la commande de `mise à jour` dans l'interface de ligne de commande.

Pour cette raison, le cache permet à Gestionnaire de schéma de suivre continuellement vos schémas installés par rapport aux schémas disponibles en ligne sur le site web d'Altova.

### Ne modifiez pas le cache manuellement !

Le répertoire de cache local est entretenu automatiquement sur la base des schémas que vous installez ou désinstallez. Il ne devrait pas être altéré ou supprimé manuellement. Si vous êtes amené à réinitialiser Gestionnaire de schéma à son état original "intact", alors, sur l'interface de la ligne de commande (CLI) : (i) exécutez la commande `reset`, et (ii) exécutez la commande `initialize`. (En alternative, exécutez la commande **`reset`** avec l'option **`--i`**.)

## 5.1.1 Exécuter Schema Manager

### Interface utilisateur graphique

Vous pouvez accéder à la GUI de Gestionnaire de schéma des manières suivantes :

- *Durant l'installation de XMLSpy:* Vers la fin de la procédure d'installation, sélectionnez la case à cocher *Invoke Altova XML-Schema Manager* pour accéder directement à la GUI de Gestionnaire de schéma. Ceci vous permettra d'installer les schémas au cours de la procédure d'installation de votre application Altova.
- *Après l'installation de XMLSpy:* Une fois que votre installation a été installée, vous pouvez accéder à la GUI de Gestionnaire de schéma à tout moment, via la commande de menu **Tools | XML Schema Manager**.
- Via le fichier **`.altova_taxonomies`** téléchargé de Altova website: Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour exécuter la GUI de Gestionnaire de schéma, qui sera configurée pour installer les schémas que vous avez sélectionnés (le site web) pour installation.

Une fois que la GUI de Gestionnaire de schéma (*capture d'écran ci-dessous*) a été ouverte, les schémas déjà installés seront affichés tels sélectionnés. Si vous voulez installer un schéma additionnel, sélectionnez-le. Si vous voulez désinstaller un schéma déjà installé, désélectionnez-le. Une fois que vous avez faits vos sélections et/ou désélections, vous êtes prêts pour appliquer vos changements. Les schémas qui seront installés ou désinstallés seront mis en surbrillance et un message sur les modifications à venir sera posté dans le volet Messages au niveau inférieur de la fenêtre Gestionnaire de schéma (*voir la capture d'écran*).


© 2019-2025 Altova GmbH




## Interface de ligne de commande

Vous pouvez exécuter Gestionnaire de schéma depuis une interface de ligne de commande en sélectionnant son fichier exécutable, `xmlschemamanager.exe`.

Le fichier **`xmlschemamanager.exe`** est situé dans le dossier suivant :

- *Sur Windows :* `C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions`
- *Sur Linux ou macOS (application serveur uniquement) :* `%INSTALLDIR%/bin`, où `%INSTALLDIR%` est le répertoire d'installation du programme.

Vous pouvez alors utiliser toute commande dans la section de référence de la commande CLI.

Pour afficher l'aide pour la commande, exécutez l'étape suivante :

- *Sur Windows :* `xmlschemamanager.exe --help`
- *Sur Linux ou macOS (application serveur uniquement) :* `sudo ./xmlschemamanager --help`

### 5.1.2 Catégories de statut

Gestionnaire de schéma catégorise les schémas sous sa gestion comme suit :

- *Schémas installés.* Ceux-ci sont affichés dans la GUI avec leurs cases à cocher sélectionnées (*dans la capture d'écran ci-dessous, les versions cochées et bleues des schémas EPUB et HL7v3 NE sont des schémas installés*). Si toutes les versions de schéma sont sélectionnées, alors la marque de sélection est une coche. Si au moins une version de schéma est décochée, alors la coche de sélection est un carré coloré plein. Vous pouvez décocher un schéma installé pour le **désinstaller** ; (*dans la capture d'écran ci-dessous, le DocBook DTD est installé et a été désélectionné, le préparant ainsi pour la désinstallation*).
- *Schémas désinstallés disponibles.* Ils sont affichés dans la GUI avec leurs cases à cocher non sélectionnées. Vous pouvez sélectionner les schémas que vous souhaitez **installer**.

 © 2019-2025 Altova GmbH




- Les *Schémas pouvant être mises à niveau* sont ceux qui ont été revus par leurs émetteurs depuis qu'ils ont été installés. Ils sont indiqués dans la GUI par une icône . Vous pouvez **retoucher** le schéma installé avec la révision disponible.

*Points à noter*

- Dans la capture d'écran ci-dessus, les deux schémas CBCR sont cochés. Celui avec un arrière-plan bleu est déjà installé. Celui avec un arrière-plan jaune est désinstallé et a été sélectionné pour l'installation. Notez que le schéma HL7v3 NE 2010 n'est pas installé et n'a pas été sélectionné pour l'installation.
- Un arrière-plan jaune signifie que le schéma sera modifié d'une manière ou d'une autre quand le bouton **Appliquer** est cliqué. Si un schéma est décoché et a un arrière-plan jaune, cela signifie qu'il sera désinstallé quand le bouton **Appliquer** est cliqué. Dans la capture d'écran ci-dessus, le DocBook DTD a un tel statut.
- Lorsque vous exécutez Gestionnaire de schéma depuis la ligne de commande, la commande `list` est utilisée avec différentes options pour pour recenser les différentes catégories de schémas :

| | |
|---|---|
| **`xmlschemamanager.exe list`** | Recense tous les schémas installés et disponibles ; ceux pouvant être mis à niveau sont également indiqués. |
| **`xmlschemamanager.exe list -i`** | Recense les schémas installés uniquement ; ceux pouvant être mis à niveau sont également indiqués |
| **`xmlschemamanager.exe list -u`** | Recense les schémas pouvant être mis à niveau |

**Note :** Sur Linux et macOS, **`use sudo ./ xmlschemamanager list`**

## 5.1.3 Retoucher ou Installer un schéma

### Retoucher un schéma installé

Occasionnellement, des schémas XML peuvent recevoir des patchs (mises à niveau ou révisions) de leurs émetteurs. Lorsque Gestionnaire de schéma détecte que des patchs sont disponibles, ceux-ci sont indiqués dans les listes de schéma de Gestionnaire de schéma et vous pouvez installer les patchs rapidement.

*Dans la GUI*

Les patchs sont indiqués par l'icône . (*Voir aussi la rubrique précédente sur les catégories de statut.*) Si les patchs sont disponibles, le bouton **Patch Selection** sera activé. Cliquez dessus pour sélectionner et préparer tous les patchs pour installation. Dans la GUI, l'icône de chaque schéma sera patchée de à , et le volet des Messages en bas du dialogue recense les patchs qui doivent être appliqués. Lorsque vous êtes prêt pour installer des patchs sélectionnés, cliquez sur **Appliquer**. Tous les correctifs seront appliqués ensemble. Notez que si vous décochez un schéma marqué pour une correction, vous désinstallerez de fait ce schéma.

*Sur le CLI*

Pour appliquer un patch dans l'interface de ligne de commande :

1. Exécuter la commande `list -u` . Cela liste tout schéma lorsque des mises à niveau sont disponibles.
2. Exécutez la commande `upgrade` pour installer les patchs.

### Installer un schéma disponible

Vous pouvez installer des schémas en utilisant soit la GUI Gestionnaire de schéma ou en envoyant à Gestionnaire de schéma les instructions d'install via la ligne de commande.

**Note :** Si le schéma actuel référence d'autres schémas, les schémas référencées sont aussi installés.

*Dans la GUI*

Pour installer des schémas utilisant la GUI Gestionnaire de schéma GUI, sélectionnez les schémas que vous voulez installer et cliquez sur **Appliquer**.

Vous pouvez aussi sélectionner les schémas que vous voulez installer sur le site web d'Altova et générer un fichier téléchargeable **`.altova_xmlschemas`**. Lorsque vous double-cliquez sur ce fichier, il ouvrira Gestionnaire de schéma avec les schémas que vous vouliez présélectionner. La seule chose qui vous reste à faire, c'est cliquer sur **Appliquer**.

*Sur le CLI*

Pour installer des schémas via la ligne de commande, exécutez la commande `install` :

```
xmlschemamanager.exe install [options] Schema+
```

 © 2019-2025 Altova GmbH

où **Schéma** est le schéma (ou les schémas) que vous voulez installer ou un fichier **.altova_xmlschemas**. Un schéma est référencé par un identifiant de format **<name>-<version>**. (Les identifiants de schémas sont affichés quand vous exécutez la commande list.) Vous pouvez saisir autant de schémas que vous le souhaitez. Pour plus de détails, voir la description de la commande install.

**Note :** sur Linux ou macOS, utilisez la commande **sudo ./xmlschemamanager**.

*Installer un schéma requis*
Lorsque vous exécutez une commande activée par XML dans XMLSpy, et que XMLSpy découvre qu'un schéma dont il a besoin pour exécuter la commande n'est pas présente ou est incomplète, Gestionnaire de schéma affichera l'information sur les schémas manquants. Vous pouvez ensuite installer directement tout schéma manquant via Gestionnaire de schéma.

Dans la GUI de Schema Manager, vous pouvez consulter tous les schémas précédemment installés à tout moment en exécutant Gestionnaire de schéma depuis **Outils | Gestionnaire de schéma**.

## 5.1.4 Désinstaller un schéma, Réinitialiser

### Désinstaller un schéma

Vous pouvez désinstaller des schémas en utilisant soit la GUI Gestionnaire de schéma ou en envoyant à Gestionnaire de schéma les instructions d'installation via la ligne de commande.

**Note :** si la Police que vous voulez désinstaller référence d'autres Schémas, alors les Schémas référencées sont également désinstallées.

*Dans la GUI*
Pour désinstaller les schémas utilisant la GUI Gestionnaire de schéma, effacez leurs cases à cocher et cliquez sur **Appliquer**. Les schémas sélectionnés et leurs schémas référencées seront désinstallés.

Pour désinstaller tous les schémas, cliquez sur **Désélectionner tout** et cliquez sur **Appliquer**.

*Sur le CLI*
Pour désinstaller des schémas via la ligne de commande, exécutez la commande désinstaller :

```
xmlschemamanager.exe uninstall [options] Schema+
```

où chaque argument **Schéma** est le schéma que vous voulez désinstaller ou un fichier **.altova_xmlschemas**. Un schéma est spécifié par un identifiant qui a un format **<name>-<version>**. (Les identifiants de schémas sont affichés quand vous exécutez la commande list.) Vous pouvez saisir autant de schémas que vous le souhaitez. Pour plus de détails, voir la description de la commande désinstaller.

**Note :** sur Linux ou macOS, utilisez la commande **sudo ./xmlschemamanager**.

### Réinitialiser Gestionnaire de schéma

Vous pouvez réinitialiser Gestionnaire de schéma. Ceci supprime toutes les schémas installés et le répertoire de mise sous cache.

- Dans la GUI, cliquez sur **Reset Selection**.
- Dans la CLI, exécutez la commande `reset`.

Une fois avoir exécuté cette commande, vous devrez exécuter la commande `initialize`, pour pouvoir recréer le répertoire de mise sous cache. En alternative, exécutez la commande `reset` avec l'option `-i`.

Notez que `reset -i` restaure l'installation originale du produit, il est recommandé d'exécuter la commande `update` après avoir réalisé la réinitialisation. En alternative, exécutez la commande `reset` avec les options `-i` and `-u`.

## 5.1.5 Interface de ligne de commande (CLI)

Pour appeler Gestionnaire de schéma dans la ligne de commande, vous devez connaître le chemin de l'exécutable. Par défaut, l'exécutable Gestionnaire de schéma est installé dans le chemin suivant :

```
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\XMLSchemaManager.exe
```

**Note :** sur les systèmes Linux et macOS, une fois que vous avez changé le répertoire à celui contenant l'exécutable, vous pouvez appeler l'exécutable avec **`sudo ./xmlschemamanager`**. Le préfixe **`./`** indique que l'exécutable est le répertoire actuel. Le préfixe **`sudo`** indique que la commande que la commande doit être exécutée avec des privilèges root.

### Syntaxe de ligne de commande

La syntaxe générale pour utiliser la ligne de commande est la suivante :

```
<exec> -h | --help | --version | <command> [options] [arguments]
```

Dans l'extrait ci-dessus, la barre verticale **`|`** sépare un ensemble d'items mutuellement exclusifs. Les crochets **`[]`** indiquent des items optionnels. De manière générale, vous pouvez saisir le chemin d'exécutable suivi soit par les options `--h`, `--help`, ou `--version` ou par une commande. Chaque commande peut contenir des options et des arguments. La liste des commandes est décrite dans les sections suivantes.

### 5.1.5.1 help

Cette commande propose une aide contextuelle pour les commandes liées à l'exécutable Gestionnaire de schéma.

### Syntaxe

```
<exec> help [command]
```

 © 2019-2025 Altova GmbH

Où `[command]` est un argument optionnel qui spécifie un nom de commande valide.

Veuillez noter les points suivants :

- Vous pouvez invoquer de l'aide en saisissant la commande suivie par **`-h`** ou **`--help`**, par exemple : **`<exec> list-h`**
- Si vous tapez **`-h`** or **`--help`** directement après la commande exécutable et avant une commande, vous recevrez une aide générale (pas d'aide pour la commande), par exemple : **`<exec> -h list`**

### Exemple

La commande suivante affiche une aide concernant la commande `list` :

```
xmlschemamanager help list
```

## 5.1.5.2 info

Cette commande affiche des informations détaillées pour chacun des schémas fournis en tant qu'argument de `Schéma`. Cette information inclut le titre, la version, description, l'éditeur et tout schéma soumis et tout schéma référencé, et informe si le schéma a été installé ou non.

### Syntaxe

```
<exec> info [options] Schema+
```

- L'argument **`Schéma`** est le nom d'un schéma ou une partie du nom de schéma. (Pour afficher une ID de pack de schéma et des informations détaillées sur son statut d'installation, vous devriez utiliser la commande `list`.)
- Utiliser **`<exec> info -h`** pour afficher l'aide de la commande.

### Exemple

La commande suivante affiche l'information sur les derniers schémas **`DocBook-DTD`** et **`NITF`** :

```
xmlschemamanager info doc nitf
```

## 5.1.5.3 initialize

Cette commande initialise l'environnement Gestionnaire de schéma. Elle crée un répertoire de cache où les informations concernant tous les schémas sont stockées localement. L'initialisation est réalisée automatiquement la première fois qu'une application schema-cognizant d'Altova est installée. Vous n'aurez pas besoin d'exécuter cette commande dans des circonstances normales, mais vous devrez l'exécuter généralement après la commande **`reset`**.

### Syntaxe

```
<exec> initialize | init [options]
```

*Options*
La commande **initialize** accepte les options suivantes :

| | |
|---|---|
| `--silent, --s` | Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est **faux**. |
| `--verbose, --v` | Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est **faux**. |
| `--help, --h` | Afficher l'aide pour la commande. |

### Exemple

La commande suivante initialise Gestionnaire de schéma:

```
xmlschemamanager initialize
```

## 5.1.5.4 install

Cette commande installe un ou plusieurs schémas.

### Syntaxe

```
<exec> install [options] Schema+
```

Pour installer de multiples schémas, ajoutez l'argument **Schéma** de nombreuses fois.

L'argument **Schéma** est l'un des suivants :

- Un identifiant de schéma (avoir un format de **<name>-<version>**, par exemple : **cbcr-2.0**). Pour trouver les identifiants de schémas que vous voulez, exécutez la commande `list`. Vous pouvez aussi utiliser des identifiants abrégés s'ils sont uniques, par exemple **docbook**. Si vous utilisez un identifiant abrégé, alors la dernière version de ce schéma sera installée.
- Le chemin vers un fichier **.altova_xmlschemas** téléchargé depuis le site web d'Altova. Pour information sur ces fichiers, voir *Introduction à SchemaManager : Comment cela fonctionne-t-il ?*.

*Options*
La commande **install** accepte les options suivantes :

| | |
|---|---|
| `--silent, --s` | Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est **faux**. |
| `--verbose, --v` | Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est **faux**. |
| `--help, --h` | Afficher l'aide pour la commande. |


© 2019-2025 Altova GmbH

### Exemple

La commande suivante installe le schéma CBCR 2.0 (Country-By-Country Reporting) et le dernier DocBook DTD:

```
xmlschemamanager install cbcr-2.0 docbook
```

## 5.1.5.5 list

Cette commande recense les schémas sous la gestion de Gestionnaire de schéma. La liste affiche comme suit

- Tous les schémas disponibles
- Les schémas contenant le string dans leur nom soumis comme argument de **Schéma**
- Seuls les schémas installés
- Seuls les schémas qui peuvent être mis à niveau

### Syntaxe

```
<exec> list | ls [options] Schema?
```

Si aucun argument de **Schéma** n'est soumis, alors toutes les schémas disponibles sont recensés. Autrement, les schémas sont recensés par des options soumises (*voir l'exemple ci-dessous*). Notez que vous pouvez soumettre l'argument de **Schéma** de nombreuses fois.

*Options*
La commande **list** accepte les options suivantes :

| | |
|---|---|
| `--installed, --i` | Recenser uniquement la liste des schémas installés. Le réglage par défaut est **faux**. |
| `--upgradeable, --u` | Recenser uniquement les schémas lorsque des mises à niveau (patchs) sont disponibles. Le réglage par défaut est **faux**. |
| `--help, --h` | Afficher l'aide pour la commande. |

### Exemples

- Pour exécuter tous les schémas disponibles, exécutez : **xmlschemamanager list**
- Pour recenser les schémas installés, exécutez : **xmlschemamanager list -i**
- Pour recenser tous les schémas qui contiennent soit "doc", soit "nitf" dans leur nom, exécutez **xmlschemamanager list doc** :

## 5.1.5.6 reset

Cette commande supprime tous les schémas installés et le répertoire de mise sous cache. Vous réinitialiserez complètement votre environnement de schéma. Une fois avoir exécuté cette commande, vous devrez exécuter la commande `initialize`, pour pouvoir recréer le répertoire de mise sous cache. En alternative, exécuter la commande **`reset`** avec l'option **`-i`**. Pusique **`reset -i`** restaure l'installation originale du produit, nous vous recommandons que vous exécutiez la commande `update` après avoir réalisé la réinitialisation et l'initialisation. En alternative, exécutez la commande **`reset`** avec les options **`-i`** and **`-u`**

### Syntaxe

```
<exec> reset [options]
```

*Options*
La commande **`reset`** accepte les options suivantes :

| | |
|---|---|
| `--init, --i` | Initialiser Gestionnaire de schéma après le reset. Le réglage par défaut est **`faux`**. |
| `--update, --u` | Mettre à jour la liste de schémas disponibles dans le cache. Le réglage par défaut est **`faux`**. |
| `--silent, --s` | Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est **`faux`**. |
| `--verbose, --v` | Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est **`faux`**. |
| `--help, --h` | Afficher l'aide pour la commande. |

### Exemples

- Pour réinitialiser Gestionnaire de schéma, exécuter : **`xmlschemamanager reset`**
- Pour réinitialiser Gestionnaire de schéma et l'initialiser, exécutez : **`xmlschemamanager reset -i`**
- Pour réinitialiser Gestionnaire de schéma, initialiser-le et mettez à jour sa liste de schéma, exécutez : **`xmlschemamanager reset -i-u`**

## 5.1.5.7 uninstall

Cette commande désinstalle un ou plusieurs schémas. Par défaut, tout schéma référencé par la taxonomie actuelle sera également désinstallé. Pour désinstaller uniquement le schéma actuel et garder les schémas référencés, définir l'option `--k`.

### Syntaxe

```
<exec> uninstall [options] Schema+
```

Pour désinstaller de multiples schémas, ajoutez l'argument **`Schéma`** de nombreuses fois.

 © 2019-2025 Altova GmbH

L'argument **Schéma** est l'un des suivants :

- Un identifiant de schéma (avoir un format de **<name>-<version>**, par exemple : **cbcr-2.0**). Pour trouver les identifiants de schéma qui sont installés, exécutez la commande `list -i` . Vous pouvez aussi utiliser un nom de schéma abrégé s'il est unique, par exemple **docbook**. Si vous utilisez un nom abrégé, alors tous les schémas qui contiennent une abréviation dans leur nom seront désinstallés.
- Le chemin vers un fichier **.altova_xmlschemas** téléchargé depuis le site web d'Altova. Pour information sur ces fichiers, voir *Introduction à SchemaManager : Comment cela fonctionne-t-il ?*.

*Options*
La commande **désinstaller** accepte les options suivantes :

| | |
|---|---|
| `--keep-references, --k` | Définir cette option pour garder les schémas référencés. Le réglage par défaut est **faux**. |
| `--silent, --s` | Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est **faux**. |
| `--verbose, --v` | Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est **faux**. |
| `--help, --h` | Afficher l'aide pour la commande. |

### Exemple

La commande suivante désinstalle les schémas CBCR 2.0 et EPUB 2.0 et leurs dépendances :

```
xmlschemamanager uninstall cbcr-2.0 epub-2.0
```

La commande suivante désinstalle la taxonomie **eba-2.10** mais pas les schémas qu'elle référence :

```
xmlschemamanager uninstall --k cbcr-2.0
```

## 5.1.5.8 update

Cette commande requête la liste des schémas disponibles depuis l'emplacement de stockage en ligne et met à jour le répertoire de mise sous cache local. Vous devriez exécuter cette commande sauf si vous avez réalisé un `reset` et `initialize`.

### Syntaxe

```
<exec> update [options]
```

*Options*
La commande **mise à jour** accepte les options suivantes :

| | |
|---|---|
| `--silent, --s` | Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est **faux**. |
| `--verbose, --v` | Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est **faux**. |
| `--help, --h` | Afficher l'aide pour la commande. |

### Exemple

La commande suivante met à jour le cache local avec la liste des derniers schémas :

```
xmlschemamanager update
```

## 5.1.5.9 upgrade

Cette commande met à niveau toutes les schémas installés qui peuvent être mis à niveau à la dernière version *patchée* disponible. Vous pouvez identifier des schémas à mettre à niveau en exécutant la commande `list -u`.

**Note :** La commande **`mettre à niveau`** supprime une Police dépréciée si aucune version plus récente n'est disponible.

### Syntaxe

```
<exec> upgrade [options]
```

*Options*

La commande **`mise à niveau`** accepte les options suivantes :

| | |
|---|---|
| `--silent, --s` | Afficher uniquement des messages d'erreur. Le réglage par défaut est **`faux`**. |
| `--verbose, --v` | Afficher des informations détaillées lors de l'exécution. Le réglage par défaut est **`faux`**. |
| `--help, --h` | Afficher l'aide pour la commande. |


© 2019-2025 Altova GmbH

# 5.2 DTD

Un document DTD peut être édité dans le Mode Texte et le Mode Grille. Le mode par défaut peut être défini dans la section Types de fichier du dialogue Options.

## Mode Texte

Dans le Mode Texte, le document est affiché avec la coloration de syntaxe et doit être saisi. Ci-dessous, vous trouverez un fragment DTD :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Element declarations-->
<!ELEMENT document (header, para+, img+, link+)>
<!ELEMENT header (#PCDATA)>
<!ELEMENT img EMPTY>
  <!ATTLIST img
    src CDATA #REQUIRED
  >

<!-- Notation Declarations -->
<!NOTATION GIF PUBLIC "urn:mime:img/gif">
```

L'indentation est indiquée par des guides d'indentation est le mieux obtenue en utilisant la clé de l'onglet. Le nombre d'indentation d'onglet peut être défini dans le dialogue Paramètres du Mode Texte.

## Mode Grille

Dans le Mode Grille, le document DTD est affiché en tant que table. La capture d'écran ci-dessous montre l'affichage du Mode Grille de la DTD ci-dessus.




*Éditer la structure DTD*

- Lorsque le curseur est à l'intérieur d'une cellule, vous pouvez insérer ou ajouter des nœuds, ou ajouter un nœud enfant, par le biais du menu contextuel ou le menu **XML**.
- Cliquez sur l'icône du type de nœud à gauche au niveau supérieur de la cellule pour modifier le type de nœud.

- Changez le modèle du contenu (*séquence, mixte et vide* etc.) et le modificateur de l'occurrence (*exactement 1, 1 ou plus,* etc.) d'un nœud en cliquant sur l'icône respective et sélectionnant l'option que vous voulez.
- Vous pouvez aussi utiliser glisser-et-déposer pour déplacer les nœuds à de nouveaux emplacements dans le document, ainsi que copier-coller les nœuds copier-coller dans les nœuds copy à de nouveaux emplacements.

*Éditer la valeurs DTD*

- Pour éditer des valeurs comme des noms d'élément et d'attribut et des commentaires, double-cliquez dans la cellule et éditer.

*Barre d'outils Affichage Grille*
La barre d'outils du Mode Grille donne accès au dialogue des paramètres du mode et contient des commandes, telles que définir l'agrandissement et le 'word-wrapping'.

## Fonctions DTD dans XMLSpy

XMLSpy propose les fonctions utiles suivantes :

- *Convertir DTD en schéma XML :* Avec la commande **DTD/Schéma | Convertir DTD en Schéma** , les DTD peuvent être convertis en schémas XML.
- *Générer un fichier XML échantillon depuis un DTD :* Avec la commande **DTD/Schéma | Générér fichier d'échantillon XML/JSON** , un document XML peut être généré qui est basé sur le DTD actif.

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 5.3 Schémas XML

Les documents de Schéma XML peuvent être édités dans le Mode Texte, le Mode Grille et le Mode Schéma. Le mode par défaut dans lequel document XSLT est ouvert peut être défini dans la section Types de fichier du dialogue Options. Vous pouvez basculer entre les modes pendant l'édition, en utilisant le mode qui vous paraît le plus utile à vos fins actuelles. Les documents de schéma XML sont généralement enregistrés avec l'extension `.xsd` ou `.xs`.

## Éditer dans le Mode Texte

Dans le Mode Texte, un Schéma XML est édité en tant qu'un document XML ; les fonctions d'édition disponibles pour les documents XML sont aussi disponibles pour les Schémas XML. Comme pour tous les documents XML où le schéma est identifié et accessible, les assistants à la saisie du Mode Texte affichent les items disponibles pour l'ajout du point de l'emplacement du curseur.

## Éditer dans le Mode Grille

Dans le Mode Grille, un Schéma XML est édité en tant qu'un document XML ; les fonctions d'édition disponibles pour les documents XML sont aussi disponibles pour les Schémas XML. Lorsqu'un item est sélectionné dans le Mode Grille, les assistants à la saisie du Mode Grille affichent les items disponibles pour un ajout à l'emplacement du curseur.

## Éditer dans le Mode Schéma

Le Mode Schéma est une interface graphique pour la conception de schémas. Lorsque vous créez/éditez le schéma dans le Mode Schéma, XMLSpy génère un document de texte correspondant derrière l'interface. Vous trouverez une description détaillée de la création et de l'édition des documents de Schéma XML pour le Mode Schéma dans la section Modes d'édition | Mode Schéma.

**Site web d'Altova :** Éditeur de schéma XML

## Fonctions de Schéma XML dans XMLSpy

De plus, XMLSpy propose les fonctions utiles suivantes :

- *Convertir un Schéma XML en DTD :* Avec la commande **DTD/Schema | Convert Schema to DTD** , les schémas XML peuvent être convertis en DTD.
- *Générer un fichier XML échantillon depuis un Schéma XML :* Avec la commande **DTD/Schéma | Générer un fichier XML échantillon** , un document XML peut être généré qui est basé sur le schéma XML actif. Les valeurs d'échantillon peuvent aussi être spécifiées pour les éléments et les attributs dans le XML échantillon.

# 5.4 Sous-ensembles de Schéma

Il est possible de créer un ou plusieurs composants d'un Schéma XML en tant que fichier de schéma séparé, appelé sous-ensemble de schéma. L'avantage d'une utilisation de petits sous-ensembles de schéma pour composer des schémas importants (en utilisant Includes) est que les petits fichiers sont plus facilement gérables qu'un seul schéma complet.

Dans le Mode Schéma, un scénario de travail plausible, décrivant les différents aspects de la fonction des Sous-ensembles de Schéma pourrait être le suivant :

1. Créer un sous-ensemble de schéma contenant un ou plusieurs composants du schéma actif. Voir la description ci-dessous,
2. Créer des sous-ensembles de schéma supplémentaires le cas échéant.
3. Inclure le/s sous-ensemble/s de schéma récemment créés pour composer un schéma plus grand. Procéder à cette opération pour chaque sous-ensemble de schéma en ajoutant ou en insérant un composant Include dans la Fenêtre d'Aperçu de Schéma, et en sélectionnant le fichier de sous-ensemble de schéma récemment créé.
4. Supprimer tout composant qui était présent dans le schéma complet d'origine, mais qui est maintenant dupliqué en raison du sous-ensemble inclus.

Vous pouvez donc procéder à l'opération inverse dans le Mode Schéma, c'est-à-dire, aplatir les sous-ensembles de schéma inclus de manière que : (i) les composants contenus dans les sous-ensembles de schéma soient ajoutés directement dans le schéma principal, et (ii) les sous-ensembles de schéma inclus soient supprimés du schéma principal. L'aplatissement d'un schéma est décrit ci-dessous.

## Créer des sous-ensembles de schéma

Pour créer un sous-ensemble de schéma, procéder comme suit :

1. Le Schéma XML requis étant actif dans le Mode Schéma, sélectionner la commande **Conception de Schéma | Créer sous-ensemble de schéma**. Le dialogue Choisir les composants de schéma s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*).
2. Dans le dialogue, cocher le composant ou les composants que vous souhaitez créer en tant que sous-ensemble unique de schéma, puis cliquer sur **Suivant**. (Veuillez noter qu'une case à cocher sous le volet permet aux composants de tous les fichiers référencés d'être recensés pour la sélection.)

 © 2019-2025 Altova GmbH




3. Dans le dialogue Génération de sous-ensembles de schéma qui apparaît à présent (*capture d'écran ci-dessous*), saisir le nom que vous souhaiter donner au fichier du pack de sous-ensemble de schéma. Vous devrez aussi spécifier le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les nouveaux fichiers de sous-ensemble de schéma. Un pack de sous-ensemble de schéma peut avoir plusieurs fichiers si un ou plusieurs composants créés sont un composant importé dans le schéma original. Un fichier de schéma séparé est créé pour chaque espace de noms dans le sous-ensemble de schéma. Le nom de fichier affiché dans le dialogue est, par défaut, le nom du fichier original. Mais puisque vous n'êtes pas autorisé à écraser les fichiers originaux, utiliser les nouveaux noms de fichier si vous souhaitez enregistrer les fichiers dans le même dossier que les les fichiers originaux.




4. Cliquer sur **OK**, pour ouvrir le fichier de sous-ensemble de schéma avec l'espace de noms correspondant à celui du fichier actif dans le Mode Schéma. Tout autre fichier contenu dans le paquet est créé mais n'est pas ouvert dans le Mode Schéma.

## Aplatir un schéma

L'aplatissement du schéma actif dans le Mode Schéma est le processus permettant : (i) d'ajouter les composants de tous les schémas inclus en tant que composants globaux du schéma actif, et (ii) de supprimer les schémas inclus.

Pour aplatir le schéma actif, sélectionner la commande **Conception de Schéma | Aplatir schéma**. Le dialogue Aplatir schéma s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*) qui contient les noms des fichiers séparés, un pour chaque espace de noms qui se trouvera dans le schéma aplati. Ces noms par défaut sont les mêmes que les noms de fichier d'origine. Mais puisque vous n'êtes pas autorisé à écraser les fichiers d'origine, les noms de fichier doivent être modifiés si vous souhaitez les enregistrer dans le même dossier que le fichier actif. Vous pouvez chercher un dossier dans lequel le schéma aplati et ses fichiers associés seront enregistrés.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Cliquer sur **OK**, pour ouvrir le fichier de schéma aplati dans le Mode Schéma.

# 5.5 Catalogues dans XMLSpy

XMLSpy prend en charge un sous-ensemble des catalogues XML OASIS. Le mécanisme du catalogue permet à XMLSpy d'extraire des schémas communément utilisés (y compris des feuilles de style ou autres fichiers) de répertoires utilisateurs locaux. Cela augmente la vitesse de traitement générale, permet aux utilisateurs de travailler hors ligne (c'est-à-dire sans connexion à un réseau) et améliore la portabilité des documents (parce que les URI ne devraient être modifiés uniquement dans les fichiers catalogue.)

Le mécanisme du catalogue dans XMLSpy fonctionne comme suit dans la présente section :

- Comment fonctionnent les catalogues
- Structure du catalogue dans XMLSpy
- Personnaliser vos catalogues
- Variables d'Environnement

Pour plus d'informations sur les catalogues, voir la spécification de catalogues XML.

## 5.5.1 Comment fonctionnent les catalogues

Les catalogues peuvent être utilisés pour rediriger les Schémas DTD et XML. Alors que le concept derrière les mécanismes dans les deux cas est le même, les détails sont différents et expliqués ci-dessous.

### DTD

Les catalogues sont communément utilisés pour rediriger un appel vers un DTD ou un URI local. Pour ce faire, des identifiants publics ou système sont mappés dans le fichier catalogue vers l'URI local requis. Donc, si la déclaration **DOCTYPE** dans un fichier XML est lue, son identifiant public ou système localise la ressource locale requise par le biais du mappage du fichier catalogue.

Pour les schémas populaires, l'identifiant **PUBLIC** est normalement prédéfini, requérant uniquement que l'URI dans le fichier catalogue mappe l'identifiant **PUBLIC** à la copie locale correcte. Lorsque le document XML est parsé, l'identifiant **PUBLIC** qui le compose est lu. Si cet identifiant est trouvé dans un fichier catalogue, l'URL correspondant dans le catalogue fichier sera consulté et le schéma sera lu depuis cet emplacement. Donc, par exemple, si le fichier SVG est ouvert dans XMLSpy :

```
<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

<svg width="20" height="20" xml:space="preserve">
  <g style="fill:red; stroke:#000000">
     <rect x="0" y="0" width="15" height="15"/>
     <rect x="5" y="5" width="15" height="15"/>
  </g>
</svg>
```

L'identifiant **PUBLIC** de ce fichier SVG file est recherché dans le catalogue. Disons que le fichier catalogue contient l'entrée suivante :

 © 2019-2025 Altova GmbH

```
catalog>
  ...
    <public publicId="-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" uri="schemas/svg/svg11.dtd"/>
  ...
</catalog>
```

Dans ce cas, il y a une correspondance pour l'identifiant **PUBLIC**. En conséquence, le lookup pour SVG DTD est redirigé vers l'URL **schemas/svg/svg11.dtd** (qui est associé au fichier catalogue). Il s'agit d'un fichier local qui sera utilisé en tant que DTD pour le fichier SVG. S'il n'y a pas de mappage pour l'ID **Public** dans le catalogue, l'URL dans le document XML sera utilisé (dans l'exemple du fichier SVG ci-dessus, l'URL Internet est la suivante : **http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd**).

### Schémas XML

Dans XMLSpy, vous pouvez utiliser des catalogues avec des **Schémas XML**. Dans le fichier d'instance XML, la référence au schéma apparaîtra dans l'attribut **xsi:schemaLocation** de l'élément de premier niveau du document XML. Par exemple,

```
xsi:schemaLocation="http://www.xmlspy.com/schemas/orgchart OrgChart.xsd"
```

La valeur de l'attribut **xsi:schemaLocation** a deux parties : une partie d'espace de noms (vert ci-dessus) et une partie URI (en surbrillance). La partie d'espace de noms est utilisée dans le catalogue pour effectuer le mappage vers la ressource alternative. Par exemple, la saisie catalogue suivante redirige la référence du schéma ci-dessus vers un schéma à un emplacement alternatif.

```
<uri name="http://www.xmlspy.com/schemas/orgchart" uri="C:\MySchemas\OrgChart.xsd"/>
```

Normalement, la partie URI de la valeur de l'attribut **xsi:schemaLocation** est le chemin vers l'emplacement actuel du schéma. Toutefois, si le schéma est référencé par le biais du catalogue, la partie URI doit pointer vers le schéma XML actuel mais doit exister pour que la validité lexicale de l'attribut **xsi:schemaLocation** soit maintenu. Une valeur `foo`, par exemple, suffirait à la partie URI de la valeur de l'attribut pour qu'elle soit valide.

## 5.5.2 Structure du catalogue dans XMLSpy

Lorsque XMLSpy est lancé, il charge un fichier désigné **RootCatalog.xml** (*la structure est affichée dans la liste ci-dessous*), qui contient une liste des fichiers catalogue qui seront consultés. Vous pouvez modifier ce fichier et saisir autant de fichiers catalogue que vous souhaitez consulter, chacun est référencé dans un élément **nextCatalog**. Ces fichiers catalogue sont consultés et les URI contenus sont résolus conformément à leurs mappages.

*Liste du RootCatalog.xml*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<catalog xmlns="urn:oasis:names:tc:entity:xmlns:xml:catalog"
   xmlns:spy="http://www.altova.com/catalog_ext"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:tc:entity:xmlns:xml:catalog Catalog.xsd">
  <nextCatalog catalog="%PersonalFolder%/Altova/%AppAndVersionName%/CustomCatalog.xml"/>
  <!-- Inclut tous les catalogues sous les schémas communs du premier répertoire dans
l'arborescence -->
```

```
  <nextCatalog spy:recurseFrom="%CommonSchemasFolder%" catalog="catalog.xml"
spy:depth="1"/>
  <nextCatalog spy:recurseFrom="%ApplicationWritableDataFolder%/pkgs/.cache"
catalog="remapping.xml" spy:depth="0"/>
  <nextCatalog catalog="CoreCatalog.xml"/>
</catalog>
```

La liste des références ci-dessus renvoie à un catalogue personnalisé (désigné **CustomCatalog.xml**) et à un ensemble de catalogues qui localisent des schémas communément utilisés (tels que les Schémas W3C XML et le schéma SVG).

- **CustomCatalog.xml** est situé dans le sous-dossier De votre dossier personnel (situé par le biais de la variable **%PersonalFolder%**). CustomCatalog.xml est fichier squelette dans lequel vous pouvez créer vos propres mappages. Vous pouvez ajouter des mappages au **CustomCatalog.xml** pour chaque schéma dont vous avez besoin qui n'est pas adressé par les fichiers catalogue dans le dossier des Schémas communs. Pour ce faire, utilisez les éléments pris en charge par le mécanisme de catalogue OASIS (*voir prochaine section*).
- Le dossier des Schémas communs (localisé par la variable **%CommonSchemasFolder%**) contient un ensemble de schémas communément utilisés. À l'intérieur de chaque dossier de schéma, il y a un fichier **catalog.xml** qui mappe des identifiants publics et/ou de système aux URI qui dirigent vers des copies enregistrées localement des schémas respectifs.
- **CoreCatalog.xml** est situé dans le dossier d'application in the XMLSpy et est utilisé pour localiser les schémas et les feuilles de style utilisés par des processus spécifiques de XMLSpy, tels que StyleVision Power Stylesheets qui sont des feuilles de style utilisées pour générer le mode Authentique des documents XML de Altova.

*Variables d'emplacement*
Les variables utilisées dans **RootCatalog.xml** (*liste ci-dessus*) ont les valeurs suivantes :

| | |
|---|---|
| %PersonalFolder% | Dossier personnel de l'utilisateur actuel, par exemple C:\Users\<name>\Documents |
| %CommonSchemasFolder% | C:\ProgramData\Altova\Common2025\Schemas |
| %ApplicationWritableDataFolder% | C:\ProgramData\Altova |

*Emplacement des fichiers catalogue et des schémas*
Veuillez noter l'emplacement des différents fichiers catalogue.

- **RootCatalog.xml** et **CoreCatalog.xml** sont dans le dossier d'application XMLSpy.
- **CustomCatalog.xml** est situé dans votre dossier **MyDocuments\Altova\XMLSpy**.
- Les fichiers **catalog.xml** sont chacun dans un dossier de schéma spécifique, ces dossiers de schéma étant dans le dossier des Schémas communs.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 5.5.3 Personnaliser vos catalogues

Lorsque vous créez des entrées dans **CustomCatalog.xml** (ou tout autre fichier catalogue qui doit être lu par XMLSpy), utilisez uniquement les éléments suivants de la spécification de catalogue OASIS. Chacun des éléments ci-dessous est répertorié avec une explication de leurs valeurs attribut. Pour plus d'informations sur les catalogues, voir la spécification des catalogues XML. Notez que chaque élément peut prendre l'attribut **xml:base**, qui est utilisé pour spécifier la base URI de cet élément.

- `<public publicId="PublicID of Resource" uri="URL of local file"/>`
- `<system systemId="SystemID of Resource" uri="URL of local file"/>`
- `<uri name="filename" uri="URL of file identified by filename"/>`
- `<rewriteURI uriStartString="StartString of URI to rewrite" rewritePrefix="String to replace StartString"/>`
- `<rewriteSystem systemIdStartString="StartString of SystemID" rewritePrefix="Replacement string to locate resource locally"/>`

Veuillez noter les points suivants :

- Dans le cas où il n'y a pas d'identifiant public, comme pour toutes les feuilles de style, l'identifiant système peut être directement mappé avec un URL par le biais de l'élément **système**.
- Un URI peut être mappé avec un autre URI en utilisant l'élément `uri`.
- Les éléments `rewriteURI` et `rewriteSystem` permettent la réécriture respectivement de la partie initiale d'un URI ou d'un identifiant système. Ceci permet de lancer un chemin de fichier à remplacer et, par conséquent, permet de cibler un autre répertoire. Pour plus d'informations sur les éléments, voir la spécification des catalogues XML.

À partir de la version 2014, XMLSpy adhère étroitement à la spécification spécification des catalogues XML (OASIS Standard V1.1, 7 octobre 2005). Cette spécification sépare strictement les look-up d'identifiants externes (ceux avec une ID Publique ou une ID Système) des look-up URI (les URI qui sont pas des ID Publiques ou des ID Système). Les URI d'espace de noms doivent donc être considérés comme étant des URI simples —et pas des ID Publiques ou des ID Système—et doivent être utilisés en tant que look-up URI plutôt que des look-up d'identifiants externes. Dans les versions XMLSpy antérieures à la version 2014, les URI d'espace de noms ont été traduits par les mappages **<public>**. À partir de la version 2014, les mappages **<uri>** doivent être utilisés.

*Avant v2014 :* `<public publicID="http://www.MyMapping.com/ref" uri="file:///C:/MyDocs/Catalog/test.xsd"/>`

*à partir de V-2014 :* `<uri name="http://www.MyMapping.com/ref" uri="file:///C:/MyDocs/Catalog/test.xsd"/>`

### Comment XMLSpy trouve un schéma référencé

Un schéma est référencé dans un document XML par le biais de l'attribut **xsi:scemaLocation** (*voir ci-dessous*). La valeur de l'attribut **xsi:schemaLocation** a deux parties : une partie d'espace de noms (vert) et une partie URI (en surbrillance).

```
xsi:schemaLocation="http://www.xmlspy.com/schemas/orgchart OrgChart.xsd"
```

Ci-dessous, vous trouverez les étapes à suivre pour trouver un schéma référencé, suivies de manière séquentielle par XMLSpy. Le schéma est chargé lors de la première étape réussie.

1. Consultez le catalogue pour la partie URI de la valeur **xsi:schemaLocation**. Si un mappage est trouvé, y compris dans les mappages **rewriteURI**, utilisez l'URI qui en résulte pour charger le schéma.
2. Consultez le catalogue pour la partie espace de noms de la valeur **xsi:schemaLocation**. Si un mappage est trouvé, y compris dans les mappages **rewriteURI**, utilisez l'URI qui en résulte pour charger le schéma.
3. Utilisez la partie de l'URI de la valeur **xsi:schemaLocation** pour charger le schéma.

### Extensions de fichier et édition intelligente conformément au schéma

Par le biais des fichiers catalogue, vous pouvez également spécifier si les documents dotés d'une extension de fichier particulière devraient disposer de fonctions d'édition intelligente de XMLSpyappliquées conformément aux règles du schéma que vous spécifiez. Par exemple, si vous créez une extension de fichier personnalisé `.myhtml` pour des fichiers (HTML) qui doivent être valides selon HTML DTD, vous pouvez activer l'édition intelligente pour les fichiers ayant ces extensions en ajoutant l'élément de texte suivant au **CustomCatalog.xml** en tant qu'enfant de l'élément **<catalog>** .

```
catalog>
  ...
   <spy:fileExtHelper ext="myhtml" uri="schemas/xhtml/xhtml1-transitional.dtd"/>
  ...
</catalog>
```

Ceci permettrait une édition intelligente (remplissage automatique, assistants de saisie, etc.) de fichiers **.myhtml** dans XMLSpy conformément à XHTML 1.0 Transitional DTD. Reportez-vous au fichier **catalog.xml** dans le dossier **%AltovaCommonSchemasFolder%\Schemas\xhtml**, qui contient des entrées similaires.

### Spécifications de schéma XML

L'information de spécification de schéma XML est prédéfinie dans XMLSpy et la validité des documents de schéma XML (`.xsd`) est comparée à l'information interne. Pour cela, dans un document de schéma XML, il ne devrait pas y avoir de références faites à n'importe quel schéma qui définit la spécification de schéma XML.

Le fichier **catalog.xml** dans le dossier `%AltovaCommonSchemasFolder%\Schemas\schema` contient des références aux DTD qui implémentent des spécifications de schéma XML antérieures. Vous ne devriez pas valider vos documents de schéma XML par rapport à ces schémas. Les fichiers référencés sont inclus uniquement pour donner à XMLSpy des informations sur les assistants de saisie à des fins d'édition si vous vouliez créer des documents conformément à ces recommandations antérieures.

## 5.5.4 Variables d'Environnement

Les variables d'environnement shell peuvent être utilisées dans l'élément `nextCatalog` pour spécifier le chemin menant aux différents emplacements de système (*voir RootCatalog.xml liste ci-dessus*). Les variables d'environnement shell suivantes sont prises en charge :

| | |
|---|---|
| %PersonalFolder% | Chemin complet vers le dossier Personnel de l'utilisateur actuel, par exemple `C:\Users\<name>\Documents` |
| %CommonSchemasFolder% | `C:\ProgramData\Altova\Common2025\Schemas` |

| | |
|---|---|
| %ApplicationWritableDataFolder% | C:\ProgramData\Altova |
| %AltovaCommonFolder% | C:\Program Files\Altova\Common2025 |
| %DesktopFolder% | Chemin complet vers le dossier Bureau de l'utilisateur actuel. |
| %ProgramMenuFolder% | Chemin complet vers le dossier Menu Programme pour l'utilisateur actuel. |
| %StartMenuFolder% | Chemin complet vers le dossier Démarrage pour l'utilisateur actuel. |
| %StartUpFolder% | Chemin complet vers le dossier Démarrage pour l'utilisateur actuel. |
| %TemplateFolder% | Chemin complet vers le dossier Modèle pour l'utilisateur actuel. |
| %AdminToolsFolder% | Chemin complet vers le répertoire de système de fichier qui stocke des outils administratifs pour l'utilisateur actuel. |
| %AppDataFolder% | Chemin complet vers le dossier Données d'Application pour l'utilisateur actuel. |
| %CommonAppDataFolder% | Chemin complet vers le répertoire de fichier contenant les données d'application pour tous les utilisateurs. |
| %FavoritesFolder% | Chemin complet du dossier Favoris pour l'utilisateur actuel. |
| %PersonalFolder% | Chemin complet vers le dossier Personnel pour l'utilisateur actuel. |
| %SendToFolder% | Chemin complet vers le dossier EnvoyerÀ pour l'utilisateur actuel. |
| %FontsFolder% | Chemin complet vers le dossier Polices Système. |
| %ProgramFilesFolder% | Chemin complet vers le dossier Fichiers Programme pour l'utilisateur actuel. |
| %CommonFilesFolder% | Chemin complet vers le dossier Fichiers Communs pour l'utilisateur actuel. |
| %WindowsFolder% | Chemin complet vers le dossier Windows pour l'utilisateur actuel. |
| %SystemFolder% | Chemin complet vers le dossier Système pour l'utilisateur actuel. |
| %LocalAppDataFolder% | Chemin complet vers le répertoire de fichier système qui sert en tant qu'archivage de données pour les applications locales (nonroaming). |
| %MyPicturesFolder% | Chemin complet vers le dossier MesPhotos. |

## 5.6 Travailler avec SchemaAgent

XMLSpy peut être configuré pour fonctionner avec la technologie SchemaAgent d'Altova.

**Technologie SchemaAgent**
La technologie SchemaAgent permet aux utilisateurs d'éditer des relations entre les schémas divers. Elle est composée de :

- un SchemaAgent Server, qui détient et sert des informations concernant les relations entre les schémas dans un ou plusieurs chemins de recherche (dossiers dans le réseau) spécifiés par vos soins.
- un client SchemaAgent, le produit SchemaAgent d'Altova, qui utilise les informations de schéma depuis le serveur SchemaAgent auquel il est connecté (i) pour construire des relations entre ces schémas ; et (ii) pour gérer ces schémas (renommer, déplacer, supprimer des schémas, etc).

Deux types de serveurs SchemaAgent sont disponibles :

- Altova SchemaAgent Server, qui peut être installé sur et accédé depuis un réseau et
- Altova SchemaAgent, qui est le produit client SchemaAgent. Il comprend une version de serveur plus légère, appelée LocalServer, qui peut uniquement être utilisée sur la même machine que sur laquelle SchemaAgent est installé.

XMLSpy utilise la technologie SchemaAgent pour éditer directement les schémas dans le Mode Schéma en utilisant les informations à propos d'autres schémas, obtenues à partir d'un serveur SchemaAgent. Dans cette configuration, XMLSpy est connecté à un serveur SchemaAgent, et, en interaction avec SchemaAgent Client, il envoie des requêtes à SchemaAgent Server. Lorsque XMLSpy a été configuré pour fonctionner avec SchemaAgent, les Assistants à la saisie dans le Mode Schema non seulement recensent les composants provenant du schéma actif actuellement dans le Mode Schéma, mais recensent également des composants provenant d'autres schémas dans les chemins de recherche du serveur SchemaAgent auquel il est connecté. Cela vous permet un accès direct à ces composants. Vous pouvez visualiser le modèle de contenu d'un composant appartenant à un autre schéma dans le Mode Schéma, et réutiliser ce composant avec ou sans modifications. Vous pouvez aussi créer des relations entre les schémas, vous permettant ainsi de modulariser et de gérer des schémas complexes directement depuis XMLSpy.

**Installer SchemaAgent et SchemaAgent Server**

Pour plus de détails concernant l'installation de SchemaAgent et de SchemaAgent Server et la configuration des chemins de recherche sur les serveurs, voir le manuel d'utilisateur SchemaAgent.

**Configurer XMLSpy en tant que client SchemaAgent**
Pour que XMLSpy puisse fonctionner en tant que client SchemaAgent, vous devez procéder comme suit :

- Télécharger SchemaAgent depuis le site web Altova. Vous pouvez maintenant utiliser le LocalServer de SchemaAgent pour servir les schémas. Pour plus d'informations concernant la configuration des chemins de recherche sur LocalServer, voir le manuel d'utilisateur SchemaAgent.
  **Veuillez noter :** SchemaAgent nécessite une licence valide, qui doit être achetée une fois que la période d'essai gratuite expire. Veuillez aussi noter que le paquet de produits Altova MissionKit, Enterprise Edition, contient le produit SchemaAgent et une licence pour ce produit. (Néanmoins, l'application SchemaAgent Server n'est pas incluse dans les paquets Altova MissionKit.)

 © 2019-2025 Altova GmbH

- De plus, vous pouvez éventuellement télécharger et installer le SchemaAgent Server à base réseau depuis le site web Altova.
- Définir les chemins de recherche pour le serveur SchemaAgent (aussi appelé SchemaAgent Server de configuration). Une description détaillée expliquant comment faire est incluse dans le manuel d'utilisateur SchemaAgent. (Un chemin de recherche est un chemin menant vers le dossier contenant les schémas XML qui seront mappés pour leurs relations entre elles.)
- Lancer une connexion depuis XMLSpy vers un serveur SchemaAgent.

**Important :** tous les produits liés à SchemaAgent et SchemaAgent depuis Altova (y compris XMLSpy) commençant par la Version 2005 release 3 ne sont **pas compatibles** avec les versions précédentes de SchemaAgent ou de produits liés à SchemaAgent.

**Commandes SchemaAgent dans XMLSpy**
La fonction SchemaAgent dans XMLSpy est uniquement disponible dans le Mode Schéma et est accédée depuis des commandes de menu dans le menu de Conception de Schéma (*voir capture d'écran*) et en utilisant les Assistants à la saisie dans le Mode Schéma.




Les commandes de menu proposent des fonctions administratives générales. Les Assistants à la saisie (et les mécanismes GUI standard, comme les glisser/déposer) sont utilisés pour éditer des schémas.

Cette section décrit comment utiliser la fonction SchemaAgent disponible dans le Mode Schema.

## 5.6.1 Se connecter à SchemaAgent Server

**Noter :** SchemaAgent Client doit être installé afin que vous puissiez établir une connexion.

Avant de vous connecter à SchemaAgent Server, seule la commande **Se connecter au serveur SchemaAgent** est activée dans le menu **Conception de schéma** ; d'autres commandes SchemaAgent dans le menu **Conception de schéma** sont désactivées (*voir capture d'écran*). Les autres items de menu sont activés une fois qu'une connexion à un SchemaAgent Server a été effectuée avec succès.



## Étapes de connexion

Pour se connecter à un serveur SchemaAgent :




1. Cliquer sur l'icône de la barre d'outils du serveur Se connecter à SchemaAgent (**Conception de schéma | Se connecter au serveur SchemaAgent**). Le dialogue Se connecter au serveur SchemaAgent s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*) :




2. Vous pouvez utiliser soit le serveur local (le serveur SchemaAgent qui est contenu avec l'Altova SchemaAgent) ou un serveur de réseau (le produit SchemaAgent Server, qui est gratuit). Si vous choisissez Travailler localement, le serveur local de SchemaAgent sera lancé lorsque vous cliquez sur **OK** et qu'une connexion sera établie. Si vous choisissez Se connecter au serveur de réseau, le SchemaAgent Server sélectionné devra être exécuté pour qu'une connexion puisse être établie.

**Note sur les serveur exécutés avec Windows XP SP2**
Si le nom SchemaAgent Server est contenu dans le dialogue Se connecter à SchemaAgent Server mais que vous ne pouvez pas vous y connecter, il est possible que votre serveur ne prenne pas part au processus de résolution du nom de votre réseau. La résolution de nom est bloquées par le réglage par défaut du pare-feu Windows XP SP2.

 © 2019-2025 Altova GmbH

Pour vous connecter à ce type de serveur, veuillez procéder comme suit :

- Changer les paramètres du serveur pour permettre le processus de résolution de nom, ou
- Saisir l'adresse IP du serveur dans le champ Éditer du dialogue Se connecter.

Cela devra être fait une seule fois étant donné que SchemaAgent Client stocke la chaîne de connexion de cette dernière connexion réussie.

**Mode Schéma après la connexion au serveur SchemaAgent**
Une fois qu'une connexion à un serveur SchemaAgent a été établie, le Mode Schéma ressemblera à cela :




## Noter :

- En haut du Mode Globaux, le texte "Connecté à SchemaAgent Server" apparaît, spécifiant le serveur auquel la connexion a été faite.
- Vous avez à présent le plein accès à tous les schémas et aux structures de schéma disponibles dans le chemin de recherche du serveur. Les structures de schéma SchemaAgent comme les éléments globaux, les types complexes et les types simples sont visibles en **texte bleu en gras**, et se trouvent en dessous des structures du schéma actif (**texte noir en gras**).



Les structures de schéma peuvent être consultées par Type (Globaux), par Espace de noms, ou par Contraintes d'identité dans l'onglet respectif de l'assistant de saisie Composants.

## 5.6.2 Ouvrir des Schémas trouvés dans le Chemin de recherche

Cet exemple montre comment ouvrir un schéma trouvé dans un chemin de recherche défini dans SchemaAgent Server. Il utilise le fichier `DB2schema.xsd` disponible dans le dossier `..\Tutorial` en tant que le schéma actif. L'onglet `Globaux` de l'Assistant à la saisie Composants est actif.

1. Faire défiler la liste jusqu'à l'entrée bleue `Company` dans l'Assistant à la saisie Composant et la double-cliquer. Le dialogue Aller à la définition s'ouvre.




2. Cliquer sur l'entrée `Addresslast.xsd` et cliquer sur **OK** pour confirmer. Cela ouvre le schéma `addresslast.xsd` et affiche le modèle de contenu de l'élément `Company`.




**Noter :** Double-cliquer sur une structure de schéma SchemaAgent, comme Element, complexType, ou simpleType, pour ouvrir le schéma associé (ainsi que tous les autres schémas inclus) dans XMLSpy.

## 5.6.3 Utiliser des IIRs

Le schéma XML fournit des instructions Import, Include et Redefine (IIR) pour vous assister dans la modularisation des schémas. Chaque méthode dispose d'exigences d'espaces de noms différentes. Ces

 © 2019-2025 Altova GmbH

exigences sont vérifiées automatiquement par SchemaAgent Client et XMLSpy lorsque vous tentez de créer des IIR.

## Imports, Includes et Redefines (IIRs)

Les structures de schéma peuvent être "insérées" à l'aide de méthodes différentes :

- les éléments globaux peuvent être glissés directement depuis l'Assistant de saisie Composants dans le modèle de contenu d'un composant de schéma (dans le Mode Schéma).
- les Composants, comme les Types complexes et les Types simples peuvent être sélectionnés depuis la fenêtre de liste qui s'ouvre automatiquement lorsque vous définissez de nouveaux éléments (attributs, etc.)
- les Composants, comme les Types complexes, peuvent être sélectionnés depuis l'Assistant de saisie Détails lors de la création de ce type de structure.

## Incorporer des composants de schéma

Cet exemple utilise le fichier `DB2schema.xsd` disponible dans le dossier `..\Tutorial` en tant que le schéma actif ; l'onglet `Global` de l'Assistant de saisie Composants est actif.

Pour utiliser les structures de schéma des schémas SchemaAgent Server :

1. Assurez-vous que vous êtes connecté à un serveur SchemaAgent (voir Se connecter à un serveur SchemaAgent).
2. Ouvrir et renommer le fichier `DB2Schema.xsd` pour cet exemple, par ex. en `Altova-office`.




3. Cliquer sur l'icône de l'élément `Altova` dans l'Aperçu de Schéma pour voir son modèle de contenu.
4. Cliquer avec la touche de droite sur le compositeur de séquence `Altova` et sélectionner l'option de menu **Ajouter enfant | Élément**. Veuillez noter qu'une liste contenant tous les éléments globaux dans le chemin de serveur s'ouvre automatiquement à cet endroit. En sélectionner un pour incorporer cet élément.



5. Saisir `Altova-office` en guise du nom pour ce nouvel élément et appuyer sur **Entrée**.
6. À l'aide de l'Assistant de saisie Détails, cliquer sur la liste de choix `type` et sélectionner l'entrée `OfficeType`.




Cela permet d'ouvrir le dialogue Sélectionner une définition pour l'OfficeType.




7. Choisir `Orgchart.xsd` et cliquer sur **OK** pour confirmer.


© 2019-2025 Altova GmbH




8. Cliquer sur **OK**. La commande Import a été sélectionnée automatiquement pour vous. Une icône d'agrandissement apparaît dans l'élément `Altova-office`.

**Noter :** L'entrée `type` dans l'Assistant de saisie Détails a changé ; elle est maintenant affichée en tant que `ns1:OfficeType` en raison du fait que le fichier de schéma `Orgchart.xsd` a été importé et que les espaces de noms cibles doivent être différents dans les deux schémas. Une commande Import a aussi été ajoutée au schéma.




9. Cliquer sur la touche Agrandir pour voir le modèle de contenu `OfficeType`.




10. Appuyer sur **F8** pour valider le schéma. Le message "Schéma est valide" devrait apparaître à ce niveau.

## Nettoyer le schéma :

1. Supprimer l'élément `Division` dans le modèle de contenu.
2. Cliquer sur l'icône Retourner aux globaux pour passer à l'Aperçu de schéma.
3. Supprimer les éléments globaux suivants : `Division`, `Person` et `VIP`.




4. Sélectionner l'option de menu **Conception de schéma | Paramètres de schéma** pour voir comment les paramètres d'espace de noms ont été modifiés.




Le préfixe `ns1` a été ajouté automatiquement à l'espace de nom `www.xmlspy.com/schemas/orgchart`. Les composants (*voir capture d'écran*) et les Assistants de saisie Détails affichent toutes les structures importées avec le préfixe d'espace de noms `ns1:`.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Noter :

- Les changements effectués aux schémas sous le contrôle de SchemaAgent Server à l'aide de XMLSpy met à jour automatiquement d'autres schémas dans le chemin SchemaAgent Server qui a référencé le schéma modifié.
- Il est possible de voir les doubles des éléments de structures, de types simples, etc. dans les Assistant de saisie (en noir et en bleu), si le schéma sur lequel vous travaillez se trouve aussi dans le chemin SchemaAgent Server.

## 5.6.4 Consulter des schémas dans SchemaAgent

Pour travailler avec le schéma actif et ses schémas liés dans SchemaAgent, sélectionner l'option de menu **Conception de schéma | Afficher dans SchemaAgent |** ***schéma ou schémas liés*** *(voir capture d'écran).* Vous avez la possibilité d'ouvrir uniquement le schéma actif dans SchemaAgent (commande **Fichier seulement**), ou le schéma actif avec soit (i) tous les schémas référencés directement, soit (ii) tous les schémas directement référencés, ou encore (iii) tous les schémas liés directement.

## 5.6.5 Validation de SchemaAgent

XMLSpy, utilisé de concert avec SchemaAgent, vous permet de valider non seulement le schéma actif actuel mais également les schémas liés au schéma actif actuellement. Nous appelons cela une validation de SchemaAgent. SchemaAgent fait la distinction entre deux types de schéma pour une validation étendue : (i) des schémas directement dépendants (des schémas référencés directement et des schémas de référencement directs), et (ii) tous les schémas dépendants (outre les dépendances directes, celles-ci comprennent des dépendances indirectes, il s'agit là du jeu de schémas liés l'un à l'autre par le biais d'un schéma intermédiaire.

Vous trouverez ci-dessous un exemple vous indiquant comment effectuer une validation SchemaAgent. Cet exemple part du principe que le fichier de schéma `address.xsd` est un schéma actif dans le Mode Schéma de XMLSpy. Pour activer la commande **Validation de SchemaAgent**, veuillez vous assurer que les chemins de recherche sur SchemaAgent Server contiennent le fichier actif et certains fichiers dépendants. Ensuite, procéder comme suit :

1. Cliquer sur l'icône **Validation de SchemaAgent** dans la barre outils ou sur l'élément de menu **Conception de schéma | Validation de SchemaAgent**. Le dialogue Validation de SchemaAgent s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*), et vous pourrez choisir si vous souhaitez valider le schéma actif uniquement ou si vous souhaitez un ou plusieurs schémas liés également.




2. Pour insérer des schémas dans la liste, cliquer sur la touche **Afficher les dépendances directes** ou **Afficher toutes les dépendances** selon vos besoins. Dans cet exemple, nous avons cliqué sur la touche **Afficher toutes les dépendances**, cela insère tous les fichiers qui sont référencés directement ou indirectement dans la liste.

 © 2019-2025 Altova GmbH




À cet endroit, vous pouvez supprimer un schéma de la liste (**Supprimer de la liste**) si vous souhaitez le faire.

3. Cliquer sur la touche **Valider** pour valider tous les schémas dans la fenêtre de liste.




La colonne Valider affiche si la validation a été réussie ou si elle a échoué.

Vous pouvez maintenant ouvrir tous les schémas non valides ou un ensemble de schémas non valides sélectionnés dans XMLSpy.

## 5.7 Chercher dans les schémas

Dans le Mode Schéma, les schémas XML peuvent être cherchés de manière intelligente en utilisant la fonction Chercher et remplacer de XMLSpy dans le Mode Schéma.

La fonction Chercher et remplacer dans le Mode Schéma est activée lorsqu'un schéma est actif dans le Mode Schéma. L'accès peut se faire de deux manières :

- Par le biais des commandes de menu **Édition | Recherche** et **Édition | Remplacer**.
- Par le biais des touches **Recherche** et **Remplacer** dans la fenêtre Rechercher dans les schémas.

Cliquer sur une commande ou sur une touche pour ouvrir le dialogue Recherche ou Remplacer, selon la touche/commande activée. Le dialogue Remplacer (*captures d'écran ci-dessous*) est différent du dialogue Rechercher car il a un champ de saisie pour le terme à Remplacer.

Le dialogue Remplacer standard ressemble à l'exemple ci-dessous :




Cliquer sur la touche **Plus** pour agrandir le dialogue et afficher les fonctions supplémentaires de recherche (*capture d'écran ci-dessous*).


© 2019-2025 Altova GmbH




Procédure à suivre :

- Saisir les termes de recherche et de remplacement dans les champs de saisie de texte Rechercher et remplacer
- Spécifier les composants de schéma à rechercher dans l'onglet Composants
- Spécifier les propriétés des composants à chercher ; cela aide à réduire la recherche
- Définir l'étendue de la recherche au document ou projet actuel, ou spécifier un dossier à chercher
- Exécuter la commande
- Utiliser la fenêtre Rechercher dans les schémas pour trouver rapidement un composant

La touche **Réinitialiser** située en bas du dialogue permet de réinitialiser les paramètres d'origine, qui sont les suivants :

- Aucun terme de recherche, aucun terme de remplacement
- Composants : `tous`
- Espaces de noms : aucun spécifié
- Restrictions de propriété : `partout`
- Restrictions de propriété supplémentaires : aucune
- Étendue : fichier actuel

**Noter :** Les expressions régulières ne sont pas prises en charge dans le champ Remplacer.

## 5.7.1 Terme de recherche

Le terme de recherche peut être saisi en tant que chaîne (sélectionner le bouton radio **Chaîne**) ou en tant que numéro (bouton radio **Numérique**).

### Recherche Chaîne

Dans une recherche chaîne (*capture d'écran ci-dessous*), l'entrée peut être : (i) du texte ; (ii) un QName ; ou (iii) une expression régulière. Pour les recherches de QName, l'espace de noms est déterminé sur la base soit du préfixe utilisé dans le document, soit par l'URI de l'espace de noms. L'un des deux doit être saisi. Dans la capture d'écran ci-dessous, le préfixe `ts:` est le préfixe utilisé dans le document pour identifier un certain espace de noms.




Pour effectuer une recherche à l'aide d'une expression régulière, cocher la case Expression régulière puis saisir l'expression régulière. Les assistants à la saisie pour les expressions régulières sont disponibles dans un menu qui peut être activé en cliquant sur la touche fléchée orientée vers la droite située à droite du champ de saisie Recherche (*capture d'écran ci-dessous*).




Vous pouvez aussi sélectionner si un terme de recherche doit correspondre à un mot entier dans le document ou/et si la casse du document doit correspondre. Utiliser les cases à cocher situées en dessous du champ de saisie pour spécifier ces options.

 © 2019-2025 Altova GmbH

Si vous souhaitez procéder à une recherche dans les objets référencés (comme une définition de type complexe ou un élément global), cocher la case Chercher dans les objets référencés. Cette option est uniquement disponible dans le dialogue Rechercher ; elle est désactivée dans le dialogue Remplacer.

### Recherche Numérique

Si le bouton radio "Recherche numérique" a été sélectionné, le terme de recherche peut être un seul paramètre de recherche "opérateur et nombre", ou en ensemble de deux paramètres de recherche "opérateur et nombre" joints par le connecteur logique `ET` ou `OU`. Dans la capture d'écran ci-dessous, vous trouverez deux paramètres de recherche qui créent un terme de recherche pour tous les entiers situés entre 1 et 5, inclus.




## 5.7.2 Composants

La recherche peut être limitée à un ou plusieurs types de composant et à un ou plusieurs espaces de noms cibles. Ces options sont disponibles dans l'onglet Composants. Agrandir le dialogue Chercher ou Remplacer en cliquant sur la touche **Plus**. Cela fera apparaître les onglets pour affiner la recherche. Parmi ces onglets, apparaîtra l'onglet Composants (*capture d'écran ci-dessous*).




L'onglet Composant se compose de deux parties : (i) la sélection des types de composant à chercher, et (ii) la sélection des espaces de noms cibles à chercher.

## Sélection Composant

Vous pouvez saisir les types de composants à chercher en cliquant sur l'icône **Ajouter** situé à la droite du champ de texte (*voir capture d'écran ci-dessus*). Le dialogue Restriction de composant apparaît (*capture d'écran ci-dessous*), dans lequel vous pouvez sélectionner les composants à chercher en les cochant. Le fait de cocher l'item `Components` situé en haut de la liste permet de sélectionner tous les composants (saisie de texte : `all`). Le fait de le décocher permet de désélectionner tous les composants (saisie de texte : `none`), y compris des composants sélectionnés individuellement. Les composants individuels peuvent donc être sélectionnés uniquement lorsque l'item `Components` est décoché. Les composants sélectionnés sont saisis dans le champ de texte en tant que liste séparée par virgule (*voir capture d'écran ci-dessus*).




**Noter :** À chaque fois que l'onglet Composants ou le dialogue Chercher/Remplacer est ouvert, la sélection de composant précédente est retenue.


© 2019-2025 Altova GmbH

### Sélection espace de noms

Afin de sélectionner un ou plusieurs espaces de noms cible à chercher, cliquer sur les icônes **Ajouter** ou **Insérer** et saisir l'espace de noms requis. Si aucun espace de noms cible n'est spécifié, tous les espaces de noms cibles seront cherchés. Pour supprimer un espace de noms cible qui a été saisi dans ce volet, sélectionner l'espace de noms cible et cliquet sur l'icône **Supprimer**.

## 5.7.3 Propriétés

La recherche peut être limitée à une ou plusieurs propriétés de composant (détails et facettes) en utilisant les options dans l'onglet Propriétés, ainsi que pour correspondre aux contenus des propriétés. Agrandir le dialogue Chercher ou Remplacer en cliquant sur la touche **Plus**, puis en sélectionnant l'onglet Propriétés (*capture d'écran ci-dessous*).




L'onglet Propriétés consiste en deux parties : (i) pour limiter le terme de recherche principal (saisi dans le champ de texte Chercher) ; et (ii) pour ajouter des restrictions de contenu supplémentaires (qui ont leur propre terme de correspondance) ; *voir la section Restrictions supplémentaires ci-dessous*.

### Sélection de propriétés

Vous pouvez saisir les types de propriété que vous souhaitez chercher en cliquant sur l'icône **Ajouter** ..., qui se trouve à droite du champ de texte (*voir capture d'écran ci-dessus*). Le dialogue Limitations de propriété s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*), dans lequel vous pouvez choisir les propriétés que vous souhaitez chercher en les cochant. Les propriétés sont organisées en trois groupes : (i) Détails; (ii) Facettes; (iii) Avancé (comme la propriété DerivedFrom). Cocher Détails, Facettes, ou Avancé pour sélectionner toutes les propriétés dans ce groupe. Décocher un groupe pour désélectionner toutes les propriétés de ce groupe, y compris les propriétés qui ont été sélectionnées individuellement. C'est pourquoi les propriétés individuelles peuvent être sélectionnées uniquement lorsque l'item de groupe est décoché. Les propriétés sélectionnées sont saisies dans le champ de texte (*voir capture d'écran ci-dessus*).




**Noter :** À chaque fois que l'onglet Propriétés ou le dialogue Chercher/Remplacer est ouvert, la sélection des propriétés précédentes est retenue.

## Restrictions supplémentaires

Une restriction supplémentaire vous permet de spécifier la valeur de la propriété que vous souhaitez rechercher. Par exemple, si vous recherchez un élément appelé `state` avec une énumération `MA` (pour l'État US de Massachusetts), vous pourriez spécifier la value `MA` de la propriété `enumeration` avec l'option Restrictions supplémentaires. Procéder comme suit :

1. Dans le volet Restrictions supplémentaires, cliquer sur l'icône **Ajouter** ou **Insérer** (*capture d'écran ci-dessous*).




2. Cela permet d'ajouter une colonne au volet et le dialogue Restriction de propriété s'ouvre. Désélectionner toutes les propriétés et sélectionner uniquement la propriété `enumeration` (*capture d'écran ci-dessous*).

 © 2019-2025 Altova GmbH




3. Dans le champ de texte situé en haut du dialogue, saisir la valeur d'énumération à chercher, dans ce cas, `MA` (*voir capture d'écran ci-dessus*).
4. Cliquer sur **OK**. La restriction supplémentaire est saisie dans la ligne récemment créée dans le volet Restrictions supplémentaires (*capture d'écran ci-dessous*).




Dans la capture d'écran ci-dessus, veuillez noter que le terme de la recherche est `ipo:state`. Dans l'onglet Propriétés, `partout` spécifie que toutes les propriétés seront recherchées mais que la restriction supplémentaire spécifie que la recherche se limitera à des énumérations ayant une valeur de `MA`.

Plusieurs restrictions supplémentaires peuvent être rajoutées pour limiter encore la recherche. Afin de supprimer une restriction supplémentaire, sélectionner la restriction supplémentaire et cliquer sur l'icône **Supprimer**.

**Noter :** À chaque fois que l'onglet Propriétés ou que le dialogue Chercher/Replace est ouvert, les restrictions supplémentaires précédentes sont conservées.

## 5.7.4 Étendue

L'étendue de la recherche peut être définie dans l'onglet Étendue (*capture d'écran ci-dessous*). Vous pouvez sélectionner soit des fichiers doit le composant de schéma actuellement sélectionné dans le Mode Schéma.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Si l'option Fichiers est sélectionnée, vous pouvez également spécifier une option parmi la liste suivante :

- *Fichier actuel :* une option supplémentaire pour chercher les fichiers inclus, importés et redéfinis est aussi disponible.
- *Fichiers ouverts :* tous les fichiers de Schéma XML (XSD) qui sont ouverts dans XMLSpy. Seules les commandes Chercher tout et Remplacer tout sont activées ; la recherche à étape unique n'est pas disponible.
- *Projet :* le projet actif actuellement est sélectionné, avec l'option de sauter des dossiers externes. Seules les commandes Chercher tout et Remplacer tout sont activées ; la recherche à étape unique n'est pas disponible. Si le mode par défaut pour l'extension de fichier `.xsd` (**Outils | Options | Types de fichier | Mode par défaut**) n'est pas le Mode Schéma, alors les fichiers `.xsd` ne sont pas cherchés.
- *Dossier :* vous pouvez rechercher le dossier souhaité ; une option permettant de chercher les sous-dossiers est également disponible. Seules les commande Chercher tout et Remplacer tout sont activées ; la recherche à étape unique n'est pas disponible. Si le mode par défaut pour l'extension de fichier `.xsd` (**Outils | Options | Types de fichier | Mode par défaut**) n'est pas le Mode Schéma, alors les fichiers `.xsd` ne sont pas cherchés.
- *Fichiers Included, imported et redefined* peuvent être inclus dans l'étendue en cochant l'option pour les ajouter à l'étendue.

Dans le dialogue Remplacer, vous pouvez choisir si vous souhaitez copier le remplacement du fichier sur le disque dur ou si vous souhaitez ouvrir le fichier dans XMLSpy. Pour ce faire, sélectionner le bouton approprié dans le dialogue.

## 5.7.5 Commandes Recherche et Remplacer

La commande **Recherche** se comporte différemment dans le dialogue Recherche et dans le dialogue Remplacer. Le comportement de la commande **Recherche** dans les deux dialogues et de la commande **Remplacer** est décrit ci-dessous.

### Dialogue **Recherche**

Une fois avoir saisi le terme recherché et, en option, avoir sélectionné d'autres critères de recherche, vous pouvez cliquer soit sur la commande **Recherche (F3)** ou **Tout trouver** (*capture d'écran ci-dessous*).




Cliquer sur la commande **Recherche (Ctrl+F)** dans le dialogue pour fermer le dialogue Recherche et trouver l'occurrence suivante du terme cherché dans le cadre de l'étendue spécifiée et des critères de recherche étendue. L'occurrence suivante sera trouvée relativement au composant sélectionné actuellement dans le Mode Schéma. Lorsque la recherche arrive à la fin de l'étendue, elle ne reprendra pas automatiquement du début de l'étendue. C'est pourquoi, avant de lancer la recherche, vous devriez vous assurer que le composant actuellement sélectionné dans le Mode Schéma se trouve avant la partie du document que vous souhaitez parcourir.

Le résultat de la **Recherche** est surligné dans le Mode Schéma et le résultat est également rapporté dans la fenêtre Rechercher dans schémas. Dans cette fenêtre, vous pouvez cliquer sur un résultat pour marquer cet item dans le Mode Schéma.

Cliquer sur la commande **Tout trouver** pour fermer le dialogue Recherche et regrouper tous les résultats de la recherche dans la fenêtre Rechercher dans schémas.

## Dialogue Remplacer

Dans le dialogue Remplacer (*capture d'écran ci-dessous*), cliquer sur la commande **Recherche** pour trouver l'occurrence suivante du terme de recherche par rapport à la sélection actuelle dans le Mode Schéma. Vous pouvez ensuite cliquer sur **Remplacer** pour remplacer cette occurrence.




La commande **Tout trouver** ferme le dialogue Remplacer et regroupe tous les résultats de la recherche dans la fenêtre Rechercher dans schémas.

 © 2019-2025 Altova GmbH

La commande **Tout remplacer** remplace toutes les occurrences du terme trouvé, ferme le dialogue Remplacer et regroupe tous les résultats de la recherche dans la fenêtre Rechercher dans schémas.

**Noter :** les expressions régulières ne sont pas prises en charge dans le champ Remplacer.

## 5.7.6 Résultats et informations

À chaque fois qu'une commande **Rechercher, Tout trouver, Remplacer** ou **Remplacer tout** est exécutée, les résultats de l'exécution de la commande sont affichés dans la fenêtre Rechercher dans Schéma (*capture d'écran ci-dessous*). Le terme recherché est affiché en vert ; (dans la capture d'écran ci-dessous, `email` était le terme recherché, sans restriction de casse spécifiée). Veuillez noter que l'emplacement du fichier de schéma est également donné.




Les commandes **Tout trouver** et **Remplacer tout** recensent toutes les occurrences trouvées dans le document.

**Note :** Les touches **Rechercher** et **Remplacer** situées en haut de cette fenêtre font apparaître le dialogue Rechercher et le dialogue Remplacer, respectivement. La touche **Trouver suivant** peut être utilisée pour trouver l'occurrence suivante du terme recherché.

### Fonctions de la fenêtre Rechercher dans schémas

Les résultats sont affichés dans neuf onglets séparés (numérotés de 1 à 9). Pour garder les résultats d'une recherche dans un onglet, effectuer une nouvelle recherche, et comparer les résultats. Cliquer sur un résultat dans la fenêtre Rechercher dans Schéma pour faire apparaître et pour marquer le composant pertinent dans la fenêtre principale du Mode Schéma. Ainsi, vous pourrez chercher et parcourir rapidement pour trouver le composant recherché.

Les commandes de la barre outils de Rechercher dans schémas suivantes sont disponibles :

- Les icônes **Suivant** et **Précédent** sélectionnent, respectivement, les messages suivants et précédents en partant du message sélectionné actuellement.
- Les commandes **Copier Messages** copient, respectivement, le message sélectionné, le message sélectionné et ses messages enfants et tous les messages sur le presse-papiers.

- Les commandes **Rechercher** trouvent un texte dans la fenêtre Rechercher dans Schémas.
- La commande **Supprimer** supprime tous les messages dans l'onglet actif actuellement.

## 5.7.7 Chercher et renommer les Globaux

Les composants globaux nommés des Schémas XML peuvent être trouvés et renommés dans un fichier sélectionné et dans tous les fichiers de schéma liés au fichier sélectionné. Les composants globaux nommés sont tous des composants globaux sauf : Include, Import, Redefine, Annotation, Comment, et les composants PI.

Le processus fonctionne comme suit :

1. Dans l'aperçu de Schéma, sélectionner le composant global à trouver ou à renommer.
2. Dans le menu contextuel qui s'ouvre en cliquant avec la touche de droite sur le composant sélectionné, choisir la commande requise (**Trouver toutes les références** ou **Renommer avec toutes les références**).




3. Dans le dialogue qui s'ouvre, sélectionner l'étendue de la recherche (ou renommer l'opération). Dans le cas d'une opération Renommer, saisir le nouveau nom du composant global.
4. Cliquer sur **OK** pour afficher les résultats de la recherche dans la fenêtre Rechercher dans schémas (*capture d'écran ci-dessous*).




Les emplacements de tous les fichiers dans lesquels des références au composant global sont trouvés, sont regroupés dans une liste (*voir capture d'écran ci-dessus*). Tous les composants renommés qui ont été trouvés sont aussi regroupés dans une liste.

### Trouver toutes les références

Pour ouvrir le dialogue Trouver toutes les références (*capture d'écran ci-dessous*), procéder comme suit : (i) cliquer avec la touche de droite sur le composant global dans l'Aperçu de schéma, (ii) Dans le menu contextuel qui s'ouvre, sélectionner la commande **Trouver toutes les références**.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Le nom de composant global est affiché dans le champ *Nom de composant*, qui est grisé et ne peut pas être édité. Vous pouvez choisir si la recherche doit être effectuée dans le fichier actuel ou dans un autre fichier que vous pouvez parcourir (ou choisir dans une liste de fichiers ouverts). Vous pouvez aussi spécifier si vous souhaitez effectuer une recherche dans les fichiers liés (inclus, importés, redéfinis), en cochant la case *Ajouter fichiers Schéma référencé* située en bas du dialogue.

## Renommer avec toutes les références

Afin de renommer un composant global, le cliquer avec la touche de droite et choisir **Renommer avec toutes les références** depuis le menu contextuel qui s'ouvre. Le dialogue Renommer avec toutes les références s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*).




Le nouveau nom que vous souhaitez donner au composant global sélectionné doit être saisi dans le champ de saisie *Nom de composant*. Vous pouvez choisir si vous souhaitez effectuer la recherche et le renommage dans le fichier actuel ou dans un autre fichier que vous pouvez parcourir (ou sélectionner depuis une liste de fichiers ouverts). Vous pouvez aussi spécifier si vous souhaitez parcourir les fichiers liés (inclus, importés, redéfinis), en cochant la case *Ajouter fichiers Schéma référencé* située en bas du dialogue.

# 6 XSLT

**Site Internet Altova :** Éditeur XSLT
Cette section concernant XSLT est organisée dans les sections suivantes :

- Éditer des documents XSLT : décrit la prise en charge d'édition pour les documents XSLT dans XMLSpy
- Traitement XSLT : montre les différents moyens d'effectuer des transformations XSLT dans la GUI XMLSpy avec des moteurs de votre choix. Cette section explique aussi les paramètres XSLT importants dans XMLSpy.
- XSL Outline : décrit les fenêtres XSL Outline et XSL Info, qui, ensemble, proposent un moyen très efficace de consulter, parcourir et gérer une collection de fichiers XSLT.

## Évaluation XPath

Lorsqu'un document XML est actif, vous pouvez utiliser la fenêtre XPath/XQuery pour évaluer les expressions XPath. Il s'agit d'une fonction très utile qui permet de contrôler rapidement comment une expression XPath sera évaluée. Saisir une expression XPath et spécifier si elle doit être évaluée par rapport à la racine du document ou par rapport à un nœud contextuel sélectionné dans le document XML. Le résultat de l'évaluation sera affiché immédiatement dans la fenêtre XPath/XQuery. Vous trouverez une description de l'utilisation de la fenêtre XPath/XQuery dans la section GUI et Environnement | Fenêtre XPath/XQuery.

## Débogueur XSLT

XMLSpy contient également un Débogueur XSLT pour vous aider à créer rapidement des feuilles de style XSLT de manière correcte et efficace. Ces deux fonctions sont décrites dans la section Débogueur XSLT et XQuery.

## Fonctions XSLT supplémentaires

Vous trouverez des informations supplémentaires et détaillées concernant les différentes fonctions décrites dans cette section en vous rendant dans les descriptions des commandes de menu pertinentes (dans la section Références de l'utilisateur).

## Moteurs Altova XSLT

Pour plus de détails concernant la manière dont sont implémentés les Moteurs Altova XSLT 1.0, 2.0 et 3.0, voir Informations Moteur XSLT et XQuery dans les Annexes.

## RaptorXML pour la ligne de commande et le traitement en lot

La GUI XMLSpy permet un traitement par lots par le biais des fonctions des projets. En revanche, si vous êtes à la recherche d'une solution plus flexible, nous vous recommandons d'essayer le produit RaptorXML d'Altova, qui permet une validation XML rapide, une transformation XSLT et une fonction d'exécution XQuery. RaptorXML est idéal si vous souhaitez effectuer des transformations XSLT depuis la ligne de commande ou à partir de traitement de lot.

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 6.1 Documents XSLT

Les documents XSLT 1.0, 2.0 et 3.0 peuvent être édités dans le Mode Texte et le Mode Grille, et ils sont édités comme tout autre document XML dans le Mode Texte et le Mode Grille. Le mode par défaut dans lequel un document XSLT est ouvert peut être défini dans la section Types de fichier du dialogue Options.

## Assistants à la saisie

Les assistants à la saisie sont disponibles pour les éléments, les attributs et les entités. L'information concernant les items affichés dans les assistants à la saisie est intégrée dans XMLSpy, et n'est pas dépendante des références contenues dans le document XSLT.




Veuillez noter les points suivants :

1. Si un nouveau document XSLT est créé par le biais du dialogue Créer un nouveau document (**Fichier | Nouveau**), alors les éléments et attributs XSLT appropriés (XSLT 1.0, XSLT 2.0 ou XSLT 3.0, selon le type de document créé) sont chargés dans les assistants à la saisie. De plus, les éléments et attributs HTML sont chargés ainsi que les ensembles d'entité HTML 4.0, Latin-1, caractères spéciaux et les symboles.
2. Si un document XML est créé par le biais du dialogue Créer un nouveau document (**Fichier | Nouveau**) et est doté d'un contenu XSLT, aucun item d'assistant à la saisie n'est disponible sauf pour les entités de caractère XML.
3. Si un document XSLT créé en tant qu'un document XSLT est ouvert par le biais du dialogue Créer un nouveau document (**Fichier | Nouveau**), alors les assistants à la saisie seront comme dans le point 1 ci-dessus.
4. Si un document XSLT qui **n'a pas** été créé en tant que document XSLT est ouvert par le biais du dialogue Créer un nouveau document (**Fichier | Nouveau**), alors les assistants à la saisie seront comme dans le point 1 ci-dessus. De plus, les éléments et les attributs XSL-FO seront recensés dans les assistants à la saisie du Mode Texte.
5. Les préfixes des éléments dans l'assistant à la saisie Éléments sont comme suit et sont invariables : préfixe `xsl:` pour les éléments XSLT ; aucun préfixe pour les éléments HTML ; préfixe `fo:` pour les éléments XSL-FO. Par conséquence, pour utiliser les assistants à la saisie, les déclarations de l'espace de noms dans le document XSLT doivent définir des préfixes qui correspondent aux préfixes intégrés affichés dans les assistants à la saisie.

## Saisie semi-automatique

Dans le Mode Texte, la saisie semi-automatique est disponible dans une fenêtre popup pendant que vous saisissez le texte. Le premier item correspondant le mieux au texte saisi est marqué dans la liste du popup. Lorsqu'un **élément** est saisi, une liste d'éléments s'affiche proposant une correspondance la plus proche possible, les correspondances étant classées par ordre alphabétique. De même, lorsqu'un **attribut** est saisi, une liste d'attributs applicables s'affiche. Les items contenus dans la liste sont déterminés selon les règles décrites dans la section précédente concernant les assistants à la saisie.

## Édition intelligente XPath

Dans les emplacements dans le document XSLT où les expressions XPath peuvent être saisies (par exemple, dans la valeur d'un attribut `select`, dans les modèles de valeur d'attribut et les modèles de valeur XSLT 3.0), les fonctions suivantes sont disponibles.

- Coloration syntaxique pour les structures XPath, y compris des crochets correspondants pendant la saisie.
- Une infobulle d'aide est placée sur une fonction XPath. Elle contient des informations concernant la fonction.
- Les fonctions et les axes XPath sont suggérées dans des popups pendant votre saisie Vous pouvez vous déplacer dans la liste des suggestions avec les curseurs **Haut/Bas**. Si l'item qui est marqué dans le popup est une fonction, alors les informations concernant la fonction (sa signature) sont affichées dans un popup supplémentaire.
- Si un fichier XML a été attribué dans la fenêtre info, alors les éléments et les attributs du fichier XML seront aussi disponibles dans le popup.

## Valider des documents XSLT

Le document XSLT peut être validé par rapport au schéma XSLT intégré dans XMLSpy (cliquer sur **XML | Valider (F8)**). Le schéma intégré correct est automatiquement sélectionné selon que le document soit un XSLT 1.0, XSLT 2.0 ou XSLT 3.0 (spécifié dans l'attribut `version` de l'élément `xsl:stylesheet`).


© 2019-2025 Altova GmbH

# 6.2 Traitement XSLT

Dans la GUI XMLSpy, deux types de transformations XSLT sont disponibles :

- La commande **XSL/XQuery | Transformation XSL (F10)** est utilisée pour les transformations XML avec une feuille de style XSLT pour obtenir les résultats spécifiés et décrits dans les feuilles de style.
- La commande **XSL/XQuery | Transformation XSL-FO** est utilisée pour : (i) les transformations de XML en FO en PDF en deux étapes et (ii) pour les transformations une étape de FO en PDF.

## Spécifier le processeur XSLT pour la transformation

Le moteur XSLT qui sera utilisé pour les transformations est spécifié dans la section XSL du dialogue Options (*capture d'écran ci-dessous*).




Les options disponibles sont expliquées dans la section commande de menu. Le moteur spécifié dans la section XSL sera utilisé pour toutes les transformations XSLT. Veuillez noter que pour la transformation XSL-FO, une option de moteur XSLT supplémentaire est disponible : le moteur XSLT qui est contenu dans un paquet avec certains processeurs FO. Pour sélectionner cette option, sélectionnez le bouton radio correspondant dans le bas de la section XSL (*voir la capture d'écran ci-dessus*).

## Spécifier le processeur FO

Le processeur FO qui sera utilisé pour les transformations de FO en PDF est spécifié dans la fenêtre de texte située en bas de la section XSL du dialogue Options (*capture d'écran ci-dessus*).

## XSLT 1.0, 2.0, 3.0 et les moteurs XSLT d'Altova

La version XSLT d'une feuille de style est spécifiée dans l'attribut `version` de l'élément `xsl:stylesheet` (ou `xsl:transform`). XMLSpy contient les moteurs built-in Altova XSLT 1.0, Altova XSLT 2.0 et Altova XSLT 3.0, et le moteur approprié est sélectionné conformément à la valeur de l'attribut de version (`1.0` ou `2.0` ou `3.0`).

## Transformation XSLT

La commande de **Transformation XSLT (F8)** peut être utilisée dans les scénarios suivants :

- Pour transformer un document XML qui est activé dans la GUI et auquel un document XSLT a été attribué. Si aucun document XSLT n'est attribué, vous serez invité à procéder à une attribution lorsque vous cliquerez sur la commande **Transformation XSLT (F8)**.
- Pour transformer un document XSLT qui est activé dans la GUI. En cliquant sur la commande **Transformation XSLT (F8)**, vous serez invité à indiquer le fichier XML que vous souhaitez traiter avec la feuille de style XSLT active.
- Pour transformer des dossiers et des fichiers de projet. Cliquer avec la touche de droite sur le dossier ou le fichier de projet et choisir la commande.

## Transformation XSL:FO

La commande de **Transformation XSL:FO** peut être utilisée dans les scénarios suivants :

- Pour transformer un document XML qui est activé dans la GUI et auquel un document XSLT a été attribué. Le document XML sera d'abord transformé en FO avec le moteur XSLT spécifié. Pour transformer un document FO en PDF avec le processeur FO spécifié pour produire la sortie PDF. Si aucun document XSLT n'est attribué, vous serez invité à procéder à une attribution lorsque vous cliquerez sur la commande **Transformation XS:FO**.
- Pour transformer un document FO en PDF utilisant le processeur FO spécifié.
- Pour transformer un document XSLT qui est activé dans la GUI. En cliquant sur la commande **Transformation XSL:FO**, vous serez invité à indiquer le fichier XML que vous souhaitez traiter avec la feuille de style XSLT active.
- Pour transformer des dossiers et des fichiers de projet. Cliquer avec la touche de droite sur le dossier ou le fichier de projet et choisir la commande.

Pour une description des options contenus dans le dialogue de sortie XSL:FO, voir la section Référence de l'utilisateur.

## Paramètres pour XSLT

Si vous utilisez les moteurs XSLT d'Altova, les paramètres XSLT peuvent être stockés dans un dialogue GUI pratique. Tous les paramètres stockés sont passés dans le document XSLT à chaque fois que vous effectuez une transformation. Pour plus d'informations, voir la description de la commande Paramètres XSLT / Variable XQuery.

## Traitement par lot avec RaptorXML

RaptorXML est une application autonome qui contient le validateur XML, les moteurs XSLT et les moteurs XQuery d'Altova les plus récents. Il peut être utilisé à partir de la ligne de commande, par le biais d'une interface COM, dans des programmes Java et dans les applications .NET pour valider les documents XML, transformer les documents XML avec des feuilles de style XSLT et exécuter des documents XQuery.

Les tâches de transformation XSLT peuvent donc être automatisées avec l'utilisation de RaptorXML. Par exemple, vous pouvez créer un fichier batch qui appelle RaptorXML pour transformer un ensemble de documents. Voir la documentation RaptorXML pour tout détail.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 6.3 XSL Outline

Lorsqu'un document XSLT est le document actif dans XMLSpy, l'information concernant la structure du document est affichée dans la fenêtre XSL Outline et l'information concernant les fichiers liés au document XSLT actif est affichée dans l'onglet XSLT de la fenêtre Info (qui est affichée uniquement lorsqu'un document XSLT est le document actif dans XMLSpy). De plus, ces deux fenêtres vous permettent de recourir à un certain nombre de commandes vous permettant de faciliter l'édition du document XSLT et de gérer les fichiers qui y sont liés.

Dans la **fenêtre XSL Outline** (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez :




- Consultez les modèles et les fonctions dans le document XSLT actif et dans tous les documents XSLT importés et inclus.
- Trier les modèles et les fonctions sur la base de leur nom ou faire correspondre les expressions, le mode, la priorité ou les commentaires.
- Cherchez des modèles spécifiques sur la base de leurs noms/expressions.
- Utilisez XSL Outline pour parcourir vers le modèle correspondant dans le document XSLT.
- Insérer rapidement des appels vers des modèles nommés.
- Définissez un modèle de nom sélectionné comme point d'entrée pour les transformations.

Voir la section fenêtre XSL Outline pour les détails.

Dans l'**onglet XSLT de la fenêtre d'info** (*voir la capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez faire les choses suivantes :




- Consulter les informations concernant tous les fichiers liés au document XSLT actif, comme les emplacements des fichiers importés et inclus.
- Définir un fichier XML pour une transformation avec le document XSLT actif. De même, le fichier de schéma (XSD/DTD) peut être configuré pour la validation du fichier XML sélectionné.
- Ouvrir un fichier lié depuis la fenêtre Info.
- Organiser rapidement tous les fichiers liés dans des projets XMLSpy.
- Comprimer tous les fichiers liés dans un emplacement défini par l'utilisateur.

La fenêtre XSL Outline et l'onglet XSLT de la fenêtre Info sont décrits en détail dans les sous-sections de cette section.

## 6.3.1 Fenêtre XSL Outline

Dans la fenêtre XSL Outline (*voir la capture d'écran*), tous les modèles et fonctions dans le document XSLT actif sont recensés. Les modèles sont indiqués par des icônes bleues ( modèles sans un paramètre ; et modèles contenant des paramètres). Les fonctions sont indiquées par une icône rouge . Dans la liste de choix contenue dans la partie inférieure gauche de la fenêtre, vous pouvez sélectionner si tous les modèles et les fonctions recensées proviennent : (i) uniquement du document actif XSLT (comme dans la capture d'écran ci-dessous), ou (ii) du document XSLT actif et de toutes les feuilles de style incluses et importées.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Il y existe deux types de modèles : (i) modèles nommés et les (ii) modèles qui correspondent à une expression XPath. Chaque modèle est recensé avec :

- Son nom (si le modèle a un attribut `name`) et/ou une expression XPath (si le modèle a un attribut `match`). Si le modèle possède les deux, un attribut `name` et un attribut `match`, ils seront recensés tous les deux, avec la valeur de l'attribut `name` en premier : `namevalue, matchvalue` (*voir le modèle nommé* `bold` *dans la* capture d'écran ci-dessus).
- Son mode, le cas échéant. Veuillez noter qu'un modèle peut avoir plus d'un mode (*voir capture d'écran ci-dessus*).
- Sa priorité, le cas échéant ;
- Le commentaire qui précède directement le modèle ou la fonction, le cas échéant.

Les fonctions dans la feuille de style sont recensées par leur nom. Les fonctions n'ont ni mode ni priorité.

## Opérations

Les opérations suivantes peuvent être effectuées dans la fenêtre XSL Outline :

- *Filtrer :* La liste affichée dans la fenêtre peut être filtrée pour afficher l'une des choses suivantes : (i) tous les modèles et les fonctions (le paramètre par défaut à chaque fois que XMLSpy est lancé) ; (ii) les modèles nommés uniquement ; (iii) les modèles expression-XPath uniquement ; (iv) les fonctions uniquement. Pour sélectionner le filtre requis, cliquer sur la flèche descendante à droite de la fenêtre de Recherche (*capture d'écran ci-dessous*), et choisir le filtre requis (le deuxième groupe de commandes dans le menu). Le filtre sélectionné s'applique immédiatement et reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit modifié ou jusqu'à ce que XMLSpy soit fermé.




- *Trier et localiser :* Chaque colonne peut être triée de alphabétiquement en cliquant sur l'en-tête de colonne. Chaque clic suivant inverse l'ordre de tri précédent. Une fois qu'une colonne a été triée de cette manière, si vous sélectionnez un item dans la liste puis que vous saisissez rapidement un terme depuis la colonne triée, le premier item dans cette liste qui contient le terme saisi sera marqué. De cette manière, vous pouvez rapidement aller sur les modèles d'un nom/expression, mode ou priorité particulier.
- *Recherche :* Saisir dans la fenêtre de Recherche (en bas à droite) le nom ou l'expression XPath que vous souhaitez chercher. Les résultats de recherche s'affichent pendant la saisie. Les options de recherche suivantes sont disponibles dans la liste déroulante de recherche (*capture d'écran ci-dessous*) : (i) si le nom ou l'expression commence soit avec ou contienne le terme recherché (le premier groupe de commande dans le menu) ; l'option commencer-avec est l'option par défaut à chaque fois que XMLSpy est démarrée ; (ii) si les résultats de recherche doivent être affichés en tant que liste réduite ou marqués (le troisième groupe de commandes dans le menu) ; l'option liste réduite est le défaut à chaque fois que XMLSpy est ouvert Ces sélections sont appliquées immédiatement et restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient changées ou que XMLSpy soit fermé.
- *Recharger :* Une fois que la feuille de style a été modifiée, cliquez sur l'icône **Synchroniser** dans la barre d'outils de la fenêtre pour mettre à jour l'XSL outline.
- *Aller à l'item :* lorsqu'un modèle ou une fonction a été sélectionnée dans la fenêtre XSL Outline, cliquer sur l'icône **Aller à la définition** icon dans la barre d'outils de la fenêtre pour marquer le modèle ou la fonction dans le document dans le Mode Design. En alternative, double-cliquez sur une saisie pour y aller.
- *Actions modèles nommés :* deux groupes d'actions peuvent être effectués concernant des modèles nommés : (i) les appels au modèle nommé (avec `xsl:call-template`) peuvent être insérés dans la feuille de style au niveau du point d'insertion du curseur ; et (ii) un modèle nommé peut être défini en tant que le point d'entrée pour une transformation. Les commandes pour ces actions sont effectuées par le biais d'icônes dans la barre d'outils et sont décrites ci-dessous.

## Mode de modèle pour la transformation

La liste de choix dans la barre à outils, appelé *Configurer mode pour transformation*, recense (i) tous les modes dans la feuille de style, plus (ii) une entrée vide (qui sélectionne le mode par défaut) et, dans le cas des feuilles de style XSLT 3.0, (iii) le mode `#unnamed`. En sélectionnant un mode depuis la liste déroulante, vous configurez le mode sélectionné en tant que le mode pour la transformation. Le mode `#unnamed` (pour toutes les versions XSLT) s'applique à tous les modèles qui n'ont pas d'attribut `mode`.

 © 2019-2025 Altova GmbH

Dans le cas des feuilles de styles XSLT 1.0 et XSLT2.0, le mode par défaut est le mode `#unnamed`. Donc en sélectionnant l'entrée vide, vous sélectionnez le mode par défaut (qui est le mode `#unnamed` et qui s'applique donc à tous les modèles sans attribut `mode`).

Dans les feuilles de style XSLT 3.0, l'élément de niveau supérieur `xslt` peut avoir un attribut `default-mode`, qui contient le mode par défaut pour la transformation. Si, dans la liste de choix *Configurer mode pour transformation*, l'entrée vide (mode par défaut) est sélectionné, le mode spécifié dans l'attribut `default-mode` sera utilisé en tant que le mode de transformation. Si un mode `#unnamed` est sélectionné dans la liste de choix, la transformation sera appliquée à tous les modèles avec un mode non nommé, c.-à.-d. à des modèles sans attribut de mode.

**Note :** Un modèle peut recevoir une valeur de mode de `#all` pour le rendre applicable à tous les modes.

## Modèles nommés

Lorsqu'un modèle nommé est sélectionné, une ou plusieurs commandes dans la barre à outils de la fenêtre liés aux modèles nommés sont activées (*capture d'écran ci-dessous*).

Les commandes dans la barre outils (*capture d'écran ci-dessous*) sont les suivantes, de gauche à droite :

- *Insérer xsl:call-template :* Cette commande devient active lorsque le modèle nommé est sélectionné dans la fenêtre Outline XSL. La commande insère un élément `xsl:call-template` au niveau du point d'insertion du curseur dans la feuille de style. L'attribut `name` de l'élément `xsl:call-template` qui est inséré dans la feuille de style reçoit une valeur qui sera la valeur de l'attribut `name` du modèle nommé sélectionné. Cela fait de `xsl:call-template` un appel au modèle nommé sélectionné.
- *Insérer xsl:call-template avec le paramètre :* Cette commande devient active lorsque le modèle nommé ayant un ou plusieurs éléments enfant `xsl:param` sélectionnés dans la fenêtre Outline XSL. Comme c'est le cas avec la commande **Insert xsl:call-template**, la commande insère un élément `xsl:call-template`, mais dans ce cas avec un élément enfant `xsl:with-param` correspondant pour chaque élément enfant `xsl:param` du modèle nommé sélectionné. Les noms de l'élément inséré `xsl:call-template` et de ses éléments enfants `xsl:with-param` correspondent aux noms du modèle nommé sélectionné et ses enfants `xsl:param`.
- *Définir le modèle nommé sélectionné comme point d'entrée pour la transformation :* Lorsqu'un modèle nommé est défini en tant que point d'entrée pour une transformation, les transformations exécutées dans XMLSpy commencent avec ce modèle nommé. Dans la fenêtre XSL Outline, les modèles nommés sont indiqués en police grasse (voir capture d'écran au début de cette section).
- *Supprimer le modèle nommé sélectionné comme point d'entrée pour la transformation :* Devient actif une fois que le modèle nommé a été défini comme point d'entrée pour les transformations.
- *Sautez vers le modèle nommé sélectionné comme point d'entrée pour les transformations :* Devient actif une fois que le modèle nommé a été défini comme point d'entrée pour les transformations. Lorsque l'attention dans la fenêtre XSL Outline se trouve dans un autre point que le modèle nommé défini en tant que le point d'entrée des transformations, cliquer sur cette icône pour marquer le modèle nommé dans la fenêtre XSL Outline, afin d'en accélérer l'accès.

## 6.3.2 Fenêtre Info

L'onglet XSLT de la fenêtre Info est affiché uniquement quand un document XSLT document est le document actif dans XMLSpy. Il affiche tous les fichiers XSLT importés et inclus associés au document XSLT actif. Vous pouvez aussi choisir un fichier XML pour transformer avec le XSLT lorsque la transformation est lancée si le XSLT est le document actif.




Les fichiers suivants sont affichés dans l'onglet XSLT de la fenêtre Info :

- *Fichiers XSLT :* Tous les fichiers XSLT importés et inclus sont recensés (*voir la capture d'écran ci-dessus*). L'emplacement du fichier XSD attribué est affiché dans une fenêtre pop up lorsque le curseur de la souris est placé sur le fichier. Double-cliquer sur un fichier importé ou inclus ou le sélectionner, puis cliquer sur l'icône **Ouvrir**dans la barre d'outils de la fenêtre Info, ouvre le fichier dans une nouvelle fenêtre. L'icône **Aller à l'emplacement Inclure/Importer** dans la barre d'outils met la déclaration inclure/importer en surbrillance dans le document XSLT actif.

- *Fichier XML :* Un fichier XML peut être attribué à la feuille de style XSLT active pour les transformations. L'emplacement du fichier XML attribué est affiché dans un pop-up quand le curseur de la souris est placé au-dessus du fichier. Si un fichier XML est spécifié et que la commande de menu **XSL/XQuery | Transformation XSL (F10)** est cliqué, une transformation est exécutée dans le fichier XML défini utilisant le document XSLT actif comme feuille de style. Le fichier XML peut être sélectionné en cliquant sur l'icône **XML** puis en parcourant les fichiers ; le fichier sélectionné est affiché en police grasse. En alternative, le fichier XML peut être assigné via le dialogue des propriétés de projet (*Entrée XML pour XSL/XQuery/Update transformation*) ou par le biais de l'instruction de traitement dans le document XSLT : `<?altova_samplexml "Products.xml"?>`. Dans tous les cas, le fichier XML sera affiché dans la fenêtre Info avec l'icône pertinente :

  
  
  attribué via le dialogue Propriétés de projet

  
  
  attribué via une instruction de traitement dans le document XSLT

 © 2019-2025 Altova GmbH



attribué en cliquant sur l'icône XML et en parcourant le fichier requis ; l'entrée est en police grasse

Au cas où plus d'une des attributions mentionnées ci-dessus existe, la priorité de sélection est la suivante : (i) projet; (ii) instruction de traitement ; (iii) parcouru par l'utilisateur. Le fichier de schéma peut être ouvert en double-cliquant dessus ou en le sélectionnant puis en cliquant sur l'icône **Ouvrir** de la barre d'outils.

- *Fichier XSD/DTD :* Si le fichier XML sélectionné a une référence à un schéma (Schéma XML ou DTD), alors ce fichier de schéma est affiché dans l'entrée XSD/DTD. En alternative, comme pour le fichier XML, le fichier de schéma peut être sélectionné par le biais du dialogue Propriétés de projet (*Validation*) ou en cliquant sur l'icône **XSD/DTD** et en cherchant le fichier de schéma requis. Si le fichier de schéma est sélectionné par le biais du dialogue Propriétés de projet, une icône Projets est affichée à côté de l'entrée, sinon, l'icône cliquable **XSD/DTD** est affichée avec l'entrée de fichier soit dans une police normale (lorsque le schéma est référencé depuis le fichier XML) ou dans une police grasse (schéma parcouru par l'utilisateur par le biais de l'icône **XSD/DTD**). Si le fichier de schéma est attribué par plus d'une méthode, l'ordre de priorité sera le suivant : (i) projet; (ii) parcouru par l'utilisateur ; (iii) référence dans le document XML. L'emplacement du fichier XSD attribué est affiché dans un pop-up quand le curseur de la souris est placé au-dessus du fichier. Le fichier de schéma peut être ouvert en double-cliquant dessus ou en le sélectionnant puis en cliquant sur l'icône **Ouvrir** de la barre d'outils.

**Note :** Si un fichier XML ou XSD/DTD est sélectionné par le biais du dialogue Propriétés de Projet et si vous souhaitez effacer cette sélection, vous devrez vous rendre dans le dialogue Propriétés de Projet et supprimer la configuration s'y trouvant. Si la sélection a été effectuée en parcourant les fichiers avec les icônes **XML** ou **XSD/DTD**, pour supprimer cette configuration, sélectionner le fichier et cliquer sur l'icône **Supprimer** dans la barre d'outils de la fenêtre Info.

## Options

***Édition intelligente XPath :*** Si un fichier XML a été assigné, la structure du document XML est connue et l'édition Xpath intelligente sera élargie aux éléments et attributs. Aux emplacements dans le document XSLT où une expression XPath peut être saisie, des éléments et attributs disponibles seront affichés dans un popup. Cette option est activée par défaut. Pour désactiver l'édition XPath intelligente, décocher la case. Les paramètres sont enregistrés séparément pour chaque fichier XSLT lorsque le fichier est fermé et sera utilisé à chaque fois que le fichier sera ouvert.

## Icônes de barre d'outils

Les icônes de la barre d'outils de la fenêtre Info (*capture d'écran ci-dessous*) sont les suivantes, de gauche à droite :

- *Info de rechargement :* Met à jour la fenêtre d'info pour refléter les modifications faites dans le document XSLT.
- *Supprimer l'assignation XML/XSD :* Supprime une assignation XML ou XSD/DTD effectuée par l'utilisateur en parcourant avec les icônes XML ou XSD/DTD, respectivement. Sélectionner le fichier à supprimer et cliquer sur l'icône.
- *Ouvrir Document :* Cliquer dessus pour ouvrir le document sélectionné.
- *Aller à l'emplacement importer/inclure :* Lorsqu'un fichier importé ou inclus est sélectionné, cliquer sur cette icône met en surbrillance la déclaration importer ou inclure dans le document XSLT.

- *Zipper tous les documents locaux :* Zipper tous les documents listés dans la fenêtre Info vers un emplacement défini par l'utilisateur. En alternative, seuls les documents sélectionnés pourront être comprimés ; pour ce faire, sélectionner, dans le menu déroulant de cette icône, la commande **Comprimer les documents locaux sélectionnés**.
- *Ajouter fichier actif aux projets :* Ajoutez tous les fichiers au projet actuel. En alternative, seuls les documents sélectionnés pourront être ajoutés ; pour ce faire, sélectionner, dans le menu déroulant de cette icône, la commande **Ajouter les fichiers sélectionnés au projet**.


*© 2019-2025 Altova GmbH*

# 7 XQuery

**Site web d'Altova :** Éditeur XQuery

Les documents XQuery et XQuery Update peuvent être édités dans le Mode Texte. Ce mode (*voir capture d'écran*) permet l'utilisation d'assistants à la saisie, de coloration de la syntaxe et d'édition intelligente pour faciliter l'édition. De plus, vous pouvez valider votre document XQuery et l'exécuter (avec un fichier XML optionnel le cas échéant) à l'aide du moteur Altova XQuery intégré.




**Note :** Les fichiers XQuery et XQuery Update peuvent être édités dans le Mode Texte. Aucune autre consultation des fichiers XQuery n'est disponible.

## Association de fichiers de XQuery Update et XQuery

Dans XMLSpy, les documents XQuery Update et XQuery sont reconnus en tant que deux types de documents différents. Généralement, les documents XQuery comportent une extension `.xq` alors que les documents de mise à jour XQuery possèdent l'extension de fichier `.xqu`. Vous pouvez associer des extensions de fichier supplémentaires avec ces types de fichiers et aussi changer des associations de types de fichier à tout moment, dans la section *Type de fichier* du dialogue Options (**Outils | Options | Type de fichier**).

L'association de type de document d'une extension de fichier est importante parce que, selon cette association, soit une exécution XQuery, soit une XQuery Update sera effectuée lorsque la commande **XQuery/ Exécution de mise à jour** sera exécutée.

## Dans cette section

Cette section est organisée comme suit :

- Éditer les documents XQuery
- Évaluation XQuery
- Validation XQuery
- XQuery Exécution/Mise à jour
- XQuery Update Facility
- XQuery et bases de données XML

*Autres fonctions liées et informations* :

- XSLT/XQuery Débogueur et profileur
- Mise en place Moteur XQuery
- Fenêtre Sortie : XPath/XQuery
- Outils | Options | Types de fichier
- Outils | Options | XQuery

## RaptorXML pour la ligne de commande et le traitement en lot

La GUI XMLSpy permet un traitement par lots par le biais des fonctions des projets. Néanmoins, si vous souhaitez une solution plus flexible, vous devriez essayer le produit RaptorXML d'Altova, qui contient le Moteur XQuery le plus récent d'Altova. RaptorXML est la solution idéale si vous souhaitez effectuer des exécutions XQuery depuis la ligne de commande ou un traitement par lots.


© 2019-2025 Altova GmbH

# 7.1 Éditer les documents XQuery

Dans XMLSpy, les documents XQuery Update et XQuery sont reconnus en tant que deux types de documents différents. Le type de document (XQuery ou XQuery Update) est attribué à une extension de fichier dans la section *Types de fichier* du dialogue Options (**Outils | Options | Type de fichier** *capture d'écran ci-dessous*). Lorsqu'un fichier de type XQuery ou XQuery Update est ouvert dans XMLSpy, les fonctions d'édition XQuery du Mode Texte sont disponibles pour ce fichier.




*Extensions de fichier actuellement définies en tant que Mises à jour XQuery et XQuery dans XMLSpy*

| | |
|---|---|
| XQuery | `.xq` `.xql` `.xqr` `.xquery` |
| XQuery Update | `.xqu` |

**Note :** Les fonctions d'édition décrites dans cette section sont identiques pour les documents XQuery et XQuery Update.

### XQuery Exécution/Mise à jour

La commande de GUI **XSL/XQuery | XQuery Update/Exécution** exécute automatiquement soit une exécution XQuery soit une mise à jour XQuery selon le type de fichier du fichier XQuery qui a été sélectionné pour l'exécution. Voir la section XQuery Exécution/Mise à jour pour plus de détails.

## 7.1.1 Assistants à la saisie XQuery

Il existe trois Assistants à la saisie dans le Mode XQuery du Mode Texte : Mots-clés XQuery (bleu), Variables XQuery (violet), et les fonctions XQuery (olive).




Veuillez prendre note des points suivants :

- La couleur des items dans les trois Assistants à la saisie est différente et correspond à la coloration de la syntaxe utilisée dans le texte. Ces couleurs ne peuvent pas être modifiées.
- Les mots clés recensés et les fonctions sont celles prises en charge par les Moteurs XQuery d'Altova.
- Les variables sont définies dans le document XQuery lui-même. Lorsqu'un caractère `$` suivi d'un caractère sont saisis dans le Mode Texte, le caractère est saisi dans l'Assistant à la saisie Variables (sauf si une variable consistant en ce caractère exactement existe). Dès qu'un nom de variable saisi correspond à un nom de variable existant déjà, le nom de variable qui vient d'être saisi disparaît de l'Assistant à la saisie.
- Pour parcourir un Assistant à la saisie, cliquer sur un item dans l'Assistant à la saisie puis utiliser soit la barre de défilement, la roue de la souris ou les touches vers le haut ou vers le bas pour faire défiler la liste.

Pour insérer un des items recensés dans les assistants à la saisie à l'intérieur du document, placer le curseur dans le point d'insertion requis et double-cliquer sur l'item. Veuillez noter que certains strings de caractères représentent aussi bien un mot-clé qu'une fonction (`empty`, `unordered`, et `except`). L'item approprié est inséré selon ce que vous avez double-cliqué.

## 7.1.2 Coloration de la syntaxe XQuery

Un document XQuery peut consister en un code XQuery ainsi qu'en un code XML. La coloration syntaxique par défaut pour le code XQuery est décrite dans cette section. La coloration syntaxique pour le code XML dans un document XQuery est le même que celui utilisé pour des documents XML réguliers. Toutes les colorations syntaxiques (aussi bien pour le code XQuery que le code XML) sont configurées dans la section Police et couleurs du dialogue Options (**Outils | Options**). Veuillez noter que le code XQuery peut être contenu dans des éléments XML en plaçant le code XQuery dans des accolades `{}` (voir *capture d'écran pour un exemple*).




Dans le code XQuery (dans le Mode XQuery du Mode Texte), la coloration syntaxique par défaut suivante est utilisée :

- `(: Comments, including 'smiley' delimiters, are in gray :)`
- Les mots-clés XQuery sont en bleu : `keyword`
- Les Variables XQuery, y compris le signe dollar, sont en violet : `$start`
- Les Fonctions XQuery, mais **pas** leurs parenthèses, sont en vert : `function()`
- Les Strings sont en orange : `"Procedure"`
- Tous le texte restant, comme les expressions Xpath, sont en noir (*affiché ci-dessous en souligné*). Donc :
  ```
  for $s in doc("report1.xml")//section[section.title = "Procedure"]
  return ($s//incision)[2]/instrument)
  ```

Vous pouvez changer ces couleurs par défaut et d'autres propriétés de police dans la section Polices de texte du dialogue Options (**Outils | Options**).

**Note :** Dans la capture d'écran ci-dessus, une paire de parenthèses colorées pour un commentaire est affichée en noir et en gras. Cela est dû à la fonction de Correspondance des parenthèses (voir Édition intelligente XQuery).

## 7.1.3 Édition intelligente XQuery

Le mode XQuery du Mode Texte propose les fonctions d'édition intelligences suivantes :

- Correspondance des parenthèses
- Mots-clés
- Variables
- Fonctions
- Guides visuels

### Correspondance des parenthèses

La fonction de correspondance des parenthèses marque l'ouverture et la fermeture d'une paire de parenthèses, vous permettant d'apercevoir clairement le contenu d'une paire de parenthèses. Cela est particulièrement utile lorsque les parenthèses sont imbriquées, comme cela est le cas dans les commentaires XQuery (*voir capture d'écran ci-dessous*).

```
1 (:(:(: Filename: seqQ5b.xq :)
2 (: Source: http://www.w3.org/TR/xquery-use-cases :):)
```

- La correspondance de parenthèses est activée lorsque le curseur est placé soit immédiatement avant ou immédiatement après une parenthèse (ouvrante ou fermante). La première parenthèse est marquée (en noir gras) avec sa parenthèse correspondante. Veuillez noter la position du curseur dans la capture d'écran ci-dessus.
- La correspondance de parenthèses est activée pour les parenthèses `()`, les crochets `[]` et les accolades `{}`. Seule exception, les chevrons **<>**, qui sont utilisés en tant que balises XML.

**Note :** Lorsque vous placez le curseur juste après une parenthèse de démarrage ou de fin, les deux parenthèses sont marquées. Appuyer sur **Ctrl+E** pour déplacer le curseur vers l'autre membre de la paire. Appuyer sur **Ctrl+E** plusieurs fois pour passer entre la parenthèse de démarrage et de fin. Cette fonction vous permet de naviguer plus facilement dans votre document.

### Mots-clés

Les mots-clés XQuery sont des instructions utilisées dans les expressions query, et sont affichées en bleu. Vous sélectionnez un mot-clé en plaçant le curseur dans un mot-clé ou juste avant ou après le mot. Une fois le mot-clé sélectionné, appuyer sur **Ctrl+Espace** entraîne l'affichage d'une liste complète de mots-clés dans un menu popup. Vous pouvez parcourir la liste et double-cliquer un mot-clé que vous souhaitez remplacer par le mot-clé sélectionné.



Dans la capture d'écran ci-dessus, le curseur était placé dans le mot-clé `let`. En double-cliquant un mot-clé de la liste, le mot-clé `let` sera remplacé par ce mot-clé.

## Variables

Les noms des variables sont préfixés avec le signe **$**, elles sont affichées en violet. Ce mécanisme de fonction d'édition intelligente est semblable à celui utilisé pour les mots-clés. Il existe deux manières d'accéder à la liste pop-up de toutes les variables dans un document:

- Une fois avoir saisi un caractère **$**, appuyer sur **Ctrl+Espace**
- Sélectionner une variable et appuyer sur **Ctrl+Espace**. (Une variable est sélectionnée lorsque vous placez le curseur juste après le caractère **$**, ou dans le nom d'une variable, ou juste après le nom d'une variable.)




Pour insérer une variable après le caractère **$** (pendant la saisie), ou pour remplacer une variable sélectionnée, double-cliquer sur la variable que vous souhaitez dans le menu qui apparaît.

## Fonctions

De même que pour les mots-clés et les variables, un menu popup contenant des fonctions intégrées s'affiche lorsque vous sélectionnez une fonction (affichée en olive) et appuyez sur **Ctrl+Espace**. (Une fonction est sélectionnée lorsque vous placez le curseur dans un nom de fonction ou juste après ou juste avant le nom d'une fonction. Le curseur ne doit pas être placé entre les parenthèses qui suivent le nom de la fonction.) Double-cliquer sur le nom d'une fonction dans le menu qui s'affiche pour remplacer le nom de la fonction sélectionnée avec la fonction provenant du menu popup.

Pour afficher une information contenant la signature d'une fonction (*capture d'écran ci-dessous*), placer le curseur immédiatement après la parenthèse d'ouverture et appuyer sur **Ctrl+Espace**. Veuillez noter que la signature ne s'affiche que pour les fonctions standard XQuery.




La flèche orientée vers le bas indique qu'il y a plus d'une seule fonction avec le même nom, mais comportant des arguments ou des types de return différents. Cliquer sur la flèche pour afficher la signature de la fonction de texte (si disponible) ; cliquer à nouveau pour passer à travers toutes les fonctions portant ce nom. En alternative, vous pouvez utiliser la combinaison de touches **Ctrl+Shift+Haut** ou **Ctrl+Shift+Bas** pour vous déplacer dans une séquence.

## Guides visuels

Le pliage de texte (ou le pliage de source) est activé pour les accolades XQuery, les commentaires XQuery, les éléments XML et les commentaires XML et réfère à la capacité d'agrandir et de réduire ces nœuds. Ces nœuds sont indiqués dans la marge de pliage de la source par un signe `+/-` (*voir capture d'écran ci-dessous*). La

 © 2019-2025 Altova GmbH

marge peut être ouverte ou fermée dans le dialogue Paramètres de Mode Texte. Lorsqu'un nœud est réduit, cela est indiqué visuellement par une ellipse (*voir capture d'écran ci-dessous*). Si le curseur de la souris est placé au-dessus d'une ellipse, le contenu du nœud réduit est affiché dans une fenêtre popup (*capture d'écran ci-dessous*). Si le contenu est trop grand pour une fenêtre popup, cela est indiqué par une ellipse en bas de la fenêtre.

```
declare function math:EulerSum( $k  )
{...};
sum( for $i in ( 1 to $k ) return 1 div ( $i * $i ) )
}
declare function math:Pi_Euler( $k  )
{
    math:sqrt( 6 * math:EulerSum( $k ) )
};
```

L'icône **Basculer tous les plis** dans la barre d'outils Texte bascule **tous** les nœuds dans leur forme agrandie ou réduit tous les nœuds au niveau de l'élément du document de niveau supérieur.

Les options suivantes sont disponibles en cliquant sur l'icône +/- du nœud :

| | |
|---|---|
| **Clic [-]** | Réduit le nœud. |
| **Clic [+]** | Agrandit le nœud de manière à ce que les nœuds descendants s'affichent sous leur forme agrandie ou réduite selon l'état dans lequel ils étaient avant la réduction du nœud. |
| **Shift+Clic [-]** | Réduit tous les nœuds descendants, mais laisse le nœud qui a été cliqué dans sa forme agrandie. |
| **Ctrl+Clic [+]** | Agrandit le nœud cliqué ainsi que tous ses nœuds descendants. |

## 7.2 Évaluation XQuery

Les expressions XQuery peuvent être évaluées par rapport à un ou plusieurs documents dans la Fenêtre de sortie XPath/XQuery (*capture d'écran ci-dessous*).




Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

1. Saisir l'expression XQuery dans le volet supérieur de la fenêtre.
2. Dans la case à cocher *Where* (*voir la capture d'écran ci-dessus*), sélectionnez où le document XML à parcourir est situé. Les options sont : (i) fichier actuel ; (ii) fichiers ouverts ; (iii) projet ; (iv) dossier.
3. Cliquer sur **Évaluer Expression XPath/XQuery (F5)**. L'expression est évaluée par rapport au/x fichier/s XML. Si l'emplacement spécifié (*Where*) contient un ou plusieurs fichiers XML, tous les fichiers XML sont parcourus pour trouver des structures de données ou des contenus correspondants à l'expression. Les résultats de toutes les correspondances disponibles sont affichées dans le volet inférieur.

Dans la capture d'écran ci-dessus, une requête est faite pour un élément de section qui a l'attribut `@id='intro'`. La requête retourne le nombre de sous-sections de cette section `intro` et leurs titres.

Pour plus d'informations, voir aussi Fenêtre de sortie : XPath/XQuery et Prévisualiser et appliquer XQuery Updates.

## 7.3 Validation XQuery

Pour valider un document XQuery ou XQuery Update, procéder comme suit :

1. Faire du document XQuery le document actif.
2. Choisir **XML | Valider**, ou appuyer sur la touche **F8**, ou cliquer sur l'icône de barre d'outils **Valider**.

*Valider l'icône de la barre outils*

Le document en ce qui concerne la syntaxe XQuery correcte.

# 7.4 Exécution XQuery/Mise à jour

Un document XQuery ou XQuery Update peut être exécuté des manières suivantes :

- Lorsque le document XQuery ou XQuery Update est actif.
- Lorsqu'un document XML est actif.

**Note :** L'extension de fichier d'un document permet de spécifier si le document est un document XQuery ou XQuery Update. XMLSpy reconnaît des associations de type de fichier conformément aux définitions faites dans la section Filetypes du dialogue Options. (**Outils | Options | Types de fichier**).

**Note :** Pour une mise à jour de XQuery, vous pouvez aussi saisir Mettre à jour les expressions dans la fenêtre de sortie XPath/XQuery et les mises à jour de l'aperçu. Si les mises à jour sont acceptables, vous pouvez les appliquer et enregistrer le fichier mis à jour. Voir XQuery Update Facility et Previewing and Applying Updates pour plus de détails.

## Exécution avec un document actif XQuery ou XQuery Update

Afin d'exécuter un document XQuery ou XQuery Update avec la fonction *document XQuery / XQuery Update actif*, procédez comme suit

1. Faire du document XQuery ou XQuery Update le document actif.
2. Choisir **XSL/XQuery | XQuery/ Update Execution** ou cliquer sur l'icône de barre d'outils de la commande. Le dialogue Définir une Entrée XML ou JSON pour le dialogue XQuery (*capture d'écran ci-dessous*).




3. Parcourir la liste pour trouver un fichier XML/JSON et l'exécuter ou sauter la sélection d'une source XML.

*Icône de barre d'outils XQuery/ Update Execution*

Typiquement, un document XQuery n'est **pas** associé au document XML/JSON spécifique. (Toutefois, une association pourrait être réalisée avec la fonction XQuery `doc()`.) Dans XMLSpy, avant d'exécuter des documents XQuery individuels, vous pouvez sélectionner un document source XML/JSON pour l'exécution. Dans ces cas, le nœud du document de la source sélectionnée est l'item de contexte de démarrage du document XQuery.

**Note :** la commande **XQuery/ Update Execution** est aussi disponible dans le menu contextuel des items de la fenêtre Projet.

 © 2019-2025 Altova GmbH

*Résultat de l'exécution / mise à jour*

- *Exécution XQuery :* Le document de résultat est généré comme fichier temporaire qui peut être enregistré à tout emplacement avec le format de fichier désiré et l'extension.
- *Mise à jour XQuery :* La mise à jour est enregistrée dans le fichier, ou le fichier mis à jour est ouvert, permettant de le consulter, puis soit de l'enregistrer soit de le fermer sans l'enregistrer. Vous pouvez spécifier laquelle de ces deux actions vous souhaitez effectuer. Pour ce faire, utilisez la section *XQuery* du dialogue Options (**Outils | Options | XQuery**).

## Exécution avec un document XML actif

Afin d'exécuter un document XQuery ou XQuery Update sur un *document XML actif*, procédez comme suit

1. Faire du document XML le document actif.
2. Choisir **XSL/XQuery | XQuery/ Update Execution** ou cliquer sur l'icône de barre d'outils de la commande. Cela permet d'ouvrir le dialogue XQuery/Update File (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




3. Parcourez pour trouver le fichier XQuery ou XQuery Update et cliquez sur **OK**.

*Icône de barre d'outils XQuery/ Update Execution*

*Résultat de l'exécution / mise à jour*

- *Exécution XQuery :* Le document de résultat est généré comme fichier temporaire qui peut être enregistré à tout emplacement avec le format de fichier désiré et l'extension.
- *Mise à jour XQuery :* La mise à jour est enregistrée dans le fichier, ou le fichier mis à jour est ouvert, permettant de le consulter, puis soit de l'enregistrer soit de le fermer sans l'enregistrer. Vous pouvez spécifier laquelle de ces deux actions vous souhaitez effectuer. Pour ce faire, utilisez la section *XQuery* du dialogue Options (**Outils | Options | XQuery**).

## Variables XQuery

Si vous utilisez les moteurs Altova XQuery, les variables peuvent être stockées dans un dialogue GUI pratique. Toutes les variables stockées sont passées dans le document XQuery à chaque fois que vous exécutez un document XQuery via XMLSpy. Pour plus d'informations, voir la description de la commande Paramètres XSLT / Variable XQuery.

## Moteurs Altova XQuery

Pour plus de détails concernant la mise en place des moteurs Altova XQuery et du traitement des fichiers XQuery, voir Implémentation Moteurs XQuery.

# 7.5 XQuery Update Facility

XQuery Update Facility est une extension du langage XQuery qui permet de modifier des parties de documents XML. Dans une exécution XQuery normale, l'ensemble du document est régénéré et doit être enregistré dans son emplacement d'origine. Cette opération peut s'avérer inefficace lorsqu'il s'agit de ne modifier que des petites parties du document. Avec Update Facility, seules les parties du document nécessitant une mise à jours le sont.

XQuery Update Facility est décrit en tant qu'extensions de XQuery 1.0 et XQuery 3.1, dans les spécifications suivantes, respectivement :

- XQuery Update Facility 1.0 (W3C Recommandation du 17 mars 2011)
- XQuery Update Facility 3.0 (W3C Ébauche de travail du 19 février 2015)

## XQuery Update Facility dans XMLSpy

Les points suivants expliquent comment fonctionne XQuery Update dans XMLSpy :

- Une mise à jour est effectuée par une expression de mise à jour. Par exemple, une expression de mise à jour peut spécifier qu'un nœud dans une document XML a été renommé :
  `rename node /documents/doc-01 as "document-01"`
- Dans la pratique, de nombreuses expressions de mise à jour multiples ont été saisies dans un seul document : le document XQuery Update.
- Alors que chaque expression de mise à jour exécute dans le document de mise à jour, le résultat n'est pas appliqué immédiatement, mais est ajouté à une liste de mises à jour en cours : *Pending Updates List (PUL)*. Par conséquence, la PUL contient les résultats de toutes les expressions de mise à jour. Toutes les mises à jours contenues dans la PUL sont ensuite appliquées ensemble, simultanément.
- Dans XMLSpy, les mises à jour PUL sont appliquées d'une de deux manières :
  *(i) Après avoir été prévisualisées par l'utilisateur dans la GUI. L'avantage est que la mise à jour peut être abandonnée si la prévisualisation montre des résultats indésirables. La prévisualisation est disponible lors de l'exécution de la commande Exécution XQuery/Update, ou lors de l'évaluation des expressions XQuery Update dans la fenêtre de sortie XPath/XQuery. La configuration de l'option de prévisualisation est expliquée dans les descriptions respectives.*
  *(ii) Directement et sans aucune intervention de la part de l'utilisateur. L'avantage est que la mise à jour est effectuée de manière silencieuse et sans l'intervention de l'utilisateur. L'application directe des mises à jour (sans prévisualisation) est disponible lors de l'exécution de la commande Exécution XQuery/Update, ou lors de l'évaluation des expressions XQuery Update dans la fenêtre de sortie XPath/XQuery. La configuration de l'option de mise à jour directe est expliquée dans les descriptions respectives.*

XMLSpy propose une fonction puissante de prévisualisation des mises à jour XQuery qui vous permet de prévisualiser les effets des expressions de mise à jour dans le document XML actif puis de les appliquer. Cette fonction est décrite dans la section Prévisualiser et appliquer les mises à jour.

## 7.5.1 Prévisualiser et appliquer XQuery Updates

Si vous souhaitez modifier un document XML avec XQuery Update, vous pouvez prévisualiser les mises à jour avant de les appliquer au document XML et enregistrer le document modifié.

 © 2019-2025 Altova GmbH

Dans la fenêtre de sortie XPath/XQuery (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez saisir une ou plusieurs expressions de mise à jour, puis prévisualiser les mises à jour dans la liste des mises à jour en attente **pending update list (PUL)** qui est affichée dans le volet inférieur (*voir capture d'écran ci-dessous*). Si PUL vous convient, vous pouvez appliquer les mises à jour dans le document, puis enregistrer le document modifié. Si vous ne voulez pas poursuivre les modifications dans PUL, vous pouvez soit choisir de ne pas appliquer les modifications ou de ne pas enregistrer le fichier.




Pour créer une PUL pour un fichier XML actif, procédez comme suit :

1. Dans la barre d'outils de la fenêtre de sortie XPath/XQuery (*capture d'écran ci-dessus*), sélectionner l'icône **XQU 1.0** ou **XQU 3.0** (respectivement pour XQuery Update 1.0 ou XQuery Update 3.0).
2. Saisir une ou plusieurs expressions de mise à jour dans le panneau supérieur de la fenêtre. Pour une description des expressions mises à jour et leur syntaxe, voir la section, Mettre à jour les Opérations et la Syntaxe.
3. Dans la liste déroulante de la barre d'outils *Where*, sélectionnez l'emplacement à scanner pour les mises à jour :
   *Fichier actuel:* Seul le fichier actuellement actif est scanné. Si l'emplacement sélectionné pour scanner est *Fichier actuel*, alors l'icône de la barre d'outils **Évaluer l'expression XPath/XQuery sur saisie** est activée
   *Open files:* Tous les fichiers sont actuellement ouverts dans XMLSpy seront scannés
   *Project:* Le projet actif actuel est scanné
   *Folder:* Vous pouvez choisir un dossier à scanner
4. Pour exécuter l'/les expression/s et afficher la PUL, cliquer sur icône de la barre d'outils **Évaluer l'expression XPath/XQuery pendant la saisie**.

## Barre d'outils de la fenêtre de sortie XPath/XQuery

Les commandes de la barre d'outils de la fenêtre de sortie XPath/XQuery (*capture d'écran ci-dessous*) sont décrites dans la table ci-dessous.

| | | |
|---|---|---|
| | **Lancer Évaluation/Débogage (F5)** | Active la sélection du Mode Évaluation et lance l'évaluation |
| | **Stoppe Évaluation/Débogage (Shift+F5)** | Activé pendant l'évaluation. Cette fonction est utile si l'évaluation dure top longtemps ou se perd dans une boucle sans fin et que vous souahaitez donc interrompre l'évaluation. |
| | **Valider XML** | Une fois activé/s, le/s document/s XML cible est/sont validés |
| | **Copier XPath de la sélection actuelle** | Copie le chemin de localisation du nœud dans le document XML dans la dernière position du curseur dans le volet Expression |
| | **Définir la sélection actuelle en tant que contexte** | Bascule le contexte d'expression entre le nœud racine et la sélection actuelle |
| | **Charger Snippet** | Charge un snippet XPath/XQuery depuis un fichier XQuery au volet d'évaluation, écrasant les contenus actuels du volet |
| | **Enregistrer Snippet** | Enregistre un snippet XPath/XQuery depuis le volet d'évaluation vers un fichier XQuery |
| XML JSO | **Mode d'évaluation XML/JSON (bascule entre les modes d'évaluation XML et JSON)** | L'icône marquée est l'option active de la paire. Lorsque l'étendue de l'évaluation est plusieurs fichiers, les deux icônes sont activées et une icône peut être sélectionnée. Sinon, le mode d'évaluation est détecté automatiquement conformément au type de fichier ; l'autre icône est désactivée. |
| | **Passer au mode Génération** | Passe au mode Générateur d'expression qui vous propose des assistants à la saisie sensibles au contexte pour vous assister dans la construction d'expressions |
| | **Évaluation sur saisie** | Active l'évaluation des expressions alors que l'expression est en cours de saisie |
| | **Afficher les options** | Ouvre un dialogue Options pour paramétrer les options d'affichage des résultats |
| | **Mise en page Horizontale/Verticale** | Passe entre la mise en page horizontale et verticale |

## Le volet de la Pending Update List (PUL)

Le volet PUL montre toutes les mises à jour qui seront effectuées. Si l'option Afficher en-tête a été activée dans la barre outils de la fenêtre, les emplacements des fichiers cibles seront affichés. L'affichage PUL est divisé en trois sections verticales (*voir capture d'écran ci-dessous*): (i) l'action de mise à jour à effectuer ; (ii) le contenu du nœud cible à mettre à jour ; (iii) le résultat de l'action de mise à jour.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Les commandes suivantes de la barre d'outils du volet PUL sont disponibles :

- Les icônes *Suivant* et *Précédent* sélectionnent, respectivement, les messages suivants et précédents en partant du message sélectionné actuellement.
- Les commandes *Copy Selected Line* et *Copy All Messages* copient, respectivement, la ligne sélectionnée et tous les messages dans le presse-papiers.
- La commande *Copy Includes All Columns* est une commande toggle qui active/désactive la commande copier de toutes les colonnes.
- Les commandes *Rechercher* trouvent du texte dans le volet PUL.
- La commande *Expand with Children* élargit le nœud et tous ses descendants.
- La commande *Collapse with Children* comprime le nœud sélectionné et tous ses descendants avec.
- La commande *Supprimer* supprime toutes les lignes dans le volet PUL.
- La commande *Appliquer les mises à jour* applique les mises à jour en attente aux emplacements cibles. Lors de la mise à jour, les mises à jour peuvent être enregistrées sur un fichier ou le fichier mis à jour peut être affiché (puis, ultérieurement, être enregistré manuellement ou pas). Voir l'option suivante.
- La liste déroulante *Open Files on Updating* vous permet de sélectionner (i) si les fichiers mis à jour sont ouverts et rendus actifs XMLSpy, ou (ii) si les fichiers sont mis à jour en silence sur le disque. Si l'option précédente est sélectionnée, les fichiers cible non-open ou non-active sont ouverts et/ou rendus actifs. Vous pouvez ensuite choisir si vous souhaitez enregistrer le document modifié ou pas.

**Note :** Si un ou plusieurs fichiers ont été mis à jour directement sur le disque, une liste de fichiers modifiés est affichée. Chaque item dans l'emplacement du fichier affiche l'emplacement du fichier et le lien vers le fichier.

## 7.5.2 Mise à jour des opérations et de la syntaxe

XQuery Update Facility permet les opérations suivantes :

- Supprimer un ou plusieurs nœuds
- Insérer un ou plusieurs nœuds avant, après ou à l'intérieur d'un nœud spécifié
- Renommer un nœud
- Remplacer un nœud avec une séquence d'items
- Remplacer la valeur d'un nœud avec la valeur string d'une séquence d'items

Les mots-clés et la syntaxe de ces opérations sont décrites dans les sous-sections de cette section.

### 7.5.2.1 Supprimer les nœuds

*Description et syntaxe*
Supprime un ou plusieurs nœuds.

```
delete node nodeSequence
delete nodes nodeSequence
```

*Détails*

- L'expression `nodeSequence` retourne une séquence du/des nœud/s à supprimer. Tous les nœuds sélectionnés seront marqués pour la suppression.
- Il est possible d'utiliser le **`node`** singulier ou le **`nodes`** pluriel. Aucune correspondance n'est nécessaire avec le nombre d'items dans `nodeSequence`.

*Exemples*

```
for $i in /book/section return
delete nodes $i/@id
```

### 7.5.2.2 Insérer les nœuds

*Description et syntaxe*
Insère un ou plusieurs nœuds avant, après ou dans le nœud cible spécifié.

```
insert (node|nodes) items into targetNode
insert (node|nodes) items as first into targetNode
insert (node|nodes) items as last into targetNode
insert (node|nodes) items before targetNode
insert (node|nodes) items after targetNode
```

*Détails*

- L'expression `items` doit retourner une séquence d'items. Bien que le mot-clé **`node|nodes`** soit utilisé, `items` peut être une séquence d'items non-nœud.
- L'expression `targetNode` doit pointer vers un nœud cible unique.
- Si le mot-clé **`into`** est utilisé, `targetNode` doit être un nœud d'élément ou un nœud document-élément.
- Si la phrase-clé **`as first`** ou **`as last`** est utilisée, l'insertion a lieu en tant que premiers ou derniers enfants, respectivement.
- Si le mot-clé **`into`** est utilisé seul, alors les attributs sont apposés aux attributs existants, et les éléments sont insérés en tant que premiers enfants.
- Si le mot-clé **`before`** ou **`after`** est utilisé, `targetNode` peut être de n'importe quel type.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Si un attribut est inséré, son nom ne doit pas dupliquer celui d'un attribut déjà existant.

*Exemples*

```
for $i in /book/section return
insert nodes (attribute id { 'somevalue' }, <newelement>some content including the numbers
"{ 1 to 3}"</newelement>)
into $i
```

## 7.5.2.3 Renommer le nœud

*Description et syntaxe*
Renames an element, attribute, or processing instruction nœud.

```
rename node targetNode as name
```

*Détails*

- L'expression *targetNode* doit pointer vers un nœud cible unique, qui peut être un élément, un attribut ou une instruction de traitement.
- L'expression *name* doit évaluer à un QName ou une chaîne.
- Si un QName est construit, l'espace de noms obligatoire est déclaré localement.

*Exemples*

```
rename node /book/title as 'header-1'

rename node /book/title as QName("http://www.altova.com/xquf", "header-1")
```

## 7.5.2.4 Remplacer le nœud

*Description et syntaxe*
Remplace un nœud avec une séquence de tout type d'items.

```
replace node targetNode with items
```

*Détails*

- L'expression *targetNode* doit pointer vers un nœud cible unique.
- L'expression *items* doit retourner une séquence d'items. Cette séquence remplacera le nœud cible.
- Sauf pour les nœuds d'attribut, un nœud cible peut être remplacé par tout type de séquence.
- Un nœud d'attribut peut uniquement être remplacé par un nœud d'attribut. *Voir exemple ci-dessous*.

*Exemples*

```
replace node //hr with '<line/>'

for $i in //@height return
replace node $i with (attribute line-height{'12pt'})
```

### 7.5.2.5 Remplacer la valeur du nœud

*Description et syntaxe*
Remplace la valeur d'un nœud par la valeur string d'une séquence d'items.

```
replace value of node targetNode with items
```

*Détails*

- L'expression *targetNode* doit pointer vers un nœud cible unique.
- L'expression *items* doit retourner une séquence d'items.
- Les contenus d'un nœud cible sont remplacés par la valeur string de la séquence retournée par l'expression *items*. Cela signifie que le nœud cible contiendra un seul nœud de texte.

*Exemples*

```
for $i in //title return
replace value of node $i with ('Draft Title')
```

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 7.6 XQuery et bases de données XML

Un document XQuery peut être utilisé pour requêter une base de données XML (BD XML). Actuellement, cette fonction XQuery est uniquement prise en charge pour les bases de données IBM DB2. Le mécanisme de requête d'une BD XML avec XQuery implique essentiellement : (i) indiquer au moteur XQuery qu'un XML doit être requis dans une BD, contrairement à un XML dans un document XML ; et (ii) accéder aux données XML dans la BD.

Les étapes de mise en place de ce mécanisme sont les suivants et sont décrits en détail ci-dessous :

1. Configurer le document XQuery pour requêter la BD XML en insérant le mot-clé `XQUERY` au début du document.
2. En ce qui concerne le document XQuery actif, activer la prise en charge de BD (par le biais de la fenêtre Info) et se connecter à la BD (avec le dialogue Connexion rapide).
3. Dans le document XQuery, insérer les extensions XQuery spécifiques à la BD afin de pouvoir accéder aux données de BD et de les rendre disponibles pour les opérations XQuery.
4. Exécuter le document XQuery dans XMLSpy.

## Configurer le document XQuery pour requêter la BD XML

Afin de configurer le document XQuery pour requêter une BD XML, ouvrir le document XQuery (ou créer un nouveau document XQuery) et saisir le mot-clé `XQUERY` (quelle que soit la casse) au début du document (avant le prologue) ; *voir exemples ci-dessous*.

```
XQUERY (: Retrieve details of all customers :)
declare default element namespace "http://www.altova.com/xquery/databases/db2";
<a> {db2-fn:xmlcolumn("CUSTOMER.INFO")} </a>
```

Si le document utilise l'expression optionnelle `xquery version`, le mot-clé `XQUERY` est toujours requis :

```
XQUERY xquery version "1.0"; (: Retrieve details of all customers :)
declare default element namespace "http://http://www.altova.com/xquery/databases/db2";
<a> {db2-fn:xmlcolumn("CUSTOMER.INFO")} </a>
```

**Note :** Les moteurs XQuery intégrés de XMLSpy lisent le mot-clé `XQUERY` d'une manière qui indique qu'une BD XML doit être accédée. En conséquence, toute tentative d'exécuter un document XQuery contenant le mot-clé `XQUERY` sur un document XML autre qu'un document contenu dans une BD XML, entraînera une erreur.

## Activer la prise en charge de XQuery et se connecter à la BD

La prise en charge de la BD d'un document XQuery est activée en cochant la case Activer la prise en charge de base de données dans la fenêtre Info (*capture d'écran ci-dessous*). Veuillez noter que la prise en charge BD doit être activée pour chaque document XQuery séparément et qu'à chaque fois qu'un document XQuery est ouvert pour la première fois.




Lorsque vous activez la prise en charge BD dans la fenêtre Info, un dialogue Connexion rapide s'affiche qui vous permet de vous connecter à une base de données. Actuellement, seules les bases de données IBM DB2 sont prises en charge. La connexion à une BD est décrite dans la section Se connecter à une base de données. Si des connexions à des sources de données existent déjà, elles seront recensées dans la liste de choix Sources de données de la fenêtre Info (*capture d'écran ci-dessous*), et une de ces sources de données peut être sélectionnée en tant que la source de données pour le document XQuery actif. Dans la fenêtre Info, vous pouvez aussi sélectionner l'objet racine parmi les objets disponibles dans la liste de choix Objet Racine.




Le dialogue Connexion rapide (qui vous permet de vous connecter à une BD) peut être accédé à tout moment en cliquant sur l'icône dans la fenêtre Info.

**Note :** Lorsque vous fermez un document XQuery, la connexion à la BD est fermée également. Si, ultérieurement, vous rouvrez le document XQuery, vous devrez également vous reconnecter à la BD.

## Extensions de langage XQuery spécifiques à IBM DB2

Deux fonctions IBM spécifiques à DB2 peuvent être utilisées dans les documents XQuery pour extraire des données depuis une base de données IBM DB2 :

- `db2-fn:xmlcolumn` extrait une colonne XML complète sans chercher ou filtrer la colonne.
- `db2-fn:sqlquery` extrait des valeurs basées sur une déclaration SQL `SELECT`

Les données XML extraites à l'aide de ces fonctions peuvent ensuite être manipulées à l'aide de structures XQuery standard. *Voir exemples ci-dessous*.

**`db2-fn:xmlcolumn:`** L'argument de la fonction est un littéral de chaîne sensible à la casse qui identifie une colonne XML dans une table. L'argument littéral de chaîne doit être un nom de colonne qualifié de type XML. La fonction retourne toutes les données XML dans la colonne en tant que séquence, sans y appliquer une

 © 2019-2025 Altova GmbH

condition de recherche. Dans l'exemple suivant, toutes les données de la colonne `INFO` (XML) de la table `CUSTOMER` sont retournées dans un élément `<newdocelement>` de niveau supérieur :

```
XQUERY (: Retrieve details of all customers :)
declare default element namespace "http://www.altova.com/xquery/databases/db2";
<newdocelement> {db2-fn:xmlcolumn("CUSTOMER.INFO")} </newdocelement>
```

Les données extraites peuvent être requises avec des structures XQuery. Dans l'exemple ci-dessous, les données XML extraites depuis la colonne (XML) `INFO` de la table `CUSTOMER` est filtrée à l'aide d'une structure XQuery de manière à ce que seuls les profils des clients situés à Toronto sont extraits.

```
XQUERY (: Retrieve details of Toronto customers :)
declare default element namespace "http://www.altova.com/xquery/databases/db2";
<newdocelement> {db2-fn:xmlcolumn("CUSTOMER.INFO")/customerinfo[addr/city='Toronto']}
</newdocelement>
```

**Note :** dans l'exemple ci-dessus, l'élément de document des fichiers XML dans chaque cellule est `customerinfo` et le nœud de racine de la séquence XML retournée par `db2-fn:xmlcolumn` est considérée être un nœud abstrait placé au-dessus des nœuds `customerinfo`.

**`db2-fn:sqlquery`:** la fonction prend une déclaration SQL Select en tant que son argument et retourne une séquence de valeurs XML. La séquence extraite est ensuite requêtée avec des structures XQuery. Dans l'exemple suivant, la colonne `INFO` est filtrée pour des enregistrements dans la table `CUSTOMER` comportant un champ `CID` contenant une valeur située entre `1000` et `1004`. Veuillez noter qu'alors que SQL n'est pas sensible à la casse, XQuery l'est.

```
XQUERY (: Retrieve details of customers by Cid:)
declare default element namespace "http://www.altova.com/xquery/databases/db2";

<persons>
   {db2-fn:sqlquery("SELECT info FROM customer WHERE CID>1000 AND CID<1004")/
   <person>
      <id>{data(@Cid)}</id>
      <name>{data(name)}</name>
   </person>}
</persons>
```

Le document XQuery ci-dessus retourne la sortie suivante :

```
<persons xmlns="http://www.altova.com/xquery/databases/db2">
   <person>
       <id>1001</id>
       <name>Kathy Smith</name>
   </person>
   <person>
       <id>1002</id>
       <name>Jim Jones</name>
   </person>
   <person>
       <id>1003</id>
       <name>Robert Shoemaker</name>
   </person>
</persons>
```

Veuillez noter les points suivants :

- La déclaration d'espace de noms de l'élément par défaut dans le prologue s'applique pour tout le document XQuery et est utilisé pour parcourir le document XML et pour la construction de nouveaux éléments. Cela signifie que le sélecteur XQuery `name` est élargi à `<default-element-namespace>:name`, et que les éléments construits, comme `persons`, se trouvent dans l'espace de noms élément par défaut.
- La déclaration SQL Select n'est pas sensible à la casse.
- La clause `WHERE` de la déclaration Select devrait référencer un autre item de base de données et non un nœud dans le fichier XML en cours d'accession.
- La barre oblique "`/`" située après la fonction `db2-fn:sqlquery` représente le premier item de la séquence retournée et cet item est le nœud contextuel pour une navigation ultérieure.

## Exécuter le document XQuery

Afin d'exécuter le document XQuery, sélectionner la commande **Exécution XQuery** (menu **XSL/XQuery**). En alternative, appuyer sur **Alt+F10** ou cliquer sur l'icône d'exécution XQuery . Le résultat de l'exécution est affiché dans un nouveau document.

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 8 XSLT/XQuery débogueur et profileur

XMLSpy contient un Débogueur XSLT/XQuery afin de vous aider à créer plus rapidement des documents XQuery corrects. Ces deux fonctions sont décrites dans les sous-sections de cette section.

**Note :** Profileur XSLT est uniquement disponible dans l'Édition Enterprise.

# 8.1 Débogueur XSLT et XQuery

Le Débogueur XSLT et XQuery vous permet de déboguer les feuilles de style XSLT et documents XQuery. L'interface Débogueur XSLT et XQuery présente des modes simultanés du document XSLT/XQuery, la source du document XML/JSON, et le document XML de sortie. Vous pouvez parcourir le document XSLT/XQuery étape par étape pour voir quelle sortie est générée à chaque étape. À chaque étape, les positions dans le document source XML/JSON, le document XSLT/XQuery, et le document de sortie sont mis en surbrillance, et l'information de débogage est affichée dans des fenêtres connexes du débogueur.



Cette section vous explique comment travailler avec Débogueur XSLT et XQuery, elle est organisée comme suit :

- Mécanisme et interface
- Commandes et icônes de barre d'outils
- Points d'arrêt
- Points de trace
- Fenêtres d'information
- Paramètres du débogueur

**Site web d'Altova :** Débogueur XSLT, Débogueur XQuery

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 8.1.1 Mécanisme et interface

Le mécanisme de base utilisé pour déboguer les fichiers XSLT et XQuery est indiqué ci-dessous.

### Ouvrir une session de débogage.

Vous pouvez ouvrir une session de débogage depuis le document XML, JSON, XSLT ou XQuery en sélectionnant la commande **XSL/XQuery | Start Debugger / Go**.

Le Débogueur XSLT et XQuery fonctionne uniquement dans le Mode Texte et Grille. Si le document actif n'est pas Texte ou Grille lors du démarrage de la session de débogage, alors vous serez invité à passer au mode Texte, qui est le mode par défaut du Débogueur XSLT et XQuery. Dans le dialogue Paramètres de débogage, vous pouvez aussi décider de configurer cette option en permanence.

Si le document actif requiert un fichier associé et si ce fichier a été assigné au fichier actif, alors la session de débogage démarre immédiatement. (Par exemple, un document XML pourrait avoir une feuille de style XSLT qui lui est assignée par une instruction de traitement `xml-stylesheet`.) Sinon, vous êtes invité à choisir le fichier associé nécessaire. Puisque, toutefois, les fichiers XQuery ne nécessitent pas d'association de fichier XML et n'en contiennent pas non plus, vous pouvez choisir ou non d'être invité à choisir une association de fichier XML/JSON à chaque fois que vous lancerez une session de débogage XQuery (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




La barre d'outils du débogueur avec les icônes de débogage apparaît automatiquement lorsqu'une session de débogage est lancée.

### Interface de débogage

L'interface Débogueur XSLT et XQuery est affichée dans le diagramme ci-dessous. En alternative au mode des trois documents (XML/JSON, XSLT/XQuery, Sortie) affichés ci-dessous, vous pouvez opter pour mode de deux documents (XSLT/XQuery et Sortie), ou un mode d'un des documents. À cette fin, sélectionnez la commande appropriée parmi les trois commandes du mode du débogueur.




Les fenêtres d'information dans l'interface (*voir la capture d'écran ci-dessus*) fournissent des informations concernant les divers aspects de la transformation/exécution (Variables, Suivi XPath, Pile d'appel, Messages, Info, etc). Voir la rubrique Fenêtres d'information pour les détails.

## Débogage

Il existe deux manières générales de parcourir un document XSLT ou XQuery :

- Utilisez la commande **XSL/XQuery | Start Debugger / Go** pour parcourir toute la transformation/exécution, interrompant uniquement lors des points d'arrêt. Si aucun point d'arrêt n'a été défini, alors la transformation/exécution est exécutée en une seule étape et aucun résultat de débogage n'est affiché.
- Utilisez les commandes **Step Into**, **Step Out**, et **Step Over** pour parcourir le document XSLT ou XQuery. Si un fichier XML est associé avec la session, les emplacements correspondants dans le fichier XML sont marqués. Simultanément, la sortie pour les étapes correspondantes est générée dans le fichier de sortie. En conséquence, vous pouvez voir ce qui se passe à chaque étape de la transformation et notez tout effet que vous voulez modifier.

Les points d'arrêt peuvent être configurés dans tout fichier (XML ou XSLT/XQuery) de manière à interrompre le traitement au niveau des points sélectionnés. Cela accélère les sessions de débogage étant donné que vous n'avez pas à passer manuellement par chaque déclaration dans le document XSLT ou XQuery. Voir le sujet Points d'arrêt pour plus d'informations. De plus, les points de trace peuvent être définis dans les documents XML/JSON ou XSLT/XQuery pour consulter séparément la sortie des instructions individuelles. Voir le sujet Points de trace pour plus d'informations.

Lors d'une session de débogage, vous pouvez interrompre le débogueur (ce n'est pas la même chose que d'arrêter la session de débogage ; *voir ci-dessous*) avec la commande **XSL/XQuery | Stop Debugger**. Lorsque le débogueur a été interrompu, l'interface Débogueur XSLT et XQuery reste ouverte et vous pouvez éditer tout document. Toutes les fonctions d'édition XMLSpy seront disponibles dans l'interface de débogage. Vous pouvez redémarrer le débogueur (depuis le début du document XSLT/XQuery) en sélectionnant **XSL/XQuery | Start Debugger** or **XSL/XQuery | Step Into**.

 © 2019-2025 Altova GmbH

### Interrompre une session de débogage.

Sélectionnez **XSL/XQuery | End Debugger Session** pour fermer la session de débogage et retournez à votre environnement précédent XMLSpy. Ces fenêtres d'information seront fermées, mais l'information de point d'arrêt et de point de trace est gardée jusqu'à ce que le fichier soit fermé (En conséquence, si vous démarrez une nouvelle session de débogage impliquant un fichier contenant des points d'arrêt, les points d'arrêt s'appliqueront dans une nouvelle session de débogage.)

## 8.1.2 Commandes et icônes de barre d'outils

Les commandes de débogage sont disponibles dans le menu **XSL/XQuery** et les icônes de la barre d'outils. Les icônes du débogueur sont automatiquement rendues disponibles dans la barre outils lorsqu'une session de débogage est ouverte. Les icônes de débogage sont recensées ci-dessous.

| Icône | Nom de la commande | Description |
|---|---|---|
| | *Démarrer débogage/OK (Alt+F11)* | Démarre ou poursuit le débogage jusqu'à la fin. Si des points d'arrêt ont été définis, le traitement s'interrompra aux points d'arrêt. Les résultats de point de trace sont affichés dans la fenêtre de trace quand l'instruction du point de trace est exécutée. |
| | *Afficher uniquement le document actif* | Maximisez la fenêtre du document sctif actuel dans le débogueur. |
| | *Afficher XSLT/XQuery et sortie* | Affiche des documents XSLT/XQuery et de sortie en masquant le document XML. |
| | *Afficher XML, XSLT/XQuery et de Sortie.* | Affiche les documents XML, XSLT/XQuery et de sortie. Il s'agit du mode par défaut lorsqu'un document XML est associé pour la session de débogage. |
| | *Arrêter débogueur* | Arrête le débogueur. Pas la même chose que la session de débogage. Cela est utile si vous souhaitez éditer un document en pleine session de débogage. Après avoir stoppé le débogueur, vous devez redémarrer depuis le début. |
| | *Pas à pas détaillé (F11)* | Poursuit en étapes individuelles à travers tous les nœuds et expressions XPath. Utilisé aussi pour redémarrer le débogueur une fois qu'il a été arrêté. |
| | *Pas à pas principal (Ctrl+F11)* | Passe au-dessus du nœud actuel vers le nœud suivant au même niveau ou vers le nœud suivant situé au niveau supérieur suivant à celui du nœud actuel. Utilisé aussi pour redémarrer le débogueur une fois qu'il a été arrêté. |
| | *Pas à pas sortant (Shift+F11)* | Pas à pas sortant sort du nœud actuel pour passer au frère suivant du nœud parent ou au nœud suivant dans le niveau plus élevé que celui du nœud parent. |

| | | |
|---|---|---|
| | *Afficher le nœud d'exécution actuel* | Affiche/sélectionne le nœud d'exécution actuel dans le document XSLT/XQuery et le nœud contextuel correspondant dans le document XML. Utile si vous cliquez dans d'autres onglets ou allez à des emplacements spécifiques de documents, puis si vous voulez retourner au nœud actuel du débogage. |
| | *Redémarrer Débogueur* | Vide la fenêtre de sortie et redémarre la session de débogage avec les fichiers sélectionnés actuellement. |
| | *Insère/Supprime le point d'arrêt (F9)* | Insère ou supprime un point d'arrêt à l'emplacement actuel du curseur. Indiqué par une ligne pointillée rouge. La commande est également disponible dans les menus contextuels. |
| | *Insérer/Supprimer point de trace (Shift+F9)* | Insère ou supprime un point de trace à l'emplacement actuel du curseur. Les points de trace peuvent être définis pour des nœuds dans les documents XSLT. Indiqué par une ligne pointillée rouge. La commande est également disponible dans les menus contextuels. |
| | *Activer/Désactiver point d'arrêt (CTRL+F9)* | Cette commande (il n'existe pas d'icône de barre d'outils) active ou désactive des points d'arrêt déjà définis. La commande est également disponible dans les menus contextuels. |
| | *Activer/Désactiver point de trace (Shift+CTRL+F9)* | Cette commande (il n'existe pas d'icône de barre d'outils) active ou désactive des points de trace déjà définis. La commande est également disponible dans les menus contextuels. |
| | *Arrêter session de débogage* | Termine la session de débogage et vous ramène au mode XMLSpy qui était actif avant d'avoir commencé la session de débogage. Selon les paramètres que vous avez définis dans le dialogue Paramètres de Débogueur XSLT/XQuery, les documents de sortie qui ont été ouverts pour la session de débogage resteront ouverts ou pas. |
| | *Dialogue Points d'arrêt/Points de trace* | Cette commande ouvre le dialogue points d'arrêt/points de trace XSLT/XQuery, qui affiche une liste de tous les points d'arrêt/ points de trace actuellement définis (y compris les points désactivés) dans tous les fichiers dans la session de débogage actuelle. |

*Raccourcis débogueur*

| | |
|---|---|
| F9 | Insérer/Supprimer Points d'arrêt |
| F9 + Shift | Insérer/Supprimer Points de trace |
| F9 + CTRL | Activer/Désactiver le Point d'arrêt |
| F9 + Shift + CTRL | Activer/Désactiver le Point Trace |
| F11 | Pas à pas détaillé |


© 2019-2025 Altova GmbH

| | |
|---|---|
| F11 + Shift | Pas à pas principal |
| F11 + CTRL | Pas à pas sortant |
| F11 + Alt | Démarrer débogueur/OK |

## 8.1.3 Points d'arrêt

Les points d'arrêt (*lignes pointillées en rouge dans la capture d'écran ci-dessous*) peuvent être définis dans les documents XML, XSLT et XQuery. Le débogage se mettre en pause aux points d'arrêt, ce qui vous permet de restreindre l'attention de ces zones. Vous pouvez définir un nombre quelconque de points d'arrêt.

```
19      <table style="border-spacing: 0px; border-collapse: collapse;">
20          <tbody>
21              <xsl:for-each select="n1:Office">
22              <xsl:variable name="office" select="n1:Name"/>
23                  <tr>
24                      <td style="border: 1px solid #000; padding: 6px;">
25                          <xsl:value-of select="$office"/>
26                      </td>
27                      <td style="border: 1px solid #000; padding: 6px;">
28                          <xsl:value-of select="n1:Location"/>
29                      </td>
30                  </tr>
31              </xsl:for-each>
32          </tbody>
33      </table>
```

Lorsque qu'un débogueur se met en pause en tombant sur un point d'arrêt, sélectionnez **XSL/XQuery | Démarrer Débogueur** ou **XSL/XQuery | Step Into** pour reprendre le débogage.

Veuillez prendre note des points suivants :

- Un point d'arrêt est affiché en tant ligne pointillée rouge.
- Il est possible de définir un point d'arrêt et un point de trace pour la même instruction/nœud. L'instruction/le nœud est ensuite marqué en combinant les lignes pointillées bleues et rouges (*voir le second point d'arrêt de la capture d'écran ci-dessus*).
- Les points d'arrêt qui ont été définis pour un document restent dans ce document jusqu'à ce qu'il soit fermé. Si vous basculez vers un aperçu qui n'est pas un Mode Texte ou Mode Grille, les points d'arrêt seront supprimés.

### Emplacements des points d'arrêt

Vous pouvez définir des points d'arrêt aux emplacements suivants :

- *Document XML/JSON :* Tout nœud. L'interruption du traitement aura lieu au début de ce nœud.
- *Documents XSLT :* (i) au début des modèles et des instructions de modèle (par ex., `xsl:for-each`) ; (ii) Dans une expression XPath ; (iii) Dans n'importe quel nœud d'un fragment XML construit littéralement. L'interruption du traitement aura lieu au début de ce nœud.

- *Documents XQuery :* (i) au début des instructions XQuery, (ii) dans les expressions XPath ; (iii) dans n'importe quel nœud d'un fragment XML construit littéralement. L'interruption du traitement aura lieu au début de ce nœud.

**Note :** Les points de trace ne peuvent pas être définis sur des nœuds fermants. Les points d'arrêt sur attributs dans les documents XSLT seront ignorés.

## Insérer et supprimer des points d'arrêt

Les points d'arrêt peuvent être définis dans le Mode Texte et le Mode Grille. Placez le curseur où vous souhaitez insérer le point d'arrêt - ou dans le point d'arrêt si vous souhaitez le supprimer - puis, suivez une des instructions suivantes :

- Sélectionnez **XSL/XQuery | Insérer/Supprimer point d'arrêt**.
- Appuyez sur **F9**.
- Cliquez avec la touche de droite et sélectionnez **Points d'arrêt/points de trace | Insérer/Supprimer le point d'arrêt**.

Pour supprimer un point d'arrêt, vous pouvez également utiliser le dialogue Points d'arrêt/Points de trace XSLT (*décrit ci-dessous*).

## Dialogue Points d'arrêt/Points de trace XSLT

Accédez au dialogue XSLT Breakpoints/Tracepoints (*voir la capture d'écran ci-dessous*) en cliquant soit sur la commande de menu **XSL/XQuery | Breakpoints/Tracepoints...** ou sur l'icône de la barre d'outils de la commande.




Le dialogue XSLT Breakpoints/Tracepoints fournit les fonctions suivantes :

- Recensez tous les points d'arrêt et points de trace dans tous les documents XML, XSLT et XQuery actuellement ouverts.
- Modifiez un point de trace et et vice versa, en utilisant les boutons flèches entre les volets respectifs et en cliquant sur **OK** quand vous avez terminé.
- Désactivez/activez un point d'arrêt ou point de trace en décochant/cochant respectivement sa case à cocher et cliquez sur **OK** quand vous avez terminé. Désactiver un point d'arrêt / point de trace vous permet de l'ignorer sans avoir à le supprimer.
- Supprimez une ou tous les points d'arrêt / points de trace en cliquant sur le bouton respectif, puis en cliquant sur **OK** quand vous avez terminé.
- Allez directement au point d'arrêt / point de trace dans le document respectif et éditez le document. Cliquez sur le bouton respectif **Éditer Code** (*voir la capture d'écran ci-dessous*).

## 8.1.4 Points de trace

Les points de trace vous permettent de tracer le contenu généré par une instruction XSLT. Dans la capture d'écran ci-dessous, chaque point de trace (jusqu'à ce point dans la session de débogage) est recensé dans l'onglet *Trace* de la fenêtre de trace. Sélectionnez un des items de trace pour afficher le contenu XSLT généré au point de trace. Le contenu sera affiché dans le volet *Résultat* à droite.



La capture d'écran ci-dessus affiche que deux points de trace ont été définis : (i) dans les instructionson the `xsl:variable` and the `xsl:value-of`. Puisque ces deux instructions apparaissent à l'intérieur d'une instruction `xsl:for-each` qui sélectionne l'élément `n1:Office`, le processeur effectue des boucles à travers les éléments `n1:Office` du document XML. Pour chaque élément `n1:Office`, la variable `$office` sera définie à la valeur de l'élément enfant `n1:Name` (de l'élément actuel `n1:Office`). L'instruction `xsl:value-of` effectue les sorties de la valeur `$office` de la variable (qui sera celle de l'élément `n1:Name`).

Dans la capture d'écran, le débogueur a progressé via deux éléments `n1:Office`. Les instructions `xsl:variable` et `xsl:value-of` sont recensées pour chacun des deux éléments `n1:Office`. Sélectionnez un des quatre items pour afficher, dans le volet *Result*, le résultat généré par l'instruction spécifique.

Vous pouvez définir autant de points de trace que vous voulez. Lorsque le débogueur progresse à travers le document XSLT, tous les points de trace rencontrés seront recensés dans l'onglet *Trace*, et vous pouvez sélectionner toute instruction recensée pour voir le résultat qu'il génère.

## Points importants

Veuillez prendre note des points suivants :

- Les points de trace peuvent être définis (i) dans des instructions XSL et résultats litéraux dans des feuilles de style XSLT et (ii) sur des nœuds dans des documents XML et XQuery.
- Les points de trace ne peuvent pas être définis sur des nœuds fermants.
- Un point de trace est affiché en tant ligne pointillée bleu.
- Il est possible de définir un point de trace et un point de trace pour la même instruction/nœud. L'instruction/le nœud est ensuite marqué en combinant les lignes pointillées bleues et rouges (*voir le capture d'écran ci-dessus*).
- Les résultats sont affichés dans la fenêtre Trace une fois que l'instruction tracée a été complétée.
- Les points de trace qui ont été définis pour un document restent dans ce document jusqu'à ce qu'il soit fermé. Si vous basculez vers un aperçu qui n'est pas un Mode Texte ou Mode Grille, les points de trace seront supprimés.
- Vous pouvez également utiliser un point de trace pour voir quel résultat serait généré par une expression XPath qui a un nœud de point de trace comme son nœud contexte. Vous trouverez ci-dessous la description de la procédure à suivre.

## Insérer et supprimer des points de trace

Les points de trace peuvent être définis dans le Mode Texte et le Mode Grille Placez le curseur où vous souhaitez insérer le point de trace - ou dans le point de trace si vous souhaitez le supprimer - puis, suivez une des instructions suivantes :

- Sélectionnez **XSL/XQuery | Insérer/supprimer le point de trace**.
- Appuyez sur **Shift+F9**.
- Cliquez avec la touche de droite et sélectionnez **Points d'arrêt/points de trace | Insérer/Supprimer le Point de trace** .

Pour supprimer un point de trace, vous pouvez également utiliser le dialogue Points d'arrêt/Points de trace XSLT (*décrit ci-dessous*).

## Dialogue Points d'arrêt/Points de trace XSLT

Accédez au dialogue XSLT Breakpoints/Tracepoints (*voir la capture d'écran ci-dessous*) en cliquant soit sur la commande de menu **XSL/XQuery | Breakpoints/Tracepoints...** ou sur l'icône de la barre d'outils de la commande.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Le dialogue XSLT Breakpoints/Tracepoints fournit les fonctions suivantes :

- Recensez tous les points d'arrêt et points de trace dans tous les documents XML, XSLT et XQuery actuellement ouverts.
- Modifiez un point de trace et et vice versa, en utilisant les boutons flèches entre les volets respectifs et en cliquant sur **OK** quand vous avez terminé.
- Désactivez/activez un point d'arrêt ou point de trace en décochant/cochant respectivement sa case à cocher et cliquez sur **OK** quand vous avez terminé. Désactiver un point d'arrêt / point de trace vous permet de l'ignorer sans avoir à le supprimer.
- Supprimez une ou tous les points d'arrêt / points de trace en cliquant sur le bouton respectif, puis en cliquant sur **OK** quand vous avez terminé.
- Allez directement au point d'arrêt / point de trace dans le document respectif et éditez le document. Cliquez sur le bouton respectif **Éditer Code** (*voir la capture d'écran ci-dessous*).
- Définir une expression XPath sur un point de trace pour vérifier la valeur que renvoie l'expression. Vous trouverez ci-dessous la description de la procédure à suivre.

## Définir une expression XPath sur un point de trace

Si vous définissez une expression XPath sur un point de trace, le point de trace ne renvoie pas le contenu généré par l'instruction XSLT correspondante. À la place, elle renvoie le résultat d'évaluation de l'expression XPath par rapport au nœud contexte du point de trace. Ce résultat est affiché dans la fenêtre Trace.

Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, nous avons défini trois points de trace. Le premier point de trace (à la ligne 21) a comme son nœud contexte le nœud parent de l'élément `n1:Office` Les deux autres points de trace, car ils sont tous deux à l'intérieur de l'instruction `xsl:for-each`, auraient tous deux l'élément `n1:Office` comme leurs nœuds contexte respectifs.

```
19          <table style="border-spacing: 0px; border-
    collapse: collapse;">
20              <tbody>
21                  <xsl:for-each select="n1:Office">
22                  <xsl:variable name="office"
    select="n1:Name"/>
23                      <tr>
24                          <td style="border: 1px solid
    #000; padding: 6px;">
25                              <xsl:value-of
    select="$office"/>
26                          </td>
```

Maintenant, disons que nous définissons, dans un dialogue XSLT Breakpoints/Tracepoints (*voir ci-dessus*), les expressions XPath pour chacun des trois points de trace tels qu'affichés dans la capture d'écran ci-dessous. Notez que le nœud contexte du premier point de trace est le nœud parent de l'élément `n1:Office`, qui nous permet de compter les éléments `n1:Office` comme nœuds enfant. Pour le deuxième point de trace, où le nœud contexte est l'élément `n1:Office`, nous pouvons compter les éléments enfant `n1:Department`.




En exécutant le débogueur (**XSL/XQuery | Start Debugger**), les résultats des expressions XPath seront affichés dans la fenêtre de Trace (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




 © 2019-2025 Altova GmbH

Veuillez prendre note des points suivants :

- Puisqu'il y a trois éléments `n1:Office` dans notre exemple, la boucle xsl:for-each est exécutée une fois pour chacun des éléments `n1:Office`. De manière conséquente, les deux autres points de trace à l'intérieur de la boucle sont évalués pour chaque bureau et renvoient les données correspondant aux bureaux respectifs.
- L'expression XPath du point de trace `xsl:for-each` est évalué lorsque le traitement de l'instruction est terminé.

## 8.1.5 Fenêtres d'Information

Les fenêtres d'information qui s'ouvrent dans l'interface du Débogueur XSLT et XQuery pendant une session de débogage contiennent des informations concernant des aspects variés de la transformation XSLT ou de l'exécution XQuery. Cette information est importante pour vous aider à déboguer vos fichiers XSLT et XQuery.

Il existe huit fenêtres d'information dans les sessions de débogage XSLT et cinq fenêtres d'information dans les sessions de débogage XQuery. Ces fenêtres sont organisées en deux groupes par défaut qui sont situés en bas de l'interface du Débogueur XSLT et XQuery (*voir illustration ci-dessous*). Ces fenêtres et l'information qu'elles affichent sont décrites en détail dans cette section.




*La mise en page par défaut de l'interface du Débogueur XSLT et XQuery.*

Le premier groupe des fenêtres d'information affiche les fenêtres suivantes dans des onglets regroupés dans une seule fenêtre :

- Contexte (uniquement pour les sessions de débogage XSLT)
- Variables
- Suivi XPath

Le second groupe des fenêtres d'information affiche les fenêtres suivantes dans des onglets regroupés dans une seule fenêtre :

- Pile d'appels
- Messages
- Modèles (uniquement pour les sessions de débogage XSLT)
- Info
- Trace

C'est pourquoi vous verrez, dans la mise en page par défaut, deux groupes de fenêtre, chacun présentant des onglets pour les différentes fenêtres qu'ils contiennent. Un onglet est actif à la fois. Ainsi, par exemple, pour afficher des informations concernant les Variables dans le premier groupe de fenêtre d'information, cliquer sur l'onglet **Variables**. La fenêtre d'information Variables s'ouvre et les fenêtres d'information Contexte et Suivi XPath sont dissimulées. Veuillez noter que dans certains onglets, vous pouvez utiliser l'affichage d'information en tant qu'outils de navigation : cliquer sur un item pour vous amener sur cet item dans le fichier XML, XSLT ou XQuery. Voir la documentation des fenêtres d'information respectives (Contexte, Pile d'appels, Modèles) pour plus de détails.

Les deux groupes d'information peuvent être redimensionnés en tirant leur bordure. Des fenêtres individuelles peuvent être glissées hors du groupe les contenant en cliquant sur le nom de l'onglet et en glissant la fenêtre hors du groupe. Une fenêtre peut être ajoutée à un groupe en glissant sa barre de titre dans la barre de titre du groupe. Veuillez noter qu'il n'y a pas de bouton de réinitialisation pour retourner la mise en page à la mise en page par défaut.

### 8.1.5.1 Fenêtre Contexte

La Fenêtre de contexte est disponible pour le débogage XSLT uniquement (pas pour le débogage XQuery).

Lorsque vous traitez un document XML avec la feuille de style XSLT, l'emplacement atteint par le processeur à tout moment sera à l'intérieur d'un certain nœud contexte. Ce nœud contexte est affiché dans la Fenêtre de contexte ensemble avec tous ses descendants. Dans la capture d'écran ci-dessous, le nœud contexte à ce point est le nœud `Office`.

 © 2019-2025 Altova GmbH



Context

| Name | Type | Value / Attributes |
|---|---|---|
| Office | element | |
| Name | element | Nanonull, Inc. |
| Desc | element | |
| Location | element | US |
| Address | element | |
| street | element | 119 Oakstreet, Suite 4876 |
| city | element | Vereno |
| state | element | DC |
| zip | element | 29213 |
| Phone | element | +1 (321) 555 5155 0 |
| Fax | element | +1 (321) 555 5155 4 |
| EMail | element | office@nanonull.com |
| Department | element | |
| Department | element | |
| Department | element | |
| Department | element | |
| context-position | | 1 |
| context-size | | 3 |

Les deux dernières lignes de la fenêtre indiquent que ce nœud contexte **`Office`** est le premier item d'une séquence de trois items étant actuellement traités. Une telle situation pourrait avoir lieu, par exemple, si une instruction `xsl:for-each` est en cours de traitement qui sélectionne les éléments **`Office`** disons, à l'intérieur d'un élément **`Organization`**.

Cliquer sur une entrée dans la fenêtre de contexte met en surbrillance cet item dans le document XML. Si le document XML n'est pas affiché actuellement dans l'interface, une fenêtre pour le document XML sera ouverte.

## 8.1.5.2 Fenêtre Variables

La Fenêtre des Variables affiche les variables in-scope et les paramètres, ainsi que leurs valeurs, à tout moment donné lors du débogage XSLT/XQuery.




Les paramètres sont indiqués par **P**, les variables globales (déclarées au niveau supérieur d'une feuille de style) sont indiquées par **G**, et les variables locales (déclarées dans un modèle XSLT) sont indiquées par **L**. Le type des valeurs des variables et des paramètres est aussi indiqué.

## 8.1.5.3 Fenêtre Suivi XPath

La Fenêtre XPath-Watch vous permet de voir comment une expression XPath évaluerait dans un ou plusieurs contextes. Lorsque vous parcourez le document XSLT/XQuery, l'expression XPath que vous avez saisi est évaluée dans le contexte actuel et le résultat est affiché dans la colonne *Value* (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




Pour saisir une expression XPath, double-cliquez dans le champ de texte sous la colonne de Nom et saisissez XPath. En alternative, glissez une expression XPath depuis un fichier et déposez-la dans la fenêtre XPath-Watch. Utilisez les expressions qui sont correctes conformément à la version XPath qui correspond à la version XSLT/XQuery du document XSLT/XQuery.

**Note :** Si les espaces de noms ont été utilisés dans le document XML ou le document XSLT/XQuery, assurez-vous que les préfixes d'espaces de noms dans votre expression XPath ciblent correctement les nœuds du document XML.

## 8.1.5.4 Fenêtre Pile d'appel

La Fenêtre Pile des appels affiche une liste des modèles et instructions XSLT précédemment traités, le modèle/instruction actuel apparaissant en haut de la liste. La pile des appels affiche des modèles/instructions ancêtre du modèle/de l'instruction actuel(le). Si le modèle/l'instruction est un modèle intégré, alors la fenêtre du document XSLT affiche les modèles built-in avec le modèle built-in en surbrillance.

 © 2019-2025 Altova GmbH

**Call Stack**

| Name | Location | Result Document |
|---|---|---|
| xsl:value-of | OrgChart.xslt | XSL Output.xml |
| h1 | OrgChart.xslt | XSL Output.xml |
| xsl:template | OrgChart.xslt | XSL Output.xml |
| xsl:apply-templates | OrgChart.xslt | XSL Output.xml |
| body | OrgChart.xslt | XSL Output.xml |
| html | OrgChart.xslt | XSL Output.xml |
| xsl:template | OrgChart.xslt | XSL Output.xml |
| xsl:stylesheet | OrgChart.xslt | XSL Output.xml |

Cliquez sur un item dans la fenêtre pour aller le modèle/l'instruction XSLT/XQuery correspondant(e).

## 8.1.5.5 Fenêtre Modèles

La Fenêtre Modèles est disponible pour le débogage XSLT uniquement (pas pour le débogage XQuery).

La Fenêtre Modèles affiche les modèles variés utilisés dans la feuille de style XSLT, y compris les modèles built-in et modèles nommés. Les modèles correspondants sont listés par les nœuds auxquels ils correspondent. Les modèles nommés sont listés par leur nom. Pour les deux types de modèles, le mode, la priorité et l'emplacement du modèle sont affichés.

**Templates**

| Match | Mode | Name | Priority | Location |
|---|---|---|---|---|
| | | section-summary | -0.5 | DebuggerTree.xsl |
| / | | | -0.5 | DebuggerTree.xsl |
| OrgChart | DE | | 0 | DebuggerTree.xsl |
| OrgChart | EN | | 0 | DebuggerTree.xsl |
| * | #all | | -0.5 | xslt-2.0 |
| / | #all | | -0.5 | xslt-2.0 |
| @* | #all | | -0.5 | xslt-2.0 |
| comment() | #all | | -0.5 | xslt-2.0 |
| processing-instruction() | #all | | -0.5 | xslt-2.0 |
| text() | #all | | -0.5 | xslt-2.0 |

La Fenêtre Modèles affiche tous les modèles de la feuille de style XSLT :

- Les *modèles nommés* sont des modèles qui sont identifiés par un nom. Dans la Fenêtre des modèles, de tels modèles sont recensés par leurs noms dans la colonne *Noms*. Dans la capture d'écran ci-dessus, il existe un modèle nommé ; il a le nom **`section-summary`**.
- Les *modèles correspondants* sont ces modèles qui correspondent par le biais d'un test, tel qu'un test node-name ou un test node-type. Dans la capture d'écran ci-dessus, il existe trois modèles

correspondants : un qui correspond à l'élément racine et deux qui correspondent à l'élément appelé **OrgChart**.

- Les *modèles built-in* sont ceux qui, conformément aux spécifications XSLT, doivent être fournis oar le processeur XSLT. Ils peuvent être identifiés par leur entrées dans la colonne *Emplacement*. Dans la capture d'écran ci-dessus, par exemple, l'entrée **xslt-2.0** identifie ces modèles comme modèles built-in du processeur Altova XSLT 2.0 (qui est utilisé car la feuille de style XSLT actuelle est un document XSLT 2.0).

Veuillez prendre note des points suivants :

- Cliquer sur une entrée dans cette fenêtre pour marquer le modèle correspondant dans la fenêtre de document XSLT.
- Si l'attribut `mode` du modèle a été spécifié, alors cette valeur est affichée dans la colonne *Mode* de ce modèle. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, nous voyons deux modèles qui correspondent à l'élément appelé **OrgChart**. L'un d'eux a une valeur `mode` définie à **DE**, alors que l'autre a une valeur `mode` définie à **EN**. (Les modes sont utilisés pour traiter le même contenu de différentes manières. Dans notre exemple, le contenu **OrgChart** pourrait être traité une fois avec un modèle pour la sortie DE et les valeurs et une fois avec un modèle pour la sortie EN.)
- La colonne *Priorité* recense la valeur de priorité assignée à un modèle. S'il existe plus d'un modèle qui correspond à un nœud, alors les règles de précédence XSLT pour la sélection de modèle sont utilisées pour déterminer quel modèle sera utilisé. Si toutes les règles de précédence sont épuisées, et qu'il existe toujours plus d'un modèle qui peut être épuisé, alors le modèle avec la plus haute valeur de priorité sera utilisée. En débogant, vous pouvez comparer les valeurs de priorité dans cette fenêtre pour identifier les problèmes.

## 8.1.5.6 Fenêtre Info

La Fenêtre Info fournit des métainformations sur le session de débogage actuelle. Cette information inclut quel débogueur est en train d'être utilisé, les noms des documents source et de sortie, et le statut du débogueur.




## 8.1.5.7 Fenêtre Messages

Dans les sessions de débogage XSLT, l'onglet Messages affiche des erreurs de message, l'instruction `xsl:message` , ou tout message d'erreur pouvant se produire durant le débogage.

 © 2019-2025 Altova GmbH

Dans les sessions de débogage XQuery, la fenêtre Messages affiche des messages d'erreur.

## 8.1.6 Fenêtre Trace

La Fenêtre de trace (*voir la capture d'écran ci-dessous*) affiche l'information sur les points de trace qui ont été définis dans les documents pertinents (XML/JSON et XSLT/XQuery). Si vous cliquez sur la commande **XSL/XQuery | Start Debugger**, alors tous les points de trace dans les documents pertinents sont évalués et recensés dans la Fenêtre de trace. Si, toutefois, vous parcourez le processus de débogage, alors les points de trace sont recensés tels qu'ils sont rencontrés.



La Fenêtre de trace est divisée en deux volets :

- Le volet principal sur la gauche recense des nœuds sur lesquels le point de trace est défini, ensemble avec le nom du fichier contenant le nœud et les résultats renvoyés par le traitement//l'exécution au point de trace.
- Le volet de droite, montre le résultat d'évaluation du point de trace, est sélectionné dans le volet gauche.

Pour une discussion plus détaillée, voir la rubrique Points de trace.

## 8.1.7 Paramètres du débogueur

Le dialogue Paramètres du débogueur vous permet de configurer les options de débogage et de sortie pour toutes les sessions de débogage. Pour accéder au dialogue Paramètres (*capture d'écran ci-dessous*), cliquez sur **XSL/XQuery | Paramètres de débogage** ou cliquez sur l'icône dans la barre d'outils. Les paramètres du dialogue sont décrits ci-dessous.




*Fenêtre Sortie*
Définit le mode de la fenêtre de document de la sortie (Défaut, Texte, Grille ou Navigateur). Le Mode par défaut est celui sélectionné pour un type de fichier (identifié par son extension de fichier, par exemple `.xslt` ou `.xq`) dans la section Types de fichier du dialogue d'Options. Pour les transformations XSLT, le type de fichier de sortie est défini dans le fichier XSLT. En ce qui concerne les exécutions XQuery, le type de fichier de sortie est déterminé par le format de sérialisation que vous choisissez dans la section XQuery du dialogue des Options.

L'option *Fermer toutes les fenêtres de sortie* vous donne la possibilité de laisser les fenêtres de document de sortie ouvertes qui ont été ouvertes pendant la session de débogage lorsque la session de débogage se termine.

*Débogage*
Le paramètre Déboguer les modèles intégrés permet au débogueur de **passer dans** le code des modèles intégrés, le cas échéant. Il n'est pas lié à l'**affichage** des modèles intégrés lorsque vous cliquez sur ce type d'entrée de modèle dans l'onglet Modèles, ou si la pile d'appels montre un nœud provenant du fichier de modèle intégré.

Le débogueur XSLT ne marche que dans le Mode Texte ou Grille. L'option Changement automatique au Mode Texte vous permet de passer automatiquement au Mode Texte d'un document pour le débogage lorsqu'un document ne se trouve pas dans le Mode Texte ou Grille. (Le débogueur XQuery fonctionne uniquement dans le Mode Texte.) Si la case *Exécution variable à la demande* est cochée, la définition d'une variable suivra le pas à pas détaillé lorsque la variable est appelée. Dans le cas contraire, le débogueur n'effectuera pas un pas à pas

détaillé dans la définition variable lorsqu'il rencontrera un appel pour une variable ; mais il passera à l'étape suivante.

*Mise en page des documents du débogueur*
Les Documents du débogueur sont les documents qui sont ouverts dans le débogueur. Vous pouvez sélectionner si ces documents doivent être placés en mosaïque verticale, horizontale ou en XML/XSLT horizontal avec le document de résultat placés en mosaïque verticale relativement à XML et XSLT.

# 9 Expressions XPath/XQuery

Les expressions XPath et XQuery sont utilisées pour parcourir les arborescences XML. Avec l'ajout de la prise en charge des mappages et des arrays dans la version 3.1, les expressions XPath et XQuery de la version 3.1 peuvent aussi être utilisées pour parcourir des structures JSON. XPath est un sous-ensemble de XQuery, et toute expression qui est valide dans les deux langages retournera le même résultat dans les deux langages. Pour plus d'informations concernant ces deux langages, voir la Recommandation XPath 3.1 et la Recommandation XQuery 3.1.

## Évaluer des expressions XPath/XQuery dans XMLSpy

XMLSpy vous fournit des fonctions puissantes pour créer des expressions fortes XPath/XQuery, et pour évaluer et déboguer des expressions par rapports aux documents XML et JSON. Ceci vous permet de créer et tester rapidement les expressions par rapport aux documents XML ou JSON dans lesquels vous prévoyez les utiliser.

Ces fonctions analytiques sont disponibles dans la **Fenêtre XPath/XQuery**, qui est une fenêtre de sortie située par défaut parmi les autres fenêtres de sortie en bas de l'interface d'application. Les fonctions de la Fenêtre XPath/XQuery sont décrites dans les sous-sections de cette section.

Dans un scénario d'utilisateur typique, vous suivriez les étapes suivantes :

1. Ouvrir le document XML ou JSON pour lequel vous souhaitez créer ou évaluer une expression.
2. Saisir l'expression XPath/XQuery dans la Fenêtre XPath/XQuery.
3. Exécuter l'Évaluateur ou le débogueur pour voir les résultats. L'Évaluateur montre le résultat final, alors que le Débogueur vous permet d'avancer étape par étape dans le processus d'évaluation, vous montrant les aspects du résultat à chaque étape.

## Dans cette section

Cette section décrit les fonctions de la Fenêtre XPath/XQuery. Elle est organisée comme suit :

- À propos de la fenêtre XPath/XQuery
- Mode Évaluer : pour évaluer les expressions XPath/XQuery
- Mode Débogage : pour déboguer les expressions XPath/XQuery
- Générateur d'expression : pour construire les expressions XPath/XQuery
- Expressions XQuery pour JSON
- Points importants

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 9.1 À propos de la fenêtre XPath/XQuery

La Fenêtre XPath/XQuery (*capture d'écran ci-dessous*) vous permet de créer, d'évaluer et de déboguer des expressions XPath et XQuery par rapport aux documents XML ou JSON. (Les fonctions qui activent les requêtes JSON ont été introduites dans XPath/XQuery 3.1. *Voir également Transformations JSON avec XSLT/XQuery.)*




Pour une description complète de la fenêtre et sa barre d'outils, voir Fenêtre XPath/XQuery dans la description de l'interface.

## Mises en page horizontales et verticales

Dans le coin droit de la barre d'outils, vous trouverez une touche (*voir les captures d'écran ci-dessus et ci-dessous*) qui vous permet de passer entre une mise en page horizontale et verticale. Vous pouvez changer de mise en page à tout moment et dans tous les modes (*voir Mode d'évaluation et Mode de débogage ci-dessous*). La capture d'écran ci-dessus montre la mise en page verticale, qui est utile lorsque l'expression XPath/XQuery (dans le volet de gauche, dans la capture d'écran ci-dessus) s'étend sur plusieurs lignes.

La mise en page horizontale (*capture d'écran ci-dessous*) est utile lorsque le résultat a de longues lignes qui s'étendent à l'horizontale.




## Neuf onglets

La fenêtre XPath/XQuery a neuf onglets, qui sont situés à gauche de la fenêtre *(voir capture d'écran ci-dessus)*. Le fait de disposer de plusieurs onglets vous permet de travailler avec des expressions différentes dans des onglets différents et comparer les résultats. Cliquer sur l'onglet que vous souhaitez consulter.

## Mode Évaluation et Mode Débogage

La Fenêtre XPath/XQuery peut être utilisée en deux modes :

- Mode d'évaluation, dans lequel une expression XPath ou XQuery est évaluée par rapport à un ou plusieurs documents XML/JSON. L'expression est saisie dans le **volet Expression**, et le résultat est affiché dans le **Volet Résultats**. Vous pouvez cliquer sur des nœuds dans le résultat pour vous rendre à ce nœud dans le document XML ou JSON.
- Mode Déboguer, dans lequel vous pouvez déboguer une expression XPath/XQuery telle qu'elle s'applique au document XML actif actuellement. Vous pouvez définir des points d'arrêt et des points de trace, et passer étape par étape à travers l'évaluation. À chaque étape, vous pouvez voir le contenu des variables ainsi que les expressions Watch personnalisées définies pour contrôler les aspects supplémentaires de l'évaluation.

Pour alterner entre les deux modes, veuillez sélectionner la commande appropriée dans le menu déroulant **Lancer l'évaluation/Débogage** situé dans le coin gauche de la barre d'outils de la fenêtre *(voir capture d'écran ci-dessous)*.




Vous trouverez une descriptions de l'utilisation des deux modes dans les sous-sections de cette section.

## Générateur d'expression XPath/XQuery

Dans les deux modes, le Générateur d'expression peut être utilisé pour vous aider à construire des expressions syntactiquement correctes. Allumer ou éteindre le Générateur d'expression avec la touche **Mode générateur** dans la barre d'outils principale .

# 9.2 Évaluer l'expression

La fenêtre XPath/XQuery vous permet de générer une expression XPath ou XQuery (dans une version de langage que vous pouvez choisir ; *voir capture d'écran ci-dessous*), ensuite, vous pouvez évaluer l'expression dans le cadre d'une étendue que vous spécifiez dans l'option *Où (voir capture d'écran*). L'expression peut être évaluée dans le fichier actuel, ainsi que dans les ensembles suivants de plusieurs fichiers : (i) tous les documents ouverts actuellement ; (ii) les fichiers du projet XMLSpy actuellement actif ; ou (iii) des fichiers d'un dossier sélectionné. Si vous souhaitez uniquement tester l'expression, un fichier convenable en tant qu'étendue est approprié. La fenêtre XPath/XQuery peut néanmoins aussi être utilisée pour trouver des données dans un ou plusieurs fichiers puis de la rapporter dans le volet Résultats ; dans ce cas, choisir un ensemble de fichier approprié dans l'étendue.




La fenêtre XPath/XQuery comprend une barre d'outils et deux volets : le volet Expression *(à gauche dans la capture d'écran ci-dessus)* et le volet Résultats *(à droite dans la capture d'écran)*.

## Procédure d'évaluation

Pour évaluer une expression XPath/XQuery, procéder comme suit *(aussi se référer à la capture d'écran ci-dessus)*:

1. *Sélectionner le mode d'évaluation :* Sélectionner **Lancer évaluation** dans le menu déroulant de la commande **Lancer Évaluation/Débogage (F5)** (située en haut à gauche de la barre d'outils ; *voir capture d'écran ci-dessous*).




2. *Layout Horizontal/Vertical :* Pour changer de layout, cliquez sur la touche **Mise en page Horizontale/Verticale** (située en haut à droite de la barre d'outils). Le layout par défaut est le layout vertical.
3. *Sélectionner version de langage :* dans la barre d'outils, sélectionner la version de langage pour l'expression que vous souhaitez évaluer; par exemple, XPath 3.1. Le langage par défaut est XPath 3.1. Voir aussi la note ci-dessous intitulée *XML Schema Selector and XML Schema Field*.

 © 2019-2025 Altova GmbH

4. *Saisir expression:* dans le volet Expression, saisir l'expression à évaluer. Si vous avez besoin d'aide pour construire une expression, utiliser les assistants à la saisie du Générateur d'expression. Pour plus d'informations concernant les fonctions d'édition du volet Expression,voir aussi la note ci-dessous intitulée *Édition dans le volet Expression*.
5. *Choisir l'étendue de l'évaluation :* dans l'option *Où* de la barre d'outils, choisir les fichiers dans lesquels l'expression doit être évaluée. Les options sont : *Fichier actuel ; Fichiers ouverts ; Projet (XMLSpy) ;* ou *Dossier*. La valeur par défaut est *Fichier actuel*.




Si *Fichier actuel* est sélectionné, le fichier qui est actif actuellement sera interrogé. En sélectionnant *Fichiers ouverts* l'expression sera évaluée par rapport à tous les fichiers actuellement ouverts dans XMLSpy. Le projet se réfère au projet XMLSpy actif actuellement. (Les dossiers externes dans un projet XMLSpy peuvent être exclus en cochant l'icône *Ignorer dossiers externes*). L'option *Dossier* vous permet de chercher le dossier requis ; le XPath d'expression sera évalué par rapport aux fichiers XML ou JSON dans ce dossier.
6. *Choisir évaluation XML ou JSON :* si l'étendue d'évaluation est le fichier actuel, le mode d'évaluation (XML ou JSON) est déterminé automatiquement par le type de conformité du type de fichier du document (mode JSON pour des fichiers conformes à JSON, mode XML pour des fichiers non-JSON). Ce mode détecté automatiquement ne peut pas être modifié, et les touches sont désactivées. Si l'étendue de l'évaluation est une option à fichier multiple, les deux touches sont activées et vous pouvez sélectionner le mode d'évaluation que vous souhaitez ; la valeur par défaut est celle des deux options précédemment sélectionnée.
7. *Définir le nœud contextuel :* Le nœud contextuel peut être défini soit sur : (i) le nœud racine, soit (ii) sur la sélection actuelle dans le document actif. Vous pouvez basculer entre les deux paramètres par le biais de la touche de barre d'outils **Définir sélection actuelle en tant que l'origine pour XPath/XQuery**. Le paramètre par défaut est le nœud racine.
8. *Validation XML :* si la touche de la barre d'outils **Valider XML** est activée (le paramètre par défaut), alors les fichiers XML en cours d'évaluation seront validés. Les erreurs sont traitées en tant qu'avertissement et sont rapportées dans le volet Résultats *(capture d'écran ci-dessous)*, mais l'évaluation continue.



9. *Évaluer l'expression :* si l'option de bascule de la barre d'outils **Évaluer sur saisie** est sélectionnée, le résultat de l'évaluation est affiché dans le volet Résultats pendant que vous saisissez l'expression. Si cette option n'est pas sélectionnée, l'évaluation doit être lancée explicitement, en cliquant la commande **Lancer Évaluation/Débogage (F5)** (situé en haut à gauche de la barre d'outils).

*Touches de barre d'outils utilisées dans la procédure d'évaluation*

| | | |
|---|---|---|
| | **Lancer Évaluation/Débogage (F5)** | Active la sélection du Mode Évaluation et lance l'évaluation |
| | **Stoppe Évaluation/Débogage (Shift+F5)** | Activé pendant l'évaluation. Cette fonction est utile si l'évaluation dure top longtemps ou se perd dans une boucle sans fin et que vous souahaitez donc interrompre l'évaluation. |
| | **Valider XML** | Une fois activé/s, le/s document/s XML cible est/sont validés |
| | **Copier XPath de la sélection actuelle** | Copie le chemin de localisation du nœud dans le document XML dans la dernière position du curseur dans le volet Expression |
| | **Définir la sélection actuelle en tant que contexte** | Bascule le contexte d'expression entre le nœud racine et la sélection actuelle |
| | **Charger Snippet** | Charge un snippet XPath/XQuery depuis un fichier XQuery au volet d'évaluation, écrasant les contenus actuels du volet |
| | **Enregistrer Snippet** | Enregistre un snippet XPath/XQuery depuis le volet d'évaluation vers un fichier XQuery |
| XML JSO | **Mode d'évaluation XML/JSON (bascule entre les modes d'évaluation XML et JSON)** | L'icône marquée est l'option active de la paire. Lorsque l'étendue de l'évaluation est plusieurs fichiers, les deux icônes sont activées et une icône peut être sélectionnée. Sinon, le mode d'évaluation est détecté automatiquement conformément au type de fichier ; l'autre icône est désactivée. |
| | **Passer au mode Génération** | Passe au mode Générateur d'expression qui vous propose des assistants à la saisie sensibles au contexte pour vous assister dans la construction d'expressions |
| | **Évaluation sur saisie** | Active l'évaluation des expressions alors que l'expression est en cours de saisie |
| | **Afficher les options** | Ouvre un dialogue Options pour paramétrer les options d'affichage des résultats |
| | **Mise en page Horizontale/Verticale** | Passe entre la mise en page horizontale et verticale |

*Sélecteur de schéma XML et Champ de Schéma XML*

Les options *Sélecteur de Schéma XML* et *Champ de schéma XML* sont utilisées pour un sous-ensemble étroit de cas particuliers XPath 1.0 et sont utiles lorsque des contraintes d'identité uniques ont été définies dans le Schéma XML. Lorsqu'une de ces options a été sélectionnée, seuls des tests de nom (et le caractère générique `*`) sont autorisés dans l'expression XPath, et les prédicats et les fonctions XPath ne peuvent pas être utilisés.

 © 2019-2025 Altova GmbH

De plus, en ce qui concerne l'option *Sélecteur de Schéma XML*, seules des expressions situées sur l'axe enfant sont autorisées ; en ce qui concerne l'option *Champ de Schéma XML*, les expressions se trouvant sur l'axe enfant et l'axe attribut sont autorisées. Pour plus d'informations, voir XML Schema: Structures Recommendation de W3C.

*Édition dans le volet Expression*
Veuillez noter les points suivants concernant l'édition des expressions dans le volet Expression :

- Pour créer l'expression sur plusieurs lignes (pour une meilleure lecture), utiliser la touche **Retour**.
- Pour augmenter/réduire la taille du texte dans le champ d'expression, cliquer dans le champ d'expression, puis appuyer sur **Ctrl** et tourner la roue. *Veuillez noter que cela s'applique également dans le volet Résultats.*
- Au lieu de saisir manuellement l'expression de chemin de localisation d'un nœud, vous pouvez laisser XMLSpy la saisir pour vous. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes : (i) Placer le curseur sur le point dans l'expression XPath dans lequel vous souhaitez saisie le chemin de localisation ; (ii) Placer le curseur dans le nœud que vous souhaitez cibler ; (iii) Dans la barre d'outils, cliquer sur la touche **Copier le XPath de la sélection actuelle**. Cela saisit le chemin de localisation du nœud sélectionné dans l'expression. Le chemin de localisation sera un chemin absolu commençant au niveau du nœud racine du document.

## Évaluation XQuery et JSON

- Pour plus d'informations concernant des évaluations XQuery, voir la section, évaluation XQuery . (Les icônes XQ sont destinées à l'évaluation XQuery ; les icônes XQU sont destinées aux exécutions XQuery Update.)
- Pour une description de la requête de documents JSON, voir Expressions XQuery pour JSON et Transformations JSON avec XSLT/XQuery.

## Volet Résultats

Le volet Résultats est affiché dans la capture d'écran ci-dessous, à droite. Veuillez noter qu'il a sa propre barre d'outils.




Le volet Résultats propose les fonctions suivantes :

- Activer l'icône *Afficher en-tête dans la sortie* si, dans la sortie, vous souhaitez afficher l'emplacement du fichier XML et de l'expression XPath (comme indiqué dans la *capture d'écran ci-dessous*).

- La liste de résultats consiste en deux colonnes : (i) un nom de nœud ou un type de données ; (ii) le contenu du nœud.
- Si l'expression XPath retourne des nœuds (comme des éléments ou des attributs), vous pouvez sélectionner si le contenu des nœuds doit être affiché en tant que la valeur du nœud. Pour ce faire, activer la bascule *Afficher résultat complet*.
- Lorsque le résultat contient un nœud (y compris un nœud de texte), contrairement aux littéraux générés par l'expression, le fait de cliquer sur ce nœud dans le volet Résultats marque le nœud correspondant dans le document XML dans la fenêtre Principale.
- Si l'évaluation est effectuée sur plusieurs fichiers (*spécifiés dans l'option* Où), alors les résultats de chaque fichier sont recensés séparément sous le chemin de ce fichier (*voir capture d'écran ci-dessous*). Si le mode d'évaluation est XML, alors les fichiers conformes à XML sont évalués, les autres types sont ignorés. Si le mode d'évaluation est JSON, alors les fichiers conformes à JSON sont évalués, les autres types sont ignorés.




- Si les résultats impliquent plusieurs fichiers, cliquer sur un nom de fichier dans la liste de résultats pour ouvrir le fichier dans XMLSpy et en faire le fichier actif.
- Vous pouvez copier les deux colonnes d'une sous-ligne de résultat ou uniquement la colonne de valeur. Pour copier toutes les colonnes, cliquer avec la touche de droite sur une sous-ligne et activer **Copie inclut toutes les colonnes**. (En alternative vous pouvez activer/désactiver la commande par le biais de son icône dans la barre d'outils du volet Résultats.) Ensuite, cliquer avec la touche de droite sur la sous-ligne que vous souhaitez copier et choisir soit **Copier sous-ligne** (pour cette sous-ligne) ou **Copier tout** (pour toutes les sous-lignes).

*Barre d'outils du volet Résultats*

La barre d'outils du volet Résultats contient des icônes qui propose des fonctions de navigation, de recherche et de copie. Ces icônes sont décrites dans la table ci-dessous de gauche à droite. Les commandes correspondantes sont aussi disponibles dans le menu contextuel des items de la liste de résultat.

| Icône | Fonction |
|---|---|
| *Suivant, Précédent* | Sélectionne, respectivement, l'item suivant et précédent dans la liste de résultats |
| *Copier la ligne de texte sélectionnée dans le presse-papiers* | Copie la colonne de valeur de l'item de résultat sélectionné dans le presse-papiers. Afin de copier toutes les colonnes, activer la commande *La copie contient toutes les colonnes (voir ci-dessous)* |
| *Copier tous les messages dans le presse-papiers* | Copie la colonne de valeur de tous les items de résultat dans le presse-papiers, y compris des valeurs vides. Chaque item est copié en tant que ligne séparée |

 © 2019-2025 Altova GmbH

| | |
|---|---|
| *La copie contient toutes les colonnes* | Passe entre la copie (i) de toutes les colonnes, ou (ii) uniquement la colonne de valeur. Le séparateur de colonne est un espace unique |
| *Recherche* | Ouvre un dialogue *Chercher* pour chercher un string, y compris des caractères spéciaux, dans la liste de résultat |
| *Chercher précédent* | Cherche l'occurrence précédente du terme qui a été saisi en dernier dans le dialogue *Chercher* |
| *Trouver suivant* | Cherche l'occurrence suivante du terme qui a été saisi en dernier dans le dialogue *Chercher* |
| *Élargir avec des enfants* | Élargit l'item sélectionné et tous ses descendants |
| Comprime avec les enfants | Comprime l'item sélectionné et tous ses descendants |
| *Supprimer* | Supprime la liste de résultats |

*Options d'affichage*
Lorsque vous cliquez sur le bouton **Afficher Options** (icône d'engrenage), un dialogue XPath/XQuery apparaît dans lequel vous pouvez spécifiez des options d'affichage du volet Résultats. Vous pouvez choisir d'afficher les résultats comme structure d'arborescence extensible ou comme string XML sérialisé (un nœud est affiché comme string de texte, tout comme il est écrit dans un document XML). De plus, vous pouvez choisir d'afficher les attributs inline, ce qui signifie que les attributs et leurs valeurs sont affichés comme élément (additionnel dans l'affichage de la structure d'arborescence du nœud).

## 9.3 Déboguer l'expression

Le mode Débogage de la fenêtre XPath/XQuery *(voir capture d'écran ci-dessous)* vous permet de déboguer une expression XPath/XQuery qu'elle s'applique au fichier actif.

Dans le Mode Débogage, deux volets supplémentaires sont ajoutés au volet Résultats *(voir capture d'écran ci-dessous)*:

- Les Expressions Watch et le volet Variables ; tous deux, les expressions watch et les variables sont affichées ensemble dans le même volet, avec des variables pouvant être activées/désactivées.
- le volet Pile d'appel et Points de débogage, dont chacun a un onglet séparé dans le volet




Les volets Expression et Résultat peuvent s'afficher horizontalement ou verticalement. Pour passer entre les deux vues, cliquez sur la touche **Layout Horizontal/Vertical** (en haut à droite dans la barre d'outils de la fenêtre).

Le Mode Débogueur propose les fonctions suivantes :

- Vous permet de pénétrer dans le processus d'évaluation XPath, une étape à la fois pour voir comment l'expression XPath est évaluée. Utiliser la touche de la barre d'outils **Entrer dans (F11)**. À chaque étape d'évaluation, la partie de l'expression actuellement évaluée est marquée en jaune *(voir capture d'écran ci-dessus)*, alors que le résultat de l'évaluation de cette étape est affiché dans le volet Résultats. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, tous les éléments descendants `section` de l'élément `book` ont été sélectionnés, peu importe s'ils apparaissent comme éléments enfant `book` ou s'ils sont imbriqués plus bas.
- Les Expressions Watch et le volet Variables affiche le nœud contexte de l'étape d'expression qui est en cours d'évaluation. Donc, dans la capture d'écran ci-dessus, par exemple, l'étape d'expression en cours d'évaluation est `//section`. Son nœud contexte est `book`. Donc le nœud `book` (et son contenu) est affiché comme item de contexte.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Définir des points d'arrêt dans les endroits où vous souhaitez interrompre l'évaluation et contrôler les résultats à ces points. Vous pouvez Alors faire défiler l'évaluation en ne vous arrêtant que dans les points d'arrêt. Utiliser la touche de la barre d'outils **Lancer le débogage (F5)**. Cela est plus rapide que de s'interrompre à chaque étape avec **Pas à pas détaillé (F11)**.
- Définir des points de trace pour consulter un rapport des résultats dans les étapes marquées en tant que point de trace. L'évaluation ne s'interrompra pas (sauf aux points d'arrêt), mais tous les résultats du point de trace seront affichés dans une liste dans le volet Résultats.
- Des expressions Watch peuvent être utilisées pour contrôler l'information (comme des contenus de document ou des aspects de l'évaluation) au fur et à mesure que l'évaluation progresse. L'affichage de l'item de contexte est d'une grande utilité dans la même fenêtre. Ceci vous permet d'évaluer comment le résultat de l'expression watch est liée à l'item de contexte. Vous pouvez saisir de multiples expressions watch, ce qui est utile pour comparer les résultats de différentes expressions à l'intérieur de l'item de contexte.
- Les Variables qui sont dans l'étendue, y compris leurs valeurs, sont affichées dans les Expressions Watch et le volet Variables. Vous pouvez activer/désactiver les globales et variables séparément. Il peut être très utile de voir les valeurs des variables à l'intérieur d'un item de contexte ensemble avec le résultat des expressions watch.
- Les appels du processeur d'une étape d'évaluation sont affichés dans l'onglet Pile d'appel du volet Pile d'appel et Points de débogage.
- Si des points d'arrêt et des points de trace ont été définis, alors ils seront affichés dans l'onglet Points de débogage du volet Pile d'appel et Points de débogage.

Pour plus d'information à propos de ces fonctions, voir leur description ci-dessous.

## Configurer le mode Débogage

Pour passer au mode Débogage, cliquer sur **Lancer débogage** dans le menu déroulant de la commande **Lancer évaluation/débogage (F5)** (situé en haut à gauche de la barre d'outils ; *voir capture d'écran ci-dessous*). Dans le mode Débogage, les volets Expressions Watch et Points de débogage apparaîtront. Pour lancer le débogage de l'expression actuelle, cliquer sur **Lancer Débogage** ou sur **F5**.




Veuillez noter que le mode de débogage ne fonctionne qu'avec le fichier actuel, il ne peut pas être utilisé avec plusieurs fichiers. En résultat, l'option *Où* sera définie automatiquement sur *Fichier actuel* lorsque vous passez dans ce mode et ne peut pas être changé.

*Touches pour le Mode Débogage*

| | | |
|---|---|---|
| | **Lancer Évaluation/Débogage (F5)** | Active la sélection du Mode Évaluation et lance l'évaluation |
| | **Stoppe Évaluation/Débogage (Shift+F5)** | Activé pendant l'évaluation. Cette fonction est utile si l'évaluation dure top longtemps ou se perd dans une boucle sans fin et que vous souahaitez donc interrompre l'évaluation. |
| | **Valider XML** | Une fois activé/s, le/s document/s XML cible est/sont validés |

| | | |
|---|---|---|
| | **Copier XPath de la sélection actuelle** | Copie le chemin de localisation du nœud dans le document XML dans la dernière position du curseur dans le volet Expression |
| | **Définir la sélection actuelle en tant que contexte** | Bascule le contexte d'expression entre le nœud racine et la sélection actuelle |
| | **Charger Snippet** | Charge un snippet XPath/XQuery depuis un fichier XQuery au volet d'évaluation, écrasant les contenus actuels du volet |
| | **Enregistrer Snippet** | Enregistre un snippet XPath/XQuery depuis le volet d'évaluation vers un fichier XQuery |
| XML JSO | **Mode d'évaluation XML/JSON (bascule entre les modes d'évaluation XML et JSON)** | L'icône marquée est l'option active de la paire. Lorsque l'étendue de l'évaluation est plusieurs fichiers, les deux icônes sont activées et une icône peut être sélectionnée. Sinon, le mode d'évaluation est détecté automatiquement conformément au type de fichier ; l'autre icône est désactivée. |
| | **Passer au mode Génération** | Passe au mode Générateur d'expression qui vous propose des assistants à la saisie sensibles au contexte pour vous assister dans la construction d'expressions |
| | **Évaluation sur saisie** | Active l'évaluation des expressions alors que l'expression est en cours de saisie |
| | **Afficher les options** | Ouvre un dialogue Options pour paramétrer les options d'affichage des résultats |
| | **Mise en page Horizontale/Verticale** | Passe entre la mise en page horizontale et verticale |

## Lancer le débogueur

Les étapes générales pour déboguer une expression XPath/XQuery sont généralement, les suivantes :

1. Faire du fichier XML/JSON sur lequel vous souhaitez exécuter l'expression le fichier actif.
2. Sélectionner la version XPath/XQuery(Update) de l'expression que vous voulez déboguer.
3. Saisir l'expression XPath/XQuery dans le volet d'expression.
4. Définir tous les points d'arrêt ou les point de trace que vous souhaitez. Un point d'arrêt est un point au niveau duquel l'évaluation est interrompue. Un point d'arrêt est un point dans l'évaluation qui est enregistré ; les points de trace fournissent donc un chemin traçable des résultats d'évaluation.
5. Si vous cliquez sur **Lancer débogage**, l'évaluation est effectuée dans une étape jusqu'à la fin à moins qu'un point d'arrêt a été marqué dans l'expression. Cliquer sur **Lancer débogueur** plusieurs fois pour passer dans chaque point d'arrêt jusqu'à la fin de l'évaluation.
6. Utiliser la fonction Pas à pas détaillé/sortant/principal pour se rendre étape par étape par le biais de l'évaluation. Vous pouvez aussi utiliser la fonction « Run to Cursor » pour aller directement vers l'étape de l'expression où vous placez le curseur.

*Boutons de débogage*

| | | |
|---|---|---|
| | **Lancer débogueur (F5)** | Lance le débogueur. L'évaluation se rend directement à la fin, |

| | | |
|---|---|---|
| | | en s'arrêtant uniquement pour les points d'arrêt |
| | **Arrêter le débogueur (Shift+F5)** | Termine l'évaluation et arrête le débogueur |
| | **Pas à pas détaillé (F11)** | Passe dans l'évaluation, une étape à la fois. |
| | **Pas à pas sortant (Shift+F11)** | Sort de l'étape d'évaluation actuelle, et va dans l'étape parent |
| | **Pas à pas principal (Ctrl+F11)** | Passe par-dessus les étapes descendantes |
| | **Exécuter jusqu'au curseur (Ctrl+F5)** | Évalue directement l'étape de l'expression où le curseur se trouve. Un deuxième clic évalue jusqu'à fin de l'expression. |
| | **Insère/Supprime le point d'arrêt (F9)** | Insère/Supprime un point d'arrêt au niveau de l'étape d'expression dans laquelle vous avez placé le curseur |
| | **Insère/Supprime Point de trace (Shift+F9)** | Insère/Supprime un point de trace au niveau de l'étape d'expression dans laquelle vous avez placé le curseur |

*Entre, sort et passe par-dessus les étapes d'évaluation*

La fonction *Pas à pas détaillé* vous permet de passer étape par étape à travers l'évaluation. Chaque clic de cette commande vous fait passer dans l'étape suivante de l'évaluation ; l'étape actuelle est soulignée par le marquage dans l'expression *(voir capture d'écran ci-dessous)*. La fonction *Pas à pas sortant* vous amène à une étape dans un niveau supérieur que l'étape actuelle, alors que la fonction *Pas à pas principal* passe par-dessus les étapes de niveau inférieur et vous amène à l'étape suivante dans le même niveau. Vous pouvez tester la fonction *Pas à pas* en collant l'expression XQuery 3.1 indiquée ci-dessous dans le volet Expression et cliquer sur les trois touches *Pas à pas* pour découvrir comment elles fonctionnent.

*Expression XQuery 3.1 pour tester la fonctionnalité Pas à pas détaillé, sortant, principal*

```
declare function local:plus($a, $b) {
        $a + $b
};

declare function local:loop() {
        for $i in 1 to 10
        return (local:plus($i, $i+1), local:plus($i+1, $i+2))
};

local:loop()
```

La capture d'écran ci-dessous montre l'évaluation lorsque le traitement a été interrompu lorsque l'étape addition `$a + $b` a été atteinte pendant le premier passage à travers la boucle ; c'est-à-dire, lorsque `$i=1`. Au niveau de cette étape d'addition, le résultat montre `3` (en tant que conséquence de `1+2`).




## Points d'arrêt

Des point d'arrêt sont des points dans lesquels vous souhaitez que le débogueur s'arrête après l'avoir lancé avec la touche **Lancer débogueur**. Ils sont utiles lorsque vous souhaitez analyser une partie spécifique de l'expression. Lorsque le débogueur s'arrête au point d'arrêt, vous pouvez contrôler le résultat et vous pouvez ensuite utiliser la fonction **Pas à pas détaillé** pour afficher les résultats des étapes suivantes de l'évaluation. Pour définir un point d'arrêt, placer le curseur dans l'expression à l'endroit où vous souhaitez trouver le point d'arrêt, et cliquer sur la touche de la barre d'outils **Insérer/Supprimer point d'arrêt (F9)**. Le point d'arrêt sera marqué avec une surligne en pointillés rouge. Pour retirer un point d'arrêt, le sélectionner et cliquer sur **Insérer/Supprimer point d'arrêt (F9)**.

Voir aussi Points de débogage ci-dessous.

## Points de trace

Des points de trace sont des points dans lesquels les résultats sont enregistrés. Ces résultats sont affichés dans l'arborescence *Traces* de l'onglet *Résultat* (*voir capture d'écran ci-dessous*). Cela vous permet de voir tous les résultats d'évaluation des parties particulières de l'expression. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, des points de trace ont été définies dans `$a`, `$b`, et `local:plus($i, $i+1)`; les résultats au niveau de ces points de trace pendant la première itération à travers la boucle sont affichés dans l'arborescence *Traces* : `$a=1`, `$b=2`, and `local:plus($i, $i+1)=3`.

Pour définir un point de trace, placer le curseur à l'endroit où vous souhaitez trouver le point de trace, et cliquer sur la touche de la barre d'outils **Insérer/Supprimer point de trace (F9)**. Les points de trace seront marqués avec une surligne en pointillés bleu (*voir capture d'écran ci-dessous*). Pour supprimer un point de trace, le sélectionner et cliquer sur **Insérer/Supprimer points de trace (F9)**.

 © 2019-2025 Altova GmbH




**Note :** Si le point d'arrêt et le point de trace sont définis sur une partie de l'expression, alors la surligne est composée de pointillés rouge et bleu.

Voir aussi Points de débogage ci-dessous.

## Expressions Watch et Variables

Les expressions Watch et Variables sont affichées dans le volet Expressions Watch et Variables *(volet central inférieur dans la capture d'écran ci-dessous)*.




*Expressions Watch*

Les expressions Watch sont des expressions que vous pouvez saisir, soit avant le début de l'évaluation ou pendant une interruption dans une évaluation. Elles peuvent être utilisées pour les objectifs suivants :

- Pour tester des conditions spécifiques. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, l'expression watch `$i=1 to 5` est utilisée pour tester si la variable `$i` a une valeur dans la plage donnée. Le résultat `true` nous dit que cette condition a été remplie dans le contexte de traitement actuel.

- Pour trouver des données dans le cadre d'un contexte particulier. Par exemple, dans le cadre du contexte d'un élément `Company`, nous pouvez saisir une expression watch `@id` pour consulter ce code de clients de l'entreprise dans le document XML cible.
- Pour générer des données supplémentaires. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, l'expression watch `if ($i=1 to 5) then (concat("Iteration ", $i)) else "Out of Loop"` peut générer une chaîne adaptée pour indiquer dans quelle itération de la boucle l'évaluation se trouve actuellement.

Pour saisir l'expression watch, cliquez sur **Ajouter entrée Watch** dans la barre d'outils du volet, puis saisissez l'expression et cliquez sur **Entrée** lorsque vous avez terminé. Pour supprimer une expression watch, la choisir et cliquer sur **Supprimer watch** dans la barre d'outils. Si, au cours du débogage, l'expression ne peut pas être évaluée correctement pour une raison quelconque (par exemple si une de ses variables est hors de portée), l'expression watch passe au rouge.

*Variables*
Les variables qui ont été déclarées dans l'expression et qui sont incluses dans l'étape d'évaluation actuelle seront affichées avec leurs valeurs actuelles respectives. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, le traitement vient d'atteindre l'appel dans la fonction `local:plus`. `La variable` $i se trouve dans la plage contenue dans la fonction `local:loop et vient d'être incrémentée à` 2. Donc`$i` est affiché avec sa valeur actuelle. Vous pouvez activer/désactiver l'affichage des variables locales et globales en cliquant sur leurs icônes de la barre d'outils respectives.

*Icônes du volet*
Notez la disponibilité des fonctions suivantes par le biais des icônes du volet.

| Icône | Fonction |
|---|---|
| *Suivant, Précédent* | Sélectionne, respectivement, l'item suivant et précédent dans la liste de résultats |
| *Copier la ligne de texte sélectionnée dans le presse-papiers* | Copie la colonne de valeur de l'item de résultat sélectionné dans le presse-papiers. Afin de copier toutes les colonnes, activer la commande *La copie contient toutes les colonnes (voir ci-dessous)* |
| *Copier tous les messages dans le presse-papiers* | Copie la colonne de valeur de tous les items de résultat dans le presse-papiers, y compris des valeurs vides. Chaque item est copié en tant que ligne séparée |
| *La copie contient toutes les colonnes* | Passe entre la copie (i) de toutes les colonnes, ou (ii) uniquement la colonne de valeur. Le séparateur de colonne est un espace unique |
| *Recherche* | Ouvre un dialogue *Chercher* pour chercher un string, y compris des caractères spéciaux, dans la liste de résultat |
| *Chercher précédent* | Cherche l'occurrence précédente du terme qui a été saisi en dernier dans le dialogue *Chercher* |
| *Trouver suivant* | Cherche l'occurrence suivante du terme qui a été saisi en dernier dans le dialogue *Chercher* |
| *Élargir avec des enfants* | Élargit l'item sélectionné et tous ses descendants |
| Comprime avec les enfants | Comprime l'item sélectionné et tous ses descendants |
| *Supprimer* | Supprime la liste de résultats |

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Pile d'appel

L'onglet *Pile d'appel* du volet Pile d'appel et Points de débogage*(volet en bas à droite dans la capture d'écran ci-dessus)* affiche les appels du processeur jusqu'à ce point du débogage. L'appel de processeur actuel est marqué en jaune. Veuillez noter que seuls les appels qui mènent directement à l'étape d'évaluation actuelle sont affichés. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, l'étape d'évaluation actuelle est un appel de fonction dans la fonction `local:plus`. Maintenant, bien qu'il s'agisse de la seconde itération de `local:loop`, les appels de processeur de la première itération **ne sont pas** affichés. Cela est dû au fait que ces appels se trouvent sur un niveau parallèle dans l'appel de fonction actuel et n'ont pas mené à la fonction.

## Points de débogage

L'onglet Points de débogage du volet Pile d'appel et Points de débogage *(volet inférieur de droite dans la capture d'écran ci-dessous)* montre les points d'arrêt (avec des cercles rouges) et des points de trace (cercles bleus) que vous avez défini dans l'expression. Chaque point de débogage (point d'arrêt ou point de trace) est recensé avec son numéro de ligne et de caractère. Par exemple, `FunctionCall@7:17` signifie qu'il y a un point de débogage sur la ligne 7, caractère 17.




Veuillez noter les fonctions suivantes :

- En ce qui concerne les points d'arrêt, vous pouvez saisir la **condition d'arrêt** en double-cliquant sur *Saisir condition d'arrêt*, en saisissant l'expression pour la condition, et en appuyant sur **Entrée**. Ce point d'arrêt sera uniquement activé si la condition break évalue à `true`. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, la condition d'arrêt `$i=3` activera le point d'arrêt sur cet appel de fonction uniquement lorsque la valeur de `$i` est `3`. La capture d'écran montre que l'évaluation s'est interrompue à ce point d'arrêt.
- Vous pouvez activer/désactiver tous les points de débogage en cliquant sur leur touche de barre d'outils respective : **Enable All Debug Points** et **Disable All Debug Points**. Lorsqu'un point de

débogage est désactivé, il est désactivé pour toutes les évaluations jusqu'à ce qu'il soit réactivé ultérieurement.

- Vous pouvez aussi activer/désactiver les breaks pendant le traitement si une erreur de traitement est rencontrée en activant/désactivant l'icône de la barre d'outils.
- Vous pouvez activer/désactiver les points d'arrêt individuels dans leurs menus contextuels respectifs et en cliquant dans leurs icônes de cercle. Lorsqu'une icône arrondie est grisée, le point de débogage a été désactivé.

## Options d'affichage

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Afficher Options** (icône d'engrenage), un dialogue XPath/XQuery apparaît dans lequel vous pouvez spécifiez des options d'affichage du volet Résultats et des Expressions Watch ainsi que les volets Variables.. Vous pouvez choisir d'afficher pour chaque volet séparément :

- les résultats comme structure d'arborescence extensible ou comme string XML sérialisé (un nœud est affiché comme string de texte, tout comme il est écrit dans un document XML), et
- les attributs inline, ce qui signifie que les attributs et leurs valeurs sont affichés comme élément (additionnel dans l'affichage de la structure d'arborescence du nœud).

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 9.4 Générateur d'expression

Le générateur d'expression (ou Mode générateur) est activé/désactivé en cliquant sur l'icône **Mode générateur** de la barre d'outils principale. (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Le générateur d'expression peut être activé dans les deux modes (Mode d'évaluation et Mode de débogage). Il a deux volets d'assistants à la saisie : (i) pour des opérateurs et expressions ; et (ii) pour des fonctions (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Les items dans les deux volets peuvent être affichés soit par groupe de manière hierarchique, soit en tant que liste plate. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante en haut à droite de chaque volet (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Dans la capture d'écran, les deux volets affichent leurs items dans des groupes hiérarchiques.




Fonctions du générateur d'expression :

- Pour visionner une description de texte d'un item soit dans le volet d'assistants à la saisie, passez sur l'item.
- Chaque fonction est regroupée avec sa signature (c'est-à-dire avec ses arguments, les types de données des arguments, et le type de données de la sortie de la fonction).
- Si plus d'une signature existe pour un seul nom de fonction, chaque signature est recensée en tant qu'une fonction séparée. (Ces variantes sont connues en tant que surcharges de ce nom de la fonction.) Dans la capture d'écran ci-dessus, par exemple, la fonction `contains` est affichée deux fois : une fois pour chacune de ses deux signatures.
- Les arguments sont recensés par leurs noms (le cas échéant) ou par leurs types de données. Choisir l'option que vous souhaitez depuis la liste déroulante dans la barre de titre du volet Fonctions (*encerclés en vert dans la capture d'écran ci-dessus*).

- Double-cliquez sur un item dans un des trois volets (opérateur, expression ou fonction), insérez cet item à l'emplacement du curseur dans l'expression. Les fonctions sont insérées avec leurs arguments indiqués par le caractère d'espaces réservés (symboles **#**).
- Si le (i) texte est sélectionné dans le champ d'édition d'expression, et (ii) qu'un opérateur, une expression ou une fonction qui contient un espace réservé est double-cliquée pour l'insérer, alors le texte qui a été sélectionné est inséré à la place de l'espace réservé. Il s'agit d'un moyen rapide pour insérer un long texte (comme une expression de chemin) dans un opérateur, une expression ou une fonction.
- Vous pouvez insérer le chemin dans un nœud dans le document actif en sélectionnant ce nœud puis en cliquant sur la touche **Copier le XPath de la sélection actuelle** de la barre d'outils principale de la fenêtre.

*Touches de configuration utilisées dans la génération d'expression*

| | | |
|---|---|---|
| | **Mise en page Horizontale/Verticale** | Passe entre la mise en page horizontale et verticale |
| | **Passer au mode Génération** | Passe au mode Générateur d'expression qui vous propose des assistants à la saisie sensibles au contexte pour vous assister dans la construction d'expressions |
| | **Copier XPath de la sélection actuelle** | Copie le chemin de localisation du nœud dans le document XML dans la dernière position du curseur dans le volet Expression |
| | **Définir la sélection actuelle en tant que contexte** | Bascule le contexte d'expression entre le nœud racine et la sélection actuelle |
| | **Charger/Enregistrer le snippet XPath/XQuery** | Charge/enregistre respectivement un snippet XPath/XQuery depuis/vers un fichier XQuery |

Une fois que vous avez saisi une fonction dans l'expression, en passant sur le nom de la fonction dans le volet Expression affiche la signature de la fonction et une description du texte de la fonction. Si plus d'une signature existe pour une fonction, celles-ci sont indiquées avec un facteur de surcharge en bas de l'écran. Si vous placez le curseur dans le cadre des parenthèses de la fonction et appuyez sur **Ctrl+Shift+Barre espace**, vous pouvez consulter les signatures des surcharges diverses de ce nom de fonction *(voir la capture d'écran ci-dessous)*.




## Ouvrir et enregistrer des snippets XPath/XQuery depuis/vers un fichier

Vous pouvez enregistrer une expression XPath/XQuery, ou des snippets plus longs que vous avez saisi dans la fenêtre XPath/XQuery, ensemble avec les paramètres actuels de la fenêtre, vers un fichier XQuery, et vous pouvez charger des snippers XPath/XQuery depuis un fichier XQuery. Pour réaliser ces deux fonctions, cliquez

sur leurs icônes respectives (Enregistrer Snippet ou Charger Snippet), qui sont situés dans la barre d'outils de la fenêtre.

Une fois un snippet XPath/XQuery enregistré dans un fichier, il peut être chargé dans la fenêtre XPath/XQuery de toute instance XMLSpy (version 2022 et plus élevée). Ceci est utile si vous souhaitez utiliser le snippet sur un autre appareil, ou le passer à un autre utilisateur, ou même l'utiliser vous-même plus tard sur le même appareil. Lorsque l'expression est chargée dans la fenêtre XPath/XQuery depuis un fichier XQuery, les paramètres de la fenêtre basculeront automatiquement vers les paramètres de la fenêtre qui ont été enregistrés avec le snippet.

*Enregistrer le snippet dans le fichier*
Pour enregistrer l'expression XPath/XQuery ou le snippet dans un fichier, suivez les étapes suivantes :

1. Définir les paramètres suivants : (i) le langage d'évaluation ; (ii) le paramètre de champ *Où* ; et (iii) dans le cas du champ *Où* a été défini en tant que *Projet*, si les dossiers externes doivent être ignorés ou non.
2. Saisir l'expression XPath/XQuery ou le snippet que vous voulez enregistrer.
3. Cliquez sur **Enregistrer le Snippet**.
4. Dans le dialogue *Enregistrer en tant que* qui apparaît, sélectionnez le fichier, ou saisissez le nom d'un nouveau fichier dans lequel vous voulez enregistrer le snippet, et cliquez sur **Enregistrer**.

Le snippet sera enregistré dans le fichier, avec les paramètres de fenêtre étant enregistrés en tant que commentaire dans la première ligne du fichier. Ci-dessous, vous trouverez la liste d'un fichier snippet enregistré.

```
(: {"language":"XQuery3","where":"CurrentFile"} :)
pour $i dans //para[count(*)=0] return $i
```

**Note :** Si vous le souhaitez, vous pouvez éditer ce fichier, y compris la ligne de commentaire qui contient les paramètres de fenêtre.

*Charger le snippet depuis le fichier*
Pour charger un snippet XPath/XQuery depuis un fichier, suivez les étapes suivantes :

1. Dans l'onglet dans lequel vous souhaitez charger l'expression, cliquez sur **Charger le snippet**.
2. Dans le dialogue *Ouvrir* qui apparait, recherchez le fichier XQuery depuis lequel vous souhaitez charger le snippet et cliquez sur **Ouvrir**.

Le snippet sera chargé et les paramètres de la fenêtre XPath/XQuery changeront à ceux dans le fichier XQuery. Si aucun paramètre n'est stocké dans le fichier, alors les paramètres dans la fenêtre XPath/XQuery ne changeront pas. Si le paramètre Où (Where) n'est pas correctement défini, alors le paramètre de la fenêtre sera mis par défaut dans le *fichier actuel*.

# 9.5 Expressions XQuery pour JSON

Les documents JSON peuvent être interrogés en saisissant une expression de requête XPath/XQuery 3.1 dans la fenêtre de sortie XPath/XQuery (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




Pour évaluer une expression dans un document JSON, suivez les étapes suivantes :

1. Choisir soit l'icône **XPath 3.1** ou **XQuery 3.1**.
2. Dans la capture d'écran, la fenêtre se trouve en mode d'évaluation JSON.
3. Saisir l'expression XPath 3.1 ou XQuery 3.1 .
4. Cliquez sur **Lancer évaluation** (à gauche dans la barre d'outils).

## Expressions XQuery 3.1 pour JSON

Puisque les structures de données JSON utilisent généralement des objets et des tableaux, c'est l'opérateur de consultation XQuery 3.1 `?` qui est utilisé pour situer des nœuds dans des objets JSON (qui sont principalement des mappages depuis une perspective XQuery) et des tableaux JSON. Cette méthode pour situer un nœud diffère de la manière dont les expressions de chemin sont écrites pour situer des nœuds dans des documents XML. Dans ceux-ci, l'opérateur "barre oblique" `/` est utilisé pour connecter des étapes dans une expression de chemin (par exemple : `items/*`). Dans des expressions XQuery pour JSON, l'opérateur de barre oblique n'est pas utilisé pour situer des nœuds.

*Exemples d'expressions XQuery pour JSON*

`?items?*`
*Signification de l'expression :* consultation du nœud enfant `items` puis consultation de tous ses nœuds enfants. Veuillez noter que `items` est censé être un nœud enfant du nœud contextuel.

`?Artists?1?Albums?2?Name`
*Signification de l'expression :* consultation du nœud enfant `Artists` puis consultation de son premier nœud enfant. Dans ce nœud, consulte le nœud enfant `Albums` puis consulte son second nœud enfant. Retourne maintenant le nœud `Name` de ce second nœud enfant.

`?Tracks?*[contains(?Writer, 'Brian')]`
*Signification de l'expression :* consultation du nœud enfant `Tracks` puis consultation de tous ses enfants. Lors de la consultation des enfants, consulte tous les enfants de nœud `Writer` de l'enfant, et ne sélecte que ceux qui contiennent le string `'Brian'`. Veuillez noter qu'il y a trois opérateurs de consultation dans cette expression. Chacun est utilisé dans une nouvelle étape, à l'endroit où un nodeset doit être consulté.

 © 2019-2025 Altova GmbH

**?Artists?*[?Name="Queen"]?Albums?*?Name**

*Signification de l'expression :* Dans l'objet racine, consulte le nœud enfant **Artists** puis consulte tous ses enfant qui ont un nœud **Name** avec une valeur de **"Queen"**. Dans ces nœuds, consulte tous les nœuds de l'enfant **Albums**, puis leurs enfants. Dans ces enfants, consulte (et retourne) les nœuds respectifs **Name**. Dans la capture d'écran ci-dessous, cette expression est connue dans la fenêtre XPath/XQuery avec la représentation Mode JSON Grid du document cible JSON.




## Volet Résultats pour l'évaluation JSON

Le volet Résultats montre les composants JSON sélectionnés en gras dans le côté gauche du volet *Résultats*, et la valeur du composant dans la côté droit du volet. Dans la capture d'écran ci-dessous, les résultats sont affichés en gras. L'array a été étendu pour montrer ses membres.




Les mappages et les arrays sont affichés en format abrégé ou un détail selon que l'icône *Afficher le résultat complet* dans la barre d'outils a été activée ou pas. Les mappages et les arrays du côté gauche du volet peuvent être étendus en cliquant sur leurs icônes plus respectives.

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 9.6 Points importants

## Expressions XPath 1.0

- Les fonctions XPath 1.0 doivent être saisies sans préfixe d'espace de noms.
- Les quatre tests de nœud par type sont pris en charge : `node()`, `text()`, `comment()`, et `processing-instruction()`.

## Expressions XPath 2.0 et 3.1

- Les strings (par ex. 'Bonjour') et les littéraux numériques (par ex. 256) sont pris en charge. Pour créer d'autres littéraux sur la base des types de Schéma XML, vous utilisez un constructeur à préfixe d'espace de noms (par ex. `xs:date('2004-09-02')`). Le préfixe d'espace de noms que vous utilisez pour les types de Schéma XML doivent être liés à l'espace de noms de Schéma XML : `http://www.w3.org/2001/XMLSchema`, et cet espace de noms doit être déclaré dans votre fichier XML.
- Les fonctions XPath 2.0 et 3.1 utilisées par l'Évaluateur XPath font partie de l'espace de noms `http://www.w3.org/2005/xpath-functions`. Par convention, le préfixe `fn:` est lié à cet espace de noms. Néanmoins, puisque cet espace de noms est l'espace de noms de fonction par défaut utilisé par l'Évaluateur XPath, il est inutile de spécifier un préfixe des fonctions. Si vous utilisez un préfixe, assurez-vous que le préfixe soit lié à l'espace de nom des Fonctions XPath, que vous devez déclarer dans le document. Exemples d'utilisation de la fonction : `current-date()` (dont l'espace de noms des fonctions n'est pas déclaré dans le document XML) ; `fn:current-date()` (dont l'espace de noms des fonctions n'est pas déclaré dans le document XML, ou bien est déclaré dans le document XML et lié au préfixe `fn:`). Vous pouvez omettre le préfixe d'espace de noms même si l'espace de noms des Fonctions a été déclaré dans le document XML avec ou sans préfixe ; cela est dû au fait qu'une fonction utilisée de cette manière dans une expression XPath se trouve dans l'espace de noms par défaut — qui est l'espace de noms par défaut pour les fonctions.
- Les extensions XPath d'Altova se trouvent dans l'espace de noms **`http://www.altova.com/xslt-extensions`**.

**Note :** Pour résumer la question de l'espace de noms : Si vous utilisez des constructeurs ou des types depuis l'espace de noms XML Schéma, vous devez déclarez l'espace de nom XML Schéma dans le document XML et utilisez les préfixes d'espace de noms corrects dans l'expression XPath. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un préfixe pour les fonctions XPath.

## Types de données dans XPath 2.0 et 3.1

Si vous évaluez une expression XPath 2.0 ou 3.1 pour un document XML qui référence un Schéma XML et est valide conformément à ce schéma, vous devez construire ou utiliser explicitement des types de données qui ne sont pas convertis implicitement au type de données requis par une opération. Dans les Modèles de données XPath 2.0 et 3.1 utilisés par le moteur intégré XPath, toutes les valeurs de nœud **atomisées** provenant du document XML sont attribués au type de données `xs:untypedAtomic`. Le type `xs:untypedAtomic` fonctionne bien avec des conversions de type implicite. Par exemple, l'expression `xs:untypedAtomic("1") + 1` résulte dans une valeur de `2` parce que la valeur `xs:untypedAtomic` est implicitement promue à `xs:double` par le biais de l'opérateur d'addition. Les opérateurs arithmétiques promeuvent implicitement des opérandes à `xs:double`. Les opérateurs de comparaison promeuvent des opérandes à `xs:string` avant de comparer.

Néanmoins, dans certains cas, il est nécessaire de convertir explicitement dans le type de données requis. Par exemple, si vous avez deux éléments, `startDate` et `endDate`, qui sont définis comme étant de type

`xs:date` dans le Schéma XML, alors, par exemple, l'utilisation de l'expression XPath 2.0 `endDate - startDate` affichera une erreur. Mais si vous utilisez `xs:date(endDate) - xs:date(startDate)` ou `(endDate cast as xs:date) - (startDate cast as xs:date)`, l'expression évaluera correctement à une séquence simple de type `xs:dayTimeDuration`.

**Note :** : les moteurs XPath utilisés par l'Évaluateur XPath sont aussi utilisés par le moteur Altova XSLT Engine, donc XPath 2.0 ou les expressions 3.1 dans les feuilles de style XSLT, qui ne sont pas implicitement converties dans le type de données requis, doivent être explicitement construites comme lues dans le type de données requis.

## Longueur de string de caractère et références d'entité

Lorsque les références de caractère et d'entité sont utilisées en tant que chaîne d'entrée pour la fonction `string-length()`, les références ne peuvent pas être résolues et la longueur du string de texte non résolu est retournée. Dans le cadre d'un environnement XSLT, néanmoins, ces références auraient une signification et la longueur du string résolu est retournée.

## Prise en charge des fonctions XPath 2.0 et 3.1

Voir les annexes.

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 10 Authentic

Authentic View (*capture d'écran ci-dessous*) est une représentation graphique de votre document XML. Il permet aux documents XML d'être affichés sans balises et avec un formatage et des fonctions de saisie des données appropriés comme des champs de saisie, des listes de choix, des fenêtres et des boutons radio. Les données saisies par l'utilisateur dans Authentic View sont saisies dans le fichier XML.

Afin de pouvoir consulter et éditer un document XML dans Authentic View, le document XML doit être associé avec une **StyleVision Power Stylesheet (SPS),** qui est créée dans le produit StyleVision d'Altova. Une SPS (un fichier `.sps`) est, à la base, une feuille de style XSLT. Elle spécifie une présentation de sortie pour un fichier XML qui peut inclure des mécanismes de saisie de données. Les utilisateurs de Authentic View peuvent, donc écrire des données en les renvoyant au fichier XML ou à la BD. Une SPS est basée sur un schéma et y est spécifique. Si vous souhaitez utiliser une SPS pour éditer un fichier XML dans Authentic View, vous devez en utiliser un qui se base sur le même schéma que celui sur lequel le fichier XML est basé.

## Utiliser Authentic View

- Si un fichier XML est ouvert, vous pouvez passer à Authentic View en cliquant sur la touche **Authentic** située en bas de la fenêtre principale. Si une SPS n'est pas déjà attribuée au fichier XML, vous serez invité de l'y attribuer. Vous devez utiliser une SPS qui se base sur le même schéma que le fichier XML.
- Un nouveau fichier XML est créé et affiché dans Authentic View en choisissant la commande **Fichier | Nouveau** et puis en cliquant sur la touche "Sélectionner une feuille de style StyleVision". Ce nouveau fichier est un fichier modèle associé avec la SPS que vous ouvrez. Elle peut contenir avoir une quantité variable de données de démarrage. Ces données de démarrage sont contenues dans un fichier XML

(un fichier XML modèle) qui peuvent être associées avec la SPS en option. Une fois que l'Authentic View d'un fichier XML est affiché, vous pouvez y saisir les données et enregistrer le fichier.

- Vous pouvez aussi ouvrir une SPS par le biais de la commande **Authentic | Nouveau document**. Si un Fichier XML Modèle a été attribué à la SPS, alors, les données contenues dans le Fichier XML Modèle est utilisé en tant que données de démarrage du modèle de document créé dans Authentic View.

## Dans cette section

Cette section contient un tutoriel Authentic View, qui vous montrera comment utiliser Authentic View. Il sera suivit de la section Éditer dans Authentic View, qui explique chaque fonction d'édition en détail.

## Plus d'informations concernant Authentic View

Pour plus d'informations concernant Authentic View, voir (i) la section **Authentic | Interface du Mode Authentic**, qui décrit la fenêtre d'édition Authentic View, et (ii) la section du menu Authentic de la Référence de l'utilisateur de ce manuel.


© 2019-2025 Altova GmbH

# 10.1 Tutoriel Mode Authentic

Dans le Authentic View, vous pouvez éditer les documents XML dans une interface graphique WYSIWYG (*capture d'écran ci-dessous*), comme dans les applications de traitement de texte de style Microsoft Word. De fait, il vous suffit de saisir des données. Aucun besoin de vous soucier du formatage du document, le formatage est déjà défini dans la feuille de style qui contrôle le Authentic View du document XML. La feuille de style (StyleVision Power Stylesheet, abrégée en SPS dans ce tutoriel) est créée par un designer de feuille de style utilisant le produit StyleVision d'Altova.

L'édition d'un document XML dans le Authentic View exige deux actions de la part de l'utilisateur : (i) l'édition de la structure du document (par exemple, l'ajout ou la suppression de parties du document, comme des paragraphes et des en-têtes) ; et (ii) la saisie de données (le contenu de parties de documents).

Ce tutoriel vous entraîne dans les étapes suivantes :

- Ouvrir un document XML dans le Authentic View. L'exigence principale pour l'édition dans le Authentic View est que le document XML soit associé à un fichier SPS.
- Un aperçu de l'interface du Authentic View et une description générale des mécanismes d'édition centraux.
- Éditer la structure de document en insérant et en supprimant les nœuds.
- Saisir des données dans le document XML.
- Saisir (i) des valeurs d'attribut par le biais de l'Assistant à la saisie Attributs, et les (ii) valeurs d'entité.
- Imprimer le document.

Ce tutoriel a été conçu pour vous aider à vous lancer, il a donc été rédigé de manière intentionnellement simple. Vous trouverez des références supplémentaires et des descriptions de fonctions plus poussées dans la section interface du Mode Authentic.

### Exigences du tutoriel

Tous **les fichiers** dont vous aurez besoin pour le tutoriel se trouvent dans le dossier `Examples` de votre dossier d'application Altova. Ces fichiers sont :

- `NanonullOrg.xml` (le document XML que vous allez ouvrir)
- `NanonullOrg.sps` (la StyleVision Power Stylesheet à laquelle le document XML est lié)
- `NanonullOrg.xsd` (le Schéma XML sur lequel le document XML et la StyleVision Power Stylesheet sont basés et auxquels ils sont liés)
- `nanonull.gif` and `Altova_right_300.gif` (deux fichiers d'image utilisés dans le tutoriel)

**Note :** au cours du tutoriel, nous vous demanderons de regarder le texte du document XML (contrairement au Authentic View du document). Si l'édition de produit Altova que vous utilisez ne comprend pas un Mode Texte (comme c'est le cas avec Authentic Desktop et Authentic Browser), utiliser un **éditeur de texte** courant comme Wordpad ou Notepad pour consulter le texte du document XML.

**Attention :** nous vous recommandons d'utiliser une copie de `NanonullOrg.xml` pour le tutoriel, ainsi vous pourrez toujours récupérer l'original, le cas échéant.

## 10.1.1 Ouvrir un document XML dans le Mode Authentic

Dans le Authentic View, vous pouvez éditer un document XML existant ou créer et éditer un nouveau document XML. Dans ce tutoriel, vous allez ouvrir un document XML existant dans le Authentic View (décrit dans cette section) et apprendre comment l'éditer (sections suivantes). En outre, vous trouverez dans cette section une description pour créer un nouveau document XML pour une édition dans le Authentic View.

### Ouvrir un document XML existant

Le fichier que vous allez ouvrir est nommé `NanonullOrg.xml`. Il se trouve dans le dossier `Examples` de votre application Altova. Vous pouvez ouvrir `NanonullOrg.xml` de deux manières :

- Cliquer sur **Fichier | Ouvrir** dans votre produit Altova, puis chercher `NanonullOrg.xml` dans le dialogue qui apparaît et cliquer sur **Ouvrir**.
- Utiliser Windows Explorer pour localiser le fichier, cliquer avec la touche de droite et choisir votre produit Altova en guise d'application avec laquelle ouvrir le fichier.

Le fichier `NanonullOrg.xml` s'ouvre directement dans Authentic View (*capture d'écran ci-dessous).* Cela s'explique par le fait que

1. Une StyleVision Power Stylesheet (SPS) a déjà été attribuée au fichier et que
2. Dans le dialogue Options (Outils | Options), sous l'onglet Affichage, l'option pour ouvrir les fichiers XML dans le Authentic View, dans le cas où un fichier SPS a été attribué, a été cochée. (Sinon, le fichier s'ouvrira dans le Mode Texte.)

 © 2019-2025 Altova GmbH




**Attention :** c'est la SPS qui définit et contrôle comment un document XML est affiché dans le Authentic View. Sans une SPS, il ne peut pas y avoir de Authentic View du document.

### Créer un nouveau document XML sur la base d'une SPS

Vous pouvez aussi créer un nouveau document XML qui se base sur une SPS. Vous avez deux possibilités : par le biais de la commande de menu **Fichier | Nouveau** et par le biais de la commande de menu **Authentic | Nouveau document**. Dans les deux cas, une SPS est sélectionnée.

### Via Fichier | Nouveau

1. Sélectionner **Fichier | Nouveau**.
2. Dans le dialogue Créer un nouveau document, chercher la SPS désirée.

Si un fichier de modèle XML a été attribué à la SPS, les données dans le Fichier de modèle XML sont utilisées en tant que données de départ du modèle de document XML créé dans Authentic View.

### Via Authentic | Nouveau document

1. Sélectionner **Authentic | Nouveau document.**
2. Dans le dialogue Créer un nouveau document, chercher la SPS désirée.

Si un Fichier de modèle XML a été attribué à la SPS, les données dans le Fichier de modèle XML sont utilisées en tant que données de départ du modèle de document XML créé dans Authentic View.

## 10.1.2 L'interface du Mode Authentic

L'interface d'édition du Authentic View consiste en une fenêtre principale dans laquelle vous saisissez et éditez les données de document, et trois assistants à la saisie. L'édition d'un document est très simple. Si vous souhaitez voir les balises du document, activez les balises. Ensuite, vous pouvez commencer à saisir du contenu dans votre document. Pour modifier la structure du document, vous pouvez utiliser soit le menu contextuel soit l'Assistant à la saisie Éléments.

## Afficher les balises de nœud XML (balises de document)

Un document XML est essentiellement une hiérarchie de nœuds. Par exemple :

```
<DocumentRoot>
   <Person id="ABC001">
       <Name>Alpha Beta</Name>
       <Address>Some Address</Address>
       <Tel>1234567</Tel>
   </Person>
</DocumentRoot>
```

Par défaut, les balises de nœud ne sont pas affichées dans le Authentic View. Vous pouvez activer les balises de nœud en sélectionnant l'item de menu **Authentic | Afficher grande balise** (ou l'icône de barre d'outils ). Les grandes balises contiennent les noms des nœuds respectifs. En alternative, vous pouvez sélectionner des petites balises (sans nom de code dans la balise) et des balises mixtes (un mélange de grandes balises, de petites balises et de balises sans balises. Cela est défini par le designer de la feuille de style ; la balise mixte par défaut pour le document est "sans balise").

Vous pouvez consulter le texte du document XML dans le Mode Texte de votre produit Altova ou dans un éditeur de texte.

## Assistant à la saisie

Il existe trois assistants à la saisie dans l'interface (*capture d'écran ci-dessous*), situés par défaut le long de la bordure droite de la fenêtre d'application. Il s'agit des assistants à la saisie Éléments, Attributs et Entité.

 © 2019-2025 Altova GmbH




*Assistant à la saisie Éléments*

L'assistant à la saisie Éléments affiche les éléments qui peuvent être insérés et supprimés avec référence à l'emplacement actuel du curseur ou à la sélection dans la Fenêtre principale. Veuillez noter que l'assistant à la saisie est sensible au contexte ; son contenu change selon l'emplacement du curseur ou de la sélection. Le contenu de l'assistant à la saisie peut être modifié d'une autre manière : lorsqu'un autre nœud est sélectionné dans l'arborescence XML de l'assistant à la saisie Éléments, les éléments pertinents pour ce nœud sont affichés dans l'assistant à la saisie. L'assistant à la saisie Éléments peut être agrandi pour montrer l'arborescence XML en cochant la case Afficher Arborescence XML située en haut de l'assistant à la saisie (*voir capture d'écran ci-dessus*). L'arborescence XML montre la hiérarchie des nœuds depuis le nœud d'élément de niveau supérieur jusque dans le nœud sélectionné dans la Fenêtre principale.

*Assistant à la saisie Attributs*

L'assistant à la saisie Attributs affiche les attributs de l'élément sélectionné dans la Fenêtre principale et les valeurs de ces attributs. Les valeurs de l'attribut peuvent être saisies dans l'assistant à la saisie Attributs. Les nœuds de l'élément depuis l'élément de niveau supérieur jusqu'à l'élément sélectionné sont disponibles pour la sélection dans la liste de choix de l'assistant à la saisie Attributs. La sélection d'un élément depuis la liste

déroulante de la liste de choix entraîne l'affichage des attributs de cet élément dans l'assistant à la saisie, où ils peuvent ensuite être édités.

*Assistant à la saisie Entités*
L'assistant à la saisie Entités n'est pas sensible au contexte et affiche toutes les entités déclarées pour le document. Double-cliquer sur une entité pour l'insérer au niveau de l'emplacement du curseur. La description de l'ajout d'entités à un document est traitée dans la section interface du Mode Authentic.

### Menu contextuel

Cliquer avec la touche de droite sur un emplacement dans le document du Authentic View pour ouvrir un menu contextuel pertinent à cet emplacement (du nœud). Le menu contextuel propose des commandes qui vous permettent de :

- Insérer des nœuds à cet emplacement, ou avant ou après le nœud sélectionné. Les sous-menus affichent les listes des nœuds qui sont autorisés au niveau des emplacements d'insertion respectifs.
- Supprimer le nœud sélectionné (si cela est autorisé par le schéma) ou tout élément d'ancêtre amovible. Les nœuds qui peuvent être supprimés (conformément au schéma) sont recensés dans un sous-menu.
- Insérer des entités et des sections CDATA. Les entités déclarées pour le document sont recensées dans un sous-menu. Les sections CDATA peuvent uniquement être insérées dans du texte.
- Couper, copier, coller (y compris coller en tant que XML ou texte), et supprimer du contenu de document.

**Note:** pour plus de détails concernant l'interface, voir interface du Mode Authentic

## 10.1.3 Opérations de nœud

Il existe deux types principaux de nœuds que vous aurez l'occasion de rencontrer dans un document XML Authentic View : **les nœuds d'élément** et **les nœuds d'attribut**. Ces nœuds sont marqués par des balises que vous pouvez activer. Il existe d'autres nœuds dans le document, comme les nœuds de texte (qui ne sont pas balisés) et des nœuds de section CDATA (qui sont balisés, afin de les délimiter du texte environnant).

Les opérations de nœud décrites dans cette section se réfèrent uniquement aux nœuds d'élément et aux nœuds d'attribut. Lorsque vous tentez les opérations décrites dans cette section, il est conseillé d'activer les grandes balises.

**Note :** il est important de garder en tête que seuls des **éléments de même niveau ou de niveau plus élevé** peuvent être insérés avant ou après l'élément sélectionné. Les éléments de même niveau sont des **frères**. Les frères d'un élément paragraphe seront d'autres éléments paragraphes, mais ils pourraient aussi être des listes, une table, une image, etc. Des frères peuvent se produire avant ou après un élément. Les éléments d'un niveau plus élevé sont des éléments **ancêtres** et les frères d'ancêtres. Pour un élément paragraphe, des éléments ancêtres peuvent être une section, un chapitre, un article, etc. Un paragraphe dans un fichier XML valide aurait déjà des ancêtres. C'est pourquoi l'ajout d'un élément de niveau supérieur dans le Authentic View crée le nouvel élément en tant que frère de l'ancêtre pertinent. Par exemple, si un élément section est inséré après un paragraphe, il est créé en tant que frère de la section qui contient l'élément de paragraphe actuel.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Effectuer des opérations de nœud

Les opérations de nœud peuvent être effectuées en sélectionnant une commande dans le menu contextuel ou en cliquant sur l'entrée d'opération de nœud dans l'Assistant à la saisie Éléments. Dans certains cas, un élément ou un attribut peut être ajouté en cliquant sur le lien Ajouter le nœud dans le Authentic View du document. Dans les cas particuliers des éléments définis en tant que paragraphes ou d'item de liste, si vous appuyez sur la touche Entrée lorsque vous vous trouvez dans un tel élément, vous créerez un nouvel élément frère de ce type. Cette section décrit aussi comment les nœuds peuvent être créés et supprimés en utilisant les mécanismes Appliquer l'élément, Supprimer le nœud, et Effacer l'élément.

## Insérer les éléments

Des éléments peuvent être insérés dans les emplacements suivants :

- L'emplacement de curseur dans un nœud d'élément. Les éléments disponibles pour l'insertion à cet endroit sont recensés dans un sous-menu de la commande **Insérer** du menu contextuel. Dans l'assistant à la saisie Éléments, les éléments qui peuvent être insérés dans un emplacement sont indiqués par l'icône . Dans le document `NanonullOrg.xml`, placer le curseur dans l'élément `para`, et créer des éléments `bold` et `italic` à l'aide du menu contextuel et de l'assistant à la saisie Éléments.
- Avant ou après l'élément sélectionné ou un de ses ancêtres, si autorisé par le schéma. Sélectionner l'élément requis depuis le/s sous-menu/s qui apparait/ssent. Dans l'assistant à la saisie Éléments, les éléments qui peuvent être insérés avant ou après l'élément sélectionné sont indiqués avec les icônes et , respectivement. Veuillez noter que dans l'assistant à la saisie Éléments, vous pouvez uniquement insérer des éléments avant/après l'élément sélectionné ; vous ne pouvez pas insérer avant/après un élément ancêtre. Pour essayer cette commande, placez tout d'abord le curseur dans l'élément `para` puis dans la table recensant les employés.

## Ajouter le lien de nœud

Si un élément ou un attribut est inclus dans le design de document, et qu'il n'est pas présent dans le document XML, un lien `Ajouter lien` s'affichera dans l'emplacement du document à l'endroit où ce nœud est spécifié. Pour voir ce lien, sélectionner, dans la ligne contenant le texte *Emplacement du logo*, le nœud `@href` dans l'élément `CompanyLogo` et le supprimer (en appuyant sur la touche **Supprimer**). Le lien `add @href` apparaît dans l'élément `CompanyLogo` qui a été édité (*capture d'écran ci-dessous*). Cliquer sur le lien pour ajouter le nœud `@href` au document XML. La fenêtre de saisie dans les balises `@href` apparaît parce que le design spécifie que le nœud `@href` sera ajouté comme cela. Vous devrez tout de même saisir la valeur (ou le contenu) du nœud `@href`. Saisir le texte `nanonull.gif`.

Si le modèle de contenu d'un élément est ambigu, par exemple s'il spécifie qu'une séquence des éléments enfant peut apparaître dans n'importe quel ordre, alors le lien `add...` apparaît. Veuillez noter qu'aucun nom de nœud n'est spécifié. Cliquer sur le lien pour faire apparaître une liste des éléments qui peuvent être insérés validement.

**Note :** le lien Ajouter nœud apparaît directement dans le modèle du document ; il n'y a pas d'entrée correspondante dans le menu contextuel ou dans l'assistant à la saisie Éléments.

## Créer de nouveaux éléments avec la touche Entrée

Dans les cas où un élément a été formaté en tant que paragraphe ou item de liste (par le designer de feuille de style), appuyer sur la touche Entrée lorsque vous vous trouvez dans un tel nœud pour insérer un nouveau nœud de ce type après le nœud actuel. Vous pouvez essayer ce mécanisme dans le document `NanonullOrg.xml` en vous rendant à la fin d'un nœud `para` (juste avant sa balise de fin) et en appuyant sur **Entrée**.

## Appliquer des éléments

Dans les éléments de contenu mixte (ceux qui contiennent du texte et des éléments enfant), certains contenus de texte peuvent être sélectionnés et un élément enfant autorisé peut y être appliqué. Le texte sélectionné devient le contenu de l'élément appliqué. Pour appliquer des éléments, dans le menu contextuel, sélectionner **Appliquer** puis sélectionner depuis les éléments applicables. (Si aucun élément ne peut être appliqué au texte sélectionné, la commande **Appliquer** n'apparaît pas dans le menu contextuel). Dans l'assistant à la saisie Éléments, les éléments qui peuvent être appliqués pour une sélection sont indiqués par l'icône . Dans le document `NanonullOrg.xml`, sélectionner le texte se trouvant dans l'élément `para` de contenu mixte et faire des essais en appliquant les éléments `bold` et `italic`.

Le designer de feuille de style peut aussi avoir créé une icône de barre d'outils à appliquer à un élément. Dans le document `NanonullOrg.xml`, les éléments `bold` et `italic` peuvent être appliqués en cliquant sur les icônes grasses et italiques dans la barre d'outils Authentic de l'application.

## Supprimer les nœuds

Un nœud peut être supprimé si sa suppression ne rend pas le document invalide. La suppression d'un nœud entraîne également la suppression de tout son contenu. Un nœud peut être supprimé à l'aide de la commande **Supprimer** dans le menu contextuel. Lorsque la commande Supprimer est marquée, un sous-menu contenant tous les nœuds pouvant être supprimés s'ouvre, en commençant par le nœud sélectionné et jusqu'au nœud de niveau supérieur du document. Pour sélectionner un nœud à supprimer, placer le curseur dans le nœud, ou bien marquer le nœud (ou une de ses parties). Dans assistant à la saisie Éléments, les nœuds qui peuvent être supprimés sont indiqués par l'icône . Il est également possible de supprimer un nœud en le sélectionnant et en appuyant sur la touche **Supprimer**. Dans le document `NanonullOrg.xml`, faites des essais en supprimant quelques nœuds à l'aide des mécanismes décrits. Vous pouvez annuler vos changements avec **Ctrl+Z**.

## Effacer les éléments

Les nœuds d'élément qui sont les enfants d'éléments à contenu mixte (aussi bien enfants de texte et d'élément) peuvent être effacés. L'élément entier peut être effacé lorsque le nœud est sélectionné ou lorsque le curseur est placé dans le nœud en tant qu'un point d'insertion. Un fragment de texte dans l'élément peut être effacé de la balise de l'élément en marquant le fragment de texte. Une fois la sélection effectuée, sélectionner **Effacer** dans le menu contextuel et puis l'élément à supprimer. Dans l' assistant à la saisie Éléments, les éléments qui peuvent être effacés pour une sélection particulière sont indiqués avec l'icône  (sélection de

 © 2019-2025 Altova GmbH

point d'insertion) et l'icône (sélection de la plage). Dans le document `NanonullOrg.xml`, essayer le mécanisme d'effacement avec les élément enfants `bold` et `italic` de `para` (qui présente le contenu mixte).

### Tables et structure de table

Il y a deux types de table Authentic View :

- *Tables SPS (statique et dynamique)*. La structure générale de la table SPS est déterminée par le designer de feuille de style. Dans le cadre de cette structure large, les seuls changements structurels que vous êtes autorisé à effectuer sont les changements orientés vers le contenu. Par exemple, vous pouvez ajouter de nouvelles lignes à une table SPS dynamique.
- *Tables XML*, dans lesquelles vous décidez de présenter les contenus d'un nœud particulier (par ex. un nœud pour les détails spécifiques aux personnes) en tant que table. Si le designer de feuille de style a activé la création de ce nœud en tant qu'une table XML, vous pouvez déterminer la structure de la table et éditer ses contenus. Les tables XML sont discutées en détail dans la section Tables dans le Mode Authentic.

## 10.1.4 Saisir des données dans le Mode Authentic

Les données sont saisies dans le document XML, directement dans la fenêtre principale du Authentic View. De plus, des données (la valeur de l'attribut) peuvent être saisies dans l'assistant à la saisie Attributs pour les attributs. Les données sont saisies (i) directement en tant que texte, ou (ii) en sélectionnant une option dans un appareil de saisie des données qui est ensuite mappé à une entrée de texte prédéfinie.

### Ajouter le contenu de texte

Vous pouvez entrer le contenu d'élément et les valeurs d'attribut directement en tant que texte dans la fenêtre principale du Authentic View. Pour insérer du contenu, placer le curseur à l'emplacement où vous souhaitez insérer le texte, puis le saisir. Vous pouvez aussi copier du texte depuis le presse-papiers dans le document. Le contenu peut aussi être édité à l'aide des mécanismes d'édition standard, comme les touches **Verr.** et **Supprimer**. Par exemple, vous pouvez marquer le texte à éditer et saisir un texte de remplacement avec la touche **Verr.** activée.

Par exemple, pour changer le nom de l'entreprise, dans le champ `Name` de `Office`, placer le curseur après Nanonull, et saisir `USA` pour changer le nom de Nanonull, Inc. en Nanonull USA, Inc.



Si le texte est éditable, vous pourrez placer votre curseur dessus et le marquer. Essayez de modifier l'un des **noms de champ** (pas les valeurs de champ), comme "Street", "City", ou "State/Zip," dans le bloc d'adresse. Vous ne pourrez pas placer le curseur dans ce texte car celui-là ne fait pas partie du contenu XML ; il est dérivé de la StyleVision Power Stylesheet.

## Insérer des caractères spéciaux et des entités

Lorsque vous saisissez des données, le type suivant de contenu est géré de manière spéciale :

- *Les caractères spéciaux qui sont utilisés pour des balises XML* (esperluette (&), apostrophe ('), supérieur à (>), inférieur à (<) et guillemets (""")). Ces caractères sont disponibles en tant qu'entités intégrées et peuvent être saisies dans le document en double-cliquant l'entité respective dans l'assistant à la saisie Entités. Si ces caractères se produisent fréquemment (par exemple dans les listes de code de programme), ils peuvent être saisis dans les sections CDATA. Pour insérer une section CDATA, cliquer avec la touche de droite dans l'emplacement où vous souhaitez saisir la section CDATA, et sélectionner **Insérer Section CDATA** depuis le menu contextuel. Le processeur XML ignore tous les caractères de balise dans les sections CDATA. Cela signifie également que si vous souhaitez insérer un caractère spécial dans une section CDATA, vous devrez saisir ce caractère et non pas sa référence d'entité.
- *Les caractères spéciaux qui ne peuvent pas être saisis par le biais du clavier* doivent être saisis en les copiant depuis le mappage de caractères de votre système vers l'emplacement souhaité dans le document.
- *Une chaîne de texte fréquemment utilisée* peut être définie en tant qu'entité, qui apparaît dans l'Assistant à la saisie Entités. L'entité est insérée dans l'emplacement requis en plaçant le curseur dans chaque emplacement requis et en double-cliquant l'entité dans l'assistant à la saisie. Cela est utile pour l'entretien parce que la valeur de la chaîne de texte est maintenue dans un emplacement ; si la valeur doit être changée, il suffit de changer la définition de l'entité.

**Note : I**orsque la balise est dissimulée dans le Authentic View, un élément vide peut facilement être ignoré. Pour vous assurer de ne pas oublier un élément vide, activer les grandes ou les petites balises.

Essayez d'utiliser chaque type de contenu de texte décrit ci-dessus.

## Ajouter un contenu par le biais d'un appareil de saisie de données

Dans l'édition de contenu que vous avez appris ci-dessus, le contenu est ajouté en saisissant le texte directement en tant que contenu. Vous disposez également d'un autre moyen pour saisir un **contenu d'élément** (ou de valeurs d'attribut) dans Authentic View : par le bais d'appareils de saisie de données.

Ci-dessous, vous trouverez une liste des appareils de saisie de données dans le Authentic View, complétée d'une explication pour saisir les données dans le fichier XML pour chaque appareil.

| Appareil de saisie de données | Données dans le fichier XML |
|---|---|
| Champ de saisie (fenêtre Texte) | Texte saisi par l'utilisateur |
| Champ de saisie multiligne | Texte saisi par l'utilisateur |
| Liste de choix | Sélection de l'utilisateur mappé à la valeur |
| Case à cocher | Sélection de l'utilisateur mappé à la valeur |

 © 2019-2025 Altova GmbH

| | |
|---|---|
| Bouton radio | Sélection de l'utilisateur mappé à la valeur |
| Bouton | Sélection de l'utilisateur mappé à la valeur |

Dans la table statique contenant les champs d'adresse (*affiché ci-dessous*), il y a deux appareils de saisie de données : un champ d'entrée pour le champ `Zip` et une liste de choix pour le champ State. Les valeurs que vous saisissez dans les champs de texte sont saisies directement en tant que le contenu XML des éléments respectifs. Pour tous les autres appareils de saisie des données, votre sélection est mappée à une valeur.




Voici le texte XML correspondant au Authentic View affiché ci-dessus :

```
<Address>
  <ipo:street>119 Oakstreet, Suite 4876</ipo:street>
  <ipo:city>Vereno</ipo:city>
  <ipo:state>DC</ipo:state>
  <ipo:zip>29213</ipo:zip>
</Address>
```

Veuillez noter que la sélection de liste de choix `DC` est mappée à une valeur de `DC`. La valeur du champ `Zip` est saisie directement en tant que le contenu de l'élément `ipo:zip`.

## 10.1.5 Saisir des valeurs d'attribut

Un attribut est la propriété d'un élément et un élément peut présenter un nombre quelconque d'attributs. Les attributs ont des valeurs. Vous serez parfois amené à saisir des données XML en tant que valeur d'attribut. Dans le Authentic View, vous pouvez saisir des valeurs d'attribut de deux manières :

- En tant que contenu dans la fenêtre principale si l'attribut a été créé pour accepter sa valeur de cette manière
- Dans l'assistant à la saisie Attributs

### Valeurs d'attribut dans la fenêtre principale

Les valeurs d'attribut peuvent être saisies en tant que texte normal ou en tant que sélection par l'utilisateur qui sera mappée à une valeur XML. Elles seront saisies de la même manière que le contenu d'élément est saisi : voir Saisir des données dans le Authentic View. Dans ces cas, la distinction entre le contenu d'élément et la

valeur d'attribut est réalisée par la StyleVision Power Stylesheet et les données sont gérées de manière appropriées.

### Valeurs d'attribut dans l'assistant à la saisie Attributs

Si vous souhaitez saisir ou modifier une valeur d'attribut, vous pouvez aussi le faire dans l'Assistant à la saisir Attributs. Tout d'abord, le nœud d'attribut est sélectionné dans le Authentic View, ensuite la valeur de l'attribut est saisie ou éditée dans l'assistant à la saisie Attributs. Dans le document `NanonullOrg.xml`, l'emplacement du logo est stocké en tant que la valeur de l'attribut `href` de l'élément `CompanyLogo`. Pour changer le logo à utiliser :

1. Sélectionner l'élément `CompanyLogo` en cliquant sur une balise CompanyLogo. Les attributs de l'élément `CompanyLogo` sont affichés dans l'assistant à la saisie Attributs.
2. Dans l'assistant à la saisie Attributs, changer la valeur de l'attribut `href` de `nanonull.gif` à `Altova_right_300.gif` (une image dans le dossier `Examples`).




Cela entraîne le remplacement du logo Nanonull par le logo Altova.

**Note : I**es entités ne peuvent pas être saisies dans l'assistant à la saisie Attributs.

## 10.1.6 Ajouter des entités

Une entité contenue dans le Authentic View est généralement une donnée XML (mais pas nécessairement), comme un caractère unique ; une chaîne de texte ; et même un fragment de document XML. Une entité peut aussi être un fichier binaire, comme un fichier d'image. Toutes les entités disponibles pour un document particulier sont affichées dans l'assistant à la saisie Entités (*capture d'écran ci-dessous*). Pour insérer une entité, placer le curseur à l'endroit du document où vous souhaitez l'insérer puis double-cliquer sur l'entité dans l'assistant à la saisie Entités. Veuillez noter que vous ne pouvez pas saisir des entités dans l'assistant à la saisie Entités.

Le caractère esperluette (&) a une signification particulière dans XML (tout comme les apostrophes, les symboles inférieur à et supérieur à et les guillemets doubles). Pour insérer ces caractères, les entités sont utilisées de manière à ce qu'elles ne sont pas confondues avec des caractères réservés à XML. Ces caractères sont disponibles en tant qu'entités dans Authentic View.

 © 2019-2025 Altova GmbH

Dans `NanonullOrg.xml`, changer le titre de Joe Martin (dans Marketing) en Marketing Manager Europe & Asia. Pour ce faire :

1. Placer le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer l'esperluette.
2. Double-cliquer sur l'entité listée en tant que "amp". Cela permet d'insérer une esperluette (*capture d'écran ci-dessous*).




**Note :** l'assistant à la saisie Entités n'est pas sensible au contexte. Toutes les entités disponibles sont affichées quel que soit l'endroit où le curseur est placé. Cela ne signifie pas qu'une entité peut être insérée à tout endroit du document. Si vous n'êtes pas sûr, valider le document après avoir inséré l'entité : **XML | Valider XML** (**F8**).

### Définir vos propres entités

En tant qu'éditeur de document, vous pouvez définir vos propres entités de document. Pour ce faire, voir la description dans la section Définir des entités dans le Authentic View.

## 10.1.7 Imprimer le document

Une impression depuis le Authentic View d'un document XML préserve le formatage vu dans le Authentic View.

Pour imprimer `NanonullOrg.xml`, procéder comme suit :

1. Passer au mode Dissimuler balise si vous n'y êtes pas déjà. Vous devrez procéder à cette étape si vous ne voulez pas imprimer les balises.
2. Sélectionner **Fichier | Imprimer aperçu** pour voir un aperçu de toutes les pages. Ci-dessous, vous verrez une partie de l'impression d'une page d'aperçu, réduite de 50%. Veuillez noter que le formatage de la page est le même que celui dans Authentic View.



Page 1 of 5

ALTOVA

www.altova.com

## Organization Chart

Location of logo: Altova_right_300.gif

### Nanonull, Inc.

Location: US

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Street:** | 119 Oakstreet, Suite 4876 | **Phone:** | +1 (321) 555 5155 0 |
| **City:** | Vereno | **Fax:** | +1 (321) 555 5155 4 |
| **State & Zip:** | DC 29213 | **E-mail:** | office@nanonull.com |

Vereno Office Summary: **4 departments, 15 employees.**

The company was established **in Vereno in 1995** as a privately held software company. Since 1996, Nanonull has been actively involved in developing nanoelectronic software technologies. It released the first version of its acclaimed *NanoSoft Development Suite* in February 1999. Also in 1999, Nanonull increased its capital base with investment from a consortium of private investment firms. The company has been expanding rapidly ever since.

3. Pour imprimer le fichier, cliquer sur **Fichier | Imprimer**.

Veuillez noter que vous pouvez aussi imprimer une version du document qui affiche la balise. Pour ce faire, passer au Authentic View pour afficher les petites et les grandes balises, puis imprimer.


© 2019-2025 Altova GmbH

# 10.2 Interface Mode Authentic

Le Authentic View est activé en cliquant sur l'onglet Authentic du document actif. Si aucune SPS n'a été attribuée au document XML, vous serez invité à en attribuer un. Vous pouvez attribuer une SPS à tout moment par le biais de la commande **Authentic | Attribuer une feuille de style Stylevision**.

Cette section fournit :

- Un aperçu de l'interface
- Une description des icônes de la barre d'outils spécifiques à Authentic View
- Une description des modes de consultation disponibles dans la fenêtre principale du Authentic View
- Une description des assistants à la saisie et de la manière de les utiliser
- Une description des menus contextuels disponibles dans des points variés dans le Authentic View du document XML

Sources supplémentaires des informations du Authentic View :

- Un tutoriel Authentic View qui vous montre comment utiliser l'interface Authentic View. Ce tutoriel est disponible dans la documentation des produits Altova XMLSpy et Altova Authentic Desktop (voir la section Tutoriel), et en ligne.
- Pour une description détaillée des commandes de menu du Authentic View, voir la section Référence de l'utilisateur de votre documentation de produit.

**Site Web Altova :** Édition du contenu XML, Création de contenu XML

## 10.2.1 Aperçu de la GUI

Le Authentic View présente en haut de l'écran une barre de menu et une barre d'outils, et trois volets qui couvrent le reste de l'interface : la fenêtre Projet, la fenêtre Principale et la fenêtre Assistants à la saisie. La disposition est représentée ci-dessous.



## Barre Menu

Les menus disponibles dans la barre de menus sont décrits en détail dans la section Référence de l'utilisateur de votre documentation de produit.

## Barre Outils

Les symboles et icônes affichés dans la barre outils sont décrits dans la section, icônes de la barre d'outils du Authentic View.

## Fenêtre Projet

Vous pouvez grouper dans un seul projet des fichiers XML, XSL, schéma XML et Entité. Pour créer et modifier la liste des fichiers de projet, utiliser les commandes dans le menu **Projet** (décrit dans la section Référence de l'utilisateur de votre documentation de produit). La liste des fichiers de projet est affichée dans la fenêtre Projet. Un fichier dans la fenêtre Projet peut être accédé en le double-cliquant.

## Fenêtre d'info

Cette fenêtre fournit des informations sur le nœud actuellement sélectionné dans le Mode Authentic.

## Fenêtre Principale

Il s'agit de la fenêtre dans laquelle le document XML est affiché et édité. Il est décrit dans la section, fenêtre principale Authentic View.

## Assistants à la saisie

Vous trouverez trois volets d'assistants à la saisie dans cette fenêtre : Éléments, Attributs et Entités. Les entrées apparaissant dans ces fenêtres sont sensibles au contexte (assistants à la saisie Éléments et Attributs), c.à.d. qu'elles dépendent de l'endroit où le curseur se trouve dans le document. Vous pouvez saisir un élément ou une entité dans le document en double-cliquant son assistant à la saisie. La valeur d'un attribut est saisie dans le champ de valeur de cet attribut dans assistant à la saisie Attributs. Voir la section Assistants à la saisie Authentic View pour plus de détails.

## Barre de Statut

La barre de statut affiche le XPath vers le nœud actuellement sélectionné.

## Menus contextuels

Il s'agit des menus qui apparaissent lorsque vous cliquez sur la touche de droite dans la fenêtre principale. Les commandes d'édition disponibles sont sensibles au contexte, c.à.d. qu'elles vous permettent de manipuler de la structure et du contenu afférent au nœud sélectionné. De telles manipulations comprennent l'insertion, ajout ou la suppression d'un nœud, l'ajout d'entités ou la découpe et le collage de contenu.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 10.2.2 Icônes de la barre outils du Mode Authentic

Les icônes de la barre outils dans le Authentic View sont des raccourcis de commande. Certaines icônes utilisées dans les applications Windows ou les autres produits Altova vous seront déjà familières, d'autres seront nouvelles. Cette section décrit les icônes uniques au Authentic View. Dans la description ci-dessous, les icônes de la même famille sont regroupées.

### Afficher/dissimuler les balises XML

Dans Authentic View, les balises pour tous, certains ou aucun des éléments ou attributs XML peuvent être affichés, soit avec leur nom (grandes balises) soit sans nom (petites balises). Les quatre icônes de balise apparaissent dans la barre outils et les commandes correspondantes sont disponibles dans le menu **Authentic**.

| | |
|---|---|
| | Dissimuler les balises. Toutes les balises XML sont dissimulées sauf celles qui ont été réduites. Double-cliquer sur une balise réduite (qui est la manière habituelle de l'augmenter) dans le mode Dissimuler les balises pour afficher le contenu du nœud et dissimuler les balises. |
| | Afficher les petites balises. Les balises élément/attribut XML sont affichées sans leurs noms. |
| | Afficher les grandes balises. Les balises élément/attribut XML sont affichées avec leurs noms. |
| | Affichage des balises mixtes. Dans la StyleVision Power Stylesheet, chaque élément ou attribut XML peut être spécifié pour être affiché (soit en tant que balise grande ou petite), ou pas. Cela s'appelle un mode de balise mixte étant donné que certains éléments peuvent être spécifiés pour être affichés avec des balises et d'autres sans balises. Ainsi, dans le mode de balise mixte, l'utilisateur du Authentic View voit une balise personnalisée. Veuillez noter, néanmoins que cette personnalisation est créée par la personne qui a conçu la StyleVision Power Stylesheet. Elle ne peut pas être définie par l'utilisateur du Authentic View. |

### Éditer des structures de tables dynamiques

Les lignes dans une **table SPS dynamique** sont des répétitions d'une structure de données. Chaque ligne représente une occurrence d'un seul élément. Chaque ligne, a donc la même sous-structure XML que la suivante.

Les commandes d'édition des tables dynamiques manipulent les lignes d'une table dynamique SPS. Cela signifie que vous pouvez modifier le nombre et l'ordre des occurrences d'élément. Néanmoins, vous ne pouvez pas éditer les colonnes d'une table SPS dynamique puisque cela signifierait changer la sous-structure des occurrences de l'élément individuel.

Les icônes pour les commandes d'édition de la table dynamique apparaissent dans la barre d'outils, et sont aussi disponibles dans le menu **Authentic**.

| | |
|---|---|
| | Apposer une ligne à la table |
| | Insérer une ligne dans la table |
| | Reproduire une ligne de table actuelle (des contenus de cellule sont dupliqués) |
| | Déplacer la ligne actuelle vers le haut d'une ligne |
| | Déplacer la ligne actuelle vers le bas d'une ligne |
| | Supprimer la ligne actuelle |

**Note :** ces commande s'appliquent uniquement aux **tables SPS dynamiques**. Elles ne devraient pas être utilisées dans les tables SPS statiques. Les différents types de tables utilisées dans le Authentic View sont décrites dans la section Utiliser des tables dans le Mode Authentic de cette documentation.

## Créer et éditer des tables XML

Si vous souhaitez présenter vos données sous la forme d'une table, vous pouvez insérer vos propres tables. Celles-ci sont insérées en tant que tables XML. Vous pouvez modifier la structure d'une table XML et formater la table. Les icônes pour créer et éditer les tables XML sont disponibles dans la barre outils, et sont affichées ci-dessous. Elles sont décrites dans la section icônes d'édition de tables XML.

Les commandes correspondant à ces icônes **ne sont pas disponibles en tant qu'items de menu**. Veuillez aussi noter que pour que vous puissiez utiliser des tables XML, cette fonction doit être activée et configurée convenablement dans la StyleVision Power Stylesheet. Une description détaillée des types de tables utilisés dans le Authentic View et de la manière dont créer et éditer les tables XML est indiquée dans la section Utiliser les tables dans le Mode Authentic.

## Icônes de formatage de texte

Le texte dans le Authentic View est formaté en lui appliquant un élément ou un attribut XML qui a le formatage requis. Si ce type de formatage a été défini, le designer de la StyleVision Power Stylesheet peut fournir des icônes dans la barre outils du Authentic View pour appliquer le formatage. Pour appliquer un formatage de texte à l'aide d'une icône de formatage de texte, marquer le texte que vous souhaitez formater, et cliquer sur l'icône appropriée.

## Icônes de navigation de ligne de BD

 © 2019-2025 Altova GmbH

Les icônes fléchées sont, de gauche à droite, Aller au premier enregistrement dans la BD ; Aller à l'enregistrement précédent ; Ouvrir le dialogue Aller à l'enregistrement n° ; Aller à l'enregistrement suivant et Aller au dernier enregistrement.

| | |
|---|---|
| | Cette icône ouvre le dialogue Éditer la requête de base de données dans laquelle vous pouvez saisir une requête. Le Authentic View affiche les enregistrements requêtés. |

### Édition de la base de données XML

La commande **Sélectionner Nouvelle ligne avec les données XML pour l'édition** vous permet de sélectionner une nouvelle ligne depuis la table pertinente dans une BD XML, comme dans une IBM DB2. Cette ligne apparaît dans le Authentic View, peut y être éditée puis enregistrée dans la BD.

### Touches de la barre d'outils Portable XML Form (PXF)

Les touches de barre d'outils PXF suivants sont disponibles dans le Authentic View de XMLSpy et Authentic Desktop:




Cliquer sur les touches individuelles génère une sortie HTML, RTF, PDF et/ou DocX.

Ces touches sont activées lorsqu'un fichier PXF est ouvert dans le Authentic View. Les touches individuelles sont activées si le fichier PXF a été configuré pour contenir la feuille de style XSLT pour ce format de sortie spécifique. Par exemple, si le fichier PXF était configuré pour contenu les feuilles de style XSLT pour HTML et RTF, alors seules les touches de barre d'outils pour les sorties HTML et RTF seront activées alors que celles pour les sorties PDF et DocX (Word 2007+) seront désactivées.

## 10.2.3 Fenêtre principale du Mode Authentic

Il y a quatre types de modes dans Authentic View: Grandes balises ; petites balises ; balises mixtes et dissimuler toutes les balises. Ces modes vous permettent de visualiser le document avec des niveaux variables d'information de marquage. Pour sauter entre les modes, utiliser les commandes dans le menu **Authentic** ou les icônes dans la barre d'outils (voir la section précédente, icônes de la barre d'outils du Mode Authentic).

### Grandes balises

Cette option permet de montrer les balises de démarrage et de fin des éléments et des attributs avec les noms d'élément/attribut dans les balises :

L'élément `Name` dans la figure ci-dessus est **agrandi**, donc la balise de démarrage et de fin sont affichés ainsi que le contenu de l'élément. Un élément/attribut peut être **contracté** en double-cliquant soit sur son balisage

de démarrage soit sur son balisage de fin. Pour agrandir l'élément/attribut contracté, double-cliquer sur la balise contractée.




Dans les grandes balises, les attributs sont reconnus par le symbole égale à contenu dans les balises de démarrage et de fin de l'attribut :

## Petites balises

Cette option permet de montrer les balises de démarrage et de fin des éléments et des attributs sans les noms :




Veuillez noter que les balises de démarrage contiennent un symbole alors que les balises de fin sont vides. De même, les balises d'élément ont un symbole <> alors que les onglets d'attributs contiennent un signe égal à comme leur symbole (*capture d'écran ci-dessous*).

Pour réduire ou agrandir un élément / attribut, double-cliquer sur la balise appropriée. L'exemple ci-dessous montre un élément réduit (marqué en bleu). Veuillez noter que la forme de la balise de l'élément réduit et celle de la balise de démarrage de l'élément agrandi à sa gauche.

## Balisage mixte

Le balisage mixte constitue un balisage personnalisé. La personne ayant conçu la StyleVision Power Stylesheet peut spécifier l'affichage de grandes balises, de petites balises, ou d'aucune balise pour des éléments/attributs individuels dans le document. L'utilisateur du Authentic View peut consulter ce balisage personnalisé dans le mode de consultation Balisage mixte.

## Dissimuler toutes les balises

Toutes les balises XML sont dissimulées. Puisque le formatage vu dans le Authentic View est le formatage du document imprimé, ce mode de consultation est un mode WYSIWYG du document.

## Affichage du contenu

Dans le Authentic View, le contenu est affiché de deux manières :

- Texte simple. Vous saisissez le texte et celui-ci devient le contenu de l'élément ou la valeur de l'attribut.

- Appareils de saisie de données. L'affichage contient soit un champ de saisie (fenêtre de texte), un champ d'entrée multiligne, une liste de choix, une case à cocher ou un bouton radio. Dans le cas des champs de saisie et des champs d'entrée multiligne, le texte que vous saisissez dans le champ devient le contenu XML de l'élément ou de la valeur de l'attribut.

  Dans le cas des autres appareils de saisie de données, votre sélection produit une valeur de XML correspondante, qui est spécifiée dans la StyleVision Power Stylesheet. Ainsi, dans une liste de choix, une sélection de type, par exemple, "autorisé" (qui pourrait être disponible dans la liste déroulante de la liste de choix) pourrait mapper vers une valeur XML de "1", ou bien vers "autorisé", ou tout autre chose ; alors que "non autorisé" pourrait mapper vers "0", ou "non autorisé", ou tout autre chose.

## Nœuds optionnels

Lorsqu'un élément ou un attribut est **optionnel** (conformément au schéma référencé), une invite de type `add [element/attribute]` est affiché :

add synopsis

Cliquer sur l'invite permet d'ajouter l'élément et de placer le curseur pour l'entrée des données. S'il y a plusieurs nœuds optionnels, l'invite de type `add...` est affiché. Cliquer sur l'invite pour afficher un menu des nœuds optionnels.

## 10.2.4 Assistants à la saisie du Mode Authentic

Il y a trois assistants à la saisie dans le Authentic View : pour Éléments, Attributs et Entités. Ils sont affichés en tant que fenêtre le long du côté droit de l'interface du Authentic View (*voir capture d'écran ci-dessous*).



Les assistants à la saisie Éléments et Attributs sont sensibles au contexte, c. à.d. que ce qui apparaît dans les assistants à la saisie dépend de l'endroit où se trouve le curseur dans le document. Les entités affichées dans les assistants à la saisie Entités ne sont pas sensibles au contexte ; toutes les entités autorisées pour le document sont affichées où que soit le curseur.

Chacun des assistants à la saisie est décrit séparément ci-dessous.

## Assistants à la saisie Éléments

L'assistant à la saisie Éléments consiste en deux parties :

- La partie supérieure, contenant une arborescence XML qui peut être activée et désactivée avec la case à cocher **Afficher arborescence XML**. L'arborescence XML montre les ancêtres jusqu'à l'élément de racine du document pour l'élément actuel. Lorsque vous cliquez sur un élément dans l'arborescence XML, les éléments correspondant à cet élément (tel que décrit dans l'item suivant dans cette liste) apparaissent dans la partie inférieure de l'assistant à la saisie Éléments.
- La partie inférieure, contenant une liste qui peut être insérée à l'intérieur, avant et après ; supprimée ; appliquée ou effacée de l'élément sélectionné ou la gamme de texte dans le Authentic View. Vous trouverez une description des choses à faire avec un élément recensé dans l'assistant à la saisie dans l'icône située à gauche du nom d'élément dans l'assistant à la saisie. Les icônes qui se produisent dans les assistants à la saisie Éléments sont recensées ci-dessous avec une description.

Pour utiliser un nœud depuis l'assistant à la saisie, cliquer sur cette icône.

*Insérer après Élément*

L'élément contenu dans l'assistant à la saisie est inséré après l'élément sélectionné. Veuillez noter qu'il est apposé au niveau hiérarchique correct. Par exemple, si votre curseur se trouve dans un élément `//sect1/para` et que vous apposez un élément `sect1`, le nouvel élément `sect1` sera apposé non en tant qu'un frère suivant `//sect1/para` mais en tant que le frère suivant de l'élément `sect1` qui est le parent de cet élément `para`.

*Insérer avant Élément*

L'élément contenu dans l'assistant à la saisie est inséré avant l'élément sélectionné. Veuillez noter que, tout comme la commande d'élément Insérer après, l'élément est inséré au niveau hiérarchique correct.

*Supprimer Élément*

Supprime l'élément et son contenu.

*Insérer Élément*

Un élément provenant de l'assistant à la saisie peut aussi être inséré dans un élément. Quand un curseur est placé dans un élément, les éléments enfants autorisés de cet élément peuvent être insérés. Veuillez noter que les éléments enfants autorisés peuvent faire partie d'un modèle de contenu éléments uniquement ainsi qu'un modèle de contenu mixte (texte plus éléments enfant).

Un élément enfant autorisé peut être inséré soit lorsqu'une plage de texte est sélectionnée soit lorsque le curseur est placé à un point d'intersection dans le texte.

- Lorsqu'une plage de texte est sélectionnée et qu'un élément a été inséré, la plage de texte devient le contenu de l'élément inséré.
- Lorsqu'un élément est inséré à un point d'insertion, l'élément est inséré à ce point.

Une fois qu'un élément a été inséré, il peut être effacé en cliquant sur une des deux icônes Effacer Élément qui apparaît (dans l'assistant à la saisie Éléments) pour ces éléments inline. Laquelle des deux icônes apparaît dépend du fait que vous sélectionnez une plage de texte ou que vous placiez le curseur dans le texte en tant qu'un point insertion (voir ci-dessous).

*Appliquer Élément*
Si vous sélectionnez un élément dans votre document (en cliquant sur sa balise de démarrage ou de fin dans le Mode Afficher grandes balises) et que cet élément peut être remplacé par un autre élément (par exemple dans un élément de contenu mixte comme `para`, un élément `italic` peut être remplacé par l'élément `bold`), cette icône indique que l'élément contenu dans l'Assistant à la saisie peut être appliqué à l'élément sélectionné (original). La commande **Appliquer élément** peut aussi être appliquée à une plage de texte se trouvant dans le cadre d'un élément de contenu mixte ; la plage de texte sera créée en tant que le contenu de l'élément appliqué.

- Si l'élément appliqué possède un **élément enfant portant le même nom** qu'un enfant de l'élément original et qu'une instance de cet élément enfant existe dans l'élément original, alors l'élément enfant de l'original est retenu dans le contenu de l'élément nouveau.
- Si l'élément appliqué ne possède **pas d'élément enfant portant le même nom** qu'un enfant instancié de l'élément original, alors l'enfant instancié de l'élément original est apposé en tant que frère de tout élément enfant ou d'éléments que le nouvel élément pourrait avoir.
- Si l'élément appliqué possède un **élément enfant pour lequel aucun équivalent n'existe** dans le modèle de contenu de l'élément original, alors cet élément enfant n'est pas créé directement mais une option dans le Authentic View vous permet de l'insérer.

Si une plage de texte est sélectionnée au lieu d'un élément, l'application d'un élément à la sélection créera l'élément appliqué à cet emplacement avec la plage de texte sélectionnée en tant que son contenu. L'application d'un élément lorsque le curseur se trouve à un point d'insertion n'est pas autorisée.

*Effacer Élément*
Cette icône apparaît lorsque le texte se trouvant dans un élément de contenu mixte est sélectionné. Cliquer sur l'icône pour effacer l'élément des alentours de la plage de texte sélectionnée.

*Effacer Élément (lorsque le point d'insertion est sélectionné)*
Cette icône apparaît lorsque le curseur est placé dans un élément qui est un enfant d'un élément de contenu mixte. Cliquer sur l'icône pour effacer l'élément inline.

## Assistants à la saisie Attributs

L'assistant à la saisie Attributs consiste en une liste de choix déroulante et une liste des attributs. L'élément que vous avez sélectionné (vous pouvez cliquer sur la balise de démarrage ou de fin, ou placer le curseur n'importe où dans le contenu de l'élément pour le sélectionner) apparaît dans la liste de choix. L'assistant à la saisie Attributs affiché dans les graphiques ci-dessous a un élément `para` dans la liste de choix. Cliquer sur la flèche dans la liste de choix pour faire dérouler une liste de tous les **ancêtres remontant jusqu'à l'élément de racine du document** de l'élément `para`, qui, dans ce cas est `OrgChart`.

 © 2019-2025 Altova GmbH




En dessous de la liste de choix, vous verrez s'afficher une liste des attributs valides pour cet élément, dans ce cas, pour `para`. Si un attribut est obligatoire sur un élément donné, il apparaîtra en gras. (Dans l'exemple ci-dessous, il n'y a pas d'attributs obligatoires sauf l'attribut intégré `xsi:type`.)




Afin de saisir une valeur pour un attribut, cliquer dans le champ de valeur de l'attribut et saisir la valeur. Cela permet de créer l'attribut et sa valeur dans le document XML.

Notez les points suivants :

- Dans le cas de l'attribut `xsi:nil`, qui apparaît dans l'assistant à la saisie Attributs lorsqu'un élément nullable a été sélectionné, la valeur de l'attribut `xsi:nil` peut uniquement être saisi en sélectionnant une des valeurs autorisées (`true` ou `false`) depuis la liste déroulante pour la valeur de l'attribut.

- L'attribut `xsi:type` peut être changé en cliquant dans le champ de valeur de l'attribut puis en sélectionnant, depuis la liste déroulante qui apparaît, une des valeurs recensées. Ces valeurs sont les types abstraits disponibles définis dans le Schéma XML sur lequel le document Mode Authentic se base.

## Assistants à la saisie Entités

L'assistant à la saisie Entités vous permet d'insérer une entité dans votre document. Les entités peuvent être utilisées pour insérer des caractères spéciaux ou des fragments de texte qui se produisent souvent dans un document (comme le nom d'une entreprise). Pour insérer une entité, placer le curseur à l'endroit du texte où vous souhaitez insérer l'entité, puis double-cliquer l'entité dans l'assistant à la saisie Entités.




**Note :** Une entité interne est une entité dont la valeur est définie dans le DTD. Une entité externe est une entité dont la valeur est contenue dans une source externe, par ex. un autre fichier XML. Les entités internes et externes sont recensées dans l'assistant à la saisie Entités. Lorsque vous insérez une entité, qu'elle soit interne ou externe, l'entité, pas sa valeur, est insérée dans le texte XML. Si l'entité est une entité interne, le Authentic View affiche **la valeur de l'entité**. Si l'entité est une entité externe, le Authentic View affiche l'entité, et pas sa valeur. Cela signifie, par exemple, qu'un fichier XML qui est une entité externe sera affichée dans l'affichage du Authentic View en tant qu'une entité ; son contenu ne remplace pas l'entité dans l'affichage Authentic View.

Vous pouvez aussi **définir vos propres entités** dans le Authentic View et celles-ci seront aussi affichées dans l'assistant à la saisie : voir Définir des entités dans la section Éditer dans le Authentic View.

## 10.2.5 Menus contextuels Mode Authentic

Cliquer avec la touche de droite sur des contenus de document sélectionnés ou sur un nœud pour faire apparaître un menu contextuel avec des commandes pertinentes pour la sélection de l'emplacement du curseur.

### Insérer les éléments

La figure ci-dessous montre le sous-menu **Insérer**, qui est une liste de tous les éléments qui peuvent être insérés à l'emplacement actuel du curseur. Le sous-menu **Insérer avant** recense une liste de tous les éléments qui peuvent être insérés avant l'élément actuel. Le sous-menu **Insérer après** recense une liste de tous les éléments qui peuvent être insérés après l'élément actuel. Dans la figure ci-dessous, l'élément actuel est l'élément `para`. Les éléments `bold` et `italic` peuvent être insérés dans l'élément `para` actuel.

Comme indiqué ci-dessous, les éléments `para` et `Office` peuvent être insérés avant l'élément `para` actuel.




Les commandes d'insertion de nœud, de remplacement (**Appliquer**), et la suppression de balise (**Effacer**) qui sont disponibles dans le menu contextuel sont aussi disponibles dans les Assistants à la saisie Mode Authentic et sont décrites en détail dans cette section.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Insérer une entité

Positionner le curseur sur la commande Insérer Entité pour faire apparaître un sous-menu contenant une liste de toutes les entités déclarées. Cliquer sur une entité pour l'insérer dans la sélection. Voir Définir des Entités pour une description de la définition des entités pour le document.

## Insérer une section CDATA

Cette commande est activée lorsque le curseur est placé dans du texte. Cliquer dessus pour insérer une section CDATA au niveau d'insertion du curseur. La section CDATA est délimitée par des balises de démarrage et de fin ; pour voir ces balises, vous devez passer à un affichage des grandes ou des petites balises. Dans les sections CDATA, les balises XML et le parsage est ignoré. Les caractères de balisage XML (l'esperluette, l'apostrophe, le signe supérieur à et inférieur à et les guillemets) ne sont pas traités en tant que balises, mais en tant que littéraux. Ainsi, des sections CDATA sont utiles pour des textes comme des listes de code de programme, qui contiennent des caractères de balisage XML.

## Supprimer le nœud

Positionner le curseur de la souris sur la commande **Supprimer** pour ouvrir une liste de menu consistant en un nœud sélectionné et tous ses ancêtres inamovibles (ceux qui n'invalideront pas le document) jusqu'à l'élément du document. Cliquer sur l'élément à supprimer. Il s'agit là d'une méthode rapide pour supprimer un élément ou un ancêtre amovible. Veuillez noter qu'en cliquant sur un élément ancêtre, vous supprimerez tous ses descendants, y compris l'élément sélectionné.

## Effacer

La commande **Effacer** efface la balise élément autour de la sélection. Si le nœud entier est sélectionné, la balise élément sera effacée pour le nœud entier. Si un segment de texte est sélectionné, la balise élément sera uniquement effacée autours de ce segment de texte.

## Appliquer

La commande **Appliquer** applique un élément sélectionné à votre sélection dans la fenêtre principale. Pour plus de détails, voir Assistants à la saisie Mode Authentic.

## Copier, Couper, Coller

Il s'agit des commandes Windows standard. Veuillez noter, néanmoins que la commande **Coller** colle du texte soit en tant que XML ou en tant que Texte, selon les spécifications du designer de la feuille de style pour la SPS complète. Pour plus d'informations concernant le fonctionnement des commandes **Copier en tant que XML** et **Copier en tant que Texte**, voir la description de la commande **Coller en tant que** juste en-dessous.

## Coller comme

La commande **Coller en tant que** permet de coller en tant que XML ou en tant que texte un fragment XML de Authentic View (qui a été copié dans le presse-papiers). Si le fragment copié est collé en tant que XML, il est collé avec sa balise XML. S'il est collé en tant que texte, seul le contenu de texte du fragment copié est collé (pas la balise XML, si existante). Les situations suivantes sont possibles :

- Un ***nœud entier et ses balises de marquage*** sont marqués dans Authentic View et copiés dans le presse-papiers. (i) Le nœud peut être collé en tant que XML dans n'importe quel endroit où ce nœud peut être placé validement. Il ne sera pas collé dans un emplacement invalide. (ii) Si le nœud est collé

en tant que texte, seul le *contenu du texte* de ce nœud sera collé (pas la balise) ; le contenu suivant peut être collé dans n'importe quel endroit du document XML où il est possible de coller du texte.

- Un ***fragment de texte*** est marqué dans le Authentic View et copié dans le presse-papiers. (i) Si ce fragment est collé en tant que XML, alors les balises de marquage XML du texte, bien que celles-ci n'ont pas été copiées explicitement avec le fragment de texte, seront collées avec le texte, mais uniquement si le nœud XML est valide à l'endroit où le fragment est collé. (ii) Si le fragment est collé en tant que texte, il peut être collé n'importe où dans le document XML où il est possible de coller du texte.

**Note : I**e texte sera copié dans les nœuds dans les endroits où le texte est autorisé, vous devrez donc veiller à ce que le texte copié n'invalide pas le document. Le texte copié devra donc être : (i) lexicalement valide dans le nouvel emplacement (par exemple des caractères non-numériques dans un nœud numérique serait un exemple invalide), et (ii) ne pas invalider le nœud d'une autre manière (par exemple, quatre chiffres dans un nœud qui n'accepte que des nombres à trois chiffres serait un exemple d'invalidation du nœud).

**Note :** si le texte collé invalide le document de quelque manière, le texte sera affiché en rouge.

## Supprimer

La commande **Supprimer** supprime le nœud sélectionné et son contenu. Un nœud est considéré être sélectionné pour cet objectif en plaçant le curseur dans le nœud ou en cliquant soit sur la balise de démarrage ou de fin du nœud.

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 10.3 Éditer dans le Mode Authentic

Cette section décrit les fonctions importantes du Authentic View en détail. Les fonctions décrites dans cette section y ont été incluses soit parce qu'elles sont fréquemment utilisées soit parce que les mécanismes ou les concepts impliqués nécessitent des explications.

La section explique les fonctions suivantes :

- Il existe trois types distincts de tables utilisées dans le Authentic View. La section Utiliser des tables dans le Authentic View explique les trois types de tables (SPS statique, SPS dynamique et XML), et la manière et le moment de les utiliser. Elle commence avec l'aspect général et conceptuel de la fonction et continue ensuite vers les détails de son utilisation.
- Le sélecteur de date est un calendrier graphique qui saisit les dates dans le format XML correct lorsque vous cliquez sur une date. Voir le Sélecteur de date.
- Une entité est une abréviation pour un caractère spécial ou une chaîne de texte. Vous pouvez définir vos propres entités, qui vous permettent d'insérer ces caractères spéciaux ou chaînes de texte en insérant les entités correspondantes. Voir Définir des entités pour plus de détails.
- Dans les éditions Enterprise et Professional des produits Altova, les utilisateurs du Authentic View peuvent signer des documents XML avec des signatures XML numériques et vérifier ces signatures.
- Quels types de formats d'image peut être affiché dans le Authentic View.

**Site Web Altova :** Édition du contenu XML, Création de contenu XML

## 10.3.1 Édition de base

Lorsque vous éditez dans le Authentic View, vous éditez un document XML. Néanmoins, le Authentic View peut dissimuler le balisage structurel du XML du document, affichant ainsi uniquement le contenu du document (*première capture d'écran ci-dessous*). Vous n'aurez donc pas à traiter avec l'aspect technique de XML, et vous pourrez éditer le document comme si vous éditeriez un document texte normal. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer au balisage à tout moment pendant l'édition (*seconde capture d'écran ci-dessous*).

**Vereno Office Summary: 4 departments, 16 employees.**

The company was established **in Vereno in 1995** as a privately held software company. Since 1996, Nanonull has been actively involved in developing nanoelectronic software technologies. It released the first version of its acclaimed *NanoSoft Development Suite* in February 1999. Also in 1999, Nanonull increased its capital base with investment from a consortium of private investment firms. The company has been expanding rapidly ever since.

***Un document éditable Authentic View sans balises XML.***




***Un document éditable Authentic View avec des balises de marquage XML.***

## Insérer les nœuds

Très souvent, vous devrez ajouter un nouveau nœud au document XML Authentic. Par exemple, un nouvel élément `Person` peut devoir être ajouté à un document de type carnet d'adresses. Dans ces cas, le Schéma XML permettrait l'ajout du nouvel élément. Il vous suffit de cliquer avec la touche de droite sur le nœud dans le document Mode Authentic avant ou après celui auquel vous souhaitez ajouter le nouveau nœud. Dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionner **Insérer avant** ou **Insérer après**, vos besoins. Les nœuds disponibles pour l'insertion à cet endroit dans le document sont recensés dans un sous-menu. Cliquer sur le nœud requis pour l'insérer. Le nœud sera inséré. Tous les nœuds descendants obligatoires sont aussi insérés. Si un nœud descendant est optionnel, un lien cliquable, `Add NodeName`, apparaît afin de vous permettre d'ajouter le nœud optionnel si vous le souhaitez.

Si le nœud ajouté est un élément avec un type abstrait, alors un dialogue (*par exemple comme celui ci-dessous*) apparaîtra contenant une liste des types dérivés disponibles dans le Schéma XML.

 © 2019-2025 Altova GmbH




La fenêtre dans la capture d'écran ci-dessus s'ouvre lorsqu'un élément `Publication` est ajouté. L'élément `Publication` est de type `PublicationType`, qui est un type complexe abstrait. Les deux types complexes `BookType` et `MagazineType` sont dérivés depuis le `PublicationType` abstrait. C'est pourquoi, lorsqu'un élément `Publication` est ajouté dans le document XML, un de ces deux types concrets dérivés du type abstrait de `Publication` doit être spécifié. Le nouvel élément `Publication` sera ajouté avec un attribut `xsi:type` :

```
<Publication xsi:type="BookType"> ... </Publication>
<Publication xsi:type="MagazineType"> ... </Publication>
...
<Publication xsi:type="MagazineType"> ... </Publication>
```

Sélectionner un des types dérivés disponibles et cliquer sur **OK** permet de :

- Définir le type dérivé sélectionné en tant que la valeur de l'attribut `xsi:type` de l'élément
- Insérer l'élément avec les nœuds descendants définis dans le modèle de contenu du type dérivé sélectionné.

Le type dérivé sélectionné peut être changé ultérieurement en changeant la valeur de l'attribut `xsi:type` de l'élément dans l'Assistant à la saisie Attributs. Lorsque le type de l'élément est changé de cette manière, tous les nœuds du modèle de contenu du type précédent sont supprimés et les nœuds du modèle de contenu du nouveau type sont insérés.

## Éditer du texte

Un document Authentic View consiste essentiellement en du texte et des images. Pour éditer le texte dans le document, placer le curseur à l'emplacement où vous souhaitez insérer le texte et effectuer votre saisie. Vous pouvez copier, déplacer et supprimer du texte à l'aide des touches familières (comme la touche **Supprimer**) et les mécanismes glisser et déposer. Une exception est la touche **Entrée**. Puisque le document du Authentic View est préformaté, vous ne devez pas (et ne pourrez pas) ajouter des lignes supplémentaires ou des

espaces entre les items. La touche **Entrée** dans le Authentic View sert donc à apposer une autre instance de l'élément actuellement en cours d'édition et devrait être utilisé exclusivement à cette fin.

## Copier en tant que XML ou en tant que texte

Le texte peut être copié et collé en tant que XML ou en tant que texte.

- Si du texte est collé en tant que XML, le balisage XML est collé avec le contenu de texte des nœuds. Le balisage XML est collé même si uniquement une partie des contenus d'un nœud a été copié. La balise peut uniquement être collée aux endroits autorisés par le schéma.
- Si le texte est collé en tant que texte, la balise XML n'est pas collée.

Afin de coller du texte en tant que XML ou en tant que texte, copier tout d'abord le texte (**Ctrl+C**), cliquer avec la touche de droite à l'emplacement où vous souhaitez coller le texte puis sélectionner la commande de menu contextuel **Coller en tant que | XML** ou **Coller en tant que | Texte**. Si le raccourcis **Ctrl+V** est utilisé, le texte sera collé dans le Mode Coller par défaut de la SPS. Le Mode Coller par défaut aura été spécifié par le concepteur de la SPS. Pour plus de détails, voir la section Menus contextuels.

En alternative, il est possible de déplacer un texte marqué à l'emplacement où il doit être collé. Lorsque le texte est déposé, une fenêtre popup apparaît vous demandant si le texte doit être collé en tant que texte ou en tant que XML. Sélectionner l'option désirée.

## Formater du texte

Un des principes de base des systèmes de document XML est que le contenu est gardé séparément de la présentation. Le document XML contient le contenu, alors que la feuille de style contient la présentation (formatage). Dans le Authentic View, le document XML est présenté par le biais de la feuille de style. Cela signifie que tout le formatage que vous verrez dans le Authentic View est produit par la feuille de style. Si vous voyez du texte gras, ce formatage gras aura été défini dans la feuille de style. Si vous voyez une liste ou une table, ce format de liste ou de table aura été défini dans la feuille de style. Le document XML dont vous vous servez pour l'édition dans le Authentic View ne recèle que du contenu ; il ne contient aucune information concernant le formatage. Le formatage est contenu dans la feuille de style. Cela signifie pour vous, l'utilisateur du Authentic View, que vous n'avez pas à (et ne pourrez pas) formater le texte que vous éditez. Vous éditez le contenu. Le formatage qui s'applique automatiquement au contenu que vous éditez est lié à la valeur sémantique et/ou structurelle des données que vous éditez. Par exemple, une adresse e-mail (qui peut être considérée comme une unité sémantique) sera formatée automatiquement d'une certaine manière parce qu'il s'agit d'un e-mail. De la même manière, un titre doit se produire à un emplacement particulier du document (unité aussi bien structurelle que sémantique) et sera formaté automatiquement selon la manière spécifiée par le concepteur dans la feuille de style pour les titres. Vous ne pouvez pas modifier le formatage de l'adresse e-mail ou du titre. Tout ce que vous pouvez faire est d'éditer le contenu de l'adresse e-mail ou du titre.

Dans certains cas, le contenu peut nécessiter une présentation particulière ; par exemple, une chaîne de texte doit être présentée en gras. Dans ces cas, la présentation doit être liée avec un élément structurel du document. Par exemple, une chaîne de texte qui doit être présentée en gras, sera séparée structurellement du contenu environnant par des balises que le concepteur de la feuille de style formatera en gras. Si vous, en tant que l'utilisateur du Authentic View souhaitez utiliser une telle chaîne de texte, vous devrez contenir la chaîne de texte dans l'élément de balise approprié. Pour plus d'information concernant la procédure à suivre, voir la commande Insérer l'élément dans la section Assistant à la saisie Éléments de la documentation.

## Utiliser RichEdit dans Authentic View

 © 2019-2025 Altova GmbH

Dans le Authentic View, lorsque le curseur est placé dans un élément qui a été créé en tant qu'un composant RichEdit, les touches et les commandes dans la barre d'outils RichEdit (*capture d'écran ci-dessous*) sont activées. Dans le cas contraire, elles sont grisées.

Sélectionner le texte auquel vous souhaitez appliquer le style et spécifier le style avec les touches et les commandes de la barre d'outils RichEdit. RichEdit permet aux utilisateurs du mode Authentic View de spécifier la police, le poids, la décoration, la taille de la police, la couleur, la couleur de l'arrière-plan et l'alignement du texte. Le texte qui aura été stylisé sera contenu dans les balises de l'élément de style.

## Insérer des entités

Dans les documents XML, certains caractères sont réservés pour le balisage et ne peuvent pas être utilisés dans du texte normal. Il s'agit de l'esperluette (`&`), de l'apostrophe (`'`), du caractère inférieur à (`<`), supérieur à (`>`) et des guillemets (`"`). Si vous souhaitez utiliser ces caractères dans vos données, vous devrez les insérer en tant que références d'entité, par le biais de l'Assistant à la saisie Éléments (*capture d'écran ci-dessous*).




XML offre aussi la possibilité de créer des entités personnalisées. Celles-ci peuvent prendre la forme de : (i) caractères spéciaux qui ne sont pas disponibles sur votre clavier, (ii) des chaînes de texte que vous souhaitez réutiliser dans le contenu de votre document, (iii) des fragments de données XML, ou (iv) d'autres ressources comme des images. Vous pouvez définir vos propres entités dans le cadre de l'application Authentic View. Une fois définies, ces entités apparaissent dans l'Assistant à la saisie Éléments et peuvent être insérées comme dans le document.

## Insérer des sections CDATA

Les sections CDATA sont des sections de texte dans un document XML que le parseur XML ne traite pas en tant que données XML. Elles peuvent être utilisées pour échapper de grandes sections de texte si vous ne souhaitez pas remplacer des caractères spéciaux par des références d'entités ; cela peut être le cas, par exemple, avec un code de programme ou un fragment XML qui doit être reproduit avec ses balises de marquage. Les sections CDATA peuvent se produire dans un contenu d'élément et sont délimitées par `<![CDATA[` et `]]>` au début et à la fin, respectivement. Par conséquence, la chaîne de texte `]]>` ne devrait pas se produire dans une section CDATA car elle marquerait la fin prématurée de la section. Dans ce cas, le caractère "supérieur à" devrait être échappé par sa référence d'entité (`>`). Pour insérer une section CDATA dans le cadre d'un élément, placer le curseur à l'emplacement désiré, cliquer avec la touche de droite et sélectionner **Insérer Section CDATA** depuis le menu contextuel. Pour voir la balise de section CDATA dans le Authentic View, passer à l'affichage des balises. En alternative, vous pouvez marquer le texte devant être inséré dans une section CDATA, puis sélectionner la commande **Insérer la section CDATA**.

**Note :** Les sections CDATA ne peuvent pas être insérées dans des champs d'entrée (c'est à dire dans des champs de texte et des champs à texte multiligne). Les sections CDATA peuvent uniquement être saisies dans des éléments qui sont affichés dans le Authentic View en tant que composants de contenu de texte.

### Éditer et suivre les liens

Un hyperlien consiste en deux parties : le texte de lien et la cible du lien. Vous pouvez éditer le texte de lien en cliquant dans le texte et en l'éditant. Mais vous ne pouvez pas éditer la cible du lien. (La cible du lien est définie par le concepteur de la feuille de style (soit en saisissant une adresse cible statique soit en dérivant l'adresse cible depuis les données contenues dans le document XML)). Vous pouvez vous rendre à la cible du lien depuis le Authentic View en appuyant sur **Ctrl** et en cliquant sur le texte du lien. (Souvenez-vous : si vous cliquez simplement sur le lien, vous aboutirez à l'édition du texte de lien.)

## 10.3.2 Tables dans le Mode Authentic

Les trois types de table se répartissent dans deux catégories : les tables SPS (statiques et dynamiques) et les tables CALS/HTML.

**Les tables SPS** sont de deux types : statiques et dynamiques. Les tables SPS sont conçues par le designer de la StyleVision Power Stylesheet à laquelle votre document XML est lié. Vous ne pouvez pas insérer de table SPS dans le document XML, mais vous pouvez saisir des données dans des champs de table SPS et ajouter et supprimer les lignes des tables SPS dynamiques. La section ci-dessous concernant les tables SPS explique les fonctions de ces tables.

**Les tables CALS/HTML** sont insérées par vous, l'utilisateur du Authentic View. Leur objectif est de vous permettre d'insérer des tables à tout emplacement autorisé dans la hiérarchie du document, le cas échéant. Les fonctions d'édition des Tables CALS/HTML et des icônes d'édition de la table CALS/HTML sont décrites ci-dessous.

### 10.3.2.1 Tables SPS

Deux types de tables SPS sont utilisées dans Authentic View : les tables statiques et les tables dynamiques.

#### Tables statiques

**Les tables statiques** ont une structure et un type de contenu des cellules fixes. Vous, en tant que l'utilisateur de Authentic View, pouvez saisir des données dans les cellules de table, mais vous ne pouvez pas changer la structure de ces tables (donc ajouter des lignes ou des colonnes, etc.) ou modifier le type de contenu d'une cellule. Vous saisissez des données soit en entrant du texte soit en sélectionnant à partir d'options présentées sous la forme de cases à cocher ou de boutons radio ou en tant que liste dans une liste de choix. Une fois avoir saisi les données, vous pouvez les éditer.

 © 2019-2025 Altova GmbH

**Nanonull, Inc.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Street:** | 119 Oakstreet, Suite 4876 | **Phone:** | +1 (321) 555 5155 |
| **City:** | Vereno | **Fax:** | +1 (321) 555 5155 - 9 |
| **State & Zip:** | DC 29213 | **E-mail:** | office@nanonull.com |

**Note :** Les icônes ou les commandes d'édition des tables dynamiques **ne doivent pas** être utilisées pour éditer des tables statiques.

## Tables dynamiques

**Les tables dynamiques** ont des lignes qui représentent une structure de données répétitives, donc chaque ligne a une structure de données identique (ce qui n'est pas le cas avec des tables statiques). C'est pourquoi vous pouvez effectuer des opérations de ligne : apposer une ligne, insérer une ligne, déplacer une ligne vers le haut, déplacer une ligne vers le bas, et supprimer des lignes. Ces commandes sont disponibles sous le menu **Authentic** et en tant qu'icônes dans la barre outils (affiché ci-dessous).

Pour utiliser ces commandes, placer le curseur n'importe où dans la ligne appropriée et sélectionner la commande nécessaire.

**Administration**

| First | Last | Title | Ext | EMail | Shares | Leave | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Total | Used | Left |
| **Vernon** | **Callaby** | Office Manager | 581 | v.callaby@nanonull.com | 1500 | 25 | 4 | 21 |
| Frank | Further | Accounts Receivable | 471 | f.further@nanonull.com | 0 | 22 | 2 | 20 |
| Loby | Matise | Accounting Manager | 963 | l.matise@nanonull.com | add Shares | 25 | 7 | 18 |
| **Employees: 3 (20% of Office, 9% of Company)** | | | | | **Shares: 1500 (13% of Office, 6% of Company)** | | | |
| **Non-Shareholders: Frank Further, Loby Matise.** | | | | | | | | |

Pour vous déplacer parmi les cellules de la table, utiliser les touches fléchées Haut, Bas, Gauche, Droite. Pour vous déplacer d'une cellule à une autre, utiliser la touche **Tab**. Appuyer sur la touche **Tab** dans la dernière cellule de la dernière ligne crée une nouvelle ligne.

## 10.3.2.2 Tables CALS/HTML

Les tables CALS/HTML peuvent être insérées par vous, l'utilisateur du Authentic View pour certaines structures de données XML qui ont été spécifiées pour afficher un format de table. Trois étapes doivent être effectuées pour travailler avec des tables CALS/HTML : insérer la table ; la formater ; et saisir les données. Les commandes pour travailler avec les tables CALS/HTML sont disponibles en tant qu'icônes dans la barre d'outils (voir icônes d'édition de table CALS/HTML).

### Insérer les tables

Pour insérer une table CALS/HTML, procéder comme suit :

1. Placer votre curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer la table, et cliquer sur l'icône . (Veuillez noter que l'endroit où vous pouvez insérer des tables est déterminé par le schéma.) Le dialogue Insérer la table (*capture d'écran ci-dessous*) apparaît. Ce dialogue recense toutes les structures de données d'éléments XML pour lesquelles une structure de table a été définie. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, l'élément `informaltable` et l'élément `table` ont tous les deux été définis en tant que table CALS et en tant que table HTML.




2. Sélectionner l'entrée contenant l'élément et le modèle de table que vous souhaitez insérer et cliquer sur **OK**.
3. Dans le dialogue suivant (*capture d'écran ci-dessous*), sélectionner le numéro des colonnes et des lignes et spécifier si un en-tête et/ou un pied de page doit être ajouté à la table et si toute la table doit être étendue sur la largeur totale disponible. Cliquer **OK** une fois terminé.


© 2019-2025 Altova GmbH




La table suivante a été créée pour afficher les spécifications données dans le dialogue ci-dessus.



En utilisant les commandes de menu **Table**, vous pouvez ajouter et supprimer des colonnes et créer des joints et des divisions de colonnes et de lignes. Mais pour commencer, vous devez créer une structure large.

## Formater les tables et la saisie les données

Le formatage de table aura déjà été attribué au design du document. Néanmoins, vous pourrez, dans certaines circonstances, modifier le formatage de table. Ces circonstances sont les suivantes :

- Les éléments correspondants aux éléments de structure de table divers doivent avoir les propriétés de table CALS ou HTML pertinentes définies en tant qu'attributs (dans le schéma XML sous-jacent). Seuls les attributs qui sont définis seront disponibles pour le formatage. Si, dans le design, les valeurs ont été définies pour ces attributs, vous pourrez substituer ces valeurs dans le Authentic View.
- Dans le design aucun attribut `style` contenant les styles CSS doivent avoir été définis. Si un attribut de style contenant des styles CSS a été spécifié pour un élément, l'attribut `style` a une précédence au-dessus de tout autre attribut de formatage défini sur cet élément. En résultat, tout formatage spécifié dans Authentic View sera substitué.

Pour formater une table, une ligne, une colonne ou une cellule, procéder comme suit :

1. Placer le curseur dans n'importe quel endroit de la table et cliquer sur l'icône (Propriétés de table). Le dialogue Propriétés de table s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*), dans lequel vous pouvez spécifier le formatage pour la table, pour une ligne, une colonne ou une cellule.




2. Définir les propriétés d'espacement de cellule et de remplissage de la cellule sur "0". Votre table ressemble maintenant à celle ci-dessous :

3. Placer le curseur dans la première ligne pour la formater et cliquer sur l'icône (Propriétés de table). Cliquer sur l'onglet **Ligne**.





© 2019-2025 Altova GmbH

Puisque la première ligne sera la ligne d'en-tête, définir une couleur d'arrière-plan pour faire ressortir cette ligne par rapport aux autres. Veuillez noter les propriétés Ligne qui ont été définies dans la figure ci-dessus. Ensuite, saisir le texte de l'en-tête de colonne. Votre table devrait ressembler à la figure ci-dessous :

| Name | Telephone | Email |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

Veuillez noter que l'alignement est centré, tel que spécifié.

4. À présent, si, par exemple, vous souhaitez diviser la colonne "Telephone" en deux sous-colonnes "Office" et "Home", dans lequel cas vous devrez diviser la largeur de la colonne "Telephone" en deux colonnes. Tout d'abord, néanmoins, nous allons diviser la portée verticale de la cellule de l'en-tête pour en faire une ligne de sous-en-tête. Placer le curseur dans la cellule "Telephone" et cliquer sur l'icône (Partager verticalement). Votre table devrait ressembler à la figure ci-dessous :

| Name | Telephone | Email |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

5. À présent, placer le curseur dans la cellule contenant "Telephone", et cliquer sur l'icône (Partager horizontalement). Ensuite saisir dans les en-têtes de colonne "Office" et "Home". Votre table devrait ressembler à la figure ci-dessous :

| Name | Telephone | | Email |
|---|---|---|---|
| | Office | Home | |
| | | | |
| | | | |

À présent, vous devrez partager la largeur horizontale de chaque cellule dans la colonne "Telephone".

Vous pouvez aussi ajouter et supprimer des colonnes et des lignes et aligner verticalement du contenu de cellule, en utilisant les icônes d'édition de table. Les icônes d'édition de table CALS/HTML sont décrites dans la section titrée Icônes d'édition de table CALS/HTML.

## Se déplacer dans les cellules de la table

Pour vous déplacer dans les cellules de la table CALS/HTML, utiliser les touches fléchées Haut, Bas, Gauche, Droite.

## Saisir les données dans une cellule

Pour saisir les données dans une cellule, placer le curseur dans la cellule et saisir les données.

### Formater un texte

Les textes contenus dans une table CALS/HTML, comme pour l'autre texte dans le document XML, doivent être formatés à l'aide d'élément ou d'attributs XML. Pour ajouter un élément, marquer le texte et double-cliquer sur l'élément nécessaire dans l'Assistant à la saisie Éléments. Pour spécifier une valeur d'attribut, placer le curseur dans le fragment de texte et saisir la valeur d'attribut nécessaire dans l'Assistant à la saisie Éléments. Une fois avoir formaté les textes d'en-tête en gras, votre table ressemblera à cela :

| Name | Telephone | | Email |
|---|---|---|---|
| | Office | Home | |
| | | | |
| | | | |

Le texte ci-dessus a été formaté en marquant le texte puis en double-cliquant l'élément `strong`, pour lequel un modèle global existe qui spécifie "gras" en tant que le poids de la police. Le formatage de texte est visible immédiatement.

**Note :** pour afficher le formatage de texte dans Authentic View, un modèle global, avec le formatage de texte nécessaire doit avoir été créé dans StyleVision pour l'élément en question.

## 10.3.2.3 Icônes d'édition de table CALS/HTML

Les commandes nécessaires pour éditer les tables CALS/HTML sont disponibles sous la forme d'icônes dans la barre outils. Vous trouverez la liste ci-dessous. Veuillez noter que des commandes de menu correspondantes existent pour chacune de ces icônes. Pour une description complète de l'utilisation de Tables CALS/HTML, voir Tables CALS/HTML.

*Insérer table*

La commande "Insérer la table" insère une **table CALS/HTML** à la position actuelle du curseur.

*Supprimer table*

La commande "Supprimer la table" supprime la table active actuellement.

*Apposer une ligne*

La commande "Apposer une ligne" appose une ligne à la fin de la table active actuellement.

*Apposer une colonne*

La commande "Apposer une colonne" appose une colonne à la fin de la table active actuellement.

*Insérer une ligne*


© 2019-2025 Altova GmbH

La commande "Insérer une ligne" insère une ligne au-dessus de la position actuelle du curseur dans la table active actuellement.

*Insérer une colonne*

La commande "Insérer une colonne" insère une colonne à gauche de la position actuelle du curseur dans la table active actuellement.

*Joindre cellule gauche*

La commande "Joindre cellule gauche" joint la cellule actuelle (position actuelle du curseur) avec la cellule à sa gauche. Les balises des deux cellules demeurent dans la nouvelle cellule, les en-têtes de colonne demeurent inchangés et sont concaténés.

*Joindre cellule droite*

La commande "Joindre cellule droite" joint la cellule actuelle (position actuelle du curseur) avec la cellule à sa droite. Les contenus des deux cellules sont concaténés dans la nouvelle cellule.

*Joindre cellule en-dessous*

La commande "Joindre cellule en-dessous" joint la cellule actuelle (position actuelle du curseur) avec la cellule en-dessous. Les contenus des deux cellules sont concaténés dans la nouvelle cellule.

*Joindre cellule au-dessous*

La commande "Joindre cellule au-dessus" joint la cellule actuelle (position actuelle du curseur) avec la cellule au-dessus. Les contenus des deux cellules sont concaténés dans la nouvelle cellule.

*Partager la cellule horizontalement*

La commande "Partager la cellule horizontalement" crée une nouvelle cellule à droite de la cellule active actuellement. La taille des deux cellules est la même que la cellule originale.

*Partager la cellule verticalement*

La commande "Partager la cellule verticalement" crée une nouvelle cellule en-dessous de la cellule active actuellement.

*Aligner en haut*

Cette commande aligne les contenus de la cellule dans le haut de la cellule.

*Centrer verticalement*

Cette commande recentre les contenus de la cellule.

*Aligner en bas*

Cette commande aligne les contenus de la cellule dans le bas de la cellule.

### Propriétés de table

La commande "Propriétés de table" ouvre le dialogue Propriétés de table. Cette icône est uniquement active pour les tables HTML, elle ne peut pas être cliquée pour les tables CALS.




## 10.3.3 Éditer une BD

Dans le Authentic View, vous pouvez éditer des tables de bases de données (BD) et réenregistrer les données dans une BD. Cette section contient une description complète des fonctions d'interface à votre disponibilité lorsque vous éditez une table de BD. Les points généraux suivants doivent être notés :

- Le nombre d'enregistrements dans une table de BD qui est affiché dans Authentic View peut avoir été limité délibérément par le concepteur de la StyleVision Power Stylesheet pour rendre le design plus compact. Dans ces cas, seul ce nombre limité d'enregistrements sera chargé initialement dans Authentic View. À l'aide des icônes de navigation de ligne de table de BD (*voir* Parcourir une table de BD), vous pouvez charger et afficher les autres enregistrements dans la table de BD.
- Vous pouvez effectuer une requête de la BD pour afficher certains enregistrements.
- Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des enregistrements BD et réenregistrer vos changements dans la BD. Voir Modifier une table de BD.

Pour ouvrir une StyleVision Power Stylesheet basée sur BD dans le Mode Authentic, cliquez sur **Authentic | Éditer les données de base de données**, et chercher la StyleVision Power Stylesheet requise.

**Note :** Dans le Mode Authentic, les données provenant d'une base de données SQLite ne peuvent pas être éditées. Lorsque vous tentez d'enregistrer des données SQLite depuis le Mode Authentic, une fenêtre de messages vous informera de cette limitation.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 10.3.3.1 Parcourir une table de BD

Les commandes permettant de parcourir des lignes de table de BD sont disponibles sous la forme de touches dans le document Authentic View. Généralement, un volet de navigation comportant quatre ou cinq touches accompagne chaque table de BD.

Les icônes fléchées sont, de gauche à droite, Aller au premier enregistrement dans la table de BD ; Aller à l'enregistrement précédent ; Ouvrir le dialogue Aller à l'enregistrement (*capture d'écran ci-dessous*) ; Aller à l'enregistrement suivant et Aller au dernier enregistrement.




Pour parcourir une table de BD, cliquer sur la touche requise.

### Bases de données XML

Dans le cas des BD XML, comme les IBM DB2, une cellule (ou ligne) contient un seul document XML, donc une seule ligne est chargée dans le Authentic View à la fois. Pour charger un document XML qui se trouve dans une autre ligne, utiliser la commande de menu **Authentic | Sélectionner Nouvelle ligne avec les données XML pour l'édition**

## 10.3.3.2 Requêtes BD

Une requête BD vous permet de requêter les enregistrements d'une table affichée dans le Authentic View. Une requête est effectuée pour une table individuelle et seule une requête peut être effectuée pour chaque table. Vous pouvez effectuer une requête à tout moment pendant l'édition. Si des modifications non enregistrées se trouvent dans votre document Authentic View au moment de la soumission de la requête, vous serez invité à enregistrer **tous** les changements effectués dans le document ou bien d'éliminer **tous** les changements. Veuillez noter que même les changements effectués dans d'autres tables seront enregistrés/éliminés. Une fois avoir soumis la requête, la table est rechargée à l'aide des conditions de requête.

**Note :** Si vous voyez apparaître un message vous indiquant que trop de tables sont ouvertes, vous pourrez réduire le nombre de tables ouvertes en utilisant une requête pour filtrer certaines des tables.

Pour créer et soumettre une requête :

1. Cliquer sur la touche Requête pour la table désirée afin d'ouvrir le dialogue Éditer la requête de base de données (*voir capture d'écran*). Ce bouton apparaît généralement en haut de chaque table BD ou en-dessous. Si la touche Requête n'apparaît pas pour une table, c'est que le concepteur de la StyleVision Power Stylesheet n'a pas activé la fonction de requête BD pour cette table.




2. Cliquer sur la touche **Apposer ET** ou **Apposer OU**. Cela vous permettra d'apposer un critère vide pour la requête (affiché ci-dessous).




3. Saisir l'expression pour le critère. Une expression consiste en : (i) un nom de champ (disponible depuis la liste de choix associée) ; (ii) un opérateur (disponible depuis la liste de choix associée) ; et (iii) une valeur (à saisir directement). Pour plus de détails concernant la construction d'expressions voir la section Expressions dans les critères.
4. Si vous souhaitez ajouter encore un critère, cliquer sur la touche **Apposer ET** ou **Apposer OU** selon l'opérateur logique (ET et OU) que vous souhaitez utiliser pour joindre les deux critères. Ensuite,

 © 2019-2025 Altova GmbH

ajouter le nouveau critère. Pour plus de détails concernant les opérateurs logiques, voir la section Réordonner les critères dans les requêtes BD.

## Expressions dans les critères

Les expressions dans les critères de requête BD consistent en un nom de champ, un opérateur et une valeur. Les **noms de champ disponibles** sont les éléments enfants de la table de données de niveau supérieur sélectionnée ; les noms de ces champs sont recensés dans une liste de choix (*voir capture d'écran ci-dessus*). Les **opérateurs** que vous pouvez utiliser sont regroupés ci-dessous :

| | |
|---|---|
| `=` | Égale à |
| `<>` | N'est pas égale à |
| `<` | Inférieur à |
| `<=` | Inférieur ou égale à |
| `>` | Supérieur à |
| `>=` | Supérieur ou égale à |
| `LIKE` | Phonétiquement semblable à |
| `NOT LIKE` | N'est pas phonétiquement semblable à |
| `IS NULL` | Est vide |
| `NOT NULL` | N'est pas vide |

Si IS NULL ou NOT NULL a été sélectionné, le champ de valeur est désactivé. Les **Valeurs** doivent être saisies sans guillemets (ou tout autre délimiteur). Les valeurs doivent présenter le même formatage que celui du champ de BD correspondant ; sinon l'expression évaluera à `FALSE`. Par exemple, si un critère pour un champ de type de données `date` dans une BD MS Access a une expression `StartDate=25/05/2004`, l'expression évaluera à `FALSE` parce que le type de données `date` dans une BD MS Access a un format `YYYY-MM-DD`.

## Utiliser des paramètres avec les requêtes BD

Vous pouvez saisir le nom d'un **paramètre** en tant que la valeur d'une expression lorsque vous créez des requêtes. Les paramètres sont des variables qui peuvent être utilisées au lieu des valeurs littérales dans des requêtes. Lorsque vous les saisissez dans une expression, sa valeur est utilisée dans l'expression. Les paramètres qui sont disponibles ont été définis par le concepteur de SPS dans la SPS et peuvent être consultés dans le dialogue Afficher paramètres (*voir capture d'écran ci-dessous*). Une valeur par défaut a été attribuée aux paramètres dans la SPS. Celle-ci peut être contournée en passant une valeur au paramètre par le biais de la ligne de commande (si et quand le document de sortie est compilé par le biais de la ligne de commande).

Afin de consulter les paramètres définis pour la SPS, cliquer sur la touche **Paramètres** dans le dialogue Éditer la requête de base de données. Le dialogue **Afficher les paramètres** s'ouvre (*voir capture d'écran*).




Le dialogue Afficher paramètres contient **tous** les paramètres qui ont été définis pour la feuille de style dans la SPS et les paramètres doivent être édités dans le design de la feuille de style.

## Réordonner les critères dans les requêtes BD

La structure logique de la Requête de BD et les relations entre deux critères ou ensembles de critères est indiquée graphiquement. Chaque niveau de la structure logique est indiquée par un crochet. Deux critères ou ensembles de critères adjacents indiquent l'opérateur ET, alors que si deux critères sont séparés par le mot `OU`, alors l'opérateur OU sera indiqué. Les critères sont présentés en retrait, afin de permettre une lecture plus claire de la structure logique de la requête de BD.




La requête de BD affichée dans la capture d'écran ci-dessus peut être représentée dans le texte sous la forme suivante :

```
State=CA AND (City=Los Angeles OR City=San Diego OR (City=San Francisco AND
CustomerNr=25))
```

Vous pouvez réorganiser la requête de BD en déplaçant un critère ou un ensemble de critères vers le haut ou vers le bas par rapport aux autres critères dans la requête de BD. Pour déplacer un critère ou un ensemble de critères, procéder comme suit :

1. Sélectionner le critère en cliquant dessus, ou sélectionner un niveau entier en cliquant sur le crochet qui représente ce niveau.
2. Cliquer sur la touche Haut ou Bas dans le dialogue.

Les points suivants doivent être notés :

- Si le critère adjacent dans la direction du mouvement se trouve au même niveau, les deux critères échangent leur place.
- Un ensemble de critères (c.à.d. un critère dans un crochet) change de position dans le même niveau ; il ne change pas de niveau.
- Un critère individuel change de position dans le même niveau. Si le critère adjacent se trouve plus en avant ou en arrière (donc, pas au même niveau), alors le critère sélectionné se déplacera vers l'extérieur/intérieur, **un niveau à la fois**.

Pour supprimer un critère dans une requête de BD, sélectionner le critère et cliquer sur **Supprimer**.

### Modifier une requête BD

Pour modifier une requête de BD:

1. Cliquer sur la touche Requête . Le dialogue Éditer la requête de base de données s'ouvre. Vous pouvez maintenant éditer les expressions dans un des critères recensés, ajouter le nouveau critère, réordonner le critère ou supprimer le critère dans la requête de BD.
2. Cliquer sur **OK**. Les données provenant de la BD sont automatiquement rechargées dans Authentic View pour réfléchir les modifications de la requête de BD.

## 10.3.3.3 Modifier une table de BD

**Ajouter un enregistrement**
Pour ajouter un enregistrement dans une table de BD :

1. Placer le curseur dans la ligne de table de BD et cliquer sur l'icône (pour apposer une ligne) ou sur l'icône (pour insérer une ligne). Cela crée un nouvel enregistrement dans le fichier temporaire XML.
2. Cliquer sur la commande **Fichier | Enregistrer** pour ajouter le nouvel enregistrement dans la BD. Dans Authentic View, une ligne pour le nouvel enregistrement est apposée à l'affichage de table de BD. L'item `AltovaRowStatus` pour cet enregistrement est défini sur `A` (pour Ajouter).

Lorsque vous saisissez des données pour le nouvel enregistrement, celui-ci sera saisi en gras et souligné. Cela vous permet de différencier entre les enregistrements ajoutés et les enregistrements existants ; si les enregistrements existants n'ont pas été formatés avec ces propriétés de formatage de texte. Les erreurs de type de données sont marquées par un affichage rouge.

Le nouvel enregistrement est ajouté à la BD lorsque vous cliquez sur **Fichier | Enregistrer**. Une fois qu'un nouvel enregistrement a été enregistré sur la BD, son champ `AltovaRowStatus` est initialisé (indiqué par `---`) et l'enregistrement est affiché dans Authentic View en tant qu'un enregistrement normal.

## Modifier un enregistrement

Pour modifier un enregistrement, placez le curseur à l'endroit nécessaire dans la table de BD et éditez l'enregistrement comme requis. Si le nombre d'enregistrements affichés est limité, vous devrez éventuellement chercher l'enregistrement requis (voir Parcourir une table BD).

Lorsque vous modifiez un enregistrement, les entrées dans tous les champs de l'enregistrement sont soulignées et l'item `AltovaRowStatus` de toutes les instances primaires de cet enregistrement est configuré sur `U` (pour Updated (mis à jour)). Toutes les instances secondaires de cet enregistrement ont leur `AltovaRowStatus` configuré sur `u` (minuscule). Les instances primaires et secondaires d'un enregistrement sont définies par la structure de la BD et correspondent au schéma XML généré. Par exemple, si une table Adresse est contenue dans une table Client, alors la table Adresse peut se produire dans le Document de Design dans deux types d'instanciation : en tant que la table Adresse elle-même et dans le cadre des instanciations de la table Client. Quel que soit l'un des deux types qui est modifié, il s'agira donc du type qui a été modifié primairement. Les autres types (il peut y avoir plus qu'un seul autre type) sont les types secondaires. Les erreurs de type de données sont marquées par un affichage en rouge.

Les modifications sont enregistrées dans la BD en cliquant sur **Fichier | Enregistrer**. Après qu'un enregistrement modifié ait été enregistré sur la BD, son champ `AltovaRowStatus` est initialisé (indiqué avec `---`) et l'enregistrement est affiché dans Authentic View en tant qu'un enregistrement normal.

Notez les points suivants :

- Si un seul champ d'un enregistrement est modifié dans Authentic View, c'est tout l'enregistrement qui sera mis à jour lorsque les données seront enregistrées sur la BD.
- La valeur de date `0001-01-01` est définie en tant que valeur `NULL` pour certaines BD et peuvent déclencher un message d'erreur.

## Supprimer un enregistrement

Pour supprimer un enregistrement :

1. Placer le curseur dans la ligne représentant l'enregistrement à supprimer et cliquer sur l'icône . L'enregistrement à supprimer est marqué par un texte barré. `AltovaRowStatus` est configuré comme suit : les instances primaires de l'enregistrement sont définies sur `D` ; les instances secondaires sur `d` ; et les enregistrements indirectement supprimés sur `X`. Les enregistrements indirectement supprimés sont des champs dans l'enregistrement supprimé qui sont conservés dans une table séparée. Par exemple, une table Adresse peut être incluse dans une table Client. Si un enregistrement Client est supprimé, son enregistrement Adresse correspondant sera supprimé indirectement. Si un enregistrement Adresse dans la table Client est supprimé, l'enregistrement Adresse dans la table Client sera supprimé primairement, mais le même enregistrement sera supprimé secondairement dans une table Adresse indépendante si cela a été instancié.
2. Cliquer sur **Fichier | Enregistrer** pour enregistrer des modifications dans la BD.

**Note :** Enregistrer les données sur la BD réinitialise la commande Annuler, vous ne pourrez donc pas annuler des actions qui ont été effectuées avant l'enregistrement.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 10.3.4 Travailler avec des dates

Vous disposez de deux manières pour éditer les dates dans Authentic View:

- Les dates sont saisies ou modifiées à l'aide du Sélectionneur de date.
- Les dates sont saisies ou modifiées en saisissant la valeur.

La méthode que l'utilisateur d'Authentic View utilisera est définie dans la SPS. Les deux méthodes sont décrites dans les deux sous-sections de cette section.

### Note sur les formats de date

Dans le document XML, les dates peuvent être stockées dans un des divers types de données. Chacun de ces types de ces types de données exige que la date soit stockée dans un format lexical particulier pour que le document XML soit valide. Par exemple, le types de données `xs:date` exige un format lexical de type `YYYY-MM-DD`. Si la date dans un nœud `xs:date` est saisie dans un autre format que celui-ci, le document XML sera invalide.

Afin de vous assurer que la date est saisie dans le format correct, le concepteur de la SPS peut inclure le Sélecteur de date graphique dans son design. Cela permet d'assurer que la date sélectionnée dans le Sélecteur de date est saisie dans le format graphique correct. S'il n'y a pas de Sélecteur de données, le Authentic View devra veiller à saisir la date dans le format lexical correct. Valider le document XML peut fournir des astuces utiles concernant le format lexical requis.

### 10.3.4.1 Sélectionneur de date

Le Sélectionneur de date est un calendrier graphique utilisé pour saisir des dates dans un format standard dans le document XML. Le fait de disposer d'un format standard est important pour le traitement des dates dans le document. L'icône du Sélectionneur de date apparaît près du champ de date qu'elle modifie (*voir capture d'écran*).

Afin d'afficher le Sélectionneur de date (*voir capture d'écran*), cliquer sur l'icône de Sélectionneur de date.




Pour sélectionner une date, cliquer sur la date, le mois, ou l'année désirée. La date est saisie dans le document XML et la date dans l'affichage est modifiée conformément. Vous pouvez aussi saisir un fuseau horaire le cas échéant.

## 10.3.4.2 Entrée de texte

Pour les champs de date qui ne possèdent pas de Sélectionneur de date (*voir capture d'écran*), vous pouvez éditer la date directement en saisissant la nouvelle valeur.




### Erreurs

Les types d'erreur suivants seront marqués d'un indicateur :

- Si vous éditez une date et que vous la modifiez de manière à ce qu'elle sorte de la plage valide, la date passe au rouge pour vous avertir de l'erreur. Si vous placez le curseur de la souris sur la date invalide, un message d'erreur apparaît (*voir capture d'écran*).




- Si vous essayez de modifier le format de la date, la date passe en rouge pour vous avertir de l'erreur. (Dans la capture d'écran ci-dessous, les barres obliques sont utilisées au lieu des traits d'union).

Invoice Number: 001
2006/03/10
Customer: The ABC Company
Invoice Amount: 40.00

## 10.3.5 Définir les entités

### À propos des entités

Vous pouvez définir des entités à utiliser dans le Authentic View, que votre document soit basé sur un DTD ou un Schéma XML. Une fois définies, ces entités sont affichées dans l'Assistant à la saisie Entités et dans le sous-menu **Insérer entité** du menu contextuel. Lorsque vous double-cliquez sur une entité dans l'Assistant à la saisie Entités, cette entité est insérée à l'endroit du point d'insertion du curseur.

Une entité est utile si vous utilisez une chaîne de texte, un fragment XML, ou certaines des autres ressources externes dans plusieurs emplacements de votre document. Vous définissez l'entité, constituée en principe d'un nom bref qui symbolise les données requises dans le dialogue Définir les entités. Une fois avoir défini une entité, vous pourrez l'utiliser dans plusieurs endroits de votre document. Cela vous permet d'économiser du temps et facilite considérablement l'entretien.

*Types d'entités*
Il existe deux types d'entités que vous pouvez utiliser dans votre document : une **entité parsée,** soit des données XML (soit une chaîne de texte ou un fragment d'un document XML), ou une **entité non parsée**, soit des données non-XML comme un fichier binaire (généralement un graphique, un son ou un objet multimédia). Chaque entité porte un nom et une valeur. Dans le cas des entités parsées, l'entité est un espace réservé pour les données XML. La valeur de l'entité est soit les données XML elles-mêmes ou une URI qui pointe vers un fichier `.xml` qui contient les données XML. Dans le cas des entités non parsées, la valeur de l'entité est une URI qui pointe vers le fichier de données non-XML.

### Définir les entités

Pour définir une entité :

1. Cliquer sur **Authentic | Définir les entités XML**. Cela permet d'ouvrir le dialogue Définir les entités (*capture d'écran ci-dessous*).




2. Saisir le nom de votre entité dans le champ Nom. Il s'agit du nom qui apparaîtra dans l'Assistant à la saisie Entité.
3. Saisir le type d'entité depuis la liste déroulante dans le champ Type. Les types suivants sont possibles : une entité **Interne** est une entité pour laquelle le texte à utiliser est stocké dans le document XML lui-même. La sélection de **PUBLIC** ou de **SYSTEM** spécifie que la ressource est située en-dehors du fichier XML, et qu'elle sera située avec l'utilisation d'un identificateur public ou un identificateur de système respectivement. Un identificateur de système est une URI qui donne l'emplacement de la ressource. Un identificateur public est un identificateur indépendant de l'emplacement qui permet à certains processeurs d'identifier la ressource. Si vous spécifiez aussi bien un identificateur public que système, l'identificateur public résout à l'identificateur système, et l'identificateur système est utilisé.
4. Si vous avez utilisé PUBLIC en tant que Type, saisir l'identificateur public de votre ressource dans le champ PUBLIC. Si vous avez sélectionné Internal ou SYSTEM en tant que votre Type, le champ PUBLIC est désactivé.
5. Dans le champ Valeur/Chemin, vous pouvez saisir un des items suivants :

   - Si le type d'entité est Interne, saisir la chaîne de texte que vous souhaitez en tant que la valeur de votre entité. Ne pas saisir de guillemets pour délimiter la saisie. Les guillemets que vous saisissez seront traités en tant que partie de la chaîne de texte.
   - Si le type d'entité est SYSTEM, saisir l'URI de la ressource ou sélectionner une ressource sur votre réseau local en utilisant la touche Parcourir. Si la ressource contient des données parsées, il doit s'agir d'un fichier XML (il doit donc avoir une extension `.xml`). En alternative, la ressource peut être un fichier binaire, comme un fichier GIF.
   - Si le type d'entité est PUBLIC, vous devrez saisir en plus un identificateur dans ce champ.

6. L'entrée NDATA indique au processeur que cette entité ne doit pas être parsée mais envoyée au processeur approprié. Le champ NDATA doit donc contenir certaines valeurs pour indiquer que l'entité est une entité non-parsée.

## Fonctions de dialogue

Le dialogue Définir entités vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Apposer des entités
- Insérer des entités
- Supprimer des entités
- Trier des entités par la valeur alphabétique de toute colonne en cliquant sur l'en-tête de colonne ; cliquer une fois pour trier dans l'ordre ascendant, cliquer deux fois pour trier dans l'ordre descendant.
- Redimensionner la fenêtre de dialogue et la largeur des colonnes.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Verrouillage. Une fois qu'une entité est utilisée dans le document XML, elle est verrouillée et ne peut pas être éditée dans le dialogue Définir entités. Les entités verrouillées sont indiquées par un symbole de cadenas dans la première colonne. Le verrouillage d'une entité permet de garantir que le document XML soit valide par rapport aux entités. (Le document serait invalide si une entité est référencée mais pas définie.)
- Les entrées double sont marquées.

### Limitations des entités

- Une entité contenue dans une autre entité n'est pas résolue, soit dans le dialogue, le Authentic View, ou la sortie XSLT, et le caractère esperluette d'une telle entité est affiché dans sa forme échappée : `&`.
- Les entités non-parsées qui ne sont pas des fichiers d'image ne sont pas résolues dans le Authentic View. Si une image dans le design est définie pour lire une entité non parsée externe et dont l'URI est configurée pour être un nom d'entité (par exemple : `'logo'`), alors ce nom d'entité peut être défini dans le dialogue Définir entités (*capture d'écran ci-dessus*) en tant qu'une entité non-parsée externe avec une valeur qui résout à l'URI du fichier image (comme cela a été fait pour l'entité `logo` dans la capture d'écran ci-dessus).

## 10.3.6 Signatures XML

Une SPS peut être conçue avec une signature XML configurée pour le Authentic View. Lorsque les signatures XML sont activées dans la SPS, l'utilisateur du Authentic View peut signer numériquement le fichier Authentic XML par le biais de l'activation de la signature. Une fois que le document a été signé, toute modification entraînera une vérification de la signature. Lorsqu'un document Authentic XML signé est ouvert dans le Authentic View de tout produit Altova, le processus de vérification sera exécuté sur le document et le résultat de la vérification sera affiché dans une fenêtre.

**Note :** les signatures XML peuvent être utilisées et seront vérifiées, dans le Mode Authentic des éditions Enterprise et Professional des produits Altova suivants : Authentic Desktop, Authentic Browser, XMLSpy et StyleVision.

### Actions de signature XML

Les actions d'utilisateur du Mode Authentic suivantes sont possibles :

- *Choisir le certificat/mot de passe :* les signatures sont authentifiées avec un certificat ou un mot de passe. L'objet de l'authentification (certificat ou mot de passe) est exigé tout d'abord lorsque la signature est créée et à nouveau lorsqu'il est vérifié. Si un document XML Authentic a une SPS avec activation de la signature qui lui est attribuée, la SPS peut spécifier un certificat ou un mot de passe par défaut pour la signature. Qu'un certificat ou un mot de passe par défaut ait été spécifié ou pas, la signature peut être configurée pour permettre à l'utilisateur du Authentic View de sélectionner son propre certificat ou un mot de passe. L'utilisateur du Authentic View peut y recourir à tout moment dans le dialogue Signature XML (*capture d'écran ci-dessous*). La sélection d'un certificat ou d'un mot de passe personnel annule le certificat ou le mot de passe par défaut. Le certificat ou le mot de passe personnel est stocké dans la mémoire et est utilisé pour la session actuelle. Si, après qu'un certificat ou un mot de passe personnel ait été sélectionné, l'utilisateur du Authentic View ferme le fichier ou l'application, la SPS repasse à ses paramètres par défaut pour le certificat ou le mot de passe.




- *Signer le document:* le document XML Authentic peut être signé automatiquement ou manuellement. La signature automatique aura été spécifiée dans la configuration de la signature par le concepteur de la SPS et entraîne la signature automatique du document XML Authentic lors de l'enregistrement. Si l'option de signature automatique n'a pas été activée, le document peut être signé manuellement. Pour ce faire, cliquer sur l'icône dans la barre d'outils Signature XML ou avec la commande **Authentic | Signature XML**, et, dans le dialogue Signature XML qui apparaît (*capture d'écran ci-dessus*), cliquer sur la touche **Signer Document**. Veuillez noter que la signature du document avec une signature intégrée nécessiterait que le schéma permette l'élément `Signature` en tant que le dernier élément enfant de l'élément racine (document). Sinon, le document sera invalide par rapport au schéma. Lors de la signature du document, l'objet d'authentification et le placement de la signature sont déterminés conformément à la configuration de la signature. Vous devez vous assurer que vous avez accès à l'information d'authentification. Pour plus d'information à ce propos, consulter votre concepteur de SPS.

- *Vérifier le document XML Authentic :* si une les Signatures XML sont activées dans la SPS, le processus de vérification sera exécuté sur la signature à chaque fois que le document XML du Authentic View est chargé. Si le mot de passe ou l'information de la clé de certificat n'est pas enregistrée avec la SPS et la signature, respectivement, l'utilisateur du Authentic View sera invité à saisir le mot de passe ou à sélectionner un certificat pour la vérification. Veuillez noter que si une signature intégrée est générée, elle sera enregistrée avec le fichier XML lorsque celui-ci est enregistré. La signature générée doit être supprimée explicitement (par le biais de la touche **Supprimer la signature** du dialogue Signature XML ; *voir capture d'écran ci-dessus*) si vous ne souhaitez pas l'enregistrer avec le fichier XML. De même, si une signature détachée est générée, elle aussi doit être supprimée si cela n'est pas requis.

## 10.3.7 Images dans le Mode Authentic

Authentic View vous permet de spécifier des images qui seront utilisées dans le document de sortie final (HTML, RTF, PDF et Word 2007). Vous devriez noter que certains formats d'image ne sont pas toujours pris en charge dans certains formats ou certaines applications. Par exemple, le format SVG est pris en charge dans PDF, mais pas dans RTF et nécessiterait un add-on de navigateur pour pouvoir être consultés dans HTML. Ainsi, lorsque vous sélectionnez un format d'image, veuillez vous assurer de sélectionner un format qui est pris en charge dans les formats de sortie de votre document. La plupart des formats d'image sont pris en charge sur tous les formats de sortie (*voir la liste ci-dessous*).

Authentic View est basé sur Internet Explorer, et est capable d'afficher la plupart des formats d'image que votre version d'Internet Explorer peut afficher. Les formats d'image utilisés communs suivants sont pris en charge :

- GIF
- JPG

- PNG
- BMP
- WMF (Microsoft Windows Metafile)
- EMF (Enhanced Metafile)
- SVG (uniquement pour la sortie PDF)

### Chemins relatifs

Les chemins relatifs sont résolus relativement au fichier SPS.

## 10.3.8 Séquences de touche dans le Mode Authentic

### Touche Entrée

Dans le Authentic View la touche **Entrée** est utilisée pour ajouter des éléments supplémentaires lorsqu'elle se trouve dans certains emplacements de curseur. Par exemple, si le chapitre d'un livre peut (conformément au schéma) contenir certains paragraphes, une pression sur **Entrée** dans le texte du paragraphe entraîne l'ajout immédiat d'un nouveau paragraphe après le paragraphe actuel. Si un chapitre peut contenir un titre et plusieurs paragraphes, appuyer **Entrée** dans le chapitre, mais en dehors de tout élément de paragraphe (y compris dans l'élément du titre) entraînera l'ajout d'un nouveau paragraphe après le chapitre actuel (dans le cas où plusieurs chapitres sont autorisés par le schéma).

**Note :** la touche **Entrée ne permet pas** d'insérer une nouvelle ligne. Cela est le cas lorsque le curseur se trouvant dans un nœud de texte, comme un paragraphe.

### Utiliser le clavier

Le clavier peut être utilisé de la manière standard, pour la saisie et la navigation. Veuillez noter les points spéciaux suivants :

- La touche **Tab** déplace le curseur vers l'avant, s'arrêtant avant et après les nœuds, et soulignant les contenus de nœud ; elle passe au-dessus des contenus statiques.
- Les hyperliens `add...` et `add Node` sont considérés comme des contenus de nœud et sont soulignés lorsque vous les parcourez avec la touche Tab. Ils peuvent être activés soit en appuyant sur la barre espace soit sur la clé **Entrée**.

# 10.4 Authentic Scripting

La fonction **Authentic Scripting** permet une plus grande flexibilité et interactivité dans les designs SPS. Ces designs peuvent être crées ou édités dans les éditions StyleVision Enterprise et Professional, et peuvent être consultés dans le Mode Authentic des éditions Enterprise et Professional des produits Altova.

Vous trouverez une liste complète des prises en charge pour cette fonction dans les produits Altova dans le tableau ci-dessous. Veuillez noter néanmoins que dans la version de confiance d'Authentic Browser plug-in, le scripting interne est désactivé pour des raisons de sécurité.

| Produit Altova | Création de scripts Authentic | Activation de scripts Authentic |
|---|---|---|
| StyleVision Enterprise | Oui | Oui |
| StyleVision Professional | Oui | Oui |
| StyleVision Standard * | Non | Non |
| XMLSpy Enterprise | Non | Oui |
| XMLSpy Professional | Non | Oui |
| XMLSpy Standard | Non | Non |
| AuthenticDesktop Enterprise | Non | Oui |
| Authentic Browser Plug-in Enterprise Trusted ** | Non | Oui |
| Authentic Browser Plug-in Enterprise Untrusted | Non | Oui |

* *Pas d'AuthenticView*
** *Designs scripted affichés. Aucune exécution macro interne ou gestion d'événement. Événements externes déclenchés.*

Les scripts Authentic se comportent de la même manière que dans tous les produits Altova, aucun code spécifique au produit ou paramètres n'est donc nécessaire.

## Dialogue d'avertissement de script Authentic

Si un fichier PXF ou un fichier XML lié à une SPS contient un script et que le fichier est ouvert ou qu'il passe au Mode Authentic, un dialogue d'avertissement (*capture d'écran ci-dessous*) s'ouvre.




Vous pouvez choisir parmi une des options suivantes :

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Cliquer sur **Oui** pour ajouter le dossier contenant le fichier vers la liste d'emplacement de confiance pour les scripts Authentic. Par conséquent, tous les fichiers contenus dans le dossier de confiance seront ouverts dans le Mode Authentic sans l'affichage préalable d'un dialogue d'avertissement. La liste des Emplacements de confiance peut être accédée par la commande de menu **Authentic | Emplacements de confiance**, puis modifié.
- Cliquer sur **Non** pour ne pas ajouter le dossier contenant le fichier dans la liste des Emplacements de confiance. Le fichier sera affiché dans le Mode Authentic et les scripts seront désactivés. Le dialogue d'Avertissement de script Authentic apparaîtra à chaque fois que ce fichier est ouvert dans le Mode Authentic. Afin d'ajouter ultérieurement le dossier du fichier dans la liste des Emplacements de confiance, ouvrir le dialogue Emplacements de confiance avec la commande de menu **Authentic | Emplacements de confiance**, et ajouter le dossier ou le modifier le cas échéant.

Pour une description du dialogue Emplacements de confiance, voir la description de la commande de menu **Authentic | Emplacements de confiance** dans la Référence de l'utilisateur.

**Note :** Lorsque XMLSpy est accédé par le biais de son interface COM (voir Référence du programmeur pour voir comment procéder), **le contrôle de sécurité n'est pas effectué** et le **dialogue Avertissement de script Authentic n'est pas affiché**.

## Comment fonctionne Authentic Scripting

Le designer du design SPS peut utiliser l'Authentic Scripting de deux manières pour rendre les documents Authentic interactifs :

- En attribuant des scripts pour les actions définies par l'utilisateur (macros) afin de concevoir des éléments, des boutons de barre d'outils et des items de menu contextuel.
- En ajoutant à l'événement de design des handlers qui réagissent aux événements du Mode Authentic.

Tout le scripting nécessaire pour rendre les documents Authentic interactifs est réalisé dans la GUI de StyleVision (éditions Enterprise et Professional). Les formulaires, les macros et les gestionnaires d'événement sont créés au sein de l'interface de l'Éditeur de Scripting de StyleVision et ces scripts sont enregistrés dans la SPS. Ensuite, dans le Mode Design de StyleVision, les scripts sauvegardés sont attribués aux éléments de design, aux boutons de barre d'outils et aux menus contextuels. Lorsqu'un document XML basé sur la SPS est ouvert dans un produit Altova qui prend en charge l'Authentic Scripting (*voir table ci-dessus*), le document présentera la flexibilité et l'interactivité supplémentaire créée pour lui.

## Documentation pour Authentic Scripting

La documentation pour l'Authentic Scripting est disponible dans la documentation de StyleVision. Elle peut être consultée en ligne dans la page de Documentation de produit du site Internet Altova.

# 11 HTML et CSS

XMLSpy propose des fonctions d'édition intelligentes pour les documents HTML et CSS. Ces deux types de document peuvent être édités dans le Mode Texte, et le document HTML actif peut être prévisualisé dans le Mode Navigateur.

Les fonctions d'édition intelligentes de chaque type de document sont décrites séparément dans les sous-sections de cette section : HTML et CSS.


© 2019-2025 Altova GmbH

# 11.1 HTML

Les documents HTML peuvent être édités dans le Mode Texte, et la page éditée peut ensuite être consultée immédiatement dans le Mode Navigateur. Le Mode Texte propose tout une série de fonctions d'édition HTML très utiles. Elles sont décrites en détails dans le Mode Texte, mais les fonctions principales, ainsi que les options spécifiques à HTML sont regroupées ci-dessous.

## Niveau de prise en charge

XMLSpy prend en charge HTML 4.0 et HTML 5.0. Les assistants à la saisie et l'édition intelligente sont disponibles pour les versions HTML respectives. Ces fonctions sont décrites ci-dessous.

## Assistants à la saisie

Les Assistants à la saisie Éléments, Attributs et Entités sont disponibles lorsqu'un document HTML est actif. Les Assistants à la saisie sont sensibles au contexte, les items affichés dans les assistants à la saisie sont ceux disponibles à l'emplacement du curseur actuel. Utiliser les assistants à la saisie HTML tel que décrit dans le Mode Texte.

## Saisie automatique

Lorsque vous saisissez un texte de balisé dans votre document HTML, XMLSpy vous propose une assistance de saisie automatique. Une fenêtre popup contenant une liste de tous les nœuds disponibles au niveau d'insertion du curseur s'affiche. Lorsque vous effectuez votre saisie, la sélection passe automatiquement à la correspondance la plus proche de la liste (*voir capture d'écran ci-dessous*). Cliquer sur l'item sélectionné pour l'insérer dans le point d'insertion du curseur.




Le remplissage automatique pour les éléments apparaît lorsque vous saisissez le crochet gauche de la balise de nœud. Lorsque la balise de démarrage d'un nœud d'élément est saisie dans le document, la balise de fin est aussi insérée automatiquement. Cela garantie une bonne formation.

Le remplissage automatique pour les attributs apparaît lorsque vous saisissez un espace après le nom de l'élément dans une balise de démarrage. Lorsque vous cliquez sur le nom d'un attribut dans la fenêtre pop up du remplissage automatique, l'attribut est saisi avec des guillemets et le curseur est placé entre les guillemets.

Les assistants à la saisie Entité contiennent des entités de caractère provenant des ensembles d'entité HTML 4.0 et HTML 5.0, Latin-1, caractères spéciaux  et symboles.

## Fenêtre Info HTML

La fenêtre info HTML (*capture d'écran ci-dessous*) rassemble dans une liste les applications qui peuvent être utilisées pour accéder rapidement au fichier HTML actif. Par exemple, si un fichier HTML est activé dans XMLSpy, double cliquer l'item Mozilla Firefox dans la fenêtre Info HTML pour lancer une instance de Mozilla Firefox et charger le document HTML actif s'y trouvant.




Veuillez noter les points suivants :

- L'icône située à droite de l'item *Ouvrir HTML avec* permet d'ajouter des applications à la liste *Ouvrir HTML*. Tous les navigateurs installés sur le système ou toutes les autres applications (comme un éditeur de texte), peuvent être ajoutés par le biais des commandes de menu accessibles par l'icône *Ouvrir HTML avec*. Les applications associées sont généralement des applications de navigateur ou d'éditeur.
- Une fois qu'une application a été ajoutée à la liste *Ouvrir HTML* (sauf lorsqu'elles ont été ajoutées avec la commande **Ajouter navigateurs installés**), vous pourrez la renommer dans la liste *Ouvrir HTML* en la sélectionnant, en appuyant sur **F2** et en modifiant le nom.
- Les icônes situées à droite de chaque application contenue dans la liste *Ouvrir HTML* ouvre chacune un menu contenant des commandes pour : (i) ouvrir l'application ; (ii) ouvrir l'application et charger le fichier HTML lié ; (iii) supprimer l'application de la liste. Double-cliquer sur le nom de l'application pour ouvrir le fichier HTML lié dans cette application.
- Les applications qui ont été ajoutées ou supprimées de la liste *Ouvrir HTML* sont aussi ajoutées à ou supprimées de la fenêtre Info CSS.

## Attribuer un DTD

Pour les documents XHTML, un DTD ou un Schéma XML peut être attribué par le biais du menu **DTD/Schéma**, qui vous permet de parcourir le DTD ou le fichier de schéma nécessaire. Un document XHTML peut être édité exactement comme un document XML.

## Commandes Mode Navigateur

Les commandes du Mode Navigateur sont disponibles dans le menu **Navigateur**.

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 11.2 CSS

Les documents CSS peuvent être édités à l'aide des fonctions d'édition intelligentes du Mode Texte. Ces fonctions, telles qu'elles s'appliquent à l'édition des documents CSS, sont décrites ci-dessous.

## Coloration de la syntaxe

Une règle CSS consiste en un sélecteur, en une ou plusieurs propriétés et les valeurs de ces propriétés. Ces trois composants peuvent être divisées en plusieurs sous-catégories plus spécifiques ; par exemple, un sélecteur peut être une classe, une pseudo-classe, une ID, un élément ou un attribut. De plus, un document CSS peut contenir d'autres items que des règles : par exemple, des commentaires. Dans le Mode Texte, chacun des items de catégorie peut être affiché dans une couleur différente (*capture d'écran ci-dessous*) selon les paramètres que vous avez réglés dans le dialogue Options (*voir ci-dessous*).

```
.header
{
    font-family: "Arial", sans-serif;
    font-weight: bold;
    color: red;
}
```

Vous pouvez définir les couleurs des composants CSS variés dans la section Polices du dialogue Options (*capture d'écran ci-dessous*). Dans la liste de choix en haut à gauche, choisissez CSS, puis sélectionnez la couleur nécessaire (dans le panneau Styles) pour chaque item CSS.




## Pliage de source

Le pliage de source est la capacité d'agrandir et de réduire chaque règle CSS, indiquée dans la marge de pliage de source par un signe `+/-`. La marge peut être activée et désactivée dans le dialogue Paramètres de Mode Texte. Lorsqu'une règle est réduite, cela est indiqué visuellement par des points de suspension. En passant avec la souris au-dessus de ces points, le contenu de la règle réduite est affiché dans une fenêtre popup. Si le contenu est trop grand pour une fenêtre popup, cela est indiqué par des points de suspension en bas de la fenêtre popup.

L'icône **Basculer tous les plis** dans la barre d'outils Texte active **toutes** les règles dans leur forme agrandie ou réduit toutes les règles à l'élément de document de niveau supérieur.

**Note :** La paire d'accolades qui délimitent une règle (*capture d'écran ci-dessus*) passe en gras lorsque le curseur est placé soit avant soit après une des accolades. Cela indique clairement où la définition d'une règle particulière commence et se termine.

## Bordure CSS

L'assistant à la saisie de la bordure CSS (*capture d'écran ci-dessous*) propose une bordure en termes de ses sélecteurs. Cliquer sur un sélecteur dans la Bordure CSS pour la marquer dans le document. Dans la capture d'écran en bas à gauche, les sélecteurs ne sont pas triés et sont rassemblés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le document. Dans la capture d'écran de droite, la fonction de Tri Alphabétique a été activée (à l'aide de l'icône de la barre outils), et les sélecteurs sont triés alphabétiquement.

 © 2019-2025 Altova GmbH

Vous devriez noter les points suivants : (i) Afin d'évaluer l'ordre alphabétique des sélecteurs, toutes les parties du sélecteur sont considérées, y compris les caractères point, barre oblique et double point ; (ii) Si le document CSS contient plusieurs sélecteurs regroupés pour définir une seule règle (par ex. `h4, h5, h6 {...}`), chaque sélecteur dans le groupe sera rassemblé séparément.




Les icônes dans la barre outils de l'assistant à la saisie Bordure CSS, de gauche à droite, ont la fonction suivante :

| | |
|---|---|
| | Active et désactive automatiquement la synchronisation (avec le document). Lorsque l'auto-synchronisation est allumée, les sélecteurs sont saisis dans l'assistant à la saisie pendant que vous les saisissez dans le document. |
| | Synchronise l'assistant à la saisie avec l'état actuel du document. |
| | Active et désactive le tri par ordre alphabétique. Lorsqu'il est désactivé, les sélecteurs sont regroupés dans leur ordre d'apparence dans le document. Lorsqu'ils sont triés alphabétiquement, les sélecteurs ID apparaissent en premier parce qu'ils sont préfacés par un dièse (par ex. `#intro`). |

## Assistant à la saisie Propriétés

L'assistant à la saisie Propriétés (*capture d'écran ci-dessous*) fournit une liste de toutes les propriétés CSS, classées par ordre alphabétique. Une propriété peut être insérée au niveau d'insertion du curseur en double-cliquant la propriété.




## Saisie automatique des propriétés et info-bulles pour les propriétés

Lorsque vous commencez à saisir le nom d'une propriété, XMLSpy vous propose une liste de propriétés commençant avec les lettres que vous avez déjà saisies (*capture d'écran ci-dessous*). En alternative, vous pouvez placer le curseur à tout autre endroit dans un nom de propriété et appuyer sur **Ctrl+Espace** pour afficher la liste des propriétés CSS.




Vous pouvez consulter une info-bulle contenant une définition d'une propriété et ses valeurs possibles en faisant défiler la liste ou en parcourant la liste avec les touches fléchées Haut et bas de votre clavier. L'info-bulle de la propriété marquée s'affiche. Pour insérer une propriété, appuyez soit **Entrer** lorsqu'elle est sélectionnée, soit cliquer dessus.

## Fenêtre Info CSS

Lorsqu'un fichier CSS est actif, la fenêtre Info CSS (*capture d'écran ci-dessous*) est activée. La fenêtre Info CSS fournit les fonctions suivantes :

- Elle vous permet de passer entre CSS 2.1 et CSS 3.0. Les assistant à la saisie et les fonctions d'édition intelligentes de la GUI seront activées selon la version CSS sélectionnée dans la barre outils de la Fenêtre Info.
- Elle permet de lier le fichier le fichier CSS à un fichier HTML. Cette fonction vous permet de modifier le document CSS et de consulter immédiatement les effets des modifications. De plus, le fichier HTML

 © 2019-2025 Altova GmbH

lié peut être ouvert dans plusieurs navigateurs avec la fenêtre Info CSS, permettant donc de consulter dans plusieurs navigateurs des changements dans le document CSS.
- La fenêtre Info CSS recense les feuilles de style CSS importées, vous conférant donc un aperçu de la structure d'importation de la feuille de style CSS active.




Veuillez noter les points suivants :

- La barre outils de la fenêtre Info contient des icônes pour CSS 2.1 et CSS 3.0. Choisir la version que vous souhaitez pour pouvoir changer d'assistant à la saisie et les fonctions d'édition intelligente pour la version CSS sélectionnée.
- Seul un fichier HTML peut être lié au document CSS actif. Pour ce faire, cliquer sur l'icône à droite de l'item *HTML lié*, puis choisir la commande **Définir le lien HTML** et chercher le fichier HTML requis. Le fichier HTML lié sera regroupé sous l'item *HTML lié* dans la fenêtre Info (*voir capture d'écran ci-dessus*). La création de ce lien ne modifie par le document CSS ou le document HTML d'aucune manière. Le lien sert à définir un fichier HTML auquel le document CSS actif peut être appliqué pour les tests.
- Double-cliquer la liste du fichier HTML lié pour ouvrir le fichier HTML dans XMLSpy.
- L'icône de la barre outils vous permet de disposer en mosaïque horizontale et verticale le document CSS et le fichier HTML.
- Lorsque des changements du document CSS sont sauvegardés, le fichier HTML qui est ouvert dans XMLSpy peut être mis à jour automatiquement. Pour activer ces mises à jour automatiques, cocher la case *Mettre à jour le navigateur HTML lié*. Veuillez noter que ces mises à jour n'auront lieu que si le fichier HTML contient une référence au document CSS édité.
- Pour modifier le fichier lié HTML, sélectionner un autre fichier HTML avec la commande **Définir le lien HTML**.
- Pour supprimer le lien vers le fichier HTML, cliquer sur l'icône située à droite de l'item *HTML lié* et choisir la commande **Supprimer lien**.
- L'icône située à droite de l'item *Ouvrir HTML avec* permet d'ajouter des applications à la liste *Ouvrir HTML avec*. Tous les navigateurs installés sur le système ou toute autre application (comme un éditeur de texte), peut être ajouté avec les commandes de menu accédées depuis l'icône *Ouvrir HTML avec*. Les applications associées sont généralement des applications de navigateur ou d'éditeur.
- Une fois qu'une application a été ajoutée à la liste *Ouvrir HTML avec* (sauf lorsqu'elles sont ajoutées avec la commande **Ajouter les navigateurs installés**), son nom dans la liste *Ouvrir HTML avec* peut être changé en la sélectionnant, en appuyant sur **F2**, et en éditant le nom.
- Les icônes situées à droite de chaque application regroupées dans la liste *Ouvrir HTML avec* permettent chacune d'ouvrir un menu contenant des commandes pour : (i) ouvrir l'application; (ii) ouvrir l'application et charger le fichier HTML lié ; (iii) supprimer l'application de la liste. Double-cliquer sur un nom d'application pour ouvrir le fichier HTML lié dans cette application.

- Les applications ajoutées à ou supprimées de la liste *Ouvrir HTML avec* sont aussi ajoutés ou supprimés de la fenêtre Info HTML.
- L'item *Importé* affiche une liste des fichiers CSS importés par le document CSS actif.


*© 2019-2025 Altova GmbH*

# 12 JSON, Schéma JSON

JSON (*JavaScript Object Notation*) est un format de stockage et d'échange de données qui utilise la syntaxe JavaScript, et, comme le format XML, est un format de texte uniquement lisible par les humains. Puisque le texte JSON peut être lu et utilisé par tout langage de programmation, il est largement utilisé en tant que format d'échange de données, en particulier sur le web.

En tant que partie de sa fonction d'IDE, XMLSpy propose une prise en charge des documents de données JSON (documents d'instance) pour l'édition et la validation et pour la création de documents de Schéma JSON syntaxiquement et lexicalement corrects.

## JSON5

JSON5 est une extension de JSON qui ajoute certaines extensions ECMAScript 5 (voir json5.org pour plus d'informations). JSON5 est un sous-ensemble strict de JavaScript, n'ajoute aucun nouveau type de données aux types JSON existants et fonctionne avec tous les contenus JSON existants.

Toutes les fonctions XMLSpy qui sont disponibles pour les documents d'instance JSON sont aussi disponibles pour les documents d'instance JSON5. Néanmoins, veuillez noter les différences principales entre JSON5 et JSON, et de la manière dont XMLSpy gère les deux formats :

- JSON5 n'est pas un successeur officiel de JSON. Il utilise donc sa propre extension de fichier : `json5`.
- Par défaut, XMLSpy reconnaît les fichiers comportant l'extension de fichier `.json` comme des documents d'instance JSON, et ceux comportant l'extension de fichier `.json5` comme des documents d'instance JSON5.
- Les schémas JSON5 peuvent être validés par rapport aux schémas JSON.

Dans cette documentation, le terme *instances JSON* réfère aux documents d'instance JSON et JSON5 sauf indications contraires. Voir aussi la section Différences entre JSON5 et JSON.

## JSON et schéma JSON dans XMLSpy

Les deux types de document (instance JSON et schéma JSON) sont rédigés en format JSON, et doivent adhérer aux règles JSON de bonne formation et de validité. Les deux types de document (instance et schéma) présentent généralement l'extension de fichier `.json`. Les instances JSON peuvent être éditées dans le Mode Texte et le Mode Grille, et les documents de schéma JSON peuvent être édités dans ces deux modes également comme dans le Mode de schéma JSON, qui est un éditeur de schéma graphique.

XMLSpy fourni la prise en charge suivante pour travailler avec l'instance JSON et les documents de schéma JSON :

- Dans le Mode Texte, coloration syntaxique et contrôles syntaxiques ; remplissage automatique dans les schémas JSON et dans les documents d'instance si ceux-ci ont des associations de schéma, marge pliante ; marquages structurels. Toutes ces fonctions facilitent et accélèrent l'édition d'instances JSON et des documents de schéma JSON valides. Le Mode Texte fournit une validation aussi bien de l'instance que des documents de schéma.
- Dans le Mode Grille, une structure de grille tabulaire qui vous aide à mieux visualiser la structure du document. Vous pouvez éditer directement dans le Mode Grille. Vous pouvez aussi passer entre le Mode Texte et le Mode Grille selon vos besoins d'édition. Le Mode Grille permet la validation aussi bien de l'instance que des documents de schéma.

- La validation d'instance JSON dans le Mode Texte et le Mode Grille. La validation est effectuée par rapport à un schéma JSON qui est attribué dans la fenêtre Info.
- Le Mode Schéma JSON affiche des schémas JSON dans une mise en page graphique. Cela permet l'utilisation de fonctions glisser/déposer (outre la saisie de texte) pour une création rapide de schémas JSON. Les assistants à la saisie dans le cadre de l'affichage permettent d'effectuer des entrées pour compléter l'édition. De plus, le schéma est constamment contrôlé en termes de validité et les erreurs sont signalées.

*Instances JSON : ouvrir des documents d'instance existants et créer de nouveaux documents d'instance*

- Dans la section **Options | Types de fichier**, vous pouvez définir le mode par défaut (Mode Texte ou Mode Grille) pour ouvrir les documents d'instance JSON/JSON5. Les documents JSON/JSON5 existants seront ouverts dans le mode de démarrage par défaut que vous sélectionnez. Vous pouvez passer entre le Mode Texte et le Mode Grille à tout moment.
- Pour créer un nouveau document d'instance JSON ou JSON5, cliquer sur **Fichier | Nouveau** et sélectionner respectivement, `json: JavaScript Object Notation` ou `json5: JSON with ECMAScript 5 extensions`. Vous serez invité à choisir, en option, un fichier de schéma JSON pour le nouveau fichier d'instance. Si vous attribuez un schéma, l'attribution sera saisie dans la fenêtre Info. Le nouveau document d'instance sera ouvert dans le Mode Texte ou le Mode Grille, selon les paramètres dans la section **Options | Types de fichier**.

*Schémas JSON : ouvrir des schémas existants et créer de nouveaux schémas*

- Un document de schéma JSON existant s'ouvre dans le Mode Schéma JSON. Vous pouvez passer au Mode Texte ou au Mode Grille à tout moment.
- Pour créer un nouveau document de schéma JSON, cliquer sur **Fichier | Nouveau**, et sélectionner `json: JSON Schema`. Le nouveau document de schéma JSON s'ouvrira dans le Mode Schéma JSON, avec le mot-clé **`$schema`** au début du document. Vous pouvez passer au Mode Texte ou au Mode Grille à tout moment.

Les modes différents (Texte, Grille, et schéma JSON) sont décrits dans les sous-sections de cette section.

## Dans cette section

Cette section est organisée dans les sujets suivants :

- JSON Data explique les bases des documents JSON
- Schéma JSON décrit ce qu'est un schéma JSON et comment il fonctionne
- JSON Lines et JSON Comments propose des information concernant deux spécifications supplémentaires JSON prises en charge par XMLSpy
- Documents JSON dans le Mode Texte vous montre comment travailler avec les fonctions pertinentes JSON du Mode Texte
- Documents JSON dans le Mode Grille décrit comment éditer les documents JSON dans le Mode Grille
- Mode JSON Schema explique les fonctions JSON-schéma-édition du mode et la manière dont vous pouvez l'utiliser lors de la création de vos projets JSON
- Valider les données/documents JSON décrit comment attribuer un schéma JSON à un document JSON et comment valider des documents JSON
- Insérer les fragments JSON décrit comment insérer rapidement des fragments de texte JSON dans votre document JSON depuis des sources externes
- Transformations JSON avec XSLT/XQuery décrit comment interroger des documents JSON avec XPath/XQuery 3.1

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Expressions XQuery pour JSON confère une introduction large concernant l'utilisation de XQuery avec des documents JSON
- Générer un Schéma JSON depuis une instance JSON décrit la fonction permettant de générer un schéma depuis une instance
- Générer une Instance JSON depuis un Schéma JSON décrit comment générer une instance depuis un schéma
- Convertir entre JSON et XML décrit comment convertir entre JSON et XML dans XMLSpy

# 12.1 Données JSON

Cette section contient une brève description de la manière dont sont structurées les données JSON. Les données JSON sont généralement stockées dans un document (d'instance) JSON mais peuvent aussi être stockées en tant que fragment de données JSON dans un document d'un autre type. Un fragment de données JSON ou un document est une structure de données JSON, qui est largement définie comme ci-dessous.

XMLSpy prend en charge également **JSON5**, qui est une extension de JSON qui rajoute des extensions minimales ECMScript 5. Voir json5.org pour plus d'informations.

## Objets et tableaux JSON

Un document JSON (généralement enregistré avec l'extension de fichier **.json**) est établi sur les structures de données centrales suivantes :

*Objet*

Un **objet** est délimité par des accolades et est une collection désordonnée de zéro ou plus de paires de **key:value**. Ces paires **key:value** sont les **propriétés de l'objet**. La clé doit toujours être une chaîne et doit donc toujours être contenue dans des guillemets. La clé (aussi nommée le nom de la propriété) est séparée de sa valeur par un double-point. Une valeur de propriété peut être de tout type de données JSON (*voir liste ci-dessous*). Une propriété est séparée de la suivante par une virgule. La liste ci-dessous est un exemple d'un objet présentant trois propriétés (dont toutes ont des valeurs de type atomique) :

```
{
  "emailtype": "home",
  "emailaddress": "contact01.home@altova.com",
  "citycode": 22
}
```

*Tableau*

Un **tableau** est délimité par des crochets, et est une liste triée de zéro ou plus d'**items** séparés par des virgules. Ces items peuvent être de tout type de données JSON (*voir liste ci-dessous*).

*Exemple d'un tableau contenant deux objets*

Le tableau consistant en deux objets (chacun contenu dans des accolades). Le tableau lui-même est indiqué par des crochets.

```
[
      {
      "emailtype": "home",
      "emailaddress": "contact01.office@altova.com",
      "citycode": 22
      },
      {
      "emailtype": "office",
      "emailaddress": "contact01.office@altova.com",
      "citycode": 22
      }
    ]
```

 © 2019-2025 Altova GmbH

*Exemple de tableaux qui sont les valeurs des propriétés d'un objet*

La liste ci-dessous représente un objet contenant trois paires `key:value`. Chaque valeur est un tableau qui contient un tuple (séquence). (Un tuple peut être considéré comme étant un tableau unidimensionnel). Les trois items dans chaque tuple sont des types atomiques.

```
{
      "x": [ 1, 2, "abc" ],
      "y": [ 3, 4, "def" ],
      "z": [ 5, 6, "ghi" ]
}
```

## Types de données JSON

Les valeurs de propriété d'objet et les items de tableau peuvent être constitués des types suivants :

- `string` (doit être contenu dans des guillemets). Une chaîne peut être spécifiée en plus pour posséder un format, comme un format `date-heure` ou `e-mail`
- `number`: un nombre avec une partie fractionnelle ; inclut des entiers
- `integer`: un nombre sans partie fractionnelle ; un sous-ensemble du type `number`
- `boolean` (`true/false`, non contenu dans des guillemets)
- `object`: lorsqu'utilisé avec un autre objet, permet d'imbriquer des données
- `array`: fournit la possibilité de construire des structures plus complexes que ce qui est autorisé par les objets
- `null` (`null`, non contenu dans des guillemets)

## Exemple of JSON data

Voici un exemple d'un fragment de données JSON. Veuillez noter comment le document est structuré en objets et en tableaux. De même, notez le type de données des valeurs-clé ; les valeurs de chaîne sont entre guillemets, les autres types apparaissent en vert.

```
{
  "first": "Jason",
  "last": "Jones"
  "isManager": true,
  "age": 35,
  "address": {
    "street": "Jason Avenue",
    "city": "Jasonville",
    "state": "JS",
    "postcode": "JS12 ON34"
  },
  "phone": [
    {
      "type": "home",
      "number": "12 3456-7890"
    },
    {
      "type": "office",
```

```
      "number": "789 012-34567"
    }
  ],
  "children": [],
  "partner": null
}
```

## Certaines différences entre JSON5 et JSON

JSON5 est un sous-ensemble strict de JavaScript, s'ajoute aux nouveaux types de données JSON et fonctionne avec tous les contenus JSON existants. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des différences principales :

- JSON5 prend en charge les commentaires. Les commentaires sont délimités comme suit : `// comment //` ou `/* comment */`.
- Dans JSON5, les paires de clé `key:value` de doivent pas être contenues entre guillemets.
- Dans JSON5, les chaînes peuvent être rédigées sur plusieurs lignes.
- Les documents JSON5 peuvent être validés par rapport aux schémas JSON .


© 2019-2025 Altova GmbH

# 12.2 Schéma JSON

De même qu'un schéma XML spécifie la structure et le contenu d'un document XML, un schéma JSON spécifie comment sont organisées les données JSON dans un document JSON. Il spécifie quels champs de données sont attendus et comment les valeurs sont représentées. Vous trouverez la spécification de Schéma JSON et plus d'informations concernant le schéma JSON ici.

Un schéma JSON est lui-même un objet JSON. Lexicalement, le schéma complet est contenu dans des accolades (*voir liste ci-dessous*), qui sont les délimiteurs des objets JSON. Le schéma est écrit dans la syntaxe JSON et est généralement enregistré dans un fichier avec une extension `.json`. Il est indiqué en tant qu'un schéma JSON, par le mot-clé **`$schema`**, qui doit être le premier mot-clé de l'objet de niveau supérieur. Ce mot-clé devrait avoir une valeur comme l'une de celles indiquées ci-dessous :

- Versions vers draft-07: **`"http://json-schema.org/draft-N/(hyper-)schema#"`**, où **`N`** est le nombre de la version (**`04`**, **`06`**, or **`07`**).
- Versions depuis draft-2019-09 ultérieures : **`"https://json-schema.org/draft/YYYY-MM/(hyper-)schema"`**, où **`YYYY`** et **`MM`** sont, respectivement, l'année et le mois du draft, par exemple, **`2019-09`**.

Ici, vous trouverez un exemple comment le mot-clé `$schema` est utilisé.

```
{
   "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
   ...
}
```

**Note :** Bien que le mot-clé `$schema` puisse avoir la valeur « **`http://json-schema.org/schema#"`**, qui spécifie la dernière version du schéma, il vaut mieux utiliser une URL qui identifie la version spécifique . Pour plus d'informations, voir Version de schéma JSON.

Dans XMLSpy, vous pouvez créer des schémas JSON graphiquement dans le Mode de schéma JSON. Vous trouverez une description de la procédure à suivre dans la section Mode Schéma JSON. Outre les fonctions d'édition de schéma disponibles dans le Mode de schéma JSON, les fonctions liées au schéma suivantes sont disponibles :

- Validation avec le validateur JSON de XMLSpy: Assigenr un schéma JSON à un document d'instance JSON, et valider le document d'instance depuis l'intérieur de XMLSpy. Voir Valider des documents JSON pour information.
- Paramètre options de validation JSON.
- Générer un schéma JSON depuis une instance JSON : Si un document d'instance JSON existe déjà, vous pouvez générer un schéma JSON à partir de celui-ci. Vous pouvez ensuite éditer le schéma le cas échéant.
- Convertir entre JSON et XML : Vous pouvez convertir entre des documents des deux formats.

## Terminologie

Ci-dessous, vous trouverez des définitions des termes de schéma JSON communs utilisés dans la GUI et dans cette documentation.

| Terme | Définition |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Schéma | L'objet de schéma de niveau supérieur dans un document de schéma JSON ; le fichier de schéma. |
| Objet | Un type JSON contenant zéro ou plus de propriétés. |
| Propriété | Une paire `key:value` d'un objet. Sa valeur peut être de n'importe quel type de données JSON. |
| Mots-clés | La partie `key` de la paire d'un objet `key:value`. Il s'agit toujours d'une chaîne. |
| Sous-schémas | Un objet qui est l'enfant d'un opérateur ou d'une dépendance. |
| Définition | La description complète de tout type JSON. Les définitions peuvent être globales ou locales. |
| Array | Une liste ordonnée de zéro ou plus d'`items` de tout type de données JSON séparée par des virgules. |
| Types atomiques | Les types de données JSON `string`, `number`, `integer`, `boolean` et `null`. |
| Sélecteurs de type | Les types `any` et `multiple`, qui sélectionnent les types any et multiple, respectivement |
| Opérateurs | Les sélecteurs d'occurrence qui peuvent être ajoutés en tant qu'enfants des définitions. *Voir la section Opérateurs*. |

## Types de données JSON

Les valeurs de propriété d'objet et les items de tableau peuvent être constitués des types suivants :

- `string` (doit être contenu dans des guillemets). Une chaîne peut être spécifiée en plus pour posséder un format, comme un format `date-heure` ou `e-mail`
- `number`: Un nombre avec une partie rationnelle ; il inclut des integers
- `integer`: Un nombre avec aucune partie fractionnelle ; un sous-ensemble du type du `nombre`
- `boolean` (`true/false`, non contenu dans des guillemets)
- `object`: Lorsqu'utilisé dans un autre objet, permet aux données d'être imbriquées
- `array`: Permet de créer plus de structures complexes qu'autorisées par les objets
- `null` (`null`, non contenu dans des guillemets)


© 2019-2025 Altova GmbH

# 12.3 JSON Lines and JSON Comments

XMLSpy prend en charge les documents JSON Lines (JSONL) et JSON with Comments (JSONC), ce qui signifie que la validation et l'édition intelligente de ces documents est disponible de la même manière que pour les autres types de documents JSON. Cette section présente les fonctions principales de ces types de documents JSON.

## JSON Lines

JSON Lines (JSONL) est un format de stockage des données structuré, où chaque enregistrement est séparé de l'autre par une newline ; ce qui signifie que chaque enregistrement se trouve sur sa propre ligne. Par conséquence, les enregistrements peuvent être traités un à la fois, ce qui rend le format très utile lorsque du traitement de données comme des fichiers journaux.

*Exemple de document JSON Lines*

```
["Team", "Played", "Won", "Drew", "Lost", "Points"]
["USA", 2, 1, 1, 0, 4]
["France", 3, 1, 1, 1, 4]
["Germany", 1, 0, 1, 0, 1]
["USA", 1, 0, 0, 1, 0]
```

Pour plus d'exemples, voir http://jsonlines.org/examples/.

Les fichiers JSON Lines sont reconnus en tant que tels dans XMLSpy si le fichier a une extension `.jsonl`.

## JSON with Comments

Les documents JSON autres que les documents JSON5 ne permettent pas de commentaires. Le format JSON with Comments (JSONC) a été introduit pour permettre des commentaires dans des documents JSON. Les commentaires suivants sont utilisés dans JSONC et pris en charge dans XMLSpy:

- Commentaires en une ligne : préfixé par `//`. Par exemple : `// My comment`
- Commentaires multi-ligne : délimité par `/*` et `*/`. Par exemple : `/* My comment */`

Les fichiers JSONC sont reconnus dans XMLSpy si le fichier a une extension `.jsonc`.

**Note :** Des commentaires sont aussi autorisés dans les documents JSON5. Les commentaires dans d'autres types de fichiers JSON (outre JSONC et JSON5) peuvent entraîner des erreurs au cours du traitement.

# 12.4 Mode Texte JSON

**Site web d'Altova :** Éditeur JSON

Les documents d'instance de schémas JSON et JSON/JSON5 peuvent être édités en utilisant les fonctions d'édition intelligentes du mode Texte. Ces fonctions comprennent : marges pliantes, marquage structurel, coloration de la syntaxe, vérification de la syntaxe, enregistrer des strings d'image encodés en Base64 dans leurs formats d'image et saisie semi-automatique. XMLSpy permet aussi une conversion entre JSON/JSON5 et XML dans les deux sens et vous permet de générer un schéma JSON/JSON5 depuis une instance JSON.

## Marges pliantes

Le pliage de source est activé sur des mots-clés JSON et des définitions, et réfère à la capacité d'agrandir et de réduire ces nœuds. Ceux-ci sont indiqués dans la marge de pliage de source avec un signe +/- (*voir capture d'écran ci-dessous*). La marge peut être ouverte ou fermée dans le dialogue Paramètres de Mode Texte. Lorsqu'un nœud est réduit, cela est indiqué visuellement par une ellipse (*voir capture d'écran ci-dessous*). Si le curseur de la souris est placé au-dessus d'une ellipse, le contenu du nœud réduit est affiché dans une fenêtre popup (*capture d'écran ci-dessous*). Si le contenu est trop grand pour une fenêtre popup, cela est indiqué par une ellipse en bas de la fenêtre.

```
1   {
2       "Artists": [
3           {
4               "Name": "Queen",
5               "Albums": [
6                   {
7                       "Name": "A Night at the Opera",
8                       "Genre": [
9                           "Rock"
10                      ],
11                      "ReleaseDate": "1975-11-21",
12                      "Label": "EMI / Hollywood Records",
13                      "Tracks": [
14                          {
15                              "Title": "Death on Two Legs",
16                              "Duration": "03:43",
17                              "Writer": "Freddie Mercury"
18                          },
19                          {...},
24                          {...},
29                          "Title": "I'm in Love with My Car",
34                          "Duration": "03:05",
39                          "Writer": "Roger Taylor"
44                          {...},
49                          {...},
54                          {...},
```

L'icône **Basculer tous les plis** dans la barre d'outils Texte bascule tous les nœuds dans leur forme agrandie ou réduit **tous** les nœuds au niveau de l'élément du document de niveau supérieur.
Les options suivantes sont disponibles en cliquant sur l'icône +/- du nœud :

| | |
|---|---|
| **Cliquer [-]** | Réduit le nœud. |
| **Cliquer [+]** | Agrandit le nœud de manière à ce que les nœuds descendants s'affichent sous leur forme agrandie ou réduite selon l'état dans lequel ils étaient avant la réduction du nœud. |


© 2019-2025 Altova GmbH

| | |
|---|---|
| **Shift+Click [-]** | Réduit tous les nœuds descendants, mais laisse le nœud qui a été cliqué dans sa forme agrandie. |
| **Ctrl+Click [+]** | Agrandit le nœud cliqué ainsi que tous ses nœuds descendants. |

## Marquage structurel

La paire d'accolades ou de crochets qui délimitent un objet ou un tableau JSON, respectivement, (*voir capture d'écran ci-dessous*) passe en gras lorsque le curseur est placé soit avant soit après une des accolades ou un des crochets. Cela indique où la définition d'un élément particulier commence et se termine.

```
"Department": [ { "Name": "Administration",
  "Person": [ { "First": "Vernon",
    "Last": "Callaby",
    "Title": "Office Manager",
    "PhoneExt": 582,
    "EMail": "v.callaby@nanonull.com",
    "Shares": 1500,
    "LeaveTotal": 25,
    "LeaveUsed": 4,
    "LeaveLeft": 21},
```

## Coloration syntaxique

Un document JSON (instance/schéma JSON) ainsi qu'un document JSON5 est constitué de chaînes d'objets, de chaînes de valeur, d'opérateurs, de numéros et de mots-clés. Dans le Mode Texte, chaque catégorie d'item peut être affichée dans une couleur différente (*voir capture d'écran ci-dessus*) conformément aux paramètres que vous définissez dans le dialogue Options (*voir capture d'écran ci-dessous*). Vous pouvez définir les couleurs des différents composants JSON dans la section Polices d'écriture du dialogue Options (*voir capture d'écran ci-dessous*). Dans la liste de choix en haut à gauche, sélectionner *JSON*, puis sélectionner la couleurs souhaitée (dans le panneau Styles) pour chaque item JSON.




**Note :** Syntaxe JSON5 - mais pas la syntaxe JSON - permet les commentaires. Les commentaires dans JSON5 sont délimités comme suit : `// comment //` ou `/* comment */`.

## Vérification de la syntaxe

La syntaxe d'un document JSON (JSON) peut être vérifiée en sélectionnant la commande **XML | Vérifier la bonne formation (F7)**. Les résultats de la vérification de bonne formation sont affichés dans la fenêtre Messages (*voir capture d'écran ci-dessous*).



Le message d'erreur dans la capture d'écran au-dessus indique une erreur dans le document : Une accolade qui s'ouvre apparaît à l'emplacement où une colonne est attendue.

## Saisie semi-automatique

Le remplissage automatique est activé lorsque le document JSON (JSON instance/schéma) en cours d'édition est associé avec un schéma.

- Si le document est un schéma JSON, le remplissage automatique sera basé sur la version de schéma indiquée par le mot-clé `$schema`. Pour plus d'informations, voir aussi Version de schéma JSON.
- Si le document est une instance JSON/JSON5, alors un schéma JSON doit être attribué à l'instance pour que le remplissage automatique soit activé.

Le remplissage automatique vous offre les options de saisie disponibles à l'emplacement du curseur. La fonction utilise (i) des fenêtres pop-up dans la fenêtre principale et (ii) des assistants à la saisie (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Les pop-ups et assistants à la saisie affichent chacun des entrées qui sont valides à l'emplacement du curseur. Pour se déplacer d'une entrée à l'autre dans la liste pop-up, utilisez les touches de direction. Si le schéma contient une description de l'entrée (dans le mot-clé de l'entrée `description` dans le schéma), la description sera affichée à côté de l'entrée pop-up en surbrillance. Sélectionnez une entrée depuis la fenêtre pop-up ou double-cliquez dans l'assistant d'entrée pour l'insérer.




Dans le document d'instance affiché dans la capture d'écran ci-dessus, la fenêtre pop-up et l'assistant à la saisie Propriétés de JSON sont affichés lorsque le curseur est situé après les guillemets qui indiquent le début d'un nom de propriété. L'assistant à la saisie affiche toutes les propriétés autorisées à cet endroit ; les propriétés qui ont déjà été saisies sont grisées et désactivées. La fenêtre pop-up n'affiche que les propriétés qui sont autorisées à cet endroit.

Il existe deux autres assistants à la saisie : Les Valeurs JSON et Entités JSON (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Ils montrent, respectivement, les valeurs autorisées des paires `key:value` et des entités pour l'échappement des caractères dans les chaînes JSON. L'assistant à la saisie Valeurs de JSON dans la capture d'écran ci-dessous montre les valeurs autorisées pour le mot-clé `type` pendant l'édition d'un schéma JSON. La dernière saisie de l'assistant de saisie Entités JSON, `\u00FF`, est un espace réservé qui est synonyme d'un caractère Unicode. Remplacez la partie surlignée en bleu par le code du caractère Unicode que vous souhaitez.




D'autres saisies semi-automatique contextuelles ou des conseils incluent les choses suivantes lorsque celles-ci sont spécifiées dans le schéma : énumérations, descriptions, occurrences requises et valeurs par défaut.

## Enregistrer une chaîne encodée en Base64 en tant qu'image

Pour enregistrer une chaîne encodée en Base64 dans son format d'image, cliquez avec la touche de droite sur le texte encodé et sélectionnez la commande **Enregistrer sous Image**. Dans le dialogue qui apparaît, sélectionnez l'emplacement sous lequel vous souhaitez enregistrer l'image et saisissez un nom pour le fichier d'image. L'extension du fichier d'image (`.png`, `.gif`, `.svg`, etc.) sera détectée automatiquement depuis l'encodage Base64 et apparaîtra dans le dialogue Enregistrer. Une fois terminé, cliquer **Enregistrer**.

Cette action peut également être exécutée par le biais de la commande de menu **Éditer | Enregistrer sous Image**.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 12.5 Mode JSON Grille

Le Mode JSON Grille vous permet de voir la structure du document JSON (instance/schéma JSON) dans une grille pour éditer le document plus facilement dans une grille et de restructurer des blocs de texte structuré. Lire un document JSON dans le Mode Texte peut être difficile car la hiérarchie ne se laisse pas discerner de manière visuelle facilement, en particulier si les arrays et objets sont imbriqués à l'intérieur d'autres arrays et objets à de multiples niveaux. Par exemple, comparer le texte JSON recensé ci-dessous (tel qu'il apparaîtrait dans le Mode Texte) et sa représentation dans le Mode Grille (comme affiché dans la capture d'écran ci-dessous).

**Note : Une prise en charge** est disponible dans l'**Enterprise Edition uniquement**.

*Liste de code JSON dans le Mode Texte*

```
{
  "web-app": {
  "servlet": [
    {
        "servlet-name": "altovaCDS",
        "servlet-class": "org.altova.cds.CDSServlet",
        "init-param": {
        "configGlossary:installationAt": "Philadelphia, PA",
        "configGlossary:adminEmail": "ksm@pobox.com",
        "configGlossary:poweredBy": "Altova",
        "configGlossary:poweredByIcon": "/images/altova.gif",
        "configGlossary:staticPath": "/content/static",
        "templateProcessorClass": "org.altova.WysiwygTemplate",
        "templateLoaderClass": "org.altova.FilesTemplateLoader",
        "templatePath": "templates",
        "templateOverridePath": "",
        "defaultListTemplate": "listTemplate.htm",
        "defaultFileTemplate": "articleTemplate.htm",
        "useJSP": false,
        "jspListTemplate": "listTemplate.jsp",
        "jspFileTemplate": "articleTemplate.jsp",
        "cachePackageTagsTrack": 200,
        "cachePackageTagsStore": 200,
        "cachePackageTagsRefresh": 60,
        "cacheTemplatesTrack": 100,
        "cacheTemplatesStore": 50,
        "cacheTemplatesRefresh": 15,
        "cachePagesTrack": 200,
        "cachePagesStore": 100,
        "cachePagesRefresh": 10,
        "cachePagesDirtyRead": 10,
        "searchEngineListTemplate": "forSearchEnginesList.htm",
        "searchEngineFileTemplate": "forSearchEngines.htm",
        "searchEngineRobotsDb": "WEB-INF/robots.db",
        "useDataStore": true,
        "dataStoreClass": "org.altova.SqlDataStore",
        "redirectionClass": "org.altova.SqlRedirection",
        "dataStoreName": "altova",
```

```
      "dataStoreDriver": "com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver",
      "dataStoreUrl": "jdbc:microsoft:sqlserver://LOCALHOST:1433;DatabaseName=goon",
      "dataStoreUser": "sa",
      "dataStorePassword": "dataStoreTestQuery",
      "dataStoreTestQuery": "SET NOCOUNT ON;select test='test';",
      "dataStoreLogFile": "/usr/local/tomcat/logs/datastore.log",
      "dataStoreInitConns": 10,
      "dataStoreMaxConns": 100,
      "dataStoreConnUsageLimit": 100,
      "dataStoreLogLevel": "debug",
      "maxUrlLength": 500
    }
    }, {
      "servlet-name": "altovaEmail",
      "servlet-class": "org.altova.cds.EmailServlet",
      "init-param": {
        "mailHost": "mail1"
        "mailHostOverride": "mail2"
      }
    }, {
      "servlet-name": "altovaAdmin",
      "servlet-class": "org.altova.cds.AdminServlet"
    }, {
      "servlet-name": "fileServlet",
      "servlet-class": "org.altova.cds.FileServlet"
    }, {
      "servlet-name": "altovaTools",
      "servlet-class": "org.altova.cms.AltovaToolsServlet",
      "init-param": {
        "templatePath": "toolstemplates/",
        "log": 1,
        "logLocation": "/usr/local/tomcat/logs/AltovaTools.log",
        "logMaxSize": "",
        "dataLog": 1,
        "dataLogLocation": "/usr/local/tomcat/logs/dataLog.log",
        "dataLogMaxSize": "",
        "removePageCache": "/content/admin/remove?cache=pages&id=",
        "removeTemplateCache": "/content/admin/remove?cache=templates&id=",
        "fileTransferFolder": "/usr/local/tomcat/webapps/content/fileTransferFolder",
        "lookInContext": 1,
        "adminGroupID": 4,
        "betaServer": true
      }
    }
  ],
  "servlet-mapping": {
    "altovaCDS": "/",
    "altovaEmail": "/altovautil/aemail/*",
    "altovaAdmin": "/admin/*",
    "fileServlet": "/static/*",
    "altovaTools": "/tools/*"
  },
```

 © 2019-2025 Altova GmbH

```
      "taglib": {
        "taglib-uri": "altova.tld",
        "taglib-location": "/WEB-INF/tlds/altova.tld"
      }
    }
  }
```

Alors que la structure de document dans le Mode Texte (*liste ci-dessus*) est difficile à lire et requiert une lecture approfondie, la structure dans le Mode Grille (*capture d'écran ci-dessous*) est bien plus lisible.




De plus, vous pouvez modifier la structure de manière très simple en ajoutant, supprimant, ou déplaçant des objets dans la grille. Des blocs entiers de texte peuvent être réorganisés, (par exemple, en les triant ou en les déplaçant). Le contenu également peut être édité dans le Mode Grille. Cela est très simple à faire, grâce à la disponibilité de commandes in-cell dans les cellules individuelles.

De plus, si un nœud est répété (tels que les objets dans l'array **`servlet`** affichés dans la capture d'écran ci-dessus), alors à la place de chaque objet se répétant par odre de série, ils peuvent être affichés dans le format de table, où les clés des paires de key–value dans les objets sont affichées comme colonnes de table et chaque objet est affiché dans une ligne numérotée (*voir la table dans la capture d'écran ci-dessus*).

Le Mode Grille vous fournit d'autres fonctions puissantes pour afficher votre document JSON sous forme graphique (tel que sous mode écran divisé, filtres, et graphiques), ainsi que les fonctions d'édition comme glisser-et-dépose et la capacité de créer des formules qui génèrent de nouvelles données.

Pour une description complète des fonctions du Mode Grille, voir la section Modes d'édition | section Mode Grille.

# 12.6 Mode Schéma JSON

Le Mode de Schéma JSON peut être utilisé pour consulter et éditer des documents de schéma JSON. Les parties principales de la fenêtre du Mode de Schéma JSON sont :

- Une fenêtre principale qui passe entre un **Grille d'aperçu des définitions** et un **Mode Design**
- Trois fenêtres d'assistants à la saisie (situées par défaut du côté droit de la fenêtre principale) : Aperçu, Détails et Contraintes
- Une fenêtre Messages (située par défaut en-dessous de la fenêtre principale)
- Une fenêtre Info (située par défaut en-dessous à gauche de la fenêtre d'application)

La capture d'écran ci-dessous montre la fenêtre principale et assistant à la saisie Aperçu.




## La fenêtre principale

La fenêtre principale passe entre une Grille d'aperçu des définitions (*affichée dans la capture d'écran ci-dessus*) et un Design Mode (*capture d'écran ci-dessous*). La Grille d'aperçu des définitions montre le schéma principal du document actuel (*recensé en tant que "Document Schema"*), plus toute définition que vous rajoutez au schéma. (Une définition est une description d'une structure de données JSON. Dans la capture d'écran ci-dessus, `object_01` et `array_01` sont des définitions, d'un objet et d'un array, respectivement). Les définitions sont aussi regroupées dans l'assistant à la saisie Aperçu (*voir capture d'écran ci-dessus*).

Alors que la Grille d'aperçu des définitions propose une consultation à niveau élevé du schéma JSON, elle ne montre pas se qui se trouve dans toute définition recensée dans l'aperçu. Pour consulter et éditer une définition dans le Mode Design (*capture d'écran ci-dessous*), cliquer sur l'icône de la définition (*voir capture d'écran ci-dessus*) ou double-cliquer sur la définition dans l'assistant à la saisie Aperçu (*voir capture d'écran ci-dessus*).


© 2019-2025 Altova GmbH




Pour retourner à la Grille d'aperçu des définitions depuis le Mode Design, cliquer sur l'icône **Passer à la grille de définitions** située en haut à gauche du Mode Design (*voir capture d'écran ci-dessus*). Pour configurer le Mode Design, cliquer sur la commande de menu **Design de schéma | Configurer Mode**.

### Les assistants à la saisie

Les deux modes du Mode Design (Grille d'aperçu des définitions et Mode Design) disposent de trois assistants à la saisie : Aperçu, Détails et Contraintes. Ces assistants à la saisie offrent des mécanismes pour : (i) l'affichage des informations à propos du schéma et de ses définitions, et (ii) la saisie d'informations et de valeurs liées aux définitions. Vous trouverez une description plus détaillée dans la section Assistants à la saisie : Aperçu, Détails, Contraintes.

## 12.6.1 Version de Schéma JSON

Un schéma JSON est écrit dans la syntaxe JSON et est généralement enregistré dans un fichier portant l'extension `.json`. Il est indiqué en tant que schéma JSON par le mot-clé **`$schema`**, qui doit être le premier mot-clé de l'objet de niveau supérieur et a une valeur qui est l'URI d'une version de schéma JSON que vous souhaitez utiliser. Ici, vous trouverez deux exemples affichant comment utiliser le mot-clé **`$schema`** :

```
{
   "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
   ...
}
```

```
{
   "$schema": "http://json-schema.org/schema#",
   ...
}
```

Dans le premier exemple ci-dessus, la version de schéma est explicitement dénommée. À la place de choisir explicitement une version, vous pouvez utiliser `"http://json-schema.org/schema#"`, comme dans le deuxième exemple ci-dessus. Ceci indique que la version de schéma à utiliser est la version la plus récente (actuellement <%JSON-SCHEMA-LATEST%>).

Dans le Mode Schéma JSON, vous pouvez changer la version dans la liste de choix dans la barre en haut de la fenêtre principale *(voir la capture d'écran ci-dessous)*.




## Fonctions des nouvelles versions de schéma qui ne sont pas définies dans une version plus ancienne

Si vous utilisez une fonction ou une version de schéma plus récente et que vous passez ensuite à une version plus ancienne qui ne prend pas en charge cette fonction, la chose suivante se produit :

- Un message apparaît vous invitant à supprimer/reconvertir la fonction ou garder la fonction
- Si vous le conservez, le composant ou le détail correspondant à la nouvelle fonction est affiché dans un texte de couleur orange. Par exemple, si une valeur a été définie pour le mot-clé **`const`** (nouveauté dans **`draft-06`**) et que vous modifiez la version de schéma à **`draft-04`**, alors la valeur du mot-clé **`const`** est affichée en orange.

## Versions de schéma JSON

Pour plus d'informations concernant les spécifications de Schéma JSON, en particulier en ce qui concerne les fonctions supplémentaires avec chaque version, voir les liens ci-dessous :

Spécifications de schéma JSON : http://json-schema.org/specification.html
Notes de release Draft-06 : http://json-schema.org/draft-06/json-schema-release-notes.html
Notes de release Draft-07 : http://json-schema.org/draft-07/json-schema-release-notes.html

 © 2019-2025 Altova GmbH

Draft 2019-09 (anciennement Draft-08) : http://json-schema.org/specification-links.html#2019-09-formerly-known-as-draft-8
Draft 2020-12 : http://json-schema.org/specification-links.html#2020-12

De plus, le schéma OpenAPI (**oas-3.1**) et les Hyper Schémas suivants sont disponibles : **draft-04-hyper**, **draft-06-hyper**, **draft-07-hyper**, **2019-09-hyper**.

Les liens vers les schémas principaux et hyper schémas sont disponibles ici : http://json-schema.org/specification-links.html.

## 12.6.2 Ajouter des définitions globales

La **Grille d'aperçu des définitions** dans la fenêtre principale (*capture d'écran ci-dessous*) affiche une liste des définitions globales du schéma. Ces définitions globales sont : (i) la définition principale de schéma de document, (ii) les définitions (ou *$defs* dans des schémas ultérieurs) des types JSON globaux, comme des objets, des arrays, des chaînes, etc., qui sont des types de Schéma JSON ; (iii) les définitions de types JSON définis ou externes ; actuellement, seules des définitions qui se produisent dans un conteneur nommé **resourceDefinitions** sont disponibles ; il s'agit du conteneur utilisé par l'Azure Resource Manager de Microsoft pour les définitions JSON. Ajouter une nouvelle section *resourceDefinitions* au document de schéma par le biais de l'icône **Ajouter une section de définitions** ou **Insérer une section de définitions** dans la barre outils de la grille (*capture d'écran ci-dessous*).




La définition globale d'un type JSON est utile si ce type doit être réutilisé dans le même schéma ou dans un schéma différent. Par exemple, vous pouvez définir un type de chaîne JSON pour des numéros de téléphone US dans un schéma JSON, puis référencer cette définition non seulement depuis l'intérieur du même schéma mais aussi depuis d'autres schémas JSON.

### Ajouter une définition, et les actions liées

Les actions suivantes sont disponibles pou ajouter et éditer les définitions dans la Grille d'aperçu des définitions.

- *Pour ajouter une définition :* cliquer sur l'icône **Ajouter une Définition de schéma nommée** ou **Insérer une définition de schéma nommée** située en haut à gauche de la Grille d'aperçu des définitions (*voir capture d'écran ci-dessus*). Une nouvelle définition vide sera créée dans la grille à l'emplacement où vous l'ajoutez ou l'insérez ; elle aura un nom par défaut. La nouvelle définition sera aussi recensée dans l'assistant à la saisie Aperçu en tant que *Def* (*voir capture d'écran ci-dessus*).

- *pour changer le type d'une définition :* chaque nouvelle définition est créée avec un type de `Any`. Vous pouvez changer sont type dans l'assistant à la saisie Détails (*voir capture d'écran ci-dessous, où le type est 'String'*) ou en éditant la définition dans le Mode Design.




- *Pour renommer une définition :* double-cliquer son nom et éditer le nom. En alternative, éditer le champ *Nom* dans Assistant à la saisie Détails.
- *Pour saisir une description de la définition :* éditer le champ *Description* dans l'assistant à la saisie Détails. La description apparaît dans la Grille d'aperçu des définitions à côté du nom de la définition (*voir capture d'écran ci-dessous*). Vous pouvez aussi double-cliquer dans le champ Description de la Grille d'aperçu des définitions pour éditer une description.

- *Pour référencer une définition :* voir la description de l'assistant à la saisie Aperçu et la section Définitions Globales et Locales.
- *Pour éditer une définition :* cliquer sur l'icône de définition dans la Grille d'aperçu des définitions ou double-cliquer sur la définition dans l'assistant à la saisie Aperçu. Cela permet d'ouvrir la définition dans le Mode Design, où elle peut être éditée.

## 12.6.3 Assistants à la saisie : Aperçu, Détails, Contraintes

Les assistants à la saisie du Mode Schéma JSON sont situés par défaut dans le côté droit de la fenêtre de l'application. Il s sont disponibles dans les deux modes de la fenêtre principale : (i) Grille d'aperçu des définitions, et (ii) Mode Design. Vous pouvez glisser des fenêtres d'assistants à la saisie par leur barre de titre vers d'autres emplacement dans l'écran et vous pouvez double-cliquer sur la barre de titre d'un assistant à la saisie pour ancrer et détacher cet assistant à la saisie. Pour plus d'informations concernant ces actions, voir la section Assistants à la saisie.

### Assistant à la saisie Aperçu

L'assistant à la saisie Aperçu (*capture d'écran ci-dessous*) recense la définition de schéma actuelle et toutes les définitions globales du schéma actuel. Double-cliquer sur une définition pour ouvrir cette définition dans le Mode Design, où elle peut être éditée. Si vous souhaitez utiliser les définitions depuis les schémas externes, il convient tout d'abord d'ajouter le schéma externe et puis de réutiliser la définition que vous souhaitez.

 © 2019-2025 Altova GmbH

*Ajouter le schéma externe*
Ajouter le schéma externe en cliquant sur l'icône **Ajouter nouveau schéma** dans l'assistant à la saisie Aperçu puis chercher le schéma que vous souhaitez ajouter. Une fois qu'un schéma a été ajouté, ses définitions sont affichées dans l'assistant à la saisie Aperçu. La capture d'écran ci-dessous, par exemple, montre que le schéma `TelNumbers.json` a été ajouté et que ce schéma a une définition nommée `USTelephoneNumbers`. Vous pouvez ajouter autant de schémas externes que vous le souhaitez.




*Réutiliser une définition externe*
Une fois qu'un schéma externe ait été ajouté, ses définitions deviennent disponibles pour une réutilisation dans les définitions du schéma d'importation. Lorsqu'une définition réutilise une autre définition (en la référençant), elle prend les propriétés de cette définition. Le référencement peut être effectué de deux manières :

- *Dans le Mode Design :* en glissant une définition depuis l'assistant à la saisie Aperçu dans la définition où elle est souhaitée
- *Dans la Grille d'aperçu des définitions ou le Mode Design :* par le biais du champ *Reference* de l'assistant à la saisie Détails de la définition où vous souhaitez une réutilisation. Ceci est expliqué ci-dessous dans la description de l'assistant à la saisie Détails.

**Note :** L'icône **Réinitialisation** située à côté de l'entrée *Schémas externes* dans la fenêtre Aperçu met à jour tous les schémas externes ajoutés. Veuillez noter que, si aucune définition n'a été réutilisée depuis un schéma externe, ce schéma sera supprimé de la liste lorsque la liste est réinitialisée.

## Assistant à la saisie Détails

Les propriétés d'une définition peuvent être saisies dans les fenêtres Détails et Contraintes lorsque la définition est sélectionnée dans l'un des deux modes de la fenêtre principale : Grille d'aperçu des définitions ou Mode Design. La capture d'écran ci-dessous montre la définition de `USTelephoneNumbers` dans le Mode Design, avec les assistants à la saisie Détails et Contraintes. Veuillez noter que l'information contenue dans les deux assistants à la saisie est aussi affichée dans la fenêtre bleue de la définition dans le Mode Design. Les propriétés qui peuvent être définies dans ces deux assistants à la saisie sont regroupées ci-dessous.




Les détails suivants peuvent être saisis dans l'assistant à la saisie Détails :

- *Nom :* le nom de la définition.
- *Référence :* si vous souhaitez qu'une définition réutilise une autre définition, cliquer sur la touche **Dialogue supplémentaire** du champ *Référence (voir la capture d'écran ci-dessus)*. Cela permet d'afficher le dialogue Éditer référence (*capture d'écran ci-dessous*), qui regroupe toutes les définitions disponibles (depuis le schéma actuel et les schémas externes). Sélectionner la définition que vous souhaitez réutiliser, sélectionner l'option *Chemin relatif* si vous souhaitez un chemin relatif et cliquer sur **OK**. Voir les Défintions globales et locales pour les détails.
- *Type :* sélectionner le type de données de la définition depuis la liste déroulante de la liste de choix. Veuillez noter que le fait de changer le type entraînera une suppression des mots-clés spécifiques au type précédent. Si vous souhaitez retourner aux définitions précédentes, appuyer sur **Annuler (Ctrl-Z)**. Les types sont expliqués dans Données JSON et Sélecteurs de type (Any, Multiple, etc).
- *ID :* il s'agit d'un mot-clé optionnel qui définit un URI pour le schéma. Cet URI peut être utilisé pour référencer le schéma et est utilisé en tant que qu'URI de base pour d'autres références URI à l'intérieur du schéma. La valeur ID doit être une chaîne qui est un URI. Veuillez noter que le validateur JSON d'Altova utilise uniquement un déréférencement canonique. Voir la spécification JSON pour plus d'informations.
- *Ancre (nouveau dans draft-2019-09):* il s'agit d'un mot-clé d'identificateur optionnel qui fournit un fragment de nom brut (et pas un URI comme c'est le cas avec l'ID). La valeur de l'*ancre* doit être une chaîne, tel que décrit dans les drafts respectifs.
- *Titre, Description :* les valeurs de ces deux mots-clés sont utilisées à des fins descriptives.
- *Commentaire (nouveau dans draft-07) :* prévu pour rédiger des notes aux mainteneurs de schéma, par rapport à la fonction Description, destiné aux utilisateurs finaux.
- *Const (nouveau dans draft-06) :* une valeur constante, comme une énumération à une valeur.
- *Défaut :* la valeur par défaut de la définition.
- *Lecture seule, Écriture seule (nouveau dans draft-07) :* indiquent, respectivement, les champs de Lecture seule et d'Écriture seule. Un exemple d'un champ en Écriture seule serait un champ de mot de passe.
- *Déprécié (nouveau dans draft-2019-09) :* un indicateur que la définition sélectionnée peut être supprimée dans l'avenir. Les applications peuvent gérer de telles définitions de manière spécifique.

 © 2019-2025 Altova GmbH

### Assistant à la saisie Contraintes

Les contraintes d'une définition dépendent de son type. Les contraintes de chaque type sont décrites ci-dessous. (Voir aussi Types atomiques.)




Si un type n'apparaît pas dans la liste ci-dessous, aucune contrainte ne pourra être définie pour lui. Veuillez noter, néanmoins que des énumérations peuvent être définies pour tous les types :

- *Chaîne :* la longueur de la chaîne et le motif de la chaîne ; le motif est spécifié au moyen d'une expression régulière. Dans le champ *Format*, vous pouvez sélectionner un des formats de chaîne définis dans la spécification (*voir capture d'écran ci-dessus, qui montrent les formats disponibles dans draft-04*) ; des formats supplémentaires ont été définis dans des versions ultérieures. *Content Media Type* et *Content Encoding* (deux nouveautés dans draft-07) permettent de sélectionner le type de média et l'encodage de données non-JSON encodée dans un string JSON.
- *Numérique :* la plage des valeurs autorisées
- *Array :* le nombre des items autorisés dans l'array si les items doivent être uniques
- *Objet :* le nombre des propriétés autorisées

L'assistant à la saisie Contraintes pour tous les types a un onglet énumérations. Vous pourrez y spécifier une liste des items autorisés de ce type de définition. De plus, un onglet Exemples est disponible (nouveauté dans draft-06) pour tous les types sauf *Forbidden.* Il s'agit d'une série d'exemples sans effet de validation ; la valeur de `default` est utilisable en tant qu'un exemple sans le répéter sous ce mot-clé.

## 12.6.4 Définitions Globales et Locales

Les définitions de schéma JSON peuvent être créées globalement ou localement.

- **Les définitions globales** sont créées dans la Grille d'aperçu des définitions de la fenêtre principale en ajoutant une définition puis en spécifiant ses propriétés. Une définition globale peut être référencée par d'autres définitions dans le même schéma ou dans d'autres schémas. Cela permet la réutilisation de définitions dans votre projet. Toutes les définitions globales du schéma actuel sont affichées dans la Grille d'aperçu des définitions du schéma. Les définitions globales provenant d'autres schémas peuvent

être rendues disponibles pour une réutilisation en ajoutant le schéma externe dans l'assistant à la saisie Aperçu.

- **Les définitions locales** sont créées dans les définitions globales, c'est-à-dire, en ajoutant des définitions descendantes ou frères à une définition globale.

## Réutiliser une définition globale

Afin de réutiliser une définition globale, choisir une des deux étapes :

- Dans le Mode Design, glisser la définition globale depuis l'assistant à la saisie Aperçu dans la définition où elle doit être utilisée.
- Dans le Mode Design, cliquez de la touche droite sur la définition pour laquelle vous souhaitez référencer une définition globale et sélectionnez **Éditer la Référence**. (De manière alternative, avec la définition sélectionnée dans le Mode Design, allez à son assistant à la saisie Détails et cliquez sur le bouton **Dialogue supplémentaire** du champ *Référence*.) Dans le dialogue Éditer Référence qui apparait (*capture d'écran ci-dessous*), sélectionnez la référence globale que vous souhaitez référencer. Si vous ajoutez un schéma externe, vous pouvez choisir si la référence devrait être saisie comme chemin de fichier relatif à votre schéma JSON ou comme chemin de fichier absolu.




**Note :** Une définition peut (i) référencer une définition globale et ne pas contenir de définition locale ou de contrainte locale, ou (ii) référencer les deux, une définition globale et contenir des définitions locales (à partir du *draft-2019-09*). Dans le dernier cas, la référence est connue comme une **référence élargie**. Dans le dialogue Éditer Référence, vous pouvez créer une référence vers une définition globale en tant que référence élargie en vérifiant la case à cocher du dialogue *Référence élargie*. Une définition globale qui est créée en tant que référence élargie est toujours affichée comme dernier item dans la liste des définitions des composants de référencement. Si une valeur existe pour référencer le mot-clé de la `description` du composant, alors cette valeur est affichée en dessous du composant de référencement.

**Note :** Si vous changez le nom d'une définition globale après son référencement par une autre définition dans le même schéma, alors le nom est également modifié dans la référence. Néanmoins, les références provenant d'autres schémas devront être éditées manuellement pour respecter le changement de nom.

 © 2019-2025 Altova GmbH

### Convertir des définitions locales en définitions globales

Pour convertir une définition locale, cliquez avec la touche de droite dans le Mode Design et sélectionnez **Rendre global**. Une définition globale est créée et une référence sera créée dans la définition locale. Étant donné que le nom de la définition globale est généré automatiquement, vous pourrez l'éditer et la modification sera passée à la référence de la définition locale.

### Changer une ref vers une définition globale en une définition locale

Une référence à une définition globale peut exister sur les définitions locales et globales. Pour supprimer la référence et rendre ses propriétés locales, cliquer avec la touche de droite sur la définition (locale ou globale) dans le Mode Design et choisir **Rendre local**. Les propriétés de la définition globale sont créées localement sur la définition.

## 12.6.5 Mode Design

Dans le Mode Design, vous pouvez spécifier la structure et les valeurs autorisées des définitions globales individuelles. Les définitions sont spécifiées via les composants ou mécanismes de GUI suivants :

- L'Assistant à la saisie Détails (aussi disponible dans la Grille d'aperçu des définitions)
- L'Assistant à la saisie Contraintes (aussi disponible dans la Grille d'aperçu des définitions)
- Le menu contextuel de la définition (accédé en cliquant avec la touche de droite sur la fenêtre de la définition dans la fenêtre principale)

Les définitions qui peuvent être spécifiées par le biais des assistants à la saisie Détails et Contraintes sont décrites dans la section Assistants à la saisie : Aperçu, Détails, Contraintes. Certaines de ces propriétés peuvent aussi être spécifiées dans la fenêtre de la définition dans la fenêtre principale. Dans cette section, et dans les trois sections suivantes, nous décrivons le mécanisme principalement graphique disponible dans la fenêtre principale.

**Note :** Si vous souhaitez annuler une modification accidentelle ou non voulue, appuyez sur **Ctrl+Z**.

### Menu contextuel

Le menu contextuel d'une définition (*fenêtre bleue dans la capture d'écran ci-dessous*) vous permet de concevoir la structure de la définition et d'éditer ses propriétés.




Les commandes suivantes sont disponibles :

- *Ajouter enfant :* l'enfant pouvant être ajouté dépend du type de la définition (voir *Ajouter enfant : créer une structure* ci-dessous).
- *Éditer la Référence :* permet à la définition de référencer une définition globale et de prendre les propriétés de cette définition globale. Le dialogue Éditer la référence que la commande ouvre est la même que celle accédée par l'Assistant à la saisie Détails et est décrite dans la section Assistants à la saisie : Aperçu, Détails, Contraintes.
- *Rendre global :* cette commande est activée lorsque la définition est une définition locale. Elle fait de la définition actuellement sélectionnée une définition globale et ajoute une référence à cette définition globale dans la sélection actuelle.
- *Rendre local:* cette commande est activée lorsque la définition est une définition globale. Elle converti la définition actuellement sélectionnée en une définition locale en créant une référence à la définition globale originale.
- *Aller à la définition :* si la définition sélectionnée est contenue dans une définition qui référence une définition globale, alors cette commande est activée. Cliquer dessus pour vous rendre à la définition globale.
- *Contenu :* la commande **Contenu** affiche un sous-menu contenant des commandes pour couper, copier et réinitialiser les contenus de la définition sélectionnée.
- *Éditer description :* permet l'édition du champ *Description* de la définition.

## Ajouter enfant : créer une structure

La structure d'une définition est créée en ajoutant plusieurs niveaux de descendants. Ces niveaux sont créés avec la commande **Ajouter enfant** du menu contextuel. Les enfants qui peuvent être ajoutés à une définition dépendent de son type:

 © 2019-2025 Altova GmbH




- *Objets* : prend des propriétés et des opérateurs
- *Arrays* : prend des items d'array et des opérateurs
- *Types atomiques (chaîne, nombre, booléenne, null)* : prend des opérateurs
- *Tout* : prend des propriétés , des items d'array et des opérateurs
- *Multiple* : varie selon les types inclus ; prend l'union d'enfants autorisés pour les types sélectionnés
- *Opérateurs* : permet l'utilisation d'opérateurs logiques pour déterminer la structure

Les structures qui peuvent être créées pour chaque type sont décrites en détail dans les sections auxquelles elles sont liées depuis la liste ci-dessus.

## 12.6.6 Objets et propriétés

Un objet est contenu dans des accolades et mappe une clé vers une valeur, comme ceci : `"MyKey": Value`. La clé doit toujours être une chaîne et doit donc toujours être contenue dans des guillemets. La valeur peut être de toute type de données JSON. Chaque paire `key:value` est connue en tant qu'une propriété de l'objet (*voir capture d'écran ci-dessous*).

Voici un exemple d'un objet instancié comportant trois propriétés :

```
{
  "emailtype": "home",
  "emailaddress": "contact01.home@altova.com",
  "citycode": 22
}
```

Le schéma pour l'objet ressemblerait à cela dans le Mode Design :




Veuillez noter :

- Chacune des propriétés doit être présente dans l'instance. Cela est indiqué par les bordures pleines des propriétés. Si une propriété est optionnelle, la bordure sera en tirets. Vous pouvez définir si une propriété est requise ou optionnelle dans le menu contextuel de la propriété ou par le biais de l'assistant à la saisie Détails.
- L'ordre dans lequel les propriétés doivent avoir lieu dans l'instance n'est pas, et ne peut pas être, défini dans le schéma. Cela signifie que l'ordre dans lequel les propriétés sont définies dans le schéma n'a pas d'importance.
- Le carré bleu contenu entre des crochets signifie une propriété (par rapport à une propriété de motif ou un caractère générique de propriété, qui sont tous deux symbolisés par d'autres symboles ; *voir ci-dessous*).
- Le type d'une propriété peut être édité en double-cliquant le type dans le diagramme et en sélectionnant une option depuis la liste déroulante qui apparaît. En alternative, le type peut être sélectionné dans l'assistant à la saisie Détails.
- La valeur de contrainte de la propriété `emailaddress` est définie dans l'assistant à la saisie Contraintes.

## Propriétés, propriétés de motifs, caractères génériques de propriétés et schémas de noms de propriété

Un objet peut avoir des propriétés, des propriétés de motif, des caractères génériques de propriété et des schémas de nom de propriété (nouveau dans draft-07). Celles-ci peuvent être ajoutées à l'objet par le biais de menus contextuels : (i) de l'objet, (ii) de la fenêtre jaune de propriétés (cliquer avec la touche de droite sur le titre *Propriétés* de la fenêtre), et (iii) des propriétés individuelles. Les propriétés ont été décrites ci-dessus. Nous allons maintenant nous pencher sur les propriétés de motif et les caractères génériques de propriété.

*Propriété de motif*

Une **propriété de motif** (*capture d'écran ci-dessous*) définit le nom de la propriété en tant qu'expression régulière. Dans la capture d'écran ci-dessous, par exemple, l'expression régulière spécifie que la propriété doit : (i) avoir un nom qui commence avec un tiret bas, et (ii) avoir une booléenne en tant que sa valeur. Il n'y a pas

de contrainte d'exigence pour une propriété de motif. Vous pouvez ajouter autant de propriétés de motif que vous le souhaitez. Veuillez noter l'icône pour les propriétés de motif.




*Caratère générique de propriété*

Un **caractère générique de propriété** (*capture d'écran ci-dessous*) spécifie que tout nombre de propriétés peut se produire en plus des autres propriétés du set de propriétés de l'objet. Néanmoins, le caractère générique peut définir un type pour ces occurrences. La capture d'écran ci-dessous à gauche montre un caractère générique de propriété qui définit des propriétés avec n'importe quel nom mais possédant des valeurs numériques. Il ne peut y avoir qu'un caractère générique de propriété par objet. Si le caractère générique est défini sur le type *Tout*, néanmoins, vous pourrez définir des contraintes pour chaque type dans l'assistant à la saisie Contraintes. Veuillez noter l'icône pour les caractères génériques de propriété.




À partir de d*raft-2019-09* et ultérieur, les caractères génériques de propriété ont un nouveau mot-clé `unevaluatedProperties`, qui est traité uniquement si le mot-clé `additionalProperties` manque. Les valeurs de ces deux mots-clé sont produites en définissant des valeurs appropriées pour les entrées *Spécifié*, S'applique à, et entrées de *Type* dans l'assistant de saisie Détails du caractère générique (*voir la capture d'écran ci-dessous*).



Les effets de ces valeurs sur les mots-clés `unevaluatedProperties` et `additionalProperties` (et, vice versa, l'effet des mots-clés sur les valeurs d'assistant à la saisie de l'éditeur) sont affichés dans la table ci-dessous. La capture d'écran ci-dessus, par exemple, définit `unevaluatedProperties=true`.

| addtionalProperties | unevaluatedProperties | | Spécifié | S'applique à | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | <=> | false | Tous | Sans contrainte |
| true | ignoré | <=> | true | Tous | Sans contrainte |
| false | ignoré | <=> | -- | -- | -- |
| Schéma | ignoré | <=> | true | Tous | Type de schéma |
| -- | true | <=> | true | Non évalué | Sans contrainte |
| -- | false | <=> | true | Non évalué | Interdit |
| -- | Schéma | <=> | true | Non évalué | Type de schéma |

Veuillez noter les points suivants :

- Si `addtionalProperties` et `unevaluatedProperties` sont présents, alors `unevaluatedProperties` is est ignoré.
- *Spécifié*=false ne fonctionne qu'avec *Scope*=Tous et *Type*=Sans contrainte.

*Schéma de noms de propriété*
Un **schéma de noms de propriété** (*capture d'écran ci-dessous*) limite les noms des propriétés de cet objet. (Cette fonction est nouvelle dans nouveauté dans draft-07.) Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, nous pouvons voir que les noms des propriétés doivent être des strings. De plus, nous pouvons spécifier des limites supplémentaires pour le nom de la propriété par le biais de l'assistant à la saisir Contraintes : par exemple, que le nom de la propriété s'inscrit dans une plage de longueur de caractère bien définie ou qu'il possède un certain motif.




**Note :** Il n'existe pas de paramètres d'occurrence minimum ou maximum pour une propriété de motif ou un caractère générique de propriété. Voir la section concernant la validation de propriété pour comprendre le fonctionnement.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Comment sont validées les propriétés

Lorsqu'une propriété est rencontrée dans l'instance, elle est validée comme suit :

1. Le nom de la propriété est contrôlé dans le schéma par rapport à toutes les propriétés nommées de cet objet.
2. Si aucune correspondance n'est trouvée, le nom est contrôlé par rapport à toutes les propriétés de motif contenues dans l'ensemble de propriété de l'objet.
3. Si aucune concordance n'est toujours pas trouvée, le caractère générique est invoqué s'il existe.
4. Si aucune concordance n'est toujours pas trouvée pour le nom, une erreur de validité est rapportée. Si le nom correspond à celui d'une propriété ou d'une propriété de motif, ou si un caractère générique existe, alors la valeur est contrôlée par rapport à la valeur de la définition de la propriété correspondante.
5. Si l'instance de la valeur correspond au type et aux contraintes de la définition de propriété correspondante, la propriété est valide. Sinon elle est invalide.

## Exemple

La capture d'écran ci-dessous définit un objet qui :

- doit avoir trois propriétés nommées `emailtype`, `emailaddress`, et `citycode`
- peut avoir une ou plusieurs propriétés avec un nom qui commence avec un tiret bas et une valeur qui est booléenne (voir la propriété de motif dans la capture d'écran ci-dessous)
- peut avoir une ou plusieurs propriétés avec n'importe quel nom et valeur




## 12.6.7 Propriétés non spécifiées

Dans la liste de code ci-dessous, le mot -clé **`required`** spécifie que quatre propriétés sont exigées pour cet objet. Néanmoins, des quatres propriétés requises, seules trois ont été définies. La quatrième propriété, **`city`**, est non-définie. Les propriétés définies sont nommées spécifiées, alors que la propriété non définie est nommée non-spécifiée. Voir les captures d'écran sous la liste.

*Liste de code : propriétés spécifiées et non-spécifiées*

```
{
    "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
    "description": "JSON Schema generated by XMLSpy v2016 (http://www.altova.com)",
    "type": "object",
    "properties": {
```

```
            "emailtype": {
                "type": "string"
            },
            "emailaddress": {
                "type": "string",
                "format": "email"
            },
            "citycode": {
                "type": "number"
            }
        },
        "required": [
            "emailtype",
            "emailaddress",
            "citycode",
            "city"
        ],
        "additionalProperties": false
    }
```







Dans le Mode Design, la propriété non spécifiée est marquée en rouge parce qu'elle est requise par le schéma, mais n'est pas définie. Bien que le schéma JSON lui-même soit valide, un document d'instance qui est validé par rapport au schéma ne sera pas valide. Cela est dû au fait que : (i) si la propriété `city` n'est pas présente, le document sera invalide parce que la propriété `city` sera requise ; (ii) Si la propriété `city` est présente, le document sera invalide parce que la propriété `city` est non-définie et qu'il n'y a pas de caractère générique de propriété pour permettre sa présence (*voir Spécifier implicitement une propriété ci-dessous*) .

Pour créer une définition pour une propriété non-spécifiée, procéder comme suit :

1. Sélectionner la propriété non-spécifiée dans le Mode Design.
2. Dans l'assistant à la saisie Détails, contrôler la case à cocher *Spécifié* (*voir capture d'écran ci-dessus*). En alternative, le marquage *Spécifié* peut être modifié par le biais du menu contextuel.

3. Modifier la définition de la propriété comme vous le souhaitez.

### Spécifier implicitement une propriété

Une propriété peut être spécifiée implicitement en ajoutant une propriété de motif convenable ou un caractère générique de propriété. La capture d'écran ci-dessous montre qu'un caractère générique de propriété a été ajouté. Une propriété d'instance nommée `city` correspondra à ce caractère générique. Donc, dans le schéma, la propriété `city` est soit-disant "spécifiée implicitement" par le caractère générique. Un fichier d'instance contenant la propriété `city` sera valide par rapport à ce schéma.




Veuillez noter les icônes respectives dans la propriété spécifiée implicitement et dans le caractère générique de la propriété. Chaque icône est un lien à l'autre propriété. Double-cliquer sur une icône pour sélectionner l'autre propriété.

## 12.6.8 Objets et dépendances

Dans le cadre de la définition d'un objet, vous avez la possibilité de spécifier qu'une certaine propriété doit être présente uniquement si une autre propriété est présente. La première propriété est dite dépendante de la deuxième propriété. Voici un scénario contenant une dépendance. Un objet (nommé par exemple `member`) a une propriété appelée `credit_card`, qui est définie en tant qu'optionnelle. La propriété de l'objet `billing_address` peut être rendue dépendante de la propriété `credit_card` : ce n'est que si la propriété `credit_card` est présente que la propriété `billing_address` sera présente.

Ce type de dépendance peut être spécifié de deux manières :

- en tant qu'une dépendance de propriété (la structure dépendante est une propriété)

- en tant qu'une dépendance de schéma (la structure dépendante est un schéma)

## Dépendances de propriété

La capture d'écran ci-dessous montre un objet possédant une propriété `name` (requise), une propriété `credit_card` (optionnelle), et une propriété `billing_address` (dépendante). La propriété `billing_address` est dépendante de la propriété `credit_card`. Le code de cette définition d'objet JSON est contenu en-dessous de la capture d'écran. Vous trouverez comment créer une dépendance de propriété ci-dessous.




*Liste de code d'un objet JSON avec une dépendance de propriété*

```
{
   "type": "object",
   "properties": {
      "name": {
      "type": "string"
      },
      "credit_card": {
         "type": "number"
      },
      "billing_address": {
         "type": "string"
      }
   },
   "required": [ "name" ],
   "dependencies": {
      "credit_card": [ "billing_address" ]
   },
   "additionalProperties": false
}
```

Afin de créer une dépendance de propriété, procéder comme suit :

1. Cliquer avec la touche de droite à l'endroit où la dépendance sera basée. (Dans notre exemple, il s'agit de la propriété `credit_card`.)
2. Dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionner **Ajouter dépendance | Propriété dépendante**. Une nouvelle propriété est ajoutée avec une valeur Occurrence de *Dependent*.

 © 2019-2025 Altova GmbH

3. Définir le nom et la valeur de cette propriété, et ajouter tous les détails supplémentaires ou les contraintes que vous souhaitez.

Pour spécifier une propriété comme étant dépendante d'une autre propriété, procéder comme suit :

1. Cliquer avec la touche de droite sur la propriété que vous souhaitez rendre dépendante sur une autre propriété. (Dans notre exemple, il s'agit de la propriété `billing_address`.)
2. Dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionner **Dépendant**. En alternative, dans l'assistant à la saisie Détails, rendez-vous dans l'entrée *Occurrence*, et choisissez *Dependent* (*voir capture d'écran ci-dessus*).
3. Dans l'assistant à la saisie Détails, cliquer sur l'icône de la liste déroulante de l'entrée *Dependent On*. La liste déroulante affiche toutes les autres propriétés de l'objet. Sélectionnez la propriété sur laquelle vous souhaitez que la propriété actuelle dépende.

**Note:** Une icône apparaît dans les fenêtres des deux propriétés impliquées dans une dépendance (*voir capture d'écran ci-dessus*). Double-cliquer sur l'icône d'une propriété pour vous amener sur l'autre propriété.

**Note:** Une propriété peut avoir plusieurs propriétés dépendantes.

## Dépendances de schéma

La capture d'écran ci-dessous montre un objet qui décrit la même structure de données d'instance que l'objet discuté dans la section précédente. Les définitions des deux objets, néanmoins, sont différentes. Alors que la définition précédente a utilisé une *dépendance de propriété* pour définir la propriété `billing_address` comme étant dépendante de la propriété `credit_card`, la définition actuelle utilise une *dépendance de schéma* pour définir cette dépendance. Le code de cette définition d'objet JSON est contenu en-dessous de la capture d'écran. La création d'une dépendance de schéma est décrite ci-dessous.




*Liste de code d'un objet JSON avec une dépendance de schéma*

```
{
   "type": "object",
   "properties": {
      "name": {
         "type": "string"
      },
      "credit_card": {
         "type": "integer"
      }
   },
   "required": [ "name" ],
   "dependencies": {
      "credit_card": {
         "properties": {
            "billing_address": {
               "type": "string"
            }
         },
         "required": [ "billing_address" ]
      }
   }
}
```

 © 2019-2025 Altova GmbH

Pour créer une dépendance de schéma, procéder comme suit :

1. Cliquer avec la touche de droite sur la propriété sur laquelle la dépendance se basera. (Dans notre exemple, il s'agit de la propriété `credit_card`.)
2. Dans le menu contextuel qui apparaît, choisir **Ajouter dépendance | Dépendance de schéma**. Une nouvelle définition d'objet est créée. Elle aura le même nom que la propriété à laquelle elle est dépendante (dans notre exemple, `credit_card`), et elle aura un sous-schéma enfant.
3. Définir le sous-schéma de la manière que vous souhaitez en ajoutant des détails ou des contraintes supplémentaires le cas échéant.

**Note :** Une icône apparaît dans les fenêtres de la propriété et de l'objet impliqué dans une dépendance (*voir capture d'écran ci-dessus*). Double-cliquer sur l'icône dans une fenêtre pour vous rendre dans l'autre fenêtre.

**Note :** Si vous souhaitez définir plusieurs dépendances, utilisez le sous-schéma dépendant (*voir capture d'écran ci-dessus*).

## 12.6.9 Tableaux

Un tableau est une liste de zéro ou de plusieurs items ordonnés ; il est contenu dans des crochets. Un type est attribué à chaque item de la liste. La liste d'instance ci-dessous est celle d'un objet avec trois propriétés. La valeur de chaque propriété est un tableau (*les délimiteurs sont marqués en jaune*).

```
{
   "x": [ 1, 2, "abc" ],
   "y": [ 3, 4, "def" ],
   "z": [ 5, 6, "ghi" ]
}
```

Les trois tableaux de la liste ci-dessus ont la même définition. Chacun contient trois items ordonnés dans l'ordre suivant : (i) un item de nombre, (ii) un item de nombre, (iii) un item de chaîne. Une description de schéma de cet objet est affiché dans la capture d'écran ci-dessous. Puisque la définition est la même pour les trois tableaux, la définition a été créée dans un tableau global nommé `array_01`. Chacun de ces trois tableaux (`x`, `y`, et `z`) référencent le tableau global `array_01`.




Dans la capture d'écran ci-dessus, le tableau **x** est sélectionné (indiqué par un marquage bleu), et ses détails et contraintes sont affichés dans les assistants à la saisie respectifs (*voir capture d'écran ci-dessus*). Veuillez noter la contrainte sur le nombre d'items autorisés. Le nombre peut être modifié dans l'assistant à la saisie Contraintes et est affiché dans le diagramme. Les items de tableau peuvent être définis dans la définition du tableau lui-même, qui dans ce cas, est la définition globale `array_01` (*capture d'écran ci-dessous*).




Veuillez noter les points suivants :

- La contrainte `unique` spécifie que tous les items dans le tableau doivent être uniques.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- La numérotation des items commence avec `0`.
- Les formulations suivantes dans le diagramme, *3 <= items <= 3* et *Items: 3..3* (*voir capture d'écran ci-dessus*), indiquent toutes les deux les items minimum et maximum autorisés. Dans ce cas, trois items exactement doivent être présents.

### Ajouter des items de tableau, des caractères génériques d'item de tableau et le mot-clé contains

Les items de tableau, caractères génériques d'item de tableau et le mot-clé **`contains`** d'un tableau sont ajoutés par le biais du menu contextuel d'une définition ou d'un item de tableau.

- Un caractère générique de tableau permet un plus large éventail d'objets qui peuvent être insérées dans le tableau.
- Le mot-clé **`contains`** spécifie que la valeur du mot-clé **`contains`** doit être un schéma JSON valide et qu'au moins un des éléments du tableau doit être valide par rapport à un objet de schéma référencé. À partir de draft 2019-09 et ultérieur, les mots-clés **`minContains`** et **`maxContains`** ont été introduits. Dans l'assistant d'entrée Détails, ils sont affichés comme les propriétés *Min* et *Max* de la case Contient (*voir la capture d'écran ci-dessous*), et ils définissent combien d'éléments pourraient correspondre avec l'objet de schéma référencé.




## 12.6.10 Types Atomiques

Il existe cinq types atomiques JSON (aka simple or primitive) types: (i) `string`, (ii) `number`, (iii) `integer`, (iv) `boolean` et (v) `null`. Pour spécifier qu'une définition est un de ces types atomiques, procédez à l'une des deux étapes :

- Double-cliquer sur le champ de valeur *Type* dans la fenêtre de définition et sélectionner le type
- Dans l'assistant à la saisie Détails, sélectionner le type provenant de la liste déroulante dans le champ *Type*.

Les contraintes de chaque type atomique sont décrites ci-dessous.

### Chaîne

Pour le type de chaîne, vous pouvez spécifier les contraintes suivantes : (i) longueur de la chaîne, (ii) une expression régulière qui décrit le motif de la chaîne, (iii) un format prédéfini depuis la spécification.




**Note :**Dans les paramètres de validation JSON de XMLSpy, vous pouvez spécifier si le format de chaînes dans les documents d'instance JSON doit être validé ou non.

## Numérique

Le type numérique désigne un nom collectif pour deux types (`number` et `integer`; *voir capture d'écran ci-dessous*). Le type actuel est défini dans le champ *Mode* (dont le défaut est `number`). La différence entre les deux types est que le type `number` autorise les décimales alors que le type `integer` ne l'autorise pas. Si une valeur existe dans le champ *MultipleOf*, alors la valeur d'instance doit être un entier multiple de la valeur *MultipleOf*.




Les valeurs valides pour le type `number` défini dans la capture d'écran ci-dessus sont : `5.94`, `6.93`, `7.92`, et `8.91`.

## Booléenne et Null

Le type `boolean` prend soit `true` ou `false` en tant que ses valeurs. Le type `null` prend `null` en tant que sa valeur. Aucun des types ne prend une contrainte.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 12.6.11 Sélecteurs de type (Any, Multiple)

Dans les listes déroulantes des listes de choix Types que vous trouverez dans le Mode JSON Schema, il y a quatre "types" qui ne sont pas des types JSON : **any**, **multiple**, **unconstrained** et **forbidden**. Il s'agit en fait de sélecteurs de type.

- Le sélecteur de type **any** sélectionne tout type JSON. Cela signifie que, dans l'instance, tout type JSON sera valide pour cette définition particulière.
- Le sélecteur de type **multiple** sélectionne un ou plusieurs types JSON. Cela signifie que si le type d'instance est un des types JSON sélectionné dans le schéma, le type d'instance sera valide pour cette définition particulière.
- Le sélecteur de type **unconstrained** (nouveau dans draft-06) ne définit pas de contrainte dans le type JSON. Cela signifie que, dans l'instance, tout type JSON sera valide pour une définition avec ce nom.
- Le sélecteur de type **forbidden** (nouveau dans draft-06) interdit tout type JSON, ne permettant ainsi pas l'existence d'une définition portant ce nom.

### Le sélecteur de type any

Le type de sélecteur `any` peut être sélectionné dans tous les endroits où il est possible de sélectionner un type. Lorsqu'une définition est ajoutée au schéma, `any` est la sélection de type par défaut. Elle spécifie que l'un des types JSON est valide. Cela signifie que le type d'instance peut validement être un objet, un tableau, ou un des types atomiques (`string`, `number`, `integer`, `boolean`, et `null`).




Dans la capture d'écran ci-dessus, le sous-schéma a un type de `Any`. Donc, tous les types JSON sont valides pour cette définition. Les éléments suivants sont implicites et sont mis en place conformément à la UI :

- Puisque les objets sont autorisés, une fenêtre propriétés est créée automatiquement (*voir capture d'écran ci-dessus*). La fenêtre propriétés est définie par défaut pour autoriser toute quantité de propriétés de tout type (par le biais d'un caractère générique de propriété avec un type de `Any`). Vous pouvez modifier les définitions de propriété comme vous le souhaitez.
- Puisque des tableaux sont autorisés, une fenêtre d'item est créée automatiquement (*voir capture d'écran ci-dessus*). La fenêtre d'items de tableau est définie par défaut pour autoriser tout nombre d'items de tableau de tout type (par le biais d'un caractère générique d'item de tableau avec un type de `Any`). Vous pouvez modifier les définitions d'items comme vous le souhaitez.
- Puisque les types string et numeric (nombre et entier) sont autorisés, les contraintes pour ces types atomiques peuvent être définis dans l'assistant à la saisie Contraintes.

C'est pourquoi tous ces types sont définis de manière implicite avec le sélecteur de type `Any`. Afin de changer le type en un type spécifique, sélectionner ce type. Il existe un moyen alternatif de spécifier des objets et des tableaux en tant que type : cliquer avec la touche de droite sur l'objet ou le tableau et sélectionner **Rendre explicite**. Cela fait de ce type le type sélectionné et supprime les autres types ou rend les types d'objet/tableau définis inactifs.

## Le sélecteur de type multiple

Le sélecteur de type `multiple` peut être sélectionné partout où un type peut être sélectionné. Il vous permet de sélectionner un ou plusieurs types JSON en contrôlant les types que vous souhaitez autoriser (*voir capture d'écran ci-dessous*). Vous pouvez ensuite spécifier les contraintes pour les types sélectionnés dans l'assistant à la saisie Contraintes.




Dans la capture d'écran ci-dessus, le sous-schéma permet des types de `string`, `null`, et `array`. Les contraintes pour ces types peuvent être définies dans l'assistant à la saisie Contraintes (*voir capture d'écran*).

- Les contraintes de chaîne sont définies dans l'assistant à la saisie Contraintes.
- Le type null ne prend plus d'autres contraintes.
- Une fenêtre d'items de tableau est créée automatiquement. Vous pouvez définir le nombre et les types des items de tableau autorisés.

Dans un document d'instance, les types sélectionnés seront autorisés à l'endroit correspondant à celui du sous-schéma.

## Les sélecteurs de types unconstrained et forbidden

Les sélecteurs de type `unconstrained` et `forbidden` peuvent être sélectionnés partout où un type peut être sélectionné. Ils vous permettent de spécifier, respectivement, qu'un objet de tout type est autorisé ou bien qu'aucun objet de ce nom n'est autorisé.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Dans la capture d'écran ci-dessus, une définition a deux propriétés. **`PropertyOne`** peut avoir une valeur de tout type, alors qu'aucune propriété nommée **`PropertyTwo`** n'est autorisée (*voir capture d'écran*). Dans sa forme de texte, cette structure ressemblera à l'extrait de code ci-dessous.

```
"Definition": {
        "properties": {
                "PropertyOne": true,
                "PropertyTwo": false
        }
}
```

## 12.6.12 BSON (Binary JSON) for MongoDB

La plateforme de données d'application MongoDB stocke des données telles des structures JSON, mais dans une représentation binaire de données. Cette représentation est connue en tant que « JSON binaire » ou BSON. Les principaux avantages d'utiliser BSON pour MongoDB sont :

- Le format binaire de BSON est plus rapide à parser que le texte d'un document JSON.
- Puisque JSON a un datatyping limité, BSON a été doté de plus de types de données (en particulier plus de types de données numériques).

Pour plus d'information sur MongoDB et BSON, voir cette page sur le site web de MongoDB.

### Éditer les schémas JSON pour les données BSON

Lors de l'addition de nouvelles données DB et de la modification de données DB, MongoDB permet aux données DB d'être validées par rapport au document de schéma JSON. Toutefois, en raison des types de données BSON supplémentaires, qui ne font pas partie des spécifications de schéma JSON officielles mais les complémentent, les schémas JSON pour BSON sont édités dans XMLSpy via une couche d'édition pour

BSON qui est superposée sur l'éditeur de schéma JSON. Cette couche d'édition vous permet d'ajouter et de modifier des fonctions de schéma spécifiques à BSON - en plus de l'addition aux fonctions JSON standard.

En conséquence, vous pouvez éditer un document de schéma JSON de toute version avec ou sans la couche d'édition BSON. Lorsque le document est édité sans couche d'édition BSON, il est édité en tant que document de schéma JSON. Avec le support BSON, le document de schéma JSON peut définir en plus les fonctions spécifiques à BSON. Pour basculer vers les fonctions d'édition BSON dans le Mode JSON Schema *pour le document actif*, sélectionnez la case à cocher *Support BSON* en haut à droite de la fenêtre principale *(encerclée en vert dans la capture d'écran ci-dessous)*. Veuillez noter que la prise en charge BSON (i) peut être activée indépendamment de la version de schéma JSON qui a été sélectionnée et (ii) s'applique uniquement au document actuel ; elle peut être activée/désactivée pour chaque document séparément.




## Types BSON

Après avoir activé la couche d'édition BSON, les types de données BSON deviennent disponibles pour les objets JSON, propriétés et items d'array. Spécifier qu'un composant est un type BSON consiste en deux étapes à suivre :

1. Spécifier que le composant est un type de données BSON (et non un type de données JSON) en sélectionnant BSON en tant que base du type JSON. À cette fin, spécifiez le statut dans la zone de liste du sélecteur de type de données du composant (en double-cliquant sur la valeur du type ; *voir la capture d'écran ci-dessous à gauche*) ou l'assistant de saisie Détails du composant (*voir la capture d'écran ci-dessous à droite*).

 © 2019-2025 Altova GmbH







2. Une fois le type de base du composant sélectionné en tant que *BSON*, les types BSON deviennent disponibles pour la sélection. Sélectionnez le type BSON soit dans la sélection du type de données du composant (*touche de direction vers la gauche dans la capture d'écran ci-dessous*) ou dans l'assistant d'entrée Détails (*touche de direction à droite dans la capture d'écran ci-dessous*).




## Désactiver la prise en charge BSON

Si vous assignez un type BSON à un composant de schéma JSON (tel que décrit ci-dessus), puis décochez l'option *prise en charge BSON* pour le document, une boîte de message apparaitra. Le message vous informe qu'il existe des types BSON dans le document et vous demande si vous souhaitez supprimer/convertir des types BSON ou les garder. Si vous souhaitez les supprimer/convertir, alors ces types BSON qui peuvent être convertis en types JSON seront convertis tandis que les autres seront supprimés. Si vous souhaitez garder les types BSON, ils seront maintenus - mais affichés en orange dans le Mode Schéma car la prise en charge du type BSON a été supprimée (*voir la capture d'écran ci-dessous*).

 © 2019-2025 Altova GmbH




## 12.6.13 Opérateurs

Il y a quatre opérateurs : (i) `allOf`, (ii) `anyOf`, (iii) `oneOf`, et (iv) `not`. Les opérateurs sont utilisés pour spécifier des conditions de validité telles qu'expliquées ci-dessous. Vous pouvez ajouter un opérateur à chaque définition. Pour accéder au sous-menu de l'opérateur, cliquer avec la touche de droite sur la définition avec laquelle vous souhaitez ajouter un opérateur, puis sélectionner **Ajouter enfant | Opérateur** (*voir capture d'écran ci-dessous*).




Ces opérateurs spécifient les conditions pour une validation réussie comme suit :

| Opérateurs | Icône | Description |
|---|---|---|
| | *All Of* | Contient un ou plusieurs sous-schémas (définitions), ajoutés en tant qu'enfants de l'opérateur. Une instance est valide si elle est valide par rapport à tous ces sous-schémas. |
| | *Any Of* | Contient un ou plusieurs sous-schémas (définitions), ajoutés en tant qu'enfants de l'opérateur. Une instance est valide si elle est valide par rapport à au moins un de ces sous-schémas. |
| | *One Of* | Contient un ou plusieurs sous-schémas (définitions), ajoutés en tant qu'enfants de l'opérateur. Une instance est valide si elle est valide par rapport à exactement un de ces sous-schémas. |
| | *Not* | Contient exactement un sous-schéma (définition), ajouté en tant qu'un enfant de l'opérateur. Une instance est valide si elle est invalide par rapport à définition donnée. |

La capture d'écran ci-dessous montre un opérateur *One Of* qui contient trois sous-schémas enfants (définitions). Pour que l'instance soit valide, elle doit avoir une structure de données JSON (à cet endroit de la structure du document) qui correspond à une des définitions des trois sous-schémas.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Les opérateurs peuvent être utiles pour spécifier l'héritage et les restrictions. La capture d'écran ci-dessous, par exemple, montre comment utiliser l'opérateur *All Of* pour définir un tableau contenant des chaînes uniques non-vides.




## 12.6.14 Conditionnels

Les conditionnels sont une nouvelle fonction dans draft-07. Ils permettent de modifier les différences entre les limitations de validation en raison de certains aspects de l'objet, comme son type et/ou des limitations spécifiques au type supplémentaires.

### Ajouter un conditionnel

Vous pouvez ajouter un conditionnel à toute définition par le biais du menu contextuel de la définition *(voir capture d'écran ci-dessous)*. Pour accéder au sous-menu du conditionnel, cliquer avec la touche de droite sur la définition que vous souhaitez ajouter le conditionnel, puis sélectionner **Ajouter enfant | Conditionnel**.




## Configurer la validation conditionnelle

Le conditionnel s'ajoute en tant que cadre avec trois éléments : **`If-Then-Else`** *(voir capture d'écran ci-dessous)*.




Pour configurer la validation, procéder comme suit :

1. Configurer la condition dans le cadre *If* en choisissant tout d'abord un type dans l'assistant à la saisie Détails puis une limite basée sur le type dans l'assistant à la saisie Contraintes.
2. Dans le cadre *Then*, configurer les exigences de validation dans le cas où la condition (spécifiée dans le cadre *If*) est remplie.
3. Dans le cadre *Else*, configurer les exigences de validation dans le cas où la condition (spécifiée dans le cadre *If*) n'est pas remplie.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 12.6.15 Configurer l'affichage Design

Lorsque la fenêtre principale se trouve dans le mode Affichage Design, vous pouvez accéder au dialogue Configuration d'affichage (*capture d'écran ci-dessous*) par le biais de la commande de menu **Conception de schéma | Configurer Mode**. Ici, vous pouvez configurer l'apparence du Mode Design.




Vous pouvez configurer les aspects suivants du Mode Configurer :

- *Largeurs :* deux coulisses déterminent, respectivement, les largeurs minimum et maximum des fenêtres dans le Mode Design. Ensemble, elles déterminent la largeur autorisée des fenêtres.
- *Distances parent/enfant :* Définit la distance horizontale entre chaque niveau dans la hiérarchie.
- *Distances enfant/enfant :* Définit la distance verticale entre les fenêtres.
- *Largeur des descriptions :* Définit la largeur des lignes de description. Si la longueur de texte dépasse cette largeur, le texte effectuera un retour à la ligne suivante.
- *Affichage des détails :* Les détails des définitions peuvent être activés pour s'afficher ou non dans les fenêtres de définition en cochant ou décochant cette option. Il existe une icône de barre d'outils correspondante.
- *Affichage des espaces réservés :* Les espaces réservés sont des items qui n'ont pas encore été définis ; ils représentent des items potentiels. Cette option définit si l'affichage des espaces réservés est activé ou pas. Il existe une icône de barre d'outils correspondante. Par exemple, l'item *Ajouter propriété* dans la capture d'écran est un espace réservé.




**Note :** La commande de menu **Configurer Mode** est uniquement activée dans le mode Affichage, qui montre la définition détaillée d'un objet. Elle n'est pas disponible dans Grille d'aperçu des définitions.

## 12.6.16 Générer une documentation de schéma JSON

Si un schéma JSON est le document actif, vous pouvez générer une documentation en cliquant sur la commande **Conception de Schéma | Générer une Documentation**. Vous pouvez générer la documentation en format HTML, MS Word, ou RTF et spécifier les composants que vous souhaitez inclure. Les composants JSON liés sont reliés par hyperliens dans la documentation générée, permettant une navigation simple.

**Note :** Afin de générer une documentation en format MS Word, vous devez avoir installé MS Word (version 2000 ou plus).

### Étapes pour générer une documentation de schéma JSON

Afin de générer une documentation pour un fichier de schéma JSON, procéder comme suit :

1. Faire du schéma JSON le document actif.
2. Passer au Mode Schéma.
3. Sélectionner la commande de menu **Conception de Schéma | Générer une Documentation**. Cela permet d'ouvrir le dialogue Documentation de Schéma JSON (*capture d'écran ci-dessous*).
4. Sélectionner le type de sortie que vous souhaitez générer, HTML, MS Word, ou RTF.
5. Sélectionner les composants spécifiques et les détails que vous souhaitez inclure à la documentation, et définir les autres options (*voir options de Documentation de Schéma JSON ci-dessous*).

 © 2019-2025 Altova GmbH




6. Cliquer sur **OK** et saisir le nom du fichier de documentation de schéma JSON dans le dialogue Enregistrer sous qui apparaît.

## Options de documentation de schéma JSON

Vous pouvez choisir parmi les options de documentation suivantes :

- Le modèle de design peut être un design XMLSpy intégré (fixe), ou bien il peut être un design défini par l'utilisateur qui est enregistré dans un fichier SPS. Pour une description de l'utilisation d'un design défini par l'utilisateur, voir la section Design défini par l'utilisateur.
- Le format requis est spécifié dans le volet de Format de sortie : HTML, Microsoft Word, ou RTF. La documentation peut être générée soit en un fichier unique, soit être partagé en plusieurs fichiers. Si vous générez plusieurs fichiers, chaque fichier correspond à un composant. Les composants inclus dans la sortie sont spécifiés à l'aide des cases à cocher dans le volet *Inclure*.

- L'option *Intégrer les diagrammes* est activée pour les options de sortie MS Word et RTF. Lorsque cette option est cochée, les diagrammes sont intégrés dans le fichier de résultat, dans un format PNG ou EMF. Sinon, les diagrammes sont créés en tant que fichiers PNG ou EMF, qui sont affichés dans le fichier de résultat par le biais des liens d'objet. Si la sortie est en HTML, tous les diagrammes sont créés en tant que fichiers PNG externes au document.
- Dans le volet *Inclure*, vous sélectionnez les items que vous souhaitez inclure dans la documentation. L'option *Aperçu* recense tous les composants organisés par type de composant, en haut du fichier. Si *Définitions de Schéma* n'est pas sélectionné, tous les composants enfants sont désactivés (c'est-à-dire, tout sauf *Schémas externes*).
- Le panneau *Détails* contient les détails qui peuvent être inclus pour chaque composant. Si If *Schema Definitions Définitions de Schéma* n'est pas sélectionné, tous les détails sont désactivés. Sélectionner les détails que vous souhaitez inclure dans la documentation.
- L'option *Afficher le fichier de résultat* est activée pour les trois options de sortie. Si cette option est cochée, les fichiers de résultat sont affichés dans le Mode Navigateur (sortie HTML), MS Word (sortie MS Word), et l'application par défaut pour les fichiers `.rtf` (sortie RTF).

 *© 2019-2025 Altova GmbH*

# 12.7 Valider les documents JSON

XMLSpy contient un moteur de validation JSON qui peut être invoqué pour faire les choses suivantes :

- *Si un schéma JSON est le document actif :* Valide le schéma JSON par rapport à la spécification de schéma JSON appropriée ; la version de schéma est indiquée par le mot-clé `$schema` ; la validation peut être effectuée dans un des trois modes (Texte, Grille, et Schéma JSON).
- *Si une instance JSON est le document actif :* Valide l'instance JSON par rapport à un schéma JSON. Le schéma est attribué à l'instance JSON comme décrit ci-dessous. La validation d'instance JSON peut être effectuée dans le Mode Texte et le Mode Grille.
- *Si une instance JSON5 est le document actif :* Valide l'instance JSON par rapport à un schéma JSON. Le schéma est attribué à l'instance JSON5 comme décrit ci-dessous. La validation d'instance JSON5 peut être effectuée dans le Mode Texte et le Mode Grille.

*Validation Avro (uniquement Enterprise Edition)*
Les données Avro et les documents de schéma Avro, comme des documents JSON, peuvent être validés dans le Mode Texte et le Mode Grille :

- *Si une instance de données Avro dans le format JSON est le document actif :* Le schéma est attribué à l'instance, tel que décrit ci-dessous. Si un schéma Avro est le document actif :
- *Si un schéma JSON est le document actif :* Valide un schéma Avro par rapport à la spécification de schéma Avro (aucune attribution de schéma n'est requise) ; la validation peut être effectuée dans le Mode Texte ou le Mode Grille.

## Attribuer un schéma JSON à une instance JSON.

Les documents d'instance JSON5 peuvent être validés par rapport au schéma JSON.

Si vous souhaitez valider un document JSON ou YAML par rapport au schéma JSON, suivez les étapes suivantes :

1. Faire du document JSON/YAML le document actif.
2. Dans l'onglet JSON de la fenêtre info (*capture d'écran ci-dessous*), cliquez sur l'icône flèche à côté de *Validation par rapport au schéma* et, dans le menu déroulant qui apparaît, cliquez sur **Choisir Schéma JSON** . *(Notez qu'une prise en charge de Avro est disponible dans XMLSpy Enterprise Edition uniquement.)*




Notez que l'assignation du schéma JSON n'est pas écrite dans le document JSON ou YAML, mais saisie dans la fenêtre d'info de XMLSpy. Lorsque vous validez le document JSON ou YAML, le fichier de schéma JSON dans la fenêtre Info sera le fichier utilisé pour validation.

Pour supprimer l'assignation, sélectionnez la commande **Supprimer Schéma** depuis le même menu (*voir la capture d'écran ci-dessus*).

**Note :** Si le fichier JSON ou YAML fait partie d'un projet XMLSpy, alors le schéma JSON pour validation peut aussi être attribué via le dialogue Propriétés de projet (l'option *Valider avec*).

Pour information sur la génération du schéma a JSON depuis l'instance JSON, voir la section Générer le schéma JSON depuis une instance JSON.

## Valider des documents d'instance et de schéma

Sélectionner la commande **XML | Valider XML (F8)** ou cliquer sur l'icône **Valider (F8)** dans la barre d'outils pour valider le document JSON actif (instance ou schéma). Si un document d'instance est en cours de validation, un document de schéma doit être attribué à l'instance (*voir ci-dessus*). Les résultats de validation sont affichés dans la fenêtre Messages. Les erreurs sont aussi marquées dans la marge de numérotation de la ligne. Si un smart fix est disponible pour une erreur, une ampoule s'affiche sur la ligne qui génère l'erreur. Lorsque vous placez la souris sur l'icône, une fenêtre pop-up apparaît qui recense les smart fixes disponibles. Sélectionner un fix pour l'appliquer immédiatement.
**Note :** Les indicateurs d'erreur de validation et les smart fixes décrits ci-dessus sont réinitialisés uniquement lorsque la commande **XML | Valider (F8)** est exécutée ; ils ne sont pas mis à jour en arrière-plan. Donc, si vous corrigez une erreur, vous devrez exécuter la commande **Valider (F8)** à nouveau pour vous assurer que l'erreur a bien été réparée.

Pour vous rendre au document de schéma document depuis le document d'instance, double-cliquer sur le schéma dans la fenêtre d'Info (*voir capture d'écran ci-dessus*), ou sélectionnez la commande **DTD/Schéma | Aller à Schéma**. Pour vous rendre directement à la définition de schéma d'un mot-clé ou un objet JSON, sélectionnez le mot-clé ou l'objet dans le document d'instance et sélectionnez **DTD/Schéma | Aller à la définition**.

Vous pouvez aussi valider un dossier de projet contenant les fichiers JSON en utilisant la commande **Valider**.

## Valider sur modification

Le mode *Valider sur Édition* est activé par défaut. Lorsqu'il est activé, des vérifications de bonne formation et de validation sont effectuées pendant que vous modifiez un document dans le Mode JSON Grid. Pour que la validation d'un document JSON soit effectuée (en plus des vérifications de bonne forme), un Schéma JSON doit être attribué au document JSON. Les erreurs sont indiquées en affichant du texte erroné en rouge et en marquant l'emplacement avec un point d'exclamation rouge. Voir Valider des documents JSON pour plus d'informations.

Le mode *Valider sur Édition* peut être activé ou désactivé soit (i) via la commande de menu **XML | Valider sur Édition**, (ii) via la touche de la barre d'outils **Valider sur Édition**, ou (iii) via l'option *Sur Édition* des Paramètres de validation du dialogue Options.

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 12.8 Inserting JSON Fragments

Vous pouvez insérer des fragments JSON d'autres applications et pages web. Ces fragments peuvent être insérés des deux manières suivantes :

- En utilisant glisser-déposer dans le Mode Texte ou le Mode Grille. Si vous glissez-déposez dans le Mode Grille, l'information intelligente disponible dans les superpositions pour glisser peut vous aider à décider où vous souhaitez déposer le fragment.
- En utilisant copier-coller dans le Mode Texte ou le Mode Grille.

## Exemple

L'exemple suivant montre comment un fragment peut être ajouté rapidement et dans le bon emplacement d'un document JSON.

1. Le fragment en surbrillance jaune ci-dessous (du tutoriel JSON sur w3schools.com) est sélectionné. C'est un array nommé **cars**.




2. La capture d'écran ci-dessous montre le Mode Grille d'un document JSON qui contient un array **cars** similaire. Lorsque le fragment de la page web est glissé dans l'array déjà existant **cars**, une superposition pour glisser apparait contenant l'information comme quoi le fragment JSON glissé sera déposé en dessous de l'array existant en tant que nouvel array nommé **cars**.




3. Lorsque le fragment est déposé, il est placé exactement là où il doit être (*voir la capture d'écran ci-dessous*).





© 2019-2025 Altova GmbH

# 12.9 Transformations JSON avec XSLT/XQuery

Des mappages, des arrays et des objets JSON peuvent être ciblés avec des expressions **XPath/XQuery 3.1**. En résultat, les documents JSON peuvent être transformés avec des documents **XSLT 3.0, XQuery 3.1 et XQuery Update 3.0** en utilisant les moteurs intégrés de XMLSpy.

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- Un document JSON active peut être interrogé avec des expressions XPath/XQuery 3.1 depuis la fenêtre de sortie XPath/XQuery
- Un document JSON actif peut être transformé avec un fichier XSLT ou XQuery sélectionné par l'utilisateur
- Un document XSLT ou XQuery actif peut être exécuté sur un fichier de source JSON sélectionné par l'utilisateur

Ces fonctions sont décrites ci-dessous plus en détail. For information about constructing XQuery expressions for JSON documents, see the section XQuery Expressions for JSON.

**Note :** Vous pouvez essayer les transformations JSON en utilisant les fichiers JSON, XSLT et XQuery dans le dossier *Exemples JSON* du projet **Examples** situé dans votre dossier d'application : `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\XMLSpy2025\Examples\Examples.spp`.

## Interroger un document JSON par le biais de la fenêtre XPath/XQuery

Les documents JSON peuvent être interrogés en saisissant une expression de requête XPath/XQuery 3.1 dans la fenêtre de sortie XPath/XQuery (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Choisir soit l'icône **XPath 3.1** ou l'icône **XQuery 3.1**, et s'assurer que la fenêtre se trouve dans le mode d'évaluation JSON (*expliqué ci-dessous*).




L'information donnée ci-dessous se rapporte aux évaluations des documents JSON dans le mode d'évaluation JSON. (Pour un aperçu de la fenêtre XPath/XQuery et des informations détaillée concernant son utilisation, voir la section Fenêtre de sortie : XPath/XQuery.)

*Mode d'évaluation JSON*
Le mode d'évaluation JSON est décrit par ces points :

- La fenêtre XPath/XQuery sera soit dans le mode d'évaluation XML ou dans le mode d'évaluation JSON. Le mode actuellement **actif** est indiqué par la touche du mode actif illuminé. Voir les touches de mode d'évaluation XML/JSON dans la capture d'écran. Dans la capture d'écran, la fenêtre se trouve en mode d'évaluation JSON.

- Dans la capture d'écran ci-dessus, veuillez noter que les touches XML et JSON sont grisées, indiquant qu'elles sont **désactivées**. Lorsque les touches sont désactivées, leur statut ; qu'il soit activé ou désactivé ; ne peut pas être modifié. Inversement, si les touches sont **activées** (pas grisées), alors le mode d'évaluation de la fenêtre peut être modifié.
- L'état *activé/désactivé* des touches de mode d'évaluation XML/JSON dépend de l'étendue d'évaluation (la valeur du champ *Où* ; *voir capture d'écran ci-dessus*). Les valeurs d'étendue d'évaluation sont divisées en deux groupes pour la détermination de l'état *activé/désactivé* : (i) Fichier unique (*Fichier actuel*), et (ii) Fichiers multiples (*Fichiers ouverts, Projet, Dossier*).
- Si, pour l'étendue d'évaluation, un fichier unique (*Fichier actuel*) est sélectionné (*comme dans la capture d'écran ci-dessus*), alors le mode de la fenêtre (JSON ou XML) est déterminé sur la base de l'extension du fichier. Soit le fichier est conforme à JSON, et dans ce cas, le mode d'évaluation JSON est **activé** ; ou le fichier n'est pas conforme à JSON, et le mode d'évaluation XML est activé. Puisque le type de fichier du fichier unique est connu, le mode d'évaluation approprié est activé et les deux touches sont **désactivés** de manière à ce que le mode ne puisse pas être modifié.
- Si une option fiches multiple (*Fichiers ouverts, Projet, Dossier*) est sélectionnée, les deux touches de mode d'évaluation sont **activés**, et l'utilisateur peut sélectionner le mode à activer (JSON ou XML). Le mode d'évaluation par défaut pour une étendue pour fiches multiples est XML.
- Dans le mode d'évaluation XML, les fichiers conformes à XML seront traités et les fichiers JSON seront sautés.
- Dans le mode d'évaluation JSON, les fichiers conformes à JSON seront traités et les fichiers XML seront sautés.
- Les expressions JSON peuvent aussi être interrogées dans le Mode Débogage.

## Transformer un document JSON avec XSLT/XQuery

Pour transformer un document JSON actif avec un document XSLT 3.0, XQuery 3.1 ou XQuery Update 3.0, procéder comme suit :

- *Transformation XSLT 3.0 :* cliquer sur **Transformation XSL/XQuery | XSL**, chercher le fichier XSLT 3.0, et cliquer sur **OK**.
- *Transformation XQuery 3.1 ou XQuery Update 3.0 :* cliquer sur **Exécution XSL/XQuery | XQuery/Update**, chercher le fichier XQuery 3.1 ou XQuery Update 3.0, et cliquer sur **OK**.

Les documents transformés seront générés et peuvent être consultés directement dans XMLSpy.

**Note :** Le Débogueur XSLT/XQuery peut être lancé depuis un document JSON, mais les points de rupture et les points de trace peuvent être définis uniquement dans le document XSLT ou XQuery.

## Fournir une source JSON pour un document XSLT/XQuery

Pour exécuter un document XSLT ou XQuery actif sur un fichier source JSON, procéder comme suit :

- *Document XSLT 3.0 actif :* cliquer sur **Transformation XSL/XQuery | XSL**, chercher le fichier JSON, et cliquer sur **OK**.
- *Document XQuery 3.1 ou XQuery Update 3.0 actif :* cliquer sur **Exécution XSL/XQuery | XQuery/Update**, chercher le fichier JSON, et cliquer sur **OK**.

Les documents transformés seront générés et peuvent être consultés directement dans XMLSpy.

**Note :** Le Débogueur XSLT/XQuery peut être lancé depuis un document XSLT ou XQuery et un document JSON peut être attribué en tant qu'entrée pour la session de débogage. Néanmoins les points de rupture et les points de trace peuvent être définis uniquement dans le document XSLT ou XQuery.


© 2019-2025 Altova GmbH

# 12.10 XQuery Expressions for JSON

## Expressions XQuery 3.1 pour JSON

Puisque les structures de données JSON utilisent généralement des objets et des tableaux, c'est l'opérateur de consultation XQuery 3.1 `?` qui est utilisé pour situer des nœuds dans des objets JSON (qui sont principalement des mappages depuis une perspective XQuery) et des tableaux JSON. Cette méthode pour situer un nœud diffère de la manière dont les expressions de chemin sont écrites pour situer des nœuds dans des documents XML. Dans ceux-ci, l'opérateur "barre oblique" `/` est utilisé pour connecter des étapes dans une expression de chemin (par exemple : `items/*`). Dans des expressions XQuery pour JSON, l'opérateur de barre oblique n'est pas utilisé pour situer des nœuds.

*Exemples d'expressions XQuery pour JSON*

**`?items?*`**
*Signification de l'expression :* consultation du nœud enfant `items` puis consultation de tous ses nœuds enfants. Veuillez noter que `items` est censé être un nœud enfant du nœud contextuel.

**`?Artists?1?Albums?2?Name`**
*Signification de l'expression :* consultation du nœud enfant `Artists` puis consultation de son premier nœud enfant. Dans ce nœud, consulte le nœud enfant `Albums` puis consulte son second nœud enfant. Retourne maintenant le nœud `Name` de ce second nœud enfant.

**`?Tracks?*[contains(?Writer, 'Brian')]`**
*Signification de l'expression :* consultation du nœud enfant `Tracks` puis consultation de tous ses enfants. Lors de la consultation des enfants, consulte tous les enfants de nœud `Writer` de l'enfant, et ne sélecte que ceux qui contiennent le string `'Brian'`. Veuillez noter qu'il y a trois opérateurs de consultation dans cette expression. Chacun est utilisé dans une nouvelle étape, à l'endroit où un nodeset doit être consulté.

**`?Artists?*[?Name="Queen"]?Albums?*?Name`**
*Signification de l'expression :* Dans l'objet racine, consulte le nœud enfant `Artists` puis consulte tous ses enfant qui ont un nœud `Name` avec une valeur de `"Queen"`. Dans ces nœuds, consulte tous les nœuds de l'enfant `Albums`, puis leurs enfants. Dans ces enfants, consulte (et retourne) les nœuds respectifs `Name`. Dans la capture d'écran ci-dessous, cette expression est connue dans la fenêtre XPath/XQuery avec la représentation Mode JSON Grid du document cible JSON.

 © 2019-2025 Altova GmbH


Title
Music Library
Artists
1
Name
Queen
Albums
1
"Name": "A Night at the Opera", "Genre": ["Rock"], "ReleaseDate": "19
2
Name
A Day at the Races
Genre
["Rock", "Pop"]
ReleaseDate
1976-12-10
Label
EMI, Parlophone / Elektra, Hollywood
Tracks
[{"Title": "Tie Your Mother Down", "Duration": "04:48",
2
{"Name": "Tina Turner", "Albums": [{"Name": "Break Every Rule", "Genre": ["Rock", "Pop", "Country", "R&
3
{"Name": "Billy Joel", "Albums": [{"Name": "River of Dreams", "Genre": "Rock", "ReleaseDate": "1993-08-
4
{"Name": "Green Day", "Albums": [{"Name": "Amarican Idiot", "Genre": ["Pop punk", "Punk rock"], "Rele
XPath/XQuery
XQuery 3.1
Where: Current File
?Artists?*[?Name="Queen"]?Albums?*?Name
Items: 2
xs:string
"A Night at the Opera"
xs:string
"A Day at the Races"

# 12.11 Générer un schéma JSON depuis une instance JSON

XMLSpy peut générer un schéma JSON depuis un document d'instance JSON (y compris des instances JSON5). Cette fonction est très utile du fait qu'elle vous fournit rapidement un schéma basé sur une instance JSON existante et vous épargne la création manuelle d'un schéma à partir de zéro. Vous pouvez ensuite modifier ou étendre le schéma généré selon vos besoins.

## Générer le schéma JSON

Vous pouvez générer un schéma JSON depuis une instance JSON d'une des manières suivantes :

- *Menu DTD/Schéma :* Faire du document d'instance JSON le document actif. Sélectionnez la commande de menu **DTD/Schéma | Générer DTD/Schéma**.
- *Fenêtre d'info JSON :* Faire du document d'instance JSON le document actif. Dans l'onglet JSON de la fenêtre info (*capture d'écran ci-dessous*), cliquez sur l'icône Flèche à côté de *Validation par rapport au schéma* et, dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez **Générer Schéma JSON**.




Dans les deux cas, le dialogue Générer Schéma JSON apparaît *(capture d'écran ci-dessous dans la prochaine section)*. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Modifiez les paramètres comme vous le souhaitez (*voir ci-dessous pour les détails*) et cliquez sur **OK** quand vous avez terminé.
2. Vous serez invité à fournir un chemin et un nom de fichier pour le schéma JSON généré. Saisissez-les.
3. En cliquant sur **Enregistrer**, le schéma JSON sera généré et deviendra le document actif.

Dans le document d'instance JSON, le fichier de schéma généré sera attribué en tant que le schéma à utiliser pour la validation (voir la fenêtre info ; *capture d'écran ci-dessus*) ; toutes les attributions précédentes seront écrasées. Pour changer l'attribution, utilisez la commande **Sélectionner Schéma JSON** du menu de la liste déroulante de la fenêtre (*voir capture d'écran ci-dessus*). Pour plus d'information sur la validation des instances JSON, voir Valider les Documents JSON.

## Paramètres pour la génération de schéma JSON

Vous pouvez spécifier des options pour JSON la génération de schéma dans le dialogue Générer schéma JSON (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Voir la section précédente pour plus d'informations concernant l'accès à ce dialogue.

 © 2019-2025 Altova GmbH




*Détecter des tuples d'array*

Un tuple d'array est la séquence des items dans un array. Par exemple, l'array suivant présente un tuple de trois items : `[ 1, 2, "abc" ]`. Pour la validation des arrays, le schéma peut spécifier si l'ordre et le type de données des items (tuples) doivent être considérés ou pas. Si l'option *Détecter des tuples d'array* est cochée *(voir la capture d'écran ci-dessus)*, alors l'ordre et le type de données des items seront détectés. Sur la base de ce qui est détecté, une définition correspondante sera créée dans le schéma. Les options pour ce paramètre sont les suivantes :

- *Nombre d'items de tuple :* Un nombre minimum et maximum d'items de tuple peut être spécifié. Si un tuple dans l'instance a un décompte d'item se trouvant dans cette plage, cet array sera détecté et défini.
- *Types simples uniquement :* uniquement des tuples qui ont des items de type simple (les types atomiques `string`, `number`, `integer`, `boolean`, et `null`) seront considérés pour une détection.
- *Arrays nommés identiquement :* seuls les arrays qui sont définis en tant que valeurs des propriétés qui ont le même nom sont considérés pour une détection. Par exemple, dans le fragment de données JSON suivant, les arrays marqués par des crochets rouges sont tous des valeurs de propriétés nommées `a1` (colorées en bleu) : `{"object1": [ { "a1": [ 1, 2, "abc" ] }, { "a1": [ 3, 4, "def" ] }, { "a1": [ 5, 6, "ghi" ] } ] }`.
- *Nombre minimum d'arrays :* un nombre minimum d'arrays peut être spécifié pour activer la détection d'arrays.

*Autres paramètres*

- *Ignorer l'ordre des noms de propriété d'objet :* si non sélectionné, l'ordre des propriétés d'un objet est coché et recréé aussi précisément que possible. Sinon, l'ordre n'est pas coché.
- *Essayer de faire correspondre le format de chaîne :* le schéma peut spécifier que les types de données de chaîne doivent avoir un format spécifique. Si cette option est sélectionnée, XMLSpy tentera de

détecter le format de chaîne et d'ajouter une définition de format pour les chaînes, lorsque cela est possible.

- *Faire des arrays simples localement :* un array simple est un array dans lequel tous les items sont du même type de données simple. Une fois sélectionnés, tous les arrays simples seront définis localement dans le schéma, au lieu d'utiliser des définitions globales qui sont référencées localement.
- *Faire des objets simples localement :* un objet simple est un objet dans lequel toutes les valeurs de propriété sont du même type de données simple. Une fois sélectionnés, tous les objets simples seront définis localement dans le schéma, au lieu d'utiliser des définitions globales qui sont référencées localement.

**Note :** Une fois que le schéma JSON a été généré, vous pouvez faire des définitions locales d'objets individuels et d'arrays globaux et vice-versa. Pour plus d'informations, voir la section Définitions globales et locales.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 12.12 Générer une instance JSON depuis un schéma JSON

Vous pouvez générer un document d'instance JSON depuis un schéma JSON. Faites du schéma JSON le fichier actif dans le Mode Texte et cliquez sur **DTD/Schéma | Générer Fichier échantillon XML/JSON**.

## 12.13 Convertir entre JSON et XML

Les options de conversion suivantes sont disponibles :

- Convertir instance XML en JSON : Lorsqu'un document d'instance XML est le document actif, vous pouvez sélectionner si vous voulez générer un document d'instance JSON ou JSON5. Utiliser la commande **Convertir | Convertir Instance XML vers/depuis JSON/YAML**.
- Convertir instance JSON en XML : Lorsqu'un document d'instance JSON/JSON5 est le document actif, un document d'instance XML est généré depuis l'instance JSON en cliquant sur **Convertir | Convertir l'instance XML vers/depuis JSON/YAML**.
- Convertir Schéma XML en Schéma JSON : Lorsqu'un document de schéma XML est le document actif, un document de schéma JSON est généré depuis le schéma XML en cliquant sur **Convertir | Convertir le schéma XML vers/depuis le schéma JSON**.
- Convertir Schéma JSON en Schéma XML : Lorsqu'un document de schéma JSON est le document actif, un document de schéma XML est généré depuis le schéma JSON en cliquant sur **Convertir | Convertir le schéma XML vers/depuis le schéma JSON**.

Toutes ces conversions sont activées dans le Mode Texte et dans le Mode Grille. Cliquez sur les liens ci-dessus pour voir les descriptions de la fonction respective.


© 2019-2025 Altova GmbH

# 13 YAML

YAML est synonyme de « YAML Ain't Markup Language ». Il s'agit d'un langage de sérialisation de données populaire qui est un sur-ensemble de JSON.

*Créer et éditer YAML*
XMLSpy fournit un Mode Texte et Mode Grille pour éditer les documents YAML. Ces modes fournissent toute une gamme de fonctions utiles comme celles décrites dans les chapitres ci-dessous :

- Créer et Éditer des documents YAML
- Mode Texte YAML
- Mode Grille YAML
- Ancres et alias
- Générer schéma JSON depuis un document YAML
- Générer Document YAML depuis un Schéma JSON
- Convertir entre YAML et JSON

*Valider YAML et ses schémas*
Les documents YAML peuvent être validés dans XMLSpy par rapport aux schémas JSON qui sont écrits soit sous le format JSON, soit sous le format YAML. Ces schémas peuvent être édités dans le Mode Schéma. Les sections suivantes décrivent les fonctions de validation YAML :

- Valider des documents YAML
- Mode Schéma YAML

*Générer et convertir les documents vers/de YAML*
XMLSpy fournit la génération de fichier et les fonctions de conversion suivantes :

- Générer les schéma JSON depuis l'instance YAML
- Générer l'instance YAML depuis le schéma JSON
- Convertir entre YAML et JSON

# 13.1 Créer et Éditer des documents YAML

## Créer des documents YAML

Dans XMLSpy, les extensions de fichier `.yaml` et `.yml` ont été définies comme extensions de fichier YAML. Si vous souhaitez ajouter d'autres extensions de fichier pour vos documents YAML, faites-le dans la section des Types de fichier du dialogue des Options. XMLSpy traitera des documents avec les extensions de fichier YAML comme un document YAML et activera les fonctions de consultation et d'édition YAML de XMLSpy pour ces documents.

Lorsqu'un nouveau fichier YAML est créé avec **Fichier | Nouveau**, on vous demandera si vous voulez assigner un schéma JSON au fichier YAML.

- Si vous assignez un schéma JSON (*voir « Valider des documents YAML » ci-dessous*), alors le nouveau fichier sera créé avec un document échantillon YAML et affiché dans une nouvelle fenêtre.
- Si vous ne choisissez pas d'assigner un schéma JSON, alors le document YAML vide est créé dans une nouvelle fenêtre. Si vous assignez par la suite un schéma JSON au document YAML *vide*, alors un document YAML basé sur le schéma JSON est généré dans le document YAML vide.

## Éditer YAML dans le Mode Texte et le Mode Grille.

Les documents YAML peuvent être édités dans le Mode Texte YAML et le Mode Grille YAML. Les deux modes fournissent des fonctions telles que l'auto-complétion, les assistants à la saisie, l'édition d'aide visuelle, et la validation lors de l'édition. De plus, le Mode Grille vous permet de voir la structure du document dans le format de tableet éditer le document plus facilement et plus efficacement.

## Vérifier la bonne formation et valider

Sélectionnez l'icône de la barre d'outils **Vérifier la bonne formation (F7)** pour vérifier la bonne formation du document YAML. Ces commandes sont aussi disponibles dans le menu **XML**. La validation est décrite dans le prochain chapitre, Valider les documents YAML.


© 2019-2025 Altova GmbH

# 13.2 Valider des documents YAML

XMLSpy contient un moteur de validation YAML qui peut être invoqué pour faire les choses suivantes :

- *Si un schéma JSON en format YAML est le document actif :* Valide le schéma JSON par rapport à la spécification du schéma JSON référencé ; la version de schéma est indiquée par le mot-clé `$schema` ; la validation peut être effectuée dans un des trois modes (Texte, Grille, ou Schéma YAML).
- *Si une instance YAML est le document actif :* Valide une instance YAML par rapport au schéma JSON (en format JSON ou YAML). Le schéma est attribué à l'instance YAML comme décrit ci-dessous. La validation d'instance JSON peut être effectuée dans le Mode Texte et le Mode Grille.

## Attribuer un schéma JSON à une instance YAML

Les documents d'instance YAML peuvent être validés par rapport au schéma JSON. Le schéma JSON peut être dans un format JSON ou format YAML.

Si vous souhaitez valider un document JSON ou YAML par rapport au schéma JSON, suivez les étapes suivantes :

1. Faire du document JSON/YAML le document actif.
2. Dans l'onglet JSON de la fenêtre info (*capture d'écran ci-dessous*), cliquez sur l'icône flèche à côté de *Validation par rapport au schéma* et, dans le menu déroulant qui apparaît, cliquez sur **Choisir Schéma JSON** . *(Notez qu'une prise en charge de Avro est disponible dans XMLSpy Enterprise Edition uniquement.)*




Notez que l'assignation du schéma JSON n'est pas écrite dans le document JSON ou YAML, mais saisie dans la fenêtre d'info de XMLSpy. Lorsque vous validez le document JSON ou YAML, le fichier de schéma JSON dans la fenêtre Info sera le fichier utilisé pour validation.

Pour supprimer l'assignation, sélectionnez la commande **Supprimer Schéma** depuis le même menu (*voir la capture d'écran ci-dessus*).

**Note :** Si le fichier JSON ou YAML fait partie d'un projet XMLSpy, alors le schéma JSON pour validation peut aussi être attribué via le dialogue Propriétés de projet (l'option *Valider avec*).

Pour information sur la génération du schéma JSON depuis l'instance YAML, voir la section Générer le schéma JSON depuis une instance JSON/YAML.

## Valider des documents d'instance et de schéma

Sélectionnez une commande **XML | Valider XML (F8)** ou cliquez sur l'icône **Valider (F8)** dans la barre d'outils pour valider l'instance YAML ou le schéma JSON actif. Si un document d'instance est en cours de validation, un document de schéma doit être attribué à l'instance (*voir ci-dessus*). Les résultats de validation sont affichés dans la fenêtre Messages. Les erreurs sont aussi marquées dans la marge de numérotation de la ligne. Si un smart fix est disponible pour une erreur, une icône ampoule s'affiche sur la ligne qui génère l'erreur. Lorsque vous placez la souris sur l'icône, une fenêtre pop-up apparaît qui recense les smart fixes disponibles. Sélectionner un fix pour l'appliquer immédiatement.

**Note :** Les indicateurs d'erreur de validation et les smart fixes décrits ci-dessus sont réinitialisés uniquement lorsque la commande **XML** | **Valider (F8)** est exécutée ; ils ne sont pas mis à jour en arrière-plan. Donc, si vous corrigez une erreur, vous devrez exécuter la commande **Valider (F8)** à nouveau pour vous assurer que l'erreur a bien été réparée.

Pour vous rendre au document de schéma document depuis le document d'instance, double-cliquez sur le schéma dans la fenêtre d'Info (*voir capture d'écran ci-dessus*), ou sélectionnez la commande **DTD/Schéma | Aller à Schéma**. Pour vous rendre directement à la définition de schéma d'un mot-clé ou un objet JSON JSON, sélectionnez le mot-clé ou l'objet dans le document d'instance et sélectionnez **DTD/Schéma | Aller à la définition**.

Vous pouvez aussi valider un dossier de projet contenant les fichiers JSON en utilisant la commande **Valider**.

## Valider sur modification

Le mode *Valider sur Édition* est activé par défaut. Lorsqu'il est activé, des vérifications de bonne formation et de validation sont effectuées pendant que vous modifiez un document dans le Mode JSON Grid. Pour que la validation d'un document JSON soit effectuée (en plus des vérifications de bonne forme), un Schéma JSON doit être attribué au document JSON. Les erreurs sont indiquées en affichant du texte erroné en rouge et en marquant l'emplacement avec un point d'exclamation rouge. Voir Valider des documents JSON pour plus d'informations.

Le mode *Valider sur Édition* peut être activé ou désactivé soit (i) via la commande de menu **XML | Valider sur Édition**, (ii) via la touche de la barre d'outils **Valider sur Édition**, ou (iii) via l'option *Sur Édition* des Paramètres de validation du dialogue Options.

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 13.3 Mode Texte YAML

Le Mode Texte fournit un nombre de fonctions d'édition YAML, de pretty-printing à la validation de document lors de l'édition. Ces fonctions sont décrites ci-dessous.

**Note :** La structure de document dans le Mode Texte est indiquée avec une indentation, qui devrait être définie avec des espaces et non des onglets.

## Pretty-printing, couleurs de police et affichage

Pretty-printing formate le document YAML avec indentation hiérarchique (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Vous pouvez définir les options de pretty-printing dans le dialogue des Options (**Outils | Options | Pretty-printing**). Le texte de document est marqué en différentes couleurs selon leur syntaxe. Les couleurs de police sont définies dans la section *Polices et Couleurs* du dialogue des Options (**Outils | Options | Polices et Couleurs**).

```
1   Title: Music Library
2   Artists:
3     - Name: Queen
4       Albums:
5         - Name: A Night at the Opera
6           Genre: [ Rock ]
7           ReleaseDate: 1975-11-21
8           Label: EMI / Hollywood Records
9           Tracks: ...
22        - Name: A Day at the Races
23          Genre: [ Rock, Pop ]
24          ReleaseDate: 1976-12-10
25          Label: EMI, Parlophone / Elektra, Hollywood
26          Tracks:
27            - { Title: Tie Your Mother Down, Duration: 04:48, Writer: Brian May }
28            - { Title: You Take My Breath Away, Duration: 05:09, Writer: Freddie Mercury }
29            - { Title: Long Away, Duration: 03:34, Writer: Brian May }
```

D'autres fonctions utiles du Mode Texte YAML sont les (i) numéros de lignes dans le bord du numéro de ligne et (ii) les nœuds de pliage du texte dans le bord de pliage. Les nœuds de pliage de texte peuvent être réduits/élargis pour mieux naviguer et consulter le document. Les deux bords (numéros de lignes et pliage de texte) peuvent être définis pour être affichés ou masqués dans le dialogue des Paramètres du Mode texte (**Affichage | Paramètres Mode texte**) ; ce dialogue peut aussi être accédé via les options de pretty-printing.

## Expressions du localisateur de nœud dans les documents YAML

Pour obtenir l'expression de l'emplacement XPath/XQuery d'un nœud dans le document YAML, cliquez à l'intérieur du nœud et sélectionnez la commande **Éditer | Copier XPath**. L'expression XPath/XQuery sera copiée dans le format JSON vers le presse-papiers. Appuyez sur **Ctrl+V** pour coller l'expression du localisateur dans tout champ de saisie de texte.

Par exemple, l'expression suivante localise le titre de la première piste du deuxième album du premier artiste dans un document YAML :

```
?Artistes?1?Albums?2?Pistes?1?Titre
```

Pour plus d'information sur les expressions XPath/XQuery dans le format JSON, voir Expressions XQuery pour JSON.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 13.4 Mode Grille YAML

Le Mode Grille YAML (*capture d'écran ci-dessous*) affiche la structure du document YAML dans un format de grille tabulaire, ce qui vous aide à consulter et éditer la structure du document plus facilement. De plus, le Mode Grille offre des fonctions de consultation et d'édition qui ne sont pas disponibles en Mode Texte.




Les fonctions clés du Mode Grille sont recensées ci-dessous.

- La structure du document peut être facilement modifiée en ajoutant, supprimant, ou déplaçant les objets dans la grille. Des blocs entiers de texte peuvent être réorganisés, (par exemple, en les triant ou en les déplaçant).
- Le contenu peut être édité facilement dans le Mode Grille, en particulier en utilisant les commandes in-cell dans les cellules individuelles.
- Un nœud avec des nœuds descendants peut être affiché dans un format de table, avec chaque objet descendant dans une ligne séparée (*voir la table dans la capture d'écran ci-dessus* ).
- Consultez les fonctions telles la capacité à déterminer rapidement la relation entre un alias et une ancre.
- Les filtres et formules peuvent être créés dans le Mode Grille, respectivement, filtrer le Mode d'un contenu de nœud et générer des données supplémentaires sur la base des données existantes. Notez, toutefois, qu'étant donné que ces deux fonctions sont basées sur XQuery, elles ne fonctionneront que dans YAML JSON-like. Si YAML contient des fonctions non-JSON, telles des ancres ou alias, alors un message d'erreur XQuery sera affiché.
- Éditer des fonctions comme glisser-et-déposer etbasculer de type de données.

Pour une description complète des fonctions du Mode Grille, voir la section Modes d'édition | section Mode Grille.

© 2019-2025 Altova GmbH

# 13.5 Mode Schéma YAML

Un document d'instance YAML peut être validé par rapport à un schéma JSON. Le schéma JSON peut être écrit dans un format JSON ou format YAML. Si un fichier est détecté par XMLSpy comme étant un schéma YAML (qui est un schéma JSON écrit en format YAML), alors il est ouvert par défaut dans le Mode Schéma YAML. Un schéma JSON sera ouvert dans le Mode de schéma JSON.

Un fichier sera détecté comme schéma YAML si celui-ci commence par une déclaration de schéma en format YAML. Une telle déclaration utilise le mot-clé **$schema** et référence un dialecte de schéma JSON permis. Par exemple :

```
$schema: http://json-schema.org/draft-07/schema#
```

Notez que la syntaxe de la déclaration de schéma JSON est légèrement différente de la déclaration de schéma YAML.

## Consulter et éditer les schémas YAML

Puisque les schémas YAML sont essentiellement des schémas JSON, ils sont représentés et édités dans le Mode de schéma YAML de la même manière que les schémas JSON sont édités dans le Mode de schéma JSON. Pour une description relative à la consultation et l'édition des deux types de schémas dans le Mode de schéma, voir la section Mode de schéma JSON.

## Convertir entre le Schéma XML et le Schéma YAML

Pour la conversion entre les deux formats de schémas, sélectionnez la commande de menu **Convertir | Convertir Schéma XML en/de Schéma JSON**. En convertissant le Schéma XML en Schéma YAML, sélectionnez *YAML* dans la liste déroulante *Format*. Le fichier de schéma actif (Schéma XML ou Schéma YAML) sera converti en un fichier de schéma de l'autre format.

## Convertir entre le schéma JSON et le schéma YAML

Pour la conversion entre les deux formats de schémas, sélectionnez la commande de menu **Convertir | Convertir JSON en/de YAML**. Le fichier de schéma actif sera converti en un fichier de schéma de l'autre format.

## 13.6 Ancres et alias

Les ancres et alias sont une fonction YAML semblable aux entités XML. Ils vous permettent d'utiliser le même fragment de données YAML à multiples reprises dans le document.

Un fragment de données est « ancré » par une chaîne préfixée avec une esperluette (&, *voir la capture d'écran ci-dessous*). Le fragment ancré peut être réutilisé à tout point ultérieur dans l'ordre du document en le « crénelant ». Un alias est le même string qu celui de l'ancre, mais précédé par un astérisque (*) à la place de l'esperluette. Lorsque le document YAML est parsé, l'alias est remplacé par le fragment ancré (dans la capture d'écran ci-dessous droite, voir la boîte bleue dans le fragment des données référencé par l'alias **`*release`**.

Les captures d'écran ci-dessous affichent les ancres et alias dans le Mode Texte (*gauche*) et le Mode Grille (*droite*).

 © 2019-2025 Altova GmbH

```
1   processes:
2     steps:
3       - step: &test
4           name: TestBuild
5           path: C:\docprojects\altova\test
6           scriptCompile: CompileTest.bat
7           scriptDistribute: DistributeTest.bat
8       - step: &release
9           name: ReleaseBuild
10          path: C:\docprojects\altova\release
11          scriptCompile: CompileRelease.bat
12          scriptDistribute: DistributeRelease.bat
13
14  products:
15    xmlspy:
16      - step: *test
17      - step: *release
18    mapforce:
19      -  step: *test
20      -  step: *
                 { } release
                 { } test
```

```
{ }
  { } processes
    [ ] steps
      { } 1 {step: &test {name: TestBuild, path: C:\docprojects\altova\test, scriptC
      { } 2
        { } step   release
                   name          "AB" ReleaseBuild
                   path          "AB" C:\docprojects\altova\release
                   scriptCompile "AB" CompileRelease.bat
                   scriptDistribute "AB" DistributeRelease.bat
  { } products
    [ ] xmlspy [{step: *test}, {step: *release}]
    [ ] mapforce
      { } 1 {step: *test}
      { } 2
        step   @ release
                 name: ReleaseBuild
                 path: C:\docprojects\altova\release
                 scriptCompile: CompileRelease.bat
                 scriptDistribute: DistributeRelease.bat
```

Notez les points suivants sur les ancres et alias dans le Mode Texte et le Mode Grille :

- Dans le Mode Grille, notez les icônes pour les ancres et alias.

- Dans le Mode Grille, pour créer une ancre dans une paire de valeur-clé, cliquez avec la touche de droite soit sur la clé, soit sur la valeur et sélectionnez **Éditer Ancre**. Si vous ne saisissez pas de nom pour l'ancre et appuyez sur **Saisir** (ou cliquez partout), l'ancre ne sera pas créée.
- Pour éditer l'ancre dans le Mode Grille, cliquez avec la touche de droite sur celle-ci et sélectionnez **Éditer ancre**.
- Pour supprimer l'ancre dans le Mode Grille, cliquez avec la touche de droite sur celle-ci et sélectionnez **Éditer ancre**, puis supprimez le nom et appuyez sur **Saisir**.
- Dans les deux modes, l'auto-complétion des alias (*voir le point d'entrée du curseur de la capture d'écran du Mode Texte dans la capture d'écran ci-dessus*) vous permet de sélectionner depuis les ancres définies à des points antérieurs dans le document. Ceci est particulièrement utile dans de grands documents : vous pouvez scroller dans les ancres disponibles pour choisir celui que vous voulez.
- Dans le Mode Grille, passez au-dessus d'un alias pour voir le fragment de données ancré, qui apparaît dans une boîte bleue (*voir la capture d'écran ci-dessus dans le Mode Grille*).
- Dans les deux modes, lorsque le curseur est placé à l'intérieur d'un alias, sélectionnez la commande de menu **DTD/Schéma | Aller à la définition** pour vous amener à une ancre correspondante. Si la cellule du Mode Grille contenant une ancre a été comprimée, elle sera élargie.

**Note :** Puisque les filtres et formules du Mode Grille sont basés sur XQuery, ils ne fonctionneront que dans YAML JSON-like. Les ancres et alias, par contre, sont des fonctions non-JSON et causeront, pour cette raison, une erreur XQuery quand un filtre ou une formule est calculée.

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 13.7 Générer schéma JSON depuis l'instance YAML

XMLSpy peut générer un schéma JSON depuis un document d'instance YAML. Cette fonction est très utile car elle vous fournit rapidement un schéma JSON basé sur un document YAML déjà existant YAML, et vous évite de créer manuellement un schéma de zéro. Vous pouvez ensuite modifier ou étendre le schéma généré selon vos besoins.

## Générer le schéma JSON

Vous pouvez générer un schéma JSON depuis un document YAML d'une des manières suivantes :

- *Menu DTD/Schéma :* Faire du document YAML le document actif. Sélectionnez la commande de menu **DTD/Schéma | Générer DTD/Schéma**.
- *Fenêtre d'info JSON :* Faire du document YAML le document actif. Dans l'onglet JSON de la fenêtre info (*capture d'écran ci-dessous*), cliquez sur l'icône Flèche à côté de *Validation par rapport au schéma* et, dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez **Générer Schéma JSON** .




Dans les deux cas, le dialogue Générer Schéma JSON apparaît *(capture d'écran ci-dessous dans la prochaine section)*. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Modifiez les paramètres comme vous le souhaitez (*voir ci-dessous pour les détails*) et cliquez sur **OK** quand vous avez terminé.
2. Vous serez invité à fournir un chemin et un nom de fichier pour le schéma JSON généré. Saisissez-les.
3. En cliquant sur **Enregistrer**, le schéma JSON sera généré et deviendra le document actif.

Dans le document d'instance YAML, le fichier de schéma généré sera attribué en tant que le schéma à utiliser pour la validation (voir la fenêtre info ; *capture d'écran ci-dessus*) ; toutes les attributions précédentes seront écrasées. Pour changer l'attribution, utilisez la commande **Choisir Schéma JSON** du menu de la liste déroulante de la fenêtre (*voir capture d'écran ci-dessus*). Pour plus d'information sur la validation des documents YAML, voir Valider les Documents YAML.

*Convertir le Schéma JSON en Schéma YAML*
Si vous voulez convertir un schéma JSON (qui est dans le format JSON) en format YAML, utilisez la commande de menu **Convertir | Convertir JSON en/de YAML**.

## Paramètres pour la génération de schéma JSON

Vous pouvez spécifier des options pour JSON la génération de schéma dans le dialogue Générer schéma JSON (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Voir la section précédente pour plus d'informations concernant l'accès à ce dialogue.




*Détecter des tuples d'array*

Un tuple d'array est la séquence des items dans un array. Par exemple, l'array suivant présente un tuple de trois items : `[ 1, 2, "abc" ]`. Pour la validation des arrays, le schéma peut spécifier si l'ordre et le type de données des items (tuples) doivent être considérés ou pas. Si l'option *Détecter des tuples d'array* est cochée *(voir la capture d'écran ci-dessus)*, alors l'ordre et le type de données des items seront détectés. Sur la base de ce qui est détecté, une définition correspondante sera créée dans le schéma. Les options pour ce paramètre sont les suivantes :

- *Nombre d'items de tuple :* Un nombre minimum et maximum d'items de tuple peut être spécifié. Si un tuple dans l'instance a un décompte d'item se trouvant dans cette plage, cet array sera détecté et défini.
- *Types simples uniquement :* uniquement des tuples qui ont des items de type simple (les types atomiques `string`, `number`, `integer`, `boolean`, et `null`) seront considérés pour une détection.
- *Arrays nommés identiquement :* seuls les arrays qui sont définis en tant que valeurs des propriétés qui ont le même nom sont considérés pour une détection. Par exemple, dans le fragment de données JSON suivant, les arrays marqués par des crochets rouges sont tous des valeurs de propriétés nommées **a1** (colorées en bleu) : `{"object1": [ { "a1": [ 1, 2, "abc" ] }, { "a1": [ 3, 4, "def" ] }, { "a1": [ 5, 6, "ghi" ] } ] }`.
- *Nombre minimum d'arrays :* un nombre minimum d'arrays peut être spécifié pour activer la détection d'arrays.

 © 2019-2025 Altova GmbH

*Autres paramètres*

- *Ignorer l'ordre des noms de propriété d'objet :* si non sélectionné, l'ordre des propriétés d'un objet est coché et recréé aussi précisément que possible. Sinon, l'ordre n'est pas coché.
- *Essayer de faire correspondre le format de chaîne :* le schéma peut spécifier que les types de données de chaîne doivent avoir un format spécifique. Si cette option est sélectionnée, XMLSpy tentera de détecter le format de chaîne et d'ajouter une définition de format pour les chaînes, lorsque cela est possible.
- *Faire des arrays simples localement :* un array simple est un array dans lequel tous les items sont du même type de données simple. Une fois sélectionnés, tous les arrays simples seront définis localement dans le schéma, au lieu d'utiliser des définitions globales qui sont référencées localement.
- *Faire des objets simples localement :* un objet simple est un objet dans lequel toutes les valeurs de propriété sont du même type de données simple. Une fois sélectionnés, tous les objets simples seront définis localement dans le schéma, au lieu d'utiliser des définitions globales qui sont référencées localement.

**Note :** Une fois que le schéma JSON a été généré, vous pouvez faire des définitions locales d'objets individuels et d'arrays globaux et vice-versa. Pour plus d'informations, voir la section Définitions globales et locales.

## 13.8 Générer Instance YAML depuis un Schéma JSON

Vous pouvez générer un document d'instance YAML depuis un schéma JSON. Faire du schéma JSON le fichier actif dans le Mode Texte et cliquez sur **DTD/Schéma | Générer Fichier échantillon XML/JSON/YAML**. Notez que cette commande génère un document JSON, et non un document JSON5.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 13.9 Convertir entre YAML et JSON/XML

Vous pouvez convertir un document YAML en un document JSON et vice versa. Ceci s'applique aux documents d'instance ainsi qu'aux schémas. Créez le document JSON ou YAML que vous voulez convertir en l'autre format et sélectionnez la commande de menu **Convertir | Convertir JSON en/de YAML**. Le nouveau fichier sera ouvert dans une nouvelle fenêtre, où vous pouvez l'éditer de laquelle vous pouvez l'enregistrer dans le fichier.

Vous pouvez aussi convertir une instance YAML en une instance XML et vice versa. Faites du fichier YAML/XML que vous voulez convertir le fichier actif et sélectionnez la commande de menu **Convertir | Convertir l'instance XML en/de JSON/YAML**. Le document actif sera converti en un document de l'autre format. Le nouveau fichier sera ouvert dans une nouvelle fenêtre, où vous pouvez l'éditer et de laquelle vous pouvez l'enregistrer dans le fichier.

**Note :** Ces commandes sont aussi disponibles dans le menu contextuel des dossiers et fichiers du projet XMLSpy. Lorsqu'utilisée dans un dossier de projet, la commande vous permet de convertir en batch tous les fichiers JSON, XML et tous les fichiers YAML dans le dossier en l'autre format.

# 14 HTTP

Le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) est le protocole (ou l'ensemble de règles) qui définit comment les fichiers (texte, images, audio, vidéo, et autres fichiers multiculturels) sont transmis sur Internet. Chaque serveur web exécute un programme (aussi appelé daemon) qui attend en continu les requêtes HTTP et les gère lorsqu'ils arrivent. Par exemple, lorsque vous visitez la page d'accueil un site web, votre navigateur envoie une commande HTTP au serveur web de la page web demandant le téléchargement de la page d'accueil ; le daemon HTTP reçoit la demande et envoie la page requise. Une propriété significative de HTTP est remarquable : elle *n'a pas d'état*, ce qui signifie que chaque commande HTTP est effectuée indépendamment, sans aucune référence aux commandes précédentes ou suivantes.

Dans XMLSpy, vous pouvez tester les commandes HTTP dans la fenêtre de sortie HTTP (*capture d'écran ci-dessous*). Ici, vous pouvez créer et envoyer une requête HTTP sur un serveur web, et recevoir et cocher la réponse.

## Parties de la fenêtre de sortie HTTP

La fenêtre de sortie HTTP a neuf onglets (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Vous pouvez stocker une requête séparée dans chaque onglet et passer d'un onglet à l'autre. Après avoir créé une requête dans la fenêtre, vous pouvez envoyer la requête en cliquant sur le bouton **Envoyer**. La réponse est affichée directement dans la fenêtre.




La fenêtre consiste en les parties suivantes :

- En haut : (i) une zone de liste dans laquelle vous sélectionnez la méthode HTTP que vous souhaitez utiliser ; (ii) un champ de saisie pour l'URL sur le serveur web ; (iii) des touches liées à l'exécution de requêtes HTTP (**Envoyer**, **Importer** et **Réinitialiser**).
- Un volet de gauche pour créer la requête.
- Un volet de droite pour afficher l'information et l'information de journalisation relative à la requête.

Vous trouverez une description de la fenêtre de sortie HTTP dans les sous-sections de cette section.

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 14.1 Envoyer la requête

Vous pouvez envoyer la requête HTTP dans la fenêtre de sortie HTTP (*capture d'écran ci-dessous*). Une requête est définie dans le **volet de gauche de la fenêtre**. Vous pouvez définir une requête différente pour les neuf onglets de la fenêtre, chaque requête consistant en : (i) la méthode HTTP de la requête et l'URL cible ; (ii) les en-têtes HTTP de la requête (dans l'onglet *en-têtes*) ; (iii) les paramètres de connexion (dans les *Paramètres*) ; et (iv) dans le cas des méthodes POST et PUT, le corps de message HTTP (dans l'onglet *Corps* ; pas affiché dans la capture d'écran ci-dessus). Vous pouvez vider les onglets en cliquant sur **Réinitialiser** (situé en haut à droite de la fenêtre).




Pour envoyer une requête HTTP, procédez comme suit :

1. Dans la liste de choix en haut à gauche (*voir capture d'écran*) choisir une méthode HTTP (`GET`, `POST`, `PUT`, `DELETE`, `HEAD`, ou `OPTIONS`).
2. Saisissez l'URL de la page web cible (par exemple, `https://www.altova.com`. Vous pouvez aussi saisir uniquement `altova.com` ; la partie `http://` de l'URL sera complétée pour vous).
3. Dans l'onglet *En-têtes*, vous pouvez préciser les valeurs d'en-tête HTTP (*voir la capture d'écran ci-dessus*). Vous pouvez sélectionner ou saisir une en-tête, puis saisir sa valeur. (Pour une liste d'en-têtes HTTP 1.1, voir ici.) Utilisez les icônes **Insérer**, **Ajouter**, et **Supprimer** de la barre d'outils de l'onglet pour ajouter ou supprimer les en-têtes. Au lieu de supprimer une en-tête, vous pouvez désactiver une en-tête en décochant l'option *Activer* à gauche du nom d'en-tête ; cela vous évitera de devoir ressaisir une en-tête supprimée si vous souhaitez la réutiliser plus tard. Voir aussi la section l'en-tête Accepter. (Si vous définissez une valeur pour toute en-tête qui serait ajoutée automatiquement lors de send-time, alors la valeur que vous saisissez sera utilisée à la place de la valeur qui aurait été ajoutée automatiquement.)
4. Si vous envoyez une requête `POST` ou `PUT`, un onglet *Corps* devient disponible en plus des onglets *En-têtes* et *Paramètres*. Vous trouverez une description de la création du corps `POST` ou `PUT` dans la section Le corps des requêtes POST et PUT ci-dessous.
5. Vous pouvez spécifier des délais de temporisation et des paramètres de sécurité dans l'onglet *Paramètres*. Pour une description de cet onglet, voir la section Paramètres pour la requête HTTP ci-dessous.
6. Cliquez sur **Envoyer** (*situé en haut à droite de la fenêtre*) pour envoyer la requête.
7. Si vous souhaitez rétablir l'état vide de l'onglet, cliquez sur **Réinitialiser**. Voilà ce qui se produit : (i) la méthode à utiliser est de réinitialiser à la première méthode dans la liste déroulante de la liste de choix

(qui est **GET**); (ii) l'entrée d'URL actuelle est retirée ; (iii) toutes les en-têtes et les définitions de paramètres sont retirées.

8. Vous pouvez enregistrer votre requête HTTP comme fichier **.http_request**. La requête peut ensuite être chargée depuis ce fichier.

**Note :** Vous pouvez aussi (i) importer une requête d'un fichier WSDL ou WADL dans la fenêtre de sortie HTTP via le bouton **Créer une requête HTTP**, ou (ii) charger une requête HTTP directement du fichier **.http_request**.

**Note :** La requête est envoyée dans un encodage UTF-8. Tout autre encodage est converti en UTF-8, et les données UTF-8 sont envoyées.

## Méthodes HTTP

Les méthodes HTTP suivantes sont prises en charge :

**GET**
La méthode **GET** demande la ressource située dans l'URL spécifiée. Vous pouvez aussi ajouter une requête à l'URL ; par exemple : **http://www.altova.com?name1=value1&name2=value2**. La ressource est retournée dans un message qui contient une en-tête et un corps.

**HEAD**
La méthode **HEAD** est identique à la requête **GET**, mais ne retourne aucun corps de message, uniquement une tête de message contenant des méta-informations concernant la ressource localisée sous l'URL spécifiée.

**POST**
La méthode **POST** est utilisée pour mettre à jour une ressource existante située sous l'URL spécifiée, ou pour créer une nouvelle ressource sous l'URL spécifiée. Les données à soumettre à la ressource sont placées dans le corps de la requête HTTP ; voir *Le corps des requêtes POST et PUT* pour des informations concernant cette procédure.

**PUT**
La méthode **PUT** est utilisée pour créer une nouvelle ressource sous l'URL spécifiée. Les données à soumettre à la ressource sont placées dans le corps de la requête HTTP ; voir *Le corps des requêtes POST et PUT* pour des informations concernant cette procédure.

**SUPPRIMER**
La méthode **DELETE** supprimer la ressource située sous l'URL spécifiée.

**OPTIONS**
La méthode **OPTIONS** retourne une liste de méthodes HTTP que le serveur prend en charge.

## Le corps des requêtes POST et PUT

Pour les requêtes **POST** et **PUT**, un onglet additionnel *Corps* devient disponible, dans lequel la requête **POST** ou **PUT** peut être spécifiée (*voir la capture d'écran ci-dessous*). L'onglet *Corps* a deux modes: **Mode Éditeur** et **Mode Fichier**. Vous pouvez basculer entre ces deux modes via les boutons de la barre d'outils en haut à gauche de l'onglet *Corps* (*voir la capture d'écran*). Dans le Mode Éditeur (*affiché sélectionné dans la capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez éditer la requête HTTP directement dans le volet, alors que dans le mode fichier, vous pouvez sélectionner un fichier qui contient la requête HTTP.

 © 2019-2025 Altova GmbH

Le champ *Type de contenu* vous permet de spécifier l'en-tête **`Content-Type`** dans la requête. Les options de liste de choix de ce champ sont différentes pour chaque mode (Éditeur et Fichier). Vous pouvez sélectionner parmi les options disponibles dans la liste de choix ou saisir un type MIME. Veuillez noter que la valeur spécifiée dans ce champ ne peut pas être contournée par une en-tête **`Content-Type`** dans l'onglet *En-têtes* ou l'onglet *Corps*.

*Mode Éditeur*
Le style de l'éditeur dépend du type de contenu sélectionné :

- Pour les types de contenu **`text/plain`**, **`text/xml`**, **`application/xml`** et **`application/json`** : Un éditeur de texte qui propose des fonctions d'édition intelligentes telles que la coloration de la syntaxe pour des documents XML et JSON et line-numbering. La capture d'écran ci-dessus montre l'éditeur pour le type de contenu `text/xml`. Le corps de la requête est saisi dans l'éditeur. Le type-contenu de la requête est spécifié dans le champ *Type de contenu* et ne peut pas être contourné par des entrées ailleurs dans la requête.
- Pour le type de contenu **`application/x-www-form-urlencoded`** : L'éditeur est un mode Grille (*capture d'écran ci-dessous*) dans lequel chaque nouvelle ligne représente une paire name–value dans le corps de la requête.




*Mode Fichier*
Dans le mode Fichier (*capture d'écran ci-dessous*), le corps de la requête sera les contenus du fichier sélectionné. Ce fichier peut être soit le fichier actif actuellement dans la Fenêtre principale (option *Fichier actuel*) ou un fichier externe qui sera cherché.




Pour passer au mode Fichier, sélectionner l'icône **Fichier** située près de la partie supérieure à gauche de l'onglet *Corps* (*voir capture d'écran ci-dessous*). Pour activer le type de contenu du corps à déterminer automatiquement, sélectionnez `automatic` dans le champ *Type de contenu*. La détermination automatique du type de contenu est basée sur l'extension du fichier. Si vous saisissez un type de contenu, la requête sera envoyée avec le type de contenu que vous saisissez ; dans ce cas, vous devez vous assurer que le type de contenu est le type correct.

Les en-têtes et les paramètres de la requête peuvent être spécifiés de la même manière que pour les autres requêtes (c'est-à-dire, dans l'onglet *En-têtes* et l'onglet *Paramètres*, respectivement).

## Paramètres pour la requête HTTP

L'onglet *Paramètres* de la fenêtre de sortie HTTP (*capture d'écran ci-dessous*) vous permet de définir (i) un timeout de la connexion, et (ii) les paramètres de sécurité d'une requête. Notez que vous pouvez définir les paramètres séparément pour chacun des neuf onglets de la fenêtre. La capture d'écran ci-dessous montre les paramètres pour une URL HTTPS.

 © 2019-2025 Altova GmbH




*Paramètres de connexion*
Vous pouvez spécifier la durée de temps en secondes pendant laquelle XMLSpy tentera d'établir une connexion avec le serveur web. Une fois que cette durée a été atteinte, sans qu'une connexion ait pu être établie, vous obtiendrez `I/O Error 28: Timeout was reached`. Si vous ne souhaitez pas spécifier une période de timeout, cochez la case *Infini*.

*Paramètres Proxy*
Fournit un résumé des paramètres de proxy actuels et un bouton pour ouvrir la section des paramètres Proxy du dilaogue des Options.

*Paramètres de sécurité*
Cliquez sur **Éditer** pour éditer les paramètres de sécurité d'une requête. Le dialogue Paramètres de sécurité HTTP (*capture d'écran ci-dessous*) sera affiché. Ici, vous pouvez spécifier les paramètres de sécurité HTTPS et définir les identifiants d'authentification HTTP pour que la requête soit effectuée par le biais de cet onglet. Si le serveur web de cible de la requête ne peut pas utiliser SSL, alors seuls les identifiants d'authentification HTTP seront utilisés. Si le serveur web de cible utilise SSL, alors les paramètres de sécurité HTTPS et les identifiants d'authentification HTTP seront utilisés.




- *Paramètres de sécurité HTTPS :* Par défaut, l'option *Contrôler le certificat de serveur* sera cochée et vous pouvez spécifier si le nom d'hôte dans la requête peut être différent du nom d'hôte dans le certificat. Si vous ciblez une URL d'Intranet (par exemple, dans votre réseau d'entreprise), alors un certificat de client (généralement situé dans votre boutique de certificat local) peut être utilisé pour vérifier un certificat sur le serveur de l'Intranet.
- *Authentification HTTP :* Certaines requêtes vers un serveur pourraient requérir une authentification de l'utilisateur. Dans ces cas, vous pouvez saisir ici un nom d'utilisateur et un mot de passe. Lorsque l'authentification est requise par le serveur, elle sera fournie automatiquement. Sinon, vous serez invité à la saisir une fois que la connexion au serveur est établie. Lorsque la requête initiale au serveur contient les informations d'authentification, ce processus est appelé une authentification préemptive. Si cela est exigé par le serveur, sélectionner l'option *Authentification préemptive*.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 14.2 Importer une requête à envoyer

Dans la fenêtre de sortie HTTP, vous pouvez importer une requête provenant d'un fichier de Web Application Development Language (WADL), et puis l'envoyer. Pour ce faire, utiliser l'Assistant d'importation WADL de XMLSpy. L'Assistant ouvre un fichier WADL, sélectionne une requête depuis une des ressources du fichier, vous permet de modifier les paramètres éditables de la requête et puis de l'importer dans la fenêtre de sortie HTTP. Pour ce faire, procéder comme suit :

1. Dans la fenêtre de sortie HTTP, cliquer sur la touche **Importer** pour lancer l'Assistant d'importation WADL.
2. Dans le dialogue de sélection de fichiers qui apparaît, chercher le fichier WADL qui contient la requête que vous souhaitez importer, puis cliquer sur **OK**. Cela lance l'Assistant Importer WADL (*capture d'écran ci-dessous*).




3. Dans le panneau de gauche (*voir capture d'écran ci-dessus*), choisir la ressource pertinente (celle contenant la requête que vous souhaitez importer).
4. Dans le panneau de droite (*voir capture d'écran ci-dessus*), choisir la requête (l'opération WSDL ou la méthode WADL) que vous souhaitez importer. Veuillez noter que, pour l'importation via WSDL : (i) l'importation HTTP est fourni uniquement pour les extensibilités pour SOAP et HTTP et (ii) seules les liaisons prises en charge (SOAP et HTTP) sont affichés dans ce volet (de droite).
5. Cliquer sur **OK**. Si la requête contient un ou plusieurs paramètres, l'écran suivant de l'assistant (*capture d'écran ci-dessous*) affiche les paramètres de la requête que vous avez choisie. Sinon, la requête est importée dans la fenêtre de sortie HTTP et l'assistant se ferme ; *voir point 7 ci-dessous.* Les paramètres font partie de la requête. Par exemple, dans une requête de recherche, un paramètre peut être le terme de recherche. L'assistant valide une valeur de paramètre par rapport à son type de

données et indique un des trois états. Un arrière-plan rose indique une valeur invalide ; un arrière-plan beige indique une valeur incorrecte qui sera tout de même saisie dans la requête et envoyée, un arrière-plan blanc indique une valeur valide.




6. Dans l'écran Paramètres de requête HTTP (*capture d'écran ci-dessus*), saisir ou éditer les valeurs de paramètre selon vos besoins (dans la colonne *Valeurs*). Veuillez noter qu'il se peut que vous ne soyez pas autorisé à éditer certaines des valeurs de paramètres ; les cellules de ces valeurs sont désactivées pour l'édition. Si vous ne souhaitez pas utiliser un paramètre, le désactiver en décochant sa case *Activer* (dans la première colonne). Veuillez noter que certains paramètres sont obligatoires, c'est pourquoi la case à cocher *Activer* sera verrouillée et vous ne pourrez pas la décocher. Veuillez noter que, alors que vous éditez les valeurs de paramètre, la requête est construite dans le champ *URI de sortie*. Les en-têtes dans le champ *En-tête,* en bas de la fenêtre proviennent du fichier WADL ; ils peuvent être édités si cela est autorisé par les définitions dans le fichier WADL.
7. Cliquer sur **OK**. La requête est importée dans la fenêtre de sortie HTTP, et est affichée ici de la manière suivante : (i) dans la liste de choix des méthodes, la méthode HTTP de la requête sera affichée ; (ii) l'URL sera construite sur la base des paramètres de la requête ; (ii) les en-têtes HTTP de la requête seront saisies dans l'onglet *En-têtes* ; (iv) si la requête est une requête `POST` ou `PUT`, le corps de la requête ne sera pas saisi dans l'onglet *Corps*, il devra être ajouté manuellement.
8. Vérifier l'onglet *Paramètres* pour voir si vous devez modifier les paramètres.
9. Cliquer sur **Envoyer** pour envoyer la requête.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 14.3 Recevoir la réponse

La réponse d'une requête HTTP est reçue dans le panneau de droite de la fenêtre de sortie HTTP (*voir capture d'écran ci-dessous*).




À la droite des onglets *Corps, En-têtes,* et *Log*, vous trouverez les détails suivants concernant la réponse :

- Le code HTTP (expliqué ci-dessous)
- L'heure de la connexion établie jusqu'à la dernière partie de réponse reçue
- Le `Content-Type` de la réponse

Le volet Réponse a trois onglets : *Corps* (*capture d'écran ci-dessous gauche*), *En-têtes* (*capture d'écran ci-dessus*), et Journal (*capture d'écran ci-dessous droite*).







- *Onglet Corps :* Le corps de la réponse est affiché avec la coloration de la syntaxe si le document est HTML, XML ou JSON et avec line-numbering. L'onglet a deux boutons : (i) **Enregistrer sous fichier** pour enregistrer le corps sous un fichier et (ii) **Créer nouveau document** pour créer un nouveau document dans XMLSpy et afficher le document récemment créé dans la fenêtre principale de la GUI. Un document nouvellement créé peut être édité et enregistré de la manière usuelle. Si un nouveau document ne peut pas être créé depuis le corps de la réponse (par exemple si le corps est une image), alors le bouton **Créer nouveau document** sera désactivé (*voir la capture d'écran un peu plus bas*).
- *Onglet En-têtes:* Contient les en-têtes de la réponse. L'en-tête `Content-Type` est aussi affichée en haut du volet.
- *Onglet Journal :* Les événements et informations liés à la requête sont affichés dans l'onglet Journal qui a le line-numbering. Le journal peut être enregistré au fichier ou créé comme nouveau document dans la fenêtre principale. Un document nouvellement créé peut être édité et enregistré de la manière usuelle.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Codes HTTP

Les codes sont catégorisés comme suit :

- Les codes 2XX sont utilisés pour les requêtes réussies.
- Les codes 3XX sont utilisés pour les redirections.
- Les codes 4XX sont utilisés s'il y a eu un problème avec la requête.
- Les codes 5XX sont utilisés s'il y a eu un problème avec le serveur.

Certains des codes fréquemment rencontrés :

- *200 OK*: Envoyé en réponse à une requête réussie.
- *206 Contenu partial* : Le serveur envoie uniquement une partie de la ressource parce que seule une partie de la ressource a été requise.
- *301 Déplacé définitivement* : La requête doit être redirigée vers l'URL donnée.
- *401 Non-autorisé* : La ressource nécessite une authentification, et celle-ci a soit échoué soit n'a pas été fournie.
- *403 Interdit* : Requête valide, mais le serveur refuse l'action. Cela est peut-être dû au fait que l'utilisateur n'a pas les identifiants nécessaires.
- *404 Non trouvé* : La ressource n'a pas pu être trouvée.
- *500 Erreur de serveur interne* : Un message d'erreur générique, envoyé lorsqu'aucun message plus spécifique n'est disponible.

*Voir : Liste complète des codes HTTP.*

## L'en-tête Accepter

L'en-tête Accepter de la requête spécifie le type de contenu pour accepter dans la réponse. Par exemple, voir la différence entre les réponses quand `Accept=image` (*première capture d'écran ci-dessous*) et quand `Accept=image/png` (*deuxième capture d'écran ci-dessous*). Dans le premier cas, puisqu'il n'est pas précisé quel format d'image devrait être envoyé dans la réponse, un code d'erreur et un message JSON contenant plus d'information sont envoyés.







© 2019-2025 Altova GmbH

# 15 Office Open XML, ZIP, EPUB

Les fichiers Office Open XML (OOXML), ZIP et EPUB ont en commun qu'ils sont tous des paquets contenant d'autres fichiers. Archive View de XMLSpy fournit une interface qui vous permet de consulter la structure interne de ces paquets, de modifier ces structures et d'accéder aux fichiers dans le paquet pour une édition dans XMLSpy. Dans le cas des fichiers EPUB, Archive View vous permet aussi de consulter directement le livre EPUB dans le Mode Navigateur de XMLSpy.

## Office Open XML (OOXML)

OOXML est un format de fichier servant à décrire des documents, des feuilles de calcul et des présentations. Développé à l'origine par Microsoft pour leur suite de produits Office, il s'agit aujourd'hui d'une spécification ECMA ouverte.

## Structure d'un fichier OOXML

Chaque document OOXML représente un paquet de fichiers multiples qui suit la convention Open Packaging. Un paquet consiste en des fichiers XML et d'autres données (comme des fichiers d'image) plus un fichier de relation qui spécifie les relations parmi les différents fichiers dans le paquet.

La structure interne, le dossier interne et les noms de fichier d'un fichier OOXML varient conformément au type de document. Néanmoins, il existe une structure de base commune : un fichier XML appelé `[Content_Types].xml` à la racine de la structure du répertoire et trois répertoires : `_rels`, `docProps`, et un répertoire spécifique au type de document (dans le cas des documents `.docx`, par exemple, ce dossier serait appelé `word`; `xl` dans des documents `.xlsx` et `ppt` dans des documents `.pptx`).

```
OOXML File
|-- File:     [Content_Types].xml
|-- Folder:   _rels
|-- Folder:   docProps
|-- Folder:   word/xl/ppt
```

- Le dossier `_rels` contient un fichier `rels.xml`, qui spécifie les relations entre les différents fichiers contenus dans le paquet.
- Le dossier `docProps` contient `app.xml` et `core.xml`, qui décrivent les propriétés du document clé.
- Les dossiers `word`, `xl` et `ppt` contiennent des fichiers XML qui recèlent le contenu du document. Par exemple, dans le document `word`, le fichier `document.xml` contient le contenu central du document.

## OOXML dans le Mode Archive de XMLSpy

Dans le Mode Archive de XMLSpy (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez consulter et éditer les contenus d'un fichier OOXML.




Le Mode Dossier affiché dans le volet de gauche montre les dossiers contenus dans le paquet, alors que la Fenêtre principale montre les fichiers contenus dans le dossier sélectionné dans le Mode Dossier. Dans le Mode Archive, les fichiers et les dossiers peuvent être ajoutés et supprimés des archives. De même, les fichiers peuvent être ouverts rapidement pour une édition dans XMLSpy en double cliquant sur le fichier dans le Mode Archive.

## Édition intelligente de fichiers internes d'OOXML

Les documents XML dans les paquets OOXML sont basés sur des schémas standard. XMLSpy propose une prise en charge de l'édition intelligente pour les documents OOXML, sous la forme d'assistants à la saisie, le remplissage automatique et la validation.

## Fichiers ZIP

Les fichiers ZIP archivent des fichiers multiples dans un paquet de compression sans perte. Ces fichiers peuvent être de type varié. Dans Archive View de XMLSpy, les fichiers ZIP peuvent être créés, la structure interne peut être modifiée et les fichiers contenus dans les archives peuvent être édités. Ces opérations sont décrites dans la sous-section fichiers ZIP de cette section.

## Fichiers EPUB

Un fichier EPUB est un groupe comprimé de fichiers utilisés pour la distribution de publications numériques (livres EPUB). Dans Archive View, vous pouvez ouvrir des fichiers EPUB, créer et éditer des fichiers EPUB, prévisualiser un livre EPUB numérique, éditer des fichiers de composant pour les archives EPUB directement dans XMLSpy, valider le fichier EPUB et enregistrer les fichiers de composant dans les archives EPUB. Voir la section fichiers EPUB pour plus de détails.

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 15.1 Travailler avec des fichiers OOXML

Cette section décrit comment travailler avec des documents OOXML dans Archive View. Les procédures suivantes seront discutées :

- Créer, ouvrir et enregistrer des fichiers OOXML
- Éditer la structure d'un fichier OOXML
- Ouvrir, éditer et enregistrer des documents internes OOXML
- Édition intelligente des documents internes OOXML
- Adresser des documents dans les fichiers OOXML
- Comparer les archives OOXML

## Créer, ouvrir et enregistrer des fichiers OOXML

Les fichiers OOXML sont créés dans le dialogue Créer nouveau document (commande **Fichier | Nouveau**), dans lequel vous sélectionnez le type de fichier requis (`.docx`, `.pptx`, ou `.xlsx`). Vous serez invité à saisir un nom de fichier et un emplacement sous lequel enregistrer le fichier. Le nouveau fichier est créé à l'emplacement spécifié puis ouvert dans Archive View (*capture d'écran ci-dessous*). Veuillez noter que la structure interne de base du document OOXML a été créée.




Un fichier OOXML existant est ouvert dans le Mode Archive par le biais du dialogue Ouvrir (**Fichier | Ouvrir**) de XMLSpy. Enregistrer les fichiers OOXML avec la commande **Fichier | Enregistrer (Ctrl+S)**. Cette commande sauvegarde la structure et les relations avec le fichier OOXML.

## Éditer la structure d'un fichier OOXML

Les contenus d'un fichier OOXML peuvent être modifiés en ajoutant et en supprimant les dossiers et les documents avec la fonction Archive View. Une fois que ces changements structurels ont été effectués, le fichier OOXML doit être enregistré (**Fichier | Enregistrer**) pour que les modifications prennent effet. Veuillez noter les points suivants :

- Lorsqu'un nouveau dossier ou document est ajouté par les boutons de commande dans Archive View, il devrait être nommé immédiatement après sa création. Il n'est pas possible de renommer un dossier ou un document dans Archive View.
- Une fois qu'un nouveau document a été ajouté à un dossier d'archive, il est enregistré dans les archives en l'enregistrant dans sa propre fenêtre ou en enregistrant le fichier OOXML.

## Ouvrir, éditer et enregistrer des documents internes OOXML

Un document OOXML interne, c'est-à-dire un document contenu dans un paquet de fichier OOXML, est ouvert depuis Archive View en le double-cliquant, ou en le sélectionnant dans la Fenêtre principale et en cliquant sur la touche de commande Ouvrir le document. Le document s'ouvre dans une fenêtre XMLSpy séparée. Une fois l'avoir édité, il suffit d'enregistrer le document pour l'enregistrer dans l'archive OOXML ; plus besoin d'enregistrer le fichier OOXML.

## Édition intelligente des documents internes OOXML

XMLSpy propose des fonctions d'édition intelligentes pour les documents Office Open XML internes ; c'est-à-dire pour des documents contenus dans un paquet de fichier OOXML. Ces fonctions comprennent des assistants à la saisie, un remplissage automatique et une validation.

## Adresser des documents dans les fichiers OOXML

Les documents contenus dans les fichiers OOXML peuvent être adressés avec des chemins de fichier normaux plus le caractère de barre verticale. Par exemple, le chemin de fichier :

```
C:\Documents and Settings\<username>\My
Documents\Altova\XMLSpy2025\Examples\Office20XX\ExcelDemo.xlsx|zip\xl\tables\table1.xml
```

localise le fichier `table1.xml`, qui se trouve dans le dossier `xl\tables` du fichier OOXML `ExcelDemo.xlsx` situé dans le dossier `Examples\Office20XX` du dossier d'exemples XMLSpy.

## Comparer les archives OOXML

Lorsqu'un fichier OOXML est ouvert dans Archive View, vous pouvez le comparer avec une autre archive en utilisant la commande **Outils | Comparer les répertoires**.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 15.2 Fichiers d'exemples OOXML

Dans le dossier `Examples\Office` de votre dossier d'application XMLSpy, vous trouverez les fichiers d'exemple suivants :

- Fichiers OOXML : (i) un fichier Word Open XML (`.docx`), (ii) un fichier Excel Open XML(`.xlsx`), et (iii) un fichier PowerPoint Open XML (`.pptx`)
- Fichiers XSLT : (i) `docx2html.xslt` (pour convertir le fichier échantillon `.docx` en HTML), (ii) `xslx2html.xslt` (pour convertir le fichier échantillon `.xslx` en HTML) et (iii) `pptx2html.xslt` (pour convertir le fichier échantillon `.pptx` en HTML)
- Un fichier XQuery : `ExcelDemo.xq` (pour extraire les données du fichier `.xslx`)

Les fichiers XSLT et XQuery visent à démontrer comment XSLT et XQ peuvent être utilisés pour accéder et transformer des données dans des fichiers OOXML. Pour exécuter les documents XSLT et XQuery, vous pouvez utiliser une des options suivantes :

- Ouvrir le fichier OOXML dans Archive View. Dans le Mode Dossier, sélectionner `Archive` puis cliquer sur la commande de menu **Transformation XSL/XQuery | XSL** (pour une transformation XSLT) ou **Exécution XSL/XQuery | XQuery** (pour une exécution XQuery). Parcourir le fichier XSLT ou XQuery et cliquer sur **OK**.
- Dans la fenêtre Projet de XMLSpy, cliquer avec la touche de droite sur le fichier `.xlsx`, `.pptx` ou `.docx` dans le dossier `Office2007` du projet `Examples` (*capture d'écran ci-dessous*) et sélectionner la commande de transformation. Chercher le fichier de transformation et cliquer sur **OK**.




- Ouvrir le fichier XSLT ou XQuery dans XMLSpy et cliquer sur la commande de menu **Transformation XSL/XQuery | XSL** et **Exécution XSL/XQuery | XQuery**, respectivement. Lorsque vous serez invité à transformer le fichier XML, chercher le fichier `.docx`, `.xlsx` , ou `.pptx` (selon que le document XSLT/XQ soit destiné à fonctionner sur MS Word, MS Excel ou MS PowerPoint).


© 2019-2025 Altova GmbH

# 15.3 Fichiers ZIP

Dans Archive View, vous pouvez créer des fichiers WinZip, modifier la structure interne des fichiers ZIP (WinZip, WinRAR, etc), et éditer les fichiers dans le paquet ZIP directement dans XMLSpy et enregistrer les fichiers dans les archives ZIP.

## Créer et enregistrer un fichier WinZip

Un fichier WinZip est créé par le biais du dialogue Créer nouveau document (commande **Fichier | Nouveau**), dans lequel vous sélectionnez le type de fichier `.zip`. Un archive WinZip vide est créé dans une nouvelle fenêtre dans XMLSpy (*capture d'écran ci-dessous*). À présent, vous devez enregistrer le fichier ZIP à l'emplacement souhaité avec la commande **Fichier | Enregistrer (Ctrl+S)**. Ajouter les dossiers et les fichiers comme décrit ci-dessous puis enregistrer le fichier ZIP pour enregistrer vos ajouts et changements.




Un fichier ZIP existant est ouvert dans le Mode Archive via le dialogue Ouvrir (**Fichier | Ouvrir**) de XMLSpy.

**Note :** La création d'un nouveau fichier ZIP est différente de la création d'un nouveau fichier OOXML étant donné que vous ne serez pas invité à préciser un emplacement pour enregistrer le fichier avant d'ouvrir l'archive dans Archive View. Pour enregistrer le fichier ZIP depuis l'archive vide qui est ouvert dans Archive View, vous devez utiliser explicitement la commande **Fichier | Enregistrer (Ctrl+S)**.

## Ajouter des dossiers et des fichiers et modifier la structure d'archive

Vous pouvez ajouter des dossiers (cliquer sur la touche **Nouveau dossier**), des fichiers existants (**Ajouter document**), et de nouveaux fichiers (**Ajouter nouveau document**) au dossier Archive sélectionné. Veuillez noter que lorsque vous ajoutez un nouveau dossier ou un nouveau document, vous devez immédiatement saisir un nom pour le dossier ou le fichier ; il ne sera pas possible de renommer des dossiers ou des documents dans Archive View.

## Adresser des documents dans les fichiers ZIP

Les documents contenus dans les fichiers ZIP peuvent être adressés avec des chemins de fichiers normaux complétés du symbole de barre verticale. Par exemple, le chemin de fichier :

```
C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\XMLSpy2025\Examples\Test.zip|
zip\TestFolder\MyFile.xml
```

localise le fichier `MyFile.xml`, qui se trouve dans le dossier `TestFolder` du fichier ZIP `Test.zip` situé dans le dossier `Examples` du dossier d'exemples XMLSpy.

## Comparer les archives ZIP

Lorsqu'un fichier ZIP est ouvert dans Archive View, vous pouvez le comparer avec une autre archive en utilisant la commande **Outils | Comparer répertoires**.


© 2019-2025 Altova GmbH

# 15.4 Fichiers EPUB

Un fichier EPUB est un groupe de fichiers zippés conformes au standard EPUB du International Digital Publishing Forum (IDPF). Ce standard est la norme de distribution et d'échange pour les publications web numériques. Dans Archive View, vous pouvez ouvrir des fichiers EPUB, consulter la publication numérique EPUB du fichier dans un onglet de pré-visualisation, éditer les fichiers de composants de l'archive EPUB directement dans XMLSpy, valider le fichier EPUB, et réenregistrer les fichiers de composant dans l'archive EPUB.

**Note :** (i) XMLSpy prend en charge EPUB 2.0.1. (ii) Un fichier EPUB modèle est disponible dans le projet `Examples` et dans le dossier `(My) Documents/Altova/XMLSpy2025/Examples`.

## Terminologie

Dans les descriptions ci-dessous, les termes suivants sont utilisés comme suit :

- ***Fichier EPUB*** est utilisé pour indiquer le fichier EPUB comportant l'extension `.epub`. Il s'agit du fichier ZIP qui contient toute l'archive et il s'agit du fichier qui sera ouvert dans Archive View
- ***Fichier archive*** est un des fichiers contenus dans l'archive EPUB
- ***Livre EPUB*** est le terme utilisé pour indiquer la publication numérique générée par le fichier EPUB zippé

## Dans cette section

La description ci-dessous des fonctions EPUB dans XMLSpy est structurée dans les parties suivantes :

- Ouvrir des fichiers EPUB dans Archive View
- Créer un nouveau fichier EPUB
- Prévisualiser un livre EPUB
- Modifier les contenus et les structures d'une archive EPUB
- Infos et paramètres
- Éditer les fichiers d'archive directement dans XMLSpy
- Assistants à la saisie pour les fichiers d'archive
- Valider un fichier EPUB

## Ouvrir des fichiers EPUB dans Archive View

Sélectionner la commande de menu **Fichier | Ouvrir**, se rendre sur le fichier EPUB et cliquer sur **Ouvrir**. Le fichier EPUB s'ouvre dans Archive View (*capture d'écran ci-dessous*). En alternative, vous pouvez cliquer avec la touche de droite sur le fichier EPUB dans Windows Explorer et sélectionner la commande de menu contextuel pour ouvrir le fichier avec XMLSpy. Si vous avez configuré XMLSpy en tant que l'éditeur par défaut des fichiers EPUB, double-cliquer sur le fichier EPUB pour ouvrir le fichier dans Archive View.




Le Mode Dossier affiché dans le volet de gauche montre les dossiers dans l'archive, alors que la Fenêtre principale montre les fichiers dans le dossier sélectionné dans le Mode Dossier. L'archive EPUB aura la structure et les composants clés suivants.

```
Archive
|-- Mimetype file
|
|-- META-INF folder
|     |-- container.xml
|
|-- DOCUMENT folder (dans la capture d'écran ci-dessus, OEBPS est le dossier Document.)
      |-- Contains HTML, CSS, image files, plus OPF and NCX files
```

## Créer un nouveau fichier EPUB

Pour créer un nouveau fichier EPUB, sélectionner la commande de menu **Fichier | Nouveau**. Dans le dialogue Créer nouveau document qui s'ouvre, choisir le type de fichier `.epub`. Dans le dialogue Enregistrer sous qui s'affiche, donner un nom à votre document EPUB et cliquer sur **Enregistrer**. Une archive EPUB squelette contenant tous les dossiers et fichiers d'une archive EPUB valide (*voir structure de l'archive ci-dessus*) sera créée dans une nouvelle fenêtre dans Archive View. Ajouter les dossiers et les fichiers que vous souhaitez ajouter à l'archive, comme décrit ci-dessous, puis enregistrer le fichier EPUB. Pour éditer un fichier d'archive directement dans XMLSpy, double-cliquer sur le fichier dans Archive View. Le fichier s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre XMLSpy. L'éditer puis l'enregistrer avec la commande **Fichier | Enregistrer (Ctrl+S)**.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Prévisualiser un livre EPUB

Afin de prévisualiser un livre EPUB, rendre le fichier EPUB actif dans Archive View, puis cliquer sur la touche **Aperçu** dans la barre outils de Archive View. Le livre EPUB s'ouvrira dans une fenêtre de navigateur séparée (Internet Explorer) dans XMLSpy. Si un des fichiers qui sera utilisé pour la prévisualisation, qu'il s'agisse d'un fichier de contenu ou d'un fichier lié à la structure, a été modifié mais pas enregistré, vous serez invité à enregistrer le fichier. Si vous n'enregistrez pas les modifications, l'aperçu utilisera les données précédemment enregistrées et il se pourrait qu'il ne soit pas à jour. Vous pouvez spécifier que tous les fichiers modifiés seront enregistrés automatiquement avant la prévisualisation en activant ce paramètre (par le biais de la touche **Paramètres** dans la barre outils de Archive View).

Veuillez noter les éléments suivants :

- Si la touche **Aperçu** dans Archive View est cliquée alors qu'une fenêtre d'Aperçu de cette publication EPUB est encore ouverte, alors la publication EPUB sera rechargée dans la fenêtre ouverte d'Aperçu.
- La réinitialisation de la fenêtre d'Aperçu elle-même (à l'aide de la commande **Refresh (F5)** d'Internet Explorer) ne met pas à jour la fenêtre d'Aperçu. La publication EPUB dans la fenêtre Aperçu doit être mise à jour à l'aide de la touche **Aperçu** (de Archive View) du fichier EPUB correspondant (*voir point précédent*).
- Pour fermer l'aperçu, fermer la fenêtre Aperçu.

**Note :** Toutes les balises EPUB ne sont pas prises en charge dans Internet Explorer, les aperçus peuvent donc être faussés. De plus, si le document de publication numérique est un XML et non un HTML, l'aperçu peut ne pas fonctionner. Des versions plus récentes d'Internet Explorer proposent une gestion améliorée des balises EPUB, donc si vous rencontrez des problèmes, essayez de vous mettre à jour de la dernière version d'Internet Explorer.

## Modifier les contenus et les structures d'une archive EPUB

Vous pouvez ajouter des dossiers (cliquer sur la touche **Nouveau dossier**), de nouveaux fichiers (**Ajouter nouveau document**), et des fichiers existants (**Ajouter document**) au dossier d'archive sélectionné. Veuillez noter que lorsque vous ajoutez un nouveau dossier ou un nouveau document, vous devez immédiatement saisir un nom pour le dossier ou le fichier ; il ne sera pas possible de renommer des fichiers dans Archive View. Vous pouvez supprimer un fichier ou un dossier en le sélectionnant et en cliquant sur la touche **Supprimer depuis l'archive**.

Une fois avoir modifié l'archive, vous devez enregistrer le fichier EPUB (**Fichier | Enregistrer**) pour que les modifications soient enregistrées.

## Infos et paramètres

Cliquer sur la touche **Info** pour afficher en bas de Archive View, un sommaire des informations d'archive clés (*capture d'écran ci-dessous*). Cliquer à nouveau sur la touche **Info** pour supprimer le sommaire. Le sommaire rapporte le nombre de fichiers contenus dans l'archive (y compris le fichier Mimetype et `container.xml`), la taille du fichier EPUB comprimé et la taille cumulative des fichiers décompressés.




La touche **Paramètres** contient deux options d'enregistrement de fichier automatiques qui peuvent être activées et désactivées : pour enregistrer automatiquement le fichier EPUB (i) avant la validation, et (ii) avant la prévisualisation du fichier EPUB (via la touche **Aperçu**) dans XMLSpy.

## Éditer les fichiers d'archive directement dans XMLSpy

Pour éditer un fichier d'archive directement dans XMLSpy, double-cliquer le fichier dans Archive View. En alternative, sélectionner le fichier dans Archive View et cliquer sur la touche Ouvrir document dans la barre outils de Archive View. Le fichier s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre XMLSpy. L'éditer puis l'enregistrer avec la commande **Fichier | Enregistrer (Ctrl+S)**.

## Assistants à la saisie pour les fichiers d'archive

Les assistants à la saisie pour les fichiers d'archive à base standard sont disponibles lorsque ces fichiers d'archive sont ouverts dans XMLSpy. Ces fichiers d'archive sont :

- Le fichier OPF, traditionnellement nommé `content.opf`, il contient les métadonnées EPUB du livre. Il est basé sur les spécifications Open Packaging Format (OPF).
- Le fichier NCX (fichier Navigation Control pour XML), traditionnellement nommé `toc.ncx`, il contient la table des matières de la publication. Il est basé sur la partie NCX des spécifications OPF.
- Le dossier nommé `META-INF` doit contenir le fichier `container.xml`, qui pointe vers le fichier définissant les contenus du livre (le fichier OPF). Le fichier `container.xml` spécifie comment les fichiers d'archive doivent être organisés conformément aux règles indiquées dans les spécifications Open Container Format (OCF).

## Valider un fichier EPUB

Afin de valider un fichier EPUB, sélectionner la commande **XML | Valider XML (F8)**. Les résultats de validation sont affichés dans la fenêtre Messages (*capture d'écran ci-dessous*). Si un des fichiers d'archive, qu'il s'agisse d'un fichier de contenu ou d'un fichier lié à la structure, a été modifié mais pas enregistré, vous serez invité à enregistrer le fichier. Vous devez enregistrer les fichiers modifiés pour valider le fichier EPUB. Vous pouvez spécifier que tous les fichiers modifiés seront enregistrés automatiquement avant la validation en activant ce paramètre (par le biais de la touche **Paramètres** dans la barre outils de Archive View).

 © 2019-2025 Altova GmbH




Affichage des messages d'erreur : (i) le fichier dans lequel l'erreur a été trouvée et, si applicable, le numéro de la ligne dans laquelle l'erreur s'est produite ; (ii) une description de l'erreur. Dans la capture d"écran ci-dessus, l'erreur surlignée s'est produite dans la ligne 21 du fichier `content.opf`. Cliquer sur la ligne d'erreur dans la fenêtre Messages pour ouvrir le fichier pertinent et marquer l'erreur.

**Note :** Le moteur de validation EPUB est une fonctionnalité Java, donc Java doit être installé sur votre appareil pour que le moteur de validation puisse être exécuté.

# 16 Bases de données

XMLSpy vous permet de vous connecter à un grand nombre de bases de données (BD) et d'effectuer des opérations comme par exemple la requête d'une BD, l'importation de structures de BD en tant que Schéma XML, la génération d'un fichier de données XML depuis la BD et l'exportation de données vers une BD. Chacune des fonctions liées à une BD est disponible dans XMLSpy en tant que commande de menu, et est décrite dans la section Référence de l'utilisateur de cette documentation sous la commande respective. Vous trouverez ci-dessous une liste complète de ces commandes, avec des liens vers les description respectives.

Dans cette section, nous allons :

- Décrire comment se connecter à une base de données, il s'agit là d'une opération nécessaire pour exécuter une des commandes XMLSpy liées aux BD ; et
- Lister les BD qui ont été testées avec succès pour une utilisation avec XMLSpy.

**Note :** Si vous utilisez la version 64-bit de XMLSpy, veuillez vous assurer que vous avez accès aux pilotes de base de données 64-bit nécessaires pour la base de données spécifique à laquelle vous vous connectez.

## Fonction de XMLSpy liées aux BD

Les fonctions de XMLSpy liées aux BD sont exécutées avec les commandes dans les menus BD et Convertir.

- *Base de données Query :* Dans le menu **BD**. Charge la structure de la BD dans une fenêtre de requête de base de données séparée et permet les requêtes dans la BD. Les résultats sont affichés dans la fenêtre de Requête de base de données.
- *IBM DB2 :* Dans le menu **BD**. IBM DB2 est une BD XML, et XMLSpy active la gestion des Schémas XML de la BD XML ainsi que l'édition et la validation de la BD XML.
- *Oracle XML DB* : Dans le menu **BD**. Fournit une gamme étendue de fonctions pour les BD XML Oracle, y compris la gestion de Schéma XML, les requêtes de bases de données et la génération de fichiers XML sur la base de schémas de BD.
- *Importer des données de base de données* : Dans le menu **Convertir**. Importe des données de BD dans un fichier XML.
- *Créer un Schéma XML depuis la structure de BD* : Dans le menu **Convertir**. Génère un Schéma XML basé sur la structure de la BD.
- *Importation de BD basée sur le Schéma XML* : Dans le menu **Convertir**. Avec un document de Schéma XML activé dans XMLSpy, une connexion de BD est établie et les données d'une table de BD sélectionnée peuvent être importées. Le document XML résultant aura une structure basée sur le Schéma XML actif pendant que la connexion de BD est établie.
- *Créer une structure BD depuis le Schéma XML* : Dans le menu **Convertir**. Les tables de BD ne contenant pas de données sont créées sur la base de la structure d'un Schéma XML existant.
- *Exporter vers la base de données* : Dans le menu **Convertir**. Les données provenant d'un document XML peuvent être exportées vers une BD. Les tables de BD existantes peuvent être mises à jour avec les données XML, ou des nouvelles tables contenant les données XML peuvent être créées.

## Conversions de type de données

Lors de la conversion de données entre les documents XML et des BD, les types de données doivent nécessairement être convertis en types appropriés pour les formats respectifs. La manière dont XMLSpy convertit les types de données est décrite dans les annexes Types de données dans les Schémas XML générés par BD et Types de données dans des BD générées depuis des Schémas XML.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Altova DatabaseSpy

Altova DatabaseSpy est un outil de conception de requête et de BD multiplateforme qui propose des fonctions supplémentaires de BD à celles disponibles dans XMLSpy. Pour plus de détails concernant Altova DatabaseSpy, consultez le site Internet Altova.

# 16.1 Connexion à une source de données

Dans les cas les plus simples, une base de données peut être un fichier local tel qu'un fichier de base de données Microsoft Access ou SQLite. Dans un scénario plus avancé, une base de données peut résider sur un serveur à distance ou un serveur de base données de réseau qui n'utilise pas nécessairement le même système d'exploitation que celui de l'application qui s'y connecte et qui consomme les données. Par exemple, alors que XMLSpy fonctionne sur un système d'exploitation Windows, la base de données à partir de laquelle vous souhaitez accéder aux données (par exemple MySQL) pourrait, elle, fonctionner sur une machine Linux.

Pour interagir avec des types de bases de données aussi bien locaux qu'à distance, XMLSpy repose sur les interfaces de connexion de données et les pilotes de base de données d'ores et déjà disponibles sur votre système d'exploitation ou publiés régulièrement par les distributeurs principaux de bases de données. Dans un environnement technologique de bases de données en constante évolution, cette approche permet une plus grande flexibilité et interopérabilité multiplateforme.

Le diagramme ci-dessous illustre les options de connectivité des données disponibles entre XMLSpy (illustré en tant qu'application de client générique) et un stockage de données (qui peut être un serveur de base de données ou un fichier de base de données.




** Les connexions natives directes sont prises en charge pour les bases de données SQLite, MySQL, MariaDB, PostgreSQL. Pour se connecter à de telles bases de données, vous ne devez pas installer tout pilote supplémentaire sur votre système.*

Tel qu'indiqué dans le diagramme ci-dessus, XMLSpy peut accéder à tout type de base de données principale par le biais des technologies d'accès aux données suivantes :

 © 2019-2025 Altova GmbH

- ADO (Microsoft® ActiveX® Data Objects), qui, à son tour, utilise un fournisseur OLE DB sous-jacent (Object Linking and Embedding, Database)
- ADO.NET (un ensemble de bibliothèques disponibles dans le Microsoft .NET Framework qui permet une interaction avec des données)
- JDBC (Java Database Connectivity)
- ODBC (Open Database Connectivity)

**Note :** Certains fournisseurs ADO.NET ne sont pas pris en charge ou ont une prise en charge limitée. Voir Notes de prise en charge d'ADO.NET.

### À propos des technologies d'accès aux données

L'interface de connexion aux données que vous choisissez dépend largement de votre infrastructure logicielle existante. En règle générale, vous choisirez la technologie d'accès aux données et le pilote de base de données qui s'intègre le plus étroitement avec le système de base de données auquel vous souhaitez vous connecter. Par exemple, pour se connecter à une base de données Microsoft Access 2013, vous construiriez en principe une chaîne de connexion ADO qui utilise un fournisseur natif comme le **Microsoft Office Access Database Engine OLE DB Provider**. En revanche, pour vous connecter à Oracle, vous choisirez peut-être de télécharger et d'installer les dernières interfaces JDBC, ODBC ou ADO .NET depuis le site Internet Oracle.

Alors que les pilotes pour les produits Windows (comme Microsoft Access ou SQL Server) sont éventuellement déjà disponibles sur votre système d'exploitation Windows, ils peuvent ne pas être disponibles pour d'autres types de base de données. Les distributeurs des principales bases de données publient régulièrement des logiciels de client de base de données et des pilotes accessibles au public qui fournissent un accès multiplateforme aux bases de données respectives par le biais de combinaisons de ADO, ADO.NET, ODBC ou JDBC. De plus, plusieurs pilotes tiers peuvent être disponibles pour une ou plusieurs des technologies mentionnées ci-dessus. Dans la plupart des cas, il existe plusieurs manières de se connecter à la base de données requise depuis votre système d'exploitation, et, par conséquent, depuis XMLSpy. Les fonctions disponibles, paramètres de performance et les problèmes connus varieront généralement selon la technologie d'accès des données ou pilotes utilisés.

## 16.1.1 Lancer l'Assistant de la connexion à la base de données

XMLSpy fournit un assistant de connexion à la base de données qui vous guide dans les étapes requises afin de configurer une connexion vers une source de données. Avant de suivre les étapes de l'assistant, veuillez noter que pour certains types de bases de données il est nécessaire d'installer et de configurer séparément plusieurs prérequis de base de données, tels qu'un pilote de base de données ou un logiciel client de base de données. Ceux-ci sont généralement fournis par les distributeurs de base de données respectifs, et comprennent la documentation taillée sur votre version Windows spécifique. Pour une liste de pilotes regroupés par base de données, voir Aperçu des pilotes de base de données.

Pour démarrer l'assistant de connexion à la base de données (*voir la capture d'écran ci-dessous*), suivez les étapes suivantes :

- Dans le menu **BD**, cliquez sur **Requête de base de données**.

L'assistant de connexion de connexion à la base de données (*voir la capture d'écran ci-dessous*) est lancé. À gauche de la fenêtre, vous pouvez sélectionner la manière la plus appropriée de connexion à la base de données parmi les possibilités suivantes :

- L'assistant de connexion qui vous invite à choisir votre type de base de données, puis vous guide à travers les étapes pour se connecter à une base de données de ce type
- Sélectionnez une connexion existante
- Sélectionnez une technologie d'accès aux données : ADO, ADO.NET, ODBC ou JDBC
- Utilisez une ressource globale Altova dans laquelle la connexion à la base de données est stockée
- Une connexion PostgreSQL native

Dans le volet de l'assistant de connexion (*voir la capture d'écran ci-dessous*), les bases de données peuvent être stockées de manière alphabétique par le nom du type de base de données ou par l'utilisation récente. Sélectionnez l'option que vous souhaitez dans la liste de choix *Trier par*. Après avoir sélectionné le type de base de données auquel vous voulez vous connecter, cliquez sur **Suivant**.




L'assistant vous guidera à travers les prochaines étapes conformément au type de base de données, à la technologie de connexion (ADO, ADO.NET, ODBC, JDBC) et au pilote qui sera utilisé. Pour consulter des exemples applicables aux différents types de base de données, voir Exemples de connexion à des bases de données.

En alternative à l'utilisation de l'assistant, vous pouvez utiliser une des technologies d'accès à la base de données suivantes :

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Configurer une connexion ADO
- Configurer une connexion ADO.NET
- Configurer une connexion ODBC
- Configurer une connexion JDBC

## 16.1.2 Aperçu des pilotes de base de données

Cette rubrique donne une vue d'ensemble des pilotes de base de données. Bien qu'un certain nombre de pilotes de base de données est peut-être déjà disponible sur votre système d'exploitation Windows, il se peut que vous nécessitiez le téléchargement d'un pilote alternatif. En ce qui concerne certaines bases de données, le dernier pilote fourni par le distributeur de bases de données est susceptible de fonctionner mieux que le pilote fourni avec le système d'exploitation.

Les distributeurs de bases de données peuvent fournir des pilotes soit en tant que pack séparément téléchargeables soit fournis avec le logiciel de client de la base de données. Dans ce cas, le logiciel de client de base de données inclut normalement tous les pilotes de base de données requis ou vous proposent une option au cours de l'installation pour sélectionner les pilotes et les composants que vous souhaitez installer. En règle générale, le logiciel de client de base de données consiste en des services d'administration et de configuration utilisés pour simplifier l'administration de base de données et la connectivité, et comporte une documentation expliquant comment installer et configurer le client de base de données et tous ses composants.

La configuration correcte du client de base de données est une étape cruciale pour la mise en place d'une connexion réussie à la base de données. Avant d'installer et d'utiliser votre logiciel de client de base de données, nous vous recommandons vivement de lire attentivement les instructions d'installation et de configuration du client de base de données, ceux-ci peuvent varier pour chaque version de base de données et pour chaque version Windows.

Afin de comprendre les possibilités et les limites de chaque technologie d'accès de données, pour chaque type de base de données, veuillez vous référer à la documentation de ce produit de base de données spécifique et testez également la connexion en comparaison avec votre environnement spécifique. Pour éviter les problèmes de connectivité les plus courants, veuillez consulter les notes et recommandations générales suivantes :

- Certains fournisseurs ADO.NET ne sont pas pris en charge ou ont une prise en charge limitée. Voir Notes de prise en charge d'ADO.NET.
- Lors de l'installation d'un pilote de base de données, nous vous recommandons d'en utiliser un qui ait la même plate-forme que l'application Altova (32-bit ou 64-bit). Par exemple, si vous utilisez une application Altova 32-bit sur un système d'exploitation 64-bit, installez le pilote 32-bit et configurez votre connexion de base de données à l'aide du pilote 32-bit, voir aussi Consulter les pilotes ODBC disponibles.
- Lorsque vous configurez une source de données ODBC, il est recommandé de créer le nom de source de données (DSN) comme System DSN à la place de User DSN. Pour plus d'informations, voir Configurer une connexion ODBC.
- Lors de la configuration d'une source de données JDBC, veuillez vous assurer que le JRE (Java Runtime Environment) ou le Java Development Kit (JDK) soit installé et que la variable d'environnement CLASSPATH du système d'exploitation soit configurée. Pour plus d'informations, voir Configurer une connexion JDBC.

- En ce qui concerne les instructions et les détails de prise en charge de tout pilote ou logiciel de client de base de données que vous installez à partir d'un fournisseur de base de données, contrôlez la documentation fournie avec le paquet d'installation.

## Technologies d'accès aux données disponibles

La table ci-dessous recense des pilotes communs de base de données que vous pouvez utiliser pour se connecter à une base de données particulière à travers une technologie d'accès des données particulière. Notez que cette liste ne se veut ni exhaustive ni normative ; vous pouvez utiliser d'autres alternatives tierces en plus des pilotes affichés ci-dessous.

| Base de données | Interface | Pilotes |
|---|---|---|
| Firebird | ADO.NET | Fournisseur de données Firebird ADO.NET (https://www.firebirdsql.org/en/additional-downloads/) |
| | JDBC | Pilote Firebird JDBC ( https://www.firebirdsql.org/en/jdbc-driver/ ) |
| | ODBC | Pilote Firebird ODBC ( https://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/ ) |
| IBM DB2 | ADO | Fournisseur IBM OLE DB pour DB2 |
| | ADO.NET | Fournisseur IBM Data Server pour .NET |
| | JDBC | Pilote IBM Data Server pour JDBC et SQLJ |
| | ODBC | Pilote IBM DB2 ODBC |
| IBM DB2 pour i | ADO | • Fournisseur IBM DB2 pour i5/OS IBMDA400 OLE DB<br>• Fournisseur IBM DB2 pour i5/OS IBMDARLA OLE DB<br>• Fournisseur IBM DB2 pour i5/OS IBMDASQL OLE DB |
| | ADO.NET | Fournisseur .NET Framework Data pour IBM i |
| | JDBC | Pilote IBM Toolbox pour Java JDBC |
| | ODBC | Pilote iSeries Access ODBC |
| IBM Informix | ADO | Fournisseur IBM Informix OLE DB |
| | JDBC | Pilote IBM Informix JDBC |

 © 2019-2025 Altova GmbH

| Base de données | Interface | Pilotes |
|---|---|---|
| | | |
| | ODBC | Pilote IBM Informix ODBC |
| Microsoft Access | ADO | • Microsoft Jet OLE DB Provider<br>• Fournisseur Microsoft Access Database Engine OLE DB |
| | ADO.NET | Fournisseur de données .NET Framework pour OLE DB |
| | ODBC | • Pilote Microsoft Access |
| MariaDB | ADO.NET | En défaut d'un connecteur .NET dédié pour MariaDB, utiliser **Connector/NET** pour MySQL (https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/). |
| | JDBC | Connecteur MariaDB /J (https://downloads.mariadb.org/) |
| | ODBC | Connecteur MariaDB /ODBC (https://downloads.mariadb.org/) |
| | Connexion native | Disponible. Aucun pilote n'est nécessaire. |
| Microsoft SQL Server | ADO | • Microsoft OLE DB Driver for SQL Server (MSOLEDBSQL)<br>• Fournisseur Microsoft OLE DB pour SQL Server (SQLOLEDB)<br>• SQL Server Native Client (SQLNCLI) |
| | ADO.NET | • .NET Framework Fournisseur de données pour SQL Server<br>• Fournisseur de données .NET Framework pour OLE DB |
| | JDBC | • Pilote Microsoft JDBC pour SQL Server ( https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/jdbc/microsoft-jdbc-driver-for-sql-server ) |
| | ODBC | • Pilote ODBC pour Microsoft SQL Server ( https://docs.microsoft.com/en-us/SQL/connect/odbc/download-odbc-driver-for-sql-server ) |
| MySQL | ADO.NET | • Connecteur/NET (https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/) |
| | JDBC | Connecteur/J ( https://dev.mysql.com/downloads/connector/j |
| | ODBC | Connecteur/ODBC ( https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc) |

| Base de données | Interface | Pilotes |
|---|---|---|
| | | |
| | Connexion native | Disponible pour MySQL 5.7 et ultérieur. Aucun pilote n'est nécessaire. |
| Oracle | ADO | • Fournisseur Oracle pour OLE DB<br>• Fournisseur Microsoft OLE DB pour Oracle |
| | ADO.NET | Fournisseur de données Oracle pour .NET (http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/index-085163.html) |
| | JDBC | • Pilote JDBC Thin<br>• Pilote JDBC Oracle Call Interface (OCI)<br><br>Ces pilotes sont généralement installés pendant l'installation de votre client de base de données Oracle. Connectez-vous par le biais du pilote OCI Driver (par le Thin Driver) si vous utilisez le composant Oracle XML DB. |
| | ODBC | • Microsoft ODBC pour Oracle<br>• Pilote Oracle ODBC (généralement installé pendant l'installation de votre client de base de données Oracle) |
| PostgreSQL | JDBC | Pilote PostgreSQL JDBC ( https://jdbc.postgresql.org/download.html ) |
| | ODBC | psqlODBC ( https://odbc.postgresql.org/ ) |
| | Connexion native | Disponible. Aucun pilote n'est nécessaire. |
| Progress OpenEdge | JDBC | Connecteur JDBC ( https://www.progress.com/jdbc/openedge ) |
| | ODBC | Connecteur ODBC ( https://www.progress.com/odbc/openedge ) |
| SQLite | Connexion native | Disponible. Aucun pilote n'est nécessaire. |
| Sybase | ADO | Fournisseur Sybase ASE OLE DB |
| | JDBC | jConnect™ pour JDBC |


© 2019-2025 Altova GmbH

| Base de données | Interface | Pilotes |
|---|---|---|
| | | |
| | ODBC | Pilote Sybase ASE ODBC |
| Teradata | ADO.NET | Fournisseur de données .NET pour Teradata (https://downloads.teradata.com/download/connectivity/net-data-provider-for-teradata) |
| | JDBC | Pilote JDBC Teradata (https://downloads.teradata.com/download/connectivity/jdbc-driver) |
| | ODBC | Pilote ODBC Teradata pour Windows (https://downloads.teradata.com/download/connectivity/odbc-driver/windows) |

## 16.1.3 Connexion ADO

Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) est une technologie d'accès aux données qui vous permet de vous connecter à une variété de sources de données par le biais de OLE DB. OLE DB est une interface alternative à ODBC ou JDBC ; elle fournit un accès uniforme aux données dans un environnement COM (Component Object Model). ADO est un précurseur du plus nouvel ADO.NET et l'une des manières possibles de se connecter aux bases de données natives de Microsoft comme Microsoft Access ou SQL Server, bien que vous puissiez aussi l'utiliser pour d'autres sources de données.

Ce qui est important, c'est que vous pouvez choisir entre de multiples fournisseurs ADO, et certains doivent être téléchargés et installés sur votre poste de travail avant de pouvoir les utiliser. Par exemple, pour se connecter au serveur SQL, les fournisseurs ADO suivants sont disponibles :

- Microsoft OLE DB *Driver* pour SQL Server (MSOLEDBSQL)
- Microsoft OLE DB *Provider* pour SQL Server (SQLOLEDB)
- SQL Server Native Client (SQLNCLI)

De la liste des fournisseurs ci-dessus, nous recommandons le MSOLEDBSQL; vous pouvez le télécharger depuis https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15. Veuillez noter qu'il doit correspondre avec la plate-forme de XMLSpy (32-bit ou 64-bit). Les fournisseurs SQLOLEDB et SQLNCLI sont considérés être dépréciés et ne sont donc pas recommandés.

**Note :** *Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (SQLOLEDB)* est connu pour avoir des soucis avec la liaison de paramètre à partir de requêtes complexes comme Common Table Expressions (CTE) et des déclarations imbriquées SELECT.

### Configurer une connexion ADO

Pour configurer une connexion ADO, procédez comme suit :

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données.
2. Cliquez sur **ADO Connections**.




3. Cliquez sur **Générer**.


© 2019-2025 Altova GmbH




4. Sélectionnez le fournisseur de données par le biais duquel vous souhaitez vous connecter. La table ci-dessous montre quelques scénarios communs.

| Pour se connecter à cette base de données... | Utiliser ce fournisseur... |
|---|---|
| Microsoft Access | • **Fournisseur Microsoft Office Access Database Engine OLE DB** (recommandé)<br>• **Microsoft Jet OLE DB Provider**<br><br>Si le **Microsoft Office Access Database Engine OLE DB Provider** n'est pas disponible dans la liste, assurez-vous d'avoir installé soit Microsoft Access ou Microsoft Access Database Engine Redistributable (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920) sur votre ordinateur. |
| Serveur SQL | • **Microsoft OLE DB Driver pour SQL Server (MSOLEDBSQL)** - c'est le fournisseur OLE DB recommandé. Si vous voulez que ce fournisseur apparaisse dans la liste, vous devez le télécharger depuis https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15 et l'installer.<br>• **Microsoft OLE DB Provider pour SQL Server (OLEDBSQL)**<br>• **SQL Server Native Client (SQLNCLI)** |

| Pour se connecter à cette base de données... | Utiliser ce fournisseur... |
|---|---|
| Autre base de données | Sélectionnez le fournisseur applicable à votre base de données.<br><br>Si un fournisseur OLE DB de votre base de données n'est pas disponible, veuillez installer le pilote requis depuis le distributeur de base de données (voir Aperçu des pilotes de base de données ). En alternative, vous pouvez établir une connexion ADO.NET, ODBC ou JDBC.<br><br>Si le système d'exploitation comporte un pilote ODBC pour la base de données requise, vous pouvez également utiliser le **Fournisseur Microsoft OLE DB pour les Pilotes ODBC** ou préférablement opter pour une connexion ODBC. |

5. Après avoir sélectionné le fournisseur de votre choix, cliquez sur **Suivant** et achever l'assistant.

Les étapes suivantes de l'assistant sont spécifiques au fournisseur que vous avez choisi. En ce qui concerne SQL Server, vous devrez fournir ou sélectionner le nom d'hôte du serveur de base de données, la méthode d'authentification, le nom de la base de données ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe de la base de données. Pour un exemple, consultez Se connecter à Microsoft SQL Server (ADO). En ce qui concerne Microsoft Access, vous serez invité à parcourir ou fournir le chemin du fichier de base de données. Pour un exemple, consultez Se connecter à Microsoft Access (ADO).

La liste complète des propriétés d'initialisation (paramètres de connexion) est disponible dans l'onglet **All** de la boîte de dialogue de connexion - ces propriétés varient dépendant du fournisseur choisi et doivent éventuellement être explicitement définies de telle manière que la connexion soit possible. Les prochaines sections fournissent des orientations sur la configuration des propriétés d'initialisation de base pour les bases de données Microsoft Access et SQL Server :

- Configurer les propriétés de liaison de données SQL Server
- Configurer les propriétés de liaison de données Microsoft Access

## 16.1.3.1 Se connecter à une base de données Microsoft Access existante

La procédure donnée ci-dessous est convenable si vous souhaitez vous connecter à une base de données Microsoft Access qui n'est pas protégée par un mot de passe. Si la base de données est protégée par un mot de passe, utilisez la méthode donnée dans Exemple de connexion pour Microsoft Access (ADO).

1. Exécutez l'assistant de connexion de la base de données (voir lancer l'Assistant de connexion de la base données).
2. Sélectionnez **Microsoft Access (ADO)**, puis cliquez sur **Suivant**.

 © 2019-2025 Altova GmbH




3. Sélectionnez **Utiliser une base de données MS Access existante**.
4. Cherchez le fichier de base de données ou saisissez le chemin y menant (soit relatif, soit absolu).
5. Cliquez sur **Se connecter**.

## 16.1.3.2 Créer une nouvelle base de données Microsoft Access

En alternative à la connexion à un fichier de base de données existant, vous pouvez créer un nouveau fichier de base de données Microsoft Access (.accdb, .mdb) et vous y connecter. Vous pouvez faire ceci même si Microsoft Access n'est pas installé sur l'ordinateur. Le fichier de base de données créé par XMLSpy sera vide. Pour créer une structure de base de données requise, utilisez Microsoft Access ou un outil tel que DatabaseSpy ( https://www.altova.com/fr/databasespy ).

Créer une nouvelle base de données MS Access comme suit :

1. Exécutez l'assistant de connexion de la base de données (voir Lancer l'Assistant de connexion de la base de données).
2. Sélectionnez **Microsoft Access (ADO)**, puis cliquez sur **Suivant**.




3. Sélectionnez **Créer une nouvelle base de données MS Access**, puis saisissez le chemin (soit relatif ou absolu) du fichier de base de données à créer (par exemple, **c:\users\public\products.mdb**). En alternative, cliquez sur **Parcourir** pour choisir un dossier, saisissez le nom du fichier de base de données dans la case de texte *Parcourir* (par exemple, **products.mdb**), et cliquez sur **Enregistrer**. Assurez-vous que vous ayez des permissions d'écriture dans le dossier dans lequel vous souhaitez créer le fichier de base de données et (ii) que le nom de fichier de la base de données ait l'extension **.mdb** ou **.accdb**.
4. Cliquez sur **Se connecter**.

## 16.1.3.3 Configurer les propriétés de liaison de données SQL Server

Si vous vous connectez à une base de données Microsoft SQL Server par le biais d'ADO, vérifiez les propriétés suivantes, dans l'onglet *Toutes* du dialogue des propriétés des liaisons de données (*capture d'écran ci-dessous*).

- *Sécurité intégrée :* Si SQL Server Native Client est le fournisseur de données dans l'onglet Fournisseur, configurez cette propriété sur un caractère d'espace.

- *Persister les infos de sécurité :* Configurer cette propriété sur *True*.




## 16.1.3.4 Configurer les propriétés de liaison de données Microsoft Access

Si vous vous connectez à une base de données Microsoft Access par le biais d'ADO, alors, dans l'onglet *Toutes* du dialogue des propriétés des liaisons de données (*capture d'écran ci-dessous*), vérifiez les propriétés en-dessous de la capture d'écran.

 © 2019-2025 Altova GmbH




*Source de données*
Cette propriété stocke le chemin vers le fichier de base de données Microsoft Access. Nous recommandons d'utiliser le format de chemin UNC (Universal Naming Convention), par exemple : `\\anyserver\share$\filepath`

*Jet OLEDB:System Database*
Cette propriété stocke le chemin vers le fichier d'information du groupe de travail. Vous devrez éventuellement définir la valeur de cette propriété explicitement avant de pouvoir vous connecter à une base de données Microsoft Access. Si vous ne pouvez pas vous connecter en raison d'une erreur de « fichier d'information de groupe de travail », localisez le fichier d'information (`System.MDW`) applicable à votre profil d'utilisateur, et configurez la valeur de propriété sur le chemin du fichier `System.MDW`.




*Mot de passe Jet OLEDB:Database*
Si la base de données est protégée par un mot de passe, configurez la valeur de cette propriété sur le mot de passe de la base de données.




## 16.1.4 Connexion ADO.NET

ADO.NET est un ensemble de bibliothèques Microsoft .NET Framework conçues pour interagir avec des données, y compris des données provenant de bases de données. Afin de se connecter à une base de données depuis XMLSpy par le biais de ADO.NET, il est nécessaire d'avoir Microsoft .NET Framework 4 ou plus élevé. Se connecter à une base de données par le biais d'ADO.NET en sélectionnant un fournisseur .NET et en fournissant une chaîne de connexion.

Un fournisseur de données .NET est une collection de classes qui permet de se connecter à une source de données de type particulier (par exemple, un Serveur SQL Server, ou une base de données Oracle), d'exécuter des commandes, et d'en extraire des données. Donc, lorsque vous utilisez ADO.NET, XMLSpy interagit avec une base de données par un fournisseur de données - un qui est optimisé pour travailler avec un type spécifique de source de données pour lequel il est conçu.

Il existe deux types de fournisseurs .NET :

- Offert par défaut avec Microsoft .NET Framework.
- Offert par des revendeurs des principales bases de données, en tant qu'une extension du .NET Framework. Ce genre de fournisseurs ADO.NET doit être installé séparément et peut être généralement téléchargé depuis le site Internet du revendeur de base de données respectif.

 © 2019-2025 Altova GmbH

**Note :** Certains fournisseurs ADO.NET ne sont pas pris en charge ou ont une prise en charge limitée. Voir Notes de prise en charge d'ADO.NET.

Configurer les connexions comme suit.

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données.
2. Cliquez sur **Connexions ADO.NET**.
3. Sélectionnez un fournisseur de données .NET depuis la liste. La liste de fournisseurs disponibles par défaut avec .NET Framework apparaît dans la liste des « Fournisseurs ». Les fournisseurs de données .NET spécifiques au revendeur apparaîtront uniquement dans la liste s'ils sont déjà installés sur votre système. Pour les rendre disponibles, les fournisseurs spécifiques au revendeur doivent être installés dans le GAC (Global Assembly Cache) en exécutant le fichier `.msi` ou `.exe` fourni par le revendeur de base de données.
4. Saisir une chaîne de connexion à une base de données. Une chaîne de connexion définit les informations de connexion à la base de données sous la forme de paramètres de connexion de paires de clés/valeurs contenues entre des points-virgules. Par exemple, une chaîne de connexion comme `Data Source=DBSQLSERV;Initial Catalog=ProductsDB;User ID=dbuser;Password=dbpass` permet de se connecter à la base données du serveur SQL `ProductsDB` sur le serveur `DBSQLSERV`, avec le nom utilisateur `dbuser` et le mot de passe `dbpass`. Vous pouvez créer une chaîne de connexion en saisissant les paires de clé/valeur directement dans la fenêtre de dialogue « Connection String ». Une autre option est de la créer avec Visual Studio (voir Créer une chaîne de connexion dans Visual Studio). La syntaxe de la chaîne de connexion dépend du fournisseur sélectionné depuis la liste « Fournisseur ». Par exemple voir Chaînes de connexion ADO.NET d'échantillon.

5. Cliquez sur Se connecter.

### 16.1.4.1 Créer une chaîne de connexion dans Visual Studio

Afin de vous connecter à une source de données en utilisant ADO.NET, il est nécessaire de disposer d'une chaîne de connexion de base de données valide. Les instructions suivantes vous montrent comment créer une chaîne de connexion depuis Visual Studio.

1. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Se connecter à la base de données**.
2. Choisir une source de données depuis la liste (dans cet exemple, Microsoft SQL Server). Le fournisseur de données est rempli automatiquement sur la base de votre choix.




3. Cliquer sur **Continue**.


© 2019-2025 Altova GmbH




4. Saisissez le nom de l'hôte du serveur ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe de la base de données. Dans cet exemple, nous nous connectons à la base de données `ProductsDB` sur le serveur `DBSQLSERV`, à l'aide de l'authentification de serveur SQL.
5. Cliquez sur **OK**.

Si la connexion à la base de données est établie avec succès, elle apparaît dans la fenêtre du Server Explorer. Vous pouvez afficher la fenêtre de Server Explorer à l'aide de la commande de menu **Affichage | Server Explorer**. Pour obtenir la chaîne de connexion à la base de données, cliquez avec la touche de droite sur la fenêtre Server Explorer et sélectionnez **Propriétés**. La chaîne de connexion est maintenant affichée dans la

fenêtre Propriétés de Visual Studio. Veuillez noter que, avant de coller la chaîne dans la fenêtre « Connection String » de XMLSpy, vous devrez remplacer les astérisques ( * ) par le mot de passe actuel.

### 16.1.4.2 Chaînes de connexion échantillons ADO.NET

Pour configurer une connexion ADO.NET, veuillez sélectionner un fournisseur ADO.NET depuis le dialogue de connexion à la base de données et saisir une chaîne de connexion (voir aussi Configurer une connexion ADO.NET). Les chaînes de connexion échantillons ADO.NET pour diverses bases de données sont recensées ci-dessous sous le fournisseur .NET où elles s'appliquent.

*Fournisseur de données .NET pour Teradata*
Ce fournisseur peut être téléchargé depuis le site web Teradata (https://downloads.teradata.com/download/connectivity/net-data-provider-for-teradata). Une chaîne de connexion d'échantillon ressemble à l'exemple suivant :

```
Data Source=ServerAddress;User Id=user;Password=password;
```

*Fournisseur .NET Framework Data pour IBM i*
Ce fournisseur est installé dans le *IBM i Access Client Solutions - Windows Application Package*. Une chaîne de connexion d'échantillon ressemble à l'exemple suivant :

```
DataSource=ServerAddress;UserID=user;Password=password;DataCompression=True;
```

Pour plus d'informations, consultez le fichier d'aide « .Référence technique du fournisseur .NET » contenu dans le pack d'installation ci-dessus.

*Fournisseur de données .NET Framework pour MySQL*
Ce fournisseur peut être téléchargé depuis le site Internet MySQL (https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/). Une chaîne de connexion d'échantillon ressemble à l'exemple suivant :

```
Server=127.0.0.1;Uid=root;Pwd=12345;Database=test;
```

Voir aussi : https://dev.mysql.com/doc/connector-net/en/connector-net-programming-connecting-connection-string.html

*.NET Framework Fournisseur de données pour SQL Server*
Une chaîne de connexion d'échantillon ressemble à l'exemple suivant :

```
Data Source=DBSQLSERV;Initial Catalog=ProductsDB;User ID=dbuser;Password=dbpass
```

Voir aussi : https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms254500(v=vs.110).aspx

*Fournisseur de données 10.1.2 IBM DB2 pour .NET Framework 4.0*
Une chaîne de connexion d'échantillon ressemble à l'exemple suivant :

```
Database=PRODUCTS;UID=user;Password=password;Server=localhost:50000;
```

**Note :** Ce fournisseur est généralement installé avec le paquet IBM DB2 Data Server Client. Si le fournisseur n'est pas sur la liste des fournisseurs ADO.NET après avoir installé le pack IBM DB2 Data Server Client, veuillez consulter la note technique suivante : https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21429586. Voir aussi :

 © 2019-2025 Altova GmbH

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_10.1.0/com.ibm.swg.im.dbclient.adonet.ref.doc/doc/DB2ConnectionClassConnectionStringProperty.html

*Fournisseur de données Oracle pour .NET (ODP.NET)*
Le pack d'installation qui comprend le fournisseur ODP.NET peut être téléchargé depuis le site Internet Oracle (voir http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/downloads/index.html). Une chaîne de connexion d'échantillon ressemble à l'exemple suivant :

```
Data Source=DSORCL;User Id=user;Password=password;
```

où `DSORCL` est le nom de la source de données qui pointe vers un nom de service Oracle défini dans le fichier **`tnsnames.ora`**, comme décrit dans la section Connexion à Oracle (ODBC).

Pour vous connecter sans configurer un nom de service dans le fichier **`tnsnames.ora`**, utilisez une chaîne comme :

```
Data Source=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=host)(PORT=port)))
(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=MyOracleSID)));User
Id=user;Password=password;
```

Voir aussi : https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/win.111/b28375/featConnecting.htm

## 16.1.4.3 Notes de prise en charge ADO.NET

La table suivante recense des pilotes de base de données ADO.NET connus qui ne sont pas pris en charge actuellement ou présentent une prise en charge limitée dans XMLSpy.

| Base de données | Pilote | Notes de prise en charge |
|---|---|---|
| Toutes les bases de données | **.Net Framework Data Provider pour ODBC** | Prise en charge limitée. Des problèmes connus existent avec des connexions Microsoft Access. Nous recommandons d'utiliser les connexions directes ODBC à la place. |
| | **.Net Framework Data Provider pour OleDb** | Prise en charge limitée. Des problèmes connus existent avec des connexions Microsoft Access. Nous recommandons d'utiliser les connexions directes ADO à la place. |
| Firebird | **Firebird ADO.NET Data Provider** | Prise en charge limitée. Nous recommandons d'utiliser ODBC ou JDBC à la place. |
| Informix | **IBM Informix Data Provider pour .NET Framework 4.0** | N'est pas pris en charge. Utiliser **DB2 Data Server Provider** à la place. |
| IBM DB2 pour i (iSeries) | **.Net Framework Data Provider pour i5/OS** | N'est pas pris en charge. Utiliser **.Net Framework Data Provider for IBM i** à la place, installé en tant que partie de *IBM i Access Client Solutions - Windows Application Package*. |
| Oracle | **.Net Framework Data Provider pour Oracle** | Prise en charge limitée. Bien que ce pilote soit fourni avec le .NET Framework, Microsoft |

| Base de données | Pilote | Notes de prise en charge |
|---|---|---|
| | | n'encourage pas son utilisation car il est obsolète. |
| PostgreSQL | — | Aucun pilote ADO.NET pour ce fournisseur n'est pris en charge. Utiliser une connexion native à la place. |
| Sybase | — | Aucun pilote ADO.NET pour ce fournisseur n'est pris en charge. |

## 16.1.5 Connexion JDBC

JDBC (Java Database Connectivity) est une interface d'accès à des bases de données, elle fait partie de la plateforme logicielle Java d'Oracle. Les connexions JDBC nécessitent généralement plus de ressources que les connexions ODBC, mais elles peuvent fournir des fonctions qui ne sont pas disponibles par le biais d'ODBC.

### Prérequis

- JRE (Java Runtime Environment) ou Java Development Kit (JDK) doit être installé. Il peut s'agir soit d'Oracle JDK, soit d'un build open source comme Oracle OpenJDK. XMLSpy déterminera le chemin vers la Java Virtual Machine (JVM) depuis les emplacements suivants, dans l'ordre suivant : (i) le chemin personnalisé JVM que vous avez éventuellement défini dans l'application **Options**; ; (ii) le chemin JVM trouvé dans le registre Windows; (iii) la variable d'environnement `JAVA_HOME`.
- Assurez-vous que la plateforme de XMLSpy (32-bit, 64-bit) correspond à celle du JRE/JDK.
- Les pilotes JDBC du distributeur de base de données doivent être installés. Ils peut s'agir de pilotes JDBC installés comme faisant partie de l'installation client de la base de données, ou de bibliothèques JDBC prises en charge (fichiers `.jar`) qui sont téléchargées séparément. Voir aussi Exemples de connexion aux bases de données.
- La variable d'environnement `CLASSPATH` doit inclure le chemin du pilote JDBC (un ou plusieurs fichiers `.jar`) sur votre système d'exploitation Windows. Lorsque vous installez des clients de base de données, l'installateur peut configurer cette variable automatiquement. Voir aussi Configuration de CLASSPATH.

### Se connecter à SQL Server par le biais de JDBC avec des identifiants Windows

Si vous vous connectez à SQL Server par le biais de JDBC avec des identifiants Windows (sécurité intégrée), veuillez noter :

- Le fichier **`sqljdbc_auth.dll`** contenu dans le package du pilote JDBC doit être copié dans un répertoire qui se trouve dans la variable d'environnement du système `PATH`. Il y a deux fichiers de ce type, un pour la plateforme x86 et un pour la plateforme x64. Veuillez vous assurer que vous ajoutez à `PATH` celui qui correspond à votre plateforme JDK.
- Le string de connexion JDBC doit inclure la propriété **`integratedSecurity=true`**.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la documentation *Microsoft JDBC driver for SQL Server*, https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/jdbc/building-the-connection-url.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Configurer une connexion JDBC

1. Lancez l'assistant de connexion de la base de données et cliquez sur **Connexions JDBC**.
2. Si requis, saisissez une liste de chemins d'accès de fichiers `.jar` séparée par des points-virgules dans le champ *Classpaths*. Les bibliothèques `.jar` qui sont saisies ici seront chargées dans l'environnement en plus de celles déjà définies dans la variable d'environnement `CLASSPATH`. Les pilotes JDBC trouvés dans les bibliothèques source `.jar` référencés par le biais du champ *Classpaths* et le `CLASSPATH` du système sont recensés dans la liste déroulante *Pilote* (voir la prochaine étape).




3. Dans le champ *Pilote*, sélectionnez le pilote JDBC depuis la liste ou saisissez un nom Java class. La liste contiendra les pilotes JDBC configurés à travers dans le champ *Classpaths* (voir ci-dessus) et la variable d'environnement `CLASSPATH`.

> Les chemins de pilote JDBC définis dans la variable `CLASSPATH`, ainsi que dans tout chemin de fichier .jar saisis directement dans la boîte de dialogue de connexion de base de données sont tous fournis sur la Java Virtual Machine (JVM). La JVM décide ensuite quels pilotes utiliser pour établir une connexion. Il est recommandé de garder une trace des classes Java chargées dans la JVM pour ne pas créer de conflits de pilotes JDBC potentiels et éviter des résultats inattendus lors d'une connexion à la base de données.

4. Saisissez le nom utilisateur et le mot de passe de la base de données dans les champs correspondants.
5. Dans le champ *URL de base de données*, saisissez la connexion JDBC URL (chaîne de connexion JDBC) dans le format spécifique de votre type de base de données. La table suivante décrit la syntaxe des chaînes de connexion JDBC pour des types de bases de données communs.

| Base de données | URL de connexion JDBC |
|---|---|
| Firebird | jdbc:firebirdsql://<host>[:<port>]/<database path or alias> |
| IBM DB2 | jdbc:db2://hostName:port/databaseName |
| IBM DB2 for i | jdbc:as400://[host] |
| IBM Informix | jdbc:informix-sqli://hostName:port/databaseName:INFORMIXSERVER=myserver |
| MariaDB | jdbc:mariadb://hostName:port/databaseName |
| Microsoft SQL Server | jdbc:sqlserver://hostName:port;databaseName=name |
| MySQL | jdbc:mysql://hostName:port/databaseName |
| Oracle | jdbc:oracle:thin:@hostName:port:SID<br>jdbc:oracle:oci:@//hostName:port:service |
| Oracle XML DB | jdbc:oracle:oci:@//hostName:port:service |
| PostgreSQL | jdbc:postgresql://hostName:port/databaseName |
| Progress OpenEdge | jdbc:datadirect:openedge://host:port;databaseName=db_name |
| Sybase | jdbc:sybase:Tds:hostName:port/databaseName |
| Teradata | jdbc:teradata://databaseServerName |

Notez que des variations de la syntaxe des formats recensés ci-dessus sont également possible. Par exemple, l'URL de la base de données peut exlure le port ou peut inclure le nom utilisateur et le mot de passe de la base de données. Vérifiez la documentation du distributeur de la base de données pour plus de détails.

6. Cliquez sur **Connexion**.

### 16.1.5.1 Configuration de CLASSPATH

La variable d'environnement `CLASSPATH` est utilisée par Java Runtime Environment (JRE) ou le Kit de développement Java (JDK) pour situer les classes Java et d'autres fichiers de ressource sur votre système d'exploitation. Lorsque vous vous connectez à une base de données par le biais de JDBC, cette variable doit être configurée pour contenir le chemin vers le pilote JDBC sur votre système d'exploitation, et, dans certains cas, le chemin vers des fichiers de bibliothèques supplémentaires spécifiques au type de base de données que vous utilisez.

La table suivante recense des chemins de fichier échantillon qui doivent généralement être inclus dans la variable `CLASSPATH`. Vous devrez éventuellement ajuster cette information sur la base de l'emplacement du pilote JDBC sur votre système, du nom de pilote JDBC, et de la version JRE/JDK présente sur votre système d'exploitation. Pour éviter tout problème de connectivité, contrôlez les instructions d'installation et les étapes de configuration de pré-installation ou de post-installation applicables au pilote JDBC installé sur votre système d'exploitation.

 © 2019-2025 Altova GmbH

| Base de données | Entrées CLASSPATH échantillons |
|---|---|
| Firebird | C:\Program Files\Firebird\Jaybird-2.2.8-JDK_1.8\jaybird-full-2.2.8.jar |
| IBM DB2 | C:\Program Files (x86)\IBM\SQLLIB\java\db2jcc.jar;C:\Program Files (x86)\IBM\SQLLIB\java\db2jcc_license_cu.jar; |
| IBM DB2 pour i | C:\jt400\jt400.jar; |
| IBM Informix | C:\Informix_JDBC_Driver\lib\ifxjdbc.jar; |
| Microsoft SQL Server | C:\Program Files\Microsoft JDBC Driver 4.0 for SQL Server\sqljdbc_4.0\enu\sqljdbc.jar |
| MariaDB | **<installation directory>**\mariadb-java-client-2.2.0.jar |
| MySQL | **<installation directory>**\mysql-connector-java-*version*-bin.jar; |
| Oracle | **ORACLE_HOME**\jdbc\lib\ojdbc6.jar; |
| Oracle (avec XML DB) | **ORACLE_HOME**\jdbc\lib\ojdbc6.jar;**ORACLE_HOME**\LIB\xmlparserv2.jar; **ORACLE_HOME**\RDBMS\jlib\xdb.jar; |
| PostgreSQL | **<installation directory>**\postgresql.jar |
| Progress OpenEdge | %DLC%\java\openedge.jar;%DLC%\java\pool.jar;<br><br>Note : Si le Progress OpenEdge SDK est installé sur la machine, %DLC% est le répertoire où OpenEdge est installé. |
| Sybase | C:\sybase\jConnect-7_0\classes\jconn4.jar |
| Teradata | **<installation directory>**\tdgssconfig.jar;**<installation directory>**\terajdbc4.jar |

Veuillez prendre note des points suivants :

- Le paramètre CLASSPATH est disponible dans le paramètre des Variables d'environnement sur votre système Windows. Inclure dans le chemin CLASSPATH où le pilote JDBC est situé, le séparant d'autres chemins par un point-virgule.
- Modifier la variable CLASSPATH peut affecter le comportement des applications Java sur votre machine. Pour comprendre les possibles implications avant de poursuivre, consultez la documentation Java.
- Les variables d'environnement peuvent être utilisateur ou système. Pour changer les variables d'environnement système, vous aurez besoin de droits administratifs sur le système d'exploitation.
- Après avoir modifié la variable d'environnement, redémarrez les programmes en cours pour que la configuration puisse prendre effet. En alternative, déconnectez-vous ou redémarrez votre système d'exploitation.

## 16.1.6 Connexion ODBC

ODBC (Open Database Connectivity) est une technologie d'accès de données largement utilisée qui vous permet de vous connecter à une base de données depuis XMLSpy. Elle peut être utilisée soit en tant que principal moyen pour se connecter à la base de données, ou comme alternative aux connexions pilotées native, OLE DB ou JDBC.

Pour se connecter à une base de données par le biais d'ODBC, vous devrez tout d'abord créer un nom de source de données (DSN) ODBC sur le système d'exploitation. Cette étape n'est pas nécessaire si le DSN a déjà été créé, par exemple par un autre utilisateur du système d'exploitation. Le DSN représente une manière uniforme de décrire la connexion de base de données à toute application client prise en charge ODBC du système d'exploitation, y compris XMLSpy. Les variables peuvent être de types suivants :

- DSN Système
- DSN Utilisateur
- DSN Fichier

Une source de données *System* est accessible par tous les utilisateurs avec des privilèges sur le système d'exploitation. Une source de données *Utilisateur* est disponible pour l'utilisateur l'ayant créée. Enfin, si vous créez un *DSN Fichier*, la source de données sera créée en tant que fichier avec une extension .dsn que vous pouvez partager avec d'autres utilisateurs, à condition qu'ils aient installé les pilotes utilisés par la source de données.

Tout DSN déjà disponible sur votre machine est recensé par la boîte de dialogue de connexion de base de données lorsque vous cliquez sur **connexions ODBC** dans la boîte de dialogue de connexion ODBC (*voir capture d'écran ci-dessous*).

 © 2019-2025 Altova GmbH




Si un DSN vers la base de données requise n'est pas disponible, l'assistant de connexion à la base de données de XMLSpy vous guidera pendant la création ; néanmoins, vous pouvez aussi le créer directement sur votre système d'exploitation Windows. Dans tous les cas, avant de commencer, assurez-vous que le pilote ODBC applicable pour votre base de données se trouve dans la liste des pilotes ODBC disponibles pour le système d'exploitation (voir Consulter les pilotes ODBC disponibles ).

## Se connecter avec un nouveau DSN

Pour se connecter avec un nouveau DSN, exécutez les étapes suivantes. Notez que, pour créer un DSN Système, vous avez besoin de droits administratifs sur le système d'exploitation et XMLSpy doit être exécuté comme administrateur.

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données.
2. Dans le dialogue de connexion à la base de données, cliquez sur **Connexions ODBC**.
3. Sélectionnez un type de source de données (DSN Utilisateur, DSN Système, DSN Fichier).
4. Cliquez sur **Ajouter** .
5. Sélectionnez un pilote, puis cliquez sur **DSN Utilisateur** ou **DSN Système** (dépendant du type de DSN que vous voulez créer). Si le pilote applicable pour votre base de données n'est pas dans la liste, téléchargez-le de la base de données et installez-le (voir Aperçu des pilotes de base de données ).
6. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, remplissez toute information de connexion spécifique au pilote pour compléter la configuration.

Pour que la connexion soit établie avec succès, vous devrez fournir le nom d'hôte (ou l'adresse IP) du serveur de base de données, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe de la base de données. Il peut y avoir d'autres paramètres de connexion optionnels - ces paramètres varient entre les fournisseurs de bases de données. Pour lire des informations plus détaillées concernant les paramètres spécifiques à chaque méthode de connexion, veuillez consulter la documentation du fournisseur du pilote. Pour se connecter en utilisant un DSN existant : Ceci vous permet de réutiliser les détails liés à la connexion de base de données à chaque fois que vous voulez vous connecter à la base de données. Veuillez noter que les DSN Utilisateur sont ajoutés à la liste des DSN Utilisateur alors que les DSN Système sont ajoutés à la liste des DSN Système.

### Se connecter à un DSN existant

Pour se connecter à un DSN existant, suivez les étapes suivantes.

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données.
2. Cliquez sur **ODBC Connections**.
3. Sélectionnez le type de la source de données existante (DSN Utilisateur, DSN Système, DSN Fichier).
4. Cliquez sur l'enregistrement DSN existant, puis cliquez sur **Se connecter**.

### Construire une chaîne de connexion basée sur un fichier .dsn existant

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données.
2. Cliquez sur **ODBC Connections**.
3. Sélectionnez **Générer une chaîne de connexion**, puis cliquez sur **Générer**.
4. Si vous souhaitez construire la chaîne de connexion en utilisant un DSN Fichier, cliquez sur l'onglet *Source de données de fichier*. Sinon, cliquez sur l'onglet *Source de données de l'appareil*. (Les DSN Système et DSN Utilisateur sont connus comme sources de données « Appareil ».)
5. Sélectionnez le fichier `.dsn` requis, puis cliquez sur **OK**.

### Se connecter en utilisant une chaîne de connexion préparée

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données.
2. Cliquez sur **ODBC Connections**.
3. Sélectionnez **Générer une chaîne de connexion**.
4. Collez la chaîne de connexion dans la fenêtre fournie, puis cliquez sur **Se connecter**.

## 16.1.6.1 Consulter les pilotes ODBC disponibles

Vous pouvez consulter les pilotes ODBC disponibles sur votre système d'exploitation dans l'Administrateur de source de données ODBC. Vous pouvez accéder à l'Administrateur de source de données ODBC (`Odbcad32.exe`) à partir du Panneau de configuration Windows, sous Outils d'administration. Dans les systèmes d'exploitation 64-bit, vous trouverez deux versions de ce programme d'exécution :

- La version 32-bit du fichier `Odbcad32.exe` est située dans le répertoire `C:\Windows\SysWoW64` (en partant du fait que `C:` est votre pilote de système).
- La version 64-bit du fichier `Odbcad32.exe` est située dans le répertoire `C:\Windows\System32`.

 © 2019-2025 Altova GmbH

Tout pilote de base de données 32-bit installé sera visible dans la version 32-bit de l'Administrateur de source de données ODBC (*capture d'écran ci-dessous*), alors que les pilotes 64-bit seront visibles dans la version 64-bit. Veuillez donc vous assurer que vous contrôlez les pilotes de base de données depuis les versions pertinentes de l'Administrateur de source de données ODBC.




Si le pilote de votre base de données cible n'existe pas dans la liste, ou si vous souhaitez ajouter un autre pilote, vous devrez le télécharger auprès du distributeur de base de données (voir Aperçu des pilotes de base de données). Une fois que le pilote ODBC est disponible sur votre système, vous êtes prêt à créer des connexions ODBC (voir Configurer une connexion ODBC).

## 16.1.7 Connexion SQLite

SQLite est un type autonome de base de données sur base de fichier, idéal pour des scénarios mettant l'accent sur la portabilité et la simplicité de configuration. Puisque les bases de données SQLite sont prises en charge nativement par XMLSpy, vous n'aurez pas besoin d'installer des pilotes pour les connecter.

### Notes de prise en charge de la base de données SQLite

- Sur Linux, le timeout pour l'exécution d'instruction n'est pas pris en charge pour les bases de données SQLite.
- La recherche plein texte n'est pas prise en charge pour les tables.

- SQLite permet des valeurs de types de données différents dans chaque ligne d'une table donnée. Toutes les valeurs traitées doivent être compatibles avec le type de colonne déclaré ; c'est pourquoi les valeurs non attendues peuvent être extraites et les erreurs d'exécution peuvent se produire si votre base de données SQLite a des valeurs de ligne qui ne sont pas les mêmes que le type de colonne déclaré.

**Important :** Il est recommandé de créer des tables avec le mot-clé `STRICT` afin de garantir un comportement plus prévisible de vos données. Autrement, les données ne sont pas écrites ou lues correctement lorsque les valeurs de différents types sont mélangées dans une colonne. Pour en savoir plus sur les tables STRICT, voir la documentation SQLite.

## 16.1.7.1 Connexion à une base de données SQLite existante

Vous pouvez vous connecter à une base de données SQLite soit en utilisant l'assistant de connexion, soit directement depuis Windows Explorer, en utilisant la commande **Ouvrir avec...**.

### Lancez l'assistant de la connexion

Pour se connecter à une base de données SQLite existante:

1. Exécutez l'assistant de connexion de la base de données (voir Lancer l'Assistant de connexion de la base de données).
2. Choisir **SQLite**, puis cliquer sur **Suivant**.




3. Choisir **Utiliser une base de données SQLite existante**, puis chercher le fichier de base de données SQLite, ou saisir le chemin (soit relatif soit absolu) menant à la base de données. La touche **Connection** s'active lorsque vous avez saisi le chemin menant vers un fichier de base de données SQLite.
4. En option, sélectionnez la case **Désactiver clés étrangères**, voir Contraintes de clé étrangère.
5. Cliquez sur **Se connecter**.

 © 2019-2025 Altova GmbH

### Depuis Windows Explorer

Vous pouvez aussi ouvrir une base de données SQLite directement depuis Windows Explorer, comme suit :

Vous pouvez aussi ouvrir une base de données Microsoft Access directement depuis Windows Explorer comme suit :

1. Cliquez avec la touche de droite de la souris sur un fichier de base de données existant dans Windows Explorer et sélectionnez **Ouvrir avec** depuis le menu contextuel.
2. Sélectionnez *DatabaseSpy* depuis la liste des suggestions. Si cette suggestion n'est pas disponible, sélectionnez *Choisir une autre appli*, et recherchez le programme d'exécution de DatabaseSpy depuis le répertoire d'installation.
3. Si l'assistant de connexion à la base de données apparaît, cliquez sur **Fermer** pour l'ignorer.

Vous pouvez glisser et déposer le fichier de base de données dans DatabaseSpy si ce dernier est déjà ouvert.

*Notes sur DatabaseSpy*

- Vous pouvez configurer en option DatabaseSpy depuis **Outils | Options** afin de ne pas montrer l'assistant de connexion à la base de données à chaque fois que l'application démarre. À cette fin, décochez la case à cocher *dialogue Afficher créer une connexion de base de données* dans le groupe des paramètres *Général*.
- Si DatabaseSpy est ouvert et que la source de données vers le même fichier de base de données existe déjà, la source de données sera réutilisée ; aucune source de données dupliquée ne sera créée.

## 16.1.7.2 Création d'une nouvelle base de données SQLite

Si vous voulez créer un nouveau fichier de base données SQLite et vous y connecter, suivez les étapes ci-dessous. Le fichier de base de données créé par XMLSpy sera vide. Utilisez les requêtes ou scripts pour créer la structure de base de données requise et remplissez-la avec des données.

1. Exécutez l'assistant de connexion de la base de données (voir Lancer l'Assistant de connexion de la base de données).
2. Choisir **SQLite**, puis cliquer sur **Suivant**.




3. Sélectionner **Créer une nouvelle base de données SQLite**, puis saisir le chemin (soit relatif soit absolu) du fichier la base de données à créer (par exemple, `c:\users\public\products.sqlite`). En alternative, cliquer **Parcourir** pour sélectionner un dossier, saisir le nom du fichier de la base de données dans la case de texte *Nom de fichier* et cliquer sur **Enregistrer**.

> Assurez-vous que vous détenez les droits d'écriture pour le dossier dans lequel vous souhaitez créer le ficher de base de données.

4. En option, sélectionnez la case **Désactiver clés étrangères**, voir Contraintes de clé étrangère.
5. Cliquez sur **Se connecter**.

## 16.1.7.3 Contraintes de clé étrangère

Lorsque vous vous connecter à une base de données SQLite existante depuis XMLSpy, ou si vous en créez une nouvelle, les contraintes de clé étrangère sont activées par défaut. Elles aident à préserver l'intégrité des données dans votre base de données. Par exemple, lorsque des clés étrangères sont activées, il n'est pas possible de supprimer un enregistrement d'une table si elle a des dépendances dans une autre table.

Dans certains cas, vous souhaiterez éventuellement contourner temporairement ce comportement et désactiver les clés étrangères, peut-être pour mettre à jour ou insérer plusieurs lignes de données sans recevoir d'erreurs de validation des données. Afin de désactiver explicitement des clés étrangères avant de vous connecter à la base de données SQLite, choisir l'option **Désactiver clés étrangères** disponible dans l'assistant de la base de données.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Lorsque les clés étrangères sont désactivées, vous pourrez effectuer des opérations par rapport aux données qui ne seraient habituellement pas possible en raison des contrôles de validation. En même temps, vous courez néanmoins le risque d'introduire des données erronées dans la base de données ou de créer des lignes « orphelines ». (Un exemple de ligne « orpheline » serait une adresse dans la table des « adresses » non associée à une personne dans la table « personne », car la personne a été supprimée, mais son adresse associée ne l'a pas été.)

## 16.1.8 Connexions natives

Les connexions natives sont des connexions directes vers des propres protocoles de réseau et pilotes de la base de données. Pour cette raison, aucun pilote supplémentaire ne doit être installé. Les connexions natives fournissent la méthode la plus efficace d'interaction avec la base de données et une prise de charge complète des fonctions.

Vous pouvez configurer des connexions natives dans les BD suivantes :

- MariaDB
- MySQL
- SQLite
- PostgreSQL

### Configuration de connexion

Pour définir une connexion native, suivez les étapes suivantes ci-dessous :

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données.
2. Sélectionnez la BD à laquelle vous voulez vous connecter.
3. Dans le dialogue qui apparaît, saisissez les détails de connexion pertinents, par exemple, l'hôte (par ex., *localhost*), en option le port (typiquement 5432), Mode SSL dans le cas de MySQL, le nom de la base de données, nom utilisateur et mot de passe dans les boîtes correspondantes.
4. Cliquez sur **Se connecter**.

### Connexions SQLite

Pour des informations détaillées sur les connexions SQLite, voir le sujet Connexion SQLite.

### Notes pour PostrgreSQL

Si le serveur de base de données PostgreSQL se trouve sur une machine différente, veuillez noter les points suivants :

- Le serveur de base de données PostgreSQL doit être configuré de manière à accepter les connexions provenant des clients. En particulier, le fichier **pg_hba.conf** doit être configuré de manière à permettre des connexions non locales. Ensuite, le fichier **postgresql.conf** doit être configuré de manière à écouter des adresses IP et des ports spécifiés. Pour plus d'information, consultez la documentation PostgreSQL (https://www.postgresql.org/docs/9.5/static/client-authentication-problems.html).
- Le serveur doit être configuré de manière à accepter les connexions sur le port désigné (en général 5432) par le biais du pare-feu. Par exemple, sur un serveur de base de données exécuté sur Windows, une règle peut être créée pour permettre des connexions sur le port 5432 par le biais du pare-feu, depuis **Panneau de configuration > Pare-feu Windows > Fonctions avancées > Règles entrantes**.

## 16.1.9 Ressources globales

Après avoir créé une base de données en tant que ressource globale, ses détails de connexion sont stockés et peuvent être utilisés dans tous les produits Altova installés sur votre appareil.

### Créer une base de données en tant que ressource globale

Pour créer une base de données en tant que ressource globale, suivez les étapes suivantes

1. Dans le menu **Outils** de XMLSpy, cliquez sur les **Ressources globales**.
2. Cliquez sur **Ajouter**, puis cliquez sur Base de données.
3. Saisissez un nom pour la ressource globale dans le champ *Resource Alias*.
4. Cliquer sur **Choose Database**. L'assistant de connexion apparait.
5. Utiliser l'assistant de connexion pour ajouter une connexion de base de données, tel que décrit ci-dessus.

### Utiliser une base de données ressource globale

Pour utiliser une base de données qui a été créée en tant que ressource globale (*voir-ci-dessus*), suivez les étapes suivantes :

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données, tel que décrit ci-dessus.
2. Sélectionnez les Ressources globales. Toutes les bases de données qui ont été créées en tant que ressources globales seront recensées par leurs noms dans le volet des Ressources globales (*voir la capture d'écran ci-dessous*).

 © 2019-2025 Altova GmbH

3. Sélectionnez la ressource globale de votre choix. Astuce : déplacez le curseur sur une ressource globale dans la liste afin de voir l'information sur les bases de données.

## 16.1.10 Exemples de connexion à la base de données

Cette section comprend des exemples de connexion à une base de données provenant de XMLSpy par le biais de ADO, ODBC ou JDBC. Les exemples de connexion ADO.NET sont recensés séparément, voir Chaînes de connexion échantillons ADO.NET. Pour consulter des instructions concernant la mise en place d'une connexion native sur PostgreSQL et SQLite, voir Configurer une connexion PostgreSQL et Configurer une connexion SQLite, respectivement.

Veuillez prendre note des points suivants :

- Les instructions peuvent différer si votre configuration Windows, l'environnement de réseau et le client de base de données ou le logiciel de serveur ne sont pas les mêmes que ceux décrits dans chaque exemple.
- En ce qui concerne la plupart des types de base de données, il est possible de se connecter en utilisant plus d'une technologie d'accès aux données (ADO, ADO.NET, ODBC, JDBC) ou pilote. La performance de la connexion de la base de données, ainsi que ses fonctions et ses limitations dépendront du pilote sélectionné, du logiciel client de base de données (le cas échéant), et de tout autre paramètre de connectivité que vous êtes susceptible d'avoir configuré outre XMLSpy.

### 16.1.10.1 Firebird (JDBC)

Cet exemple illustre comment se connecter à la base de données Firebird par le biais de JDBC.

#### Prérequis

- JRE (Java Runtime Environment) ou Java Development Kit (JDK) doit être installé. Il peut s'agir soit d'Oracle JDK, soit d'un build open source comme Oracle OpenJDK. XMLSpy déterminera le chemin vers la Java Virtual Machine (JVM) depuis les emplacements suivants, dans l'ordre suivant : (i) le chemin personnalisé JVM que vous avez éventuellement défini dans l'application **Options**; ; (ii) le chemin JVM trouvé dans le registre Windows; (iii) la variable d'environnement `JAVA_HOME`.

- Assurez-vous que la plateforme de XMLSpy (32-bit, 64-bit) correspond à celle du JRE/JDK.
- Le pilote Firebird JDBC doit être disponible sur votre système d'exploitation (il prend la forme d'un fichier .jar qui offre une connectivité à la base de données). Le pilote peut être téléchargé depuis le site web Firebird ( https://www.firebirdsql.org/ ). Cet exemple utilise *Jaybird 5.0.6.*
- Vous disposez des détails de connexion de base de données suivante : l'hôte, le port, le chemin de base de données , le nom ou l'alias, le nom utilisateur et le mot de passe.

### Connexion

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données et cliquez sur **Connexions JDBC** (*voir Connexion JDBC pour une capture d'écran du dialogue*).
2. Dans le champ *Classpaths*, saisissez le chemin vers le fichier `.jar` qui fournit la connectivité vers la base de données. Le cas échéant, vous pouvez également saisir une liste séparée-point-virgule des chemins de fichier `.jar`. Si vous avez ajouté un chemin de fichier au CLASSPATH du système, vous pouvez laisser ce champ vide.
3. Dans le champ *Pilote*, sélectionnez le pilote approprié. Les pilotes pertinents seront disponibles uniquement si un chemin de fichier `.jar` valide se trouve dans le champ *Classpaths* ou dans la variable d'environnement `CLASSPATH`.
4. Saisissez un nom utilisateur et mot de passe pour la base de données dans les champs correspondants.
5. Saisissez la chaîne de connexion JDBC dans le champ *URL de base de données* selon le modèle dans la table ci-dessous, remplaçant les valeurs en surbrillance avec celles de votre serveur de base de données.
6. Cliquez sur **Se connecter**.

*Les détails de connexion de l'exemple Firebird*

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Classpaths | `C:\jdbc\firebird\jaybird-full-5.0.6.jar` |
| Pilote | *org.firebirdsql.jdbc.FBDriver* |
| URL de base de données | `jdbc:firebirdsql://<host>[:<port>]/<database path or alias>` |

## 16.1.10.2 Firebird (ODBC)

Cet exemple illustre comment se connecter à une base de données Firebird 2.5.4 fonctionnant sur un serveur Linux.

### Prérequis

- Le serveur de base de données Firebird est configuré pour accepter les connexions TCP/IP des clients.
- Le pilote Firebird ODBC doit être installé sur votre système d'exploitation. Cet exemple utilise la version de pilote Firebird ODBC 2.0.3.154 téléchargée depuis le site web Firebird.
- Le client Firebird doit être installé sur votre système d'exploitation. Veuillez noter qu'aucun installateur autonome n'est disponible pour le client Firebird 2.5.4 ; le client fait partie du paquet d'installation du serveur Firebird. Vous pouvez télécharger le package d'installation du serveur Firebird depuis le site

 © 2019-2025 Altova GmbH

web Firebird. Recherchez *le programme d'installation exécutable pour un Superclassic/Classic ou Superserver complet*. Pour n'installer que les fichiers client, choisir *installer client minimum - sans serveur, sans outils* lorsque vous suivrez les instructions de l'assistant.

- Vous disposez des détails de connexion à la base de données suivantes : le nom d'hôte du serveur ou l'adresse IP, le chemin de base de données (ou alias) sur le serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe.

**Important :** La plateforme du pilote Firebird ODBC et du client (32-bit ou 64-bit) doit correspondre à celle de XMLSpy. De plus, la version du client Firebird doit correspondre à la version du serveur Firebird auquel vous vous connectez.

## Connexion

1. Lancer l'assistant de connexion à la base de données et cliquez sur **Connexions ODBC**.
2. Sélectionnez *DSN Utilisateur* (ou *DSN Système* si vous avez des privilèges administratifs), puis cliquez sur **Créer un nouveau DSN** .




3. Sélectionnez un pilote Firebird, puis cliquez sur *DSN Utilisateur* ou *DSN Système*, selon ce que vous aurez sélectionné à l'étape précédente. Si le pilote Firebird n'est pas disponible dans la liste, veuillez vous assurer qu'il est installé sur votre système d'exploitation (voir aussi Consulter les pilotes ODBC disponibles ).




4. Saisir les détails de connexion de base de données comme suit :

| | |
|---|---|
| *Nom de source de données (DSN)* | Saisir un nom descriptif pour la source de données que vous êtes en train de créer. |
| *Base de données* | Saisissez le nom d'hôte du serveur ou l'adresse IP, suivi d'un double point, suivi d'un alias de base de données (ou chemin). Dans cet exemple, le nom d'hôte est `firebirdserv`, et l'alias de base de données est `products`, comme suit :<br><br>`firebirdserv:products`<br><br>L'utilisation d'une base de données assume que, côté serveur, l'administrateur de la base de données a configuré les *produits* d'alias pour pointer vers le fichier de base de données Firebird (.fdb) sur le serveur (voir la documentation Firebird pour plus de détails).<br><br>Vous pouvez également utiliser l'adresse IP du serveur à la place du nom d'hôte et un chemin à la place d'un alias ; donc n'importe laquelle des chaînes de connexion d'échantillon est valide :<br><br>`firebirdserver:/var/Firebird/databases/butterflies.fdb`<br>`127.0.0.1:D:\Misc\Lenders.fdb` |

| | |
|---|---|
| | Si la base de données se trouve sur la machine Windows locale, cliquer sur **Parcourir** et sélectionner directement le fichier de base de données Firebird (.fdb). |
| *Client* | Saisissez le chemin du fichier **fbclient.dll**. Par défaut, il s'agit du sous-répertoire `bin` du répertoire d'installation Firebird. |
| *Compte de base de données* | Saisissez le nom d'utilisateur de la base de données fourni par l'administrateur de la base de données (dans cet exemple, `PROD_ADMIN`). |
| *Mot de passe* | Saisissez le mot de passe de la base de données fourni par l'administrateur de la base de données. |

5. Cliquez sur **OK** pour terminer.

## 16.1.10.3 IBM DB2 (JDBC)

Cet exemple illustre comment se connecter à un serveur de base de données IBM DB2 par le biais de JDBC.

### Prérequis

- JRE (Java Runtime Environment) ou Java Development Kit (JDK) doit être installé. Il peut s'agir soit d'Oracle JDK, soit d'un build open source comme Oracle OpenJDK. XMLSpy déterminera le chemin vers la Java Virtual Machine (JVM) depuis les emplacements suivants, dans l'ordre suivant : (i) le chemin personnalisé JVM que vous avez éventuellement défini dans l'application **Options**; ; (ii) le chemin JVM trouvé dans le registre Windows; (iii) la variable d'environnement `JAVA_HOME`.
- Assurez-vous que la plateforme de XMLSpy (32-bit, 64-bit) correspond à celle du JRE/JDK.
- Le pilote JDBC (un ou plusieurs fichiers .jar qui offrent une connectivité à la base de données) doit être disponible sur votre système d'exploitation. Cet exemple utilise le pilote JDBC disponible après avoir installé la version 10.1 (64-bit) IBM Data Server Client. Pour installer les pilotes JDBC, choisir une installation *Typical*, ou sélectionner cette option explicitement sur l'assistant d'installation.




Si vous n'avez pas changé le chemin d'installation par défaut, les fichiers `.jar` requis se trouvent dans le répertoire `C:\Program Files\IBM\SQLLIB\java` après l'installation.

- Vous disposez des détails de connexion de base de données suivante : l'hôte, le port, le chemin de base de données , le nom ou l'alias, le nom utilisateur et le mot de passe.

## Connexion

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données et cliquez sur **Connexions JDBC** (*voir Connexion JDBC pour une capture d'écran du dialogue*).
2. Dans le champ *Classpaths*, saisissez le chemin vers le fichier `.jar` qui fournit la connectivité vers la base de données. Le cas échéant, vous pouvez également saisir une liste séparée-point-virgule des chemins de fichier `.jar`. Si vous avez ajouté un chemin de fichier au CLASSPATH du système, vous pouvez laisser ce champ vide.
3. Dans le champ *Pilote*, sélectionnez le pilote approprié. Les pilotes pertinents seront disponibles uniquement si un chemin de fichier `.jar` valide se trouve dans le champ *Classpaths* ou dans la variable d'environnement `CLASSPATH`.
4. Saisissez un nom utilisateur et mot de passe pour la base de données dans les champs correspondants.
5. Saisissez la chaîne de connexion JDBC dans le champ *URL de base de données* selon le modèle dans la table ci-dessous, remplaçant les valeurs en surbrillance avec celles de votre serveur de base de données.
6. Cliquez sur **Se connecter**.

 © 2019-2025 Altova GmbH

*Les détails de connexion de l'exemple IBM DB2*

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Classpaths | `C:\Program Files\IBM\SQLLIB\java\db2jcc.jar` |
| Pilote | *com.ibm.db2.jcc.DB2Driver* |
| URL de base de données | `jdbc:db2://hostName:port/databaseName` |

## 16.1.10.4 IBM DB2 (ODBC)

Cet exemple illustre comment se connecter à une base de données IBM DB2 par le biais d'ODBC.

### Prérequis

- IBM Data Server Client doit être installé et configuré sur votre système d'exploitation (cet exemple utilise IBM Data Server Client 9.7). Pour les instructions d'installation, vérifiez la documentation fournie avec votre logiciel IBM DB2. Après l'installation de IBM Data Server Client, vérifiez si les pilotes ODBC sont disponibles sur votre appareil (voir Consulter les pilotes ODBC disponibles).
- Créer un alias de base de données. Il existe plusieurs manières de le faire :
  - Depuis l'assistant de configuration IBM DB2
  - Depuis le processeur de ligne de commande IBM DB2
  - Depuis l'assistant de source de données ODBC (dans ce cas, les instructions sont indiquées ci-dessous)
- Vous disposez des détails de connexion à la base de données suivants : hôte, base de données, port, nom utilisateur et mot de passe.

### Connexion

1. Lancer l'assistant de connexion à la base de données, sélectionnez **Assistant de connexion**, puis *IBM DB2 (ODBC/JDBC)*. Cliquez sur **Suivant**.
2. Sélectionnez *ODBC* et cliquez sur **Suivant**.
3. Si vous êtes invité à éditer la liste de pilotes connus pour la base de données, sélectionnez les pilotes de base de données applicables à IBM DB2 (voir *Prérequis* ci-dessus) et cliquez sur **Suivant**.




4. Sélectionnez le pilote IBM DB2 depuis la liste, puis cliquez sur **Se connecter**. (Pour éditer la liste de pilotes disponibles, cliquez sur **Éditer les pilotes**, puis cochez ou décochez les pilotes IBM DB2 que vous souhaitez ajouter ou supprimer respectivement.)

5. Saisissez un nom de source de données (dans la capture d'écran ci-dessous, DB2DSN), puis cliquez sur **Ajouter**.




6. Dans l'onglet *Source de données*, saisissez le nom utilisateur et le mot de passe pour la base de données.
7. Dans l'onglet *TCP/IP*, saisissez le nom de la base de données, un nom pour l'alias, le nom de l'hôte et le numéro de port, puis cliquez sur **OK**.




8. Saisissez une nouvelle fois le nom utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur **OK**.

## 16.1.10.5 IBM DB2 pour i (JDBC)

Cet exemple illustre comment se connecter à un serveur de base de données IBM DB2 for i par le biais de JDBC.

## Prérequis

- JRE (Java Runtime Environment) ou Java Development Kit (JDK) doit être installé. Il peut s'agir soit d'Oracle JDK, soit d'un build open source comme Oracle OpenJDK. XMLSpy déterminera le chemin vers la Java Virtual Machine (JVM) depuis les emplacements suivants, dans l'ordre suivant : (i) le chemin personnalisé JVM que vous avez éventuellement défini dans l'application **Options**; ; (ii) le chemin JVM trouvé dans le registre Windows; (iii) la variable d'environnement `JAVA_HOME`.
- Assurez-vous que la plateforme de XMLSpy (32-bit, 64-bit) correspond à celle du JRE/JDK.
- Le pilote JDBC (un ou plusieurs fichiers .jar qui offrent une connectivité à la base de données) doit être disponible sur votre système d'exploitation. Cet exemple utilise la source ouverte **Toolbox for Java/JTOpen** version 9.8 (http://jt400.sourceforge.net/). Après avoir installé le package et l'avoir décompressé vers un répertoire local, les fichiers .jar requis seront disponibles dans le sous-répertoire **lib**.
- Vous disposez des détails de connexion de base de données suivante : l'hôte, le port, le chemin de base de données , le nom ou l'alias, le nom utilisateur et le mot de passe.

## Connexion

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données et cliquez sur **Connexions JDBC** (*voir Connexion JDBC pour une capture d'écran du dialogue*).
2. Dans le champ *Classpaths*, saisissez le chemin vers le fichier `.jar` qui fournit la connectivité vers la base de données. Le cas échéant, vous pouvez également saisir une liste séparée-point-virgule des chemins de fichier `.jar`. Si vous avez ajouté un chemin de fichier au CLASSPATH du système, vous pouvez laisser ce champ vide.
3. Dans le champ *Pilote*, sélectionnez le pilote approprié. Les pilotes pertinents seront disponibles uniquement si un chemin de fichier `.jar` valide se trouve dans le champ *Classpaths* ou dans la variable d'environnement `CLASSPATH`.
4. Saisissez un nom utilisateur et mot de passe pour la base de données dans les champs correspondants.
5. Saisissez la chaîne de connexion JDBC dans le champ *URL de base de données* selon le modèle dans la table ci-dessous, remplaçant les valeurs en surbrillance avec celles de votre serveur de base de données.
6. Cliquez sur **Se connecter**.

*Les détails de connexion de l'exemple IBM DB2 for i*

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Classpaths | `C:\jdbc\jtopen_9_8\jt400.jar` |
| Pilote | *com.ibm.as400.access.AS400JDBCDriver* |
| URL de base de données | `jdbc:as400://host[:<port>]/<database path or alias>` |


© 2019-2025 Altova GmbH

## 16.1.10.6 IBM DB2 pour i (ODBC)

Cet exemple illustre comment se connecter à une base de données *IBM DB2 for i* par le biais d'ODBC.

### Prérequis

- *IBM System i Access for Windows* doit être installé sur votre système d'exploitation. Pour les instructions d'installation, vérifiez la documentation fournie avec votre logiciel *IBM DB2 for i*. Après l'installation, vérifiez si le pilote ODBC est disponible sur votre appareil.




- Vous disposez des détails de connexion à la base de données suivants : l'adresse IP du serveur de et la base de données, le nom d'utilisateur de la base de données et le mot de passe.
- Exécuter System i Navigator et suivez l'assistant pour créer une nouvelle connexion. Sur invitation à spécifier un système, saisissez l'adresse IP du serveur de la base de données. Après avoir créer la connexion, vérifiez la connexion en cliquant sur celle-ci et sélectionnez **Fichier | Diagnostics | Vérifier connexion**.

### Connexion

1. Lancer l'assistant de connexion à la base de données et cliquez sur **Connexions ODBC**.
2. Cliquez sur *DSN Utilisateur* et cliquez sur **Créer un nouveau DSN** .
3. Sélectionnez le *pilote iSeries Access ODBC* depuis la liste et cliquez sur **DSN Utilisateur** (ou **DSN Système**, le cas échéant).




4. Saisissez un nom de source de données et sélectionnez la connexion depuis la zone de liste du Système. Dans cet exemple, le nom de la source de données est iSeriesDSN et le Système est 192.0.2.0.




5. Cliquez sur **Options de connexion**, sélectionnez *Utiliser l'ID utilisateur spécifiée ci-dessous* et saisissez le nom de l'utilisateur de la base de données (dans cet exemple, *DBUSER*).

 © 2019-2025 Altova GmbH




6. Cliquez sur **OK**. La nouvelle source de données devient disponible dans la liste des DSN.
7. Cliquez sur **Se connecter**.
8. Saisissez le nom utilisateur et le mot de passe de la base de données quand vous y êtes invité, puis cliquez sur **OK**.

## 16.1.10.7 IBM Informix (JDBC)

Cet exemple illustre comment se connecter à un serveur de base de données IBM Informix par le biais de JDBC.

### Prérequis

- JRE (Java Runtime Environment) ou Java Development Kit (JDK) doit être installé. Il peut s'agir soit d'Oracle JDK, soit d'un build open source comme Oracle OpenJDK. XMLSpy déterminera le chemin vers la Java Virtual Machine (JVM) depuis les emplacements suivants, dans l'ordre suivant : (i) le chemin personnalisé JVM que vous avez éventuellement défini dans l'application **Options**; ; (ii) le chemin JVM trouvé dans le registre Windows; (iii) la variable d'environnement `JAVA_HOME`.
- Assurez-vous que la plateforme de XMLSpy (32-bit, 64-bit) correspond à celle du JRE/JDK.
- Le pilote JDBC (un ou plusieurs fichiers .jar qui offrent une connectivité à la base de données) doit être disponible sur votre système d'exploitation. Dans cet exemple, le pilote IBM Informix JDBC version 3.70 est utilisé. En ce qui concerne les instructions d'installation du pilote, voir la documentation fournie avec le pilote ou bien le manuel « IBM Informix JDBC Driver Programmer's Guide »).

- Vous disposez des détails de connexion à la base de données suivants : hôte, nom du serveur Informix, base de données, port, nom d'utilisateur et mot de passe.

### Connexion

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données et cliquez sur **Connexions JDBC** (*voir Connexion JDBC pour une capture d'écran du dialogue*).
2. Dans le champ *Classpaths*, saisissez le chemin vers le fichier `.jar` qui fournit la connectivité vers la base de données. Le cas échéant, vous pouvez également saisir une liste séparée-point-virgule des chemins de fichier `.jar`. Si vous avez ajouté un chemin de fichier au CLASSPATH du système, vous pouvez laisser ce champ vide.
3. Dans le champ *Pilote*, sélectionnez le pilote approprié. Les pilotes pertinents seront disponibles uniquement si un chemin de fichier `.jar` valide se trouve dans le champ *Classpaths* ou dans la variable d'environnement `CLASSPATH`.
4. Saisissez un nom utilisateur et mot de passe pour la base de données dans les champs correspondants.
5. Saisissez la chaîne de connexion JDBC dans le champ *URL de base de données* selon le modèle dans la table ci-dessous, remplaçant les valeurs en surbrillance avec celles de votre serveur de base de données.
6. Cliquez sur **Se connecter**.

*Les détails de connexion de l'exemple IBM*

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Classpaths | `C:\Informix_JDBC_Driver\lib\ifxjdbc.jar` |
| Pilote | *com.informix.jdbc.IfxDriver* |
| URL de base de données | `jdbc:informix-sqli://`**`hostName`**`:`**`port`**`/`**`databaseName`**`:INFORMIXSERVER=`**`myserver`**`;` |

## 16.1.10.8 MariaDB (ODBC)

Cet exemple indique comment se connecter à un serveur de base de données MariaDB par le biais d'ODBC.

### Prérequis

- Le Connecteur MariaDB ODBC doit être installé.
- Vous disposez des détails de connexion à la base de données suivants : hôte, base de données, port, nom utilisateur et mot de passe.

### Connexion

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données, sélectionnez **Assistant de connexion**, puis *MariaDB (ODBC/ Natif)*. Cliquez sur **Suivant**.
2. Choisissez *Créer un nouveau nom de source de données (DSN) avec le pilote* et choisissez le *pilote MariaDB ODBC 3.0*. Si ce pilote n'est pas disponible dans la liste, cliquez sur **Éditer pilotes**, et choisissez un des pilotes MariaDB disponibles (la liste contient tous les pilotes ODBC installés dans

 © 2019-2025 Altova GmbH

votre système d'opération). Cliquez sur **Se connecter** pour lancer le nouvel assistant de source de données.




3. Dans le premier écran de l'assistant, saisissez un nom pour la source de données, en option, une description pour aider à identifier cette source de données ODBC dans l'avenir et cliquez sur **OK**.
4. Dans le prochain écran (capture d'écran ci-dessous), remplissez les identifiants de connexion dans la base de données (Serveur TCP/IP, nom utilisateur et mot de passe), choisissez une base de données et cliquez sur **Test DSN**.




5. Une fois la connexion établie avec succès, un message est affiché à cet effet. Cliquez sur **Suivant** et terminez l'assistant. D'autres paramètres seront éventuellement nécessaires, par exemple, des certificats SSL si vous vous connectez à MariaDB par le biais d'une connexion sécurisée).

**Note :** Si le serveur de base de données est à distance, il doit être configuré par l'administrateur du serveur pour accepter les connexions à distance depuis l'adresse IP de votre appareil.

## 16.1.10.9 Microsoft Access (ADO)

Une manière simple de se connecter à une base de données Microsoft Access est de suivre les instructions de l'assistant et de parcourir le fichier de base de données, tel que montré dans la section Connexion à une base de données Microsoft Access existante. Une approche alternative est de définir explicitement une connexion ADO, tel que montré dans cette section. Cette approche est utile si votre base de données est protégée par un mot de passe. (Il est également possible de se connecter à Microsoft Access par le biais d'une connexion ODBC, mais ce scénario a des limites, il vaut donc mieux l'éviter.)

### Connexion

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données.
2. Cliquez sur **Connexions ADO**, puis cliquez sur **Générer**.
3. Dans le dialogue qui apparaît (*capture d'écran ci-dessous*), allez à l'onglet *Fournisseur*, sélectionnez *Fournisseur Microsoft Office 15.0 Access Database Engine OLE DB*, puis cliquez sur **Suivant**.




4. Allez à l'onglet *Connexion*du dialogue, et dans le champ *Source de données*, saisissez le chemin vers le fichier Microsoft Access en format UNC, par exemple, `\\myserver\\mynetworkshare\Reports\Revenue.accdb`, où `myserver` est le nom du serveur et `mynetworkshare` est le nom du partage de réseau.
5. Sur l'onglet *All* (Toutes), double-cliquez sur la propriété *Jet OLEDB:Database Password* et saisissez le mot de passe de la base de données comme valeur de la propriété (*voir la capture d'écran ci-dessous*)

 © 2019-2025 Altova GmbH




Si vous n'arrivez toujours pas à vous connecter, localisez le fichier d'information du groupe de travail (`System.MDW`) applicable à votre profil utilisateur et définissez la valeur de *Jet OLEDB: System database* sur le chemin d'accès du fichier `System.MDW`.

## 16.1.10.10 Microsoft Azure SQL (ODBC)

Afin de vous connecter correctement à une base de données Azure SQL, vous devez installer le dernier SQL Server Native Client.

Pour information sur la connexion d'une base de données Azure SQL dans le cloud, voir cette entrée du blog Altova.

## 16.1.10.11 Microsoft SQL Server (ADO)

Cet exemple indique comment se connecter à une base de données SQL Server avec ADO. Ces instructions fonctionnent avec le Microsoft OLE DB Driver for SQL Server (MSOLEDBSQL) recommandé qui correspond à vootre plateforme XMLSpy (32-bit or 64-bit). Pour d'autres fournisseurs ADO, les instructions seraient semblables, mais vous allez éventuellement devoir définir des propriétés de connexion supplémentaires tel que décrit dans Configurer les Propriétés de lien des données du serveur SQL.

**Note :** *Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (SQLOLEDB)* est connu pour avoir des soucis avec la liaison de paramètre à partir de requêtes complexes comme Common Table Expressions (CTE) et des déclarations imbriquées SELECT.

### Connexion

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données, sélectionnez **Assistant de connexion**, puis *Microsoft SQL Serveur (ADO)*. Cliquez sur **Suivant**.
2. Une liste des fournisseurs ADO disponibles est affichée (*voir capture d'écran ci-dessous*). Dans cet exemple, nous utilisons *Microsoft OLE DB Driver for SQL Server*. S'il ne figure pas dans la liste, assurez-vous qu'il est installé sur votre ordinateur.




3. Cliquez sur **Suivant**. Le dialogue Propriétés de lien des données apparaît (*capture d'écran ci-dessous*).




4. Dans l'onglet *Se connecter*, sélectionnez ou saisissez le nom du serveur de la base de données, par exemple *SQLSERV01*. Si vous vous connectez à une instance de Serveur SQL dénommée, le nom du serveur ressemblera à *SQLSERV01\SOMEINSTANCE*.
5. Si le serveur de la base de données a été configuré pour permettre des connexions depuis des utilisateurs authentifiés dans le domaine Windows, sélectionnez Windows Authentication. Sinon,

sélectionnez Authentification du serveur SQL, décochez la case « Blank password » et saisissez les identifiants de base de données dans les champs pertinents.
6. Sélectionnez la case *Autoriser enregistrer mot de passe* et la base de données à laquelle vous vous connectez (dans cet exemple, *Nanonull*).
7. Vous pouvez tester la connexion en cliquant sur **Tester connexion**.
8. Cliquez sur **OK** une fois terminé.

## 16.1.10.12 Microsoft SQL Server (ODBC)

Cet exemple indique comment se connecter à une base de données SQL Server avec ODBC.

### Prérequis

Téléchargez et installez Microsoft ODBC Driver for SQL Server depuis le site web Microsoft. Cet exemple utilise le Pilote Microsoft ODBC 17 pour SQL Server pour se connecter à une base de données SQL Server 2016. Vous allez éventuellement avoir besoin d'une version de pilote ODBC différente, dépendant de votre version SQL Server. Pour information relative à la compatibilité, voir les exigences du système du pilote.

### Connexion

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données et cliquez sur **Connexions ODBC**.
2. Sélectionnez *DSN Utilisateur* (ou *DSN Système* si vous avez des privilèges administratifs), puis cliquez sur **Créer un nouveau DSN** .
3. Sélectionnez le pilote depuis la liste. Veuillez noter que le pilote apparaît dans la liste uniquement après qu'il ait été installé.




4. Cliquez sur *DSN Utilisateur* (ou *System DSN* si vous créez un DNS Système). La création d'un DNS Système exige que XMLSpy soit exécuté en tant qu'administrateur. C'est pourquoi, afin de créer un DNS Système, annulez l'assistant, assurez-vous d'exécuter XMLSpy en tant qu'administrateur et effectuez les étapes ci-dessus à nouveau.
5. Saisissez un nom pour la source de données, en option, une description pour identifier cette connexion et sélectionnez le serveur SQL depuis la liste vers laquelle vous voulez vous connecter. Cliquer sur **Suivant** pour vous rendre au prochain écran.




6. Dans le prochain écran, sélectionnez la méthode d'authentication à utiliser. Si le serveur de la base de données a été configuré pour permettre des connexions depuis les utilisateurs authentifiés sur le domaine Windows, sélectionnez *Avec l'authentification Windows intégrée*. Sinon, sélectionnez une des autres options, le cas échéant. Cet exemple utilise *Avec authentification SQL Server*, qui requiert que le nom utilisateur et le mot de passe soient saisis dans les cases pertinentes. Cliquez sur **Suivant** une fois terminé.

 © 2019-2025 Altova GmbH




7. Dans le prochain écran de votre exemple (*capture d'écran ci-dessous*), nous avons sélectionné *Modifier la base de données* et saisi *Sandbox* (le nom de la base de données vers laquelle se connecter). Cliquez sur **Suivant** une fois que vous avez saisi les paramètres que vous voulez avoir.




8. Cliquez sur **Suivant** et, en option, configurez des paramètres supplémentaires pour cette connexion. Cliquez sur **Terminer** une fois terminé.


© 2019-2025 Altova GmbH




9. Un dialogue de confirmation recensant les détails de connexion s'ouvre. Cliquez sur **OK**.
10. La source de données apparaît maintenant dans la liste des sources de données *Utilisateur* ou *Système*.

## 16.1.10.13 MySQL (ODBC)

Cet exemple illustre comment se connecter à un serveur de base de données MySQL depuis une machine Windows par le biais de MySQL ODB, quel pilote doit donc être téléchargé et installé séparément. Cet exemple utilise MySQL Connecteur/ODBC 8.0.

### Prérequis

- Le pilote ODBC MySQL doit être installé sur votre système d'exploitation. Vérifiez la documentation MySQL pour la version du pilote recommandée de votre version de serveur de base de données.
- Assurez-vous que la plateforme de XMLSpy (32-bit, 64-bit) correspond à celle du pilote MySQL OBCDs.
- Vous disposez des détails de connexion à la base de données suivants : hôte, base de données, port, nom utilisateur et mot de passe.

## Connexion

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données, sélectionnez **Assistant de connexion**, puis *MySQL (ODBC/ Natif)*. Cliquez sur **Suivant**.
2. Sélectionnez *Créer un nouveau Nom de source de données (DSN) avec le pilote*, puis sélectionnez un pilote MySQL. (Si ce pilote n'est pas disponible dans la liste, cliquez sur **Éditer pilotes**, et choisissez un des pilotes MySQL disponibles depuis la liste contient les pilotes ODBC installés sur votre système). Voir aussi Consulter les pilotes ODBC disponibles.)




3. Cliquez sur **Se connecter** pour ouvrir le dialogue de configuration de la source de données (*capture d'écran ci-dessous*).




 © 2019-2025 Altova GmbH

4. Dans la case du nom de la source de données, saisissez un nom descriptif qui vous permettra d'identifier cette source de données ODBC à l'avenir. En option, saisissez une description.
5. Remplissez les identifiants de connexion de base de données (Serveur TCP/IP, Utilisateur, Mot de passe), sélectionnez une base de données et cliquez sur **OK**.

**Note :** Si le serveur de base de données est à distance, il doit être configuré par l'administrateur du serveur pour accepter les connexions à distance depuis l'adresse IP de votre appareil. De même, si vous cliquez sur **Détails>>**, vous trouverez plusieurs paramètres supplémentaires disponibles pour la configuration. Vérifiez la documentation du pilote avant de modifier les valeurs par défaut.

## 16.1.10.14 Oracle (JDBC)

Cet exemple montre comment se connecter à un serveur de base de données Oracle utilisant une interface JDBC. La connexion est créée en tant qu'une connexion Java pure, par le biais de Oracle Instant Client Package (Basic) disponible sur le site Internet Oracle. L'avantage de ce type de connexion est qu'elle nécessite uniquement l'environnement Java et les bibliothèques .jar fournies par l'Oracle Instant Client Package, vous évitant d'installer et de configurer un client de base de données plus complexe.

### Prérequis

- JRE (Java Runtime Environment) ou Java Development Kit (JDK) doit être installé. Il peut s'agir soit d'Oracle JDK, soit d'un build open source comme Oracle OpenJDK. XMLSpy déterminera le chemin vers la Java Virtual Machine (JVM) depuis les emplacements suivants, dans l'ordre suivant : (i) le chemin personnalisé JVM que vous avez éventuellement défini dans l'application **Options**; ; (ii) le chemin JVM trouvé dans le registre Windows; (iii) la variable d'environnement `JAVA_HOME`.
- Assurez-vous que la plateforme de XMLSpy (32-bit, 64-bit) correspond à celle du JRE/JDK.
- L'Oracle Instant Client Package (Basic) doit être disponible sur votre système d'exploitation. Le paquet peut être téléchargé depuis le site Internet officiel d'Oracle. Cet exemple utilise l'Oracle Instant Client Package version 12.1.0.2.0, pour Windows 32-bit et par conséquent, Oracle JDK 32-bit.
- Vous disposez des détails de connexion à la base de données suivants : hôte, port, nom de service, nom d'utilisateur et mot de passe.

### Connexion

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données et cliquez sur **Connexions JDBC** (*voir Connexion JDBC pour une capture d'écran du dialogue*).
2. Dans le champ *Classpaths*, saisissez le chemin vers le fichier `.jar` qui fournit la connectivité vers la base de données. Le cas échéant, vous pouvez également saisir une liste séparée-point-virgule des chemins de fichier `.jar`. Si vous avez ajouté un chemin de fichier au CLASSPATH du système, vous pouvez laisser ce champ vide.
3. Dans le champ *Pilote*, sélectionnez le pilote approprié. Les pilotes pertinents seront disponibles uniquement si un chemin de fichier `.jar` valide se trouve dans le champ *Classpaths* ou dans la variable d'environnement `CLASSPATH`.
4. Saisissez un nom utilisateur et mot de passe pour la base de données dans les champs correspondants.
5. Saisissez la chaîne de connexion JDBC dans le champ *URL de base de données* selon le modèle dans la table ci-dessous, remplaçant les valeurs en surbrillance avec celles de votre serveur de base de données.
6. Cliquez sur **Se connecter**.

*Détails de connexion de l'exemple Oracle*

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Classpaths | `C:\jdbc\instantclient_12_1\ojdbc7.jar` |
| Pilote | *oracle.jdbc.OracleDriver* ou *oracle.jdbcdriver.OracleDriver* |
| URL de base de données | `jdbc:oracle:thin:@//host:port:service` |

## 16.1.10.15 Oracle (ODBC)

Cet exemple vous montre comment se connecter depuis XMLSpy à un serveur de base de données Oracle sur une machine de réseau par le biais d'un client de base de données Oracle installé sur le système d'exploitation local.

L'exemple comprend des instructions pour configurer une source de données ODBC (DSN) en utilisant l'assistant de connexion de base de données dans XMLSpy. Si vous avez déjà créé un DSN, ou si vous préférez le créer directement depuis l'*administrateur de ODBC Data Source* dans Windows, vous pouvez le faire, puis le sélectionner si vous êtes invité à le faire par l'assistant. Pour plus d'informations concernant les sources de données ODBC, voir Configurer une connexion ODBC.

### Prérequis

- Le client de base de données Oracle (qui inclut le pilote ODBC Oracle) doit être installé et configuré sur votre système. Pour instructions, voir la documentation Oracle.
- Le fichier **`tnsnames.ora`** situé dans le répertoire personnel Oracle contient une entrée qui décrit les paramètres de connexion de la base de données dans un format semblable au suivant :

```
ORCL =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = server01)(PORT = 1521))
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SID = orcl)
      (SERVER = DEDICATED)
    )
  )
```

  Pour le client de base de données Oracle 11.2.0, le chemin d'accès du répertoire personnel Oracle par défaut pourrait être comme suit :

```
C:\app\username\product\11.2.0\client_1\network\admin\tnsnames.ora
```

  Vous pouvez ajouter de nouvelles entrées à **`tnsnames.ora`** soit en collant les détails de connexion et en enregistrant le fichier, soit en exécutant l'assistant d'Oracle Net Configuration, si disponible. Si vous voulez que ces valeurs apparaissent dans des listes déroulantes durant le processus de configuration,

 © 2019-2025 Altova GmbH

alors vous allez éventuellement devoir ajouter le chemin au dossier admin en tant que variable d'environnement **TNS_ADMIN**.

## Connexion

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données, sélectionnez **Assistant de connexion**, puis *Oracle (ODBC/ JDBC)*. Cliquez sur **Suivant**.
2. Sélectionnez *ODBC* et cliquez sur **Suivant**.
3. Dans le dialogue qui apparaît (*capture d'écran ci-dessous*), cliquez sur **Éditer pilotes**.




4. Depuis la liste de pilotes Oracle disponibles sur votre système, sélectionnez le pilote Oracle que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **Retour**.
5. Sélectionnez *Créer un nouveau nom de source de données (DSN) avec le pilote*, puis sélectionnez le pilote Oracle choisi à l'étape 4. (Évitez d'utiliser le pilote fourni par Microsoft appelé Microsoft ODBC for Oracle. Microsoft recommande d'utiliser le pilote ODBC fourni par Oracle.)




6. Cliquez sur **Se connecter**.
7. Dans le dialogue qui apparaît, remplissez les champs requis (*affichés remplis dans la capture d'écran ci-dessous*). Le nom de connexion doit être saisi dans le champ *TNS Service Name* tel que défini dans le fichier `tnsnames.ora` (voir *Prérequis* ci-dessus). *Note :* Si vous souhaitez qu'une liste déroulante de la zone de liste déroulante soit peuplée avec les valeurs du fichier **`tnsnames.ora`**, alors vous allez éventuellement devoir ajouter le chemin au dossier admin en tant que variable d'environnement **`TNS_ADMIN`** .

 © 2019-2025 Altova GmbH




8. Cliquez sur **OK** une fois terminé.
9. Dans le dialogue qui apparaît, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de la base de données, puis cliquez sur **OK**.

## 16.1.10.16 PostgreSQL (ODBC)

Cet exemple affiche comment se connecter à un serveur de base de données PostgreSQL depuis un appareil Windows par le biais du pilote PostgreSQL ODBC installé sur l'appareil local. Cet exemple utilise le pilote *psqlODBC* (version 11.0) téléchargé depuis le site web officiel (voir aussi Aperçu des pilotes de base de données).

**Note :** Vous pouvez aussi vous connecter à un serveur de base de données PostgreSQL directement (sans le pilote ODBC), voir Connexions natives.

### Prérequis

- Le pilote *psqlODBC* doit être installé sur votre système.
- Vous disposez des détails de connexion à la base de données suivants : serveur, port, base de données, nom d'utilisateur et mot de passe.

### Connexion

1. Lancer l'assistant de connexion à la base de données et cliquez sur **Connexions OBCD**.
2. Sélectionnez *DSN Utilisateur* (ou *DSN Système* si vous avez des privilèges administratifs), puis cliquez sur **Créer un nouveau DSN** .

3. Sélectionnez le pilote depuis la liste déroulante (*capture d'écran ci-dessous*) et cliquez sur **DSN Utilisateur**. (Si aucun pilote PostgreSQL n'est disponible dans la liste, veuillez vous assurer que le pilote ODBC PostgreSQL est installé sur votre système d'exploitation.)




4. Dans le dialogue qui apparaît (*capture d'écran ci-dessous*), remplissez la connexion de base de données (fournie par l'administrateur de base de données).




5. Cliquez sur **Enregistrer**.

La connexion est désormais disponible dans la liste des connexions ODBC. Pour se connecter à la base de données, vous pouvez soit double-cliquer sur la connexion, soit la sélectionner, puis cliquer sur **Se connecter**.

## 16.1.10.17 Progress OpenEdge (JDBC)

Cet exemple illustre comment se connecter à un serveur de base de données Progress OpenEdge 11.6 par le biais de JDBC.

### Prérequis

- JRE (Java Runtime Environment) ou Java Development Kit (JDK) doit être installé. Il peut s'agir soit d'Oracle JDK, soit d'un build open source comme Oracle OpenJDK. XMLSpy déterminera le chemin vers la Java Virtual Machine (JVM) depuis les emplacements suivants, dans l'ordre suivant : (i) le

 © 2019-2025 Altova GmbH

chemin personnalisé JVM que vous avez éventuellement défini dans l'application **Options**; ; (ii) le chemin JVM trouvé dans le registre Windows; (iii) la variable d'environnement `JAVA_HOME`.
- Assurez-vous que la plateforme de XMLSpy (32-bit, 64-bit) correspond à celle du JRE/JDK.
- La variable d'environnement `PATH` du système d'exploitation doit inclure le chemin vers le répertoire `bin` du répertoire d'installation JRE ou JDK, par exemple `C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_51\bin`.
- Le pilote Progress OpenEdge JDBC doit être disponible sur votre système d'exploitation. Dans cet exemple, la connectivité JDBC est fournie par les fichiers de composant de pilote openedge.jar et pool.jar disponibles dans `C:\Progress\OpenEdge\java` en tant que partie intégrante de l'installation OpenEdge SDK.
- Vous disposez des détails de connexion de base de données suivante : l'hôte, le port, le chemin de base de données , le nom ou l'alias, le nom utilisateur et le mot de passe.

## Connexion

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données et cliquez sur **Connexions JDBC** (*voir Connexion JDBC pour une capture d'écran du dialogue*).
2. Dans le champ *Classpaths*, saisissez le chemin vers le fichier `.jar` qui fournit la connectivité vers la base de données. Le cas échéant, vous pouvez également saisir une liste séparée-point-virgule des chemins de fichier `.jar`. Si vous avez ajouté un chemin de fichier au CLASSPATH du système, vous pouvez laisser ce champ vide.
3. Dans le champ *Pilote*, sélectionnez le pilote approprié. Les pilotes pertinents seront disponibles uniquement si un chemin de fichier `.jar` valide se trouve dans le champ *Classpaths* ou dans la variable d'environnement `CLASSPATH`.
4. Saisissez un nom utilisateur et mot de passe pour la base de données dans les champs correspondants.
5. Saisissez la chaîne de connexion JDBC dans le champ *URL de base de données* selon le modèle dans la table ci-dessous, remplaçant les valeurs en surbrillance avec celles de votre serveur de base de données.
6. Cliquez sur **Se connecter**.

*Détails de connexion de l'exemple Progress OpenEdge*

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Classpaths | `C:\Progress\OpenEdge\java\openedge.jar;C:\Progress\OpenEdge\java\pool.jar;` |
| Pilote | *com.ddtek.jdbc.openedge.OpenEdgeDriver* |
| URL de base de données | `jdbc:datadirect:openedge://host:port;databaseName=db_name` |

## 16.1.10.18 Progress OpenEdge (ODBC)

Cet exemple affiche comment se connecter à un serveur de base de données Progress OpenEdge par le biais du pilote Progress OpenEdge 11.6 ODBC.

## Prérequis

- Le pilote *Connecteur ODBC pour Progress OpenEdge* doit être installé sur votre système (voir aussi Aperçu des pilotes de base de données) Téléchargez la version qui correspond à votre version de XMLSpy (32-bit ou 64-bit). Après l'installation, vérifiez si le pilote ODBC est disponible sur votre appareil.




- Vous disposez des détails de connexion de base de données suivants : nom d'hôte, numéro de port, nom de base de données, ID utilisateur et mot de passe.

## Connexion

1. Lancer l'assistant de connexion à la base de données et cliquez sur **Connexions ODBC**.
2. Sélectionnez *DSN Utilisateur* (ou *DSN Système* si vous avez des privilèges administratifs), puis cliquez sur **Créer un nouveau DSN** .
3. Sélectionnez le *Pilote Progress OpenEdge* depuis la liste déroulante (*capture d'écran ci-dessous*) et cliquez sur *DSN Utilisateur* (ou **DSN Système**, le cas échéant).

 © 2019-2025 Altova GmbH




4. Remplissez les détails de connexion de la base de données (base de données, serveur, port, nom utilisateur, mot de passe) et cliquez sur **OK**.




5. Pour vérifier la connectivité avant d'enregistrer les données saisies, cliquez sur **Tester la connexion**. Pour enregistrer, cliquez sur **OK**.
6. La nouvelle source de données apparait désormais dans la liste des sources de données d'ODBC. Cliquez sur **Se connecter** pour lancer la connexion.

## 16.1.10.19 Sybase (JDBC)

Cet exemple illustre comment se connecter à un serveur de base de données Sybase par le biais de JDBC.

### Prérequis

- JRE (Java Runtime Environment) ou Java Development Kit (JDK) doit être installé. Il peut s'agir soit d'Oracle JDK, soit d'un build open source comme Oracle OpenJDK. XMLSpy déterminera le chemin vers la Java Virtual Machine (JVM) depuis les emplacements suivants, dans l'ordre suivant : (i) le

chemin personnalisé JVM que vous avez éventuellement défini dans l'application **Options**; ; (ii) le chemin JVM trouvé dans le registre Windows; (iii) la variable d'environnement `JAVA_HOME`.
- Assurez-vous que la plateforme de XMLSpy (32-bit, 64-bit) correspond à celle du JRE/JDK.
- Le composant Sybase *jConnect* doit être installé sur votre système d'exploitation (dans cet exemple, *jConnect 7.0* est utilisé, installé en tant que partie intégrante de l'installation *Sybase Adaptive Server Enterprise PC Client*).
- Vous disposez des détails de connexion de base de données suivante : l'hôte, le port, le chemin de base de données , le nom ou l'alias, le nom utilisateur et le mot de passe.

## Connexion

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données et cliquez sur **Connexions JDBC** (*voir Connexion JDBC pour une capture d'écran du dialogue*).
2. Dans le champ *Classpaths*, saisissez le chemin vers le fichier `.jar` qui fournit la connectivité vers la base de données. Le cas échéant, vous pouvez également saisir une liste séparée-point-virgule des chemins de fichier `.jar`. Si vous avez ajouté un chemin de fichier au CLASSPATH du système, vous pouvez laisser ce champ vide.
3. Dans le champ *Pilote*, sélectionnez le pilote approprié. Les pilotes pertinents seront disponibles uniquement si un chemin de fichier `.jar` valide se trouve dans le champ *Classpaths* ou dans la variable d'environnement `CLASSPATH`.
4. Saisissez un nom utilisateur et mot de passe pour la base de données dans les champs correspondants.
5. Saisissez la chaîne de connexion JDBC dans le champ *URL de base de données* selon le modèle dans la table ci-dessous, remplaçant les valeurs en surbrillance avec celles de votre serveur de base de données.
6. Cliquez sur **Se connecter**.

*Détails de connexion de l'exemple Sybase*

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Classpaths | `C:\sybase\jConnect-7_0\classes\jconn4.jar` |
| Pilote | *com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver* |
| URL de base de données | `jdbc:sybase:Tds:`**`hostName`**`:`**`port`**`/`**`databaseName`** |

# 16.1.10.20 Teradata (JDBC)

Cet exemple illustrate comment se connecter à un serveur de base de données Teradata par le biais de JDBC.

## Prérequis

- JRE (Java Runtime Environment) ou Java Development Kit (JDK) doit être installé. Il peut s'agir soit d'Oracle JDK, soit d'un build open source comme Oracle OpenJDK. XMLSpy déterminera le chemin vers la Java Virtual Machine (JVM) depuis les emplacements suivants, dans l'ordre suivant : (i) le chemin personnalisé JVM que vous avez éventuellement défini dans l'application **Options**; ; (ii) le chemin JVM trouvé dans le registre Windows; (iii) la variable d'environnement `JAVA_HOME`.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Assurez-vous que la plateforme de XMLSpy (32-bit, 64-bit) correspond à celle du JRE/JDK.
- Le pilote JDBC (un ou plusieurs fichiers `.jar` qui fournissent une connectivité à la base de données) doit être installé sur votre système d'exploitation. Dans cet exemple, le pilote JDBC Teradata 16.20.00.02 est utilisé. Pour plus d'informations, voir https://downloads.teradata.com/download/connectivity/jdbc-driver.
- Vous disposez des détails de connexion de base de données suivante : l'hôte, le port, le chemin de base de données , le nom ou l'alias, le nom utilisateur et le mot de passe.

## Connexion

1. Lancez l'assistant de connexion à la base de données et cliquez sur **Connexions JDBC** (*voir Connexion JDBC pour une capture d'écran du dialogue*).
2. Dans le champ *Classpaths*, saisissez le chemin vers le fichier `.jar` qui fournit la connectivité vers la base de données. Le cas échéant, vous pouvez également saisir une liste séparée-point-virgule des chemins de fichier `.jar`. Si vous avez ajouté un chemin de fichier au CLASSPATH du système, vous pouvez laisser ce champ vide.
3. Dans le champ *Pilote*, sélectionnez le pilote approprié. Les pilotes pertinents seront disponibles uniquement si un chemin de fichier `.jar` valide se trouve dans le champ *Classpaths* ou dans la variable d'environnement `CLASSPATH`.
4. Saisissez un nom utilisateur et mot de passe pour la base de données dans les champs correspondants.
5. Saisissez la chaîne de connexion JDBC dans le champ *URL de base de données* selon le modèle dans la table ci-dessous, remplaçant les valeurs en surbrillance avec celles de votre serveur de base de données.
6. Cliquez sur **Se connecter**.

*Détails de connexion de l'exemple Teradata*

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Classpaths | `C:\jdbc\teradata\` |
| Pilote | *com.teradata.jdbc.TeraDriver* |
| URL de base de données | `jdbc:teradata://`**`databaseServerName`** |

# 16.1.10.21 Teradata (ODBC)

Cet exemple illustrate comment se connecter à un serveur de base de données Teradata par le biais de ODBC.

## Prérequis

- Le pilote Teradata ODBC doit être installé (téléchargeable depuis le site web Teradata).
- Vous nécessitez les détails de connexion de base de données suivants : hôte, port, nom d'utilisateur et mot de passe.

## Connexion

1. Appuyez sur la clé **Windows**, saisissez `ODBC` et sélectionnez *Configurer les sources de données ODBC (32-bit)* depuis la liste de suggestions. (Le cas échéant, sélectionnez l'option 64-bit à la place.)
2. Dans le dialogue Administrateur de la source de données ODBC qui apparaît, cliquez sur *DSN Système* puis cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans le dialogue Créer nouvelle source de données (capture d'écran ci-dessous), sélectionnez *Teradata Database ODBC Driver* et cliquez sur **Terminer**.




4. Saisissez la base de données et les détails d'authentication, et cliquez sur **OK** une fois terminé.


© 2019-2025 Altova GmbH




5. Cliquez sur **OK**. La source de données apparaît maintenant dans la liste des sources de données.




6. Exécutez XMLSpy et lancez l'assistant de connexion à la base de données.
7. Cliquez sur **Connexions ODBC** et sélectionnez *DSN Système* (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




8. La source de données que vous venez de créer sera recensée. Cliquez sur **Se connecter** pour lancer la connexion teh.


© 2019-2025 Altova GmbH

**Note :** Si vous obtenez l'erreur suivante : *« Le pilote a retourné invalide (ou n'a pas pu retourné) SQL_DRIVER_ODBC_VER: 03.80"*, puis assurez-vous que le chemin vers le client ODBC (par exemple, `C:\Program Files\Teradata\Client\16.10\bin`) existe dans votre variable d'environnement **PATH** du système. Si ce chemin manque, ajoutez-le manuellement.

## 16.2 Bases de données prises en charge

La table ci-dessous énumère toutes les bases de données prises en charge. Si votre application Altova est une version 64-bit, assurez-vous que vous avez accès aux pilotes de base de données 64-bit nécessaires pour la base de données spécifique à laquelle vous tentez de vous connecter.

| Base de données | Notes |
|---|---|
| Firebird 2.x, 3.x, 4.x | |
| IBM DB2 DB2 8.x, 9.x, 10.x, 11.x | |
| IBM Db2 pour i6.x, 7.4, 7.5 | Les fichiers logiques sont pris en charge et présentés en tant qu'affichage. |
| IBM Informix 11.70 et ultérieur | |
| MariaDB 10 et ultérieur | MariaDB prend en charge les connexions natives. Aucun pilote séparé n'est nécessaire. |
| Microsoft Access 2003 et ultérieur | Au moment de la rédaction de ce manuel (début septembre 2019), il n'a y pas de Microsoft Access Runtime disponible pour Access 2019. Vous pouvez vous connecter à une base de données Access 2019 depuis les produits Altova uniquement si Microsoft Access 2016 Runtime est installé et uniquement si la base de données n'utilise pas le type de données « Large Number ». |
| Microsoft Azure SQL Database | SQL Server 2016 codebase |
| Microsoft SQL Server 2005 et ultérieur Microsoft SQL Server on Linux | |
| MySQL 5 et ultérieur | MySQL 5.7 et version ultérieure prennent en charge les connexions natives. Aucun pilote séparé n'est nécessaire. |
| Oracle 9i et ultérieur | |
| PostgreSQL 8 et ultérieur | Les connexions PostgreSQL sont prises en charge aussi bien en tant que connexions natives qu'en tant que connexions sur base pilote par le biais d'interfaces (pilotes) comme ODBC ou JDBC. Les connexions natives ne nécessitent pas de pilotes. |

 © 2019-2025 Altova GmbH

| Base de données | Notes |
|---|---|
| Progress OpenEdge 11.6 | |
| SQLite 3.x | Les connexions SQLite sont prises en charge en tant que connexions directes natives du fichier de base de données SQLite. Aucun pilote séparé n'est nécessaire.<br><br>Dans l'affichage Authentic, les données provenant d'une base de données SQLite ne sont pas éditables. Si vous essayez d'enregistrer des données SQLite à partir de l'affichage Authentic, une boîte de messages vous informera de cette limitation connue. |
| Sybase ASE 15, 16 | |
| Teradata 16 | |

# 17 Ressources Globales Altova

Les ressources globales Altova sont une collection d'alias pour les ressources de fichier, dossiers et bases de données. Chaque alias peut posséder plusieurs configurations et chaque configuration mappe vers une ressource unique (*voir capture d'écran ci-dessous*). C'est pourquoi, lorsqu'une ressource globale est utilisée en tant qu'entrée, la ressource globale peut être changée dans le cadre de ses configurations. Pour ce faire, il suffit d'utiliser les commandes dans la GUI qui vous permettent de sélectionner la configuration active. Par exemple, si une feuille de style XSLT de transformation d'un document XML est attribuée via une ressource globale (un alias), nous pourrons définir plusieurs configurations pour la ressource globale, chacune pointant vers un fichier XSLT différent. Après avoir configuré la ressource globale de cette manière, une modification de la configuration changera le fichier XSLT utilisé pour la transformation.




Une ressource globale peut non seulement être utilisée pour changer de ressources dans le cadre d'une application Altova, mais peut aussi être utilisée pour générer et utiliser des ressources depuis d'autres applications Altova. Il est donc possible de générer des fichiers automatiquement dans une application Altova pour l'utiliser dans une autre application Altova. Tout ceci facilite et accélère considérablement le processus de développement et de test. Par exemple, une feuille de style XSLT dans XMLSpy peut être utilisée pour transformer un fichier XML généré automatiquement par un mappage Altova MapForce.

L'utilisation des Ressources globales Altova implique deux processus :

- Définir les Ressources globales : les ressources sont définies et les définitions sont stockées dans un fichier XML. Ces ressources peuvent être partagées avec plusieurs applications Altova.
- Utiliser les Ressources globales : dans le cadre de XMLSpy, les fichiers peuvent être situés par le biais d'une ressource globale et non par le biais d'un chemin de fichier. L'avantage est que la ressource peut être modifiée en changeant la configuration active dans XMLSpy.

## Les ressources globales dans d'autres produits Altova

Actuellement, les ressources globales peuvent être définies et utilisées dans les produits Altova suivants : XMLSpy, StyleVision, MapForce, Authentic Desktop, MobileTogether Designer, et DatabaseSpy.

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 17.1 Définir les Ressources globales

Les Ressources globales Altova sont définies dans le dialogue de Gestion des Ressources globales, qui peut être accédé de deux manières :

- Cliquer sur la commande de menu **Outils | Ressources globales**.
- Cliquer sur l'icône **Gérer les Ressources globales** dans la barre outils des Ressources globales (*capture d'écran ci-dessous*).

## Le fichier de Définitions des Ressources globales

Les informations concernant les ressources globales sont stockées dans un fichier XML appelé le Fichier de Définitions des Ressources globales. Ce fichier est créé lorsque la première ressource globale est définie dans le dialogue Gérer les Ressources globales (*capture d'écran ci-dessous*) et enregistré.




Lorsque vous ouvrez le dialogue Gérer les Ressources globales pour la première fois, l'emplacement par défaut et le nom du fichier Définitions des Ressources globales est spécifié dans la fenêtre de texte *Fichier de définitions* (*voir capture d'écran ci-dessous*) :

```
C:\Users\<username>\My Documents\Altova\GlobalResources.xml
```

Ce fichier est configuré en tant que le fichier de Définitions des ressources globales par défaut pour toutes les applications Altova. Donc une ressource globale peut être enregistrée depuis n'importe quelle application Altova sur ce fichier et elle sera immédiatement disponible pour toutes les autres applications Altova en tant que ressource globale. Afin de définir et enregistrer une ressource globale dans le fichier Définition des Ressources globales, ajouter la ressource globale dans le dialogue Gérer les Ressources globales et cliquer sur **OK** pour enregistrer.

Pour sélectionner un fichier de Définitions des ressources globales existant qui deviendra le fichier de définitions actif d'une application Altova particulière, chercher le fichier à l'aide du bouton **Parcourir** de la fenêtre de texte de *Fichier de définitions* (*voir capture d'écran ci-dessus*).

**Note :** Vous pouvez renommer le fichier de Définitions des ressources globales comme vous le souhaitez et l'enregistrer à tout endroit accessible de vos applications Altova. Tout ce que vous devez faire dans chaque application est de spécifier ce fichier en tant que le fichier de Définitions des ressources globales pour cette application (dans la fenêtre de texte *Fichier de définitions*). Les ressources deviennent globales pour tous les produits Altova si vous utilisez un seul fichier de définitions pour tous les produits Altova.

**Note :** Vous pouvez aussi créer des fichiers de Définitions des ressources globales multiples. Néanmoins, seul un d'entre eux peut être actif à tout moment dans une application Altova donnée, et seules les définitions contenues dans ce fichier seront disponibles pour l'application. La disponibilité des ressources peut donc être restreinte ou peut toucher plusieurs produits, tel que vous le souhaitez.

## Gérer les ressources globales : ajouter, éditer, supprimer, enregistrer

Dans le dialogue Gérer les Ressources globales (*capture d'écran ci-dessus*), vous pouvez ajouter une ressource globale au fichier de Définitions des Ressources globales sélectionné ou bien éditer ou supprimer une ressource globale sélectionnée. Le fichier de Définitions des Ressources globales organise les ressources globales que vous ajoutez dans des groupes différents : fichiers, dossiers et bases de données (*voir capture d'écran ci-dessus*).

Pour ***ajouter une ressource globale***, cliquer sur le bouton **Ajouter** et définir la ressource globale dans le dialogue appropriée **Ressource globale** qui s'affiche (*voir les descriptions des fichiers, dossiers, et bases de données dans les sous-sections de cette section*). Après avoir défini une ressource globale et l'avoir enregistrée (en cliquant sur **OK** dans le dialogue Gérer les Ressources globales), la ressource globale est ajoutée à la bibliothèque des définitions globales dans le fichier des Définitions des Ressources globales. La ressource globale sera identifiée au moyen d'un alias.

Pour ***éditer une ressource globale***, la sélectionner et cliquer sur **Éditer,** le dialogue **Ressource globale** pertinent s'affiche dans lequel vous pourrez procéder aux changements nécessaires (*voir les descriptions des fichiers, dossiers et bases de données dans les sous-sections de cette section*).

Pour ***supprimer une ressource globale***, la sélectionner et cliquer sur **Supprimer**.

Une fois que vous avez terminé l'ajout, l'édition et la suppression, n'oubliez pas de cliquer sur **OK** dans le dialogue de Gestion des Ressources globales et ***d'enregistrer vos modifications*** dans le fichier de Définition des Ressources globales.

 © 2019-2025 Altova GmbH

### Lier des ressources globales à des noms d'alias par le biais de configuration

La définition d'une ressource globale requiert le mappage d'un alias à une ressource (fichier, dossier ou base de données). Un seul nom d'alias peut être mappé à plusieurs ressources. Chaque mappage est appelé une configuration. Un seul nom d'alias peut donc être associé avec plusieurs ressources par le biais de configurations différentes (*capture d'écran ci-dessous*).




Dans une application Altova, vous pouvez ensuite attribuer des alias au lieu de fichiers. Pour chaque alias, vous pouvez passer entre les ressources mappées à cet alias en changeant tout simplement la configuration de la Ressource globale active de l'application (configuration active). Par exemple, dans l'application XMLSpy d'Altova, si vous souhaitez exécuter une transformation XSLT sur le document XML `MyXML.xml`, vous pouvez lui attribuer l'alias `MyXSLT` en tant que la ressource globale à utiliser pour les transformations XSLT. Dans XMLSpy, vous pouvez ensuite changer la configuration active pour utiliser plusieurs fichiers XSLT. Si `Configuration-1` mappe `First.xslt` à `MyXSLT` et que `Configuration-1` est sélectionné en tant que la configuration active, `First.xslt` sera utilisé pour la transformation. Cela vous permet d'utiliser des configurations multiples pour accéder à des ressources multiples par le biais d'un seul alias. Ce mécanisme peut être utile lors des tests et en ce qui concerne les ressources de comparaison. De plus, puisque les ressources globales peuvent être utilisées avec les produits Altova, les ressources peuvent aussi être testées et comparées sur plusieurs produits Altova.

## 17.1.1 Fichiers

Le dialogue de Ressources globales pour Fichiers (*capture d'écran ci-dessous*) peut être accédé par le biais de la commande **Ajouter | Fichiers** dans le dialogue Gérer les Ressources globales. Dans ce dialogue, vous pouvez définir les configurations de l'alias nommé dans la fenêtre de texte *Alias de ressource*. Après avoir spécifié les propriétés des configurations tel qu'expliqué ci-dessous, enregistrer la définition de l'alias en cliquant sur **OK**.

Après avoir enregistré une définition d'alias, vous pouvez ajouter un autre alias en répétant les étapes indiquées ci-dessus (en commençant avec la commande **Ajouter | Fichiers** dans le dialogue Gérer les Ressources globales).

### Dialogue Ressources globales

Un alias est défini dans le dialogue de Ressources globales (*capture d'écran ci-dessous*).




## Icônes de dialogue des Ressources globales

*Ajouter une configuration :* ouvre le dialogue Ajouter configuration dans lequel vous pouvez saisir le nom de la configuration à ajouter.

*Ajouter une configuration en tant que copie :* ouvre le dialogue Ajouter configuration dans lequel vous pouvez saisir le nom de la configuration à créer en tant que copie de la configuration sélectionnée.

*Supprimer :* supprime la configuration sélectionnée.


© 2019-2025 Altova GmbH

*Ouvrir :* chercher le fichier à créer en tant que ressource globale.

## Définir l'alias

Définir l'alias (son nom et ses configurations) comme suit :

1. *Nommer l'alias :* saisir le nom de l'alias dans le champ de saisie *Alias de ressource*.
2. *Ajouter les configurations :* le panneau Configurations contiendra par défaut une configuration nommée `Default` (*voir capture d'écran ci-dessus*), qui ne peut pas être supprimée ou renommée. Vous pouvez ajouter autant de configurations supplémentaires que vous le souhaitez en : (i) cliquant sur les icônes **Ajouter configuration** ou **Ajouter configuration en tant que copie**, et (ii) en donnant à la configuration un nom dans le dialogue qui apparaît. Chaque configuration ajoutée sera affichée dans la liste des Configurations. Dans la capture d'écran ci-dessus, deux configurations supplémentaires, nommées `Long` et `Short`, ont été ajoutées à la liste Configurations. La commande Ajouter Configuration en tant que copie vous permet de copier la configuration sélectionnée puis de la modifier.
3. *Sélectionner un type de ressource pour chaque configuration :* sélectionner une configuration depuis la liste Configurations, et, dans le panneau *Paramètres pour la configuration*, spécifier une ressource pour la configuration : (i) Fichier, (ii) Résultat d'une transformation Altova MapForce, ou (iii) Résultat d'une transformation Altova StyleVision. Sélectionner le bouton radio approprié. Si une option de transformation MapForce ou StyleVision est choisie, une transformation sera effectuée par MapForce ou StyleVision en utilisant, respectivement, le fichier `.mfd` ou `.sps` et le fichier d'entrée respectif. Le résultat de la transformation sera la ressource.
4. *Sélectionner un fichier pour le type de ressource :* si la ressource est un fichier directement sélectionné, chercher le fichier dans la fenêtre de texte *Sélection du fichier de ressource*. Si la ressource est le résultat d'une transformation, dans le champ de saisie *Sélection du fichier*, chercher le fichier `.mfd` (pour des transformations MapForce) ou `.sps` (pour les transformations StyleVision). Lorsque des entrées ou sorties multiples pour la transformation sont possibles avec MapForce, une sélection des options sera présentée. Par exemple, les options de sortie d'une transformation StyleVision sont affichées conformément à l'édition de StyleVision installée (*la capture d'écran ci-dessous montre les sorties pour l'Édition Enterprise*).




Choisir le bouton radio de l'option désirée (dans la capture d'écran ci-dessus, 'Sortie HTML' est sélectionnée). Si la ressource est le résultat d'une transformation, la sortie peut être enregistrée en tant qu'un fichier ou bien elle-même peut constituer une ressource globale. Cliquer sur l'icône et sélectionner, respectivement, Ressource globale (pour enregistrer la sortie en tant que ressource globale) ou Chercher (pour enregistrer la sortie en tant que fichier). Si aucune de ces options d'enregistrement n'est sélectionnée, le résultat de transformation sera chargé en tant que fichier temporaire lorsque la ressource globale sera invoquée.

5. *Définir des configurations multiples le cas échéant :* vous pouvez ajouter plus de configurations et spécifier une ressource pour chacune d'entre elles. Pour ce faire, répéter les étapes 3 et 4 ci-dessus pour chaque configuration. Vous pouvez ajouter une nouvelle configuration à la définition d'alias à tout moment.
6. *Enregistrer la définition d'alias :* cliquer sur **OK** pour enregistrer l'alias et toutes ses configurations en tant que ressource globale. La ressource globale sera recensée sous Fichiers dans le dialogue Gérer les Ressources globales.

## Résultat de la transformation MapForce

Altova MapForce mappe un ou plusieurs schémas de document d'entrée (existant) vers un ou plusieurs (nouveaux) schémas de document de sortie. Ce mappage, créé par un utilisateur de MapForce, est connu sous la désignation de MapForce Design (MFD). Les fichiers XML, fichiers de texte, bases de données, etc., qui correspondent au/x schéma/s d'entrée peuvent être utilisés en tant que sources de données. MapForce génère des fichiers de données de sortie qui correspondent au schéma de document de sortie. Ce document de sortie est le fichier *Résultat de la transformation MapForce* qui deviendra une ressource globale.

Si vous souhaitez configurer un fichier de données généré par MapForce en tant qu'une ressource globale, les points suivants doivent être spécifiés dans le dialogue de ressource globale (*voir capture d'écran ci-dessous*) :




- ***Un fichier `.mfd` (MapForce Design).*** Vous devez spécifier ce fichier dans la fenêtre *La ressource va pointer vers la sortie générée de* (*voir capture d'écran ci-dessus*).
- ***Un ou plusieurs fichiers de données d'entrée.*** Une fois le fichier MFD spécifié, il est analysé et, sur la base de l'information de schéma d'entrée qui y est contenue, le/ fichier/s de données par défaut

est/sont saisi/s dans le panneau *Entrées* (*voir capture d'écran ci-dessus*). Vous pouvez modifier la sélection du fichier par défaut pour chaque schéma d'entrée en spécifiant un autre fichier.

- ***Un fichier de sortie.*** Si le document MFD comporte plusieurs schémas de sortie, ils sont tous recensés dans le panneau *Sorties* (*voir capture d'écran ci-dessus*). Vous devez en choisir un. Si l'emplacement de fichier de sortie d'un schéma de sortie individuel est spécifié dans le document MFD, cet emplacement de fichier est saisi pour ce schéma de sortie dans le panneau *Sorties*. À partir de la capture d'écran ci-dessus, nous constatons que le document MFD spécifie que le schéma de sortie `Customers` comprend un fichier de données XML (`CustomersOut.xml`), alors que le schéma de sortie `Text file` n'a pas d'association de fichier dans le fichier MFD. Vous pouvez utiliser l'emplacement de fichier par défaut dans le panneau Sorties ou en spécifier un vous-même. Le résultat de la transformation MapForce sera enregistré dans l'emplacement de fichier du schéma de sortie sélectionné. Il s'agit du fichier qui sera utilisé en tant que ressource globale.

**Note :** L'avantage de cette option (Résultat de la transformation MapForce) est que la transformation est effectuée au moment où la ressource globale est invoquée. Cela signifie que la ressource globale contiendra les données les plus récentes (depuis le/s fichier/s d'entrée).

**Note :** Puisque MapForce est utilisé pour exécuter la transformation, vous devrez avoir préalablement installé Altova MapForce.

## Résultat de la transformation StyleVision

Altova StyleVision est utilisé pour créer des fichiers StyleVision Power Stylesheet (SPS). Ces fichiers SPS génèrent des feuilles de style XSLT utilisées pour transformer des documents XML en documents de sortie dans des formats variés (HTML, PDF, RTF, Word 2007+, etc.). Si vous sélectionnez l'option *Résultat de la transformation StyleVision*, le document de sortie créé par StyleVision sera la ressource globale associée avec la configuration sélectionnée.

Pour l'option *Transformation StyleVision* dans le dialogue Ressource globale (*voir capture d'écran ci-dessous*), les fichiers suivants doivent être spécifiés.




- ***Un fichier*** `.sps` ***(SPS).*** Vous devez spécifier ce fichier dans la fenêtre *La ressource va pointer vers la sortie générée de* (*voir capture d'écran ci-dessus*).
- ***Fichier/s d'entrée.*** Le fichier d'entrée est peut-être déjà spécifié dans le fichier SPS. Si c'est le cas, il apparaîtra automatiquement dans le panneau *Entrées* une fois que le fichier SPS a été sélectionné. Vous pouvez modifier cette entrée. S'il n'y a pas d'entrée, vous devrez en ajouter une.
- ***Fichier/s de sortie.*** Sélectionner le format de sortie dans le panneau *Sorties*, et spécifier un emplacement de fichier de sortie pour ce format.

**Note :** L'avantage de cette option (Résultat de la transformation StyleVision) est que la transformation sera effectuée lors de l'invocation de la ressource globale. Cela signifie que la ressource globale contiendra les données les plus récentes (depuis le/s fichier/s d'entrée).

**Note :** Puisque StyleVision est utilisé pour exécuter la transformation, vous devrez avoir préalablement installé Altova StyleVision pour que cette fonction puisse marcher.

## 17.1.2 Dossiers

Dans le dialogue de Ressources globales pour Dossiers (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez ajouter une ressource de dossier tel que décrit ci-dessous.

 © 2019-2025 Altova GmbH




## Icônes de dialogue des Ressources globales

*Ajouter une configuration :* ouvre le dialogue Ajouter configuration dans lequel vous pouvez saisir le nom de la configuration à ajouter.

*Ajouter une configuration en tant que copie :* ouvre le dialogue Ajouter configuration dans lequel vous pouvez saisir le nom de la configuration à créer en tant que copie de la configuration sélectionnée.

*Supprimer :* supprime la configuration sélectionnée.

*Ouvrir :* chercher le fichier à créer en tant que ressource globale.

## Définir l'alias

Définir l'alias (son nom et ses configurations) comme suit :

1. *Nommer l'alias :* saisir le nom de l'alias dans la fenêtre de texte *Alias de ressource*.
2. *Ajouter les configurations :* le panneau Configurations contiendra une configuration nommée `Default` (*voir capture d'écran ci-dessus*), qui ne peut pas être supprimée ou renommée. Vous pouvez ajouter autant de configurations supplémentaires pour l'alias sélectionné que vous le souhaitez. Ajouter une configuration en cliquant sur l'icône **Ajouter configuration** ou **Ajouter configuration en tant que copie**. Dans le dialogue qui s'ouvre, saisir le nom de configuration. Cliquer sur **OK**. La nouvelle configuration sera recensée dans le panneau Configurations. Répéter l'opération pour le nombre de configurations que vous souhaitez.
3. *Sélectionner un dossier en tant que ressource d'une configuration :* sélectionner une des configurations dans le panneau Configurations et cherchez le dossier que vous souhaitez créer en tant que ressource globale.

4. *Définir des configurations multiples le cas échéant :* spécifier une ressource de dossier pour chaque configuration que vous avez créée (répéter l'étape 3 ci-dessus pour chaque configuration que vous avez créée). Vous pouvez ajouter une nouvelle configuration à la définition d'alias à tout moment.
5. *Enregistrer la définition d'alias :* cliquer sur **OK** dans le dialogue de Ressources globales pour enregistrer l'alias et toutes ses configurations en tant que ressource globale. La ressource globale sera recensée sous Dossiers dans le dialogue Gérer les Ressources globales.

## 17.1.3 Bases de données

Dans le dialogue des Ressources globales pour les bases de données (*voir la capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez ajouter une ressource de base de données comme suit :




### Icônes du dialogue Ressource globale

*Ajouter une configuration :* Affiche la boîte de dialogue Ajouter une configuration dans laquelle vous saisissez le nom de la configuration à ajouter.

*Ajouter une configuration en tant que copie :* Affiche la boîte de dialogue Ajouter une configuration dans laquelle vous pouvez saisir le nom de la configuration à créer en tant que une copie de la configuration choisie.

*Supprimer :* Supprime la configuration sélectionnée.

## Définir l'alias

Définir l'alias (son nom et ses configurations) comme suit :

1. *Donner un nom à l'alias :* Saisir le nom de l'alias dans la zone de texte *Alias de ressource*.
2. *Ajouter des configurations :* Le volet de configurations aura une configuration appelée Par défaut (*voir la capture d'écran ci-dessus*). Cette configuration par défaut ne peut pas être supprimée ni changer de nom. Vous pouvez saisir autant de configurations supplémentaires pour l'alias sélectionné que vous voulez. Ajouter une configuration en cliquant sur les icônes **Ajouter Configuration** ou **Ajouter une configuration en tant que copie**. Dans le dialogue qui apparaît, saisissez le nom de configuration. Cliquez sur **OK**. La nouvelle configuration sera recensée dans le volet de configurations. Répéter pour autant de configurations que vous voulez.
3. *Lancer la sélection d'une base de données comme ressource d'une configuration :* Sélectionnez une des configurations dans le volet de configurations et cliquez sur l'icône **Choisir base de données**. Ceci fait apparaître le dialogue de connexion des Ressources globales.
4. *Connexion à la base de données :* Sélectionnez si vous voulez créer une connexion à la base de données en utilisant l'Assistant de connexion, une connexion existante, des connexions ADO, ODBC ou JDBC. Complétez la définition de la méthode de connexion telle que décrite dans la section Se connecter à une base de données. Si une connexion a déjà été établie à la base de données depuis XMLSpy, vous pouvez cliquer sur l'icône Connexions existantes et sélectionner la BD depuis la liste de connexions qui est affichée.
5. *Sélectionner l'objet racine :* Si vous vous connectez à un serveur de base de données où un objet racine peut être sélectionné, vous serez invité dans le dialogue Choisir Objet racine (*capture d'écran ci-dessous*) à choisir un objet racine sur le serveur. Sélectionnez l'objet racine et cliquez sur **Définir l'objet racine**. L'objet racine que vous sélectionnez sera l'objet racine qui est chargé lorsque cette configuration est utilisée.




Si vous décidez de ne pas sélectionner un objet racine (en cliquant sur le bouton **Skip**), alors vous pouvez sélectionner l'objet racine au moment du chargement de la ressource globale.

6. *Définissez de multiples configurations, le cas échéant :* Spécifiez une ressource de base de données pour toute autre configuration que vous avez créé (à savoir, répétez les étapes 3 à 5 ci-dessus pour les diverses configurations que vous avez créées). Vous pouvez ajouter une nouvelle configuration à la définition de l'alias à tout moment.
7. *Enregistrer la définition de l'alias :* Cliquez sur **OK** dans le dialogue Ressources globales pour enregistrer l'alias et toutes ses configurations comme ressource globale. La ressource globale sera recensée sous la base de données Gérer les Ressources globales.


*© 2019-2025 Altova GmbH*

## 17.2 Utiliser les Ressources globales

Il existe plusieurs types de ressources globales (type fichier, type dossier, et type de base de données). Certains scénarios dans lesquels vous pouvez utiliser des ressources globales dans XMLSpy sont recensés ici : Fichiers et Dossiers et les Bases de données.

### Sélections qui déterminent quelle ressource est utilisée

Il y a deux sélections au sein des applications qui déterminent quelles ressources globales peuvent être utilisées et quelles ressources globales peuvent être réellement utilisées à tout moment donné :

- *Le Fichier XML de Ressources globales actif* est sélectionné dans le dialogue Ressources globales. Les définitions de ressources globales qui sont présentes dans le Fichier XML de ressources globales sont disponibles dans tous les fichiers ouverts dans l'application. Seules les définitions dans le Fichier XML de Ressources globales actif sont disponibles. Le Fichier XML de Ressources globales actif peut être changé à tout moment et les définitions de ressources globales contenues dans le nouveau fichier actif remplaceront immédiatement les fichiers actifs précédents. Le Fichier XML de Ressources globales actif détermine donc : (i) quelles ressources globales peuvent être attribuées et (ii) quelles ressources globales sont disponibles pour une consultation (par exemple, si une ressource globale dans un Fichier de Ressources globales est attribuée mais qu'il n'y a pas de ressource globale de ce nom dans le Fichier XML de Ressources globales actif actuellement, alors la ressource globale attribuée (alias) ne pourra pas être consultée).
- *La configuration active est* sélectionnée via l'élément de menu **Outils | Configuration active** ou via la barre outils Ressources globales . Cliquer sur cette commande (ou liste déroulante dans la barre outils) pour ouvrir une liste de configurations à travers tous les alias. La sélection d'une configuration activera cette configuration dans toutes les applications. Cela signifie que quel que soit l'endroit où une ressource globale (ou alias) est utilisée, la ressource correspondant à la configuration active de chaque alias utilisé sera chargée. La configuration active est appliquée à tous les alias utilisés. Si un alias n'a pas de configuration avec le nom de la configuration active, alors la configuration par défaut de cet alias sera utilisée. La configuration active n'est pas pertinente lors de l'attribution de ressources ; elle n'est uniquement déterminante que lorsque les ressources sont réellement utilisées.

### 17.2.1 Attribuer des Fichiers et des Dossiers

Les ressources de type Fichier et de type Dossier sont attribuées différemment. Dans l'un des scénarios d'utilisation ci-dessous, cliquer sur le bouton **Passer aux ressources globales** pour afficher le dialogue Ouvrir la Ressource globale (*capture d'écran ci-dessous*).



*Gérer les Ressources globales :* affiche le dialogue Gérer les Ressources globales.

La sélection d'une *ressource globale de type fichier* permet d'attribuer le fichier. La sélection d'une *ressource globale de type dossier* entraîne l'ouverture du dialogue Ouvrir dans lequel vous pouvez chercher le fichier nécessaire. Le chemin d'accès du fichier sélectionné est saisi de manière relative à la ressource de dossier. Donc si une ressource globale de type dossier doit comporter deux configurations, chacune pointant vers des dossiers différents, les fichiers possédant le même nom mais placés dans des dossiers différents peuvent être ciblés par les deux configurations. Cela peut être utile pour les tests.

Vous pouvez passer au dialogue de fichier ou au dialogue URL en cliquant sur le bouton respectif en bas du dialogue. L'icône **Gérer les Ressources globales** située dans le coin en haut à droite affiche le dialogue Gérer les Ressources globales.

## Scénarios d'utilisation

Les ressources de type Fichier et de type Dossier peuvent être utilisées dans les scénarios suivants :

- Ouvrir les ressources globales
- Enregistrer en tant que ressource globale
- Attribuer des fichiers pour des transformations XSLT
- Transformations XSLT
- Exécutions XQuery
- Attribuer un SPS

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Ouvrir les ressources globales

Une ressource globale peut être ouverte dans XMLSpy avec la commande **Fichier | Ouvrir (Passer à la Ressource globale)** et peut être éditée. Dans le cas d'une ressource globale de type fichier, le fichier est ouvert directement. Dans le cas d'une ressource globale de type dossier, un dialogue Ouvrir s'ouvre avec le dossier associé sélectionné. Vous pouvez ensuite chercher le fichier nécessaire dans les dossiers descendants. Un des avantages lors de l'adressage des fichiers pour les éditer par le biais de ressources globales, est que les fichiers associés peuvent être enregistrés sous les différentes configurations d'une seule ressource globale et qu'ils peuvent être accédés simplement en changeant les configurations. Toutes les modifications d'édition devraient être enregistrées avant de modifier la configuration.

## Enregistrer en tant que ressource globale

Un nouveau fichier peut être enregistré en tant que ressource globale. De même, un fichier déjà existant peut être ouvert puis enregistré en tant que ressource globale. Cliquer sur les commandes **Fichier | Enregistrer** ou **Fichier | Enregistrer sous**, pour faire apparaître le dialogue Enregistrer. Cliquer sur le bouton **Passer à la Ressource globale** pour accéder aux ressources globales disponibles (*capture d'écran ci-dessous*), qui sont les alias définis dans le Fichier XML de Ressources globales actuel.




Choisir un alias et cliquer sur **Enregistrer**. Si l'alias est un alias de fichier, le fichier sera enregistré directement. S'il s'agit d'un alias de dossier, un dialogue apparaîtra qui vous invitera à saisir le nom du fichier sous lequel vous souhaitez l'enregistrer. Dans tous les cas, le fichier sera sauvegardé à l'emplacement défini pour la configuration active actuellement.

**Note :** Chaque configuration pointe vers un emplacement de fichier spécifique, précisé dans la définition de cette configuration. Si le fichier que vous enregistrez en tant que ressource globale ne possède pas le même type d'extension que le fichier à l'emplacement actuel de la configuration, il pourrait se produire des erreurs

d'édition et de validation lorsque cette ressource globale est ouverte dans XMLSpy. Cela est dû au fait que XMLSpy ouvrira le fichier en présumant que le fichier présente le type de fichier spécifié dans la définition de la configuration.

### Attribuer des fichiers pour les transformations XSLT

Les fichiers XSLT peuvent être attribués à des documents XML et des fichiers XML pour des documents XSLT via les ressources globales. Lorsque les commandes pour l'attribution des fichiers XSLT (**XSL/XQuery | Attribuer XSL** et **XSL/XQuery | Attribuer XSL:FO**) et les fichiers XML (**XSL/XQuery | Attribuer XML modèle**) sont cliqués, le dialogue d'attribution s'ouvre. Cliquer sur le bouton **Parcourir** pour ouvrir le dialogue Ouvrir, dans lequel vous pouvez passer au dialogue Ouvrir la Ressource globale et choisir la ressource globale nécessaire. Un des principaux avantages d'une utilisation d'une ressource globale pour spécifier des fichiers pour les transformations XSLT est que le fichier XSLT (ou le fichier XML) peut être modifié pour une transformation en changeant tout simplement la configuration active dans XMLSpy ; aucune attribution de nouveau fichier ne doit être réalisée à chaque fois qu'une transformation est nécessaire avec un fichier différent. Lors du lancement d'une transformation XSLT, celle-ci utilisera le/s fichier/s associé/s avec la configuration active.

### Transformation XSLT et exécutions XQuery

Cliquer sur la commande **XSL/XQuery | Transformation XSL** ou **XSL/XQuery | Transformation XSL:FO** ou **XSL/XQuery | XQuery Update Execution** pour ouvrir un dialogue dans lequel vous pouvez chercher le fichier XSLT, XQuery, ou XML requis. Cliquer sur le bouton **Parcourir** puis sur le bouton **Passer à la Ressource globale** pour ouvrir le dialogue Ouvrir la Ressource globale (*capture d'écran en haut de la section*). Le fichier associé avec la configuration actuellement active de la ressource globale sélectionnée est utilisé pour la transformation.

### Attribuer un SPS

Lors de l'assignation d'une feuille de style StyleVision à un fichier XML (**Authentic | Attribuer la Feuille de style StyleVision**), vous pouvez sélectionner une ressource globale pour situer la feuille de style. Cliquer sur le bouton **Parcourir** puis sur le bouton **Passer à la Ressource globale** pour ouvrir le dialogue Ouvrir la Ressource globale (*capture d'écran en haut de la section*). Avec une ressource globale sélectionnée en tant que l'attribution, le Authentic View du document XML peut être modifié en changeant uniquement la configuration active dans XMLSpy.

## 17.2.2 Attribuer des bases de données

Lors de l'exécution d'une commande qui importe des données ou une structure de données (comme un Schéma XML) depuis une BD dans XMLSpy (par exemple, avec la commande **Convertir | Importer les données de base de données**), vous pouvez sélectionner l'option d'utilisation d'une ressource globale (*capture d'écran ci-dessous*). D'autres commandes, dans les endroits où une ressource globale de type base de données peuvent être utilisées, sont des commandes liées à des bases de données dans le menu.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Dans le dialogue Connexion (*capture d'écran ci-dessus*), toutes les ressources globales de type base de données qui ont été définies dans le Fichier XML de Ressources globale actuellement actif sont affichées. Choisir la ressource globale nécessaire et cliquer sur **Connecter**. Si la ressource globale sélectionnée comporte plus d'une configuration, la ressource de base de données pour la configuration actuellement active est utilisée (contrôler **Outils | Configuration Active** ou la barre outils de Ressources globales), et la connexion est établie. Vous devez maintenant choisir les structures de données et les données à utiliser tel que décrit dans Création d'un schéma XML depuis une BD et Importer les données BD.

## 17.2.3 Changer la Configuration active

Une configuration d'une ressource globale peut être active à tout moment. Cette configuration est appelée la configuration active et elle est active pour toutes les applications. Cela signifie que la configuration active est active pour tous les alias de ressources globales dans tous les fichiers ouverts actuellement et les connexions de source de données. Si un alias n'a pas de configuration avec le nom de la configuration active, la configuration par défaut de cet alias sera utilisée. Prenons en guise d'exemple pour le changement des configurations, le cas suivant : un fichier a été attribué par le biais d'une ressource globale avec plusieurs configurations. Chaque configuration mappe vers un fichier différent. Donc le fichier sélectionné dépend de la configuration sélectionnée en tant que la configuration active de l'application.

Il existe deux manières de passer la configuration active :

- Par la commande de menu **Outils | Configuration active**. Sélectionnez la configuration depuis le sous-menu de la commande.
- Dans la liste de choix de la barre outils de la Ressource globale (*capture d'écran ci-dessous*), sélectionnez la configuration requise.

Ainsi, en changeant la configuration active, vous pouvez changer des fichiers sources qui sont attribués par le biais d'une ressource globale.

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 18 Projets

Un projet est une collection de fichiers qui sont liés l'un à l'autre d'une manière que vous pouvez déterminer. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, un projet nommé `Examples` rassemble les fichiers pour des exemples divers dans des dossiers d'exemples séparés, dont chacun peut être organisé dans des sous-dossiers. Dans le cadre du projet `Examples`, par exemple, le dossier d'exemples `OrgChart` est classé dans des sous-dossiers pour les fichiers XML, XSL et Schéma.




Les projets vous permettent donc de rassembler des fichiers qui sont utilisés ensembles et d'y accéder plus rapidement. De plus, vous pouvez définir des fichiers de schémas et de XSLT pour les dossiers individuels, permettant ainsi le traitement par lots de fichiers dans un dossier.

Cette section décrit comment créer et éditer des projets et comment utiliser des projets.

# 18.1 Créer et éditer des projets

Les projets sont gérés dans la fenêtre de projet (*capture d'écran ci-dessous*) et le menu Projet. Un projet à la fois peut être ouvert dans l'application. Le projet ouvert est affiché dans la fenêtre de projet.




## Créer de nouveaux projets, ouvrir des projets existants

Un nouveau projet est créé avec la commande de menu **Projet | Nouveau projet**. Un projet existant est ouvert avec la commande de menu **Projet | Ouvrir projet**. Le projet ouvert récemment (qu'il soit nouveau ou existant) remplace le projet ouvert précédemment dans la fenêtre Projet. Si le projet ouvert précédemment contient des changements non enregistrés (indiqués par un astérisque à côté du nom de dossier ; *voir capture d'écran ci-dessous*), vous serez invité à enregistrer ces changements.

## Nommer et enregistrer des projets

Un nouveau projet sera nommé lorsque vous l'enregistrerez. Un projet est enregistré avec la commande **Projet | Enregistrer projet** et porte l'extension de fichier `.spp`. Lorsqu'un projet est modifié, il doit être enregistré pour que les modifications soient stockées. Notez qu'un projet (indiqué par le dossier de niveau supérieur dans le

 © 2019-2025 Altova GmbH

projet de fenêtre) ne peut être renommé qu'en modifiant son nom dans Windows File Explorer ; le nom ne peut pas être modifié dans la GUI. (Les noms des sous-dossiers, quant à eux, peuvent être modifiés dans la GUI.)

## Project structure

Un projet présente une structure arborescente de dossiers et de fichiers. Les dossiers et les fichiers peuvent être créés à tous niveaux et à une profondeur sans limite. Pour ce faire, sélectionnez un dossier dans la fenêtre Projet et utilisez les commandes dans le menu **Projet** ou le menu contextuel pour ajouter des dossiers, des fichiers ou des ressources. Les dossiers, fichiers ou ressources qui ont été ajoutés à un projet peuvent être supprimés ou glissés vers d'autres emplacements dans l'arborescence de projet.

Lors de la création d'un nouveau projet, la structure du projet par défaut organise le projet en types de fichiers (XML, XSL, etc.) (*voir capture d'écran ci-dessous*).




Les extensions de type Fichier sont associées à un dossier par le biais des définitions de propriété pour ce dossier. Lorsqu'un fichier a été ajouté à un dossier, il est ajouté automatiquement au dossier enfant approprié correspondant à l'extension du type de fichier. Vous pouvez définir pour chaque dossier les extensions de type de fichier que vous souhaitez lui associer.

## Ce qui peut être ajouté à un projet

Des dossiers, des fichiers et d'autres ressources peuvent être ajoutées soit au dossier de projet de niveau supérieur ou à un dossier à tout niveau dans le projet. Il existe trois types de dossiers : (i) dossiers de projet ; (ii) dossiers externes ; (iii) dossiers web externes.

Pour ajouter un objet, sélectionner le dossier pertinent puis la commande désirée depuis le menu **Projet** ou le menu contextuel du dossier sélectionné. Les objets suivants sont disponibles pour un ajout au dossier de projet.

- *Les Dossiers de projet* (vert) sont des dossiers que vous ajoutez au projet pour structurer le contenu du projet. Vous pouvez définir quelles extensions de fichier vous souhaitez associer avec un dossier de projet (dans les propriétés de ce dossier). Lorsque des fichiers sont ajoutés à un dossier, ils sont automatiquement ajoutés au premier dossier enfant auquel cette extension de fichier a été associée. Par conséquent, lorsque de multiples fichiers sont ajoutés au dossier, ils seront distribués par une extension de fichier parmi les dossiers enfant qui ont des associations d'extension de fichier correspondantes.
- *Les Dossiers externes* (jaune) sont des dossiers situés dans un système de fichier. Lorsqu'un dossier externe est ajouté à un dossier, le dossier externe et tous ses fichiers, sous-dossiers et fichiers de sous-dossiers sont inclus dans le projet. La définition des extensions de fichier dans un dossier externe sert à filtrer les fichiers disponibles dans le projet.

- *Les Dossiers web externes* sont comme des dossiers externes, sauf qu'ils sont situés sur un serveur web et leur accès nécessite une authentification d'utilisateur. La définition d'extensions de fichier dans un dossier web externe sert à filtrer les fichiers disponibles dans le projet.
- *Les Fichiers* peuvent être ajoutés à un dossier en choisissant le dossier et puis en utilisant une des trois commandes d'Ajout de fichier : (i) **Ajouter des fichiers**, pour sélectionner le(s) fichier(s) par le biais d'un dialogue Ouvrir ; (ii) **Ajouter fichier actif**, pour ajouter le fichier qui est actif dans la fenêtre principale ; (iii) **Ajouter des fichiers liés et actifs**, ajoute additionnellement des fichiers liés à un fichier XML actif, par exemple, un schéma XML ou DTD. Notez que les fichiers associés par les moyens d'une instruction de traitement (par exemple, fichiers XSLT), ne sont pas considérés être des fichiers liés.
- Les *Ressources globales*sont des alias pour des fichiers, dossiers et ressources de bases de données. Vous trouverez une description de leur définition et de leur utilisation dans la section concernant les Ressources Globales.
- *Les URL* identifient un objet de ressource par le biais d'une URL.
- *Un projet de scripts d'Altova*, qui est un fichier `.asprj`, peut être assigné à un projet XMLSpy. Ce rendra les macros et autres scripts disponibles pour le projet. Vous trouverez une description de la création d'un Projet de Script et de l'attribution d'un projet à un projet XMLSpy dans la section, Scripts.

## Propriétés de dossier et de projet

Les propriétés (telles que le schéma pour la validation et XSLT pour la transformation) peuvent être définies non seulement pour le projet entier, mais aussi pour les dossiers individuels. Puis, vous pouvez exécuter des actions, telles que la validation et la transformation, dans l'ensemble du projet ou les dossiers individuels. Pour exécuter une action, cliquez de la touche droite sur le projet ou le dossier, et choisissez l'action que vous voulez réaliser depuis le menu contextuel qui apparait.

Les propriétés d'un dossier sont stockées dans le dialogue Propriétés de ce dossier qui est accessible en sélectionnant tout d'abord le dossier, puis la commande **Projet | Propriétés** (ou les Propriétés de commande du menu contextuel du dossier. Les propriétés suivantes d'un dossier peuvent être définies et éditées dans le dialogue Propriétés :

- *Nom de dossier* : ne peut pas être édité pour le dossier de projet de niveau supérieur (pour lequel, au lieu d'un nom, le chemin de fichier s'affiche).
- *Extensions de fichier* : ne peut pas être édité pour le projet de niveau supérieur. Il s'agit d'une liste d'extensions de fichiers séparées par un point-virgule (par exemple, **`xml;svg;wml`**). Cette liste détermine quels fichiers sont ajoutés au dossier lorsque des fichiers sont ajoutés à un projet. Par exemple, lorsque des fichiers actifs et liés sont ajoutés à un projet, les *Extensions de fichier* déterminent dans quels dossiers les fichiers ajoutés seront placés.
- *Validation* : spécifie le fichier de schéma XML ou DTD qui devrait être utilisé pour valider les fichiers XML dans un dossier.
- *Transformations* : spécifie (i) les fichiers XSLT à être utilisés pour transformer les fichiers XML dans le dossier, et (ii) les fichiers XML à être transformés avec des fichiers XSLT dans le dossier.
- *Fichiers de destination* : pour les transformations de sortie, spécifie l'extension de fichier et le dossier où les fichiers doivent être enregistrés.
- *Fichiers SPS pour le Mode Authentic* : spécifie les fichiers SPS à utiliser afin de pouvoir consulter et éditer des fichiers XML dans un dossier dans le Mode Authentic.

Veuillez prendre note des points suivants :

- Une propriété qui est définie dans un dossier écrase la même propriété du projet.
- Si une propriété est définie dans un projet, elle est appliquée à tous les autres dossiers qui n'ont pas le même ensemble de propriété.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Si une action est exécutée dans un projet, elle est appliquée à tous les types de fichiers applicables dans tous les dossiers du projet. Par exemple, si une validation est réalisée dans un projet, celle-ci est exécutée sur tous les fichiers XML dans tous les dossiers du projet.. Dans ce cas, le schéma qui a été défini pour le projet est utilisé pour toutes les validations, à l'exception des fichiers XML se trouvant dans des dossiers qui sont dotés de la propriété de validation de schéma définie pour un autre schéma.

Voir la description de la commande **Projet | Propriétés** pour des informations plus détaillées.

## Contrôle de source dans les projets

Les systèmes de contrôle de la source qui sont compatibles avec Microsoft Visual Source-Safe sont pris en charge dans les projets. Vous trouverez une description pour utiliser cette fonction dans la section Référence de l'utilisateur du manuel.

## Enregistrer les projets

Toutes les modifications que vous effectuez à un projet, comme l'ajout ou la suppression d'un fichier, ou la modification d'une propriété de projet, doit être enregistrée avec la commande **Enregistrer Projet**.

## Rechercher dans le projet

Vous pouvez chercher les fichiers de projet et les dossiers en utilisant leurs noms ou une partie de leur nom. Si la recherche aboutit, les fichiers ou les dossiers trouvés seront marqués un par un.

Pour lancer une recherche, activer la fenêtre du Projet en cliquant dessus (ou dedans), puis sélectionner la commande **Édition | Recherche** (ou le raccourcis **Ctrl+F**). Dans le dialogue Recherche qui apparaît (*capture d'écran ci-dessous*), saisir le texte que vous souhaitez chercher et sélectionner ou désélectionner les options de recherche (*explications ci-dessous*) conformément à vos exigences.




Les options de recherche suivantes sont disponibles :

- La correspondance mot est plus limitée puisque le texte entier doit correspondre à un mot entier dans le nom du fichier ou du dossier. Dans les noms du fichier, les parties avant et après le point (sans le point) sont toutes traitées en tant qu'un mot.
- Vous pouvez préciser que la casse du mot recherché doit correspondre exactement au string contenu dans le nom du fichier ou du dossier.
- Les noms de dossier peuvent être inclus à la recherche. Dans le cas contraire, seuls les noms de fichiers seront recherchés.

- Les dossiers externes peuvent être inclus ou exclus de la recherche. Les dossiers externes sont des dossiers réels dans le système ou le réseau, contrairement aux dossiers de projet qui sont créés dans le cadre du projet et non dans le système.

Si la recherche aboutit, le premier item correspondant est marqué dans la barre latérale du Projet. Vous pouvez ensuite chercher dans tous les items correspondants retournés en cliquant sur les touches **Chercher suivant** et **Trouver précédent** dans le dialogue Recherche.

## Réinitialiser les projets

Si vous effectuez une modification dans un dossier externe, cette modification ne sera pas réfléchie dans la Fenêtre du Projet tant que le projet est réinitialisé.


© 2019-2025 Altova GmbH

# 18.2 Utiliser les projets

Les projets sont très utiles pour mieux organiser votre espace de travail, appliquer des paramètres à des fichiers multiples et pour configurer et exécuter des commandes par lot. L'utilisation de projets peut donc contribuer à accélérer considérablement votre travail et vous faciliter la vie. Pour information sur la gestion des projets, voir Créer et éditer des projets et la description de la fenêtre de projet.

## Avantages d'utiliser des projets

La liste suivante regroupe les avantages d'une utilisation des projets.

- Les fichiers et les dossiers sont regroupés en dossiers par le biais de l'extension de fichier ou par tout autre critère.
- Les fichiers Schémas et XSLT peuvent être attribués à un dossier. Cela peut être utile si vous souhaitez valider ou transformer rapidement un fichier XML unique en utilisant des fichiers Schéma ou XSLT différents. Ajoutez un fichier XML file à différents dossiers et définissez différents dossiers schémas et fichiers XSLT pour les différents dossiers.
- Un traitement par lots peut être appliqué à des dossiers individuels. Les commandes disponibles pour le traitement par lots sont recensées ci-dessous.
- Les dossiers de sortie peuvent être spécifiés pour les transformations.

## Organiser les ressources pour un accès rapide

Les ressources de dossier et de fichier peuvent être organisées dans des structures d'arborescence, vous fournissant un aperçu clair des différents dossiers et fichiers, et vous permettant d'accéder rapidement tout fichier dans un projet. Double-cliquez simplement dans un fichier dans la fenêtre Projet pour l'ouvrir. Vous pouvez rapidement ajouter des fichiers et des dossiers à un projet et supprimer des fichiers et dossiers non désirés. Si vous souhaitez travailler avec un autre projet, fermez le projet ouvert actuellement dans la fenêtre Projet et ouvrez le projet requis.

## Traitement par lots

Les commandes pour le traitement par lots des fichiers dans un dossier, qu'il s'agisse du dossier de projet de niveau supérieur ou un dossier à tout autre niveau, sont **disponibles dans le menu contextuel de ce dossier** (obtenu en cliquant avec la touche de droite sur le dossier). Les étapes du traitement par lots sont les suivantes :

1. Dans le menu contextuel du dossier de projet, sélectionnez **Propriétés**. Dans le dialogue des Propriétés qui apparaît, précisez les fichiers à utiliser pour le traitement - par exemple, un fichier XSD à utiliser pour validation ou un fichier XSLT à utiliser pour une transformation XSLT.
2. Dans le dialogue des Propriétés, précisez le dossier dans lequel la sortie des transformations XSLT, Xquery ou XQuery Update doit être enregistrée. Si aucun dossier de sortie n'est spécifié pour un dossier, c'est le dossier de sortie du dossier ancêtre suivant dans l'arborescence de l'arbre qui sera utilisé.
3. Le traitement par lots sera exécuté sur tous les fichiers dans le dossier de projet. Si le dossier contient des fichiers d'un type que vous ne voulez pas traiter, alors, dans le dialogue des Propriétés, définissez la propriété des *extensions de fichier* de façon à sélectionner uniquement les types de fichier que vous voulez traiter, par exemple : `xml;xhtml` ou `.xml;.xhtml`.
4. Utiliser les commandes dans le menu contextuel pour l'exécution par lots. Si vous utilisez les commandes de menu correspondantes (par exemple les commandes dans les menus **XML**,

**DTD/Schema** ou **XSL/XQuery**), alors la commande sera exécutée uniquement dans le document actif de la fenêtre principale - et non dans le dossier de projet sélectionné dans la fenêtre de projet.

Les commandes suivantes dans le menu contextuel d'un projet (niveau supérieur ou autre) sont disponibles pour un traitement par lots :

- *Vérification de bonne formation* : Si une erreur est détectée au cours de l'exécution par lots, elle est rapportée dans la fenêtre Messages.
- *Validation* : Si une erreur est détectée au cours de l'exécution par lots, elle est rapportée dans la fenêtre Messages.
- *Transformations* : Les sorties de transformation sont enregistrées dans le dossier spécifié en tant que le dossier de sortie dans le dialogue Propriétés de ce dossier. Si aucun dossier n'est spécifié, le dossier de sortie du dossier de projet de l'ancêtre suivant est utilisé. Si aucun dossier de projet ancêtre n'est défini, une fenêtre de document est ouverte et les résultats de transformation sont affichés successivement dans la fenêtre de document. Une transformation XSL-FO transforme un document XML ou un document FO en un PDF.
- *Générer un DTD/Schéma XML* : Avant de générer les schémas, vous êtes invité à spécifier un dossier de sortie. Les fichiers de schéma générés sont enregistrés dans ce dossier et sont affichés dans des fenêtres séparées dans la GUI.

**Note :** Afin d'exécuter des commandes de lots, utilisez le menu contextuel du dossier concerné dans la fenêtre Projet. N'utilisez pas les commandes dans les menus XML, DTD/Schéma ou XSL/XQuery. Les commandes de menu seront exécutées dans le document actif de la fenêtre principale, et non du projet.

## Validation et XSLT/XQuery avec RaptorXML Server

Les commandes du menu contextuel dans le dossier de projet vous permettent d'utiliser RaptorXML Server pour une validation XML haute performante et des transformations XSLT/XQuery. Voir la section RaptorXML Server pour plus d'informations.

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 19 RaptorXML(+XBRL) Server

Si Altova RaptorXML(+XBRL) Server (ci-après aussi nommé RaptorXML Server, RaptorXML ou Raptor en bref) est installé et détient une licence sur votre réseau et si votre installation XMLSpy y a accès, alors vous pouvez utiliser RaptorXML Server pour valider des documents XML et XBRL*, et pour exécuter des transformations XSLT et XQuery. Vous pouvez valider le document actif ou tous les documents contenus dans un dossier de projet XMLSpy. Les résultats de validation sont affichés dans la fenêtre Messages de la GUI.

Dans XMLSpy, vous pouvez (i) valider des documents ou (ii) exécuter des transformations XSLT/XQuery ou (iii) exécuter des documents XULE (ou des ensembles de documents) dans une instance XBRL. Un des avantages principaux d'une utilisation de Raptor est que vous pouvez configurer des validations individuelles ou des exécutions par le biais d'une large sélection d'options de validation. De plus, vous pouvez stocker un ensemble d'options Raptor en tant que "configuration" dans XMLSpy, puis sélectionner une de vos configurations définies pour une validation Raptor particulière. L'utilisation de Raptor peut s'avérer avantageuse lorsque vous souhaitez valider des quantités importantes de collections de données.

**Note :** La performance réelle dépend du nombre de cœurs de processeurs de PC utilisés par RaptorXML Server pour la validation: plus le nombre de cœurs utilisé est élevé, plus le traitement sera rapide.

***Note :** Il y a deux éditions de Raptor : *RaptorXML Server* (pour les validations XML) et *RaptorXML+XBRL Server* (pour les validations XML et XBRL). Si vous souhaitez valider des documents XBRL, vous devez utiliser RaptorXML+XBRL Server. Pour plus d'informations concernant RaptorXML(+XBRL) Server, veuillez consulter le site Internet Altova et les manuels d'utilisateur : *RaptorXML Server* et *RaptorXML+XBRL Server*.

**Note:** RaptorXML Server ne peut pas être utilisé avec des proxys HTTP parce que ceux-ci ne prennent pas en charge les mises à niveau websocket. Si vous devez faire face à ce problème, ajouter l'hôte RaptorXML Server à la liste proxy-ignore.

## Comment valider ou transformer en utilisant RaptorXML Server

Pour valider un document XML ou XBRL avec RaptorXML Server, ou pour exécuter une transformation XSLT ou XQuery, XMLSpy doit savoir quel RaptorXML Server utiliser, comment accéder à ce serveur et quelles options passer à Raptor pour la validation. Cette information est gérée dans XMLSpy comme suit :

1. *En ajoutant un serveur au pool de serveurs Raptor*. Dans cette étape, les RaptorXML Servers sont ajoutés à un pool, et les informations d'accès de chaque serveur sont stockées dans XMLSpy. Chaque serveur est identifié par un nom.
2. *En définissant des configurations pour chaque serveur*. Une configuration est un ensemble d'options de validations de Raptor. Chaque serveur peut avoir des configurations multiples. Pour une validation, vous sélectionnez une configuration qui devient la configuration active.
3. *En sélectionnant une configuration de serveur avec laquelle valider*. Un serveur et une de ses configurations est sélectionnée pour être la configuration active. Celle-ci est utilisée pour toutes les validations suivantes qui utilisent Raptor.
4. *Valider ou exécuter la transformation XSLT/XQuery avec Raptor*.

# 19.1 Ajouter des serveurs et des configurations de serveur

Dans le dialogue Options de RaptorXML Server (*capture d'écran ci-dessous,* **Outils | Gérer Raptor Servers**), vous pouvez ajouter plusieurs Raptor Servers au pool de Raptor Servers disponibles, puis vous pouvez définir plusieurs configurations pour chaque serveur. Les serveurs ajoutés, avec les configurations que vous définissez pour chacun d'entre eux, apparaîtront dans le sous-menu **Outils | Raptor Servers et Configurations**. Dans ce sous-menu, vous pouvez sélectionner la configuration de serveur que vous souhaitez utiliser pour une validation Raptor.




## Ajouter un Raptor Server

Dans le volet *Serveurs* du panneau (*capture d'écran ci-dessous*), cliquer sur l'icône **Ajouter serveur**, puis saisir le nom avec lequel vous souhaitez identifier le serveur Raptor, le nom du réseau de la machine sur lequel Raptor est installé (nom d'hôte), et le port du serveur Raptor. Cliquer sur **OK** pour enregistrer les paramètres.

 © 2019-2025 Altova GmbH




- *Nom :* une chaîne de votre choix. Elle est utilisée dans XMLSpy pour identifier un RaptorXML Server particulier.
- *Nom de l'hôte :* le nom ou l'adresse IP de la machine de réseau sur laquelle le Raptor server est installé. Le traitement sera plus rapide si vous utilisez une adresse IP au lieu d'un nom d'hôte. L'adresse IP correspondant à `localhost` (la machine locale) est `127.0.0.1`.
- *Port :* le port permettant d'accéder au serveur Raptor. Ce port est spécifié dans le fichier de configuration de Raptor (appelé `server_config.xml`). Le port doit être fixé et connu de manière à ce que les requêtes puissent être adressées correctement au service. Pour plus d'informations concernant le fichier de configuration Raptor, voir les manuels d'utilisateur : *RaptorXML Server* et *RaptorXML+XBRL Server*.

Une fois avoir saisi les informations de serveur, cliquer sur **OK**. Le nom de serveur que vous avez saisi apparaît dans la liste de serveur (à gauche du volet). Une icône verte apparaît à côté du nom du serveur, indiquant que le serveur Raptor a été lancé et est en marche. Les détails du serveur sont affichés dans le volet (*capture d'écran ci-dessus*). Une icône rouge indique que le serveur est hors ligne. Si le serveur ne peut pas être trouvé, un message d'erreur s'affiche.

**Note :** Le serveur Raptor doit être en marche lorsque le serveur est ajouté. Cela est nécessaire pour que XMLSpy puisse obtenir des informations concernant le serveur et les stocker. Si, une fois que le serveur a été ajouté, le serveur est hors ligne ou ne peut pas être trouvé, ces situations sont indiquées, respectivement, par une icône rouge ou un message d'erreur.

Pour éditer un nom de serveur, un nom d'hôte ou un port, sélectionner le serveur dans le volet de gauche, cliquer sur la touche **Édition**, et, dans le dialogue qui apparaît, éditer les informations que vous souhaitez modifier. Pour supprimer un serveur du pool, sélectionner le serveur et cliquer sur l'icône **Supprimer le serveur sélectionné**.

## Configurations de Serveur

Une configuration est un ensemble d'options de validation RaptorXML. Lorsqu'un serveur est ajouté, il sera doté d'une configuration nommée `default`. Il s'agit d'un ensemble d'options RaptorXML configurées sur leurs valeurs par défaut. Vous pouvez ajouter de nouvelles configurations qui contiennent d'autres valeurs d'options. Une fois avoir défini plusieurs configurations de serveur, vous pouvez sélectionner une configuration qui sera la configuration active. Il s'agit de la configuration qui sera utilisée lorsque la commande **Valider sur le serveur** sera exécutée.

Le volet *Configurations* présente deux parties : (i) un volet de gauche, qui montre les configurations et les types, chacune contenant une liste des document-type pouvant être validés ; (ii) un panneau de droite qui affiche les options de validation pour le document-type sélectionné dans le panneau de gauche ; en bas du

volet de droite, vous trouverez une description de l'option sélectionnée (*capture d'écran ci-dessous*).




*Ajouter une configuration*

Dans le panneau *Configurations* du dialogue Options de RaptorXML Server (*capture d'écran ci-dessus*), cliquer sur **Ajouter une configuration**. Une nouvelle configuration est ajoutée avec des valeurs d'option par défaut. Vous pouvez aussi créer une nouvelle configuration en cliquant sur **Copier la configuration sélectionnée**. Cela permet de créer une nouvelle configuration avec des valeurs d'option qui sont les mêmes que celle de la configuration copiée. Les nouvelles configurations sont créées avec les noms par défaut du type `config<X>`; vous pouvez éditer le nom d'une configuration en double-cliquant dessus et en saisissant le nouveau nom. Vous pouvez ensuite éditer une des valeurs d'option de la configuration.

*Éditer les valeurs d'options d'une configuration*

Tout d'abord, sélectionner le document-type dans le volet de gauche. Cela permet d'afficher les options de validation du document-type sélectionné dans le volet de droite. Pour éditer la valeur d'une option, choisir une des possibilités suivantes (dépendant du type de la valeur d'option) :

- Si la valeur peut être une dans un ensemble de valeurs prédéfinies, sélectionner la valeur que vous souhaitez depuis la liste de choix de la colonne de valeur de cette option.
- Si la valeur n'est pas limitée, cliquer dans la valeur d'option enregistrée et saisir la valeur que vous souhaitez.
- Si la valeur est un chemin de fichier, outre la possibilité de saisir la valeur, vous pouvez aussi parcourir

le fichier que vous souhaitez en utilisant la touche **Parcourir** dans la colonne de valeur de l'option.

Si vous sélectionnez une option, sa description est affichée dans une fenêtre en bas du panneau de droite. Pour des descriptions plus détaillées de chaque option, voir les chapitres de l'interface de ligne de commande des manuels RaptorXML Server et RaptorXML(+XBRL) Server.

*Supprimer une configuration*
Dans le volet de gauche, choisir la configuration à supprimer et cliquer sur **Supprimer la configuration sélectionnée**.

## XMLSpy dans Visual Studio et Eclipse

Lorsque XMLSpy est intégré dans Visual Studio et Eclipse, la configuration active dans ces IDE sera celle qui est actuellement configurée en tant que la configuration active dans la version autonome de XMLSpy.

# 19.2 Valider avec RaptorXML Server

RaptorXML Server vous permet de valider des documents XML et XBRL*. Une validation nécessite deux étapes :

- Choisir le serveur et la configuration de serveur à utiliser pour la validation
- Exécuter la validation (en utilisant une des commandes **Valider sur le serveur** ; *voir ci-dessous*)

***Note :** Il y a deux éditions de Raptor : *RaptorXML Server* (pour les validations XML) et *RaptorXML+XBRL Server* (pour les validations XML et XBRL). Si vous souhaitez valider des documents XBRL, vous devez utiliser RaptorXML+XBRL Server. Pour plus d'informations concernant RaptorXML(+XBRL) Server, veuillez consulter le site Internet Altova et les manuels d'utilisateur : *RaptorXML Server* et *RaptorXML+XBRL Server*.

## Sélectionner la configuration de serveur à utiliser

Si vous avez défini plusieurs configurations sur plusieurs serveurs, vous pouvez sélectionner un serveur et une de ses configurations en tant que la configuration active. Celle-ci sera utilisée pour les validations suivantes. En plaçant le curseur sur la commande **Outils | Serveurs Raptor et Configurations** (*capture d'écran ci-dessous*), un sous-menu apparaît qui contient tous les serveurs ajoutés, avec la configuration de chacun d'entre eux. Sélectionner la configuration de serveur que vous souhaitez pour rendre la configuration active. Dans la capture d'écran ci-dessous, la configuration `xbrl` du serveur nommé `Raptor-01` a été sélectionnée en tant que la configuration active (indiquée par la flèche verte).




## Valider avec RaptorXML Server

Vous pouvez valider des documents XML et XBRL en utilisant les moteurs de validation de XMLSpy ou en utilisant RaptorXML Server. Pour valider avec RaptorXML Server, choisir une des possibilités suivantes :

- Cliquer sur l'icône de barre d'outils **Valider sur le serveur**
- Sélectionner la commande **XML | Valider XML sur le serveur (haute-performance) (Ctrl+F8)**
- Dans l'assistant à la saisie Projet, cliquer avec la touche de droite sur le projet, un dossier ou un fichier et sélectionner **Valider XML sur le serveur (haute-performance)** pour valider les données XML ou XBRL dans l'objet sélectionné.

**Note :** La validation Raptor est disponible dans le Mode Texte, le Mode Schéma, et le Mode Grille.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 19.3 Options de validation

Cette section est organisée par le type du document en cours de validation (voir le panneau de gauche de la capture d'écran ci-dessous). Par exemple, *XML avec Schéma W3C* valide un document XML par rapport à un Schéma XML W3C. Lorsqu'un type de validation est sélectionné dans le panneau de gauche, les options de validation de RaptorXML Server disponibles pour ce type de validation sont affichées dans le panneau de droite. Ces options sont organisées en groupes, comme *Scriptage* et *Schéma XML* (*voir capture d'écran ci-dessous*). Veuillez noter que tous les groupes affichés dans la capture d'écran (comme les groupes XBRL) sont disponibles dans l'édition Professional.




Les sous-sections de cette section contiennent des liens vers les descriptions des options de validation RaptorXML Server respectives.

### 19.3.1 Options communes

Les options qui sont communes à tous les types de validation.

- Commun

  Info Limite
  Version détaillée
  Timeout du réseau

- Catalogue

  Catalogue de l'utilisateur XML

### 19.3.2 XML avec DTD

Options de validation de données XML par rapport à un DTD.

- Commun

  Info Limite
  Version détaillée
  Timeout du réseau

- Catalogue

  Catalogue de l'utilisateur XML

- XML

  Activer les espaces de noms
  DTD externe
  Mode Streaming

### 19.3.3 DTD

Options de validation de DTD.

- Commun

  Info Limite
  Version détaillée
  Timeout du réseau

- Catalogue

  Catalogue de l'utilisateur XML

- Scriptage


© 2019-2025 Altova GmbH

Script
Paramètres de script
Version API de script

## 19.3.4 XML avec Schéma W3C

Options pour valider les données XML par rapport au schéma XML.

- Commun

  Info Limite
  Version détaillée
  Timeout du réseau

- Catalogue

  Catalogue de l'utilisateur XML

- Scriptage

  Script
  Paramètres de script
  Version API de script

- XML

  Mode Streaming

- Schéma XML

  Schémas externes (xsd)
  Stratégie Import (schema-imports)
  Stratégie xsi:schemaLocation (schemalocation-hints)
  Stratégie Mappage (schema-mapping)
  Mode de traitement XML (xml-mode)
  Activer XInclude (xinclude)
  Mode assignation
  Assignation parallèle
  Mode de contrôle Restriction de type complexe
  Mode de traitement XML pour les Schémas
  Rapporter disparité d'espace de noms d'importation en tant qu'avertissement

## 19.3.5 Schéma W3C

Options de validation des schémas XML.

- Commun

Info Limite
Version détaillée
Timeout du réseau

Catalogue

Catalogue de l'utilisateur XML

Scriptage

Script
Paramètres de script
Version API de script

Schéma XML

Stratégie Import (schema-imports)
Stratégie xsi:schemaLocation (schemalocation-hints)
Stratégie Mappage (schema-mapping)
Activer XInclude (xinclude)
Mode de traitement XML pour les schémas
Mode de contrôle Restriction de type complexe
Rapporter disparité d'espace de noms d'importation en tant qu'avertissement

## 19.3.6 XSLT

Options de validation des documents XSLT.

Commun

Info Limite
Version détaillée
Timeout du réseau

Catalogue

Catalogue de l'utilisateur XML

Schéma XML

Stratégie Import (schema-imports)
Stratégie xsi:schemaLocation (schemalocation-hints)
Stratégie Mappage (schema-mapping)
Mode de traitement XML (xml-mode)
Activer XInclude (xinclude)

Extension Java

Désactiver les extensions Java (javaext-disable)
Emplacement d'extension du code-barres (javaext-barcode-location)


© 2019-2025 Altova GmbH

- Extensions Graphique

  Désactiver les extensions de graphique (chartext-disable)

- Extensions .NET

  Désactiver les extensions .NET (dotnetext-disable)

- Options générales XEngines

  Charger XML avec PSVI (load-xml-with-psvi)

- XSLT

  Version de moteur XSLT (xslt-version)
  Mode Modèle
  Point d'entrée de modèle

## 19.3.7 XQuery

Options de validation des documents XQuery.

- Commun

  Info Limite
  Version détaillée
  Timeout du réseau

- Catalogue

  Catalogue de l'utilisateur XML

- Schéma XML

  Stratégie Import (schema-imports)
  Stratégie xsi:schemaLocation (schemalocation-hints)
  Stratégie Mappage (schema-mapping)
  Mode de traitement XML (xml-mode)
  Activer XInclude (xinclude)

- Extension Java

  Désactiver les extensions Java (javaext-disable)
  Emplacement d'extension du code-barres (javaext-barcode-location)

- Extensions Graphique

  Désactiver les extensions de graphique (chartext-disable)

- Extensions .NET

  Désactiver les extensions .NET (dotnetext-disable)

- Options générales XEngines

  Charger XML avec PSVI (load-xml-with-psvi)

- XQuery

  Version de moteur XQuery (xquery-version)
  Omettre Déclaration XML

## 19.3.8 JSON

Options de validation des documents (instance) JSON.

- Commun

  Info Limite
  Version détaillée
  Timeout du réseau

- Catalogue

  Catalogue de l'utilisateur XML

- JSON

  Chemin de schéma JSON

## 19.3.9 JSON Schema

Options de validation des documents de Schéma JSON.

- Commun

  Info Limite
  Version détaillée
  Timeout du réseau

- Catalogue

  Catalogue de l'utilisateur XML

## 19.3.10 EDGAR

EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval) est un système qui effectue une collection, validation et un indexage automatisé de déclarations financières déposées par des entreprises auprès de la United States SEC (Securities and Exchange Commission). En validant avec EDGAR, Raptor valide le


© 2019-2025 Altova GmbH

document d'instance XBRL à l'aide d'un script EDGAR interne. Vous pouvez définir les options supplémentaires suivantes :

- Paramètres de script EDGAR

  Le script EDGAR effectue des contrôles supplémentaires tels que prescrit dans le manuel EDGAR Filing Manual Volume II: EDGAR Filing. Le script permet de spécifier les paramètres de script supplémentaires suivants :

| | |
|---|---|
| `CIK` | Le CIK du déclarant |
| `submissionType` | Le type de soumission EDGAR, par exemple : `'10-K'` |
| `cikList` | Une liste des CIK, chacun séparé par une virgule : `','` |
| `cikNameList` | Une liste des noms de déclarants officiels pour chaque CIK dans `cikList`, séparé par `'\|Edgar\|'` |
| `forceUtrValidation` | Configuré sur `true` pour forcer l'activation de la validation UTR |
| `edbody-url` | Le chemin vers le `edbody.dtd` utilisé pour valider des fragments intégrés HTML |
| `edgar-taxonomies-url` | Le chemin vers le `edgartaxonomies.xml`, qui contient une liste de fichiers de taxonomie dont la référence est autorisée depuis la taxonomie d'extension de l'entreprise |

- Commun

  Info Limite
  Version détaillée
  Timeout du réseau

- Catalogue

  Catalogue de l'utilisateur XML

- Schéma XML

  Stratégie Import (schema-imports)
  Stratégie xsi:schemaLocation (schemalocation-hints)
  Stratégie Mappage (schema-mapping)
  Activer XInclude (xinclude)
  Assignation parallèle
  Mode de contrôle Restriction de type complexe
  Rapporter disparité d'espace de noms d'importation en tant qu'avertissement

- XBRL

  Activer l'extension de dimensions (dimensions)
  Activer l'extension d'énumérations extensible (extensible-enumerations)
  Précharger les schémas de spéc XBRL (preload-xbrl-schemas)
  Paquets de taxonomie
  Fichier de config packages taxonomie
  Traiter les divergences XBRL en tant qu'erreurs (treat-inconsistencies-as-errors)
  Fichier UTR
  Statut UTR pris en charge
  Point d'entrée DTS supplémentaire

Stratégie de Transformation URI (dans les documents de Sortie)
Rapporter disparités Summation-Item
Rapporter disparités Essence-Alias
Rapporter disparités Requires-Element
Activer Extension de libellé préféré générique
Activer extension de liens génériques
Dé-dupliquer
Rapporter duplicatas
Rapporter sévérité duplicatas

Formule XBRL

Activer l'extension de formule (formula)
Activer l'extension de sévérité d'assertion (assertion-severity)
Précharger les schémas de spéc de formule (preload-formula-schemas)
Rapporter des évaluations d'assertion non satisfaites
Langue de message de validation (message-lang)
Rôle de Message de validation (message-role)
Fichier Formulas-to-Ignore
Fichier Formulas-to-Process
Fichier Assertions-to-Ignore
Fichier Assertions-to-Process
Formulas-to-Ignore
Assertions-to-Ignore
Valider sortie de formule
Activer optimisations de formule

Table XBRL

Activer extension de table (table)
Précharger les schémas de spéc de table (preload-table-schemas)
Espace de noms de Linkbase de table
Ordre de Table AspectNode

XBRL XULE

XULE
Taille de pile XULE
Liaisons d'espace de noms instance XULE
Règles XULE à traiter
Rapporter évaluations règle XULE
Fichier de sortie XULE


© 2019-2025 Altova GmbH

# 19.4 XSLT et XQuery avec RaptorXML Server

Vous pouvez utiliser RaptorXML Server pour exécuter des (i) transformations XSLT (ii) et des mises à jour XQuery ou des exécutions sur des documents XML. Ces actions sont disponibles uniquement via Projets, et comprennent trois étapes :

- Sélectionner le serveur et la configuration de serveur pour utiliser pour la tâche.
- Configurer le dossier de projet et spécifier les fichiers XSLT/XQuery à utiliser (dans le dialogue Propriétés de projet). Les fichiers XSLT/XQuery qui sont assignés dans le dialogue Propriétés de projet d'un dossier sont les fichiers qui seront utilisés pour les transformations XSLT et XQuery de tous les fichiers XML dans ce dossier de projet. Vous ne pouvez pas attribuer de fichiers XSLT/XQuery pour des fichiers individuels XML dans un dossier de projet ; les fichiers XSLT/XQuery peuvent uniquement être assignés à un dossier complet.
- Exécuter la transformation XSLT ou la mise à jour/transformation XQuery.

**Note :** Si le document XSLT ou XQuery utilise des fonctions d'extension Java ou des fonctions d'extension .NET, les chemins de fichiers sont utilisés pour localiser les fichiers JAR (Java) ou les fichiers assembly externes (non enregistrés) (.NET). Cela signifie que si le même document XSLT/XQuery est utilisé pour les transformations/exécutions via XMLSpy et en tant que RaptorXML Server, les chemins de fichier contenus menant aux fichiers JAR et/ou les fichiers assembly doivent localiser ces fichiers correctement.

**Note :** Si RaptorXML Server se trouve sur la même machine que XMLSpy, vous devriez, pour une performance idéale, spécifier que les paramètres de serveur **`server.unrestricted-filesystem-access`** ont une valeur `true`. Pour plus d'informations, voir la documentation du fichier de configuration RaptorXML Server.

## Sélectionner la configuration de serveur à utiliser

Si vous avez défini plusieurs configurations sur plusieurs serveurs, vous pouvez sélectionner un serveur et une de ses configurations en tant que la configuration active. Celle-ci sera utilisée pour les validations suivantes. En plaçant le curseur sur la commande **Outils | Serveurs Raptor et Configurations** (*capture d'écran ci-dessous*), un sous-menu apparaît qui contient tous les serveurs ajoutés, avec la configuration de chacun d'entre eux. Sélectionner la configuration de serveur que vous souhaitez pour rendre la configuration active. Dans la capture d'écran ci-dessous, la configuration `xbrl` du serveur nommé `Raptor-01` a été sélectionnée en tant que la configuration active (indiquée par la flèche verte).




## Exécuter une transformation XSLT

Vous pouvez effectuer une transformation XSLT en utilisant les moteurs XSLT de XMLSpy ou en utilisant RaptorXML Server. Pour effectuer des transformations XSLT avec RaptorXML Server, procéder comme suit :

- Cliquer avec la touche de droite sur le dossier de projet où les fichiers XML à transformer sont situés. Ce dossier peut être le dossier de projet entier ou un dossier individuel se trouvant n'importe où dans la hiérarchie du projet
- Dans le menu qui apparaît, choisir la commande **XSL Transformation sur serveur (haute performance)**

**Note :** Vous ne pouvez pas attribuer de fichiers XSLT/XQuery pour des fichiers XML individuels dans un dossier de projet ; les fichiers XSLT/XQuery peuvent uniquement être attribuées pour un dossier complet. Voir début de la section.

Pour plus d'informations, voir les sections XSLT et Transformation XSLT.

## Exécuter une mise à jour/exécution XQuery

Vous pouvez effectuer une mise à jour/transformation XQuery en utilisant les moteurs XQuery de XMLSpy ou en utilisant RaptorXML Server. Pour effectuer une mise à jour/transformation XQuery avec RaptorXML Server, procéder comme suit :

- Cliquer avec la touche de droite sur le dossier de projet où les fichiers XQuery ou XML à mettre à jour ou à exécuter (respectivement) se trouvent. Ce dossier peut être le dossier de projet entier ou un dossier individuel se trouvant n'importe où dans la hiérarchie du projet.
- Dans le menu qui apparaît, choisir la commande **XQuery/Mettre à jour exécution sur serveur (haute performance)**

**Note :** Vous ne pouvez pas attribuer de fichiers XSLT/XQuery pour des fichiers XML individuels dans un dossier de projet ; les fichiers XSLT/XQuery peuvent uniquement être attribuées pour un dossier complet. Voir début de la section.

Pour plus d'informations, voir les sections XQuery et XQuery/ Exécution de mise à jour.


© 2019-2025 Altova GmbH

# 20 Comparaisons Fichier/Répertoire

XMLSpy propose des fonctions de Comparaison des fichiers et de comparaison des répertoires liées l'une à l'autre. Lancer les comparaisons de fichiers et les comparaisons de répertoires avec les commandes **Comparer fichier ouvert avec** et **Comparer répertoires** dans le menu **Outils**, respectivement. Les options de comparaison pour les comparaisons de fichiers peuvent être définies dans le dialogue Paramètres qui est accessible en cliquant sur la commande **Comparer options** dans le menu **Outils**.

Chacune de ces commandes est décrite en détails dans la section Référence de l'utilisateur. Dans les sous-sections de cette section, nous proposons un aperçu des mécanismes des Comparaisons de fichiers et Comparaisons de répertoires.

# 20.1 Comparaisons de fichiers

La fonction de Comparaisons de fichiers vous permet de comparer de fichier actif avec un autre fichier, qui a été sélectionné par le biais du dialogue Ouvrir fichier ou par le biais d'une ressource globale. Les points suivants vous confèrent un aperçu du mécanisme. Pour plus de détails, voir la section Référence de l'utilisateur.

- Les paramètres actuellement définis dans le dialogue Options Comparer lorsqu'une session Comparer les fichiers est lancée, sont les paramètres qui seront actifs pour cette session.
- Vous pouvez choisir de comparer les fichiers en tant que fichiers XML (où la structure du document est aussi évaluée) ou en tant que fichiers de texte. Ce choix est effectué en sélectionnant, dans le dialogue Paramètres, soit (i) le Mode Grille, soit le Mode Texte (case Comparison textuelle seulement décochée) pour les comparaisons XML, ou (ii) Mode Texte (case Comparison textuelle seulement cochée) pour les comparaisons de texte.
- Les deux fichiers apparaissent dans deux volets adjacents dans le mode sélectionné (Mode Grille ou Mode Texte) et les différences sont marquées dans les deux fichiers (*capture d'écran ci-dessous*).




Une fenêtre de contrôle Comparer les fichiers apparaît, vous permettant de parcourir les différences et de les fusionner.

Le dialogue Paramètres contient plusieurs options pour spécifier quels aspects des documents XML doivent être considérés pour la comparaison, et quels aspects doivent être ignorés. Pour plus de détails, voir la section Options Comparer dans la Référence de l'utilisateur.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 20.2 Comparaisons de répertoires

La fonction de Comparaison de répertoires vous permet de comparer les répertoires, que vous pouvez choisir dans des dialogues séparés Rechercher un dossier. Vous pouvez aussi choisir si vous voulez comparer des sous-répertoires, et quel type de fichier doit être pris en compte pour la comparaison de répertoire.




Les répertoires sont comparés pour indiquer des fichiers manquants et si les fichiers portant le même nom sont différents ou pas. Les comparaisons entre les fichiers sont basées sur les paramètres dans le dialogue Paramètres. Les résultats de la comparaison de répertoires sont affichés dans une fenêtre séparée (*capture d'écran ci-dessous*).



Pour plus de détails concernant la lecture des symboles et la gestion du mode dans la fenêtre Comparer les répertoires, voir la description de la commande **Comparer les répertoires** dans la Référence de l'utilisateur. Vous pouvez ensuite double-cliquer sur une ligne de fichier pour lancer une comparaison de fichiers.


© 2019-2025 Altova GmbH

# 21 Contrôle de code source

La prise en charge du contrôle de code source dans XMLSpy est disponible avec le Microsoft Source Control Plug-in API (anciennement appelé MSSCCI API), versions 1.1, 1.2 et 1.3. Cela vous permet d'exécuter les commandes de contrôle de source comme par exemple "Archiver" ou "Extraire" directement depuis XMLSpy vers n'importe quel système de contrôle de source qui permet à des clients natifs ou tiers de s'y connecter par le biais de la Microsoft Source Control Plug-in API.

Vous pouvez utiliser, en guise de votre fournisseur de contrôle de source, tout plug-in commercial ou non commercial qui prend en charge la Microsoft Source Control Plug-in API, et qui peut se connecter à un système de contrôle de version compatible. En ce qui concerne la liste des systèmes de contrôle de source et des plug-ins testés par Altova, voir Systèmes de contrôle de la source pris en charge.

## Installer et configurer le fournisseur de contrôle de source

Pour visionner les fournisseurs de contrôle de source disponibles sur votre système, procéder comme suit :

1. Dans le menu **Outils**, cliquer sur **Options**.
2. Cliquer dans l'onglet **Contrôle de code source**.

Tout plug-in de contrôle de source compatible avec la Microsoft Source Code Control Plug-in API est affiché dans la liste déroulante **Plug-in actuel du contrôle de code source**.




Si un plug-in compatible ne peut pas être trouvé sur votre système, le message suivant s'affichera :

```
"L'inscription des fournisseurs de contrôle de code source installés n'a pas été trouvée ou
est incomplète."
```

Certains systèmes de contrôle de source peuvent ne pas installer automatiquement le plug-in de contrôle de source. Dans ce cas, vous devrez l'installer séparément. Pour plus d'instructions, veuillez vous référer à la documentation du système de contrôle de source respectif. Un (fournisseur) de plug-in compatible avec la

Microsoft Source Code Control Plug-in API devra être enregistré sous l'entrée de registre suivante sur votre système d'exploitation :

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SourceCodeControlProvider\InstalledSCCProviders
```

Une fois correctement installé, le plug-in devient automatiquement disponible dans la liste des plug-ins disponibles pour XMLSpy.

## Accéder aux commandes de contrôle de source

Les commandes reliées au contrôle de source sont disponibles dans le menu **Projet | Contrôle de code source**.

## Ressource / Problèmes de vitesse

Des bases de données de contrôle de source très importantes peuvent introduire une pénalité de vitesse/ressource lors de l'exécution automatique des mises à jour en arrière-plan.

Vous pourrez accélérer votre système en désactivant (ou en augmentant l'intervalle de) l'option **Effectuer des mises à jour d'état en arrière-plan toutes les ... secondes** dans l'onglet **Contrôle de source** accessible depuis **Outils | Options**.

**Note :** La version **64-bit** de votre application Altova prend automatiquement en charge n'importe lequel des programmes de contrôle de source 32-bit contenu dans cette documentation. Si vous utilisez une application Altova 64-bit avec un programme de contrôle de source 32-bit, l'option **des mises à jour d'état en arrière-plan toutes les ... secondes** est automatiquement grisée et ne peut pas être sélectionnée.

## Différencier avec Altova DiffDog

Vous pouvez configurer de nombreux systèmes de contrôle de source (y compris Git et TortoiseSVN) pour qu'ils puissent utiliser Altova DiffDog en tant que leur outils de différenciation. Pour plus d'information concernant DiffDog, voir https://www.altova.com/fr/diffdog.html. Pour consulter une documentation DiffDog, voir https://www.altova.com/fr/documentation.html.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 21.1 Configurer le contrôle de source

Le mécanisme permettant de configurer le contrôle de source et de placer les fichiers dans un projet XMLSpy se trouvant sous contrôle de source est le suivant :

1. Si cela n'a pas déjà été fait, installer le système de contrôle de source (voir Systèmes de contrôle de source pris en charge ) et configurer la base de contrôle de source (archivage) dans lequel vous souhaitez enregistrer votre travail.
2. Créer un dossier de poste de travail local qui contiendra les fichiers de travail que vous souhaitez placer sous contrôle de source. Le dossier qui contient tous vos dossiers et fichiers de poste de travail est appelé le dossier local et le chemin menant au dossier local est appelé le chemin local. Ce dossier local sera lié à un dossier particulier dans l'archivage.
3. Dans votre application Altova, créer un dossier de projet d'application auquel vous devez ajouter les fichiers que vous souhaitez placer sous contrôle de source. Cette organisation de fichiers dans un projet d'application est abstrait. Les fichiers d'un projet référencent les fichiers physiques enregistrés localement, de préférence dans un dossier (avec des sous-dossiers si requis) pour chaque projet.
4. Dans la base de données du contrôle de source du système (aussi appelé contrôle de source ou archivage), un dossier est créé qui est lié au dossier local. Ce dossier (appelé le dossier lié) copiera la structure du dossier local afin que tous les fichiers devant être placés sous contrôle de source se situent correctement en terme d'hiérarchie dans le dossier lié. Le dossier lié est généralement créé lorsque vous ajoutez un fichier ou un projet d'application au contrôle de source pour la première fois. Voir la section, Projet d'application, pour plus d'informations concernant la structure du dossier de l'archivage.
5. Les fichiers de projet sont ajoutés au contrôle de source avec la commande **Projet | Contrôle de source | Ajouter au Contrôle de source**. Lorsque vous ajoutez un projet ou un fichier dans un projet pour la première fois au contrôle de source, les liaisons et la structure de dossier correcte sera créée dans l'archivage.
6. Les actions de contrôle de source, comme l'archivage et l'extraction de fichiers, et la suppression de fichiers depuis le contrôle de source peuvent être effectués depuis la commande dans le sous-menu **Projet | Contrôle de source**. Ces commandes sont décrites dans la section du menu Projet de la Référence de l'utilisateur.

**Note :** Si vous souhaitez changer le fournisseur de contrôle de source actuel, vous pouvez vous appuyer sur deux méthodes : (i) par le biais des options Contrôle de source (**Outils | Options | Contrôle de source**), ou (ii) dans le dialogue Changer le Contrôle de source (**Projet | Contrôle de source | Changer le Contrôle de source**).

## 21.2 Systèmes de Contrôle de source pris en charge

La liste ci-dessous montre les Source Control Servers (SCSs) pris en charge par XMLSpy, avec leurs Clients de Contrôle de source (Source Control Clients -SCC) respectifs. La liste est organisée alphabétiquement par SCS. Veuillez noter les éléments suivants :

- Altova a mis en place la Microsoft Source Control Plug-in API (versions 1.1, 1.2 et 1.3) dans XMLSpy, et a testé la prise en charge des pilotes recensés et des systèmes de contrôle de révision. Il est prévu que XMLSpy poursuivra la prise en charge de ces produits, si et quand ils sont mis à jours.
- Les clients du Contrôle de code source qui ne sont pas recensés ci-dessous, mais qui mettent en place la Microsoft Source Control Plug-in API devraient aussi fonctionner avec XMLSpy.

| Système de contrôle de source | Clients de Contrôle de source |
|---|---|
| AccuRev 4.7.0 Windows | AccuBridge pour Microsoft SCC 2008.2 |
| Bazaar 1.9 Windows | Aigenta Unified SCC 1.0.6 |
| Borland StarTeam 2008 | Borland StarTeam Cross-Platform Client 2008 R2 |
| Codice Software Plastic SCM Professional 2.7.127.10 (Server) | Codice Software Plastic SCM Professional 2.7.127.10 (SCC Plugin) |
| Collabnet Subversion 1.5.4 | • Aigenta Unified SCC 1.0.6<br>• PushOK SVN SCC 1.5.1.1<br>• PushOK SVN SCC x64 version 1.6.3.1<br>• TamTam SVN SCC 1.2.24 |
| ComponentSoftware CS-RCS (PRO) 5.1 | ComponentSoftware CS-RCS (PRO) 5.1 |
| Dynamsoft SourceAnywhere pour VSS 5.3.2 Standard/Professional Server | Dynamsoft SourceAnywhere for VSS 5.3.2 Client |
| Dynamsoft SourceAnywhere Hosted | Dynamsoft SourceAnywhere Hosted Client (22252) |
| Dynamsoft SourceAnywhere Standalone 2.2 Server | Dynamsoft SourceAnywhere Standalone 2.2 Client |
| Git | Plug-in PushOK GIT SCC (voir Source Control with Git ) |
| IBM Rational ClearCase 7.0.1 (LT) | IBM Rational ClearCase 7.0.1 (LT) |
| March-Hare CVSNT 2.5 (2.5.03.2382) | Aigenta Unified SCC 1.0.6 |
| March-Hare CVS Suite 2008 | • Jalindi Igloo 1.0.3<br>• March-Hare CVS Suite Client 2008 (3321)<br>• PushOK CVS SCC NT 2.1.2.5<br>• PushOK CVS SCC x64 version 2.2.0.4<br>• TamTam CVS SCC 1.2.40 |
| Mercurial 1.0.2 pour Windows | Sergey Antonov HgSCC 1.0.1 |
| Microsoft SourceSafe 2005 avec CTP | Microsoft SourceSafe 2005 avec CTP |


© 2019-2025 Altova GmbH

| Système de contrôle de source | Clients de Contrôle de source |
|---|---|
| Microsoft Visual Studio Team System 2008/2010 Team Foundation Server | Microsoft Team Foundation Server 2008/2010 MSSCCI Provider |
| Perforce 2008 P4S 2008.1 | Perforce P4V 2008.1 |
| PureCM Server 2008/3a | PureCM Client 2008/3a |
| QSC Team Coherence Server 7.2.1.35 | QSC Team Coherence Client 7.2.1.35 |
| Reliable Software Code Co-Op 5.1a | Reliable Software Code Co-Op 5.1a |
| Seapine Surround SCM Client/Server pour Windows 2009.0.0 | Seapine Surround SCM Client 2009.0.0 |
| Serena Dimensions Express/CM 10.1.3 pour Win32 Server | Serena Dimensions 10.1.3 pour Win32 Client |
| Softimage Alienbrain Server 8.1.0.7300 | Softimage Alienbrain Essentials/Advanced Client 8.1.0.7300 |
| SourceGear Fortress 1.1.4 Server | SourceGear Fortress 1.1.4 Client |
| SourceGear SourceOffsite Server 4.2.0 | SourceGear SourceOffsite Client 4.2.0 (Windows) |
| SourceGear Vault 4.1.4 Server | SourceGear Vault 4.1.4 Client |
| VisualSVN Server 1.6 | • Aigenta Unified SCC 1.0.6<br>• PushOK SVN SCC 1.5.1.1<br>• PushOK SVN SCC x64 version 1.6.3.1<br>• TamTam SVN SCC 1.2.24 |

## 21.3 Dossier Poste de travail local

Les fichiers avec lesquels vous allez travailler doivent être enregistrés dans une hiérarchie à l'intérieur d'un dossier de poste de travail local (*voir diagramme ci-dessous*).

```
Local Workspace Folder
|
|-- MyProject.spp
|-- QuickStart
|   |-- QuickStart.css
|   |-- QuickStart.xml
|   |-- QuickStart.xsd
|-- Grouping
|   |-- Persons
|   |   |-- Persons.xml
```

Le fichier de projet d'application (fichier `.spp`) sera généralement situé directement dans le dossier du poste de travail local (*voir diagramme ci-dessus*).

Si un ou plusieurs fichiers de ce dossier (de poste de travail) sont placés sous contrôle de source, la structure du dossier du poste de travail local sera partiellement ou entièrement reproduite dans l'archivage. Par exemple, si le fichier `Persons.xml` provenant du dossier local affiché ci-dessus est placé sour contrôle de source, le chemin y menant depuis l'archivage sera :

```
[RepositoryFolder]/MyProject/Grouping/Persons/Persons.xml
```

Le dossier `MyProject` dans le dossier d'archivage est lié au dossier local. Généralement, il portera le nom du projet, mais vous pouvez lui donner n'importe quel nom.

Si tout le projet d'application est placé sous le contrôle de source (en choisissant le nom du projet dans la fenêtre Projets et en le plaçant sous contrôle de source), alors l'ensemble de la structure du dossier local est recréée dans l'archivage.

**Note :** Les fichiers provenant de l'extérieur du dossier du poste de travail local peuvent être ajoutés au projet d'application. Mais le fait de pouvoir placer ce type de fichier sous contrôle de source dépend du système de contrôle de source que vous utilisez. Certains systèmes de contrôle de source peuvent avoir des difficultés à placer un fichier depuis l'extérieur du dossier local dans l'archivage. C'est pourquoi nous recommandons que tous les fichiers de projet que vous souhaitez placer sous contrôle de source soient placés dans le dossier du poste de travail local.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 21.4 Projet d'application

Créer ou charger le projet d'application Altova que vous souhaitez placer sous contrôle de source. Si vous souhaitez placer un seul fichier sous contrôle de source, ce fichier devra être intégré dans un projet, étant donné qu'un contrôle de source peut uniquement être accédé par un projet.

Par exemple, veuillez considérer un projet dans l'application XMLSpy d'Altova. Les propriétés de projet sont enregistrées dans un fichier `.spp`. Dans l'application, le projet est affiché dans la fenêtre Projet de l'application (*voir capture d'écran ci-dessous*). Le projet dans la capture d'écran ci-dessous est nommé `MyProject` et les propriétés du projet sont sauvegardées dans le fichier `MyProject.spp`.




Vous pouvez placer tout le projet (tous les fichiers dans le projet) ou bien seulement certains fichiers de projet sous contrôle de source. **Seuls des fichiers se trouvant dans le projet peuvent être placés sous contrôle de source.** Donc si vous devez ajouter des fichiers au projet avant de pouvoir les placer sous contrôle de source. Le fichier de projet (fichier `.spp`) sera placé automatiquement sous contrôle de source dès qu'un fichier dans le projet est placé sous contrôle de source.

L'ensemble du projet, ou bien un ou plusieurs fichiers du projet, est placé sous contrôle de source par le biais de la commande **Projet | Contrôle de source | Ajouter le Contrôle de source** (*voir section suivante*).

Veuillez noter, néanmoins, que la structure du dossier de l'archivage ne correspond pas à la structure de dossier du projet (*capture d'écran ci-dessus*) mais à la structure du dossier de poste de travail local (*voir diagramme de dossier ci-dessous*). Dans le diagramme ci-dessous, veuillez noter que le dossier `MyProject` dans l'archivage a une structure de dossier correspondant à celle du dossier de poste de travail local. Veuillez noter que le dossier lié se produit dans le dossier d'archivage.

```
Local Workspace Folder          Archivage
|                               |
|-- MyProject.spp               |-- MyProject (lié au Poste de travail local)
|-- QuickStart                  | |-- MyProject.spp
|   |-- QuickStart.css          | |-- QuickStart
|   |-- QuickStart.xml          | |   |-- QuickStart.css
|   |-- QuickStart.xsd          | |   |-- QuickStart.xml
```

```
|-- Grouping                    ||   |-- QuickStart.xsd
|   |-- Persons                 ||-- Grouping
|   |   |-- Persons.xml         ||   |-- Persons
                                ||   |   |-- Persons.xml
```

**Note :** un projet d'application peut contenir des dossiers de projet (vert) et des dossiers externes (jaune). Seuls les fichiers contenus dans les dossiers de projet (vert) peuvent être placés sous contrôle de source. Les fichiers contenus dans les dossiers externes (jaune) ne peuvent pas être placés sous contrôle de source.

**Note :** les fichiers provenant d'en dehors du dossier de poste de travail local peuvent être ajoutés au projet d'application. Mais que vous placiez ce type de fichier sous contrôle de source dépend du système de contrôle de source que vous utilisez. Certains systèmes de contrôle de source peuvent avoir des difficultés à placer un fichier dans l'archivage depuis l'extérieur du dossier local. C'est pourquoi nous recommandons que tous les fichiers de projet que vous souhaitez placer sous contrôle de source soient situés dans le dossier de poste de travail local.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 21.5 Ajouter au contrôle de source

L'ajout du projet au contrôle de source créera automatiquement les liaisons correctes et la structure d'archivage avant d'ajouter le fichier de projet (fichier `.spp`) ou les fichiers individuels au contrôle de source. Ajouter le projet au contrôle de source comme suit.

Choisir le projet dans la fenêtre Projet (`MyProject` dans la capture d'écran ci-dessous) de manière à ce qu'il soit marqué (*comme dans la capture d'écran ci-dessous*). En alternative, choisir un seul fichier ou sélectionner plusieurs fichiers en cliquant dessus tout en maintenant la touche **Ctrl** appuyée. L'ajout d'un seul fichier au contrôle de source ajoutera aussi automatiquement le fichier de projet (fichier `.spp`) au contrôle de source.




Ensuite, choisir la commande de menu **Projet | Contrôle de source | Ajouter au Contrôle de source**. Cela entraîne l'ouverture des dialogues de connexion et de configuration du système de contrôle de source actuellement sélectionné. (Vous pouvez changer le système de contrôle de source par le biais du dialogue Changer Contrôle de source (**Projet | Contrôle de source | Changer Contrôle de source**).)

Suivre les instructions du système de contrôle de source pour établir la connexion et la configuration. Une fois cette étape achevée, tous les fichiers sélectionnés pour l'ajout plus le fichier de projet (fichier `.spp`) sont affichés dans un dialogue Ajouter au contrôle de source (*capture d'écran ci-dessous*). Choisir les fichiers que vous souhaitez ajouter et cliquer sur **OK**.




Les fichiers seront ajoutés à l'archivage et peuvent être archivés ou extraits selon que la case *Garder ces fichiers extraits* a été cochée ou pas.

## Notes de configuration

Vous serez éventuellement invité à créer un dossier dans l'archivage pour le projet s'il n'a pas déjà été créé. Si vous êtes invité, créez le dossier. Le dossier de poste de travail local sera lié à ce dossier créé dans l'archivage (*voir les diagrammes ci-dessous*).

```
Local Workspace Folder
|
|-- MyProject.spp
|-- QuickStart
|   |-- QuickStart.css
|   |-- QuickStart.xml
|   |-- QuickStart.xsd
|-- Grouping
|   |-- Persons
|   |   |-- Persons.xml
```

```
Archivage
|
|-- MyProject (lié au poste de travail local)
| |-- MyProject.spp
| |-- QuickStart
| |   |-- QuickStart.css
| |   |-- QuickStart.xml
| |   |-- QuickStart.xsd
| |-- Grouping
| |   |-- Persons
| |   |   |-- Persons.xml
```

Le dialogue de configuration de Jalindi Igloo est affiché ci-dessous. Le champ CVSROOT est le chemin menant au dossier de l'archivage.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Dans la capture d'écran ci-dessus, le chemin local situe le dossier de poste de travail local qui correspond au module CVS, `MyProject`, et il y est lié.

## 21.6 Travailler avec le contrôle de source

Afin de travailler avec le contrôle de source, sélectionner le projet, un dossier de projet, ou un fichier de projet dans la fenêtre Projet (*capture d'écran ci-dessous*) puis choisir la commande que vous souhaitez dans le menu **Projet | Contrôle de source**. Les commandes **Archiver** et **Extraire** sont disponibles en tant que commandes de menu contextuel des items de la fenêtre Projet.




Dans cette section, nous décrivons en détail les fonctions principales du contrôle de source :

- Ajouter à, Supprimer du contrôle de source
- Extraire, Archiver
- Obtenir les fichiers en lecture seule
- Copier et partager depuis le contrôle de source
- Modifier le contrôle de source

Les commandes supplémentaires dans le menu **Projet | Contrôle de source** sont décrites dans la section Référence menu du manuel. En ce qui concerne les informations spécifiques à un système de contrôle de source particulier, veuillez consulter la documentation d'utilisation de ce système.

### 21.6.1 Ajouter à, Supprimer du contrôle de source

#### Ajouter

Une fois qu'un projet a été ajouté au contrôle de source, vous pouvez placer les fichiers sous contrôle de source soit individuellement soit en groupe. On parle aussi d'ajouter les fichiers au contrôle de source. Choisir le fichier dans la fenêtre Projet et cliquer sur la commande **Projet | Contrôle de source | Ajouter au Contrôle de source**. Pour sélectionner des fichiers multiples, maintenir la touche **Ctr**l appuyée tout en cliquant sur les fichiers que vous souhaitez ajouter. Exécuter la commande sur un dossier de projet (vert) (*voir capture d'écran ci-dessous*) pour ajouter tous les fichiers dans le dossier et ses sous-dossiers au contrôle de source.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Lorsque les fichiers sont ajoutés au contrôle de source, la hiérarchie du dossier local est répliquée dans l'archivage (ce n'est pas la hiérarchie du dossier de projet qui est répliquée). Donc, si un fichier se trouve dans un sous-dossiers à x niveaux de profondeurs dans le dossier local, le dossier parent du fichier et tous les anciens dossiers ancêtres sont créés automatiquement dans l'archivage.

Lorsque le premier fichier d'un projet est ajouté au contrôle de source, les liaisons correctes sont créées dans l'archivage et le fichier de projet (fichier `.spp`) est ajouté automatiquement. Pour plus de détails, voir la section Ajouter au contrôle de source.

### Symboles du contrôle de source

Les fichiers et le dossier de projet affichent certains symboles, dont la signification est indiquée ci-dessous.

| | |
|---|---|
| | Archivé. Disponible pour une extraction. |
| | Extrait par un autre utilisateur. Non-disponible pour une extraction. |
| | Extrait localement. Peut être édité et archivé. |

### Supprimer

Pour supprimer un fichier du contrôle de source, choisir le fichier et cliquer sur la commande **Projet | Contrôle de source | Supprimer du contrôle de source**. Vous pouvez aussi supprimer : (i) les fichiers contenus dans un dossier de projet en exécutant la commande dans le dossier, et (ii) le projet complet en exécutant la commande dans le projet.

## 21.6.2 Extraire, Archiver

Une fois qu'un fichier de projet a été placé sous contrôle de source, il peut être extrait ou archivé en sélectionnant le fichier (dans la fenêtre Projet) et en cliquant sur la commande respective dans le menu **Projet | Contrôle de source** : **Extraire** et **Archiver**.

Lorsqu'un fichier est extrait, une copie de l'archivage est placée dans le dossier local. Un fichier qui est extrait peut être édité. Si un fichier qui se trouve sous contrôle de source n'a pas été extrait, il ne peut pas être édité.

Une fois que le fichier a été édité, les modifications peuvent être enregistrées dans l'archivage en archivant le fichier. Même si le fichier n'est pas enregistré dans l'application, son archivage permettra d'enregistrer les changements dans l'archivage. Un symbole de coche ou de cadenas dans l'icône de la fenêtre Projet indique si un fichier est extrait ou pas.

Les fichiers et le dossier de projet affichent certains symboles, dont la signification est indiquée ci-dessous.

| | |
|---|---|
| | Archivé. Disponible pour une extraction. |
| | Extrait par un autre utilisateur. Non-disponible pour une extraction |
| | Extrait localement. Peut être édité et archivé. |

Le fait de sélectionner le projet ou un dossier dans le projet permet de sélectionner tous les fichiers dans l'objet sélectionné. Afin de sélectionner plusieurs objets (fichiers et dossiers), Appuyer sur la touche **Ctrl** tout en cliquant sur les objets. La capture d'écran ci-dessous montre un projet qui a été extrait. Le fichier `QuickStart.css` a ensuite été archivé.




## Enregistrer et rejeter les modifications d'édition

Veuillez noter que lorsque vous archivez un fichier, vous pouvez choisir de laisser le fichier extrait. Cela vous permet d'enregistrer les changements d'édition dans l'archivage tout en gardant le fichier extrait, ce qui peut être utile si vous souhaitez enregistrer régulièrement les modifications d'édition dans l'archivage puis continuer l'édition.

Si vous avez extrait un fichier et que vous y avez apporté des modifications, et que vous souhaitez ensuite rejeter ces changements, vous pouvez retourner à la version du document enregistrée dans l'archivage en choisissant la commande **Projet | Contrôle de source | Annuler extraction**.

## Extraire

Le dialogue Extraire (*capture d'écran ci-dessous*) vous permet de : (i) sélectionner les fichiers à extraire, et (ii) sélectionner si vous souhaitez extraire la version d'archivage ou la version locale.

 © 2019-2025 Altova GmbH




### Archiver

Le dialogue Archiver (*capture d'écran ci-dessous*) vous permet de : (i) sélectionner les fichiers à archiver, et (ii) si vous le souhaitez, de garder le fichier extrait.




**Note :** Dans les deux dialogues (Extraire et Archiver), des fichiers multiples apparaissent si l'objet sélectionné (projet ou dossier/s de projet) contient plusieurs fichiers.

## 21.6.3 Obtenir les fichiers en lecture seule

La commande **Obtenir** (dans le menu **Projet | Contrôle de source**) extrait les fichier de l'archivage en tant que fichiers en lecture seule. (Pour pouvoir éditer un fichier, vous devez l'extraire.) Le dialogue Obtenir rassemble les fichiers dans l'objet (projet ou dossier) dans lequel la commande **Obtenir** a été exécutée (*voir*

*capture d'écran ci-dessous*). Vous pouvez choisir les fichiers à sélectionner en les cochant dans la liste du dialogue Obtenir.

**Note :** La commande **Obtenir dossiers** vous permet de sélectionner des sous-dossiers individuels dans l'archivage si cela est autorisé par votre système de contrôle de source.




Vous pouvez choisir d'écraser les fichiers extraits modifiés en cochant cette option en bas du dialogue Obtenir. En cliquant sur **OK**, les fichiers seront écrasés. Si un des fichiers écrasé est actuellement ouvert, un dialogue s'affichera (*capture d'écran ci-dessous*) vous demandant si vous souhaitez recharger le fichier (bouton **Recharger**), fermer le fichier (**Fermer**), ou garder la vue actuelle du fichier (**Annuler**).




## Options Obtenir avancées

Le dialogue Options | Obtenir avancées (*capture d'écran ci-dessous*) est accessible par le biais de la touche **Avancé** dans le dialogue Obtenir (*voir première capture d'écran dans cette section*).

 © 2019-2025 Altova GmbH




Ici, vous pouvez définir les options pour (i) remplacer les fichiers accessibles en écriture qui sont extraits, (ii) l'horodatage, et (iii) si la propriété en lecture seule du fichier extrait doit être changé de manière à ce qu'il puisse être accédé en écriture.

### Obtenir la dernière version

La commande **Obtenir la dernière version** (dans le menu **Projet | Contrôle de source**) extrait et place la dernière version du contrôle de source du/des fichier/s sélectionné/s dans le répertoire de travail. Les fichiers sont extraits en tant que fichiers en lecture seule et ne sont pas extraits. Cette commande fonctionne comme la commande **Obtenir** (*voir ci-dessus*), mais n'affiche pas le dialogue Obtenir.

Si les fichiers sélectionnés sont actuellement extraits, l'action entreprise dépendra de la manière dont votre système de contrôle de source gère ce genre de situation. Généralement, le système de contrôle de source vous demandera si vous souhaitez remplacer, fusionner ou laisser le fichier extrait tel qu'il est.

**Note :** Cette commande est récursive lorsqu'elle est exécutée dans un dossier, elle touche tous les fichiers se trouvant en dessous du fichier actuel dans la hiérarchie du dossier.

## 21.6.4 Copier et partager depuis le contrôle de source

La commande **Ouvrir depuis le contrôle de source** crée un nouveau projet d'application depuis un projet se trouvant sous contrôle de source.

Créer le nouveau projet comme suit :

1. Selon le système de contrôle de source utilisé, il peut s'avérer nécessaire, avant de créer un nouveau projet depuis le contrôle de source, de vous assurer qu'aucun autre fichier provenant du projet se trouvant sous contrôle de source n'est extrait.
2. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir un projet dans l'application, mais vous pouvez le faire.
3. Choisir la commande **Projet | Contrôle de source | Ouvrir depuis le contrôle de source**.
4. Le système de contrôle de source actuellement configuré affichera ses dialogues de vérification et de connexion. Effectuez la connexion au dossier lié dans l'archivage que vous souhaitez copier.
5. Dans le dialogue qui s'affiche (*capture d'écran ci-dessous*), chercher le dossier local vers lequel les contenus du dossier lié dans l'archivage (auquel vous venez de vous connecter) doit être copié. Dans la capture d'écran ci-dessous, le dossier lié est appelé `MyProject` et est représenté par le signe `$` ; le dossier local est `C:\M20130326`.




6. Cliquer sur **OK**. Les contenus du dossier lié (`MyProject`) seront copiés dans le dossier local `C:\M20130326`., et un dialogue s'ouvrira vous demandant de choisir le fichier de projet (fichier `.spp`) qui doit être créé en tant que le nouveau projet.
7. Choisir le fichier `.spp` qui aura été copié vers le dossier local. Dans notre exemple, il s'agira de `MyProject.spp` situé dans le dossier `C:\M20130326`. Un nouveau projet nommé `MyProject` sera créé dans l'application et sera affiché dans la fenêtre Projet. Les fichiers du projet se trouvent dans le dossier `C:\M20130326`.

## Partager depuis le contrôle de source

La commande **Partager depuis le Contrôle de source** est prise en charge lorsque le système de contrôle de source utilisé prend en charge des partages. Vous pouvez partager un fichier de manière à ce qu'il soit disponible dans plusieurs emplacements locaux. Un changement effectué dans un de ces fichiers locaux se répercutera dans toutes les autres versions "partagées".

Dans la fenêtre Projet de l'application, veuillez tout d'abord sélectionner le projet (*marqué dans la capture d'écran ci-dessous*). Puis cliquer sur **Partager depuis le Contrôle de source**.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Le dialogue Partager avec [Dossier] (*capture d'écran ci-dessous*) s'ouvre.




Afin de sélectionner les fichiers à partager, choisissez tout d'abord, dans le volet de droite de l'arborescence de projet (*voir capture d'écran ci-dessus*), le dossier dans lequel les fichiers se trouvent. Les fichiers contenus dans le dossier choisi sont affichés dans le volet de gauche. Sélectionner le fichier que vous souhaitez partager (plusieurs fichiers en appuyant sur la touche **Ctrl** et en cliquant sur les fichiers que vous souhaitez partager). Les fichiers sélectionnés seront affichés dans le champ de saisie *Fichiers à partager* (en haut à gauche). Les fichiers disparaissent du volet de gauche. Cliquer sur **Partager** et puis **Fermer** pour copier les fichiers sélectionnés dans le dossier de partage local. Lorsque vous cliquez sur **Fermer**, les fichiers à partager seront copiés dans l'emplacement local sélectionné.

Le dossier de partage est noté dans le nom du dialogue Partager avec [Dossier]. Dans la capture d'écran ci-dessus, il s'agit du dossier local (puisque le signe `$` est le dossier dans l'archivage auquel le dossier local est

lié). Vous pouvez consulter et configurer le dossier de partage dans le dialogue Modifier le Contrôle de source (*capture d'écran ci-dessous*, **Modifier le Contrôle de source**) en changeant le chemin local et la liaison de serveur.




Pour plus de détails concernant le partage avec votre système de contrôle de source, voir la documentation de l'utilisateur du système de contrôle de source.

## 21.6.5 Modifier le contrôle de source

Les paramètres du contrôle de source peuvent être modifiés avec deux commandes dans le menu **Projet | Contrôle de source** :

- **Gestionnaire de Contrôle de source**, qui ouvre l'application du système de contrôle de source et vous permet de configurer les bases de données et les liaisons.
- **Modifier Contrôle de source**, qui permet d'ouvrir le dialogue Modifier le contrôle de source, dans lequel vous pouvez modifier le système de contrôle de source utilisé par l'application Altova et la liaison actuelle. Ce dialogue est décrit ci-dessous.

La liaison actuelle est ce que le projet d'application actif utilisera pour se connecter à la base de données du contrôle de source. La liaison actuelle est correcte lorsque le fichier de projet d'application (fichier `.spp`) se trouve dans le dossier local et que le dossier lié dans l'archivage se trouve à l'endroit où les fichiers de ce projet sont stockés. Généralement, le dossier lié et sa sous--structure correspondra au dossier du poste de travail local et à sa sous-structure.

Dans le dialogue Modifier le Contrôle de source (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez modifier le système de contrôle de source (*Fournisseur SCC*), le dossier local (*Chemin local*), et la liaison d'archivage (*Nom de serveur* et *Liaison de serveur*).

Ce n'est qu'après avoir défait la liaison actuelle que les paramètres peuvent être changés. Défaire la liaison actuelle avec la touche **Annuler**. Tous les paramètres sont maintenant éditables.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Modifier les paramètres de contrôle de source comme suit :

1. Utiliser la touche **Chercher** pour parcourir le dossier local et la touche **Sélectionner** pour choisir parmi les systèmes de contrôle de source installés.
2. Ensuite, vous pourrez lier le dossier local à une base de donnée d'archivage. Cliquer sur la touche **Lier**. Le dialogue de connexion de votre système de contrôle de source s'affiche.
3. Si vous avez saisi une *ID de connexion*, cela sera transféré au système de contrôle de source ; sinon, vous devrez saisir vos détails d'enregistrement dans le dialogue de connexion.
4. Choisir la base de données dans l'archivage que vous souhaitez lier à ce dossier local. Ce paramètre peut être réparti sur plusieurs dialogues.
5. Une fois que le paramètre a été créé, cliquer sur **OK** dans le dialogue Modification du Contrôle de source.

## 21.7 Contrôle de source avec Git

La prise en charge de Git en tant que système de contrôle de source dans XMLSpy est disponible par le biais d'un plugin tiers appelé **plugin GIT SCC** (http://www.pushok.com/software/git.html).

> Au moment de la rédaction de cette documentation, le **plugin GIT SCC** est disponible pour une utilisation expérimentale. L'enregistrement avec le éditeur du plugin est exigée pour pouvoir utiliser le plugin.

Le plugin GIT SCC vous permet de travailler avec un archivage Git avec les commandes disponibles dans le menu **Projet | Contrôle de source** de XMLSpy. Veuillez noter que les commandes dans le menu **Projet | Contrôle de source** de XMLSpy sont fournies par Microsoft Source Control Plug-in API (MSSCCI API), qui aborde une philosophie de design différente de Git. C'est ainsi que le plugin fait office d'intermédiaire entre des fonctions de type "Visual Source Safe" et des fonctions Git. D'un côté, cela signifie qu'une commande comme **Obtenir la dernière version** peut ne pas être applicable avec Git. D'un autre côté, il existe des nouvelles actions spécifiques à Git, qui sont disponibles dans le dialogue "Gestionnaire de Contrôle de source" fourni par le plugin (sous le menu **Projet | Contrôle de source | Gestionnaire du Contrôle de source** de XMLSpy).




*Le dialogue Gestionnaire de Contrôle de source*

Les autres commandes que vous utiliserez fréquemment sont disponibles directement dans le menu **Projet | Contrôle de source**.

Les sections suivantes décrivent la configuration initiale du plugin, et le flux de travail de base :

- Activer le Contrôle de source avec le plugin Git SCC
- Ajouter un projet au Contrôle de source avec Git
- Cloner un projet depuis le Contrôle de source avec Git

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 21.7.1 Activer le Contrôle de source avec le plugin Git SCC

Pour activer le contrôle de source Git avec XMLSpy, le **plug-in PushOK GIT SCC** tiers doit être installé, enregistré et sélectionné en tant que fournisseur de contrôle de source, comme suit :

1. Télécharger le fichier d'installation de plugin depuis le site web de l'éditeur (http://www.pushok.com), l'exécuter et suivre les instructions d'installation.
2. Dans le menu **Projet** de XMLSpy, cliquer sur **Changer contrôle de source**, et vérifier que **PushOk GITSCC** a été sélectionné en tant que fournisseur de contrôle de source. Si vous ne voyez pas **Push Ok GITSCC** dans la liste des fournisseurs, il est probable que l'installation du plugin n'a pas réussi. Dans ce cas, consultez la documentation de l'éditeur pour une trouver une solution.




3. Lorsqu'un dialogue vous invite à enregistrer le plugin, cliquer sur **Enregistrement** et suivre les étapes de l'assistant pour terminer le processus d'enregistrement.

## 21.7.2 Ajouter un projet au Contrôle de source avec Git

Vous pouvez enregistrer des projets XMLSpy en tant qu'archivages Git. La structure des fichiers ou des dossiers que vous ajoutez au projet correspondraient à la structure de l'archivage Git.

### Pour ajouter un projet au contrôle de source Git :

1. Veuillez vous assurer que le **Plug-in PushOK GIT SCC** est configuré en tant que le fournisseur de contrôle de source (voir Activer le contrôle de source Git avec le Plugin GIT SCC).
2. Créer un nouveau projet en utilisant la commande de menu **Projet | Créer Projet**.
3. Enregistrer le projet dans un dossier local, par exemple `C:\MyRepo\Project.spp`
4. Dans le menu **Projet**, sous **Contrôle de source**, cliquer **Ajouter au Contrôle de source**.




5. Cliquer sur **OK**.




6. Saisir le texte de votre message de validation et cliquer sur **OK**.

Vous pouvez maintenant commencer à ajouter des fichiers et des dossiers à votre projet. Veuillez noter que tous les fichiers de projet et les dossiers doivent se trouver sous un dossier racine du projet. Par exemple, si le projet a été créé dans le dossier `C:\MyRepo`, alors seuls les fichiers se trouvant sous `C:\MyRepo` devraient être ajoutés au projet. Sinon, si vous essayez d'ajouter à votre projet des fichiers qui se trouvent en dehors du dossier racine de projet, un message d'avertissement s'affichera :



## 21.7.3 Cloner un projet depuis le Contrôle de source avec Git

Les projets qui ont précédemment été ajoutés au Contrôle de source Git (voir Ajouter un projet au contrôle de source Git) peuvent être ouverts depuis l'archivage Git comme suit :

1. Veuillez vous assurer que le **Plugin PushOK GIT SCC** est configuré en tant que le fournisseur de contrôle de source (voir Activer le contrôle de source Git avec le Plugin GIT SCC ).
2. Dans le menu **Projet**, cliquer sur **Contrôle de source | Ouvrir depuis le Contrôle de source**.
3. Saisir le chemin ou l'URL de l'archivage de la source. Cliquer sur **Contrôler** pour vérifier la validité du chemin ou de l'URL.




4. Sous **Chemin local**, saisir le chemin vers le dossier local où vous souhaitez que le projet soit créé et cliquer sur **Suivant**. Si le dossier local existe (même s'il est vide), le dialogue suivant s'ouvre :




5. Cliquer **Oui** pour confirmer, puis cliquer sur **Suivant**.




6. Suivez les étapes restantes nécessaires pour votre cas de figure particulier.
7. Une fois l'assistant terminé, un dialogue Chercher apparaît, vous demandant d'ouvrir le fichier de projet XMLSpy (*.spp). Choisir le fichier de projet pour charger les contenus du projet dans XMLSpy.


© 2019-2025 Altova GmbH

# 22 XMLSpy dans Visual Studio

XMLSpy peut être intégré dans les versions 2012/2013/2015/2017/2019/2022 de Microsoft Visual Studio IDE. Cela permet d'obtenir le meilleur des deux mondes et d'intégrer des fonctions d'édition XML avancées avec l'environnement de développement avancé de Visual Studio.

Dans cette section, nous décrivons :

- Le processus d'installation général et l'intégration du plugin XMLSpy dans Visual Studio.
- Les Différences entre la version Visual Studio et la version autonome.
- Les débogueurs de XMLSpy dans Visual Studio.

## 22.1 Installer le plugin XMLSpy

Pour installer le Plug-in XMLSpy pour Visual Studio, suivez les étapes suivantes :

1. Installer Microsoft Visual Studio 2012/2013/2015/2017/2019/2022. Veuillez noter qu'à partir de Visual Studio 2022, Visual Studio est mis à disposition uniquement comme application 64-bit.
2. Installez XMLSpy(Enterprise ou Professional Edition). Si vous avez installé Visual Studio 2022+, alors vous devez installer la version 64-bit de XMLSpy.
3. Téléchargez et exécutez le pack d'intégration XMLSpy pour Microsoft Visual Studio. Ce pack est disponible sur la page de téléchargement de XMLSpy (Enterprise et Professional Editions) sur www.altova.com

Une fois que le pack d'intégration a été installé, vous pourrez utiliser XMLSpy dans l'environnement de Visual Studio.

**Important**

Vous devez utiliser le pack d'intégration correspondant à votre version de XMLSpy (la version actuelle est 2025). La package d'intégration n'est pas spécifique à l'édition et peut donc être utilisé pour les deux éditions Enterprise et Professional.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 22.2 Différences avec XMLSpy Standalone

Cette section recense les manières dont les versions de Visual Studio diffèrent des versions standalone de XMLSpy. La liste commence avec des fonctions qui ne sont pas prises en charge dans la version de Visual Studio et poursuit avec une liste des autres différences entre la version Visual Studio et la version standalone.

- Fonctions non prises en charge dans Visual Studio
- Menus XMLSpy supplémentaires dans Visual Studio
- Assistants à la saisie dans Visual Studio
- Même fonction, commande différente
- Commandes XMLSpy en tant que commandes Visual Studio

### Fonctions non prises en charge dans Visual Studio

Les fonctions XMLSpy suivantes ne sont pas disponibles dans Visual Studio :

- L'environnement Scripting (**Outils | Options XMLSpy | Scripting**) n'est pas pris en charge actuellement. Les icônes de barre d'outils qui ont été créées pour exécuter les scripts ne seront donc pas affichées.
- Les icônes de statut du texte de Authentic View ne sont pas pris en charge.
- La fenêtre de navigateur séparée (une option dans la section **Tools | Options | Mode**) n'est pas prise en charge. Cela signifie que les Modes Texte et Navigateur sont toujours dans la même fenêtre.
- Toutes les fonctions de Contrôle de Source.
- Toutes les fonctions de comparaison (disponibles dans le menu **Outils** de la version standalone).

### Menus XMLSpy supplémentaires dans Visual Studio

Les commandes suivantes sont spécifiques à XMLSpy dans Visual Studio :

- **Mode | Fenêtre Outils XMLSpy**
- **Mode | Mode XMLSpy**
- **XMLSpy** (inclut les items de menu des Ressources gloables et la possibilité de basculer les thèmes XMLSpy)
- **Outils | Options XMLSPY**

**Note :** Dans Visual Studio 2019 et plus élevé, la fonctionnalité de XMLSpy peut être accédée dans le menu **Extensions** de Visual Studio. Dans des versions antérieures de Visual Studio, les fonctions de XMLSpy sont disponibles dans des menus de niveau supérieur de Visual Studio.

### Assistants à la saisie (fenêtres Outils dans Visual Studio)

Les assistants à la saisie de XMLSpy sont disponibles en tant que fenêtres Outils dans Visual Studio. Veuillez noter les points suivants. (Pour une description des assistants à la saisie et de la GUI XMLSpy, voir la section, GUI et environnement.)

- Vous pouvez glisser des fenêtres d'assistants à la saisie à n'importe quel endroit de l'environnement de développement.
- Cliquer avec la touche de droite sur un onglet d'assistant à la saisie pour personnaliser encore plus votre interface. Les options de configuration de l'assistant à la saisie sont les suivantes : ancrable, dissimuler, flottant, et auto-dissimuler.

## Même fonction, commande différente

Certaines fonctions de XMLSpy sont disponibles dans Visual Studio sous des commandes nommées différemment. Il s'agit de :

| XMLSpy | Visual Studio | Fonction |
|---|---|---|
| Fichier \| Ouvrir \| Passer à l'URL | Fichier \| Ouvrir \| Site web | Ouvre le fichier depuis l'URL |
| Basculer vers URL \| Enregistrer | Fichier \| Enregistrer le fichier XMLSpy dans l'URL | Enregistre le fichier dans l'URL |

## commandes XMLSpy en tant que commandes Visual Studio

Certaines commandes XMLSpy sont présentes en tant que commandes Visual Studio dans la GUI Visual Studio. Il s'agit de :

- ***Annuler, Rétablir :*** Ces commandes Visual Studio touchent toutes les actions dans l'environnement de développement Visual Studio.
- ***Projets :*** Les projets XMLSpy sont gérés comme projets de Visual Studio.
- ***Personnaliser les barres d'outils, Personnaliser les commandes :*** Les onglets Barres d'outils et Commandes (*voir la capture d'écran ci-dessous*) contenues dans le dialogue Personnaliser (**Outils | Personnaliser**) contiennent les commandes Visual Studio et les commandes XMLSpy.


© 2019-2025 Altova GmbH




- ***Modes :*** Dans le menu **Mode**, les deux commandes, **XMLSpy Tool Windows** et **XMLSpy View** contiennent des options pour activer les fenêtres de l'assistant de saisie et les autres barres latérales, basculent les les modes d'édition, et activent et désactivent certains guides d'édition.
- ***Aide XMLSpy*** : Ce menu XMLSpy apparaît en tant que sous-menu dans le menu **Aide** de Visual Studio.

## 22.3 Débogueurs de XMLSpy dans Visual Studio

XMLSpy contient un débogueur XSLT/XQuery (*éditions Enterprise et Professional*) et un débogueur SOAP (*édition Enterprise*). Un processus de débogueur implique l'affichage d'un ou de plusieurs fichiers (par exemple des fichiers de sortie XML, XSLT et XSLT), qui sont tous affichés dans Visual Studio en tant qu'un seul groupe à onglets. Pour que le débogage soit plus simple à suivre, vous pouvez créer un ou plusieurs groupes à onglets dans Visual Studio. Procéder comme suit :

1. Cliquer sur l'onglet que vous souhaitez séparer du groupe unique à onglet, puis le glisser et le déposer quelque part dans l'onglet actif actuel. Un menu s'ouvre qui permet de définir le type d'onglet que vous souhaitez créer.

2. Choisir **New Vertical Tab Group**. Cela crée un nouvel onglet contenant uniquement l'onglet sélectionné (*capture d'écran ci-dessous*).

 © 2019-2025 Altova GmbH


Server Explorer
Toolbox
OrgChart.sps
Start Page
OrgChart.xml
NanonullOrg.xsd
NanonullOrg.xml
Texte
Grille
Schéma
WSDL
XBRL
Authentic
Navigateur

# 23 XMLSpy dans Eclipse

Eclipse est un framework open source qui intègre différents types d'applications fournies sous la forme de plugins. Le pack d'intégration pour Eclipse XMLSpy vous permet d'intégrer et pour Eclipse vous permet d'intégrer et accéder la fonctionnalité de XMLSpy dans la plateforme d'Eclipse pour Windows. Les versions prises en charge d'Eclipse sont : 2024-12 (4.34), 2024-09 (4.33), 2024-06 (4.32), 2024-03 (4.31).

Dans cette section, nous allons décrire les points suivants :

- Comment installer le Package d'installation XMLSpy pour Eclipse et intégrer XMLSpy dans Eclipse
- La perspective XMLSpy dans Eclipse
- Autres Points d'entrée XMLSpy dans Eclipse
- Perspectives de débogage XMLSpy

**Note :** Les fonctions de Contrôle de code source, qui sont disponibles dans la version standalone de XMLSpy, ne sont pas prises en charge dans la version Eclipse.


© 2019-2025 Altova GmbH

# 23.1 Installer Package d'Intégration pour Eclipse

## Prérequis

- Eclipse 2024-12 (4.34), 2024-09 (4.33), 2024-06 (4.32), 2024-03 (4.31) (http://www.eclipse.org) exploitation 64-bit.
- Java Runtime Environment (JRE) ou Java Development Kit (JDK) pour la plateforme 64-bit.
- XMLSpy Enterprise ou Professional Edition 64-bit.

**Note :** Tous les prérequis cités ci-dessus doivent être dotés de la plateforme 64-bit. L'intégration avec d'autres plateformes 32-bit n'est plus prise en charge, bien qu'elle puisse encore fonctionner.

Une fois que les pérequis ci-dessus sont en place, vous pouvez installer le Package d'intégration (64-bit) XMLSpy pour intégrer XMLSpy dans Eclipse. L'intégration peut être effectuée au cours de l'installation du Package d'intégration ou manuellement depuis Eclipse une fois que le Package d'intégration a été installé. Le Package d'intégration XMLSpy est disponible pour être téléchargé à l'adresse https://www.altova.com/components/download.

**Note :** Eclipse doit être fermé pendant que vous installez ou désinstallez le Package d'intégrationXMLSpy.

## Intégrez XMLSpy lors de l'installation du Package d'intégration

Vous pouvez intégrez XMLSpy dans Eclipse lors de l'installation du Package d'intégration XMLSpy. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

1. Exécutez le Package d'intégration XMLSpy pour lancer l'assistant d'installation.
2. Suivez les étapes initiales de l'installation avec l'assistant d'installation.
3. Dans l'étape d'intégration, sélectionnez *Permettre à l'assistant d'intégrer Altova XMLSpy plug-in dans Eclipse*, et cherchez le répertoire dans lequel le fichier exécutable pour Eclipse (`eclipse.exe`) se trouve.
4. Cliquez sur **Suivant** et terminez l'installation.

La perspective XMLSpy et les menus seront disponibles dans Eclipse la prochaine fois que vous le démarrez.

## Intégrer XMLSpy dans Eclipse manuellement

Une fois que vous avez installé le Package d'intégration XMLSpy, vous pouvez intégrer manuellement XMLSpy dans Eclipse comme suit:

1. Dans Eclipse, sélectionnez la commande de menu **Aide | Installer nouveau logiciel**.
2. Dans la boîte de dialogue Installer, cliquez sur **Ajouter**.




3. Dans la boîte de dialogue Ajouter Référentiel, cliquez sur **Local**. Recherchez le dossier `C:\Program Files\Altova\Common2025\eclipse\UpdateSite` et sélectionnez-le. Donner un nom au site (comme « Altova »).




4. Répétez les étapes 2 à 3 ci-dessus, en sélectionnant cette fois-ci le dossier `C:\Program Files\Altova\XMLSpy\eclipse\UpdateSite` et en donnant un nom comme « Altova » XMLSpy".
5. Dans la boîte de dialogue Installer, sélectionnez *Uniquement sites locaux*. Puis, sélectionnez le dossier « catégorie Altova » et cliquez sur **Suivant**.
6. Revérifiez les éléments à installer puis cliquez sur **Suivant** pour procéder.
7. Pour accepter le contrat de licence, sélectionnez la case à cocher respective.
8. Cliquez sur **Terminer** et terminez l'installation.

**Note :** Si vous avez des problèmes avec le plug-in (icônes manquantes, par exemple), lancez Eclipse depuis la ligne de commande avec l'indicateur `-clean`.

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 23.2 XMLSpy Perspective in Eclipse

Dans Eclipse, une perspective est un affichage GUI qui est configuré avec la fonctionnalité d'une application spécifique. Une fois que XMLSpy a été intégré dans Eclipse, une nouvelle perspective, appelée XMLSpy, est rendue disponible dans Eclipse. Cette perspective est une GUI qui ressemble à la XMLSpy GUI et inclut un nombre de ses composants.

Lorsqu'un fichier dont le type de fichier est associé avec XMLSpy est ouvert (`.xml`, par exemple), ce fichier peut être édité dans la perspective XMLSpy. De même, un fichier d'un autre type de fichier peut être ouvert dans une autre perspective dans Eclipse. En outre, pour tout fichier actif, vous pouvez changer de perspective (*voir ci-dessous*), donc permettre d'éditer ou de traiter ce fichier dans un autre environnement.

Deux avantages principaux se présentent donc pour les perspectives :

1. la possibilité de changer rapidement l'environnement de travail du fichier actif et
2. La possibilité de passer entre les fichiers sans devoir ouvrir un nouvel environnement de développement (l'environnement associé est disponible dans une perspective)

Travailler avec la perspective XMLSpy implique les procédures clé suivantes, qui sont décrites de manière plus détaillée ci-dessous :

- Passer à la perspective XMLSpy.
- Définir les préférences pour la perspective XMLSpy.
- Personnaliser la perspective XMLSpy.

## Passer à la perspective XMLSpy

Dans Eclipse, sélectionnez la commande **Window | Perspective | Open Perspective | Other**. Dans le dialogue qui s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*), sélectionnez **XMLSpy** et cliquez sur **Ouvrir**.




La fenêtre vide ou le document actif aura maintenant la perspective XMLSpy. Voici comment l'utilisateur change de perspective par le menu. Pour accéder à une perspective plus rapidement depuis une autre perspective, la perspective requise peut être recensée dans le sous-menu **Open Perspective** au-dessus de l'item **Other**. Ce paramètre est dans le dialogue de personnalisation (*voir plus bas ci-dessous*).

Les perspectives peuvent aussi être changées lorsqu'un fichier est ouvert ou est rendu actif. La perspective de l'application associée avec un type de fichier d'un fichier sera ouvert automatiquement lorsque ce fichier est ouvert pour la première fois. Avant de changer de perspective, un dialogue apparaît vous demandant si vous souhaitez associer automatiquement la perspective par défaut avec ce type de fichier. Vérifiez l'option *Do Not Ask Again* si vous souhaitez associer la perspective avec un filetype sans devoir y être invité chaque fois qu'un fichier de ce filetype est ouvert, puis cliquez sur **OK**.

## Les préférences pour la perspective XMLSpy

Pour accéder aux Préférences d'une perspective, sélectionnez la commande **Window | Preferences**. Dans la liste des perspectives du panneau de gauche, sélectionnez XMLSpy, puis sélectionnez les préférences requises. Terminez en cliquant sur **OK**.

Les préférences d'une perspective comprennent :

- Pour passer automatiquement à la perspective XMLSpy quand un fichier d'un type de fichier associé est ouvert (*voir ci-dessus*)
- Options pour inclure ou exclure des barres d'outils XMLSpy individuelles
- Accéder aux options XMLSpy.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Personnalisez la perspective XMLSpy

Les options de personnalisation vous permettent de déterminer quels raccourcis et commandes sont inclus dans la perspective. Pour accéder au dialogue Personnaliser la Perspective, transformez la perspective en perspective active et sélectionnez la commande **Window | Perspective | Customize Perspective**.

- Dans les onglets *Toolbar Visibility* et *Menu Visibility*, vous pourrez spécifier quelles barres d'outils et menu doivent être affichés.
- Dans l'onglet *Action Set Availability*, vous pouvez ajouter des groupes de commandes à leurs menu parents et à la barre d'outils. Si vous souhaitez activer un groupe de commande, cochez sa case.
- Dans l'onglet *Shortcuts* du dialogue Customize Perspective, vous pouvez configurer des raccourcis pour les sous-menus. Sélectionnez le sous-menu dans la liste déroulante des sous-menus. Puis sélectionnez une catégorie de raccourcis, et cochez les raccourcis que vous souhaitez inclure à la perspective.

Cliquer sur **Appliquer et Fermer** pour terminer la personnalisation et pour que les modifications prennent effet.

## 23.3 Autres Points d'entrée XMLSpy dans Eclipse

Outre la perspective XMLSpy, deux autres points d'entrée dans Eclipse peuvent être utilisés pour accéder la fonctionnalité XMLSpy :

- menu XMLSpy
- barre d'outils XMLSpy

### Menu XMLSpy dans Eclipse

Le menu **XMLSpy** d'Eclipse contient les commandes XMLSpy qui fournissent la fonctionnalité XMLSpy. Ces commandes apparaissent dans de nombreux menus de la version autonome de XMLSpy.

En bas de ce menu vous trouverez les commandes qui définissent le thème de la perspective XMLSpy dans Eclipse.

### Barre d'outils XMLSpy dans Eclipse

La barre d'outils XMLSpy dans Eclipse (*voir la capture d'écran ci-dessous*) contient deux boutons.

Ces boutons font la chose suivante :

- Ouvrir l'Aide XMLSpy
- Fournit un accès aux commandes XMLSpy (comme alternative pour y accéder depuis le menu **XMLSpy**, *voir ci-dessus*).

**Note :** Les commandes de la barre d'outils me sont pas prises en charge. Si vous avez défini une commande de barre d'outils dans XMLSpy qui exécute une commande ou un script, alors cette commande de barre d'outils ne sera pas disponible dans le plug-in.

### Formats de fichier XMLSpy et comportement des modes Eclipse

Lorsque certains types de fichiers reconnus par XMLSpy sont actifs (en focus) dans Eclipse, les modes *Éléments*, *Attributs*, et *Entités* apparaîssent avec le nom qui est explicite pour ce format. Par exemple, lorsqu'un fichier `.css` est actif, le mode Éléments porte les nom *CSS Outline*. La table ci-dessous illustre comment les noms des modes changent selon le fichier actif :

| **Ce format de fichier actif** | **Le mode Éléments devient...** | **Le mode Attributs devient...** | **Le mode Propriétés devient...** |
|---|---|---|---|
| `.css` | CSS Outline | Propriétés CSS | Éléments HTML |
| `.xquery, .xq` | Mots-clés XQuery | Variables XQuery | Fonctions XQuery |
| `.xsd` | Composants | Détails | Facettes |

 © 2019-2025 Altova GmbH

Si vous fermez un de ces modes, vous pourrez le rétablir ultérieurement en utilisant la commande de menu **Window | Show | View**. Veuillez noter, néanmoins, que les modes sont affichés dans ce menu avec leur nom générique (c.-à-d., *Éléments*, *Attributs*, et *Entités*). Ainsi, par exemple, pour restaurer le mode *CSS Outline*, vous devrez sélectionner **Show | View | Elements**.

En alternative, réinitialisez la perspective XMLSpy à ses valeurs par défaut, à en cliquant **Window | Reset Perspective**.

## 23.4 Perspectives de débogage de XMLSpy

Il existe deux débogueurs dans l'édition Enterprise de XMLSpy (XSLT/XQuery et SOAP), et un débogueur dans l'édition Professional de XMLSpy (XSLT/XQuery). Les perspectives pour ces débogueurs sont disponibles dans Eclipse conformément à l'édition XMLSpy actuellement installée.

Pour changer de perspective de débogage, sélectionnez la commande **Window | Open Perspective | Other**. Dans le dialogue qui s'affiche (*capture d'écran ci-dessous*), choisir le débogueur (par exemple, Debug XSLT/XQ), et cliquez sur **OK**.




La fenêtre vide du document actif présentera maintenant la perspective du débogueur sélectionné. Voici comment l'utilisateur change de perspective par le menu. Pour accéder à une perspective plus rapidement depuis une autre perspective, la perspective requise peut être recensée dans le sous-menu **Open Perspective** au-dessus de l'item **Other** ; ce paramètre se trouve dans le dialogue de personnalisation.

Pour une description de l'utilisation des débogueurs, consultez les sections respectives dans cette documentation : XSLT et XQuery, et WSDL et SOAP.

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 24 Commandes de menu

Cette section contient une description complète de toutes les commandes de menu de XMLSpy. Outre les descriptions générales des commandes, nous avons tenté de fournir des informations de fond lorsque cela nous a semblé être nécessaire. Néanmoins, si vous avez des questions qui ne sont pas traitées dans cette documentation, veuillez consulter les FAQs et les Forums de discussion sur le site Internet Altova. Si vous n'y trouvez pas de réponse satisfaisante, n'hésitez pas à contacter le Centre d'assistance Altova.

Vous trouverez les commandes standard de Windows comme (**Ouvrir, Enregistrer, Couper, Copier** et **Coller**) dans les menus Fichier et Éditer. Ces menus contiennent en outre des commandes liées à XML et Internet.

# 24.1 Menu Fichier

Le menu **Fichier** contient les commandes pour les opérations de fichier, classées comme dans la plupart des applications Windows. Outre les commandes standard Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, Imprimer, Paramètres d'impression et Quitter, XMLSpy propose aussi des commandes spécifiques à XML et à l'application.




## 24.1.1 Nouveau

*Cette section :*

- Icône et raccourci
- Description
- Modèles pour nouveaux documents
- Attribuer un DTD ou un schéma XML à un nouveau document XML
- Spécifier l'élément racine d'un nouveau document XML
- Attribuer une SPS à un nouveau document XML


© 2019-2025 Altova GmbH

## Icône et raccourci

| | |
|---|---|
| *Icône :* | |
| *Raccourci :* | **Ctrl+N** |

## Description

La commande **Nouveau** est utilisée pour créer un nouveau document. Cliquer sur **Nouveau** ouvre le dialogue Créer nouveau document (*capture d'écran ci-dessous*) dans lequel vous pouvez sélectionner le type de document que vous souhaitez créer (de 80+ types par extension de fichier). Si le type de document que vous souhaitez créer n'est pas recensé dans le dialogue, sélectionnez XML et changez l'extension de fichier lorsque vous enregistrez le fichier. Veuillez noter que vous pouvez ajouter de nouveaux types de document à cette liste de dialogue en utilisant la section Outils | Options | Types de fichier.




## Modèles pour nouveaux documents

La liste du type de document contenue dans le dialogue Créer nouveau document peut aussi comporter des entrées pour des modèles de document définis par l'utilisateur pour n'importe quel type de document. Ces modèles peuvent être ouverts directement depuis le dialogue Créer nouveau document et édités. Pour créer votre propre modèle de document de manière à ce qu'il apparaisse dans la liste de types de document du dialogue Créer nouveau document, devez tout d'abord créer le document modèle, puis l'enregistrer dans le dossier `Modèle` du dossier d'applicationr.

Créer un modèle de document comme suit :

1. Ouvrez le dossier `Modèle` du dossier d'application **avec Windows Explorer ou avec votre outil de navigation de prédilection et choisissez un fichier modèle**

**rudimentaire parmi les fichiers nommés** new.xxx ( `.xxx` représentant une extension de fichier, comme `.xml` ou `.xslt`).

2. Ouvrir le fichier dans XMLSpy, et modifier le fichier selon vos besoins. Ce fichier sera le fichier modèle.
3. Une fois avoir terminé, choisir **Fichier | Enregistrer sous** pour réenregistrer le fichier dans le dossier `Template` avec un nom approprié, par ex. `MyXMLTemplate.xml`. Vous disposez maintenant d'un modèle de document appelé `MyXMLTemplate`, qui apparaîtra dans la liste des types de document dans le dialogue Créer nouveau document.




4. Pour ouvrir le modèle, choisir **Fichier | Nouveau**, et puis le modèle (`my-xml`, dans ce cas).

Pour supprimer un modèle de document de la liste des types de document, supprimer (ou déplacer) le fichier modèle du dossier modèle.

## Attribuer un DTD ou un schéma XML à un nouveau document XML

Lorsque vous créez un nouveau document d'un certain type (disons `.xsd`), alors le nouveau document sera créé avec les attributions de schéma nécessaires (DTD ou schéma XML) - si celles-ci ont été définies dans la spécification du type de document. Par exemple, un document XHTML 1.0 Strict se verra attribué le DTD `http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd` puisque ceci est l'attribution définie dans la spécification XHTML pour les documents XHTML 1.0 Strict.

Toutefois, pas chaque type de document n'est associé à un schéma spécifique - ou ne peut être associé à un schéma de manière générale. Par exemple, un fichier texte n'a pas d'association de schéma. Et un fichier XML peut être attribué à tout schéma par lequel il devrait être valide. Si vous créez un nouveau document pour lequel le schéma peut être choisi librement (par exemple, un nouveau document XML), alors vous serez invité à attribuer un schéma (DTD ou Schéma XML) au nouveau document (*capture d'écran ci-dessous*). Cette attribution sera écrite dans le document et le schéma choisi sera utilisé à partir de ce point pour valider le document. Par la suite, vous pouvez utiliser la commande de menu DTD/Schema | Attribuer DTD ou DTD/Schema | Attribuer schéma pour modifier le schéma atrribué.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Les options suivantes sont disponibles :

- *Attribuer fichier schéma/DTD :* Parcourez pour trouver le Schéma XML ou fichier DTD que vous souhaitez attribuer. Notez que vous pouvoir rendre le chemin relatif ou absolu dans le document.
- *Attribuer un schéma packagé :* Quelques schémas sont en fait un package de fichiers de schéma plutôt qu'un fichier de schéma unique. L'option *Assign Packaged Schema* ouvre un dialogue qui recense des packages de schémas pris en charge par le gestionnaire de schéma d'Altova. Dans ce dialogue, les schémas recensés en noir ont déjà été installés sur votre machine, ceux en bleu n'ont pas encore été installés et peuvent être installés par le gestionnaire de schéma. Quand vous sélectionnez un package de schéma ou un de ses points d'entrée de schéma et cliquez sur **OK**, la chose suivante se produit : Le package de schéma sera installé si il n'a pas encore été installé. Le package de schéma sélectionné (précédemment installé ou nouvellement installé) sera assigné au document et sera utilisé à partir de ce point pour la validation de document.
- *Annuler :* Si un nouveau fichier est en cours de création, alors il est créé sans Schéma XML ou assignation DTD. Si l'assignation de schéma est attribuée à un document existant déjà, alors le dialogue est quitté.

## Spécifier l'élément racine d'un nouveau document XML

Si un Schéma XML est choisi en tant que le schéma associé d'un document XML et que ce schéma comprend plus d'un élément global, chacun d'entre eux est un élément racine potentiel. Dans ce cas, le dialogue Choisir un élément racine (*capture d'écran ci-dessous*) s'ouvre, dans lequel vous pouvez choisir quel élément global sera l'élément racine du document XML. Dans la capture d'écran ci-dessous, l'élément global `OrgChart` a été choisi.




Cliquer sur **OK** maintenant pour créer un nouveau document XML avec cet élément (`OrgChart`) en tant que son élément racine.

## Attribuer une SPS à un nouveau document XML

Lorsqu'un nouveau document XML est créé, vous pouvez y associer un StyleVision Power Stylesheet (fichier `.sps`) pour consulter le document dans Authentic View. Dans le dialogue Créer nouveau document (*voir première capture d'écran dans cette section*), lorsque vous cliquez sur **Choisir une feuille de style StyleVision**, le dialogue Créer nouveau document (*affiché ci-dessous*) apparaît.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Vous pouvez chercher le SPS exigé dans les onglets du dossier ou vous pouvez cliquer sur la touche **Parcourir** pour chercher et choisir le SPS.

## 24.1.2 Ouvrir

### Icône et raccourci

| | |
|---|---|
| *Icône :* | |
| *Raccourci :* | **Ctrl+O** |

### Description

La commande **Ouvrir** déclenche l'ouverture du dialogue Windows Ouvrir que vous connaissez bien et vous permet d'ouvrir tout document lié à XML ou tout document texte. Dans le dialogue Ouvrir, vous pouvez sélectionner plus d'un fichier à ouvrir. Utiliser la liste de choix Types de fichier pour limiter le type de fichiers affichés dans le dialogue. (La liste des types de fichiers disponibles peut être configurée dans la section Types de fichier du dialogue Options (**Outils | Options**).) Lorsqu'un fichier XML est ouvert, sa bonne formation est vérifiée. Si le fichier n'est pas bien formé, vous obtiendrez une erreur "fichier n'est pas bien formé". Réparez l'erreur et choisir la commande de menu **XML | Vérifier la bonne formation (F7)** pour revérifier. Si vous avez choisi une validation sur ouverture automatique et que le fichier est invalide, vous obtiendrez un message d'erreur. Réparer l'erreur et choisir la commande de menu **XML | Valider XML (F8)** pour revalider.

▼ Sélectionner et enregistrer les fichiers via des URL et des Ressources globales

Dans plusieurs dialogues Fichiers Ouvrir et Fichier Enregistrer, vous pouvez choisir de sélectionner le fichier nécessaire ou d'enregistrer un fichier via une URL ou une Ressource globale (*voir capture d'écran ci-dessous*). Cliquer sur **Passer à URL** ou sur **Passer à Ressources globales** pour vous rendre sur un de ces processus de sélection.




## Sélectionner les fichiers via des URL

Pour sélectionner un fichier via une URL (pour l'ouvrir ou l'enregistrer), procédez comme suit :

1. Cliquer sur la commande **Passer à URL**. Cela vous permet de passer au mode URL du dialogue Ouvrir ou Enregistrer (*la capture d'écran ci-dessous montre le dialogue Ouvrir*).

 © 2019-2025 Altova GmbH




2. Saisir l'URL à laquelle vous souhaitez accéder dans le champ *URL de serveur* (*capture d'écran ci-dessus*). Si le serveur est un Microsoft® SharePoint® Server, cochez la case correspondante *Microsoft® SharePoint® Server*. Voir les Notes Microsoft® SharePoint® Server ci-dessous pour plus d'informations concernant le travail avec des fichiers sur ce type de serveur.
3. Si le serveur est protégé par un mot de passe, veuillez saisir votre ID d'utilisateur et votre mot de passe dans les champs *Utilisateur* et *Mot de passe*.
4. Cliquer sur **Parcourir** pour consulter et naviguer dans la structure du répertoire du serveur.
5. Dans l'arborescence du dossier, recherchez le fichier que vous souhaitez charger puis cliquer dessus.




L'URL du fichier apparaît dans le champ URL de fichier (*voir capture d'écran ci-dessus*). Ce n'est qu'à ce moment que le bouton **Ouvrir** ou **Enregistrer** devient actif.

6. Cliquer sur **Ouvrir** pour charger le fichier ou **Enregistrer** pour l'enregistrer.

*Notez les points suivants :*

- La fonction Parcourir est uniquement disponible sur les serveurs qui prennent en charge WebDAV et sur les Microsoft SharePoint Servers. Les protocoles pris en charge sont FTP, HTTP et HTTPS.
- Pour vous donner un plus grand contrôle du processus de chargement lors de l'ouverture d'un fichier, vous pouvez choisir de charger le fichier par le biais du cache local ou d'un serveur proxy (ce qui accélère considérablement le processus si le fichier a été chargé avant). En alternative, vous pouvez choisir de recharger le fichier si vous travaillez par exemple avec un système de publication électronique ou de base de données ; dans ce cas, choisir l'option **Recharger**.

.

Notes Microsoft® SharePoint® Server

Noter les points suivants concernant les fichiers sur les Microsoft® SharePoint® Servers :

- Dans la structure du répertoire qui apparaît dans le panneau des Fichiers disponibles (*capture d'écran ci-dessous*), les icônes de fichier ont des symboles qui indiquent le statut de d'archivage/récupération des fichiers.




Cliquer avec la touche de droite sur un fichier, pour ouvrir un menu contextuel contenant les commandes disponibles pour ce fichier (*capture d'écran ci-dessus*).

- Les icônes de fichier sont présentées ci-dessous :

| | |
|---|---|
| | Archivé. Disponible pour une récupération. |
| | Récupéré par un autre utilisateur. N'est pas disponible pour la récupération. |
| | Récupéré localement. Peut être édité et archivé. |

- Après avoir effectué une récupération de fichier, vous pouvez l'éditer dans votre application Altova et l'enregistrer en utilisant **Fichier | Enregistrer (Ctrl+S)**.
- Vous pouvez faire un archivage du fichier édité par le biais du menu contextuel dans le dialogue Ouvrir URL (*voir capture d'écran ci-dessus*) ou via le menu contextuel qui s'ouvre sur un clic avec

le bouton de droite de la souris sur l'onglet de fichier dans la fenêtre principale de votre application (*capture d'écran ci-dessous*).

- Lorsqu'un fichier est récupéré par un autre utilisateur, il n'est plus disponible pour une récupération.
- Lorsqu'un fichier est récupéré localement par vous, vous pouvez annuler la récupération avec la commande Undo Check-Out (Annuler récupération) dans le menu contextuel. En conséquence, le fichier sera retourné sans aucun changement sur le serveur.
- Si vous procédez à une récupération d'un fichier dans une application Altova, vous ne pourrez pas faire de récupération dans une autre application Altova. Le fichier sera considéré comme s'il avait déjà été récupéré par vous. Les commandes disponibles à ce moment dans toute application Altova prenant en charge Microsoft® SharePoint® Server sera : **Check In (archiver)** et **Undo Check Out (Annuler récupération)**.

▼ Ouvrir et enregistrer des fichiers via Ressources globales

Pour ouvrir ou enregistrer un fichier via des ressources globales, cliquer sur **Passer à la Ressource globale**. Un dialogue s'ouvrira dans lequel vous pouvez sélectionner la ressource globale. Ces dialogues sont décrits dans la section Utiliser les Ressources globales. Pour une description générale des Ressources globales, consulter la section Ressources globales dans cette documentation.

## 24.1.3 Recharger

### Icône

| | |
|---|---|
| *Icône :* | |

### Description

Recharge tous les documents ouverts modifiés en dehors de XMLSpy. Si un ou plusieurs documents ont été modifiés en-dehors de XMLSpy, une invitation apparaît vous demandant si vous souhaitez recharger le/s document/s modifié/s. Si vous choisissez de recharger, toutes les modifications effectuées sur le fichier depuis le dernier enregistrement seront perdues.

## 24.1.4 Encodage

La commande **Encodage** vous permet de : (i) consulter l'encodage actuel du document actif (XML ou non XML), et (ii) sélectionner un encodage différent avec lequel le document actif sera enregistré la prochaine fois.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Dans les documents XML, si vous sélectionnez un encodage différent que celui utilisé actuellement, l'attribut d'encodage dans la déclaration XML sera modifié en conséquence. Pour les encodages de caractère two-byte et four-byte (UTF-16, UCS-2 et UCS-4) , vous pouvez également spécifier l'ordre des octets à utiliser pour le fichier. Un autre moyen de changer l'encodage d'un document XML est d'éditer l'attribut d'encodage de la déclaration XML du document directement. Les encodages par défaut pour des documents XML et non XML nouveaux et existants peuvent être définis dans la section d'encodage du dialogue des Options.

**Note :** Lors de l'enregistrement d'un document, XMLSpy vérifie automatiquement les spécifications d'encodage et vous permet de choisir l'encodage approprié par le biais du dialogue Encodage. Si votre document contient des caractères qui ne peuvent pas être représentés dans l'encodage sélectionné et que vous essayez d'enregistrer le fichier, vous recevrez un avertissement à cet effet.

## 24.1.5 Fermer, Fermer tout, Fermer tout sauf actives

### Fermer

La commande **Fermer** ferme la fenêtre de document active. Si le fichier a été modifié (indiqué par un astérisque * placé après le nom du fichier dans la barre de titre), vous serez invité à enregistrer le fichier d'abord.

### Tout fermer

La commande **Tout fermer** ferme toutes les fenêtres de document ouvertes. Si un document a été modifié (indiqué par un astérisque * placé après le nom du fichier dans la barre de titre), vous serez invité à enregistrer le fichier d'abord.

### Tout fermer sauf actifs

La commande **Tout fermer sauf actifs** ferme toutes les fenêtres de document ouvertes sauf la fenêtre de document active. Si un document a été modifié (indiqué par un astérisque * placé après le nom du fichier dans la barre de titre), vous serez invité à enregistrer le fichier d'abord.

## 24.1.6 Enregistrer, Enregistrer sous, Enregistrer tout

### Icônes et raccourcis

| *Commande* | *Icône* | *Raccourci* |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Enregistrer** | | **Ctrl+S** |
| **Tout enregistrer** | | |

## Enregistrer

La **commande Enregistrer (Ctrl+S)** enregistre le contenu du document actif sous le fichier à partir duquel il a été ouvert. Lors de l'enregistrement d'un document, la bonne formation du fichier est vérifiée automatiquement. Le fichier sera également validé automatiquement si cette option a été configurée dans la section Fichier du dialogue Options (**Outils | Options**). La déclaration XML est également vérifiée en termes de spécifications d'encodage, et cet encodage est appliqué au document lorsque le fichier est enregistré.

## Enregistrer sous

La commande **Enregistrer sous** déclenche l'ouverture du dialogue Windows "Enregistrer sous" que vous connaissez bien, dans lequel vous pouvez saisir le nom et l'emplacement du fichier actif que vous souhaitez enregistrer sous un nom. Les mêmes vérifications que pour la commande **Enregistrer** sont effectuées.

## Tout enregistrer

La commande **Tout enregistrer** enregistre toutes les modifications qui ont été réalisées sur tout document ouvert. La commande est utile si vous éditez plusieurs documents simultanément. Si un document n'a pas été enregistré avant (par exemple après avoir été créé récemment), le dialogue Enregistrer sous est présenté pour ce document.

- Sélectionner et enregistrer les fichiers via des URL et des Ressources globales

  Dans plusieurs dialogues Fichiers Ouvrir et Fichier Enregistrer, vous pouvez choisir de sélectionner le fichier nécessaire ou d'enregistrer un fichier via une URL ou une Ressource globale (*voir capture d'écran ci-dessous*). Cliquer sur **Passer à URL** ou sur **Passer à Ressources globales** pour vous rendre sur un de ces processus de sélection.


© 2019-2025 Altova GmbH




## Sélectionner les fichiers via des URL

Pour sélectionner un fichier via une URL (pour l'ouvrir ou l'enregistrer), procédez comme suit :

1. Cliquer sur la commande **Passer à URL**. Cela vous permet de passer au mode URL du dialogue Ouvrir ou Enregistrer (*la capture d'écran ci-dessous montre le dialogue Ouvrir*).




2. Saisir l'URL à laquelle vous souhaitez accéder dans le champ *URL de serveur* (*capture d'écran ci-dessus*). Si le serveur est un Microsoft® SharePoint® Server, cochez la case correspondante *Microsoft® SharePoint® Server*. Voir les Notes Microsoft® SharePoint® Server ci-dessous pour plus d'informations concernant le travail avec des fichiers sur ce type de serveur.
3. Si le serveur est protégé par un mot de passe, veuillez saisir votre ID d'utilisateur et votre mot de passe dans les champs *Utilisateur* et *Mot de passe*.
4. Cliquer sur **Parcourir** pour consulter et naviguer dans la structure du répertoire du serveur.
5. Dans l'arborescence du dossier, recherchez le fichier que vous souhaitez charger puis cliquer dessus.

 © 2019-2025 Altova GmbH




L'URL du fichier apparaît dans le champ URL de fichier (*voir capture d'écran ci-dessus*). Ce n'est qu'à ce moment que le bouton **Ouvrir** ou **Enregistrer** devient actif.

6. Cliquer sur **Ouvrir** pour charger le fichier ou **Enregistrer** pour l'enregistrer.

*Notez les points suivants :*

- La fonction Parcourir est uniquement disponible sur les serveurs qui prennent en charge WebDAV et sur les Microsoft SharePoint Servers. Les protocoles pris en charge sont FTP, HTTP et HTTPS.
- Pour vous donner un plus grand contrôle du processus de chargement lors de l'ouverture d'un fichier, vous pouvez choisir de charger le fichier par le biais du cache local ou d'un serveur proxy (ce qui accélère considérablement le processus si le fichier a été chargé avant). En alternative, vous pouvez choisir de recharger le fichier si vous travaillez par exemple avec un système de publication électronique ou de base de données ; dans ce cas, choisir l'option **Recharger**.

.

## Notes Microsoft® SharePoint® Server

Noter les points suivants concernant les fichiers sur les Microsoft® SharePoint® Servers :

- Dans la structure du répertoire qui apparaît dans le panneau des Fichiers disponibles (*capture d'écran ci-dessous*), les icônes de fichier ont des symboles qui indiquent le statut de d'archivage/récupération des fichiers.




Cliquer avec la touche de droite sur un fichier, pour ouvrir un menu contextuel contenant les commandes disponibles pour ce fichier (*capture d'écran ci-dessus*).

- Les icônes de fichier sont présentées ci-dessous :

| | |
|---|---|
| | Archivé. Disponible pour une récupération. |
| | Récupéré par un autre utilisateur. N'est pas disponible pour la récupération. |
| | Récupéré localement. Peut être édité et archivé. |

- Après avoir effectué une récupération de fichier, vous pouvez l'éditer dans votre application Altova et l'enregistrer en utilisant **Fichier | Enregistrer (Ctrl+S)**.
- Vous pouvez faire un archivage du fichier édité par le biais du menu contextuel dans le dialogue Ouvrir URL (*voir capture d'écran ci-dessus*) ou via le menu contextuel qui s'ouvre sur un clic avec

 © 2019-2025 Altova GmbH

le bouton de droite de la souris sur l'onglet de fichier dans la fenêtre principale de votre application (*capture d'écran ci-dessous*).

- Lorsqu'un fichier est récupéré par un autre utilisateur, il n'est plus disponible pour une récupération.
- Lorsqu'un fichier est récupéré localement par vous, vous pouvez annuler la récupération avec la commande Undo Check-Out (Annuler récupération) dans le menu contextuel. En conséquence, le fichier sera retourné sans aucun changement sur le serveur.
- Si vous procédez à une récupération d'un fichier dans une application Altova, vous ne pourrez pas faire de récupération dans une autre application Altova. Le fichier sera considéré comme s'il avait déjà été récupéré par vous. Les commandes disponibles à ce moment dans toute application Altova prenant en charge Microsoft® SharePoint® Server sera : **Check In (archiver)** et **Undo Check Out (Annuler récupération)**.

▼ Ouvrir et enregistrer des fichiers via Ressources globales

Pour ouvrir ou enregistrer un fichier via des ressources globales, cliquer sur **Passer à la Ressource globale**. Un dialogue s'ouvrira dans lequel vous pouvez sélectionner la ressource globale. Ces dialogues sont décrits dans la section Utiliser les Ressources globales. Pour une description générale des Ressources globales, consulter la section Ressources globales dans cette documentation.

## 24.1.7 Envoyer par mail

### Icône

| | |
|---|---|
| *Icône :* | |

### Description

La commande **Envoyer par mail** vous permet d'envoyer des documents XML ou des sélections depuis une document XML par e-mail. Selon son type, un document ou une sélection peut être attaché en tant que pièce jointe, contenu ou en tant que lien. Voir la table ci-dessous pour les détails.

| Ce que vous pouvez envoyer | Comment vous pouvez l'envoyer |
|---|---|
| Document XML actif | En tant que pièce jointe d'e-mail |
| Sélection de document XML actif | En tant que pièce jointe ou contenu d'e-mail |

| | |
|---|---|
| Un ou plusieurs fichiers dans la fenêtre Projet | En tant que pièce jointe d'e-mail |
| Une ou plusieurs URL dans la fenêtre Projet | En tant que pièce jointe ou lien |

Lorsque la commande **Envoyer par mail** est invoquée dans le document XML actif, le dialogue Envoyer par e-mail (*capture d'écran ci-dessous*) s'ouvre et propose les options d'envoi montrées ci-dessous. Si la commande **Envoyer par mail** est invoquée sans texte sélectionné dans le fichier actif, le bouton radio *Fichier entier* (*voir capture d'écran ci-dessus*) est la seule option qui est activée ; les autres options sont désactivées.




Puisque les fichiers envoyés depuis la fenêtre Projet sont toujours envoyés en tant que pièce jointe uniquement, le dialogue Envoyer par mail est sauté et un email contenant les fichiers sélectionnés en tant que pièce jointe s'ouvre. Les URL contenues dans la fenêtre Projet peuvent être envoyées en tant que pièce jointe ou en tant que lien (*voir capture d'écran ci-dessous*). Choisir comment envoyer l'URL et cliquer sur **OK**.




## 24.1.8 Imprimer

### Icône et raccourci

| | |
|---|---|
| *Icône :* | |
| *Raccourci :* | **Ctrl+P** |

### Description

La commande **Imprimer** ouvre le dialogue de l'imprimante pour sélectionner des options d'impression.

 © 2019-2025 Altova GmbH

Dans le Mode Grille, la commande ouvre le dialogue des options d'impression (*capture d'écran ci-dessous*). En cliquant sur **Impression** dans ce dialogue, ceci vous dirigera vers le dialogue de l'imprimante pour sélectionner les options d'impression (voir la commande Configurer Impression).




Les options disponibles pour l'impression en Mode Grille sont décrites ci-dessous :

- *À imprimer :* soit la sélection actuelle, soit tout le document.
- *Grille surdimensionnée :* Ici, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez si les contenus déplacent la page : (i) *Pages fractionnées* imprime tout le document comme taille normale, fractionnant les contenus sur les pages horizontalement et verticalement. Les pages devraient ensuite être collées ensemble pour former une affiche. (ii) *Couper horizontalement* imprime uniquement la première page de gauche de la zone d'impression. La zone qui déborde horizontalement n'est pas imprimée. Cette option est utile lorsque la plupart des informations importantes dans le Mode Grille de votre document est contenue dans le côté gauche. (iii) *Rétrécir horizontalement* réduit la taille de la sortie (proportionnellement) jusqu'à ce qu'elle soit à la taille de la page, horizontalement ; le document peut s'étendre sur plusieurs pages. (iv) l'option *Rétrécir les deux directions* permet de rétrécir le document dans les deux sens jusqu'à ce qu'il entre parfaitement sur une feuille.
- Le bouton **Impression** vous dirige vers le dialogue de l'imprimante pour sélectionner les options d'impression.
- La touche **Aperçu** ouvre l'aperçu d'impression qui vous laisse voir la sortie finale avant de la consigner sur papier.
- La touche **Configuration impression** ouvre la boîte de dialogue Configuration impression et vous permet d'ajuster le format papier, l'orientation et d'autres options d'impression pour cette tâche d'impression uniquement. Voir aussi la commande Configuration d'impression.

**Note :** Vous pouvez changer la largeur des colonnes dans le Mode Grille pour optimiser la sortie d'impression.

## Logo du programme

Si vous avez acheté une licence, vous aurez l'option de désactiver le logo de programme, la notice de copyright et les détails d'inscription lorsque vous imprimez un depuis XMLSpy. Cette option est disponible dans la section Affichage du dialogue Options.

## 24.1.9 Aperçu d'impression, paramètres d'impression

### Aperçu d'impression

La commande **Aperçu d'impression** cliquée dans le Mode Texte, le Mode Authentic et le Mode Navigation ouvre un aperçu à l'impression du document actuellement actif. De Grid View et Schema View, il ouvre la boîte de dialogue Impression, dans laquelle vous pouvez sélectionner les options d'impression, puis cliquer sur la touche **Aperçu** pour consulter l'aperçu d'impression.

Dans le mode Aperçu d'impression, la barre d'outils Aperçu d'impression en haut à gauche de la fenêtre d'aperçu propose des options d'impression et d'aperçu. L'aperçu peut être agrandi ou rétréci en utilisant les boutons **Zoom avant** et **Zoom arrière**. Lorsque l'agrandissement de la page est tel que la longueur entière de la page s'affiche dans la fenêtre d'aperçu, le bouton **Une page / Deux pages** permet de voir une ou deux pages en même temps. Les boutons **Page suivante** et **Page précédente** peuvent être utilisés pour parcourir les pages. La barre d'outils contient également un bouton pour imprimer toutes les pages et un bouton pour fermer la fenêtre d'aperçu.

**Note :** Afin de permettre les couleurs et les images d'arrière-plan dans l'Aperçu d'impression, suivez les étapes suivantes : (i) dans le menu **Outils** d'Internet Explorer, cliquez sur **Options Internet**, puis sur l'onglet Avancé ; (ii) dans Paramètres, sous Impression, cochez l'option *Imprimer les couleurs et images d'arrière-plan*, puis (iii) cliquez sur **OK**.

### Paramètres d'impression

La commande **Configuration de l'impression** affiche le dialogue Paramètres d'impression spécifique à l'imprimante dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres d'impression concernant le format papier et l'orientation de page. Ces paramètres s'appliqueront à toutes les tâches d'impression ultérieures.



## 24.1.10 Fichiers récents, Quitter

### Fichiers récents

En bas du menu **Fichier**, vous trouverez une liste des neufs fichiers utilisés récemment, le fichier ouvert le plus récemment se trouvant tout en haut de la liste. Vous pouvez ouvrir ces fichiers en cliquant sur leur nom. Pour ouvrir un fichier de la liste à l'aide du clavier, appuyer **Alt+F** pour ouvrir le menu **Fichier**, puis appuyer sur le numéro du fichier que vous souhaitez ouvrir.

### Quitter

Quitte XMLSpy. Si d'autres fichiers contenant des changements non enregistrés sont ouverts, vous serez invité à enregistrer ces changements. XMLSpy enregistre aussi les modifications des paramètres de programme et les informations concernant les fichiers utilisés récemment.

## 24.2 Menu Édition

Le menu **Éditer** contient des commandes pour éditer des documents dans XMLSpy. Ceux-ci contiennent les commandes connues Undo, Redo, Cut, Copy, Paste, Delete, Select All, Find, Find Next et Replace.




XMLSpy propose aussi des commandes spéciales pour :

- Copier une sélection vers le presse-papiers en tant que texte XML,
- Copier en tant que tab/ texte séparé
- Copier un sélecteur Xpath vers l'item sélectionné dans le presse-papier.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Insérer et supprimer des signets, et naviguer vers les signets.

## 24.2.1 Annuler, Rétablir

### Icônes et raccourcis

| *Commande* | *Icône* | *Raccourci* |
|---|---|---|
| **Annuler** | | **Ctrl+Z** |
| **Rétablir** | | **Ctrl+Y** |

### Annuler

La commande **Annuler** prend en charge un nombre illimité de niveaux d'annulation. Chaque action peut être annulée et il est possible d'annuler une commande après l'autre. L'historique d'annulation est conservé après l'utilisation de la commande **Enregistrer**, vous permettant de retourner à l'état original du document avant l'enregistrement de vos changements. Les commandes **Annuler** et **Rétablir** vous permettent de vous déplacer à votre guise dans tout l'historique (*voir la commande **Rétablir** ci-dessous*).

### Rétablir

La commande **Rétablir** vous permet de rétablir des commandes annulées précédemment, vous disposez donc d'un historique complet du travail effectué. Les commandes **Annuler** et **Rétablir** vous permettent de vous déplacer à votre guise sur tout l'historique.

## 24.2.2 Couper, Copier, Coller, Supprimer

### Icônes et raccourcis

| *Commande* | *Icône* | *Raccourci* |
|---|---|---|
| **Couper** | | **Ctrl+X** ou **Shift+Del** |
| **Copier** | | **Ctrl+C** |
| **Coller** | | **Ctrl+V** |
| **Supprimer** | | **Suppr** |

### Couper

La commande **Couper** copie le texte ou les éléments sélectionnés sur le presse-papier, supprimant la sélection de son emplacement actuel.

### Copier

La commande **Copier** copie le texte ou les éléments sélectionnés sur le presse-papier. Cela peut être utilisé pour dupliquer des données dans XMLSpy ou pour déplacer des données dans une autre application.

**Note :** Lors de la copie dans le Mode grille, la sélection est copiée en utilisant une des deux méthodes : **Copier comme texte XML** et **Copier comme texte séparé par une tabulation**. La première méthode copie la sélection en tant que texte XML ; la deuxième copie la sélection en tant que table. Laquelle de ces deux méthodes est utilisée lorsque la commande **Copier** est invoquée sera spécifié dans la section Éditer du dialogue Outils | Options.

### Coller

La commande **Copier** insère le contenu du presse-papier dans le positionnement actuel du curseur..

### Supprimer

La commande **Supprimer** supprime le texte ou les éléments sélectionnés actuellement sans les placer dans le presse-papier.

## 24.2.3 Copier comme texte XML

La commande **Copier comme texte XML/JSON** copie les données XML ou JSON du Mode Grille comme texte XML (*affiché dans la liste ci-dessous*) ou texte JSON. Le texte sera copié dans le presse-papiers avec sa balise, et peut être collé dans d'autres emplacements du document. Veuillez noter que cette commande est uniquement disponible dans le Mode Grille.

```
<row>
   <para align="left">
      <bold>Check the FAQ</bold>
   </para>
   <para>
      <link mode="internal">
         <link_section>support</link_section>
         <link_subsection>faq2020</link_subsection>
         <link_text>XMLSPY 2020 FAQ</link_text>
      </link>
      <link mode="internal">
         <link_section>support</link_section>
         <link_subsection>faq2021</link_subsection>
         <link_text>XMLSPY 2021 FAQ</link_text>
      </link>
   <para>
<// row>
```

Le formatage du texte suit les paramètres actuels de pretty-printing actifs, qui sont spécifiés dans le dialogue des Options (**Outils | Options**). Le même effet peut être obtenu en passant au Mode Texte et copiant un fragment de texte XML avec **Ctrl+C** (**Éditer | Copier**).

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 24.2.4 Copier comme Texte Structuré

La commande **Copier comme texte séparé par tabulation** est activée uniquement si la sélection est une plage de cellules dans l'Affichage Table du Mode Grille XML et Mode Grille JSON. Cette commande peut être utilisée pour copier des données semblables à des tables dans un formulaire tabulaire ou des applications de feuilles de calcul.

Les captures d'écran ci-dessous montrent comment deux lignes dans le Mode Table sont copiées comme texte séparé par tabulation.

| expense-item (4) | | type | expto | Date | expense |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Lodging | Sales | 2003-01-01 | 122.11 |
| | 2 | Lodging | Development | 2003-01-02 | 122.12 |

Les deux captures d'écran ci-dessous suivantes affichent les données qui ont été copiées en tant que texte structuré dans respectivement un document Microsoft Excel et dans un document Notepad.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lodging | Sales | 1/1/2003 | 122.11 | |
| 2 | Lodging | Development | 1/2/2003 | 122.12 | |
| 3 | | | | | |

Veuillez noter qu'alors qu'Excel (*voir la capture d'écran ci-dessus*) formate automatiquement chaque cellule sur la base de sa forme lexicale de texte, Notepad (*voir la capture d'écran ci-dessous*) colle toutes les cellules en tant que strings.

*Untitled - Notepad

File Edit Format View Help

```
Lodging Sales          2003-01-01      122.11
Lodging Development    2003-01-02      122.12
```

Pour plus d'information, voir les sections Affichage Table (XML) etAffichage Table (JSON).

## 24.2.5 Copy as Image

La commande **Copier en tant qu'image** est désactivée uniquement si la cellule sélectionnée dans l'Affichage de la table du Mode Grille XML et Mode Grille JSON contient une image. La commande copie la chaîne encodée Base64 de l'image sélectionnée. Si la chaîne est collée dans un document où une chaîne Base64-encoded peut être rendue en tant qu'image (par exemple vers une autre table dans l'Affichage Table), il sera rendu. Autrement, il sera collé en tant que chaîne.

Pour plus d'informations, voir la section Menu contextuel dans le Mode Grid.

## 24.2.6 Copier XPath

La commande **Copier XPath** est disponible dans le Mode Texte et le Mode Grille, et crée une expression XPath qui situe le nœud actuellement sélectionné dans le document et copie l'expression XPath dans le presse-papiers. Cela vous permet de coller l'expression XPath dans un document (par exemple dans un document XSLT). Toutes les expressions commencent à partir de la racine du document. Par exemple, si un élément appelé `LastName` du troisième élément `Person` du second élément `Company` est sélectionné, l'expression XPath qui sera copiée sera : `/Companies/Company[2]/Person[3]/LastName`

**Note :** Dans le Mode Grille, la commande **Copier XPath** peut aussi être accédée depuis le menu contextuel.

## 24.2.7 Copier XPointer

La commande **Copy XPointer/JSON-Pointer** est disponible dans le Mode Grille de documents XML et JSON et dans le Mode Texte de documents XML. Cette commande copie l'expression XPointer/JSON-Pointer vers le presse-papiers qui situe le nœud sélectionné.

- *Documents XML* La commande crée un schéma **`element()`** XPointer dans le/s nœuds sélectionné/s du document XML et copie XPointer dans le presse-papier. Par exemple, l'élément (1/3) XPointer sélectionne le troisième enfant de l'élément du document (ou élément racine).
- *Documents JSON :* La commande crée un JSON-Pointer dans le/s nœud/s sélectionné/s du document JSON et copie JSON-Pointer dans le presse-papier. Par exemple, JSON-Pointer **`/Artists/1/Albums/2/Tracks/3/Title`** sélectionne un nœud JSON comme suit : Recherchez le premier objet du niveau supérieur de la table **`Artists`** ; dans lequel vous rechercherez le deuxième objet de la table **`Albums`** ; dans lequel vous recherchez le troisième objet de la table **`Tracks`** ; dans lequel vous sélectionnerez l'objet **`Title`**.

Veuillez prendre note des points suivants :

- Les attributs XML ne peuvent pas être représentés en utilisant le schéma **`element()`**. Si un attribut est sélectionné, XPointer de l'élément parent de l'attribut est généré.
- Si de multiples éléments XML sont sélectionnés, le XPointer du premier élément est généré.
- Si une valeur JSON est sélectionnée, le JSON-Pointer de la clé de la valeur est généré.
- Si de multiples nœuds JSON sont sélectionnés, le JSON-Pointer du premier élément est généré.

**Note :** La commande **Copier XPointer/JSON-Pointer** est aussi accessible depuis le menu contextuel.

## 24.2.8 Insérer

Passer avec la souris sur ou sélectionner la commande **Insérer** pour faire défiler un sous-menu contenant trois commandes (décrit ci-dessous ) :

- Insérer le chemin de fichier
- Insérer XInclude
- Insérer le fichier externe encodé

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Insérer le chemin de fichier

La commande **Chemin de fichier** est activée dans le Mode Texte et le Mode Grille des documents de tout type de fichier. Grâce à elle, vous pouvez insérer le chemin vers un fichier au niveau de la sélection du curseur. Cliquez sur la commande pour ouvrir un dialogue (*capture d'écran ci-dessous*) dans lequel vous pouvez sélectionner le fichier requis.




Le fichier requis peut être sélectionné en choisissant une des méthodes suivantes : (i) en parcourant le fichier, l'URL ou la ressource globale (utiliser la touche **Parcourir**) ; (ii) en choisissant la fenêtre dans laquelle le fichier est ouvert (la touche **Fenêtre**). Une fois terminé, cliquez sur **OK**. Le chemin vers le fichier sélectionné sera inséré dans le document actif au niveau de la sélection du curseur.

## Insérer XInclude

La commande **XInclude** est disponible dans le Mode Texte et le Mode Grille et vous permet d'insérer un nouvel élément XInclude au point de sélection du curseur dans le Mode Texte ou avant l'item sélectionné dans les deux Modes Texte et Grille. Si dans le Mode Grille la sélection actuelle est un attribut, l'élément XInclude est inséré après l'attribut et avant le premier élément enfant de l'élément parent de l'attribut. Choisir cette commande pour ouvrir le dialogue XInclude (*capture d'écran ci-dessous*).




Le fichier XML à inclure est saisi dans le champ de texte `href` (en alternative, vous pouvez chercher le fichier en cliquant sur la touche **Chercher (...)** située à droite du champ de saisie). Le nom de fichier sera saisi dans le document XML en tant que la valeur de l'attribut `href`. Les attributs `parse`, `xpointer` et `encoding` de l'élément XInclude (`xi:include`) et l'élément enfant `fallback` de `xi:include` peuvent aussi être insérés par le biais du dialogue. Veuillez tout d'abord cocher la case appropriée puis sélectionner/saisir les valeurs requises. Dans le cas de l'élément `fallback`, le fait de cocher sa case insère uniquement l'élément vide. Le contenu de l'élément `fallback` doit être ajouté ultérieurement dans un des modes d'édition.

L'attribut `parse` détermine si le document inclus doit être parsé en tant que XML ou texte. (XML est la valeur par défaut et ne doit donc pas être spécifiée.) L'attribut `xpointer` identifie un fragment spécifique du document situé avec l'attribut `href` ; c'est ce fragment qui sera inclus. L'attribut `encoding` spécifie l'encodage du document inclus de manière à ce que XMLSpy puisse transcoder ce document (ou la partie devant être incluse) dans l'encodage du document incluant. Les contenus de l'élément enfant `fallback` remplacent l'élément `xi:include` si le document à inclure ne peut pas être situé.

Voici un exemple d'un document XML qui utilise XInclude pour inclure deux documents XML :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<AddressBook xsi:schemaLocation="http://www.altova.com/sv/myaddresses AddressBook.xsd"
   xmlns="http://www.altova.com/stylevision/tutorials/myaddresses"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">
   <xi:include href="BusinessAddressBook.xml"/>
   <xi:include href="PersonalAddressBook.xml"/>
</AddressBook>
```

Lorsque ce document XML est parsé, il remplacera les deux éléments XInclude avec les fichiers spécifiés dans les attributs `href` respectifs.

 © 2019-2025 Altova GmbH

*xml:base*
Lorsque le validateur XML de XMLSpy lit un document XML et rencontre l'élément `include` dans l'espace de noms XInclude (dénommé ci-après `xi:include`), il remplace cet élément (`xi:include`) avec le document XML nommé dans l'attribut `href` de l'élément `xi:include`. L'élément de document (élément racine) du document XML inclus (ou de l'élément identifié par un XPointer) sera inclus avec un attribut de `xml:base` pour pouvoir préserver les URI de base de l'élément inclus. Si le document XML résultant (contenant le document XML inclus ou le fragment d'arborescence) doit être valide conformément à un schéma, alors l'élément de document du document inclus (ou l'élément de niveau supérieur du fragment d'arborescence) doit être créé avec un modèle de contenu qui permettra un attribut de `xml:base`. Si, conformément au schéma, l'attribut `xml:base` n'est pas autorisé sur cet élément, le document résultant sera invalide. Vous trouverez dans la section Attributs xml:Prefixed de la section Mode Schéma de la documentation une description pour définir un attribut `xml:base` dans un modèle de contenu d'un élément à l'aide du Mode de Schéma de XMLSpy .

## XPointers

XMLSpy prend en charge les XPointers dans XInclude. Les recommandations W3C pertinentes sont les recommandations XPointer Framework et système XPointer element(). L'utilisation d'un XPointer dans un élément XInclude permet d'inclure une partie spécifique du document XML, au lieu de devoir inclure le document XML entier. Les XPointers sont utilisés dans un élément XInclude comme suit :

```
<xi:include href="PersonalAddressBook.xml" xpointer="element(usa)"/>
<xi:include href="BusinessAddressBook.xml" xpointer="element(/1/1)"/>
<xi:include href="BobsAddressBook.xml" xpointer="element(usa/3/1)"/>
<xi:include href="PatsAddressBook.xml" xpointer="element(usa)element(/1/1)"/>
```

Dans le système element() de XPointer, il est possible d'utiliser un NCName ou une séquence enfant dirigée par des entiers.

- Dans le premier élément `xi:include` nommé ci-dessus, l'attribut `xpointer` utilise le système d'élément avec un NCName de `usa`. Conformément au XPointer Framework, cet NCName identifie l'élément qui a une ID de `usa`.
- Dans le second `xi:include` listé ci-dessus, l'attribut `xpointer` avec une valeur de `element(/1/1)` identifie, dans une première étape, le premier élément enfant de la racine de document (qui, si le document est bien formé, sera son élément de document (ou de racine)). Dans une seconde étape, le premier élément enfant de l'élément situé dans l'étape précédente est situé ; dans notre exemple, il s'agit du premier élément enfant de l'élément de document.
- L'attribut `xpointer` du troisième `xi:include` listé ci-dessus utilise une combinaison de NCName et de la séquence enfant. Ce XPointer localise le premier élément enfant du troisième élément enfant ayant une ID de `usa`.
- Si vous n'êtes pas sûr si votre premier XPointer fonctionnera, vous pouvez le compléter avec un second, comme montré dans le quatrième `xi:include` listé ci-dessus : `xpointer="element(usa) element(/1/1)"`. Ici, s'il n'y a aucun élément avec une ID de `usa`, le XPointer de réserve spécifie que le premier élément enfant de l'élément de document doit être sélectionné. Des réserves supplémentaires sont autorisées. Des XPointers individuels peuvent ne pas être séparés ou ils peuvent être séparés par un espace blanc : par exemple, `xpointer="element(usa)element(addresses/1) element(/1/1)"`.

**Note :** Le contexte liant d'espace de noms n'est pas utilisé dans le système element() parce que celui-ci ne prend pas en charge les noms qualifiés.

### Insérer le fichier externe encodé

La commande **Fichier externe encodé** est disponible dans le Mode Texte et le Mode Grille. Elle vous permet d'inclure un fichier externe en tant que texte encodé en Base-16 ou Base-64 à tout endroit dans le document XML. Cette fonction permet d'intégrer les fichiers externes dans le document XML. Cette fonction permet aux fichiers externes d'être incorporés dans le document XML.

Cliquer sur la commande **Insérer | Fichier externe encodé** ouvre le dialogue Insérer le fichier externe encodé (*capture d'écran ci-dessous*).




Vous pouvez chercher ou saisir le nom du fichier externe à encoder et à intégrer. Spécifiez un encodage Base-16 ou Base-64. Si vous souhaitez ajouter le texte encodé dans un élément, cochez la case *Créer élément* et spécifiez le nom de l'élément désiré (*voir la capture d'écran ci-dessus*). En alternative, sélectionnez *Créer texte* pour insérer le texte encodé directement à l'emplacement du curseur.

Cliquez sur **OK** pour insérer le texte encodé du fichier sélectionné au niveau du curseur, avec un élément contenant si cela a été précisé.

```
<img ext="png" encoding="xs:base64Binary">
  iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQAQMAAAAlPW0iAAAABlBMVEUAAAD/
  //+l2Z/dAAAAM0lEQVR4nGP4/5/h/1+G/58ZDrAz3D/McH8yw83NDDeNGe4U
  g9C9zwz3gVLMDA/A6P9/AFGGFyjOXZtQAAAAAElFTkSuQmCC
</img>
```

La liste ci-dessus montre le texte encodé d'un fichier d'image PNG. Un élément `img` a été créé autour du texte encodé.

## 24.2.9 Enregistrer comme image

Cette commande est activée lorsque une image encodée Base64 est sélectionnée en mode Texte ou en mode Grille. Elle convertit la chaîne Base64-encoded sélectionnée en son format d'image. (Notez qu'il s'agit d'une chaîne Base64 de l'image qui est affichée en mode Texte, mais c'est l'image générée depuis la chaîne affichée en mode Grille.) Lorsque vous sélectionnez la commande, un dialogue Enregistrer sous apparaît. Dans celui-ci, sélectionnez l'emplacement sous lequel vous souhaitez enregistrer l'image et saisissez un nom pour le fichier d'image. L'extension du fichier d'image (`.png`, `.gif`, `.svg`, etc.) sera détectée automatiquement depuis l'encodage Base64 et apparaîtra dans le dialogue Enregistrer.

Pour plus d'information, voir les descriptions du mode Texte et du mode Grille dans les sections sur les documents XML et JSON.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 24.2.10 Pretty-Print

### Icône

| | |
|---|---|
| *Icône :* | |

### Description

La commande **Pretty-Print** reformate le formatage texte de votre document XML ou JSON. Les propriétés de formatage sont spécifiées dans les paramètres Pretty-printing du dialogue des Options (**Outils | Options**). L'indentation de texte est spécifiée dans le dialogue Paramètres du Mode Texte (**Mode | Paramètres du Mode Texte**).

*Veuillez noter les points suivants*

- Le document XML doit être bien formé pour que la commande fonctionne.
- La fonction Pretty-printing ajoute des espaces ou des tabs au document lorsque celui-ci est enregistré.
- Pour supprimer tous les espaces (nouvelles lignes et indentation) créés avec la commande, utilisez la commande Supprimer les espaces blancs.

## 24.2.11 Supprimer les espaces blancs

### Icône

| | |
|---|---|
| *Icône :* | |

### Description

La commande **Supprimer les espaces blancs** supprime tous les espaces blancs du document. Cela peut contribuer à réduire la taille du fichier. Cette commande est utile si vous souhaitez supprimer un espace blanc généré par la commande **Pretty-Print** .

## 24.2.12 Sélectionner tout

La commande **Sélectionner tout** (**Ctrl+A**) sélectionne le contenu du document entier.

## 24.2.13 Rechercher, Trouver suivant

### Icônes et raccourcis

| *Commande* | *Icône* | *Raccourci* |
|---|---|---|
| **Recherche** | | **Ctrl+F** |
| **Trouver suivant** | | **F3** |

## Recherche

La commande **Recherche** affiche le dialogue Chercher/Remplacer (*voir la capture d'écran ci-dessous*) dans lequel vous pouvez spécifier la chaîne que vous souhaitez trouver et les autres options pour la recherche. Pour trouver le texte, saisir dans le champ de saisie ou utiliser la liste de choix pour sélectionner un terme parmi les 10 derniers termes recherchés, puis spécifier les options de recherche.

La commande **Recherche** peut aussi être utilisée pour trouver des noms de fichier et de dossier lorsqu'un projet est sélectionné dans la fenêtre Projet.

## Trouver suivant

La commande **Trouver suivant** répète la dernière commande Chercher. Elle cherche l'occurrence suivante du texte saisi.

La commande **Trouver suivant** peut aussi être utilisées pour trouver des noms de fichier et de dossier lorsqu'un projet est sélectionné pour la fenêtre Projet.

## Dialogue Rechercher/ Remplacer

Le dialogue Rechercher/ Remplacer décrit ci-dessous apparaît dans les Mode Texte et Mode Grille. Les options de Recherche peuvent être spécifiées par le biais de boutons situés en-dessous du champ de saisie du terme (*voir capture d'écran ci-dessous*). Lorsqu'une option est activée, la couleur de sa touche change de couleur et devient bleue (*voir la première option (de casse) dans la capture d'écran ci-dessous*).




Vous pouvez sélectionner une option parmi les suivantes :

- *Respecter la casse :* La recherche sensible à la casse lorsqu'elle est activée (`Address` n'est pas la même chose que `address`).
- *Correspondance du mot entier :* Seuls les mots exacts contenus dans le texte seront comparés. Par exemple, pour la chaîne entrée `fit`, avec *Correspondance mot entier* activée, seul le mot `fit` correspondra avec la chaîne de recherche ; le `fit` dans `fitness`, par exemple, n'aura pas de correspondance.
- *Expression régulière :* Si cette option est activée, le terme de recherche sera lu en tant qu'expression régulière. Voir *Expressions régulières* ci-dessous pour une description de l'utilisation des expressions régulières.
- *Résultats de filtrage :* Choisir un ou plusieurs composants de document à l'endroit où vous souhaitez effectuer la recherche.
- *Trouver ancre :* Les items trouvés sont indexés par ordre du document et l'index de l'item sélectionné actuellement se trouve dan le dialogue Recherche. Par exemple, se basant sur l'information dans la capture d'écran ci-dessus, nous pouvons dire que le deuxième item trouvé de quatre est actuellement

 © 2019-2025 Altova GmbH

sélectionné. Cliquer sur **Trouver suivant** (en surbrillance en bas à droite dans la capture d'écran) vous emmène au prochain item trouvé dans l'ordre de l'index. Toutefois, si l'option *Recherche Ancre* est sélectionnée, **Trouver suivant** vous emmène au prochain item trouvé *relatif à la position du curseur actuel*. Donc, si l'item actuellement sélectionné est le premier (disons, `1 de 4`) et que vous devez placer le curseur après l'item item 3, alors **Trouver suivant** vous emmènera à l'item 4 - et pas à l'item 2 (comme cela aurait été le cas si *Recherche Ancre* avait été désactivé).

- *Trouver dans la sélection :* Si cette option est activée, elle verrouille la sélection de texte actuelle et limite la recherche à la sélection. Sinon, le document entier sera cherché. Avant de sélectionner une nouvelle série de texte, déverrouillez la sélection actuelle en désactivant l'option *Chercher dans la sélection*.

## Expressions régulières

Vous pouvez utiliser des expressions régulières (regex) pour trouver une chaîne de texte. Pour ce faire, veuillez tout d'abord activer l'option *Expression régulière* (voir *Trouver des options* ci-dessus). Cette fonction permet de spécifier que le texte contenu dans le champ de saisie doit être évalué en tant qu'expression régulière. Ensuite, saisissez l'expression régulière dans le champ de recherche du terme. Pour obtenir de l'aide en ce qui concerne la construction d'une expression régulière, cliquez sur le bouton **Générateur d'expression régulière**, qui est situé à droite du champ de saisie (*voir capture d'écran ci-dessous*). Cliquez sur un item dans le Générateur pour saisir le/s métacaractère/s regex correspondant/s dans le champ de saisie. La capture d'écran ci-dessous montre une expression régulière simple pour trouver des adresses e-mail. Pour consulter une brève description des métacaractères, voir la section *Métacaractères d'expression régulière* ci-dessous.



*Métacaractères d'expression régulière*
Ci-dessous, vous trouverez une liste des métacaractères d'expression régulière.

| | |
|---|---|
| `.` | Correspond à n'importe quel caractère. Il s'agit d'un espace réservé pour un seul caractère. |
| `(` | Marque le début d'une expression balisée. |
| `)` | Marque la fin d'une expression balisée. |
| `(abc)` | Les métacaractères `(` et `)` marquent le début et la fin d'une expression balisée. Les expressions balisées peuvent être utiles lorsque vous devez baliser (« vous souvenir») une région correspondante afin de pouvoir vous y référer ultérieurement (back-reference). Vous pouvez baliser jusqu'à neuf expressions (et puis les back-referencer plus tard, dans le champ Chercher ou Remplacer)<br><br>Par exemple, `(the) \1` correspond au string `the the`. Cette expression peut être expliquée littéralement comme suit : correspondre au string "the" (et s'en souvenir en tant que région balisée), suivi d'un espace, suivi d'une back-reference à la région balisée correspondante précédemment |
| `\n` | Où `n` est une **variable** qui peut prendre des valeurs d'entier de `1` à `9`. L'expression se réfère à la première jusqu'à la neuvième région balisée lors du remplacement. Par exemple, si le string de recherche est `Fred([1-9])XXX` et que le string de remplacement est `Sam\1YYY`, cela signifie que dans le string de recherche, il y a une expression balisée qui est (implicitement) indexée avec le numéro `1` ; dans le string de remplacement, l'expression balisée est référencée avec `\1`. Si la commande chercher-remplacer est appliquée à `Fred2XXX`, cela générera `Sam2YYY`. |
| `\<` | Correspond au début d'un mot. |
| `\>` | Correspond à la fin d'un mot. |
| `\x` | Vous permet d'utiliser un caractère `x`, qui aurait généralement une signification particulière. Par exemple, `\[` serait interprété comme `[` et non pas comme le début d'un ensemble de caractères. |
| `[...]` | Indique un *ensemble de caractères*. Par exemple, `[abc]` signifie un des caractères `a`, `b` ou `c`. Vous pouvez aussi utiliser des séries : par exemple `[a-z]` pour n'importe quel caractère en minuscule. |
| `[^...]` | Le complément des caractères dans l'ensemble. Par exemple, `[^A-Za-z]` signifie importe quel caractère sauf un caractère alphabétique. |
| `^` | Correspond au début d'une ligne (sauf si utilisé dans un ensemble, *voir ci-dessus*). |
| `$` | Correspond à la fin d'une ligne. Par exemple : `A+$` pour trouver un ou plusieurs "`A`" à la fin de la ligne. |
| `*` | Correspond 0 ou plus. Par exemple, `Sa*m` correspond à `Sm`, `Sam`, `Saam`, `Saaam` etc. |
| `+` | Correspond 1 ou plus. Par exemple, `Sa+m` correspond à `Sam`, `Saam`, `Saaam` etc. |

*Représentation de caractères spéciaux*
Veuillez noter les expressions suivantes.

| | |
|---|---|
| **`\r`** | Retour de chariot (CR). Vous pouvez utiliser CR (**`\r`**) ou LF (**`\n`**) pour trouver ou créer une |

 © 2019-2025 Altova GmbH

| | |
|---|---|
| | nouvelle ligne |
| **\n** | Saut de ligne (LF). Vous pouvez utiliser CR (**\r**) ou LF (**\n**) pour trouver ou créer une nouvelle ligne |
| **\t** | Caractère de tabulation |
| **** | Utiliser ce signe pour échapper des caractères qui apparaissent dans l'expression regex, par exemple : **\\\n** |

## Exemples d'expression régulière

Cet exemple montre comment rechercher et remplacer du texte à l'aide d'expressions régulières. Dans la plupart des cas, la recherche et le remplacement de texte est une opération simple ne nécessitant pas l'utilisation d'expressions régulières. Néanmoins, dans certaines instances, il se peut que vous ayez à manipuler des textes qui ne permettent pas des opérations de recherche et de remplacement. Par exemple, vous avez un fichier XML de plusieurs milliers de lignes et que vous devez renommer certains éléments dans une opération, sans toucher au contenu qui se trouve à l'intérieur. Autre exemple : vous souhaitez changer l'ordre de plusieurs attributs d'un élément. Vous pourrez recourir aux expressions régulières, en éliminant une grande partie du travail que vous auriez dû effectuer manuellement normalement.

## Exemple 1 : renommer les éléments

L'échantillon de code ci-dessous contient une liste de livres. Si vous souhaitez remplacer l'élément `<Category>` de chaque livre en `<Genre>`, une des possibilités est d'utiliser des expressions régulières.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<books xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="books.xsd">
   <book id="1">
      <author>Mark Twain</author>
      <title>The Adventures of Tom Sawyer</title>
      <category>Fiction</category>
      <year>1876</year>
   </book>
   <book id="2">
      <author>Franz Kafka</author>
      <title>The Metamorphosis</title>
      <category>Fiction</category>
      <year>1912</year>
   </book>
   <book id="3">
      <author>Herman Melville</author>
      <title>Moby Dick</title>
      <category>Fiction</category>
      <year>1851</year>
   </book>
</books>
```

Pour obtenir le résultat souhaité, suivre les étapes suivantes :

1. Appuyer sur **Ctrl+H** pour ouvrir la fenêtre rechercher et remplacer.

2. Cliquer sur **Utiliser expression régulière** .
3. Dans le champ Chercher, saisir le texte suivant : `<category>\(.+\)</category>` . Cette expression régulière correspond à tous les éléments `category`, et ceux-ci sont marqués.




Afin de correspondre au texte intérieur de chaque élément (qui n'est pas connu à l'avance), nous utilisons l'expression balisée `\(.+\)` . L'expression `\(.+\)` signifie "correspond avec une ou plusieurs occurrences d'un caractère, dans ce cas `.+` , et se souvenir de cette correspondance". Comme indiqué dans l'étape suivante, nous aurons besoin de la référence à l'expression balisée ultérieurement.

4. Dans le champ Remplacer, saisir le texte suivant : `<genre>\1</genre>` . Cette expression régulière définit le texte de remplacement. Veuillez noter qu'elle utilise une back-reference `\1` à l'expression balisée précédemment du champ Rechercher. Dans d'autre mots, `\1` dans ce contexte signifie "le texte intérieur de l'élément actuellement correspondant <category>".
5. Cliquer **Remplacer tout** et observer les résultats. Tous les éléments `category` sont maintenant renommés en `genre`.

## Exemple 2 : changer l'ordre des attributs

L'échantillon de code XML ci-dessous contient une liste de produits. Chaque élément de produit contient deux attributs : `id` et un `size`. Si votre intention est de changer l'ordre des attributs `id` et `size` dans chaque élément `product` (autrement dit, l'attribut `size` devrait apparaître avant `id`). Un des moyens de régler ce problème est d'utiliser des expressions régulières.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<products xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="products.xsd">
   <product id="1" size="10"/>
   <product id="2" size="20"/>
   <product id="3" size="30"/>
   <product id="4" size="40"/>
   <product id="5" size="50"/>
   <product id="6" size="60"/>
</products>
```

Pour obtenir le résultat souhaité, suivre les étapes suivantes :

1. Appuyer sur **Ctrl+H** pour ouvrir la fenêtre Rechercher et remplacer.
2. Cliquer sur **Utiliser expression régulière** .
3. Dans le champ Rechercher, saisir le texte suivant : `<product id="\(.+\)" size="\(.+\)"/>` . Cette expression régulière correspond à un élément de produit dans le document XML. Veuillez noter que, pour correspondre à la valeur de chaque attribut (qui n'est pas connu à l'avance), une expression balisée `\(.+\)` est utilisée deux fois. Cette expression `\(.+\)` correspond à la valeur de chaque attribut (présumé avoir une ou plusieurs occurrences de tout caractère, donc `.+` ).
4. Dans le champ Remplacer, saisir le texte suivant : `<product size="\2" id="\1"/>` . Cette expression régulière contient le texte de remplacement pour chaque élément de produit correspondant. Veuillez noter qu'elle utilise deux références `\1` et `\2` . Celles-ci correspond aux expressions balisées du champ Rechercher. En d'autres termes, `\1` signifie "la valeur de l'attribut `id`" et `\2` signifie "la valeur de l'attribut `size`".




6. Cliquer **Remplacer tout** et observer les résultats. Tous les éléments `product` ont été mis à jour de manière à ce que l'attribut `size` apparaisse avant l'attribut `id`.

## 24.2.14 Remplacer

### Icônes et raccourcis

| *Commande* | *Icône* | *Raccourci* |
|---|---|---|
| **Remplacer** | | **Ctrl+H** |

### Description

La commande **Remplacer** dans les Mode Texte et Mode Grille fait apparaître le dialogue Chercher/Remplacer (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Dans ce dialogue, vous pouvez préciser qu'une chaîne soit trouvée et remplacée par un autre. Pour une description des options pour la chaîne Chercher, voir la commande **Chercher**. Vous pouvez remplacer les items individuellement ou vous pouvez utiliser la touche **Remplacer tout** pour effectuer une opération globale chercher-et-remplacer.

Pour remplacer une chaîne de texte, procédez comme suit :

1. Appuyer sur **Ctrl+H** (ou sélectionner la commande de menu **Édition | Remplacer**) pour ouvrir le dialogue Chercher/Remplacer (*capture d'écran ci-dessous*). (En alternative, vous pouvez passer au

mode Remplacer du dialogue Chercher/Remplacer en cliquant sur le bouton Flèche bas située en haut et à gauche du dialogue.)




2. Saisissez la ligne à remplacer dans le champ Chercher et saisissez le nouveau string dans le champ Remplacer. Le nombre de correspondances de texte à remplacer et l'index de la correspondance sélectionnée actuellement sont affichés sous le champ Remplacer. De même, les emplacements des correspondances sont indiqués dans la barre de défilement par des marqueurs beiges (*voir Chercher du texte dans un document ci-dessus pour plus d'informations*). Par exemple, la capture d'écran ci-dessus affiche qu'il existe cinq correspondances de texte pour la chaîne `type`, et que la troisième correspondance est actuellement sélectionnée.
3. Les touches **Remplacer suivant** et **Remplacer tout** sont situées à droite du champ Remplacer. Si vous cliquez sur **Remplacer suivant**, il se produira un des effets suivants : (i) si le curseur est situé aux ou à l'intérieur d'une correspondance, alors cette correspondance sera remplacée ; (ii) si le curseur est situé en dehors d'une correspondance, il passe à la prochaine correspondance ; cliquez sur **Remplacer suivant** pour remplacer cette correspondance. Cliquez sur **Remplacer tout** pour remplacer toutes les correspondances.

Veuillez prendre note des points suivants :

- Pour remplacer le texte dans le cadre d'une sélection, au lieu du document entier, procédez comme suit : (i) marquer la sélection ; (ii) activer l'option *Chercher dans la sélection* pour verrouiller la sélection ; (iii) saisir les strings de texte Chercher et Remplacer ; (iii) Cliquer sur **Remplacer suivant** ou **Remplacer tout**, le cas échéant. Pour remplacer le texte avec une autre sélection, déverrouillez la sélection actuelle en désactivant l'option *Chercher dans la sélection*, puis effectuez la nouvelle sélection et activez l'option *Chercher dans la sélection* pour verrouiller la nouvelle sélection.
- Pour annuler une action de remplacement, appuyez sur **Ctrl+Z** ou sélectionnez **Édition | Annuler**.

**Note :** Lorsque vous utilisez la commande **Remplacer tout**, chaque remplacement est enregistré en tant qu'opération individuelle, donc **Remplacer tout** peut être annulé étape par étape.

## 24.2.15 Chercher dans fichiers

La commande **Rechercher dans fichiers** est une technique très efficace pour trouver et remplacer du texte rapidement dans de nombreux fichiers. Cliquer sur la commande pour faire apparaître le dialogue Chercher dans fichiers (*capture d'écran ci-dessous*).

La commande **Rechercher dans fichiers** est différente de la commande **Recherche** en ce sens qu'elle recherche tous les emplacements spécifiés pour la chaîne Trouver. La commande **Remplacer** remplace le string *Recherche* avec le string *Remplacer* dans tous les emplacements sélectionnés. Un rapport est ensuite affiché dans la Fenêtre Rechercher dans fichiers. (La commande **Rechercher** fonctionne uniquement sur le document actif.)

 © 2019-2025 Altova GmbH




## Critères de recherche

Il existe deux grands critères de recherche : (i) ce que vous souhaitez chercher, et (ii) l'endroit où chercher. Pour la description pour savoir comment définir le texte qui doit être recherché (Quoi trouver), consultez la commande **Recherche**. Si le texte saisi dans la case « Find What » est une expression régulière, alors la case à cocher Expression régulière doit être cochée. Un assistant à la saisie pour les expressions régulières peut être accédé en cliquant sur la touche **Dérouler** située à droite du champ de saisie *Rechercher* (le bouton marqué du signe **>**) . L'utilisation des expressions régulières pour la recherche est expliquée dans la section concernant la commande **Recherche**.

Afin de spécifier quels types et parties de nœud d'un document XML doit être cherché, cochez la case Recherche avancée XML, puis sélectionnez les types de nœud requis.

Vous pouvez spécifier où vous voulez effectuer une recherche : (i) dans un projet ; (ii) dans les fichiers actuellement ouverts XMLSpy ; (iii) dans un projet ; ou (iv) dans un dossier. Lorsqu'un dossier de projet a été sélectionné, les dossiers externes rajoutés au projet peuvent être sautés. Les fichiers à chercher peuvent être filtrés par les extensions de fichier et un astérisque (`xml*` ou `xsl*`, par exemple). Le séparateur entre les deux extensions de fichier peut être une virgule ou un point-virgule (`xml*;xsl*`, par exemple). Le caractère de l'astérisque peut aussi être utilisé en tant que caractère générique.

Les instances du string Rechercher à tous les endroits de la recherche sont listés dans la fenêtre Rechercher dans fichiers. Cliquez sur un des items listés pour ouvrir ce fichier dans le Mode Texte et le marquer.

### Remplacer

La chose la plus importante à noter est que le fait de cliquer sur la touche **Remplacer** remplace toutes les instances du string Rechercher avec la chaîne Remplacer. Si l'option *Ouvrir les fichiers au remplacement* a été cochée dans le dialogue Rechercher dans les fichiers, le fichier sera ouvert dans le Mode Texte ; sinon le remplacement s'effectuera silencieusement. Tous les strings remplacés sont listés dans la fenêtre Rechercher dans fichiers. Cliquez sur un des items listés pour ouvrir ce fichier dans le Mode Texte et le marquer.

**Note :** Les expressions régulières ne sont pas prises en charge dans le champ Remplacer.

## 24.2.16 Commandes signet

### Icônes et raccourcis

| *Commande* | *Icône* | *Raccourci* |
|---|---|---|
| **Insérer/Supprimer signet** | | **Ctrl+F2** |
| **Supprimer tous les signets** | | **Ctrl+Shift+F2** |
| **Aller au signet suivant** | | **F2** |
| **Aller au signet précédent** | | **Shift+F2** |

### Insérer/Supprimer signet

La commande **Insérer/Supprimer signet** insère un signet dans la position actuelle du curseur, ou supprime le signet si le curseur se trouve dans une ligne qui a été mise sous signet précédemment. Cette commande est uniquement disponible dans le Mode Texte.

Les lignes contenant un signet sont affichées de l'une des manières suivantes :

- Si la marge à signet a été activée, une ellipse bleu apparaît à la gauche du texte dans la marge à signet.
- Si la marge à signets n'a pas été activée, toute la ligne contenant le curseur sera marquée.

La touche **F2** passe à travers tous les signets contenus dans le document.

### Supprimer tous les signets

La commande **Supprimer tous les signets** supprime tous les signets actuellement définis. Cette commande est uniquement disponible dans le Mode Texte. Veuillez noter que la commande **Annuler** n'annule pas les effets de **Supprimer tous les signets**.

 © 2019-2025 Altova GmbH

### Aller au signet suivant

La commande **Aller au signet suivant** place le curseur du texte au début de la ligne contenant le signet suivant. Cette commande est uniquement disponible dans le Mode Texte.

### Aller au signet précédent

La commande **Aller au signet précédent** place le curseur du texte au début de la ligne contenant le signet précédent. Cette commande est uniquement disponible dans le Mode Texte.

## 24.2.17 Commenter/Décommenter

La commande **Commenter/Décommenter** est disponible dans le Mode Texte et est utilisée pour commenter et décommenter des fragments de texte XML. Le texte dans un document XML peut être désactivé en utilisant les délimiteurs de début de commentaire et de fin de commentaire XML, respectivement `<!--` et `-->`. Dans XMLSpy, ces délimiteurs de commentaire peuvent être insérés autour d'une sélection de texte en utilisant le menu de commande **Commenter/Décommenter**.

Pour décommenter un bloc de texte, sélectionner le texte à décommenter, puis sélectionner la commande **Commenter/Décommenter**, soit depuis le menu **Édition**, soit depuis le menu contextuel (touche de droite de la souris sur le texte sélectionné). Le texte commenté sera grisé (*voir capture d'écran ci-dessous*).

```
<Department>
    <Name>Administration</Name>
    <Person>
    <Person>
    <Person>
    <!--<Person>
        <First
        <Last></Last>
        <PhoneExt></PhoneExt>
        <EMail></EMail>
        <LeaveTotal></LeaveTotal>
        <LeaveUsed></LeaveUsed>
        <LeaveLeft></LeaveLeft>
    </Person>-->
</Department>
```

Pour décommenter un texte commenté, placer le curseur dans le bloc commenté et sélectionner la commande **Commenter/Décommenter**, soit depuis le menu **Édition**, soit depuis le menu contextuel (touche de droite de la souris sur le texte sélectionné). Les délimiteurs de commentaire seront supprimés et le texte ne sera plus grisé.

# 24.3 Menu Projet

XMLSpy utilise le mode bien connu d'arborescence pour gérer des fichiers ou les URL multiples dans les projets XML. Les fichiers et URL peuvent être réunis dans des dossiers regroupés par une extension en commun ou tout autre critère arbitraire, permettant une structuration et une manipulation batch en toute simplicité.




**Veuillez noter :** La plupart des commandes liées au projet sont aussi disponibles dans le menu contextuel, qui apparaît lorsque vous cliquez avec la touche de droite sur un item quelqconque dans la fenêtre de projet.

## Chemins absolus et relatifs

Chaque projet est enregistré en tant que fichier de projet et a l'extension `.spp`. Ces fichiers sont en fait des documents XML que vous pouvez éditer comme tout fichier XML habituel. Dans le fichier de projet, par exemple, les chemins absolus sont utilisés pour des fichiers/dossiers de même niveau ou plus haut, et les chemins relatifs pour les fichiers/dossiers dans le dossier actuel ou dans les sous-fichiers. Par exemple, si votre structure de répertoire ressemble à cela :

 © 2019-2025 Altova GmbH

```
|-Folder1
|  |
|  |-Folder2
|     |
|     |-Folder3
|        |
|        |-Folder4
```

Si votre fichier `.spp` est situé dans le `Folder3`, alors les références vers les fichiers dans `Folder1` et `Folder2` auront environ l'aspect suivant :

```
c:\Folder1\NameOfFile.ext
c:\Folder1\Folder2\NameOfFile.ext
```

Les références aux fichiers dans le `Folder3` et `Folder4` auront environ l'aspect suivant :

```
.\NameOfFile.ext
.\Folder4\NameOfFile.ext
```

Si vous souhaitez vous assurer que tous les chemins seront relatifs, enregistrer les fichiers `.spp` dans le répertoire racine de votre disque de travail.

## Glisser/déposer

Dans la fenêtre Projet, un dossier peut être glissé dans un autre dossier ou dans un autre emplacement dans le même dossier. Un fichier peut être glissé dans un autre dossier, mais ne peut pas être déplacé dans le sein du même dossier (dans lequel les fichiers sont classés par ordre alphabétique). De plus, les fichiers et dossiers peuvent être glissés depuis Windows File Explorer vers la fenêtre de projet.

## Rechercher dans le projet

Vous pouvez chercher les fichiers de projet et les dossiers en utilisant leurs noms ou une partie de leur nom. Si la recherche aboutit, les fichiers ou les dossiers trouvés seront marqués un par un.

Pour lancer une recherche, Choisir la fenêtre du Projet en cliquant dessus (ou dedans), puis sélectionner la commande **Édition | Recherche** (ou le raccourcis **Ctrl+F**). Dans le dialogue Recherche qui apparaît (*capture d'écran ci-dessous*), saisir le texte que vous souhaitez chercher et sélectionner ou désélectionner les options de recherche (*explications ci-dessous*) conformément à vos exigences.




Les options de recherche suivantes sont disponibles :

- La correspondance mot est plus limitée puisque le texte entier doit correspondre à un mot entier dans le nom du fichier ou du dossier. Dans les noms du fichier, les parties avant et après le point (sans le point) sont toutes traitées en tant qu'un mot.
- Vous pouvez préciser que la casse du mot recherché doit correspondre exactement au string contenu dans le nom du fichier ou du dossier.
- Les noms de dossier peuvent être inclus à la recherche. Dans le cas contraire, seuls les noms de fichiers seront recherchés.
- Les dossiers externes peuvent être inclus ou exclus de la recherche. Les dossiers externes sont des dossiers réels dans le système ou le réseau, contrairement aux dossiers de projet qui sont créés dans le cadre du projet et non dans le système.

Si la recherche aboutit, le premier item correspondant est marqué dans la barre latérale du Projet. Vous pouvez ensuite parcourir tous les items correspondants retournés en cliquant sur les boutons **Trouver suivant** et **Trouver précédant** dans le dialogue Recherche.

## Réinitialiser les projets

Si vous effectuez une modification dans un dossier externe, cette modification ne sera pas réfléchie dans la Fenêtre du Projet tant que le projet est réinitialisé.

## Ressources globales dans le menu contextuel

Lorsque vous cliquez avec la touche de droite dans un dossier contenu dans la fenêtre Projet, dans le menu contextuel qui apparaît, vous pouvez sélectionner l'item de menu **Ajouter Ressource globale** pour ajouter une ressource globale. La commande de menu elle-même apparaît dans le dialogue « Choose Global Resource », qui liste les ressources globales file-type et folder-type dans le fichier XML des Ressources globales actives actuelles. Choisir la ressource globale exigée et elle sera ajoutée au dossier de projet sélectionné.

## Fournisseurs de projets et de contrôle de source

Si vous prévoyez d'ajouter un projet XMLSpy à un archivage de contrôle de source, veuillez vous assurer que le positionnement des fichiers de projet dans la structure de système de fichier hiérarchique est une structure qui vous permet d'ajouter des fichiers uniquement depuis les niveaux inférieurs (le répertoire de racine constituant le sommet de l'arborescence du répertoire).

En d'autres termes, le répertoire où le **fichier de projet** est situé, représente essentiellement le **répertoire racine** du projet dans l'archivage de contrôle de source. Les fichiers ajoutés depuis les niveaux supérieurs (le répertoire de racine du projet) seront ajoutés au projet XMLSpy, mais leur emplacement dans l'archivage peut être inattendu, s'ils peuvent y être placés.

Par exemple, selon la structure de répertoire affichée ci-dessus, si un fichier de projet est enregistré dans le `Folder3` puis placé sous contrôle de source :

- Fichiers ajoutés au Folder1 ne peut pas être placé sous le contrôle source,
- Les fichiers ajoutés au Folder2 sont ajoutés au répertoire racine de l'archivage au lieu du dossier de projet mais se trouvent encore sous contrôle de source,
- Les fichiers ajoutés au Folder3 et au Folder4 fonctionnent comme prévu et sont placés sous contrôle de source.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 24.3.1 Nouveau projet

La commande **Nouveau projet** crée un **nouveau** projet dans XMLSpy. Si vous travaillez actuellement avec un autre projet, une invite s'affichera vous demandant si vous souhaitez fermer tous les documents faisant partie du projet actuel. Le nom du projet est assigné quand vous enregistrez le projet en tant que `.spp` file.

## 24.3.2 Ouvrir le projet

La commande **Ouvrir le projet...** ouvre un projet existant dans XMLSpy. Si vous travaillez actuellement avec un autre projet, le projet précédent est tout d'abord fermé.

## 24.3.3 Recharger le projet

La commande **Recharger le projet** recharge le projet actuel depuis le disque. Si vous travaillez dans un environnement à utilisateurs multiples, il peut parfois devenir nécessaire de recharger le projet depuis le disque parce que d'autres utilisateurs peuvent avoir effectué des changements au projet.

**Veuillez noter :** Les fichiers de projet (fichiers `.spp`) sont en fait des documents XML que vous pouvez éditer comme tout fichier XML habituel.

## 24.3.4 Fermer projet

La commande **Fermer projet** ferme le projet actuel. Si le projet a été modifié, vous serez invité à enregistrer le projet d'abord. Lorsqu'un projet est modifié d'une manière ou d'une autre, un astérisque sera ajouté au nom du projet dans la fenêtre Projet.

## 24.3.5 Enregistrer projet, Enregistrer projet sous

La commande **Enregistrer projet** enregistre le projet actuel. Vous pouvez aussi enregistrer un projet en activant la fenêtre de projet et en cliquant sur l'icône.

La commande **Enregistrer projet sous** enregistre le projet actuel avec un nouveau nom que vous pouvez saisir lorsque vous y êtes invité.

## 24.3.6 Contrôle de source

Votre application Altova prend en charge Microsoft SourceSafe et d'autres référentiels compatibles. Une liste des systèmes pris en charge est indiquée dans la section Systèmes de contrôle de source pris en charge. Cette section décrit les commandes dans le sous-menu **Projet | Contrôle de source** qui sont utilisés pour fonctionner avec le système de contrôle de source depuis votre application Altova.

### Aperçu de la fonction Contrôle de source

Le mécanisme pour placer les fichiers dans un projet d'application sous contrôle de source est le suivant :

1. Dans XMLSpy, un dossier de projet d'application contenant les fichiers à placer sous contrôle de source est créé. Généralement, le dossier de projet d'application correspondra à un dossier local dans lequel se trouvent les fichiers de projet. Le chemin menant vers le dossier local est référé en tant que le chemin local.
2. Dans la base de données du système de contrôle de source (également appelé contrôle de source ou référentiel), un dossier est créé qui contiendra les fichiers à placer sous contrôle de source.
3. Les fichiers de projet d'application sont ajoutés au contrôle de source avec la commande **Projet | Contrôle de source | Ajouter au Contrôle de source**.
4. Les actions de contrôle de source, comme l'archivage, l'extraction et la suppression de fichiers du contrôle de source, peuvent être effectuées en utilisant les commandes dans le sous-menu **Projet | Contrôle de source**. Les commandes dans ce sous-menu sont recensées dans les sous-sections de cette section.

**Note :** si vous souhaitez modifier le fournisseur actuel du contrôle de source, vous avez deux possibilités : (i) par le biais des options du contrôle de source (**Outils | Options | Contrôle de source**), ou (ii) dans le dialogue Changer Contrôle de source (**Projet | Contrôle de source | Changer Contrôle de source**).

**Note :** Veuillez noter qu'un projet de contrôle de source n'est pas identique à un projet d'application. Les projets de contrôle de source sont dépendants des répertoires alors que les projets XMLSpy sont des constructions logiques sans dépendance directe à un répertoire.

Pour plus d'informations, voir la section Contrôle de source.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 24.3.6.1 Ouvrir depuis le Contrôle de source

La commande **Ouvrir depuis le Contrôle de source** crée un nouveau projet d'application depuis un projet se trouvant sous contrôle de source.

Créer le nouveau projet comme suit :

1. Selon le système de contrôle de source utilisé, il peut être nécessaire, avant de créer un nouveau projet depuis le contrôle de source, de vous assurer qu'aucun fichier n'est extrait provenant du projet.
2. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir un projet dans l'application, mais il est possible de le faire.
3. Choisir la commande Projet | Contrôle de source | Ouvrir depuis le Contrôle de source.
4. Le système de contrôle de source actuellement configuré ouvrira sa vérification et les dialogues de connexion. Établissez la connexion au référentiel que vous souhaitez, c'est-à-dire au dossier lié dans l'archivage qui correspond au dossier local.
5. Dans le dialogue qui s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*), recherchez le dossier local dans lequel les contenus du dossier lié dans le référentiel (auquel vous venez de vous connecter) doivent être copiés. Dans la capture d'écran ci-dessous, le dossier lié est appelé `MyProject` et est représenté par le signe `$` ; le dossier local est `C:\M20130326`.




6. Cliquez sur **OK**. Les contenus du dossier lié (`MyProject`) seront copiés dans le dossier local `C:\M20130326`., et un dialogue s'ouvre pour vous inviter à choisir le fichier de projet (fichier `.spp`) qui doit être créé en tant que le nouveau projet.
7. Choisir le fichier `.spp` qui aura été copié dans le dossier local. Dans notre exemple, tceci sera situé dans `MyProject.spp` dans le dossier `C:\M20130326`. Un nouveau projet appelé `MyProject` sera créé dans l'application et sera affiché dans la fenêtre Projet. Les fichiers de projet se trouveront dans le dossier `C:\M20130326`.

### Symboles de contrôle de source

Les fichiers et dossier de projet affichent certains symboles dont la signification est expliquée ci-dessous.

| | |
|---|---|
| | Archivé. Disponible pour extraction. |
| | Extrait par un autre utilisateur. Non disponible pour une extraction. |
| | Extrait localement. Peut être édité et archivé. |

## 24.3.6.2 Activer le Contrôle de source

La commande **Activer le contrôle de source** vous permet d'activer ou de désactiver le contrôle de source pour un projet d'application. Choisir cette option sur n'importe quel fichier ou dossier pour activer/désactiver le contrôle de source pour l'ensemble du projet. Une fois que le contrôle de source est activé, le check-in/check-out des divers fichiers est extrait et affiché dans la fenêtre du Projet.

| | |
|---|---|
| | Archivé. Disponible pour extraction. |
| | Extrait par un autre utilisateur. Non disponible pour un check-out. |
| | Extrait localement. Peut être édité et archivé. |

## 24.3.6.3 Obtenir la dernière version

La commande **Obtenir la dernière version** (dans le menu **Projet | Contrôle de source**) extrait et place la dernière version du contrôle de source du/des fichier/s sélectionné/s dans le répertoire de travail. Les fichiers sont extraits en lecture seule et ne sont pas extraits. Cette commande fonctionne comme la commande Obtenir, mais n'affiche pas le dialogue Obtenir. Si les fichiers sélectionnés sont actuellement extraits, alors l'action prise dépendra de comment votre système de contrôle de source gère une telle situation. Généralement, le système de contrôle de source vous demandera si vous souhaitez remplacer, fusionner ou conserver le fichier extrait tel quel.

**Note :** Cette commande est récursive lorsqu'elle est effectuée sur un dossier, c'est-à-dire qu'elle touche tous les fichiers se trouvant en-dessous du fichier actuel dans la hiérarchie du dossier.

## 24.3.6.4 Obtenir, Obtenir les dossiers

La commande **Get** (dans le menu **Projet | Contrôle de source**) extrait les fichiers du référentiel comme fichiers en lecture seule. (Pour éditer un fichier, il faut l'extraire.) Le dialogue Obtenir recense les fichiers dans l'objet (projet ou dossier) dans lequel la commande **Obtenir** a été exécutée (*voir capture d'écran ci-dessous*). Vous pouvez choisir les fichiers à extraire en les archivant.

 © 2019-2025 Altova GmbH

**Note :** La commande **Obtenir dossier** vous permet de choisir des sous-dossiers individuels dans l'archivage si cela est permis par votre système de contrôle de source.




Vous pouvez décider d'écraser des fichiers extraits ayant été modifiés en cochant cette option située en bas du dialogue Obtenir. Cliquez sur **OK** pour écraser les fichiers. Si l'un des fichiers écrasés est actuellement ouvert, un dialogue apparaît (*capture d'écran ci-dessous*) demandant si vous souhaitez recharger le/s fichier/s (touche **Recharger**), fermer le/s fichier/s (**Fermer**) ou conserver le mode actuel du fichier (**Annuler**).




## Options Obtenir avancées

Le dialogue Options Obtenir avancées (*capture d'écran ci-dessous*) est accessible depuis la touche **Avancé** dans le dialogue Obtenir (*voir première capture d'écran dans cette section*).




Ici, vous pouvez définir les options pour (i) remplacer les fichiers accessibles en écriture qui sont extraits, (ii) l'horodatage, et (iii) si vous souhaitez changer la propriété lecture seule du fichier extrait pour le rendre accessible en écriture.

## 24.3.6.5 Extraire, Archiver

Une fois qu'un fichier de projet a été placé sous la source de contrôle, il peut être extrait ou archivé en sélectionnant le fichier (dans la fenêtre de projet) et en cliquant la commande respective dans le menu **Projet | Contrôle de source** : **Extraire** et **Archiver**.

Lorsqu'un fichier est extrait, une copie provenant de l'archivage est placée dans le dossier local. Un fichier qui est extrait peut être édité. Si un fichier se trouvant sous contrôle de source n'est pas extrait, il ne pourra pas être édité. Une fois qu'un fichier a été édité, les changements peuvent être enregistrés dans l'archivage en validant le fichier. Même si vous n'enregistrez pas le fichier, en le validant, vous pourrez enregistrer les changements dans l'archivage. Un coche ou un cadenas dans l'icône vous indique que le fichier est extrait.

Les fichiers et dossier de projet affichent certains symboles dont la signification est expliquée ci-dessous.

| | |
|---|---|
| | Archivé. Disponible pour extraction. |
| | Extrait par un autre utilisateur. Non disponible pour une extraction. |
| | Extrait localement. Peut être édité et archivé. |

En choisissant le projet ou un dossier dans le projet, vous sélectionnez tous les fichiers se trouvant dans l'objet sélectionné. Pour sélectionner de multiples objets (fichiers et dossiers), appuyez sur la touche Ctrl tout en cliquant sur les objets. La capture d'écran ci-dessous montre un projet qui a été extrait. Le fichier `QuickStart.css` a été archivé par la suite.

 © 2019-2025 Altova GmbH




## Enregistrer et rejeter des modifications d'édition

Veuillez noter que, lorsque vous archivez un fichier, vous pouvez choisir de laisser ce fichier extrait. De fait, les modifications d'édition sont enregistrées dans l'archivage alors que le fichier reste extrait, ce qui peut être utile lorsque vous souhaitez enregistrer des modifications d'édition de temps en temps puis poursuivre l'édition.

Si vous avez extrait un fichier puis que vous l'avez édité, mais que vous souhaitez annuler ces changements, vous pouvez retourner à la version de document enregistrée dans l'archivage en choisissant la commande **Projet | Contrôle de source | Annuler extraction**.

## Extraction

Le dialogue Extraction (*capture d'écran ci-dessous*) vous permet de : (i) sélectionner les fichiers à extraire, et (ii) de choisir si vous souhaitez extraire la version de l'archivage ou la version locale.



### Archivage

Le dialogue Archiver (*capture d'écran ci-dessous*) vous permet de : (i) sélectionner les fichiers à archiver, et (ii) si vous le souhaitez, de garder le fichier extrait.




**Note :** Dans les deux dialogues (Extraire et Archiver), plusieurs fichiers apparaissent si l'objet sélectionné (projet ou dossiers de projet) contient plusieurs fichiers.

## 24.3.6.6 Annuler Extraction

Si vous avez extrait un fichier puis que vous l'avez édité, mais que vous souhaitez annuler ces changements, vous pouvez retourner à la version de document enregistrée dans l'archivage en choisissant la commande **Projet | Contrôle de source | Annuler extraction**.

Les fichiers et dossier de projet affichent certains symboles dont la signification est expliquée ci-dessous.

| | |
|---|---|
| | Archivé. Disponible pour extraction. |
| | Extrait par un autre utilisateur. Non disponible pour une extraction. |
| | Extrait localement. Peut être édité et archivé. |

## 24.3.6.7 Ajouter au Contrôle de source

Une fois qu'un projet a été ajouté au contrôle de source, vous pouvez ajouter des fichiers individuellement ou en groupe dans le contrôle de source. Choisir les fichiers dans la fenêtre Projet et cliquer sur la commande **Projet | Contrôle de source | Ajouter au Contrôle de source**. Pour sélectionner des fichiers multiples, maintenez appuyée la touche **Ctrl** en cliquant sur les fichiers que vous souhaitez ajouter. Exécuter la commande dans un

 © 2019-2025 Altova GmbH

dossier de projet (vert) (*voir la capture d'écran ci-dessous*) ajoute tous les fichiers au dossier et ses sous-dossiers au contrôle de source.




Lorsque des fichiers sont ajoutés au contrôle de source, la hiérarchie de dossier local est répliquée dans le référentiel (pas la hiérarchie du dossier du projet). Donc, si un fichier est dans un sous-fichier X dans les abysses du dossier local, alors le dossier parent du fichier et tous les autres dossiers ancêtre sont automatiquement créés dans le référentiel.

Lorsque le premier fichier d'un projet est ajouté au contrôle de source, les liaisons correctes sont créées dans le référentiel et le fichier de projet (fichier `.spp`) est ajouté automatiquement. Pour plus de détails, voir la section Ajouter au Contrôle de source.

### Symboles de contrôle de source

Les fichiers et dossier de projet affichent certains symboles dont la signification est expliquée ci-dessous.

| | |
|---|---|
| | Archivé. Disponible pour extraction. |
| | Extrait par un autre utilisateur. Non-disponible pour une extraction. |
| | Extrait localement. Peut être édité et archivé. |

## 24.3.6.8 Supprimer du Contrôle de source

Pour supprimer un fichier du contrôle de source, choisir le fichier et cliquer sur la commande **Projet | Contrôle de source | Supprimer du Contrôle de source**. Vous pouvez aussi supprimer : (i) les fichiers dans un dossier de projet en exécutant la commande sur le dossier, (ii) de multiples fichiers que vous sélectionnez en maintenant la touche **Ctrl** appuyée et (iii) le projet entier en exécutant la commande sur le projet.

## 24.3.6.9 Partager depuis le Contrôle de source

La commande **Partager depuis le Contrôle de source** est prise en charge lorsque le système de contrôle de source utilisé prend en charge les partages. Vous pouvez partager un fichier de manière à ce qu'il soit disponible dans plusieurs endroits locaux. Une modification dans un de ces fichiers locaux sera reflétée dans toutes les autres versions « partagées ».

Dans la fenêtre d'application du projet, sélectionnez d'abord le projet (*en surbrillance dans la capture d'écran ci-dessous*). Ensuite, cliquez sur **Partager depuis le Contrôle de source**.




Le dialogue Partager avec [Dossier] (*capture d'écran ci-dessous*) s'ouvre.




 © 2019-2025 Altova GmbH

Pour sélectionner les fichiers à partager, choisissez tout d'abord dans l'arborescence de projet située dans le panneau de droite le dossier dans lequel se trouvent les fichiers. Ces fichiers sont affichés dans le volet de gauche. Choisir le fichier que vous souhaitez partager (plusieurs fichiers en appuyant sur la touche **Ctrl** et en cliquant sur les fichiers que vous souhaitez partager). Les fichiers sélectionnés seront affichés dans le champ de saisie *Fichiers à partager* (*en haut à gauche*). Cliquez sur **Partager**, puis sur **Fermer** pour copier les fichiers sélectionnés dans le dossier de partage local.

Le dossier de partage est noté dans le nom du dialogue Partager avec [Dossier]. Dans la capture d'écran ci-dessus, il s'agit du dossier local (puisque le signe `$` est le dossier dans le référentiel dans lequel le dossier local est lié). Vous pouvez voir et configurer le dossier de partage dans le dialogue Changer Contrôle de source (*capture d'écran ci-dessous*, **Changer Contrôle de source**) en modifiant le chemin local et la liaison au serveur.




Pour plus de détails concernant le partage de votre système de contrôle de source, voir la documentation de l'utilisateur du système de contrôle de source.

## 24.3.6.10 Afficher Historique

La commande **Afficher historique** active la fonction Afficher historique du système de contrôle de source. Elle affiche l'historique du fichier sélectionné dans la fenêtre de projet. Sélectionnez le titre de projet dont vous voulez afficher l'historique (fichier `.spp`). Vous pouvez consulter des informations concernant les versions précédentes d'un fichier et les différences ou d'extraire les versions précédentes d'un fichier.

La capture d'écran ci-dessous montre le dialogue de l'historique du système de contrôle de source Visual SourceSafe. Elle recense les différentes versions du fichier `MyProject.spp`.




Ce dialogue Historique fournit différentes manières de comparer et obtenir des versions spécifiques du fichier en question. Double-cliquez sur une entrée dans la liste ouvre la boîte de dialogue Détails de l'Historique pour ce fichier. Les touches du dialogue ont les fonctions suivantes :

- *Fermer :* Ferme ce dialogue.
- *Mode :* Ouvre un autre dialogue dans lequel vous pouvez sélectionner le type d'affichage avec lequel vous souhaitez voir le fichier.
- *Détails :* Ouvre un dialogue dans lequel vous pouvez voir les propriétés du fichier actif actuellement.
- *Get :* Extrait une version de fichier précédente et la place dans le répertoire de travail.
- *Extraire :* Vous permet d'extraire une version précédente du fichier.
- *Diff :* Ouvre le dialogue options de différenciation pour une différenciation entre deux versions de fichier. Utiliser **CTRL+Clic** pour marquer les deux versions de fichier dans cette fenêtre, puis cliquez sur Diff pour consulter les différences entre elles.
- *Pin :* Épingle et détache une version du fichier, vous permettant de définir la version du fichier spécifique à utiliser lors de la différenciation de deux fichiers.
- *Annuler :* Annule et retourne à la version sélectionnée du fichier.
- *Rapport :* Génère un rapport d'historique que vous pouvez envoyer à l'imprimante, au fichier ou au presse-papiers.
- *Aide :* Ouvre l'aide en ligne du plugin du fournisseur du contrôle de source.

## 24.3.6.11 Afficher les différences

La commande **Afficher les différences** est activée lorsqu'un fichier est sélectionné dans la fenêtre Projet. Pour sélectionner le fichier de projet (fichier `.spp`), choisissez le titre de projet dans la fenêtre Projet. La commande **Afficher les différences** lance l'outil de différenciation du système de contrôle de source de manière à ce que les différences entre les fichiers peuvent être vérifiées directement depuis l'application Altova.

 © 2019-2025 Altova GmbH

La capture d'écran ci-dessous montre les outils de différenciation du système de contrôle de source Visual SourceSafe.




Le référentiel et les versions locales sont affichés par défaut dans les champs de saisie *Comparer* et *vers* respectivement. Vous pouvez chercher d'autres fichiers de la manière suivante :

1. À partir de la liste déroulante dans le bouton **Chercher**, choisir des projets SourceSafe (pour chercher des fichiers d'archivage) ou des dossiers Windows (pour chercher des dossiers locaux).
2. Cherchez les fichiers que vous souhaitez, puis sélectionnez-les.

Sélectionnez les options que vous souhaitez et cliquez sur **OK** pour exécuter la vérification. Les résultats de différenciation sont affichés dans une fenêtre séparée. Les captures d'écran ci-dessous montrent les résultats d'une vérification en deux formats.




La capture d'écran ci-dessus montre les résultats de différenciation Visual SourceSafe dans un format Visual (*voir dialogue d'Options ci-dessus*), alors que la capture d'écran ci-dessous montre les résultats dans un format

Unix. Les deux présentent deux différences, chacune d'entre elle est une modification du degré (grade) de C à B.




Pour une description détaillée de la manière dont votre système de contrôle de source gère la différenciation, voir la documentation de l'utilisateur du système de contrôle de source.

## 24.3.6.12 Afficher Propriétés

La commande **Afficher Propriétés** affiche les propriétés du fichier sélectionné actuellement (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Les propriétés affichées dépendent du système de contrôle de source que vous utilisez. La capture d'écran ci-dessous montre les propriétés de Visual SourceSafe lorsqu'il est le système de contrôle de source actif.

Veuillez noter que cette commande peut uniquement être utilisée sur des fichiers individuels.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Pour plus de détails, voir la documentation de l'utilisateur du système de contrôle de source.

## 24.3.6.13 Réinitialiser statut

La commande **Réinitialiser statut** réinitialise le statut de tous les fichiers de projet.

## 24.3.6.14 Gestionnaire de Contrôle de source

La commande **Gestionnaire de Contrôle de source**lance votre logiciel de contrôle de source avec son interface d'utilisateur native.

## 24.3.6.15 Modifier Contrôle de source

La liaison actuelle est celle que le projet d'application actif utilisera pour se connecter à la base de donnée de contrôle de source, c'est pourquoi la liaison actuelle doit être correcte. Cela signifie que le fichier de projet d'application (fichier.`spp`) doit se trouver dans le chemin de dossier local et le dossier lié dans l'archivage doit être la base de données où ces fichiers du projet sont stockés. Généralement, le dossier lié et sa sous-structure correspondront au dossier de l’espace de travail local et à sa sous-structure.

Dans le dialogue Changer le Contrôle de source (*voir la capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez changer le système de contrôle de source (*Fournisseur SCC*), le dossier local (*Chemin local*) et la liaison du référentiel (*Nom de serveur* et *Liaison de serveur*).

Ce n'est qu'après avoir délié la liaison actuelle que les configurations peuvent être modifiées. Délier la liaison actuelle avec la touche **Délier**. Toutes les configurations sont maintenant éditables.




Modifier les paramètres du contrôle de source comme suit :

1. Utiliser la touche **Chercher** pour chercher dans le dossier local et sur la touche **Choisir** pour choisir parmi les systèmes de contrôle de source installés.
2. Ensuite, vous pouvez lier le dossier local à une base de données d'archivage. Cliquer sur la touche **Lier** pour ce faire. Le dialogue de connexion de votre système de contrôle de source s'ouvre.
3. Si vous avez saisi une *ID de login*, elle sera transmise au système de contrôle de source ; sinon, vous devrez saisir vos détails de connexion dans le dialogue de connexion.
4. Choisir la base de données dans le référentiel que vous souhaitez lier à ce dossier local. Cette configuration peut être étalée sur plusieurs dialogues.
5. Une fois que la configuration a été créée, cliquez sur **OK** dans le dialogue Changer Contrôle de source.

## 24.3.7 Ajouter des fichiers au projet

La commande **Projet | Ajouter fichier au projet** ajoute le fichier actif au projet actuel. Utiliser cette commande pour ajouter des fichiers à n'importe quel dossier dans votre projet. Vous pouvez soit sélectionner un seul fichier soit un groupe de fichiers (avec **Ctrl+ clic**) dans le dialogue Ouvrir. Si vous ajoutez des fichiers au projet, ils seront distribués parmi les dossiers respectifs basés sur les Extensions de type de fichier définies dans le dialogue Propriétés de projet.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 24.3.8 Ajouter une Ressource globale au Projet

La commande **Projet** | **Ajouter Ressource globale au projet** permet d'ouvrir le dialogue Choisir Ressource globale, dans lequel vous pouvez choisir une ressource globale d'un fichier ou d'un type de dossier à ajouter au projet. Une fois qu'une ressource globale de type fichier a été sélectionnée, le fichier est ajouté au dossier approprié basé sur l'extension de type de fichier définie dans le dialogue Propriétés de projet. Si une ressource globale de type fichier a été sélectionnée, ce dossier sera ouvert dans un dialogue à fichiers ouverts et vous serez invité à choisir un fichier ; le fichier sélectionné sera ajouté au dossier approprié basé sur l'extension de type de fichier définie dans le dialogue Propriétés de projet. Pour une description de ressources globales, voir la section Ressources globales de cette documentation.

## 24.3.9 Ajouter une URL au projet

La commande **Projet** | **Ajouter URL au projet** ajoute une URL au projet actuel. Les URL contenues dans un projet entraînent l'inclusion de l'objet cible de l'URL dans le projet. Quelle que soit l'opération batch effectuée sur une URL ou dans un dossier qui contient un objet à URL, XMLSpy extrait le document depuis l'URL et exécute l'opération nécessaire.

## 24.3.10 Ajouter fichier actif au projet

La commande **Projet** | **Ajouter fichier actif au projet** ajoute le fichier actif au projet actuel. Si vous venez d'ouvrir un fichier depuis votre disque dur ou par le biais d'une URL, vous pouvez ajouter le fichier au projet actuel avec cette commande.

## 24.3.11 Ajouter des fichiers actifs et liés au projet

La commande **Projet** | **Ajouter fichiers actifs et liés à un projet** ajoute le document XML actuellement actif et tous les fichiers liés au projet. Lorsque vous travaillez sur un document XML basé sur un DTD ou un Schéma, cette commande ajoute non seulement le document XML mais aussi tous les fichiers liés (par exemple, le DTD et toutes les entités parsées externes auxquelles le DTD se réfère) au projet actuel.

**Veuillez noter :** Les fichiers référencés par les instructions de traitement (tels que les fichiers XSLT), ne sont pas considérés être des fichiers liés.

## 24.3.12 Ajouter un dossier de projet au projet

La commande **Projet | Ajouter Dossier de projet au projet** ajoute un nouveau dossier au projet actuel. Utiliser cette commande pour ajouter un nouveau dossier au projet actuel ou un sous-dossier à un dossier de projet. Vous pouvez aussi accéder à cette commande depuis le menu contextuel en cliquant avec la touche de droite sur un dossier dans la fenêtre de projet.

**Note :** Un dossier de projet peut être glissé et déposé dans un autre dossier de projet ou dans n'importe quel endroit dans le projet. Un dossier peut aussi être glissé depuis Windows (File) Explorer et déposé dans tout autre dossier de projet.

**Note :** Les dossiers de projet sont verts, alors que les dossiers externes sont jaunes.

## 24.3.13 Ajouter un dossier externe au projet

La commande **Projet | Ajouter dossier externe au projet** ajoute un nouveau dossier externe au projet actuel. Utiliser cette commande pour ajouter un dossier local ou de réseau au projet actuel. Vous pouvez aussi accéder à cette commande depuis le menu contextuel si vous cliquez avec la touche de droite un dossier dans la fenêtre de projet.

**Note :** Les dossiers de externes sont jaunes, alors que les dossiers de projet sont verts.

**Note :** Les fichiers contenus dans des dossiers externes ne peuvent pas être placés sous le contrôle de source.

### Ajouter des dossiers externes aux projets

Pour ajouter un dossier externe au projet :

1. Choisir l'option de menu **Projet | Ajouter dossier externe au projet**.
2. Choisir le dossier que vous souhaitez inclure et cliquez sur **OK** pour confirmer. Le dossier sélectionné apparaîtra alors dans la fenêtre Projet.

 © 2019-2025 Altova GmbH




3. Cliquer sur l'icône plus pour consulter le contenu du dossier.




## Filtrer les contenus des dossiers

Pour filtrer les contenus du dossier :

1. Cliquez avec la touche de droite sur le dossier externe que vous avez ajouté et sélectionnez les **Propriétés**. Cela permet d'ouvrir le dialogue Propriétés.




2. Cliquez dans le champ *extensions de fichier* et saisissez les extensions de fichier des types de fichier que vous voulez voir, séparant les types de fichiers par un point virgule (*voir la capture d'écran ci-dessus*).
3. Cliquer sur **OK** pour confirmer.




La fenêtre de projet ne montre plus que les types de fichiers sélectionnés.

## Valider des dossiers externes

Pour valider et vérifier la bonne-formation d'un dossier externe :

1. Choisir les types de fichier que vous souhaitez voir ou vérifier depuis le dossier externe.
2. Cliquer sur le dossier et cliquer sur la commande de menu **XML | Vérifier la bonne formation** ou **Valider XML**(raccourcis **F7** or **F8**, respectivement). Tous les fichiers visibles sous le dossier sont vérifiés. Si un fichier est mal formé ou invalide, ce fichier sera ouvert dans la fenêtre principale et vous pourrez l'éditer.
3. Corriger l'erreur et exécuter le processus de validation une fois de plus et revérifier.

## Mettre à jour un dossier de projet

Vous pouvez ajouter ou supprimer des fichiers dans le répertoire local ou de réseau à tout moment. Pour mettre à jour l'aperçu du dossier, cliquez avec la touche de droite sur le dossier externe et choisissez l'option de menu popup **Réinitialiser**.

## Supprimer les dossiers externes et les fichiers contenus

Choisir un dossier externe  et appuyer sur la touche **Supprimer** pour supprimer le dossier depuis la fenêtre Projet. Il est également possible de cliquer avec la touche de droite sur le dossier externe et choisir la commande **Supprimer**. Chacune de ces actions ne supprime que le dossier externe de la fenêtre de projet. Le dossier externe n'est pas supprimé du disque dur ou du réseau.

Pour supprimer un fichier dans un dossier externe, vous devez le supprimer physiquement du disque dur ou du réseau. Pour voir le changement dans le projet, réinitialiser les contenus du dossier externe (cliquer avec la touche de droite sur le dossier externe et choisir **Réinitialiser**).

**Note :** un dossier externe peut être glissé et déposé dans un dossier de projet ou dans tout autre emplacement dans le projet (mais pas dans un autre dossier externe). Aussi, un dossier externe peut être glissé de Windows (File) Explorer et déposé dans tout emplacement de la fenêtre de projet excepté dans un autre dossier externe.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 24.3.14 Ajouter un dossier web externe au projet

Cette commande ajoute un nouveau dossier Web externe au projet actuel. Vous pouvez aussi accéder à cette commande depuis le menu contextuel si vous cliquez avec la touche de droite un dossier dans la fenêtre de projet. Notez que les fichiers contenus dans des dossiers externes ne peuvent pas être placés sous le contrôle de source.

### Ajouter un dossier Web externe au projet

Pour ajouter un dossier Web externe au projet, procédez comme suit :

1. Choisir l'option de menu option **Projet | Ajouter dossier Web externe au projet**. Cela ouvre le dialogue Paramètres de requête SOAP (*capture d'écran ci-dessous*).




2. Cliquer dans le champ URL de Serveur et saisir l'URL de l'URL de serveur. Si le serveur est un Microsoft® SharePoint® Server, cochez cette option. Voir la section *Dossier sur un Microsoft® SharePoint® Server* ci-dessous pour plus d'informations concernant le travail avec des fichiers sur ce type de serveur.
3. Si le serveur est protégé par un mot de passe, veuillez saisir votre ID d'utilisateur et votre mot de passe dans les champs *Utilisateur* et *Mot de passe*.
4. Cliquez sur **Parcourir** pour vous connecter au serveur et consultez les dossiers disponibles.




5. Cliquez sur le dossier que vous souhaitez ajouter au mode de projet. Le bouton **Ouvrir** ne s'activera qu'après avoir effectué cette étape. L'URL du dossier apparaît maintenant dans le champ URL de fichier.
6. Cliquez sur **Ouvrir** pour ajouter le dossier au projet.




7. Cliquez sur l'icône plus pour consulter le contenu du dossier.

 © 2019-2025 Altova GmbH




## Filtrer les contenus de dossier

Pour filtrer les contenus d'un dossier, cliquez avec la touche de droite sur le dossier et sélectionnez **Propriétés** depuis le menu contextuel. Dans le dialogue Propriétés qui s'ouvre, cliquez dans le champ *Extensions de fichier* et saisir les extensions de fichier des types de fichier que vous souhaitez voir (par exemple, des fichiers XML et XSD). Séparez chaque type de fichier avec un point-virgule (par exemple : `xml; xsd; sps`). La fenêtre de projet n'affichera que ce dossier avec des fichiers ayant une extension spécifiée.

## Valider et vérifier la bonne formation d'un dossier

Pour vérifier les fichiers dans un dossier pour la bonne formation ou pour les valider, sélectionnez le dossier, puis cliquez sur l'icône de la commande de menu **XML | Vérifier la bonne formation** ou **XML | Valider XML** (raccourci **F7** ou **F8**, respectivement). Tous les fichiers visibles dans le dossier sont vérifiés. Si un fichier est mal formé ou invalide, ce fichier sera ouvert dans la fenêtre Principale et vous pourrez l'éditer. Corrigez l'erreur et redémarrez le processus pour revérifier le reste du dossier. Veuillez noter que vous pouvez sélectionner des fichiers discontinus dans le dossier en maintenant appuyée la touche **Ctrl** et en cliquant individuellement sur les fichiers. Seuls ces fichiers seront contrôlés lorsque vous appuierez sur **F7** ou **F8**.

## Mettre à jour les contenus du dossier de projet

Des fichiers peuvent être ajoutés ou supprimés du dossier Web à tout moment. Pour mettre à jour l'aperçu du dossier, cliquez avec la touche de droite sur le dossier externe et choisissez l'option du menu contextuel **Réinitialiser**.

## Supprimer les dossiers et les fichiers

Puisque c'est le dossier Web qui a été ajouté au projet, seul le dossier Web peut être supprimé du projet (et non pas les fichiers s'y trouvant). Vous pouvez supprimer un dossier Web d'un projet, soit (i) en cliquant avec la touche de droite sur le dossier et en choisissant **Supprimer**, ou (ii) en choisissant le dossier et en appuyant sur la touche **Supprimer**. Cela supprime le dossier uniquement de l'aperçu Projet ; mais ne supprime rien du tout dans le serveur web.

**Note :** Double-cliquer sur un seul fichier et appuyer sur la touche **Supprimer** ne supprime pas un fichier depuis la fenêtre de projet. Vous devez le supprimer physiquement sur le serveur puis rafraîchir les contenus du dossier externe.

## Les dossiers sur un Microsoft® SharePoint® Server

Lorsqu'un dossier dans un Microsoft® SharePoint® Server a été ajouté à un projet, les fichiers contenus dans le dossier peuvent être extraits et archivés par le biais de commandes dans le menu contextuel de la liste des fichiers dans la fenêtre Projet (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Pour accéder ces commandes, cliquez avec la touche de droite sur le fichier sur lequel vous voulez travailler et sélectionnez la commande souhaitée (**Check Out**, **Check In**, **Undo Check Out**).

L'ID de l'utilisateur et le mot de passe peuvent être enregistrés dans les propriétés des dossiers individuels dans le projet, vous permettant ainsi de sauter le processus de vérification à chaque fois que le serveur est accédé.




Dans la fenêtre de projet (*capture d'écran ci-dessous*), les icônes de fichier ont des symboles qui indiquent le check-in/check-out des fichiers. Les différentes icônes de fichier sont affichés ci-dessous :

| | |
|---|---|
| | Archivé. Disponible pour extraction. |
| | Extrait par un autre utilisateur. Non disponible pour une extraction. |
| | Extrait localement. Peut être édité et archivé. |

Veuillez noter les points suivants :

- Une fois avoir extrait un fichier, vous pouvez l'éditer dans votre application Altova et l'enregistrer avec **Fichier | Enregistrer (Ctrl+S)**.
- Vous pouvez archiver le fichier édité par le biais du menu contextuel dans la fenêtre Projet (*voir la capture d'écran ci-dessus*), ou par le biais du menu contextuel qui s'ouvre lorsque vous cliquez avec la touche de droite dans l'onglet Fichier de la fenêtre principale de votre application (voir la *capture d'écran ci-dessous*).

- Lorsqu'un fichier est extrait par un autre utilisateur, il ne peut pas être extrait.
- Lorsqu'un fichier est extrait localement par vous, vous pouvez annuler l'extraction avec la commande Annuler l'extraction dans le menu contextuel. Cela a pour effet de retourner le fichier dans le serveur sans les modifications.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Si vous extrayez un fichier dans une des applications Altova, vous ne pouvez pas l'extraire dans une autre application Altova. Le fichier est considéré être déjà extrait par vous. Les commandes disponibles dans ce cas pour les applications Altova prenant en charge Microsoft® SharePoint® Server seront : **Archiver** et **Annuler l'extraction**.

## 24.3.15 Paramètres du script

Un projet de script est attribué à un projet de XMLSpy comme suit :

1. Dans la GUI de XMLSpy, ouvrir le projet d'application exigé.
2. Choisir la commande de menu **Projet | Paramètres de script**. Le dialogue Script (*capture d'écran ci-dessous*) s'ouvre.




3. Cochez la case *Activer les scripts de projet* et sélectionnez le projet de script requis (fichier `.asprj`). Si vous souhaitez exécuter des auto-macros lorsque le projet de XMLSpy est chargé, cocher la case *Exécuter auto-macros*.
4. Cliquez sur **OK** pour finir.

**Note :** Pour désactiver (donc, désattribuer) le projet de script d'un projet XMLSpy, décochez la case *Activer scripts de projet*.

## 24.3.16 Propriétés

La commande **Projet | Propriétés de projet** ouvre le dialogue Propriétés (*capture d'écran ci-dessous*) du projet actif. Si vous cliquez avec la touche de droite sur un dossier dans la fenêtre Projet (contrairement au dossier de projet) et que vous sélectionnez **Propriétés**, le dialogue Propriétés de ce dossier est ouvert. Les paramètres de dialogue sont décrits ci-dessous.

**Note :** Si votre fichier de projet se trouve sous contrôle de source, une invite apparaîtra vous demandant si vous souhaitez extraire le fichier de projet (`.spp`). Cliquez sur **OK** si vous voulez éditer les paramètres et pouvoir les enregistrer.




 © 2019-2025 Altova GmbH

## Réglages

*Extensions de fichier*
Le paramètre *Extensions de fichier* est activé pour des dossiers individuels. Saisissez les extensions de fichier que vous souhaitez activer pour un dossier utilisant un point-virgule comme séparateur. Par exemple : **xml;xhtml** ou **.xml;.xhtml**.

Lorsqu'une extension de fichier est activée pour un dossier, il a l'effet suivant :

- Si une extension de fichier **xml** est activée sur un dossier de projet A et que les fichiers sont ajoutés au dossier parent B du dossier de projet, alors les fichiers XML parmi les fichiers ajoutés seront ajoutés automatiquement au dossier de projet **A** (car l'extension de fichier **xml** est active sur le dossier **A**). Si vous voulez ajouter un fichier qui a une extension différente que celles activées, alors ajoutez directement le fichier au dossier - et non à son parent.
- Les dossiers externes qui sont ajoutés au projet reflètent les contenus d'un dossier sur votre système. Vous ne pouvez pas ajouter des fichiers à un dossier externe par le biais d'un projet (ou supprimer les fichiers dans un dossier externe par le biais du projet). Si les extensions de fichier sont ajoutées sur un dossier externe (par le biais du dialogue des Propriétés du dossier externe), alors cette liste de fichier sert de filtre de fichier. Seuls les fichiers qui ont des extensions listées sont affichés dans le dossier externe. Ceci est utile lorsque vous voulez traiter par lot un dossier. Par exemple, si vous voulez exécuter une transformation XSLT sur des fichiers XML dans un dossier, alors vous pouvez définir des *extensions de fichier* comme **xml** et exécuter la transformation XSLT. Si un filtre n'est pas défini, alors la transformation sera tentée sur tous les fichiers dans le dossier.

*ID d'utilisateur et mot de passe pour les dossiers externes*
Dans les dossiers externes (y compris les dossiers Web externes), vous pouvez enregistrer l'ID d'utilisateur et le mot de passe qui peuvent être nécessaires pour accéder au serveur.

*Validation*
Le DTD, Schéma XML ou le schéma JSON schéma JSON qui doit être utilisé pour valider les fichiers dans le dossier actuel (ou tout le projet si les propriétés sont celles du projet).

*Transformation XSL des fichiers XML*
La feuille de style XSLT à utiliser pour la transformation XSLT des fichiers XML dans le dossier.

*Transformation XSL-FO des fichiers XML*
La feuille de style XSLT pour transformer des fichiers XML dans le dossier pour XSL-FO.

*Transformation XQuery/Update des fichiers XML*
Le fichier XQuery ou XQuery Update à utiliser pour des exécutions XQuery ou des exécutions XQuery Update de fichiers XML dans le dossier.

*XML d'entrée pour la transformation XSL/XQuery/Update de fichiers XML*
Le fichier XML à utiliser en tant qu'entrée pour les transformations XSLT ou les exécutions XQuery/XQuery Update avec les fichiers XSLT, XQuery ou XQuery Update respectifs dans le dossier.

*Fichiers de sortie pour la transformation XSL/XQuery/Update*
Le répertoire de destination des transformations, et, en option, l'extension de fichier du document de résultat.

*Exécution XULE*
Le fichier d'instance XBRL à traiter avec le document XULE qui est actif dans la fenêtre d'application XMLSpy.

*Mode Authentic*
*Utiliser config* spécifie le StyleVision Power Stylesheet (fichier SPS) à utiliser pour l'affichage Authentic View des fichiers XML dans le dossier. Veuillez noter que le fichier XML doit être valide par rapport au même schéma utilisé pour le SPS.

*Fichiers conformes à JSON*
Cette propriété spécifie si un dossier de projet contient des fichiers de schéma JSON ou des fichiers d'instance JSON. Il peut être très utile d'aider à identifier les fichiers de schéma JSON si les fichiers ne sont pas clairement identifiés en tant que de fichier de schéma JSON par le mot-clé `$schema` et les fichiers se référencent l'un l'autre. Vous pouvez les définir comme *Instance JSON, Schéma JSON,* ou *Auto detect*. Le paramètre par défaut de *Auto-detect* amènerait XMLSpy à vérifier la structure et le contenu des fichiers JSON pour déterminer son type.

## Notes à propos des propriétés du projet

Notes concernant la précédence :

- Lorsque des validations ou des transformations XSLT/XQuery sont effectuées par le biais des menus contextuels du dossier de projet, la validation ou les fichiers de transformation spécifiés dans ce dialogue prévalent sur toute attribution dans le fichier XML. De même, les paramètres spécifiés pour les dossiers de projet individuels prévalent sur les paramètres définis pour les dossiers d'ancêtre.
- Si un fichier est présent dans plusieurs dossiers du projet et que plusieurs fichiers de validation ou de transformation lui ont été attribués dans des dossiers différents, vous pouvez définir quelle attribution utiliser lorsque le fichier est traité en dehors du projet. Spécifiez cela comme suit : Trouver dans le dossier du projet le fichier dont vous souhaitez utiliser l'attribution. Cliquer avec la touche de droite dans ce dossier de projet et choisir **Propriétés**. Dans le dialogue qui apparaît (*capture d'écran ci-dessous*), choisir *Utiliser les paramètres du fichier actuel comme para. par défaut*. (Le dossier actuel est le dossier de projet dans lequel se trouve le fichier.) Si l'option est désactivée, cela signifie que les paramètres du dossier actuel sont déjà sélectionnés en tant que les paramètres par défaut à utiliser. Si vous choisissez une instance de fichier qui se trouve dans un dossier de projet qui n'est pas l'instance par défaut, l'option sera activée et vous pouvez faire passer les paramètres par défaut pour en faire les paramètres de ce dossier. Veuillez noter que si le fichier a une attribution locale (c'est-à-dire une attribution dans le fichier lui-même), alors l'attribution locale sera utilisée et les paramètres de dossier par défaut seront ignorés.

 *© 2019-2025 Altova GmbH*




## 24.3.17 Projets les plus récents

Cette commande affiche le nom de fichier et le chemin pour les neuf derniers projets utilisés, permettant un accès rapide à ces fichiers.

Notez aussi que XMLSpy peut automatiquement ouvrir le dernier projet que vous avez utilisé dès que vous lancez XMLSpy. (Section **Outils | Options | Fichier**, Projet | Ouvre le dernier projet au démarrage du programme).

## 24.4 Menu XML

Le menu **XML** contient des commandes qui sont communément requises lorsqu'on travaille avec des documents XML. Vous trouverez des commandes pour insérer ou apposer des éléments, modifier la hiérarchie de l'élément, définir un préfixe d'espace de nom, ainsi qu'évaluer XPaths dans le contexte de documents XML individuels.




Parmi les tâches XML les plus fréquemment utilisées font partie les vérifications pour la bonne formation des documents et la validité des documents XML. Les commandes pour ces tâches sont dans le menu.

### 24.4.1 Type

La commande **Type** a un sous-menu qui contient une liste de types de nœud XML. Vous pouvez changer le type du nœud que vous venez de choisir dans le Mode Grille en un nouveau type depuis cette liste. Les types

 © 2019-2025 Altova GmbH

de nœud dans le sous-menu sont activés uniquement dans le Mode Grille, et seuls les types de nœud sont activés sur lesquels le nœud actuellement choisi peut être changé.

Voir le sujet XML | Contenu du document pour plus d'information.

### 24.4.2 Insérer avant/après

Les commandes **Insérer avant** et **Insérer après** sont activées lorsqu'un nœud est sélectionné dans le Mode Grille. Elles ajoutent un nœud d'élément au même niveau, respectivement, après et avant l'item sélectionné. Changez le nom du nouvel élément ajouté en double-cliquant sur le nom de la cellule et pour éditer le nom. Changez le type du nœud en cliquant sur l'icône de l'élément (à gauche de son nom), puis en sélectionnant le type de nœud souhaité, ou en utilisant la commande **XML | Type**.

Voir le sujet XML | Structure du document pour plus d'informations.

### 24.4.3 Apposer, Ajouter enfant

Les commandes **Apposer** et **Ajouter enfant** sont activées lorsqu'un nœud est sélectionné dans le Mode Grille. La commande **Apposer** ajoute un nouveau nœud d'élément en tant que dernier sibling de l'item sélectionné. La commande **Ajouter enfant** appose un nouvel nœud d'élément en tant qu'enfant. Changez le nom du nouvel élément ajouté en double-cliquant sur le nom de la cellule et pour éditer le nom. Changez le type du nœud en cliquant sur l'icône de l'élément (à gauche de son nom), puis en sélectionnant le type de nœud souhaité, ou en utilisant la commande **XML | Type**.

Voir le sujet XML | Structure du document pour plus d'informations.

### 24.4.4 Wrapper dans array

La commande **Emballer dans Élément** est activée lorsqu'un nœud est sélectionné dans le Mode Grille. Le nœud sélectionné reçoit un élément parent avec un nom par défaut. Changez le nom du nouvel élément parent ajouté en double-cliquant sur le nom de la cellule et pour éditer le nom.

Voir le sujet XML | Structure du document pour plus d'informations.

### 24.4.5 Éditer en tant que Texte brut

La commande **Éditer en tant que Texte brut** est activée lorsqu'un nœud est sélectionné dans le Mode Grille. Permet d'éditer le contenu du texte de l'item sélectionné en tant que texte brut. Ceci est utile si, par exemple, vous êtes en train d'éditer du contenu complexe tel que du code HTML.

Pour plus d'informations, voir la section XML dans le Mode Grid.

## 24.4.6 Déplacer vers le Haut/Bas/Gauche/Droite

Ces commandes **Déplacer** sont activés lorsqu'un nœud est sélectionné dans le Mode Grille. S'il est possible de déplacer le nœud vers le haut, le bas, la gauche ou la droite de son emplacement actuel dans la grille, la/les commande(s) correspondante(s) sera(-ont) activée(s). Choisir la commande respective pour effectuer le déplacement.

## 24.4.7 Afficher en tant que Table

La commande **Afficher en tant que Table** est activée lorsqu'un élément répétitif est sélectionné dans le Mode Grille. C'est une commande de bascule qui active l'affichage du set d'éléments répétitifs entre le Mode Grille et l'Affichage Table. L'Affichage Table vous permet de voir des éléments répétitifs en tant que table dans lesquels les lignes représentent des occurrences tandis que les colonnes représentent les nœuds enfant.

Voir le sujet Affichage Table (XML) pour plus d'informations.

## 24.4.8 Tri Montant/Descendant

Les commandes **Tri montant** et **Tri ascendant** sont activées dans l'Affichage Table lorsqu'une colonne ou une cellule est sélectionnée. Elles trient la colonne sélectionnée soit par ordre alphabétique ou numérique, dépendant du type de données de la colonne.

Voir le sujet Affichage Table (XML) pour plus d'informations.

## 24.4.9 Échanger Lignes/Colonnes

La commande **Échanger Lignes/Colonnes** est activée dans Affichage Table lorsque la cellule supérieure gauche est sélectionnée (*marquée en rouge dans la capture d'écran ci-dessous*). La commande bascule des lignes vers les colonnes et vice versa.



| expense-item (4) | | type | expto | Date | expense |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Lodging | Sales | 2003-01-01 | 122.11 |
| | 2 | Lodging | Development | 2003-01-02 | 122.12 |
| | 3 | Lodging | Marketing | 2003-01-02 | 299.45 |
| | 4 | Entertainment | Development | 2003-01-02 | 13.22 |

Voir le sujet Affichage Table (XML) pour plus d'informations.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 24.4.10 Évaluer XPath

La commande **XML** | **Évaluer XPath** ouvre les Fenêtres de sortie si celles-ci ne sont pas ouvertes et active l'onglet XPath dans les Fenêtres de sortie. Dans l'onglet XPath, vous pouvez évaluer une expression XPath sur le document actif et voir si les résultats dans la Fenêtre de sortie.

## 24.4.11 Vérifier bonne formation

**F7**

La commande **XML** | **Vérifier si bien formé (F7)** vérifie le document actif pour la bonne formation avec les définitions de la spécification XML 1.0. Chaque document XML **doit** être bien formé. XMLSpy vérifie la bonne formation qu'un document soit ouvert ou enregistré, ou lorsque le mode est changé du Mode Texte en un autre mode. Vous pouvez aussi vérifier la bonne formation à tout moment pendant l'édition en utilisant cette commande.

Si la vérification de la bonne formation réussit, un message s'affichera dans la fenêtre Messages (*capture d'écran ci-dessous*).




Si vous rencontrez une erreur pendant la vérification de la bonne formation, un message d'erreur correspondant s'affiche (*capture d'écran ci-dessous*).



Veuillez noter que les erreurs dans la fenêtre Messages sont affichées une erreur à la fois.

**Note :** La fenêtre Messages a neuf onglets. Le résultat de validation est toujours affiché dans l'onglet actif. Donc vous pouvez valider un document XML dans l'onglet 1 et conserver le résultat dans l'onglet. Pour valider un second document, passer à l'onglet 2 (ou l'onglet 3 si vous préférez) avant d'effectuer la vérification. Si vous ne souhaitez pas changer d'onglets, l'onglet 1 (ou l'onglet actif) sera écrasé avec les résultats de la dernière validation.

### Valider depuis la fenêtre Projet

La commande **Valider** peut aussi s'appliquer à un fichier, dossier ou un groupe de fichiers dans le projet actif. Choisir le fichier ou le dossier requis dans la fenêtre Projet (en cliquant dessus). Ensuite, cliquez sur **XML | Valider XML**. Vous pouvez également utilisé la commande **Valider XML sur Serveur (haute performance)**. Les fichiers invalides dans un projet seront ouverts et rendus actifs dans la Fenêtre principale et le message d'erreur *Le fichier n'est pas valide* sera affiché.

**Note :** La fenêtre Messages a neuf onglets. Le résultat de validation est toujours affiché dans l'onglet actif. Vous pouvez donc valider un document XML dans l'onglet 1 et conserver le résultat dans cet onglet. Pour vérifier la bonne formation d'un second document, passez à l'onglet 2 (ou l'onglet 3 si vous préférez) avant d'effectuer la vérification. Si vous ne changez pas d'onglet, l'onglet 1 (ou l'onglet actif) sera écrasé avec les résultats de la dernière vérification.

Il n'est généralement pas permis d'enregistrer un document XML mal formé, mais XMLSpy vous propose une option Enregistrer tout de même. Cela peut être utile lorsque vous souhaitez interrompre votre travail temporairement (en état mal formé) pour le reprendre plus tard.

**Note :** Vous pouvez aussi utiliser la commande **Vérifié si bien formé** sur tout autre fichier, dossier ou groupes de fichiers dans la fenêtre de projet active. Cliquer sur l'item respectif et puis sur l'icône Vérifier la bonne formation.

## 24.4.12 Valider XML

**F8**

La commande **XML | Valider (F8)** vous permet de valider des documents XML par rapport aux DTD, Schémas XML et autres schémas. La validation est effectuée automatiquement lorsque vous passez du Mode Texte à un autre mode. Vous pouvez spécifier qu'un document soit automatiquement validé lorsqu'un fichier est ouvert ou enregistré (**Outils | Options | Fichier**). La commande **Valider** effectue aussi une vérification de la bonne formation avant de vérifier la validité, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser la commande **Vérifier la bonne formation** avant d'utiliser la commande **Valider**.

**Note :** Vous pouvez activer la commande **Valider sur Édition** pour valider lorsque vous éditez des données.-

Si un document est valide, un message de validation réussi est affiché dans la fenêtre Messages.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Sinon, un message qui décrit l'erreur est affiché. Vous pouvez cliquer sur les liens dans le message d'erreur pour passer au nœud dans le document XML où l'erreur a été trouvée. Voir la section suivante pour voir une description du message d'erreur et pour consulter comment réparer les erreurs de validation avec les smart fixes de XMLSpy.

## Erreurs de validation et leurs réparations

Lorsqu'une erreur de validation est affichée dans la fenêtre Messages, les causes de l'erreur sont affichées dans le volet de gauche (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Si une cause est sélectionnée dans le panneau de gauche, des smart fixes, si disponibles, sont affichés dans le panneau de droite. Des suggestions de Smart fix sont disponibles dans le **Mode Texte** et le **Mode Grille**, et sont basées sur des informations se trouvant dans le schéma associé. Pour consulter les smart fixes, cliquer sur la touche **Afficher Smart Fix**. Cliquer sur **Dissimuler Smart Fix** si vous ne souhaitez pas que ces suggestions soient affichées. Veuillez noter que les erreurs de bonne formation (comme des balises de démarrage et de fin qui ne correspondent pas), le cas échéant, sont affichées avant que les erreurs de validation soient affichées. Donc la touche **Afficher/Dissimuler Smart Fix** sera activée uniquement lorsqu'une erreur de validation sera atteinte (c'est-à-dire, après que toutes les erreurs de bonne formation aient été corrigées).




Pour appliquer un smart fix, soit le (i) double-cliquer, soit (ii) le sélectionner et cliquer soit sur l'option **Fix** ou **Fix + Valider** (*voir capture d'écran ci-dessous*). La commande **Réparer + Valider** validera outre l'erreur fixée et choisira l'erreur suivante, le cas échéant.




Dans le Mode Texte, vous trouverez deux indicateurs supplémentaires d'une erreur de validation (*voir capture d'écran ci-dessous*): (i) un point d'exclamation rouge dans la marge numérotée et (ii) un carré de marquage rouge dans la barre de défilement (à la droite de la fenêtre).




L'icône ampoule à côté de l'icône du point d'exclamation (*voir la capture d'écran ci-dessus*) est l'icône du smart fix. Si vous passez sur l'icône, tous les smart fix sur toutes les causes de l'erreur sont affichés (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Sélectionnez un smart fix pour l'appliquer.




**Note :** Les indicateurs d'erreur de validation et les smart fixes décrits ci-dessus sont réinitialisés uniquement lorsque la commande **XML | Valider (F8)** est exécutée ; ils ne sont pas mis à jour en arrière-plan. Donc, si vous corrigez une erreur, vous devrez exécuter la commande**Valider (F8)** à nouveau pour vous assurer que l'erreur a bien été réparée.

**Note :** La fenêtre Messages a neuf onglets. Le résultat de validation est toujours affiché dans l'onglet actif. Donc vous pouvez valider un document XML dans l'onglet 1 et conserver le résultat dans l'onglet. Pour valider un second document, passer à l'onglet 2 (ou l'onglet 3 si vous préférez) avant d'effectuer le contrôle. Si vous ne souhaitez pas changer d'onglets, l'onglet 1 (ou l'onglet actif) sera écrasé avec les résultats de la dernière validation.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Valider depuis la fenêtre Projet

La commande **Valider** peut aussi s'appliquer à un fichier, dossier ou un groupe de fichiers dans le projet actif. Choisir le fichier ou le dossier requis dans la fenêtre Projet (en cliquant dessus). Puis, cliquez sur **XML | Valider** ou **F8**. Les fichiers invalides se trouvant dans un projet seront ouverts et rendus actifs dans la Fenêtre principale, et le message *Fichier n'est pas valide* s'affichera.

## Valider des documents XML

Pour valider un fichier XML, rendre le document XML actif dans la Fenêtre principale et cliquez sur **XML | Valider** ou **F8**. Le document XML est validé par rapport au schéma référencé dans le fichier XML. Si un document est valide, un message de validation réussi est affiché dans la fenêtre Messages. Tant que le document XML est ouvert, le schéma est conservé dans la mémoire (voir Flush Memory Cache dans le menu DTD/Schéma).

## Valider des documents de schéma (DTD et Schéma XML)

XMLSpy prend en charge les dialectes de schéma principaux, y compris les DTD et les Schémas XML. Pour valider un document de schéma, rendre le document actif dans la Fenêtre principale et cliquez sur **XML | Valider** ou **F8**.

## Messages de validation

Il existe deux types de messages :

- Si le schéma (DTD ou Schéma XML) est valide, un message de réussite de la validation est affiché dans la fenêtre Messages.
- Si le schéma n'est pas valide, un message d'erreur est affiché dans la fenêtre Messages (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




Un message d'erreur affiche chaque cause possible de cette erreur séparément Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, quatre causes possibles d'erreur de validation sont rapportées ; la première est agrandie, les trois autres sont réduites. Chaque cause est divisée en trois parties :

1. Une description de la cause possible. La description contient des liens vers la définition pertinente dans le document de schéma associé. Vous pouvez vous rendre rapidement à la définition de schéma spécifique pour voir quelle était la raison exacte de l'invalidité du document.
2. Le chemin d'emplacement vers le nœud dans le document XML qui a entraîné l'erreur. Cliquez sur un nœud dans ce chemin d'emplacement pour marquer ce nœud dans le document.
3. Vous trouverez des informations détaillées concernant l'erreur et un lien menant au paragraphe pertinent dans la spécification de schéma. C'est là que les règles de schéma qui spécifient la légalité pertinente sont spécifiées.

**Note :** si la validation est effectuée dans le Mode Texte, cliquer sur un lien dans la Fenêtre Messages pour *marquer* la définition correspondante dans le Mode Texte. Si la validation est effectuée dans le Mode Schéma, cliquer sur un lien de définition pour *ouvrir* la définition dans le Mode Schéma et vous permettre d'*éditer le composant directement*.

### Catalogues

Pour toute information sur la prise en charge dans XMLSpy, voir la section Catalogs in XMLSpy.

### Validation automatique avec Raptor XML 2025

**RaptorXML** est l'application autonome d'Altova pour une validation XML, une transformation XSLT et une transformation XQuery. Elle peut être utilisée depuis la ligne de commande, par le biais d'une interface COM, dans des programmes Java et dans les applications .NET. Les tâches de validation peuvent donc être automatisées avec l'utilisation de RaptorXML. Par exemple, vous pouvez créer un fichier batch qui appelle RaptorXML pour effectuer une validation sur un ensemble de documents et envoie la sortie dans un fichier texte. Voir la documentation RaptorXML pour tout détail.

## 24.4.13 Valider XML sur serveur (performance élevée)

**Ctrl+F8**

La commande **XML | Valider sur le serveur (performance élevée) (Ctrl+F8)** valide le document XML actif en utilisant le serveur RaptorXML actuellement actif et sa configuration active. La commande effectue immédiatement la validation et affiche les résultats dans la Fenêtre Messages.

**Note :** La performance dépend du nombre de cœurs de processeur PC utilisés par le Serveur RaptorXML pour la validation : plus de nombre est élevé, plus le traitement sera rapide.

Si vous avez défini plusieurs configurations sur plusieurs serveurs, vous pouvez sélectionner un serveur et une de ses configurations en tant que la configuration active. Celle-ci sera utilisée pour les validations suivantes. En plaçant le curseur sur la commande **Outils | Serveurs Raptor et Configurations** (*capture d'écran ci-dessous*), un sous-menu apparaît qui contient tous les serveurs ajoutés, avec la configuration de chacun d'entre eux. Sélectionner la configuration de serveur que vous souhaitez pour rendre la configuration active. Dans la capture d'écran ci-dessous, la configuration `xbrl` du serveur nommé `Raptor-01` a été sélectionnée en tant que la configuration active (indiquée par la flèche verte).

 © 2019-2025 Altova GmbH




La commande **Valider XML sur le serveur (performance élevée) (Ctrl+F8)** est aussi disponible dans l'assistant à la saisie Projet. Cliquer avec la touche de droite sur le projet, sur un dossier ou un fichier et choisir **Valider XML sur le serveur** pour valider les données XML ou XBRL dans l'objet sélectionné.

**Note:** La validation Raptor est disponible dans le Mode Texte, le Mode Grille et le Mode XBRL.

## 24.4.14 Validation des fichiers WSDL

Un document WSDL n'est pas seulement un document WSDL mais aussi un document XML. En résultat, il peut être validé en tant que XML et aussi en tant que WSDL. La liste suivante contient des informations importantes concernant le comportement de la validation WSDL dans les *Éditions Enterprise* et *Professional* de XMLSpy :

- L'Édition *Professional* exécute une validation de schéma simple, elle donc traite le fichier WSDL en tant que fichier XML et le valide conformément au schéma défini sous http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/.
- L'Édition *Enterprise* propose une validation WSDL qui dépasse la validation XML fournie par l'Édition *Professional*. Elle ne valide pas par rapport à http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/. Au lieu, elle utilise le document http://www.altova.com/specs_wsdl.html#_document-s ainsi que sa propre logique. Cela apporte une information de validation supplémentaire dans le contexte de WSDL. Ainsi, il peut se produire qu'un fichier WSDL est valide dans l'Édition *Professional* mais n'est pas valide dans l'Édition *Enterprise* (*voir exemple ci-dessous*).
- Il existe une différence entre http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/ et http://www.altova.com/specs_wsdl.html#_document-s. L'ancien schéma ne contient pas de définitions d'**éléments d'extensibilité**, qui sont définies dans la spécification WSDL. Il semblerait que ce défaut soit une erreur dans le schéma W3C officiel ; le défaut est adressé dans le dernier schéma (utilisé par *Enterprise Edition*).
- Puisque l'Édition *Professional* utilise http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/ pour la validation, les éléments d'extensibilité seront rapportés comme étant invalides dans l'Édition *Professional,* mais valides dans l'Édition *Enterprise* (qui utilise http://www.altova.com/specs_wsdl.html#_document-s).
- Puisque le schéma W3C est un schéma officiel fourni par le groupe de travail W3C, toute erreur pouvant se trouver dans ce schéma sont malheureusement indépendants du contrôle d'Altova.

### Exemple

L'exemple suivant fait partie d'un fichier WSDL. Veuillez noter l'élément "getCityTime" qui a été déclaré dans le fichier. Cet élément est référencé à tort par "getCityTimes". L'Édition *Enterprise* contrôle si les éléments qui sont référencés ont précédemment été déclarés dans le fichier ; l'Édition *Professional* n'est pas déclarée. Ce fichier (en partant du principe que le reste du fichier est valide) sera considéré valide dans l'Édition

*Professional*, mais invalide dans l'Édition *Enterprise* (en partant du principe que "getCityTimes" n'est pas défini à un autre endroit du fichier).

```
<s:element name="getCityTime">
	<s:complexType>
		<s:sequence>
			<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="city" type="s:string"/>
		</s:sequence>
	</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="abc">
	<s:complexType>
		<s:sequence>
			<s:element ref="getCityTimes"/>
		</s:sequence>
	</s:complexType>
</s:element>
```

## 24.4.15 Valider sur Édition

La commande **Valider sur Édition** active/désactive le mode *Valider sur Édition*, qui permet la validation quand vous tapez dans les Mode Texte, Mode Grille JSON, ou Mode Authentic. Le mode peut également être activé/désactivé par le biais de la touche de la barre d'outils de la commande ou de l'option *Validation* > *Sur Édition* de la Section fichier du dialogue des options.

## 24.4.16 Mise à jour Assistants à la saisie

La commande **Mettre à jour les assistants de saisie** met à jour les fenêtres des assistants de saisie en rechargeant DTD ou Schéma. Si vous avez modifié le Schéma DTD ou XML sur lequel un document XML ouvert est basé, vous devriez mettre à jour les assistants de saisie de manière à ce que l'information d'édition intelligente reflète les changements dans le schéma.

## 24.4.17 Préfixe d'espace de noms

La commande **XML** | **Préfixe d'espace de noms** est disponible dans le Mode Grille et ouvre un dialogue dans lequel vous pouvez définir le préfixe d'espace de noms de l'élément ou de l'attribut sélectionné, et, dans le cas des éléments, de ses descendants également.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Vous pouvez choisir de définir le préfixe d'espace de noms soit sur les éléments, les attributs ou les deux. Le préfixe d'espace de noms s'applique à l'élément ou l'attribut sélectionné et, si un élément est sélectionné, aux nœuds descendants de l'élément sélectionné.

## 24.5 Menu JSON

Le menu **JSON** contient des commandes qui sont communément requises lorsqu'on travaille avec des documents JSON. Une majorité des commandes sont utilisées lorsque vous travaillez dans Mode Grille JSON. Si une commande n'est pas appliquée à l'emplacement du curseur actuel, elle est désactivée.




Le commandes ce menu sont décrites dans les sous-sections de cette section :

- Type
- Insérer avant&après, Apposer, Ajouter enfant
- Wrapper dans array/objet
- Déplacer
- Afficher en tant que Table
- Tri Montant/Descendant
- Échanger Lignes/Colonnes
- Supprimer commentaires, Ré-évaluer tout,

### 24.5.1 Type

La commande **Type** (**Ctrl + touche Menu**) affiche un menu contenant des types de données JSON *(capture d'écran ci-dessous).* Sélectionner un type depuis le menu pour l'attribuer aux cellules actuellement

 © 2019-2025 Altova GmbH

sélectionnées dans le mode Grille. (La touche **Menu** est généralement située en bas à droite du clavier, à côté de la touche **Ctrl**. Son icône ressemble à : ).




Pour plus d'informations concernant les types d'édition, voir Éditer le contenu de Document JSON.

## 24.5.2 Insérer, Apposer, Ajouter enfant

Les commandes **Insére après**, **Insérer avant**, **Apposer**, et **Ajouter enfant** sont activées lorsque la sélection actuelle dans Mode Grid permet à un composant d'être respectivement, inséré, apposé ou ajouté en tant qu'enfant.

- **Insérer Après** insère un composant du même type que le composant sélectionné dans une ligne de grille au-dessous du composant sélectionné.
- **Insérer Avant** insère un composant du même type que le composant sélectionné dans une ligne de grille au-dessus du composant sélectionné.
- **Apposer** appose un composant du même type que le composant sélectionné dans une ligne de grille après tous les frères du composant sélectionné.
- **Ajouter enfant** ajoute un nouveau composant enfant en tant qu'un dernier enfant. Le type sera le même que celui de l'enfant qui était le dernier précédemment.

Pour plus d'informations concernant l'édition de la structure de document JSON, voir Éditer la structure de Document JSON.

## 24.5.3 Wrapper dans Array/Objet

Les commandes **Wrapper dans Array** et **Wrapper dans Objet** commands font chacun un wrap du composant sélectionné dans un array ou un objet, respectivement. Pour plus d'informations concernant l'édition de la structure de document JSON, voir Éditer la structure de Document JSON.

### 24.5.4 Déplacer

S'il est possible de déplacer une composant vers le haut, le bas, la gauche ou la droite de son emplacement actuel dans la grille, la commande correspondante sera activée. Choisir la commande respective pour effectuer le déplacement.

### 24.5.5 Display as Table

La commande **Afficher comme Table** est activée lorsque un composant répétant dans le Mode Grille est sélectionné. Il S'agit d'une commande toggle qui bascule l'affichage des composants qui se répètent entre le Mode Grille standard et l'Affichage de la table. L'Affichage Table vous permet de voir des éléments répétitifs en tant que table dans lesquels les lignes représentent des occurrences tandis que les colonnes représentent les nœuds enfant.

Voir le sujet Affichage Table (JSON) pour plus d'informations.

### 24.5.6 Tri Montant/Descendant

Les commandes **Tri montant** et **Tri ascendant** sont activées dans l'Affichage Table lorsqu'une colonne de l'affichage de table d'un composant est sélectionnée. Pour sélectionner une colonne, sélectionner son en-tête. Le tri est basé sur les valeurs dans la colonne.

Voir le sujet Affichage Table (JSON) pour plus d'informations.

### 24.5.7 Échanger Lignes/Colonnes

La commande **Échanger Lignes/Colonnes** est activée dans Affichage Table lorsque la cellule supérieure gauche est sélectionnée (*marquée en rouge dans la capture d'écran ci-dessous*). La commande bascule des lignes vers les colonnes et vice versa.


© 2019-2025 Altova GmbH

| Label | "AB" EMI, Parlophone / Elektra, Hollywood | | |
|---|---|---|---|
| [ ] Tracks | | | |
| | Title | Duration | Writer |
| { } 1 | "AB" Tie Your Mother Down | "AB" 04:48 | "AB" Brian May |
| { } 2 | "AB" You Take My Breath Away | "AB" 05:09 | "AB" Freddie Mercury |
| { } 3 | "AB" Long Away | "AB" 03:34 | "AB" Brian May |
| { } 4 | "AB" The Millionaire Waltz | "AB" 04:54 | "AB" Freddie Mercury |
| { } 5 | "AB" You and I | "AB" 03:25 | "AB" John Deacon |
| { } 6 | "AB" Somebody to Love | "AB" 04:56 | "AB" Freddie Mercury |
| { } 7 | "AB" White Man | "AB" 04:59 | "AB" Brian May |
| { } 8 | "AB" Good Old-Fashioned Lover Boy | "AB" 02:54 | "AB" Freddie Mercury |
| { } 9 | "AB" Drowse | "AB" 03:45 | "AB" Roger Taylor |
| { } 10 | "AB" Teo Torriatte (Let Us Cling Together) | "AB" 05:50 | "AB" Brian May |

Voir le sujet Affichage Table (JSON) pour plus d'informations.

## 24.5.8 Supprimer tous les commentaires, Tout réévaluer

La commande **Supprimer tous les Commentaires** supprime tous les commentaires. La commande peut être utilisée dans le mode Grille JSON.

La commande **Ré-évaluer tout** réévalue tous les filtres et formules. Ceci est utile lorsque le document JSON accède à des données dynamiques qui peuvent changer avec le temps (par exemple, des taux de change). La commande peut être utilisée en modes Texte et Grille JSON.

## 24.6 Menu DTD/Schéma

Le menu **DTD/Schéma** (*voir la capture d'écran ci-dessous*) contient des commandes qui fonctionnent avec des DTD et Schémas XML.




### 24.6.1 Assigner DTD

La commande **Attribuer DTD** est activée lorsqu'un fichier XML est activé. Elle assigne une DTD à un document XML, permettant ainsi au document d'être validé et permettant également une édition intelligente du document. La commande ouvre le dialogue Choisir Schéma ou DTD (*capture d'écran ci-dessous*) via lequel vous pouvez sélectionner le DTD que vous souhaitez attribuer.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Les options suivantes sont disponibles :

- *Attribuer fichier schéma/DTD :* Parcourez pour trouver le Schéma XML ou fichier DTD que vous souhaitez attribuer. Notez que vous pouvoir rendre le chemin relatif ou absolu dans le document.
- *Attribuer un schéma packagé :* Quelques schémas sont en fait un package de fichiers de schéma plutôt qu'un fichier de schéma unique. L'option *Assign Packaged Schema* ouvre un dialogue qui recense des packages de schémas pris en charge par le gestionnaire de schéma d'Altova. Dans ce dialogue, les schémas recensés en noir ont déjà été installés sur votre machine, ceux en bleu n'ont pas encore été installés et peuvent être installés par le gestionnaire de schéma. Quand vous sélectionnez un package de schéma ou un de ses points d'entrée de schéma et cliquez sur **OK**, la chose suivante se produit : Le package de schéma sera installé si il n'a pas encore été installé. Le package de schéma sélectionné (précédemment installé ou nouvellement installé) sera assigné au document et sera utilisé à partir de ce point pour la validation de document.
- *Annuler :* Si un nouveau fichier est en cours de création, alors il est créé sans Schéma XML ou assignation DTD. Si l'assignation de schéma est attribuée à un document existant déjà, alors le dialogue est quitté.

Une fois que vous avez terminé, votre document XML contiendra une déclaration DOCTYPE qui référence la DTD assignée. La déclaration DOCTYPE ressemblera à :

```
<!DOCTYPE main SYSTEM "http://link.xmlspy.com/spyweb.dtd">
```

**Note :** Une DTD peut être assignée à un nouveau fichier XML au moment où le fichier est créé.

## 24.6.2 Assigner Schéma

La commande **Attribuer Schéma** est activée lorsqu'un document XML est activé. Elle attribue un schéma XML à un document XML, permettant de valider le document et d'activer l'édition intelligente pour le document. La commande ouvre le dialogue Choisir Schéma ou DTD (*capture d'écran ci-dessous*) via lequel vous pouvez sélectionner le schéma XML ou le package de schéma XML que vous souhaitez attribuer.




Les options suivantes sont disponibles :

- *Attribuer fichier schéma/DTD :* Parcourez pour trouver le Schéma XML ou fichier DTD que vous souhaitez attribuer. Notez que vous pouvoir rendre le chemin relatif ou absolu dans le document.
- *Attribuer un schéma packagé :* Quelques schémas sont en fait un package de fichiers de schéma plutôt qu'un fichier de schéma unique. L'option *Assign Packaged Schema* ouvre un dialogue qui recense des packages de schémas pris en charge par le gestionnaire de schéma d'Altova. Dans ce dialogue, les schémas recensés en noir ont déjà été installés sur votre machine, ceux en bleu n'ont pas encore été installés et peuvent être installés par le gestionnaire de schéma. Quand vous sélectionnez un package de schéma ou un de ses points d'entrée de schéma et cliquez sur **OK**, la chose suivante se produit : Le package de schéma sera installé si il n'a pas encore été installé. Le package de schéma sélectionné (précédemment installé ou nouvellement installé) sera assigné au document et sera utilisé à partir de ce point pour la validation de document.
- *Annuler :* Si un nouveau fichier est en cours de création, alors il est créé sans Schéma XML ou assignation DTD. Si l'assignation de schéma est attribuée à un document existant déjà, alors le dialogue est quitté.

Lorsque vous avez terminé, votre document XML contiendra une assignation de Schéma XML avec les espaces de noms requis. L'assignation de schéma ressemblera à :

```
xmlns="http://www.xmlspy.com/schemas/icon/orgchart"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.xmlspy.com/schemas/icon/orgchart
http://schema.xmlspy.com/schemas/icon/orgchart.xsd"
```

## 24.6.3 Inclure une autre DTD

La commande **DTD/Schéma | Inclure une autre DTD...** vous permet d'inclure une autre Document Type Definition (DTD) ou une entité parsée externe dans le sous-ensemble interne d'une définition de type de document, ou dans tout document DTD. Cela s'effectue en définissant une déclaration d'entité parsée externe correspondante et en utilisant cette entité dans la ligne suivante :

```
<!ENTITY % navigation.dtd SYSTEM "S:\xml\navigation.dtd">
%navigation.dtd;
```

La commande ouvre le dialogue Assigner fichier pour vous permettre de spécifier le fichier DTD que vous souhaitez inclure dans votre DTD.

 © 2019-2025 Altova GmbH

**Note :** Cette commande est uniquement activée dans le Mode Grille.

## 24.6.4 Aller à la DTD

La commande **DTD/Schéma | Aller à la DTD** ouvre la DTD sur laquelle le document XML actif est basé. Si aucune DTD n'est assignée, un message d'erreur s'affichera.

## 24.6.5 Aller au Schéma

La commande **DTD/Schéma | Aller au Schéma** ouvre le Schéma XML sur lequel le document XML actif est basé. Si aucun Schéma XML n'est assigné, un message d'erreur sera affiché.

## 24.6.6 Aller à la Définition

La commande **DTD/Schéma | Aller à la définition** affiche la définition exacte d'un élément ou un attribut dans la définition de type du document correspondant ou document de schéma.

*Pour voir la définition d'item dans le Mode Grille*

1. Cliquez à gauche sur l'item.
2. Sélectionnez l'item de menu **DTD/Schéma | Aller à la Définition** ou cliquez sur l'icône.

*Pour voir la définition d'item dans le Mode Schéma*

- Utiliser CTRL + Double clic sur l'item pour lequel vous souhaitez voir la définition de ou
- Cliquez sur l'item et sélectionnez l'option de menu **DTD/Schéma | Aller à la Définition** ou cliquez sur l'icône.

Dans les deux cas, la DTD correspondante ou le fichier de schéma est ouvert et la définition d'item est marquée.




## 24.6.7 Générer DTD/Schéma

La commande **DTD/Schéma | Générer DTD/Schéma** génère une nouvelle DTD ou un Schéma XML W3C depuis un document XML (ou depuis un ensemble de documents XML contenu dans un dossier dans la fenêtre de projet). Cette commande est utile lorsque vous souhaitez générer une DTD ou un Schéma XML depuis les documents XML.


© 2019-2025 Altova GmbH




Si vous générez un Schéma XML, les options suivantes sont disponibles :

- ***Éléments*** : Le type d'éléments peut être défini soit de manière locale, soit globale (*Définir les types d'éléments*). Si les éléments ont le même nom, un type commun peut être déclaré pour une utilisation dans la définition de ces éléments (*Générer un type partagé*).
- ***Attributs*** : Les types simples d'attributs (*Définir les types simples pour attributs*) peuvent être définis comme (i) types globaux communs ; (ii) types globaux distincts ; (iii) types locaux. Les attributs avec le même nom et type peuvent être définis soit de manière locale, soit globale.
- ***Reconnaissance de type simple*** : La reconnaissance de types (*reconnaissance de type simple*) peut être définie comme : (i) la meilleure possible; (ii) la reconnaissance de types de données de nombre uniquement ; (iii) pas de reconnaissance de type de données, dans un tel cas, tous les types de données sont définis comme `xs:string`.
- ***Résolution d'entité*** : Dans le document XML, les entités peuvent apparaître en contenu d'élément et valeurs d'attribut. Le fait qu'elles soient résolues ou non, (*Valider et résoudre des entités*) est donc important pour les valeurs d'énumération. De plus, certaines entités (en particulier des entités parsées

qui contiennent le markup) peuvent affecter le modèle de contenu différemment selon qu'elles sont résolus ou non. Veuillez noter que le document XML sera validé en tant que XML correct avant de générer le schéma. Si le document est invalide, le processus de génération de schéma sera interrompu.

- ***Énumérations***: Tous les types de valeurs, ou valeurs de string uniquement, peuvent être énumérés.

Si vous générez une DTD, la résolution d'entité et les options d'énumération sont disponibles.

La commande générer DTD/Schéma fonctionne normalement sur la fenêtre principale active, mais vous pouvez aussi utiliser la commande **Générer DTD/Schéma** sur tout fichier, dossier ou groupe de fichiers dans la fenêtre de projet active.

Si les éléments ou les attributs sont présents dans plus d'un espace de noms, XMLSpy génère un Schéma XML séparé pour chaque espace de nom distinct ; c'est pourquoi des fichiers multiples peuvent être créés sur le disque.

## 24.6.8 Aplatir DTD

La commande **Aplatir DTD** est activée lorsqu'une DTD est le document actif. Elle crée une nouvelle DTD plate en supprimant des entités de paramètre et en produisant une seule DTD depuis une collection de modules. Elle supprime aussi des sections marquées `IGNORE` et supprime les entités de paramètre non utilisées.

La commande ouvre un dialogue Enregistrer, dans lequel vous pouvez sélectionner un emplacement sous lequel vous pourrez sauvegarder le fichier DTD généré. Cliquer sur **Enregistrer** pour effectuer la conversion. Le fichier DTD aplati est généré et ouvert dans XMLSpy.

## 24.6.9 Convertir DTD en Schéma

La commande **Convertir DTD en** Schéma est activée lorsqu'une DTD est le document actif. Elle convertit une DTD en un document de Schéma XML (XSD).

La commande ouvre le dialogue Convertir DTD en Schéma W3C (*capture d'écran ci-dessous*), dans laquelle vous pouvez sélectionner si vous souhaitez convertir des éléments complexes dans des éléments ou dans des types complexes. Cliquez sur **OK** pour recevoir une invitation à choisir un emplacement où enregistrer le fichier généré XSD. Cliquez sur **Enregistrer** pour exécuter la conversion. Le fichier XSD est généré et ouvert dans XMLSpy.




Lorsque vous convertissez une DTD en Schéma XML, XMLSpy fait quelques hypothèses seulement en raison du peu d'informations disponibles. En particulier, les valeurs de certains composants de DTD sont traitées

 © 2019-2025 Altova GmbH

littéralement au lieu de parser leur sémantique. Cela est dû au fait que le programme ne peut pas savoir laquelle des utilisations possibles sera utilisée. Dans ces cas, vous devriez modifier la conversion générée.

Dans tous les cas, vous devriez examiner avec soin la conversion générée pour voir si vous pouvez l'améliorer. Quelques domaines dans lesquels des améliorations peuvent être nécessaires sont rassemblées ci-dessous.

*Types de données Attribut*
Les DTD permettent uniquement 10 types de données d'attribut, alors que les Schémas XML, par exemple, permettent plus de 40 types de données plus les types de données dérivés. Vous pouvez souhaiter améliorer un Schéma XML généré, par exemple, en utilisant un type de données plus restrictif. Veuillez noter que lorsqu'un Schéma XML est converti en DTD, l'information de type de données sera perdue.

*Espaces de noms*
Les DTD ne sont pas conscients de l'espace de noms. En conséquence, si les noms d'espaces doivent être spécifiés en DTD, ils doivent être codés en dur dans les noms d'élément et d'attribut. Cela peut poser des défis importants lors de la conversion d'un schéma à un autre.

*Entités*
Le Schéma XML n'a pas d'équivalent pour les déclarations d'entités générale de DTD. Lorsque XMLSpy convertit une DTD en un Schéma XML, il ignore les déclarations d'entité.

*Déclarations de données non parsées*
Les DTD et les Schémas XML utilisent des mécanismes différents pour gérer des données non parsées. Cela est expliqué plus en détail ci-dessous.

Les DTD utilisent le mécanisme suivant :

- Une notation est déclarée consistante d'un nom et d'un identifiant, par exemple :
  `<!NOTATION gif SYSTEM "image/gif">`
- Vous déclarez l'entité, par exemple :
  `<!ENTITY cover_img SYSTEM "graphics/cover_img.gif" NDATA gif>`
- Généralement, vous spécifiez un type d'attribut de `ENTITY` sur l'attribut pertinent, par exemple :
  ```
  <!ELEMENT img EMPTY>
  <!ATTLIST img format ENTITY #REQUIRED>
  ```

Dans le Schéma XML, le mécanisme correspondant est comme suit :

- Déclarer une notation. Cela fonctionne de la même manière que pour la DTD.
  `<xs:notation name="gif" public="image/gif"/>`

  Veuillez noter que l'attribut `public` est obligatoire et maintient l'identifiant. Un attribut `system` optionnel conserve l'identifiant de système et est généralement un programme d'exécution qui peut se charger des ressources du type de notation.
- Vous associez la déclaration `notation` avec une valeur d'attribut donnée en utilisant le type de données `NOTATION`. Néanmoins, vous ne pouvez pas utiliser le type de données `NOTATION` directement, mais vous devez dériver un autre type de données depuis le type de données `NOTATION` datatype.
  ```
  <xs:simpleType name="formatType">
     <xs:restriction base="xs:NOTATION">
  ```

```
      <xs:enumeration value="gif"/>
      <xs:enumeration value="jpeg"/>
   </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

- Vous associez l'attribut avec le type de données dérivé depuis le type de données `NOTATION`, par ex.

```
<xs:complexType name="imgType">
   <xs:attribute name="height"/>
   <xs:attribute name="width"/>
   <xs:attribute name="location"/>
   <xs:attribute name="format" type="formatType" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="img" type="imgType"/>
```

Lorsque vous convertissez une DTD en un Schéma XML, XMLSpy, suivez les étapes suivantes :

- Un exemple comme

  ```
  <!ATTLIST image format ENTITY #REQUIRED
  ...>
  ```

  est converti en

  ```
  <xs:attribute name="format" type="xs:ENTITY" use="required"/>
  ```

- et un autre comme

  ```
  <!NOTATION gif SYSTEM "image/gif">
  ```

  est converti en

  ```
  <xs:notation name="gif" system="image/gif"/>
  ```

Vous devriez donc effectuer les modifications suivantes :

1. Dans des notations comme `<xs:notation name="gif" system="image/gif"/>`, remplacez system par public, et ajoutez un identifiant de système optionnel, le cas échéant.
2. Dérivez un type de données depuis le type de données `NOTATION` tel que décrit ci-dessus pour `formatType`.
3. Associez le type de données dérivé avec l'attribut pertinent.

**Note:** Conformément à la spécification de Schéma XML, vous ne nécessitez pas ou ne pouvez pas, selon le point de vue, déclarer une entité externe.

## 24.6.10 Aplatir Schéma

La commande **Aplatir Schéma** est activée lorsqu'un Schéma XML est le document actif. Elle génère un nouveau XSD plat en (i) ajoutant les composants de tous les schéma inclus en tant que composants globaux du schéma actif et en (ii) supprimant les schémas inclus.

La commande redirige vers la commande Aplatir Schéma du menu Conception de Schéma. Puisque la commande Aplatir Schéma est uniquement disponible dans le Mode Schéma, vous serez invité à choisir si vous souhaitez passer au Mode Schéma ou pas. Pour plus d'informations, voir la commande Aplatir Schéma.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 24.6.11 Convertir Schéma en DTD

La commande **Convertir Schéma en DTD** est activée lorsqu'un Schéma XML est le document actif. Il convertit un document Schéma XML (XSD) dans une DTD.

La commande ouvre un dialogue Enregistrer, dans lequel vous choisissez un emplacement dans lequel enregistrer le fichier DTD généré. Cliquer sur **Enregistrer** pour effectuer la conversion. Le fichier DTD est généré et ouvert dans XMLSpy.

Veuillez noter les points suivants :

1. Lorsque vous convertissez un Schéma XML en une DTD, les préfixes d'espace de noms utilisés dans le Schéma XML, pas l'URI d'espace de noms ou les déclarations d'espace de noms, sont effectués jusqu'au noms des éléments correspondants et des attributs dans la DTD.
2. Puisque les parseurs XML ignorent les espaces de noms lors de la validation d'un document XML par rapport à une DTD, les déclaration d'espace de noms elles-mêmes ne sont pas converties.
3. Les attributs `elementFormDefault` et `attributeFormDefault` de l'élément `xs:schema` déterminent quels éléments et attributs ont leurs préfixes inclus dans le processus de conversion. Si définis sur non qualifié, seuls les éléments déclarés globalement et les attributs, respectivement, incluront des préfixes dans la conversion. Si définis sur qualifié, tous les éléments et les noms d'attribut ont leurs préfixes inclus dans la conversion.
4. Les préfixes sont convertis dans leurs valeur de string correspondantes, plus un double-point. Les éléments et les attributs dans les espaces de noms par défaut sont convertis en éléments et attributs avec des noms qui commencent avec la chaîne : `default_NS_X`, où X est un entier (commençant avec `1` et ayant une valeur maximum égale au nombre d'espaces de noms par défaut utilisés dans le Schéma XML).
5. Dans la DTD, les noms d'élément sont composés d'entités de paramètre. Cela vous permet de changer facilement le préfixe dans la DTD si le préfixe dans le document XML devait changer à un moment ou un autre. Les définitions d'entité de paramètre peuvent être changées soit dans le document DTD lui-même soit en contournant les définitions d'entité de paramètre dans le sous-ensemble de DTD interne du document XML.

**Note:** Les espaces de noms n'ont pas de valeur sémantique dans les DTD, et les préfixes d'espaces de noms transférés depuis le Schéma XML deviennent une partie lexicale du nom de l'élément ou de l'attribut défini dans la DTD.

## 24.6.12 Convertir en UML

La commande **DTD/Schéma | Convertir en UML** convertit un Schéma XML W3C en un document Altova UModel Project (`.ump`) (ci-après nommé projet UModel). UMP est un format natif de Altova UModel, l'application de modélisation UML d'Altova. Les fichiers UMP peuvent ensuite être consultés et édités dans Altova UModel.

Pour convertir un schéma en UML, procédez comme suit:

1. Une fois le schéma ouvert, cliquez sur la commande **Convertir en UML**. Le dialogue Convertir en UML s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*).




2. Dans l'onglet Diagrammes de contenu, choisissez l'option Générer Diagrammes pour les Globaux XSD. Cela générera, dans le projet UModel, un diagramme de modèle de contenu pour chaque composant global.
3. Choisissez les options nécessaires provenant des options disponibles dans le dialogue. Ces options sont expliquées ci-dessous.
4. Si vous souhaitez immédiatement consulter le projet créé dans UModel, sélectionnez l'option pour ouvrir le projet dans UModel. Sinon, ne pas cocher cette option.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Dans le dialogue Enregistrer sous qui apparaît, parcourez le dossier de destination et saisissez le nom du fichier UMP, puis cliquez sur **Enregistrer**.

## Convertir en options UML

Les options suivantes sont disponibles dans le dialogue Convertir en UML.

Dans l'onglet ***Diagrammes de contenu*** :

- *Diagrammes hyperlien* crée un lien dans chaque diagramme à l'entrée de ce composant global dans le Mode Arborescence de modèle permettant ainsi de situer rapidement le composant dans la hiérarchie de schéma.
- Dans le volet *Style*, les options d'affichage des compartiments permettent d'afficher ou de cacher des compartiments variés.

Dans l'onglet ***Diagramme de paquetage de dépendance*** :

- L'option *Générer des diagrammes* détermine si un diagramme de dépendance de paquet est généré. Un diagramme de paquetage de dépendance propose un aperçu du paquet entier, montrant les relations des composants de paquet l'un par rapport à l'autre. Veuillez noter que les autres options dans cet onglet seront activées uniquement si l'option Générer diagramme est sélectionnée.
- Choisir l'option *Paquetage hyperlien vers diagramme* crée un lien depuis le diagramme de paquetage vers le Mode Arborescence de modèle.
- Quatre options sont disponibles pour la mise en page du diagramme de paquetage des dépendances : (i) mise en page non organisée (option Mise en page automatique non sélectionnée); (ii) mise en page hiérarchique (options Mise en page automatique et "hiérarchique" sélectionnées) ; iii) bloc (options Mise en page automatique et "bloc" sélectionnées) ; et (iv) réparti équitablement (options Mise en page

automatique et "force dirigée" sélectionnées). La mise en page peut être modifiée en éditant le diagramme dans UModel.

**Note:** la fonction Convertir en UML prend uniquement en charge le Schéma XML W3C.

## 24.6.13 Générer XML depuis BD, Excel, EDI avec MapForce

La commande **DTD/Schéma | Générer XML depuis BD, Excel, EDI avec MapForce** permet de lancer MapForce Altova si l'application est installée. MapForce vous permet de mapper un schéma sur une autre DTD, Schéma XML, ou une base de données et de générer un XML.

## 24.6.14 Créer sortie HTML/PDF/Word avec StyleVision...

La commande **DTD/Schéma | Créer sortie HTML/PDF dans StyleVision...** lance StyleVision Altova si l'application est installée. StyleVision vous permet de concevoir des feuilles de style pour une sortie HTML, PDF et RTF.

## 24.6.15 Générer fichier échantillon XML/JSON/YAML

La commande **Générer fichier échantillon XML/JSON** est activée dans le Mode Texte, Mode Grille et le Mode Schéma, et génère un document XML, instance JSON ou YAML basé sur le fichier de schéma actuellement actif :

- Si le fichier actuellement actif est un DTD ou Schéma XML, alors le fichier d'instance XML peut être généré à partir de celui-ci.
- Si le fichier actif actuellement est un schéma JSON, alors un document d'instance JSON ou un document YAML peut être généré à partir de celui-ci.

Le fichier généré est ouvert dans une nouvelle fenêtre dans XMLSpy, à partir de laquelle vous pouvez l'enregistrer dans le fichier. Le paramètre pour générer (i) les fichiers XML et (ii) JSON et YAML sont décrits ci-dessous.

### Générer des fichiers XML échantillon

Avec une DTD ou un Schéma XML actif, vous pouvez générer une instance XML échantillon basée sur le schéma. En cliquant sur la commande **Générer un fichier échantillon XML/JSON**, le dialogue Générer fichier échantillon XML apparaît (*capture d'écran ci-dessous*), dans lequel vous pouvez spécifier les options pour la génération d'échantillon.




*Éléments de groupes de choix*

Un groupe de choix est un groupe d'éléments à partir duquel un élément peut être utilisé. Par exemple, si un élément appelé `items` est défini comme ayant un groupe `choice` consistant en les trois éléments : `cd`, `dvd`, `book`, alors `items` peut validement avoir un de ces trois éléments en tant qu'élément enfant (avec un nombre maximum d'occurrences, tel que spécifié dans l'attribut `maxOccurs` de cet élément).

Dans le dialogue Générer fichier échantillon XML, vous pouvez choisir si vous souhaitez générer (i) la première branche (élément) du groupe `choice`, (ii) toutes les branches, ou (iii) la branche avec le plus petit nombre d'éléments descendants. Veuillez noter que la sélection *Toutes les branches* pourrait générer un document invalide puisqu'une seule branche d'un groupe `choice` est autorisée.

 © 2019-2025 Altova GmbH

Si une des branches du groupe `choice` est répétitive (donc qu'elle a une valeur `maxOccurs` plus grande que `1`), alors vous spécifiez, dans la première fenêtre à texte du dialogue, combien générer d'éléments répétitifs, jusqu'à un maximum de `99`. Si l'attribut `maxOccurs` du groupe `choice` est défini comme `unbounded` ou comme large nombre et *Toutes les branches* est sélectionné dans le dialogue Générer fichier XML échantillon, alors le groupe `maxOccurs` de `choice` est également limité au nombre d'éléments répétitifs que vous spécifiez dans la première zone de texte du dialogue.

*Générer des éléments non obligatoires*
Activer cette option pour générer aussi bien les éléments obligatoires et non obligatoires définis dans le schéma. Si activé, vous pouvez spécifier le niveau d'imbrication que vous souhaitez. Une profondeur d'imbrication plus importante permet aux éléments non obligatoires d'être générés jusqu'au niveau d'imbrication que vous spécifiez.

*Générer des attributs non obligatoires*
Activer cette option pour générer aussi bien les attributs obligatoires et non obligatoires définis dans le schéma.

*Générer X éléments s'ils peuvent être répétés dans Schéma/DTD*
Activer cette option génère le nombre d'éléments répétitifs que vous souhaitez saisir dans la zone de texte. Cela s'applique à tous les éléments, y compris à ceux se trouvant dans les groupes `choice`.

*Remplir les éléments et attributs avec des données*
Activer cette option pour insérer les valeurs de type de donnée des éléments et attributs respectifs. Par exemple, si un élément est défini comme étant un type de données pf `string`, alors l'élément est donné comme valeur factice de `string`.

*Éléments annulables et types abstraits*
Les contenus des éléments nillables peuvent être traités en tant que non obligatoires et les éléments avec un type abstrait peuvent utiliser un type non abstrait pour son attribut `xsi:type`.

*Assigner schéma pour le fichier XML généré*
Le schéma utilisé pour générer le fichier XML qui peut être assigné au fichier XML généré avec un chemin relatif ou absolu.

*Utiliser des valeurs échantillon ajoutées manuellement, si disponibles*
Si des valeurs d'échantillon sont assignées au composant de schéma, celles-ci seront utilisées en tant que la valeur ou le contenu de ce composant. Pour des composants individuels, des valeurs échantillon sont assignées dans l'Assistant à la saisie Facettes, dans l'onglet Échantillons. Vous pouvez spécifier quelle valeur provenant des valeurs d'échantillon disponibles est sélectionnée pour qu'une seule génération de fichier soit spécifiée :

- Une sélection aléatoire.
- Chaque valeur d'échantillon à son tour pour chaque instance du composant. Pour chaque génération de fichier, le cycle démarre une nouvelle fois.
- La première valeur toujours.

*Élément racine*
Si le schéma contient plus d'un élément global, ceux-ci sont énumérés et l'élément racine requis pour le fichier XML échantillon peut être sélectionné depuis la liste.

*Espaces de nom*
Cliquez sur la touche **Espaces de noms** pour ouvrir le dialogue Éditer les espaces de nom (*voir la capture d'écran ci-dessous*), les espaces de nom qui sont définis dans le schéma, plus tout schéma XML standard, qui sont requis dans le fichier XML échantillon apparaîtront dans ce dialogue.




Vous pouvez éditer les éléments suivants :

- Le préfixe d'espace de noms qui est lié à un des espaces de noms du document. Les préfixes d'espace de noms qui sont définis dans ce dialogue seront utilisés (dans le fichier XML généré) aux nœuds de préfixe qui se trouvent dans l'espace de nom correspondant. Par exemple, la capture d'écran indique que les nœuds dans l'espace de noms `http://www.xmlspy.com/schemas/textstate` seront préfixés avec **`ts:`** dans le fichier d'échantillon.
- Vous pouvez déterminer un des espaces de nom du document en tant que l'espace de nom par défaut (`xmlns=`) en sélectionnant, dans la liste de choix `xmlns=`, l'espace de nom que vous souhaitez. Les nœuds dans l'espace de nom qui sont sélectionnés comme espace de nom par défaut seront ensuite générés sans un préfixe d'espace de nom.

## Générer fichiers échantillon JSON/YAML

Avec un schéma JSON actif, vous pouvez générer un fichier d' instance échantillon JSON ou YAML sur le fichier qui est basé sur le schéma JSON. En cliquant sur la commande, le dialogue Générer fichier échantillon JSON/YAML (*voir capture d'écran ci-dessous*) apparaît. Choisir un format du fichier JSON/YAML pour générer et préciser les options.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Vous pouvez choisir soit de générer des propriétés d'objet non obligatoires, des propriétés de pattern non obligatoires, la longueur des tableaux, les répétitions des définitions récursives, et le nombre maximum de valeurs optionnelles. Vous pouvez aussi spécifier si le schéma JSON actif doit être assigné automatiquement au fichier échantillon JSON généré ou au fichier échantillon YAML. Si le schéma JSON est assigné, alors il sera ajouté comme schéma de validation à l'onglet JSON dans la fenêtre d'info.

## 24.6.16 Vider cache mémoire

La commande **DTD/Schéma | Vider le cache mémoire** vide tous les documents de schéma mis sous cache (DTD et Schéma XML) provenant de la mémoire. Pour accélérer la validation et l'édition intelligente, XMLSpy met sous cache les documents de schéma utilisés récemment et les entités externes parsées dans la mémoire. Les informations provenant de ces documents cachés sont aussi affichées lorsque la commande Aller à la définition est invoquée.

Vider le cache de mémoire si vous n'avez pas suffisamment d'espace mémoire sur votre système, ou si vous avez récemment utilisé des documents basés sur des schémas différents.

## 24.7 Menu Conception de schéma

Le menu **Conception de schéma** vous permet de configurer le Mode Schéma de XMLSpy. Ce mode vous permet de concevoir des Schémas XML dans une GUI. Il est disponible lorsqu'un document de Schéma XML est actif dans le Mode Schéma.




Les commandes disponibles dans ce menu sont décrites dans cette section.

### 24.7.1 Paramètres du schéma

La commande **Conception Schéma** | **Paramètres de schéma** est accessible depuis le Mode Schéma et vous permet de définir des paramètres globaux pour le schéma actif. Ces paramètres sont les attributs de l'élément `xs:schema`.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Les paramètres définis dans le dialogue Paramètres de schéma affichés ci-dessus (lorsque le mode XSD est défini à 1.1) créeront l'élément `xs:schema` suivant.

```
<xs:schema xmlns="http://www.altova.com/schemas/org"
           xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
           xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
           targetNamespace="http://www.altova.com/schemas/org"
           elementFormDefault="qualified"
           xpathDefaultNamespace="##targetNamespace"
           version="1.1"
           defaultAttributes="Contact">
           vc:minVersion="1.1">
```

Veuillez prendre note des points suivants :

- Ce qui se trouve dans le dialogue de Paramètres du schéma changera conformément au mode XSD actif. Lorsque XSD 1.0 est le mode actif, les attributs XSD 1.1 ne sont pas présents dans le dialogue.
- Dans le Mode XSD 1.1, l'attribut **`vc:minVersion="1.1"`** doit être présent dans l'élément **`xs:schema`**.

- Les attributs `defaultAttributes` et `xpathDefaultNamespace` sont des fonctions Schéma XML 1.1 et seront uniquement disponibles dans le Mode XSD 1.1. Ils peuvent être présents dans XSD 1.1.
- Les autres attributs sont disponibles aussi bien dans XSD 1.0 que XSD 1.1.

## L'attribut **version**

L'attribut version est la version du document. Il ne s'agit pas de la version XSD du document.

## L'attribut **defaultAttributes**

L'attribut defaultAttributes vous permet de choisir un groupe d'attributs en tant que groupe d'attribut par défaut de tous les types complexes dans le schéma.

Le groupe d'attribut par défaut est affiché dans le modèle de contenu de ces types complexes. Dans la capture d'écran ci-dessus, par exemple, l'élément **`group`** a un contenu complexe. En conséquence, le groupe d'attribut `Contact`, qui a été défini comme groupe d'attribut par défaut de tous les types complexes dans le schéma (*voir la capture d'écran ci-dessus où ceci a été défini*), est automatiquement dans l'élément **`group`**. Si vous voulez désactiver un groupe d'attribut par défaut sur un attribut de type complexe `defaultAttributesApply` à `false`. Dans le Mode Schéma, vous pouvez le faire par le biais de la propriété *defAttrs* dans l'Assistant à la saisie Détails du type complexe (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




## L'attribut **xpathDefaultNamespace**

L'attribut `xpathDefaultNamespace` définit l'espace de nom par défaut pour les éléments dans les expressions XPath utilisées dans le schéma Une fois défini dans le dialogue Paramètres du schéma, l'attribut s'applique à l'élément de niveau supérieur `xs:schema`. Donc l'étendue de la déclaration sera le document entier. Vous pouvez contourner la déclaration sur `xs:schema` avec des déclarations sur les éléments où l'attribut est autorisé :

- `xs:assert` et `xs:assertion`

 © 2019-2025 Altova GmbH

- `xs:alternative`
- `xs:selector` et `xs:field` (dans les contraintes d'identité)

Vous pouvez changer l'espace de noms par défaut XPath dans l'assistant à la saisie Détails des éléments cités ci-dessus.

L'attribut `xpathDefaultNamespace` peut avoir une des trois valeurs autorisées suivantes :

- `##targetNamespace` : L'espace de noms XPath par défaut sera le même que l'espace de noms cible du schéma
- `##defaultNamespace`: L'espace de noms XPath par défaut sera le même que l'espace de noms cible du schéma
- `##local`: Il n'y a pas d'espaces de noms XPath par défaut

Si aucun espace de noms XPath par défaut n'est déclaré dans le document, des éléments sans préfixe dans les expressions XPath n'auront pas d'espace de noms. La déclaration d'espaces de noms XPath par défaut ne s'applique pas aux attributs.

## 24.7.2 Enregistrer diagramme

La commande **Conception de schéma | Enregistrer diagramme** permet d'enregistrer le diagramme du Modèle de contenu affiché actuellement dans la fenêtre principale en format PNG à l'emplacement de votre choix.

## 24.7.3 Générer la Documentation

La commande **Conception de schéma | Générer Documentation** génère une documentation détaillée de votre schéma XML ou JSON (*voir capture d'écran ci-dessous*) en format HTML, MS Word, RTF ou PDF. La documentation générée par cette commande peut être modifiée et utilisée à volonté ; une permission de la part d'Altova n'est pas nécessaire. La documentation est générée pour les composants que vous avez sélectionnés dans le dialogue Documentation de Schéma (JSON) (qui apparaît lorsque vous sélectionnez la commande **Générer Documentation**). Les éléments liés (éléments enfants, types complexes, etc.) sont généralement liés par hyperlien dans la sortie sur écran, vous permettant de naviguer de composant en composant. Les composants avec un modèle de contenu ont donc des liens vers les définitions de modèle de contenu. Veuillez noter que la documentation de schéma est aussi générée pour les **composants de schéma inclus et importés**. Les options de génération-documentation variées pour le schéma XML sont décrites dans la section Options de Documentation. Les options de documentation de schéma JSON sont décrites dans la section Générer une Documentation de schéma JSON.

Veuillez noter que les Options de Documentation sont appliquées en plus des paramètres que vous spécifiez dans le dialogue de Configuration d'affichage de schéma.

**Note :** Afin de générer une documentation en format MS Word, vous devez installer MS Word (version 2000 ou plus).

Vous pouvez soit utiliser le design standard fixe de XMLSpy pour le document généré ou vous pouvez utiliser une SPS StyleVision pour le design. L'utilisation d'une SPS StyleVision vous permet de personnaliser le design de la documentation générée ainsi que de générer un PDF en tant que format de sortie supplémentaire. Le travail avec une SPS est expliqué dans la section, Design défini par l'utilisateur.

**Note :** Pour pouvoir utiliser une SPS pour générer une documentation de schéma, vous devez installer StyleVision sur votre appareil.




La capture d'écran ci-dessus montre la documentation de schéma générée avec un index (tous les schémas liés avec leurs composants globaux organisés par type de composant) en haut du document.

**Note :** Lors de la génération de documentation pour des documents de schéma W3C, XMLSpy utilise des versions internes d'application de ces documents. Par conséquent, d'autres emplacement de ces documents ne sont pas pris en compte et les redéfinitions et autres modifications de schéma ne seront pas reflétées dans la documentation.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 24.7.3.1 Options de documentation

La commande **XBRL | Générer Documentation** génère une documentation détaillée de la taxonomie XBRL actuelle : XML Schéma ou JSON Schéma. Cette section décrit la génération de la documentation de Schéma XML. La procédure de génération de la documentation de schéma JSON est semblable. Pour plus de détails sur comment générer une documentation JSON Schéma et une description des paramètres de génération de la documentation, voir la section Générer une documentation JSON Schéma.

### Générer une documentation de Schéma XML

Lorsqu'un document de Schéma XML est actif et que vous cliquez sur la commande **Générer documentation**, le dialogue Documentation de schéma (*capture d'écran ci-dessous*) s'affiche. Dans ce dialogue, vous pouvez sélectionner des options pour la documentation.

Dans le volet Design de documentation du dilaogue, vous pouvez sélectionner si vous utilisez le design fixe XMLSpy pour la documentation générée ou si vous voulez utiliser un design personnalisé créé dans une SPS StyleVision. Choisir l'option que vous souhaitez. Veuillez noter que la sortie PDF est disponible uniquement pour une documentation générée avec une SPS StyleVision, et non pas pour une documentation générée à l'aide d'un design fixe. Voir la section Design défini par l'utilisateur pour découvrir comment travailler avec une SPS.



Cliquez pour expansion/compression

Les autres options dans le dialogue de Documentation de schéma sont expliquées ci-dessous :

- Le format requis est spécifié dans le panneau de format de sortie : soit HTML, Microsoft Word, RTF ou PDF. (Le format de sortie PDF est uniquement disponible si vous utilisez une SPS StyleVision pour générer la documentation.) En cliquant sur **OK**, vous serez invité à saisir le nom du fichier de sortie et l'emplacement où il a dû être enregistré.
- Les documents Microsoft Word sont créés avec l'extension de fichier `.doc` lorsqu'ils sont générés à l'aide d'un design fixe, et avec une extension de fichier `.docx` lorsqu'ils sont générés avec une SPS de StyleVision.
- Le format PNG pour les images est disponible dans tous les formats de sortie. Le format d'image SVG est disponible dans les formats de sortie HTML et PDF.
- La documentation peut être générée soit en tant que fichier unique soit entre plusieurs fichiers. Si plusieurs fichiers sont générés, chaque fichier correspond à un composant. Les composants inclus dans la sortie sont spécifiés à l'aide de cases à cocher dans le volet Inclure. Dans les designs fixes, les liens entre les documents multiples sont créés automatiquement.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- En ce qui concerne la sortie HTML, les définitions de style CSS peuvent être sauvegardées soit dans un fichier CSS séparé soit intégrées dans le fichier HTML (dans l'élément `<head>`). Si un fichier CSS séparé est créé, il recevra le même nom que le fichier HTML, mais aura une extension `.css`. Cocher ou décocher la case *Intégrer CSS dans HTML*pour définir l'option requise.
- L'option *Intégrer Diagrammes* est activée pour les options de sortie MS Word et PDF. Quand cette option est cochée, les diagrammes sont intégrés dans le fichier de résultat, sous format PNG ou SVG. Autrement, les diagrammes sont créés comme fichiers d'image (PNG ou SVG), qui sont affichés dans le fichier de résultat par le biais des liens d'objet.
- Lorsque la sortie est HTML, tous les diagrammes sont créés en tant que fichier PNG externes. Si la case à cocher *Créer dossier pour les diagrammes* est cochée, un dossier sera créé dans le même dossier que le fichier HTML, et les fichiers PNG seront enregistrés à l'intérieur. Ce dossier aura un nom du format `HTMLFilename_diagrams`. Si la case *Créer dossier pour les diagrammes* n'est pas cochée, les fichiers image seront enregistrées dans le même dossier que le fichier HTML.
- Les liens vers les fichiers locaux (comme les fichiers d'image de diagramme et le fichier externe CSS) peuvent être relatifs ou absolus. Dans le volet *Générer liens vers des fichiers locaux*, choisir le bouton radio approprié conformément à l'option que vous préférez.
- Dans le volet Include, vous choisissez les types d'items que vous souhaitez inclure dans la documentation. Chaque item des types sélectionnés sera affiché dans la documentation générée. Par exemple, si *Attributs locaux* est coché, alors la description de chaque attribut local sera affichée en tant qu'entrée séparée. L'option Index liste tous les schémas liés en haut du fichier, et leurs composants globaux sont organisés par types de composant. Les touches **Tout cocher** et **Tout décocher** vous permettent de sélectionner et désélectionner rapidement toutes les options du volet. Veuillez noter que l'option *Include* n'affecte pas l'affichage d'un type d'item dans le cadre des définitions graphiques. Cet affichage est contrôlé par les paramètres que vous effectuez dans le dialogue Configuration d'affichage de schéma. Donc si vous souhaitez désactiver l'affichage des attributs dans le cadre de la représentation graphique d'un item de schéma, décocher l'option Attributs dans le dialogue Configuration d'affichage de schéma.
- Le volet Détails liste les détails qui peuvent être inclus pour chaque composant. Sélectionnez les détails que vous souhaitez inclure dans la documentation. Les touches **Tout cocher** et **Tout décocher** vous permettent de sélectionner et décocher rapidement toutes les options du volet.
- L'option *Afficher le fichier de résultat* est activée pour toutes les options de sortie. Lorsque cette option est cochée, les fichiers de résultat sont affichés dans le Mode Navigateur (sortie HTML), MS Word (sortie MS Word), et les applications par défaut pour les fichiers `.rtf` (sortie RTF) et les fichiers `.pdf` (sortie PDF).

### Valeurs de paramètre

Si la SPS StyleVision contient une ou plusieurs définitions de paramètres, en cliquant sur **OK**, un dialogue s'ouvre listant tous les paramètres définis dans la SPS. Vous pouvez saisir des valeurs de paramètre dans ce dialogue pour contourner les valeurs de paramètre par défaut qui ont été assignées dans la SPS.

## 24.7.3.2 Design défini par l'utilisateur

À la place du standard fixe du design XMLSpy, vous pouvez créer un design personnalisé pour la documentation de schéma. Le design personnalisé est créé dans une SPS StyleVision qui est un modèle de design pour le document de sortie.

## Créer la SPS

Une StyleVision Power Stylesheet (ou SPS) est créée à l'aide d'un produit StyleVision d'Altova. Une SPS pour la génération de la documentation de schéma doit être basée sur un Schéma XML qui spécifie la structure de la documentation de schéma. Ce schéma est appelé `SchemaDocumentation.xsd`, et est fourni avec votre package XMLSpy. Il est stocké dans le dossier : `C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\Altova\XMLSpy2025\Documentation\Schema`.

Lors de la création du design SPS dans StyleVision, les nœuds du schéma `SchemaDocumentation.xsd` sont placés dans le modèle de design et des styles et propriétés leur sont assignés. Des composants additionnels, tels que des liens, tables et images peuvent aussi être ajoutés au design SPS. De cette manière, le document de sortie complet peut être conçu dans la SPS. Voir le manuel d'utilisation StyleVision pour consulter des explications détaillées de la création d'un design SPS dans StyleVision.

L'avantage d'utiliser une SPS pour générer une documentation de schéma est que vous détenez le contrôle sur le design de documentation du schéma. Veuillez aussi noter qu'une sortie PDF de la documentation schéma est uniquement disponible si une SPS définie par l'utilisateur est utilisée ; la sortie PDF n'est pas disponible si le design fixe de XMLSpy est utilisé.

## Spécifier la SPS pour utiliser la documentation de schéma

Une fois qu'une SPS a été créée, elle peut être utilisée pour générer une documentation de schéma. La SPS que vous souhaitez utiliser pour générer la documentation WSDL est sélectionnée dans le dialogue de Documentation Schéma (accédé par le biais de la commande **Design Schéma | Générer documentation**). Dans le volet de design de la documentation de ce dialogue (*voir la capture d'écran ci-dessous*), choisir le bouton radio *Utiliser un design défini par l'utilisateur*. Vous pouvez ensuite cliquer sur la touche **Parcourir** et chercher la SPS que vous souhaitez. Cliquez sur la touche **OK** du dialogue et, dans le dialogue Enregistré qui s'ouvre, sélectionnez le dossier pour et saisissez le nom du fichier de sortie.

**Note :** Le fichier SPS doit situer correctement le schéma sur lequel il est basé : `SchemaDocumentation.xsd` (*voir ci-dessus*).




Les designs SPS éditables suivants pour la génération de documentation de schéma sont fournis avec XMLSpy. Ils se trouvent dans le sous-dossier `Altova\XMLSpy2025\Documentation\Schema\` du dossier (Mes Documents).

- `OverallDocumentation.sps`, qui génère une documentation complète sur le schéma

- `Statistics.sps`, qui liste le nombre d'éléments globaux et locaux, des attributs et des groupes d'attributs, et des types simples et complexes pour le schéma principal et pour chaque fichier de schéma indépendamment.
- `StructureOverview.sps`, qui crée une sortie de la structure d'éléments globaux et de types complexes jusqu'à une profondeur configurable
- `TypeDerivations.sps`, qui liste les types simples et complexes et tous leurs types dérivés directement et indirectement sous la forme d'une arborescence
- `XPathGenerator.sps`, qui génère toutes les déclarations XPath possibles jusqu'à une profondeur configurable

Ces fichiers, avec d'autres fichiers SPS que vous avez récemment parcourus, seront disponibles dans la liste de choix de l'option *Utiliser un design défini par l'utilisateur* (*voir la capture d'écran ci-dessus*).

Cliquer sur la touche **Éditer** dans le volet Design de Documentation pour lancer StyleVision et ouvrir la SPS sélectionnée dans une fenêtre StyleVision. Afin de préconsulter le document de résultat dans StyleVision, vous nécessiterez un fichier de travail XML. Un fichier XML échantillon a déjà été attribué aux designs SPS listés ci-dessus `Sample.xml`, qui est situé dans le dossier (Mes Documents), dans le sous-dossier suivant :

```
Altova\XMLSpy2025\Documentation\Schema\SampleData
```

**Note :** Afin d'utiliser une SPS pour générer une documentation de schéma, vous devez avoir installé StyleVision sur votre appareil.

## 24.7.4 Configurer Mode

La commande **Conception de schéma | Configurer Mode** est active dans le Mode Modèle de contenu et vous permet de configurer le Mode Modèle de contenu. Cliquer sur la commande pour ouvrir le dialogue Configuration du mode schéma situé en bas à droite de la fenêtre XMLSpy, vous permettant de voir les effets de vos paramètres alors que vous les saisissez dans le dialogue. Les paramètres prennent effet lorsque vous cliquez sur la touche **OK** du dialogue, et que vous les appliquez au Mode de modèle de contenu de tous les fichiers de Schéma XML qui sont ouverts par la suite. Ces paramètres s'appliquent aussi à la sortie de documentation de schéma et à la sortie impression. Par exemple, si vous souhaitez désactiver l'affichage des attributs dans le cadre de la représentation graphique d'un item de schéma dans la sortie de documentation de schéma, décocher l'option *Attributs* dans le dialogue de Configuration de l'affichage de schéma (*capture d'écran ci-dessous*).

**Note:** Pour une description de la manière dont configurer le Mode de Design de schéma JSON, voir la section Configurer le Mode de conception de schéma JSON.

### Définir les lignes de description de la propriété pour le modèle de contenu

Vous pouvez définir quelles propriétés des éléments et attributs sont affichées dans le Mode de modèle de contenu. Ces propriétés apparaissent en tant que lignes de grille dans les champs de composant.

Pour définir des lignes de description de la propriété :

1. Choisir **Conception de schéma | Configurer Mode**. Le dialogue de configuration de l'affichage de schéma apparaît.

2. Dans l'onglet **Élément** ou **Attribut**, cliquer sur la l'icône Ajouter ou Insérer pour ajouter une ligne de description de la propriété. La ligne est ajoutée dans le dialogue et dans les champs d'élément dans le Mode de modèle de contenu.
3. À partir de la liste de choix, sélectionner la propriété que vous souhaitez afficher. *Voir capture d'écran.*
4. Renouveler les étapes 2 et 3 pour autant de propriétés que vous le souhaitez.




Le Mode de modèle de contenu est mis à jour et montre les lignes de description de la propriété définie pour tous les éléments pour lesquels ils existent.

**Note :** En ce qui concerne les attributs, la configuration que vous définissez apparaît uniquement lorsque des attributs sont affichés dans le diagramme, (par opposition à leur affichage dans un volet situé en-dessous du Mode de modèle de contenu). Le mode configuré s'applique à tous les Modes de modèle de contenu ouverts après la définition de la configuration.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Supprimer une ligne de description de propriété depuis le Mode de Modèle de contenu

Pour supprimer des lignes de description de propriété individuelles, dans le dialogue de Configuration d'affichage du schéma, sélectionner la ligne de description de propriété que vous souhaitez supprimer et cliquer sur l'icône Supprimer .

## Paramètres de configuration du Mode de Modèle de contenu

Le Mode de modèle de contenu peut être configuré avec les paramètres contenus dans le dialogue de Configuration d'affichage du schéma. Vous trouverez une description de la manière dont définir quelles lignes de description de la propriété sont affichées dans le Mode de modèle de contenu ci-dessus. Les autres paramètres sont décrits ci-dessous.

*Paramètres ligne simple*
Vous pouvez définir si une ligne de description de la propriété doit contenir un contenu unique ou double et si des lignes individuelles doivent apparaître pour chaque élément ou uniquement pour les éléments qui contiennent cette propriété. Utiliser des boutons radio appropriés pour définir vos paramètres. Veuillez noter que ces deux paramètres peuvent être définis pour des lignes individuelles séparément (choisir la ligne requise et effectuer le paramètre).

*Paramètres ligne commune*
Cette option permet d'activer et de désactiver les descriptions de ligne (c.à.d. le nom de la propriété).

*Largeurs*
Ces coulisses permettent de définir la taille minimum et maximum des rectangles d'élément dans le Mode de modèle de contenu. Changer la taille si le texte de description n'est pas entièrement visible ou si vous souhaitez standardiser votre affichage.

*Distances*
Ces coulisses permettent de définir les distances horizontales et verticales entre les différents éléments sur l'écran.

*Afficher dans diagramme*
Les cases à cocher Annotations activent et désactivent l'affichage des annotations, ainsi que la largeur d'annotation du texte au moyen de la coulisse. Vous pouvez aussi activer et désactiver l'affichage des groupes de substitution. Les Attributs et les Contraintes d'identité apparaissent dans le diagramme de Modèle de contenu si leur case à cocher sont sélectionnées ; sinon, elles apparaissent en tant qu'onglets dans un volet de la fenêtre du Modèle de contenu.

*Direction dessin*
Ces options définissent l'orientation horizontale ou verticale de l'arborescence de l'élément sur l'écran.

*Éditer le modèle de contenu dans le diagramme lui-même*
Vous pouvez changer les propriétés d'élément directement dans le diagramme du modèle de contenu. Pour ce faire, double-cliquer la propriété que vous souhaitez éditer et commencez à saisir des données. Si une sélection est disponible, une liste déroulante apparaît à partir de laquelle vous pourrez choisir une option. Sinon, saisir une valeur et confirmer avec **Entrée**.

*Boutons dans le dialogue de configuration de l'affichage de schéma*
Ce dialogue présente les boutons suivants :

- La touche **Charger/Enregistrer** vous permet de charger et d'enregistrer les paramètres que vous effectuez ici.
- La touche **Prédéfini** remet la configuration d'affichage aux valeurs par défaut.
- La touche **Effacer tout** vide la fenêtre de toutes les entrées de liste.

### Activer les smart restrictions

Pour activer les smart restrictions, cocher la case Activer Restrictions de schéma.

## 24.7.5 Zoomer

La commande **Conception de schéma | Zoom** contrôle le facteur de zoom du Mode Modèle de contenu. Cette fonction est utile si vous disposez d'un grand modèle de contenu et que vous souhaitez effectuer un zoom arrière afin que l'ensemble du modèle de contenu entre dans la Fenêtre principale. Vous pouvez zoomer à une taille entre 10% et 200% de la taille réelle.

Pour zoomer en avant et en arrière, faire glisser la coulisse ou cliquer dans le champ de saisie et indiquer un pourcentage.

## 24.7.6 Afficher tous les Globaux

La commande **Conception de schéma | Afficher tous les globaux** passe du Mode de Modèle de contenu à l'Aperçu de schéma pour afficher tous les composants globaux dans le schéma. Cette commande alterne avec la commande Afficher le diagramme. La fonction actuellement sélectionnée est indiquée avec une coche dans la partie gauche (*voir capture d'écran*).




En alternative, vous pourriez utiliser l'icône **Afficher tous les globaux** située en haut de Mode Modèle de contenu pour passer à l'Aperçu de schéma.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 24.7.7 Afficher le diagramme

La commande **Conception de schéma | Afficher le diagramme** passe au Mode de Modèle de contenu du composant global sélectionné, si le composant sélectionné a un modèle de contenu. Les composants globaux qui ont un modèle de contenu (types complexes, éléments et groupes d'élément) sont indiqués par l'icône à leur gauche. La commande Afficher diagramme alterne avec la commande Afficher tous les globaux. La commande activée actuellement est indiquée par une coche à sa gauche (*capture d'écran ci-dessous*).




En alternative, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour passer au Mode Modèle de contenu :

- Cliquer sur l'icône à côté du composant, le modèle de contenu que vous souhaitez afficher.
- Double-cliquer sur le nom d'un composant dans l'Assistant à la saisie Navigateur de composant (en haut à droite).

## 24.7.8 Extensions de schéma pour les bases de données

Ce point de menu ouvre un sous-menu contenant des commandes pour les extensions de schéma Oracle et MS SQL Server.

- Activer les extensions de schéma Oracle
- Paramètres de schéma Oracle
- Activer les extensions de schéma Microsoft SQL Server
- Relation de schéma nommées
- Relations d'éléments non-nommés

### 24.7.8.1 Activer les extensions de schéma Oracle

XMLSpy prend en charge les extensions de schéma Oracle à utiliser avec Oracle 9i Project XDB. Ces extensions de schéma vous permettent de configurer et de personnaliser la manière dont Oracle 9i Project XDB stocke les documents XML. Ceux-ci sont ensuite accessibles par le biais de requêtes SQL et d'outils de legacy. Veuillez consulter le site Web Oracle pour plus d'informations.

Lorsque vous sélectionnez la commande **Activer les extensions de Schéma Oracle**, la chose suivante se produit :

- L'espace de noms XDB est déclaré dans l'élément `schema` : `xmlns:xdb="http://xmlns.oracle.com/xdb"`.
- Un onglet Oracle est créé dans l'Assistant à la saisie Détails, vous permettant d'ajouter des attributs, y compris des attributs spécifiques à XDB aux éléments de schéma comme `xsd:complexType` et `xsd:element`.




Les extensions Oracle peuvent être définies pour des types complexes, des éléments, des attributs. Utiliser l'Assistant à la saisie comme vous le feriez dans XMLSpy.

**Note :** Les extensions peuvent être activées ou désactivées. Lorsque des extensions sont activées, la commande est affichée avec une coche à sa gauche. La désactivation des extensions supprime la déclaration d'espace de noms XDB et toutes les extensions XDB dans le fichier. Un message d'avertissement apparaît car cette action ne peut pas être annulée.

## 24.7.8.2 Paramètres de schéma Oracle

La commande **Paramètres de schéma Oracle** vous permet de définir les paramètres globaux pour les extensions de schéma Oracle.




Afin d'accéder à ce dialogue, les extensions de schéma Oracle doivent être activées (avec la commande Activer les extensions de schéma Oracle).


© 2019-2025 Altova GmbH

## 24.7.8.3 Activer les extensions de schéma Microsoft SQL Server

1XMLSpy prend en charge les extensions de schéma pour Microsoft SQL Server 2000 pour une utilisation avec Microsoft SQL Server. Ces extensions de schéma vous permettent de configurer et de personnaliser la manière dont Microsoft SQL Server stocke les documents XML. Ces documents XML sont ensuite accessibles par le biais de requêtes SQL et d'outils de legacy. Veuillez consulter le site Microsoft pour plus d'informations.

Lorsque vous choisissez la commande **Activer extension de schéma du serveur Microsoft SQL** :

- L'espace de noms du serveur SQL est déclaré sur l'élément `schema` : `xmlns:sql="urn:schemas-microsoft-com:mapping-schema"`.
- Un onglet de serveur SQL est créé dans l'Assistant à la saisie Détails, vous permettant d'ajouter des attributs aux éléments de schéma comme `xsd:element`.




Lorsque les extensions de serveur SQL peuvent être définies pour un composant de schéma, l'onglet de serveur SQL est disponible dans l'Assistant à la saisie Détails au moment de la sélection du composant. Utiliser l'Assistant à la saisie tel que vous l'utiliseriez normalement dans XMLSpy.

**Note:** Cette commande de menu peut être activée et désactivée. Les extensions peuvent donc être désactivées ou désactivées. Lorsque les extensions de serveur SQL sont activées, la commande est affichées avec une coche à sa gauche. En désactivant les extensions de serveur SQL (en cliquant sur la commande activée) la déclaration d'espace de nom du serveur SQL et toutes les extensions SQL sont supprimées dans le fichier. Un message d'avertissement apparaît, car cette action ne peut pas être annulée.

## 24.7.8.4 Relations de schéma nommées

La commande **Relations de schéma nommées** permet à la définition des relations nommées de fournir les informations nécessaires pour créer la hiérarchie de document. Vous devrez avoir préalablement activé les extensions de schéma SQL Server, à l'aide de l'option de menu "Activer les extensions de Schéma SQL Server", afin de pouvoir accéder à cette option de menu.

Pour créer une relation de schéma nommée :

1. Cliquer sur l'icône insérer ou apposer, pour ajouter une nouvelle ligne dans le dialogue.
2. Cliquer sur le champ et saisir le nom de relation correspondant
3. Cliquer sur **OK** pour confirmer.




Cela génère un élément de relation SQL, qui se place juste derrière la déclaration d'espace de noms.

**Note :** Cliquer sur l'icône supprimer, pour supprimer une ligne depuis la fenêtre du dialogue.

## 24.7.8.5 Relations d'éléments sans nom

La commande **Relations de schéma sans nom** permet à la définition des relations sans nom de fournir les informations nécessaires pour créer la hiérarchie de document. Vous devrez avoir préalablement activé les extensions de schéma SQL Server, à l'aide de l'option de menu **Activer les extensions de schéma Microsoft SQL Server** afin de pouvoir accéder à cette option de menu.

Pour créer une relation de schéma sans nom :

1. Cliquer sur l'icône insérer ou apposer, pour ajouter une nouvelle ligne dans le dialogue.
2. Cliquer sur le champ et saisir le nom correspondant
3. Cliquer sur **OK** pour confirmer.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Cela génère un élément de relation SQL, pour l'élément de schéma sélectionné actuellement.

**Note :** Cliquer sur l'icône supprimer, pour supprimer une ligne depuis la fenêtre du dialogue.

## 24.7.9 Se connecter à SchemaAgent Server




La commande **Conception de schéma | Se connecter à SchemaAgent Server** est activée lorsqu'un document de Schéma XML est actif. Vous pouvez vous connecter à un SchemaAgent Server. Toutefois, vous pourrez uniquement vous connecter à un serveur SchemaAgent si un produit SchemaAgent Altova se trouvant sous licence est installé sur votre appareil. Lorsque vous cliquez sur cette commande, le dialogue Se connecter à SchemaAgent (*capture d'écran ci-dessous*) s'ouvrira :




Vous pouvez soit utiliser le serveur local (le serveur SchemaAgent qui est contenu dans Altova SchemaAgent) soit un serveur de réseau (le produit Altova SchemaAgent Server qui est disponible gratuitement). Si vous choisissez **Travailler localement**, le serveur local de SchemaAgent sera lancé lorsque vous cliquez sur **OK** et une connexion sera établie. Si vous choisissez **Se connecter au serveur de réseau**, le SchemaAgent Server sélectionné doit être en cours d'exécution afin de pouvoir établir une connexion.

Une fois la connexion à SchemaAgent Server établie, XMLSpy fonctionne comme un client SchemaAgent et propose des fonctions d'édition et de gestion de schéma puissantes et améliorées. Pour plus de détails concernant SchemaAgent, l'installation de SchemaAgent Server, et la connexion à SchemaAgent Server, voir SchemaAgent dans la section DTD et Schéma XML de ce manuel d'utilisateur. Pour plus d'informations concernant l'installation et le travail avec ces deux produits, voir le manuel d'utilisateur SchemaAgent fourni avec ces produits.

Une fois vous être connecté à SchemaAgent Server, un message apparaît dans la barre en haut de la Fenêtre principale comportant des informations concernant la connexion. Vous avez maintenant le plein accès à tous les schémas et les composants de schémas dans les chemins d'accès (aux dossiers) définis pour le serveur SchemaAgent auquel XMLSpy est connecté.

**Note :** Pour que la connexion réussisse, vous devez installer le logiciel Altova SchemaAgent Client avec une licence valide sur le même appareil que celui sur lequel XMLSpy est installé.

## 24.7.10 Déconnecter de SchemaAgent Server

La commande **Déconnecter de SchemaAgent Server** est activée lorsqu'une connexion à un SchemaAgent Server a été établie avec succès. Le fait de choisir cette commande déconnecte XMLSpy de SchemaAgent Server.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 24.7.11 Afficher dans SchemaAgent

Le point de menu **Afficher dans SchemaAgent** permet d'afficher le schéma actif et, en option, les schémas liés dans le produit in the SchemaAgent Altova. (Ce produit doit être installé sur le même appareil que XMLSpy si vous souhaitez utiliser les fonctions de SchemaAgent). Le/s schéma/s est/sont ouvert/s dans un nouveau SchemaAgent Design dans SchemaAgent.

Passer avec la souris sur le point de menu **Afficher dans SchemaAgent** pour ouvrir un sous-menu avec des options concernant les schémas à afficher dans SchemaAgent. Ces options sont décrites dans SchemaAgent dans la section DTD et Schéma XML de ce manuel de l'utilisateur.

## 24.7.12 Validation SchemaAgent

La commande **SchemaAgent Validation** vous permet de valider le schéma actif actuellement ainsi que les schémas liés au schéma actif actuellement. Cette fonction est décrite en détail dans la section Validation SchemaAgent dans la section Mode Schéma de ce manuel de l'utilisateur.

## 24.7.13 Créer un sous-ensemble de schéma

La commande **Créer un sous-ensemble de schéma** ouvre le dialogue Choisir composant de schéma (*capture d'écran ci-dessous*). Dans ce dialogue, vous cochez le ou les composants que vous souhaitez créer en tant qu'un sous-ensemble de schéma unique puis cliquez sur **Suivant**. (Veuillez noter qu'une case à cocher en bas du volet permet de lister les composants depuis tous les fichiers référencés pour la sélection.)




Dans le dialogue Génération de sous-ensemble de schéma qui apparaît maintenant (*capture d'écran ci-dessous*), saisir les noms que vous souhaitez donner aux fichiers du pack de sous-ensemble du schéma. Vous devez aussi spécifier le dossier dans lequel les nouveaux fichiers de sous-ensemble de schéma seront enregistrés. Un pack de sous-ensemble du schéma peut avoir plusieurs fichiers si un ou plusieurs composants créés sont des composants importés dans le schéma original. Un fichier de schéma séparé est créé pour chaque espace de noms dans le sous-ensemble du schéma. Les noms de fichier affichés dans le dialogue sont, par défaut, les noms des fichiers originaux. Mais puisque vous n'êtes pas autorisé à écraser les fichiers originaux, utilisez de nouveaux noms de fichier si vous souhaitez enregistrer les fichiers dans le même dossier que les fichiers originaux.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Cliquer sur **OK** pour ouvrir dans le Mode Schéma le fichier de sous-ensemble de fichier avec l'espace de noms correspondant à celui du fichier actif. Tout autre fichier dans le package sera créé mais pas ouvert dans le Mode Schéma.

## 24.7.14 Aplatir le schéma

Pour aplatir le schéma actif dans le Mode Schéma il faut : (i) ajouter les composants de tous les schémas inclus en tant que composants globaux du schéma actif et (ii) supprimer les schémas inclus.

Pour aplatir le schéma actif, sélectionner la commande **Conception de schéma | Aplatir schéma**. Le dialogue Aplatir schéma s'ouvre (*capture d'écran ci-dessous*), il contient les noms des fichiers séparés, un nom pour chaque espace de noms qui se trouvera dans le schéma aplati. Ces noms par défaut sont les mêmes que dans les noms de fichier originaux. Mais puisque vous n'êtes pas autorisé à écraser les fichiers originaux, vous devrez changer les noms de fichier si vous souhaitez les enregistrer dans le même dossier que le fichier actif. Vous pouvez parcourir un dossier dans lequel le schéma aplati et ses fichiers associés seront enregistrés.




Cliquer sur **OK** pour ouvrir le fichier de schéma dans le Mode Schéma.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 24.8 Menu XSL/XQuery

Le langage de transformation XSL vous permet de spécifier comment un document XML devrait être converti en d'autres documents XML ou fichiers de texte. Un type de document XML qui est généré avec un document XSLT est un document FO, qui peut ensuite être traité pour générer une sortie PDF. XMLSpy est doté de processeurs XSLT intégrés (pour XSLT 1.0, XSLT 2.0, et XSLT 3.0) et peut être lié à un processeur FO dans votre système pour transformer des fichiers XML et générer toute une variété de sorties. L'emplacement du processeur FO doit être spécifié dans la section XSL du dialogue Options (**Outils | Options**) afin de pouvoir l'utiliser directement depuis l'interface XMLSpy.

XMLSpy dispose également d'un moteur XQuery intégré, qui peut être utilisé pour exécuter des documents XQuery (avec ou sans référence à un document XML).

Les commandes gérant toutes les transformations mentionnées sont accessibles depuis le menu **XSL/XQuery**. En outre, ce menu contient également des commandes pour travailler avec le Débogueur XSLT/XQuery Altova.




## 24.8.1 Transformation XSL

**F10**

La commande **XSL/XQuery | Transformation XSL** transforme un document XML à l'aide d'une feuille de style XSLT assignée. La transformation peut s'effectuer en utilisant le moteur XSLT Altova approprié (moteur XSLT 1.0 Altova Engine pour les feuilles de style XSLT 1.0 ; moteur XSLT 2.0 moteur pour les feuilles de style XSLT 2.0 ; moteur XSLT 3.0 Altova pour les feuilles de style XSLT 3.0), le module MSXML fourni par Microsoft, ou un moteur XSLT externe. Le processeur qui est utilisé en conjonction avec cette commande est spécifié dans la section XSL du dialogue Options (**Outils | Options**).

 © 2019-2025 Altova GmbH

Si votre document XML contient une référence à une feuille de style XSLT, cette feuille de style sera utilisée pour la transformation. (Une feuille de style XSLT peut être assignée à un document XML en utilisant la commande Assigner XSL. Si le document XML fait partie d'un projet, une feuille de style XSLT peut être spécifiée sur la base d'un dossier dans le dialogue Propriétés de projet. Cliquer avec la touche de droite dans le/s dossier/s ou le/s fichier/s que vous souhaitez transformer et choisir Transformation XSL.) Si une feuille de style XSLT n'a pas été assignée à un fichier XML, vous serez invité à choisir la feuille de style XSLT à utiliser. Vous pouvez aussi choisir un fichier par le biais d'une ressource globale ou une URL (cliquer sur la touche **Chercher**) ou sur un fichier dans une des fenêtres ouvertes dans XMLSpy (cliquer sur la touche **Fenêtre**).

### Automatiser la validation avec RaptorXML 2025

**RaptorXML** est l'application autonome d'Altova pour la validation XML, la transformation XSLT, et la transformation XQuery. Elle peut être utilisée depuis la ligne de commande, par le biais d'une interface COM, dans des programmes Java et dans des applications .NET. Les tâches de transformation XSLT peuvent donc être automatisées avec l'aide de RaptorXML. Par exemple, vous pouvez créer un fichier batch qui commande à RaptorXML d'exécuter des transformations XSLT sur un ensemble de documents et envoie la sortie vers un fichier de texte. Voir la documentation RaptorXML pour plus de détails.

### Transformations en fichiers ZIP

Afin d'appliquer la sortie à un fichier ZIP, y compris des fichiers Open Office XML (OOXML) de type `.docx`, il faut spécifier le protocole ZIP dans le chemin de fichier du fichier de sortie. Par exemple :

```
filename.zip|zip/filename.xxx

filename.docx|zip/filename.xxx
```

**Note :** La structure du répertoire devra éventuellement être créée avant d'exécuter la transformation. Si vous générez des fichiers pour un archive Open Office XML, vous devrez comprimer les fichiers d'archive pour créer le fichier OOXML de niveau supérieur (par exemple, `.docx`).

## 24.8.2 Transformation XSL-FO

**Ctrl+F10**

FO est un format XML qui décrit des documents paginés. Un processeur FO, comme le FOP du projet XML Apache, prend un fichier FO en tant qu'entrée et génère un PDF en sortie. La production d'un document PDF depuis un document XML est donc un processus en deux étapes.

1. Le document XML est transformé en un document FO à l'aide d'une feuille de style XSLT.
2. Le document FO est traité par un processeur FO pour générer un PDF (ou un sortie alternative).

La commande **XSL/XQuery | Transformation XSL:FO** transforme un document XML ou un document FO en un PDF.

- Si la commande **Transformation XSL:FO** est exécutée sur un document XML de source, les deux étapes listées ci-dessus sont exécutées, en séquence, une après l'autre. Si la feuille de style XSLT nécessaire pour la transformation en FO n'est pas référencée dans le document XML, vous êtes invité

à en assigner une pour la transformation. Vous pouvez aussi sélectionner un fichier par le biais de la ressource globale ou d'une URL (cliquer sur la touche **Chercher**) ou sur un fichier dans une des fenêtres ouvertes dans XMLSpy (cliquer sur la touche **Fenêtre**). La transformation depuis XML en XSL-FO est effectuée par le processeur XSLT spécifié dans la section XSL du dialogue Options (**Outils | Options**). Par défaut, le processeur XSLT sélectionné est le processeur XSLT intégré de XMLSpy. Le document FO résultant est traité directement avec le processeur FO spécifié dans la section XSL du dialogue Options (**Outils | Options**).

- Si la commande **Transformation XSL:FO** est exécutée sur un document FO, alors le document est traité avec le processeur FO spécifié dans la section XSL du dialogue Options (**Outils | Options**).

## Sortie de transformation XSL:FO

La commande **Transformation XSL:FO** ouvre le dialogue Choisir Sortie XSL:FO (*capture d'écran ci-dessous*). (Si le document actif est un document XML sans une assignation XSLT, vous serez tout d'abord invité à choisir un fichier XSLT.)




Vous pouvez consulter la sortie du processeur FO directement sur l'écran à l'aide de l'affichage FOP ou bien, vous pouvez générer un fichier de sortie dans un des formats suivants : PDF, texte, une arborescence de zone XML, MIF PCL, ou PostScript. Vous pouvez aussi activer les messages provenant du processeur FO pour afficher (i) le message de sortie standard du processeur dans la fenêtre Messages ; et (ii) les messages d'erreur du processeur dans la fenêtre Messages. Pour passer à une de ces deux options, cocher l'option appropriée située en bas du dialogue.

## Note :

- À moins d'avoir désélectionné l'option pour installer le processeur FOP du Projet XML Apache, il aura été installé dans le dossier `C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions`. Une fois installé, le

chemin y menant aura été saisi automatiquement dans la section XSL du dialogue Options (**Outils | Options**) en tant que le processeur FO à utiliser. Vous pouvez définir le chemin vers tout processeur FO que vous souhaitez utiliser.

- La commande Transformation XSL:FO peut être utilisée non seulement sur le fichier actif dans la Fenêtre principale, mais aussi sur tout fichier ou dossier que vous sélectionnez dans le projet actif. Pour ce faire, cliquer avec la touche de droite et sélectionner **Transformation XSL:FO**. La feuille de style XSLT assignée au dossier de projet sélectionné est utilisée.

## 24.8.3 Paramètres XSL / Variables XQuery

La commande **XSL/XQuery | Paramètres XSL / Variables XQuery** ouvre le dialogue Paramètres d'entrée XSLT / Variables externes XQuery (*voir la capture d'écran*). Vous pouvez saisir le nom d'un ou de plusieurs paramètres que vous souhaitez passer à la feuille de style XSLT, ou une ou plusieurs variables externes XQuery que vous souhaitez passer au document XQuery et leurs valeurs respectives. Ces paramètres sont utilisés comme suit dans XMLSpy:

- Lorsque la commande **Transformation XSL** dans le menu XSL/XQuery est utilisée pour transformer un document XML, les valeurs de paramètre actuellement enregistrées dans le dialogue sont passées dans le document XSLT sélectionné et sont utilisées pour la transformation.
- Lorsque la commande **Exécution XQuery** dans le menu XSL/XQuery est utilisée pour traiter un document XQuery, les valeurs de variables externes XQuery actuellement enregistrées dans le dialogue sont passées dans le document XQuery pour l'exécution.

**Note :** Les paramètres ou les variables que vous saisissez dans le dialogue Paramètres de saisie XSLT /Variables externes XQuery sont uniquement transférés sur le moteur XSLT intégré Altova. C'est pourquoi, si vous utilisez MSXML ou un autre moteur externe que vous avez configuré, ces paramètres ne sont pas transférés à ce moteur.

**Note :** Il ne s'agit pas d'une erreur si un paramètre XSLT ou une variable XQuery externe est définie dans le dialogue Paramètres de saisie XSLT /Variables externes XQuery mais il n'est pas utilisé dans le document XSLT/XQuery ou dans la transformation.

### Utiliser les paramètres XSLT

La valeur que vous saisissez pour le paramètre peut être une expression XPath sans guillemets ou une chaîne de texte délimitée par des guillemets. Si le document actif est un document XSLT, la touche **Obtenir depuis XSL** sera activée. Cliquer sur cette touche pour insérer des paramètres déclarés dans le XSLT à l'intérieur du dialogue avec leurs valeurs par défaut. Cela vous permet d'inclure rapidement des paramètres déclarés puis de changer leurs valeurs par défaut comme requis.




**Note :** Une fois qu'un ensemble de valeurs de paramètres est saisi dans le dialogue, il est utilisé pour toutes les transformations ultérieures jusqu'à ce qu'il soit supprimé explicitement ou que l'application soit redémarrée. Les paramètres saisis dans le dialogue sont spécifiés au niveau de l'application, et seront passés dans le document XSLT respectif pour chaque transformation effectuée par le biais de l'IDE à partir de ce point. Cela signifie que :

- Les paramètres ne sont pas associés à un document particulier
- Chaque paramètre saisi dans le dialogue est supprimé une fois que XMLSpy a été fermé.

## Exemple d'utilisation pour les paramètres XSLT

Nous avons un document XML qui contient les noms de pays et leurs capitales respectives :

```
<document>
   <countries>
      <country name="USA" capital="Washington DC"/>
      <country name="UK" capital="London"/>
      <country name="France" capital="Paris"/>
      <country name="Russia" capital="Moscow"/>
      <country name="China" capital="Beijing"/>
   </countries>
</document>
```

Le document XSLT suivant générera un document XML qui affiche un pays depuis le fichier XML ensemble avec la capitale du pays. Le pays est séelectionné en saisissant le nom en tant que valeur du paramètre appelé `country` (*affiché en surbrillance jaune ci-dessous*).

```
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
   <xsl:param name="country" select="'USA'"/>
   <xsl:template match="countries">
      <xsl:for-each select="country[@name=$country]">
         <country>
```

```
            <name><xsl:value-of select="$country"/></name>
            <capital><xsl:value-of select="@capital"/></capital>
         </country>
      </xsl:for-each>
   </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Lorsque ce document XSLT est exécuté dans le document XML recensé ci-dessus, le résultat sera :

```
<country><name>USA</name><capital>Washington DC</capital></country>
```

Maintenant, si vous créez un paramètre dans le dialogue Paramètre d'entrée XSLT / Variables externes XQuery appelé **`country`** et lui donner une valeur (*voir la capture d'écran ci-dessus*), alors cette valeur sera passée au paramètre **`country`** dans la feuille de style XSLT pour la transformation. De cette manière, vous pouvez passer différentes valeurs à différents paramètres lors de l'exécution.

**Note :**

- Si vous utilisez la commande **Transformation XSL:FO** (**XSL/XQuery | XSL:FO Transformation**), alors les paramètres saisis dans le dialogue Paramètres d'entrée XSLT / Variables externes XQuery **ne sont pas** passés à la feuille de style. Si ces paramètres doivent être utilisés dans la sortie PDF, transformez d'abord de XML à FO utilisant la commande de Transformation XSLT (**XSL/XQuery | XSL Transformation**), puis transformez FO en PDF utilisant la commande **XSL:FO Transformation** (**XSL/XQuery | XSL:FO Transformation**).
- Si vous utilisez un processeur XSLT autre que que les moteurs Altova XSLT intégrés, les paramètres que vous saisissez dans le dialogue Paramètres d'entrée ne seront pas passés au processeur externe.

## Utiliser les variables XQuery externes

La valeur que vous saisissez pour des variables XQuery externes pourrait être une expression XPath sans guillemets ou une chaîne de texte délimité par des guillemets. Le type de données de la variable externe est spécifié dans la déclaration variable dans le document XQuery.




**Note :** Une fois qu'un ensemble de variables XQuery externe est saisi dans le dialogue, celles-ci sont utilisées pour toutes les exécutions ultérieures jusqu'à ce qu'elles soient explicitement supprimées ou que l'application est redémarrée. Les variables saisies dans le dialogue sont spécifiées au niveau de l'application, et seront passées dans le document XQuery respectif pour chaque exécution effectuée par le biais de l'IDE à partir de ce point. Cela signifie que :

- Les variables ne sont pas associées à un document particulier
- Chaque variable saisie dans le dialogue est supprimé une fois que l'application (XMLSpy) a été fermé.

## Exemple d'utilisation pour des variables XQuery externes

Dans l'exemple suivant, une variable `$first` est déclarée dans le document XQuery et est ensuite utilisée dans la clause de retour de l'expression FLWOR :

```
xquery version "1.0";
declare variable $first comme xs:string external;
let $last := "Jones"
return concat($first, " ", $last )
```

Cet XQuery renvoie `Peter Jones` si la valeur de la variable externe (saisie dans le dialogue Paramètres d'entrée XSLT / Variables externes XQuery) est `Peter`. Veuillez noter les points suivants :

- Le mot-clé `externe` dans la déclaration de variable dans le document XQuery indique que cette variable est une variable externe.
- Définir le type statique de la variable est optionnel. Si le type de données pour la variable n'est pas spécifiée dans la déclaration de variable, alors la valeur de variable obtient le type `xs:untypedAtomic`.
- Si une variable externe est déclarée dans le document XQuery, mais qu'aucune variable de ce nom n'est passée au document XQuery, alors une erreur est rapportée.
- Si une variable externe est déclarée et est saisie dans le dialogue Paramètres d'entrée XSLT / Variables externes XQuery, alors elle est considérée avoir l'étendue pour que le document XQuery soit exécuté. Si une nouvelle variable avec le nom est déclarée à l'intérieur du document XQuery, la nouvelle variable écrase temporairement la variable externe in-scope. Par exemple, le document

 © 2019-2025 Altova GmbH

XQuery ci-dessous renvoie `Paul Jones` même si la variable externe in-scope `$first` a une valeur `Peter`.

```
xquery version "1.0";
declare variable $first comme xs:string external;
let $first := "Paul"
let $last := "Jones"
return concat($first, " ", $last )
```

## 24.8.4 Exécution XQuery/Mise à jour

La commande **XSL/XQuery | Exécution XQuery/Mise à jour** exécute un document XQuery (1.0/3.1) ou XQuery Update (1.0/3.0). Selon que le fichier sélectionné est un fichier XQuery ou XQuery Update, soit une exécution XQuery soit une mise à jour XQuery sera exécutée. XMLSpy reconnaît le type du document (XQuery ou XQuery Update) sur la base de l'association de type de fichier du document (définie dans la section Types de fichier du dialogue Options).

Le moteur XQuery à utiliser (1.0 ou 3.1) est sélectionné automatiquement sur la base de la déclaration de la version dans le document. S'il n'y a aucune déclaration de version dans le document, la version par défaut spécifiée dans la section XQuery du dialogue Options est utilisée. La commande **Exécution XQuery/Mise à jour** peut être invoquée lorsqu'un fichier XQuery, XQuery Update ou XML est actif. Lorsqu'elle est invoquée depuis un fichier XML, elle ouvre un dialogue demandant d'associer un fichier XQuery au fichier XML. Vous pouvez aussi sélectionner un fichier par le biais de la ressource globale ou d'une URL (cliquer sur la touche **Chercher**) ou sur un fichier dans une des fenêtres ouvertes dans XMLSpy (cliquer sur la touche **Fenêtre**).

**Note :** La commande est aussi disponible dans le menu contextuel des items de la fenêtre Projet.

### Automatiser la validation avec RaptorXML 2025

**RaptorXML** est l'application autonome d'Altova pour la validation XML, la transformation XSLT, et la transformation XQuery. Elle peut être utilisée depuis la ligne de commande, par le biais d'une interface COM, dans des programmes Java et dans des applications .NET. Les tâches d'exécution XQuery peuvent donc être automatisées avec l'aide de RaptorXML. Par exemple, vous pouvez créer un fichier batch qui commande à RaptorXML de procéder à des exécutions XQuery sur un ensemble de documents et envoie la sortie vers un fichier de texte. Voir la documentation RaptorXML pour plus de détails.

## 24.8.5 Assigner XSL

La commande **XSL/XQuery | Assigner XSL...** assigne une feuille de style XSLT à un document XML. Cliquer sur la commande pour ouvrir un dialogue vous permettant de spécifier le fichier XSLT que vous souhaitez

assigner. Vous pouvez aussi sélectionner un fichier par le biais de la ressource globale ou d'une URL (cliquer sur la touche **Chercher**) ou sur un fichier dans une des fenêtres ouvertes dans XMLSpy (cliquer sur la touche **Fenêtre**).

Une instruction de traitement `xml-stylesheet` est insérée dans le document XML :

```
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="C:\workarea\recursion\recursion.xslt"?>
```

**Note :** Vous pouvez rendre le chemin du fichier assigné relatif en cliquant sur la case **Rendre chemin relatif à...**.

## 24.8.6 Assigner XSL-FO

La commande **XSL/XQuery | Assigner XSL:FO** assigne une feuille de style XSLT pour la transformation en FO dans un document XML. La commande ouvre un dialogue pour vous permettre de spécifier le fichier XSL ou XSLT que vous souhaitez assigner et insère l'instruction de traitement requise dans votre document XML.

Vous pouvez rendre relatif le chemin du fichier assigné en cochant la case *Rendre chemin relatif à*. Vous pouvez aussi sélectionner un fichier par le biais d'une ressource globale ou une URL (cliquer sur la touche **Chercher**) ou un fichier dans une des fenêtres ouvertes dans XMLSpy (cliquer sur la touche **Fenêtre**).

**Note :** Un document XML peut avoir deux fichiers XSLT qui lui sont assignés : un fichier pour les transformations XSLT standard, un deuxième fichier pour une transformation XSLT en FO.

## 24.8.7 Assigner fichier échantillon XML

La commande **XSL/XQuery | Assigner fichier échantillon XML** assigne un fichier XML à un document XSLT. La commande insère une instruction de traitement nommant un fichier XML qui sera traité avec ce fichier XSLT lorsque la Transformation XSL sera exécutée sur le fichier XSLT :

```
<?altova_samplexml C:\workarea\html2xml\article.xml?>
```

**Note :** Vous pouvez rendre le chemin du fichier assigné relatif en cliquant sur la case Rendre chemin relatif à.... Vous pouvez aussi sélectionner un fichier par le biais de la ressource globale ou d'une URL (cliquer sur la touche **Chercher**) ou sur un fichier dans une des fenêtres ouvertes dans XMLSpy (cliquer sur la touche **Fenêtre**).


© 2019-2025 Altova GmbH

## 24.8.8 Aller au XSL

La commande **XSL/XQuery | Aller au XSL** ouvre le document XSLT associé. Si votre document XML contient une instruction de traitement de feuille de style (par ex. une assignation XSLT) comme :

```
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Company.xsl"?>
```

alors, la commande **Aller au XSL** ouvre le document XSLT dans XMLSpy.

## 24.8.9 Démarrer Débogueur / OK

**Alt+F11**

La commande **XSL/XQuery | Démarrer Débogueur / OK** démarre ou poursuit le traitement du document XSLT/XQuery jusqu'à la fin. Si des points d'arrêt ont été définis, le traitement s'interrompra à ce moment. Si des points de trace ont été définis, la sortie pour ces instructions sera affichée dans la fenêtre Trace lorsque le nœud de fermeture de la déclaration contenant le point de trace a été atteint. Si la session de débogage n'a pas été lancée, cette touche démarrera la session et s'arrêtera au premier nœud à traiter. Si la session est exécutée, le document XSLT/XQuery sera traité jusqu'à la fin ou jusqu'à la rencontre du prochain point d'arrêt.

## 24.8.10 Arrêter Débogueur XSLT

La commande **XSL/XQuery | Arrêter Débogueur** arrête le débogueur. Il s'agit d'une opération différente de l'arrêt de la **session** de débogage dans laquelle le débogueur est exécuté. Cela est utile si vous souhaitez éditer un document en pleine session de débogage ou si vous souhaitez utiliser d'autres fichiers pendant la même session de débogage. Une fois avoir arrêté le débogueur, vous devez redémarrer le débogueur pour recommencer depuis le début du document XSLT/XQuery.

## 24.8.11 Redémarrer Débogueur

La commande **XSL/XQuery | Redémarrer Débogueur** vide la fenêtre de sortie et redémarre la session de débogage avec les fichiers sélectionnés actuellement.

## 24.8.12 Terminer session débogueur

La commande **XSL/XQuery | Arrêter session de débogage** termine la session de débogage et vous ramène au mode XMLSpy normal qui était actif avant d'avoir commencé la session de débogage. Selon les paramètres que vous avez définis dans le dialogue Paramètres de Débogueur XSLT/XQuery, les documents de sortie qui ont été ouverts pour la session de débogage resteront ouverts ou pas.

## 24.8.13 Pas à pas détaillé

**F11**

La commande **XSL/XQuery | Pas à pas détaillé** passe en étapes individuelles à travers tous les nœuds et expressions XPath dans la feuille de style. Cette commande est aussi utilisée pour redémarrer le débogueur après son arrêt.

## 24.8.14 Pas à pas sortant

**Shift+F11**

La commande **XSL/XQuery | Pas à pas sortant** sort du nœud actuel pour passer au frère suivant du nœud parent ou au nœud suivant dans le niveau plus élevé que celui du nœud parent.

## 24.8.15 Pas à pas principal

**Ctrl+F11**

La commande **XSL/XQuery | Pas à pas principal** passe au-dessus du nœud actuel vers le nœud suivant du même niveau, ou au nœud suivant du niveau supérieur à celui du nœud actuel. Cette commande est aussi utilisée pour redémarrer le débogueur après son arrêt.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 24.8.16 Afficher nœud d'exécution actuel

La commande **XSL/XQuery | Afficher nœud d'exécution actuel** affiche/sélectionne le nœud d'exécution actuel dans le document XSLT/XQuery et le nœud contextuel correspondant dans le document XML. Cela est utile si vous avez cliqué dans d'autres onglets qui affichent ou marquent un code spécifique dans la feuille de style XSLT ou le fichier XML, et que vous souhaitez retourner à l'endroit où vous vous trouviez auparavant.

## 24.8.17 Insérer/Supprimer Point d'arrêt

**F9**

La commande **XSL/XQuery | Insérer/Supprimer Point d'arrêt** insère ou supprime un point d'arrêt à la position de curseur actuelle. Les points d'arrêt inline peuvent être définis pour des nœud aussi bien dans les XSLT/XQuery que les documents XML, et déterminent où le traitement s'interrompra. Une ligne en pointillés rouge apparaît au-dessus du nœud lorsque vous définissez un point d'arrêt. Les points d'arrêt ne peuvent pas être définis sur des nœuds fermants, et les points d'arrêt sur les attributs dans des documents XSLT seront ignorés. Cette commande est aussi disponible en cliquant avec la touche de droite à l'emplacement du point d'arrêt.

## 24.8.18 Insérer/Supprimer Point de trace

**Shift+F9**

La commande **XSL/XQuery | Insérer/Supprimer Point de trace** insère ou supprime un point de trace à la position de curseur actuelle dans un document XSLT/XQuery. Pour des instructions contenant un point de trace, pendant le débogage, la valeur de l'instruction est affichée dans la fenêtre Trace lorsque le nœud de cette instruction est atteint. Une ligne en pointillés bleus apparaît au-dessus du nœud lorsque vous définissez un point de trace. Les points de trace ne peuvent pas être définis sur des nœuds fermants. Cette commande est aussi disponible en cliquant avec la touche de droite à l'emplacement du point de trace.

## 24.8.19 Activer/Désactiver Point d'arrêt

**Ctrl+F9**

La commande **XSL/XQuery | Activer/Désactiver Point d'arrêt** active ou désactive des points d'arrêt déjà définis. Le marquage de point d'arrêt passe au gris lorsque le point d'arrêt est désactivé. Le débogueur ne s'arrête pas aux points d'arrêt désactivés. Pour désactiver/activer un point d'arrêt, placer le curseur dans ce nom de nœud et cliquer sur la commande **Activer/Désactiver Point d'arrêt**. Cette commande est aussi disponible en cliquant avec la touche de droite à l'emplacement où vous souhaitez activer/désactiver le point d'arrêt.

## 24.8.20 Activer/Désactiver Point de trace

**Ctrl+Shift+F9**

La commande **XSL/XQuery | Activer/Désactiver Point de trace** active ou désactive des points de trace déjà définis. Le marquage de point de trace bleu passe au gris lorsque le point de trace est désactivé. Aucune sortie n'est affichée pour les instructions avec des points de trace désactivés. Pour activer/désactiver un point de trace, placer le curseur dans ce nom de nœud et cliquer sur la commande **Activer/Désactiver Point de trace**. Cette commande est aussi disponible en cliquant avec la touche de droite à l'emplacement où vous souhaitez activer/désactiver le point de trace.

## 24.8.21 Points d'arrêt/ Points de trace

La commande **XSL/XQuery | Points d'arrêt/Points de trace** ouvre le dialogue Points d'arrêt / Points de trace XSLT. Ceci affiche une liste de tous les points d'arrêt et points de trace actuellement définis (y compris les points d'arrêt et point de trace désactivés) dans tous les fichiers de la session de débogage actuelle.


© 2019-2025 Altova GmbH




Les fonctions suivantes sont disponibles :

- Les cases à cocher indiquent si un point d'arrêt ou un point de trace est activé (coché) ou désactivé.
- Vous pouvez mettre en surbrillance un point d'arrêt ou un point de trace à la fois.
- Supprimer un point d'arrêt ou point de trace en surbrillance en cliquant sur le bouton **Supprimer** correspondant.
- Supprimer tous les points d'arrêt ou points de trace en cliquant sur le bouton **Supprimer tout** correspondant.
- La touche **Éditer code** vous amène directement à ce point d'arrêt/point de trace dans le fichier.
- Cliquez sur pour déplacer le point d'arrêt en surbrillance vers le volet points de trace.
- Cliquez sur pour déplacer le point de trace en surbrillance vers le volet Points d'arrêt.
- Dans la colonne XPath du volet Points de trace, vous pouvez définir un XPath pour chaque point de trace. Ceci vous permet de spécifier une condition qui doit être satisfaite pour que le point de trace puisse être appliqué.

## 24.8.22 Déboguer les fenêtres

Placer le curseur sur la commande **XSL/XQuery | Déboguer les fenêtres** pour ouvrir un sous-menu contenant la liste des différentes Fenêtres d'information du Débogueur XSLT/XQuery. Choisir une Fenêtre d'information depuis cette liste pour afficher/dissimuler cette Fenêtre d'information dans l'interface Débogueur XSLT/XQuery. Cette commande peut uniquement être utilisée lorsqu'une session de débogage est en cours.

## 24.8.23 Paramètres de débogage

La commande **XSL/XQuery | Paramètres de débogage** ouvre le dialogue Paramètres de débogage, qui vous permet de définir les options d'utilisateur pour le Débogueur. Voir la section Débogueur XSLT/XQuery pour plus de détails.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 24.9 Menu Authentic

Authentic View vous permet d'éditer des documents XML **basés sur des StyleVision Power Stylesheet (fichiers `.sps`) créés dans le produitStyleVision d'Altova !** Ces feuilles de style contiennent des informations qui permettent à un fichier XML d'être affichés graphiquement dans Authentic View. Outre le fait de contenir des informations d'affichage, les StyleVision Power Stylesheet permettent aussi d'écrire des données dans le fichier XML. Ces données sont traitées dynamiquement à l'aide des capacités disponibles dans les feuilles de style XSLT et la sortie est instantanément produite dans Authentic View.

De plus, les StyleVision Power Stylesheet peuvent être créées pour afficher un mode XML éditable d'une base de données. La StyleVision Power Stylesheet contient des informations pour se connecter à la base de données, affichant des données provenant de la base de données dans Authentic View, et enregistre des données dans la base de données.

Le menu **Authentic** contient des commandes pertinentes à l'édition des documents XML dans Authentic View. Pour voir un tutoriel de Authentic View, consulter la section Tutoriels Mode Authentic .




## 24.9.1 Nouveau document

Cette commande vous permet d'ouvrir un nouveau modèle de document XML dans Authentic View. Le modèle de document XML est basé sur une StyleVision Power Stylesheet (fichier .sps), et peut être ouvert en choisissant le StyleVision Power Stylesheet (fichier SPS) dans le dialogue Créer nouveau document (*capture d'écran ci-dessous*). En sélectionnant une SPS et en cliquant sur **OK**, le modèle de document XML défini pour ce fichier SPS est ouvert dans Authentic View.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Le dialogue Créer nouveau document propose une variété de modèles de documents XML qui sont basés sur des DTD ou des schémas populaires. En alternative, vous pouvez aussi chercher un fichier SPS taillé sur mesure auquel un fichier XML modèle a été attribué. Les fichiers SPS sont créés en utilisant Altova StyleVision, une application qui permet de concevoir des modèles de document XML basés sur un schéma DTD ou XML. Une fois avoir conçu la SPS exigée dans StyleVision, un fichier XML est attribué (dans StyleVision) en tant que fichier XML modèle dans la SPS. Les données dans ce fichier XML fournissent les données de démarrage du nouveau modèle de contenu qui est ouvert dans le Authentic View de XMLSpy.

Le nouveau modèle de document XML aura donc des propriétés de présentation de document définies dans la SPS et les données du fichier XML qui ont été choisies en tant que fichier XML de modèle. L'utilisateur Authentic View peut maintenant éditer les modèles de document XML dans une interface graphique WYSIWYG, et l'enregistrer en tant que modèle XML.

## 24.9.2 Modifier les données de la base de données

La commande **Authentic | Modifier les données dans la base de données** vous permet d'ouvrir un affichage éditable d'une base de données (BD) dans Authentic View. Toutes les informations concernant la connexion à la BD et comment afficher la BD et accepter les changements de la BD dans Authentic View sont contenues dans une StyleVision Power Stylesheet. La commande **Modifier les données dans la base de données** ouvre une StyleVision Power Stylesheet, configure une connexion vers la BD et affiche les données de la base de données (via un filtre XML) dans Authentic View.

Lorsque vous cliquez sur la commande **Modifier les données dans la base de données**, le dialogue Éditer les données de base de données (*voir la capture d'écran ci-dessous*) apparaît.




Chercher le fichier SPS requis et le sélectionner. Il se connecte à la BD et ouvre un affichage éditable de la BD dans Authentic View. Le design du mode BD affiché dans Authentic View est contenu dans la StyleVision Power Stylesheet.

**Note :** Si, avec la commande **Modifier les données dans la base de données**, vous tentez d'ouvrir une StyleVision Power Stylesheet qui n'est pas basée sur une BD ou pour ouvrir une StyleVision Power Stylesheet basée sur BD qui a été créée dans une version de StyleVision avant la release StyleVision 2005, vous recevrez une erreur.

**Note :** Les StyleVision Power Stylesheet sont créées utilisant Altova StyleVision.

## 24.9.3 Assigner une feuille de style StyleVision

La commande **Assigner une feuille de style StyleVision** assigne une StyleVision Power Stylesheet (SPS) à un **document XML** pour permettre l'affichage et l'édition de ce document XML dans Authentic View. La StyleVision Power Stylesheet qui doit être assignée au fichier XML doit être basée sur le même schéma que celui sur lequel le fichier XML se base.

Pour assigner une StyleVision Power Stylesheet à un fichier XML :

1. Activer le fichier XML et sélectionner **Assigner une feuille de style StyleVision**.
2. La commande ouvre un dialogue dans lequel vous spécifiez le fichier StyleVision Power Stylesheet que vous souhaitez assigner au XML.
3. Cliquer sur **OK** pour insérer l'instruction SPS requise dans votre document XML. Veuillez noter que vous pouvez rendre le chemin du fichier assigné relatif en cliquant sur la case *Rendre chemin relatif à*. Vous pouvez aussi sélectionner un fichier par le biais de la ressource globale ou d'une URL (cliquer sur la touche **Chercher**) ou sur un fichier dans une des fenêtres ouvertes dans XMLSpy (cliquer sur la touche **Fenêtre**).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<?altova_sps HTML-Orgchart.sps?>
```

Dans l'exemple ci-dessus, StyleVision Power Stylesheet est appelée `HTML_Orgchart.sps`, et se trouve dans le même répertoire que le fichier XML.

**Note :** Les versions précédentes des produits Altova utilisent une instruction de traitement avec une cible ou un nom de `xmlspysps`, une instruction de traitement ressemblerait donc à `<?xmlspysps HTML-Orgchart.sps?>`. Ces instructions de traitement plus anciennes sont toujours valides avec Authentic View dans les versions actuelles des produits Altova.

## 24.9.4 Éditer une feuille de style StyleVision

La commande **Éditer une feuille de style StyleVision** est uniquement disponible dans le mode Authentic (ce qui implique que StyleVision Power Stylesheet a été assignée au document XML). La commande lance StyleVision et vous permet d'éditer la StyleVision Power Stylesheet immédiatement dans StyleVision.

## 24.9.5 Sélectionner nouvelle ligne avec données XML à éditer

La commande **Sélectionner nouvelle ligne avec données XML à éditer** vous permet de sélectionner une nouvelle ligne depuis la table pertinente dans une BD XML (comme IBM DB2). Cette ligne apparaît dans Authentic View, peut y être éditée et puis enregistrée dans la BD.

Lorsqu'une BD XML est utilisée en tant que la source de données XML, les données XML qui sont affichées dans Authentic View sont celles du document XML contenu dans une des cellules de la colonne de données XML. La commande **Sélectionner nouvelle ligne avec données XML à éditer** vous permet de choisir un document depuis une autre cellule (ou ligne) de cette colonne XML. La sélection de la commande **Sélectionner nouvelle ligne** permet d'afficher le dialogue Choisir le champ XML (*capture d'écran ci-dessous*), qui affiche la table contenant la colonne XML.




Vous pouvez saisir un filtre pour cette table. Le filtre devrait être une clause SQL `WHERE` (uniquement la condition, sans le mot-clé `WHERE`, par exemple : `CID>1002`). Cliquer sur **Mettre à jour** pour réinitialiser le dialogue. Dans la capture d'écran ci-dessus, vous pouvez voir le résultat d'un mode filtré. Ensuite, sélectionner la cellule contenant le document XML requis et cliquer sur **OK**. Le document XML dans la cellule (ligne) sélectionnée est chargé dans Authentic View.

## 24.9.6 Signature XML

La commande **XML Signature** est disponible dans le Mode Authentic si les Signatures XML ont été activées pour la SPS associée. La commande **Signature XML** est aussi disponible en tant que l'icône de barre d'outils Signature XML dans la barre d'outils Authentic.

### Vérification et certificat/mot de passe

Cliquer sur la commande **Signature XML** pour lancer le processus de vérification de la signature. Si aucune signature n'est présente dans le document, un message s'affichera dans le dialogue de Signature XML (*voir capture d'écran ci-dessous*), et le dialogue aura une touche qui permet à l'utilisateur Authentic View de signer le document.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Si la touche **Choisir propre certificat** ou **Choisir propre mot de passe** se trouve dans ce dialogue, cela signifie que le Authentic View a reçu l'option de choisir un certificat ou mot de passe propre. (Le fait de savoir si un certificat ou un mot de passe doit être choisi aura été décidé par le designer de la SPS au moment de la configuration de la signature. La signature sera soit basée sur un certificat ou sur un mot de passe.) Cliquer sur un de ces boutons, s'ils sont présents dans le dialogue, activer l'utilisateur Authentic View pour charger un certificat ou saisir un mot de passe. La sélection de l'utilisateur Authentic View est stockée dans la mémoire et est valide pour la session actuelle uniquement. Si, après avoir choisi un certificat ou un mot de passe, le document ou l'application est fermée, les paramètres du certificat/mot de passe sont rétablis sur les paramètres enregistrés à l'origine avec la SPS.

## Informations de vérification et d'authentification

Si le processus de vérification est exécuté sur un document signé, deux situations sont possibles. Premièrement : si l'information d'authentification est disponible (dans la signature ou la SPS), alors le processus de vérification est exécuté directement et le résultat est affiché (*capture d'écran ci-dessous*).




L'information d'authentification est soit l'information de la clé de signature ou le mot de passe de signature. Le designer de la SPS aura spécifié si l'information de la clé du certificat est enregistrée dans la signature lorsque le document XML est signé ou, dans le cas d'une signature à base de mot de passe, si le mot de passe est enregistré dans la SPS. Dans les deux cas, l'authentification est disponible. Par conséquence le processus de vérification sera exécuté directement, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une entrée de la part de l'utilisateur Authentic View.

La deuxième situation possible se produit lorsque l'information d'authentification n'est pas disponible dans la signature (information de la clé du certificat) ou le fichier SPS (mot de passe). Dans cette situation, l'utilisateur Authentic View sera invité à fournir l'information d'authentification : un mot de passe (*voir capture d'écran ci-dessous*) ou l'emplacement d'un certificat. Si la SPS permet à Authentic View de sélectionner leur propre mot de passe ou certificat, cliquez sur **Sélectionner propre mot de passe (ou Certificat)** à cette fin




## 24.9.7 Définir les entités XML

Vous pouvez définir des entités à utiliser dans Authentic View, que votre document soit basé sur une DTD ou sur un Schéma XML. Une fois définies, ces entités sont affichées dans l'Assistant à la saisie Entités et dans le sous-menu **Insérer entité** du menu contextuel. Lorsque vous double-cliquez sur une entité dans l'Assistant à la saisie Entité, cette entité est insérée au niveau de l'insertion du curseur.

Une entité est utile si vous comptez utiliser une chaîne de texte, un fragment XML, ou une autre ressource externe dans plusieurs endroits de votre document. Vous définissez l'entité, qui, en principe consiste en un nom bref qui représente les données requises, dans le dialogue Définir entités. Une fois avoir défini une entité, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs endroits de votre document. Cela vous aide à économiser du temps et améliore l'entretien considérablement.

Il existe deux types généraux d'entités que vous pouvez utiliser dans votre document: une **entité parsée**, qui est une donnée XML (soit une chaîne de texte soit un fragment d'un document XML), ou une **entité non-parsée**, qui est une donnée non-XML comme un fichier binaire (généralement un graphique, un son, ou un objet multimédia). Chaque entité possède un nom et une valeur. Dans le cas des entités parsées, l'entité est un espace réservé pour les données XML. La valeur de l'entité est soit la donnée XML elle-même, soit une URI qui pointe vers un fichier `.xml` qui contient les données XML. Dans le cas des entités non-parsées, la valeur de l'entité est une URI qui pointe vers le fichier de données non-XML.

Pour définir une entité :

1. Cliquer sur **Authentic | Définir les entités XML**. Cela permet d'ouvrir le dialogue Définir les entités.

 © 2019-2025 Altova GmbH




2. Saisir le nom de votre entité dans le champ **Nom**. Il s'agit du nom qui apparaîtra dans l'Assistant à la saisie Entité.
3. Saisir le type d'entité à partir de la liste déroulante dans le champ **Type**. Trois types sont possibles. Une entité **Interne** est une entité pour laquelle le texte à utiliser est stocké dans le document XML lui-même. Le fait de choisir **PUBLIC** ou **SYSTEM** spécifie que la ressource est située en-dehors du fichier XML, et qu'elle sera localisée avec un identifiant public ou un identifiant de système, respectivement. Un identifiant de système est une URI qui donne l'emplacement de la ressource. Un identifiant public est un identifiant indépendant de tout endroit, qui permet à certains processeurs d'identifier la ressource. Si vous spécifiez aussi bien un identifiant public et de système, l'identifiant public résoudra à l'identifiant de système et l'identifiant de système sera utilisé.
4. Si vous avez sélectionné PUBLIC en tant que le Type, saisir l'identifiant public de votre ressource dans le champ PUBLIC. Si vous avez sélectionné Internal ou SYSTEM en tant que votre Type, le champ PUBLIC sera désactivé.
5. Dans le champ **Valeur/Chemin**, vous pouvez saisir un des types suivants :

   - Si le type d'entité est Internal, saisir la chaîne de texte que vous souhaitez en tant que la valeur de votre entité. Ne pas ajouter de guillemets pour délimiter l'entrée. Tous les guillemets que vous saisissez seront traités en tant que partie intégrante de la chaîne de texte.
   - Si le type d'entité est SYSTEM, saisir l'URI de la ressource ou sélectionner une ressource sur votre réseau local en utilisant la touche **Chercher**. Si la ressource contient des données parsées, il doit s'agir d'un fichier XML (le fichier doit avoir une extension **.xml**). En alternative, la ressource peut être un fichier binaire, comme un fichier GIF.
   - Si le type d'entité est PUBLIC, vous devrez ajouter en plus un identifiant de système dans ce champ.

6. L'entrée NDATA indique au processeur que cette entité ne doit pas être parsée mais doit être envoyée au processeur pertinent. Le champ NDATA doit donc être utilisé uniquement avec des entités parsées.

## Fonctions de dialogue

Vous pouvez apposer, insérer et supprimer des entités en cliquant sur les touches appropriées. Vous pouvez aussi trier les entités par la valeur alphabétique de n'importe quelle colonne en cliquant sur l'en-tête de colonne

; cliquer une fois pour un tri dans l'ordre alphabétique ascendant, cliquer deux fois pour un tri dans l'ordre alphabétique descendant. Vous pouvez aussi redimensionner la fenêtre de dialogue et la largeur des colonnes.

Une fois qu'une entité a été utilisée dans le document XML, elle est verrouillée et ne peut pas être éditée dans le dialogue Définir les entités. Les entités verrouillées sont indiquées par un symbole de cadenas dans la première colonne. En verrouillant une entité, vous vous assurez que le document XML reste valide par rapport aux entités. (Le document serait invalide si une entité est référencée mais pas définie.)

Les entités doubles sont marquées.

### Limitations

- Une entité contenue dans une autre entité n'est pas résolue, ni dans le dialogue, Authentic View, ni dans la sortie XSLT, et le caractère "&" d'une telle entité est affiché dans sa forme échappée, par ex. `&`.
- Les entités externes ne sont pas résolues dans Authentic View, sauf dans le cas où une entité est un fichier d'image et qu'elle est saisie en tant que la valeur d'un attribut qui a été défini dans le schéma comme étant de type `ENTITY` ou `ENTITIES`. Ce genre d'entités est résolu lorsque le document est traité avec un XSLT généré depuis la SPS.

## 24.9.8 Afficher balisage

La commande **Afficher balisage** a un sous-menu avec des options pour contrôler L'affichage du balisage dans le document XML Authentic. Ces options sont décrites ci-dessous.

La commande **Masquer balisage** masque les symboles de balisage dans Authentic View.

La commande **Afficher petite balise** affiche les petits symboles de balisage dans Authentic View.

La commande **Afficher grande balise** affiche les grands symboles de balisage dans Authentic View.

La commande **Afficher balise mixte** affiche les symboles de balisage mixtes dans Authentic View. La personne qui conçoit StyleVision Power Stylesheet peut soit spécifier un grand balisage, petit balisage, ou pas de balisage pour des éléments/attributs individuels du document. L'utilisateur Authentic View voit ces balisages personnalisés dans le mode d'affichage.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 24.9.9 RichEdit

Passer avec la souris sur la commande **RichEdit** pour ouvrir un sous-menu contenant les commandes de marquage RichEdit (*capture d'écran ci-dessous*). Les commandes de menu de ce sous-menu sont uniquement activées dans Authentic View et lorsque le curseur est placé dans un élément qui a été créé en tant qu'un composant RichEdit dans le design SPS.




Les propriétés de style du texte du menu RichEdit seront appliquées au texte sélectionné lorsqu'une commande de marquage RichEdit est cliquée. L'utilisateur Authentic View peut, outre la police et la taille de la police spécifiée dans la barre d'outils Authentic, préciser en plus l'épaisseur de police, le style de police, la décoration de police, la couleur, la couleur d'arrière-plan et l'alignement du texte sélectionné.

## 24.9.10 Ajouter/Insérer/Dupliquer/Supprimer ligne

La commande **Ajouter ligne** appose une ligne à la table actuelle dans Authentic View.

La commande **Insérer ligne** insère une ligne à la table actuelle dans Authentic View.

La commande **Dupliquer ligne** duplique une ligne à la table actuelle dans Authentic View.

La commande **Supprimer ligne** supprime une ligne à la table actuelle dans Authentic View.

## 24.9.11 Réduire/agrandir balise

Cette commande est activée lorsque la balise Authentic a été activée (voir Afficher balisage) et la balise markup du nœud a été sélectionnée. Cliquer sur la commande quand le nœud est élargi, ceci réduit le nœud. Cliquer sur la commande quand le nœud est réduit, ceci élargit le nœud.

## 24.9.12 Déplacer Ligne, Supprimer Ligne

Les prochaines commandes de ligne suivantes sont activées dans Authentic View :

- **Déplacer Ligne vers le haut** déplace la ligne de table présente d'une ligne vers le haut dans Authentic View.
- **Déplacer Ligne vers le haut** déplace la ligne de table actuelle d'une ligne vers le haut dans Authentic View.
- **Supprimer Ligne** supprime la ligne actuelle.

## 24.9.13 Générer Document HTML, RTF, PDF, Word 2007+

Ces cinq commandes sont activées quand un fichier PXF est le fichier actif. Ces cinq documents génèrent les documents de sortie depuis le document XML de Authentic View stocké dans le fichier PXF :

- **Générer un document HTML**
- **Générer un document RTF**
- **Générer un document PDF**
- **Générer un document Word 2007+**
- **Générer un document Texte**

Les commandes sont également disponibles dans la barre d'outils du formulaire portable XML (PXF) (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




Cliquer sur les commandes individuelles ou boutons génère respectivement la sortie de HTML, RTF, PDF ou DocX.

Des commandes et boutons individuels sont activés si le fichier PXF a été configuré pour contenir la feuille de style pour ce format de sortie spécifique. Par exemple, si le fichier PXF a été configuré pour contenir les feuilles de style XSLT pour HTML et RTF, alors uniquement les commandes et boutons de la barre d'outils seront activés tandis que ceux pour la sortie texte, PDF et DocX (Word 2007+) seront désactivés.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 24.9.14 Emplacements approuvés

La commande Emplacements approuvés ouvre le dialogue Emplacements approuvés (*capture d'écran ci-dessous*) dans lequel vous pouvez spécifier les paramètres de sécurité pour les scripts dans une SPS. Lorsqu'un fichier XML basé sur une SPS contenant un script est transféré sur le Mode Authentic, l'exécution du script sera autorisée ou non selon les paramètres que vous définissez dans ce dialogue.




Les trois options disponibles sont :

- Les scripts Authentic sont toujours exécutés lorsqu'un fichier est ouvert dans le Mode Authentic.
- Les scripts Authentic ne sont jamais exécutés lorsqu'un fichier est ouvert dans le Mode Authentic.
- Seuls les scripts Authentic se trouvant dans des emplacements approuvés sont exécutés. La liste des emplacements (dossiers) approuvés est affichée dans le volet du bas. Utiliser la touche **Ajouter** pour chercher un dossier et l'ajouter à la liste. Pour supprimer une entrée de la liste, choisir une entrée dans la liste des Emplacements approuvés et cliquer sur **Supprimer**.

# 24.10 Menu DB

Le menu **DB** est le menu pour les opérations de base de données (BD). Il est affiché dans la capture d'écran ci-dessous et contient les items de menu listés ci-dessous. Les descriptions des commandes dans les sous-menu du menu BD se trouvent dans les sous-sections de cette section.




- Requête base de données, qui vous permet de requêter une variété de bases de données.
- IBM DB2, qui contient des commandes qui fournissent une prise en charge pour les fonctions spécifiques à IBM DB2.
- Serveur SQL, qui contient des commandes pour gérer les bases de données de serveurs SQL.

Les opérations décrites dans cette section nécessitent une connexion à une base de données (pour plus d'instructions, voir Se connecter à une base de données).

## 24.10.1 Requête de base de données

La commande **Requête de base de données** ouvre la fenêtre Requête de base de données (*capture d'écran ci-dessous*). Une fois que la fenêtre de requête est ouverte, l'affichage de son contenu peut être activé et désactivé en cliquant sur la commande **BD | Requête de la base de données** ou sur l'icône de la barre d'outils Requête de base de données .

 © 2019-2025 Altova GmbH




## Aperçu de la fenêtre de la Requête de la base de données

La fenêtre de la Requête de base de données consiste en trois parties :

- Un **volet Navigateur** en haut à gauche, qui affiche des informations de connexion et des tables de base de données.
- Un **volet Requête** en haut à droite, dans lequel la requête est saisie.
- Un **volet Résultats/Messages** à onglets. Le volet de Résultats affiche le résultat de la requête dans ce que nous appelons la Grille de résultat. Le volet Messages affiche des messages à propos de l'exécution de requête, y compris des avertissements et des erreurs.

La fenêtre Requête de base de données dispose d'une barre d'outils en haut de l'écran. À ce point, veuillez noter les deux icônes de la barre d'outils juste en-dessous. Les autres icônes de la barre d'outils sont décrits dans la section volet de requête : Description et fonctions.

| | |
|---|---|
| | Active et désactive le volet Navigateur. |
| | Active et désactive le volet Résultats/Messages |

### Aperçu du mécanisme de Requête de la base de données

Le mécanisme de Requête de la base de données est le suivant : il est également décrit en détail dans les sous-sections de cette section

1. Une connexion à la base de données est établie par le biais de la fenêtre Requête de la base de données. Les bases de données prises en charge comprennent : MS Access 2000 et 2003 ; Microsoft SQL Server ; Oracle ; MySQL ; Sybase et IBM DB2.
2. La base de données connectée ou les parties de la base de données sont affichées dans le volet Navigateur, qui peut être configuré pour s'adapter aux exigences de l'affichage.
3. Une requête rédigée dans une syntaxe appropriée à la base de données que vous souhaitez requêter est saisie dans le volet Requête, et la requête est exécutée.
4. Les résultats de la requête peuvent être consultées avec plusieurs filtres différents, édités et réenregistrés dans la BD.

## 24.10.1.1 Sources de données

Afin de requêter une base de données, vous devez tout d'abord vous connecter à la base de données requise. Cette section décrit comment procéder :

- Se connecter à une base de données et
- choisir la source de données requise et l'objet racine depuis plusieurs connexions existantes.

### Se connecter à une base de données

Cliquez sur la commande **Requête base de données** pour commencer à créer une connexion. Le dialogue Se connecter à une source de données (*capture d'écran ci-dessous*) apparaît. Sélectionnez le type BD que vous souhaitez et suivez les instructions de l'assistant.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Si la connexion BD a réussi, alors la fenêtre Requête de base de données apparaît. Pour établir des connexions vers d'autres BD à partir d'ici, cliquez sur l'icône **Quick Connect** dans la fenêtre Requête de base de données. Vous trouverez une description vous expliquant comment vous connecter à une base de données par le biais du dialogue Connexion rapide dans la section Se connecter à une source de données.

La table ci-dessous énumère toutes les bases de données prises en charge. Si votre application Altova est une version 64-bit, assurez-vous que vous avez accès aux pilotes de base de données 64-bit nécessaires pour la

base de données spécifique à laquelle vous tentez de vous connecter.

| Base de données | Notes |
|---|---|
| Firebird 2.x, 3.x, 4.x | |
| IBM DB2 DB2 8.x, 9.x, 10.x, 11.x | |
| IBM Db2 pour i6.x, 7.4, 7.5 | Les fichiers logiques sont pris en charge et présentés en tant qu'affichage. |
| IBM Informix 11.70 et ultérieur | |
| MariaDB 10 et ultérieur | MariaDB prend en charge les connexions natives. Aucun pilote séparé n'est nécessaire. |
| Microsoft Access 2003 et ultérieur | Au moment de la rédaction de ce manuel (début septembre 2019), il n'a y pas de Microsoft Access Runtime disponible pour Access 2019. Vous pouvez vous connecter à une base de données Access 2019 depuis les produits Altova uniquement si Microsoft Access 2016 Runtime est installé et uniquement si la base de données n'utilise pas le type de données « Large Number ». |
| Microsoft Azure SQL Database | SQL Server 2016 codebase |
| Microsoft SQL Server 2005 et ultérieur Microsoft SQL Server on Linux | |
| MySQL 5 et ultérieur | MySQL 5.7 et version ultérieure prennent en charge les connexions natives. Aucun pilote séparé n'est nécessaire. |
| Oracle 9i et ultérieur | |
| PostgreSQL 8 et ultérieur | Les connexions PostgreSQL sont prises en charge aussi bien en tant que connexions natives qu'en tant que connexions sur base pilote par le biais d'interfaces (pilotes) comme ODBC ou JDBC. Les connexions natives ne nécessitent pas de pilotes. |
| Progress OpenEdge 11.6 | |
| SQLite 3.x | Les connexions SQLite sont prises en charge en tant que connexions directes natives du fichier de base de données SQLite. Aucun pilote séparé n'est nécessaire. |

 © 2019-2025 Altova GmbH

| Base de données | Notes |
|---|---|
| | Dans l'affichage Authentic, les données provenant d'une base de données SQLite ne sont pas éditables. Si vous essayez d'enregistrer des données SQLite à partir de l'affichage Authentic, une boîte de messages vous informera de cette limitation connue. |
| Sybase ASE 15, 16 | |
| Teradata 16 | |

### Choisir la source de données requise

Toutes les connexions existantes et les objets racine de chacun d'entre eux sont listés, respectivement, dans deux listes de choix dans la barre d'outils de la fenêtre de Requête de la base de données (*capture d'écran ci-dessous*).




Dans la capture d'écran ci-dessus, une connexion a été établie à la base de données appelée `BookCatalog`. Cette BD n'a qu'un seul objet racine disponible - appelée `main`— et il a été sélectionné. La base de données et l'objet racine sont ensuite affichés dans le volet Navigateur.

## 24.10.1.2 Volet Navigateur : Consulter les objets BD

Le volet Navigateur fournit un aperçu des objets dans la base de données sélectionnée. Cet aperçu comprend des informations de contraintes de base de données, comme par exemple si une colonne est un clé primaire ou étrangère. Dans les bases de données IBM DB2 version 9, le Navigateur montre en plus des schéma XML enregistrés dans un dossier séparé.

Cette section décrit les éléments suivants :

- Les mises en page disponibles dans le volet Navigateur.

- Comment filtrer des objets de base de données.
- Comment trouver des objets de base de données.

## Mises en page du volet Navigateur

La mise en page par défaut de Dossiers affiche les objets de base de données de manière hiérarchique. Selon l'objet sélectionné, des options de menu contextuel différentes sont disponibles lorsque vous cliquez sur un item avec la touche de droite.




Pour sélectionner une mise en page pour le Navigateur, cliquer sur l'icône de mise en page dans la barre outils du volet Navigateur et choisir la mise en page depuis la liste déroulante (*capture d'écran ci-dessous*). Veuillez noter que l'icône change avec la mise en page sélectionnée.




Les mises en page disponibles sont :

- *Dossiers :* Organise les objets de base de données dans des dossiers sur la base d'un type d'objet dans une arborescence hiérarchique, il s'agit du paramètre par défaut.
- *Aucun schéma :* Semblable à la mise en page des Dossiers, sauf qu'il n'y a pas de dossiers de schéma de base de données ; les tables ne sont donc pas catégorisées par un schéma de base de données.
- *Aucun dossier :* Affiche des objets de base de données dans une hiérarchie sans utiliser de dossiers.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- *Plat:* Divise les objets de base de données par type dans le premier niveau hiérarchique. Par exemple, au lieu de colonnes contenues dans la table correspondante, toutes les colonnes sont affichées dans un dossier Colonnes séparé.
- *Dépendances de table :* Catégorise les tables conformément à leurs relations avec les autres tables. Il existe des catégories pour les tables avec des clés étrangères, des tables référencées par des clés étrangères et des tables qui n'ont pas de relations avec d'autres tables.

Pour trier les tables en tables Utilisateur et Système, passer à la mise en page Dossiers, Aucun schéma ou Plat, puis cliquer avec la touche de droite sur le dossier Tables et sélectionner **Trier dans les tables Utilisateur et Système**. Les tables sont triées alphabétiquement dans les dossiers Tables utilisateur et Tables système.

## Filtrer les objets de base de données

Dans le volet Navigateur (dans toutes les mises en page sauf Aucun dossier et Dépendances de table), les schémas, tables et modes peuvent être filtrés par un nom ou une partie de nom. Les objets sont filtrés pendant que vous saisissez les caractères, et le filtre est insensible à la casse par défaut.

Pour filtrer les objets dans le Navigateur, procéder comme suit :

1. Cliquer sur l'icône **Filtrer les contenus de dossier** dans la barre d'outils du volet Navigateur. Les icônes de filtre apparaissent à côté des dossiers Tables et Modes dans la mise en page actuellement sélectionnée (*capture d'écran ci-dessous*).




2. Cliquer sur l'icône de filtrer à côté du dossier que vous souhaitez filtrer et choisir l'option de filtre depuis le menu qui s'ouvre, par exemple `Contains`.




3. Dans le champ de saisie qui apparaît, saisir le string du filtre (dans la capture d'écran ci-dessous, le string de filtre dans le dossier `Tables` et `Functions` sont `Auth` and `STR`, respectivement, et ils filtrent les contenus de deux dossiers aux tables et fonctions qui correspondent au filtre respectif filter.st `NHE`).




## Trouver des objets de base de données

Pour trouver un item de base de données spécifique par son nom, vous pouvez utiliser le Localisateur d'objet du volet de Navigateur. Il fonctionne comme suit :

1. Dans la barre d'outils du volet Navigateur, cliquer sur l'icône du Localisateur d'objet. Une liste déroulante apparaît en bas du navigateur.
2. Saisir le string de recherche dans le champ de saisie de cette liste. Dans cette capture d'écran ci-dessous, nous avons saisi `author`. Cliquez sur la flèche pour afficher tous les objets contenant ce string.

 © 2019-2025 Altova GmbH




3. Cliquez sur l'objet dans la liste pour le voir dans le Navigateur.

## 24.10.1.3 Volet Requête : description et fonctions

Le volet Requête est un éditeur SQL intelligent pour la saisie de requêtes dans la base de données sélectionnée. Une fois avoir saisi la requête, cliquer sur la commande Exécuter de la fenêtre Requête de base de données pour exécuter la requête et afficher le résultat et les messages d'exécution dans le Volet Résultats/Messages. Vous trouverez une description du travail avec les requêtes dans la section suivante, Volet Requête : travailler avec des requêtes. Dans cette section, nous décrivons les fonctions principales du panneau Requête :

- Icônes de l'Éditeur SQL dans la barre d'outils de la Requête de base de données
- Options Éditeur SQL
- Définition des régions dans un script SQL
- Insertion des commentaires dans un script SQL
- Utilisation des signets

### Icônes Éditeur SQL dans la barre d'outils de la Requête de base de données

Les icônes suivantes dans la barre d'outils de la fenêtre Requête de base de données sont utilisées lors du travail avec l'Éditeur SQL :

| | | |
|---|---|---|
| | **Exécuter** | Exécute la déclaration SQL sélectionnée actuellement. Si le script contient plusieurs déclarations et qu'aucune n'est sélectionnée, toutes les déclarations seront exécutées. |
| | **Exécuter avec édition des données** | Identique à la commande Exécuter, sauf que les résultats (dans l'onglet Résultats) sont éditables. |
| | **Importer fichier SQL** | Ouvre un fichier SQL dans l'Éditeur SQL. |
| | **Exporter fichier SQL** | Enregistre les requêtes SQL dans un fichier SQL. |
| | **Annuler** | Annule un nombre illimité d'éditions dans l'Éditeur SQL. |
| | **Rétablir** | Rétablit un nombre illimité d'éditions dans l'Éditeur SQL. |
| | **Masquer Requête BD à l'ouverture de XML** | Définit si la fenêtre Requête de BD doit être masquée lorsqu'un document XML est ouvert pour l'édition. |
| | **Validation automatique à enregistrement XML** | Lorsqu'un document XML édité est enregistré dans XMLSpy, les changements sont validés dans la BD si cette option est activée. Sinon, les changements doivent être validés explicitement dans le volet Résultats. |
| | **Options** | Ouvrir le dialogue Options de l'Éditeur SQL. |
| | **Ouvrir Script SQL dans DatabaseSpy** | Ouvre le script SQL dans le produit DatabaseSpy d'Altova. |

## Options

Cliquer sur l'icône **Options** dans la barre d'outils Requête de base de données pour ouvrir le dialogue Options (*capture d'écran ci-dessous*). Un page de paramètres peut être sélectionnée dans le volet de gauche et les options sur cette page peuvent être sélectionnées. Cliquer sur la touche **Restaurer la page par défaut** de manière à réinitialiser les options sur cette page à leurs paramètres d'origine.


© 2019-2025 Altova GmbH




Les paramètres principaux sont les suivants :

- ***Général | Encodage :*** Options pour définir l'encodage des nouveaux fichiers SQL, des fichiers SQL existants pour lesquels l'encodage ne peut pas être détecté et pour le réglage du Byte Order Mark (BOM). (Si l'encodage des fichiers SQL existants peut être détecté, les fichiers sont ouverts et enregistrés sans changer l'encodage.)
- ***Éditeur SQL :*** les options pour activer et désactiver l'exécution de la coloration syntaxique et les connexions de source de données. Un timeout peut être défini pour l'exécution de la requête, et un dialogue pour modifier le timeout peut aussi être affiché si le délai spécifique est dépassé. Les assistants à la saisie réfèrent aux assistants à la saisie qui apparaissent en tant que partie de la fonction de remplissage automatique. Lorsque vous saisissez des déclarations SQL, l'éditeur affiche une liste de suggestions de remplissage automatique sensible au contexte. Ces suggestions peuvent être définies pour apparaître automatiquement. Si l'affichage automatique est éteint, vous pouvez demander une suggestion de remplissage automatique dans l'Éditeur SQL en appuyant sur **Ctrl+barre espace**. Le tampon pour les informations de l'assistant à la saisie peut être rempli soit lors de la connexion à la source de donnée, soit la première fois qu'elles sont nécessaires. La touche Paramètres Mode Texte ouvre la fenêtre des options du Mode Texte de XMLSpy.
- ***Éditeur SQL | Génération SQL :*** l'application génère des déclarations SQL lorsque vous glissez des objets depuis le volet Navigation dans le volet Requête. Les options pour la génération de déclaration SQL peuvent être définies dans l'onglet de génération SQL. Utiliser le volet *Base de données* pour sélectionner un type de base de données et définir les options de génération de déclaration individuellement pour les différents types de base de données avec lesquels vous travaillez. Cocher la case *Appliquer à toutes les bases de données* pour régler les options actuellement sélectionnées pour toutes les bases de données. Les options contiennent l'ajout de point-virgule aux déclaration et d'entourer les identifieurs avec des caractères d'échappement. Si la case à cocher *Ajouter points-virgules à la fin de la déclaration* est activée, Un point-virgule sera ajouté lorsque vous générez une déclaration SQL dans l'Éditeur SQL. Veuillez noter que l'édition des données dans les bases de

données Oracle et les bases de données IBM iSeries et DB2 via une connexion JDBC est uniquement possible si cette case est décochée.

- ***Éditeur SQL | Mode Résultat :*** options pour configurer l'onglet Résultat.
- ***Éditeur SQL | Polices :*** options pour configurer le style de police du texte dans l'Éditeur texte et dans le Mode Résultat.

## Définition des régions dans un script SQL

Les Régions sont des sections dans des scripts SQL qui sont marquées et déclarées comme constituant une unité. Les régions peuvent être réduites et agrandies pour dissimuler ou montrer des parties du script. Il est également possible d'imbriquer des régions dans d'autres régions. Les régions sont délimitées par des commentaires `--region` et `--endregion`, respectivement, avant et après la région. En option, les régions peuvent recevoir un nom qui est saisi après le délimiteur `-- region` (*voir capture d'écran ci-dessous*).




Pour insérer une région, sélectionner les déclarations à effectuer dans une région, cliquer avec la touche de droite et choisir **Insérer Région**. La région agrandissable/réduisible est créée. Ajouter un nom si vous le souhaitez. Dans la capture d'écran ci-dessus, veuillez noter la numérotation de ligne. Pour supprimer une région, supprimer les deux délimiteurs `--region` et `--endregion`.

## Insertion des commentaires dans un script SQL

Le texte contenu dans un script SQL peut être décommenté. Ces portions du script sont sautées lorsque le script est exécuté.

- Pour décommenter un bloc, marquer le bloc, cliquer avec la touche de droite et sélectionner **Insérer/Supprimer commentaire de bloc**. Pour supprimer le commentaire de bloc, marquer le commentaire, cliquer avec la touche de droite et sélectionner **Insérer/Supprimer commentaire de bloc**.
- Pour décommenter une ligne ou une partie de ligne, placer le curseur à l'endroit où le commentaire de ligne devrait démarrer, cliquer avec la touche de droite et sélectionner **Insérer/Supprimer commentaire de ligne**. Pour supprimer le commentaire de ligne, marquer le commentaire, cliquer avec la touche de droite et sélectionner **Insérer/Supprimer commentaire de ligne**.

## Signets

Les signets peuvent être insérés à des lignes spécifiques et vous pouvez ensuite parcourir les signets dans le document. Pour insérer un signet, placez le curseur dans la ligne à marquer, cliquez avec la touche de droite et sélectionnez **Insérer/Supprimer le signet**. Pour vous rendre au signet suivant ou précédent, cliquer avec la touche de droite et sélectionner **Aller au signet suivant** ou **Aller au signet précédent**, respectivement. Pour supprimer un signet, placer le curseur dans la ligne où vous souhaitez supprimer le signet, cliquer avec la

 © 2019-2025 Altova GmbH

touche de droite et sélectionner **Insérer/Supprimer signet**. Pour supprimer tous les signets, cliquer avec la touche de droite et sélectionner **Supprimer tous les signets**.

## 24.10.1.4 Volet Requête : travailler avec des requêtes

Une fois vous être connecté à une base de données, un script SQL peut être saisi dans l'Éditeur SQL et être exécuté. Cette section décrit :

- Comment un script SQL est saisi dans l'Éditeur SQL.
- Comment le script est exécuté dans la fenêtre de Requête de la base de données.

Les icônes suivantes sont mentionnées dans cette section :

| | | |
|---|---|---|
| | **Exécuter la requête** | Exécute une déclaration SQL sélectionnée actuellement. Si le script contient plusieurs déclarations et qu'aucune n'est sélectionnée, toutes seront exécutées. |
| | **Exécuter pour l'édition des données** | Identique à la commande Exécuter, sauf que les résultats (dans l'onglet Résultats) sont éditables. |
| | **Importer fichier SQL** | Ouvre un fichier SQL dans l'Éditeur SQL. |

### Créer des déclarations SQL et des scripts dans l'Éditeur SQL

Les méthodes de GUI suivantes peuvent être utilisées pour créer des déclarations SQL ou des scripts :

- *Glisser et déposer :* glisser un objet depuis le volet Navigateur dans l'Éditeur SQL. Une déclaration SQL est générée pour requêter la base de données pour cet objet.
- *Menu contextuel :* cliquer avec la touche de droite sur un objet dans le volet Navigateur et choisir **Afficher dans Éditeur SQL | Sélectionner**.
- *Saisie manuelle :* saisir les déclarations SQL directement dans l'Éditeur SQL. La fonction de remplissage automatique peut aider avec l'édition.
- *Importer un script SQL :* cliquer sur l'icône **Importer fichier SQL** dans la barre d'outils de la fenêtre Requête de base de données.

### Exécuter des déclarations SQL

Si le script SQL dans l'Éditeur SQL a plus d'une déclaration SQL, choisir la déclaration à exécuter et cliquer sur l'icône **Exécuter** ou **Exécuter avec édition des données** dans la barre d'outils de la fenêtre Requête de la base de données. Si aucune déclaration n'est sélectionnée dans le script SQL, toutes les déclarations dans le script seront exécutées. Les données de la base de données sont extraites et affichées en tant que grille dans l'onglet Résultats. Si vous avez sélectionné **Exécuter avec édition des données**, les données extraites dans la Grille de résultat peuvent être éditées. Des messages concernant l'exécution sont affichés dans l'onglet Messages.

## 24.10.1.5 Résultats et Messages

Le volet Résultats/Messages a deux onglets :

- L'onglet Résultats montre les données extraites par la requête.
- L'onglet Messages montre les messages concernant l'exécution de la requête.

### Onglet Résultats

Les données extraites par la requête sont affichées sous la forme de l'onglet des Résultats (*capture d'écran ci-dessous*).

| | Author_ID | AuthorName | Website | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stephen King | www.stephenking.com | US |
| 2 | 2 | Ragnar Jonasson | www.ragnarjonasson.com | Iceland |
| 3 | 3 | Bram Stoker | www.bramstoker.org | UK |
| 4 | 4 | Charles Dickens | www.charlesdickensinfo.com | UK |

Si les résultats de la requête contiennent des données XML, comme, par exemple, ce serait le cas avec les bases de données IBM DB2, alors les documents XML dans l'onglet Résultats sont indiqués par une icône XML (voir *capture d'écran ci-dessous*). Si la commande de la barre d'outils **Exécuter pour l'édition des données** a été utilisée (à la place de la commande de barre d'outils **Exécuter Requête**), alors les documents XML sont affichés avec l'icône **Editable XML**.

| | CID | INFO | HISTORY |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><n1:customeri... | (NULL) |
| 2 | 1001 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><customerinfo ... | (NULL) |
| 3 | 1002 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><customerinfo ... | (NULL) |
| 4 | 1003 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><customerinfo ... | (NULL) |
| 5 | 1004 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><customerinfo ... | (NULL) |
| 6 | 1005 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><customerinfo ... | (NULL) |

Finished Retrieval Rows: 6, Cols: 3 0.110 sec 15:42:49

Results Messages

Les opérations suivantes peuvent être effectuées dans l'onglet Résultats, par le biais du menu contextuel qui s'ouvre lorsque vous cliquez dans l'emplacement approprié avec la touche de droite dans l'onglet Résultats:

- *Trier dans une colonne :* cliquer avec la touche de droite n'importe où dans la colonne sur laquelle les enregistrements doivent être triés, puis sélectionner **Trier | Croissant/Décroissant/Réinitialiser défaut**.
- *Copier dans le Presse-papiers :* Cela consiste en deux étapes : (i) choisir la plage des données ; et (ii) copier la sélection. Les données peuvent être sélectionnées de plusieurs manières : **(i) en cliquant**

 © 2019-2025 Altova GmbH

**une en-tête de colonne ou un numéro de ligne pour sélectionner la colonne ou la ligne respectivement ; (ii) sélectionner les cellules individuelles (utiliser les touches** Shift **et/ou** Ctrl pour sélectionner plusieurs cellules) ; (iii) cliquer dans une cellule avec le bouton de droite et sélectionner **Sélection | Ligne/Colonne/Tout**. Une fois avoir effectué la sélection, cliquer avec la touche de droite et sélectionner **Copier cellules sélectionnées**. Ceci copie la sélection dans le presse-papiers, à partir de là elle peut être collée dans une autre application.

- *Ajouter une nouvelle ligne :* si la requête a été exécutée pour l'édition, cliquer avec la touche de droite n'importe où dans le volet Résultats pour accéder à la commande **Ajouter ligne**.
- *Supprimer une ligne :* si la requête a été exécutée pour l'édition, cliquer avec la touche de droite n'importe où dans une ligne pour accéder à la commande **Dupliquer ligne**.
- *Éditer des entrées :* si la requête a été exécutée pour l'édition, des champs individuels peuvent être édités. Pour valider les changements, cliquer sur la touche **Valider** dans la barre d'outils de l'onglet Résultats.
- *Éditer des entrées XML :* Cette fonction est prise en charge pour les bases de données IBM DB2, SQLServer, PostgreSQL (8.3 et plus) et Oracle (9 et plus) et uniquement pour les tables de BD qui ont une clé primaire. Si la requête a été exécutée pour l'édition et qu'un champ éditable est un champ XML, le fait de cliquer sur l'icône XML Éditable dans la Grille de résultats ouvre le menu Éditer XML (*capture d'écran ci-dessous*). Un champ XML peut aussi être ouvert pour l'édition des données en cliquant avec la touche de droite sur le champ XML se trouvant dans le volet Dossiers et en sélectionnant la commande **Éditer données**.




La commande **Ouvrir pour éditer** ouvre le document dans une fenêtre XMLSpy, et l'icône **Editable XML** change en , dans laquelle les trois points sont en rouge. Lorsque ce document est enregistré et si l'icône **Validation automatique des modifications XML** dans la barre d'outils Requête de base de données a été sélectionnée lorsque le document a été ouvert, les changements du document XML sont validés automatiquement dans la base de données. Sinon, les modifications enregistrées devront être validées avec la touche **Valider** du volet Résultats. (Veuillez noter que pour passer entre la fenêtre de document XML et la fenêtre de Requête de base de données, vous devez cliquer sur la commande **BD | Requête de base de données**.) La commande **Charger le Document XML depuis le fichier** charge un document XML externe dans le champ sélectionné de la base de données. La commande Enregistrer Document XML sous fichier enregistre le document XML du champ sélectionné de la base de données vers un emplacement de fichier de votre choix. La commande Attribuer Schéma XML ouvre le dialogue Choisir le dialogue Schéma XML dans lequel vous pouvez sélectionner un Schéma XML à attribuer au document XML. Cette attribution est enregistrée dans la base de données. L'attribution de Schéma XML est expliquée en détail dans la section, IBM DB2 | Assigner Schéma XML.

- *Définir NUL, Définir défaut, Annuler les modifications pour cette cellule :* si la requête a été exécutée pour l'édition, cliquer avec la touche de droite dans une cellule permet l'accès aux commandes permettant de définir une valeur NULL ou, si définie, une valeur par défaut de colonne pour cette cellule. Les changements effectués dans une cellule peuvent être annulés avec la commande **Annuler les changements pour cette cellule** ; la valeur éditée actuellement est remplacée par la valeur actuelle dans la BD.

L'onglet Résultats dispose des icônes de barre d'outils suivantes :

| | | |
|---|---|---|
| | **Aller à l'instruction** | Marque l'instruction dans l'Éditeur SQL qui a produit le résultat actuel. |
| | **Chercher** | Trouve un texte dans le volet Résultats. Le contenu du document XML est aussi parcouru. |
| | **Ajouter nouvelle ligne** | Ajoute une nouvelle ligne à la Grille Résultat. |
| | **Supprimer une ligne** | Supprime la ligne actuelle dans la Grille Résultat. |
| | **Annuler les changements de la Grille de résultat** | Annule toutes les modifications effectuées dans la Grille Résultat. |
| Commit | **Valider** | Valide les modifications effectuées dans la Grille Résultat dans la base de données. |

## Onglet Messages

L'onglet Messages fournit des informations concernant l'instruction SQL exécutée précédemment et rapporte les erreurs ou les messages d'avertissement.




La barre d'outils de l'onglet Messages contient des icônes qui vous permettent de personnaliser l'affichage, de le parcourir et de copier des messages au presse-papier. L'icône **Filtre** permet l'affichage de types de messages particuliers à activer/désactiver. Les icônes **Suivant** et **Précédent** déplacent la sélection vers le haut ou le bas de la liste, respectivement. Les messages peuvent aussi être copiés avec ou sans leurs composants enfant sur le presse-papiers, leur permettant d'être collés dans des documents. La fonction Trouver vous permet de spécifier un terme de recherche et d'effectuer une recherche dans la liste. Enfin, l'icône **Effacer** efface les contenus du volet Messages.

**Note :** Ces icônes de barre d'outils sont aussi disponibles en tant que commandes de menu contextuel.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 24.10.2 IBM DB2

L'item de menu **IBM DB2** déroule un sous-menu contenant des commandes (i) pour enregistrer et désenregistrer des schémas avec une base de données IBM DB2 (**Gérer Schémas XML**), et (ii) pour attribuer des schémas pour une validation de fichier XML (**Attribuer Schéma XML**).

Ces deux mécanismes exigent que vous vous connectiez à la base de données IBM DB2 requise. Pour un exemple de connexion, voir l'Exemple : IBM DB2 (ODBC). Dans cette section, l'attention est portée sur la gestion des schémas dans une base de données IBM DB2 et comment attribuer des Schémas XML à un fichier XML BD.

**Note :** La grille de résultat de la fenêtre de requête de base de données fournit une fonction importante pour travailler avec les fichiers XML dans les bases de données IBM DB2. Cette fonction comprend la capacité d'ouvrir des fichiers pour l'édition, le chargement de fichiers XML dans des cellules BD en tant que fichiers XML, enregistrer ces fichiers XML BD en externe, et d'attribuer des Schémas XML à des fichiers XML BD.

### 24.10.2.1 Gérer les Schémas XML

La fonction **Gérer les schéma XML** permet d'ajouter et d'extraire des schémas dans des schémas de bases de données individuelles dans un base de données IBM DB2. Pour gérer les schémas, vous devez procéder comme suit :

- Connectez-vous à la base de données IBM DB2
- Choisir le schéma de base de données pour lequel les schémas doivent être ajoutés ou abandonnés
- Exécuter les actions de gestion de schéma.

Ces étapes sont décrites en détail ci-dessous.

#### Se connecter à une base de données IBM DB2

Cliquer sur la commande **Gérer les schémas XML** pour ouvrir la Gestion de Schéma XML pour le dialogue Bases de données (*capture d'écran ci-dessous*).




La première chose à faire, s'il n'y a pas de connexion à la base de données requise est de vous y connecter. Si une connexion existe déjà, elle apparaît dans la liste de choix de la Base de données. Pour lancer le processus de connexion, cliquer sur l'icône Connexion rapide dans le dialogue. Le dialogue Connexion rapide s'ouvre, avec lequel vous pouvez établir la connexion à la base de données (pour plus de détails, voir Se connecter à une base de données).

## Afficher la liste des schémas XML

Une fois que la connexion à la base de données IBM DB2 a été établie, la base de données est listée dans la liste de choix à gauche (*voir capture d'écran ci-dessous*). Si plus d'une connexion est ouverte actuellement, vous pouvez sélectionner la base de données requise dans cette liste de choix. Dans la capture d'écran ci-dessous, la base de données StyleVision DB a été sélectionnée.




 © 2019-2025 Altova GmbH

La liste de choix de droite liste tous les schémas de base de données de la base de données IBM DB2 actuellement sélectionnée. Lorsqu'un schéma de base de données est sélectionné dans cette liste de choix, tous les Schémas XML enregistrés pour le schéma de base de données sélectionné sont affichés dans le volet principal. Dans la capture d'écran ci-dessus, tous les Schémas XML enregistrés avec le schéma de base de données `Altova_User` sont listés, avec leurs emplacements. Cocher la case Afficher détails pour afficher des informations supplémentaires dans le volet principal.

## Gérer les Schémas XML

La liste des schémas dans le volet principal représente les schémas enregistrés pour le schéma de base de données sélectionné. Une fois que la liste des Schémas XML est affichée, vous pouvez ajouter des schémas à la liste ou supprimer des schémas depuis cette liste.

Pour ajouter un schéma, cliquer sur la touche **Ajouter**, chercher le fichier de schéma requis et le sélectionner. Le fichier de schéma sélectionné est ajouté à la liste dans le volet principal. Cliquer sur la touche **Valider les modifications** pour enregistrer le schéma récemment ajouté avec le schéma de base de données.

Pour annuler un schéma, sélectionner le schéma dans le volet principal et cliquer sur la touche **Annuler schéma**. Un flag Annuler est attribué au schéma, indiquant qu'il est programmé pour l'annulation lors de la prochaine validation. Le flag Annuler peut être supprimé en sélectionnant le schéma marqué du flag et en cliquant sur la touche **supprimer flag Annuler**. Lorsque la touche **Valider modifications** est cliquée, tous les schémas qui ont été marqués à l'annulation seront désenregistrés depuis le schéma de la base de données.

Cliquer sur la touche Afficher Schéma pour ouvrir le schéma dans XMLSpy. Pour fermer le dialogue Gestion de schéma XML, cliquer sur la touche **Fermer**.

## Rapports

Lorsque la touche **Valider modifications** est cliquée, la base de données est modifiée conformément aux modifications que vous avez effectuées. Un rapport de l'action de validation est affiché dans le volet Valider (*capture d'écran ci-dessous*), vous permettant d'évaluer le succès de l'action et d'effectuer un débogage le cas échéant. Chaque rapport sera affiché en-dessous du rapport précédent.




Le volet Rapport comporte une barre outils contenant des icônes qui vous permettent de personnaliser l'affichage de la liste de rapports, de parcourir la liste, de copier des messages de rapport, de chercher du texte et d'effacer le volet (*voir capture d'écran ci-dessous*).




L'icône **Filtre** permet l'affichage de types particuliers de messages à activer et désactiver. Les icônes **Suivant** et **Précédent** déplacent la sélection vers le haut ou le bas de la liste, respectivement. Vous pouvez aussi copier des messages avec ou sans leurs composants enfants dans le presse-papiers, vous pour les coller dans des documents. La fonction **Chercher** permet de spécifier un terme de recherche et puis de chercher ce terme dans la liste de haut en bas ou inversement. Enfin, l'icône **Supprimer** efface les contenus du volet Rapport.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 24.10.2.2 Attribuer un Schéma XML

La fonction Attribuer un Schéma XML attribue un schéma à un fichier XML ouvert pour l'édition par le biais de la Grille de Résultat de la fenêtre Requête de base de données. Une fois que l'attribution est effectuée, le fichier XML peut être validé par rapport au schéma attribué. L'attribution est rédigée sur la BD lorsque le fichier XML est enregistré sous XMLSpy.

### Ouvrir un fichier XML de BD pour l'édition

Dans la fenêtre de Requête de base de données, lorsqu'une requête est adressée à une BD XML et que la requête est exécutée pour l'édition de données, la Grille de Résultats située en bas de la fenêtre de Requête de base de données fournit l'accès aux fichiers XML dans la base de données pour qu'ils puissent être éditées (*voir capture d'écran ci-dessous*).




Cliquer sur l'icône XML pour ouvrir le menu suivant.




Choisir la commande **Ouvrir pour éditer** pour ouvrir le document XML dans XMLSpy, où il peut être édité.

## Attribuer un schéma au fichier XML de BD

Ce n'est que lorsque le fichier XML de BD est ouvert pour être édité dans XMLSpy que la commande **IBM DB2 | Attribuer un schéma XML** est activée. Une fois que le document XML est activé dans XMLSpy, cliquer sur la commande **Attribuer Schéma XML** pour ouvrir le dialogue Choisir Schéma XML (*capture d'écran ci-dessous*).




Un schéma peut être choisi à partir de ceux stockés dans la base de données (ils sont listés dans la liste déroulante Schéma de la liste de choix Base de données), ou bien à partir des fichiers externes qui peuvent être parcourus. Cliquer sur **OK** pour attribuer le schéma au fichier XML. Veuillez noter que l'attribution n'est pas écrite dans le fichier XML. Lorsque le fichier XML est enregistré dans XMLSpy—et si l'icône Validation automatique des modifications XML située dans la barre d'outils Requête base de donnée a été sélectionnée lors de l'ouverture du document, alors l'attribution du schéma est enregistrée dans la base de données. Veuillez noter que l'attribution de schéma est rédigée dans la base de données et **pas** dans le fichier XML.

**Note :** Le menu Éditer XML dans la Grille de résultats de la fenêtre Requête de base de données dispose également d'une commande **Attribuer Schéma XML** (*voir capture d'écran ci-dessous*), qui attribue aussi un schéma au fichier XML BD.




La différence entre les deux commandes Attribuer Schéma XML est que la commande dans le menu B**D | IBM DB2** vous permet d'attribuer une Schéma XML pendant que vous éditez le fichier XML vous permettant par là

 © 2019-2025 Altova GmbH

même de modifier les attributions du schéma, tout en éditant le document XML et en validant le document XML immédiatement.

## 24.10.3 Serveur SQL

L'item de menu **Serveur SQL** déroule un sous-menu contenant la commande Gérer les Schémas XML.

### 24.10.3.1 Gérer les Schémas XML

La gestion de Schéma XML pour les bases de données vous permet d'ajouter et de supprimer des Schémas XML depuis l'archivage de schéma d'une base de données XML. Une fois s'être connecté à la base de données, XMLSpy fournit la gestion de Schéma XML pour le dialogue Bases de données, dans lequel les Schémas XML peuvent être gérés.




La boîte de dialogue fournit une icône Quick Connect qui appelle Quick Connect wizard á se connecter à la source de données. Si plus d'une connexion existe actuellement, la connexion requise peut être sélectionnée depuis la liste de choix située dans le côté gauche. L'objet racine requis peut ensuite être sélectionné depuis la liste de choix située à droite. Tous les Schémas XML se trouvant actuellement dans l'archivage pour cet objet racine sont affichés dans la fenêtre du dialogue. Le nom, l'emplacement et l'espace de nom de chaque schéma sont listés.

Notez que les schémas stockés peuvent aussi être consultés dans la fenêtre de requête de la base de données *(voir la capture d'écran ci-dessous)*, mais ils ne peuvent pas être gérés ici. Pour gérer les schémas, utilisez le dialogue Gestions des Schémas XML pour les bases de données.




Dans le dialogue Gestion des Schémas XML, vous pouvez faire les choses suivantes :

- Ajouter un schéma utilisant le bouton **Ajouter Schéma**. Le schéma sélectionné sera apposé à la liste et marqué pour l'addition.
- Marquer des schémas dans la liste pour suppression avec la touche **Annuler schéma**. Le Drop flag peut être supprimé avec le bouton **Remove Drop Flag** .
- Ouvrir un schéma sélectionné dans le Mode Schéma en cliquant sur la touche **Afficher schéma**.
- Valider l'ajout et annuler les changements (suppression) avec la touche **Valider modifications**.

Une fois que les changements ont été archivés, un rapport de l'action d'archivage peut être consultée dans l'onglet Rapport (capture d'écran ci-dessous).

 © 2019-2025 Altova GmbH




## 24.10.4 Oracle XML DB

XMLSpy vous permet de vous connecter et de requêter des bases de données DB XML Oracle.

Les fonctions des bases de données suivantes sont prises en charge :

- Ajouter (et enregistrer) un Schéma XML à la DB XML Oracle. Le client DB XML Oracle doit être installé pour que vous puissiez enregistrer les Schémas XML par le biais de XMLSpy.
- Ouvrir et supprimer les schémas
- Requêter la base de donnés à l'aide des déclarations XPath (DBUri)
- Chercher des documents XML (avec WebDAV)
- Créer un document XML sur la base d'un schéma enregistré dans la base de données

Processus d'installation général :

- Télécharger et installer XMLSpy
- Installer serveur Oracle (le cas échéant)
- Créer une base de données Oracle

### 24.10.4.1 Gérer les Schémas XML

La gestion de Schéma XML pour les bases de données vous permet d'ajouter et de supprimer des Schémas XML depuis l'archivage de schéma d'une base de données XML. Une fois s'être connecté à la base de données, XMLSpy fournit la gestion de Schéma XML pour le dialogue Bases de données, dans lequel les Schémas XML peuvent être gérés.




La boîte de dialogue fournit une icône Quick Connect qui appelle Quick Connect wizard á se connecter à la source de données. Si plus d'une connexion existe actuellement, la connexion requise peut être sélectionnée depuis la liste de choix située dans le côté gauche. L'objet racine requis peut ensuite être sélectionné depuis la liste de choix située à droite. Tous les Schémas XML se trouvant actuellement dans l'archivage pour cet objet racine sont affichés dans la fenêtre du dialogue. Le nom, l'emplacement et l'espace de nom de chaque schéma sont listés.

Notez que les schémas stockés peuvent aussi être consultés dans la fenêtre de requête de la base de données *(voir la capture d'écran ci-dessous)*, mais ils ne peuvent pas être gérés ici. Pour gérer les schémas, utilisez le dialogue Gestions des Schémas XML pour les bases de données.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Dans le dialogue Gestion des Schémas XML, vous pouvez faire les choses suivantes :

- Ajouter un schéma utilisant le bouton **Ajouter Schéma**. Le schéma sélectionné sera apposé à la liste et marqué pour l'addition.
- Marquer des schémas dans la liste pour suppression avec la touche **Annuler schéma**. Le Drop flag peut être supprimé avec le bouton **Remove Drop Flag** .
- Ouvrir un schéma sélectionné dans le Mode Schéma en cliquant sur la touche **Afficher schéma**.
- Valider l'ajout et annuler les changements (suppression) avec la touche **Valider modifications**.

Une fois que les changements ont été archivés, un rapport de l'action d'archivage peut être consultée dans l'onglet Rapport (capture d'écran ci-dessous).




## 24.10.4.2 Parcourir les document XML Oracle

Cette commande vous permet de parcourir les documents XML disponibles sur votre serveur. Les détails de serveur sont automatiquement remplis si vous avez cherché la base de données auparavant ou si vous avez listé les schémas. Si ce n'est pas le cas, il faudra les saisir manuellement.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Utiliser le mode arborescent pour trouver les fichiers XML spécifiques. Double-cliquer sur un fichier dans le mode arborescent pour l'ouvrir. Vous pouvez aussi cliquer sur un fichier puis cliquer sur Ouvrir pour obtenir le même résultat. La touche **Nouveau dossier** ajoute un nouveau dossier, la touche **Supprimer** supprime le fichier XML actuellement sélectionné.

## 24.11 Menu Conversion

Le menu **Convertir** menu (*voir la capture d'écran ci-dessous*) fournit une fonctionnalité de données puissante d'échange de données entre les formats de données :




- Importer et exporter du texte, traitement de texte, base de données et fichiers XML.
- Importer des données de base de données basées sur un schéma XML existant.
- Créer un schéma XML basé sur la structure d'une base de données existante.
- Créer une structure de base de données, basée sur un schéma XML existant.
- Convertir entre des instances XML et des instances JSON et entre des schémas XML et des schémas JSON, et entre des documents d'instance JSON et YAML.

### 24.11.1 Importer fichier texte

Cette commande vous permet d'**importer** tout fichier de **texte structuré** dans XMLSpy et de le convertir immédiatement en format XML. Cela est utile lorsque vous souhaitez importer des données anciennes provenant de vieux systèmes. Les étapes pour importer les données dans un fichier de texte en tant que document XML sont décrites ci-dessous.

1. Sélectionnez l'item de menu Convertir | Importer fichier texte.
2. Dans le dialogue qui apparaît (*voir la capture d'écran ci-dessous*), sélectionnez une des deux options. (Pour que l'option de mappage fonctionne, Altova MapForce doit être installé.)




3. Cliquer sur OK. Le dialogue Importer Texte apparaît.
4. Sélectionnez les options d'importation de texte que vous souhaitez (décrites dans la prochaine section) et cliquez sur Importation. Les données importées sont converties dans un document XML qui est affiché dans le Mode Grille.

## Options Importer Texte

Les options d'importation de texte sont spécifiées dans le dialogue Importer Texte (*voir la capture d'écran ci-dessous*) et sont décrites ci-dessous. Voir la section précédente pour des informations sur comment accéder au dialogue.




*Chemin d'accès*
Saisir le chemin d'accès pour importer dans le champ de saisie de chemin ou choisir le fichier en utilisant la touche Parcourir à droite du champ de saisie. Une fois que le fichier a été sélectionné, un Mode Grille du fichier XML est affiché dans le panneau d'aperçu. Tout changement effectué dans les options sélectionnées dans ce dialogue sera immédiatement réfléchi dans l'aperçu.

*Délimiteur*
Afin de pouvoir importer un fichier de texte, vous devez spécifier le délimiteur de champ utilisé pour séparer les colonnes ou les champs dans le fichier. XMLSpy détectera automatiquement des séparateurs de ligne communs (CR, LF, ou CR+LF).

*Guillemets de string*
Les fichiers de texte exportés depuis les systèmes anciens contiennent parfois des valeurs textuelles entre guillemets pour mieux les distinguer des valeurs numériques. Si c'est le cas, vous pouvez spécifier le type de guillemets que vous utilisez dans votre fichier et les retirer automatiquement lorsque les données sont importées.

*Encodage*
Les données sont converties en Unicode (la base de tous les documents XML), donc vous devez spécifier dans quel ensemble de caractère le fichier est actuellement encodé. En ce qui concerne les systèmes Window US ou d'Europe occidentale, il s'agira probablement de Codepage 1252, aussi référé en tant qu'encodage ANSI.

 © 2019-2025 Altova GmbH

*Tri d'octets*
Si vous importez des fichiers Unicode 16-bit ou 32-bit (UCS-2, UTF-16, ou UCS-4), vous pouvez aussi passer entre l'ordre de byte little-endian et big-endian.

*Première ligne contient des noms de colonnes*
Il est très commun que les fichiers de texte contiennent des noms de champ dans la première ligne du fichier. Si c'est le cas, cochez cette case.

*Aperçu*
Dans le volet Aperçu, vous pouvez renommer les en-tête de colonne en cliquant dans un nom et en l'éditant. Les en-têtes de colonne seront les noms de l'élément ou de l'attribut dans le document XML. Vous pouvez aussi sélectionner si vous souhaitez qu'une colonne doit être un élément ou un attribut dans le document XML, ou s'il doit être importé dans le document XML. Cliquez sur l'icône de type colonne dans chaque en-tête de colonne pour passer à travers ces options. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, la colonne *Longitude en secondes* (*LonS*) ne sera pas importée.

## 24.11.2 Importer données de base de données

La commande **Importer données de base de données** vous permet d'importer des données depuis n'importe quelle variété de bases de données dans un fichier XML. Le mécanisme d'importation comprend deux étapes :

1. Une connexion est établie à la base de données. Pour plus d'instructions, voir Se connecter à une base de données.
2. Les données à importer sont sélectionnées.

### Sélectionner la commande d'importation

Afin d'importer des données de base de données, procédez comme suit:

1. Lorsque vous cliquez sur la commande Importer données de base de données, le dialogue Importer données de base de données (*voir la capture d'écran ci-dessous*) apparaît.




2. Sélectionnez *Convertir données de base de données dans XML* et cliquez sur **OK**. (Pour que l'option de mappage fonctionne, Altova MapForce doit être installé.)
3. Dans le dialogue Se connecter à une source de données, vous établissez une connexion à la base de données. Pour plus d'instructions, voir Se connecter à une base de données.
4. Une fois que la connexion à la base de données a été établie, le dialogue Importer des données de base de données affiche les onglets et les fenêtres qui vous permettent de sélectionner les données de base de données à importer. Ces options sont décrites ci-dessous. Une fois avoir terminé, cliquez sur la touche **Importer** pour importer les données de base de données comme document XML.

## Sélection des données et options d'importation

Le dialogue Importer données de base de données pour définir la sélection et les options d'importation consiste en deux parties (*affichées séparément dans les captures d'écran ci-dessous*):

- une partie supérieure avec deux onglets : (i) Sélection, et (ii) Options.
- une partie inférieure, qui est une fenêtre d'aperçu affichant les données conformément à la sélection des données et aux options d'importation.

 © 2019-2025 Altova GmbH




## Méthode de sélection des données

Dans l'onglet *Sélection* (*capture d'écran ci-dessus*), le volet *Source* (*capture d'écran ci-dessous*) affiche soit une représentation des tables de la base de données ou une instruction SQL éditable pour sélectionner les tables requises, chaque affichage étant sélectionné en cliquant sur le bouton radio respectif.

## Options der sélection de table

Dans l'aperçu Table, vous pouvez sélectionner les tables dans la base de données que vous souhaitez importer en cochant la case de la table (*capture d'écran ci-dessus*). Les contenus de la table peuvent ensuite être affichés dans le volet Aperçu en cliquant sur le bouton **Aperçu**.

La sélection de table fournit des commandes de sélection via les icônes dans une barre d'outils (*capture d'écran ci-dessous*).

Les icônes sont, de gauche :

- *Mise en page des dossiers :* qui vous permet d'organiser les objets de base de données comme suit : (i) des dossiers basés sur le type d'objet ; (ii) des dossiers basés sur un type d'objet, mais sans dossiers de schéma; (iii) dans une hiérarchie, mais sans dossiers; et (iv) des catégories de tables, basées sur leurs relation avec d'autres tables.
- *Contenus de dossier de filtre :* applique un filtre à un dossier sélectionné, permettant aux objets de dossier d'être filtrés. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, un filtre a été appliqué pour afficher des tables qui contiennent le texte `SysNav` dans son nom. Cliquer sur l'icône fait apparaître un menu avec une liste de possibilités de filtre.




- *Afficher les favoris* Filtre les objets affichés aux favoris.
- *Afficher uniquement les objets cochés* : Filtre les objets affichés aux objets cochés.
- *Localisateur d'objet :* Affiche un champ de texte qui se comporte comme un champ d'entrée Recherche. Vous pouvez saisir un string de texte et la liste déroulante affichera tous les objets avec les noms qui contiennent la chaîne de texte. Sélectionner un de ces objets depuis la liste déroulante pour marquer cet objet dans l'arborescence.

## Onglet Options

Dans l'onglet Option (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez spécifier comment importer le numéro, la date et les valeurs horaires ; si les données sont importées en tant qu'élément ou attributs ; et si les commentaires et les champs `NULL` doivent être inclus dans l'importation.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Lorsque les champs `NULL` sont activés pour l'importation, vous pouvez saisir une valeur de substitution XML.

## Volet Aperçu

Le volet Aperçu (*capture d'écran ci-dessous*) affiche la structure de la table actuellement sélectionnée dans l'onglet Sélection. Lorsqu'une nouvelle table est sélectionnée dans l'onglet Sélection, cliquez sur la touche **Aperçu** dans le volet Aperçu pour afficher la table. Cliquez sur la touche **Recharger** pour réinitialiser l'aperçu.




Lorsque les enregistrements sont importés, chaque champ peut être importé soit comme élément, soit comme attribut de l'enregistrement. De manière alternative, vous pouvez choisir de ne pas importer de champ. Pour spécifier si un champ peut être importé en tant qu'un élément ou attribut ou ne peut pas être importé du tout, cliquez sur le symbole à gauche du nom de la colonne. Des clics répétitifs vous permettront de parcourir ces trois options. Dans la capture d'écran ci-dessus, par exemple, le champ **`Book_ID`** a été défini pour être importé comme attribut, le champ **`NumPages`** pour ne pas être importé, et tous les autres champs à être importés comme éléments.

## Conversions de type de données

Les informations concernant les types de données de base de données en types de données de Schéma XML sont listées dans les Annexes.

## 24.11.3 Importer Document Microsoft Word

Cette commande vous permet d'importer directement un document Microsoft Word et sa conversion en XML. En sélectionnant cette commande, la boîte de dialogue Ouvrir apparaît dans laquelle vous sélectionnez le document Word que vous souhaitez importer. XMLSpy génère automatiquement un document XML avec des feuilles de style CSS incluses. Chaque paragraphe de document Word génère un élément XML, dont le nom est dérivé du style de paragraphe correspondant dans le document Word.

## 24.11.4 Créer le Schéma XML depuis la structure BD

La commande **Créer un Schéma XML depuis la Structure BD** vous permet de créer un Schéma XML depuis la structure d'une variété de bases de données. Le mécanisme de création de Schéma XML implique deux étapes :

1. Une connexion est établie à la base de données. Pour plus d'instructions, voir Se connecter à une base de données.
2. Les options pour la sélection de données de la base de données et Schéma XML sont spécifiées. Celles-ci sont décrites ci-dessous.

### Sélectionner la structure de données à importer

Après avoir établi une connexion à la base de données, le dialogue Créer Schéma XML depuis la structure de BD est affiché (*voir la capture d'écran ci-dessous*). Ici, vous pouvez sélectionner la structure de base de données à importer. Après avoir réalisé cette étape, cliquez sur Importer pour créer un Schéma XML qui défini cette structure pour un document XML.


© 2019-2025 Altova GmbH




## Méthode de sélection des données

Dans l'onglet *Sélection* (*capture d'écran ci-dessus*), le volet *Source* (*capture d'écran ci-dessous*) affiche soit une représentation des tables de la base de données ou une instruction SQL éditable pour sélectionner les tables requises, chaque affichage étant sélectionné en cliquant sur le bouton radio respectif.

## Options der sélection de table

Dans l'aperçu Table, vous pouvez sélectionner les tables dans la base de données que vous souhaitez importer en cochant la case de la table (*capture d'écran ci-dessus*). Les contenus de la table peuvent ensuite être affichés dans le volet Aperçu en cliquant sur le bouton **Aperçu**.

La sélection de table fournit des commandes de sélection via les icônes dans une barre d'outils (*capture d'écran ci-dessous*).

Les icônes sont, de gauche :

- *Mise en page des dossiers :* qui vous permet d'organiser les objets de base de données comme suit : (i) des dossiers basés sur le type d'objet ; (ii) des dossiers basés sur un type d'objet, mais sans dossiers de schéma; (iii) dans une hiérarchie, mais sans dossiers; et (iv) des catégories de tables, basées sur leurs relation avec d'autres tables.
- *Contenus de dossier de filtre :* applique un filtre à un dossier sélectionné, permettant aux objets de dossier d'être filtrés. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, un filtre a été appliqué pour afficher des tables qui contiennent le texte `SysNav` dans son nom. Cliquer sur l'icône fait apparaître un menu avec une liste de possibilités de filtre.

 © 2019-2025 Altova GmbH




- *Afficher les favoris* Filtre les objets affichés aux favoris.
- *Afficher uniquement les objets cochés* : Filtre les objets affichés aux objets cochés.
- *Localisateur d'objet :* Affiche un champ de texte qui se comporte comme un champ d'entrée Recherche. Vous pouvez saisir un string de texte et la liste déroulante affichera tous les objets avec les noms qui contiennent la chaîne de texte. Sélectionner un de ces objets depuis la liste déroulante pour marquer cet objet dans l'arborescence.

## Onglet Options

Dans l'onglet *Options* (*voir la capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez spécifier le format du schéma, son type d'extension, si les colonnes doivent être importées comme éléments ou attributs et les contraintes de base de données qui devraient être générées dans le schéma.




*Format de schéma*

Vous pouvez sélectionner soit un format plat (Standard SQL/XML), soit un format de schéma hiérarchique.

- Le modèle de schéma *modèle de schéma flat* est basé sur une spécification ISO-ANSI SQL/XML INCITS/ISO/IEC 9075-14-2008. La spécification SQL/XML définit comment mapper les bases de données en XML. Les relations sont définies dans les schémas en utilisant des contraintes d'identité ; il n'y a pas de références aux éléments. Ainsi, le schéma présente une structure plate qui ressemble à un aperçu arborescent de la base de données. La spécification peut être achetée dans la boutique ANSI. Pour plus d'information, voir www.iso.org.
- *Le modèle de schéma* hiérarchique affiche les dépendances de table visuellement, dans un type d'aperçu arborescent où des tables dépendantes sont affichées en tant qu'éléments enfants indentés dans le modèle de contenu. Les dépendances de table sont aussi affichées dans l'onglet Contraintes d'identité.

Les tables sont listées en tant qu'éléments globaux dans le schéma, et les colonnes sont les éléments ou les attributs de ces éléments globaux (l'utilisateur décide s'il veut mapper les colonnes en tant qu'éléments ou en tant qu'attributs). Les relations sont créées de manière hiérarchique pour qu'un champ de clé étrangère dans une table soit de fait une référence à l'élément global qui représente cette table.

*Type d'extension de schéma*
L'information d'extension de schéma est une information supplémentaire lue par la base de données qui est, ensuite, incorporée dans le schéma, soit comme des données d'annotation, soit des attributs. Il existe quatre types d'options d'extension lors de la génération de schémas : (i) aucune information d'extension ; (ii) extensions SQL/XML ; (iii) extensions serveur SQL MS ; et (iv) extensions Oracle. Celles-ci sont décrites ci-dessous :

- *Aucun :* Aucune information supplémentaire n'est fournie par la base de données.
- *SQL XML :* Les extensions SQL/XML ne sont pas insérées lorsque des schémas sont générés dans un format plat. L'information d'extension est stockée dans les annotations et est décrite dans la spécification SQL/XML (INCITS/ISO/IEC 9075-14-2008).
- *Serveur MS SQL :* Sélectionner Microsoft SQL Server génère des extensions de serveur SQL. Voir SQL Server Books Online pour les ressources et l'information de MSDN à propos de l'annotation des schémas XSD. Les éléments liés à l'annotation suivants sont générés dans le schéma: `sql:relation`, `sql:field`, `sql:datatype`, `sql:mapped`.
- *Oracle* Les extensions Oracle sont sélectionnées par défaut en travaillant avec une base de données Oracle. Une information de base de données supplémentaire est stockée en tant qu'attributs. L'information détaillée peut être trouvée dans la documentation en ligne d'Oracle. Les sous-ensembles suivants des attributs sont générés actuellement : `SQLName`, `SQLType`, `SQLSchema`.

**Note :** Bien que les extensions SQL Server et Oracle peuvent être générées pour leurs bases de données respectives, elles ne sont pas limitées. Cela peut être utile lors du travail avec une troisième base de données et si vous souhaitez générer un schéma capable de travailler plus tard soit avec le serveur SQL ou Oracle.

## Volet Aperçu

Le volet Aperçu (*capture d'écran ci-dessous*) affiche la structure de la table actuellement sélectionnée dans l'onglet Sélection. Lorsqu'une nouvelle table est sélectionnée dans l'onglet Sélection, cliquez sur la touche **Aperçu** dans le volet Aperçu pour afficher la table. Cliquez sur la touche **Recharger** pour réinitialiser l'aperçu.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Lorsque les enregistrements sont importés, chaque champ peut être importé soit comme élément, soit comme attribut de l'enregistrement. De manière alternative, vous pouvez choisir de ne pas importer de champ. Pour spécifier si un champ peut être importé en tant qu'un élément ou attribut ou ne peut pas être importé du tout, cliquez sur le symbole à gauche du nom de la colonne. Des clics répétitifs vous permettront de parcourir ces trois options. Dans la capture d'écran ci-dessus, par exemple, le champ `Book_ID` a été défini pour être importé comme attribut, le champ `NumPages` pour ne pas être importé, et tous les autres champs à être importés comme éléments.

### Conversions de type de données

Les informations concernant les types de données de base de données en types de données de Schéma XML sont listées dans les Annexes.

## 24.11.5 Importation BD basée sur un Schéma XML

La commande **Importation BD basée sur le Schéma XML** crée un document XML qui est valide conformément à un Schéma XML donné et qui contient des données importées depuis une base de données. En ce qui concerne cette fonction, les bases de données suivantes sont prises en charge :

- Microsoft Access 2000 et 2003
- Microsoft SQL Server
- Oracle
- MySQL
- Sybase
- IBM DB2

Les données à importer sont déterminées par la table qui est sélectionnée dans la base de données. Connectez-vous à la base de données avec le Schéma XML requis (celui sur lequel vous souhaitez baser l'importation) en tant que le document actif dans le Mode Schéma. Ensuite sélectionnez les tables que vous souhaitez importer et cliquez sur Importer. Les données sont importées dans un document XML et le document a la structure du Schéma XML qui était actif lorsque les données ont été importées.

Dans l'exemple ci-dessous, les données provenant de la base de données MS Access sont importées avec un Schéma XML actif dans le Mode Schéma. Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer une importation :

1. Cela permet d'ouvrir le fichier de schéma dans le Mode Schéma (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




2. Choisir la commande de menu **Importation BD basée sur le Schéma XML**. Ceci ouvre le dialogue Se connecter à la source de données.
3. Sélectionnez l'option Microsoft Access (ADO), puis cliquez sur **Suivant**.
4. Cliquez sur **Browse** et sélectionnez le fichier de base de données. Puis cliquer sur **Suivant**.
5. Dans l'importation BD basée sur le dialogue Schéma XML qui apparaît, allez à l'onglet Tables, sélectionnez une ou plusieurs tables que vous souhaitez importer (par exemple `Altova`), puis cliquez sur **Importer**. La table est importée dans un document XML qui est affiché dans le Mode Grille.

### Conversions de type de données

Les informations concernant les types de données de base de données en types de données de Schéma XML sont listées dans les Annexes.

## 24.11.6 Créer une structure BD depuis le Schéma XML

XMLSpy vous permet de créer une base de données vide (ou base de données squelette) basée sur un fichier de schéma existant. La méthode décrite ci-dessous est généralement la même pour chaque type de base de données.

1. Cela permet d'ouvrir le fichier de schéma dans le Mode Schéma/WSDL.
2. Sélectionner la commande de menu **Conversion | Créer la structure BD depuis le Schéma XML**. Cela ouvre le dialogue Se connecter à une source de données, qui vous permet de vous connecter à une base de données (BD).

 © 2019-2025 Altova GmbH

3. Utiliser les étapes décrites dans la section Se connecter à une source de données pour vous connecter à la base de données requise. Par exemple, pour se connecter à la base de données Microsoft Access, sélectionnez le bouton radio Microsoft Access et continuez le processus pour sélectionner une base de données. Vous pouvez utiliser une base de données existante ou en créer une nouvelle dans laquelle la structure de schéma sera contenue.
4. Dans le dialogue Créer structure BD depuis un schéma XML, les tables sont créées depuis le schéma et affichées dans un format arborescent à l'endroit où ils se produiront dans la BD. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, la table Address est créée, puis sélectionnée pour une exportation. Les tables qui ne doivent pas être exportées doivent être désélectionnées (en décochant la case ou en sélectionnant l'item approprié depuis le menu contextuel pour cette table).




## Créer des tables BD avec des relations

Si le Schéma XML à partir duquel la structure BD est générée a des relations définies sous la forme de contraintes d'identité, ces relations sont créées automatiquement dans la structure, alors ces relations sont

créées automatiquement dans la structure de BD générée et sont affichées dans la structure de table. Les tables avec des relations sont listées sous les sections : Tables avec ForeignKeys et Tables utilisées par ForeignKeys. Les tables sans relations sont listées dans la section Tables indépendantes.

Dans l'onglet Relations, vous pouvez créer et modifier les relations de table. L'onglet liste toutes les relations clé primaire/clé étrangère possibles (*capture d'écran ci-dessous*).




Pour créer une relation, procédez comme suit :

1. Choisir une des relations clé primaire/clé étrangère possibles .
2. Dans le volet inférieur du dialogue, cliquez sur la touche Plus pour créer une relation.
3. Sélectionner les colonnes requises dans chacune des deux tables depuis les listes déroulantes respectives.

Vous pouvez aussi supprimer une relation en la sélectionnant et en cliquant sur la touche Moins.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Notes concernant la structure et la connexion de la base de données

La structure du schéma, définie par les contraintes d'identité, est réfléchie par les contraintes d'identité, et est reflétée dans la base de données résultante. La table ci-dessous affiche le type de base de données créé, les restrictions et les méthodes de connexion, lorsque vous utilisez la commande de menu **Créer une StructureBD depuis le Schéma XML** .

| | **Directement** | **Utilisant ODBC** | **Utilisant ADO** |
|---|---|---|---|
| Microsoft Access (2000 et 2003) | OK * | OK | OK |
| Serveur MS SQL | OK * | OK | OK |
| Oracle | OK * | OK | OK |
| MySQL | - | OK * | OK + |
| Sybase | - | OK * | OK |
| IBM DB2 | - | OK * | OK |

* *Méthode de connexion recommandée pour chaque base de données.*
\+ *MySQL: Lors de la création de la connexion ADO basée sur ODBC, il est recommandé d'utiliser soit le DSN utilisateur soit le DSN système.*
\- *N'est pas pris en charge*

XMLSpy mappera les schémas formatés de manière hiérarchique et plate. XMLSpy reconnaît les deux formats automatiquement.
Le format plat est mappé dans SQL de deux manières différentes.

- Serveur de BD SQL, BD Oracle, ou BD Sybase :
  Un schéma qui a été généré dans un format plat, pour une des bases de données ci-dessus, verra son nom de catalogue de schéma extrait et utilisé dans le script SQL généré en tant que le nom de BD. Cela signifie que le script SQL résultant sera exécuté sur une BD cible dont le nom doit être identique à celui du nom de catalogue du schéma.
- Access (2000 ou 2003), MySQL, ou BD DB2 :
  **Un schéma qui a été généré dans un format plat, pour une des bases de données ci-dessus, ignorera** le nom de catalogue de schéma lorsque le script SQL est généré. Cela signifie que le script SQL résultant sera exécuté sur une base de données cible pour laquelle une connexion a été établie.

## Conversions de type de données

Vous trouverez des informations concernant la conversion des types de données de Schéma XML en types de données de base de données dans les Annexes.

## 24.11.7 Exporter vers les fichiers de texte

La commande **Convertir | Exporter vers des fichiers de texte** exporte les données XML en formats de texte pour l'échange avec des bases de données ou des systèmes hérités. En cliquant sur cette commande, le dialogue Exporter XML vers du texte s'ouvre. Elle comprend deux parties (*affichées dans des captures d'écran séparées ci-dessous*) :

- une partie supérieure avec deux onglets : les options (i) Sélection et (ii) Exporter.
- une partie inférieure, qui est une fenêtre d'aperçu.

Une fois avoir sélectionné les options souhaitées dans ce dialogue (*décrit ci-dessous*), cliquez sur la touche **Exporter** pour exporter les fichiers de texte.

### Sélection

Dans l'onglet Sélection (*capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez choisir la destination du fichier à exporter et les options de génération de texte.




***Destination :*** Le fichier exporté peut être enregistré directement dans un dossier. L'extension de fichier peut être spécifiée. Le nom des fichiers sera celui des éléments (dans le fichier XML) qui sera exporté. En alternative, des fichiers sans titre peuvent être exportés vers XMLSpy. Ces fichiers seront affichés dans la GUI, et peuvent être enregistrés plus tard.

 © 2019-2025 Altova GmbH

***Inclure commentaires :*** Activez cette option pour inclure un commentaire généré par XMLSpy dans le fichier XML exporté. Le commentaire contiendra la requête SQL utilisée pour sélectionner les données de même que la liste qui contient un listitem pour chaque en-tête de colonne dans la table de base de données.

***Créer une première ligne avec des noms de champ :*** Lorsqu'activées, les tables exportées incluent les noms des colonnes depuis la base de données. Autrement, les noms de colonne ne seront pas inclus dans le fichier de texte exporté.

***Supprimer les délimiteurs :*** Supprime les délimiteurs qui sont contenus dans les valeurs de texte dans les données exportées. Définir le délimiteur que vous souhaitez en utilisant la liste de choix Délimiteur dans cet onglet. Par exemple, si cette option est activée et le délimiteur sélectionné est l'apostrophe, lorsque vous exportez la valeur XML `Ba'ker`, la chaîne sera `Baker` dans le texte exportée.

***Supprimer newslines :*** Supprime les newslines des données exportées.

***Délimiteur :*** Sélectionnez le caractère depuis la liste déroulante que vous souhaitez avoir supprimé pendant l'exportation. En alternative, saisissez la chaîne de caractère désirée.

***Encodage :*** Sélectionnez depuis la liste déroulante l'encodage désiré pour des fichiers qui sont générés pendant l'exportation.

***Tri d'octets :*** si vous exportez des fichiers Unicode 16-bit ou 32-bit (UCS-2, UTF-16, ou UCS-4), vous pouvez aussi passer entre l'ordre de byte little-endian et big-endian.

## Options d'exportation

Les options d'exportation supplémentaires, décrites ci-dessous, peuvent être spécifiées dans l'onglet Options (*capture d'écran ci-dessous*):




***Point de départ de l'exportation :*** Vous pouvez choisir d'exporter tout le document XML ou restreindre votre exportation à la hiérarchie de données commençant par l'élément sélectionné actuellement. Le nombre de sous-niveaux en-dessous du point de départ qui sera exporté est spécifié dans l'option *Export Depth*.

***Profondeur d'exportation :*** Spécifie le nombre de sous-niveaux en-dessous du point de départ qui sera exporté.

***Champs d'exportation :*** selon vos données XML, il se peut que vous souhaitiez n'exporter que des éléments, des attributs ou le contenu textuel de vos éléments. Veuillez noter que vous pouvez aussi désélectionner l'exportation des éléments individuels dans la fenêtre Aperçu.

***Champs automatiques :*** XMLSpy produira un fichier de sortie ou une table pour chaque type d'élément sélectionné. Vous pouvez choisir de créer automatiquement des paires de clé primaire/étrangères pour lier vos données dans le modèle relationnel ou définir une clé primaire pour chaque élément.

***Exclure le nom d'espace de nom :*** Ensemble avec le bouton radio *Replace Colon With Underscore*, il s'agit d'un choix soit/soit. Spécifie si les préfixes d'espace de noms des éléments et des attributs doivent être exclus ou si le double point dans le préfixe d'espace de noms doit être remplacé par un caractère de soulignement.

***Options d'application :*** Après avoir défini des options, cliquez sur ce bouton pour appliquer les options. L'aperçu dans le volet d'aperçu sera mis à jour avec les nouvelles options.

## Fenêtre Aperçu

La fenêtre Aperçu (*capture d'écran ci-dessous*) est affichée en-dessous des onglets de Sélection et Options.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Le volet *Éléments résultant du fichier XML* affiche les noms de nœud qui seront exportés et le nom dans le fichier généré. Vous pouvez sélectionner/désélectionner les nœuds qui seront exportés. Lorsqu'un élément est sélectionné, un aperçu de sa structure est affiché dans un deuxième volet ci-dessous. Dans ce volet, cliquez à gauche d'un nom d'en-tête de colonne pour activer et désactiver l'exportation de cette colonne. Dans la capture d'écran ci-dessus, la dernière colonne (`FK_Office`) a été désactivée.

## 24.11.8 Exporter vers une base de données

La commande **Convertir | Exporter vers une base de données** exporte des données XML à la base de données. En cliquant sur cette commande, l'Assistant de connexion démarre et vous permet de configurer une connexion vers la base de données que vous souhaitez mettre à jour. Une fois qu'une connexion a été établie, le dialogue Exporter les données vers la base de données s'ouvre. Elle consiste en deux parties (*affichées séparées dans les captures d'écran ci-dessous*) :

- une partie supérieure avec deux onglets : les options (i) Sélection et (ii) Exporter.
- une partie inférieure, qui est une fenêtre d'aperçu.

Une fois que vous avez sélectionné les options désirées dans ce dialogue (*décrites ci-dessous*), cliquez sur la touche **Exporter** pour exporter vers la base de données.

## Sélection

Dans l'onglet Sélection, vous pouvez sélectionner la base de données de destination et les options de génération de table. Le champ de destination sélectionne la connexion vers la base de données. Vous devez sélectionner si les données sont créées comme nouvelles tables, mises à jour dans des tables existantes ou si d'abord elles tentent d'abord de mettre à jour une table existante, puis créent une nouvelle table si une mise à jour n'est pas possible. Vous pouvez aussi définir une action stop basée sur le nombre d'erreurs, et, en option, un journal de script SQL.

## Options d'exportation

Les options d'exportation, qui sont décrites ci-dessous, peuvent être spécifiées dans l'onglet Options (*capture d'écran ci-dessous*) :




***Point de départ de l'exportation :*** Vous pouvez choisir d'exporter tout le document XML ou restreindre votre exportation à la hiérarchie de données commençant par l'élément sélectionné actuellement. Le nombre de sous-niveaux en-dessous du point de départ qui sera exporté est spécifié dans l'option *Export Depth*.

***Profondeur d'exportation :*** Spécifie le nombre de sous-niveaux en-dessous du point de départ qui sera exporté.

***Champs d'exportation :*** selon vos données XML, il se peut que vous souhaitiez n'exporter que des éléments, des attributs ou le contenu textuel de vos éléments. Veuillez noter que vous pouvez aussi désélectionner l'exportation des éléments individuels dans la fenêtre Aperçu.

***Champs automatiques :*** XMLSpy produira un fichier de sortie ou une table pour chaque type d'élément sélectionné. Vous pouvez choisir de créer automatiquement des paires de clé primaire/étrangères pour lier vos données dans le modèle relationnel ou définir une clé primaire pour chaque élément.

 © 2019-2025 Altova GmbH

***Exclure le nom d'espace de nom :*** Ensemble avec le bouton radio *Replace Colon With Underscore*, il s'agit d'un choix soit/soit. Spécifie si les préfixes d'espace de noms des éléments et des attributs doivent être exclus ou si le double point dans le préfixe d'espace de noms doit être remplacé par un caractère de soulignement.

***Options d'application :*** Après avoir défini des options, cliquez sur ce bouton pour appliquer les options. L'aperçu dans le volet d'aperçu sera mis à jour avec les nouvelles options.

## Fenêtre Aperçu

La fenêtre Aperçu (*capture d'écran ci-dessous*) est affichée en-dessous des onglets de Sélection et Options.




Le volet *Éléments résultant du fichier XML* affiche les noms de nœud dans le document XML qui seront exportés et le nom dans le fichier généré. Vous pouvez sélectionner/désélectionner les nœuds qui seront exportés. Lorsqu'un élément est sélectionné, un aperçu de sa structure dans le fichier généré est affiché dans un deuxième volet ci-dessous. Cet aperçu peut passer entre un aperçu de : (i) données dans la structure générée (*Afficher les données*) ; ou des (ii) définitions de chaque colonne dans la structure générée (*Afficher la définition*). La capture d'écran ci-dessus montre les définitions de la colonne.

Dans ce second volet, cliquez à gauche d'un nom de la colonne pour passer par un des quatre paramètres de la colonne : (i) Inclure dans la structure de la table ; (ii) Contrainte unique ; (iii) Contrainte de clé primaire ; (iv) Exclure de la structure de la table. Dans la capture d'écran ci-dessus, la colonne `Emplacement` a une contrainte Unique, tandis que la colonne `Fax` a déjà été exclue de la structure de table. Toutes les autres colonnes sont incluses dans la structure de table.

Lorsque la structure de table de l'élément montre les définitions de champ (*Afficher définition*), les définitions peuvent être éditées en sélectionnant la définition et en choisissant une option depuis la liste de choix de la définition (*voir capture d'écran ci-dessus*).

## 24.11.9 Convertir instance XML en/de JSON

Si le document actif est un document XML, cette commande génère un document JSON ou YAML depuis le document XML. Si le document actif est un document JSON ou YAML, la commande en génère un document XML. Le document généré est ouvert dans une nouvelle fenêtre et peut ensuite être enregistré dans n'importe quel endroit. Les options de conversion sont décrites ci-dessous. Pour des informations sur la prise en charge de JSON et de l'édition JSON dans XMLSpy, voir la section JSON et JSON Schema. Pour des informations concernant YAML, voir la section YAML.

### Conversions d'échantillon

Ci-dessous, vous trouverez un exemple d'un document de source XML, et en-dessous, les documents JSON et YAML générés par la commande **Convertir Instance XML en/de JSON/YAML**.

### Document XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Person first="Jim" last="James">
  <Address>
    <street>4 New Street</street>
    <city>New York</city>
    <state>NY</state>
    <code>10123</code>
  </Address>
  <Tel type="home">
      123 123-1234
  </Tel>
  <Tel type="office">
      123 987-9876
  </Tel>
</Person>
```

Pour convertir un document XML en JSON ou YAML, rendre le document XML actif et cliquez sur la commande **Convertir l'instance XML en/de la commande JSON/YAML**.

### Document JSON

```
{
   "XML": {
      "version": 1,0,
      "encoding": "UTF-8"
   },
   "Person": {
      "first": "Jim",
      "last": "James",
```

```
      « Adresse » : {
         "street": "4 New Street",
         "city": "New York",
         "state": "NY",
         "code": 10123
      },
      "Tel": [ { "type": "home",
         "Text": "\r      123 123-1234\r  "}, { "type": "office",
         "Text": "\r      123 987-9876\r  "} ]
   }
}
```

Pour convertir un document XML en JSON ou YAML, rendre le document XML actif et cliquer sur la commande **Convertir l'instance XML en/de la commande JSON/YAML**.

## Document YAML

```
Person:
    "@first": Jim
    "@last": James
    Address:
        street: 4 New Street
        city: New York
        state: NY,
        code: "10123"
    Tel:
        -   "@type": home
            $: |

                  123 123-1234

        -   "@type": office
            $: |

                  123 987-9876
```

Pour convertir un document YAML en XML, rendre le document YAML actif et cliquer sur la commande **Convertir l'instance XML en/de la commande JSON/YAML**.

## Options de conversions XML en JSON/YAML

Lorsque vous cliquez sur la commande **Convertir instance XMLen/de JSON/YAML** pour convertir un document d'instance XML vers un document d'instance JSON ou YAML, le dialogue Convertir XML en JSON/YAML (*capture d'écran ci-dessous*) apparaît. Vous pouvez sélectionner si vous souhaitez convertir en commentaires JSON, JSON5, Commentaires JSON ou YAML. Ensuite, définir les options de conversion que vous souhaitez et cliquez sur **OK**. Un document d'instance JSON ou YAML sera généré depuis l'instance XML et le document généré sera ouvert dans une nouvelle fenêtre.




Les deux premières options définissent si vous souhaitez ajouter des préfixes aux noms de propriété JSON/YAML afin d'éviter des conflits avec des éléments se trouvant au même niveau. Les deux listes ci-dessous expliquent la procédure. L'*attribut* XML `somenode` a été converti en une propriété JSON/ YAML `@somenode`. De cette manière, un conflit avec le nœud créé depuis l'élément XML *element* `somenode` (qui est la propriété JSON/YAML `somenode`) est évité.

*Instance XML*

```
<root somenode="value">
    <somenode>content</somenode>
</root>
```

*Instance JSON*

```
{
    "root": {
        "@somenode": "value",
        "somenode": "content"
    }
}
```

*Instance YAML*

```
root:{"@somenode":"value",somenode:"content"}
```

Les options suivantes vous permettent de spécifier si certains types de nœuds XML doivent être convertis ou pas. Si des commentaires XML sont inclus, ils reçoivent le nom `"#"`. Les nœuds de texte (qui se produisent

généralement dans des éléments à contenu mixte) reçoivent le nom `"$"`. Si un nœud XML a un préfixe d'espace de nom, alors le nom JSON/YAML correspondant sera créé avec ce préfixe d'espace de nom. Si des éléments portant le même nom existent au même niveau, ils seront considérés comme des composants égaux. De manière semblable, les nœuds tels les commentaires, les instructions de traitement et le texte() au même niveau sont également des composants égaux. Si des composants égaux sont présents au même niveau, vous pourrez choisir si vous souhaitez créer un tableau ou pas. Les options sont soit créer un tableau à partir de tous les composants égaux, seulement à partir de composants égaux voisins, soit ne pas créer de tableau du tout.

L'option *Utiliser info de type Schéma XML* permet des conversions à être faites sur la base du type de Schéma XML du nœud source. Par exemple, si un nœud est défini dans le schéma comme étant de type `xs:string`, la propriété d'objet JSON cible sera de type `string` et sera entourée de guillemets. Cela est utile si, par exemple, un nombre est stocké en tant que string dans le nœud XML de source et la conversion en JSON doit aussi être fidèle en termes de type.

## JSON/YAML en options de conversion XML

Lorsque vous cliquez sur la commande **Convertir instance XML en/de JSON/YAML** pour convertir un document d'instance JSON ou en un document d'instance XML, le dialogue Convertir JSON/YAML en XML (*capture d'écran ci-dessous*) apparaît. Définir les options de conversion que vous souhaitez et cliquer sur **OK**. Un document d'instance XML sera généré depuis l'instance JSON ou YAML et le document XML généré s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.




Veuillez prendre note des points suivants :

- Les propriétés d'objet JSON/YAML sont converties en éléments XML. Les premières options dans le dialogue vous permettent de choisir si quelques types de propriétés sont crées ou non.
- *Encoder les double-points dans les noms de propriété :* Si sélectionné, les colonnes dans les noms JSON/YAML sont encodées et non créées comme colonnes. Si non sélectionnés, les deux-points sont laissés tels quels.
- *Garder l'information de type valeur JSON :* Si sélectionné, l'information de type JSON d'une propriété est créée comme paire d'attribut-valeur de l'élément correspondant.
- *Créer l'élément de conteneur pour chaque table JSON :* L'élément de conteneur dans le document XML obtiendra le nom de l'objet de la table JSON. Les items de l'array JSON sont créés en tant

qu'éléments XML à l'intérieur de ce conteneur. Ils reçoivent les noms que vous avez spécifiés dans la fenêtre de saisie *Nom d'élément d'item de tableau*.

## 24.11.10 Convertir Schéma XML en/de Schéma JSON

Si le document actif est un schéma XML, cette commande génère un document de Schéma JSON (dans un format JSON ou format YAML) depuis le Schéma XML. Le document généré s'ouvre dans une nouvelle fenêtre et peut ensuite être enregistré n'importe où. Le document généré est ouvert dans une nouvelle fenêtre et peut ensuite être enregistré dans n'importe quel endroit. Les options de conversion sont décrites ci-dessous. Pour plus d'information sur la prise en charge de JSON et de l'édition JSON dans XMLSpy, voir la section JSON et JSON Schema.

### Options de conversion Schéma XML en Schéma JSON

Lorsque vous cliquez sur **Convertir Schéma XML en/de Schéma JSON** la commande pour convertir un document de Schéma XML en un schéma JSON (en format JSON ou YAML), le dialogue Convertir Schéma XML en Schéma JSON (*voir la capture d'écran ci-dessous*) apparaît. Sélectionnez la version de Schéma JSON que vous voulez, le format de schéma (JSON ou YAML), les options de conversion, puis cliquez sur **OK**. Un schéma JSON sera généré depuis le Schéma XML et le document généré s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

La stratégie de conversion générale est la suivante : (i) les types simples de Schema XML sont mappés dans les types simples de Schema JSON (comme chaîne et nombre) ; (ii) les types complexes de Schema XML sont mappés dans des objets JSON.

 © 2019-2025 Altova GmbH




La partie supérieure du dialogue fournit des informations concernant la méthode de conversion de certains composants de Schéma XML. La partie inférieure du dialogue propose les options suivantes :

- *Créer une propriété appelée "#" dans chaque sous-schéma :* Si sélectionné, une propriété avec ce nom est créée dans chaque définition de schéma JSON.
- *Créer une propriété modèle correspondant aux propriétés correspondantes précédées par '?', "@xsi", "@xmlns":* Spécifie, pour chacun de ces préfixes, une propriété de motif pour faire correspondre les propriétés avec des noms qui possèdent ces préfixes. Pour plus d'informations concernant les propriétés de motif, voir la section Objets et propriétés JSON.
- *Toujours créer des arrays pour des particules avec maxOccurs > 1:* Dans XML Schéma, les particules sont les éléments de modèles de contenu complexe. Si le nombre d'occurrences est plus que un (1), les particules sont définies en tant qu'un tableau dans JSON Schéma. Dans le cas contraire, ils sont définis en tant que propriétés d'un objet JSON.
- *Créer un objet pur pour des types complexes avec du contenu simple :* Le type complexe de Schéma XML avec du contenu simple est un type qui autorise les attributs et le contenu de texte mais pas d'éléments enfant. Si l'option *Créer objet pur* a été sélectionnée, le type complexe est converti en un objet JSON. Les attributs du type sont convertis dans des propriétés de l'objet JSON, où les noms de propriété sont préfixés avec `@`.. Pour le contenu de texte du type, une propriété nommée `$` est générée. Si l'option *Créer un objet pur* n'est pas sélectionnée, le type complexe est converti en un objet qui peut contenir d'autres objets et des types simples JSON comme des chaînes et des nombres.
- *Créer un schéma local pour les définitions de type builtin :* Si sélectionnée, cette option crée la définition type dans l'objet lui-même. Autrement, la définition de type est une référence à un objet séparé. Les deux cas de sortie sont affichés dans les fragments de code de Schéma JSON ci-

dessous.

*La définition du type est référencée :*

```
"properties": {
    "AccountManager": {
    "$ref": "#/definitions/xs:string"
    }
}
"xs:string": {
    "type": "string"
}
```

*La définition du type est locale :*

```
"properties": {
    "AccountManager": {
    "type": "string"
    }
}
```

- *Simplifier les contraintes d'occurrence :* Lorsque cette option est sélectionnée, (i) les occurrences sont simplifiées en requis ou optionnelles et les (ii) éléments répétitifs sont définis comme arrays avec des `maxItems` illimités.
- *Créer la propriété de format, si applicable :* Si sélectionnés, les types de données du schéma XML sont convertis en formats de schéma JSON correspondant, si possible.

## Options de conversion Schéma JSON en Schéma XML

Lorsque vous cliquez sur la commande **Convertir Schéma XML en/de Schéma JSON** pour convertir un document de Schéma (en JSON ou YAML) en un Schéma XML, le dialogue Convertir JSON en un Schéma XML (*capture d'écran ci-dessous*) apparaît. Définir les options de conversion que vous souhaitez et cliquer sur **OK**. Un schéma XML sera généré depuis le schéma JSON et le document généré s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.




Vous pouvez sélectionner les options suivantes :

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Si les noms de propriété JSON qui commencent par `'@'` et `'$'` sont créés ou pas. Ils seraient créés, respectivement en tant que nœuds d'attribut et nœuds de texte.
- Si les propriétés nommées `'#'` sont créées en tant que nœuds de commentaire XML ou pas.
- Si les propriétés de motif qui correspondent aux propriétés préfixées avec `'?'`, `"@xsi"`, et/ou `"@xmlns"` sont ignorées ou pas. Si elles ne sont pas ignorées, les propriétés préfixées avec `'?'`, `"@xsi"`, et `"@xmlns"` sont converties, respectivement, en instructions de traitement, attributs préfixés `xsi:` et attributs préfixés `xmlns:`.
- Si les propriétés du `format` schéma JSON sont considérées pour la conversion en types de données du schéma XML correspondants.

## 24.11.11 Convert JSON en/de YAML

Faites du fichier JSON ou YAML que vous voulez convertir en un autre format le fichier actif et sélectionnez la commande **Convertir JSON en/de YAML**. La commande fonctionne également pour convertir un schéma JSON entre les deux formats dans lesquels il est écrit dans: JSON et YAML.

- Si vous convertissez des documents JSON en YAML, la conversion est réalisée immédiatement, sans aucune interaction d'utilisateur.
- Si vous convertissez un document YAML en JSON, un dialogue apparaît (*capture d'écran ci-dessous*) dans lequel vous devez choisir le type de document JSON que vous voulez.




Si vous choisissez *Auto*, le type le plus idéal est automatiquement détecté. Par exemple, si le document YAML a des commentaires et que vous choisissez *Auto*, alors la sortie sera probablement un document Commentaires JSON. Si, d'autre part, vous avez choisi JSON pour le même document YAML avec des commentaires, alors un document JSON serait créé - mais sans commentaires. De manière semblable, d'autres types de données qui n'ont pas de représentation dans le format, JSON cible sera soit converti en un type proche approprié ou sera ignoré. Donc, vous devriez choisir un format cible idéal. Si vous n'êtes pas sûr, alors choisissez *Auto*.

Le fichier actif sera converti en document d'un autre format et sera ouvert dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez enregistrer le document dans un fichier de cette fenêtre.

**Note :** Cette commande est aussi disponible dans le menu contextuel des dossiers et fichiers du projet XMLSpy. Lorsqu'utilisé dans un dossier de projet, la commande vous permet de convertir en batch tous les fichiers JSON ou tous les fichiers YAML dans le dossier.

© 2019-2025 Altova GmbH

## 24.12 Menu Mode

Le menu **Mode** (*capture d'écran ci-dessous*) contrôle l'affichage de la fenêtre Principale active et vous permet de changer la manière dont est affiché le document.




Cette section fournit une description des commandes dans le menu **Mode**.

### 24.12.1 Mode Texte

Cette commande permet de faire passer le mode actuel du document dans le Mode Texte qui vous permet d'éditer le document dans sa forme de texte. Elle prend en charge un nombre de fonctions d'édition de texte avancées, décrite en détail dans la section Mode Texte de ce document.

**Note :** Vous pouvez configurer des aspects du Mode Texte dans des onglets variés du dialogue Options (**Outils | Options**).

## 24.12.2 Mode Grille avancé

Cette commande bascule le document actuel vers le Mode Grille. Si le mode précédent est le Mode Texte, le document est automatiquement vérifié pour une bonne formation.




## 24.12.3 Mode Design Schéma

Cette commande fait passer le document actuel, s'il s'agit d'un document Schéma XML, dans le Mode Design Schéma. Pour une description détaillée des mécanismes disponibles dans ce mode, voir la section Mode Schéma de cette documentation.

## 24.12.4 Mode Authentic

Cette commande fait passer le document actuel à Authentic View.

Authentic View vous permet d'éditer des documents XML basés sur des modèles StyleVision Power Stylesheet crées dans l'application StyleVision d'Altova. Ces modèles (feuilles de style StyleVision ou fichiers SPS) affichent des documents XML dans un format graphique qui permet une édition plus simple du document XML (plus simple que de l'éditer dans un format de texte avec des balises).

 © 2019-2025 Altova GmbH

Si un document XML est associé avec un fichier SPS (**Authentic | Assigner une feuille de style StyleVision**), le document XML peut être consulté dans Authentic View. Vous pouvez aussi ouvrir un fichier SPS en tant qu'un nouveau modèle vide dans Authentic View, des deux manières suivantes :

- Choisir la commande **Fichier | Nouveau** puis cliquer sur la touche **Sélectionner une feuille de style StyleVision**.
- Choisir la commande **Authentic | Nouveau document** puis chercher le fichier SPS.

Voir la documentation Mode Authentic et StyleVision pour plus d'information.

## 24.12.5 Mode Navigateur

Cette commande fait passer le document actuel au Mode Navigateur. Un navigateur XML rend le document XML en utilisant les informations provenant des feuilles de style CSS et/ou XSL disponibles.

Au passage dans le mode Navigateur, la validité du document est tout d'abord contrôlée si l'option *Valider sur enregistrement* dans la section Fichier du dialogue Options (**Outils | Options**) a été cochée. Pour plus d'informations, voir la section Mode Navigateur de cette documentation.

## 24.12.6 Agrandir

Cette commande (*raccourci :* pavé numérique **'+'**) est activée dans le Mode Grille et augmente l'élément sélectionné d'un niveau. L'élément reste sélectionné après l'expansion, vous pouvez donc agrandir l'élément de plusieurs niveaux en cliquant le nombre de fois nécessaire sur la touche de raccourci **'+'**.

## 24.12.7 Réduire

Cette commande (*raccourci :* pavé numérique **'-'**) est activée dans le Mode Grille et réduit l'élément sélectionné d'un niveau. Vous pouvez agrandir ou réduire tout élément en cliquant sur la barre grise située à gauche de l'élément.

## 24.12.8 Agrandir complètement

Cette commande (*raccourci :* * ou x sur le pavé numérique) est activée dans le Mode Grille et dans le Mode Texte si la marge pliante du Mode Texte est active. Elle agrandit tous les nœuds descendants de l'élément sélectionné.

## 24.12.9 Réduire non sélectionnés

Cette commande (*raccourci* : **Ctrl** + pavé numérique **'-'**) est activée dans le Mode Grille et garde l'item sélectionné non réduit tout en réduisant tous les autres items. Cela permet de maximiser le contrôle d'un élément et de ses enfants tout en réduisant l'attention sur les autres nœuds.

## 24.12.10 Largeurs optimales

Cette commande est activée dans le Mode Grille et ajuste les largeurs de toutes les colonnes dans le Mode Grille de manière à ce que chaque colonne ait une largeur parfaitement ajustée à la plus longue ligne de texte dans toutes les cellules. Une largeur optimale maximum peut être spécifiée dans la section Mode du dialogue Options (**Outils | Options**). Veuillez noter que les largeurs optimales sont calculées sur la base des cellules visibles des colonnes. Cela permet l'optimisation du mode lorsque des éléments individuels sont réduits ou agrandis.

## 24.12.11 Retour à la ligne

Cette commande active ou désactive le retour à la ligne dans le Mode Texte. Lorsque le retour à la ligne est activé, le texte sera coupé au bord de la fenêtre.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 24.12.12 Aller à la ligne/au caractère

Cette commande (*raccourci :* **Ctrl+g**) est activée dans le Mode Texte et le Mode Grille. Elle ouvre un dialogue (*capture d'écran ci-dessous*) dans lequel vous pouvez saisir le numéro de la ligne et le numéro du caractère où vous souhaitez aller. Dans le Mode Texte, le curseur sautera à la position que vous avez saisie. Dans le Mode Grille, le nœud le plus proche de la ligne et/ou du numéro du caractère que vous avez saisi sera marqué.




Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez vous rendre rapidement à un emplacement, par exemple, lorsque l'emplacement d'une erreur est indiqué dans un message d'erreur.

## 24.12.13 Aller au fichier

Cette commande est activée dans le Mode Texte et le Mode Grille. Lorsque le curseur est placé dans le texte qui référence un fichier (dans le Mode Texte) ou dans un nœud (dans le Mode Grille) qui contient du texte référençant un fichier, le document référencé est ouvert. Il ouvre le document référencé, depuis le fichier que vous éditez actuellement.

## 24.12.14 Paramètres mode Texte

La commande **Paramètres Mode Texte** est activée dans le Mode Texte. Elle ouvre le dialogue Paramètres mode Texte (*capture d'écran ci-dessous*), dans lequel vous pouvez configurer le Mode Texte. Une icône de raccourci pour ouvrir le dialogue est disponible dans la barre d'outils Texte.




## Marges

Dans le volet Marges, les marges de numéro de ligne, de signet et de replis peuvent être activées et désactivées. Chacune d'entre elles est une marge séparée dans le Mode Texte et affiche respectivement : l'icône du (i) numéro de lignes, (ii) des signets et du (ii) pli de source pour agrandir/réduire les nœuds. Les paramètres du volet Marges déterminent si les marges sont affichées dans le Mode Texte ou non. Les commandes de signet se trouvent dans le menu Éditer. Vous pouvez agrandir et réduire des nœuds dans le mode Texte uniquement si vous avez activé le paramètre *Marge de repli*.

## Onglets

Le volet Onglet vous permet de définir la taille d'onglet en termes d'espaces. Le bouton radio en-dessous du paramètre *Taille d'onglet* détermine si des documents sont affichés avec un retrait d'onglet ou d'espace lorsque l'option pretty-print-avec-retrait est activée dans la section Mode du dialogue Options (**Outils | Options**).

## Aide visuelle

Le volet Aide visuelle contient des paramètres pour activer les guides de retrait (lignes verticales pointillées qui montrent le retrait du texte, *voir capture d'écran ci-dessous*), marqueurs de fin de ligne et marqueurs d'espace blanc (tabulateurs et espaces). (Les tabulateurs sont indiqués par des flèches, alors que les espaces sont indiqués par des pointillés (*tous les deux en rose dans la capture d'écran ci-dessous*). Les couleurs des marqueurs d'espace blanc peuvent être personnalisés dans les options de Mode Texte du dialogue Options.)

 © 2019-2025 Altova GmbH

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" EOL
           xmlns:ts="http://www.xmlspy.com/schemas/textstate" EOL
           elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> EOL
    <xs:import namespace="http://www.xmlspy.com/schemas/textstate" schemaLocation="TextState.xsd"/> EOL
    <xs:element name="expense-report"> EOL
        <xs:annotation> EOL
            <xs:documentation>expense-report is the root element.</xs:documentation> EOL
        </xs:annotation> EOL
```

## Activer marquage automatique

Si le marquage est activé, toutes les occurrences d'une sélection dans le Mode Texte sont marquées. Ce qui constitue une sélection peut être défini par le biais des options dans ce volet. Une sélection peut être définie pour constituer un mot entier ou un nombre fixe de caractères, la casse de texte comptant ou ne comptant pas pour une correspondance. Pour une sélection de caractère, vous pouvez spécifier le nombre minimum de caractères à faire correspondre (par exemple, deux caractères ou plus). Dans le Mode Texte, toutes les occurrences des séquences de caractère qui correspondent à votre sélection seront marquées. En ce qui concerne les recherches de mot, les noms d'élément, les noms d'attribut, les valeurs d'attribut dans guillemets et les crochets de balises d'éléments sont considérés comme étant des mots séparés.

## Mappage touches

Le mappage de touches est une liste de raccourcis XMLSpy et de leurs commandes associées.

# 24.13 Menu Navigateur

Les commandes de menu **Navigateur** sont activées dans le mode Navigateur uniquement. Les commandes **Précédent** et **Suivant** , toutefois, sont en outre activés dans le mode Schéma.




## Précédent, Suivant

La commande **Suivant** (*raccourci :* **Alt + Flèche de gauche**) est activée dans le Mode Navigateur et dans le Mode Schéma.

- Dans le Mode Navigateur, la commande Précédent affiche la page consultée précédemment. La touche **Retour arrière** obtient le même effet. La commande est utile lorsque vous cliquez sur un lien dans votre document XML puis souhaitez retourner à votre document XML.
- Dans le Mode Schéma, la commande Précédent vous amène au composant ou au mode précédemment consulté. Elle peut vous ramener jusqu'aux 500 dernières positions consultées.

La commande **Suivant** (*raccourci :* **Alt + Flèche de Droite**) est activée dans le Mode Navigateur et dans le Mode Schéma.

- Dans le Mode Navigateur, la commande vous déplace à travers les pages consultées précédemment.
- Dans le Mode Schéma, la commande vous amène au composant ou au mode précédemment consulté. Elle peut vous ramener jusqu'aux 500 dernières positions consultées.

## Actualiser

La commande **Actualiser (F5)** est activée dans le Mode Navigateur et met à jour le Mode Navigateur en rechargeant le document actuel et les documents liés au document actuel (comme des feuilles de style CSS et XSL, et des DTD).

## Fenêtre séparée

La commande **Fenêtre séparée** est activée dans le Mode Navigateur et décroche le Mode Navigateur du document des autres modes. En tant que fenêtre séparée, le Mode Navigateur peut être affiché côte-à-côte avec un mode d'édition du document.

Pour actualiser le Mode Navigateur séparé après avoir effectué une modification dans un mode d'édition, appuyer **F5** dans le mode d'édition. Pour réancrer une fenêtre en mode Navigateur séparée dans la fenêtre d'application, activez la fenêtre du mode Navigateur et cliquez sur la commande **Fenêtre séparée**.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 24.14 Menu Outils

Le menu Outils vous permet de :

- Contrôler l'orthographe de vos documents XML
- Accéder à l'environnement des scripts de XMLSpy. Vous pouvez créer, gérer et stocker vos propres formulaires, macros et gestionnaires d'événements
- Consulter les macros attribués actuellement
- Comparer deux fichiers quelconques pour contrôler les différences
- Comparer deux dossiers quelconques pour contrôler les différences
- Accéder aux commandes personnalisées qui utilisent des applications externes. Ces commandes peuvent être créées dans l'onglet Outils du dialogue Personnaliser.
- Définir les ressources globales
- Changer la configuration active pour les ressources globales dans XMLSpy
- Ajouter des serveurs RaptorXML pour la validation XML et XBRL, et pour configurer les options de validation RaptorXML
- Sélectionner une configuration Raptor Server en tant que configuration active
- Personnaliser votre version de XMLSpy : définir vos propres barres d'outils, raccourcis de clavier, menus et macros
- Définir des paramètres globaux de XMLSpy



## 24.14.1 Orthographe

Le vérificateur orthographique de XMLSpy contenant des dictionnaires de langue intégré (*voir la note ci-dessous*) est activé dans le Mode Texte, le Mode Grille et Authentic View. Si vous souhaitez contrôler l'orthographe d'un document que vous avez édité dans un autre mode, vous pouvez passer au Mode Texte ou Grille et effectuez une vérification orthographique. Par exemple, si vous avez édité un document de Schéma XML dans le Mode Schéma, passer au Mode Texte ou Grille pour la vérification orthographique.

**Note :** La sélection des dictionnaires intégrés fournis avec le logiciel Altova ne constitue pas des préférences linguistiques de la part d'Altova, mais est basée largement sur la disponibilité des dictionnaires qui permettant la redistribution avec des logiciels commerciaux, comme par exemple les licences MPL, LGPL ou BSD. Il existe nombre d'autres dictionnaires open-source, mais ceux-ci sont distribués sous des licences plus restrictives, comme la licence GPL. Nombre de ces dictionnaires sont disponibles dans un installateur séparé situé sous https://www.altova.com/fr/dictionaries. À vous de choisir si vous souhaitez accepter les termes de la licence applicables au dictionnaire et si le dictionnaire est approprié pour votre utilisation avec le logiciel sur votre ordinateur.

Cette section décrit comment utiliser le vérificateur orthographique. Elle est organisée dans les sous-sections suivantes :

- Choisir la langue du vérificateur automatique
- Définir l'étendue du contrôle
- Exécuter la vérification orthographique

### Choisir la langue du vérificateur orthographique

La langue du vérificateur orthographique peut être définie comme suit :

1. Cliquez sur la commande de menu **Outils | Options du vérificateur orthographique**.
2. Dans le dialogue Options du vérificateur orthographique qui s'ouvre maintenant (*capture d'écran ci-dessous*), choisissez un des dictionnaires installés à partir de la liste déroulante de la liste de choix de la Langue du dictionnaire.

 © 2019-2025 Altova GmbH




3. Cliquer sur **OK** pour finir.

La Langue du dictionnaire que vous avez choisie sera utilisée par la vérification orthographique pour les vérifications. Si la langue que vous souhaitez n'est pas encore installée, vous pouvez télécharger des dictionnaires de langues supplémentaires. Vous trouverez une description dans la section Ajouter des dictionnaires pour la vérification orthographique.

## Définir l'étendue du contrôle

Lorsque la vérification orthographique est exécutée dans le Mode Texte ou dans le Mode Grille, l'étendue de la vérification peut être définie immédiatement avec de commencer la vérification. Pour ce faire, sélectionnez la commande **Outils | Options du vérification orthographique** et en définissant l'étendue requise dans le dialogue Options du vérificateur orthographique XML qui s'ouvre (*voir la capture d'écran ci-dessous*).




Vous pouvez sélectionner les éléments et les attributs qui doivent être vérifiés et si les sections CDATA et les commentaires doivent être cochés. Voir également la description de la commande Options du vérificateur orthographique pour les informations liées.

## Exécuter la vérification orthographique

La commande **Outils | Orthographe (Shift+F7)** commence automatiquement à vérifier le document XML actuellement actif conformément à l'étendue définie. Si un mot inconnu est rencontré, le dialogue *Orthographe: N'est pas contenu dans le dictionnaire* s'ouvre (voir la *capture d'écran ci-dessous*). Sinon, la vérification orthographique se poursuit jusqu'au bout du document.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Les différentes parties du dialogue *: N'est pas contenu dans le dictionnaire* et les options disponibles sont décrites ci-dessous :

*N'est pas contenu dans le dictionnaire*
Cette fenêtre contient le mot qui ne peut pas être trouvé dans le dictionnaire de langue ou le dictionnaire utilisateur sélectionné. Les options suivantes sont disponibles :

- Vous pouvez éditer le mot dans la fenêtre manuellement ou sélectionner une suggestion depuis le volet *Suggestions*. Ensuite, cliquez sur **Modifier** pour remplacer le mot dans le document XML avec le mot éditer. (Double-cliquez sur une suggestion pour l'insérer directement dans le document XML.) Lorsqu'un mot est affiché dans la fenêtre *N'est pas contenu dans le dictionnaire*, il est également marqué dans le document XML, vous pouvez donc éditer le mot directement dans le document si vous le souhaitez. Cliquer sur **Modifier tout** pour remplacer toutes les occurrences du mot dans le document XML avec le mot édité.
- Vous pouvez choisir de ne pas effectuer de modifications et d'ignorer les avertissements du vérificateur orthographique, soit uniquement pour l'occurrence actuelle du mot soit pour toutes les occurrences.
- Vous pouvez ajouter le mot au dictionnaire d'utilisateur, le mot sera donc considéré comme étant correct pour toutes les vérifications depuis la vérification actuelle jusqu'à la fin du document.

*Suggestions*
Cette liste affiche des mots qui ressemblent au mot inconnu (fourni par les dictionnaires de langue et d'utilisateur). Double-cliquer sur un mot dans cette liste pour l'insérer automatiquement dans le document et continuer le processus de vérification orthographique.

*Ignorer cette fois*
Cette commande vous permet de continuer la vérification du document tout en ignorant la première occurrence du mot inconnu. Le même mot sera marqué à nouveau s'il réapparaît dans le document.

*Ignorer tout*
Cette commande ignore toutes les instances du mot inconnu dans le document entier.

*Ajouter au dictionnaire*
Cette commande ajoute le mot inconnu au **dictionnaire utilisateur**. Vous pouvez accéder au dictionnaire utilisateur (afin de l'éditer) par le biais du dialogue Options du vérificateur orthographique.

*Modifier*
Cette commande remplace le mot actuellement marqué dans le document XML avec le mot (édité) dans la fenêtre *N'est pas contenu dans le dictionnaire*.

*Modifier tout*
Cette commande remplace toutes les occurrences du mot actuellement marqué dans le document XML avec le mot (édité) dans la fenêtre *N'est pas contenu dans le dictionnaire*.

*Revérifier le document*
La touche **Revérifier document** redémarre la vérification à partir du début du document.

*Options*
Cliquer sur la touche **Options** pour ouvrir un dialogue dépendant du mode actuel.

- Si le mode actuel est Authentic View, le dialogue Options du vérificateur orthographique est ouvert.
- Si le mode actuel est Mode Texte ou Grille, alors le dialogue Options du vérificateur orthographique XML est ouvert.

Pour plus d'informations concernant ces dialogues, voir la section Options du vérificateur orthographique.

*Fermer*
Cette commande ferme la fenêtre du dialogue Orthographe.

## 24.14.2 Options du vérificateur orthographique

La commande **Outils | Options du vérificateur orthographique** ouvre les **Options du vérificateur orthographique**. Selon le mode actif, la commande **Outils | Options du vérificateur orthographique** ouvre soit directement le dialogue **Options du vérificateur orthographique** (Mode Schéma, Mode Authentic, Mode Browser), ou le dialogue **Options du vérificateur orthographique** (Mode Text, Mode Grille). Le dialogue Options du vérificateur orthographique XML a une touche **Options du vérificateur orthographique** pour accéder au dialogue Options du vérificateur orthographique.

Les paramètres variés dans ces deux dialogues sont décrits dans les sous-sections de cette section :

- Contexte de la vérification orthographique
- Options du vérificateur orthographique
- Ajouter des dictionnaires au vérificateur orthographique
- Travailler avec le dictionnaire d'utilisateur

### Dialogue Options du vérificateur orthographique XML

Cliquer sur la commande **Outils | Options du vérificateur orthographique** dans le Mode Texte ou le Mode Grille pour ouvrir le dialogue Options du vérificateur orthographique XML (*capture d'écran ci-dessous*), dans lequel vous pouvez définir l'étendue de la vérification orthographique. Vous pouvez sélectionner quels éléments et attributs doivent être cochés et si les sections et les commentaires doivent être cochés.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Vous pouvez compiler une liste des éléments et/ou attributs que vous souhaitez vérifier ou que vous souhaitez exclure de la vérification. En alternative, vous pouvez choisir d'exécuter la vérification orthographique sur tous les éléments et/ou attributs ou sur aucun élément ou attribut.

Cliquer sur la touche **Autres options du vérificateur orthographique** tout en bas du dialogue pour ouvrir le dialogue Options du vérificateur orthographique.

## Options du vérificateur orthographique

Le dialogue Options du vérificateur orthographique est utilisé pour définir des options de vérification orthographique globales.




*Toujours suggérer des corrections :*
En activant cette option, des suggestions (provenant du dictionnaire de langue et du dictionnaire d'utilisateur) s'affichent dans la liste de choix Suggestions. En désactivant cette option, aucune suggestion ne sera affichée.

*Effectuer les corrections à partir du dictionnaire principal :*
En activant cette option, seul le dictionnaire de langue (dictionnaire principal) sera utilisé. Le dictionnaire d'utilisateur n'est pas utilisé pour proposer des suggestions. Il désactive aussi le bouton **Dictionnaire utilisateur**, empêchant toute édition par le dictionnaire d'utilisateur.

*Ignorer les mots en MAJUSCULES :*
En activant cette option, les mots en majuscule seront ignorés.

*Ignorer les mots contenant des numéros :*
En activant cette option, les mots contenant des nombres seront ignorés.

*Séparer les mots en CamelCase*
Les mots en CamelCase sont des mots qui contiennent une majuscule à l'intérieur du mot. Par exemple, dans le mot "CamelCase", le "C" de "Case" est en majuscule et peut donc être considéré comme étant une CamelCase. Étant donné que les mots en CamelCase sont rarement trouvés dans les dictionnaires, le correcteur orthographique les marquerait comme des erreurs. Pour éviter ce problème, l'option *Séparer les mots en CamelCase* sépare les mots en CamelCase dans leurs composants à majuscules et contrôle chaque composant individuellement. Cette option est contrôlée par défaut.

*Langue de dictionnaire*
Utiliser cette liste de choix pour sélectionner la langue de dictionnaire que vous souhaitez utiliser pour la vérification orthographique. La sélection par défaut est US English. Les autres dictionnaires en d'autres langues peuvent être téléchargés gratuitement depuis le site web Altova.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Ajouter des dictionnaires au vérificateur orthographique

Pour chaque langue de dictionnaire, il existe deux fichiers de dictionnaire Hunspell qui fonctionnent ensemble : un fichier `.aff` et un fichier `.dic`. Tous les dictionnaires de langue sont installés dans un dossier `Lexicons` sous : `C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\SpellChecker\Lexicons`.

Dans le dossier `Lexicons`, plusieurs dictionnaires de langue différents sont stockés dans un dossier différent : `<language name>\<dictionary files>`. Par exemple, les fichiers pour les deux dictionnaires de langue anglaise (`English (British)` et `English (US)`) seront stockés comme dans l'exemple ci-dessous :

```
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\SpellChecker\Lexicons\English (British)
\en_GB.aff
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\SpellChecker\Lexicons\English (British)
\en_GB.dic
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\SpellChecker\Lexicons\English (US)\en_US.aff
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\SpellChecker\Lexicons\English (US)\en_US.dic
```

Dans le dialogue Options du vérificateur d'orthographe, la liste déroulante de la liste de choix *Langue de dictionnaire* affiche les dictionnaires de langue. Ces dictionnaires sont ceux disponibles dans le dossier `Lexicons` et ont les mêmes noms que les sous-dossiers de langue dans le dossier `Lexicons`. Par exemple, dans le cas des dictionnaires de langue anglaise affichés ci-dessus, les dictionnaires apparaîtraient dans la liste de choix Langue de dictionnaire en tant que : *English (British)* et *English (US)*.

Tous les dictionnaires installés sont partagés par les différents utilisateurs de l'appareil et les versions principales différentes des produits Altova (32-bit ou 64-bit).

Vous pouvez ajouter des dictionnaires pour le vérificateur orthographique de deux manières, aucune des deux ne nécessite que les fichiers soient enregistrés avec le système :

- En ajoutant les dictionnaires Hunspell dans un nouveau sous-dossier du dossier `Lexicons`. Les dictionnaires Hunspell peuvent être téléchargés, par exemple depuis http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries ou http://extensions.services.openoffice.org/en/dictionaries. (Veuillez noter qu'OpenOffice utilise le format zippé `OXT`. Il faut donc changer l'extension en `.zip` et dézipper le fichier `.aff` et `.dic` dans les dossiers de langue dans le dossier `Lexicons`. Veuillez aussi noter que les dictionnaires Hunspell sont basés sur les dictionnaires Myspell. Les dictionnaires Myspell peuvent donc aussi être utilisés.)
- En utilisant l'installateur de dictionnaire Altova, qui installe un pack de dictionnaires en plusieurs langues par défaut dans l'emplacement correct de votre appareil. L'installateur peut être téléchargé par le biais du lien dans le volet Langue de dictionnaire du dialogue Options du vérificateur orthographique (*voir capture d'écran ci-dessous*). L'installation des dictionnaires doit être effectuée avec des droits d'administrateur, sinon l'installation échouera avec une erreur.

**Note :** À vous de choisir si vous acceptez les termes de la licence applicables au dictionnaire et si le dictionnaire est approprié pour votre utilisation avec le logiciel sur votre ordinateur.

### Travailler avec le dictionnaire d'utilisateur

Chaque utilisateur a un dictionnaire d'utilisateur dans lequel les mots autorisés par l'utilisateur peuvent être stockés. Pendant une vérification orthographique, l'orthographe est vérifiée par rapport à une liste de mots contenant les mots dans le dictionnaire de langue et le dictionnaire d'utilisateur. Vous pouvez ajouter et supprimer des mots du dictionnaire d'utilisateur par le biais du Dialogue Dictionnaire utilisateur (*capture d'écran ci-dessous*). Ce dialogue est accédé en cliquant sur la touche Dictionnaire utilisateur dans le dialogue Options du vérificateur d'orthographe (*voir seconde capture d'écran dans cette section*).




Pour ajouter un mot au dictionnaire utilisateur, saisir le mot dans le champ de saisie Mot et cliquer sur **Ajouter**. Le mot sera ajouté à la liste alphabétique dans le volet Dictionnaire. Pour supprimer un mot du dictionnaire, choisir le mot dans le volet Dictionnaire et cliquer sur **Supprimer**. Le mot sera supprimé du volet Dictionnaire. Lorsque vous avez terminé d'éditer le dialogue Dictionnaire utilisateur, cliquer sur **OK** pour que les changements soient enregistrés dans le dictionnaire utilisateur.

Les mots peuvent être ajoutés au Dictionnaire utilisateur pendant une vérification orthographique. Si un mot inconnu est rencontré pendant une vérification orthographique, le dialogue Orthographe s'ouvre et vous invite à choisir une action. Si vous cliquez sur la touche **Ajouter au dictionnaire**, le mot inconnu sera ajouté au dictionnaire utilisateur.

Le Dictionnaire utilisateur se trouve sous : `C:\Users\<user>\Documents\Altova\SpellChecker\Lexicons\user.dic`

## 24.14.3 Éditeur de script

La commande **Éditeur de script** ouvre la fenêtre Éditeur de script. Le fonctionnement de l'Éditeur de script est décrit dans la section Script de cette documentation.

**Note :** La version de .NET Framework 2.0 ou plus doit être installée sur votre appareil pour que l'Éditeur de script puisse être exécuté.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 24.14.4 Macros

Passer avec la souris sur la commande **Macros** pour ouvrir un sous-menu contenant les macros définis dans le projet de script actif actuellement dans XMLSpy (*capture d'écran ci-dessous*).




Cliquer sur un macro dans le sous-menu (*voir capture d'écran ci-dessus*) pour exécuter le macro.

## 24.14.5 Comparaisons

XMLSpy offre une fonction de comparaison (ou différenciation) avec laquelle vous pouvez comparer des fichiers XML et Texte, ainsi que des dossiers, afin de contrôler la présence éventuelle de différences.




Ci-dessous, vous trouverez la liste des points du menu **Outils** permettant d'effectuer des tâches de comparaison sur les fichiers et les dossiers :

- Comparer fichier ouvert à
- Comparer répertoires
- Options de comparaison

Ces commandes sont décrites en détails dans les sous-sections suivantes.

### 24.14.5.1 Comparer fichier ouvert avec

Cette commande vous permet de comparer le fichier ouvert avec un autre fichier. La comparaison montre les fichiers à comparer sous forme de mosaïque verticale dans la fenêtre principale et les différences sont marquées dans chaque fichier. Si deux fichiers présentent une différence, celle-ci sera marquée en vert. Si le contenu diffère dans les trois fichiers (*uniquement disponible dans Enterprise Edition*), cela entraîne un conflit, et celui-ci est marqué en rose. Vous pouvez comparer les fichiers en tant que documents XML (lorsque la structure et la sémantique des balises est significative) ou en tant que documents de texte.

**Note :** les comparaisons de fichier à trois voies sont disponibles dans l'**Enterprise Edition uniquement.**

Pour comparer le fichier actif (dans la GUI) avec un autre fichier, procéder comme suit :

1. Le fichier à comparer doit être activé dans la Fenêtre principale (uniquement un fichier doit être actif à un moment donné), cliquer sur **Outils | Comparer fichier ouvert avec**. Un dialogue Parcourir apparaît (*capture d'écran ci-dessous*), dans lequel vous pouvez chercher un ou deux fichiers à comparer avec le fichier actif.




2. Cliquer sur **Parcourir** pour choisir un fichier par le biais de l'explorateur de fichiers, d'une ressource globale ou d'une URL. Cliquer sur **Fenêtre** pour choisir un fichier qui est ouvert dans une des fenêtres de XMLSpy.
3. Cliquer sur **OK**. Le dialogue Paramètres apparaît (*capture d'écran ci-dessous*). Ces paramètres sont décrits dans la section Options de comparaison. Si vous ne souhaitez pas voir apparaître ce dialogue à chaque fois que vous lancez une session de comparaison, décocher *Afficher paramètres avant de démarrer la comparaison* (situé en bas du dialogue).

 © 2019-2025 Altova GmbH




4. Choisir les paramètres requis, puis cliquer sur **OK**. Deux choses se produiront : (i) les fichiers à comparer sont affichés côte -à-côte dans des panneaux séparés ; (ii) la fenêtre de contrôle Comparer les fichiers apparaît. (*Captures d'écran dans la section suivante, Comparaison de fichiers.*)
5. Vous pouvez parcourir et fusionner les différences en utilisant les touches dans la fenêtre Comparer les fichiers. (*pour plus d'informations d'utilisation, voir la section suivante, Comparaison de fichiers.*)
6. Une fois avoir terminé de revoir et/ou de fusionner les différences, cliquez sur **Terminé**.

**Note :** La comparaison des paramètres peut être modifiée au cours d'une session de comparaison (en choisissant **Outils | Options de comparaison**), mais elle ne prendra effet qu'à partir de la session de Comparaison suivante ; les nouveaux paramètres n'influeront pas sur la session actuelle.

## Comparaison de fichiers et fusion des différences

Il existe deux types de comparaison :

- *Comparaison à deux voies :* Deux fichiers sont comparés. Le fichier qui a été activé (lorsque la comparaison est requise ; appelé actif en abrégé) est affiché dans le volet de gauche et est comparé par rapport à un deuxième fichier *(voir capture d'écran ci-dessous)*.




- *Comparaison à trois voies (Enterprise Edition uniquement) :* Trois fichiers sont comparés. Le fichier actif est affiché dans le volet de gauche. Le premier des deux fichiers sélectionné pour la comparaison par rapport au fichier actif est affiché dans le volet central. Ce fichier central est nommé le fichier de base. Vous pouvez fusionner une différence entre le fichier de gauche et le fichier de base, ou une différence entre le fichier de droite et le fichier de base.

**Note :** Ne modifiez pas l'ordre des volets dans la fenêtre, sinon les directions Copier Vers des touches dans la fenêtre de contrôle Comparer les fichiers pourraient être incorrectes.

*Différences et conflits*

Les différences et les conflits sont marqués dans des couleurs différentes (*voir Marquer les couleurs ci-dessous*) et peuvent être recherchés séparément.

- *Différences :* lorsque le contenu dans des emplacements correspondants dans deux fichiers sont différents. Marquées en vert.
- *Conflits :* lorsque le contenu dans des emplacements correspondants dans trois fichiers sont différents. Marqués en rose.

**Note :** Les comparaisons à deux voies montrent uniquement les différences, pas les conflits.

*Naviguer entre les différences et les conflits*

Vous pouvez naviguer dans le document en utilisant les touches dans le volet Choisir la différence dans la fenêtre de contrôle Comparer les fichiers (*affiché ci-dessous : comparaison à deux voies, suivie d'une comparaison à trois voies*). Le panneau contient quatre touches pour une comparaison à deux voies, et six touches pour une comparaison à trois voies (*voir capture d'écran*).




La fenêtre de contrôler Comparer les fichiers contient les touches suivantes :

- *Premier :* se rend au premier des différences et des conflits dans le document.
- *Dernier :* se rend au dernier des différences et des conflits dans le document.
- *Précédent :* se rend à la différence précédente depuis la différence ou le conflit actif.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- *Suivant :* se rend à la différence suivante depuis la différence ou le conflit actif.
- *Conflit précédent :* se rend au conflit précédent depuis la différence ou le conflit actif.
- *Conflit suivant :* se rend au conflit suivant depuis la différence ou le conflit actif.

*Fusionner des différences et les conflits*
Vous pouvez utiliser les touches dans le panneau *Fusionner* pour copier le contenu marqué d'un volet à l'autre. Utiliser la touche de *direction* de Copie appropriée d'une paire de panneau. Afin de permettre la fusion, il est nécessaire de définir les options de comparaison suivantes :

- *La différenciation détaillée* doit être cochée et
- *Ignorer profondeur nœud* doit être décochée.

Une fois que vous avez terminé de revoir et/ou de fusionner les différences, cliquer sur **Terminé**.

**Note :** Si vous souhaitez annuler une fusion, interrompre la session de Comparaison, sélectionner le fichier dans lequel le changement doit être annulé et cliquer sur **Édition | Annuler** ou appuyer sur **Ctrl+Z**.

**Note :** Lorsque la session de Comparaison est active, aucune édition ou modification des affichages n'est autorisée. Toute tentative d'édition ou de modification de l'affichage d'un des fichiers entraînera l'affichage d'un message vous informant que la session de Comparaison va se terminer.

### Couleurs de marquage

Si des lignes correspondantes diffèrent dans deux fichiers, elles seront marquées en vert dans les deux fichiers (différences). Si des lignes diffèrent dans trois fichiers, elles seront marquées en rose dans les trois fichiers. Si une différence est sélectionnée, elle sera indiquée dans les deux fichiers dans un ton de vert plus foncé. Si un conflit est sélectionné, il sera indiqué dans les deux fichiers dans un ton de rose plus foncé.

Les couleurs marquées utilisées dans les sessions Comparer sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

| | |
|---|---|
| | *Différence* |
| | *Différence actuelle* |
| | *Différence fusionnée* |
| | *Différence fusionnée actuelle* |
| | *Conflit* |
| | *Conflit actuel* |

## 24.14.5.2 Comparer répertoires

La commande **Comparer les répertoires** vous permet de comparer deux répertoires, avec ou sans leurs sous-répertoires. Les répertoires sont comparés pour indiquer des fichiers manquant, et pour vérifier que des fichiers portant le même nom sont différents ou pas.

Pour comparer deux répertoires :

1. Cliquer sur **Outils | Comparer répertoires**. Le dialogue suivant apparaît.




2. Chercher les répertoires que vous souhaitez comparer et cocher la case **Inclure sous-répertoires** si vous souhaitez inclure les sous-répertoires à la comparaison.
3. Choisir les types de fichier que vous souhaitez comparer dans le champ **Fichiers de type**. Vous trouverez trois options dans la liste déroulante : (i) les fichiers de type XML ; (ii) les types de fichier définis dans XMLSpy; et (iii) tous les types de fichiers.
4. Cliquer sur **OK**. Le dialogue Paramètres (décrit dans les Options de comparaison) apparaît.
5. Choisir les paramètres requis pour comparer les fichiers.
6. Cliquer sur **OK**. Un dialogue s'affichera indiquant la progression de la comparaison.

Le résultat apparaîtra dans une fenêtre, et ressemblera à l'image ci-dessous :

 © 2019-2025 Altova GmbH




## Symboles de répertoire

Tous les noms des répertoires sont indiqués en noir.

Le répertoire est réduit et son contenu n'est pas affiché

Le répertoire est agrandi, ce qui est indiqué par le coin plié. Le contenu est affiché.

Le répertoire contient des fichiers ; ceux-ci soit ne peuvent pas être comparés soit ne sont pas différents du fichier correspondant dans le répertoire comparé.

Le répertoire contient un ou plusieurs fichiers qui n'existent pas dans le répertoire comparé.

Le répertoire contient un ou plusieurs fichiers qui sont différents du fichier correspondant dans le répertoire comparé.

Le répertoire contient un ou plusieurs fichiers qui n'existent pas dans le répertoire comparé et un ou plusieurs fichiers qui sont différents du fichier correspondant dans le répertoire comparé.

## Symboles de fichier

Les couleurs dans lesquelles les noms de fichier apparaissent dépendent de leur statut de comparaison. Les couleurs sont indiquées ci-dessous.

Ce fichier ne peut pas être comparé (avec le fichier correspondant dans le répertoire comparé). Un point d'interrogation apparaît dans la colonne centrale. Le nom du fichier apparaît en noir.




Ce fichier n'est pas différent du fichier correspondant dans le répertoire comparé. Un signe = (égal à ) apparaît dans la colonne centrale. Le nom du fichier apparaît en noir.

Ce fichier n'existe pas dans le répertoire comparé. La colonne centrale est vide. Le nom du fichier apparaît en bleu.

Ce fichier est différent du fichier correspondant dans le répertoire comparé, et la dernière modification de ce fichier est plus récent que la dernière modification du fichier correspondant. Le fichier le plus récent apparaît dans un rouge plus vif, et l'icône montre le fichier en rouge vif sur le côté avec le fichier le plus récent.

### Options d'affichage

- Choisir les fichiers que vous souhaitez afficher en cochant ou en décochant les options dans le volet Afficher situé en bas de la fenêtre Résultat.
- Ouvrir ou fermer tous les sous-répertoires en cliquant sur la touche appropriée dans le volet Répertoires.
- Agrandir ou réduire les sous-répertoires en double-cliquant l'icône Dossier.
- Les options Taille et Dernière modification peuvent être activées et désactivées en cliquant avec la touche de droite sur la barre de titre du fichier et en cliquant sur Taille et Dernière modification.




- Modifier la largeur des colonnes en les glissant.
- La fenêtre Résultats peut être maximisée, minimisée et redimensionnée.

### Comparer et fusionner les fichiers

Double-cliquer sur une ligne pour ouvrir les deux fichiers sur cette ligne dans la Fenêtre principale et démarrer directement une Comparaison de fichier pour deux fichiers. Vous pouvez ensuite continuer comme dans une session de Comparaison normale (voir Comparer fichier ouvert avec...).

## 24.14.5.3 Options de comparaison

Cliquer sur **Outils** | **Options de comparaison** pour ouvrir le dialogue Paramètres (*voir capture d'écran*). Vous pourrez y définir les paramètres pour vos sessions de Comparaison. Les paramètres en vigueur lors du démarrage d'une session de Comparaison sont les paramètres qui sont appliqués à cette session de Comparaison.


© 2019-2025 Altova GmbH




## Voir les résultats

Choisir le mode dans lequel les résultats sont affichés. Vous pouvez les choisir à partir des options suivantes :

- Grille (comparaison XML)
- Mode Texte avec Comparaison textuelle seulement décochée (comparaison XML)
- Mode Texte Comparaison textuelle seulement cochée (comparaison Texte)

Si un mode qui propose une comparaison XML a été sélectionné, les documents sont traités en tant que documents XML et les Options de Comparaison XML sont activées. Si la comparaison de Texte a été sélectionnée, seule les Options Comparer valides pour la Comparaison de Texte (Espaces blancs et Sensibilité à la casse) sont activées ; toutes les autres Options de Comparaison sont désactivées.

**Note :** Vous pouvez fusionner des différences dans les Modes Grille et Texte et dans les modes de comparaison XML et Texte. Si vous souhaitez annuler une fusion, arrêter la session de Comparaison, sélectionner le fichier dans lequel la modification est effectuée et sélectionner **Édition | Annuler** ou appuyer sur **Ctrl + Z**.

## Différenciation détaillée

Si cette option est décochée, les différences apparaissant dans les éléments frères immédiats sont représentées en tant qu'une seule différence, et l'option de fusion est désactivée. Une fois sélectionnées, les différences dans les frères immédiats sont représentées en tant que différences séparées et la fusion est activée.

**Note :** la case **Différenciation détaillée** doit être cochée pour permettre la fusion.

## Espaces blancs

Les caractères d'espace blanc sont : espace, tabulateur, retour chariot et saut de ligne. Lorsque l'espace blanc est normalisé, les caractères d'espace blanc consécutifs sont réduits à un caractère d'espace blanc ; néanmoins, veuillez noter que, conformément à la spécification XML, les espaces blancs de début et de fin dans les valeurs d'attribut sont entièrement supprimés lorsque l'espace blanc est normalisé. Les options ici comparent les fichiers avec : (i) espace blanc inchangé ; (ii) espace blanc normalisé ; et (iii) tous les espaces blancs retirés. L'option Espaces blancs est disponible aussi bien pour les comparaisons XML que Texte.

## Sensibilité à la casse

Si la case **Ignorer la casse** est cochée, vous avez la possibilité d'ignorer ou pas la casse dans les noms de nœud (uniquement pour les comparaisons XML). L'option Sensibilité à la casse est disponible aussi bien pour les comparaisons XML que Texte.

## Espace de noms / Préfixe

Il s'agit des options pour ignorer les espaces de noms et les préfixes lorsque vous recherchez des différences.

## Ordre

Si la case **Ignore ordre des nœuds enfants** est cochée, la position des nœuds enfants entre eux n'a pas d'importance. La comparaison est effectuée pour l'ensembles des nœuds enfant, et si la seule différence entre un nœud enfant dans un document et un nœud enfant dans le document de comparaison est la position relative dans l'ensemble de nœud, alors cette différence sera ignorée. Chaque nœud d'élément enfant est identifiée par son nom, ses attributs, et sa position. Si les noms de plus d'un nœud dans l'ensemble de frère sont les mêmes, alors la position de ces nœuds est utilisée pour identifier les nœud même si l'option "Ignorer l'ordre des nœuds enfants" a été cochée. Cette option s'applique à chaque niveau séparément. Si la case **Ignore ordre des nœuds enfants** est décochée, les différences de l'ordre sont représentées en tant que différences.

L'option d'ignorer l'**ordre des attributs** est aussi disponible et s'applique à l'ordre des attributs dans un seul élément.

## Entités

Si "Résoudre entités" est sélectionné, toutes les entités dans le document sont résolues. Sinon les fichiers sont comparés avec les entités telles qu'elles sont.

## Texte

Si "Ignorer texte" est sélectionné, les différences dans les nœuds de texte correspondant ne sont pas rapportées.

 © 2019-2025 Altova GmbH

### Ignorer types de nœuds

Cocher les types de nœud qui ne seront pas comparés dans la session de Comparaison. Les types de nœud qui peuvent être ignorés sont les Attributs, CDATA, les Commentaires, les instructions de traitement, les instructions DOCTYPE et la déclaration XML.

### Profondeur

Si **Ignorer profondeur de nœud** est cochée, la profondeur supplémentaire de tout élément (c.à.d. plus de niveaux des descendants) relative à la profondeur de l'élément correspondant dans le fichier comparé est ignorée. Cette option doit être décochée pour permettre la fusion.

### Afficher les paramètres avant de démarrer la comparaison

Cocher cette option pour faire apparaître le dialogue Paramètres (ce dialogue) avant que chaque comparaison de fichier ou de répertoire soit effectuée (par le biais des commandes **Comparer fichier ouvert avec** et **Comparer répertoires**). Le fait de faire apparaître le dialogue Paramètres avant chaque comparaison vous permet de cocher et de vérifier les paramètres pour chaque comparaison.

Si cette commande est décochée, la session de Comparaison démarrera immédiatement lorsqu'une comparaison est invoquée.

## 24.14.6 Outils définis par l'utilisateur

Placer le curseur sur la commande **Outils définis par l'utilisateur** pour ouvrir un sous-menu contenant des commandes personnalisées qui utilisent des applications externes. Vous pouvez créer ces commandes dans l'onglet Outils du dialogue Personnaliser. Cliquer sur une de ces commandes personnalisées pour exécuter l'action associée avec cette commande.

La commande **Outils définis par l'utilisateur | Personnaliser** ouvre l'onglet Outils du dialogue Personnaliser (dans lequel vous pouvez créer les commandes personnalisées qui apparaissent dans le menu de la commande **Outils définis par l'utilisateur**.)

## 24.14.7 Ressources globales

La commande **Ressources globales** ouvre le dialogue Ressources Globales (*capture d'écran ci-dessous*), dans lequel vous pouvez :

- Spécifier le Fichier XML de Ressources globales à utiliser pour les ressources globales.
- Ajouter un fichier, dossier et ressources globales de base de données (ou alias)
- Spécifier des configurations variées pour chaque ressource globale (alias). Chaque configuration mappe vers une ressource spécifique.




Vous trouverez une description détaillée de la définition d'une ressource globale dans la section Définir des Ressources globales.

**Note:** le dialogue Ressources globales Altova peut aussi être accédé par le biais de la barre outils Ressources globales (**Outils | Personnaliser | Barres outils | Ressources globales**).

## 24.14.8 Configuration Active

Passer avec la souris sur l'item de menu **Configuration Active** pour dérouler un sous-menu contenant toutes les configurations définies dans le fichier XML Ressources Globales actuellement actif (*capture d'écran ci-dessous*).

La configuration actuellement active est indiquée par une puce. Dans la capture d'écran ci-dessus, la configuration actuellement active est `Default`. Pour la modifier, choisir la configuration que vous souhaitez rendre active.

**Note:** La configuration active peut aussi être sélectionnée par le biais de la barre d'outils Ressources globales (**Outils | Personnaliser | Barres d'outils | Ressources globales**).

## 24.14.9 Gérer les serveurs Raptor

La commande **Gérer les serveurs Raptor** vous permet d'ajouter plusieurs serveurs Raptor dans le pool de serveurs Raptor disponibles puis de définir plusieurs configurations pour chaque serveur. Pour un aperçu de l'utilisation du serveur RaptorXML pour la validation de document XML et XBRL, voir le sujet Valider avec RaptorXML Server.



## Ajouter un serveur Raptor

Dans le volet *Serveurs* du panneau (*capture d'écran ci-dessous*), cliquer sur l'icône **Ajouter serveur**, puis saisir le nom avec lequel vous souhaitez identifier le serveur Raptor, le nom du réseau de la machine sur lequel Raptor est installé (nom d'hôte), et le port du serveur Raptor. Cliquer sur **OK** pour enregistrer les paramètres.




- *Nom :* une chaîne de votre choix. Elle est utilisée dans XMLSpy pour identifier un RaptorXML Server particulier.
- *Nom de l'hôte :* le nom ou l'adresse IP de la machine de réseau sur laquelle le Raptor server est installé. Le traitement sera plus rapide si vous utilisez une adresse IP au lieu d'un nom d'hôte. L'adresse IP correspondant à `localhost` (la machine locale) est `127.0.0.1`.
- *Port :* le port permettant d'accéder au serveur Raptor. Ce port est spécifié dans le fichier de configuration de Raptor (appelé `server_config.xml`). Le port doit être fixé et connu de manière à ce que les requêtes puissent être adressées correctement au service. Pour plus d'informations concernant le fichier de configuration Raptor, voir les manuels d'utilisateur : *RaptorXML Server* et *RaptorXML+XBRL Server*.

Une fois avoir saisi les informations de serveur, cliquer sur **OK**. Le nom de serveur que vous avez saisi apparaît dans la liste de serveur (à gauche du volet). Une icône verte apparaît à côté du nom du serveur, indiquant que le serveur Raptor a été lancé et est en marche. Les détails du serveur sont affichés dans le volet (*capture d'écran ci-dessus*). Une icône rouge indique que le serveur est hors ligne. Si le serveur ne peut pas être trouvé, un message d'erreur s'affiche.

**Note :** Le serveur Raptor doit être en marche lorsque le serveur est ajouté. Cela est nécessaire pour que XMLSpy puisse obtenir des informations concernant le serveur et les stocker. Si, une fois que le serveur a été ajouté, le serveur est hors ligne ou ne peut pas être trouvé, ces situations sont indiquées, respectivement, par une icône rouge ou un message d'erreur.

Pour éditer un nom de serveur, un nom d'hôte ou un port, sélectionner le serveur dans le volet de gauche, cliquer sur la touche **Édition**, et, dans le dialogue qui apparaît, éditer les informations que vous souhaitez modifier. Pour supprimer un serveur du pool, sélectionner le serveur et cliquer sur l'icône **Supprimer le serveur sélectionné**.

## Server Configurations

Une configuration est un ensemble d'options de validation RaptorXML. Lorsqu'un serveur est ajouté, il sera doté d'une configuration nommée `default`. Il s'agit d'un ensemble d'options RaptorXML configurées sur leurs valeurs par défaut. Vous pouvez ajouter de nouvelles configurations qui contiennent d'autres valeurs d'options. Une fois avoir défini plusieurs configurations de serveur, vous pouvez sélectionner une configuration qui sera la

 © 2019-2025 Altova GmbH

configuration active. Il s'agit de la configuration qui sera utilisée lorsque la commande **Valider sur le serveur** sera exécutée.

Le volet *Configurations* présente deux parties : (i) un volet de gauche, qui montre les configurations et les types, chacune contenant une liste des document-type pouvant être validés ; (ii) un panneau de droite qui affiche les options de validation pour le document-type sélectionné dans le panneau de gauche ; en bas du volet de droite, vous trouverez une description de l'option sélectionnée (*capture d'écran ci-dessous*).




*Ajouter une configuration*
Dans le panneau *Configurations* du dialogue Options de RaptorXML Server (*capture d'écran ci-dessus*), cliquer sur **Ajouter une configuration**. Une nouvelle configuration est ajoutée avec des valeurs d'option par défaut. Vous pouvez aussi créer une nouvelle configuration en cliquant sur **Copier la configuration sélectionnée**. Cela permet de créer une nouvelle configuration avec des valeurs d'option qui sont les mêmes que celle de la configuration copiée. Les nouvelles configurations sont créées avec les noms par défaut du type `config<X>`; vous pouvez éditer le nom d'une configuration en double-cliquant dessus et en saisissant le nouveau nom. Vous pouvez ensuite éditer une des valeurs d'option de la configuration.

*Éditer les valeurs d'options d'une configuration*
Tout d'abord, sélectionner le document-type dans le volet de gauche. Cela permet d'afficher les options de validation du document-type sélectionné dans le volet de droite. Pour éditer la valeur d'une option, choisir une des possibilités suivantes (dépendant du type de la valeur d'option) :

- Si la valeur peut être une dans un ensemble de valeurs prédéfinies, sélectionner la valeur que vous souhaitez depuis la liste de choix de la colonne de valeur de cette option.
- Si la valeur n'est pas limitée, cliquer dans la valeur d'option enregistrée et saisir la valeur que vous souhaitez.
- Si la valeur est un chemin de fichier, outre la possibilité de saisir la valeur, vous pouvez aussi parcourir le fichier que vous souhaitez en utilisant la touche **Parcourir** dans la colonne de valeur de l'option.

Si vous sélectionnez une option, sa description est affichée dans une fenêtre en bas du panneau de droite. Pour des descriptions plus détaillées de chaque option, voir les chapitres de l'interface de ligne de commande des manuels RaptorXML Server et RaptorXML(+XBRL) Server.

*Supprimer une configuration*
Dans le volet de gauche, choisir la configuration à supprimer et cliquer sur **Supprimer la configuration sélectionnée**.

## 24.14.10 Serveurs Raptor et Configurations

Si vous avez défini plusieurs configurations sur plusieurs serveurs, vous pouvez sélectionner un serveur et une de ses configurations en tant que la configuration active. Celle-ci sera utilisée pour les validations suivantes. En plaçant le curseur sur la commande **Outils | Serveurs Raptor et Configurations** (*capture d'écran ci-dessous*), un sous-menu apparaît qui contient tous les serveurs ajoutés, avec la configuration de chacun d'entre eux. Sélectionner la configuration de serveur que vous souhaitez pour rendre la configuration active. Dans la capture d'écran ci-dessous, la configuration `xbrl` du serveur nommé `Raptor-01` a été sélectionnée en tant que la configuration active (indiquée par la flèche verte).




Voir la section RaptorXML(+XBRL) Server pour découvrir comment utiliser Raptor depuis XMLSpy.

## 24.14.11 XML Gestionnaire de schéma

Cette commande ouvre le dialogue Gestionnaire de schéma qui vous permet de gérer vos packages de schéma XML.

Pour installer un schéma XML, cochez la case située à côté du schéma que vous souhaitez installer et cliquez sur **Appliquer**. Vous pouvez désinstaller des taxonomies, mettre à niveau des Schémas, recherchez de nouveaux schémas et gérer généralement toutes vos schémas dans un emplacement central.

 © 2019-2025 Altova GmbH

Pour plus d'informations, voir Gestionnaire de schéma.

## 24.14.12 Personnaliser

La commande **Personnaliser** vous permet de personnaliser les menus d'application et les barres d'outils selon vos besoins. Cliquer sur la commande pour ouvrir le dialogue Personnaliser qui comporte les onglets suivants :

- Commandes : toutes les applications et les commandes macro peuvent être glissées depuis cet onglet dans les barres de menu, les menus et les barres d'outils.
- Barres d'outils : les barres d'outils peuvent être activées, désactivées et réinitialisées individuellement.
- Outils : les commandes qui ouvrent les programmes externes depuis l'interface peuvent être ajoutés à l'interface.
- Clavier : les raccourcis de clavier peuvent être créés pour les applications individuelles et les commandes macro.
- Menu : les barres de menu et les menus contextuels à personnaliser sont sélectionnés et rendus actifs dans cet onglet. Travaille en collaboration avec l'onglet Commandes.
- Macros : les macros peuvent être associés à de nouvelles commandes.
- Plug-ins : les plug-ins peuvent être activés et intégrés dans l'interface.
- Options : l'affichage des options pour les barres d'outils est défini dans cet onglet.

Cette section décrit aussi le menu contextuel qui apparaît lorsque le dialogue Personnaliser est ouvert et que vous cliquez avec la touche de droite sur la barre de menu, le menu ou les items de barre d'outils.

### 24.14.12.1 Commandes

L'onglet **Commandes** vous permet de personnaliser vos menus et barres d'outils. Vous pouvez ajouter des commandes d'application aux menus et barres d'outils selon vos préférences. Veuillez noter, néanmoins que vous ne pouvez pas vous-même créer de nouvelles commandes d'application ou de menus.




Pour ajouter une commande à une barre d'outils ou un menu :

1. Sélectionner l'item de menu **Outils | Personnaliser**. Le dialogue Personnaliser apparaît.
2. Sélectionner la catégorie **Commandes** dans la fenêtre de liste *Catégories*. Les commandes disponibles apparaissent dans la liste *Commandes*.
3. Cliquer sur une commande dans la liste *Commandes* et la glisser dans un menu existant ou dans une barre d'outils. Une barre **I** apparaît lorsque vous placez le curseur sur une position valide pour déposer la commande.
4. Relâcher le bouton de la souris à l'endroit où vous souhaitez insérer la commande.

Veuillez noter les points suivants.

- Lorsque vous glissez une commande, un petit bouton apparaît à la pointe du pointeur de la souris : cela indique que la commande est en train d'être glissée.
- Un "**x**" se trouvant en-dessous du pointeur indique que la commande ne peut pas être déposée à l'endroit actuel du curseur.
- Si le curseur est déplacé dans une position à laquelle la commande peut être déposée (une barre d'outils ou un menu), le "**x**" disparaît et une barre **I** indique la position valide.
- Les commandes peuvent être placées dans des menus ou dans des barres d'outils. Si vous avez créé votre propre barre d'outils, vous pouvez utiliser ce mécanisme de personnalisation pour la remplir.
- Déplacer le curseur au-dessus d'un menu fermé pour ouvrir ce menu, vous permettant d'insérer la commande n'importe où dans ce menu.

 © 2019-2025 Altova GmbH

### Ajouter les commandes aux menus contextuels

Vous pouvez aussi ajouter les commandes aux menus contextuels en glissant les commandes depuis la liste *Commandes* dans le menu contextuel. Suivre la procédure suivante :

1. Dans le dialogue Personnaliser, cliquer sur l'**onglet Menu**.
2. Dans le volet Menu Contextuel, sélectionner un menu contextuel depuis la liste de choix. Le menu contextuel s'ouvre.
3. Dans le dialogue Personnaliser, retourner à l'onglet Commandes.
4. Glisser la commande que vous souhaitez créer depuis la liste *Commandes* et la déposer dans l'emplacement souhaité dans le menu contextuel.

### Supprimer une commande ou un menu

Pour supprimer une commande d'un menu, d'un menu contextuel (voir ci-dessus pour plus de détails concernant l'accès aux menus contextuels), ou d'une barre d'outils ou pour supprimer un menu entier, procéder comme suit :

1. Ouvrir le dialogue Personnaliser (**Outils | Personnaliser**). Le dialogue Personnaliser apparaît.
2. Une fois le dialogue Personnaliser ouvert (et un onglet sélectionné), cliquer avec la touche de droite sur un menu ou une commande de menu, et puis sélectionner **Supprimer** depuis le menu contextuel qui s'ouvre. En alternative, glisser le menu ou la commande de menu jusqu'à ce qu'une icône "**x**" apparaisse en-dessous du pointeur de la souris, et puis déposer le menu ou la commande de menu. Le menu ou la commande de menu sera supprimée.

Pour réinstaller les commandes de menu, utiliser les mécanismes décrits dans cette section. Pour réinstaller un menu supprimé, aller sur **Outils | Personnaliser | Menu**, et cliquer sur la touche **Réinitialiser** dans le volet *Menus cadre de l'application*. En alternative, se rendre sur **Outils | Personnaliser | Barres d'outils**, choisir la Barre Menu et cliquer sur la touche **Réinitialiser**.

## 24.14.12.2 Barres d'outils

L'onglet **Barres d'outils** vous permet de : (i) activer ou désactiver les barres d'outils spécifiques (à savoir, de décider lesquelles sont à afficher dans l'interface); (ii) définir quelles icônes sont affichées dans chaque barre d'outils ; et (iii) créer vos propres barres d'outils spécialisées.

Les barres d'outils contiennent des icônes pour les commandes de menu les plus fréquemment utilisées. L'information concernant chaque icône est affichée dans une info-bulle et dans la barre de lorsque le curseur est placé au-dessus de l'icône. Vous pouvez glisser une barre outils n'importe où sur l'écran où elle apparaîtra en tant que fenêtre flottante.

**Note :** Pour ajouter une commande à une barre d'outils, glisser la commande que vous souhaitez ajouter depuis la liste *Commandes* dans l'onglet **Commandes** à la barre outils. Pour supprimer une commande d'une barre d'outils, ouvrir le dialogue personnaliser et, après avoir sélectionné un onglet, glisser la commande hors de la barre outils (voir **Commandes** pour plus de détails).

**Note :** les paramètres de barre d'outils définis dans un mode particulier sont, par défaut, valides pour ce mode uniquement. Pour appliquer les paramètres à tous les modes, cliquer sur la case à cocher en bas du dialogue.




Les fonctions suivantes sont disponibles :

- *Pour activer ou désactiver une barre d'outils :* cliquer sur la case à cocher dans la liste *Barres d'outils*.
- *Appliquer les changements à tous les modes :* Cliquer la case à cocher en bas du dialogue. Sinon, les changements seront appliqués uniquement au mode actif. Veuillez noter que seuls les changements effectués **après** avoir cliqué sur la case *Tous les modes* s'appliqueront à tous les modes.
- *Pour ajouter une nouvelle barre outils* : cliquer sur le bouton **Nouveau** et donner un nom à la barre d'outils dans le dialogue Nom de la barre d'outils qui s'ouvre. À partir de l'onglet **Commandes**, glisser les commandes dans la nouvelle barre d'outils.
- *Pour changer le nom d'une barre d'outils ajoutée :* sélectionner la barre d'outils ajoutée dans le volet Barres d'outils, cliquer sur le bouton **Renommer** et changer le nom dans le dialogue Barre d'outils qui s'ouvre.
- *Pour réinitialiser la barre Menu :* : Choisir l'item de la *barre de menu* dans le volet des barres d'outils, puis cliquez sur **Réinitialiser**. Cela permet de réinitialiser la barre de menu à l'état d'origine au moment de l'installation de l'application.
- *Pour réinitialiser toutes les commandes de barre d'outils et des commandes de menu :* Cliquer sur la touche **Tout réinitialiser**. Cela permet de réinitialiser toutes les barres d'outils et les menus à leur état d'origine au moment de l'installation de l'application.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- *Pour supprimer une barre d'outils :* choisir la barre d'outils que vous souhaitez supprimer dans le volet Barres d'outils et cliquer sur **Supprimer**.

- *Pour afficher les libellés de texte de commandes dans une barre d'outils particulière* : choisir cette barre d'outils et cliquer la case à cocher *Afficher les libellés de texte* . Veuillez noter que les libellés doivent être activés séparément pour chaque barre d'outils.

## 24.14.12.3 Outils

L'onglet **Outils** vous permet de définir les commandes à utiliser pour les applications externes depuis l'intérieur de XMLSpy. Ces commandes seront ajoutées au menu **Outils | Outils définis par l'utilisateur**. Par exemple, le fichier actif dans la fenêtre principale de XMLSpy peut être ouverte dans une application externe, comme Notepad, en cliquant sur une commande dans le menu **Outils | Outils définis par l'utilisateur** que vous avez créé.




Pour définir une commande à utiliser dans une application externe, procéder comme suit :

1. Dans le volet *Contenus du menu* (*voir capture d'écran ci-dessus*), cliquer sur l'icône **Nouveau** dans la barre de titre du volet et, dans la ligne d'item qui est créée, saisir le nom de la commande de menu que vous souhaitez. Dans la capture d'écran ci-dessus, nous avons saisi une seule commande de menu, **Ouvrir dans le Notepad**. Nous souhaitons utiliser cette commande pour ouvrir le document actif dans l'application de bloc-notes externe. D'autres commandes peuvent être ajoutées à la liste de commandes en cliquant sur l'icône **Nouveau**. Une commande peut être déplacée vers le haut ou vers le bas dans la liste par rapport aux autres commandes en utilisant les icônes **Déplacer l'élément vers le haut** et **Déplacer l'élément vers le bas**. Pour supprimer une commande, la sélectionner et cliquer sur l'icône **Supprimer**.

2. Afin d'associer une application externe avec une commande, choisir la commande dans le volet *Contenus de menu*. Ensuite, dans le champ *Commande*, saisir le chemin d'accès vers ou chercher le fichier exécutable de l'application externe. Dans la capture d'écran ci-dessus, le chemin vers l'application Notepad a été saisie dans le champ *Commande*.
3. Les actions disponibles pour être performées avec l'application externe sont affichées lorsque vous cliquez sur la touche fléchée du champ *Arguments* (*voir capture d'écran ci-dessus*). Ces actions sont décrites dans la liste ci-dessous. Lorsque vous sélectionnez une action, une chaîne de code pour l'action est saisie dans le champ *Arguments*.
4. Si vous souhaitez spécifier un répertoire de travail actuel, il faut le saisir dans le champ *Répertoire initial*.
5. Cliquer sur **Fermer** pour terminer.

La commande que vous avez créée apparaîtra dans le menu **Outils | Outils définis par l'utilisateur**, et dans le menu contextuel des fichiers et des dossiers de la fenêtre Projet, dans le sous-menu **Outils définis par l'utilisateur**.

Lorsque vous cliquez sur la commande (dans le menu **Outils | Outils définis par l'utilisateur**) que vous avez créé, l'action que vous avez associée avec la commande sera exécutée. L'exemple de commande affiché dans la capture d'écran ci-dessus effectue les étapes suivantes : il ouvre, dans le bloc-notes, le document qui est actif dans la Fenêtre principale de XMLSpy. La commande d'application externe est aussi disponible dans le menu contextuel des fichiers dans la fenêtre Projet (cliquer avec la touche de droite sur un fichier dans la fenêtre Projet pour afficher le menu contextuel de ce fichier). Par le biais de la fenêtre Projet, vous pouvez aussi ouvrir plusieurs fichiers (lorsque les applications le permettent) en effectuant une sélection multiple et en sélectionnant la commande depuis le menu contextuel.

### Arguments

Le champ *Arguments* spécifie l'action à exécuter par la commande d'application externe. Les arguments suivants sont disponibles :

- *Chemin d'accès de fichier du document actif :* la commande dans le menu **Outils | Outils définis par l'utilisateur** ouvre le document qui est actif dans XMLSpy dans l'application externe. La commande dans le menu contextuel d'un fichier dans la fenêtre Projet ouvre le fichier sélectionné dans l'application externe.
- *Chemin d'accès de fichier du projet :* ouvre le fichier de projet XMLSpy (le fichier `.spp`) dans l'application externe.

### Répertoire initial

L'entrée du *Répertoire initial* est optionnelle et est un chemin qui sera utilisé en tant que le répertoire actuel.

## 24.14.12.4 Clavier

L'onglet **Clavier** vous permet de créer de nouveaux raccourcis de clavier ou de changer des raccourcis existants, pour toute commande d'application.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Pour attribuer un nouveau raccourci à une commande, ou pour changer un raccourci existant, procéder comme suit.

1. Choisir la catégorie *Toutes les commandes* dans la liste de choix *Catégorie*. Veuillez noter que si un macro a été sélectionné en tant qu'une Commande Associée, les macros sont aussi disponibles pour une sélection dans la liste de choix *Catégorie* et un raccourci pour le macro peut être défini.
2. Dans la liste de choix *Commandes*, sélectionner la commande à laquelle vous souhaitez attribuer un nouveau raccourci ou choisir la commande du raccourci que vous souhaitez modifier.
3. Cliquer dans la fenêtre de saisie *Nouvelle touche de raccourci* et appuyer sur le raccourci que vous souhaitez attribuer à cette commande. Le raccourci apparaît dans la fenêtre *Nouvelle touche de raccourci*. Si le raccourci n'a encore été attribué à aucune commande, la touche **Attribuer** est activée. Si le raccourci a déjà été attribué à une commande, alors celle-ci sera affichée sous la fenêtre et la touche **Attribuer** est désactivée. (Pour supprimer la fenêtre de saisie *Nouvelle touche de raccourci*, appuyer sur une des clés de commande, **Ctrl**, **Alt** ou **Shift**).
4. Cliquer sur la touche **Attribuer** pour attribuer le raccourci. Celui-ci apparaît maintenant dans la liste *Touches actuelles*. Vous pouvez attribuer plusieurs raccourcis à une seule commande.
5. Cliquer sur la touche **Fermer** pour confirmer.

## Supprimer un raccourci

Un raccourci ne peut pas être attribué à plusieurs commandes. Si vous souhaitez supprimer un raccourci, cliquer dans une des fenêtres Touches actuelles puis cliquer sur la touche **Supprimer**.

## Définir l'accélérateur pour

Actuellement, les accélérateurs peuvent uniquement être définis en tant que défaut. Aucun autre mode n'est disponible.

## Raccourcis de clavier par défaut

Les raccourcis par défaut des commandes utilisées communément sont listés ci-dessous. Un aperçu de toutes les commandes du menu de l'application est disponible dans le modèle de clavier (**Aide | Modèle de clavier**).

*Function-key shortcuts (y compris pour la validation et la transformation)*

| | |
|---|---|
| F1 | Menu d'aide |
| F1 + Alt | Ouvrir le dernier fichier |
| F3 | Trouver suivant |
| F4 + CTRL | Fermer la fenêtre active |
| F4 + Alt | Fermer XMLSpy |
| F5 | Réinitialiser |
| F6 + CTRL | Faire défiler les fenêtres ouvertes |
| F7 | Vérifier la bonne formation |
| F8 | Valider |
| F10 | Transformation XSL |
| F10 + CTRL | Transformation XSL:FO |

*Commandes de fichier et d'applications*

| | |
|---|---|
| Alt + F1 | Ouvrir le dernier fichier |
| Ctrl + O | Ouvrir le fichier |
| Ctrl + N | Nouveau fichier |
| Ctrl + P | Imprimer fichier |
| Ctrl + S | Enregistrer fichier |
| CTRL + F4 | Fermer la fenêtre active |
| CTRL + F6 | Faire défiler les fenêtres ouvertes |
| CTRL + TAB | Sauter entre des documents ouverts |
| Alt + F4 | Fermer XMLSpy |

*Touches diverses*

| | |
|---|---|
| Touches fléchées haut/bas | Déplacer le curseur ou la barre de sélection |
| Échap | Abandonner les éditions ou fermer le dialogue |
| Retour | Confirmer la sélection |
| Suppr | Supprimer le caractère ou la sélection |


© 2019-2025 Altova GmbH

| | |
|---|---|
| Shift + Del | Couper |

*Commandes d'édition*

| | |
|---|---|
| CTRL + A | Sélectionner tout |
| Ctrl + F | Recherche |
| Ctrl + G | Aller à la ligne/caractère |
| Ctrl + H | Remplacer |
| Ctrl + V | Coller |
| Ctrl + X | Couper |
| CTRL + Y | Rétablir |
| Ctrl + Z | Annuler |

*Commandes de Mode Texte*

| | |
|---|---|
| CTRL + E | Passer entre les balises de début/fin |
| CTRL + Shift + E | Sélectionner l'élément qui contient le curseur |
| CTRL + Alt + E | Aller à l'élément parent |
| CTRL + "+" | Zoom avant |
| CTRL + "−" | Zoom arrière |
| CTRL + 0 | Réinitialiser Zoom |
| CTRL + roulette de souris avant | Zoom avant |
| CTRL + roulette de souris arrière | Zoom arrière |

*Commandes Mode Grille*

| | |
|---|---|
| CTRL + D | Ajouter CDATA |
| CTRL + E | Ajouter Élément |
| CTRL + I | Ajouter Attribut |
| CTRL + M | Ajouter Commentaire |
| CTRL + T | Ajouter Texte |
| | |
| CTRL + Shift + D | Insérer CDATA |
| CTRL + Shift + E | Insérer Élément |
| CTRL + Shift + I | Insérer Attribut |
| CTRL + Shift + M | Insérer Commentaire |
| CTRL + Shift + T | Insérer Texte |
| | |

| | |
|---|---|
| CTRL + Alt + D | Ajouter CDATA enfant |
| CTRL + Alt + E | Ajouter Élément enfant |
| CTRL + Alt + I | Ajouter Attribut enfant |
| CTRL + Alt + M | Ajouter Commentaire enfant |
| CTRL + Alt + T | Ajouter Texte enfant |

*Commandes Mode Schéma*

| | |
|---|---|
| CTRL + Dbl-clic Élément | Afficher la définition élément |

*Raccourcis débogueur*

| | |
|---|---|
| F9 | Insérer/Supprimer Points d'arrêt |
| F9 + Shift | Insérer/Supprimer Points de trace |
| F9 + CTRL | Activer/Désactiver le Point d'arrêt |
| F9 + Shift + CTRL | Activer/Désactiver le Point Trace |
| F11 | Pas à pas détaillé |
| F11 + Shift | Pas à pas principal |
| F11 + CTRL | Pas à pas sortant |
| F11 + Alt | Démarrer débogueur/OK |

## 24.14.12.5 Menu

L'onglet **Menu** vous permet de personnaliser les deux barres de menu principal (barres de menu par défaut et d'application) ainsi que les menus contextuels de l'application.


© 2019-2025 Altova GmbH




## Personnaliser la barre de menu par défaut et la barre de menu d'application

La barre de menu par défaut est la barre de menu qui s'affiche lorsqu'aucun autre document n'est ouvert dans la fenêtre principale. La barre de menu d'application est la barre de menu qui s'affiche lorsqu'un ou plusieurs documents sont ouverts dans la fenêtre principale. Chaque barre de menu peut être personnalisée séparément et les changements de personnalisation effectués dans l'une d'entre elle ne touchent pas l'autre.

Pour personnaliser une barre de menu, la sélectionner dans la liste de choix *Afficher les menus pour* (*voir capture d'écran ci-dessous*). Ensuite passer à l'onglet Commandes du dialogue Personnalisation et glisser les commentaires depuis la liste Commandes dans la barre de menu ou dans n'importe lequel des menus.

## Supprimer les commandes depuis les menus et réinitialiser les barres de menu

Pour **supprimer** un menu complet ou une commande à l'intérieur d'un menu, procéder comme suit :

1. Dans le volet Application Frame Menus, sélectionner soit *Défaut* (qui montre les menus disponibles lorsqu'aucun document n'est ouvert) ou *XMLSpy* (qui montre les menus disponibles lorsqu'un ou plusieurs documents sont ouverts).
2. Ouvrir le dialogue Personnaliser, sélectionner (i) le menu que vous souhaitez supprimer depuis la barre de menu de l'application, ou (ii) la commande que vous souhaitez supprimer depuis un de ces menus.
3. Soit (i) glisser le menu depuis la barre du menu ou la commande de menu depuis le menu, soit (ii) cliquer avec la touche de droite sur le menu ou la commande de menu et sélectionner **Supprimer**.

Vous pouvez **réinitialiser** chacune de ces deux barres de menu (barres de menu par défaut et d'application) à son état d'installation original en sélectionnant le menu dans la liste de choix *Afficher les menus pour* et puis en cliquant sur la touche **Réinitialiser** en-dessous de la liste de choix.

### Personnaliser les menus contextuels de l'application

Les menus contextuels sont les menus qui apparaissent lorsque vous cliquez avec la touche de droite certains objets dans l'interface de l'application. Chacun de ces menus contextuels peut être personnalisé en suivant les étapes suivantes :

1. Sélectionner le menu contextuel que vous souhaitez dans la liste de choix *Choisir un menu contextuel*. Le menu contextuel s'ouvre.
2. Passer à l'onglet Commandes du dialogue Personnalisation.
3. Glisser une commande depuis la liste *Commandes* dans le menu contextuel.
4. Si vous souhaitez supprimer une commande depuis le menu contextuel, cliquer avec la touche de droite sur la commande dans le menu contextuel et cliquer sur **Supprimer**. En alternative, vous pouvez glisser la commande que vous souhaitez supprimer du menu contextuel.

Vous pouvez réinitialiser tout menu contextuel à son état d'installation d'origine en le sélectionnant dans la liste de choix *Choisir un menu contextuel* et puis en cliquant la touche **Réinitialiser** située sous la liste de choix.

### Ombres de menu

Cliquer sur la case *Ombres de menu* pour ajouter une ombre à tous les menus.

## 24.14.12.6 Macros

L'onglet **Macros** vous permet de créer des commandes d'application pour les macros qui ont été créés à l'aide de d'éditeur de script de XMLSpy. Ces commandes d'application (qui exécutent les macros associés à eux) peuvent ensuite être rendues disponibles dans les menus et barres d'outils, soit directement depuis l'onglet Macros ou en utilisant les mécanismes disponibles dans l'onglet Commandes du dialogue Personnaliser. En tant que commandes d'application, ils peuvent aussi être attribués à des raccourcis dans l'onglet Clavier du dialogue Personnaliser.

### Comment les macros fonctionnent dans XMLSpy

Dans XMLSpy, les macros fonctionnent comme suit :

- Des projets de script Altova (fichier `.asprj`) sont créés dans l'Éditeur de script de XMLSpy. Ce sont ces projets de script qui peuvent contenir les macros utilisés dans XMLSpy.
- Deux projets de script peuvent être actifs dans le même temps dans XMLSpy : (i) un projet de script d'application, qui est spécifié dans la section Script du dialogue Options, et (ii) le projet de script du projet XMLSpy actif, qui est spécifié dans le dialogue Paramètres de Script (**Projet | Paramètres du script**).
- Les macros dans ces deux projets de script sont disponibles dans l'application : dans le menu **Projet | Macros** (à partir duquel les macros peuvent être exécutés), et dans l'onglet Macros du dialogue Personnaliser (*capture d'écran ci-dessous*), dans lequel ils peuvent être définis en tant que commandes d'application. Une fois qu'un macro a été défini en tant que commande d'application, la commande peut être placée dans un menu et/ou une barre d'outils.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Créer une commande d'application pour un macro

Dans l'Éditeur de script (**Outils | Éditeur de script**), créer le macro que vous souhaitez et l'enregistrer dans un projet de script. Spécifier ce fichier pour qu'il soit le projet de script de l'application (par le biais de la section Script du dialogue Options) ou bien le projet de script du projet d'application actif (par le biais du dialogue Paramètres de Script (**Projet | Paramètres du script**)) du projet d'application. Les macros dans le projet de script apparaîtront maintenant dans le volet *Macros* de l'onglet Macros (*voir capture d'écran ci-dessous*).

Pour créer une commande d'application pour un macro, sélectionner le macro dans le volet *Macros*, définir le texte de la commande dans la fenêtre *Afficher texte* et cliquer sur **Ajouter Commande** (*voir capture d'écran ci-dessous*). Une commande associée avec le macro sélectionné sera ajouté à la liste *Commandes associées*.




Pour éditer l'icône d'une commande associée, sélectionner la commande et cliquer sur **Éditer icône**. Pour supprimer une commande associée, cliquer sur **Supprimer**.

## Placer une commande à association macro dans un menu ou une barre d'outils

Il existe deux moyens de placer une commande à association macro dans un menu ou une barre d'outils :

- Glisser la commande depuis la liste Commandes associées à l'emplacement désiré dans le menu ou la barre d'outils.
- Utiliser les mécanismes disponibles dans l'onglet Commandes du dialogue Personnaliser.

Dans les deux cas, la commande sera créée à l'emplacement désiré. Cliquer sur la commande dans le menu ou la barre d'outils permettra d'exécuter le macro.

**Note :** Si un macro a été défini en tant que commande associée, vous pouvez définir un raccourci de clavier pour ce macro. Dans l'onglet Clavier du dialogue Personnaliser, choisir *Macros* dans la liste de choix *Catégorie*, puis sélectionner le macro requis et définir le raccourci. Vous devez définir un macro en tant que commande associée pour qu'elle soit disponible en tant que raccourci de clavier.

## 24.14.12.7 Plug-Ins

L'onglet **Plug-Ins** vous permet d'intégrer les plug-ins et de placer des commandes, lorsque celles-ci ont été programmées de cette manière, dans un menu d'application et/ou barre d'outils. Dans l'onglet Plug-In (*capture d'écran ci-dessous*), cliquer sur **Ajouter Plug-In**, et chercher le fichier DLL du plug-in (*voir 'Créer plug-ins' ci-dessous*). Cliquer sur **OK** pour ajouter le plug-in. Plusieurs plug-ins peuvent être ajoutés.




Une fois qu'un plug-in a bien été ajouté, une description du plug-in apparaît dans le dialogue et la touche **Supprimer le Plug-In** est activée. Si le code de plug-in crée des barres d'outils et des menus, ceux-ci seront immédiatement visibles dans l'interface d'application. Pour supprimer un plug-in, le sélectionner et cliquer sur **Supprimer le Plug-In**.

### Créer des plug-ins

Le code source pour les plug-ins modèles a été fourni dans le dossier (Mes) Documents de l'application : dossier `Examples\IDEPlugin`. Pour générer un plug-in à partir du code de source, procéder comme suit :

1. Ouvrir la solution que vous souhaitez générer en tant que plug-in dans Visual Studio.

 © 2019-2025 Altova GmbH

2. Générer le plug-in avec la commande dans le menu Générer.
3. Le fichier DLL du plug-in sera créé dans le dossier `Bin` ou `Debug`. Ce fichier DLL est le fichier qui doit être ajouté en tant que plug-in (*voir ci-dessus*).

Pour plus d'information sur les plug-in, voir la section IDE Plugins.

## 24.14.12.8 Options

L'onglet **Options** vous permet de définir des paramètres d'environnement généraux.




Cliquer sur les cases à cocher pour passer aux options suivantes :

- *Afficher les infobulles sur la barre d'outils :* affiche une fenêtre popup lorsque le pointeur de la souris est placé sur une icône dans une barre d'outils. La fenêtre popup contient une brève description du fonctionnement de l'icône et du raccourci de clavier associé, si un raccourci a été attribué et si l'option *Afficher raccourci* a été cochée.
- *Afficher les touches de raccourci dans les infobulles :* définit si les informations de raccourci seront affichées dans les infobulles.
- *Grandes icônes :* fait passer la taille des icônes de la barre d'outils de standard à grand.

## 24.14.12.9 Personnaliser le menu Contextuel

Le menu **Personnaliser le menu contextuel** (*capture d'écran ci-dessous*) est le menu qui apparaît lorsque le dialogue Personnaliser est ouvert et que vous cliquez avec la touche de droite dans un menu d'application, une commande de menu ou une icône de barre d'outils dans la fenêtre principale.




Les fonctions suivantes sont disponibles :

- *Rétablir défaut :* actuellement aucune fonction.
- *Copier l'image du bouton :* copie l'icône que vous avez cliqué avec la touche de droite dans le presse-papiers.
- *Supprimer :* supprime le menu sélectionné, la commande de menu ou l'icône de la barre d'outils. Pour plus d'informations concernant la manière de restaurer des items supprimés, voir ci-dessous.
- *Aspect du bouton :* ouvre le dialogue Apparence du bouton (*voir capture d'écran ci-dessous*), dans lequel vous pouvez déterminer des propriétés qui définissent l'aspect de l'icône de barre d'outils sélectionnée. Voir la description pour plus de détails.
- *Image, Texte, Image et Texte* : options exclusives mutuellement qui déterminent si l'icône de la barre d'outils sélectionnée sera uniquement une icône, uniquement du texte ou les deux. Vous pouvez sélectionner une de ces options pour effectuer le changement. En alternative, vous pouvez effectuer ce changement dans le dialogue Apparence du bouton.
- *Démarrer le groupe :* insère un diviseur de groupe vertical à gauche de l'icône de la barre d'outils sélectionnée. Cela permet de faire de l'icône de la barre d'outils sélectionnée, la première d'un groupe d'icônes.

### Le dialogue Apparence du bouton

Cliquer avec la touche de droite sur une icône de barre d'outils et cliquer sur **Apparence du bouton** pour ouvrir le dialogue Apparence du bouton (*capture d'écran ci-dessous*). Ce dialogue vous permet d'éditer l'image d'icône de la barre outils, ainsi que son texte. Actuellement, seules les icônes de barre d'outils pour les macros et pour les plug-ins peuvent être éditées à l'aide de ce dialogue.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Les fonctions d'édition suivantes sont disponibles pour l'icône de la barre d'outils sélectionnée (celle qui a été cliquée avec la touche de droite de la souris pour aboutir au menu contextuel Personnaliser) :

- *Image seulement, texte seulement, image et texte* : choisir le bouton radio désiré pour spécifier l'aspect que prendra l'icône de la barre d'outils.
- *Édition de l'image :* lorsque *Image seulement* ou *Image et texte* sont sélectionnées, les options d'édition de l'image sont activées. Cliquer sur **Nouveau** pour créer une nouvelle image qui sera ajoutée aux images définies par l'utilisateur dans le volet d'images. Sélectionner une image et cliquer sur **Édition** pour l'éditer.




- *Sélection d'image :* choisir une image depuis le volet Images et cliquer sur OK pour utiliser l'image sélectionnée en tant que l'icône de la barre d'outils.
- *Édition et sélection du texte :* si vous sélectionnez *Texte seulement* ou *Image et texte*, le champ de saisie *Texte du bouton* est activé. Saisir ou éditer le texte et cliquer sur **OK** pour en faire le texte de l'icône de la barre d'outils.

**Note** : le dialogue Apparence du bouton peut aussi être utilisé pour éditer le texte des commandes de menu. Cliquer avec la touche de droite sur la commande de menu (lorsque le dialogue Personnaliser est ouvert), cliquer sur **Apparence du bouton**, puis éditer le texte de la commande de menu dans le champ de saisie *Texte du bouton*.

## Restaurer les menus supprimés, les commandes de menu et les icônes de barres d'outils

Si un menu, une commande de menu, ou une icône de barre d'outils a été supprimée en utilisant la commande **Supprimer** dans le menu contextuel Personnaliser, ils peuvent être restaurés comme suit :

- *Menus :* Aller sur **Outils | Personnaliser | Menu**, et cliquer sur la touche **Réinitialiser** dans le volet *Menus Cadre de l'application*. En alternative, aller sur **Outils | Personnaliser | Barres outils**, choisir Barre de menus, et cliquer sur la touche **Réinitialiser**.
- *Commandes de menu :* Aller sur **Outils | Personnaliser | Commandes**, et glisser la commande depuis la fenêtre Commandes dans le menu.
- *Icônes de barre d'outils :* Aller sur **Outils | Personnaliser | Commandes**, et glisser la commande depuis la fenêtre Commandes dans le menu.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 24.14.13 Restaurer barres d'outils et fenêtres

La commande **Restaure barres d'outils et fenêtres** ferme XMLSpy et la redémarre avec les paramètres par défaut. Avant de fermer le programme un dialogue s'ouvre et vous demande de confirmer si vous souhaitez fermer XMLSpy (*capture d'écran ci-dessous*).




Cette commande est utile si vous avez redimensionné, déplacé ou dissimulé des barres d'outil ou des fenêtres et que vous souhaitez à présent avoir toutes les barres d'outils et les fenêtres à leur place originale.

## 24.14.14 Options

La commande **Outils | Options** vous permet de définir les paramètres d'application globaux. Ces paramètres sont organisés en sections (*voir le panneau gauche dans la capture d'écran ci-dessous ; notez que les options XBRL sont disponibles uniquement dans L'Edition Enterprise Edition*). Par exemple, la section Fichier (*affichée dans la capture d'écran ci-dessous*) contient des options qui spécifient comment vous voulez XMLSpy pour ouvrir et enregistrer les fichiers. Pour spécifier les options d'une section particulière, sélectionnez cette section dans le panneau gauche et spécifiez les valeurs de propriété que vous souhaitez avoir. Le bouton **OK** enregistre les modifications dans le registre et ferme le dialogue. La touche **Appliquer** entraîne l'affichage des modifications dans les documents ouverts actuellement.




Chaque section du dialogue des Options est décrite en détail dans sa sous-section de cette section.

## 24.14.14.1 Fichier

La section **Fichier** définit la manière dont XMLSpy ouvre et enregistre des documents. Vous trouverez les paramètres liés dans la section Encodage.


© 2019-2025 Altova GmbH




## Sauvegarde automatique

Les fichiers que vous éditez actuellement seront sauvegardés automatiquement si cette option est activée. Vous pouvez choisir une fréquence de sauvegarde allant de 5 à 60 secondes dans la liste de choix ou saisir une valeur individuelle de jusqu'à 300 secondes. Pour plus d'informations, voir la section *Sauvegarde automatique de fichiers*.

## Le rechargement automatique des fichiers modifiés

Si vous utilisez un environnement à utilisateurs multiples, ou si vous travaillez sur des fichiers générés dynamiquement sur un serveur, vous pouvez détecter les modifications des fichiers actuellement ouverts dans l'interface. Chaque fois que XMLSpy détecte un changement dans un document ouvert, il vous demandera si vous souhaitez recharger le fichier modifié.

## Validation automatique

Si vous utilisez des schémas DTD ou XML pour définir la structure de vos documents XML, vous pouvez valider automatiquement vos documents d'instance dans les situations suivantes :

- En ouvrant le fichier si le fichier a une taille inférieure à celle que vous spécifiez dans MB
- Sur Enregistrement du fichier
- En éditant le fichier. Si cette option est sélectionnée, la validation sera effectuée lorsque vous tapez Text View ou Grid View. Pour plus d'information, voir également Validation XML dans le Mode Texte.

Si le document n'est pas valide, un message d'erreur sera affiché. S'il est valide, un message aucun message ne sera affiché et l'opération sera traitée sans aucune notification.

## Projet

Lorsque vous lancez XMLSpy, vous pouvez ouvrir le dernier projet utilisé en dernier automatiquement.

## Enregistrer fichier

Lorsque vous enregistrez un document XML, XMLSpy inclut un commentaire succinct `<!-- Edited with XMLSpy http://www.altova.com -->` en haut du fichier. Cette option ne peut être désactivée par des utilisateurs de licence et prend effet lors de l'édition ou en enregistrant les fichiers dans la Grille améliorée ou le Mode Design de schéma.

Lors de l'enregistrement d'un diagramme modèle de contenu (utilisant l'option de menu **Design Schéma | Générer Documentation**), XMLSpy inclut le logo XMLSpy. Cette option peut uniquement être désactivée par des utilisateurs de licence.

Si StyleVision Power Stylesheet est associée à un fichier XML, l'option 'Authentic: save link to design file' fera que le lien vers StyleVision Power Stylesheet sera enregistré avec un fichier XML.

## Sauts de ligne

Lorsque vous ouvrez un fichier, le codage de caractère pour les sauts de ligne dans celui-ci sera préservé si **Preserve old** est sélectionné. En alternative, vous pouvez choisir de coder les sauts de ligne dans un des trois codages : **CR&LF** (pour PC), **CR** (pour MacOS), ou **LF** (pour Unix).

## Mode Quitter

Ces options déterminent comment gérer des fichiers qui sont ouverts lorsque XMLSpy a quitté. Les options suivantes sont disponibles :

- *Show save prompt for modified files*: Si un fichier ouvert contient des modifications non enregistrées, une invite apparaîtra demandant si vous souhaitez enregistrer les modifications de fichier. Dépendant de votre réponse, le fichier est enregistré ou pas enregistré et le programme est quitté par la suite.
- *Afficher invite enregistrer pour les fichiers modifiés. Open last files on the next launch*: Le dialogue Enregistrer apparaît pour les fichiers ouverts qui contiennent des modifications non enregistrées. L'utilisateur peut enregistrer un ou plusieurs fichiers ou pas. Lorsque le programme est relancé après avoir quitté, tous les fichiers qui ont été ouverts sur quitter seront ouverts sur redémarrage. (Si les modifications n'avaient pas été enregistrées, elles seraient perdues.)
- *Ne pas enregistrer mais préserver les modifications. Open last files with modifications applied on the next launch*: Le programme quitte directement sans enregistrer les modifications non enregistrées. En relançant le programme, tous les fichiers qui ont été ouverts en quittant seront ouverts en redémarrant, et ils contiendront les modifications non enregistrées. Ce serait une situation comme si vous continuez là où vous avez arrêté.

Si vous quittez le programme pour la première fois, les options en Mode Quitter sont présentées pour que vous puissiez choisir le comportement Quitter de votre choix. Ensuite, les options sont disponibles dans la section Fichier du dialogue Options.

## Enregistrer et quitter

Après avoir défini les paramètres, cliquez sur **OK** pour terminer.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 24.14.14.2 Types de fichier

La section **Types de fichier** *(capture d'écran ci-dessous)* vous permet de personnaliser le comportement de XMLSpy sur une base "par type de fichier". *(Veuillez noter, dans la capture d'écran ci-dessous, que certaines options, comme celles liées à la prise en charge XBRL et Avro, sont uniquement disponibles dans l'édition Enterprise.)*




Choisir un type de fichier depuis la fenêtre Types de fichiers, puis personnaliser les fonctions pour ce type de fichier particulier comme décrit ci-dessous.
Veuillez noter qu'il y a deux saisies spéciales dans la liste des types de fichier :

- *<default>* peut être utilisé pour spécifier le traitement de fichiers dotés d'une extension qui ne se trouve pas dans la liste du file-type.
- *<none>* peut être utilisé pour spécifier le traitement de fichiers qui n'ont pas d'extension du tout.

### Paramètres Windows Explorer

Vous pouvez définir la description de type de fichier et le type de contenu conforme à MIME utilisé par Windows Explorer et si XMLSpy doit être l'éditeur par défaut pour les documents de ce type de fichier.

### Conformité

XMLSpy fournit des fonctions d'édition intelligentes spécifiques, ainsi que d'autres fonctions, pour des types de fichier différents. XMLSpy définit les fonctions pour un type de fichier particulier sur la base de la conformité que

vous avez définie dans cette option. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, les fichiers présentant l'extension de fichier `.xqu` sont définis pour être conforme à XQuery Update. C'est pourquoi XMLSpy ouvrira les fichiers `.xqu` avec la prise en charge de l'édition de XQuery Update. XMLSpy vous permet de définir les options de conformité suivantes : XML, XQuery, ZIP, JSON, autres formats. De plus, une différenciation de conformité XML est également effectuée entre les types de fichier d'Entité XML, DTD et XML. Un grand nombre de types de fichiers est défini avec une conformité par défaut qui est appropriée pour le type de fichier. Nous vous recommandons de ne pas modifier ces paramètres à moins que vous souhaitiez ajouter un nouveau type de fichier ou que vous souhaitez volontairement définir une type de fichier sous une autre conformité.

## Mode par défaut

Ce groupe vous permet de définir le mode par défaut à utiliser pour chaque type de fichier. La capture d'écran ci-dessus montre la section *Types de fichiers* de l'édition Enterprise. Si votre édition n'est pas l'édition Enterprise, elle aura moins de modes que ceux affichés dans la capture d'écran. Si une conformité particulière peut être consultée dans un seul mode, ce mode sera sélectionné par défaut et la sélection des modes sera désactivée. Par exemple, des documents XQuery Update peuvent uniquement être consultés dans le Mode Texte, ce mode est donc sélectionné par défaut et la sélection des modes est désactivée .

## Mode Grille

Cette case à cocher vous permet de définir si le Mode Grille doit automatiquement construire des tables.

## Mode Texte

Cette case à cocher vous permet de configurer la coloration syntaxique pour les types de fichier particuliers.

## Désactiver la validation automatique

Cette option vous permet de désactiver la validation automatique par type de fichier. La validation automatique a généralement lieu lorsqu'un fichier est ouvert ou enregistré ou lorsqu'un mode est modifié.

## Utiliser RaptorXML Server pour valider lors de Ouvrir/Enregistrer

Spécifie si le RaptorXML Server doit être utilisé pour valider les fichiers du type de fichier sélectionné lorsque le fichier est ouvert et enregistré. Pour que cela fonctionne un RaptorXML Server doit être configuré.

## Ajoute une nouvelle extension de fichier

Ajoute un nouveau type de fichier à la liste des Types de fichier. Vous devez ensuite définir les paramètres pour ce nouveau type de fichier en utilisant les autres options dans cet onglet.

## Supprimer l'extension de fichier choisie

Supprime le type de fichier actuellement sélectionné et tous ses paramètres associés.

## Enregistrer et quitter

Une fois avoir effectué la configuration, cliquer sur **OK** pour terminer.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 24.14.14.3 Encodage

La section **Encodage** spécifie les options pour les encodages de fichier.




### Encodage par défaut pour les nouveaux fichiers XML

L'encodage par défaut pour les nouveaux fichiers XML peut être défini en sélectionnant une option depuis la liste déroulante. Un nouveau document est créé avec une déclaration XML contenant la valeur d'encodage que vous spécifiez ici. Si un encodage de deux ou quatre octets est sélectionné en tant que l'encodage par défaut (par ex. UTF-16, UCS-2 ou UCS-4) vous pouvez aussi choisir entre un ordre des octets little-endian et big-endian.

L'encodage des fichiers XML existants sera retenu et peut uniquement changer avec la commande **Fichier | Encodage**.

### Ouvrir les fichiers XML à encodage inconnu comme

Si l'encodage d'un fichier XML ne peut pas être déterminé ou si le document XML n'a pas de spécification d'encodage, le fichier sera ouvert avec l'encodage que vous sélectionnez dans cette liste de choix.

### Ouvrir fichiers non XML dans

Les fichiers existants et les nouveaux fichiers non-XML sont ouverts avec l'encodage que vous avez sélectionné dans cette liste de choix. Vous pouvez changer l'encodage du document en utilisant la commande **Fichier | Encodage**.

### BOM (Byte Order Mark)

Lorsqu'un document à encodage de caractère deux octets ou quatre octets est enregistré, le document peut être enregistré soit avec (i) un ordre des octets little-endian et un BOM little-endian (*Toujours créer BOM si différent de UTF-8*); soit (ii) avec l'ordre des octets détecté et le BOM détecté (*Préserver BOM détecté à l'enregistrement*).

### Enregistrer et quitter

Une fois avoir effectué la configuration, cliquer sur **OK** pour terminer.

## 24.14.14.4 Édition

La section **Édition** vous permet de spécifier le comportement d'édition dans XMLSpy.




### Assistants de saisie

Lors de l'édition de documents, XMLSpy fournit une édition intelligente sur la base de ces paramètres. Vous pouvez aussi personnaliser les différents aspects du comportement de l'Assistant à la saisie dans ce volet. Les paramètres de personnalisation effectués ici seront appliqués s'ils sont pertinents pour le type de fichier édité. Par exemple, l'option de charger les assistants à la saisie pour ouvrir le fichier et trier les attributs ne sera pas applicable aux documents DTD ou XQuery.

Les éléments enfant obligatoires des groupes `choice` sont auto-ajoutés sur la base des paramètres effectués dans ce volet. Vous pouvez sélectionner si (i) la première branche (élément) du groupe `choice`, (ii) toutes les branches, ou (iii) la branche avec le plus petit nombre d'éléments descendants est générée. Veuillez noter que la sélection *Toutes les branches* peut générer un document invalide puisque seule une branche provenant d'un groupe `choice` est autorisée.

 © 2019-2025 Altova GmbH

### Créer une structure XML depuis le Schéma XML

Lorsque vous créez un nouveau document XML qui est basé sur le Schéma XML, le document sera généré avec une structure qui est dérivée depuis les définitions dans le schéma. Les paramètres décrits ci-dessous déterminent certains aspects ambigus liés à la création de cette structure.

*Auto-apposer des enfants obligatoires*
Les éléments d'enfants obligatoires de groupes `choice` dans le schéma sont auto-apposés sur la base du paramètre défini dans ce panneau. Vous pouvoir choisir si (i) la première branche (élément) du groupe `choice`, (ii) toutes les branches, ou (iii) la branche avec le petit nombre d'éléments descendants sont générées. Veuillez noter que la sélection *Toutes les branches* pourrait générer un document invalide étant donné qu'une seule branche du groupe `choice` est autorisée.

*Nœuds non obligatoires et éléments de type abstrait*
Pour ajouter des éléments ou attributs non obligatoires, sélectionnez l'option respective. Si ces options ne sont pas sélectionnées, seuls des nœuds obligatoires seront ajoutés. Vous pouvez également (i) définir du contenu d'élément des éléments qui peuvent être annulés pour être définis comme non obligatoires, et (ii) tenter d'utiliser un type non abstrait comme élément `xsi:type` d'un type abstrait.

### Mode Texte

L'option *Saisie automatique* ajoute automatiquement des composants structurels non ambigus. Par exemple, lors de la saisie du crochet de fermeture de la balise de démarrage d'un élément, alors la balise de fin de cet élément est ajouté automatiquement si l'option est activée.

Dans le Mode Texte, la saisie automatique et les assistant à la saisie peuvent être désactivés si un fichier est plus important que la taille spécifiée dans la liste de choix *Désactiver saisie automatique*. Cela est utile si vous souhaitez accélérer l'édition de fichiers volumineux et que vous pouvez vous débrouiller sans la fonction de saisie automatique et des assistants à la saisie. Si la taille du fichier est plus grande que celle spécifiée pour cette option, le menu contextuel Mode Texte contient une commande à bascule pour allumer et éteindre ces fonctions. Vous pouvez donc toujours allumer et éteindre ces aides à l'édition à tout moment pendant l'édition (Dans le cas de fichiers dont la taille est plus grande que la taille spécifiée pour cette option). Si la valeur spécifiée pour cette option est plus petite que la taille du fichier ouvert, les emplacements indiqués dans les messages d'erreur ne correspondront pas exactement à l'emplacement dans le Mode Texte.

### Enregistrer et quitter

Une fois avoir effectué la configuration, cliquer sur **OK** pour terminer.

## 24.14.14.5 Pretty Printing

La section **Pretty Printing** *(voir la capture d'écran ci-dessous)* vous permet de spécifier comment le texte est affiché dans le Mode Texte. Les définitions dans cette section sont groupées dans les catégories suivantes :

- Paramètres XML (sélectionner l'onglet XML)
- Paramètres JSON (sélectionner l'onglet JSON)
- Paramètres YAML (sélectionner l'onglet YAML)
- Paramètres du Mode Texte (cliquez sur la touche pour accéder au dialogue des paramètres)

La case à cocher *Utiliser indentation* active/désactive pretty-printing. La case à cocher *pretty-print automatiquement dans le Mode Texte* peut être sélectionnée pour appliquer automatiquement l'option pretty-printing lorsqu'un document est chargé.

## Paramètres XML

Les paramètres XML se trouvent dans l'onglet XML et sont décrits sous la capture d'écran.




Lorsque vous sélectionnez une option, ses effets sont affichés dans le volet de visualisation en bas du dialogue, ce qui vous permet de voir l'effet avant de confirmer avec **OK**. Vous pouvez spécifier via la case à cocher au-dessus de l'onglet XML si vous voulez utiliser l'indentation spécifiée dans le dialogue Paramètres du Mode Texte ou si aucune indentation ne doit être utilisée.

- Comment les éléments vides sont écrits et affichés dans le document : avec un tag (*Self-closing*) ou deux tags (*End tag*).
- Si les attributs sont affichés inline (sur la même ligne que son élément parent) ou non. Les attributs sont affichés inline si *Toujours* est sélectionné, ou si *Jusqu'à X attributs* est sélectionné et le nombre d'attributs n'excède pas X. Les attributs sont affichés sur de nouvelles lignes si *Jamais* est sélectionné ou si *Jusqu'à X attributs* est sélectionné et le nombre d'attributs n'excède pas X.
- Comment les valeurs d'attributs sont écrites : (i) avec des espaces de chaque côté du signe égal ou non ; (ii) si des valeurs sont incluses entre guillemets simples ou guillemets doubles ; (iii) si les

 © 2019-2025 Altova GmbH

guillemets dans le texte de source sont préservés tels que vous les avez saisis, ou s'ils sont écrasés par d'autres options (telles que *Guillemets simples préférés*) ; veuillez noter que, si sélectionné, *Garder les guillemets* est appliqué uniquement s'il est possible de le faire sans invalider le document.

- Préserver ou comprimer les espaces blancs. Les caractères d'espace blanc sont : les espaces, le tabulateur, le retour de chariot et le saut de ligne. Voir la section *Espace blanc* pour plus de détails.
- Si les éléments d'un document contiennent la paire attribut-valeur `xml:space="preseve"`, alors vous pouvez spécifier, avec le paramètre *Permettre l'utilisation de xml:space*, si cette paire attribut-valeur devrait être traitée lors du pretty-printing. L'option *Toujours* spécifie que l'intention de l'attribut doit être suivie lors du pretty-printng de tout document : les espaces blancs dans les éléments respectifs seront préservés et ces éléments ne seront pas pretty-printed. L'option *Jamais* fait que l'attribut *xml:space* est ignoré et que les éléments respectifs sont en pretty-print. L'option *Demander* incite XMLSpy à demander ce qui doit être fait chaque fois qu'un document contenant `xml:space="preseve"` est en pretty-printed.
- Définir quels éléments préserveront des espaces blancs.
- Si l'indentation spécifiée dans le dialogue Paramètres du Mode Texte est utilisée ou si aucune indentation n'est utilisée (spécifiée via la case à cocher au-dessus du volet).

## Paramètres JSON

Les paramètres JSON se trouvent dans l'onglet JSON et sont décrits sous la capture d'écran.




Pour chaque option que vous choisissez, l'effet est indiqué immédiatement dans le volet de visualisation en bas du dialogue. Vous pouvez spécifier via la case à cocher au-dessus de l'onglet JSON si vous voulez utiliser l'indentation spécifiée dans le dialogue Paramètres du Mode Texte ou si aucune indentation ne doit être utilisée.

- *Inline Array :* Affiche les éléments d'un array sur une seule ligne (ou inline). Vous pouvez choisir de ne (i) jamais appliquer le formatage inline, (ii) appliquer le formatage inline aux arrays vides uniquement, (iii) appliquer le formatage inline aux arrays jusqu'à une taille spécifique. Si la taille d'un tableau est supérieure que la taille que vous sélectionnez, alors les items sont chacun affichés dans une ligne séparée.
- *Objet Inline :* Affiche les propriétés d'un objet sur une seule ligne (ou inline). Vous pouvez choisir de ne (i) jamais appliquer de formatage inline, (ii) appliquer le formatage inline aux objets vides ou (iii) appliquer au formatage inline pour des objets qui ont jusqu'à un nombre spécifique de propriétés. Si la taille d'un Objet est supérieure que la taille que vous sélectionnez, alors les propriétés pour les Objet sont chacun affichés dans une ligne séparée.
- *Remplissage Inline :* Si elle est sélectionnée, la fonction ajoute des espaces entre les éléments d'arrays inline non vides et des objets inline non vides. Cette option est activée uniquement si l'*array inline* non vide ou l'option d'*objet inline* non vide a été sélectionné.
- *Remplissage Inline Vide :* Si elle est sélectionnée, la fonction ajoute des espaces à l'intérieur des délimiteurs d'arrays inline vides et d'objets inline vides. L'option est activée si soit un array ou un objet est défini pour être inline (vide ou non vide).
- *Strings à guillemet unique (JSON5) :* Si elle est sélectionnée, la fonction convertit tous les guillemets dans les documents JSON5 à guillemets uniques.
- *Strings sans guillemets (JSON5) :* Si elle est sélectionnée, elle supprime, dans les documents JSON5, des guillemets de toutes les clés (des paires `key:value`).

## Paramètres YAML

Les paramètres YAML se trouvent dans l'onglet YAML et sont décrits sous la capture d'écran.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Pour chaque option que vous choisissez, l'effet est indiqué immédiatement dans le volet de visualisation en bas du dialogue. Vous pouvez spécifier via la case à cocher au-dessus de l'onglet YAML si vous voulez utiliser l'indentation spécifiée dans le dialogue Paramètres du Mode Texte ou si aucune indentation ne doit être utilisée.

- *Séquence Inline :* Affiche les items d'une séquence en une ligne unique (ou inline) si la séquence est soit vide (i) ou (ii) a jusqu'au nombre d'items que vous précisez. Les séquences avec plus d'items que le nombre correspondant à l'option que vous sélectionnez dans une ligne séparée.
- *Mappages inline :* Affiche les mappings d'un objet en une ligne unique (ou inline) si l'objet est soit vide (i), ou (ii) a jusqu'au nombre d'items que vous précisez. Les objets avec plus de mappages que le nombre correspondant à l'option que vous sélectionnez contiendra chaque mappage dans une ligne séparée.
- *Remplissage Inline :* Si elle est sélectionnée, la fonction ajoute des espaces entre les séquences d'items non vides et des mappings inline non vides. Cette option est activée uniquement si la *Séquence inline* non vide ou l'option du *Mappage inline* non vide a été sélectionnée.
- *Remplissage Inline Vide :* Si sélectionnée, ajoute de l'espace à l'intérieur des délimiteurs de séquence inline vides et mappages inline vides.
- *Strings entre guillemets :* Si sélectionnée, ajoute des guillemets autour de tous les strings.
- *Utiliser des guillemets simples :* Si sélectionnée, convertit tous les guillemets en guillemets simples.

### Paramètres du Mode Texte

Cliquez sur **Paramètres du Mode Texte** pour ouvrir le dialogue des Paramètres du Mode Texte, où vous pouvez activer les propriétés du Mode Texte telles que l'indentation, les marges de signets et la mise en surbrillance automatique. Le dialogue des Paramètres du Mode Texte peut aussi être accédé par la commande de menu **Mode | Paramètres du Mode Texte**. Le dialogue est décrit ici.

### Enregistrer et quitter

Après avoir défini les paramètres, cliquez sur **OK** pour terminer.

## 24.14.14.6 Validation

La section **Validation** vous permet de spécifier des options pour valider les documents XML et JSON




### XML

XMLSpy peut mettre en cache des fichiers de schéma DTD et XML en mémoire pour éviter un rechargement non nécessaire (par exemple, quand le schéma n'est pas local mais est accédé via un URL). Veuillez noter, toutefois, que si vous utilisez des versions en cache de schémas, les modifications apportées à votre schéma ne seront pas immédiatement reflétées quand vous les validez ; dans ce cas, vous devrez recharger le fichier XML ou redémarrer XMLSpy.

*Version Schéma*

Le mode XSD qui est activé dans le mode Schéma dépend de (i) la présence/l'absence - et, si présent, la valeur - de l'attribut `/xs:schema/@vc:minVersion` du document XSD, et (ii) l'option de la version de Schéma

 © 2019-2025 Altova GmbH

XML sélectionnée dans la section Fichier du dialogue des Options (**Outils | Options**, *voir la capture d'écran ci-dessous*).




Les situations suivantes sont possibles. La *Version de schéma XML* dans la table ci-dessous fait réf´rence à la sélection dans le volet de la version de schéma XML ci-dessus. Les valeurs `vc:minVersion` dans la table se réfèrent à la valeur de l'attribut `xs:schema/@vc:minVersion` dans le document de schéma XML. Pour plus de détails, voir la section Éditer les Modes | Mode Schéma | ModeXSD.

| Version Schéma XML | attribut `vc:minVersion` | Mode XSD |
|---|---|---|
| *Toujours v1.0* | est absent, ou est présent avec toute valeur | 1.0 |
| *Toujours v1.1* | est absent, ou est présent avec toute valeur | 1.1 |
| *Valeur de @vc:minVersion* | Attribut a une valeur de `1.1` | 1.1 |
| *Valeur de @vc:minVersion* | Attribut est absent, ou attribut est présent avec une valeur différente à `1.1` | 1.0 |

## Limites de message

Ces options vous permettent de définir les limites séparées pour le nombre d'erreurs, inconsistances XBRL et avertissements qui sont affichés. Le nombre par défaut pour chaque catégorie est de 100. Modifiez-le au nombre souhaité.

## JSON

Les options de validation suivantes pour la validation de document JSON sont disponibles :

- *Valider le format :* le format de types de string dans les documents d'instance JSON est validé.
- *Vérification d'entier stricte :* il existe deux types numériques JSON : `number` et `integer`. Cette option vérifie que les entiers sont de type entier (et pas, par exemple, des nombres à virgule flottante (par exemple, `7.0`), ou signé (par exemple, `+7`), ou des strings (par exemple, `"7"`).

## Enregistrer et quitter

Après avoir défini les paramètres, cliquez sur **OK** pour terminer.

## 24.14.14.7 Affichage

La section **Mode** vous permet de personnaliser la présentation des documents XML dans XMLSpy.

### Logo du programme

Vous pouvez désactiver l'écran de démarrage sur démarrage du programme pour rendre l'application plus rapide. De même, si vous avez une licence achetée (comparé à, par exemple, une licence d'évaluation), vous aurez l'option de désactiver le logo de programme, la notice de copyright et les détails d'inscription lorsque vous imprimez un depuis XMLSpy.

### Titre de fenêtre

Le titre de fenêtre pour chaque fenêtre de document peut contenir soit uniquement le nom de fichier ou le nom entier du chemin.

### Paramètres du Mode Texte

Cliquez sur **Paramètres du Mode Texte** pour ouvrir le dialogue des Paramètres du Mode Texte, où vous pouvez activer les propriétés du Mode Texte telles que l'indentation, les marges de signets et la mise en surbrillance automatique. Le dialogue des Paramètres du Mode Texte peut aussi être accédé par la commande de menu **Mode | Paramètres du Mode Texte**. Le dialogue est décrit ici.

### Paramètres du Mode Grid

Cliquez sur les **Paramètres du Mode Grille** pour ouvrir le dialogue des Paramètres du Mode Grille. Les options suivantes pour le Mode Grid peuvent être définies :
Les paramètres du Mode Grille sont décrits ci-dessous. Notez que ces paramètres s'appliquent à tous les documents du Mode Grille (XML, JSON, DTD).

 © 2019-2025 Altova GmbH


Paramètres Mode Grille
Affichage
Agrandir toutes les cellules au chargement
Convertir les entitiés XML en texte brut sur chargement
Afficher les aperçus instantanés
pour attributs uniquement dans XML
Fournir automatiquement les largeurs de cellule optimales
Limiter la largeur de la cellule à 100 pixels
Limiter la hauteur de la cellule à 100 pixels
Affichage du dépassement de texte: Estomper
Affichage espace blanc: Oui
Nombre maximum de nœuds par groupe de frères: Non-limité
Navigation
Étendre avec → clé (flèche droite)
Réduire avec ← clé (flèche gauche)
Étendre/Réduire avec barre d'espace
Garder position colonne avec ↑↓ clé(touche haut/bas)
Édition
Changer simultanément le type des cellules sélectionnées: Demander
Garder valeur json quand vous changez le type > objet ou array: Demander
Direction de collage pour les items insérés: Après
Persistence
Stocker formules dans document (si possible)
Tables JSON
Détecter les tables automatiquement au chargement
Quantité minimum des cellules de valeur remplies: 65 %
Tables XML
Détecter les tables automatiquement au chargement
Quantité minimum des cellules de valeur remplies: 0 %
Presse-papiers
Copier par défaut vers le presse-papiers pour les cellules de valeur de table: TSV
OK
Annuler
Appliquer

*Afficher*
Les cases à cocher dans la section *Affichage* sont assez explicites. Veuillez trouver ci-dessous quelques clarifications.

- Si les cellules ne sont pas agrandies lors du chargement, le nœud racine et tous ses descendants sont compressés. Vous devrez étendre chaque nœud au fur et à mesure que vous plongez au cœur du document.
- Si *Convertir les entités XML en texte brut sur chargement* est sélectionné, alors les entités XML seront chargées en Mode Grille comme texte brut de l'entité respective ; elles ne seront pas résolues en leurs représentations de glyphes respectives.
- Si *Afficher aperçus instantanés* n'est pas cochée, alors, au lieu d'un aperçu de la cellule étant affiché, seul le numéro de l'index de l'élément dans la cellule sera affiché. Si des aperçus instantanés sont activés, vous pouvez choisir si vous voulez afficher un aperçu qui contient (i) le contenu et les attributs de l'élément ou (ii) uniquement les attributs. Pour opter pour ce dernier, cochez *pour des attributs uniquement*; pour opter pour le premier, désactivez *pour des attributs uniquement*. Veuillez noter qu'uniquement la première partie du contenu inline d'une cellule sera affichée ; vous pouvez passer sur un onglet de démarrage d'un élément pour voir tout son contenu.
- Lorsque les largeurs optimales sont activées, toute la largeur de la grille est affichée. Pour y parvenir, le texte dans certaines cellules sera renvoyé à la ligne.
- Lorsque du texte dépasse une cellule, ce dépassement peut être affiché soit en tant que texte, soit être indiqué par une ellipse.
- Vous pouvez basculer l'affichage de l'espace blanc dans les cellules de grille on ou off. Un espace est affiché en tant que point centré vertical et un onglet est affiché comme une flèche. Une fin de ligne (end-of-line) est indiquée avec un nouveau saut de ligne à l'intérieur d'une cellule.
- Les nœuds frères peuvent être organisés en groupes frères de 100 nœuds, 1k ou 10k nœuds *(voir la capture d'écran ci-dessous)*. Ceci est utile pour deux raisons : (i) gagner de l'espace dans l'affichage et assister à naviguer ; (ii) éviter un retard à rendre qu'exigerait le chargement de grandes quantités d'enregistrements. À tout moment, un groupe frère est affiché de manière élargie. Ce groupe peut être réduit uniquement en élargissant un autre groupe. Si vous ne voulez pas grouper des frères, sélectionnez *Illimité*.




*Navigation*
Généralement, vous pouvez utiliser les touches de direction pour naviguer dans la grille. Ces paramètres fournissent des options intelligents pour utiliser les clés.

- *Élargir sur la touche de direction de la droite :* Si un élément de cellule est réduit, appuyer sur la *touche de direction de droite* élargit l'élément dans la cellule. Si l'item de cellule n'est pas réduit, la

 © 2019-2025 Altova GmbH

*touche de direction de droite* vous amène à la prochaine cellule à droite (y compris l'enfant si la prochaine cellule à droite est un enfant). Si l'option n'est pas sélectionnée, la *touche de direction de droite* s'arrête à la cellule réduite. Veuillez noter que la fonction *Étendre avec la touche de direction Flèche droite* ne s'applique pas aux cellules à l'intérieur des tables ; dans les cellules de table, l'action vous amène à la prochaine cellule à droite.

- *Réduire sur la touche de direction de gauche :* Lorsque vous vous déplacez à gauche avec la *touche de direction gauche* alors, à un certain moment, vous devez également déplacer la hiérarchie de document vers le haut. Si cette option est sélectionnée, alors les items qui peuvent être réduits le seront quand vous appuyez sur la *touche de direction de gauche* ; autrement, de tels items ne seront pas réduits bien que le focus basculera vers l'item parent. Veuillez noter que la fonction *Réduire avec la touche de direction de gauche* ne s'applique pas aux cellules des tables ; dans les cellules de table, l'action vous amène à la prochaine cellule à gauche.
- *Élargir/Réduire sur la barre d'espace :* Les fonctions d'espace de barre en tant que bascule pour élargir/réduire un élément. Elle peut donc être utilisée comme touche additionnelle pour naviguer au sein de la grille.
- *Garder la position de la colonne sur les touches de direction Haut/Bas :* Les touches de direction *Haut* et *Bas* vous déplacent, respectivement, vers le haut et le bas dans les cellules de la grille, y compris dans les items parent et enfants - qui sont hiérarchiquement à différents niveaux, et donc dans différentes colonnes. Si cette option est choisie, les niveaux représentés dans les colonnes autres que la colonne actuelle sont ignorés. Ceci fonctionne, par exemple, comme suit. Disons que le curseur se trouve dans la colonne pour l'élément **`subject/course/books/book/title`**. Avec l'option *Garder position de colonne* choisie, vous pouvez utiliser les touches de direction *Haut* et *Bas* pour naviguer uniquement à travers les titres de livres (sans aller dans les colonnes **`book`**, **`books`**, **`course`**, ou **`subject`**, ou toute colonne pour les items descendants de **`Title`**.)

*Éditer*

Les cases à cocher dans la section *Affichage* sont assez explicites. Veuillez trouver ci-dessous quelques clarifications.

- Lorsque vous modifiez le type de cellules multiples sélectionnées, vous avez les options suivantes qui définissent si vous pouvez poursuivre l'action du paramètre : *Toujours, Jamais,* ou *Demander* (pour la décision de l'utilisateur).
- Lorsque vous modifiez un type JSON d'un type atomique à objet ou array, vous avez les options suivantes qui définissent si vous pouvez poursuivre l'action du paramètre : (i) *Demander* (si la valeur du type atomique devrait être maintenue comme valeur d'une paire d'enfants sans nom **`key:value`** ou ignorée), (ii) *Toujours* (maintenir la valeur d'une paire d'enfants sans nom **`key:value`**), (iii) *Jamais* (maintenir la valeur, à savoir ignorer la valeur).
- L'option de la *direction Coller* détermine si une sélection dans le presse-papiers est collée au-dessus ou en dessous de la cellule sélectionnée.

*Persistance*

Les expressions de formule et résultats de formule sont toujours stockés dans les fichiers de métadonnées de l'application pour les filtres et les formules. Toutefois, si l'option *Persistance* est sélectionnée, alors les formules peuvent aussi être enregistrées dans le document lui-même.

- Dans le document XML, les expressions de formule sont stockées comme instructions de traitement et les résultats de formule sont stockés comme contenu d'élément.
- Dans les documents en JSON5 et JSONC, les expressions de formules sont stockées en commentaires en ligne et les résultats de formule sont stockés en tant que propriétés JSON.

La terminologie *if possible* de l'option se réfère au fait que les commentaires sont autorisés uniquement dans les documents JSON5 et JSONC — et non dans d'autres documents JSON.

*Tables JSON, tables XML*
Si le paramètre pour détecter les tables en Mode Grille est sélectionné automatiquement lors du chargement, vous pouvez sélectionner le pourcentage minimum de cellules de tables remplies qui qualifient les tables à être détectées comme des tables. Si le nombre de cellules de table remplies ne dépasse pas ce niveau, la structure est affichée comme grille normale avec les éléments répétitifs recensés l'un en dessous de l'autre.

*Presse-papiers*
Vous pouvez aussi choisir si les contenus du presse-papiers doivent être stockés comme valeurs séparées par tabulation (TSV), ou comme XML/JSON (dépendant du type de document). Ceci est une fonction très utile : Si vous souhaitez coller une table depuis le presse-papiers dans un autre document, le paramètre vous permet de choisir si la table copiée est stockée comme TSV ou avec un marquage. (Pour voir la différence, collez une table dans un éditeur de texte après avoir copié la table vers le presse-papiers dans chacun des formats.)

## Mode Schéma

Un type de données Schéma XML peut être dérivé depuis un autre type de données. Par exemple, un type de données pour les éléments d'e-mail peut être dérivé depuis un type de données de base de `xs:string` (par exemple, en limitant le type de données `xs:string` à un ensemble spécifique de caractères). Si le type de données est changé ultérieurement, vous pouvez définir les options suivantes :

- *Préserver le contenu :* Si les définitions utilisées pour définir le type dérivé peuvent être utilisée avec un nouveau type de base, vérifier cette option préservera automatiquement les définitions.
- *Confirmer pour chaque modification* : Après avoir modifier le type de base, un dialogue (*voir la capture d'écran ci-dessous*) s'ouvrira demandant si les anciennes définitions doivent être préservées et utilisées avec le nouveau type de base.




## Authentic View

Les fichiers XML sur **StyleVision Power Stylesheet** sont automatiquement ouverts dans Authentic View lorsque cette option est active.

## Mode Navigateur

Vous pouvez choisir de visualiser le mode navigateur dans une fenêtre séparée, permettant de placer les modes éditer et navigateur côte-à-côte.

 © 2019-2025 Altova GmbH

### Moteur de navigation

Le moteur de navigation qui est utilisé dans Authentic View et Browser View est actuellement Internet Explorer (IE), et IE est donc le navigateur par défaut pour ces deux modes. En alternative, vous pouvez utiliser Microsoft Edge Web View 2 comme moteur pour le mode Navigateur. Si Edge n'est pas installé sur votre machine, allez à WebView2 page de téléchargement de laquelle vous pouvez installer Evergreen Bootstrapper. Ceci vous permettra d'utiliser Microsoft Edge WebView2 comme moteur pour le mode Navigateur.

Voir le sujet Mode navigateur pour plus d'informations.

### Enregistrer et quitter

Après avoir défini les paramètres, cliquez sur **OK** pour terminer.

## 24.14.14.8 Polices et couleurs

La section **Polices et couleurs** vous permet de personnaliser les options pour l'apparence des items de texte dans les différents modes de XMLSpy.

**Note :** Les options de police et couleurs s'appliquent au thème actif actuel. Pour modifier les polices et couleurs dans un autre thème, faites-en le thème actif avant de changer les options.




Les options ci-dessous sont disponibles pour les modes suivants :

- Mode Texte
- Mode Grille
- Mode Design schéma

Dans le panneau de gauche du dialogue, choisir le mode que vous souhaitez personnaliser. Les types d'item de texte qui peuvent être formatés sont affichés dans le volet de droite (*capture d'écran ci-dessus*). Choisir le type d'item de texte que vous souhaitez formater, puis l'attribuer aux valeurs de propriété de formatage désirées.

### 24.14.14.8.1 Mode Texte

La section **Mode Texte** vous permet de personnaliser, pour le thème actif actuel, l'apparence des types text-item individuels dans les différents types de documents (*voir capture d'écran ci-dessous et la liste des documents dans la section Types de document ci-dessous*). Par exemple, vous pouvez spécifier des formatages différents pour l'affichage des noms d'élément et d'attributs dans les documents XML, ou pour l'affichage de mots-clés et de variables dans les documents XQuery.




**Note :** Le formatage sera défini pour le thème actif actuel. Pour définir le formatage d'un autre thème, faites de l'autre thème le thème actif.

## Types de document

Vous pouvez sélectionner un type de document spécifique dans la zone de liste déroulante dans la partie supérieure gauche du dialogue, puis définir le formatage des items de texte du type de document.

Les items de texte des types de documents suivants peuvent être formatés :

- Générique XML
- XQuery
- CSS
- json

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Famille C
- Python
- Markdown
- YAML
- XULE
- Divers
- Sortie

## Comment personnaliser

Pour personnaliser des types d'item de texte individuels d'un type de document particulier, procéder comme suit :

1. Dans la liste de choix située en haut à gauche, choisir le type de document pour lequel vous souhaitez personnaliser du texte. Ainsi, les types d'item de texte pour ce type de document apparaissent dans la fenêtre située en-dessous de la liste de choix. (*Dans la capture d'écran ci-dessus,* `XML generic` *a été sélectionné en tant que le type de document.*)
2. Choisir le type d'item de texte que vous souhaitez personnaliser en cliquant dessus. (*Dans la capture d'écran ci-dessus,* `Element names` *a été sélectionné.*)
3. Définir les propriétés de police du type d'item de texte sélectionné en utilisant les options dans les volets du côté droit. L'option *Arrière-plan du mode Affichage de texte* permet la sélection d'une couleur d'arrière-plan pour tout le Mode Texte.

Veuillez prendre note des points suivants :

- La même police, taille et style sont utilisés pour **tous les types d'item de texte** d'un type de document particulier (comme le type de document de XML générique). Dans le cadre d'un type de document, seule la couleur du texte et la couleur d'arrière-plan peuvent être modifiés. Ceci active la fonction de coloration de la syntaxe.
- Dans la catégorie *XML générique*, le type de texte *Noms d'éléments* consiste en trois sous-types : (i) *Noms d'éléments* s'applique aux noms d'élément qui ne sont pas sélectionnés ; (ii) *Noms d'éléments - correspondance* s'applique aux noms d'élément qui sont sélectionnés (les noms dans lequel le curseur est placé) et lorsque le nom de balise de démarrage correspond au nom de balise de fin ; (iii) *Noms d'éléments - erreur de correspondance* s'applique aux noms d'élément qui sont sélectionnés, mais dont le nom de balise de démarrage ne correspond pas au nom de balise de fin. Les noms d'élément qui sont édités seront donc marqués avec des couleurs d'arrière-plan différentes selon le fait que le nom de balise de démarrage corresponde au nom de balise de fin ou pas. Ces couleurs de marquage peuvent être modifiées en changeant les couleurs d'arrière-plan respectives. Le marquage est activé par défaut et peut être éteint en décochant l'option *Marquer les éléments* dans le dialogue Paramètres Mode Texte.
- Dans la catégorie *Divers* : (i) *Sélection* se réfère au contenu de texte sélectionné actuellement ; *sélection inactive* se réfère à d'autres occurrences dans le document du même contenu de texte ; (ii) *Trouver le marqueur actif* se réfère à l'occurrence sélectionnée actuellement d'un résultat de recherche, alors que *Trouver le marqueur* se réfère à d'autres occurrences (inactives) du résultat de recherche ; (iii) *Déboguer/Appeler marqueur* fait appel à l'étape sélectionnée actuellement dans une session de débogage ; (iv) *Espace blanc visible* fait référence aux marqueurs d'espace blanc dans un document. L'espace blanc dans un document peut être rendu visible en passant aux marqueurs d'espace blanc.

## Définir par défaut

La touche **Définir par défaut** réinitialise les polices aux paramètres d'installation d'origine.

## Enregistrer et quitter

Après avoir défini les paramètres, cliquez sur **OK** pour terminer.

## 24.14.14.8.2 Mode Grille

La section **Mode Grille** (*capture d'écran ci-dessous*) vous permet de personnaliser l'apparence du texte dans XML Grid View and JSON Grid View. L'option *Couleurs de cellule (voir la capture d'écran)* vous permet de définir les couleurs de cellules quand les composants grille sont affichés comme tables. Dans la liste de choix, sélectionnez l'affichage de document pour lequel vous souhaitez configurer le Mode Grille. Ensuite, sélectionnez le type d'item de texte que vous souhaitez formater et attribuez-le aux propriétés de formatage désirées (*listé ci-dessous*).




**Note :** Le formatage sera défini pour le thème actif actuel. Pour définir le formatage d'un autre thème, faites de l'autre thème le thème actif.

## XML Grid, JSON Grid

Vous pouvez définir les propriétés suivantes pour le type d'item de texte sélectionné :

- *Police et taille :* La deuxième police sera aussi utilisée en imprimés de l'Affichage Grille. Si vous souhaitez utiliser la même police et la même taille de police pour tous les types d'item de texte, cochez la case respective *Utiliser la même pour tous*.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- *Style de texte, couleur de texte, arrière-plan de texte :* Définit le style, la couleur et l'arrière-plan des types d'items de texte individuels. Les paramètres actuels sont immédiatement reflétés dans la liste du panneau de gauche, de manière à ce que vous puissiez visualiser l'apparence de l'item de texte

## Couleurs de cellule (des Affichages de table dans toutes les Grilles)

Les affichages de Table dans toutes les grilles (XML, JSON) peuvent aussi être configurées non seulement sur la base de leurs sémantiques liées aux langages (par exemple, un élément XML peut être formaté différemment qu'un commentaire XML). Vous pouvez aussi formater le Mode Grille sur la base d'une fonction de cellule : par exemple, pour différencier l'état sélectionné/non-sélectionné des différents composants de table. Une telle différentiation est obtenue en attribuant des couleurs d'arrière-plan variées à chaque item (*voir capture d'écran ci-dessous*), mais vous pouvez aussi utiliser d'autres propriétés de formatage et additionnelles pour différents types de cellules.




Les paramètres pour les composants suivants sont disponibles :

- *En-tête de table (non choisie)* et *Sélection d'en-tête de table* : Se réfèrent aux en-têtes de colonne et de ligne. La capture d'écran ci-dessous affiche les en-têtes non sélectionnées ; sa couleur d'arrière-fond est définie comme dans le dialogue ci-dessus. La couleur *En-tête sélectionné* est activée lorsque tous les en-têtes sont sélectionnés, pas lorsqu'un en-tête individuel est sélectionné. Tous les en-têtes peuvent être sélectionnés en cliquant sur la cellule située au croisement de l'en-tête de ligne et de colonne, ou en sélectionnant l'élément créé en tant que la table ou un de ses ancêtres.

| Name | Administration | | |
|---|---|---|---|
| Person (3) | | | |
| | First | Last | Title |
| 1 | Vernon | Callaby | |
| 2 | Frank | Further | Accounts Receivable |
| 3 | Loby | Matise | Accounting Manager |

- *Entrée de table manquante :* Se réfère aux éléments ou attributs non-existants dans le document (*voir capture d'écran ci-dessous*).
- *Sélection* et *Focus:* Se réfère aux cellules qui sont sélectionnées et aux cellules qui sont mises en focus. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, la table entière `Person` est sélectionnée et la cellule dans la partie inférieure droite est mise en focus.

| Name | Administration | | |
|---|---|---|---|
| Person (3) | | | |
| | First | Last | Title |
| 1 | Vernon | Callaby | |
| 2 | Frank | Further | Accounts Receivable |
| 3 | Loby | Matise | Accounting Manager |

- *Sélection inactive, focus inactif :* Si un bloc de cellules a été sélectionné et qu'une ou plus de cellules dans ce bloc ont été mises en focus, alors la sélection et le focus sont actifs aussi longtemps que le Mode Grille est actif. Si, toutefois, un autre dialogue ou fenêtre est rendu actif sans avoir supprimé la sélection ou le focus dans le Mode Grille, alors la sélection et le focus dans le Mode Grille sont inactifs. Si le Mode Grille est de nouveau rendu actif, alors la sélection et le focus deviennent de nouveau actifs.

**Note :** Outre les couleurs que vous définissez ici, XMLSpy utilise la sélection habituelle et les préférences de couleurs de menu définies dans les Paramètres d'affichage dans le Panneau de contrôle de votre installation Windows.

### Définir par défaut

La touche **Définir par défaut** réinitialise les polices aux paramètres d'installation d'origine.

### Enregistrer et quitter

Après avoir défini les paramètres, cliquez sur **OK** pour terminer.

## 24.14.14.8.3 Mode Conception de Schéma

La section **Mode Schema Design** vous permet de personnaliser l'apparence de l'affichage Mode Schéma des documents XML Schéma et JSON Schéma. Le formatage sera défini pour le thème actif actuel. Pour définir le formatage d'un autre thème, faites de l'autre thème le thème actif.


© 2019-2025 Altova GmbH




## Comment personnaliser

Pour personnaliser des types d'item de texte individuels du type de document sélectionné, procédez comme suit :

1. Dans la liste de choix en haut à gauche, choisir le Schéma XML ou le Schéma JSON. Les types d'item de texte du type de document sélectionné apparaissent dans la fenêtre en-dessous de la liste de choix.
2. Choisir le type d'item de texte que vous souhaitez formater en cliquant dessus.
3. Définir les propriétés de police du type d'item de texte sélectionné en utilisant les options dans les volets du côté droit.

*Note :*
Les types d'item de texte *Doc.Schema Header(2)* et *Doc.Element Header(2)* se réfèrent, respectivement, à l'en-tête de schéma et aux en-tête d'élément dans la documentation générée du schéma. Comparer les couleurs de ces propriétés dans le dialogue ci-dessus avec les couleurs de l'en-tête de schéma et l'en-tête d'élément de la documentation générée dans la capture d'écran ci-dessous.




## Définir par défaut

La touche **Définir par défaut** réinitialise les polices aux paramètres d'installation d'origine.

## Enregistrer et quitter

Après avoir défini les paramètres, cliquez sur **OK** pour terminer.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 24.14.14.9 XSL

La section **XSL** (*capture d'écran ci-dessous*) vous permet de définir des options pour les transformations XSLT et les transformations XSL-FO effectuées depuis l'application. La section XSL du dialogue consiste en trois parties, chacune, respectivement, avec des paramètres pour : (I) le moteur XSLT sélectionné ; (ii) le fichier de sortie ; et (iii) la transformation XSL-FO. Chacune de ces parties est décrite ci-dessous.




### Paramètres de moteur

Vous pouvez établir un processeur XSLT pour exécuter les transformations XSLT lorsque la commande **Transformation XSLT** est invoquée.

Vous pouvez choisir parmi une des options de moteur XSLT suivantes :

- Moteur RaptorXML XSLT intégré (*sélectionné dans la capture d'écran ci-dessus*)
- Parseur Microsoft XML (MSXML)
- Moteur externe XSLT

**Note :** Pour un débogage XSLT dans XMLSpy, le moteur built-in RaptorXML XSLT est toujours utilisé - même si un autre moteur XSLT est sélectionné ici pour les transformations.

*Moteur Altova RaptorXML XSLT*

XMLSpy contient les moteurs Altova RaptorXML XSLT 1.0, XSLT 2.0 et XSLT 3.0 que vous pouvez utiliser pour les transformations XSLT. Le moteur XSLT approprié (1.0, 2.0 ou 3.0) est utilisé (conformément à la valeur de l'attribut `version` de l'élément `xsl:stylesheet` ou `xsl:transform`). Cela vaut aussi bien pour les transformations XSLT que pour le débogage XSLT utilisant le Débogueur XSLT/XQuery de XMLSpy.

Si vous souhaitez valider les fichiers XML utilisés dans la transformation, sélectionnez l'option *Valider* (*voir la capture d'écran ci-dessus*).

*Parseur Microsoft XML (MSXML)*
Un ou plus de parseurs de MSXML 3.0, 4.0 ou 6.0 seront préinstallés sur votre appareil. Si vous savez quelle version installée vous voulez utilisez, vous pourriez la sélectionner. Autrement, vous devriez laisser la sélection de la version automatiquement à XMLSpy. (L'option *Choisir version automatiquement* est active par défaut.) Dans ce cas, XMLSpy tente de choisir la version disponible la plus récente.

*Moteur externe XSLT*
Choisissez un processeur externe XSLT de votre choix en saisissant le chemin à son fichier exécutable.




Vous devez spécifier le string de ligne de commande que le processeur externe XSLT utilise pour exécuter une transformation. Vous pouvez créer le string de ligne de la commande avec les composants suivants :

`%1` = Document XML à traiter
`%2` = Fichier de sortie à générer
`%3` = Feuille de style XSLT à utiliser (si le document XML ne contient pas de référence à la feuille de style)

Par exemple, vous avez un processeur qui utilise le modèle de commande suivant pour exécuter une transformation XSLT :

```
myxsltengine.exe -o <output.xml> <input.xml> <stylesheet.xslt> <param-name>=<param-value>?
```

Ensuite, dans XMLSpy, créez la ligne de commande utilisant les variables dans les emplacements corrects. Par exemple :

```
c:\MyEngine.exe -o %2 %1 %3 date=2023
```

XMLSpy vous enverra les fichiers d'entrée corrects au moteur externe pour le traitement renverra le/s fichier/s de sortie vers un emplacement de sortie s'il est précisé et/ou vers une fenêtre d'application.

 © 2019-2025 Altova GmbH

Cochez les cases respectives pour montrer les messages de sortie et d'erreur du programme externe dans la fenêtre Messages de XMLSpy.

**Note :** Note :les paramètres définis dans le dialogue Paramètres d'entrée XSLT de XMLSpy sont uniquement passés dans les moteurs XSLT Altova internes. Ils ne sont pas passés dans un autre Moteur XSLT configuré en tant que processeur XSLT par défaut.

## Paramètres fichier de sortiet

Les options suivantes sont disponibles :

- *Extension de fichier par défaut :* Définit une extension de fichier par défaut pour les fichiers de sortie, qui peuvent être substitués par l'extension de fichier nommée dans l'élément XSLT **`xsl:output`** (*voir le dernier item de la liste*).
- *Réutiliser la fenêtre de sortie :* Entraîne des transformations subséquentes pour afficher le document de résultat dans la même fenêtre de sortie. Si le fichier d'entrée XML appartient à un projet et que l'option *Réutiliser la fenêtre de sortie* est désactivée, le paramètre prend effet si le chemin de fichier de sortie *Enregistrer dans le dossier* (*capture d'écran ci-dessous*) se trouvant dans les propriétés de projet pertinentes est **aussi** désactivé.




- *Utilisez l'extension de fichier de l'élément xsl:output:* Sélectionne si l'extension de fichier spécifié dans l'élément **`xsl:output`** de la feuille de style XSLT substituerait l'extension par défaut spécifiée dans la première option de cette liste.

## Paramètres de transformation XSL-FO

Les documents FO sont traités avec un processeur FO, et le chemin vers l'exécutable du moteur FO doit être spécifié dans zone de texte pour le moteur de transformation XSL-FO. La transformation est effectuée à l'aide de la commande de menu **Transformation XSL/XQuery | XSL-FO**. Si le fichier source (le document actif lorsque la commande est exécutée dans l'IDE) est un document XSL-FO, le moteur FO est invoqué pour la transformation. Si le document source est un document XML, une transformation XSLT est requise pour tout d'abord convertir le document XML en un document XSL-FO. Cette transformation XSLT peut être effectuée soit par le biais du moteur XSLT que vous avez spécifié en tant que moteur par défaut pour l'application (*voir ci-dessus*), ou par le moteur XSLT qui pourrait être intégré dans le moteur FO que vous avez spécifié en tant que le moteur FO par défaut pour l'application. Pour effectuer un choix entre ces deux options, cliquez sur le bouton radio approprié.

**Note :** À moins d'avoir décoché l'option pour installer le moteur FOP du Projet Apache XML, celui-ci sera installé dans le dossier `C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions`. En cas d'installation, le chemin y menant sera automatiquement saisi dans le champ d'entrée du Moteur XSL-FO. Vous pouvez déterminer le chemin vers n'importe lequel des moteurs FO que vous souhaitez utiliser. Veuillez noter, néanmoins, que le même chemin sera utilisé par d'autres produits Altova qui utilisent les moteurs FO et comportent des paramètres pour sélectionner le processeur FO (StyleVision et Authentic Desktop).

### Enregistrer et quitter

Après avoir défini les paramètres, cliquez sur **OK** pour terminer.

## 24.14.14.10 XQuery

La section **XQuery** (*capture d'écran ci-dessous*) définit des options liées à l'édition et à l'exécution des documents XQuery et XQuery Update.




### Options générales XQuery

Les options suivantes sont disponibles :

- *Sérialisation :* la sérialisation se réfère à la manière dont le texte est écrit dans le document de sortie. Vous pouvez choisir la méthode de sérialisation (adaptative*, HTML, JSON, texte, XHTML, ou XML) et l'encodage de sérialisation de la sortie pour les différents types d'entrée. La sérialisation de sortie peut être sélectionnée séparément pour l'entrée XML et l'entrée JSON. (*Note :* la méthode adaptative permet de traiter un document d'instance sans erreur ; elle détermine automatiquement la méthode de sérialisation sur la base du document d'entrée.)
- *Omettre déclaration XML :* Omet la déclaration XML dans le document (de sortie) sérialisé.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- *Sortie retrait :* Insère un retrait dans le document de sortie pour montrer la hiérarchie du document.
- *Toujours ignorer la source XML :* lorsqu'un document XQuery est exécuté, XMLSpy peut proposer une source XML avec laquelle exécuter le document XQuery. L'invite est un dialogue qui vous permet de chercher le fichier XML. Choisir cette option pour sauter le dialogue et exécuter directement le document XQuery. Si cette option est sélectionnée, le document XQuery devrait pouvoir exécuter correctement sans être obligé de passer par un document XML. Il se peut que cela se produise soit parce qu'aucun document XML n'est requis, soit parce que les données XML sont accédées par le biais de fonctions se trouvant dans le document XQuery.
- *Valider les fichiers XML :* Valide les fichiers XML qui sont utilisés dans l'exécution des documents XQuery. Les fichiers XML invalides sont marqués et le document XQuery n'est pas traité.
- *Récupération de lignes DB2 :* dans les affichages qui montrent les données DB, vous pouvez spécifier le nombre maximum de lignes à extraire. XMLSpy reconnaît les extensions de fichier `.xqr` en tant que fichiers XQuery-pour-DB.
- *Version par défaut XQuery :* spécifie la version de moteur XQuery à utiliser pour l'exécution de documents XQuery qui ne possèdent pas un mot-clé `version`. Cela s'applique aussi bien aux documents XQuery et XQuery Update, et sélectionne le moteur XQuery par défaut à utiliser.

### Options XQuery Update

Les options XQuery Update suivantes sont disponibles :

- *Mise à jour :* lorsqu'un fichier XQuery Update est exécuté, les fichiers cibles XML peuvent soit être mis à jour directement ou être ouverts dans XMLSpy puis mis à jour dans la mémoire. L'option *Ouvrir les fichiers lors de la mise à jour* vous permet de revoir les mises à jour et d'enregistrer le fichier sur le disque ou bien de rejeter les mises à jour (en fermant le fichier sans enregistrer).
- *Préserver le formatage original :* Préserve le formatage original du document mis à jour autant que possible.

### Enregistrer et quitter

Une fois avoir effectué la configuration, cliquer sur **OK** pour terminer.

## 24.14.14.11 Java

Dans l'onglet *Java* (*voir la capture d'écran ci-dessous*), vous pouvez saisir en option un chemin vers une Java VM (Machine Virtuelle) sur votre système de fichier. Veuillez noter que le fait d'ajouter un chemin Java VM personnalisé n'est pas toujours nécessaire. Par défaut, XMLSpy tente de détecter le chemin Java VM automatiquement en lisant (dans cet ordre) le registre Windows et la variable d'environnement JAVA_HOME. Le chemin personnalisé ajouté dans ce dialogue prendra la priorité sur tout autre chemin Java VM détecté automatiquement.

Vous devrez éventuellement ajouter un chemin Java VM personnalisé, par exemple si vous utilisez une machine virtuelle Java qui ne possède pas de programme d'installation et ne crée pas d'entrées de registre (par exemple, OpenJDK d'Oracle). Vous pourrez également définir ce chemin si vous souhaitez contourner, pour une raison quelconque, tout chemin Java VM détecté automatiquement par XMLSpy.




Veuillez noter les points suivants :

- Le chemin Java VM est partagé entre les applications de desktop (pas serveur) Altova. Par conséquent, si vous le modifiez dans une application, il s'appliquera automatiquement à toutes les autres applications Altova.
- Le chemin doit pointer vers le fichier **`jvm.dll`** provenant du répertoire **`\bin\server`** ou **`\bin\client`**, par rapport au répertoire sur lequel le JDK a été installé.
- La plateforme XMLSpy (32-bit, 64-bit) doit être la même que celle du JDK.
- Une fois avoir modifié le chemin Java VM, vous devrez éventuellement redémarrer XMLSpy pour que les nouveaux paramètres prennent effet.

La modification du chemin Java VM touche les zones suivantes :

- Connectivité JDBC
- Fonctions d'extension Java pour XSLT/XPath

## 24.14.14.12 Script

La section **Script** (*capture d'écran ci-dessous*) vous permet d'activer l'Environnement de script lors du démarrage de l'application. Cocher la case *Activer Script* pour ce faire. Vous pouvez ensuite spécifier le fichier de Projet de script global (*voir capture d'écran ci-dessous*).

 © 2019-2025 Altova GmbH




Pour définir un projet de script global pour XMLSpy, cocher la case *Activer Script* puis chercher le fichier de Projet de script global Altova (`.asprj`). Vous pouvez aussi spécifier : (i) si les Auto-macros contenus dans le projet de script doivent être exécutés automatiquement au démarrage de XMLSpy, et (ii) si les scripts de gestionnaire d'événement d'application dans le projet doivent être exécutés automatiquement ou pas ; cocher ou décocher les cases selon vos besoins.

### Enregistrer et quitter

Une fois avoir effectué la configuration, cliquer sur **OK** pour terminer. Les macros contenus dans le Projet de script global seront ensuite affichés dans le sous-menu de la commande **Macros**.

## 24.14.14.13 Contrôle de Source

La section **Contrôle de source** (*voir la capture d'écran ci-dessous*) vous permet de spécifier le prestataire de contrôle de source ainsi que les paramètres et l'ID de connexion par défaut pour chaque prestataire de contrôle de source.




## Plugin de Contrôle de source

Le plugin de contrôle de source actuel peut être sélectionné parmi les systèmes de contrôle de source installés. Ces systèmes sont listés dans la liste déroulante de la liste de choix. Une fois avoir sélectionné le contrôle de source requis, spécifier l'ID de connexion nécessaire dans le champ de saisie suivant. La touche **Avancé** ouvre un dialogue spécifique au plugin de contrôle de source sélectionné, dans lequel vous pouvez définir des paramètres pour ce plugin de contrôle de source. Ces paramètres sont différents pour les différents plugin de contrôle de source.

## Préférences de l'utilisateur

Une gamme de préférences de l'utilisateur est disponible, y compris :

- Les mises à jour de peuvent être exécutées en arrière-plan au bout d'un intervalle défini par l'utilisateur, ou bien, elles peuvent être éteintes complètement. Les bases de données de contrôle de source très grandes pourraient consommer des ressource CPU et de réseau considérables. Le système peut néanmoins être accéléré en désactivant les mises à jour en arrière-plan du ou en augmentant les intervalles entre elles.
- Lors de l'ouverture et de la fermeture de projets, les fichiers peuvent être automatiquement extraits ou archivés, respectivement.
- L'affichage des dialogues Extraire et Archiver peut être supprimé.
- La touche **Réinitialiser** est activée si vous avez coché/activé l'option *Ne plus afficher* dans un des dialogues. Cliquer sur la touche **Réinitialiser** pour réactiver l'invite *Ne plus afficher*.

## Enregistrer et quitter

Après avoir défini les paramètres, cliquez sur **OK** pour terminer.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 24.14.14.14 Réseau

La section **Réseau** (*voir la capture d'écran ci-dessous*) vous permet de configurer les paramètres de proxy de réseau.




*Adresses IP*
Lorsque les noms d'hôte résolvent plus d'une adresse dans les réseaux mixtes IPv4/IPv6, sélectionner cette option fait que les adresses IPv6 sont utilisées. Si l'option n'est pas sélectionnée dans de tels environnements, alors les adresses IPv4 sont utilisées.

*Délai d'expiration*

- *Délai d'expiration du transfert :* Si cette limite est atteinte pour deux packs de données consécutifs d'un transfert (envoyés ou reçus), alors le transfert entier est abandonné. Les valeurs peuvent être spécifiées en secondes [s] ou millisecondes [ms], avec le défaut étant 40 secondes. Si l'option n'est pas sélectionnée, alors il n'y a pas de limite de temps pour abandonner un transfert.
- *Délai d'expiration de la phase de connexion :* Il s'agit de la limite de temps au sein de laquelle la connexion doit être établie, y compris le temps pris pour les négociations de sécurité. Les valeurs peuvent être spécifiées en secondes [s] ou millisecondes [ms], avec le défaut étant 300 secondes. Ce délai d'expiration ne peut être désactivé :

*Certificat*

- *Vérifier le certificat de serveur TLS/SSL :* Si sélectionné, alors l'authenticité du certificat de serveur est vérifiée en contrôlant la chaîne de signatures numériques jusqu'à ce qu'un certificat racine de confiance est atteint. Cette option est activée par défaut. Si cette option n'est pas sélectionnée, alors la communication n'est pas sécurisée, et les attaques (par exemple, une attaque « man-in-the-middle ») ne serait pas détectée. Notez que cette option ne vérifie pas que le certificat est en fait pour le serveur avec lequel il communique. Pour permettre une sécurité entière, les deux certificats et l'identité doivent être vérifiés (*voir la prochaine option*).
- *Vérifier l'identité de serveur TLS/SSL :* Si sélectionné, alors le certificat de serveur est vérifié pour appartenir au serveur avec lequel nous voulons communiquer. Ceci est fait en vérifiant que le nom de serveur dans l'URL est le même que le nom dans le certificat. Cette option est activée par défaut. Si cette option n'est pas sélectionnée, alors l'identité du serveur n#est pas vérifiée. Notez que cette

option n'active pas la vérification du certificat du serveur. 'Pour permettre une sécurité entière, les deux certificats et l'identité doivent être vérifiés (*voir l'option précédente*).

### Enregistrer et quitter

Après avoir défini les paramètres, cliquez sur **OK** pour terminer.

## 24.14.14.15 Proxy de réseau

La section *Proxy de réseau* vous permet de configurer des paramètres de proxy personnalisés. Ces paramètres ont une incidence sur la manière dont l'application se connecte à Internet (par exemple, pour une validation XML). Par défaut, l'application utilise les paramètres proxy du système, dans la plupart des cas, vous n'aurez donc pas à changer les paramètres de proxy. Si vous souhaitez, toutefois, définir un proxy réseau alternatif, dans la zone de liste de *configuration Proxy*, sélectionnez *Automatic* ou *Manual* pour configurer les paramètres en conséquence.

**Note :** Les paramètres de proxy de réseau sont partagés parmi toutes les applications de Altova MissionKit. Donc, si vous modifiez les paramètres dans une application, toutes les applications de MissionKit en seront touchées.




*Utiliser les paramètres de proxy de système*
Utilise les paramètres Internet Explorer (IE) configurables par le biais des paramètres de proxy du système. Effectue également une requête des paramètres configurés avec `netsh.exe winhttp`.

*Configuration de proxy automatique*
Les options suivantes sont possibles :

- *Paramètres auto-détection :* Consulte un script WPAD (`http://wpad.LOCALDOMAIN/wpad.dat`) par le biais de DHCP ou DNS, et utilise ce script pour une configuration proxy.
- *URL de script :* Spécifie une URL HTTP dans un script configuration-auto-proxy (`.pac`) qui doit être

utilisé pour cette configuration de proxy.

- *Recharger :* Réinitialise et recharge la configuration automatique de proxy actuelle. Cette action requiert Windows 8 ou plus, et peut prendre jusqu'à 30 sec avant de prendre effet.

*Configuration de proxy manuelle*
Spécifier manuellement le nom d'hôte et le port entièrement qualifiés pour les proxies des protocoles respectifs. Un scheme pris en charge peut être inclus dans le nom d'hôte (par exemple : `http://hostname`). Il n'est pas exigé que le schéma soit le même que le protocole respectif si le proxy prend en charge le schéma.




Les options suivantes sont possibles :

- *Proxy HTTP :* Utilise le nom d'hôte spécifié et le port pour le protocole HTTP. Si *Utiliser le serveur proxy pour tous les protocoles* est sélectionné, alors le proxy HTTP spécifié est utilisé pour tous les protocoles.
- *Proxy SSL :* Utilise le nom d'hôte spécifié et le port pour le protocole SSL.
- *Pas de proxy pour :* Une liste séparée par point-virgule (`;`) de nom d'hôtes entièrement qualifiés, de noms de domaine, ou d'adresses IP pour des hôtes qui doivent être utilisés sans un proxy. Les adresses IP ne doivent pas être abrégées et les adresses IPv6 doivent être entourées de crochets (par exemple : `[2606:2800:220:1:248:1893:25c8:1946]`). Les noms de domaine doivent commencer avec un point (par exemple : `.example.com`).
- *Ne pas utiliser le serveur proxy pour les adresses locales :* Si cochées, ajoute `<local>` à la liste *Pas de proxy pour*. Si cette option est sélectionnée, les éléments suivants n'utiliseront pas le proxy : (i) `127.0.0.1`, (ii) `[::1]`, (iii) tous les noms d'hôte ne contenant pas de point (`.`).

*Paramètres de proxy actuels*
Fournit un journal verbeux de la détection de proxy. Il peut être réinitialisé avec la touche **Réinitialiser** située à droite du champ *Tester URL* (par exemple, en changeant l'URL de test, ou lorsque les paramètres de proxy ont été modifiés).

- *URL test :* Une URL test peut être utilisée pour voir quel proxy est utilisé pour cette URL spécifique. Aucun E/S n'est effectué avec cette URL. Ce champ ne doit pas être vide si configuration-auto-proxy est utilisé (soit par le biais de *Utiliser paramètres de proxy de système* soit *Configuration proxy automatique*).

## 24.14.14.16 Assistant IA

L'Assistant IA de XMLSpy — qui est accédé via le menu Window — peut soit utiliser ChatGPT ou Azure Open AI.

L'Assistant IA travaille en accédant l'API de l'IA via votre compte. Vous devez, pour cette raison, avoir un compte avec l'IA que vous voulez utiliser et saisir les détails du compte dans l'onglet approprié du dialogue des Options. Les instructions pour savoir comment ouvrir un compte et obtenir vos détails d'accès sont donnés dans les onglets IA respectifs. Une fois que vous avez saisi vos détails dans le dialogue des Options, vous ne devez pas les saisir à chaque fois que l'Assistant IA est démarré.

Pour sélectionner quel assistant IA doit être l'assistant IA par défaut, allez à l'onglet de l'IA et sélectionnez-le comme IA par défaut. Vous pouvez changer l'IA par défaut à tout moment. De nouveaux chats après un changement de l'IA par défaut utilisera le nouveau défaut.

Une fois que vous avez terminé la saisie de votre information IA et sélectionné l'IA par défaut, cliquez sur **OK** pour terminer.

## 24.14.14.17 Help

XMLSpy fournit de l'Aide (le manuel utilisateur) en deux formats :

- Aide en ligne, sous format HTML, qui est disponible sur le site web d'Altova. Afin d'accéder à l'Aide en ligne, vous aurez besoin d'un accès Internet.
- Un fichier Aide sous format PDF, est installé sur votre machine quand vous installez XMLSpy. Il est appelé `XMLSpy.pdf` et est situé dans le dossier d'application (dans le dossier de fichiers de programme). Si vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez toujours ouvrir ce fichier Aide enregistré localement.

L'option Aide (*capture d'écran ci-dessous*) vous permet de sélectionner lequel des deux formats s'ouvre quand vous cliquez sur la commande **Aide (F1)** dans le menu **Aide**.

 © 2019-2025 Altova GmbH




Vous pouvez modifier cette option à tout moment pour la nouvelle sélection. Les liens dans cette section (*voir capture d'écran ci-dessus*) ouvre le format Aide respectif.

# 24.15 Menu Fenêtre

Le menu **Fenêtre** contient des commandes qui vous laissent organiser des fenêtres d'application individuelle et de document au sein de la GUI. Vous pouvez mettre en cascade ou en mosaïque des fenêtres de document ouvertes et vous pouvez arranger des assistants de saisie et des fenêtres de sortie, de même que les masquer.




## Cascade, Mosaïque horizontale/verticale

La commande **Cascade** arrange les fenêtres de document de telle façon qu'elles sont décalées en séquence de l'arrière vers l'avant.

Les **Mosaïque horizontale** et **Mosaïque verticale** arrangent les fenêtres de documents ouverts et non minimisés pour qu'elles soient redimensionnées en mosaïques qui sont toutes visibles dans la fenêtre d'application.

## Fenêtre de projet, fenêtre d'info, assistants de saisie, fenêtres de sortie

Ces commandes activent/désactivent l'affichage respectivement des Fenêtre de projet, fenêtre d'Info, assistants de saisie et fenêtres de sortie.

Chacune de ces fenêtres est une fenêtre ancrable. Glisser sur la barre de titre de la fenêtre la détache de sa position actuelle et en fait une fenêtre flottante. Cliquer à droite de la barre de titre pour permettre l'ancrage ou dissimuler la fenêtre.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Assistant IA

La commande du **Assistant IA** ouvre le dialogue de l'assistant IA, dans lequel vous pouvez demander de l'assistance de ChatGPT ou Azure Open AI pour votre travail dans XMLSpy. Notez que, pour utiliser l'assistant IA, vous devez créer un compte ChatGPT ou Azure Open AI et saisir vos détails de compte dans la section de l'Assistant IA du dialogue des Options XMLSpy.

L'Assistant IA fonctionne comme suit :

- Saisissez votre requête dans le champ d'entrée en bas du dialogue et cliquez sur **Envoyer**. (En alternative, vous pouvez sélectionner une requête exemple dans la zone de liste. La requête sera saisie dans le champ d'entrée, où vous pouvez la modifier avant de l'envoyer.)
- La réponse de l'IA sera affichée dans la page principale du dialogue.
- Vous pouvez envoyer des requêtes supplémentaires, et celles-ci, suivies des réponses respectives de l'IA, seront ajoutées dans l'historique du chat de la page principale.
- Vous pouvez commencer un chat supplémentaire en cliquant sur l'icône **+** à droite de/s l'onglet/s du chat au niveau supérieur du volet principal. Le nouveau chat sera ouvert dans son propre onglet.
- Vous pouvez copier une réponse (en cliquant sur celle-ci dans son onglet) ou une partie de la réponse (en sélectionnant la partie que vous souhaitez) soit dans le presse-papiers, soit dans le nouveau fichier. Cliquez sur l'icône de commande respective (Copier dans le presse-papiers ou Créer un nouveau fichier) dans la barre d'outils du dialogue. Vous pouvez aussi utiliser des raccourcis réguliers de commande, tels **Ctrl+C** pour copier dans le presse-papiers. Vous pouvez aussi copier une sélection de la Fenêtre XPath/XQuery en cliquant sur l'icône de commande de la barre d'outils correspondante.
- Pour fermer un chat, cliquez sur l'icône **X** dans l'en-tête de l'onglet du chat.

Voir aussi le dialogue des Options : **Outils | Options | Assistant IA**.

## Projet et Aides à la saisie

Cette commande vous permet d'activer et de désactiver l'affichage de la Fenêtre de Projet et les Assistants de saisie ensemble. Ainsi, vous ne devez pas activer/désactiver l'affichage de ces fenêtres individuellement.

## Tous activés/désactivés

Cette commande vous permet d'activer et de désactiver toutes les fenêtres (*liste ci-dessous*).

- Fenêtre du projet
- Fenêtre Info
- Assistants de saisie
- Fenêtre Sortie

Ceci est utile si vous voulez masquer toutes les fenêtres non document rapidement, pour avoir un espace d'affichage maximum pour le(s) document(s) sur lesquels vous travaillez.

## Thèmes

XMLSpy vous offre un choix des trois thèmes recensés ci-dessous. Lorsque vous sélectionnez un thème, il est appliqué immédiatement.

- Classique (le défaut)
- Clair
- Sombre

Pour le thème actif actuel, vous pouvez personnaliser le formatage des composants de texte individuel d'un type de document. Ceci se fait dans les onglets *Polices et couleurs* du dialogue des Options (**Outils | Options**).

## Liste de fenêtres actuellement ouvertes

Cette liste montre toutes les fenêtres ouvertes actuellement, et vous permet de basculer rapidement de l'une à l'autre.




Vous pouvez aussi utiliser les raccourcis clavier **Ctrl+F6** pour passer dans les fenêtres ouvertes.


© 2019-2025 Altova GmbH

# 24.16 Menu Aide

Le menu **Aide** contient des commandes permettant d'obtenir de l'aide ou des informations supplémentaires sur XMLSpy, et des liens vers des pages d'information et d'assistance sur le serveur web d'Altova.

Le menu **Aide** contient aussi le dialogue Inscription, qui vous permet de saisir votre code clé de licence une fois que vous avez acheté le produit.

## 24.16.1 Help

La commande **Aide (F1)** ouvre la documentation d'Aide de l'application (son manuel utilisateur). Par défaut, l'Aide en ligne sous le format HTML sur le site web d'Altova sera ouvert.

Si vous n'avez pas d'accès Internet ou ne voulez pas, pour une raison ou une autre, accédez à l'Aide en ligne, vous pouvez utiliser la version du manuel utilisateur stockée localement. La version locale est un fichier PDF appelé `XMLSpy.pdf` qui est stocké dans le dossier d'application (dans le dossier des fichiers de programme).

Si vous voulez changer le format par défaut pour ouvrir (Aide en ligne ou PDF local), faites-le dans la section Aide du dialogue des Options (commande de menu **Outils | Options**).

## 24.16.2 Mappage clavier

La commande **Aide | Mappage clavier** déclenche l'ouverture d'une fenêtre d'information. Celle-ci contient une liste menu par menu de toutes les commandes dans XMLSpy. Les commandes de menu sont listées avec une description et des touches de raccourcis pour la commande.




| Commande | Clés | Description |
|---|---|---|
| FichierAperçuAvantImpres... | | Aperçu avant impression |
| FichierConfigurationDeL'i... | | Modifier les options d'imprimante et d'impression |
| FichierEncodage... | | Configurer ou changer l'encodage character-set pour le... |
| FichierEnregistrer | Strg+S | Enregistrer le document actif |
| FichierEnregistrerSous... | | Enregistrer le document actif avec un nouveau nom |
| FichierEnvoyerParCourrier... | | Envoyer le document par e-mail |
| FichierFermer | | Fermer le document actif |
| FichierImprimer... | Strg+P | Imprimer le document actif |
| FichierNouveau... | Strg+N | Créer nouveau document |
| FichierOuvrir... | Strg+O | Ouvrir un document existant |
| FichierQuitter | | Quitter l'application ; invitation à enregistrer les docume... |
| FichierRecharger | | Recharger le fichier ouvert |
| FichierToutEnregistrer | | Enregistrer tous les documents ouverts |
| FichierToutFermer | | Fermer tous les documents ouverts |
| FichierToutFermerSaufActifs | | Fermer tous les documents ouverts sauf le document a... |

Pour consulter les commandes dans un menu particulier, sélectionner le nom de menu dans la liste de choix Catégorie. Vous pouvez imprimer la commande en cliquant sur l'icône d'imprimante.

Veuillez noter les points suivants concernant les raccourcis :

- Certaines commandes (et leurs raccourcis) sont uniquement utilisables dans un certain mode. Par exemple, la plupart des commandes dans le menu XML sont utilisables uniquement dans le Mode Grille. D'autres commandes (comme **Fichier | Enregistrer** ou **XML | Vérifier la bonne formation**) sont disponibles dans plusieurs modes.
- Autres raccourcis intéressants : par exemple, **Shift+F10** permet d'amener le menu contextuel dans le Mode Texte et le Mode Schéma ; **Ctrl+E** lorsque le curseur se trouve dans un élément démarrer ou terminer dans le Mode Texte déplace le curseur à la fin ou au début de la balise, respectivement.
- Dans l'onglet Clavier du dialogue Personnaliser, vous pouvez aussi définir vos propres raccourcis pour les différentes commandes de menu.

## 24.16.3 Activation, Bon de commande, Inscription, Mises à jour

Activation logiciel

*Mettre sous licence votre produit*
Après avoir téléchargé votre logiciel de produits Altova, vous pourrez acquérir une licence - ou l'activer - en utilisant soit une clé d'évaluation gratuite ou en achetant une clé de licence permanente.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- ***Licence d'évaluation gratuite.*** Lorsque vous lancez le logiciel pour la première fois après l'avoir téléchargé et installé, le dialogue **Activation du logiciel** s'ouvrira. Vous y trouverez un bouton pour demander une licence d'évaluation gratuite. Cliquez dessus pour obtenir votre licence. Quand vous cliquez sur ce bouton, votre ID de l'appareil sera hashé et envoyé à Altova via HTTPS. L'information liée à la licence sera envoyée à l'appareil via une réponse HTTP. Si la licence est créée avec succès, un dialogue à cet effet apparaîtra dans votre application d'Altova. En cliquant **OK** dans ce dialogue, le logiciel sera activé pour une période de 30 jours **sur cet appareil particulier**.

- ***Clé de licence permanente.*** Le dialogue **Activation du logiciel** contient un bouton pour acheter une clé de licence permanente. Cliquer sur ce bouton pour vous rendre à la boutique en ligne d'Altova, où vous pourrez acheter une clé de licence permanente pour votre produit. Votre licence vous sera envoyée par e-mail sous forme d'un fichier de licence contenant vos données de licence.

  Il existe trois types de licences permanentes : *installée*, *utilisateur simultané*, et *utilisateur nommé*. Une licence installée déverrouille le logiciel sur un seul ordinateur. Si vous achetez une licence installée pour*N* ordinateurs, la licence permettra une utilisation du logiciel sur jusqu'à *N* ordinateurs. Une licence utilisateur concomitant pour *N* utilisateurs concomitants permet à *N* utilisateurs d'exécuter le logiciel simultanément. (Le logiciel peut être installé sur 10N ordinateurs.) Une licence utilisateur nommé autorise un utilisateur spécifique d'utiliser le logiciel sur jusqu'à 5 ordinateurs différents. Pour activer votre logiciel, cliquer sur **Charger une Nouvelle licence**, et, dans le dialogue qui apparaît, chercher ou saisir le chemin vers le fichier de licence et cliquer sur **OK**.

**Note :** En ce qui concerne les licences utilisateurs multiples, chaque utilisateur sera invité à saisir son nom dans le champ Nom.

*Votre e-mail de licence et les différents moyens de mise sous licence de votre produit Altova (activation) à votre disposition*
L'e-mail de licence que vous avez reçu de la part d'Altova contiendra votre fichier de licence en pièce jointe. Le fichier de licence a une extension de fichier `.altova_licenses`.

Pour activer votre produit Altova, vous pouvez choisir une des étapes suivantes :

- Enregistrez le fchier de licence (`.altova_licenses`) vers un emplacement approprié, double-cliquez sur le fichier de licence, saisissez tout détail requis dans le dialogue qui apparaît, et terminez en cliquant sur **Appliquer clés**.
- Enregistrez le fichier de licence (`.altova_licenses`) vers un emplacement approprié. Dans votre produit Altova, sélectionnez la commande de menu **Aide | Activation Logiciel**, puis **Télécharger une nouvelle licence**. Chercher ou saisir le champ vers le fichier de licence, et cliquer sur **OK**.
- Enregistrez le fichier de licence (`.altova_licenses`) vers un emplacement approprié et chargez-le depuis cet emplacement vers le pool de licences de votre Altova LicenseServer Vous pouvez ensuite : (i) acquérir la licence depuis votre produit Altova via le dialogue d'Activation du logiciel du produit *(voir ci-dessous)* ou (ii) attribuer la licence au produit depuis l'Altova LicenseServer. *Pour plus d'informations concernant la mise sous licence via LicenseServer, lire le reste de cette rubrique.*

Le dialogue **Activation du logiciel** (*capture d'écran ci-dessous*) peut être accédé à tout moment en cliquant sur la commande **Aide | Activation du logiciel**.

*Activer votre logiciel*
Vous pouvez activer le logiciel en inscrivant le dialogue Activation du logiciel ou en enregistrant la licence par le biais du Serveur de licence Altova (*voir les détails ci-dessous*).

- *Enregistrant la licence dans le dialogue d'Activation du logiciel*. Dans le dialogue, cliquez sur **Charger une Nouvelle Licence**, puis cherchez et sélectionnez le fichier de licence. Cliquez sur **OK** pour confirmer le chemin vers le fichier de licence et confirmez toutes les données que vous avez saisies (votre nom dans le cas de licences multi-utilisateur). Terminez en cliquant **Enregistrer**.

- *Mise sous licence par le biais du Serveur de licence Altova sur votre réseau :* Pour acquérir une licence par le biais d'un Altova LicenseServer sur votre réseau, cliquez sur **Utiliser Altova LicenseServer**, situé en bas du dialogue **Activation du logiciel**. Choisissez l'appareil sur lequel le LicenseServer que vous souhaitez utiliser a été installé. Veuillez noter que l'auto-découverte des License Servers fonctionne par le biais d'une diffusion envoyée sur le LAN. Puisque les diffusions sont limitées à un sous-réseau, License Server doit se trouver sur le même sous-réseau que l'appareil client pour la découverte automatique afin de fonctionner. Si elle ne fonctionne pas, saisir le nom du serveur. L'Altova LicenseServer doit disposer d'une licence pour votre produit Altova dans son pool de licence. Si une licence est disponible dans le pool de LicenseServer, cela sera indiqué dans le dialogue d'**Activation du logiciel** (*la capture d'écran ci-dessous affiche le dialogue dans Altova XMLSpy*). Cliquez sur **Enregistrer** pour acquérir la licence.




Une fois qu'une licence spécifique aux appareils (aka installée) a été acquise depuis LicenseServer, elle ne peut pas être retournée au LicenseServer pour une période de sept jours.

 © 2019-2025 Altova GmbH

Après cette période, vous pouvez rendre la licence installée (cliquer sur **Retourner licence**) de manière à ce que la licence puisse être acquise depuis LicenseServer par un autre client. (Néanmoins, un administrateur de LicenseServer peut annuler l'attribution à tout moment d'une licence acquise par le biais de la Web UI du LicenseServer). Veuillez noter qu'un renvoi de la licence n'est applicable qu'aux seules licences sur appareil installées, pas aux licences concurrentes.

*Extraire la licence*
Vous pouvez consulter une licence du pool de licence pour une période de jusqu'à 30 jours pour que la licence puisse être stockée sur l'appareil de produit. Cela vous permet de travailler hors ligne, ce qui peut être utile, par exemple, si vous souhaitez travailler dans un environnement où vous ne pourrez pas accéder à votre Altova LicenseServer (par exemple, si votre produit Altova est installé sur un ordinateur portable et que vous vous trouvez en déplacement). Tant que la licence est extraite, LicenseServer affiche la licence comme étant utilisée ; elle ne peut donc pas être utilisée par une autre machine. La licence passe automatiquement à l'état d'archivage lorsque la période d'extraction expire. En alternative, une licence extraite peut être archivée à tout moment par le biais du bouton **Archiver** du dialogue d'**Activation du logiciel**.

Pour extraire une licence, procédez comme suit : (i) dans le dialogue d'A**ctivation du logiciel**, cliquez sur **Extraire licence** (*voir la capture d'écran ci-dessus*); (ii) dans le dialogue d'**extraction de la licence** qui apparaît, sélectionnez la période d'extraction que vous souhaitez et cliquez sur **Extraire**. La licence sera extraite. Après avoir extrait la licence, deux choses se produisent : (i) Le dialogue d'**Activation du logiciel** affichera les informations d'extraction, y compris l'heure à laquelle l'extraction expirera, (ii) le bouton **Extraire licence** dans le dialogue se transforme en un bouton **Archiver**. Vous pouvez archiver la licence à nouveau à tout moment en cliquant sur **Archiver**. Étant donné que la licence passe automatiquement au statut Archiver à l'issue de la période d'extraction, assurez-vous que la période d'extraction que vous avez choisie couvre bien la période pendant laquelle vous travaillerez hors ligne.

Si la licence étant extraite est une licence Utilisateur Installée ou licence Utilisateur Concurrent, alors la licence est extraite vers l'appareil et disponible à l'utilisateur qui a extrait la licence. Si la licence extraite de est uneLicence Utilisateur Nommée, alors la licence est extraite dans le compte Windows de l'utilisateur nommé. Le check-out de licence fonctionnera pour les appareils virtuels, mais pas pour le desktop virtuel (dans un VDI). Notez que quandune licence Utilisateur Nommée est extraite, les données à identifier ce check-out de licence sont stockées dans le profil utilisateur. Pour que le check-out de licence fonctionne, le profil d'utilisateur doit être stocké sur un appareil local qui sera utilisé pour le travail hors ligne. Si le profil de l'utilisateur est stocké à un emplacement non-local (tel que « file-share »), alors le checkout sera rapporté comme invalide quand l'utilisateur tente de démarrer l'application Altova.

Les check-in de licence doivent être de la même version majeure du produit d'Altova pour lequel la licence a été extraite. Donc assurez-vous d'archiver une licence avant que vous ne mettiez à jour votre produit d'Altova à la prochaine version majeure.

**Note :** afin de pouvoir effectuer des extractions de licence, la fonction d'extraction doit être activée sur le LicenseServer. Si la fonction n'a pas été activée, vous recevrez un message d'erreur à cet effet lorsque vous essayez de faire le « check out ». Dans ce cas, veuillez contacter votre administrateur de LicenseServer.

*Copier code de support*
Cliquer sur **Copier code de support** pour copier des détails de licence dans le presse-papiers. Il s'agit des données que vous devrez fournir en cas de demande d'assistance avec le formulaire

d'assistance en ligne.

Altova LicenseServer offre aux administrateurs IT un aperçu en temps réel de toutes les licences Altova sur un réseau, avec les détails de chaque licence, ainsi que les attributions clients et l'utilisation client des licences. L'avantage d'utiliser LicenseServer réside donc dans les fonctions administratives qu'il offre pour la gestion de licence à large volume d'Altova. Altova LicenseServer est disponible gratuitement depuis le site web Altova. Pour plus d'informations concernant Altova LicenseServer et la mise sous licence par le biais d'Altova LicenseServer, voir la documentation Altova LicenseServer.

- Formulaire de commande

  Lorsque vous êtes prêt pour commander une version de licence du produit de logiciel, vous pouvez soit utiliser la touche **Acheter une clé de licence permanente** dans le dialogue **Activation du logiciel** (*voir la section précédente*) ou la commande **Formulaire de commande** pour continuer vers la boutique en ligne Altova sécurisée.

- Inscription

  Ouvre la page d'enregistrement du produit Altova dans un onglet de votre navigateur. L'enregistrement de votre logiciel Altova vous aidera à vous assurer de toujours rester à jour avec les dernières informations du produit.

- Vérifier les mises à jour

  Contrôle sur le serveur Altova si une version plus récente que la vôtre est actuellement disponible et, dans l'affirmative, affiche un message approprié.

## 24.16.4 Autres commandes

- Centre de support

  Un lien qui vous mènera vers le Centre de support Altova sur Internet. Le Centre de support contient des FAQ, des forums de discussion pour toute sorte de problèmes et l'accès à l'équipe de support technique d'Altova.

- Télécharger les composants et les outils gratuits

  Un lien menant au Centre de téléchargement des composants Altova sur Internet. À partir de là, vous pouvez télécharger une variété de logiciels complémentaires à utiliser avec des produits Altova. Ces logiciels vont de processeurs XSLT et XSL-FO à des Plateformes de serveur d'application. Les logiciels disponibles dans le Centre de téléchargement des composants sont généralement gratuits.

- XMLSpy sur Internet

  Un lien menant au site web Altova sur Internet. Vous pouvez en apprendre plus sur XMLSpy, les technologies et produits liés le le site web Altova.

- Formation XMLSpy

  Un lien menant à la page de Formation en ligne sur le site web Altova. Ici, vous pouvez choisir parmi une série de cours en ligne tenus par des formateurs experts Altova.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- À propos de XMLSpy

  Affiche la fenêtre d'accueil et le numéro de version de votre produit. Si vous utilisez la version 64-bit de XMLSpy, cela est indiqué par le suffixe (x64) placé après le nom de l'application. Il n'y a pas de suffixe pour la version 32-bit.

## 24.17 Ligne de commande

Certaines actions XMLSpy peuvent être réalisées depuis la ligne de commande. Ces commandes sont listées ci-dessous :

### Ouvrir un fichier

**xmlspy.exe** `file.xml`

Ouvre le fichier `file.xml` dans XMLSpy

### Ouvrir de multiples fichiers

**XSLT1** `file1.xml file2.xml`

Ouvre les fichiers `file1.xml` et `file2.xml` dans XMLSpy

### Attribue un fichier SPS vers un fichier XML pour l'édition du mode Authentic

**XSLT1** `myxml.xml /sps mysps.sps`

Ouvre le fichier `myxml.xml` en mode Authentic avec `mysps.sps` comme son fichier SPS. L'indicateur `/sps` spécifie que le fichier SPS qui suit doit être utilisé avec un fichier XML qui précède l'indicateur `/sps` (pour l'édition du mode Authentic).

### Ouvrir un nouveau modèle de fichier XML par le biais d'un fichier SPS

**xmlspy.exe** `mysps.sps`

Ouvrir le fichier XML dans Authentic View. L'affichage sera basé sur le SPS et le nouveau fichier XML aura une structure squelletique basée sur le schéma SPS. Le nom du nouveau fichier XML doit être assigné lorsque vous enregistrez le fichier XML.

### Ouvrir un fichier SPS comme document XML dans le mode Texte

**xmlspy.exe** `/raw mysps.sps`

Ouvrir le fichier `mysps.sps` comme document XML dans le mode Texte. L'indicateur `/raw` spécifie que le fichier SPS qui suit est à éditer comme fichier XML.


© 2019-2025 Altova GmbH

# 25 Programmers' Reference

XMLSpy is an Automation Server: It exposes programmable objects to other applications called Automation Clients. An Automation Client can directly access the objects and functionality that the Automation Server makes available. So, an Automation Client of XMLSpy can use, for example, the XML validation functionality of XMLSpy. As a consequence, developers can enhance their applications with the ready-made functionality of XMLSpy.

The programmable objects of XMLSpy are made available to Automation Clients via the Application API of XMLSpy, which is a COM API. The Application API of XMLSpy will also be called Application API for short from now onwards. The object model of the Application API and a complete description of all the available objects are provided here.

## Execution environments

The Application API can be accessed from within the following environments:

- Scripting Editor
- IDE Plug-ins
- External programs
- ActiveX Integration

Each of these environments is described briefly below.

**Scripting Editor: Customizing and modifying XMLSpy functionality**
You can customize your installation of XMLSpy by modifying and adding functionality to it. You can also create Forms for user input and modify the user interface so that it contains new menu commands and toolbar shortcuts. All these features are achieved by writing scripts that interact with objects of the Application API. To aid you in carrying out these tasks efficiently, XMLSpy offers you an in-built Scripting Editor. A complete description of the functionality available in the Scripting Editor and how it is to be used is given in the Scripting Editor section of this documentation. The supported programming languages are **JScript** and **VBScript**.

**IDE Plug-ins: Creating plug-ins for XMLSpy**
XMLSpy enables you to create your own plug-ins and integrate them into XMLSpy. You can do this using XMLSpy's special interface for plug-ins. A description of how to create plug-ins is given in the section XMLSpy IDE Plug-ins.

An application object gets passed to most methods that must be implemented by an IDE plug-in and gets called by the application. Typical languages used to implement an IDE plug-in are **C#** and **C++**. For more information, see the section XMLSpy IDE Plugins.

## External programs

Additionally, you can manipulate XMLSpy with external scripts. For example, you could write a script to open XMLSpy at a given time, then open an XML file in XMLSpy, validate the file, and print it out. External scripts would again make use of the Application API to carry out these tasks. For a description of the Application API, see its documentation.

Using the Application API from outside XMLSpy requires an instance of XMLSpy to be started first. How this is done depends on the programming language used. For information about individual languages, see the section of the API documentation called Programming Languages.

Essentially, XMLSpy will be started via its COM registration. Then the `Application` object associated with the XMLSpy instance is returned. Depending on the COM settings, an object associated with an already running XMLSpy can be returned. Any programming language that supports creation and invocation of COM objects can be used. The most common of these are listed below.

- JScript and VBScript script files have a simple syntax and are designed to access COM objects. They can be run directly from a DOS command line or with a double click on Windows Explorer. They are best used for simple automation tasks.
- C# is a full-fledged programming language that has a wide range of existing functionality. Access to COM objects can be automatically wrapped using C#..
- C++ provides direct control over COM access but requires relatively larger amounts of code than the other languages.
- Java: Altova products come with native Java classes that wrap the Application API and provide a full Java look-and-feel.
- Other programming languages that make useful alternatives are: Visual Basic for Applications, Perl, and Python.

## ActiveX Integration

A special case of accessing the Application API is via the XMLSpy ActiveX control. This feature is only available if the XMLSpy integration package is installed. Every ActiveX Control has a property that returns a corresponding COM object for its underlying functionality. The manager control provides an `Application` object, the document control a `Document` object, and the placeholder object, in cases where it contains the project tree, returns the `Project` object. The methods supported by these objects are exactly as described in the Interfaces section of the Application API. Care must be taken not to use methods that do not make sense in the context of ActiveX control integration. For details see ActiveX Integration.

## About Programmers' Reference

The documentation contained in the Programmers' Reference for XMLSpy consists of the following sections:

- Scripting Editor: a user reference for the Scripting Environment available in XMLSpy
- IDE Plug-ins: a description of how to create plug-ins for XMLSpy
- Application API: provides an overview of the XMLSpy API; it takes you to the API documentation
- ActiveX Integration: a guide and reference for how to integrate the XMLSpy GUI and XMLSpy functionality using an ActiveX control

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 25.1 Scripting Editor

Scripting Editor is a development environment built into XMLSpy from where you can customize the functionality of XMLSpy with the help of JScript or VBScript scripts. For example, you can add a new menu item to perform a custom project task, or you can have XMLSpy trigger some behavior each time when a document is opened or closed. To make this possible, you create scripting projects—files with .asprj extension (Altova Scripting Project).




*Scripting Editor*

Scripting projects typically include one or several macros—these are programs that perform miscellaneous custom tasks when invoked. You can run macros either explicitly from a menu item (or a toolbar button, if configured), or you can set up a macro to run automatically whenever XMLSpy starts. The scripting environment also integrates with the XMLSpy COM API. For example, your VBScript or JScript scripts can handle application or document events such as starting or shutting down XMLSpy, opening or closing a project, and so on. Scripting projects can include Windows Forms that you can design visually, in a way similar to Visual Studio. In addition, several built-in commands are available that help you instantiate and use .NET classes from VBScript or JScript code.

Once your scripting project is complete, you can enable it either globally in XMLSpy, or only for specific projects.

Scripting Editor requires .NET Framework 2.0 or later to be installed before XMLSpy is installed.

## 25.1.1 Creating a Scripting Project

All scripts and scripting information created in the Scripting Editor are stored in Altova Scripting styleclass="Code Bold" (.asprj files). A scripting project may contain macros, application event handlers, and forms (which can have their own event handlers). In addition, you can add global variables and functions to a "Global Declarations" script—this makes such variables and functions accessible across the entire project.

To start a new project, run the menu command **Tools | Scripting Editor**.

The languages supported for use in a scripting project are JScript and VBScript (not to be confused with Visual Basic, which is not supported). These scripting engines are available by default on Windows and have no special requirements to run. You can select a scripting language as follows:

1. Right-click the **Project** item in the upper-left pane, and select **Project settings** from the context menu.
2. Select a language (JScript or VBScript), and click **OK**.




From the Project settings dialog box above, you can also change the target .NET Framework version. This is typically necessary if your scripting project requires features available in a newer .NET Framework version. Note that any clients using your scripting project will need to have the same .NET Framework version installed (or a later compatible version).

By default, a scripting project references several .NET assemblies, like `System`, `System.Data`, `System.Windows.Forms`, and others. If necessary, you can import additional .NET assemblies, including assemblies from .NET Global Assembly Cache (GAC) or custom .dll files. You can import assemblies as follows:

1. Statically, by adding them manually to the project. Right-click **Project** in the top-left pane, and select **Add .NET Assembly** from the context menu.

 © 2019-2025 Altova GmbH

2. Dynamically, at runtime, by calling the `CLR.LoadAssembly` command from the code.

You can create multiple scripting projects if necessary. You can save a scripting project to the disk, and then load it back into the Scripting Editor later. To do this, use the standard Windows buttons available in the toolbar: **New**, **Open**, **Save**, **Save As**. Once the scripting project has been tested and is ready for deployment, you can load it into XMLSpy and run any of its macros or event handlers. For more information, see Enabling Scripts and Macros.

You can also find an example scripting project at the following path: **C:\Users\<user>\Documents\Altova\XMLSpy2025\Examples\SampleScripts.asprj**.

The next sections focus on the parts that your scripting project may need: global declarations, macros, forms, and events.

### 25.1.1.1 Overview of the Environment

The Scripting Editor consists of the following parts:

- Toolbar
- Project pane
- Properties pane
- Main window
- Toolbox



## Toolbar

The toolbar includes standard Windows file management commands (**New**, **Open**, **Save**, **Save As**) commands and editor commands (**Copy**, **Cut**, **Delete**, **Paste**). When editing source code, the **Find** and **Replace** commands are additionally available, as well as the **Print** command.

## Project pane

The project pane helps you view and manage the structure of the project. A scripting project consists of several components that can work together and may be created in any order:

- A *"Global Declarations"* script. As the name suggests, this script stores information available globally across the project. You can declare in this script any variables or functions that you need to be available in all forms, event handler scripts, and macros.
- *Forms.* Forms are typically necessary to collect user input, or provide some informative dialog boxes. A form is invoked by a call to it either within a function (in the Global Declarations script) or directly in a macro.
- *Events.* The "Events" folder displays XMLSpy application events provided by the COM API. To write a script that will be executed when an event occurs, double-click any event, and then type the handling code in the editor. The application events should not be confused with form events; the latter are handled at form level, as further detailed below.
- *Macros*. A macro is a script that can be invoked either on demand from a context menu or be executed automatically when XMLSpy starts. Macros do not have parameters or return values. A macro can access all variables and functions declared in the Global Declarations script and it can also display forms.

Right-click any of the components to see the available context menu commands and their shortcuts. Double-click any file (such as a form or a script) to open it in the main window.

The toolbar buttons provide the following quick commands:

| | | |
|---|---|---|
| | **New macro** | Adds a new macro to the project, in the **Macros** directory. |
| | **New form** | Adds a new form to the project, in the **Forms** directory. |
| | **Run macro** | Runs the selected macro. |
| | **Debug macro** | Runs the selected macro in debug mode. |

## Properties pane

The Properties pane is very similar to the one in Visual Studio. It displays the following:

- Form properties, when a form is selected
- Object properties, when an object in a form is selected
- Form events, when a form is selected
- Object events, when an object in a form is selected

To switch between the properties and events of the selected component, click the **Properties** or **Events** buttons, respectively.

 © 2019-2025 Altova GmbH

The **Categorized** and **Alphabetical** icons display the properties or events either organized by category or organized in ascending alphabetical order.

When a property or event is selected, a short description of it is displayed at the bottom of the Properties pane.

## Main window

The main window is the working area where you can enter source code or modify the design of the form. When editing forms, you can work in two tabs: the **Design** tab and the **Source** tab. The **Design** tab shows the layout of the form, while the **Source** tab contains the source code such as handler methods for the form events.

The source code editor provides code editing aids such as syntax coloring, source code folding, highlighting of starting and ending braces, zooming, autocompletion suggestions, bookmarks.

*Autocompletion suggestions*

JScript and VBScript are untyped languages, so autocompletion is limited to COM API names and XMLSpy built-in commands. The full method or property signature is shown next to the autocompletion entry helper.




If names start with `objDocument`, `objProject`, `objXMLData`, or `objAuthenticRange`, members of the corresponding interface will be shown.

Placing the mouse over a known method or property displays its signature (and documentation if available), for example:




The auto-completion entry helper is normally shown automatically during editing, but it can also be obtained on demand by pressing **Ctrl+Space**.

*Bookmarks*

- To set or remove a bookmark, click inside a line, and then press **Ctrl+F2**
- To navigate to the next bookmark, press **F2**
- To navigate to the previous bookmark, press **Shift+F2**
- To delete all bookmarks, press **Ctrl+Shift+F2**

*Zooming in/out*

- To zoom in or out, hold the **Ctrl** key pressed and then press the "+" or "-" keys or rotate the mouse wheel.

*Text view settings*

To trigger text settings, right-click inside the editor, and select **Text View Settings** from the context menu.

*Font settings*

To change the font, right-click inside the editor, and select **Text View Font** from the context menu.

### Toolbox

The Toolbox contains all the objects that are available for designing forms, such as buttons, text boxes, combo boxes, and so on.

**To add a Toolbox item to a form:**

1. Create or open a form and make sure that the **Design** tab is selected.
2. Click the Toolbox object (for example, **Button**), and then click at the location in the form where you wish to insert it. Alternatively, drag the object directly onto the form.

Some objects such as `Timer` are not added to the Form but are created in a tray at the bottom of the main window. You can select the object in the tray and set properties and event handlers for the object from the Properties pane. For an example of handling tray components from the code, see Handling form events.

You can also add registered ActiveX controls to the form. To do this, right-click the Toolbox area and select **Add ActiveX Control** from the context menu.

## 25.1.1.2 Global Declarations

The "Global Declarations" script is present by default in any scripting project; you do not need to create it explicitly. Any variables or functions that you add to this script are considered global across the entire project. Consequently, you can refer to such variables and functions from any of the project's macros and events. The following is an example of a global declarations script that imports the `System.Windows.Forms` namespace into the project. To achieve that, the code below invokes the `CLR.Import` command built into Scripting Editor.

```
// import System.Windows.Forms namespace for all macros, forms and events:
CLR.Import( "System.Windows.Forms" );
```

**Note:** Every time a macro is executed or an event handler is called, the global declarations are re-initialized.

## 25.1.1.3 Macros

Macros are scripts that contain JScript (or VBScript, depending on your project's language) statements, such as variable declarations and functions.

 © 2019-2025 Altova GmbH

If your projects should use macros, you can add them as follows: right-click inside the Project pane, select **Add Macro** from the context menu, and then enter the macro's code in the main form. The code of a macro could be as simple as an alert, for example:

```
alert("Hello, I'm a macro!");
```

More advanced macros can contain variables and local functions. Macros can also contain code that invokes forms from the project. The listing below illustrates an example of a macro that shows a form. It is assumed that this form has already been created in the "Forms" folder and has the name "SampleForm", see also Forms.

```
// display a form
ShowForm( "SampleForm" );
```

In the code listing above, `ShowForm` is a command built into Scripting Editor. For reference to other similar commands that you can use to work with forms and .NET objects, the Built-in Commands.

You can add multiple macros to the same project, and you can designate any macro as "auto-macro". When a macro is designated as "auto-macro", it runs automatically when XMLSpy starts. To designate a macro as auto-macro, right-click it, and select **Set as Auto-Macro** from the context menu.

Only one macro can be run at a time. After a macro (or event) is executed, the script is closed and global variables lose their values.

To run a macro directly in Script Editor, click **Run Macro** . To debug a macro using the Visual Studio debugger, click **Debug Macro** . For information about enabling and running macros in XMLSpy, see Enabling Scripts and Macros.

## 25.1.1.4 Forms

Forms are particularly useful if you need to collect input data from users or display data to users. A form can contain miscellaneous controls to facilitate this, such as buttons, check boxes, combo boxes, and so on.

To add a form, right-click inside the Project pane, and then select **Add Form** from the context menu. To add a control to a form, drag it from the Toolbox available to the right side of Scripting Editor and drop it onto the form.

You can change the position and size of the controls directly on the form, by using the handles that appear when you click any control, for example:




All form controls have properties that you can easily adjust in the Properties pane. To do this, first select the control on the form, and then edit the required properties in the Properties pane.




## Handling form events

Each form control also exposes various events to which your scripting project can bind. For example, you might want to invoke some XMLSpy COM API method whenever a button is clicked. To create a function that binds to a form event, do the following:

1. In the Properties pane, click **Events** .
2. In the **Action** column, double-click the event where you need the method (for example, in the image below, the handled event is "Click").




 © 2019-2025 Altova GmbH

You can also add handler methods by double-clicking a control on the form. For example, double-clicking a button in the form design generates a handler method for the "Click" event of that button.

Once the body of the handler method is generated, you can type code that handles this event, for example:

```
//Occurs when the component is clicked.
function MyForm_ButtonClick( objSender, e_EventArgs )
{
   alert("A button was clicked");
}
```

To display a work-in-progress form detached from the Scripting Editor, right-click the form, and select **Test Form** from the context menu. Note that the **Test Form** command just displays the form; the form's events (such as button clicks) are still disabled. To have the form react to events, call it from a macro, for example:

```
// Instantiate and display a form
ShowForm( "SampleForm" );
```

## Accessing form controls

You can access any components on a form from your code by using field access syntax. For example, suppose there is a form designed as follows:

```
// MyForm
//   ButtonPanel
//      OkButton
//      CancelButton
//   TextEditor
//      AxMediaPlayer1
// TrayComponents
//   MyTimer
```

The code below shows how to instantiate the form, access some of its controls using field access syntax, and then display the form:

```
// Instantiate the form
var objForm = CreateForm("MyForm");
// Disable the OK button
objForm.ButtonPanel.OkButton.Enabled = false;
// Change the text of TextEditor
objForm.TextEditor.Text = "Hello";
// Show the form
objForm.ShowDialog();
```

When you add certain controls such as timers to the form, they are not displayed on the form; instead, they are shown as tray components at the base of the form design, for example:




To access controls from the tray, use the `GetTrayComponent` method on the form object, and supply the name of the control as argument. In this example, to get a reference to `MyTimer` and enable it, use the following code:

```
var objTimer = objForm.GetTrayComponent("MyTimer");
objTimer.Enabled = true;
```

For ActiveX Controls, you can access the underlying COM object via the OCX property:

```
var ocx = lastform.AxMediaPlayer1.OCX; // get underlying COM object
ocx.enableContextMenu = true;
ocx.URL = "mms://apasf.apa.at/fm4_live_worldwide";
```

## 25.1.1.5 Events

Your scripting project may optionally include scripts that handle XMLSpy events such as opening, closing, or saving a document, starting or closing XMLSpy, adding an element to a diagram, and others. These events are provided by the XMLSpy COM API, and you can find them in the "Events" folder of your scripting project. Note that these events are XMLSpy-specific, as opposed to form events. Events are organized into folders as follows:

- Application Events
- Document Events
- AuthenticView Events
- GridView Events
- TextView Evets

 © 2019-2025 Altova GmbH

To create an event handler script, right-click an event, and select **Open** from the context menu (or double-click the event). The event handler script is displayed in the main window, where you can start editing it. For example, the event handler illustrated below displays an alert each time XMLSpy starts:




Note the following:

- The `alert` command is applicable to JScript. The VBScript equivalent is `MsgBox`. See also alert.
- The name of the event handler function must not be changed; otherwise, the event handler script will not be called.
- In order for events to be processed, the **Process Events** check box must be selected when you enable the scripting project in XMLSpy. For more information, see Enabling Scripts and Macros.

You can optionally define local variables and helper functions within event handler scripts, for example:

```
var local;

function OnInitialize( objApplication )
{
   local = "OnInitialize";
   Helper();
}

function Helper()
{
   alert("I'm a helper function for " + local);
}
```

## 25.1.1.6 JScript Programming Tips

Below are a few JScript programming tips that you may find useful while developing a scripting project in XMLSpy Scripting Editor.

## Out parameters

Out parameters from methods of the.NET Framework require special variables in JScript. For example:

```
var dictionary =
CLR.Create("System.Collections.Generic.Dictionary<System.String,System.String>");
dictionary.Add("1", "A");
dictionary.Add("2", "B");

// use JScript method to access out-parameters
var strOut = new Array(1);
if ( dictionary.TryGetValue("1", strOut) ) // TryGetValue will set the out parameter
  alert( strOut[0] ); // use out parameter
```

## Integer arguments

.NET Methods that require integer arguments should not be called directly with JScript number objects which are floating point values. For example, instead of:

```
var objCustomColor = CLR.Static("System.Drawing.Color").FromArgb(128,128,128);
```

use:

```
var objCustomColor =
CLR.Static("System.Drawing.Color").FromArgb(Math.floor(128),Math.floor(128),Math.floor(12
8));
```

## Iterating .NET collections

To iterate .NET collections, the JScript Enumerator as well as the .NET iterator technologies can be used, for example:

```
// iterate using the JScript iterator
var itr = new Enumerator( coll );
for ( ; !itr.atEnd(); itr.moveNext() )
  alert( itr.item() );

// iterate using the .NET iterator
var itrNET = coll.GetEnumerator();
while( itrNET.MoveNext() )
  alert( itrNET.Current );
```

## .NET templates

.NET templates can be instantiated as shown below:

```
var coll = CLR.Create( "System.Collections.Generic.List<System.String>" );
```


© 2019-2025 Altova GmbH

or

```
CLR.Import( "System" );
CLR.Import( "System.Collections.Generic" );
var dictionary = CLR.Create( "Dictionary<String,Dictionary<String,String>>" );
```

### .NET enumeration values

.NET enumeration values are accessed as shown below:

```
var enumValStretch = CLR.Static( "System.Windows.Forms.ImageLayout" ).Stretch;
```

### Enumeration literals

The enumeration literals from the XMLSpy API can be accessed as shown below (there is no need to know their numerical value).

```
objExportXMIFileDlg.XMIType = eXMI21ForUML23;
```

## 25.1.1.7 Example Scripting Project

A demo project that illustrates scripting with XMLSpy is available at the following path: **C:\Users\<user>\Documents\Altova\XMLSpy2025\Examples\SampleScripts.asprj**. This scripting project consists of a few macros and a Windows form.

#### To load the scripting project into Scripting Editor:

1. On the **Tools** menu, click **Scripting Editor**.
2. Click **Open** and browse for the **SampleScripts.asprj** file from the path above.

The project contains several macros in the "Macros" directory.

| Macro | Description |
|---|---|
| **AddMacroMenu** | This macro adds a new menu item to XMLSpy, by invoking the `Application.AddMacroMenuItem` method of the COM API. The first argument of the `AddMacroMenuItem` method is the name of the macro to be added (in this example, "CloseAllButActiveDoc") and the second argument is the display text for the menu item.<br><br>Whenever this macro is run, a new menu command called "CloseAllButActiveDoc") is added under the **Tools** menu. To clear macro menu items created previously, either restart XMLSpy or create a macro that calls the `Application.ClearMacroMenu` API method. |
| **CloseAllButActiveDocument** | When executed, the macro iterates though the currently open documents in XMLSpy and closes all of them, except for the active document. |

| | |
|---|---|
| **SearchPath** | This macro displays a form that lets users perform search for files within the current project. The form is available in the "Forms" directory, where you can view its design and the associated event handlers.<br><br>The `GetAllPathsFromProject()` method returns all the file paths that belong to the currently opened project, as an array. The definition of this method is in the **GlobalDeclarations** script of the project. The `InsertStringInArrayUnique` method ensures that only unique paths are added to the array. Next, the form is initialized with CreateForm. Finally, the array is converted to a .NET type with the help of the CLR.Create method and the form is populated with the resulting `ArrayList` collection.<br><br>The **Open** button of the form has a handler that calls the `Application.Documents.OpenFile` API method to open the currently selected file. |

### To enable the scripting project as global XMLSpy scripting project:

1. On the **Tools** menu, click **Options**.
2. Click the **Scripting** tab.
3. Under "Global scripting project file", click **Browse** and select the **SampleScripts.asprj** file from the path above.
4. This scripting project does not have auto-macros and application event handlers; therefore, you don't need to select either the **Run auto-macros...** or **Process events** check boxes.
5. Click **Apply**.

At this stage, several new menu items (one for each macro) become available under the **Tools | Macros** menu.

### To run the "SearchPath" macro:

1. Open an XMLSpy project that contains several files (in this example, **C:\Users\<user>\Documents\Altova\XMLSpy2025\Examples\Examples.spp**).
2. On the **Tools** menu, click **Macros**, and then click **Search Path**.
3. Type the search term (in this example, ".xml").

 © 2019-2025 Altova GmbH




As shown above, all file names that contain the search term are now listed. You can click any element in the list, and then click **Open** to display it in the main editor.

## 25.1.2 Built-in Commands

This section provides reference to all the commands you can use in the XMLSpy Scripting Editor.

- alert
- confirm
- CLR.Create
- CLR.Import
- CLR.LoadAssembly
- CLR.ShowImports
- CLR.ShowLoadedAssemblies
- CLR.Static
- CreateForm
- doevents
- lastform
- prompt
- ShowForm
- watchdog

## 25.1.2.1 alert

Displays a message box that shows a given message and the "OK" button. To proceed, the user will have to click "OK".




### Signature

For JScript, the signature is:

```
alert(strMessage : String) -> void
```

For VBScript, the signature is:

```
MsgBox(strMessage : String) -> void
```

### Example

The following JScript code displays a message box with the text "Hello World".

```
alert("Hello World");
```

## 25.1.2.2 confirm

Opens a dialog box that shows a given message, a confirmation button, and a cancel button. The user will have to click either "OK" or "Cancel" to proceed. Returns a Boolean that represents the user's answer. If the user clicked "OK", the function returns **true**; if the user clicked "Cancel", the function returns **false**.


© 2019-2025 Altova GmbH




### Signature

```
confirm(strMessage : String) -> result : Boolean
```

### Example (JScript)

```
if ( confirm( "Continue processing?" ) == false )
  alert("You have cancelled this action");
```

### Example (VBScript)

```
If ( confirm( "Continue processing?" ) = false ) Then
  MsgBox("You have cancelled this action")
End If
```

## 25.1.2.3 CLR.Create

Creates a new .NET object instance of the type name supplied as argument. If more than one argument is passed, the successive arguments are interpreted as the arguments for the constructor of the .NET object. The return value is a reference to the created .NET object

### Signature

```
CLR.Create(strTypeNameCLR : String, constructor arguments ... ) -> object
```

### Example

The following JScript code illustrates how to create instances of various .NET classes.

```
// Create an ArrayList
var objArray = CLR.Create("System.Collections.ArrayList");
// Create a ListViewItem
var newItem = CLR.Create( "System.Windows.Forms.ListViewItem", "NewItemText" );
// Create a List<string>
```

```
var coll = CLR.Create( "System.Collections.Generic.List<System.String>" );
// Import required namespaces and create a Dictionary object
CLR.Import( "System" );
CLR.Import( "System.Collections.Generic" );
var dictionary = CLR.Create( "Dictionary< String, Dictionary< String, String > >" );
```

## 25.1.2.4 CLR.Import

Imports a namespace. This is the scripting equivalent of C# `using` and VB.Net `imports` keyword. Calling `CLR.Import` makes it possible to leave out the namespace part in subsequent calls like `CLR.Create()` and `CLR.Static()`.

**Note:** Importing a namespace does not add or load the corresponding assembly to the scripting project. You can add assemblies to the scripting project dynamically (at runtime) in the source code by calling CLR.LoadAssembly.

### Signature

```
CLR.Import(strNamespaceCLR : String) -> void
```

### Example

Instead of having to use fully qualified namespaces like:

```
if ( ShowForm( "FormName" ) == CLR.Static( "System.Windows.Forms.DialogResult" ).OK )
{
    var sName = lastform.textboxFirstName.Text + " " + lastform.textboxLastName.Text;
    CLR.Static( "System.Windows.Forms.MessageBox" ).Show( "Hello " + sName );
}
```

One can import namespaces first and subsequently use the short form:

```
CLR.Import( "System.Windows.Forms" );

if ( ShowForm( "FormName" ) == CLR.Static( "DialogResult" ).OK )
{
    var sName = lastform.textboxFirstName.Text + " " + lastform.textboxLastName.Text;
    CLR.Static( "MessageBox" ).Show( "Hello " + sName );
}
```

## 25.1.2.5 CLR.LoadAssembly

Loads the .NET assembly with the given long assembly name or file path. Returns Boolean **true** if the assembly could be loaded; **false** otherwise.


© 2019-2025 Altova GmbH

### Signature

```
CLR.LoadAssembly(strAssemblyNameCLR : String, showLoadErrors : Boolean) -> result :
Boolean
```

### Example

The following JScript code attempts to set the clipboard text by loading the required assembly dynamically.

```
// set clipboard text (if possible)
// System.Windows.Clipboard is part of the PresentationCore assembly, so load this
assembly first:
if ( CLR.LoadAssembly( "PresentationCore, Version=3.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=31bf3856ad364e35", true ) )
{
    var clipboard = CLR.Static( "System.Windows.Clipboard" );
    if ( clipboard != null )
        clipboard.SetText( "HelloClipboard" );
}
```

## 25.1.2.6 CLR.ShowImports

Opens a message box that shows the currently imported namespaces. The user will have to click "OK" to proceed.

### Signature

```
CLR.ShowImports() -> void
```

### Example

The following JScript code first imports a namespace, and then displays the list of imported namespaces:

```
CLR.Import( "System.Windows.Forms");
CLR.ShowImports();
```



## 25.1.2.7 CLR.ShowLoadedAssemblies

Opens a message box that shows the currently loaded assemblies. The user will have to click "OK" to proceed.

### Signature

```
CLR.ShowLoadedAssemblies() -> void
```

### Example

```
CLR.ShowLoadedAssemblies();
```




## 25.1.2.8 CLR.Static

Returns a reference to a static .NET object. You can use this function to get access to .NET types that have no instances and contain only static members.

### Signature

```
CLR.Static(strTypeNameCLR : String) -> object
```


© 2019-2025 Altova GmbH

### Example (JScript)

```
// Get the value of a .NET Enum into a variable
var enumValStretch = CLR.Static( "System.Windows.Forms.ImageLayout" ).Stretch

// Set the value of the Windows clipboard
var clipboard = CLR.Static( "System.Windows.Clipboard" );
clipboard.SetText( "HelloClipboard" );

// Check the buttons pressed by the user on a dialog box
if ( ShowForm( "FormName" ) == CLR.Static( "System.Windows.Forms.DialogResult" ).OK )
    alert( "ok" );
else
    alert( "cancel" );
```

## 25.1.2.9 CreateForm

Instantiates the `Form` object identified by the name supplied as argument. The form must exist in the "Forms" folder of the scripting project. Returns the form object (`System.Windows.Forms.Form`) corresponding to the given name, or `null` if no form with such name exists.

### Signature

```
CreateForm (strFormName : String) -> System.Windows.Forms.Form | null
```

### Example

Let's assume that a form called "FormName" exists in the scripting project.




The following JScript code instantiates the form with some default values and displays it to the user.

```
var myForm = CreateForm( "FormName" );
if ( myForm != null )
{
   myForm.textboxFirstName.Text = "Daniela";
   myForm.textboxLastName.Text = "Heidegger";
```

```
   var dialogResult = myForm.ShowDialog();
}
```

The `dialogResult` can subsequently be evaluated as follows:

```
if ( dialogResult == CLR.Static( "System.Windows.Forms.DialogResult" ).OK )
    alert( "ok" );
else
    alert( "cancel" );
```

**Note:** The code above will work only if the **DialogResult** property of the "OK" and "Cancel" buttons is set correctly from the Properties pane (for example, it must be **OK** for the "OK" button).

## 25.1.2.10 doevents

Processes all Windows messages currently in the message queue.

### Signature

```
doevents() -> void
```

### Example (JScript)

```
for ( i=0; i < nLongLastingProcess; ++i )
{
    // do long lasting process

    doevents(); // process Windows messages; give UI a chance to update
}
```

## 25.1.2.11 lastform

This is a global field that returns a reference to the last form object that was created via `CreateForm()` or `ShowForm()`.

### Signature

```
lastform -> formObj : System.Windows.Forms.Form
```

### Example

The following JScript code shows the form "FormName" as a dialog box.

```
CreateForm( "FormName" );
if ( lastform != null )
```

 © 2019-2025 Altova GmbH

```
{
    lastform.textboxFirstName.Text = "Daniela";
    lastform.textboxLastName.Text = "Heidegger";
    var dialogResult = lastform.ShowDialog();
}
```

The values of both textbox controls are initialized with the help of `lastform`.




## 25.1.2.12 prompt

Opens a dialog box that shows a message and a textbox control with a default answer. This can be used to let the user input a simple string value. The return value is a string that contains the textbox value or null if the user selected "Cancel".

### Signature

```
prompt(strMessage : String, strDefault : String) -> val : String
```

### Example

```
var name = prompt( "Please enter your name", "Daniel Smith" );
if ( name != null )
    alert( "Hello " + name + "!" );
```



## 25.1.2.13 ShowForm

Instantiates a new form object from the given form name and immediately shows it as dialog box. The return value is an integer that represents the generated `DialogResult` (`System.Windows.Forms.DialogResult`). For the list of possible values, refer to the documentation of the `DialogResult` Enum (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.dialogresult?view=netframework-4.8).

### Signature

```
ShowForm(strFormName : String) -> result : Integer
```

### Example

The following JScript code

```
var dialogResult = ShowForm( "FormName" );
```

Shows the form "FormName" as a dialog box:




The `DialogResult` can subsequently be evaluated, for example:

```
if ( dialogResult == CLR.Static( "System.Windows.Forms.DialogResult" ).OK )
    alert( "ok" );
else
    alert( "cancel" );
```

**Note:** The code above will work only if the **DialogResult** property of the "OK" and "Cancel" buttons is set correctly from the Properties pane (for example, it must be **OK** for the "OK" button).

## 25.1.2.14 watchdog

Long running CPU-intensive scripts may ask the user if the script should be terminated. The `watchdog()` method is used to disable or enable this behavior. By default, the watchdog is enabled.

Calling `watchdog(true)` can also be used to reset the watchdog. This can be useful before executing long running CPU-intensive tasks to ensure they have the maximum allowed script processing quota.

 © 2019-2025 Altova GmbH

### Signature

```
watchdog(bEnable : boolean) -> void
```

### Example

```
watchdog( false );  // disable watchdog - we know the next statement is CPU intensive but
it will terminate for sure
doCPUIntensiveScript();
watchdog( true );   // re-enable watchdog
```

## 25.1.3 Enabling Scripts and Macros

Once a scripting project is complete and tested, you can use it in the following ways:

1. As the global scripting project for XMLSpy. This means that all the scripts and macros from the scripting project are available to XMLSpy.
2. At project level. This means that a reference to the .asprj file is saved together with the XMLSpy project. When the XMLSpy project is opened, its associated scripts and macros can be called.

**To set a scripting project as global:**

1. On the **Tools** menu, click **Options**.
2. Click the **Scripting** tab.
3. Select the **Activate scripting** check box and browse for the .asprj file to be used as global scripting project.




You can optionally enable the following additional script processing options:

| | |
|---|---|
| **Run auto-macros when XMLSpy starts** | If you select this check box, any macros that were set as "Auto-macro" in the project will be triggerred automatically when XMLSpy starts. |

| | |
|---|---|
| **Process events** | Select this check box if your scripts bind to any application events. Clear the check box to prevent the scripts from reacting to events. |

**To enable a scripting project at project level:**

1. Open the project.
2. On the **Project** menu, click **Script Settings**.
3. Select the **Activate project scripts** check box and browse for the .asprj file.

The **Run-auto macros...** check box has the same meaning as already described above.

### 25.1.3.1 Running Macros

When a scripting project is active in XMLSpy, any macros available in that project are displayed in the **Tools | Macros** menu. Therefore, you can run a macro at any time, by triggering the respective menu command, for example **Tools | Macros | <SomeMacro>**.

Macros that were configured as auto-macros will run automatically whenever XMLSpy starts, provided that this behavior is enabled from options, as described in Enabling Scripts and Macros.

For convenience, you can create toolbar buttons for macros, as follows:

1. On the **Tools** menu, click **Customize**.
2. Click the **Macros** tab. Any macros that are available at application level (in the *global* scripting project) are listed.
3. Click **Add Command**.

 © 2019-2025 Altova GmbH




4. Optionally, click **Edit icon** and draw a new icon for the new macro. You can also assign a shortcut to the macro, from the **Keyboard** tab.
5. Drag the macro from the **Associated commands** pane onto the toolbar where you would like it to appear.

### To remove a macro from a toolbar:

1. On the **Tools** menu, click **Customize**.
2. Click the **Macros** tab.
3. Drag the macro from the toolbar where it appears back into the **Associated commands** pane.

# 25.2 COM API

The COM-based API of XMLSpy enables other applications to use the functionality of XMLSpy. As a result, it is possible to automate a wide range of tasks, from validating an XML file to modifying complex XML content. XMLSpy and XMLSpy API follow the common specifications for automation servers set out by Microsoft. It is possible to access the methods and properties of the XMLSpy API from common development environments, such as those using C#, C++, VisualBasic, and Delphi, and with scripting languages like JScript and VBScript.

## XMLSpy API documentation

The XMLSpy API documentation can be accessed here:
https://www.altova.com/manual/en/api/xmlspyapi/index.html.

## Usage

You can use external scripts to manipulate XMLSpy functionality. For example, you could write a script to open XMLSpy at a given time, then open an XML file in XMLSpy, validate the file, and print it out. Using the XMLSpy API from outside XMLSpy requires an instance of XMLSpy to be started first. How this is done depends on the programming language used. For information about individual languages, see the section of the API documentation called Programming Languages.

Essentially, XMLSpy will be started via its COM registration. Then the `Application` object associated with the XMLSpy instance is returned. Depending on the COM settings, an object associated with an already running XMLSpy can be returned. Any programming language that supports creation and invocation of COM objects can be used. The most common of these are listed below.

- JScript and VBScript script files have a simple syntax and are designed to access COM objects. They can be run directly from a DOS command line or with a double click on Windows Explorer. They are best used for simple automation tasks.
- C# is a full-fledged programming language that has a wide range of existing functionality. Access to COM objects can be automatically wrapped using C#..
- C++ provides direct control over COM access but requires relatively larger amounts of code than the other languages.
- Java: Altova products come with native Java classes that wrap the Application API and provide a full Java look-and-feel.
- Other programming languages that make useful alternatives are: Visual Basic for Applications, Perl, and Python.

 © 2019-2025 Altova GmbH

# 25.3 IDE Plugins

XMLSpy allows you to create your own IDE plug-ins and integrate them into XMLSpy.

Use plug-ins to:

- Configure your version of XMLSpy, add commands through menus, icons, buttons etc.
- React to events from XMLSpy.
- Run your specific code within XMLSpy with access to the complete XMLSpy API

XMLSpy expects your plug-in to implement the IXMLSpyPlugIn interface. C# and C++ examples are included with your installation package and are located in the `XMLSpy2025\Examples\IDEPlugin` folder of your XMLSpy installation.

| | |
|---|---|
| Windows 7, 8, 10, 11 | `C:/Users/<username>/Documents` |

See ATL sample files for an example using C++.

## 25.3.1 Registration of IDE PlugIns

XMLSpy maintains a specific key in the Registry where it stores all registered IDE plug-ins:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Altova\XML Spy\PlugIns

All values of this key are treated as references to registered plug-ins and must conform to the following format:

| | |
|---|---|
| Value name: | ProgID of the plug-in |
| Value type: | must be REG_SZ |
| Value data: | CLSID of the component |

Each time the application starts the values of the "PlugIns" key is scanned, and the registered plug-ins are loaded.

### Register plug-in manually

To register a plug-in manually, use the "Customize" dialog box of the XMLSpy "Tools" menu. Use the "Add Plug-In..." button to specify the DLL that implements your plug-in. XMLSpy registers the DLL as a COM server and adds the corresponding entry in its "PlugIns" key.

If you experience problems with manual registration you can check if the CLSID of your plug-in is correctly registered in the "PlugIns" key. If this is not the case, the name of your plug-in DLL was probably not sufficiently unique. Use a different name or perform direct registration.

### Register plug-in directly

A plug-in can be directly registered as an IDE plug-in by first registering the DLL and then adding the appropriate value to the "PlugIns" key of XMLSpy during plug-in setup for example. The new plug-in will be activated the next time XMLSpy is launched.

### Creating plug-ins

Source code for sample plug-ins has been provided in the application's (My) Documents folder: `Examples\IDEPlugin` folder. To build a plug-in from such source code, do the following:

1. Open the solution you want to build as a plug-in in Visual Studio.
2. Build the plug-in with the command in the Build menu.
3. The plug-in's DLL file will be created in the `Bin` or `Debug` folder. This DLL file is the file that must be added as a plug-in (*see above*).

## 25.3.2 ActiveX Controls

ActiveX controls are supported. Any IDE PlugIn which is also an ActiveX control will be displayed in a Dialog Control Bar. A sample PlugIn that is also an ActiveX control is included in the `IDEPlugin` folder in the `Examples` folder of your application folder.

## 25.3.3 Configuration XML

The IDE plug-in allows you to change the user interface (UI) of XMLSpy. This is done by describing each separate modification using an XML data stream. The XML configuration is passed to XMLSpy using the GetUIModifications method of the IXMLSpyPlugIn interface.

The XML file containing the UI modifications for the IDE PlugIn, must have the following structure:

```
<ConfigurationData>
   <ImageFile>path To image file</ImageFile>
   <Modifications>
      <Modification>
         ...
      </Modification>
      ...
   </Modifications>
</ConfigurationData>
```

You can define icons or toolbar buttons for the new menu items which are added to the UI of XMLSpy by the plug-in. The path to the file containing the images is set using the ImageFile element. Each image must be 16 x 16 pixels using max. 256 colors. The image references must be arranged from left to right in a single (<ImageFile>...) line. The rightmost image index value is zero.

The Modifications element can have any number of Modification child elements. Each Modification element defines a specific change to the standard UI of XMLSpy. Starting with version 4.3, it is also possible to remove UI elements from XMLSpy.

**Structure of Modification elements**

All Modification elements consist of the following two child elements:

```
<Modification>
   <Action>Type of action</Action>
```

 © 2019-2025 Altova GmbH

```
    <UIElement Type="type of UI element">
    </UIElement>
  </Modification>
```

Valid values for the Action element are:

Add - to add the following UI element to XMLSpy
Hide - to hide the following UI element in XMLSpy
Remove - to remove the UI element from the "Commands" list box, in the customize dialog

You can combine values of the Action element e.g. "Hide Remove"

The UIElement element describes any new or existing UI element for XMLSpy. Possible elements are currently: new toolbars, buttons, menus or menu items. The **type** attribute defines which UI element is described by the XML element.

**Common UIElement children**
The ID and Name elements are valid for all different types of XML UIElement fragments. It is, however, possible to ignore one of the values for a specific type of UIElement. For example, Name is ignored for a separator.

```
  <ID></ID>
  <Name></Name>
```

If UIElement describes an existing element of the UI. The value of the ID element is predefined by XMLSpy. Normally these ID values are not known to the public. If the XML fragment describes a new part of the UI, then the ID is arbitrary and the value should be less than 1000. The Name element sets the textual value. Existing UI elements can be identified just by name, for example, menus and menu items with associated sub menus. For new UI elements, the Name element sets the caption (for example, the title of a toolbar) or text for a menu item.

**Toolbars and Menus**
To define a toolbar it is necessary to specify the ID and/or the name of the toolbar. An existing toolbar can be specified using only the name or ID (if the latter is known). To create a **new** toolbar both values must be set. The **type** attribute must be equal to "ToolBar".

```
  <UIElement Type="ToolBar">
    <ID>1</ID>
    <Name>TestPlugIn</Name>
  </UIElement>
```

To specify an XMLSpy menu you need two parameters:

- The ID of the menu bar which contains the menu. If no XML documents are open in the main window, the menu bar ID is 128. If one or more XML documents are open, the menu bar ID is 129.
- The menu name. Menus do not have an associated ID value. The following example defines the "Edit" menu of the menu bar which is active, when at least one XML document is open:

```
  <UIElement Type="Menu">
    <ID>129</ID>
    <Name>Edit</Name>
  </UIElement>
```

An additional element is used if you want to create a new menu. The Place element defines the position of the new menu in the menu bar:

```
<UIElement Type="Menu">
   <ID>129</ID>
   <Name>PlugIn Menu</Name>
   <Place>12</Place>
</UIElement>
```

A value of -1 for the Place element sets the new button or menu item at the end of the menu or toolbar.

**Commands**
If you add a new command (through a toolbar button or a menu item), the UIElement fragment can contain any of these sub elements:

```
<MacroName></MacroName>
<Info></Info>
<ImageID></ImageID>
```

If MacroName is specified, XMLSpy searches for a macro with the same name in the scripting environment and executes it each time this command is processed. The Info element contains a short description string which is displayed in the status bar when the mouse pointer is over the associated command (button or menu item). ImageID defines the index of the icon in the image file. Please note that all icons are stored in one image file.

To define a toolbar button create an UIElement with this structure:

```
<UIElement Type="ToolBarItem">
   <!--don't reuse local IDs even the commands do the same-->
   <ID>5</ID>
   <Name>Open file from repository...</Name>
   <!--Set Place To -1 If this is the first button To be inserted-->
   <Place>-1</Place>
   <ImageID>0</ImageID>
   <ToolBarID>1</ToolBarID>
   <!--instead of the toolbar ID the toolbar name could be used-->
   <ToolBarName>TestPlugIn</ToolBarName>
</UIElement>
```

Additional elements to declare a toolbar button are Place, ToolBarID and ToolBarName. ToolBarID and ToolBarName are used to identify the toolbar which contains the new or existing button. The textual value of ToolBarName is case-sensitive. The (UIElement) **type** attribute must be "ToolBarItem".

To define a menu item, the elements MenuID, Place and Parent are available in addition to the standard elements used to declare a command. MenuID can be either 128 or 129. Please see "Toolbars and Menus" for more information on these values.

The Parent element is used to identify the **menu** where the new menu entry should be inserted. As sub menu items have no unique Windows ID, we need some other way to identify the parent of the menu item.

The value of the Parent element is a path to the menu item. The text value of the Parent element, must equal the **parent menu name** of the submenu, where the submenu name is separated by a colon. If the menu has no parent, because it is not a submenu, add a colon to the beginning of the name. The **type** attribute must be set to "MenuItem". Example for an UIElement defining a menu item:

```
<UIElement Type="MenuItem">
   <!--the following element is a Local command ID-->
```

 © 2019-2025 Altova GmbH

```
    <ID>3</ID>
    <Name>Open file from repository...</Name>
    <Place>-1</Place>
    <MenuID>129</MenuID>
    <Parent>:PlugIn Menu</Parent>
    <ImageID>0</ImageID>
  </UIElement>
```

XMLSpy makes it possible to add toolbar separators and menus if the value of the ID element is set to 0.

## 25.3.4 ATL sample files

The following pages show how to create a simple XMLSpy IDE plug-in DLL using ATL. To build the DLL it is necessary to know about ATL, the wizards that generate new ATL objects, as well as MS VisualStudio.

To access the API the implementation imports the Type Library of XMLSpy. The code reads various properties and calls methods using the smart pointers provided by the #import statement.

In addition, the sample code uses the MFC class CString and the ATL conversion macros such as W2T.

At a glance the steps to create an ATL DLL are as follows:

1. Open VisualStudio and select "New..." from the "File" menu.
2. Select the "styleclass="Code Bold"" tab.
3. Select "ATL COM AppWizard" and type in a project name.
4. Select "Support for MFC" if you want to use MFC classes, or if you want to create a project for the sample code.

   Having created the project files you can add an ATL object to implement the IXMLSpyPlugIn interface:

1. Select "New ATL Object..." from the "Insert" menu.
2. Select "Simple Object" from the wizard and click "Next".
3. Type in a name for the object.
4. On the "Attributes" tab, select "Custom" for the type of interface, and disable Aggregation.

These steps produce the skeleton code for the implementation of the IDE plug-in interface. Please see the following pages on how to modify the code and achieve some basic functionality.

### 25.3.4.1 Interface description (IDL)

The IDL of the newly created ATL object contains a declaration for one COM interface.

- This interface declaration must be replaced by the declaration of IXMLSpyPlugIn as shown below.
- The IDL must also contain the definition of the SPYUpdateAction enumeration.
- Replace the generated default interface name, (created by the wizard) with "IXMLSpyPlugIn" in the coclass declaration. The IDL should then look something like the example code below:

Having created the ATL object, you then need to implement the IDE plug-in interface of XMLSpy.

```
import "oaidl.idl";
```

```
import "ocidl.idl";

// ----- please insert the following block into your IDL file -----
 typedef enum {
  spyEnable = 1,
  spyDisable = 2,
  spyCheck = 4,
  spyUncheck = 8
 } SPYUpdateAction;

// ----- end insert block ----


// ----- E.g. Interface entry automatically generated by the ATL wizard -----
// [
//   object,
//   uuid(AB7CD86A-8145-429A-A1F3-270692EO8AFC),

//   helpstring("IXMLSpyPlugIn Interface")
//   pointer_default(unique)
// ]
// interface IXMLSpyPlugIn : IUnknown
// {
// };

// ----- end automatically generated Interface Entry


// ----- replace the Interface Entry (shown above) generated for you by the ATL wizard,
with the following block -----

 [
  odl,
  uuid(88F2A622-4B7E-42CD-8D04-3C0E5389DD85),
  helpstring("IXMLSpyPlugIn Interface")
 ]
 interface IXMLSpyPlugIn : IUnknown
  {
   HRESULT _stdcall OnCommand([in] long nID, [in] IDispatch* pXMLSpy);

   HRESULT _stdcall OnUpdateCommand([in] long nID, [in] IDispatch* pXMLSpy, [out, retval]
SPYUpdateAction* pAction);

   HRESULT _stdcall OnEvent([in] long nEventID, [in] SAFEARRAY(VARIANT)* arrayParameters,
[in] IDispatch* pXMLSpy, [out, retval] VARIANT* pReturnValue);

   HRESULT _stdcall GetUIModifications([out, retval] BSTR* pModificationsXML);

   HRESULT _stdcall GetDescription([out, retval] BSTR* pDescription);
  };

// ----- end replace block -----
```


© 2019-2025 Altova GmbH

```
// ----- The code below is automatically generated by the ATL wizard and will look slightly
different in your case -----

 [
 uuid(24FE0D1B-3FC0-494E-B36E-1D4CE412B014),
 version(1.0),
 helpstring("XMLSpyIDEPlugInDLL 1.0 Type Library")
 ]
 library XMLSPYIDEPLUGINDLLLib
 {
 importlib("stdole32.tlb");
 importlib("stdole2.tlb");

 [
  uuid(3800E791-7F6B-4ACD-9E32-2AC184444501),
  helpstring("XMLSpyIDEPlugIn Class")
 ]
 coclass XMLSpyIDEPlugIn
 {
  [default] interface IXMLSpyPlugIn;   // ----- define IXMLSpyPlugIn as the default
interface -----
 };
};
```

## 25.3.4.2 Class definition

In the class definition of the ATL object, several changes must be made. The class has to derive from IXMLSpyPlugIn, the "Interface Map" needs an entry for IXMLSpyPlugIn, and the methods of the IDE plug-in interface must be declared:

```
#ifndef __XMLSPYIDEPLUGIN_H_
#define __XMLSPYIDEPLUGIN_H_

#include "resource.h"       // main symbols

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CXMLSpyIDEPlugIn
class ATL_NO_VTABLE CXMLSpyIDEPlugIn :
 public CComObjectRootEx<CComSingleThreadModel>,
 public CComCoClass<CXMLSpyIDEPlugIn, &CLSID_XMLSpyIDEPlugIn>,
 public IXMLSpyPlugIn
{
public:
 CXMLSpyIDEPlugIn()
 {
 }

DECLARE_REGISTRY_RESOURCEID(IDR_XMLSPYIDEPLUGIN)
DECLARE_NOT_AGGREGATABLE(CXMLSpyIDEPlugIn)

DECLARE_PROTECT_FINAL_CONSTRUCT()
```

```
BEGIN_COM_MAP(CXMLSpyIDEPlugIn)
 COM_INTERFACE_ENTRY(IXMLSpyPlugIn)
END_COM_MAP()

// IXMLSpyIDEPlugIn
public:
 virtual HRESULT _stdcall OnCommand(long nID, IDispatch* pXMLSpy);

 virtual HRESULT _stdcall OnUpdateCommand(long nID, IDispatch* pXMLSpy, SPYUpdateAction*
pAction);

 virtual HRESULT _stdcall OnEvent(long nEventID, SAFEARRAY **arrayParameters, IDispatch*
pXMLSpy, VARIANT* pReturnValue);

 virtual HRESULT _stdcall GetUIModifications(BSTR* pModificationsXML);

 virtual HRESULT _stdcall GetDescription(BSTR* pDescription);
};

#endif //__XMLSPYIDEPLUGIN_H_
```

### 25.3.4.3 Implementation

The code below shows a simple implementation of an XMLSpy IDE plug-in. It adds a menu item and a separator (available with XMLSpy) to the Tools menu. Inside the OnUpdateCommand() method, the new command is only enabled when the active document is displayed using the Grid View. The command searches for the XML element which has the current focus, and opens any URL starting with "http://", from the textual value of the element.

```
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CXMLSpyIDEPlugIn

#import "XMLSpy.tlb"
using namespace XMLSpyLib;

HRESULT CXMLSpyIDEPlugIn::OnCommand(long nID, IDispatch* pXMLSpy)
{
 USES_CONVERSION;

 if(nID == 1) {
  IApplicationPtripSpyApp;

  if(pXMLSpy) {
   if(SUCCEEDED(pXMLSpy->QueryInterface(__uuidof(IApplication),(void **)&ipSpyApp))) {
    IDocumentPtr ipDocPtr = ipSpyApp->ActiveDocument;

    // we assume that grid view is active
    if(ipDocPtr) {
     IGridViewPtr ipGridPtr = ipDocPtr->GridView;
```

 © 2019-2025 Altova GmbH

```
      if(ipGridPtr){
       IXMLDataPtr  ipXMLData = ipGridPtr->CurrentFocus;

       CString strValue = W2T(ipXMLData->TextValue);

       if(!strValue.IsEmpty() && (strValue.Left(7) == _T("http://")))
        ::ShellExecute(NULL,_T("open"),W2T(ipXMLData->TextValue),NULL,NULL,SW_SHOWNORMAL);
      }
     }
    }
   }
  }

  return S_OK;
}


HRESULT CXMLSpyIDEPlugIn::OnUpdateCommand(long nID, IDispatch* pXMLSpy, SPYUpdateAction*
pAction)
{
 *pAction = spyDisable;

 if(nID == 1) {
  IApplicationPtripSpyApp;

  if(pXMLSpy) {
   if(SUCCEEDED(pXMLSpy->QueryInterface(__uuidof(IApplication),(void **)&ipSpyApp)))     {
    IDocumentPtr ipDocPtr = ipSpyApp->ActiveDocument;

    // only enable if grid view is active
    if((ipDocPtr != NULL) && (ipDocPtr->CurrentViewMode == spyViewGrid))
     *pAction = spyEnable;
   }
  }
 }

 return S_OK;
}


HRESULT CXMLSpyIDEPlugIn::OnEvent(long nEventID, SAFEARRAY **arrayParameters, IDispatch*
pXMLSpy, VARIANT* pReturnValue)
{
 return S_OK;
}

HRESULT CXMLSpyIDEPlugIn::GetUIModifications(BSTR* pModificationsXML)
{
 CComBSTR bstrMods = _T(" \
    <ConfigurationData>\
     <Modifications>");
 // add "Open URL..." to Tools menu
 bstrMods.Append (_T(" \
```

```
      <Modification> \
       <Action>Add</Action> \
       <UIElement type=\"MenuItem\"> \
        <ID>1</ID> \
        <Name>Open URL...</Name> \
        <Place>0</Place> \
        <MenuID>129</MenuID> \
        <Parent>:Tools</Parent> \
       </UIElement> \
      </Modification>"));
 // add Seperator to Tools menu
 bstrMods.Append (_T(" \
      <Modification> \
       <Action>Add</Action> \
       <UIElement type=\"MenuItem\"> \
        <ID>0</ID> \
        <Place>1</Place> \
        <MenuID>129</MenuID> \
        <Parent>:Tools</Parent> \
       </UIElement> \
      </Modification>"));
 // finish modification description
 bstrMods.Append (_T(" \
     </Modifications> \
    </ConfigurationData>"));

 return bstrMods.CopyTo(pModificationsXML);
}


HRESULT CXMLSpyIDEPlugIn::GetDescription(BSTR* pDescription)
{
 CComBSTR bstrDescr = _T("ATL C++ XMLSpy IDE PlugIn;This PlugIn demonstrates the
implementation of a simple ATL DLL as a IDE PlugIn for XMLSpy.");
 return bstrDescr.CopyTo(pDescription);
}
```

## 25.3.5 IXMLSpyPlugIn

**See also**

**Methods**

OnCommand
OnUpdateCommand
OnEvent
GetUIModifications
GetDescription

**Description**

 © 2019-2025 Altova GmbH

If a DLL is added to XMLSpy as an IDE plug-in, it is necessary that it registers a COM component that answers to an IXMLSpyPlugIn interface with the reserved uuid(88F2A622-4B7E-42CD-8D04-3C0E5389DD85), for it to be recognized as a plug-in.

## 25.3.5.1 OnCommand

**See also**

***Declaration:*** `OnCommand(nID` as long, `pXMLSpy` as `IDispatch)`

**Description**

The `OnCommand()` method of the interface implementation, is called each time a command added by the the IDE plug-in (menu item or toolbar button) is processed. nID stores the command ID defined by the `ID` element of the respective `UIElement`.

`pXMLSpy` holds a reference to the dispatch interface of the `Application` object of XMLSpy.

**Example**

```
Public Sub IXMLSpyPlugIn_OnCommand(ByVal nID As Long, ByVal pXMLSpy As Object)
    If (Not (pXMLSpy Is Nothing)) Then
        Dim objDlg
        Dim objDoc As XMLSpyLib.Document
        Dim objSpy As XMLSpyLib.Application
        Set objSpy = pXMLSpy

        If nID = 3 Or nID = 5 Then
            Set objDlg = CreateObject("MSComDlg.CommonDialog")
            objDlg.Filter = "XML Files (*.xml)|*.xml|All Files (*.*)|*.*||"
            objDlg.FilterIndex = 1
            objDlg.ShowOpen

            If Len(objDlg.FileName) > 0 Then
                Set objDoc = objSpy.Documents.OpenFile(objDlg.FileName, False)
                Set objDoc = Nothing
            End If
        End If

        If nID = 4 Or nID = 6 Then
            Set objDlg = CreateObject("MSComDlg.CommonDialog")
            objDlg.Filter = "All Files (*.*)|*.*||"
            objDlg.Flags = cdlOFNPathMustExist
            objDlg.ShowSave

            If Len(objDlg.FileName) > 0 Then
                Set objDoc = objSpy.ActiveDocument

                If Not (objDoc Is Nothing) Then
                    objDoc.SetPathName objDlg.FileName
                    objDoc.Save
                    Set objDoc = Nothing
                End If
            End If
        End If
```

```
        Set objSpy = Nothing
    End If
End Sub
```

## 25.3.5.2 OnUpdateCommand

**See also**

***Declaration:*** `OnUpdateCommand(nID as long, pXMLSpy as IDispatch) as SPYUpdateAction`

**Description**
The `OnUpdateCommand()` method is called each time the visible state of a button or menu item needs to be set. `nID` stores the command ID defined by the `ID` element of the respective `UIElement`.

`pXMLSpy` holds a reference to the dispatch interface of the `Application` object.

Possible return values to set the update state are:

```
spyEnable         = 1
spyDisable        = 2
spyCheck          = 4
spyUncheck        = 8
```

**Example**

```
Public Function IXMLSpyPlugIn_OnUpdateCommand(ByVal nID As Long, ByVal pXMLSpy As Object)
As SPYUpdateAction
    IXMLSpyPlugIn_OnUpdateCommand = spyDisable

    If (Not (pXMLSpy Is Nothing)) Then
        Dim objSpy As XMLSpyLib.Application
        Set objSpy = pXMLSpy

        If nID = 3 Or nID = 5 Then
            IXMLSpyPlugIn_OnUpdateCommand = spyEnable
        End If
        If nID = 4 Or nID = 6 Then
            If objSpy.Documents.Count > 0 Then
                IXMLSpyPlugIn_OnUpdateCommand = spyEnable
            Else
                IXMLSpyPlugIn_OnUpdateCommand = spyDisable
            End If
        End If
    End If
End Function
```

## 25.3.5.3 OnEvent

**See also**


© 2019-2025 Altova GmbH

***Declaration:*** `OnEvent(nEventID` as long, `arrayParameters` as `SAFEARRAY(VARIANT), pXMLSpy` as `IDispatch)` as VARIANT

**Description**

`OnEvent()` is called each time an event is raised from XMLSpy.

Possible values for `nEventID` are:

| | |
|---|---|
| On_BeforeStartEditing | = 1 |
| On_EditingFinished | = 2 |
| On_FocusChanged | = 3 |
| On_Beforedrag | = 4 |
| On_BeforeDrop | = 5 |
| On_OpenProject | = 6 |
| On_OpenDocument | = 7 |
| On_CloseDocument | = 8 |
| On_SaveDocument | = 9 |

Events available since XMLSpy 4r4:

| | |
|---|---|
| On_DocEditDragOver | = 10 |
| On_DocEditDrop | = 11 |
| On_DocEditKeyDown | = 12 |
| On_DocEditKeyUp | = 13 |
| On_DocEditKeyPressed | = 14 |
| On_DocEditMouseMove | = 15 |
| On_DocEditButtonUp | = 16 |
| On_DocEditButtonDown | = 17 |
| On_DocEditContextMenu | = 18 |
| On_DocEditPaste | = 19 |
| On_DocEditCut | = 20 |
| On_DocEditCopy | = 21 |
| On_DocEditClear | = 22 |
| On_DocEditSelectionChanged | = 23 |

Events available since XMLSpy 2004:

| | |
|---|---|
| On_DocEditDragOver | = 10 |

Events available since XMLSpy 2004r4 (type library version 1.4):

| | |
|---|---|
| On_BeforeOpenProject | = 25 |
| On_BeforeOpenDocument | = 26 |
| On_BeforeSaveDocument | = 27 |
| On_BeforeCloseDocument | = 28 |
| On_ViewActivation | = 29 |
| On_DocEditKeyboardEvent | = 30 |
| On_DocEditMouseEvent | = 31 |

Events available since XMLSpy 2006 SP1 (type library version 1.5):

| | |
|---|---|
| On_BeforeValidate | = 32 |

Events available since XMLSpy 2007 (type library version 1.6):

| | |
|---|---|
| On_BeforeShowSuggestions | = 33 |
| On_ProjectOpened | = 34 |
| On_Char | = 35 |

Events available since XMLSpy 2009 (type library version 2.2):

| | |
|---|---|
| On_Initialize | = 36 |
| On_Running | = 37 |
| On_Shutdown | = 38 |

Events available since XMLSpy 2012 (type library version 2.8):

| | |
|---|---|
| On_AuthenticBeforeSave | = 39 |
| On_AuthenticContextMenuActivated | = 40 |
| On_AuthenticLoad | = 41 |
| On_AuthenticToolbarButtonClicked | = 42 |
| On_AuthenticToolbarButtonExecuted | = 43 |
| On_AuthenticUserAddedXMLNode | = 44 |

The names of the events are the same as they appear in the Scripting Environment of XMLSpy. For IDE plug-ins the names used are immaterial. The events are identified using the `ID` value.

**`arrayParameters`** is an array which is filled with the parameters of the currently raised event. Order, type and meaning of the single parameters are available through the scripting environment of XMLSpy. The events module of a scripting project, contains predefined functions for all events prior to version 4.4. The parameters passed to the predefined functions are identical to the array elements of the `arrayParameters` parameter.

Events raised from the Authentic View of XMLSpy do not pass any parameters directly. An "event" object is used instead. The event object can be accessed through the Document object of the active document.

**`pXMLSpy`** holds a reference to the dispatch interface of the `Application` object of XMLSpy.

If the return value of `OnEvent()` is set, then neither the IDE plug-in, nor an event handler inside of the scripting environment will get this event afterwards. Please note that all IDE plug-ins get/process the event before the Scripting Environment does.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 25.3.5.4 GetUIModifications

**See also**

***Declaration:*** `GetUIModifications()` as String

**Description**

The `GetUIModifications()` method is called during initialization of the plug-in, to get the configuration XML data that defines the changes to the UI of XMLSpy. The method is called when the plug-in is loaded for the first time, and at every start of XMLSpy.

See also Configuration XML for a detailed description how to change the UI.

**Example**

```
Public Function IXMLSpyPlugIn_GetUIModifications() As String
    ' GetUIModifications() gets the XML file with the specified modifications of
    ' the UI from the config.xml file in the plug-in folder
    Dim strPath As String
    strPath = App.Path

    If Len(strPath) > 0 Then
        Dim fso As New FileSystemObject
        Dim file As file

        Set file = fso.GetFile(strPath & "\config.xml")

        If (Not (file Is Nothing)) Then
            Dim stream As TextStream
            Set stream = file.OpenAsTextStream(ForReading)

            ' this replaces the token '**path**' from the XML file with
            ' the actual installation path of the plug-in to get the image file
            Dim strMods As String
            strMods = stream.ReadAll
            strMods = Replace(strMods, "**path**", strPath)

            IXMLSpyPlugIn_GetUIModifications = strMods
        Else
            IXMLSpyPlugIn_GetUIModifications = ""
        End If
    End If
End Function
```

## 25.3.5.5 GetDescription

**See also**

***Declaration:*** `GetDescription()` as String

**Description**

`GetDescription()` is used to define the description string for the plug-in entries visible in the Customize dialog box.

### Example

```
Public Function IXMLSpyPlugIn_GetDescription() As String
    IXMLSpyPlugIn_GetDescription = "Sample Plug-in for XMLSpy;This Plug-in demonstrates the
implementation of a simple VisualBasic DLL as a Plug-in for XMLSpy."
End Function
```


© 2019-2025 Altova GmbH

# 25.4 ActiveX Integration

The XMLSpy user interface and the functionality described in this section can be integrated into custom applications that can consume ActiveX controls. ActiveX technology enables a wide variety of languages to be used for integration, such as C++, C#, VB.NET, HTML. (Note that ActiveX components integrated in HTML must be run with Microsoft Internet Explorer versions and platforms that support ActiveX). All components are full OLE Controls. Integration into Java is provided through wrapper classes.

> To integrate the ActiveX controls into your custom code, the XMLSpy Integration Package must be installed (see https://www.altova.com/components/download). Ensure that you install XMLSpy first, and then the XMLSpy Integration Package. Other prerequisites apply, depending on language and platform (see Prerequisites).

You can flexibly choose between two different levels of integration: application level and document level.

Integration at application level means embedding the complete interface of XMLSpy (including its menus, toolbars, panes, etc) as an ActiveX control into your custom application. For example, in the most simple scenario, your custom application could consist of only one form that embeds the XMLSpy graphical user interface. This approach is easier to implement than integration at document level but may not be suitable if you need flexibility to configure the XMLSpy graphical user interface according to your custom requirements.

Integration at document level means embedding XMLSpy into your own application piece-by-piece. This includes implementing not only the main XMLSpy control but also the main document editor window, and, optionally, any additional windows. This approach provides greater flexibility to configure the GUI, but requires advanced interaction with ActiveX controls in your language of choice.

The sections Integration at the Application Level and Integration at Document Level describe the key steps at these respective levels. The ActiveX Integration Examples section provides examples in C#, HTML, and Java. Looking through these examples will help you to make the right decisions quickly. The Object Reference section describes all COM objects that can be used for integration, together with their properties and methods.

For information about using XMLSpy as a Visual Studio plug-in, see XMLSpy in Visual Studio.

## 25.4.1 Prerequisites

To integrate the XMLSpy ActiveX control into a custom application, the following must be installed on your computer:

- XMLSpy
- The XMLSpy Integration Package, available for download at https://www.altova.com/components/download

To integrate the 64-bit ActiveX control, install the 64-bit versions of XMLSpy and XMLSpy Integration Package. For applications developed under Microsoft .NET platform with Visual Studio, both the 32-bit and 64-bit versions of XMLSpy and XMLSpy Integration Package must be installed, as explained below.

### Microsoft .NET (C#, VB.NET) with Visual Studio

To integrate the XMLSpy ActiveX control into a 32-bit application developed under Microsoft .NET, the following must be installed on your computer:

- Microsoft .NET Framework 4.0 or later
- Visual Studio 2012/2013/2015/2017/2019/2022
- XMLSpy 32-bit and XMLSpy Integration Package 32-bit
- The ActiveX controls must be added to the Visual Studio toolbox (see Adding the ActiveX Controls to the Toolbox).

If you want to integrate the 64-bit ActiveX control, the following prerequisites apply in addition to the ones above:

- XMLSpy 32-bit and XMLSpy Integration Package 32-bit must still be installed (this is required to provide the 32-bit ActiveX control to the Visual Studio designer, since Visual Studio runs on 32-bit)
- XMLSpy 64-bit and XMLSpy Integration Package 64-bit must be installed (provides the actual 64-bit ActiveX control to your custom application at runtime)
- In Visual Studio, create a 64-bit build configuration and build your application using this configuration. For an example, see Running the Sample C# Solution.

### Java

To integrate the XMLSpy ActiveX control into Java application using the Eclipse development environment, the following must be installed on your computer:

- Java Runtime Environment (JRE) or Java Development Kit (JDK) 7 or later
- Eclipse
- XMLSpy and XMLSpy Integration Package

**Note:** To run the 64-bit version of the XMLSpy ActiveX control, use a 64-bit version of Eclipse, as well as the 64-bit version of XMLSpy and the XMLSpy Integration Package.

### XMLSpy integration and deployment on client computers

If you create a .NET application and intend to distribute it to other clients, you will need to install the following on the client computer(s):

- XMLSpy
- The XMLSpy Integration Package
- The custom integration code or application.

## 25.4.2 Adding the ActiveX Controls to the Toolbox

To use the XMLSpy ActiveX controls in an application developed with Visual Studio, the controls must first be added to the Visual Studio Toolbox, as follows:

1. On the **Tools** menu of Visual Studio, click **Choose Toolbox Items**.
2. On the **COM Components** tab, select the check boxes next to the XMLSpyControl, XMLSpyControl Document, and XMLSpyControl Placeholder.

 © 2019-2025 Altova GmbH

In case the controls above are not available, follow the steps below:

1. On the **COM Components** tab, click **Browse**, and select the **XMLSpyControl.ocx** file from the XMLSpy installation folder. Remember that the XMLSpy Integration Package must be installed; otherwise, this file is not available, see Prerequisites.
2. If prompted to restart Visual Studio with elevated permissions, click **Restart under different credentials**.




If the steps above were successful, the XMLSpy ActiveX controls become available in the Visual Studio Toolbox.




**Note:** For an application-level integration, only the **XMLSpyControl** ActiveX control is used (see Integration at Application Level). The **XMLSpyControl Document** and **XMLSpyControl Placeholder** controls are used for document-level integration (see Integration at Document Level).

## 25.4.3 Integration at Application Level

Integration at application level allows you to embed the complete interface of XMLSpy into a window of your application. With this type of integration, you get the whole user interface of XMLSpy, including all menus, toolbars, the status bar, document windows, and helper windows. Customization of the application's user interface is restricted to what XMLSpy provides. This includes rearrangement and resizing of helper windows and customization of menus and toolbars.

The only ActiveX control you need to integrate is `XMLSpyControl`. Do not instantiate or access `XMLSpyControlDocument` or `XMLSpyControlPlaceHolder` ActiveX controls when integrating at application-level.

If you have any initialization to do or if you want to automate some behaviour of XMLSpy, use the properties, methods, and events described for `XMLSpyControl`. Consider using `XMLSpyControl.Application` for more complex access to XMLSpy functionality.

For an example that shows how the XMLSpy application can be embedded in an HTML page, see HTML Integration at Application Level.

 © 2019-2025 Altova GmbH

In C# or VB.NET with Visual Studio, the steps to create a basic, one-form application which integrates the XMLSpy ActiveX controls at application level are as follows:

1. Check that all prerequisites are met (see Prerequisites).
2. Create a new Visual Studio Windows Forms project with a new empty form.
3. If you have not done that already, add the ActiveX controls to the toolbox (see Adding the ActiveX Controls to the Toolbox).
4. Drag the **XMLSpyControl** from the toolbox onto your new form.
5. Select the **XMLSpyControl** on the form, and, in the Properties window, set the **IntegrationLevel** property to **ICActiveXIntegrationOnApplicationLevel**.




6. Create a build platform configuration that matches the platform under which you want to build (x86, x64). Here is how you can create the build configuration:

   a. Right-click the solution in Visual Studio, and select **Configuration Manager**.
   b. Under **Active solution platform**, select **New...** and then select the x86 or x64 configuration (in this example, **x86**).




You are now ready to build and run the solution in Visual Studio. Remember to build using the configuration that matches your target platform (x86, x64).

## 25.4.4 Integration at Document Level

Compared to integration at application level, integration at document level is a more complex, yet more flexible way to embed XMLSpy functionality into your application by means of ActiveX controls. With this approach, your code can access selectively the following parts of the XMLSpy user interface:

- Document editing window
- Project window
- Entry helper windows
- Validator output window
- XPath profiler window
- XPath dialog window
- XSLT/XQuery debugger windows

As mentioned in Integration at Application Level, for an ActiveX integration at application level, only one control is required, namely the **XMLSpyControl**. However, for an ActiveX integration at document level, XMLSpy functionality is provided by the following ActiveX controls:

- XMLSpyControl
- XMLSpyControl Document
- XMLSpyControl Placeholder

These controls are supplied by the **XMLSpyControl.ocx** file available in the application installation folder of XMLSpy. When you develop the ActiveX integration with Visual Studio, you will need to add these controls to the Visual Studio toolbox (see Adding the ActiveX Controls to the Toolbox).

The basic steps to integrate the ActiveX controls at document level into your application are as follows:

1. First, instantiate **XMLSpyControl** in your application. Instantiating this control is mandatory; it enables support for the **XMLSpyControl Document** and **XMLSpyControl Placeholder** controls mentioned above. It is important to set the `IntegrationLevel` property to **ICActiveXIntegrationOnDocumentLevel** (or "1"). To hide the control from the user, set its **Visible** property to **False**.

 © 2019-2025 Altova GmbH

**Note:** When integrating at document level, do not use the **Open** method of the **XMLSpyControl**; this might lead to unexpected results. Use the corresponding open methods of **XMLSpyControl Document** and **XMLSpyControl PlaceHolder** instead.

2. Create at least one instance of **XMLSpyControl Document** in your application. This control supplies the document editing window of XMLSpy to your application and can be instantiated multiple times if necessary.

   Use the method **Open** to load any existing file. To access document-related functionality, use the **Path** and **Save** or methods and properties accessible via the property **Document**.

**Note:** The control does not support a read-only mode. The value of the property **ReadOnly** is ignored.

3. Optionally, add to your application the **XMLSpyControl Placeholder** control for each additional window (other than the document window) that must be available to your application.

   Instances of **XMLSpyControl PlaceHolder** allow you to selectively embed additional windows of XMLSpy into your application. The window kind (for example, Project window) is defined by the property **PlaceholderWindowID**. Therefore, to set the window kind, set the property **PlaceholderWindowID**. For valid window identifiers, see XMLSpyControlPlaceholderWindow.

**Note:** Use only one **XMLSpyControl PlaceHolder** for each window identifier.

For placeholder controls that select the XMLSpy project window, additional methods are available. Use **OpenProject** to load a XMLSpy project. Use the property Project and the methods and properties from the XMLSpy automation interface to perform any other project related operations.

For example, in C# or VB.NET with Visual Studio, the steps to create a basic, one-form application which integrates the XMLSpy ActiveX controls at document level could be similar to those listed below. Note that your application may be more complex if necessary; however, the instructions below are important to understand the minimum requirements for an ActiveX integration at document level.

1. Create a new Visual Studio Windows Forms project with a new empty form.
2. If you have not done that already, add the ActiveX controls to the toolbox (see Adding the ActiveX Controls to the Toolbox).
3. Drag the **XMLSpyControl** from the toolbox onto your new form.
4. Set the **IntegrationLevel** property of the **XMLSpyControl** to **ICActiveXIntegrationOnDocumentLevel**, and the **Visible** property to **False**. You can do this either from code or from the **Properties** window.
5. Drag the **XMLSpyControl Document** from the toolbox onto the form. This control provides the main document window of XMLSpy to your application, so you may need to resize it to a reasonable size for a document.
6. Optionally, add one or more **XMLSpyControl Placeholder** controls to the form (one for each additional window type that your application needs, for example, the **Project** window). You will typically want to place such additional placeholder controls either below or to the right or left of the main document control, for example:




7. Set the **PlaceholderWindowID** property of each **XMLSpyControl Placeholder** control to a valid window identifier. For the list of valid values, see XMLSpyControlPlaceholderWindow.
8. Add commands to your application (at minimum, you will need to open, save and close documents), as shown below.

## Querying XMLSpy Commands

When you integrate at document level, no XMLSpy menu or toolbar is available to your application. Instead, you can retrieve the required commands, view their status, and execute them programmatically, as follows:

- To retrieve all available commands, use the `CommandsList` property of the **XMLSpyControl**.
- To retrieve commands organized according to their menu structure, use the `MainMenu` property.
- To retrieve commands organized by the toolbar in which they appear, use the `Toolbars` property.
- To send commands to XMLSpy, use the `Exec` method.
- To query if a command is currently enabled or disabled, use the `QueryStatus` method.

This enables you to flexibly integrate XMLSpy commands into your application's menus and toolbars.

Your installation of XMLSpy also provides you with command label images used within XMLSpy. See the folder **<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\Images** of your XMLSpy installation for icons in GIF format. The file names correspond to the command names as they are listed in the Command Reference section.

 © 2019-2025 Altova GmbH

### General considerations

To automate the behaviour of XMLSpy, use the properties, methods, and events described for the **XMLSpyControl**, **XMLSpyControl Document**, and **XMLSpyControl Placeholder**.

For more complex access to XMLSpy functionality, consider using the following properties:

- `XMLSpyControl.Application`
- `XMLSpyControlDocument.Document`
- `XMLSpyControlPlaceHolder.Project`

These properties give you access to the XMLSpy automation interface (XMLSpyAPI)

**Note:** To open a document, always use `XMLSpyControlDocument.Open` or `XMLSpyControlDocument.New` on the appropriate document control. To open a project, always use `XMLSpyControlPlaceHolder.OpenProject` on a placeholder control embedding a XMLSpy project window.

For examples that show how to instantiate and access the necessary controls in different programming environments, see ActiveX Integration Examples.

## 25.4.5 ActiveX Integration Examples

This section contains examples of XMLSpy document-level integration using different container environments and programming languages. Source code for all examples is available in the folder `<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX` of your XMLSpy installation.

### 25.4.5.1 C#

A basic ActiveX integration example solution for C# and Visual Studio is available in the folder `<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\C#`. Before you compile the source code and run the sample, make sure that all prerequisites are met (see Running the Sample C# Solution).

#### 25.4.5.1.1 Running the Sample C# Solution

The sample Visual Studio solution available in the folder **<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\C#** illustrates how to consume the XMLSpy ActiveX controls. Before attempting to build and run this solution, note the following steps:

##### Step 1: Check the prerequisites

Visual Studio 2010 or later is required to open the sample solution. For the complete list of prerequisites, see Prerequisites.

##### Step 2: Copy the sample to a directory where you have write permissions

To avoid running Visual Studio as an Administrator, copy the source code to a directory where you have write permissions, instead of running it from the default location.

## Step 3: Check and set all required control properties

The sample application contains one instance of XMLSpyControlDocument and one instance of XMLSpyControlPlaceHolder controls. Double-check that the following properties of these controls are set as shown in the table below:

| Control name | Property | Property value |
|---|---|---|
| XMLSpyControl | IntegrationLevel | ICActiveXIntegrationOnDocumentLevel |
| XPathDialog | PlaceholderWindowID | 16 |

Here is how you can view or set the properties of an ActiveX control:

1. Open the **MDIMain.cs** form in the designer window.

**Note:** On 64-bit Windows, it may be necessary to change the build configuration of the Visual Studio solution to "x86" **before** opening the designer window. If you need to build the sample as a 64-bit application, see Prerequisites.




2. Open the **Document Outline** window of Visual Studio (On the **View** menu, click **Other Windows | Document Outline**).




3. Click an ActiveX control in the **Document Outline** window, and edit its required property in the **Properties** window, for example:

 © 2019-2025 Altova GmbH




## Step 4: Set the build platform

- Create a build platform configuration that matches the platform under which you want to build (x86, x64). Here is how you can create the build configuration:

  a. Right-click the solution in Visual Studio, and select **Configuration Manager**.
  b. Under **Active solution platform**, select **New...** and then select the x86 or x64 configuration (in this example, **x86**).



You are now ready to build and run the solution in Visual Studio. Remember to build using the configuration that matches your target platform (x86, x64); otherwise, runtime errors might occur.

On running the sample, the main MDI Frame window is created and contains an editing window with an empty XML document and a XPath Dialog window of XMLSpy at the bottom. Use **File | Open** to open any XML file from the XMLSpy examples folder. The file is loaded and displayed. After you load the document, you can start using the XPath dialog. Note that you may need to slightly drag the lower-right corner of the form to cause the dialog to redraw itself and display its contents.

## 25.4.5.2 HTML

The code listings in this section show how to integrate the XMLSpyControl at application level and document level. Source code for all examples is available in the folder `<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\HTML` of your XMLSpy installation.

**Note:** ActiveX controls in an HTML page are supported only by Internet Explorer when it runs as a 32-bit application. When Internet Explorer 10 or 11 runs in 64-bit mode, it does not load ActiveX controls. The default browser security settings will normally block ActiveX, so you will need to explicitly allow blocked content to run on the page when prompted by Internet Explorer.

### 25.4.5.2.1 HTML Integration at Application Level

This example shows a simple integration of the XMLSpy control at application-level into a HTML page. The integration is described in the following sections:

- Instantiate a XMLSpyControl in HTML code.
- Implement buttons to load documents and automate code-generation tasks.
- Define actions for some application events.

The code for this example is available at the following location in your XMLSpy installation: `<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\HTML\XMLSpyActiveX_ApplicationLevel.htm`.

#### *25.4.5.2.1.1 Instantiate the Control*

The HTML `Object` tag is used to create an instance of the XMLSpyControl. The `Classid` is that of XMLSpyControl. Width and height specify the window size. No additional parameters are necessary, since application-level is the default.

```
<OBJECT id="objXMLSpyControl"
        Classid="clsid:a258bba2-3835-4c16-8590-72b44f52c471"
        width="1000"
        height="700"
        VIEWASTEXT>
</OBJECT>
```

 © 2019-2025 Altova GmbH

### 25.4.5.2.1.2 Add Button to Open Default Document

As a simple example of how to automate some tasks, we add a button to the page:

```
<input type="button" value="Open OrgChart.pxf" onclick="BtnOpenMEFile()">
```

When clicked, a predefined document will be opened in the XMLSpyControl. The `MakeAbsolutePath` method creates an absolute path using the location of the script as a base path.

```
function BtnOpenMEFile()
{
   var strPath = MakeAbsolutePath("OrgChart.pxf");
   var objDoc = objXMLSpyControl.Open(strPath );

   if (objDoc == null)
      alert("Unable to locate Orgchart.pxf at: " + objXMLSpyControl.BaseHref);
}
```

### 25.4.5.2.1.3 Add Buttons for Code Generation

For direct access, we want to have a button that will validate the current document. The method is similar to that used in the previous section.

First comes the button:

```
<input type="button" value="Validate" onclick="BtnValidate()">
```

Then we provide the script that will validate the current document.

```
// ---------------------------------------------------------------------
// check validity of current document.
// if validation fails, show validation result in alert box .
function BtnValidate()
{
   // get top-level object of automation interface
   var objApp = objXMLSpyControl.Application;

   // get the active document
   var objDocument = objApp.ActiveDocument;

   if ( objDocument == null )
      alert( "no active document found" );
   else
   {
      // define as arrays to support their usage as return parameters
      var errorText = new Array(1);
      var errorPos = new Array(1);
```

```
      var badData = new Array(1);

      var valid = objDocument.IsValid(errorText, errorPos, badData);

      if (! valid)
      {
            // compose the error description
            var text = errorText;

            // access that XMLData object only if filled in
            if (badData[0] != null)
               text += "(" + badData[0].Name + "/" + badData[0].TextValue + ")";


            alert("Validation error[" + errorPos + "]: " + text);
      }
      else
         alert("Document is valid");
   }
}
```

### 25.4.5.2.1.4 Connect to Custom Events

The example implements two event callbacks for XMLSpyControl custom events to show the principle:

```
<!-- ---------------------------------------------------------- -->
<!--  custom event 'OnDocumentOpened" of XMLSpyControl object  -->
<SCRIPT FOR="objXMLSpyControl" event="OnDocumentOpened( objDocument )"
LANGUAGE="javascript">
   // alert("Document '" + objDocument.Name + "' opend!");
</SCRIPT>

<!-- ---------------------------------------------------------- -->
<!--  custom event 'OnDocumentClosed" of XMLSpyControl object  -->
<SCRIPT FOR="objXMLSpyControl" event="OnDocumentClosed( objDocument )"
LANGUAGE="javascript">
   // alert("Document '" + objDocument.Name + "' closed!");
</SCRIPT>
```

### 25.4.5.2.2 HTML Integration at Document Level

This example shows an integration of the XMLSpy control at document-level into a HTML page. The following topics are covered:

- Instantiate a XMLSpyControl ActiveX control object in HTML code
- Instantiate a XMLSpyControlDocument ActiveX control to allow editing a XMLSpy file
- Instantiate one XMLSpyControlPlaceHolder to alternatively host one of the XMLSpy helper windows
- Instantiate one XMLSpyControlPlaceHolder ActiveX control to show the XMLSpy validation output window

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Create a simple custom toolbar for some heavy-used XMLSpy commands
- Add some more buttons that use the COM automation interface of XMLSpy
- Use event handlers to update command buttons

This example is available in its entirety in the file `XMLSpyActiveX_DocumentLevel.htm` within the `<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\HTML\` folder of your XMLSpy installation.

#### 25.4.5.2.2.1 Instantiate the XMLSpyControl

The HTML `OBJECT` tag is used to create an instance of the XMLSpyControl. The Classid is that of XMLSpyControl. Width and height are set to 0 since we use this control as manager control without use for its user interface. The integration level is specified as a parameter within the `OBJECT` tag.

```
<object id="objXMLSpyX" classid="clsid:a258bba2-3835-4c16-8590-72b44f52c471" width="0"
height="0" VIEWASTEXT>
   <param name="IntegrationLevel" value="1">
</object>
```

#### 25.4.5.2.2.2 Create Editor Window

The HTML `OBJECT` tag is used to embed an editing window. The additional custom parameter specifies that the control is to be initialized with a new empty document.

```
<object id="objDoc1" classid="clsid:52A552E6-2AB8-4e3e-B545-BE998233DDA0" width="600"
height="500" VIEWASTEXT>
   <param name="NewDocument">
</object>
```

#### 25.4.5.2.2.3 Create Placeholder for Helper Windows

The **XMLSpyControlPlaceHolder** control is required to host an application helper window, see also Integration at Document Level. In the code listing below, the HTML `object` tag is used to instantiate a control that will host the **Output** window by default (`PlaceholderWindowID` is 3).

```
<!-- create helper window placeholder control.           -->
<!-- the editor with focus will automatically direct its -->
<!-- output to the appropriate helper window.            -->
<object id="objOutputWindow" classid="clsid:135DEEF4-6DF0-47c2-8F8C-F145F5F3F672"
width="200" height="200" VIEWASTEXT>
   <param name="PlaceholderWindowID" value="3">
</object>
```

The HTML page also includes an example object that can host any entry helper window:

```
<!-- create helper window placeholder control.           -->
<!-- the editor with focus will automatically direct its -->
<!-- output to the appropriate helper window.            -->
<object id="objEHWindow" classid="clsid:135DEEF4-6DF0-47c2-8F8C-F145F5F3F672" width="200"
 height="200" VIEWASTEXT>
   <param name="PlaceholderWindowID" value="0">
</object>
```

It is possible to repopulate the object above with a different helper window by clicking the following buttons:

```
<!-- create buttons to switch between helper windows shown -->
<!-- in this placeholde window.                            -->
<tr border="0">
   <td align="center">
      <input type="button" value="EH - Elements" onclick="BtnHelperWindow(0)">
   </td>
</tr>
<tr align="center">
   <td align="center">
      <input type="button" value="EH - Attributes" onclick="BtnHelperWindow(1)">
   </td>
</tr>
<tr align="center">
   <td align="center">
      <input type="button" value="EH - Entities" onclick="BtnHelperWindow(2)">
   </td>
</tr>
```

When clicked, these buttons call the `BtnHelperWindow` method, which reassigns the `PlaceholderWindowID` of the control, and thus causes the ActiveX object to display a different helper window.

```
// specify which of the helper windows shall be shown in the placeholder control.
function BtnHelperWindow(i_ePlaceholderWindowID)
{
   objPlaceholderWindow.PlaceholderWindowID = i_ePlaceholderWindowID;
}
```

For the list of possible values of `PlaceholderWindowID`, see `XMLSpyControlPlaceholderWindow`.

### *25.4.5.2.2.4 Create a Custom Toolbar*

The example HTML page also includes a custom toolbar (intended as a replica of the XMLSpy menu). The custom toolbar consists of buttons with images of XMLSpy commands, for example:

```
<button id="btnWellFormed" title="Check Well-formedness" onclick="BtnDoCommand(34049)">
   <img src="..\Images\IDC_CHECK_WELL_FORM.gif" width="16" height="16" />
</button>
<button id="btnValidate" title="Validate" onclick="BtnDoCommand(34174)">
```

 © 2019-2025 Altova GmbH

```
   <img src="..\Images\IDC_VALIDATE.gif" width="16" height="16" />
</button>
```

The names of button images correspond to the command ID numbers, see Command Reference. On clicking the button, the corresponding command ID is sent to the main control and executed:

```
// perform any command specified by cmdID.
// command routing includes application, active document and view.
function BtnDoCommand(cmdID)
{
   objXMLSpyX.Exec( cmdID );
   msgtext.innerText = "Command " + cmdID + " performed.";
}
```

### 25.4.5.2.2.5 Create More Buttons

In the example, we add some more buttons to show some automation code.

```
<!-- add some buttons associated with above editor.               -->
<!-- generation of code is now implemented using the XMLSpy automation  -->
<!-- interface to select a target folder without prompting the user.      -->
<p>
   <input type="button" value="New File" onclick="BtnNewFile(objDoc1)">
   <input type="button" value="Save File" onclick="BtnSaveFile(objDoc1)">
   <input type="text" title="Path" id="strPath" width="150">
   <input type="button" value="Open OrgChart.pxf" onclick="BtnOpenFile(objDoc1,
'OrgChart.pxf')">
</p>
```

The corresponding JavaScript looks like this:

```
// ------------------------------------------------------------------
// open a new empty document in the specified document control window.
function BtnNewFile(objDocCtrl)
{
   objDocCtrl.Open("");
   objDocCtrl.setActive();
}

// ------------------------------------------------------------------
// Saves the current file in the specified document control window.
function BtnSaveFile(objDocCtrl)
{
   if(objDocCtrl.Path.length > 0)
objDocCtrl.Save();
   else
   {
if(strPath.value.length > 0)
```

```
{
   objDocCtrl.Path = strPath.value;
   objDocCtrl.Save();
}
else
{
   alert("Please set path for the document first!");
   strPath.focus();
}
   }

   objDocCtrl.setActive();
}

// ---------------------------------------------------------
// open a document in the specified document control window.
function BtnOpenFile(objDocCtrl, strFileName)
{
   // do not use XMLSpyX.Application.OpenDocument(...) to open a document,
   // since then XMLSpyControl wouldn't know a control window to show
   // the document in. Instead:

   var strPath = MakeAbsolutePath(strFileName);
   DoOpenFile(objDocCtrl, strPath);
}
```

#### *25.4.5.2.2.6 Create Event Handler to Update Button Status*

Availability of a command may vary with every mouse click or keystroke. The custom event `OnUpdateCmdUI` of XMLSpyControl gives us an opportunity to update the enabled/disabled state of buttons associated with XMLSpy commands. The method `XMLSpyControl.QueryStatus` is used to query whether a command is enabled or not.

```
<!--  custom event 'OnUpdateCmdUI" of XMLSpyControl object  -->
function objXMLSpyX::OnUpdateCmdUI()
{
   if ( document.readyState == "complete" )// 'complete'
   {
      // update status of buttons
      btnWellFormed.disabled =  ! (objDoc1.QueryStatus(34049) & 0x02);   // not enabled
      btnValidate.disabled =  ! (objDoc1.QueryStatus(34174) & 0x02);   // not enabled
   }
}
```

### 25.4.5.3 Java

XMLSpy ActiveX components can be accessed from Java code. Java integration is provided by the libraries listed below. These libraries are available in the folder `<ApplicationFolder>\Examples\JavaAPI` of your

 © 2019-2025 Altova GmbH

XMLSpy installation, after you have installed both XMLSpy and the XMLSpy Integration Package (see also Prerequisites).

- `AltovaAutomation.dll`: a JNI wrapper for Altova automation servers (in case of the 32-bit installation of XMLSpy)
- `AltovaAutomation_x64.dll`: a JNI wrapper for Altova automation servers (in case of the 64-bit installation of XMLSpy)
- `AltovaAutomation.jar`: Java classes to access Altova automation servers
- `XMLSpyActiveX.jar`: Java classes that wrap the XMLSpy ActiveX interface
- `XMLSpyActiveX_JavaDoc.zip`: a Javadoc file containing help documentation for the Java interface

**Note:** In order to use the Java ActiveX integration, the .dll and .jar files must be included in the Java class search path.

## Example Java project

An example Java project is supplied with your product installation. You can test the Java project and modify and use it as you like. For more details, see Example Java Project.

## Rules for mapping the ActiveX Control names to Java

For the documentation of ActiveX controls, see Object Reference. Note that the object naming conventions are slightly different in Java compared to other languages. Namely, the rules for mapping between the ActiveX controls and the Java wrapper are as follows:

- ***Classes and class names***
  For every component of the XMLSpy ActiveX interface a Java class exists with the name of the component.

- ***Method names***
  Method names on the Java interface are the same as used on the COM interfaces but start with a small letter to conform to Java naming conventions. To access COM properties, Java methods that prefix the property name with get and set can be used. If a property does not support write-access, no setter method is available. Example: For the `IntegrationLevel` property of the XMLSpyControl, the Java methods `getIntegrationLevel` and `setIntegrationLevel` are available.

- ***Enumerations***
  For every enumeration defined in the ActiveX interface, a Java enumeration is defined with the same name and values.

- ***Events and event handlers***
  For every interface in the automation interface that supports events, a Java interface with the same name plus 'Event' is available. To simplify the overloading of single events, a Java class with default implementations for all events is provided. The name of this Java class is the name of the event interface plus '`DefaultHandler`'. For example:
  `XMLSpyControl`: Java class to access the application
  `XMLSpyControlEvents`: Events interface for the XMLSpyControl
  `XMLSpyControlEventsDefaultHandler`: Default handler for `XMLSpyControlEvents`

## Exceptions to mapping rules

There are some exceptions to the rules listed above. These are listed below:

| Interface | Java name |
|---|---|
| `XMLSpyControlDocument`, method `New` | `newDocument` |
| `Document`, method `SetEncoding` | `setFileEncoding` |
| `AuthenticView`, method `Goto` | `gotoElement` |
| `AuthenticRange`, method `Goto` | `gotoElement` |
| `AuthenticRange`, method `Clone` | `cloneRange` |

## This section

This section shows how some basic XMLSpy ActiveX functionality can be accessed from Java code. It is organized into the following sub-sections:

- Example Java Project
- Creating the ActiveX Controls
- Loading Data in the Controls
- Basic Event Handling
- Menus
- UI Update Event Handling
- Creating an XML Tree

### 25.4.5.3.1 Example Java Project

The XMLSpy installation package contains an example Java project, located in the ActiveX Examples folder of the application folder: `<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\Java\`.

The Java example shows how to integrate the XMLSpyControl in a common desktop application created with Java. You can test it directly from the command line using the batch file `BuildAndRun.bat`, or you can compile and run the example project from within Eclipse. See below for instructions on how to use these procedures.

## File list

The Java examples folder contains all the files required to run the example project. These files are listed below:

| | |
|---|---|
| `.classpath` | Eclipse project helper file |
| `.project` | Eclipse project file |
| `AltovaAutomation.dll` | Java-COM bridge: DLL part (for the 32-bit installation) |
| `AltovaAutomation_x64.dll` | Java-COM bridge: DLL part (for the 64-bit installation) |
| `AltovaAutomation.jar` | Java-COM bridge: Java library part |
| `BuildAndRun.bat` | Batch file to compile and run example code from the command line prompt. Expects folder where Java Virtual Machine resides as parameter. |
| `XMLSpyActiveX.jar` | Java classes of the XMLSpy ActiveX control |


© 2019-2025 Altova GmbH

| | |
|---|---|
| XMLSpyActiveX_JavaDoc.zip | Javadoc file containing help documentation for the Java API |
| XMLSpyContainer.java | Java example source code |
| XMLSpyContainerEventHandler.java | Java example source code |
| XMLTreeDialog.java | Java example source code |

## What the example does

The example places one XMLSpy document editor window, the XMLSpy project window, the XMLSpy XPath window and an XMLSpy entry helper in an AWT frame window. It reads out the File menu defined for XMLSpy and creates an AWT menu with the same structure. You can use this menu or the project window to open and work with files in the document editor.

You can modify the example in any way you like.

The following specific features are described in code listings:

- Creating the ActiveX Controls: Starts XMLSpy, which is registered as an automation server, or activates XMLSpy if it is already running.
- Loading Data in the Controls: Locates one of the example documents installed with XMLSpy and opens it.
- Basic Event Handling: Changes the view of all open documents to Text View. The code also shows how to iterate through open documents.
- Menus: Validates the active document and shows the result in a message box. The code shows how to use output parameters.
- UI Update Event Handling: Shows how to handle XMLSpy events.
- Creating an XML Tree: Shows how to create an XML tree and prepare it for modal activation.

## Updating the path to the Examples folder

Before running the provided sample, you may need to edit the **XMLSpyContainer.java** file. Namely, check that the following path refers to the actual folder where the XMLSpy example files are stored on your operating system:

```
// Locate samples installed with the product.
final String strExamplesFolder = System.getenv( "USERPROFILE" ) + "\\Documents\\Altova\
\XMLSpy2025\\XMLSpyExamples\\";
```

## Running the example from the command line

To run the example from the command line:

1. Check that all prerequisites are met (see Prerequisites).
2. Open a command prompt window, change the current directory to the sample Java project folder, and type:

   ```
   buildAndRun.bat "<Path-to-the-Java-bin-folder>"
   ```

3. Press **Enter**.

The Java source in `XMLSpyContainer.java` will be compiled and then executed.

### Compiling and running the example in Eclipse

To import the sample Java project into Eclipse:

1. Check that all prerequisites are met (see Prerequisites).
2. On the **File** menu, click **Import**.
3. Select **Existing Projects into Workspace**, and browse for the Eclipse project file located at `<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\Java\`. Since you may not have write-access in this folder, it is recommended to select the **Copy projects into workspace** check box on the Import dialog box.

To run the example application, right-click the project in Package Explorer and select the command **Run as | Java Application**.

Help for Java API classes is available through comments in code as well as the Javadoc view of Eclipse. To enable the Javadoc view in Eclipse, select the menu command **Window | Show View | JavaDoc**.

## 25.4.5.3.2 Creating the ActiveX Controls

The code listing below show how ActiveX controls can be created. The constructors will create the Java wrapper objects. Adding these Canvas-derived objects to a panel or to a frame will trigger the creation of the wrapped ActiveX object.

```
01  /**
02  * XMLSpy manager control - always needed
03  */
04    public static XMLSpyControl         xmlSpyControl = null;
05
06  /**
07  * XMLSpy document editing control
08  */
09    public static XMLSpyControlDocument     xmlSpyDocument = null;
10
11  /**
12  * Tool windows - XMLSpy place-holder controls
13  */
14    private static XMLSpyControlPlaceHolder   xmlSpyProjectToolWindow = null;
15    private static XMLSpyControlPlaceHolder   xmlSpyXpathToolWindow = null;
16    private static XMLSpyControlPlaceHolder   xmlSpyEHAttributeToolWindow = null;
17
18  // Create the XMLSpy ActiveX control; the parameter determines that we want
19  // to place document controls and place-holder controls individually.
20  // It gives us full control over the menu, as well.
21     xmlSpyControl = new XMLSpyControl(
       ICActiveXIntegrationLevel.ICActiveXIntegrationOnDocumentLevel.getValue() );
22     xmlSpyDocument = new XMLSpyControlDocument();
23     xmlSpyDocument.setPreferredSize( new Dimension ( 640, 480 ) );
24
25  // Create a project window and open the sample project in it
26     xmlSpyProjectToolWindow = new XMLSpyControlPlaceHolder(
```

 © 2019-2025 Altova GmbH

```
27      XMLSpyControlPlaceholderWindow.XMLSpyControlProjectWindowToolWnd.getValue() );
28      xmlSpyProjectToolWindow.setPreferredSize( new Dimension( 200, 200 ) );
29      xmlSpyXpathToolWindow = new XMLSpyControlPlaceHolder(
        XMLSpyControlPlaceholderWindow.XMLSpyControlXPathDialogToolWnd.getValue() );
30      xmlSpyEHAttributeToolWindow = new XMLSpyControlPlaceHolder(
        XMLSpyControlPlaceholderWindow.XMLSpyControlEntryHelperTopToolWnd.getValue() );
31
32      frame.add( xmlSpyControl, BorderLayout.NORTH );
33      frame.add( xmlSpyDocument, BorderLayout.CENTER );
34      southPanel.add( xmlSpyProjectToolWindow );
35      southPanel.add( xmlSpyXpathToolWindow );
36      southPanel.add( xmlSpyEHAttributeToolWindow );
```

### 25.4.5.3.3 Loading Data in the Controls

The code listing below show how data can be loaded in the ActiveX controls.

```
1     // Locate samples installed with the product.
2        final String strExamplesFolder = System.getenv( "USERPROFILE" ) +
         "\\Documents\\Altova\\XMLSpy2025\\Examples\\";
3        xmlSpyProjectToolWindow.openProject( strExamplesFolder  + "Examples.spp" );
```

### 25.4.5.3.4 Basic Event Handling

The code listing below shows how basic events can be handled. When calling the XMLSpyControl's `open` method, or when trying to open a file via the menu or Project tree, the `onOpenedOrFocused` event is sent to the attached event handler. The basic handling for this event is opening the file by calling the XMLSpyDocumentControl's `open` method.

```
01        // Open the PXF file when button is pressed
02        btnOpenPxf.addActionListener( new ActionListener() {
03          public void actionPerformed(ActionEvent e) {
04            try {
05              xmlSpyControl.open( strExamplesFolder + "OrgChart.pxf" );
06            } catch (AutomationException e1) {
07              e1.printStackTrace();
08            }
09          }
10        } );
11        public void onOpenedOrFocused( String i_strFileName, boolean
i_bOpenWithThisControl, boolean i_bFileAlreadyOpened ) throws AutomationException
12    {
13      // Handle the New/Open events coming from the Project tree or from the menus
14      if ( !i_bFileAlreadyOpened )
15      {
16        // This is basically an SDI interface, so open the file in the already existing
document control
17        try {
18          XMLSpyContainer.xmlSpyDocument.open( i_strFileName );
19          XMLSpyContainer.xmlSpyDocument.requestFocusInWindow();
20        } catch (Exception e) {
21          e.printStackTrace();
22        }
```

```
23      }
24    }
```

### 25.4.5.3.5 Menus

The code listing below shows how menu items can be created. Each `XMLSpyCommand` object gets a corresponding `MenuItem` object, with the `ActionCommand` set to the ID of the command. The actions generated by all menu items are handled by the same function, which can perform specific handlings (like reinterpreting the closing mechanism) or can delegate the execution to the `XMLSpyControl` object by calling its `exec` method. The `menuMap` object that is filled during menu creation is used later (see section [UI Update Event Handling](#)).

```
01  // Load the file menu when the button is pressed
02        btnMenu.addActionListener( new ActionListener() {
03          public void actionPerformed(ActionEvent e) {
04            try {
05              // Create the menubar that will be attached to the frame
06              MenuBar mb = new MenuBar();
07              // Load the main menu's first item - the File menu
08              XMLSpyCommand xmlSpyMenu =
xmlSpyControl.getMainMenu().getSubCommands().getItem( 0 );
09              // Create Java menu items from the Commands objects
10              Menu fileMenu = new Menu();
11              handlerObject.fillMenu( fileMenu, xmlSpyMenu.getSubCommands() );
12              fileMenu.setLabel( xmlSpyMenu.getLabel().replace( "&", "" ) );
13              mb.add( fileMenu );
14              frame.setMenuBar( mb );
15              frame.validate();
16            } catch (AutomationException e1) {
17              e1.printStackTrace();
18            }
19            // Disable the button when the action has been performed
20            ((AbstractButton) e.getSource()).setEnabled( false );
21          }
22        } ) ;
23 /** * Populates a menu with the commands and submenus contained in an XMLSpyCommands
object  */
24        public void fillMenu(Menu newMenu, XMLSpyCommands xmlSpyMenu) throws
AutomationException
25    {
26      // For each command/submenu in the xmlSpyMenu
27      for ( int i = 0 ; i < xmlSpyMenu.getCount() ; ++i  )
28      {
29        XMLSpyCommand xmlSpyCommand = xmlSpyMenu.getItem( i );
30        if ( xmlSpyCommand.getIsSeparator() )
31          newMenu.addSeparator();
32        else
33        {
34          XMLSpyCommands subCommands = xmlSpyCommand.getSubCommands();
35          // Is it a command (leaf), or a submenu?
36          if ( subCommands.isNull() || subCommands.getCount() == 0 )
37          {
38            // Command -> add it to the menu, set its ActionCommand to its ID and store it
in the menuMap
39            MenuItem mi = new MenuItem( xmlSpyCommand.getLabel().replace( "&", "" ) );
```

```
40            mi.setActionCommand( "" + xmlSpyCommand.getID() );
41            mi.addActionListener( this );
42            newMenu.add( mi );
43            menuMap.put( xmlSpyCommand.getID(), mi );
44          }
45          else
46          {
47            // Submenu -> create submenu and repeat recursively
48            Menu newSubMenu = new Menu();
49            fillMenu( newSubMenu, subCommands );
50            newSubMenu.setLabel( xmlSpyCommand.getLabel().replace( "&", "" ) );
51            newMenu.add( newSubMenu );
52          }
53        }
54      }
55    }
56
57     /**
58     * Action handler for the menu items
59     * Called when the user selects a menu item; the item's action command corresponds to
the command table for XMLSpy
60     */
61    public void actionPerformed( ActionEvent e )
62    {
63      try
64      {
65        int iCmd = Integer.parseInt( e.getActionCommand() );
66        // Handle explicitly the Close commands
67        switch ( iCmd )
68        {
69          case 57602:       // Close
70          case 34050:       // Close All
71            XMLSpyContainer.initXmlSpyDocument();
72            break;
73          default:
74            XMLSpyContainer.xmlSpyControl.exec( iCmd );
75            break;
76        }
77      }
78      catch ( Exception ex )
79      {
80        ex.printStackTrace();
81      }
82
83    }
```

### 25.4.5.3.6 UI Update Event Handling

The code listing below shows how a UI-Update event handler can be created.

```
01 /**
02     * Call-back from the XMLSpyControl.
03     * Called to enable/disable commands
04     */
05    @Override
06    public void onUpdateCmdUI() throws AutomationException
```

```
07   {
08     // A command should be enabled if the result of queryStatus contains the Supported
(1) and Enabled (2) flags
09     for ( java.util.Map.Entry<Integer, MenuItem> pair : menuMap.entrySet() )
10
      pair.getValue().setEnabled( XMLSpyContainer.xmlSpyControl.queryStatus( pair.getKey()
) > 2 );
11   }
12    /**
13    * Call-back from the XMLSpyControl.
14    * Usually called while enabling/disabling commands due to UI updates
15    */
16   @Override
17   public boolean onIsActiveEditor( String i_strFilePath ) throws AutomationException
18   {
19     try {
20       return
XMLSpyContainer.xmlSpyDocument.getDocument().getFullName().equalsIgnoreCase( i_strFilePath
);
21     } catch ( Exception e ) {
22       return false;
23     }
24   }
```

### 25.4.5.3.7 Creating an XML Tree

The listing below loads an XML data object as nodes in a tree.

```
01 // access required XMLSpy Java-COM classes
02 import com.altova.automation.XMLSpy.XMLData;
03
04 // access AWT and Swing components
05 import java.awt.*;
06 import javax.swing.*;
07 import javax.swing.tree.*;
08
09 /**
10  * A simple example of a tree control loading the structure from an XMLData object.
11  * The class receives an XMLData object, loads its nodes in a JTree, and prepares
12  * for modal activation.
13  *
14  * Feel free to modify and extend this sample.
15  *
16  * @author Altova GmbH
17  */
18 class XMLTreeDialog extends JDialog
19 {
20   /**
21    * The tree control
22    */
23   private JTree myTree;
24
25   /**
26    * Root node of the tree control
27    */
```

```
28   private DefaultMutableTreeNode top ;
29
30   /**
31    * Constructor that prepares the modal dialog containing the filled tree control
32    * @param xml   The data to be displayed in the tree
33    * @param parent  Parent frame
34    */
35   public XMLTreeDialog( XMLData xml, Frame parent )
36   {
37     // Construct the modal dialog
38     super( parent, "XML tree", true );
39     // Arrange controls in the dialog
40     top = new DefaultMutableTreeNode("root");
41     myTree = new JTree(top);
42     setContentPane( new JScrollPane( myTree ) );
43     // Build up the tree
44     fillTree( top, xml );
45     myTree.expandRow( 0 );
46   }
47
48   /**
49    * Loads the nodes of an XML element under a given tree node
50    * @param node  Target tree node
51    * @param elem  Source XML element
52    */
53   private void fillTree( DefaultMutableTreeNode node, XMLData elem)
54   {
55     try
56     {
57       // There are several ways to iterate through child elements: either using the
getFirstChild/getNextChild,
58       // or by incrementing an index up to countChildren and calling getChild [as shown
below].
59       // If you only want to get children of one kind, you should use
countChildrenKind/getChildKind,
60       // or provide a kind to the getFirstChild before iterating with the getNextChild.
61       int nSize = elem.countChildren() ;
62       for ( int i = 0 ; i < nSize ; ++i)
63       {
64         // Create a new tree node for each child element, and continue recursively
65         XMLData newElem = elem.getChild(i) ;
66         DefaultMutableTreeNode newNode = new DefaultMutableTreeNode( newElem.getName() )
;
67         node.add( newNode ) ;
68         fillTree( newNode, newElem ) ;
69       }
70     }
71     catch (Exception e)
72     {
73       e.printStackTrace();
74     }
75   }
76
77 }
```

## 25.4.6 Command Reference

This section lists the names and identifiers of all menu commands that are available within XMLSpy. Every sub-section lists the commands from the corresponding top-level menu of XMLSpy. The command tables are organized as follows:

- The "Menu Item" column shows the command's menu text as it appears in XMLSpy, to make it easier for you to identify the functionality behind the command.
- The "Command Name" column specifies the string that can be used to get an icon with the same name from **ActiveX\Images** folder of the XMLSpy installation directory.
- The "ID" column shows the numeric identifier of the column that must be supplied as argument to methods which execute or query this command.

To execute a command, use the `XMLSpyControl.Exec` or the `XMLSpyControlDocument.Exec` methods. To query the status of a command, use the `XMLSpyControl.QueryStatus` or `XMLSpyControlDocument.QueryStatus` methods.

Depending on the edition of XMLSpy you have installed, some of these commands might not be supported.

### 25.4.6.1 "File" Menu

The "File" menu has the following commands:

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| New... | ID_FILE_NEW | 57600 |
| Open... | ID_FILE_OPEN | 57601 |
| Reload | IDC_FILE_RELOAD | 34065 |
| Encoding... | IDC_ENCODING | 34061 |
| Close | ID_FILE_CLOSE | 57602 |
| Close All | IDC_CLOSE_ALL | 34050 |
| Close All But Active | IDC_CLOSE_OTHERS | 34271 |
| Save | ID_FILE_SAVE | 57603 |
| Save As... | ID_FILE_SAVE_AS | 57604 |
| Save All | ID_FILE_SAVE_ALL | 34208 |
| Send by Mail... | ID_FILE_SEND_MAIL | 57612 |
| Print... | ID_FILE_PRINT | 57607 |
| Print Preview | IDC_PRINT_PREVIEW | 34104 |
| Print Setup... | ID_FILE_PRINT_SETUP | 57606 |

 © 2019-2025 Altova GmbH

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Recent File | ID_FILE_MRU_FILE1 | 57616 |
| Exit | ID_APP_EXIT | 57665 |

### 25.4.6.2 "Edit" Menu

The "Edit" menu has the following commands:

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Undo | ID_EDIT_UNDO | 57643 |
| Redo | ID_EDIT_REDO | 57644 |
| Cut | ID_EDIT_CUT | 57635 |
| Copy | ID_EDIT_COPY | 57634 |
| Paste | ID_EDIT_PASTE | 57637 |
| Delete | ID_EDIT_CLEAR | 57632 |
| Copy as XML Text | IDC_COPY_AS_XML_TEXT | 33443 |
| Copy as Structured Text | IDC_COPY_AS_STRUCTURED_TEXT | 33442 |
| Copy XPath | IDC_COPY_XPATH | 33444 |
| Copy XPointer | IDC_COPY_XPOINTER | 33445 |
| File Path... | IDC_EDIT_INSERT_PATH_STRING | 34013 |
| XInclude... | IDC_EDIT_INSERT_XINCLUDE_STRING | 34017 |
| Encoded External File... | IDC_EDIT_INSERT_ENCODED_BINARY_STRING | 34273 |
| Pretty-Print | IDC_PRETTY_PRINT | 34101 |
| Strip Whitespaces | IDC_STRIP_WHITESPACES | 34296 |
| Select All | ID_EDIT_SELECT_ALL | 57642 |
| Find... | ID_EDIT_FIND | 57636 |
| Find Next | ID_EDIT_REPEAT | 57640 |
| Replace... | ID_EDIT_REPLACE | 57641 |
| Find in Files... | IDC_FIND_IN_FILES | 34000 |
| Insert/Remove Bookmark | IDC_TOGGLE_BOOKMARK | 34162 |

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Remove All Bookmarks | IDC_REMOVEALLBOOKMARKS | 34132 |
| Go to Next Bookmark | IDC_GOTONEXTBOOKMARK | 34070 |
| Go to Previous Bookmark | IDC_GOTOPREVBOOKMARK | 34071 |
| Comment In/Out | IDC_TOGGLE_XML_COMMENT | 34029 |

### 25.4.6.3 "Project" Menu

The "Project" menu has the following commands:

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| New Project | IDC_ICPROJECTGUI_NEW | 37200 |
| Open Project... | IDC_ICPROJECTGUI_OPEN | 37201 |
| Reload Project | IDC_ICPROJECTGUI_RELOAD | 37202 |
| Close Project | IDC_ICPROJECTGUI_CLOSE | 37203 |
| Save Project | IDC_ICPROJECTGUI_SAVE | 37204 |
| Save Project As... | IDC_ICPROJECTGUI_SAVE_AS | 37207 |
| Enable Source Control | ID_SCC_ENABLE | 38602 |
| Add Files to Project... | IDC_ICPROJECTGUI_ADD_FILES_TO_PROJECT | 37205 |
| Add Global Resource to Project... | IDC_ICPROJECTGUI_ADD_GLOBAL_RESOURCE_TO_PROJECT | 37239 |
| Add URL to Project... | IDC_ICPROJECTGUI_ADD_URL_TO_PROJECT | 37206 |
| Add Active File to Project | IDC_ICPROJECTGUI_ADD_ACTIVE_FILE_TO_PROJECT | 37208 |
| Add Active and Related Files to Project | IDC_ICPROJECTGUI_ADD_ACTIVE_AND_RELATED_FILES_TO_PROJECT | 37209 |
| Add Project Folder to Project... | IDC_ICPROJECTGUI_ADD_FOLDER_TO_PROJECT | 37210 |
| Add External Folder to Project... | IDC_ICPROJECTGUI_ADD_EXT_FOLDER_TO_PROJECT | 37211 |
| Add External Web Folder to Project... | IDC_ICPROJECTGUI_ADD_EXT_URL_FOLDER_TO_PROJECT | 37212 |


© 2019-2025 Altova GmbH

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Script settings... | IDC_PROJECT_SCRIPT_SETTINGS | 34136 |
| Properties... | IDC_ICPROJECTGUI_PROJECT_PROPERTIES | 37223 |
| Recent Project | IDC_ICPROJECTGUI_RECENT | 37224 |

## 25.4.6.4 "XML" Menu

The "XML" menu has the following commands:

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Attribute | IDC_INSERT_ATTRIBUTE | 33449 |
| Element | IDC_INSERT_STRUCT | 33459 |
| Text | IDC_INSERT_TEXT | 33460 |
| CDATA | IDC_INSERT_CDATA | 33450 |
| Comment | IDC_INSERT_COMMENT | 33451 |
| XML | IDC_INSERT_XML | 33461 |
| Processing Instruction | IDC_INSERT_PI | 33458 |
| XInclude... | IDC_INSERT_XINCLUDE | 34019 |
| DOCTYPE | IDC_INSERT_DEF_DOCTYPE | 33453 |
| ExternalID | IDC_INSERT_DEF_EXTERNAL_ID | 33456 |
| ELEMENT | IDC_INSERT_DEF_ELEMENT | 33454 |
| ATTLIST | IDC_INSERT_DEF_ATTLIST | 33452 |
| ENTITY | IDC_INSERT_DEF_ENTITY | 33455 |
| NOTATION | IDC_INSERT_DEF_NOTATION | 33457 |
| Encoded External File... | IDC_INSERT_ENCODED_BINARY | 34274 |
| Attribute | IDC_APPEND_ATTRIBUTE | 33415 |
| Element | IDC_APPEND_STRUCT | 33425 |
| Text | IDC_APPEND_TEXT | 33426 |
| CDATA | IDC_APPEND_CDATA | 33416 |
| Comment | IDC_APPEND_COMMENT | 33417 |

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| XML | IDC_APPEND_XML | 33427 |
| Processing Instruction | IDC_APPEND_PI | 33424 |
| XInclude... | IDC_APPEND_XINCLUDE | 34026 |
| DOCTYPE | IDC_APPEND_DEF_DOCTYPE | 33419 |
| ExternalID | IDC_APPEND_DEF_EXTERNAL_ID | 33422 |
| ELEMENT | IDC_APPEND_DEF_ELEMENT | 33420 |
| ATTLIST | IDC_APPEND_DEF_ATTLIST | 33418 |
| ENTITY | IDC_APPEND_DEF_ENTITY | 33421 |
| NOTATION | IDC_APPEND_DEF_NOTATION | 33423 |
| Encoded External File... | IDC_APPEND_ENCODED_BINARY | 34276 |
| Attribute | IDC_ADD_CHILD_ATTRIBUTE | 33402 |
| Element | IDC_ADD_CHILD_STRUCT | 33412 |
| Text | IDC_ADD_CHILD_TEXT | 33413 |
| CDATA | IDC_ADD_CHILD_CDATA | 33403 |
| Comment | IDC_ADD_CHILD_COMMENT | 33404 |
| XML | IDC_ADD_CHILD_XML | 33414 |
| Processing Instruction | IDC_ADD_CHILD_PI | 33411 |
| XInclude... | IDC_ADD_CHILD_XINCLUDE | 34027 |
| DOCTYPE | IDC_ADD_CHILD_DEF_DOCTYPE | 33406 |
| ExternalID | IDC_ADD_CHILD_DEF_EXTERNAL_ID | 33409 |
| ELEMENT | IDC_ADD_CHILD_DEF_ELEMENT | 33407 |
| ATTLIST | IDC_ADD_CHILD_DEF_ATTLIST | 33405 |
| ENTITY | IDC_ADD_CHILD_DEF_ENTITY | 33408 |
| NOTATION | IDC_ADD_CHILD_DEF_NOTATION | 33410 |
| Encoded External File... | IDC_ADD_CHILD_ENCODED_BINARY | 34277 |
| Attribute | IDC_CONVERT_TO_ATTRIBUTE | 33429 |
| Element | IDC_CONVERT_TO_STRUCT | 33439 |
| Text | IDC_CONVERT_TO_TEXT | 33440 |


© 2019-2025 Altova GmbH

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| CDATA | IDC_CONVERT_TO_CDATA | 33430 |
| Comment | IDC_CONVERT_TO_COMMENT | 33431 |
| XML | IDC_CONVERT_TO_XML | 33441 |
| Processing Instruction | IDC_CONVERT_TO_PI | 33438 |
| DOCTYPE | IDC_CONVERT_TO_DEF_DOCTYPE | 33433 |
| ExternalID | IDC_CONVERT_TO_DEF_EXTERNAL_ID | 33436 |
| ELEMENT | IDC_CONVERT_TO_DEF_ELEMENT | 33434 |
| ATTLIST | IDC_CONVERT_TO_DEF_ATTLIST | 33432 |
| ENTITY | IDC_CONVERT_TO_DEF_ENTITY | 33435 |
| NOTATION | IDC_CONVERT_TO_DEF_NOTATION | 33437 |
| Display as Table | IDC_GRID_VIEW_AS_TABLE | 34075 |
| Insert Row | IDC_TABLE_INSERT_ROW | 34158 |
| Append Row | IDC_TABLE_APPEND_ROW | 34157 |
| Ascending Sort | IDC_TABLE_SORT_ASC | 33464 |
| Descending Sort | IDC_TABLE_SORT_DESC | 33465 |
| Move Left | IDC_MOVE_LEFT | 34091 |
| Move Right | IDC_MOVE_RIGHT | 34092 |
| Enclose in Element | IDC_ENCLOSE_IN_ELEMENT | 33446 |
| Evaluate XPath... | IDC_EVALUATE_XPATH | 34007 |
| Check Well-Formedness | IDC_CHECK_WELL_FORM | 34049 |
| Validate XML | IDC_VALIDATE | 32954 |
| Validate XML on Server (high-performance) | IDC_VALIDATE_RAPTOR | 34309 |
| Update Entry Helpers | IDC_UPDATE_ELEMENT_CHOICE | 34173 |
| Namespace Prefix... | IDC_NAMESPACE | 33462 |
| Create XML Signature... | IDC_XML_SIGNATURE_CREATE | 34280 |
| Verify XML Signature... | IDC_XML_SIGNATURE_VERIFY | 34281 |

## 25.4.6.5 "DTD/Schema" Menu

The "DTD/Schema" menu has the following commands:

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Assign DTD... | IDC_ASSIGN_DTD | 34032 |
| Assign Schema... | IDC_ASSIGN_SCHEMA | 34033 |
| Include Another DTD... | IDC_INCLUDE_DTD | 34084 |
| Go to DTD | IDC_GOTO_DTD | 34072 |
| Go to Schema | IDC_GOTO_SCHEMA | 34074 |
| Go to Definition | IDC_GOTO_DEFINITION | 33447 |
| Generate DTD/Schema... | IDC_GENERATE_DTD_SCHEMA | 34068 |
| Flatten DTD... | IDC_FLATTEN_DTD | 34301 |
| Convert DTD To Schema... | IDC_CONVERT_DTD_TO_SCHEMA | 34299 |
| Flatten Schema... | IDC_FLATTEN_SCHEMA | 34302 |
| Convert Schema To DTD... | IDC_CONVERT_SCHEMA_TO_DTD | 34300 |
| Convert to UML... | IDC_CONVERT_SCHEMA_TO_UML | 34008 |
| Generate XML from DB, Excel, EDI with MapForce... | IDC_DTD_OPENIN_MAPFORCE | 34056 |
| Design HTML/PDF/Word Output with StyleVision... | IDC_DTD_OPENIN_STYLEVISION | 34057 |
| Generate Sample XML/JSON File... | IDC_GENERATE_XML_FROM_SCHEMA | 34069 |
| Generate Program Code... | IDC_GENERATE_CODE_FROM_SCHEMA | 34067 |
| Flush Memory Cache | IDC_FLUSH_CACHED_FILES | 34066 |

## 25.4.6.6 "Schema design" Menu

The "Schema design" menu has the following commands:

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Schema Settings... | IDC_SCHEMA_NAMESPACES | 33571 |
| Save Diagram... | IDC_SCHEMA_SAVE_DIAGRAM | 33581 |


© 2019-2025 Altova GmbH

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Generate Documentation... | IDC_SCHEMA_DOCUMENTATION | 34146 |
| Configure View... | IDC_SCHEMA_VIEW_CONFIG | 33593 |
| Zoom... | IDC_SCHEMA_ZOOM | 34150 |
| Display All Globals | IDC_SCHEMA_MODE_GLOBALS | 34147 |
| Display Diagram | IDC_SCHEMA_MODE_DIAGRAM | 33570 |
| Enable Oracle Schema Extensions | IDC_SCHEMA_ORACLE_EXTENSIONS | 33577 |
| Oracle Schema Settings... | IDC_SCHEMA_ORACLE_SCHEMA_SETTINGS | 33578 |
| Enable Microsoft SQL Server Schema Extensions | IDC_SCHEMA_SQLSERVER_EXTENSIONS | 33588 |
| Named Schema Relationships... | IDC_SCHEMA_SQLSERVER_GLOBAL_RELATIONSHIPS | 33589 |
| Unnamed Element Relationships... | IDC_SCHEMA_SQLSERVER_LOCAL_RELATIONSHIPS | 33590 |
| Connect to SchemaAgent Server... | IDC_SCHEMA_SCHEMAAGENT_SERVER_CONNECT | 33582 |
| Disconnect from SchemaAgent Server | IDC_SCHEMA_SCHEMAAGENT_SERVER_DISCONNECT | 33583 |
| File Only | IDC_SCHEMAAGENT_SHOW_FILE_ONLY | 33504 |
| File and All Directly Referenced Schema Files | IDC_SCHEMAAGENT_SHOW_WITH_DIRECTLY_REFERENCED_SCHEMAS | 33608 |
| File and All Directly Referencing Schema Files | IDC_SCHEMAAGENT_SHOW_WITH_DIRECTLY_REFERENCING_SCHEMAS | 33602 |
| File and All Directly Related Schema Files | IDC_SCHEMAAGENT_SHOW_WITH_DIRECTLY_RELATED_SCHEMAS | 33613 |
| SchemaAgent Validation... | IDC_SCHEMA_EXTVALID_MENU | 33539 |
| Create Schema Subset... | IDC_SCHEMA_CREATE_SUBSET | 33650 |
| Flatten Schema... | IDC_SCHEMA_FLATTEN | 33651 |

## 25.4.6.7 "XSL/XQuery" Menu

The "XSL/XQuery" menu has the following commands:

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| XSL Transformation | IDC_TRANSFORM_XSL | 33006 |
| XSL Speed Optimizer | IDC_TRANSFORM_XSLPBO | 34306 |
| XSL-FO Transformation | IDC_TRANSFORM_XSLFO | 33007 |
| XSL Parameters / XQuery Variables... | IDC_TRANSFORM_XSL_PARAMS | 33008 |
| XQuery/Update Execution | IDC_TRANSFORM_XQUERY | 34170 |
| Enable Back Mapping | IDC_ENABLE_BACKMAPPING | 34364 |
| Enable XSLT/ XQuery Profiling.... | IDC_PROFILING_OPTIONS | 34105 |
| Assign XSL... | IDC_ASSIGN_XSL | 33001 |
| Assign XSL-FO... | IDC_ASSIGN_XSLFO | 33002 |
| Assign Sample XML File... | IDC_ASSIGN_SAMPLE_XML | 33000 |
| Go to XSL | IDC_GOTO_XSL | 33004 |
| Start Debugger / Go | ID_PROCESS_XSL | 34212 |
| Stop Debugger | ID_XSLT_DEBUGGER_STOP | 33017 |
| Restart Debugger | ID_XSLT_DEBUGGER_RESTART | 33013 |
| End Debugger Session | ID_XSLT_DEBUGGER_END_SESSION | 33011 |
| Step Into | ID_XSLT_DEBUGGER_STEP | 33014 |
| Step Out | ID_XSLT_DEBUGGER_STEP_OUT | 33015 |
| Step Over | ID_XSLT_DEBUGGER_STEP_OVER | 33016 |
| Show Current Execution Node | ID_XSLT_DEBUGGER_GO_TO_CURRENT_EXECUTION_NODES | 33012 |
| Insert/Remove Breakpoint | IDC_TOGGLE_BREAKPOINT | 34246 |
| Insert/Remove Tracepoint | IDC_TOGGLE_TRACEPOINT | 34248 |
| Enable/Disable Breakpoint | IDC_ENABLE_BREAKPOINT | 34245 |
| Enable/Disable Tracepoint | IDC_ENABLE_TRACEPOINT | 34247 |
| Breakpoints/Tracepoints... | ID_XSLTDEBUGGER_BREAKPOINTS | 33009 |
| Call Stack | ID_XSL_DEBUGWINDOWS_CALLSTACK | 34238 |
| XPath-Watch | ID_XSL_DEBUGWINDOWS_WATCH | 34244 |
| Context | ID_XSL_DEBUGWINDOWS_CONTEXT | 34239 |


© 2019-2025 Altova GmbH

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Variables | ID_XSL_DEBUGWINDOWS_VARIABLE | 34243 |
| Messages | ID_XSL_DEBUGWINDOWS_MESSAGES | 34240 |
| Templates | ID_XSL_DEBUGWINDOWS_TEMPLATES | 34241 |
| Info | ID_XSLXQUERY_DEBUGWINDOWS_INFO | 34237 |
| Trace | ID_XSL_DEBUGWINDOWS_TRACES | 34242 |
| Debug Settings... | ID_XSLTDEBUGGER_SETTINGS | 33010 |

### 25.4.6.8 "Authentic" Menu

The "Authentic" menu has the following commands:

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| New Document... | IDC_AUTHENTIC_NEW_FILE | 34036 |
| Edit Database Data... | IDC_AUTHENTIC_EDIT_DB | 34035 |
| Assign a StyleVision Stylesheet... | IDC_ASSIGN_SPS | 34034 |
| Edit StyleVision Stylesheet | IDC_EDIT_SPS | 34060 |
| Select New Row with XML Data for Editing... | IDC_CHANGE_WORKING_DB_XML_CELL | 32861 |
| XML Signature... | IDC_AUTHENTICGUI_XMLSIGNATURE | 32862 |
| Define XML Entities... | IDC_DEFINE_ENTITIES | 32805 |
| Hide Markup | IDC_MARKUP_HIDE | 32855 |
| Show Small Markup | IDC_MARKUP_SMALL | 32858 |
| Show Large Markup | IDC_MARKUP_LARGE | 32856 |
| Show Mixed Markup | IDC_MARKUP_MIXED | 32857 |
| Toggle Bold | IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_TOGGLEBOLD | 32813 |
| Toggle Italic | IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_TOGGLEITALIC | 32814 |
| Toggle Underline | IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_TOGGLEUNDERLINE | 32815 |
| Toggle Strikethrough | IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_TOGGLESTRIKETHROUGH | 32816 |

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Foreground Color | IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_COLOR_FOREGROUND | 32824 |
| Background Color | IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_COLOR_BACKGROUND | 32830 |
| Align Left | IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_ALIGN_LEFT | 32818 |
| Center | IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_ALIGN_CENTER | 32819 |
| Align Right | IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_ALIGN_RIGHT | 32820 |
| Append Row | IDC_ROW_APPEND | 32806 |
| Insert Row | IDC_ROW_INSERT | 32809 |
| Duplicate Row | IDC_ROW_DUPLICATE | 32808 |
| Move Row Up | IDC_ROW_MOVE_UP | 32811 |
| Move Row Down | IDC_ROW_MOVE_DOWN | 32810 |
| Delete Row | IDC_ROW_DELETE | 32807 |
| Generate an HTML document | IDC_PXF_GENERATE_HTML | 34283 |
| Generate an RTF document | IDC_PXF_GENERATE_RTF | 34284 |
| Generate a PDF document | IDC_PXF_GENERATE_PDF | 34285 |
| Generate a Word 2007+ document | IDC_PXF_GENERATE_DOCX | 34286 |
| Trusted Locations... | IDC_TRUSTED_LOCATIONS | 34288 |

### 25.4.6.9 "DB" Menu

The "DB" menu has the following commands:

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Query Database | IDC_QUERYDATABASE | 34012 |
| Manage XML Schemas... | IDC_DB_MANAGESCHEMAS | 34014 |
| Assign XML Schema... | IDC_DB_CHOOSEVALIDATIONSCHEMA | 34016 |
| Manage XML Schemas... | IDC_DB_MANAGESCHEMAS | 34014 |
| Manage XML Schemas... | IDC_DB_MANAGESCHEMAS | 34014 |
| Browse Oracle XML Documents... | ID_CONVERT_ORACLEXMLDB_BROWSE | 34205 |


© 2019-2025 Altova GmbH

## 25.4.6.10 "Convert" Menu

The "Convert" menu has the following commands:

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Import Text File... | IDC_IMPORT_TEXT | 34082 |
| Import Database Data... | IDC_IMPORT_DATABASE | 34080 |
| Import Microsoft Word Document... | IDC_IMPORT_WORD | 34083 |
| Create XML Schema from DB Structure | IDC_CREATE_DB_SCHEMA | 34054 |
| DB Import Based on XML Schema | IDC_IMPORT_DB_SCHEMA | 34081 |
| Create DB Structure from XML Schema | IDC_CREATE_DB_BASED_ON_SCHEMA | 34053 |
| Export to Text Files... | IDC_EXPORT_TEXTFILE | 34064 |
| Export to a Database... | IDC_EXPORT_DB | 34003 |
| Convert XML Instance to/from JSON... | IDC_JSON_CONVERT_TOFROM_XML | 34135 |
| Convert XML Schema to/from JSON Schema... | IDC_JSON_CONVERT_TOFROM_XSD | 34350 |

## 25.4.6.11 "View" Menu

The "View" menu has the following commands:

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Text View | IDC_VIEW_TEXT | 34180 |
| Enhanced Grid View | IDC_VIEW_GRID | 34178 |
| Schema Design View | IDC_VIEW_SCHEMA | 34179 |
| WSDL Design View | IDC_VIEW_WSDL | 34117 |
| XBRL Taxonomy View | IDC_VIEW_XBRL | 34118 |
| Authentic View | IDC_VIEW_CONTENT | 34177 |
| Browser View | IDC_VIEW_BROWSER | 34176 |
| Expand + | IDC_SEL_EXPAND | 34152 |
| Collapse - | IDC_SEL_COLLAPSE | 34151 |
| Expand Fully | IDC_SEL_EXPAND_ALL | 33463 |

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Collapse Unselected | IDC_COLLAPSE_UNSELECTED | 33428 |
| Optimal Widths | IDC_OPTIMAL_WIDTHS | 34099 |
| Word Wrap | IDC_WORD_WRAP | 34181 |
| Go to Line/Character | IDC_GOTO_LINE | 34073 |
| Go to File | IDC_GOTO_FILE | 33448 |
| Text View Settings | IDC_TEXTVIEW_SETTINGS | 34119 |

## 25.4.6.12 "Browser" Menu

The "Browser" menu has the following commands:

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Back | IDC_STEP_BACK | 32958 |
| Forward | IDC_STEP_FORWARD | 32957 |
| Stop | IDC_BROWSER_STOP | 34047 |
| Refresh | IDC_BROWSER_REFRESH | 34046 |
| Largest | IDC_BROWSER_FONT_LARGEST | 34041 |
| Larger | IDC_BROWSER_FONT_LARGE | 34040 |
| Medium | IDC_BROWSER_FONT_MEDIUM | 34042 |
| Smaller | IDC_BROWSER_FONT_SMALL | 34043 |
| Smallest | IDC_BROWSER_FONT_SMALLEST | 34044 |

## 25.4.6.13 "WSDL" Menu

The "WSDL" menu has the following commands:

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Insert Message | ID_WSDL_MESSAGES_ADDNEWMESSAGE | 33715 |
| Delete Message | ID_WSDL_MESSAGES_DELETESELECTEDMESSAGE | 33717 |
| Add Message Part (Parameter) | ID_WSDL_MESSAGES_ADDMESSAGEPART | 33714 |


© 2019-2025 Altova GmbH

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Delete Message Part (Parameter) | ID_WSDL_MESSAGES_DELETEMESSAGEPART | 33716 |
| request-response | IDC_WSDL_OPERATION_APPENDREQUESTRESPONSE | 33734 |
| solicit-response | IDC_WSDL_OPERATION_APPENDSOLICITRESPONSE | 33737 |
| one-way | IDC_WSDL_OPERATION_APPENDONEWAY | 33735 |
| notification | IDC_WSDL_OPERATION_APPENDNOTIFICATION | 33736 |
| Empty Operation | ID_WSDL_OPERATIONS_APPENDAOPERATIONTOTHISPORTTYPE | 33722 |
| Delete Operation | ID_WSDL_OPERATIONS_DELETEOPERATION | 33724 |
| Add Input Element | ID_WSDL_OPERATIONS_ADDINPUTFUNCTION | 33719 |
| Add Output Element | ID_WSDL_OPERATIONS_ADDOUTPUTFUNCTION | 33721 |
| Add Fault Element | ID_WSDL_OPERATIONS_ADDFAULTFUNCTION | 33718 |
| Delete Input/Output/Fault Element | ID_WSDL_OPERATIONS_DELETEINPUTOUTPUTFUNCTION | 33723 |
| Add New Message to Input/Output/Fault Element | ID_WSDL_OPERATIONS_ADDNEWMESSAGETOTHISELEMENT | 33720 |
| Insert Port Type | ID_WSDL_PORTTYPE_INSERTAPORTTYPE | 33727 |
| Delete Port Type | ID_WSDL_PORTTYPE_DELETETHISPORTTYPE | 33726 |
| Insert Binding | ID_WSDL_BINDING_NEWBINDING | 33713 |
| Delete Binding | ID_WSDL_BINDING_DELETEBINDING | 33711 |
| soap:body | ID_WSDL_BINDING_APPENDEXTENSIBILITY_SOAPBODY | 33706 |
| soap:header | ID_WSDL_BINDING_APPENDEXTENSIBILITY_SOAPHEADER | 33708 |
| soap:headerfault | ID_WSDL_BINDING_APPENDEXTENSIBILITY_SOAPHEADERFAULT | 33709 |

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| soap:fault | ID_WSDL_BINDING_APPENDEXTENSIBILITY_SOAPFAULT | 33707 |
| mime:content | ID_WSDL_BINDING_APPENDEXTENSIBILITY_MIMECONTENT | 33702 |
| mime:multipartrelated | ID_WSDL_BINDING_APPENDEXTENSIBILITY_MIMEMULTIPARTRELATED | 33704 |
| mime:part | ID_WSDL_BINDING_APPENDEXTENSIBILITY_MIMEPART | 33705 |
| mime:mimeXml | ID_WSDL_BINDING_APPENDEXTENSIBILITY_MIMEMIMEXML | 33703 |
| http:urlencoded | ID_WSDL_BINDING_APPENDEXTENSIBILITY_HTTPURLENCODED | 33700 |
| http:urlreplacement | ID_WSDL_BINDING_APPENDEXTENSIBILITY_HTTPURLREPLACEMENT | 33701 |
| Delete Extensibility Element | ID_WSDL_BINDING_DELETEEXTENSIBILITY | 33712 |
| Insert Service | ID_WSDL_SERVICE_INSERTSERVICE | 33731 |
| Delete Service | ID_WSDL_SERVICE_DELETETHISSERVICE | 33729 |
| Insert Port | ID_WSDL_SERVICE_INSERTNEWPORT | 33730 |
| Delete Port | ID_WSDL_SERVICE_DELETETHISPORT | 33728 |
| Add New Interface | IDC_WSDL20_ADDINTERFACE | 33794 |
| Delete Interface | IDC_WSDL20_DELETEINTERFACE | 33795 |
| Add New Fault | IDC_WSDL20_ADDINTERFACEFAULT | 33796 |
| Delete Fault | IDC_WSDL20_DELETEINTERFACEFAULT | 33808 |
| In-only | IDC_WSDL20_ADDINTERFACEOPERATION_INONLY | 33797 |
| Robust-in-only | IDC_WSDL20_ADDINTERFACEOPERATION_ROBUSTINONLY | 33798 |
| In-out | IDC_WSDL20_ADDINTERFACEOPERATION_INOUT | 33801 |
| In-opt-out | IDC_WSDL20_ADDINTERFACEOPERATION_INOPTOUT | 33802 |
| Out-in | IDC_WSDL20_ADDINTERFACEOPERATION_OUTIN | 33803 |

 © 2019-2025 Altova GmbH

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Out-opt-in | IDC_WSDL20_ADDINTERFACEOPERATION_OUTOPTIN | 33804 |
| Out-only | IDC_WSDL20_ADDINTERFACEOPERATION_OUTONLY | 33800 |
| Robust-out-only | IDC_WSDL20_ADDINTERFACEOPERATION_ROBUSTOUTONLY | 33799 |
| Empty Operation | IDC_WSDL20_ADDINTERFACEOPERATION_EMPTY | 33805 |
| Delete Operation | IDC_WSDL20_DELETEINTERFACEOPERATION | 33809 |
| Add New Binding | IDC_WSDL20_ADDBINDING | 33820 |
| Delete Binding | IDC_WSDL20_DELETEBINDING | 33821 |
| Add New Fault | IDC_WSDL20_ADDBINDINGFAULT | 33822 |
| Delete Fault | IDC_WSDL20_DELETEBINDINGFAULT | 33826 |
| Add New Operation | IDC_WSDL20_ADDBINDINGOPERATION | 33823 |
| Delete Operation | IDC_WSDL20_DELETEBINDINGOPERATION | 33827 |
| Add New Service | IDC_WSDL20_ADDSERVICE | 33839 |
| Delete Service | IDC_WSDL20_DELETESERVICE | 33840 |
| Add New Endpoint | IDC_WSDL20_ADDENDPOINT | 33841 |
| Delete Endpoint | IDC_WSDL20_DELETEENDPOINT | 33842 |
| New Schema | ID_WSDL_TYPES_NEWSCHEMA | 33733 |
| Embed Schema | ID_WSDL_TYPES_EMBEDSCHEMA | 39456 |
| Extract Schema(s) | ID_WSDL_TYPES_EXTRACTSCHEMAS | 39459 |
| Edit Schema(s) in Schema View | ID_WSDL_TYPES_EDITTHISSCHEMA | 33732 |
| Save Diagram... | IDC_WSDL_SAVE_DIAGRAM | 39451 |
| Generate Documentation... | ID_WSDL_GENERATEDOCUMENTATION | 39452 |
| Reparse WSDL Document | IDC_WSDL_REPARSE | 33774 |
| Convert to WSDL 2.0 | IDC_WSDL_CONVERT_TO_WSDL20 | 39453 |
| Generate WSDL Program Code with MapForce... | IDC_WSDL_GENERATE_CODE_MAPFORCE | 34122 |

## 25.4.6.14 "SOAP" Menu

The "SOAP" menu has the following commands:

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Create New SOAP Request... | ID_SOAP_GENERATESOAPMESSAGE | 34224 |
| Send Request to Server... | ID_SOAP_SENDREQUESTTOSERVER | 34225 |
| SOAP Request Settings... | ID_SOAP_SOAPREQUESTSETTINGS | 34227 |
| Soap Debugger Session | ID_SOAP_SOAPDEBUGGER | 34226 |
| Go | ID_SOAPDEBUGGER_BUTTONPLAY | 34221 |
| Single Step | ID_SOAPDEBUGGER_SINGLESTEP | 34222 |
| Break on Next Request | ID_SOAPDEBUGGER_BREAKONNEXTREQUEST | 34219 |
| Break on Next Response | ID_SOAPDEBUGGER_BREAKONNEXTRESPONSE | 34220 |
| Stop the Proxy Server | ID_SOAPDEBUGGER_STOPSERVER | 34223 |
| Soap Debugger Options | ID_SOAPDEBUGGEROPTIONS | 34218 |

## 25.4.6.15 "XBRL" Menu

The "XBRL" menu has the following commands:

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Arcroles... | IDC_XMLSPYXBRLEDITOR_ARCROLES | 34114 |
| Linkroles... | IDC_XMLSPYXBRLEDITOR_LINKROLES | 34115 |
| Namespace Prefixes... | IDC_XMLSPYXBRLEDITOR_NAMESPACES | 34116 |
| Set Target Namespace... | IDC_XMLSPYXBRLEDITOR_SET_TARGETNAMESPACE | 34039 |
| Parameter Values... | IDC_ICXBRLEDITOR_PARAMETER_VALUES | 38913 |
| Import/Reference... | IDC_XMLSPYXBRLEDITOR_IMPORT_REFERENCE | 34137 |
| Find Component By Id... | IDC_ICXBRLEDITOR_FIND_COMPONENT_BY_ID | 38893 |


© 2019-2025 Altova GmbH

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Generate Documentation... | IDC_XMLSPYXBRLEDITOR_GENERATEDOCUMENTATION | 34125 |
| View Settings... | IDC_XMLSPYXBRLEDITOR_VIEWSETTINGS | 34113 |
| Generate XBRL from DB, Excel, CSV with MapForce... | IDC_XBRL_GENERATE_WITH_MAPFORCE | 34045 |
| Present XBRL as HTML/PDF/Word with StyleVision... | IDC_XBRL_PRESENT_WITH_STYLEVISION | 34121 |
| Execute Formula... | IDC_XBRL_EXECUTE_FORMULA | 34305 |
| Execute Formula on Server (high-performance)... | IDC_XBRL_EXECUTE_FORMULA_RAPTOR | 34352 |
| Generate Table... | IDC_XBRL_GENERATE_TABLE | 34304 |
| Generate Table on Server (high-performance)... | IDC_XBRL_GENERATE_TABLE_RAPTOR | 34353 |
| Transform Inline XBRL | IDC_IXBRL_TRANSFORM | 34354 |

## 25.4.6.16 "Tools" Menu

The "Tools" menu has the following commands:

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Spelling... | IDC_SPELL_CHECK | 34154 |
| Spelling Options... | IDC_SPELL_OPTIONS | 34155 |
| Scripting Editor... | ID_SCRIPTFORMEDITOR_EDIT_PROJECT | 39666 |
| none | ID_SCRIPTFORMEDITOR_EXECUTE_MACRO_MENU_UPPDATE | 39600 |
| Compare Open File With... | ID_XMLDIFF_CHOOSE_FILES | 34235 |
| Compare Directories... | ID_XMLDIFF_CHOOSE_DIRECTORIES | 34234 |
| Compare Options... | ID_XMLDIFF_SETTINGS | 34236 |
| | IDC_TOOLS_ENTRY | 34292 |
| Global Resources | IDC_GLOBALRESOURCES | 37401 |
| | IDC_GLOBALRESOURCES_SUBMENUENTRY1 | 37408 |
| Manage Raptor Servers ... | IDC_VALIDATE_RAPTOR_MANAGER | 34311 |

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| none | IDC_VALIDATE_RAPTOR_NOCFG | 34326 |
| Customize... | IDC_APP_TOOLS_CUSTOMIZE | 32959 |
| Options... | IDC_SETTINGS | 34133 |
| | ID_SCRIPTING_MACROITEMS | 34249 |

## 25.4.6.17 "Window" Menu

The "Window" menu has the following commands:

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Cascade | ID_WINDOW_CASCADE | 57650 |
| Tile horizontally | ID_WINDOW_TILE_HORZ | 57651 |
| Tile vertically | ID_WINDOW_TILE_VERT | 57652 |
| Project window | IDC_PROJECT_WINDOW | 34128 |
| Info window | IDC_INFO_WINDOW | 34085 |
| Entry Helpers | IDC_ENTRY_HELPERS | 34062 |
| Output windows | IDC_OUTPUT_DIALOGBARS | 34004 |
| Project and Entry Helpers | IDC_PROJECT_ENTRYHELPERS | 34006 |
| All on/off | IDC_ALL_BARS | 34031 |

## 25.4.6.18 "Help" Menu

The "Help" menu has the following commands:

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Table of Contents... | IDC_HELP_CONTENTS | 32966 |
| Index... | IDC_HELP_INDEX | 32967 |
| Search... | IDC_HELP_SEARCH | 32969 |
| Keyboard Map... | IDC_HELP_KEYMAPDLG | 32968 |
| Software Activation... | IDC_ACTIVATION | 32970 |
| Order Form... | IDC_OPEN_ORDER_PAGE | 32971 |


© 2019-2025 Altova GmbH

| Menu item | Command name | ID |
|---|---|---|
| Registration... | IDC_REGISTRATION | 32972 |
| Check for Updates... | IDC_CHECK_FOR_UPDATES | 32973 |
| XMLSpy Product Comparison... | IDC_PRODUCT_COMPARISON | 32955 |
| Support Center... | IDC_OPEN_SUPPORT_PAGE | 32961 |
| FAQ on the Web... | IDC_OPEN_FAQ_PAGE | 32962 |
| Download Components and Free Tools... | IDC_OPEN_COMPONENTS_PAGE | 32963 |
| Authentic on the Internet.. | IDC_OPEN_HOME_PAGE | 32964 |
| Authentic Training... | IDC_OPEN_TRAINING_PAGE | 32965 |
| About XMLSpy... | ID_APP_ABOUT | 57664 |

## 25.4.7 Object Reference

**Objects:**
XMLSpyCommand
XMLSpyCommands
XMLSpyControl
XMLSpyControlDocument
XMLSpyControlPlaceHolder

To give access to standard XMLSpy functionality, objects of the **XMLSpy automation interface** can be accessed as well. See XMLSpyControl.Application, XMLSpyControlDocument.Document and XMLSpyControlPlaceHolder.Project for more information.

### 25.4.7.1 XMLSpyCommand

**Properties:**
`ID`
`Label`
`Name`
`IsSeparator`
`ToolTip`
`StatusText`
`Accelerator`
`SubCommands`

**Description:**
A command object can be one of the following: an executable command, a command container (for example, a menu, submenu, or toolbar), or a menu separator. To determine what kind of information is stored in the current `Command` object, query its `ID`, `IsSeparator`, and `SubCommands` properties, as follows.

| The Command object is... | When... |
|---|---|
| An executable command | • `ID` is greater than zero<br>• `IsSeparator` is false<br>• `SubCommands` is empty |
| A command container | • `ID` is zero<br>• `IsSeparator` is false<br>• `SubCommands` contains a collection of `Command` objects. |
| Separator | • `ID` is zero<br>• `IsSeparator` is true |

### 25.4.7.1.1 Accelerator

***Property:*** `Accelerator` as string

**Description:**
Returns the accelerator key defined for the command. If the command has no accelerator key assigned, this property returns the empty string. The string representation of the accelerator key has the following format:

```
[ALT+][CTRL+][SHIFT+]key
```

Where `key` is converted using the Windows Platform SDK function `GetKeyNameText`.

### 25.4.7.1.2 ID

***Property:*** `ID` as long

**Description:**
This property gets the unique identifier of the command. A command's ID is required to execute the command (using `Exec`) or query its status (using `QueryStatus`). If the command is a container for other commands (for example, a top-level menu), or a separator, the ID is 0.

### 25.4.7.1.3 IsSeparator

***Property:*** `IsSeparator` as boolean

**Description:**
The property returns `true` if the command object is a menu separator; `false` otherwise. See also Command.

### 25.4.7.1.4 Label

***Property:*** `Label` as string

 © 2019-2025 Altova GmbH

**Description:**
This property gets the text of the command as it is displayed in the graphical user interface of XMLSpy. If the command is a separator, "Label" is an empty string. This property may also return an empty string for some toolbar commands that do not have any GUI text associated with them.

#### 25.4.7.1.5 Name

***Property:*** `Name` as string

**Description:**
This property gets the unique name of the command. This value can be used to get the icon file of the command, where it is available. The available icon files can be found in the folder **<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\Images** of your XMLSpy installation.

#### 25.4.7.1.6 StatusText

***Property:*** `Label` as string

**Description:**
The status text is the text shown in the status bar of XMLSpy when the command is selected. It applies only to command objects that are not separators or containers of other commands; otherwise, the property is an empty string.

#### 25.4.7.1.7 SubCommands

***Property:*** `SubCommands` as `Commands`

**Description:**
The `SubCommands` property gets the collection of `Command` objects that are sub-commands of the current command. The property is applicable only to commands that are containers for other commands (menus, submenus, or toolbars). Such container commands have the `ID` set to 0, and the `IsSeparator` property set to `false`.

#### 25.4.7.1.8 ToolTip

***Property:*** `ToolTip` as string

**Description:**
This property gets the text that is shown as a tool-tip for each command. If the command does not have a tooltip text, the property returns an empty string.

### 25.4.7.2 XMLSpyCommands

**Properties:**
`Count`

Item

**Description:**
Collection of Command objects to get access to command labels and IDs of the XMLSpyControl. Those commands can be executed with the Exec method and their status can be queried with QueryStatus.

### 25.4.7.2.1 Count

***Property:*** Count as long

**Description:**
Number of Command objects on this level of the collection.

### 25.4.7.2.2 Item

***Property:*** Item (n as long) as Command

**Description:**
Gets the command with the index n in this collection. Index is 1-based.

## 25.4.7.3 XMLSpyControl

**Properties:**
IntegrationLevel
Appearance
Application
BorderStyle
CommandsList
EnableUserPrompts
MainMenu
Toolbars

**Methods:**
Open
Exec
QueryStatus

**Events:**
OnUpdateCmdUI
OnOpenedOrFocused
OnCloseEditingWindow
OnFileChangedAlert
OnContextChanged
OnDocumentOpened
OnValidationWindowUpdated

This object is a complete ActiveX control and should only be visible if the XMLSpy library is used in the Application Level mode.


© 2019-2025 Altova GmbH

```
CLSID: a258bba2-3835-4c16-8590-72b44f52c471
ProgID: Altova.XMLSpyControl
```

### 25.4.7.3.1 Properties

The following properties are defined:

IntegrationLevel
EnableUserPrompts
Appearance
BorderStyle

Command related properties:
CommandsList
MainMenu
Toolbars

Access to XMLSpyAPI:
Application

#### *25.4.7.3.1.1 Appearance*

***Property:*** `Appearance` as short

***Dispatch Id:*** *-520*

**Description:**
A value not equal to `0` displays a client edge around the control. Default value is `0`.

#### *25.4.7.3.1.2 Application*

***Property:*** `Application` as Application

***Dispatch Id:*** *1*

**Description:**
The `Application` property gives access to the `Application` object of the complete XMLSpy automation server API. The property is read-only.

#### *25.4.7.3.1.3 BorderStyle*

***Property:*** `BorderStyle` as short

***Dispatch Id:*** *-504*

**Description:**

A value of `1` displays the control with a thin border. Default value is `0`.

### 25.4.7.3.1.4 CommandsList

***Property:*** `CommandList` as `Commands` (read-only)

***Dispatch Id:*** *1004*

**Description:**
This property returns a flat list of all commands defined available with XMLSpyControl. To get commands organized according to their menu structure, use `MainMenu`. To get toolbar commands, use `Toolbars`.

```
public void GetAllXmlSpyCommands()
{
    // Get all commands from the XMLSpy ActiveX control assigned to the current form
    XMLSpyControlLib.XMLSpyCommands commands = this.axXMLSpyControl1.CommandList;
    // Iterate through all commands
    for (int i = 0; i < commands.Count; i++)
    {
      // Get each command by index and output it to the console
      XMLSpyControlLib.XMLSpyCommand cmd = axXMLSpyControl1.CommandList[i];
      Console.WriteLine("{0} {1} {2}", cmd.ID, cmd.Name, cmd.Label.Replace("&", ""));
    }
}
```

*C# example*

### 25.4.7.3.1.5 EnableUserPrompts

***Property:*** `EnableUserPrompts` as boolean

***Dispatch Id:*** *1006*

**Description:**
Setting this property to *false*, disables user prompts in the control. The default value is *true*.

### 25.4.7.3.1.6 IntegrationLevel

***Property:*** `IntegrationLevel` as `ICActiveXIntegrationLevel`

***Dispatch Id:*** *1000*

**Description:**
The `IntegrationLevel` property determines the operation mode of the control. See also Integration at Application Level and Integration at Document Level for more information.

 © 2019-2025 Altova GmbH

**Note:** It is important to set this property immediately after the creation of the `XMLSpyControl` object.

### 25.4.7.3.1.7 MainMenu

***Property:*** `MainMenu` as Command (read-only)

***Dispatch Id:*** *1003*

**Description:**
This property provides information about the structure and commands available in the XMLSpyControl main menu, as a `Command` object. The `Command` object contains all available submenus of XMLSpy (for example "File", "Edit", "View" etc.). To access the submenu objects, use the `SubCommands` property of the `MainMenu` property. Each submenu is also a `Command` object. For each submenu, you can then further iterate through their `SubCommands` property in order to get their corresponding child commands and separators (this technique may be used, for example, to create the application menu programmatically). Note that some menu commands act as containers ("parents") for other menu commands, in which case they also have a `SubCommands` property. To get the structure of all menu commands programmatically, you will need a recursive function.

```
public void GetXmlSpyMenus()
{
    // Get the main menu from the XMLSpy ActiveX control assigned to the current form
    XMLSpyControlLib.XMLSpyCommand mainMenu = this.axXMLSpyControl1.MainMenu;

    // Loop through entries of the main menu (e.g. File, Edit, etc.)
    for (int i = 0; i < mainMenu.SubCommands.Count; i++)
    {
      XMLSpyControlLib.XMLSpyCommand menu = mainMenu.SubCommands[i];
      Console.WriteLine("{0} menu has {1} children items (including separators)",
menu.Label.Replace("&", ""), menu.SubCommands.Count);
    }
}
```

*C# example*

### 25.4.7.3.1.8 Toolbars

***Property:*** `Toolbars` as Commands (read-only)

***Dispatch Id:*** *1005*

**Description:**
This property provides information about the structure of XMLSpyControl toolbars, as a `Command` object. The `Command` object contains all available toolbars of XMLSpy. To access the toolbars, use the `SubCommands` property of the `Toolbars` property. Each toolbar is also a `Command` object. For each toolbar, you can then further iterate through their `SubCommands` property in order to get their commands (this technique may be used, for example, to create the application's toolbars programmatically).

```
public void GetXmlSpyToolbars()
{
    // Get the application toolbars from the StyleVision ActiveX control assigned to the
current form
    XMLSpyControlLib.XMLSpyCommands toolbars = this.axXMLSpyControl1.Toolbars;

    // Iterate through all toolbars
    for (int i = 0; i < toolbars.Count; i++)
    {
      XMLSpyControlLib.XMLSpyCommand toolbar = toolbars[i];
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("The toolbar \"{0}\" has the following commands:",
toolbar.Label);

      // Iterate through all commands of this toolbar
      for (int j = 0; j < toolbar.SubCommands.Count; j++)
      {
         XMLSpyControlLib.XMLSpyCommand cmd = toolbar.SubCommands[j];
         // Output only command objects that are not separators
         if (!cmd.IsSeparator)
         {
            Console.WriteLine("{0}, {1}, {2}", cmd.ID, cmd.Name, cmd.Label.Replace("&",
""));
         }
      }
    }
}
```

*C# example*

### 25.4.7.3.2 Methods

The following methods are defined:

Open
Exec
QueryStatus

#### *25.4.7.3.2.1 Exec*

***Method:*** `Exec` (`nCmdID` as long) as boolean

***Dispatch Id:*** *6*

**Description:**
This method calls the XMLSpy command with the ID `nCmdID`. If the command can be executed, the method returns `true`. To get a list of all available commands, use `CommandsList`. To retrieve the status of any command, use `QueryStatus`.

 © 2019-2025 Altova GmbH

### 25.4.7.3.2.2 Open

***Method:*** `Open` (`strFilePath` as string) as boolean

***Dispatch Id:*** *5*

**Description:**
The result of the method depends on the extension passed in the argument `strFilePath`. If the file extension is `.sps`, a new document is opened. If the file extension is `.svp`, the corresponding project is opened. If a different file extension is passed into the method, the control tries to load the file as a new component into the active document.

Do not use this method to load documents or projects when using the control in document-level integration mode. Instead, use `XMLSpyControlDocument.Open` and `XMLSpyControlPlaceHolder.OpenProject`.

### 25.4.7.3.2.3 QueryStatus

***Method:*** `QueryStatus` (`nCmdID` as long) as long

***Dispatch Id:*** *7*

**Description:**
`QueryStatus` returns the enabled/disabled and checked/unchecked status of the command specified by `nCmdID`. The status is returned as a bit mask.

| Bit | Value | Name | Meaning |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Supported | Set if the command is supported. |
| 1 | 2 | Enabled | Set if the command is enabled (can be executed). |
| 2 | 4 | Checked | Set if the command is checked. |

This means that if `QueryStatus` returns `0` the command ID is not recognized as a valid XMLSpy command. If `QueryStatus` returns a value of `1` or `5`, the command is disabled.

### 25.4.7.3.3 Events

The XMLSpyControl ActiveX control provides the following connection point events:

`OnUpdateCmdUI`
`OnOpenedOrFocused`
`OnCloseEditingWindow`
`OnFileChangedAlert`
`OnContextChanged`

`OnDocumentOpened`
`OnValidationWindowUpdated`

#### 25.4.7.3.3.1 OnCloseEditingWindow

***Event:*** `OnCloseEditingWindow` (i_strFilePath as String) as boolean

***Dispatch Id:*** *1002*

**Description:**
This event is triggered when XMLSpy needs to close an already open document. As an answer to this event, clients should close the editor window associated with *i_strFilePath*. Returning *true* from this event indicates that the client has closed the document. Clients can return *false* if no specific handling is required and XMLSpyControl should try to close the editor and destroy the associated document control.

#### 25.4.7.3.3.2 OnContextChanged

***Event:*** `OnContextChanged` (`i_strContextName` as String, `i_bActive` as bool) as bool

***Dispatch Id:*** *1004*

**Description:**
This event is triggered when XMLSpy activates or de-actives one of the following operational contexts:

- XSLT Profiling - "`XSLTProfiling`" is passed as the context name
- XSLT / XQuery debugging - "`DebuggingXSLT`" is passed as the context name

#### 25.4.7.3.3.3 OnDocumentOpened

***Event:*** `OnDocumentOpened` (`objDocument` as Document)

***Dispatch Id:*** *1*

**Description:**
This event is triggered whenever a document is opened. The argument `objDocument` is a `Document` object from the XMLSpy automation interface and can be used to query for more details about the document, or perform additional operations. When integrating on document-level, it is often better to use the event `XMLSpyControlDocument.OnDocumentOpened` instead.

#### 25.4.7.3.3.4 OnFileChangedAlert

***Event:*** `OnFileChangedAlert` (`i_strFilePath` as String) as bool

***Dispatch Id:*** *1001*

**Description:**
This event is triggered when a file loaded with XMLSpyControl is changed on the hard disk by another application. Clients should return true, if they handled the event, or false, if XMLSpy should handle it in its customary way, i.e. prompting the user for reload.

 © 2019-2025 Altova GmbH

### 25.4.7.3.3.5 OnLicenseProblem

***Event:*** `OnLicenseProblem` (`i_strLicenseProblemText` as String)

***Dispatch Id:*** *1005*

**Description:**
This event is triggered when XMLSpyControl detects that no valid license is available for this control. In case of restricted user licenses this can happen some time after the control has been initialized. Integrators should use this event to disable access to this control's functionality. After returning from this event, the control will block access to its functionality (e.g. show empty windows in its controls and return errors on requests).

### 25.4.7.3.3.6 OnOpenedOrFocused

***Event:*** `OnOpenedOrFocused` (`i_strFilePath` as String, `i_bOpenWithThisControl` as bool)

***Dispatch Id:*** *1000*

**Description:**
When integrating at application level, this event informs clients that a document has been opened, or made active by XMLSpy.

When integrating at document level, this event instructs the client to open the file `i_strFilePath` in a document window. If the file is already open, the corresponding document window should be made the active window.

if `i_bOpenWithThisControl` is `true`, the document must be opened with XMLSpyControl, since internal access is required. Otherwise, the file can be opened with different editors.

### 25.4.7.3.3.7 OnToolWindowUpdated

***Event:*** `OnToolWindowUpdated(pToolWnd` as long `)`

***Dispatch Id:*** *1006*

**Description:**
This event is triggered when the tool window is updated.

### 25.4.7.3.3.8 OnUpdateCmdUI

***Event:*** `OnUpdateCmdUI ()`

***Dispatch Id:*** *1003*

**Description:**
Called frequently to give integrators a good opportunity to check status of XMLSpy commands using `XMLSpyControl.QueryStatus`. Do not perform long operations in this callback.

#### 25.4.7.3.3.9 OnValidationWindowUpdated

***Event:*** `OnValidationWindowUpdated` ()

***Dispatch Id:*** *3*

**Description:**
This event is triggered whenever the validation output window is updated with new information.

### 25.4.7.4 XMLSpyControlDocument

**Properties:**
Appearance
BorderStyle
Document
IsModified
Path
ReadOnly

**Methods:**
Exec
New
Open
QueryStatus
Reload
Save
SaveAs

**Events:**
OnDocumentOpened
OnDocumentClosed
OnModifiedFlagChanged
OnContextChanged
OnFileChangedAlert
OnActivate

If the XMLSpyControl is integrated in the Document Level mode each document is displayed in an own object of type `XMLSpyControlDocument`. The `XMLSpyControlDocument` contains only one document at the time but can be reused to display different files one after another.

This object is a complete ActiveX control.

```
CLSID: 52A552E6-2AB8-4e3e-B545-BE998233DDA0
ProgID: Altova.XMLSpyControlDocument
```

 © 2019-2025 Altova GmbH

### 25.4.7.4.1 Properties

The following properties are defined:

ReadOnly
IsModified
Path
Appearance
BorderStyle

Access to XMLSpyAPI:
Document

#### *25.4.7.4.1.1 Appearance*

***Property:*** `Appearance` as short

***Dispatch Id:*** *-520*

**Description:**
A value not equal to `0` displays a client edge around the document control. Default value is `0`.

#### *25.4.7.4.1.2 BorderStyle*

***Property:*** `BorderStyle` as short

***Dispatch Id:*** *-504*

**Description:**
A value of `1` displays the control with a thin border. Default value is `0`.

#### *25.4.7.4.1.3 Document*

***Property:*** `Document` as Document

***Dispatch Id:*** *1*

**Description:**
The `Document` property gives access to the `Document` object of the XMLSpy automation server API. This interface provides additional functionality which can be used with the document loaded in the control. The property is read-only.

#### *25.4.7.4.1.4 IsModified*

***Property:*** `IsModified` as boolean (read-only)

***Dispatch Id:*** *1006*

**Description:**
`IsModified` is *true* if the document content has changed since the last open, reload or save operation. It is *false*, otherwise.

#### *25.4.7.4.1.5 Path*

***Property:*** `Path` as string

***Dispatch Id:*** *1005*

**Description:**
Sets or gets the full path name of the document loaded into the control.

#### *25.4.7.4.1.6 ReadOnly*

***Property:*** `ReadOnly` as boolean

***Dispatch Id:*** *1007*

**Description:**
Using this property you can turn on and off the read-only mode of the document. If `ReadOnly` is `true` it is not possible to do any modifications.

### 25.4.7.4.2 Methods

The following methods are defined:

Document handling:
`New`
`Open`
`Reload`
`Save`
`SaveAs`

Command Handling:
`Exec`
`QueryStatus`

#### *25.4.7.4.2.1 Exec*

***Method:*** `Exec` (`nCmdID` as long) as boolean

***Dispatch Id:*** *8*

**Description:**

 © 2019-2025 Altova GmbH

`Exec` calls the XMLSpy command with the ID `nCmdID`. If the command can be executed, the method returns `true`. This method should be called only if there is currently an active document available in the application.

To get commands organized according to their menu structure, use the `MainMenu` property of XMLSpyControl. To get toolbar commands, use the `Toolbars` property of the XMLSpyControl.

### 25.4.7.4.2.2 New

***Method:*** `New` () as boolean

***Dispatch Id:*** *1000*

**Description:**
This method initializes a new document inside the control.

### 25.4.7.4.2.3 Open

***Method:*** `Open` (`strFileName` as string) as boolean

***Dispatch Id:*** *1001*

**Description:**
`Open` loads the file `strFileName` as the new document into the control.

### 25.4.7.4.2.4 QueryStatus

***Method:*** `QueryStatus` (`nCmdID` as long) as long

***Dispatch Id:*** *9*

**Description:**
`QueryStatus` returns the enabled/disabled and checked/unchecked status of the command specified by `nCmdID`. The status is returned as a bit mask.

| Bit | Value | Name | Meaning |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Supported | Set if the command is supported. |
| 1 | 2 | Enabled | Set if the command is enabled (can be executed). |
| 2 | 4 | Checked | Set if the command is checked. |

This means that if `QueryStatus` returns `0` the command ID is not recognized as a valid XMLSpy command. If `QueryStatus` returns a value of `1` or `5` the command is disabled. The client should call the `QueryStatus` method of the document control if there is currently an active document available in the application.

#### 25.4.7.4.2.5 Reload

***Method:*** `Reload` () as boolean

***Dispatch Id:*** *1002*

**Description:**
`Reload` updates the document content from the file system.

#### 25.4.7.4.2.6 Save

***Method:*** `Save` () as boolean

***Dispatch Id:*** *1003*

**Description:**
`Save` saves the current document at the location `Path`.

#### 25.4.7.4.2.7 SaveAs

***Method:*** `SaveAs` (`strFileName` as string) as boolean

***Dispatch Id:*** *1004*

**Description:**
`SaveAs` sets `Path` to *strFileName* and then saves the document to this location.

### 25.4.7.4.3 Events

The XMLSpyControlDocument ActiveX control provides following connection point events:

`OnDocumentOpened`
`OnDocumentClosed`
`OnModifiedFlagChanged`
`OnContextChanged`
`OnFileChangedAlert`
`OnActivate`
`OnSetEditorTitle`

#### 25.4.7.4.3.1 OnActivate

***Event:*** `OnActivate` ()

***Dispatch Id:*** *1005*

**Description:**

 © 2019-2025 Altova GmbH

This event is triggered when the document control is activated, has the focus, and is ready for user input.

### 25.4.7.4.3.2 OnContextChanged

***Event:*** `OnContextChanged` (`i_strContextName` as String, `i_bActive` as bool) as bool

***Dispatch Id:*** *1004*

**Description:**
This event is triggered when this document is shown in a different XMLSpy view. The following values are passed:

- Grid view - `"View_0"` is passed as the context name
- Text view - `"View_1"` is passed as the context name
- Browser view - `"View_2"` is passed as the context name
- Schema view - `"View_3"` is passed as the context name
- Authentic view - `"View_4"` is passed as the context name
- WSDL view - `"View_5"` is passed as the context name

### 25.4.7.4.3.3 OnDocumentClosed

***Event:*** `OnDocumentClosed` (`objDocument` as Document)

***Dispatch Id:*** *1001*

**Description:**
This event is triggered whenever the document loaded into this control is closed. The argument `objDocument` is a `Document` object from the XMLSpy automation interface and should be used with care.

### 25.4.7.4.3.4 OnDocumentOpened

***Event:*** `OnDocumentOpened` (`objDocument` as Document)

***Dispatch Id:*** *1000*

**Description:**
This event is triggered whenever a document is opened in this control. The argument `objDocument` is a `Document` object from the XMLSpy automation interface, and can be used to query for more details about the document, or perform additional operations.

### 25.4.7.4.3.5 OnDocumentSaveAs

***Event:*** `OnContextDocumentSaveAs` (`i_strFileName` as String)

***Dispatch Id:*** *1007*

**Description:**
This event is triggered when this document gets internally saved under a new name.

#### 25.4.7.4.3.6 OnFileChangedAlert

***Event:*** `OnFileChangedAlert` () as bool

***Dispatch Id:*** *1003*

**Description:**
This event is triggered when the file loaded into this document control is changed on the hard disk by another application. Clients should return true, if they handled the event, or false, if XMLSpy should handle it in its customary way, i.e. prompting the user for reload.

#### 25.4.7.4.3.7 OnModifiedFlagChanged

***Event:*** `OnModifiedFlagChanged` (`i_bIsModified` as boolean)

***Dispatch Id:*** *1002*

**Description:**
This event gets triggered whenever the document changes between modified and unmodified state. The parameter *i_bIsModifed* is *true* if the document contents differs from the original content, and *false*, otherwise.

#### 25.4.7.4.3.8 OnSetEditorTitle

***Event:*** OnSetEditorTitle ()

***Dispatch Id:*** *1006*

**Description:**
This event is being raised when the contained document is being internally renamed.

### 25.4.7.5 XMLSpyControlPlaceHolder

**Properties available for all kinds of placeholder windows:**
`PlaceholderWindowID`

**Properties for project placeholder window:**
`Project`

**Methods for project placeholder window:**
`OpenProject`
`CloseProject`

 © 2019-2025 Altova GmbH

The `XMLSpyControlPlaceHolder` control is used to show the additional XMLSpy windows like Overview, Library or Project window. It is used like any other ActiveX control and can be placed anywhere in the client application.

```
CLSID: 135DEEF4-6DF0-47c2-8F8C-F145F5F3F672
ProgID: Altova.XMLSpyControlPlaceHolder
```

### 25.4.7.5.1 Properties

The following properties are defined:

`PlaceholderWindowID`

Access to XMLSpyAPI:
`Project`

#### *25.4.7.5.1.1 Label*

***Property:*** `Label` as String (read-only)

***Dispatch Id:*** *1001*

**Description:**
This property gives access to the title of the placeholder. The property is read-only.

#### *25.4.7.5.1.2 PlaceholderWindowID*

***Property:*** `PlaceholderWindowID as XMLSpyControlPlaceholderWindow`

***Dispatch Id:*** *1*

**Description:**
This property specifies which XMLSpy window should be displayed in the client area of the control. The `PlaceholderWindowID` can be set at any time to any valid value of the `XMLSpyControlPlaceholderWindow` enumeration. The control changes its state immediately and shows the new XMLSpy window.

#### *25.4.7.5.1.3 Project*

***Property:*** `Project` as Project (read-only)

***Dispatch Id:*** *2*

**Description:**
The `Project` property gives access to the `Project` object of the XMLSpy automation server API. This interface provides additional functionality which can be used with the project loaded into the control. The property will return a valid project interface only if the placeholder window has `PlaceholderWindowID` with a value of `XMLSpyXProjectWindow (=3)`. The property is read-only.

### 25.4.7.5.2 Methods

The following method is defined:

OpenProject
CloseProject

#### *25.4.7.5.2.1 OpenProject*

***Method:*** `OpenProject` (`strFileName` as `string`) as `boolean`
Dispatch Id: *3*
**Description:**
`OpenProject` loads the file `strFileName` as the new project into the control. The method will fail if the placeholder window has a **`PlaceholderWindowID`** different to `XMLSpyXProjectWindow (=3)`.

#### *25.4.7.5.2.2 CloseProject*

**Method:** `CloseProject ()`

**Dispatch Id:** *4*

**Description:**
`CloseProject` closes the project loaded by the control. The method will fail if the placeholder window has a `PlaceholderWindowID` different to `XMLSpyXProjectWindow (=3)`.

### 25.4.7.5.3 Events

The XMLSpyControlPlaceholder ActiveX control provides following connection point events:

OnModifiedFlagChanged

#### *25.4.7.5.3.1 OnModifiedFlagChanged*

***Event:*** `OnModifiedFlagChanged` (`i_bIsModified` as boolean)

***Dispatch Id:*** *1*

**Description:**
This event gets triggered only for placeholder controls with a `PlaceholderWindowID` of `XMLSpyXProjectWindow (=3)`. The event is fired whenever the project content changes between modified and unmodified state. The parameter *i_bIsModifed* is *true* if the project contents differs from the original content, and *false*, otherwise.

 © 2019-2025 Altova GmbH

#### 25.4.7.5.3.2 OnSetLabel

***Event:*** `OnSetLabel(i_strNewLabel` as string`)`

***Dispatch Id:*** *1000*

**Description:**
Raised when the title of the placeholder window is changed.

## 25.4.7.6 Enumerations

The following enumerations are defined:

ICActiveXIntegrationLevel
XMLSpyControlPlaceholderWindow

### 25.4.7.6.1 ICActiveXIntegrationLevel

Possible values for the IntegrationLevel property of the XMLSpyControl.

```
ICActiveXIntegrationOnApplicationLevel  = 0
ICActiveXIntegrationOnDocumentLevel     = 1
```

### 25.4.7.6.2 XMLSpyControlPlaceholderWindow

This enumeration contains the list of the supported additional XMLSpy windows.

```
XMLSpyControlNoToolWnd                          = -1
XMLSpyControlEntryHelperTopToolWnd       = 0
XMLSpyControlEntryHelperMiddleToolWnd           = 1
XMLSpyControlEntryHelperBottomToolWnd           = 2
XMLSpyControlValidatorOutputToolWnd             = 3
XMLSpyControlProjectWindowToolWnd               = 4
XMLSpyControlXSLTDebuggerContextToolWnd         = 5
XMLSpyControlXSLTDebuggerCallstackToolWnd= 6
XMLSpyControlXSLTDebuggerVariableToolWnd = 7
XMLSpyControlXSLTDebuggerWatchToolWnd           = 8
XMLSpyControlXSLTDebuggerTemplateToolWnd = 9
XMLSpyControlXSLTDebuggerInfoToolWnd            = 10
XMLSpyControlXSLTDebuggerMessageToolWnd         = 11
XMLSpyControlXSLTDebuggerTraceToolWnd           = 12
XMLSpyControlSOAPDebuggerToolWnd                = 13
XMLSpyControlXPathProfilerListToolWnd           = 14
XMLSpyControlXPathProfilerTreeToolWnd           = 15
XMLSpyControlXPathDialogToolWnd                 = 16
XMLSpyControlDBQueryManagerToolWnd       = 17
XMLSpyControlInfoToolWnd                        = 18
XMLSpyControlXSLOutlineToolWnd                  = 19
XMLSpyControlSchemaFindToolWnd                  = 20
```

```
XMLSpyControlXBRLFindToolWnd                    = 21
XMLSpyControlChartsToolWnd                      = 22
```


© 2019-2025 Altova GmbH

# 26 Annexes

Ces annexes contiennent des informations techniques sur XMLSpy et d'importantes informations sur la licence. Chaque annexe contient des sous-sections comme indiqué ci-dessous :

**Information moteur**

- Information moteur XSLT et XQuery
- Fonctions d'extension XSLT et XQuery

**Conversions de types de données entre les BD et les Schémas XML**

- BD en Schémas XML
- Schémas XML en BD

**Données techniques**

- OS et exigences de mémoire
- Moteurs XSLT et XQuery Altova
- Prise en charge Unicode
- Utilisation Internet

**Information de licence**

- Distribution électronique de logiciel
- Activation de logiciel et metering de licence
- Contrat de licence de l'utilisateur final

# 26.1 Informations concernant le moteur XSLT et XQuery

Les moteurs XSLT et XQuery de XMLSpy suivent de près les spécifications W3C et sont donc plus strictes que les moteurs Altova précédents, comme dans les versions précédentes de XMLSpy. Ainsi, de petites erreurs qui étaient ignorées par les moteurs précédents sont maintenant marquées en tant qu'erreurs par XMLSpy.

Par exemple :

- Il s'agit d'une erreur de type (`err:XPTY0018`) si le résultat d'un opérateur de chemin contient aussi bien les nœuds que les non-nœuds.
- Il s'agit d'une erreur de type (`err:XPTY0019`) si `E1` dans une expression de chemin `E1/E2` n'évalue pas à une séquence de nœuds.

Si vous rencontrez ce type d'erreur, modifiez soit le document XSLT/XQuery, soit le document d'instance selon vos besoins.

Cette section décrit les fonctions spécifiques à la mise en place des moteurs, organisée par spécification :

- XSLT 1.0
- XSLT 2.0
- XSLT 3.0
- XQuery 1.0
- XQuery 3.1

## 26.1.1 XSLT 1.0

Le moteur XSLT 1.0 de XMLSpy est conforme aux Recommandations XSLT 1.0 du 16 novembre 1999 et aux Recommandations XPath 1.0 du 16 novembre 1999 du World Wide Web Consortium (W3C's). Veuillez noter les informations suivantes concernant l'implémentation.

### Notes concernant l'implémentation

Lorsque l'attribut `method` de `xsl:output` est défini sur HTML, ou si la sortie HTML est sélectionnée par défaut, les caractères spéciaux dans le fichier XML ou XSLT sont insérés dans le document HTML en tant que références de caractère HTML dans la sortie. Par exemple, le caractère U+00A0 (la référence de caractère hexadécimale pour un espace insécable) est inséré dans le code HTML soit en tant que référence de caractère (` ` ou ` `) soit en tant que référence d'entité, ` ` .

## 26.1.2 XSLT 2.0

*Cette section :*

- Conformité du moteur
- Rétrocompatibilité
- Espaces de nom
- Compatibilité avec le schéma

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Comportement spécifique à la mise en œuvre

---

## Conformité

Le moteur XSLT 2.0 de XMLSpy est conforme aux Recommandations XSLT 2.0 du 23 janvier 2007 et aux Recommandations XPath 2.0 du 14 décembre 2010 du World Wide Web Consortium (W3C's).

---

## Rétrocompatibilité

Le moteur XSLT 2.0 est rétrocompatible. Généralement, la compatibilité rétroactive du moteur XSLT 2.0 entre en jeu si vous utilisez le moteur XSLT 2.0 pour traiter une feuille de style XSLT 1.0 ou une instruction. Veuillez noter qu'il peut y avoir des différences dans les sorties produites par le moteur XSLT 1.0 et la rétrocompatibilité du moteur XSLT 2.0.

---

## Espaces de nom

Votre feuille de style XSLT 2.0 devrait déclarer les espaces de noms suivants afin que vous puissiez utiliser les constructeurs de type et les fonctions disponibles dans XSLT 2.0. Les préfixes indiqués ci-dessous sont utilisés de manière conventionnelle ; vous pourriez utiliser les préfixes alternatifs si vous le souhaitez.

| Nom d'espace de nom | Préfixe | Espace de nom URI |
|---|---|---|
| Types de schéma XML | `xs:` | `http://www.w3.org/2001/XMLSchema` |
| Fonctions XPath 2.0 | `fn:` | `http://www.w3.org/2005/xpath-functions` |

Généralement ces espaces de nom seront déclarés sur l'élément `xsl:stylesheet` ou `xsl:transform`, tel que montré dans la liste suivante :

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
...
</xsl:stylesheet>
```

Veuillez noter les points suivants :

- Le moteur XSLT 2.0 utilise l'espace de nom XPath 2.0 et Fonctions XQuery 1.0 (recensées dans la table ci-dessus) en tant que son **espace de noms de fonctions par défaut**. Ainsi, vous pouvez utiliser les fonctions XPath 2.0 et XSLT 2.0 dans votre feuille de style sans aucun préfixe. Si vous déclarez l'espace de nom des fonctions XPath 2.0 dans votre feuille de style avec un préfixe, vous pourrez utiliser en plus le préfixe attribué dans la déclaration.

- Lors de l'utilisation des constructeurs de types et des types provenant de l'espace de nom du Schéma XML, le préfixe utilisé dans la déclaration d'espace de nom doit être utilisé lors de l'appel du constructeur de type (par exemple, `xs:date`).
- Certaines fonctions XPath 2.0 portent le même nom que les types de données du schéma XML. Par exemple, pour les fonctions XPath `fn:string` et `fn:boolean`, il existe des types de données du schéma XML portant le même nom local : `xs:string` et `xs:boolean`. Donc si vous décidez d'utiliser l'expression XPath `string('Hello')`, l'expression évalue en tant que `fn:string('Hello')` et non pas en tant que `xs:string('Hello')`.

---

## Compatibilité avec le schéma

Le moteur XSLT 2.0 est compatible avec le schéma. Vous pouvez ainsi utiliser des types de schéma définis par l'utilisateur et l'instruction `xsl:validate`.

---

## Comportement spécifique à l'implémentation

Ci-dessous, vous trouverez une description de la gestion du moteur XSLT 2.0 des aspects spécifiques à l'implémentation du comportement de certaines fonctions XSLT 2.0.

**`xsl:result-document`**

Les encodages pris en charge en supplément sont (les codes spécifiques à Altova) : `x-base16tobinary` et `x-base64tobinary`.

**`function-available`**

La fonction teste la disponibilité des fonctions in-scope (XSLT, XPath, et fonctions d'extension).

**`unparsed-text`**

L'argument `href` accepte (i) les chemins relatifs pour les fichiers dans le dossier base-uri et (ii) les chemins absolus avec ou sans `file://` protocol. Les encodages pris en charge de manière supplémentaire sont (spécifiques à Altova): `x-binarytobase16` et `x-binarytobase64`. Exemple : `xs:base64Binary(unparsed-text('chart.png', 'x-binarytobase64'))`.

**`unparsed-text-available`**

L'argument `href` accepte (i) les chemins relatifs pour les fichiers dans le dossier base-uri et (ii) les chemins absolus avec ou sans `file://` protocol. Les encodages pris en charge de manière supplémentaire sont (spécifiques à Altova): `x-binarytobase16` et `x-binarytobase64`.

**Note :** les valeurs d'encodage suivantes, qui sont mises en œuvre dans des versions antérieures du produit prédécesseur de RaptorXML, AltovaXML, sont dépcréciées à présent : `base16tobinary`, `base64tobinary`, `binarytobase16` and `binarytobase64`.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## 26.1.3 XSLT 3.0

Le moteur XSLT 3.0 de XMLSpy est conforme aux Recommandation XSLT 3.0 du 8 juin 2017 et aux Recommandations XQuery 3.1 du 21 mars 2017 du World Wide Web Consortium (W3C's).

Le moteur XSLT 3.0 présente les mêmes caractéristiques spécifiques à l'implémentation que le moteur XSLT 2.0. De plus, il contient une prise en charge pour un certain nombre de nouvelles fonctions XSLT 3.0 : les fonctions et opérateurs XPath/XQuery 3.1, et la spécification XPath 3.1.

**Note :** la fonction de streaming optionnelle n'est pas prise en charge actuellement. Le document complet sera chargé dans la mémoire quelle que soit la valeur de l'attribut `streamable`. S'il y a assez de mémoire disponible, alors : (i) le document entier sera traité - sans streaming, (ii) les constructions garanties streamables seront traitées correctement, comme si l'exécution utilisait le streaming, et (iii) les erreurs de streaming ne seront pas détectées. Dans les applis 64-bit, l'exécution non-streaming ne devrait pas représenter de problème. S'il y a tout de même un souci avec la mémoire, une solution serait d'ajouter plus de mémoire au système.

### Espaces de noms

Votre feuille de style XSLT 3.0 devrait déclarer les espaces de noms pour que vous puissiez utiliser tous les types de constructeurs et fonctions disponibles dans XSLT 3.0. Les préfixes ci-dessous sont utilisés de manière conventionnelle ; vous pourriez utiliser des préfixes alternatifs si vous le souhaitez.

| Nom Espaces de noms | Préfixe | Espace de noms URI |
|---|---|---|
| Types de schéma XML | `xs:` | `http://www.w3.org/2001/XMLSchema` |
| Fonctions XPath/XQuery 3.1 | `fn:` | `http://www.w3.org/2005/xpath-functions` |
| Fonctions Math | `math:` | `http://www.w3.org/2005/xpath-functions/math` |
| Fonctions Map | `map:` | `http://www.w3.org/2005/xpath-functions/map` |
| Fonctions Array | `array:` | `http://www.w3.org/2005/xpath-functions/array` |
| Codes d'erreur XQuery, XSLT et XPath | `err:` | `http://www.w3.org/2005/xpath-functions/xqt-errors` |
| Fonctions de sérialisation | `output` | `http://www.w3.org/2010/xslt-xquery-serialization` |

Généralement, ces espaces de noms seront déclarés dans l'élément `xsl:stylesheet` ou `xsl:transform`, tel que recensé dans la liste suivante :

```
<xsl:stylesheet version="3.0"
   xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
   xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
   ...
</xsl:stylesheet>
```

Les points suivants doivent être notés :

- Le moteur XSLT 3.0 utilise les Fonctions XPath et XQuery et l'espace de noms de Operators 3.1 (recensé dans la table ci-dessus) comme son **espace de noms des fonctions par défaut**. Donc vous pouvez utiliser les fonctions de cet espace de noms dans votre feuille de style sans préfixe, alors vous pouvez utiliser le préfixe en plus assigné à la déclaration.
- Quand vous utilisetz les constructeurs de type et les types depuis l'espace de noms du schéma XML, le préfixe utilisé dans la déclaration de l'espace de noms doit être utilisé lorsque le constructeur de type est appelé (par exemple, `xs:date`).
- Certaines fonctions XPath/XQuery ont le même nom que les types de base de données de schéma XML. Par exemple, pour les fonctions XPath `fn:string` et `fn:boolean`, il existe des types de données de schéma XML avec les mêmes noms locaux : `xs:string` et `xs:boolean`. Donc si vous deviez utiliser le string de l'expression XPath (`'Hello'`), l'expression évalue comme `fn:string('Hello') - et non comme xs:string('Hello')`.

## 26.1.4 XQuery 1.0

*Cette section :*


- Conformité du moteur
- Compatibilité du schéma (Schema awareness)
- Encodage
- Espaces de nom
- XML source et validation
- Contrôle de type statique et dynamique
- Modules bibliothèque
- Modules externes
- Collations
- Précision des données numériques
- Prise en charge des instructions XQuery
- Comportement spécifique à la mise en œuvre


---

### Conformité

Le moteur XQuery 1.0 de XMLSpy est conforme à la Recommandation XQuery 1.0 du 14 décembre 2010 du World Wide Web Consortium (W3C's). Le standard XQuery accorde un pouvoir discrétionnaire concernant la mise en place de nombreuses fonctions. Ci-dessous, vous trouverez une liste expliquant comment le moteur XQuery 1.0 implémente ces fonctions.

---

### Compatibilité avec le schéma

Le moteur XQuery 1.0 est **schema-aware**.

---

### Encodage

 © 2019-2025 Altova GmbH

Les encodages de caractères UTF-8 et UTF-16 sont pris en charge.

---

## Espaces de nom

Les URI d'espace de nom suivant et leurs liaisons associées sont prédéfinies.

| Nom d'espaces de nom | Préfixe | URI Espace de noms |
|---|---|---|
| Types de schéma XML | `xs:` | `http://www.w3.org/2001/XMLSchema` |
| Instance de schéma | `xsi:` | `http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance` |
| Fonctions intégrées | `fn:` | `http://www.w3.org/2005/xpath-functions` |
| Fonctions locales | `local:` | `http://www.w3.org/2005/xquery-local-functions` |

Veuillez noter les points suivants :

- Le moteur XQuery 1.0 Engine reconnaît les préfixes recensés ci-dessus comme étant liés aux espaces de noms correspondants.
- Étant donné que l'espace de noms des fonctions intégrées recensé ci-dessus est l'espace de noms des fonctions par défaut dans XQuery, le préfixe `fn:` ne doit pas nécessairement être utilisé lorsque des fonctions intégrées sont invoquées (par exemple, `string("Hello")` appellera la fonction `fn:string`). Néanmoins, le préfixe `fn:` peut être utilisé pour appeler une fonction intégrée sans avoir à déclarer l'espace de noms dans le prologue query (par exemple : `fn:string("Hello")`).
- Vous pouvez changer l'espace de noms des fonctions par défaut en déclarant l'expression `default function namespace` dans le prologue de de requête.
- En cas d'utilisation des types depuis l'espace de noms du Schéma XML, le préfixe `xs:` peut être utilisé sans devoir déclarer explicitement les espace de noms et lier ces préfixes dans le prologue de requête. (Exemple : `xs:date` and `xs:yearMonthDuration`.) Si vous souhaitez utiliser d'autres préfixes pour l'espace de noms du schéma XML, cela doit être déclaré explicitement dans le prologue de requête. (Exemple: `declare namespace alt = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; alt:date("2004-10-04")`.)
- Veuillez noter que les types de données `untypedAtomic`, `dayTimeDuration`, et `yearMonthDuration` ont été déplacés, avec les CR de 23 January 2007, depuis l'espace de noms des Types de données XPath vers l'espace de noms du schéma XML, donc : `xs:yearMonthDuration`.

Si des espaces de noms pour les fonctions, les constructeurs de type, les tests de nœud, etc. sont mal attribués, une erreur est rapportée. Veuillez noter, néanmoins, que certaines fonctions portent le même nom que les types de données de schéma, par ex. `fn:string` et `fn:boolean`. (Les deux `xs:string` et `xs:boolean` sont définis.) Le préfixe d'espace de noms détermine si la fonction ou le constructeur de type est utilisé.

---

## XML document de source et validation

Les documents XML utilisés dans l'exécution d'un document XQuery avec le moteur XQuery 1.0 doit être bien formé. Néanmoins, ils ne doivent pas être valides conformément à un schéma XML. Si le fichier n'est pas valide, le fichier invalide est chargé sans information de schéma. Si le fichier XML est associé avec un schéma interne et est valide conformément à ce schéma, l'information de validation post-schéma sera générée pour les données XML et sera utilisée pour l'évaluation de requête.

---

## Contrôle de type statique et dynamique

La phase d'analyse statique contrôle les aspects de la requête comme la syntaxe, si des références externes existent (par ex. pour les modules), si des fonctions et des variables invoquées sont définies, etc. Si une erreur est détectée dans la phase de l'analyse statique, elle sera rapportée et l'exécution sera stoppée.

Le contrôle de type dynamique est effectué lors de l'exécution, lorsque la requête est réellement exécutée. Si un type est incompatible avec les exigences d'une opération, une erreur sera rapportée. Par exemple, l'expression `xs:string("1") + 1` retourne une erreur parce que l'opération d'édition ne peut pas être effectuée sur un opérande de type `xs:string`.

---

## Modules de bibliothèque

Les modules de Bibliothèque stockent les fonctions et les variables de manière à ce qu'elles puissent être réutilisées. Le moteur XQuery 1.0 prend en charge des modules qui sont stockés **dans un seul fichier XQuery externe**. Un tel fichier de module doit contenir une déclaration `module` dans son prologue, qui associe un espace de noms cible. Voici un module d'exemple :

```
module namespace libns="urn:module-library";
declare variable $libns:company := "Altova";
declare function libns:webaddress() { "http://www.altova.com" };
```

Toutes les fonctions et les variables déclarées dans le module font partie de l'espace de noms associé au module. Celui-ci est utilisé en l'important dans un fichier XQuery avec l'instruction `import module` se trouvant dans le prologue de requête. L'instruction `import module` importe uniquement les fonctions et les variables déclarées directement dans le fichier de module de bibliothèque. Comme suit :

```
import module namespace modlib = "urn:module-library" at "modulefilename.xq";
if        ($modlib:company = "Altova")
then       modlib:webaddress()
else       error("No match found.")
```

---

## Fonctions externes

Les fonctions externes ne sont pas prises en charge, c.à.d. dans les expressions utilisant le mot-clé `external`, comme dans :

```
declare function hoo($param as xs:integer) as xs:string external;
```

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Collations

La collation par défaut est la collation de point de code Unicode, qui compare les chaînes sur la base de leur point de code Unicode. Les autres collations prises en charge sont les collations ICU recensées ici. Pour utiliser une collation spécifique, fournir son URI tel que donné dans la liste des collations prises en charge. Toute comparaison de chaîne, y compris pour les fonctions `fn:max` et `fn:min` seront effectuées conformément à la collation spécifiée. Si l'option de collation n'est pas spécifiée, la collation de point de code Unicode par défaut est utilisée.

## Précision des types numériques

- Le type de données `xs:integer` est une précision arbitraire, c.à.d. il peut représenter n'importe quel chiffre.
- Le type de données `xs:decimal` a une limite de 20 chiffres après la virgule.
- Les types de données `xs:float` et `xs:double` ont une précision limitée de 15 chiffres.

## Prise en charge des instructions XQuery

L'instruction `Pragma` n'est pas prise en charge. Si elle survient, elle sera ignorée et l'expression de fallback sera évaluée.

## Comportement spécifique à la mise en œuvre

Ci-dessous, vous trouverez une description pour savoir comment les moteurs XQuery et XQuery Update 1.0 gèrent les aspects de certaines fonctions spécifiques à la mise en œuvre.

**`unparsed-text`**

L'argument `href` accepte (i) les chemins relatifs pour les fichiers dans le dossier base-uri et (ii) les chemins absolus avec ou sans `file://` protocol. Les encodages pris en charge de manière supplémentaire sont (spécifiques à Altova): `x-binarytobase16` et `x-binarytobase64`. Exemple : `xs:base64Binary(unparsed-text('chart.png', 'x-binarytobase64'))`.

**`unparsed-text-available`**

L'argument `href` accepte (i) les chemins relatifs pour les fichiers dans le dossier base-uri et (ii) les chemins absolus avec ou sans `file://` protocol. Les encodages pris en charge de manière supplémentaire sont (spécifiques à Altova): `x-binarytobase16` et `x-binarytobase64`.

**Note :** les valeurs d'encodage suivantes, qui sont mises en œuvre dans des versions antérieures du produit prédécesseur de RaptorXML, AltovaXML, sont dépcréciées à présent : `base16tobinary`, `base64tobinary`, `binarytobase16` and `binarytobase64`.

### 26.1.5 XQuery 3.1

Le moteur XQuery 3.1 de XMLSpy est conforme à la Recommandation XQuery 3.1 du 21 mars 2017 du Consortium du World Wide Web (W3C's) et comprend la prise en charge des Fonctions 3.1 XPath et XQuery. La spécification XQuery 3.1 est un sur ensemble de la spécification 3.0. C'est pourquoi le moteur XQuery 3.1 prend en charge les fonctions XQuery 3.0.

Les caractéristiques spécifiques à l'implémentation sont les mêmes que pour XQuery 1.0.


© 2019-2025 Altova GmbH

# 26.2 Fonctions XSLT et XPath/XQuery

Cette section réunit les fonctions d'extension Altova et d'autres fonctions d'extension qui peuvent être utilisées dans les expressions XPath et/ou XQuery. Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées avec les moteurs XSLT et XQuery d'Altova, et elles offrent des fonctions supplémentaires à celles disponibles dans les bibliothèques de fonctions définies dans les standards W3C.

Cette section décrit les fonctions d'extension XPath/XQuery qui ont été créées par Altova pour fournir des opérationssupplémentaires ainsi que d'autres fonctions d'extension. Ces fonctions d'extension peuvent être calculées par les moteurs XSLT et XQuery d'Altova selon les règles décrites dans cette section. Pour information sur les fonctions XPath/XQuery régulières, voir la Fonction de référence XPath/XQuery d'Altova.

## Points généraux

Les points généraux suivants devraient être notés :

- Les fonctions des bibliothèques de fonction core définies dans les spécifications W3C speuvent être appelées sans préfixe. La raison étant que les moteurs XSLT et XQuery d'Altova lisent les fonctions sans préfixe comme appartenant à l'espace de nom `http://www.w3.org/2005/xpath-functions`, qui est l'espace de nom des fonctions par défaut spécifiées dans les spécifications des fonctions XPath/XQuery. Si cet espace de nom est déclaré explicitement dans un document XSLT ou XQuery, le préfixe utilisé dans la déclaration d'espace de nom peut aussi être utilisé en option sur les noms de fonction.
- En général, si une fonction escompte une séquence d'un item en tant qu'argument, et qu'une séquence de plus d'un item est soumise, une erreur sera retournée.
- Toutes les comparaisons de strings sont réalisées en utilisant la collation de point de code Unicode.
- Les résultats qui sont des QNames sont sérialisés sous la forme `[prefix:]localname`.

*Précision de la décimale xs:*
La précision se réfère au nombre de chiffres dans le nombre et la spécification requiert un minimum de 18 chiffres. Pour les opérations de division qui produisent un résultat de type `xs:decimal`, la précision est de 19 chiffres après le point décimal sans arrondissement.

*Fuseau horaire implicite*
Lorsque deux valeurs `date`, `time`, ou `dateTime` doivent être comparées, le fuseau horaire des valeurs comparées doit être connu. Si le fuseau n'est explicitement donné dans une telle valeur, le fuseau horaire implicite est utilisé. Le fuseau horaire implicite est prélevé de l'horloge du système et sa valeur peut être contrôlée avec la fonction `implicit-timezone()`.

*Collations*
La collation par défaut est la collation de point de code Unicode qui compare les chaînes sur la base de leur point de code Unicode. Le processeur utilise l'Unicode Collation Algorithm. D'autres collations prises en charge sont les collations ICU recensées ci-dessous ; pour en utiliser une, fournissez son URI tel qu'énnoncé dans la table ci-dessous. Toute comparaison de chaîne, y compris en ce qui concerne les fonctions `max` et `min`, sera effectuée conformément à la collation spécifiée. Si l'option de collation n'est pas spécifiée, la collation de point de code Unicode par défaut sera utilisée.

| Langage | URI |
|---|---|

| | |
|---|---|
| da: Danois | da_DK |
| de: Allemand | de_AT, de_BE, de_CH, de_DE, de_LI, de_LU |
| en: Anglais | en_AS, en_AU, en_BB, en_BE, en_BM, en_BW, en_BZ, en_CA, en_GB, en_GU, en_HK, en_IE, en_IN, en_JM, en_MH, en_MP, en_MT, en_MU, en_NA, en_NZ, en_PH, en_PK, en_SG, en_TT, en_UM, en_US, en_VI, en_ZA, en_ZW |
| es: Espagnol | es_419, es_AR, es_BO, es_CL, es_CO, es_CR, es_DO, es_EC, es_ES, es_GQ, es_GT, es_HN, es_MX, es_NI, es_PA, es_PE, es_PR, es_PY, es_SV, es_US, es_UY, es_VE |
| fr: Français | fr_BE, fr_BF, fr_BI, fr_BJ, fr_BL, fr_CA, fr_CD, fr_CF, fr_CG, fr_CH, fr_CI, fr_CM, fr_DJ, fr_FR, fr_GA, fr_GN, fr_GP, fr_GQ, fr_KM, fr_LU, fr_MC, fr_MF, fr_MG, fr_ML, fr_MQ, fr_NE, fr_RE, fr_RW, fr_SN, fr_TD, fr_TG |
| it: Italien | it_CH, it_IT |
| ja: Japonais | ja_JP |
| nb: Norvégien Bokmål | nb_NO |
| nl: Néerlandais | nl_AW, nl_BE, nl_NL |
| nn: Nynorsk | nn_NO |
| pt: Portugais | pt_AO, pt_BR, pt_GW, pt_MZ, pt_PT, pt_ST |
| ru: Russe | ru_MD, ru_RU, ru_UA |
| sv: Suédois | sv_FI, sv_SE |

*Axe du nom d'espace*
L'axe du nom d'espace est devenu obsolète dans XPath 2.0. Néanmoins, l'utilisation de l'axe du nom d'espace est prise en charge. Pour accéder aux information de l'espace de nom, avec des mécanismes XPath 2.0, utilisez les fonctions `in-scope-prefixes()`, `namespace-uri()` et `namespace-uri-for-prefix()`.

## 26.2.1 Fonctions d'extension Altova

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans **l'espace de nom des fonctions d'extension Altova,** **`http://www.altova.com/xslt-extensions`**, et sont indiquées dans cette section par le préfixe **`altova:`**, qui est présupposé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

Les fonctions définies dans les spécifications de Fonctions XPath/XQuery de W3C peuvent être utilisées dans : (i) les expressions XPath dans un contexte XSLT, et (ii) dans les expressions XQuery dans un document

XQuery. Dans cette documentation, nous indiquons les fonctions à utiliser dans le contexte précédent (XPath dans XSLT) avec un symbole XP et les appelons fonctions XPath ; les fonctions qui peuvent être utilisées dans le contexte à venir (XQuery) sont indiquées avec un symbole XQ ; elles fonctionnent en tant que fonctions XQuery. Les spécifications XSLT de W3C —pas les spécifications de Fonctions XPath/XQuery —définissent également les fonctions qui peuvent être utilisées dans des expressions XPath dans des documents XSLT. Ces fonctions sont marquées avec un symbole XSLT et sont appelées fonctions XSLT. Les versions XPath/XQuery et XSLT dans lesquelles une fonction peut être utilisée sont indiquées dans la description de la fonction (*voir symboles ci-dessous*). Les fonctions provenant des librairies de fonction XPath/XQuery et XSLT sont recensées dans un préfixe. Les fonctions d'extension provenant d'autres librairies, comme les fonctions d'extension Altova, sont regroupés avec un préfixe.

| | |
|---|---|
| *Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :* | XP1 XP2 XP3.1 |
| *Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :* | XSLT1 XSLT2 XSLT3 |
| *Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :* | XQ1 XQ3.1 |

## Usage de Fonctions d'extension Altova

Pour pouvoir utiliser les fonctions d'extension d'Altova, vous devez déclarer l'espace de nom des fonctions d'extension d'Altova (*d'abord mettre en surbrillance dans la liste de codes ci-dessous*) puis utiliser les fonctions d'extension pou qu'elles soient résolues comme appartenant à cet espace de noms (*voir deuxième mise en surbrillance*). L'exemple ci-dessous utilise la fonction d'extension d'Altova appelée **âge**.

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
    xmlns:altova="http://www.altova.com/xslt-extensions">
    <xsl:output method="text" encoding="ISO-8859-1"/>
    <xsl:template match="Persons">
        <xsl:for-each select="Person">
            <xsl:value-of select="concat(Name, ': ')"/>
            <xsl:value-of select="altova:age(xs:date(BirthDate))"/>
            <xsl:value-of select="' years&#x0A;'"/>
        </xsl:for-each>
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

## Fonctions XSLT

Les fonctions XSLT peuvent uniquement être utilisées dans des expressions XPath dans un contexte XSLT (comme les fonctions `current-group()` ou `key()` de XSLT 2.0). Ces fonctions ne sont pas prévues pour, et ne fonctionneront pas dans un contexte non-XSLT (par exemple, dans un contexte XQuery). Les fonctions XBRL Altova peuvent uniquement être utilisées avec des éditions des produits Altova qui présentent une prise en charge XBRL.

## Fonctions XPath/XQuery

Les fonctions XPath/XQuery peuvent être utilisées tous les deux dans les expressions XPath dans les contextes XSLT et dans les expressions XQuery :

- Date/Heure
- Géolocalisation
- Liée à l'image
- Numérique
- Schéma
- Séquence
- String
- Divers

# 26.2.1.1 Fonctions XSLT

**Les fonctions d'extension XSLT** peuvent être utilisées dans les expressions XPath dans un contexte XSLT. Elles ne fonctionneront pas dans un contexte non-XSLT (par exemple dans un contexte XQuery).

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans **l'espace de nom des fonctions d'extension Altova,** `http://www.altova.com/xslt-extensions`, et sont indiquées dans cette section par le préfixe `altova:`, qui est présupposé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

| | |
|---|---|
| *Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :* | XP1 XP2 XP3.1 |
| *Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :* | XSLT1 XSLT2 XSLT3 |
| *Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :* | XQ1 XQ3.1 |

## Fonctions générales

distinct-nodes [altova:]

**altova:distinct-nodes(***node()****) asnode()*** XSLT1 XSLT2 XSLT3

Prend un ensemble d'un ou de plusieurs nœuds en tant que son entrée et retourne le même ensemble moins les nœuds avec des valeurs dupliquées. La comparaison s'effectue en utilisant la fonction XPath/XQuery `fn:deep-equal`.

*Exemples*

- **altova:distinct-nodes**(`country`) retourne tous les nœuds `country` enfant moins ceux

 © 2019-2025 Altova GmbH

possédant des valeurs dupliquées.

## evaluate [altova:]

**altova:evaluate(XPathExpression** *as xs:string*[, **ValueOf$p1, ... ValueOf$pN]) XSLT1 XSLT2 XSLT3**

Prend une expression XPath, passée en tant que chaîne, en tant que son argument obligatoire. Elle retourne la sortie de l'expression évaluée. Par exemple : **altova:evaluate('//Name[1]')** retourne les contenues du premier élément `Name` dans le document. Veuillez noter que l'expression `//Name[1]` est passée en tant que chaîne en l'enfermant dans des guillemets simples.

La fonction `altova:evaluate` peut prendre des arguments supplémentaires en option. Ces arguments sont les valeurs des variables in-scope qui portent les noms `p1`, `p2`, `p3`... `pN`. Veuillez noter les points suivants concernant l'utilisation : (i) Les variables doivent être définies avec les noms de la formule `pX`, lorsque `X` est un entier ; (ii) les arguments de la fonction `altova:evaluate` (*voir signature ci-dessus*), à partir du deuxième argument, fournissent les valeurs de la variables, avec la séquence des arguments correspondant à la séquence des variables classées numériquement : `p1` à `pN`: le deuxième argument sera la valeur de la variable `p1`, le troisième argument celui de la variable `p2`, etc. ; (iii) Les valeurs de variable doivent être de type `item*`.

### *Exemple*

```
<xsl:variable name="xpath" select="'$p3, $p2, $p1'" />
<xsl:value-of select="altova:evaluate($xpath, 10, 20, 'hi')" />
```

*outputs* `"hi 20 10"`

Dans les listes ci-dessus, veuillez noter les points suivants :

- Le deuxième argument de l'expression `altova:evaluate` est la valeur attribuée à la variable `$p1`, le troisième argument est celui attribué à la variable `$p2`, etc.
- Veuillez noter que le quatrième argument de la fonction est une valeur de chaîne, ce qui est indiqué par le fait qu'elle est contenue dans des guillemets.
- L'attribut `select` de l'élément `xs:variable` fournit l'expression XPath. Puisque cette expression doit être de type `xs:string`, elle est contenue dans des guillemets simples.

### *Exemples pour mieux illustrer l'utilisation des variables*

- ```
  <xsl:variable name="xpath" select="'$p1'" />
  <xsl:value-of select="altova:evaluate($xpath, //Name[1])" />
  ```
  *Sort la valeur du premier élément* `Name`.

- ```
  <xsl:variable name="xpath" select="'$p1'" />
  <xsl:value-of select="altova:evaluate($xpath, '//Name[1]')" />
  ```
  *Sort* `"//Name[1]"`

La fonction d'extension `altova:evaluate()` est utile lorsqu'une expression XPath dans la feuille de style XSLT contient une ou plusieurs parties qui doivent être évaluées dynamiquement. Par exemple, prenez comme exemple une situation dans laquelle un utilisateur saisit sa requête pour le critère de tri et le critère est stocké dans l'attribut `UserReq/@sortkey`. Dans la feuille de style, vous pouvez ensuite avoir l'expression : `<xsl:sort select="altova:evaluate(../UserReq/@sortkey)" order="ascending"/>`. La fonction `altova:evaluate()` lit l'attribut `sortkey` de l'élément enfant `UserReq` du parent du nœud

contextuel. Si, par exemple, la valeur de l'attribut `sortkey` est `Price`, alors `Price` est retourné par la fonction `altova:evaluate()` et devient la valeur de l'attribut `select` : `<xsl:sort select="Price" order="ascending"/>`. Si cette instruction `sort` apparaît dans le contexte d'un élément appelé `Order`, alors les éléments `Order` seront triés conformément aux valeurs de leurs enfants `Price`. En alternative, si la valeur de `@sortkey` était, par exemple, `Date`, alors les éléments `Order` seraient triés selon les valeurs de leurs enfants `Date`. Donc le critère de triage pour `Order` est choisi à partir de l'attribut `sortkey` lors de l'exécution. Cela n'aurait pas pu se réaliser avec une expression telle que : `<xsl:sort select="../UserReq/@sortkey" order="ascending"/>`. Dans le cas montré ci-dessus, le critère de tri aurait été l'attribut `sortkey` lui-même, et non pas `Price` ou `Date` (ou tout autre contenu actuel de `sortkey`).

**Note :** Le contexte statique inclut des espaces de nom, des types et des fonctions, mais pas des variables, depuis l'environnement d'appel. L'URI de base et l'espace de nom par défaut sont hérités.

*Plus d'exemples*

- Variables statiques : `<xsl:value-of select="$i3, $i2, $i1" />`
  *Sort les valeurs des trois variables.*

- Expression XPath dynamique avec des variables dynamiques :
  ```
  <xsl:variable name="xpath" select="'$p3, $p2, $p1'" />
  <xsl:value-of select="altova:evaluate($xpath, 10, 20, 30)" />
  ```
  *Sortie* "30 20 10"

- Expression XPath dynamique sans variable dynamique :
  ```
  <xsl:variable name="xpath" select="'$p3, $p2, $p1'" />
  <xsl:value-of select="altova:evaluate($xpath)" />
  ```
  *Sortie erreur : Aucune variable définie pour $p3.*

### encode-for-rtf [altova:]

**altova:encode-for-rtf(input** *as xs:string*, **preserveallwhitespace** *as xs:boolean*, **preservenewlines** *as xs:boolean*) **as xs:string** XSLT2 XSLT3

Convertit la chaîne d'entrée en tant que code pour RTF. Les espaces blancs et les nouvelles lignes seront préservés selon la valeur booléenne spécifiée pour leurs arguments respectifs.

[ Haut ]

## Fonctions XBRL

Les fonctions XBRL Altova peuvent uniquement être utilisées avec des éditions des produits Altova qui présentent une prise en charge XBRL.

### xbrl-footnotes [altova:]

**altova:xbrl-footnotes(***node()***) as node()*** XSLT2 XSLT3

Prend un nœud en tant que son argument d'entrée et retourne l'ensemble des nœuds de notes de pieds XBRL référencées par le nœud d'entrée.

### xbrl-labels [altova:]

**altova:xbrl-labels(***xs:QName, xs:string***) asnode()*** XSLT2 XSLT3
Prend deux arguments d'entrée : un nom de nœud et l'emplacement de fichier de taxonomie contenant le nœud. La fonction retourne les nœuds de libellés XBRL associés avec le nœud d'entrée.

[ Haut ]

## 26.2.1.2 Fonctions XPath/XQuery : Date et heure

Les fonctions d'extension date/heure d'Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath et XQuery et fournissent des fonctions supplémentaires pour le traitement des données contenues en tant que les types de données de date et d'heures variés de XML Schema. Les fonctions dans cette section peuvent être utilisées avec les moteurs **XPath 3.0** et **XQuery 3.0** d'Altova. Ils sont disponibles dans des contextes XPath/XQuery.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans **l'espace de nom des fonctions d'extension Altova,** **http://www.altova.com/xslt-extensions**, et sont indiquées dans cette section par le préfixe **altova:**, qui est présupposé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

| | |
|---|---|
| *Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :* | XP1 XP2 XP3.1 |
| *Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :* | XSLT1 XSLT2 XSLT3 |
| *Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :* | XQ1 XQ3.1 |

Regroupées selon les fonctionnalités

- Ajouter une durée à xs:dateTime et retourner xs:dateTime
- Ajouter une durée à xs:date et retourner xs:date
- Ajouter une durée à xs:time et retourner à xs:time
- Formater et récupérer des durées
- Supprimer des fuseaux horaires de fonctions qui génèrent des date/heures actuels
- Retourne un jour de la semaine en tant qu'un entier à partir de la date
- Retourne un jour de la semaine en tant qu'entier à partir de la date
- Retourne nombre de semaine en tant qu'entier à partir de la date
- Construire le type de date, d'heure ou de durée à partir des composants lexicaux de chaque type
- Construire le type de date, dateHeure ou heure à partir de l'entrée de chaîne
- Fonctions liées à l'âge
- Fonctions Epoch time (heure Unix)

Liste alphabétique

altova:add-days-to-date
altova:add-days-to-dateTime
altova:add-hours-to-dateTime
altova:add-hours-to-time
altova:add-minutes-to-dateTime
altova:add-minutes-to-time
altova:add-months-to-date
altova:add-months-to-dateTime
altova:add-seconds-to-dateTime
altova:add-seconds-to-time
altova:add-years-to-date
altova:add-years-to-dateTime
altova:age
altova:age-details
altova:build-date
altova:build-duration
altova:build-time
altova:current-dateTime-no-TZ
altova:current-date-no-TZ
altova:current-time-no-TZ
altova:date-no-TZ
altova:dateTime-from-epoch
altova:dateTime-from-epoch-no-TZ
altova:dateTime-no-TZ
altova:days-in-month
altova:epoch-from-dateTime
altova:hours-from-dateTimeDuration-accumulated
altova:minutes-from-dateTimeDuration-accumulated
altova:seconds-from-dateTimeDuration-accumulated
altova:format-duration
altova:parse-date
altova:parse-dateTime
altova:parse-duration
altova:parse-time
altova:time-no-TZ
altova:weekday-from-date
altova:weekday-from-dateTime
altova:weeknumber-from-date
altova:weeknumber-from-dateTime

[ Haut ]

## Ajouter une durée à xs:dateTime XP3.1 XQ3.1

Ces fonctions ajoutent une durée à **xs:dateTime** et retournent **xs:dateTime**. Le type xs:dateTime a un format de CCYY-MM-DDThh:mm:ss.sss. Il s'agit d'une concaténation des formats xs:date et xs:time séparés par la lettre T. Un suffixe de fuseau horaire (+01:00, par exemple) est optionnel.

### add-years-to-dateTime [altova:]

**altova:add-years-to-dateTime(DateTime** *as xs:dateTime*, **Years** *as xs:integer*)
**asxs:dateTime** XP3.1 XQ3.1

 © 2019-2025 Altova GmbH

Ajoute une durée en années à `xs:dateTime` (*voir exemples ci-dessous*). Le deuxième argument est le nombre d'années à être ajouté à `xs:dateTime` fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type `xs:dateTime`.

*Exemples*

- **altova:add-years-to-dateTime**(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00"), 10) retourne 2024-01-15T14:00:00
- **altova:add-years-to-dateTime**(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00"), -4) retourne 2010-01-15T14:00:00

## add-months-to-dateTime [altova:]

**altova:add-months-to-dateTime(DateTime** *as xs:dateTime*, **Months** *as xs:integer*) **as xs:dateTime** **XP3.1** **XQ3.1**

Ajoute une durée en mois à `xs:dateTime` (*voir exemples ci-dessous*). Le deuxième argument est le nombre de mois à être ajouté à `xs:dateTime` fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type `xs:dateTime`.

*Exemples*

- **altova:add-months-to-dateTime**(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00"), 10) retourne 2014-11-15T14:00:00
- **altova:add-months-to-dateTime**(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00"), -2) retourne 2013-11-15T14:00:00

## add-days-to-dateTime [altova:]

**altova:add-days-to-dateTime(DateTime** *as xs:dateTime*, **Days** *as xs:integer*) **as xs:dateTime** **XP3.1** **XQ3.1**

Ajoute une durée en jours à `xs:dateTime` (*voir exemples ci-dessous*). Le deuxième argument est le nombre de jours à être ajouté à `xs:dateTime` fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type `xs:dateTime`.

*Exemples*

- **altova:add-days-to-dateTime**(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00"), 10) retourne 2014-01-25T14:00:00
- **altova:add-days-to-dateTime**(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00"), -8) retourne 2014-01-07T14:00:00

## add-hours-to-dateTime [altova:]

**altova:add-hours-to-dateTime(DateTime** *as xs:dateTime*, **Hours** *as xs:integer*) **as xs:dateTime** **XP3.1** **XQ3.1**

Ajoute une durée en heures à `xs:dateTime` (*voir exemples ci-dessous*). Le deuxième argument est le nombre d'heures à être ajouté à `xs:dateTime` fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type `xs:dateTime`.

*Exemples*

- **altova:add-hours-to-dateTime**(xs:dateTime("2014-01-15T13:00:00"), 10) retourne 2014-01-15T23:00:00
- **altova:add-hours-to-dateTime**(xs:dateTime("2014-01-15T13:00:00"), -8) retourne 2014-

01-15T05:00:00

add-minutes-to-dateTime [altova:]

**altova:add-minutes-to-dateTime(DateTime** *as xs:dateTime*, **Minutes** *as xs:integer*) **asxs:dateTime** **XP3.1** **XQ3.1**

Ajoute une durée en minutes à `xs:dateTime` (*voir exemples ci-dessous*). Le deuxième argument est le nombre of minutes à être ajouté à `xs:dateTime` fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type `xs:dateTime`.

*Exemples*

- **altova:add-minutes-to-dateTime**(xs:dateTime("2014-01-15T14:10:00"), 45) retourne 2014-01-15T14:55:00
- **altova:add-minutes-to-dateTime**(xs:dateTime("2014-01-15T14:10:00"), -5) retourne 2014-01-15T14:05:00

add-seconds-to-dateTime [altova:]

**altova:add-seconds-to-dateTime(DateTime** *as xs:dateTime*, **Seconds** *as xs:integer*) **asxs:dateTime** **XP3.1** **XQ3.1**

Ajoute une durée en secondes à `xs:dateTime` (*voir exemples ci-dessous*). Le deuxième argument est le nombre de secondes à être ajouté à `xs:dateTime` fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type `xs:dateTime`.

*Exemples*

- **altova:add-seconds-to-dateTime**(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:10"), 20) retourne 2014-01-15T14:00:30
- **altova:add-seconds-to-dateTime**(xs:dateTime("2014-01-15T14:00:10"), -5) retourne 2014-01-15T14:00:05

[ Haut ]

## Ajouter une durée à xs: date XP3.1 XQ3.1

Ces fonctions ajoutent une durée à **xs: date** et retournent **xs: date**. Le type `xs:date` a un format `CCYY-MM-DD`.

add-years-to-date [altova:]

**altova:add-years-to-date(Date** *as xs:date*, **Years** *as xs:integer*) **asxs:date** **XP3.1** **XQ3.1**

Ajoute une durée en années à une date. Le deuxième argument est le nombre d'années à être ajouté à `xs:date` fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type `xs:date`.

*Exemples*

- **altova:add-years-to-date**(xs:date("2014-01-15"), 10) retourne 2024-01-15
- **altova:add-years-to-date**(xs:date("2014-01-15"), -4) retourne 2010-01-15


© 2019-2025 Altova GmbH

add-months-to-date [altova:]

**altova:add-months-to-date(Date** *as xs:date*, **Months** *as xs:integer*) **as xs:date** XP3.1 XQ3.1
Ajoute une durée en mois à une date. Le deuxième argument est le nombre de mois à être ajouté à `xs:date` fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type `xs:date`.

*Exemples*

- **altova:add-months-to-date**(xs:date("2014-01-15"), 10) retourne 2014-11-15
- **altova:add-months-to-date**(xs:date("2014-01-15"), -2) retourne 2013-11-15

add-days-to-date [altova:]

**altova:add-days-to-date(Date** *as xs:date*, **Days** *as xs:integer*) **as xs:date** XP3.1 XQ3.1
Ajoute une durée en jours à une date. Le deuxième argument est le nombre de jours à être ajouté à `xs:date` fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type `xs:date`.

*Exemples*

- **altova:add-days-to-date**(xs:date("2014-01-15"), 10) retourne 2014-01-25
- **altova:add-days-to-date**(xs:date("2014-01-15"), -8) retourne 2014-01-07

[ Haut ]

## Formater et récupérer des durées XP3.1 XQ3.1

Ces fonctions parsent une entrée **xs:duration** ou **xs:string** et retournent respectivement un **xs:string** ou **xs:duration**.

format-duration [altova:]

**altova:format-duration(Duration** *as xs:duration*, **Picture** *as xs:string*) **as xs:string** XP3.1 XQ3.1
Formate une durée qui est soumise en tant que le premier argument, selon une chaîne d'image soumise en tant que le second argument. La sortie est une chaîne de texte formatée conformément à la chaîne d'image.

*Exemples*

- **altova:format-duration**(xs:duration("P2DT2H53M11.7S"), "Days:[D01] Hours:[H01] Minutes:[m01] Seconds:[s01] Fractions:[f0]") retourne "Days:02 Hours:02 Minutes:53 Seconds:11 Fractions:7"
- **altova:format-duration**(xs:duration("P3M2DT2H53M11.7S"), "Months:[M01] Days:[D01] Hours:[H01] Minutes:[m01]") retourne "Months:03 Days:02 Hours:02 Minutes:53"

parse-duration [altova:]

**altova:parse-duration(InputString** *as xs:string*, **Picture** *as xs:string*) **as xs:duration** XP3.1 XQ3.1
Takes a patterned string as the first argument, and a picture string as the second argument. The input string is parsed on the basis of the picture string, and an `xs:duration` is returned.

*Examples*

- **altova:parse-duration**("Days:02 Hours:02 Minutes:53 Seconds:11 Fractions:7"),

"Days:[D01] Hours:[H01] Minutes:[m01] Seconds:[s01] Fractions:[f0]") returns "P2DT2H53M11.7S"

- **altova:parse-duration**("Months:03 Days:02 Hours:02 Minutes:53 Seconds:11 Fractions:7", "Months:[M01] Days:[D01] Hours:[H01] Minutes:[m01]") returns "P3M2DT2H53M"

[ Haut ]

## Ajouter une durée à xs:time XP3.1 XQ3.1

Ces fonctions ajoutent une durée à **xs:time** et retournent **xs:time**. Le type xs:time a une forme lexicale de hh:mm:ss.sss. Un fuseau horaire en option peut être suffixé. La lettre Z indique le Temps universel coordonné (UTC). Tous les autres fuseaux horaires sont représentés par leur différence de l'UTC dans le format +hh:mm, ou -hh:mm. Si aucune valeur de fuseau horaire n'est présente, elle est considérée inconnue ; elle n'est pas considérée être UTC.

### add-hours-to-time [altova:]

**altova:add-hours-to-time(Time** *as xs:time*, **Hours** *as xs:integer*) **asxs:time** XP3.1 XQ3.1

Ajoute une durée en heures à une heure de temps. Le deuxième argument est le nombre d'heures à être ajouté à xs:time fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type xs:time.

*Exemples*

- **altova:add-hours-to-time**(xs:time("11:00:00"), 10) retourne 21:00:00
- **altova:add-hours-to-time**(xs:time("11:00:00"), -7) retourne 04:00:00

### add-minutes-to-time [altova:]

**altova:add-minutes-to-time(Time** *as xs:time*, **Minutes** *as xs:integer*) **asxs:time** XP3.1 XQ3.1

Ajoute une durée en minutes à une heure. Le deuxième argument est le nombre de minutes à être ajouté à xs:time fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type xs:time.

*Exemples*

- **altova:add-minutes-to-time**(xs:time("14:10:00"), 45) retourne 14:55:00
- **altova:add-minutes-to-time**(xs:time("14:10:00"), -5) retourne 14:05:00

### add-seconds-to-time [altova:]

**altova:add-seconds-to-time(Time** *as xs:time*, **Minutes** *as xs:integer*) **asxs:time** XP3.1 XQ3.1

Ajoute une durée en secondes à une heure. Le deuxième argument est le nombre de secondes à être ajouté à xs:time fourni en tant que le premier argument. Le résultat est de type xs:time. Le composant Secondes peut être contenu dans une plage de 0 à 59.999.

*Exemples*

- **altova:add-seconds-to-time**(xs:time("14:00:00"), 20) retourne 14:00:20
- **altova:add-seconds-to-time**(xs:time("14:00:00"), 20.895) retourne 14:00:20.895

[ Haut ]


© 2019-2025 Altova GmbH

## Supprimer la partie du fuseau horaire des types de données date/heures XP3.1 XQ3.1

Ces fonctions permettent de supprimer le fuseau horaire des valeurs **xs:dateTime**, **xs:date** ou **xs:time** actuelles, respectivement. Veuillez noter que la différence entre `xs:dateTime` et `xs:dateTimeStamp` est que dans le cas de ce dernier, la partie fuseau horaire est requise (alors qu'elle est optionnelle dans le premier des deux cas). Donc, le format d'une valeur `xs:dateTimeStamp` est : `CCYY-MM-DDThh:mm:ss.sss±hh:mm`. ou `CCYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ`. Si la date et l'heure sont lues depuis l'horloge du système, en tant que `xs:dateTimeStamp`, la fonction `current-dateTime-no-TZ()` peut être utilisée pour supprimer le fuseau horaire s'il est requis.

### current-date-no-TZ [altova:]

**altova:current-date-no-TZ() as xs:date** XP3.1 XQ3.1

Cette fonction ne prend aucun argument. Elle supprime la partie fuseau horaire de `current-date()` (qui est la date actuelle selon l'horloge système) et retourne une valeur `xs:date`.

*Exemples*

Si la date actuelle est **2014-01-15+01:00**:

- **altova:current-date-no-TZ()** retourne `2014-01-15`

### current-dateTime-no-TZ [altova:]

**altova:current-dateTime-no-TZ() as xs:dateTime** XP3.1 XQ3.1

Cette fonction ne prend aucun argument. Elle supprime la partie fuseau horaire de `current-dateTime()` (qui est la date-heure actuelle selon l'horloge système) et retourne une valeur`xs:dateTime`.

*Exemples*

Si la date-heure actuelle est **2014-01-15T14:00:00+01:00**:

- **altova:current-dateTime-no-TZ()** retourne `2014-01-15T14:00:00`

### current-time-no-TZ [altova:]

**altova:current-time-no-TZ() as xs:time** XP3.1 XQ3.1

Cette fonction ne prend aucun argument. Elle supprime la partie fuseau horaire de `current-time()` (qui est l'heure actuelle selon l'horloge système) et retourne une valeur `xs:time`.

*Exemples*

Si l'heure actuelle est **14:00:00+01:00**:

- **altova:current-time-no-TZ()** retourne `14:00:00`

### date-no-TZ [altova:]

**altova:date-no-TZ(InputDate** *as xs:date***) as xs:date** XP3.1 XQ3.1

Cette fonction prend un argument `xs:date`, en supprime la partie fuseau horaire et retourne une valeur `xs:date`. Veuillez noter que la date n'est pas modifiée.

*Exemples*

- **altova:date-no-TZ**`(xs:date("2014-01-15+01:00"))` retourne `2014-01-15`

dateTime-no-TZ [altova:]

**altova:dateTime-no-TZ(InputDateTime** *as xs:dateTime*) **asxs:dateTime** XP3.1 XQ3.1
Cette fonction prend un argument `xs:dateTime`, en supprime la partie fuseau horaire, et retourne une valeur `xs:dateTime`. Veuillez noter que ni la date ni l'heure n'est modifiée.

*Exemples*

- **altova:dateTime-no-TZ**(xs:date("2014-01-15T14:00:00+01:00")) retourne 2014-01-15T14:00:00

time-no-TZ [altova:]

**altova:time-no-TZ(InputTime** *as xs:time*) **as xs:time** XP3.1 XQ3.1
This function takes an `xs:time` argument, removes the timezone part from it, and returns an `xs:time` value. Note that the time is not modified.

*Examples*

- **altova:time-no-TZ**(xs:time("14:00:00+01:00")) returns 14:00:00

[ Haut ]

## Retourne le nombre de jours, d'heures, de minutes, de secondes des durées XP3.1 XQ3.1

Ces fonctions retournent le nombre de jours dans un mois, et le nombre d'heures, de minutes et de secondes, respectivement depuis les durées.

days-in-month [altova:]

**altova:days-in-month(Year** *as xs:integer*, **Month** *as xs:integer*) **asxs:integer** XP3.1 XQ3.1
Retourne le nombre de jours dans le mois spécifié. Le mois est spécifié avec les arguments `Year` et `Month`.

*Exemples*

- **altova:days-in-month**(2018, 10) retourne 31
- **altova:days-in-month**(2018, 2) retourne 28
- **altova:days-in-month**(2020, 2) retourne 29

hours-from-dayTimeDuration-accumulated

**altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated(DayAndTime** *as xs:duration*) **as xs:integer** XP3.1 XQ3.1
Returns the total number of hours in the duration submitted by the `DayAndTime` argument (which is of type `xs:duration`). The hours in the `Day` and `Time` components are added together to give a result that is an integer. A new hour is counted only for a full 60 minutes. Negative durations result in a negative hour value.

*Examples*

- **altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated**(xs:duration("P5D")) returns 120, which is the total number of hours in 5 days.
- **altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated**(xs:duration("P5DT2H")) returns 122, which is the total number of hours in 5 days plus 2 hours.

 © 2019-2025 Altova GmbH

- **altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated**(xs:duration("P5DT2H60M")) returns 123, which is the total number of hours in 5 days plus 2 hours and 60 mins.
- **altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated**(xs:duration("P5DT2H119M")) returns 123, which is the total number of hours in 5 days plus 2 hours and 119 mins.
- **altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated**(xs:duration("P5DT2H120M")) returns 124, which is the total number of hours in 5 days plus 2 hours and 120 mins.
- **altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated**(xs:duration("-P5DT2H")) returns -122

### minutes-from-dayTimeDuration-accumulated

**altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated(DayAndTime** *as xs:duration*) **as xs:integer** **XP3.1** **XQ3.1**

Returns the total number of minutes in the duration submitted by the DayAndTime argument (which is of type xs:duration). The minutes in the Day and Time components are added together to give a result that is an integer. Negative durations result in a negative minute value.

*Examples*

- **altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated**(xs:duration("PT60M")) returns 60
- **altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated**(xs:duration("PT1H")) returns 60, which is the total number of minutes in 1 hour.
- **altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated**(xs:duration("PT1H40M")) returns 100
- **altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated**(xs:duration("P1D")) returns 1440, which is the total number of minutes in 1 day.
- **altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated**(xs:duration("-P1DT60M")) returns -1500

### seconds-from-dayTimeDuration-accumulated

**altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated(DayAndTime** *as xs:duration*) **as xs:integer** **XP3.1** **XQ3.1**

Returns the total number of seconds in the duration submitted by the DayAndTime argument (which is of type xs:duration). The seconds in the Day and Time components are added together to give a result that is an integer. Negative durations result in a negative seconds value.

*Examples*

- **altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated**(xs:duration("PT1M")) returns 60, which is the total number of seconds in 1 minute.
- **altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated**(xs:duration("PT1H")) returns 3600, which is the total number of seconds in 1 hour.
- **altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated**(xs:duration("PT1H2M")) returns 3720
- **altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated**(xs:duration("P1D")) returns 86400, which is the total number of seconds in 1 day.
- **altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated**(xs:duration("-P1DT1M")) returns -86460

## Retourne le jour de la semaine à partir de xs:dateTime ou xs:date XP3.1 XQ3.1

Ces fonctions retournent le jour de la semaine (en tant qu'entier) depuis `xs:dateTime` ou `xs:date`. Les jours de la semaine sont numérotés (format américain) de `1` à `7`, avec `Sunday=1`. Dans le format européen, la semaine commence par Lundi (`=1`). Dans le format américain elle commence par `Sunday=1`. Configurer en utilisant l'entier `0` et où un entier est accepté pour indiquer le format.

### weekday-from-dateTime [altova:]

**altova:weekday-from-dateTime(DateTime** *as xs:dateTime*) **asxs:integer** XP3.1 XQ3.1

Prend une date-avec-heure en tant que son seul argument et retourne le jour de la semaine de cette date sous forme d'un entier. Les jours de la semaine sont numérotés en commençant avec `Sunday=1`. Si le format européen est requis (où `Monday=1`), utiliser l'autre signature de cette fonction (*voir signature suivante ci-dessous*).

*Exemples*

- **altova:weekday-from-dateTime**(xs:dateTime("2014-02-03T09:00:00")) retourne `2`, ce qui indique un lundi.

**altova:weekday-from-dateTime(DateTime** *as xs:dateTime*, **Format** *as xs:integer*) **asxs:integer** XP3.1 XQ3.1

Prend une date-avec-heure en tant que son premier argument et retourne le jour de la semaine de cette date sous forme d'un entier. Si le second argument (entier) est `0`, les jours de la semaine sont numérotés de `1` à `7` en commençant avec `Sunday=1`. Si le second argument est un entier différent de `0`, alors `Monday=1`. S'il n'y a pas de second argument, la fonction est lue comme possédant l'autre signature de cette fonction (*voir signature précédente*).

*Exemples*

- **altova:weekday-from-dateTime**(xs:dateTime("2014-02-03T09:00:00"), 1) retourne `1`, ce qui indique un lundi
- **altova:weekday-from-dateTime**(xs:dateTime("2014-02-03T09:00:00"), 4) retourne `1`, ce qui indique un lundi
- **altova:weekday-from-dateTime**(xs:dateTime("2014-02-03T09:00:00"), 0) retourne `2`, ce qui indique un lundi.

### weekday-from-date [altova:]

**altova:weekday-from-date(Date** *as xs:date*) **asxs:integer** XP3.1 XQ3.1

Prend une date en tant que son seul argument et retourne le jour de la semaine de cette date sous forme d'un entier. Les jours de la semaine sont numérotés en commençant avec `Sunday=1`. Si le format européen est requis (où `Monday=1`), utiliser l'autre signature de cette fonction (*voir signature suivante ci-dessous*).

*Exemples*

- **altova:weekday-from-date**(xs:date("2014-02-03+01:00")) retourne `2`, ce qui indique un lundi.

**altova:weekday-from-date(Date** *as xs:date*, **Format** *as xs:integer*) **asxs:integer** XP3.1 XQ3.1

Prend une date en tant que son premier argument et retourne le jour de la semaine de cette date sous forme d'un entier. Si le second argument (`Format`) est `0`, les jours de la semaine sont numérotés de `1` à `7` en commençant avec `Sunday=1`. Si le second argument est un entier différent de `0`, alors `Monday=1`. S'il n'y a pas de second argument, la fonction est lue comme possédant l'autre signature de cette fonction

(*voir signature précédente*).

*Exemples*

- `altova:weekday-from-date(xs:date("2014-02-03"), 1)` retourne `1`, ce qui indique un lundi
- `altova:weekday-from-date(xs:date("2014-02-03"), 4)` retourne `1`, ce qui indique un lundi
- `altova:weekday-from-date(xs:date("2014-02-03"), 0)` retourne `2`, ce qui indique un lundi.

[ Haut ]

## Retourne le nombre de la semaine à partir de xs:dateTime ou xs:date XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1

Ces fonctions retournent le nombre de la semaine (en tant qu'entier) depuis `xs:dateTime` ou `xs:date`. La numérotation des semaines est disponible dans les formats de calendrier US, ISO/European et Islamiques. La numérotation des semaines est différente dans ces formats de calendrier parce que la semaine est considérée démarrer avec un jour différent selon le format (dimanche pour le format US, lundi pour le format ISO/Européen, et samedi dans le format islamique).

### weeknumber-from-date [altova:]

**altova:weeknumber-from-date(Date** *as xs:date*, **Calendar** *as xs:integer*) **asxs:integer** XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1

Retourne le numéro de la semaine de l'argument **Date** soumis en tant qu'entier. Le deuxième argument (**Calendar**) spécifie le système de calendrier à suivre.
Les valeurs de **Calendar** prises en charge sont :

- **0 = US calendar** (*semaine commence dimanche*)
- **1 = ISO standard, European calendar** (*semaine commence lundi*)
- **2 = Islamic calendar** (*semaine commence samedi*)

Le réglage par défaut est `0`.

*Exemples*

- `altova:weeknumber-from-date(xs:date("2014-03-23"), 0)` retourne `13`
- `altova:weeknumber-from-date(xs:date("2014-03-23"), 1)` retourne `12`
- `altova:weeknumber-from-date(xs:date("2014-03-23"), 2)` retourne `13`
- `altova:weeknumber-from-date(xs:date("2014-03-23")  )` retourne `13`

Le jour de la date dans les exemples ci-dessus (`2014-03-23`) est dimanche. Les calendriers US et musulmans sont donc une semaine en avant par rapport au calendrier européen à ce jour.

### weeknumber-from-dateTime [altova:]

**altova:weeknumber-from-dateTime(DateTime** *as xs:dateTime*, **Calendar** *as xs:integer*) **asxs:integer** XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1

Retourne le numéro de la semaine de l'argument **DateTime** soumis en tant qu'entier. Le deuxième argument (**Calendar**) spécifie le système de calendrier à suivre.
Les valeurs de **Calendar** prises en charge sont :

- `0 = US calendar` (*semaine commence dimanche*)
- `1 = ISO standard, European calendar` (*semaine commence lundi*)
- `2 = Islamic calendar` (*semaine commence samedi*)

Le réglage par défaut est `0`.

*Exemples*

- `altova:weeknumber-from-dateTime(xs:dateTime("2014-03-23T00:00:00"), 0)` retourne `13`
- `altova:weeknumber-from-dateTime(xs:dateTime("2014-03-23T00:00:00"), 1)` retourne `12`
- `altova:weeknumber-from-dateTime(xs:dateTime("2014-03-23T00:00:00"), 2)` retourne `13`
- `altova:weeknumber-from-dateTime(xs:dateTime("2014-03-23T00:00:00") )` retourne `13`

Le jour du dateTime dans les exemples ci-dessus (`2014-03-23T00:00:00`) est dimanche. Les calendriers US et musulmans sont donc une semaine en avant par rapport au calendrier européen à ce jour.

[ Haut ]

## Construire le type de date, d'heure ou de durée à partir de leurs composants lexicaux XP3.1 XQ3.1

Les fonctions prennent les composants lexicaux du type de données `xs:date`, `xs:time` ou `xs:duration` en tant qu'arguments d'entrée et les combinent pour construire le type de données respectif.

### build-date [altova:]

**altova:build-date(Year** *as xs:integer*, **Month** *as xs:integer*, **Date** *as xs:integer*) **asxs:date** XP3.1 XQ3.1

Les premier, second et troisième arguments sont respectivement l'année, le mois et la date. Ils sont combinés pour construire une valeur de type `xs:date`. Les valeurs de l'entier doivent se situer dans le cadre de la plage correcte de cette partie de la date. Par exemple, le deuxième argument (pour la partie du mois) ne devrait pas être supérieur à `12`.

*Exemples*

- `altova:build-date(2014, 2, 03)` retourne `2014-02-03`

### build-time [altova:]

**altova:build-time(Hours** *as xs:integer*, **Minutes** *as xs:integer*, **Seconds** *as xs:integer*) **asxs:time** XP3.1 XQ3.1

Les premiers, seconds et troisièmes arguments sont, respectivement, les valeurs d'heure (`0` to `23`), de minutes (`0` to `59`) et de secondes (`0` to `59`). Ils sont combinés pour construire une valeur de type `xs:time`. Les valeurs des entiers doivent se trouver dans le cadre de la plage correcte de cette partir de temps en particulier. Par exemple, le deuxième argument (`Minutes`) ne devrait pas être supérieur à `59`. Pour ajouter une partie fuseau horaire à la valeur, utiliser l'autre signature de cette fonction (*voir signature suivante*).

*Exemples*

- `altova:build-time(23, 4, 57)` retourne `23:04:57`

**altova:build-time(Hours** *as xs:integer*, **Minutes** *as xs:integer*, **Seconds** *as xs:integer*,

**TimeZone** *as xs:string*) **asxs:time** XP3.1 XQ3.1
Les premiers, seconds et troisièmes arguments sont, respectivement, les valeurs d'heure (`0` to `23`), de minutes (`0` to `59`) et de secondes (`0` to `59`). Le quatrième argument est une chaîne qui fournit la partie fuseau horaire de la valeur. Les quatre arguments sont combinés pour construire une valeur de type `xs:time`. Les valeurs des entiers doivent se trouver dans le cadre de la plage correcte de cette partie de temps en particulier. Par exemple, le deuxième argument (`Minutes`) ne doit pas être supérieur à `59`.

*Exemples*

- **altova:build-time**(23, 4, 57, '+1') retourne 23:04:57+01:00

### build-duration [altova:]

**altova:build-duration(Years** *as xs:integer*, **Months** *as xs:integer*) **asxs:yearMonthDuration** XP3.1 XQ3.1
Prend deux arguments pour construire une valeur de type `xs:yearMonthDuration`. Les premiers arguments fournissent la partie `Years` de la valeur de durée, alors que le deuxième argument fournie la partie `Months`. Si le deuxième argument (`Months`) est supérieur ou égale à `12`, alors l'entier est divisé par `12`; le quotient est ajouté au premier argument pour fournir la partie `Years` de la valeur de durée alors que le reste (de la division) fournit la partie `Months`. Pour construire une durée de type `xs:dayTimeDuration`., voir la signature suivante.

*Exemples*

- **altova:build-duration**(2, 10) retourne P2Y10M
- **altova:build-duration**(14, 27) retourne P16Y3M
- **altova:build-duration**(2, 24) retourne P4Y

**altova:build-duration(Days** *as xs:integer*, **Hours** *as xs:integer*, **Minutes** *as xs:integer*, **Seconds** *as xs:integer*) as **xs:dayTimeDuration** XP3.1 XQ3.1
Prend quatre arguments et les combine pour construire une valeur de type `xs:dayTimeDuration`. Le premier argument fournit la partie `Days` de la valeur de durée, le deuxième, troisième et quatrième argument fournit respectivement les parties `Hours`, `Minutes` et `Seconds` de la valeur de durée. Chacun des trois arguments Time est converti en une valeur équivalente en termes de l'unité suivante plus élevée et le résultat est utilisé pour le calcul d'une valeur de durée totale. Par exemple, 72 secondes est converti en `1M+12S` (1 minute et 12 secondes), et cette valeur est utilisée pour le calcul de la valeur de durée totale. Pour construire une durée de type `xs:yearMonthDuration`., voir la signature précédente.

*Exemples*

- **altova:build-duration**(2, 10, 3, 56) retourne P2DT10H3M56S
- **altova:build-duration**(1, 0, 100, 0) retourne P1DT1H40M
- **altova:build-duration**(1, 0, 0, 3600) retourne P1DT1H

[ Haut ]

## Construire le type de date, dateHeure ou heure à partir de l'entrée de chaîne XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1

Ces fonctions prennent des chaînes en tant qu'arguments et construisent des types de données `xs:date`, `xs:dateTime`, ou `xs:time`. La chaîne est analysée pour les composants du type de données basé sur un argument de modèle soumis.

### parse-date [altova:]

**altova:parse-date(Date** *as xs:string*, **DatePattern** *as xs:string*) **asxs:date** **XP2** **XQ1** **XP3.1** **XQ3.1**

Retourne la chaîne d'entrée **Date** en tant qu'une valeur **xs:date**. Le deuxième argument **DatePattern** spécifie le modèle (séquence des composants) de la chaîne d'entrée. **DatePattern** est décrit avec les spécificateurs de composants regroupés ci-dessous et avec les séparateurs de composant qui peuvent être n'importe quel caractère. Voir les exemples ci-dessous.

| | |
|---|---|
| **D** | Jour |
| **M** | Mois |
| **Y** | Année |

Le modèle dans **DatePattern** doit correspondre au modèle dans **Date**. Puisque la sortie est de type **xs:date**, la sortie aura toujours le format lexical **YYYY-MM-DD**.

*Exemples*

- **altova:parse-date**(xs:string("09-12-2014"), "[D]-[M]-[Y]") retourne 2014-12-09
- **altova:parse-date**(xs:string("09-12-2014"), "[M]-[D]-[Y]") retourne 2014-09-12
- **altova:parse-date**("06/03/2014", "[M]/[D]/[Y]") retourne 2014-06-03
- **altova:parse-date**("06 03 2014", "[M] [D] [Y]") retourne 2014-06-03
- **altova:parse-date**("6 3 2014", "[M] [D] [Y]") retourne 2014-06-03

## parse-dateTime [altova:]

**altova:parse-dateTime(DateTime** *as xs:string*, **DateTimePattern** *as xs:string*) **asxs:dateTime** **XP2** **XQ1** **XP3.1** **XQ3.1**

Retourne la chaîne d'entrée **DateTime** en tant que valeur **xs:dateTime**. Le deuxième argument **DateTimePattern** spécife le modèle (séquence des composants) de la chaîne d'entrée. **DateTimePattern** est décrit avec les spécificateurs de composants regroupés ci-dessous et avec les séparateurs de composant qui peuvent être n'importe quel caractère. Voir les exemples ci-dessous.

| | |
|---|---|
| **D** | Date |
| **M** | Mois |
| **Y** | Année |
| **H** | Heure |
| **m** | Minutes |
| **s** | Secondes |

Le modèle dans **DateTimePattern** doit correspondre au modèle dans **DateTime**. Puisque la sortie est de type **xs:dateTime**, la sortie aura toujours le format lexical **YYYY-MM-DDTHH:mm:ss**.

*Exemples*

- **altova:parse-dateTime**(xs:string("09-12-2014 13:56:24"), "[M]-[D]-[Y] [H]:[m]:[s]") retourne 2014-09-12T13:56:24
- **altova:parse-dateTime**("time=13:56:24; date=09-12-2014", "time=[H]:[m]:[s]; date=[D]-[M]-[Y]") retourne 2014-12-09T13:56:24

## parse-time [altova:]


© 2019-2025 Altova GmbH

**altova:parse-time(Time** *as xs:string*, **TimePattern** *as xs:string*) **asxs:time** XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1
Retourne la chaîne d'entrée **Time** en tant qu'une valeur **xs:time**.Le deuxième argument **TimePattern** spécifie le modèle (séquence des composants) de la chaîne d'entrée. **TimePattern** est décrit avec les spécificateurs de composants regroupés ci-dessous et avec les séparateurs de composant qui peuvent être n'importe quel caractère. Voir les exemples ci-dessous.

| | |
|---|---|
| **H** | Heure |
| **m** | minutes |
| **s** | secondes |

Le modèle dans **TimePattern** doit correspondre au modèle dans **Time**. Puisque la sortie est de type **xs:time**, la sortie aura toujours le format lexical **HH:mm:ss**.

*Exemples*

- **altova:parse-time**(xs:string("13:56:24"), "[H]:[m]:[s]") retourne 13:56:24
- **altova:parse-time**("13-56-24", "[H]-[m]") retourne 13:56:00
- **altova:parse-time**("time=13h56m24s", "time=[H]h[m]m[s]s") retourne 13:56:24
- **altova:parse-time**("time=24s56m13h", "time=[s]s[m]m[H]h") retourne 13:56:24

[ Haut ]

## Fonctions liées à l'âge XP3.1 XQ3.1

Ces fonctions retournent l'âge tel que calculé (i) entre une date d'argument d'entrée et la date actuelle, ou (ii) entre deux dates d'argument d'entrée. La fonction **altova:age** retourne l'âge en termes d'années, la fonction **altova:age-details** retourne l'âge en tant qu'une séquence de trois entiers indiquant les années, mois et jours de l'âge.

### age [altova:]

**altova:age(StartDate** *as xs:date*) **asxs:integer** XP3.1 XQ3.1
Retourne un entier représentant l'âge *en années* d'un objet, en comptant depuis une date de départ soumise en tant que l'argument et se terminant avec la date actuelle (prise depuis l'horloge système). Si l'argument d'entrée est une date supérieure ou égale à une année dans le futur, la valeur de retour sera négative.

*Exemples*

Si la date actuelle est **2014-01-15** :

- **altova:age**(xs:date("2013-01-15")) retourne 1
- **altova:age**(xs:date("2013-01-16")) retourne 0
- **altova:age**(xs:date("2015-01-15")) retourne -1
- **altova:age**(xs:date("2015-01-14")) retourne 0

**altova:age(StartDate** *as xs:date*, **EndDate** *as xs:date*) **asxs:integer** XP3.1 XQ3.1
Retourne un entier représentant l'âge *en années* d'un objet, en comptant depuis une date de départ soumise en tant que l'argument jusqu'à une date de fin qui est de deuxième argument. La valeur de retour sera négative si le premier argument est tardif d'une année ou plus que le deuxième argument.

*Exemples*

Si la date actuelle est **2014-01-15**:

- `altova:age(xs:date("2000-01-15"), xs:date("2010-01-15"))` retourne `10`
- `altova:age(xs:date("2000-01-15"), current-date())` retourne `14` si la date actuelle est `2014-01-15`
- `altova:age(xs:date("2014-01-15"), xs:date("2010-01-15"))` retourne `-4`

### age-details [altova:]

**altova:age-details(InputDate** *as xs:date*) as (**xs:integer)*** **XP3.1** **XQ3.1**

Retourne trois entiers qui sont respectivement les années, les mois et les jours entre la date soumise en tant que l'argument et la date actuelle (prise depuis l'horloge système). Le résultat de la somme de `years+months+days` donne le total de la différence de temps entre les deux dates (la date d'entrée et la date actuelle). La date d'entrée peut avoir une valeur précédant ou succédant à la date actuelle mais que la date d'entrée soit précédente ou succédant n'est pas indiqué par le signe des valeurs de retour ; les valeurs de retour sont toujours positives.

*Exemples*

Si la date actuelle est **2014-01-15**:

- `altova:age-details(xs:date("2014-01-16"))` retourne `(0 0 1)`
- `altova:age-details(xs:date("2014-01-14"))` retourne `(0 0 1)`
- `altova:age-details(xs:date("2013-01-16"))` retourne `(1 0 1)`
- `altova:age-details(current-date())` retourne `(0 0 0)`

**altova:age-details(Date-1** *as xs:date*, **Date-2** *as xs:date*) as (**xs:integer)*** **XP3.1** **XQ3.1**

Retourne trois entiers qui sont respectivement les années, les mois et les jours entre les deux dates d'argument. Le résultat de la somme de `years+months+days` donne le total de la différence de temps entre les deux dates d'entrée ; peu importe que la date soit la précédente ou la subséquente des deux dates, elle est soumise en tant que le premier argument. Les valeurs de retour n'indiquent pas si la date d'entrée se produit avant ou après la date actuelle. Les valeurs de retour sont toujours positives.

*Exemples*

- `altova:age-details(xs:date("2014-01-16"), xs:date("2014-01-15"))` retourne `(0 0 1)`
- `altova:age-details(xs:date("2014-01-15"), xs:date("2014-01-16"))` retourne `(0 0 1)`

[ Haut ]

## Fonctions Epoch time (heure Unix) XP3.1 XQ3.1

Epoch time est un système horaire utilisé dans les systèmes Unix. Il définit tout moment donné comme étant le nombre de secondes écoulées depuis 00:00:00 UTC le 1er janvier 1970. Ces fonctions Epoch time convertissent les valeurs **xs:dateTime** en valeurs Epoch time et vice versa.

### dateTime-from-epoch [altova:]

**altova:dateTime-from-epoch(Epoch** *as xs:decimal* **as xs:dateTime** **XP3.1** **XQ3.1**

Epoch time est un système horaire utilisé sur les systèmes Unix. Il définit tout moment donné comme étant l nombre de secondes écoulées depuis 00:00:00 UTC le 1er janvier 1970. La fonction **dateTime-from-epoch** retourne l'équivalent **xs:dateTime** d'un Epoch time, l'ajuste pour son fuseau horaire local et inclut l'information du fuseau horaire dans le résultat.

La fonction prend un argument `xs:decimal` et retourne une valeur `xs:dateTime` qui inclut une partie

(fuseau horaire) **TZ**. Le résultat est obtenu en calculant l'équivalent UTC **dateTime** de Epoch time, et en l'ajoutant à son fuseau horaire local (pris de l'horloge système). Par exemple, si la fonction est exécutée sur un appareil qui a été défini pour être dans un fuseau horaire +01:00 (relatif à UTC), après avoir calculé l'équivalent UTC **dateTime**, une heure sera ajoutée au résultat. L'information du fuseau horaire, qui est une partie lexicale optionnelle du résultat **xs:dateTime**, est également rapportée dans le résultat **dateTime**. Comparez ce résultat avec celui de **dateTime-from-epoch-no-TZ**, et consultez également la fonction **epoch-from-dateTime**.

*Exemples*

Les exemples ci-dessous supposent un fuseau horaire local UTC +01:00. En conséquence, l'équivalent UTC **dateTime** de l'Epoch time soumis sera incrémenté d'une heure. Le fuseau horaire est rapporté dans le résultat.

- **altova:dateTime-from-epoch**(34) retourne 1970-01-01T01:00:34+01:00
- **altova:dateTime-from-epoch**(62) retourne 1970-01-01T01:01:02+01:00

## dateTime-from-epoch-no-TZ [altova:]

**altova:dateTime-from-epoch-no-TZ(Epoch** *as xs:decimal* **as xs:dateTime** XP3.1 XQ3.1

Epoch time est un système horaire utilisé sur les systèmes Unix. Il définit tout moment donné comme étant l nombre de secondes écoulées depuis 00:00:00 UTC le 1er janvier 1970. La fonction **dateTime-from-epoch-no-TZ** retourne l'équivalent **xs:dateTime** d'un Epoch time, l'ajuste pour son fuseau horaire local, mais n'inclut pas l'information du fuseau horaire dans le résultat.

La fonction prend un xs:decimal argument et retourne une valeur xs:dateTime qui n'inclut pas de partie (fuseau horaire) **TZ**. Le résultat est obtenu en calculant l'équivalent UTC **dateTime** de Epoch time, et en l'ajoutant à son fuseau horaire local (pris de l'horloge système). Par exemple, si la fonction est exécutée sur un appareil qui a été défini pour être dans un fuseau horaire +01:00 (relatif à UTC), après avoir calculé l'équivalent, une heure sera ajoutée au résultat. L'information du fuseau horaire, qui est une partie lexicale optionnelle du résultat **xs:dateTime**, n'est pas rapportée dans le résultat **dateTime**. Comparez ce résultat avec celui de **dateTime-from-epoch**, et consultez également la fonction **epoch-from-dateTime**.

*Exemples*

Les exemples ci-dessous supposent un fuseau horaire local UTC +01:00. En conséquence, l'équivalent UTC **dateTime** de l'Epoch time soumis sera incrémenté d'une heure. Le fuseau horaire n'est pas rapporté dans le résultat.

- **altova:dateTime-from-epoch**(34) returns 1970-01-01T01:00:34
- **altova:dateTime-from-epoch**(62) returns 1970-01-01T01:01:02

## epoch-from-dateTime [altova:]

**altova:epoch-from-dateTime(dateTimeValue** *as xs:dateTime*) **as xs:decimal** XP3.1 XQ3.1

Epoch time est un système horaire utilisé sur les systèmes Unix. Il définit tout moment donné comme étant l nombre de secondes écoulées depuis 00:00:00 UTC le 1er janvier 1970. La fonction **epoch-from-dateTime** retourne l'équivalent **xs:dateTime** d'un Epoch time, l'ajuste pour son fuseau horaire local et inclut l'information du fuseau horaire dans le résultat. Veuillez noter que vous devrez explicitement construire la valeur **xs:dateTime**. La valeur soumise **xs:dateTime** peut ou ne peut pas contenir la partie

optionnelle **TZ** (fuseau horaire).

Que la partie du fuseau horaire soit soumise en tant que partie de l'argument ou non, le décalage du fuseau horaire local (pris de l'horloge système) est retiré de l'argument soumis **dateTimeValue**. Ceci porduit l'heure UTC équivalente de laquelle l'Epoch time équivalent est calculé. Par exemple, si la fonction est exécutée sur un appareil qui a été défini pour être dans un fuseau horaire +01:00 (relatif à UTC), une heure sera retirée de la valeur soumise **dateTimeValue** avant de calculer la valeur Epoch. Consultez également la fonction **dateTime-from-epoch**.

*Exemples*

Les exemples ci-dessous supposent un fuseau horaire local UTC +01:00. En conséquence, une heure sera soustraite à **dateTime** avant de calculer l'Epoch time.

- `altova:epoch-from-dateTime(xs:dateTime("1970-01-01T01:00:34+01:00"))` returns `34`
- `altova:epoch-from-dateTime(xs:dateTime("1970-01-01T01:00:34"))` returns `34`
- `altova:epoch-from-dateTime(xs:dateTime("2021-04-01T11:22:33"))` returns `1617272553`

[ Haut ]

## 26.2.1.3 Fonctions XPath/XQuery : Géolocalisation

Les fonctions d'extension de géolocalisation XPath/XQuery suivantes sont prises en charge dans la version actuelle de XMLSpy et peuvent être utilisées dans (i) des expressions XPath dans un contexte XSLT, ou (ii) des expressions XQuery dans un document XQuery.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans **l'espace de nom des fonctions d'extension Altova,** **http://www.altova.com/xslt-extensions**, et sont indiquées dans cette section par le préfixe **altova:**, qui est présupposé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

| | |
|---|---|
| *Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :* | XP1 XP2 XP3.1 |
| *Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :* | XSLT1 XSLT2 XSLT3 |
| *Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :* | XQ1 XQ3.1 |

format-geolocation [altova:]

```
altova:format-geolocation(Latitude as xs:decimal, Longitude as xs:decimal,
```

**GeolocationOutputStringFormat** *as xs:integer*) **asxs:string**

**XP3.1** **XQ3.1**

Prend la latitude et la longitude en tant que les deux premiers arguments, et sort la géolocalisation en tant que chaîne. Le troisième argument, **GeolocationOutputStringFormat**, est le format de la chaîne de sortie de géolocalisation ; il utilise des valeurs d'entier allant de 1 à 4 pour identifier le format de chaîne de sortie (*voir 'Formats de chaîne de sortie de géolocalisation' ci-dessous*). Les valeurs de latitude vont de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude vont de +180 à -180 (E à O).

**Note :** La fonction image-exif-data et les attributs de métadonnées Exif peuvent être utilisés pour fournie les chaînes d'entrée.

## *Exemples*

- **altova:format-geolocation**(33.33, -22.22, 4) retourne xs:string "33.33 -22.22"
- **altova:format-geolocation**(33.33, -22.22, 2) retourne xs:string "33.33N 22.22W"
- **altova:format-geolocation**(-33.33, 22.22, 2) retourne xs:string "33.33S 22.22E"
- **altova:format-geolocation**(33.33, -22.22, 1) retourne xs:string "33°19'48.00"S 22° 13'12.00"E"

## *Formats de chaîne de sortie de géolocalisation:*

La latitude et longitude fournies sont formatées dans un des formats de sortie indiqués ci-dessous. Le format désiré est défini par son ID d'entier (1 à 4). Les valeurs de latitude vont de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude vont de +180 à -180 (E à O).

| 1 |
|---|
| Degrés, minutes, secondes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/O)<br>**D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"E/W**<br>*Exemple* : **33°55'11.11"N 22°44'66.66"W** |

| 2 |
|---|
| Degrés décimaux, avec orientation suffixée (N/S, E/O)<br>**D.DDN/S D.DDE/W**<br>*Exemple* : **33.33N 22.22W** |

| 3 |
|---|
| Degrés, minutes, secondes décimales, avec signe préfixé (+/-); le signe plus (**N/E**) est optionnel<br>**+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"**<br>*Exemple* : **33°55'11.11" -22°44'66.66"** |

| 4 |
|---|
| Degrés décimaux, avec signe préfixé (+/-); le signe plus (**N/E**) est optionnel<br>**+/-D.DD +/-D.DD**<br>*Exemple* : **33.33 -22.22** |

## *Attribut Altova Exif : Géolocalisation*

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut **Geolocation** personnalisable depuis les onglets standard de métadonnées Exif. **Geolocation** est une concaténation de quatre onglets Exif : GPSLatitude, GPSLatitudeRef, GPSLongitude, GPSLongitudeRef, avec des unités ajoutées (voir table ci-dessous).

| GPSLatitude | GPSLatitudeRef | GPSLongitude | GPSLongitudeRef | Geolocation |
|---|---|---|---|---|
| 33 51 21.91 | S | 151 13 11.73 | E | 33°51'21.91"S 151° 13'11.73"E |

## parse-geolocation [altova:]

**altova:parse-geolocation(GeolocationInputString** *as xs:string*) **as xs:decimal+** **XP3.1** **XQ3.1**

Parses the supplied GeolocationInputString argument and returns the geolocation's latitude and longitude (in that order) as a sequence two xs:decimal items. The formats in which the geolocation input string can be supplied are listed below.

**Note:** The image-exif-data function and the Exif metadata's @Geolocation attribute can be used to supply the geolocation input string (*see example below*).

### *Examples*

- **altova:parse-geolocation**("33.33  -22.22") returns the sequence of two xs:decimals (33.33, 22.22)
- **altova:parse-geolocation**("48°51'29.6""N  24°17'40.2""") returns the sequence of two xs:decimals (48.858222222222, 24.2945)
- **altova:parse-geolocation**('48°51''29.6"N  24°17''40.2"') returns the sequence of two xs:decimals (48.858222222222, 24.2945)
- **altova:parse-geolocation**( **image-exif-data**(//MyImages/Image20141130.01)**/@Geolocation** ) returns a sequence of two xs:decimals

### *Formats de string d'entrée de géolocalisation :*

Le string d'entrée de géolocalisation doit contenir la latitude et la longitude (dans cet ordre) séparées par un espace. Les strings peuvent tous présenter les formats suivants. Les combinaisons sont permises. La latitude peut donc être dans un format et la longitude dans un autre. Les valeurs de latitude varient de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude varient de +180 à -180 (E à W).

**Note :** L'utilisation de guillemets simples ou doubles pour la délimitation des arguments de string entraînera une non-concordance avec l'utilisation de guillemets simples ou doubles pour indiquer, respectivement les valeurs de minutes et de secondes. Dans ces cas, les guillemets utilisés pour indiquer les minutes et les secondes doivent être échappés en les doublant. Dans les exemples présentés dans cette section, les guillemets utilisés pour délimiter les strings d'entrée sont marqués en jaune (") alors que les indicateurs d'unité échappés sont marqués en bleu ("").

- Degrés, minutes, secondes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
  **D°M'S.SS"N/S  D°M'S.SS"W/E**

*Exemple :* 33°55'11.11"N 22°44'55.25"W

- Degrés, minutes, secondes décimales, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (**N/E**) est optionnel
  **+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"**
  *Exemple :* 33°55'11.11" -22°44'55.25"

- Degrés, minutes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
  **D°M.MM'N/S D°M.MM'W/E**
  *Exemple :* 33°55.55'N 22°44.44'W

- Degrés, minutes décimales, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (**N/E**) est optionnel
  **+/-D°M.MM' +/-D°M.MM'**
  *Exemple :* +33°55.55' -22°44.44'

- Degrés décimaux, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
  **D.DDN/S D.DDW/E**
  *Exemple :* 33.33N 22.22W

- Degrés décimaux, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (**N/S E/W**) est optionnel
  **+/-D.DD +/-D.DD**
  *Exemple :* 33.33 -22.22

*Exemples de combinaisons de format :*
33.33N -22°44'55.25"
33.33 22°44'55.25"W
33.33 22.45

*Attribut Altova Exif : Géolocalisation*

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut **Geolocation** personnalisable depuis les onglets standard de métadonnées Exif. **Geolocation** est une concaténation de quatre onglets Exif : GPSLatitude, GPSLatitudeRef, GPSLongitude, GPSLongitudeRef, avec des unités ajoutées (voir table ci-dessous).

| GPSLatitude | GPSLatitudeRef | GPSLongitude | GPSLongitudeRef | Geolocation |
|---|---|---|---|---|
| 33 51 21.91 | S | 151 13 11.73 | E | 33°51'21.91"S 151° 13'11.73"E |

## geolocation-distance-km [altova:]

**altova:geolocation-distance-km(GeolocationInputString-1** *as xs:string*, **GeolocationInputString-2** *as xs:string*) **asxs:decimal** **XP3.1** **XQ3.1**

Calcule la distance entre deux géolocalisations en kilomètres. Les formats dans lesquels une chaîne d'entrée de géolocalisation peut être fournie sont recensés ci-dessous. Les valeurs de latitude vont de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude vont de +180 à -180 (E à O).

**Note :** La fonction `image-exif-data` et l'attribut `@Geolocation` des métadonnées d'Exif peuvent être utilisés pour fournir les chaînes d'entrée de géolocalisation.

*Exemples*

- `altova:geolocation-distance-km("33.33  -22.22", "48°51'29.6""N  24°17'40.2""")` retourne `xs:decimal 4183.08132372392`

*Formats de string d'entrée de géolocalisation :*

Le string d'entrée de géolocalisation doit contenir la latitude et la longitude (dans cet ordre) séparées par un espace. Les strings peuvent tous présenter les formats suivants. Les combinaisons sont permises. La latitude peut donc être dans un format et la longitude dans un autre. Les valeurs de latitude varient de `+90` à `-90` (`N` à `S`). Les valeurs de longitude varient de `+180` à `-180` (`E` à `W`).

**Note :** L'utilisation de guillemets simples ou doubles pour la délimitation des arguments de string entraînera une non-concordance avec l'utilisation de guillemets simples ou doubles pour indiquer, respectivement les valeurs de minutes et de secondes. Dans ces cas, les guillemets utilisés pour indiquer les minutes et les secondes doivent être échappés en les doublant. Dans les exemples présentés dans cette section, les guillemets utilisés pour délimiter les strings d'entrée sont marqués en jaune (`"`) alors que les indicateurs d'unité échappés sont marqués en bleu (`""`).

- Degrés, minutes, secondes décimales, avec orientation suffixée (`N/S`, `E/W`)
  **`D°M'S.SS"N/S  D°M'S.SS"W/E`**
  *Exemple :* **`33°55'11.11"N  22°44'55.25"W`**

- Degrés, minutes, secondes décimales, avec signe préfixé (`+/-`) ; le signe plus pour (**`N/E`**) est optionnel
  **`+/-D°M'S.SS"  +/-D°M'S.SS"`**
  *Exemple :* **`33°55'11.11"  -22°44'55.25"`**

- Degrés, minutes décimales, avec orientation suffixée (`N/S`, `E/W`)
  **`D°M.MM'N/S  D°M.MM'W/E`**
  *Exemple :* **`33°55.55'N  22°44.44'W`**

- Degrés, minutes décimales, avec signe préfixé (`+/-`) ; le signe plus pour (**`N/E`**) est optionnel
  **`+/-D°M.MM'  +/-D°M.MM'`**
  *Exemple :* **`+33°55.55'  -22°44.44'`**

- Degrés décimaux, avec orientation suffixée (`N/S`, `E/W`)
  **`D.DDN/S  D.DDW/E`**
  *Exemple :* **`33.33N  22.22W`**

- Degrés décimaux, avec signe préfixé (`+/-`) ; le signe plus pour (**`N/S E/W`**) est optionnel
  **`+/-D.DD  +/-D.DD`**
  *Exemple :* **`33.33  -22.22`**

*Exemples de combinaisons de format :*

```
33.33N  -22°44'55.25"
33.33  22°44'55.25"W
33.33  22.45
```

*Attribut Altova Exif : Géolocalisation*


© 2019-2025 Altova GmbH

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut **Geolocation** personnalisable depuis les onglets standard de métadonnées Exif. **Geolocation** est une concaténation de quatre onglets Exif : GPSLatitude, GPSLatitudeRef, GPSLongitude, GPSLongitudeRef, avec des unités ajoutées (voir table ci-dessous).

| GPSLatitude | GPSLatitudeRef | GPSLongitude | GPSLongitudeRef | Geolocation |
|---|---|---|---|---|
| 33 51 21.91 | S | 151 13 11.73 | E | 33°51'21.91"S 151° 13'11.73"E |

## geolocation-distance-mi [altova:]

**altova:geolocation-distance-mi(GeolocationInputString-1** *as xs:string*, **GeolocationInputString-2** *as xs:string*) **asxs:decimal** XP3.1 XQ3.1

Calcule la distance entre deux géolocalisations en miles. Les formats dans lesquels une chaîne d'entrée de géolocalisation peut être fournie sont recensés ci-dessous. Les valeurs de latitude vont de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude vont de +180 à -180 (E à O).

**Note :** La fonction image-exif-data et l'attribut @Geolocation des métadonnées d'Exif peuvent être utilisés pour fournir les chaînes d'entrée de géolocalisation.

### *Exemples*

- **altova:geolocation-distance-mi**("33.33 -22.22", "48°51'29.6""N 24°17'40.2""") retourne xs:decimal 2599.40652340653

### *Formats de string d'entrée de géolocalisation :*

Le string d'entrée de géolocalisation doit contenir la latitude et la longitude (dans cet ordre) séparées par un espace. Les strings peuvent tous présenter les formats suivants. Les combinaisons sont permises. La latitude peut donc être dans un format et la longitude dans un autre. Les valeurs de latitude varient de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude varient de +180 à -180 (E à W).

**Note :** L'utilisation de guillemets simples ou doubles pour la délimitation des arguments de string entraînera une non-concordance avec l'utilisation de guillemets simples ou doubles pour indiquer, respectivement les valeurs de minutes et de secondes. Dans ces cas, les guillemets utilisés pour indiquer les minutes et les secondes doivent être échappés en les doublant. Dans les exemples présentés dans cette section, les guillemets utilisés pour délimiter les strings d'entrée sont marqués en jaune (") alors que les indicateurs d'unité échappés sont marqués en bleu (").

- Degrés, minutes, secondes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
  **D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"W/E**
  *Exemple :* **33°55'11.11"N 22°44'55.25"W**

- Degrés, minutes, secondes décimales, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (**N/E**) est optionnel
  **+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"**
  *Exemple :* **33°55'11.11" -22°44'55.25"**

- Degrés, minutes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
  **D°M.MM'N/S D°M.MM'W/E**
  *Exemple :* **33°55.55'N 22°44.44'W**

- Degrés, minutes décimales, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (**N/E**) est optionnel
  **+/-D°M.MM' +/-D°M.MM'**
  *Exemple :* **+33°55.55' -22°44.44'**

- Degrés décimaux, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
  **D.DDN/S D.DDW/E**
  *Exemple :* **33.33N 22.22W**

- Degrés décimaux, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (**N/S E/W**) est optionnel
  **+/-D.DD +/-D.DD**
  *Exemple :* **33.33 -22.22**

*Exemples de combinaisons de format :*
**33.33N -22°44'55.25"**
**33.33 22°44'55.25"W**
**33.33 22.45**

*Attribut Altova Exif : Géolocalisation*

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut **Geolocation** personnalisable depuis les onglets standard de métadonnées Exif. **Geolocation** est une concaténation de quatre onglets Exif : GPSLatitude, GPSLatitudeRef, GPSLongitude, GPSLongitudeRef, avec des unités ajoutées (voir table ci-dessous).

| GPSLatitude | GPSLatitudeRef | GPSLongitude | GPSLongitudeRef | Geolocation |
|---|---|---|---|---|
| 33 51 21.91 | S | 151 13 11.73 | E | 33°51'21.91"S 151° 13'11.73"E |

geolocation-within-polygon [altova:]

**altova:geolocation-within-polygon(Geolocation** *as xs:string*, **((PolygonPoint** *as xs:string*)+)) **as xs:boolean** **XP3.1** **XQ3.1**

Détermine si **Geolocation** (le premier argument) se trouve dans l'espace polygonal décrit par les arguments **PolygonPoint**. Si les arguments PolygonPoint ne forment pas une figure fermée (formée lorsque le premier point et le dernier point sont identiques), alors le premier point est implicitement ajouté en tant que le dernier point afin de pouvoir clore la figure. Tous les arguments (Geolocation et PolygonPoint+) sont donnés par chaînes d'entrées de géolocalisation (*formats recensés ci-dessous*). Si l'argument Geolocation se trouve dans l'espace polygonal, la fonction retourne true(); sinon, elle retourne false(). Les valeurs de latitude vont de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude vont de +180 à -180 (E à O).

**Note :** La fonction image-exif-data et l'attribut @Geolocation de métadonnées d'Exif peut être utilisée

pour fournir les chaînes d'entrée de géolocalisation.

*Exemples*

- `altova:geolocation-within-polygon("33 -22", ("58 -32", "-78 -55", "48 24", "58 -32"))` retourne `true()`
- `altova:geolocation-within-polygon("33 -22", ("58 -32", "-78 -55", "48 24"))` retourne `true()`
- `altova:geolocation-within-polygon("33 -22", ("58 -32", "-78 -55", "48°51'29.6""N 24°17'40.2""))` retourne `true()`

*Formats de string d'entrée de géolocalisation :*

Le string d'entrée de géolocalisation doit contenir la latitude et la longitude (dans cet ordre) séparées par un espace. Les strings peuvent tous présenter les formats suivants. Les combinaisons sont permises. La latitude peut donc être dans un format et la longitude dans un autre. Les valeurs de latitude varient de `+90` à `-90` (`N` à `S`). Les valeurs de longitude varient de `+180` à `-180` (`E` à `W`).

**Note :** L'utilisation de guillemets simples ou doubles pour la délimitation des arguments de string entraînera une non-concordance avec l'utilisation de guillemets simples ou doubles pour indiquer, respectivement les valeurs de minutes et de secondes. Dans ces cas, les guillemets utilisés pour indiquer les minutes et les secondes doivent être échappés en les doublant. Dans les exemples présentés dans cette section, les guillemets utilisés pour délimiter les strings d'entrée sont marqués en jaune (`"`) alors que les indicateurs d'unité échappés sont marqués en bleu (`""`).

- Degrés, minutes, secondes décimales, avec orientation suffixée (`N/S`, `E/W`)
  **`D°M'S.SS"N/S  D°M'S.SS"W/E`**
  *Exemple :* **`33°55'11.11"N  22°44'55.25"W`**

- Degrés, minutes, secondes décimales, avec signe préfixé (`+/-`) ; le signe plus pour (**`N/E`**) est optionnel
  **`+/-D°M'S.SS"  +/-D°M'S.SS"`**
  *Exemple :* **`33°55'11.11"  -22°44'55.25"`**

- Degrés, minutes décimales, avec orientation suffixée (`N/S`, `E/W`)
  **`D°M.MM'N/S  D°M.MM'W/E`**
  *Exemple :* **`33°55.55'N  22°44.44'W`**

- Degrés, minutes décimales, avec signe préfixé (`+/-`) ; le signe plus pour (**`N/E`**) est optionnel
  **`+/-D°M.MM'  +/-D°M.MM'`**
  *Exemple :* **`+33°55.55'  -22°44.44'`**

- Degrés décimaux, avec orientation suffixée (`N/S`, `E/W`)
  **`D.DDN/S  D.DDW/E`**
  *Exemple :* **`33.33N  22.22W`**

- Degrés décimaux, avec signe préfixé (`+/-`) ; le signe plus pour (**`N/S E/W`**) est optionnel
  **`+/-D.DD  +/-D.DD`**
  *Exemple :* **`33.33  -22.22`**

*Exemples de combinaisons de format :*
**`33.33N  -22°44'55.25"`**

```
33.33  22°44'55.25"W
33.33  22.45
```

*Attribut Altova Exif : Géolocalisation*

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut **Geolocation** personnalisable depuis les onglets standard de métadonnées Exif. **Geolocation** est une concaténation de quatre onglets Exif : GPSLatitude, GPSLatitudeRef, GPSLongitude, GPSLongitudeRef, avec des unités ajoutées (voir table ci-dessous).

| GPSLatitude | GPSLatitudeRef | GPSLongitude | GPSLongitudeRef | Geolocation |
|---|---|---|---|---|
| 33 51 21.91 | S | 151 13 11.73 | E | 33°51'21.91"S 151° 13'11.73"E |

## geolocation-within-rectangle [altova:]

**altova:geolocation-within-rectangle(Geolocation** *as xs:string*, **RectCorner-1** *as xs:string*, **RectCorner-2** *as xs:string*) **as xs:boolean** **XP3.1** **XQ3.1**

Détermine si **Geolocation** (le premier argument) se trouve dans le rectangle défini par le second et le troisième argument, **RectCorner-1** et **RectCorner-2**, qui spécifient les coins opposés du rectangle. Tous les arguments (Geolocation, **RectCorner-1** et **RectCorner-2**) sont indiqués par des chaînes d'entrées de géolocalisation (*formats recensés ci-dessous*). Si l'argument Geolocation se trouve dans le rectangle, la fonction retourne true(); sinon, elle retourne false(). Les valeurs de latitude vont de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude vont de +180 à -180 (E à O).

**Note :** La fonction image-exif-data et l'attribut @Geolocation de métadonnées Exif peuvent être utilisés pour fournir les chaînes d'entrée de géolocalisation.

*Exemples*

- **altova:geolocation-within-rectangle("33 -22", "58 -32", "-48 24")** retourne true()
- **altova:geolocation-within-rectangle("33 -22", "58 -32", "48 24")** retourne false()
- **altova:geolocation-within-rectangle("33 -22", "58 -32", "48°51'29.6""S  24° 17'40.2""")** retourne true()

*Formats de string d'entrée de géolocalisation :*

Le string d'entrée de géolocalisation doit contenir la latitude et la longitude (dans cet ordre) séparées par un espace. Les strings peuvent tous présenter les formats suivants. Les combinaisons sont permises. La latitude peut donc être dans un format et la longitude dans un autre. Les valeurs de latitude varient de +90 à -90 (N à S). Les valeurs de longitude varient de +180 à -180 (E à W).

**Note :** L'utilisation de guillemets simples ou doubles pour la délimitation des arguments de string entraînera une non-concordance avec l'utilisation de guillemets simples ou doubles pour indiquer, respectivement les valeurs de minutes et de secondes. Dans ces cas, les guillemets utilisés pour indiquer les minutes et les secondes doivent être échappés en les doublant. Dans les exemples présentés dans cette section, les guillemets utilisés pour délimiter les strings d'entrée sont marqués en jaune (") alors que les indicateurs d'unité échappés sont marqués en bleu (").


© 2019-2025 Altova GmbH

- Degrés, minutes, secondes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
  **D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"W/E**
  *Exemple :* **33°55'11.11"N 22°44'55.25"W**

- Degrés, minutes, secondes décimales, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (**N/E**) est optionnel
  **+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"**
  *Exemple :* **33°55'11.11" -22°44'55.25"**

- Degrés, minutes décimales, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
  **D°M.MM'N/S D°M.MM'W/E**
  *Exemple :* **33°55.55'N 22°44.44'W**

- Degrés, minutes décimales, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (**N/E**) est optionnel
  **+/-D°M.MM' +/-D°M.MM'**
  *Exemple :* **+33°55.55' -22°44.44'**

- Degrés décimaux, avec orientation suffixée (N/S, E/W)
  **D.DDN/S D.DDW/E**
  *Exemple :* **33.33N 22.22W**

- Degrés décimaux, avec signe préfixé (+/-) ; le signe plus pour (**N/S E/W**) est optionnel
  **+/-D.DD +/-D.DD**
  *Exemple :* **33.33 -22.22**

*Exemples de combinaisons de format :*
**33.33N -22°44'55.25"**
**33.33 22°44'55.25"W**
**33.33 22.45**

### *Attribut Altova Exif : Géolocalisation*

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut **Geolocation** personnalisable depuis les onglets standard de métadonnées Exif. **Geolocation** est une concaténation de quatre onglets Exif : GPSLatitude, GPSLatitudeRef, GPSLongitude, GPSLongitudeRef, avec des unités ajoutées (voir table ci-dessous).

| GPSLatitude | GPSLatitudeRef | GPSLongitude | GPSLongitudeRef | Geolocation |
|---|---|---|---|---|
| 33 51 21.91 | S | 151 13 11.73 | E | 33°51'21.91"S 151° 13'11.73"E |

[ Top ]

## 26.2.1.4 Fonctions XPath/XQuery : Relatives aux images

Les fonctions d'extension XPath/XQuery relatives à l'image suivantes sont prises en charge dans la version actuelle de XMLSpy et peuvent être utilisées dans (i) des expressions XPath dans un contexte XSLT, ou dans (ii) des expressions XQuery dans un document XQuery.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans **l'espace de nom des fonctions d'extension Altova,** `http://www.altova.com/xslt-extensions`, et sont indiquées dans cette section par le préfixe `altova:`, qui est présupposé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

| | |
|---|---|
| *Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :* | XP1 XP2 XP3.1 |
| *Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :* | XSLT1 XSLT2 XSLT3 |
| *Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :* | XQ1 XQ3.1 |

### suggested-image-file-extension [altova:]

**altova:suggested-image-file-extension(Base64String** *as string*) **as string?** XP3.1 XQ3.1

Takes the Base64 encoding of an image file as its argument and returns the file extension of the image as recorded in the Base64-encoding of the image. The returned value is a suggestion based on the image type information available in the encoding. If this information is not available, then an empty string is returned. This function is useful if you wish to save a Base64 image as a file and wish to dynamically retrieve an appropriate file extension.

*Examples*

- **altova:suggested-image-file-extension**(/MyImages/MobilePhone/Image20141130.01) returns 'jpg'
- **altova:suggested-image-file-extension**($XML1/Staff/Person/@photo) returns ''

In the examples above, the nodes supplied as the argument of the function are assumed to contain a Base64-encoded image. The first example retrieves jpg as the file's type and extension. In the second example, the submitted Base64 encoding does not provide usable file extension information.

### image-exif-data [altova:]

**altova:image-exif-data(Base64BinaryString** *as string*) **as element?** XP3.1 XQ3.1

Takes a Base64-encoded JPEG image as its argument and returns an element called **Exif** that contains the Exif metadata of the image. The Exif metadata is created as attribute-value pairs of the Exif element. The attribute names are the Exif data tags found in the Base64 encoding. The list of Exif-specification tags

 © 2019-2025 Altova GmbH

is given below. If a vendor-specific tag is present in the Exif data, this tag and its value will also be returned as an attribute-value pair. Additional to the standard Exif metadata tags (*see list below*), Altova-specific attribute-value pairs are also generated. These Altova Exif attributes are listed below.

### *Examples*

- To access any one attribute, use the function like this:
  ```
  image-exif-data(//MyImages/Image20141130.01)/@GPSLatitude
  image-exif-data(//MyImages/Image20141130.01)/@Geolocation
  ```
- To access all the attributes, use the function like this:
  ```
  image-exif-data(//MyImages/Image20141130.01)/@*
  ```
- To access the names of all the attributes, use the following expression:
  ```
  for $i in image-exif-data(//MyImages/Image20141130.01)/@* return name($i)
  ```
  This is useful to find out the names of the attributes returned by the function.

### *Attribut Altova Exif : Géolocalisation*

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut **Geolocation** personnalisable depuis les onglets standard de métadonnées Exif. **Geolocation** est une concaténation de quatre onglets Exif : GPSLatitude, GPSLatitudeRef, GPSLongitude, GPSLongitudeRef, avec des unités ajoutées (voir table ci-dessous).

| GPSLatitude | GPSLatitudeRef | GPSLongitude | GPSLongitudeRef | Geolocation |
|---|---|---|---|---|
| 33 51 21.91 | S | 151 13 11.73 | E | 33°51'21.91"S 151° 13'11.73"E |

### *Altova Exif Attribute: OrientationDegree*

La machine Altova XPath/XQuery génère l'attribut personnalisé **OrientationDegree** à partir de l'onglet de métadonnées Exif **Orientation**.

**OrientationDegree** traduit l'onglet standard Exif Orientation à partir d'une valeur d'entier (1, 8, 3, ou 6) aux valeurs de degrés respectives de chacun (0, 90, 180, 270), tel que montré dans la figure ci-dessous. Veuillez noter qu'il n'y a pas de traductions de la valeur Orientation de 2, 4, 5, 7. (Ces orientations sont obtenus en basculant l'image 1 à travers son centre axial vertical pour obtenir l'image avec une valeur de 2, puis en pivotant cette image par sauts de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir les valeurs de 7, 4, et 5, respectivement).




*Listing of standard Exif meta tags*

- ImageWidth
- ImageLength
- BitsPerSample
- Compression
- PhotometricInterpretation
- Orientation
- SamplesPerPixel
- PlanarConfiguration
- YCbCrSubSampling
- YCbCrPositioning
- XResolution
- YResolution
- ResolutionUnit
- StripOffsets
- RowsPerStrip
- StripByteCounts
- JPEGInterchangeFormat
- JPEGInterchangeFormatLength
- TransferFunction
- WhitePoint
- PrimaryChromaticities
- YCbCrCoefficients
- ReferenceBlackWhite
- DateTime
- ImageDescription
- Make
- Model


© 2019-2025 Altova GmbH

- Software
- Artist
- Copyright

---

- ExifVersion
- FlashpixVersion
- ColorSpace
- ComponentsConfiguration
- CompressedBitsPerPixel
- PixelXDimension
- PixelYDimension
- MakerNote
- UserComment
- RelatedSoundFile
- DateTimeOriginal
- DateTimeDigitized
- SubSecTime
- SubSecTimeOriginal
- SubSecTimeDigitized
- ExposureTime
- FNumber
- ExposureProgram
- SpectralSensitivity
- ISOSpeedRatings
- OECF
- ShutterSpeedValue
- ApertureValue
- BrightnessValue
- ExposureBiasValue
- MaxApertureValue
- SubjectDistance
- MeteringMode
- LightSource
- Flash
- FocalLength
- SubjectArea
- FlashEnergy
- SpatialFrequencyResponse
- FocalPlaneXResolution
- FocalPlaneYResolution
- FocalPlaneResolutionUnit
- SubjectLocation
- ExposureIndex
- SensingMethod
- FileSource
- SceneType
- CFAPattern
- CustomRendered
- ExposureMode
- WhiteBalance
- DigitalZoomRatio
- FocalLengthIn35mmFilm
- SceneCaptureType
- GainControl

- Contrast
- Saturation
- Sharpness
- DeviceSettingDescription
- SubjectDistanceRange
- ImageUniqueID

---

- GPSVersionID
- GPSLatitudeRef
- GPSLatitude
- GPSLongitudeRef
- GPSLongitude
- GPSAltitudeRef
- GPSAltitude
- GPSTimeStamp
- GPSSatellites
- GPSStatus
- GPSMeasureMode
- GPSDOP
- GPSSpeedRef
- GPSSpeed
- GPSTrackRef
- GPSTrack
- GPSImgDirectionRef
- GPSImgDirection
- GPSMapDatum
- GPSDestLatitudeRef
- GPSDestLatitude
- GPSDestLongitudeRef
- GPSDestLongitude
- GPSDestBearingRef
- GPSDestBearing
- GPSDestDistanceRef
- GPSDestDistance
- GPSProcessingMethod
- GPSAreaInformation
- GPSDateStamp
- GPSDifferential

[ Top ]

## 26.2.1.5 Fonctions XPath/XQuery : Numérique

Les fonctions d'extension numériques d'Altova peuvent être utilisées dans des expressions XPath et XQuery et proposent des fonctions supplémentaires pour le traitement des données. Les fonctions dans cette section peuvent être utilisée avec les moteurs **XPath 3.0** et **XQuery 3.0** d'Altova. Ils sont disponibles dans des contextes XPath/XQuery.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

 © 2019-2025 Altova GmbH

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans **l'espace de nom des fonctions d'extension Altova,** `http://www.altova.com/xslt-extensions`, et sont indiquées dans cette section par le préfixe `altova:`, qui est présupposé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

| | |
|---|---|
| *Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :* | XP1 XP2 XP3.1 |
| *Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :* | XSLT1 XSLT2 XSLT3 |
| *Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :* | XQ1 XQ3.1 |

## Fonctions de numérotation automatique

### generate-auto-number [altova:]

**altova:generate-auto-number(ID** *as xs:string*, **StartsWith** *as xs:double*, **Increment** *as xs:double*, **ResetOnChange** *as xs:string*) as `xs:integer` XP1 XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1

Génère un numéro à chaque fois que la fonction est appelée. Le premier numéro, qui est généré la première fois que la fonction est appelée, est spécifié par l'argument `StartsWith`. Chaque appel subséquent vers la fonction génère un nouveau numéro, ce numéro est augmenté au-dessus du numéro précédemment généré par la valeur spécifiée dans l'argument `Increment`. En effet, la fonction `altova:generate-auto-number` crée un compteur comportant un nom spécifié par l'argument `ID`, et dont le compteur est augmenté à chaque fois que la fonction est appelée. Si la valeur de l'argument `ResetOnChange` change de celle de l'appel de fonction précédent, la valeur du numéro à générer est réinitialisée à la valeur `StartsWith`. La numérotation automatique peut être réinitialisée en utilisant la fonction `altova:reset-auto-number`.

*Exemples*

- `altova:generate-auto-number("ChapterNumber", 1, 1, "SomeString")` retournera un nombre à chaque fois que la fonction est appelée, en commençant avec `1`, et en augmentant de `1` avec chaque appel de la fonction. Tant que le quatrième argument demeure `"SomeString"` dans chaque appel subséquent, l'augmentation se poursuivra. Lorsque la valeur du quatrième argument change, le compteur (appelé `ChapterNumber`) sera réinitialisé à 1. La valeur de `ChapterNumber` peut aussi être réinitialisée par un appel de la fonction `altova:reset-auto-number` comme ceci : `altova:reset-auto-number("ChapterNumber")`.

### reset-auto-number [altova:]

**altova:reset-auto-number(ID** *as xs:string*) XP1 XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1

Cette fonction réinitialise le numéro du compteur de numérotation automatique nommé dans l'argument `ID`. Le numéro est réinitialisé au numéro spécifié par l'argument `StartsWith` de la fonction `altova:generate-auto-number` qui a créé le compteur nommé dans l'argument `ID`.

*Exemples*

- **altova:reset-auto-number**("ChapterNumber") réinitialise le numéro du compteur de numérotation automatique nommé ChapterNumber qui a été créé par la fonction altova:generate-auto-number. Le numéro est réinitialisé à la valeur de l'argument StartsWith de la fonction altova:generate-auto-number qui a créé ChapterNumber.

[ Top ]

## Fonctions numériques

### hex-string-to-integer [altova:]

**altova:hex-string-to-integer(HexString** *as xs:string*) **as xs:integer** XP3.1 XQ3.1

Prend un argument de chaîne qui est l'équivalent Base-16 d'un entier dans le système décimal (Base-10), et retourne l'entier décimal.

*Exemples*

- **altova:hex-string-to-integer**('1') retourne 1
- **altova:hex-string-to-integer**('9') retourne 9
- **altova:hex-string-to-integer**('A') retourne 10
- **altova:hex-string-to-integer**('B') retourne 11
- **altova:hex-string-to-integer**('F') retourne 15
- **altova:hex-string-to-integer**('G') retourne une erreur
- **altova:hex-string-to-integer**('10') retourne 16
- **altova:hex-string-to-integer**('01') retourne 1
- **altova:hex-string-to-integer**('20') retourne 32
- **altova:hex-string-to-integer**('21') retourne 33
- **altova:hex-string-to-integer**('5A') retourne 90
- **altova:hex-string-to-integer**('USA') retourne une erreur

### integer-to-hex-string [altova:]

**altova:integer-to-hex-string(Integer** *as xs:integer*) **as xs:string** XP3.1 XQ3.1

Takes an integer argument and returns its Base-16 equivalent as a string.

*Examples*

- **altova:integer-to-hex-string**(1) returns '1'
- **altova:integer-to-hex-string**(9) returns '9'
- **altova:integer-to-hex-string**(10) returns 'A'
- **altova:integer-to-hex-string**(11) returns 'B'
- **altova:integer-to-hex-string**(15) returns 'F'
- **altova:integer-to-hex-string**(16) returns '10'
- **altova:integer-to-hex-string**(32) returns '20'
- **altova:integer-to-hex-string**(33) returns '21'
- **altova:integer-to-hex-string**(90) returns '5A'

[ Top ]

[ Top ]

## 26.2.1.6 Fonctions XPath/XQuery : Schéma

Les fonctions d'extension Altova recensées ci-dessous retournent l'information de schéma. Ci-dessous, vous trouverez les descriptions des fonctions, ainsi que des (i) exemples et (ii) une liste des composants de schéma et de leurs propriétés respectives. Elles peuvent être utilisées avec les moteurs **XPath 3.0** et **XQuery 3.0** d'Altova et sont disponibles dans des contextes XPath/XQuery.

*Information de schéma depuis les documents de schéma*
La fonction **altova:schema** détient deux arguments : un avec zéro arguments et l'autre avec deux arguments. La fonction à zéro argument retourne l'ensemble du schéma. Ensuite, à partir de là, vous pouvez naviguer dans le schéma pour localiser les composants de schéma que vous souhaitez. La fonction à deux arguments retourne un type de composant spécifique qui est identifié par son QName. Dans les deux cas, la valeur de retour est un fonction. Pour naviguer dans le composant retourné, vous devez sélectionner une propriété de ce composant spécifique. Si la propriété est un item non atomique (c'est à dire, s'il s'agit d'un composant), vous pouvez aller plus loin en choisissant une propriété de ce composant. Si la propriété sélectionnée est un item atomique, la valeur de l'item est retournée et vous ne pouvez pas aller plus loin.

**Note :** Dans des expressions XPath, le schéma doit avoir été importé dans l'environnement de traitement, par exemple, dans XSLT avec l'instruction **xslt:import-schema**. Dans des expressions XQuery, le schéma doit être importé explicitement utilisant un schema import.

*Information de schéma depuis les nœuds XML*
La fonction **altova:type** soumet le nœud à un document XML et retourne l'information de type du nœud depuis le PSVI.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans **l'espace de nom des fonctions d'extension Altova,** **http://www.altova.com/xslt-extensions**, et sont indiquées dans cette section par le préfixe **altova:**, qui est présupposé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

| | |
|---|---|
| *Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :* | XP1 XP2 XP3.1 |
| *Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :* | XSLT1 XSLT2 XSLT3 |
| *Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :* | XQ1 XQ3.1 |

▼ Schema (zero arguments)

**altova:schema() as (function(xs:string) as item()*)? XP3.1 XQ3.1**
Returns the **schema** component as a whole. You can navigate further into the **schema** component by selecting one of the **schema** component's properties.

- If this property is a component, you can navigate another step deeper by selecting one of this component's properties. This step can be repeated to navigate further into the schema.
- If the component is an atomic value, the atomic value is returned and you cannot navigate any deeper.

The properties of the **schema** component are:

```
"type definitions"
"attribute declarations"
"element declarations"
"attribute group definitions"
"model group definitions"
"notation declarations"
"identity-constraint definitions"
```

The properties of all other component kinds (besides **schema**) are listed below.

**Note:** In XQuery expressions, the schema must be explicitly imported. In XPath expressions, the schema must have been imported into the processing environment, for example, into XSLT with the **xslt:import** instruction.

*Examples*

- `import schema "" at "C:\Test\ExpReport.xsd"; for $typedef in altova:schema() ("type definitions") return $typedef ("name")` returns the names of all simple types or complex types in the schema

- `import schema "" at "C:\Test\ExpReport.xsd"; altova:schema() ("type definitions")[1]("name")` returns the name of the first of all simple types or complex types in the schema

*Components and their properties*

Assertion

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Assertion" |
| test | XPath Property Record | |

Déclaration d'attribut

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Attribute Declaration" |
| nom | string | Nom local de l'attribut |

 © 2019-2025 Altova GmbH

| | | |
|---|---|---|
| espace de nom cible | string | Espace de nom Uri de l'attribut |
| type definition | Type simple ou Type complexe | |
| étendue | Une fonction avec des propriétés ("class":"Scope", "variety": "global" ou "local", "parent": le complexe Type contenant ou Groupe d'attribut) | |
| contrainte de valeur | Si présent, une fonction avec des propriétés ("class": "Value Constraint", "variety": "fixed" ou "default", "value": valeur atomique, "lexical form": string. Notez que la propriété "value" n'est pas disponible pour les types namespace-sensitive | |
| peut être hérité | booléen | |

Déclaration de groupe d'attribut

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Attribute Group Definition" |
| nom | string | Nom local du groupe d'attribut |
| espace de nom cible | string | Espace de nom URI du groupe d'attribut |
| utilisations d'attribut | Séquence de ('Attribute Use') | |
| caractère générique d'attribut | Caractère d'attribut optionnel | |

Utilisation d'attribut

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Attribute Use" |
| requis | booléen | true si attribut est requis, false si optionnel |
| contrainte de valeur | Voir Déclaration d'attribut | |
| peut être hérité | booléen | |

Caractère générique d'attribut

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Wildcard" |
| contrainte d'espace de nom | Fonction avec propriétés ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any"\|"enumeration"\|"not", "namespaces": sequence of xs:anyURI, | |

| | | |
|---|---|---|
| | "disallowed names": liste contenant QNames et/ou les strings "defined" et "definedSiblings" | |
| contenus du processus | string ("strict"\|"lax"\|"skip") | |

Type complexe

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Complex Type" |
| nom | string | Nom local du type (vide si anonyme) |
| espace de nom cible | string | URI d'espace de noms du type (vide si anonyme) |
| définition de type de base | Définition de type complexe | |
| final | Séquence de strings ("restriction"\|"extension") | |
| contexte | Séquence vide (non implémentée) | |
| méthode de dérivation | string ("restriction"\|"extension") | |
| abstrait | booléen | |
| utilisations d'attribut | Séquence de l'utilisation d'attribut | |
| caractère générique d'attribut | Caractère d'attribut optionnel | |
| type de contenu | Fonction avec propriétés : ("class":"Content Type", "variety":string ("element-only"\|"empty"\|"mixed"\|"simple"), particle: particule optionnel, "open content": fonction avec propriétés ("class":"Open Content", "mode": string ("interleave"\|"suffix"), "wildcard": Wildcard), "simple type definition": Type simple) | |
| substitutions interdites | Séquence de strings ("restriction"\|"extension") | |
| assertions | Séquence d'assertion | |

Déclaration d'élément

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Complex Type" |
| nom | string | Nom local du type (vide si |


© 2019-2025 Altova GmbH

| | | |
|---|---|---|
| | | anonyme) |
| espace de nom cible | string | URI d'espace de noms du type (vide si anonyme) |
| définition type | Type simple ou Type complexe | |
| type table | fonction avec propriétés ("class":"Type Table", "alternatives": séquence de Type Alternative, "default type definition": Type simple ou Type complexe) | |
| étendue | fonction avec propriétés ("class":"Scope", "variety": ("global"\|"local"), "parent": complexe Type optionnel) | |
| contrainte de valeur | voir Déclaration d'attribut | |
| nillable | booléen | |
| définitions identity-constraint | Séquence de contrainte d'identité | |
| substitution groupe affiliations | Séquence de Déclaration d'élément | |
| substitution exclusions de groupe | Séquence de strings ("restriction"\|"extension") | |
| substitutions refusées | Séquence de strings ("restriction"\|"extension"\|"substitution") | |
| abstrait | booléen | |

Caractère générique d'élément

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Wildcard" |
| contrainte d'espace de nom | Fonction avec propriétés ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any"\|"enumeration"\|"not", "namespaces": sequence of xs:anyURI, "disallowed names": liste contenant QNames et/ou les strings "defined" et "definedSiblings" | |
| contenus du processus | string ("strict"\|"lax"\|"skip") | |

Facette

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | Le nom de la facette, par exemple "minLength" ou "enumeration" |

| | | |
|---|---|---|
| valeur | dépend de la facette | La valeur de la facette |
| fixé | booléen | |
| typed-value | Pour la facette d'énumération uniquement, array(xs:anyAtomicType*) | Une array contenant les valeurs d'énumération, dont chacune peut être en général une séquence de valeurs atomiques. (Note : pour la facette d'énumération, la propriété "value" est une séquence de strings, indépendemment du type actuel) |

Contrainte d'identité

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Identity-Constraint Definition" |
| nom | string | Nom local de la contrainte |
| espace de nom cible | string | URI d'espace de nom de la contrainte |
| catégorie identity-constraint | string ("key"\|"unique"\|"keyRef") | |
| selector | XPath Property Record | |
| champs | Séquence de XPath Property Record | |
| Clé référencée | (Pour keyRef uniquement): Contrainte d'identité | La contrainte de clé correspondante |

Groupe de modèle

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Model Group" |
| compositor | string ("sequence"\|"choice"\|"all") | |
| particules | Séquence de particule | |

Définition de groupe de modèle

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Model Group Definition" |
| nom | string | Nom local du groupe de modèle |
| espace de nom cible | string | URI d'espace du groupe de modèle |
| model group | Groupe de modèle | |

Notation

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|


© 2019-2025 Altova GmbH

| | | |
|---|---|---|
| kind | string | "Notation Declaration" |
| nom | string | Nom local de la notation |
| espace de nom cible | string | URI d'espace de nom de la notation |
| identifiant de système | anyURI | |
| identifiant public | string | |

Particule

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Particule" |
| min occurs | integer | |
| max occurs | entier ou string("unbounded") | |
| term | Déclaration d'élément, Caractère générique d'élément ou ModelGroup | |

Type simple

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Définition de type simple" |
| nom | string | Nom local du type (vide si anonyme) |
| espace de nom cible | string | URI d'espace de noms du type (vide si anonyme) |
| final | Séquence de string("restriction"\|"extension"\|"list"\|"union") | |
| contexte | composant contenant | |
| définition de type de base | Type simple | |
| facettes | Séquence de Facette | |
| facettes fondamentales | Séquence vide (non implémentée) | |
| variety | string ("atomic"\|"list"\|"union") | |
| définition de type primitif | Type simple | |
| définition de type item | (uniquement pour les types de liste) Type simple | |
| définitions de type membre | (uniquement pour les types d'union) Séquence de Type simple | |

Alternative de type

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Type Alternative" |
| test | XPath Property Record | |
| définition type | Type simple ou Type complexe | |

XPath Property Record

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| Liaisons d'espace de noms | Séquence des fonctions avec les propriétés ("prefix": string, "namespace": anyURI) | |
| espace de nom par défaut | anyURI | |
| base URI | anyURI | L'URI de base statique de l'expression XPath |
| expression | string | L'expression XPath en tant que string |

Schema (two arguments)

**altova:schema(ComponentKind** *as xs:string*, **Name** *as xs:QName*) **as (function(xs:string) as item()*)? XP3.1 XQ3.1**

Returns the component kind that is specified in the first argument which has a name that is the same as the name supplied in the second argument. You can navigate further by selecting one of the component's properties.

- If this property is a component, you can navigate another step deeper by selecting one of this component's properties. This step can be repeated to navigate further into the schema.
- If the component is an atomic value, the atomic value is returned and you cannot navigate any deeper.

**Note:** In XQuery expressions, the schema must be explicitly imported. In XPath expressions, the schema must have been imported into the processing environment, for example, into XSLT with the **xslt:import** instruction.

*Examples*

- `import schema "" at "C:\Test\ExpReport.xsd";`
  `altova:schema("element declaration", xs:QName("OrgChart"))("type definition")("content type")("particles")[3]!.("term")("kind")`
  returns the `kind` property of the term of the third `particles` component. This particles component is a descendant of the element declaration having a `QName` of `OrgChart`

- `import schema "" at "C:\Test\ExpReport.xsd";`

```
let $typedef := altova:schema("type definition", xs:QName("emailType"))
for $facet in $typedef ("facets")
return [$facet ("kind"), $facet("value")]
```

returns, for each **facet** of each **emailType** component, an array containing that facet's kind and value

*Components and their properties*

Assertion

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Assertion" |
| test | XPath Property Record | |

Déclaration d'attribut

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Attribute Declaration" |
| nom | string | Nom local de l'attribut |
| espace de nom cible | string | Espace de nom Uri de l'attribut |
| type definition | Type simple ou Type complexe | |
| étendue | Une fonction avec des propriétés ("class":"Scope", "variety": "global" ou "local", "parent": le complexe Type contenant ou Groupe d'attribut) | |
| contrainte de valeur | Si présent, une fonction avec des propriétés ("class": "Value Constraint", "variety": "fixed" ou "default", "value": valeur atomique, "lexical form": string. Notez que la propriété "value" n'est pas disponible pour les types namespace-sensitive | |
| peut être hérité | booléen | |

Déclaration de groupe d'attribut

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Attribute Group Definition" |
| nom | string | Nom local du groupe d'attribut |
| espace de nom cible | string | Espace de nom URI du groupe d'attribut |
| utilisations d'attribut | Séquence de ('Attribute Use') | |
| caractère générique | Caractère d'attribut optionnel | |

| | | |
|---|---|---|
| d’attribut | | |

Utilisation d'attribut

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Attribute Use" |
| requis | booléen | true si attribut est requis, false si optionnel |
| contrainte de valeur | Voir Déclaration d’attribut | |
| peut être hérité | booléen | |

Caractère générique d’attribut

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Wildcard" |
| contrainte d’espace de nom | Fonction avec propriétés ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any"\|"enumeration"\|"not", "namespaces": sequence of xs:anyURI, "disallowed names": liste contenant QNames et/ou les strings "defined" et "definedSiblings" | |
| contenus du processus | string ("strict"\|"lax"\|"skip") | |

Type complexe

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Complex Type" |
| nom | string | Nom local du type (vide si anonyme) |
| espace de nom cible | string | URI d'espace de noms du type (vide si anonyme) |
| définition de type de base | Définition de type complexe | |
| final | Séquence de strings ("restriction"\|"extension") | |
| contexte | Séquence vide (non implémentée) | |
| méthode de dérivation | string ("restriction"\|"extension") | |
| abstrait | booléen | |
| utilisations d’attribut | Séquence de l’utilisation d’attribut | |
| caractère générique d’attribut | Caractère d’attribut optionnel | |


© 2019-2025 Altova GmbH

| | | |
|---|---|---|
| type de contenu | Fonction avec propriétés : ("class":"Content Type", "variety":string ("element-only"\|"empty"\|"mixed"\|"simple"), particle: particule optionnel, "open content": fonction avec propriétés ("class":"Open Content", "mode": string ("interleave"\|"suffix"), "wildcard": Wildcard), "simple type definition": Type simple) | |
| substitutions interdites | Séquence de strings ("restriction"\|"extension") | |
| assertions | Séquence d'assertion | |

Déclaration d'élément

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Complex Type" |
| nom | string | Nom local du type (vide si anonyme) |
| espace de nom cible | string | URI d'espace de noms du type (vide si anonyme) |
| définition type | Type simple ou Type complexe | |
| type table | fonction avec propriétés ("class":"Type Table", "alternatives": séquence de Type Alternative, "default type definition": Type simple ou Type complexe) | |
| étendue | fonction avec propriétés ("class":"Scope", "variety": ("global"\|"local"), "parent": complexe Type optionnel) | |
| contrainte de valeur | voir Déclaration d'attribut | |
| nillable | booléen | |
| définitions identity-constraint | Séquence de contrainte d'identité | |
| substitution groupe affiliations | Séquence de Déclaration d'élément | |
| substitution exclusions de groupe | Séquence de strings ("restriction"\|"extension") | |
| substitutions refusées | Séquence de strings ("restriction"\|"extension"\|"substitution") | |
| abstrait | booléen | |

Caractère générique d'élément

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Wildcard" |
| contrainte d'espace de nom | Fonction avec propriétés ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any"\|"enumeration"\|"not", "namespaces": sequence of xs:anyURI, "disallowed names": liste contenant QNames et/ou les strings "defined" et "definedSiblings" | |
| contenus du processus | string ("strict"\|"lax"\|"skip") | |

- Facette

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | Le nom de la facette, par exemple "minLength" ou "enumeration" |
| valeur | dépend de la facette | La valeur de la facette |
| fixé | booléen | |
| typed-value | Pour la facette d'énumération uniquement, array(xs:anyAtomicType*) | Une array contenant les valeurs d'énumération, dont chacune peut être en général une séquence de valeurs atomiques. (Note : pour la facette d'énumération, la propriété "value" est une séquence de strings, indépendemment du type actuel) |

- Contrainte d'identité

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Identity-Constraint Definition" |
| nom | string | Nom local de la contrainte |
| espace de nom cible | string | URI d'espace de nom de la contrainte |
| catégorie identity-constraint | string ("key"\|"unique"\|"keyRef") | |
| selector | XPath Property Record | |
| champs | Séquence de XPath Property Record | |
| Clé référencée | (Pour keyRef uniquement): Contrainte d'identité | La contrainte de clé correspondante |

- Groupe de modèle


© 2019-2025 Altova GmbH

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Model Group" |
| compositor | string ("sequence"\|"choice"\|"all") | |
| particules | Séquence de particule | |

Définition de groupe de modèle

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Model Group Definition" |
| nom | string | Nom local du groupe de modèle |
| espace de nom cible | string | URI d'espace du groupe de modèle |
| model group | Groupe de modèle | |

Notation

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Notation Declaration" |
| nom | string | Nom local de la notation |
| espace de nom cible | string | URI d'espace de nom de la notation |
| identifiant de système | anyURI | |
| identifiant public | string | |

Particule

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Particule" |
| min occurs | integer | |
| max occurs | entier ou string("unbounded") | |
| term | Déclaration d'élément, Caractère générique d'élément ou ModelGroup | |

Type simple

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Définition de type simple" |
| nom | string | Nom local du type (vide si anonyme) |
| espace de nom cible | string | URI d'espace de noms du type (vide si anonyme) |

| | | |
|---|---|---|
| final | Séquence de string("restriction"\|"extension"\|"list"\|"union") | |
| contexte | composant contenant | |
| définition de type de base | Type simple | |
| facettes | Séquence de Facette | |
| facettes fondamentales | Séquence vide (non implémentée) | |
| variety | string ("atomic"\|"list"\|"union") | |
| définition de type primitif | Type simple | |
| définition de type item | (uniquement pour les types de liste) Type simple | |
| définitions de type membre | (uniquement pour les types d'union) Séquence de Type simple | |

Alternative de type

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Type Alternative" |
| test | XPath Property Record | |
| définition type | Type simple ou Type complexe | |

XPath Property Record

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| Liaisons d'espace de noms | Séquence des fonctions avec les propriétés ("prefix": string, "namespace": anyURI) | |
| espace de nom par défaut | anyURI | |
| base URI | anyURI | L'URI de base statique de l'expression XPath |
| expression | string | L'expression XPath en tant que string |

## Type

**altova:type(Node** *as item?*) **as (function(xs:string) as item()*)? XP3.1 XQ3.1**

The function **altova:type** submits an element or attribute node of an XML document and returns the node's type information from the PSVI.

 © 2019-2025 Altova GmbH

**Note:** The XML document must have a schema declaration so that the schema can be referenced.

*Examples*

- ```
  for $element in //Email
  let $type := altova:type($element)
  return $type
  ```
  returns a function that contains the `Email` node's type information

- ```
  for $element in //Email
  let $type := altova:type($element)
  return $type ("kind")
  ```
  takes the `Email` node's type component (Simple Type or Complex Type) and returns the value of the component's **`kind`** property

The **`"_props"`** parameter returns the properties of the selected component. For example:

- ```
  for $element in //Email
  let $type := altova:type($element)
  return ($type ("kind"), $type ("_props"))
  ```
  takes the `Email` node's type component (Simple Type or Complex Type) and returns (i) the value of the component's **`kind`** property, and then (ii) the properties of that component.

*Components and their properties*

Assertion

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Assertion" |
| test | XPath Property Record | |

Déclaration d'attribut

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Attribute Declaration" |
| nom | string | Nom local de l'attribut |
| espace de nom cible | string | Espace de nom Uri de l'attribut |
| type definition | Type simple ou Type complexe | |
| étendue | Une fonction avec des propriétés ("class":"Scope", "variety": "global" ou "local", "parent": le complexe Type contenant ou Groupe d'attribut) | |
| contrainte de valeur | Si présent, une fonction avec des propriétés ("class": "Value Constraint", "variety": "fixed" ou "default", "value": valeur atomique, "lexical form": string. Notez que la propriété "value" n'est pas | |
  ```

| | | |
|---|---|---|
| | disponible pour les types namespace-sensitive | |
| peut être hérité | booléen | |

Déclaration de groupe d'attribut

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Attribute Group Definition" |
| nom | string | Nom local du groupe d'attribut |
| espace de nom cible | string | Espace de nom URI du groupe d'attribut |
| utilisations d'attribut | Séquence de ('Attribute Use') | |
| caractère générique d'attribut | Caractère d'attribut optionnel | |

Utilisation d'attribut

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Attribute Use" |
| requis | booléen | true si attribut est requis, false si optionnel |
| contrainte de valeur | Voir Déclaration d'attribut | |
| peut être hérité | booléen | |

Caractère générique d'attribut

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Wildcard" |
| contrainte d'espace de nom | Fonction avec propriétés ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any"\|"enumeration"\|"not", "namespaces": sequence of xs:anyURI, "disallowed names": liste contenant QNames et/ou les strings "defined" et "definedSiblings" | |
| contenus du processus | string ("strict"\|"lax"\|"skip") | |

Type complexe

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Complex Type" |
| nom | string | Nom local du type (vide si |


© 2019-2025 Altova GmbH

| | | |
|---|---|---|
| | | anonyme) |
| espace de nom cible | string | URI d'espace de noms du type (vide si anonyme) |
| définition de type de base | Définition de type complexe | |
| final | Séquence de strings ("restriction"\|"extension") | |
| contexte | Séquence vide (non implémentée) | |
| méthode de dérivation | string ("restriction"\|"extension") | |
| abstrait | booléen | |
| utilisations d'attribut | Séquence de l'utilisation d'attribut | |
| caractère générique d'attribut | Caractère d'attribut optionnel | |
| type de contenu | Fonction avec propriétés : ("class":"Content Type", "variety":string ("element-only"\|"empty"\|"mixed"\|"simple"), particle: particule optionnel, "open content": fonction avec propriétés ("class":"Open Content", "mode": string ("interleave"\|"suffix"), "wildcard": Wildcard), "simple type definition": Type simple) | |
| substitutions interdites | Séquence de strings ("restriction"\|"extension") | |
| assertions | Séquence d'assertion | |

Déclaration d'élément

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Complex Type" |
| nom | string | Nom local du type (vide si anonyme) |
| espace de nom cible | string | URI d'espace de noms du type (vide si anonyme) |
| définition type | Type simple ou Type complexe | |
| type table | fonction avec propriétés ("class":"Type Table", "alternatives": séquence de Type Alternative, "default type definition": Type simple ou Type complexe) | |
| étendue | fonction avec propriétés ("class":"Scope", "variety": ("global"\|"local"), "parent": complexe | |

| | | |
|---|---|---|
| | Type optionnel) | |
| contrainte de valeur | voir Déclaration d'attribut | |
| nillable | booléen | |
| définitions identity-constraint | Séquence de contrainte d'identité | |
| substitution groupe affiliations | Séquence de Déclaration d'élément | |
| substitution exclusions de groupe | Séquence de strings ("restriction"\|"extension") | |
| substitutions refusées | Séquence de strings ("restriction"\|"extension"\|"substitution") | |
| abstrait | booléen | |

Caractère générique d'élément

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Wildcard" |
| contrainte d'espace de nom | Fonction avec propriétés ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any"\|"enumeration"\|"not", "namespaces": sequence of xs:anyURI, "disallowed names": liste contenant QNames et/ou les strings "defined" et "definedSiblings" | |
| contenus du processus | string ("strict"\|"lax"\|"skip") | |

Facette

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | Le nom de la facette, par exemple "minLength" ou "enumeration" |
| valeur | dépend de la facette | La valeur de la facette |
| fixé | booléen | |
| typed-value | Pour la facette d'énumération uniquement, array(xs:anyAtomicType*) | Une array contenant les valeurs d'énumération, dont chacune peut être en général une séquence de valeurs atomiques. (Note : pour la facette d'énumération, la propriété "value" est une séquence de strings, indépendemment du type actuel) |

Contrainte d'identité

 © 2019-2025 Altova GmbH

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Identity-Constraint Definition" |
| nom | string | Nom local de la contrainte |
| espace de nom cible | string | URI d'espace de nom de la contrainte |
| catégorie identity-constraint | string ("key"\|"unique"\|"keyRef") | |
| selector | XPath Property Record | |
| champs | Séquence de XPath Property Record | |
| Clé référencée | (Pour keyRef uniquement): Contrainte d'identité | La contrainte de clé correspondante |

Groupe de modèle

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Model Group" |
| compositor | string ("sequence"\|"choice"\|"all") | |
| particules | Séquence de particule | |

Définition de groupe de modèle

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Model Group Definition" |
| nom | string | Nom local du groupe de modèle |
| espace de nom cible | string | URI d'espace du groupe de modèle |
| model group | Groupe de modèle | |

Notation

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Notation Declaration" |
| nom | string | Nom local de la notation |
| espace de nom cible | string | URI d'espace de nom de la notation |
| identifiant de système | anyURI | |
| identifiant public | string | |

Particule

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| kind | string | "Particule" |
| min occurs | integer | |
| max occurs | entier ou string("unbounded") | |
| term | Déclaration d'élément, Caractère générique d'élément ou ModelGroup | |

Type simple

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Définition de type simple" |
| nom | string | Nom local du type (vide si anonyme) |
| espace de nom cible | string | URI d'espace de noms du type (vide si anonyme) |
| final | Séquence de string("restriction"\|"extension"\|"list"\|"union") | |
| contexte | composant contenant | |
| définition de type de base | Type simple | |
| facettes | Séquence de Facette | |
| facettes fondamentales | Séquence vide (non implémentée) | |
| variety | string ("atomic"\|"list"\|"union") | |
| définition de type primitif | Type simple | |
| définition de type item | (uniquement pour les types de liste) Type simple | |
| définitions de type membre | (uniquement pour les types d'union) Séquence de Type simple | |

Alternative de type

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| kind | string | "Type Alternative" |
| test | XPath Property Record | |
| définition type | Type simple ou Type complexe | |

XPath Property Record

| Nom de propriété | Type de propriété | Valeur de propriété |
|---|---|---|
| Liaisons d'espace | Séquence des fonctions avec les | |


© 2019-2025 Altova GmbH

| | | |
|---|---|---|
| de noms | propriétés ("prefix": string, "namespace": anyURI) | |
| espace de nom par défaut | anyURI | |
| base URI | anyURI | L'URI de base statique de l'expression XPath |
| expression | string | L'expression XPath en tant que string |

## 26.2.1.7 Fonctions XPath/XQuery : Séquence

Les fonctions d'extension de la séquence d'Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath et XQuery et proposent des fonctions supplémentaires pour le traitement des données. Les fonctions dans cette section peuvent être utilisées avec les moteurs **XPath 3.0** et **XQuery 3.0** d'Altova. Ils sont disponibles dans des contextes XPath/XQuery.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans **l'espace de nom des fonctions d'extension Altova,** `http://www.altova.com/xslt-extensions`, et sont indiquées dans cette section par le préfixe `altova:`, qui est présupposé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

| | |
|---|---|
| *Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :* | XP1 XP2 XP3.1 |
| *Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :* | XSLT1 XSLT2 XSLT3 |
| *Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :* | XQ1 XQ3.1 |

attributes [altova:]

**altova:attributes(AttributeName** *as xs:string*) **asattribute()*** XP3.1 XQ3.1

Retourne tous les attributs possédant un nom local qui est le même que le nom fourni dans l'argument d'entrée, `AttributeName`. La recherche est sensible à la casse et est conduite le long de l'axe `attribute::` . Cela signifie que le nœud contextuel doit être le nœud d'élément parent.

*Exemples*

- **altova:attributes**("MyAttribute") retourne MyAttribute()*

**altova:attributes(AttributeName** *as xs:string*, **SearchOptions** *as xs:string*) **asattribute()* XP3.1 XQ3.1**

Retourne tous les attribut possédant un nom local qui est le même que le nom fourni dans l'argument d'entrée, `AttributeName`. La recherche est sensible à la casse et est conduite le long de l'axe `attribute::` . Le nœud contextuel doit être le nœud d'élément parent. Le deuxième argument est une chaîne contenant des flags optionnels. Les flags disponibles sont :

**r** = passe à une recherche d'expression régulière ; `AttributeName` doit alors être une chaîne de recherche d'expression régulière ;

**f** = si cette option est spécifiée, alors `AttributeName` fournit une concordance complète ; dans le cas contraire, `AttributeName` ne nécessite qu'une concordance partielle d'un nom d'attribut pour retourner cet attribut. Par exemple : si **f** n'est pas spécifié, `MyAtt` retournera `MyAttribute`;

**i** = passe à une recherche insensible à la casse ;

**p** = comprend le préfixe d'espace de nom dans la recherche ; `AttributeName` devrait ensuite contenir le préfixe d'espace de nom, par exemple : `altova:MyAttribute`.

Les flags peuvent être écrits dans n'importe quel ordre. Les flags invalides généreront des erreurs. Un ou plusieurs flags peuvent être omis. La chaîne vide est permise et produire le même effet que la fonction n'ayant qu'un seul argument (*signature précédente*). Néanmoins, une séquence vide n'est pas permise en tant que le deuxième argument.

*Exemples*

- **altova:attributes**("MyAttribute", "rfip") retourne `MyAttribute()*`
- **altova:attributes**("MyAttribute", "pri") retourne `MyAttribute()*`
- **altova:attributes**("MyAtt", "rip") retourne `MyAttribute()*`
- **altova:attributes**("MyAttributes", "rfip") ne retourne aucune correspondance.
- **altova:attributes**("MyAttribute", "") retourne `MyAttribute()*`
- **altova:attributes**("MyAttribute", "Rip") retourne une erreur de flag non reconnu.
- **altova:attributes**("MyAttribute", ) retourne une erreur d'argument manquant.

## elements [altova:]

**altova:elements(ElementName** *as xs:string*) **aselement()* XP3.1 XQ3.1**

Retourne tous les éléments qui ont un nom local identique au nom fourni dans l'argument d'entrée, `ElementName`. La recherche est sensible à la casse et est conduite le long de l'axe `child::`. Le nœud contextuel doit être le nœud parent de/s l'élément/s recherché.

*Exemples*

- **altova:elements**("MyElement") retourne `MyElement()*`

**altova:elements(ElementName** *as xs:string*, **SearchOptions** *as xs:string*) **aselement()* XP3.1 XQ3.1**

Retourne tous les éléments qui ont un nom local identique au nom fourni dans l'argument d'entrée, `ElementName`. La recherche est sensible à la casse et est conduite le long de l'axe `child::`. Le nœud contextuel doit être le nœud parent de/s l'élément/s recherché. Le second argument est une chaîne contenant des flags optionnels. Les flags disponibles sont :

**r** = passe à une recherche d'expression régulière ; `ElementName` doit alors être une chaîne de recherche d'expression régulière ;

**f** = si cette option est spécifiée, alors `ElementName` fournit une concordance complète ; dans le cas contraire, `ElementName` ne nécessite qu'une concordance partielle d'un nom d'élément pour retourner cet élément. Par exemple : si **f** n'est pas spécifié, `MyElem` retournera `MyElement` ;

**i** = passe à une recherche insensible à la casse ;

**p** = comprend le préfixe d'espace de nom dans la recherche ; `ElementName` devrait ensuite contenir le préfixe d'espace de nom, par exemple : `altova:MyElement`.
Les flags peuvent être écrits dans n'importe quel ordre. Les flags invalides généreront des erreurs. Un ou plusieurs flags peuvent être omis. La chaîne vide est autorisée et produira le même effet que la fonction n'ayant qu'un argument (*signature précédente*). Néanmoins, une séquence vide n'est pas autorisée.

*Exemples*

- **altova:elements**("MyElement", "rip") retourne MyElement()*
- **altova:elements**("MyElement", "pri") retourne MyElement()*
- **altova:elements**("MyElement", "") retourne MyElement()*
- **altova:elements**("MyElem", "rip") retourne MyElement()*
- **altova:elements**("MyElements", "rfip") retourne aucune correspondance
- **altova:elements**("MyElement", "Rip") retourne une erreur flag-non reconnu.
- **altova:elements**("MyElement", ) retourne une erreur second-argument-manquant.

## find-first [altova:]

**altova:find-first((Sequence** *as item()**)*, **(Condition( Sequence-Item** *as xs:boolean*))
**asitem()? XP3.1 XQ3.1**

Cette fonction prend deux arguments. Le premier argument est une séquence d'un ou de plusieurs items de tout type de données. Le second argument, `Condition`, est une référence à une fonction XPath qui prend un argument (possède une arité de **1**) et retourne un booléen. Chaque item de **Sequence** est soumis à son tour à la fonction référencée dans `Condition`. (*Rappel :* cette fonction prend un seul argument.) Le premier item **Sequence** qui cause la fonction dans **Condition** à évaluer à **true()** est retourné en tant que le résultat de **altova:find-first**, et l'itération s'arrête.

*Exemples*

- **altova:find-first**(5 to 10, function($a) {$a mod 2 = 0}) retourne xs:integer 6
  L'argument **Condition** référence la fonction en ligne XPath 3.0, **function()**, qui déclare une fonction en ligne nommée **$a** puis la définit. Chaque item dans l'argument **Sequence** de **altova:find-first** est passé à son tour à **$a** en tant que sa valeur d'entrée. La valeur d'entrée est testée sur la condition dans la définition de la fonction ($a mod 2 = 0). La première valeur d'entrée pour satisfaire cette condition est retournée en tant que le résultat de **altova:find-first** (dans ce cas **6**).

- **altova:find-first**((1 to 10), (function($a) {$a+3=7})) retourne xs:integer 4

*Autres exemples*

Si le fichier **C:\Temp\Customers.xml** existe :

- **altova:find-first**( ("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/index.html"), (doc-available#1) ) retourne xs:string C:\Temp\Customers.xml

Si le fichier **C:\Temp\Customers.xml** n'existe pas et que **http://www.altova.com/index.html** existe :

- **altova:find-first**( ("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/index.html"), (doc-available#1) ) retourne xs:string http://www.altova.com/index.html

Si le fichier **C:\Temp\Customers.xml** n'existe pas, et que **http://www.altova.com/index.html** n'existe pas non plus :

- **altova:find-first**( ("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/index.html"), (doc-available#1) ) ne retourne aucun résultat

*Notes à propos des exemples indiqués ci-dessus*

- La fonction XPath 3.0, doc-available, prend un seul argument de chaîne, qui est utilisé en tant qu'URI, et retourne true si un nœud de document est trouvé à l'URI soumis. (Le document à l'URI soumis doit donc être un document XML.)
- La fonction doc-available peut être utilisée pour **Condition**, le second argument de altova:find-first, parce qu'il ne prend qu'un seul argument (arité=1), parce qu'il prend un item() en tant qu'entrée (une chaîne qui est utilisée en tant qu'URI), et retourne une valeur booléenne.
- Veuillez noter que la fonction doc-available est uniquement référencée, elle n'est pas appelée. Le suffixe #1 qui y est attaché indique une fonction avec une arité de 1. Sous sa forme complète, doc-available#1 signifie simplement : *Utiliser la fonction doc-availabe() à l'arité=1, en l'y passant en tant que son seul argument, chacun à son tour, chacun des items dans la première séquence*. En résultat, chacun des deux chaînes sera passée à **doc-available()**, qui utilise la chaîne en tant qu'URI et teste si un nœud de document existe à l'URI. S'il en existe un, **doc-available()** évalue à true() et cette chaîne est retournée en tant que le résultat de la fonction **altova:find-first**. *Note à propos de la fonction doc-available() : les chemins relatifs sont résolus relativement à l'URI de base actuel, qui est par défaut l'URI du document XML à partir duquel la fonction est chargée.*

## find-first-combination [altova:]

**altova:find-first-combination((Seq-01** *as item()**), **(Seq-02** *as item()**), **(Condition( Seq-01-Item, Seq-02-Item** *as xs:boolean*)) **asitem()*** XP3.1 XQ3.1

Cette fonction prend trois arguments :

- Les deux premiers arguments, **Seq-01** et **Seq-02**, sont des séquences d'un ou de plusieurs items de tout type de données.
- Le troisième argument, **Condition**, est une référence à une fonction XPath qui prend deux arguments (a une arité de 2) et retourne un booléen.

Les items de **Seq-01** et **Seq-02** sont passés dans des paires ordonnées (un item de chaque séquence faisant une paire) en tant que les arguments de la fonction dans **Condition**. Les paires sont classées comme suit :

```
If   Seq-01 = X1, X2, X3 ... Xn
And  Seq-02 = Y1, Y2, Y3 ... Yn
Then (X1 Y1), (X1 Y2), (X1 Y3) ... (X1 Yn), (X2 Y1), (X2 Y2) ... (Xn Yn)
```

La première paire ordonnée qui entraîne la fonction **Condition** à évaluer à **true()** est retournée en tant que le résultat de **altova:find-first-combination**. Veuillez noter que : (i) si la fonction **Condition** itère par le biais des paires d'argument soumises et n'évalue pas une fois à **true()**, alors **altova:find-first-combination** retournera *Aucun résultat* ; (ii) Le résultat de **altova:find-first-combination** sera toujours une paire d'items (de tout type de données) ou aucun item.

*Exemples*

- **altova:find-first-combination**(11 to 20, 21 to 30, function($a, $b) {$a+$b = 32}) retourne la séquence de xs:integers (11, 21)

- `altova:find-first-combination(11 to 20, 21 to 30, function($a, $b) {$a+$b = 33})` retourne la séquence de f `xs:integers (11, 22)`
- `altova:find-first-combination(11 to 20, 21 to 30, function($a, $b) {$a+$b = 34})` retourne la séquence de `xs:integers (11, 23)`

## find-first-pair [altova:]

**altova:find-first-pair((Seq-01** *as item()**)**, (Seq-02** *as item()**)**, (Condition( Seq-01-Item, Seq-02-Item** *as xs:boolean*)**) asitem()*** **XP3.1** **XQ3.1**

Cette fonction prend trois arguments :

- Les deux premiers arguments, **Seq-01** et **Seq-02**, sont des séquences d'un ou de plusieurs items de tout type de données.
- Le troisième argument, **Condition**, est une référence à une fonction XPath qui prend deux arguments (a une arité de **2**) et retourne un booléen.

Les items de **Seq-01** et **Seq-02** sont passés dans des paires ordonnées en tant que les arguments de la fonction dans **Condition**. Les paires sont classées comme suit :

```
If   Seq-01 = X1, X2, X3 ... Xn
And  Seq-02 = Y1, Y2, Y3 ... Yn
Then (X1 Y1), (X2 Y2), (X3 Y3) ... (Xn Yn)
```

La première paire ordonnée qui cause la fonction **Condition** à évaluer à **true()** est retournée en tant que le résultat de **altova:find-first-pair**. Veuillez noter que : (i) Si la fonction **Condition** itère par le biais des paires d'arguments soumis et n'évalue pas une seule fois à **true()**, alors **altova:find-first-pair** retournera *Aucun résultat*; (ii) Le résultat de **altova:find-first-pair** sera toujours une paire d'items (de tout type de données) ou aucun item.

### *Exemples*

- `altova:find-first-pair(11 to 20, 21 to 30, function($a, $b) {$a+$b = 32})` retourne la séquence de `xs:integers (11, 21)`
- `altova:find-first-pair(11 to 20, 21 to 30, function($a, $b) {$a+$b = 33})` retourne *Aucun résultat*

Veuillez noter à partir des deux exemples ci-dessus que l'ordonnance des paires est : `(11, 21) (12, 22) (13, 23)...(20, 30)`. C'est pourquoi le second exemple retourne *Aucun résultat* (parce qu'aucune paire ordonnée de donne une somme de `33`).

## find-first-pair-pos [altova:]

**altova:find-first-pair-pos((Seq-01** *as item()**)**, (Seq-02** *as item()**)**, (Condition( Seq-01-Item, Seq-02-Item** *as xs:boolean*)**) asxs:integer** **XP3.1** **XQ3.1**

Cette fonction prend trois arguments :

- Les deux premiers arguments, **Seq-01** and **Seq-02**, sont des séquences d'un ou de plusieurs items de tout type de données.
- Le troisième argument, **Condition**, est une référence à une fonction XPath qui prend deux arguments (a une arité de **2**) et retourne un booléen.

Les items de **Seq-01** et **Seq-02** sont passés dans des paires ordonnées en tant que les arguments de la

fonction dans **Condition**. Les paires sont classées comme suit :

```
If   Seq-01 = X1, X2, X3 ... Xn
And  Seq-02 = Y1, Y2, Y3 ... Yn
Then (X1 Y1), (X2 Y2), (X3 Y3) ... (Xn Yn)
```

La position d'index de la première paire ordonnée qui entraîne la fonction **Condition** à évaluer à **true()** est retournée en tant que le résultat de **altova:find-first-pair-pos**. Veuillez noter que si la fonction **Condition** itère par le biais des paires d'arguments soumises et n'évalue pas une seule fois à **true()**, alors **altova:find-first-pair-pos** retournera *Aucun résultat*.

*Exemples*

- **altova:find-first-pair-pos**(11 to 20, 21 to 30, function($a, $b) {$a+$b = 32}) retourne 1
- **altova:find-first-pair-pos**(11 to 20, 21 to 30, function($a, $b) {$a+$b = 33}) retourne *Aucun résultat*

Veuillez noter à partir des deux exemples ci-dessus que l'ordonnance des paires est : (11, 21) (12, 22) (13, 23)...(20, 30). dans le premier exemple, la première paire entraîne la fonction **Condition** à évaluer à **true()**, et donc sa position d'index dans la séquence, **1**, est retournée. Le second exemple retourne *Aucun résultat* parce qu'aucune paire ne totalise pas une somme de 33.

## find-first-pos [altova:]

**altova:find-first-pos((Sequence** *as item()**)**, (Condition( Sequence-Item** *as xs:boolean*))
**asxs:integer** **XP3.1** **XQ3.1**

Cette fonction prend deux arguments. Le premier argument est une séquence d'un ou de plusieurs items de tout type de données. Le second argument, Condition, est une référence à une fonction XPath qui prend un argument (a une arité de **1**) et retourne une booléenne. Chaque item de **Sequence** est soumis à son tour à la fonction référencée dans Condition. (*Rappel :* cette fonction prend un seul argument.) Le premier item **Sequence** qui cause la fonction dans **Condition** à évaluer à **true()** voit sa position index dans **Sequence** retournée en tant que résultat de **altova:find-first-pos**, et l'itération stoppe.

*Exemples*

- **altova:find-first-pos**(5 to 10, function($a) {$a mod 2 = 0}) retourne xs:integer 2
  L'argument **Condition** référence la fonction en ligne XPath 3.0, **function()**, qui déclare une fonction en ligne nommée **$a** et puis la définit. Chaque item dans l'argument de **Sequence** de **altova:find-first-pos** est passé à son tour à **$a** en tant que sa valeur d'entrée. La valeur d'entrée est testée à la condition dans la définition de la fonction ($a mod 2 = 0). La position d'index dans la séquence de la première valeur d'entrée pour satisfaire à cette condition est retournée en tant que le résultat de **altova:find-first-pos** (dans ce cas **2**, puisque **6**, la première valeur (dans la séquence) afin de satisfaire à la condition, est à la position d'index **2** dans la séquence).

- **altova:find-first-pos**((2 to 10), (function($a) {$a+3=7})) retourne xs:integer 3

*Autres exemples*

Si le fichier **C:\Temp\Customers.xml** existe :

- **altova:find-first-pos**( ("C:\Temp\Customers.xml",

`"http://www.altova.com/index.html"), (doc-available#1) )` retourne `1`

Si le fichier **`C:\Temp\Customers.xml`** n'existe pas, et que **`http://www.altova.com/index.html`** existe :

- **`altova:find-first-pos`**`( ("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/index.html"), (doc-available#1) )` retourne `2`

Si le fichier **`C:\Temp\Customers.xml`** n'existe pas, et que **`http://www.altova.com/index.html`** n'existe pas non plus :

- **`altova:find-first-pos`**`( ("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/index.html"), (doc-available#1) )` ne retourne aucun résultat

*Notes à propos des exemples donnés ci-dessus*

- La fonction XPath 3.0, `doc-available`, prend un seul argument de chaîne qui est utilisé en tant qu'un URI, et retourne `true` si un nœud de document est trouvé à l'URI soumis. (Le document à l'URI soumis doit donc être un document XML.)
- La fonction `doc-available` peut être utilisée pour **`Condition`**, le second argument de `altova:find-first-pos`, parce qu'il ne prend qu'un seul argument (arité=1), parce qu'il prend un `item()` en tant qu'entrée (une chaîne qui est utilisée en tant qu'un URI), et retourne une valeur booléenne.
- Veuillez noter que la fonction `doc-available` est uniquement référencée, elle n'est pas appelée. Le suffixe `#1` qui y est attaché indique une fonction avec une arité de 1. dans sa totalité, `doc-available#1` signifie simplement : *Utiliser la fonction doc-availabe() qui a arité=1, y passant, en tant que son argument simple, chacun à son tour, chaque item dans la première séquence*. En tant que résultat. chacune des deux chaînes sera passée à **`doc-available()`**, qui utilise la chaîne en tant qu'un URI et teste si un nœud de document existe à l'URI. Si c'est le cas, la fonction **`doc-available()`** évalue à `true()` et la position de l'index de cette chaîne dans la séquence est retournée en tant que le résultat de la fonction **`altova:find-first-pos`**. *Note à propos de la fonction doc-available() : les chemins relatifs sont résolus relativement à l'URI de base actuel, qui par défaut est l'URI du document XML à partir duquel la fonction est chargée.*

## for-each-attribute-pair [altova:]

**`altova:for-each-attribute-pair(Seq1`** *`as element()?`*, **`Seq2`** *`as element()?`*, **`Function`** *`as function()`*) **`asitem()*`** **XP3.1** **XQ3.1**

Les premiers deux arguments identifient deux éléments, dont les attributs sont utilisés pour générer des paires d'attribut, dans laquelle un attribut d'une paire est obtenu depuis le premier élément et l'autre attribut est obtenu depuis le second élément. Les paires d'attribut sont sélectionnées sur le fait qu'ils présentent le même nom, et les paires sont classées par ordre alphabétique (sur leur nom) dans un ensemble. Si, pour un attribut, aucun attribut correspondant n'existe dans l'autre élément, la paire sera "disjointe", ce qui signifie qu'elle consiste en un seul membre. L'item de fonction (troisième argument `Function`) est appliqué séparément à chaque paire dans la séquence des paires (joints et disjointe), résultant en une sortie qui est une séquence d'items.

*Exemples*

- **`altova:for-each-attribute-pair`**`(/Example/Test-A, /Example/Test-B, function($a, $b){$a+b})` retourne ...

  **`(2, 4, 6)`** si

```
<Test-A att1="1" att2="2" att3="3" />
<Test-B att1="1" att2="2" att3="3" />
```

`(2, 4, 6)` si

```
<Test-A att2="2" att1="1" att3="3" />
<Test-B att3="3" att2="2" att1="1" />
```

`(2, 6)` si

```
<Test-A att4="4" att1="1" att3="3" />
<Test-B att3="3" att2="2" att1="1" />
```

*Note : Le résultat* `(2 6)` *est obtenu par le biais de l'action suivante :* `(1+1 ()+2 3+3 4+())`. *Si un des opérandes est la séquence vide, comme c'est le cas des items 2 et 4, le résultat de l'addition est une séquence vide.*

- `altova:for-each-attribute-pair(/Example/Test-A, /Example/Test-B, concat#2)` retourne ...

  `(11 22 33)` si

  ```
  <Test-A att1="1" att2="2" att3="3" />
  <Test-B att1="1" att2="2" att3="3" />
  ```

  `(11 2 33 4)` si

  ```
  <Test-A att4="4" att1="1" att3="3" />
  <Test-B att3="3" att2="2" att1="1" />
  ```

## for-each-combination [altova:]

**`altova:for-each-combination(FirstSequence` *`as item()*`*`, SecondSequence` *`as item()*`*`, Function($i,$j){$i || $j} ) asitem()*`** XP3.1 XQ3.1

Les items des deux séquences dans les deux premiers arguments sont combinés de manière à ce que chaque item de la première séquence est combiné, dans l'ordre, une fois avec chaque item de la seconde séquence. La fonction donnée en tant que le troisième argument est appliquée à chaque combinaison dans la séquence résultante, entraînant une sortie qui est une séquence d'items (*voir exemple*).

*Exemples*

- `altova:for-each-combination( ('a', 'b', 'c'), ('1', '2', '3'), function($i, $j) {$i || $j} )` retourne `('a1', 'a2', 'a3', 'b1', 'b2', 'b3', 'c1', 'c2', 'c3')`

## for-each-matching-attribute-pair [altova:]

**`altova:for-each-matching-attribute-pair(Seq1` *`as element()?`*`, Seq2` *`as element()?`*`, Function` *`as function()`*`) asitem()*`** XP3.1 XQ3.1

Les premiers deux arguments identifient deux éléments, dont les attributs sont utilisés pour générer des paires d'attribut, dans laquelle un attribut d'une paire est obtenu depuis le premier élément et l'autre attribut est obtenu depuis le second élément. Les paires d'attribut sont sélectionnées sur le fait qu'ils présentent le même nom, et les paires sont classées par ordre alphabétique (sur leur nom) dans un ensemble. Si, pour un attribut, aucun attribut correspondant n'existe dans l'autre élément, aucune paire ne sera générée. L'item de fonction (troisième argument `Function`) est appliqué séparément à chaque paire dans la séquence des paires, résultant en une sortie qui est une séquence d'items.

*Exemples*

- **altova:for-each-matching-attribute-pair**(/Example/Test-A, /Example/Test-B, function($a, $b){$a+b}) retourne ...

  (2, 4, 6) si
  <Test-A att1="1" att2="2" att3="3" />
  <Test-B att1="1" att2="2" att3="3" />

  (2, 4, 6) si
  <Test-A att2="2" att1="1" att3="3" />
  <Test-B att3="3" att2="2" att1="1" />

  (2, 6) si
  <Test-A att4="4" att1="1" att3="3" />
  <Test-B att3="3" att2="2" att3="1" />

- **altova:for-each-matching-attribute-pair**(/Example/Test-A, /Example/Test-B, concat#2) retourne ...

  (11, 22, 33) si
  <Test-A att1="1" att2="2" att3="3" />
  <Test-B att1="1" att2="2" att3="3" />

  (11, 33) si
  <Test-A att4="4" att1="1" att3="3" />
  <Test-B att3="3" att2="2" att1="1" />

▼ substitute-empty [altova:]

**altova:substitute-empty(FirstSequence** *as item()**, **SecondSequence** *as item()***) as item()***
**XP3.1** **XQ3.1**
If FirstSequence is empty, returns SecondSequence. If FirstSequence is not empty, returns FirstSequence.

*Examples*

- **altova:substitute-empty**( (1,2,3), (4,5,6) ) returns (1,2,3)
- **altova:substitute-empty**( (), (4,5,6) ) returns (4,5,6)

## 26.2.1.8 Fonctions XPath/XQuery : Chaîne

Les fonctions d'extension de chaîne d'Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath et XQuery et proposent des fonctions supplémentaires pour le traitement des données. Les fonctions dans cette section peuvent être utilisées avec les moteurs **XPath 3.0** et **XQuery 3.0** d'Altova. Ils sont disponibles dans des contextes XPath/XQuery.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent

des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans **l'espace de nom des fonctions d'extension Altova,** `http://www.altova.com/xslt-extensions`, et sont indiquées dans cette section par le préfixe `altova:`, qui est présupposé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

| | |
|---|---|
| *Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :* | XP1 XP2 XP3.1 |
| *Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :* | XSLT1 XSLT2 XSLT3 |
| *Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :* | XQ1 XQ3.1 |

## camel-case [altova:]

**altova:camel-case(InputString** *as xs:string*) **asxs:string** XP3.1 XQ3.1

Retourne la chaîne d'entrée `InputString` en CamelCase. La chaîne est analysée en utilisant l'expression régulière `'\s'` (qui est un raccourci pour le caractère d'espace blanc). Le premier caractère non-espace blanc après un espace blanc ou une séquence de plusieurs espaces blancs est mis en majuscule. Le premier caractère dans la chaîne de sortie est mis en majuscule.

*Exemples*

- `altova:camel-case("max")` retourne `Max`
- `altova:camel-case("max max")` retourne `Max Max`
- `altova:camel-case("file01.xml")` retourne `File01.xml`
- `altova:camel-case("file01.xml file02.xml")` retourne `File01.xml File02.xml`
- `altova:camel-case("file01.xml  file02.xml")` retourne `File01.xml  File02.xml`
- `altova:camel-case("file01.xml -file02.xml")` retourne `File01.xml -file02.xml`

**altova:camel-case(InputString** *as xs:string*, **SplitChars** *as xs:string*, **IsRegex** *as xs:boolean*) **asxs:string** XP3.1 XQ3.1

Convertit la chaîne d'entrée `InputString` en camel case en utilisant `SplitChars` pour déterminer le/s caractère/s qui déclenche/nt la prochaine mise en majuscule. `SplitChars` est utilisé en tant qu'expression régulière quand `IsRegex = true()`, ou en tant que caractères normaux quand `IsRegex = false()`. Le premier caractère dans la chaîne de sortie est mis en majuscule.

*Exemples*

- `altova:camel-case("setname getname", "set|get", true())` retourne `setName getName`
- `altova:camel-case("altova\documents\testcases", "\", false())` retourne `Altova\Documents\Testcases`

## char [altova:]

**altova:char(Position** *as xs:integer*) **asxs:string** XP3.1 XQ3.1

Retourne une chaîne contenant le caractère à la position spécifiée par l'argument `Position`, dans la chaîne obtenue en convertissant la valeur de l'item contextuel en `xs:string`. La chaîne de résultat sera

vide si aucun caractère n'existe à l'index soumis par l'argument `Position`.

*Exemples*

Si l'item contextuel est **1234ABCD**:

- **altova:char**(2) retourne 2
- **altova:char**(5) retourne A
- **altova:char**(9) retourne la chaîne vide.
- **altova:char**(-2) retourne la chaîne vide.

**altova:char(InputString** *as xs:string*, **Position** *as xs:integer*) **asxs:string** **XP3.1** **XQ3.1**
Retourne une chaîne contenant la caractère à la position spécifiée par l'argument `Position`, dans la chaîne soumise en tant que l'argument `InputString`. La chaîne de résultat sera vide si aucun caractère n'existe à l'index soumis par l'argument `Position`.

*Exemples*

- **altova:char**("2014-01-15", 5) retourne -
- **altova:char**("USA", 1) retourne U
- **altova:char**("USA", 10) retourne la chaîne vide.
- **altova:char**("USA", -2) retourne la chaîne vide.

## create-hash-from-string[altova:]

**altova:create-hash-from-string(InputString** *as xs:string*) **asxs:string** **XP2** **XQ1** **XP3.1** **XQ3.1**
**altova:create-hash-from-string(InputString** *as xs:string*, **HashAlgo** *as xs:string*) **asxs:string** **XP2** **XQ1** **XP3.1** **XQ3.1**
Génère un string de hashage depuis `InputString` en utilisant l'algorithme de hashage spécifié par l'argument `HashAlgo`. Les algorithmes de hashage suivants peuvent être spécifiés (en majuscule ou en minuscule) : **MD5**, **SHA-1**, **SHA-224**, **SHA-256**, **SHA-384**, **SHA-512**. Si le deuxième argument n'est pas spécifié (*voir la première signature ci-dessus*), l'algorithme de hashage **SHA-256** sera utilisé.

*Exemples*

- **altova:create-hash-from-string**('abc') retourne un string de hashage généré en utilisant l'algorithme de hachage **SHA-256**.
- **altova:create-hash-from-string**('abc', 'md5') retourne un string de hashage généré en utilisant l'algorithme de hachage **MD5**.
- **altova:create-hash-from-string**('abc', 'MD5') retourne un string de hashage généré en utilisant l'algorithme de hachage **MD5**.

## first-chars [altova:]

**altova:first-chars(X-Number** *as xs:integer*) **asxs:string** **XP3.1** **XQ3.1**
Retourne une chaîne contenant le premier `X-Number` des caractères de la chaîne obtenue en convertissant la valeur de l'item de contexte en `xs:string`.

*Exemples*

Si l'item de contexte est **1234ABCD** :

- **altova:first-chars**(2) retourne 12
- **altova:first-chars**(5) retourne 1234A
- **altova:first-chars**(9) retourne 1234ABCD

**altova:first-chars(InputString** *as xs:string*, **X-Number** *as xs:integer*) **as xs:string** **XP3.1** **XQ3.1**
Retourne une chaîne contenant le premier `X-Number` des caractères de la chaîne soumise en tant que l'argument `InputString`.

*Exemples*

- **altova:first-chars**("2014-01-15", 5) retourne 2014-
- **altova:first-chars**("USA", 1) retourne U

## format-string [altova:]

**altova:format-string(InputString** *as xs:string*, **FormatSequence** *as item()**) **as xs:string** **XP3.1** **XQ3.1**
Le string d'entrée (premier argument) contient des paramètres de position (`%1`, `%2`, etc). Chaque paramètre est remplacé par l'item de string qui est situé dans la position correspondante dans la séquence de format (soumise en tant que le second argument). Donc le premier item dans la séquence de format remplace de paramètre de positionnement `%1`, le second item remplace `%2`, etc. La fonction retourne ce string formaté qui contient les remplacements. Si aucun string n'existe pour un paramètre de positionnement, alors le paramètre de positionnement lui-même est retourné. Cela se produit lorsque l'index d'un paramètre de positionnement est supérieur au nombre d'items dans la séquence de format.

*Exemples*

- **altova:format-string**('Hello %1, %2, %3', ('Jane','John','Joe')) retourne "Hello Jane, John, Joe"
- **altova:format-string**('Hello %1, %2, %3', ('Jane','John','Joe', 'Tom')) retourne "Hello Jane, John, Joe"
- **altova:format-string**('Hello %1, %2, %4', ('Jane','John','Joe', 'Tom')) retourne "Hello Jane, John, Tom"
- **altova:format-string**('Hello %1, %2, %4', ('Jane','John','Joe')) retourne "Hello Jane, John, %4"

## last-chars [altova:]

**altova:last-chars(X-Number** *as xs:integer*) **as xs:string** **XP3.1** **XQ3.1**
Returns a string containing the last `X-Number` of characters of the string obtained by converting the value of the context item to `xs:string`.

*Examples*

If the context item is **1234ABCD**:

- **altova:last-chars**(2) returns CD
- **altova:last-chars**(5) returns 4ABCD
- **altova:last-chars**(9) returns 1234ABCD

**altova:last-chars(InputString** *as xs:string*, **X-Number** *as xs:integer*) **as xs:string** **XP3.1** **XQ3.1**
Returns a string containing the last `X-Number` of characters of the string submitted as the `InputString` argument.

*Examples*

- **altova:last-chars**("2014-01-15", 5) returns 01-15


© 2019-2025 Altova GmbH

- `altova:last-chars("USA", 10)` returns `USA`

### pad-string-left [altova:]

**altova:pad-string-left(StringToPad** *as xs:string*, **StringLength** *as xs:integer*, **PadCharacter** *as xs:string*) **as xs:string** **XP3.1** **XQ3.1**

The `PadCharacter` argument is a single character. It is padded to the left of the string to increase the number of characters in `StringToPad` so that this number equals the integer value of the `StringLength` argument. The `StringLength` argument can have any integer value (positive or negative), but padding will occur only if the value of `StringLength` is greater than the number of characters in `StringToPad`. If `StringToPad`. has more characters than the value of `StringLength`, then `StringToPad` is left unchanged.

*Examples*

- `altova:pad-string-left('AP', 1, 'Z')` returns `'AP'`
- `altova:pad-string-left('AP', 2, 'Z')` returns `'AP'`
- `altova:pad-string-left('AP', 3, 'Z')` returns `'ZAP'`
- `altova:pad-string-left('AP', 4, 'Z')` returns `'ZZAP'`
- `altova:pad-string-left('AP', -3, 'Z')` returns `'AP'`
- `altova:pad-string-left('AP', 3, 'YZ')` returns a pad-character-too-long error

### pad-string-right [altova:]

**altova:pad-string-right(StringToPad** *as xs:string*, **StringLength** *as xs:integer*, **PadCharacter** *as xs:string*) **as xs:string** **XP3.1** **XQ3.1**

The `PadCharacter` argument is a single character. It is padded to the right of the string to increase the number of characters in `StringToPad` so that this number equals the integer value of the `StringLength` argument. The `StringLength` argument can have any integer value (positive or negative), but padding will occur only if the value of `StringLength` is greater than the number of characters in `StringToPad`. If `StringToPad` has more characters than the value of `StringLength`, then `StringToPad` is left unchanged.

*Examples*

- `altova:pad-string-right('AP', 1, 'Z')` returns `'AP'`
- `altova:pad-string-right('AP', 2, 'Z')` returns `'AP'`
- `altova:pad-string-right('AP', 3, 'Z')` returns `'APZ'`
- `altova:pad-string-right('AP', 4, 'Z')` returns `'APZZ'`
- `altova:pad-string-right('AP', -3, 'Z')` returns `'AP'`
- `altova:pad-string-right('AP', 3, 'YZ')` returns a pad-character-too-long error

### repeat-string [altova:]

**altova:repeat-string(InputString** *as xs:string*, **Repeats** *as xs:integer*) **asxs:string** **XP2** **XQ1** **XP3.1** **XQ3.1**

Génère une chaîne qui est composée du premier argument `InputString` répété `Repeats` nombre de fois.

*Exemples*

- `altova:repeat-string("Altova #", 3)` retourne `"Altova #Altova #Altova #"`

### substring-after-last [altova:]

**altova:substring-after-last(MainString** *as xs:string*, **CheckString** *as xs:string*) **as xs:string** XP3.1 XQ3.1

If `CheckString` is found in `MainString`, then the substring that occurs after `CheckString` in `MainString` is returned. If `CheckString` is not found in `MainString`, then the empty string is returned. If `CheckString` is an empty string, then `MainString` is returned in its entirety. If there is more than one occurrence of `CheckString` in `MainString`, then the substring after the last occurrence of `CheckString` is returned.

*Examples*

- `altova:substring-after-last('ABCDEFGH', 'B')` returns `'CDEFGH'`
- `altova:substring-after-last('ABCDEFGH', 'BC')` returns `'DEFGH'`
- `altova:substring-after-last('ABCDEFGH', 'BD')` returns `''`
- `altova:substring-after-last('ABCDEFGH', 'Z')` returns `''`
- `altova:substring-after-last('ABCDEFGH', '')` returns `'ABCDEFGH'`
- `altova:substring-after-last('ABCD-ABCD', 'B')` returns `'CD'`
- `altova:substring-after-last('ABCD-ABCD-ABCD', 'BCD')` returns `''`

### substring-before-last [altova:]

**altova:substring-before-last(MainString** *as xs:string*, **CheckString** *as xs:string*) **as xs:string** XP3.1 XQ3.1

If `CheckString` is found in `MainString`, then the substring that occurs before `CheckString` in `MainString` is returned. If `CheckString` is not found in `MainString`, or if `CheckString` is an empty string, then the empty string is returned. If there is more than one occurrence of `CheckString` in `MainString`, then the substring before the last occurrence of `CheckString` is returned.

*Examples*

- `altova:substring-before-last('ABCDEFGH', 'B')` returns `'A'`
- `altova:substring-before-last('ABCDEFGH', 'BC')` returns `'A'`
- `altova:substring-before-last('ABCDEFGH', 'BD')` returns `''`
- `altova:substring-before-last('ABCDEFGH', 'Z')` returns `''`
- `altova:substring-before-last('ABCDEFGH', '')` returns `''`
- `altova:substring-before-last('ABCD-ABCD', 'B')` returns `'ABCD-A'`
- `altova:substring-before-last('ABCD-ABCD-ABCD', 'ABCD')` returns `'ABCD-ABCD-'`

### substring-pos [altova:]

**altova:substring-pos(StringToCheck** *as xs:string*, **StringToFind** *as xs:string*) **as xs:integer** XP3.1 XQ3.1

Returns the character position of the first occurrence of `StringToFind` in the string `StringToCheck`. The character position is returned as an integer. The first character of `StringToCheck` has the position `1`. If `StringToFind` does not occur within `StringToCheck`, the integer `0` is returned. To check for the second or a later occurrence of `StringToCheck`, use the next signature of this function.

*Examples*

- `altova:substring-pos('Altova', 'to')` returns `3`
- `altova:substring-pos('Altova', 'tov')` returns `3`
- `altova:substring-pos('Altova', 'tv')` returns `0`
- `altova:substring-pos('AltovaAltova', 'to')` returns `3`

**altova:substring-pos(StringToCheck** *as xs:string*, **StringToFind** *as xs:string*, **Integer** *as*

*xs:integer*) **as xs:integer** XP3.1 XQ3.1

Returns the character position of `StringToFind` in the string, `StringToCheck`. The search for `StringToFind` starts from the character position given by the `Integer` argument; the character substring before this position is not searched. The returned integer, however, is the position of the found string within the *entire* string, `StringToCheck`. This signature is useful for finding the second or a later position of a string that occurs multiple times with the `StringToCheck`. If `StringToFind` does not occur within `StringToCheck`, the integer `0` is returned.

*Examples*

- **altova:substring-pos**('Altova', 'to', 1) returns 3
- **altova:substring-pos**('Altova', 'to', 3) returns 3
- **altova:substring-pos**('Altova', 'to', 4) returns 0
- **altova:substring-pos**('Altova-Altova', 'to', 0) returns 3
- **altova:substring-pos**('Altova-Altova', 'to', 4) returns 10

## trim-string [altova:]

**altova:trim-string(InputString** *as xs:string*) **as xs:string** XP3.1 XQ3.1

This function takes an `xs:string` argument, removes any leading and trailing whitespace, and returns a "trimmed" `xs:string`.

*Examples*

- **altova:trim-string**("  Hello World  ") returns "Hello World"
- **altova:trim-string**("Hello World  ") returns "Hello World"
- **altova:trim-string**("  Hello World") returns "Hello World"
- **altova:trim-string**("Hello World") returns "Hello World"
- **altova:trim-string**("Hello  World") returns "Hello  World"

## trim-string-left [altova:]

**altova:trim-string-left(InputString** *as xs:string*) **as xs:string** XP3.1 XQ3.1

This function takes an `xs:string` argument, removes any leading whitespace, and returns a left-trimmed `xs:string`.

*Examples*

- **altova:trim-string-left**("  Hello World  ") returns "Hello World  "
- **altova:trim-string-left**("Hello World  ") returns "Hello World  "
- **altova:trim-string-left**("  Hello World") returns "Hello World"
- **altova:trim-string-left**("Hello World") returns "Hello World"
- **altova:trim-string-left**("Hello  World") returns "Hello  World"

## trim-string-right [altova:]

**altova:trim-string-right(InputString** *as xs:string*) **as xs:string** XP3.1 XQ3.1

This function takes an `xs:string` argument, removes any trailing whitespace, and returns a right-trimmed `xs:string`.

*Examples*

- **altova:trim-string-right**("  Hello World  ")) returns "  Hello World"
- **altova:trim-string-right**("Hello World  ")) returns "Hello World"

- `altova:trim-string-right("  Hello World")` returns `"  Hello World"`
- `altova:trim-string-right("Hello World")` returns `"Hello World"`
- `altova:trim-string-right("Hello  World")` returns `"Hello  World"`

## 26.2.1.9 Fonctions XPath/XQuery : Divers

L'objectif général suivant des fonctions d'extension XPath/XQuery sont prises en charge dans la version actuelle de XMLSpy et celles-ci peuvent être utilisées dans (i) des expressions XPath dans un contexte XSLT, ou dans (ii) des expressions XQuery dans un document XQuery.

Note concernant le nommage de fonctions et de l'applicabilité de la langue

Les fonctions d'extension Altova peuvent être utilisées dans les expressions XPath/XQuery. Elles fournissent des fonctions supplémentaires aux fonctions d'ores et déjà disponibles dans la librairie standard des fonctions XPath, XQuery et XSLT. Les fonctions d'extension Altova se trouvent dans **l'espace de nom des fonctions d'extension Altova,** `http://www.altova.com/xslt-extensions`, et sont indiquées dans cette section par le préfixe `altova:`, qui est présupposé être lié à cet espace de nom. Veuillez noter que, en ce qui concerne les versions futures de votre produit, la prise en charge d'une fonction peut être interrompue et le comportement de certaines fonctions peut changer. Veuillez consulter la documentation lors des publications à venir pour plus d'informations concernant la prise en charge des fonctions d'extension Altova de cette version.

| | |
|---|---|
| *Fonctions XPath (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :* | XP1 XP2 XP3.1 |
| *Fonctions XSLT (utilisées dans les expressions XPath dans XSLT) :* | XSLT1 XSLT2 XSLT3 |
| *Fonctions XQuery (utilisées dans les expressions XQuery dans XQuery) :* | XQ1 XQ3.1 |

### decode-string [altova:]

**altova:decode-string(Input** *as xs:base64Binary*) **as xs:string** XP3.1 XQ3.1
**altova:decode-string(Input** *as xs:base64Binary*, **Encoding** *as xs:string*) **as xs:string** XP3.1 XQ3.1

Décode l'entrée base64Binary soumise à un string en utilisant l'encodage spécifié. Si aucun codage n'est spécifié, l'encodage UTF-8 est utilisé. Les encodages suivants sont pris en charge: `US-ASCII, ISO-8859-1, UTF-16, UTF-16LE, UTF-16BE, ISO-10646-UCS2, UTF-32, UTF-32LE, UTF-32BE, ISO-10646-UCS4`

*Exemples*

- `altova:decode-string($XML1/MailData/Meta/b64B)` retourne l'entrée base64Binary en tant qu'un string encodé en UTF-8
- `altova:decode-string($XML1/MailData/Meta/b64B, "UTF-8")` retourne l'entrée base64Binary en tant qu'un string encodé en UTF-8
- `altova:decode-string($XML1/MailData/Meta/b64B, "ISO-8859-1")` retourne l'entrée

 © 2019-2025 Altova GmbH

base64Binary en tant qu'un string encodé en ISO-8859-1

.

### get-temp-folder [altova:]

**altova:get-temp-folder()** as `xs:string` **XP2** **XQ1** **XP3.1** **XQ3.1**
Cette fonction ne prend aucun argument. Elle retourne le chemin vers le dossier temporaire de l'utilisateur actuel.

*Exemples*

- **altova:get-temp-folder()** retournerait, sur une machine Windows, quelque chose du genre `C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Temp\` en tant que `xs:string`.

### generate-guid [altova:]

**altova:generate-guid() as xs:string** **XP2** **XQ1** **XP3.1** **XQ3.1**
Génère un string GUID unique.

*Exemples*

- **altova:generate-guid()** retourne (par exemple) `85F971DA-17F3-4E4E-994E-99137873ACCD`

### high-res-timer [altova:]

**altova:high-res-timer() as xs:double** **XP3.1** **XQ3.1**
Retourne une valeur de minuteur haute résolution en secondes. Un minuteur de haute résolution, lorsqu'il est présent dans un système, permet des mesures temporelles de haute précision lorsque celles-ci sont requises (par exemples pour des animations et pour déterminer précisément l'heure d'exécution du code). Cette fonction fournit la résolution du minuteur haute résolution du système.

*Exemples*

- **altova:high-res-timer()** retourne quelque chose comme `'1.16766146154566E6'`

### parse-html [altova:]

**altova:parse-html(HTMLText** *as xs:string*) **as node()** **XP3.1** **XQ3.1**
The `HTMLText` argument is a string that contains the text of an HTML document. The function creates an HTML tree from the string. The submitted string may or may not contain the HTML element. In either case, the root element of the tree is an element named **HTML**. It is best to make sure that the HTML code in the submitted string is valid HTML.

*Examples*

- **altova:parse-html**("<html><head/><body><h1>Header</h1></body></html>") creates an HTML tree from the submitted string

### sleep[altova:]

**altova:sleep(Millisecs** *as xs:integer*) **asempty-sequence()** **XP2** **XQ1** **XP3.1** **XQ3.1**
Suspend l'exécution de l'opération actuelle pour le nombre de millisecondes donné par l'argument

Millisecs.

*Exemples*

- **altova:sleep**(1000) suspend l'exécution de l'opération actuelle pour 1000 millisecondes.

[ Top ]

## 26.2.2 Fonctions d'extension diverses

Si ces fonctions étaient disponibles aux designers des feuilles de style XSLT et des requêtes XQuery, cela augmenterait le champ d'application des feuilles de style et des requêtes et faciliterait considérablement les tâches des créateurs de feuilles de style. Un bon exemple serait les fonctions maths disponibles dans Java, telles que sin() et cos(). Si ces fonctions étaient disponibles aux concepteurs des feuilles de style XSLT et requêtes XQuery, ceci augmenterait la zone d'application des feuilles de style et les requêtes, et simplifierait grandement les tâches des créateurs de la feuille de style. Les moteurs XSLT et XQuery eutilisés dans un nombre de produits Altova prennent en charge l'utilisation des fonctions d'extension dans Java et .NET, ainsi que les scripts MSXSL pour XSLT. Cette section décrit comment utiliser les fonctions d'extension et les scripts MSXSL dans vos feuilles de scripts XSLT et les documents XQuery. Les fonctions d'extension disponibles sont organisées dans les sections suivantes :

- Fonctions d'extension Java
- Fonctions d'extension .NET
- Scripts MSXSL pour XSLT

Les deux problèmes principaux considérés pour les descriptions sont : (i) comment sont appelées les fonctions dans les librairies respectives ; et (ii) quelles sont les règles à suivre pour la conversion d'arguments dans un appel de fonction pour obtenir le format d'entrée requis de la fonction, et quelles sont les règles à suivre pour la conversion de retour (résultat de la fonction à l'objet de données XSLT/XQuery).

### Exigences

Pour une prise en charge des fonctions d'extension, un Java Runtime Environment (pour l'accès aux fonctions Java) et le cadre de travail .NET Framework 2.0 (minimum, pour l'accès aux fonctions .NET) doit être installé sur la machine qui effectue la transformation XSLT ou l'exécution XQuery, ou doit être accessible pour les transformations.

### 26.2.2.1 Fonctions d'extension Java

Une fonction d'extension Java peut être utilisée à l'intérieur d'une expression XPath ou XQuery pour invoquer un constructeur Java ou appeler une méthode Java (statique ou instance).

Un champ dans une classe Java est considéré être une méthode sans argument. Un champ peut être statique ou d'instance. L'accès aux champs est décrit dans les sous-sections respectives, statiques et d'instance.

Cette section est organisée dans les sous-sections suivantes :

- Java : Constructeurs

 © 2019-2025 Altova GmbH

- Java : Méthodes statiques et champs statiques
- Java : Méthodes d'instance et champs d'instance
- Types de données : XPath/XQuery en Java
- Types de données : Java en XPath/XQuery

*Veuillez noter les points suivants*

- Si vous utilisez un produit de desktop Altova, les tentatives d'application Altova pour détecter automatiquement le chemin vers la machine virtuelle Java, en lisant (dans cet ordre) : (i) le registre Windows, et (ii) la variable d'environnement **JAVA_HOME**. Vous pouvez aussi ajouter un chemin personnalisé dans le dialogue Options de l'application ; cette entrée prendra la priorité sur tout autre chemin Java VM détecté automatiquement.
- Si vous exécutez un produit serveur Altova sur un appareil Windows, le chemin vers la machine virtuelle sera lu tout d'abord depuis le registre Windows ; si cela échoue, la variable d'environnement **JAVA_HOME** sera utilisée.
- Si vous exécutez un produit de serveur Altova sur un appareil Linux ou macOS, veuillez vous assurer que la variable d'environnement **JAVA_HOME** est définie correctement et que la bibliothèque des appareils virtuels Java (sur Windows, le fichier **jvm.dll)** puisse être située dans le répertoire **\bin\server** ou **\bin\client**.

## Forme de la fonction d'extension

La fonction d'extension de l'expression XPath/XQuery doit avoir la forme `prefix:fname()`.

- La partie `prefix:` identifie la fonction d'extension en tant qu'une fonction Java. Elle procède en associant la fonction d'extension avec une déclaration d'espace de nom in-scope, dont l'URI doit commencer avec `java:` (*voir les exemples ci-dessous*). La déclaration d'espace de nom devrait identifier une classe Java, par exemple : `xmlns:myns="java:java.lang.Math"`. Néanmoins, elle pourrait être simplement : `xmlns:myns="java"` (sans les doubles points), l'identification de la classe Java se faisant dans la partie `fname()` de la fonction d'extension.
- La partie `fname()` identifie la méthode Java appelée, et fournit les arguments pour la méthode (*voir les exemples ci-dessous*). Néanmoins, si l'URI d'espace de nom identifié par la partie `prefix:` n'identifie pas une classe Java (*voir point précédent*), alors la classe Java devrait être identifiée dans la partie `fname()`, avant la classe et séparé de la classe par un point (*voir le second exemple XSLT ci-dessous*).

**Note :** La classe appelée doit être sur le classpath de la machine.

## Exemple XSLT

Voici deux exemples pour démontrer comment appeler une méthode statique. Dans le premier exemple, le nom de classe (`java.lang.Math`) est inclus dans l'URI d'espace de nom et ne doit donc pas être dans la même partie `fname()`. Dans le second exemple, la partie `prefix:` fournit le préfixe `java:` alors que la partie `fname()` identifie la classe et la méthode.

```
<xsl:value-of xmlns:jMath="java:java.lang.Math"
     select="jMath:cos(3.14)" />

<xsl:value-of xmlns:jmath="java"
     select="jmath:java.lang.Math.cos(3.14)" />
```

La méthode nommée dans la fonction d'extension (`cos()` dans l'exemple ci-dessus) doit correspondre au nom d'une méthode statique publique dans la classe Java nommée (`java.lang.Math` dans l'exemple ci-dessus).

## Exemple XQuery

Voici un exemple XQuery semblable à l'exemple XSLT ci-dessus:

```
<cosine xmlns:jMath="java:java.lang.Math">
   {jMath:cos(3.14)}
</cosine>
```

## Classes Java définies par l'utilisateur

Si vous avez créé vos propres classes Java, les méthodes dans ces classes sont appelées différemment selon que : (i) les classes sont accédées par un fichier JAR ou un fichier classe et (ii) si ces fichiers (JAR ou classe) sont situés dans le répertoire actuel (le même répertoire que le document XSLT ou XQuery) ou pas. Consulter les sections Fichiers de classe définis par l'utilisateur et Fichiers Jar définis par l'utilisateur pour apprendre comment localiser ces fichiers. Veuillez noter que les chemins vers les fichiers de classe ne se trouvant pas dans le répertoire actuel et vers tous les fichiers JAR doivent être spécifiés.

### 26.2.2.1.1 Fichiers de classe définis par l'utilisateur

Si l'accès se produit par un fichier de classe, quatre possibilités s'ouvrent à vous :

- Le fichier de classe se trouve dans un package. Le fichier XSLT ou XQuery se trouve dans le même dossier que le package Java. (*Voir exemple ci-dessous*.)
- Le fichier de classe ne se trouve pas dans un package. Le fichier XSLT ou XQuery se trouve dans le même dossier que le fichier de classe. (*Voir exemple ci-dessous*.)
- Le fichier de classe se trouve dans un package. Le fichier XSLT ou XQuery se trouve dans un emplacement aléatoire. (*Voir exemple ci-dessous*.)
- Le fichier de classe ne se trouve pas dans un package. Le fichier XSLT ou XQuery se trouve dans un emplacement aléatoire. (*Voir exemple ci-dessous*.)

Prenons le cas où le fichier de classe ne se trouve pas dans un package et se trouve dans le même dossier que le document XSLT ou XQuery document. Dans ce cas, puisque toutes les classes dans le dossier sont trouvées, l'emplacement du fichier ne doit pas être spécifié. La syntaxe pour identifier une classe est :

```
java:classname
```

*alors que*

`java:` indique qu'une fonction Java définie par l'utilisateur est appelée ; (les classes Java dans le répertoire actuelles seront chargées par défaut)
`classname` est le nom de la classe de la méthode requise

La classe est identifiée dans un URI d'espace de nom, et l'espace de nom est utilisé pour préfixer un appel de méthode.

 © 2019-2025 Altova GmbH

## Fichier de classe dans un package, le fichier XSLT/XQuery se trouve dans le même dossier que le package Java

L'exemple ci-dessous appelle la méthode `getVehicleType()` de la classe `Car` du package `com.altova.extfunc`. Le package `com.altova.extfunc` se trouve dans le dossier `JavaProject`. Le fichier XSLT se trouve également dans le dossier `JavaProject`.

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
       xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
       xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
       xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
       xmlns:car="java:com.altova.extfunc.Car" >
<xsl:output exclude-result-prefixes="fn car xsl fo xs"/>

<xsl:template match="/">
   <a>
   <xsl:value-of select="car:getVehicleType()"/>
   </a>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

## Fichier de classe est référencé, le fichier XSLT/XQuery se trouve dans le même dossier que le fichier de classe

L'exemple ci-dessous appelle la méthode `getVehicleType()` de la classe `Car`. Partons du principe que (i) le fichier de classe `Car` se trouve dans l'emplacement de dossier suivant : `JavaProject/com/altova/extfunc` et (ii) que ce dossier est le dossier actuel de l'exemple ci-dessous. Le fichier XSLT se trouve aussi dans le dossier `JavaProject/com/altova/extfunc`.

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
       xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
       xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
       xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
       xmlns:car="java:Car" >
<xsl:output exclude-result-prefixes="fn car xsl fo xs"/>

<xsl:template match="/">
   <a>
   <xsl:value-of select="car:getVehicleType()"/>
   </a>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

## Fichier de classe dans un package, le fichier XSLT/XQuery se trouve dans n'importe quel emplacement

L'exemple ci-dessous appelle la méthode `getCarColor()` de la classe `Car` du package `com.altova.extfunc`. Le package `com.altova.extfunc` se trouve dans le dossier `JavaProject`. Le fichier XSLT se trouve dans

n'importe quel emplacement. Dans ce cas, l'emplacement du package doit être spécifié dans l'URI en tant que chaîne de requête. La syntaxe est :

```
java:classname[?path=uri-of-package]
```

*alors que*

`java`: indique qu'une fonction Java définie par l'utilisateur est appelée
`uri-of-package` est l'URI du package Java
`classname` est le nom de la classe de méthode requise

La classe est identifiée dans un URI d'espace de nom et l'espace de nom est utilisé pour préfixer un appel de méthode. L'exemple ci-dessous montre comment accéder à un fichier de classe qui se situe dans un autre répertoire que le répertoire actuel.

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
       xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
       xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
       xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
       xmlns:car="java:com.altova.extfunc.Car?path=file:///C:/JavaProject/" >

<xsl:output exclude-result-prefixes="fn car xsl xs"/>

<xsl:template match="/">
   <xsl:variable name="myCar" select="car:new('red')" />
   <a><xsl:value-of select="car:getCarColor($myCar)"/></a>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

## Fichier de classe référencé, XSLT/XQuery se trouve dans n'importe quel emplacement

L'exemple ci-dessous appelle la méthode `getCarColor()` de la classe `Car`. Si par exemple le fichier de classe `Car` se trouve dans le dossier `C:/JavaProject/com/altova/extfunc` et que le fichier XSLT se trouve dans n'importe quel emplacement. L'emplacement du fichier de classe doit être spécifié dans le cadre de l'URI d'espace de nom en tant que chaîne de requête. La syntaxe est :

```
java:classname[?path==<uri-of-classfile>]
```

*alors que*

`java`: indique qu'une fonction Java définie par l'utilisateur est appelée
`uri-of-classfile` est l'URI du dossier contenant le fichier de classe
`classname` est le nom de la classe de méthode requise

La classe est identifiée dans un URI d'espace de nom et l'espace de nom est utilisé pour préfixer un appel de méthode. L'exemple ci-dessous montre comment accéder à un fichier de classe qui se situe dans un autre répertoire que le répertoire actuel.

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
       xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
       xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
```

 © 2019-2025 Altova GmbH

```
        xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
        xmlns:car="java:Car?path=file:///C:/JavaProject/com/altova/extfunc/" >

  <xsl:output exclude-result-prefixes="fn car xsl xs"/>

  <xsl:template match="/">
     <xsl:variable name="myCar" select="car:new('red')" />
     <a><xsl:value-of select="car:getCarColor($myCar)"/></a>
  </xsl:template>

  </xsl:stylesheet>
```

**Note :** Lorsqu'un chemin d'accès est fourni par le biais de la fonction d'extension, le chemin est ajouté au ClassLoader.

### 26.2.2.1.2 Fichiers Jar définis par l'utilisateur

Si l'accès s'effectue par le biais d'un fichier JAR, l'URI du fichier JAR doit être spécifié à l'aide de la syntaxe suivante :

```
xmlns:classNS="java:classname?path=jar:uri-of-jarfile!/"
```

La méthode est ensuite appelée en utilisant le préfixe de l'URI d'espace de nom qui identifie la classe :
`classNS:method()`

*Dans l'exemple ci-dessus :*

`java:` indique qu'une fonction Java est appelée
`classname` est le nom de la classe définie par l'utilisateur
`?` est le séparateur entre le nom de classe et le chemin d'accès
`path=jar:` indique qu'un chemin d'accès vers un fichier JAR est donné
`uri-of-jarfile` est l'URI du fichier jar
`!/` est le délimiteur de fin du chemin d'accès
`classNS:method()` est l'appel de la méthode

En alternative, le nom de classe peut être donné avec l'appel de la méthode. Voici deux exemples de la syntaxe :

```
xmlns:ns1="java:docx.layout.pages?path=jar:file:///c:/projects/docs/docx.jar!/"
ns1:main()

xmlns:ns2="java?path=jar:file:///c:/projects/docs/docx.jar!/"
ns2:docx.layout.pages.main()
```

Voici un exemple XSLT complet qui utilise un fichier JAR pour appeler une fonction d'extension Java :

```
  <xsl:stylesheet version="2.0"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
```

```
        xmlns:car="java?path=jar:file:///C:/test/Car1.jar!/" >
<xsl:output exclude-result-prefixes="fn car xsl xs"/>

<xsl:template match="/">
        <xsl:variable name="myCar" select="car:Car1.new('red')" />
        <a><xsl:value-of select="car:Car1.getCarColor($myCar)"/></a>
</xsl:template>

<xsl:template match="car"/>

</xsl:stylesheet>
```

**Note :** Lorsqu'un chemin d'accès est fourni par le biais de la fonction d'extension, le chemin est ajouté au ClassLoader.

### 26.2.2.1.3 Java: Constructeurs

Une fonction d'extension peut être utilisée pour appeler un constructeur Java. Tous les constructeurs sont appelés avec la pseudo-fonction `new()`.

Si le résultat d'un appel de constructeur Java peut être converti implicitement en des types de données XPath/XQuery, alors la fonction d'extension Java retournera une séquence qui est un type de données XPath/XQuery. Si le résultat d'un appel de constructeur Java ne peut pas être converti en un type de données XPath/XQuery adéquat, le constructeur crée un objet Java encapsulé avec un type qui est le nom de la classe retournant cet objet Java. Par exemple, si un constructeur pour la classe `java.util.Date` est appelé (`java.util.Date.new()`), alors un objet ayant un type `java.util.Date` est retourné. Le format lexical de l'objet retourné peut ne pas être conforme au format lexical d'un type de données XPath et la valeur devrait donc être convertie dans le format lexical du type de données XPath requis, puis au type de données XPath requis.

Deux choses peuvent être réalisées avec un objet Java créé par un constructeur :

- Il peut être attribué à une variable :
  ```
  <xsl:variable name="currentdate" select="date:new()"
  xmlns:date="java:java.util.Date" />
  ```
- Il peut être passé à une fonction d'extension (*voir Méthode d'instance et Champs d'instance*) :
  ```
  <xsl:value-of select="date:toString(date:new())" xmlns:date="java:java.util.Date" />
  ```

### 26.2.2.1.4 Java: Méthodes statiques et Champs statiques

Une méthode est appelée directement par son nom Java et en fournissant les arguments pour la méthode. Les champs statiques (méthodes qui ne prennent aucun argument), comme les champs de valeur constante `E` et `PI`, sont accédés sans devoir spécifier aucun argument.

## Exemples XSLT

Voici quelques exemples montrant comment appeler des méthodes et des champs statiques :

 © 2019-2025 Altova GmbH

```
<xsl:value-of xmlns:jMath="java:java.lang.Math"
              select="jMath:cos(3.14)" />

<xsl:value-of xmlns:jMath="java:java.lang.Math"
              select="jMath:cos( jMath:PI() )" />

<xsl:value-of xmlns:jMath="java:java.lang.Math"
              select="jMath:E() * jMath:cos(3.14)" />
```

Veuillez noter que les fonctions d'extension ci-dessus prennent la forme `prefix:fname()`. Le préfixe dans les trois cas indiqués est `jMath:`, qui est associé avec l'URI d'espace de nom `java:java.lang.Math`. (L'URI d'espace de nom doit commencer avec `java:`. Dans les exemples ci-dessus, il est étendu pour contenir le nom de classe (`java.lang.Math`).) La partie `fname()` des fonctions extension doit correspondre au nom d'une classe publique (par ex. `java.lang.Math`) suivi du nom d'une méthode statique publique avec son/ses argument/s (comme `cos(3.14)`) ou un champ statique public (comme `PI()`).

Dans les exemples ci-dessus, Le nom de classe a été inclus dans l'espace de nom URI. S'il n'était pas contenu dans l'URI d'espace de nom, il devrait être inclus dans la partie `fname()` de la fonction d'extension. Par exemple :

```
<xsl:value-of xmlns:java="java:"
              select="java:java.lang.Math.cos(3.14)" />
```

### Exemple XQuery

Un exemple semblable dans XQuery serait :

```
<cosine xmlns:jMath="java:java.lang.Math">
   {jMath:cos(3.14)}
</cosine>
```

## 26.2.2.1.5 Java: Méthodes d'instance et Champs d'instance

Une méthode d'instance a un objet Java qui lui est passé en tant que son premier argument de l'appel de méthode. Un tel objet Java est généralement créé en utilisant une fonction d'extension (par exemple un appel de constructeur) ou un paramètre/variable de feuille de style. Un exemple XSLT de ce type serait :

```
<xsl:stylesheet version="1.0" exclude-result-prefixes="date"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:date="java:java.util.Date"
  xmlns:jlang="java:java.lang">
  <xsl:param name="CurrentDate" select="date:new()"/>
  <xsl:template match="/">
      <enrollment institution-id="Altova School"
                date="{date:toString($CurrentDate)}"
                type="{jlang:Object.toString(jlang:Object.getClass( date:new() ))}">
      </enrollment>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Dans l'exemple ci-dessus, la valeur du nœud `enrollment/@type` est créée comme suit :

1. Un objet est créé avec un constructeur pour la classe `java.util.Date` (avec le constructeur `date:new()`).
2. Cet objet Java est passé en tant que l'argument de la méthode `jlang.Object.getClass`.
3. L'objet obtenu par la méthode `getClass` est passé en tant que l'argument de la méthode `jlang.Object.toString`.

Le résultat (la valeur de `@type`) aura une chaîne avec la valeur : `java.util.Date`.

Un champ d'instance est théoriquement différent d'une méthode d'instance dans le sens où ce n'est pas un objet Java en soit qui est passé en tant qu'argument au champ d'instance. Au lieu, un paramètre ou une variable est passée en tant que l'argument. Néanmoins, le paramètre/variable peut contenir elle-même la valeur retournée par un objet Java. Par exemple, le paramètre `CurrentDate` prend la valeur retournée par un constructeur pour la classe `java.util.Date`. Cette valeur est ensuite passée en tant qu'un argument à la méthode d'instance `date:toString` afin de fournir la valeur de `/enrollment/@date`.

### 26.2.2.1.6 Types de données : XPath/XQuery en Java

Lorsqu'une fonction Java est appelée depuis l'intérieur d'une expression XPath/XQuery, le type de données des arguments de la fonction est important pour déterminer laquelle des multiples classes Java possédant le même nom est appelé.

dans Java, les règles suivantes sont suivies :

- S'il y a plus d'une seule méthode Java portant le même nom, mais chacune contenant un nombre différent d'arguments que les autres, alors c'est la méthode Java qui correspond le mieux au nombre d'arguments dans l'appel de la fonction qui est sélectionnée.
- La chaîne XPath/XQuery, le nombre et les types de données booléens (*voir la liste ci-dessous*) sont convertis implicitement en un type de données Java correspondant. Si le type XPath/XQuery fourni peut être converti en plus d'un seul type Java (par exemple, `xs:integer`), alors, le type Java sélectionné est celui qui est déclaré pour la méthode sélectionnée. Par exemple, si la méthode Java appelée est `fx(decimal)` et que le type de données XPath/XQuery fourni est `xs:integer`, alors `xs:integer` sera converti dans le type de données `decimal` de Java.

La table ci-dessous recense les conversions implicites de la chaîne XPath/XQuery, le nombre et les types booléens en types de données Java.

| | |
|---|---|
| `xs:string` | `java.lang.String` |
| `xs:boolean` | `boolean` (primitive), `java.lang.Boolean` |
| `xs:integer` | int, long, short, byte, float, double, et les classes de wrapper de ces catégories comme `java.lang.Integer` |
| `xs:float` | `float` (primitive), `java.lang.Float`, `double` (primitive) |
| `xs:double` | `double` (primitive), `java.lang.Double` |

 © 2019-2025 Altova GmbH

| | |
|---|---|
| xs:decimal | float (primitive), java.lang.Float, double(primitive), java.lang.Double |

Les sous-types des types de données du schéma XML recensés ci-dessus (et qui sont utilisés dans XPath et XQuery) seront aussi convertis dans le/s type/s Java correspondant à ce type d'ancêtre du sous-type.

Dans certains cas, il peut ne pas être possible de sélectionner la méthode Java correcte sur la base du cas suivant.

- L'argument fourni est une valeur xs:untypedAtomic de 10 et il est prévu pour la méthode mymethod(float).
- Néanmoins, il existe une autre méthode dans la classe qui prend un argument d'un autre type de données : mymethod(double).
- Puisque les noms de la méthode sont les mêmes et que le type fourni (xs:untypedAtomic) peut être converti correctement soit à float ou double, il est possible que xs:untypedAtomic soit converti en double au lieu de float.
- Par conséquence, la méthode sélectionnée ne sera pas la méthode requise et peut ne pas produire le résultat attendu. Pour contourner ce problème, vous pouvez créer une méthode définie par l'utilisateur avec un autre nom et utiliser cette méthode.

Les types qui ne sont pas couverts dans la liste ci-dessus (par exemple, xs:date) ne sera pas converti et générera une erreur. Néanmoins, veuillez noter que dans certains cas, il peut être possible de créer le type Java requis en utilisant un constructeur Java.

#### 26.2.2.1.7 Types de données : Java en XPath/XQuery

Lorsqu'une méthode Java retourne une valeur, le type de donnée de la valeur est de type chaîne, numérique ou booléen, alors il est converti dans le type XPath/XQuery correspondant. Par exemple, les types de données java.lang.Boolean et boolean de Java sont convertis en xsd:boolean.

Des arrays unidimensionnels retournés par des fonctions sont étendus à une séquence. Les arrays multidimensionnels ne seront pas convertis et devraient donc être encapsulés.

Lorsqu'un objet Java encapsulé ou un type de données différent de chaîne, numérique ou booléen est retourné, vous pouvez assurer la conversion dans le type XPath/XQuery requis tout d'abord en utilisant une méthode Java (par ex.toString) pour convertir l'objet Java en une chaîne. Dans XPath/XQuery, la chaîne peut être modifiée pour correspondre à la représentation lexicale du type requis puis convertie dans le type requis (par exemple, en utilisant l'expression cast as).

### 26.2.2.2 Scripts MSXSL pour XSLT

L'élément <msxsl:script> contient des fonctions définies par l'utilisateur et des variables qui peuvent être appelées depuis des expressions XPath dans la feuille de style XSLT. Le <msxsl:script> et un élément de niveau supérieur, c'est à dire, qu'il doit être un élément enfant de <xsl:stylesheet> ou <xsl:transform>.

L'élément <msxsl:script> doit être dans l'espace de nom urn:schemas-microsoft-com:xslt (*voir exemple ci-dessus*).

## Langage de script et espace de nom

Le langage de script utilisé dans le bloc est spécifié dans l'attribut `language` de l'élément `<msxsl:script>` et l'espace de nom à utiliser pour les appels de fonction depuis les expressions XPath est identifié avec l'attribut `implements-prefix` (*voir ci-dessous*).

```
<msxsl:script language="scripting-language" implements-prefix="user-namespace-prefix">

   function-1 or variable-1
   ...
   function-n or variable-n

</msxsl:script>
```

L'élément `<msxsl:script>` interagit avec le Windows Scripting Runtime, donc seuls des langages installés sur votre machine peuvent être utilisés dans l'élément `<msxsl:script>`. **La plate-forme .NET Framework 2.0 ou plus récente doit être installée pour pouvoir utiliser les scripts MSXSL.** Par conséquent, les langages de script .NET peuvent être utilisés dans l'élément `<msxsl:script>`.

L'attribut de langage doit accepter les mêmes valeurs que l'attribut `language` dans l'élément HTML `<script>`. Si l'attribut de langage n'est pas spécifié, alors Microsoft JScript est assumé par défaut.

L'attribut `implements-prefix` prend une valeur qui est un préfixe d'un nom d'espace in-scope déclaré. Cet espace de nom sera généralement un espace de nom d'utilisateur qui a été réservé pour une librairie de fonction. Toutes les fonctions et les variables définies dans l'élément `<msxsl:script>` se trouveront dans l'espace de nom identifié par le préfixe spécifié dans l'attribut `implements-prefix`. Lorsqu'une fonction est appelée depuis une expression XPath, le nom de la fonction entièrement qualifié doit se trouver dans le même espace de nom que la définition de la fonction.

## Exemple

Voici un exemple d'une feuille de stype XSLT complète qui utilise une fonction définie dans un élément `<msxsl:script>`.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
   xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
   xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"
   xmlns:user="http://mycompany.com/mynamespace">

  <msxsl:script language="VBScript" implements-prefix="user">
    <![CDATA[
    ' Input: A currency value: the wholesale price
    ' Returns: The retail price: the input value plus 20% margin,
    ' rounded to the nearest cent
    dim a as integer  = 13
    Function AddMargin(WholesalePrice) as integer
      AddMargin = WholesalePrice * 1.2 + a
    End Function
  ]]>
  </msxsl:script>
```

```
  <xsl:template match="/">
    <html>
      <body>
        <p>
          <b>Total Retail Price =
            $<xsl:value-of select="user:AddMargin(50)"/>
          </b>
          <br/>
          <b>Total Wholesale Price =
            $<xsl:value-of select="50"/>
          </b>
        </p>
      </body>
    </html>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

## Types de données

Les valeurs des paramètres passés dans et hors du bloc de script sont limitées aux types de données XPath. Cette restriction ne s'applique pas aux données passées parmi les fonctions et les variables dans le bloc du script.

## Assemblages

Un assemblage peut être importé dans le script en utilisant l'élément **`msxsl:assembly`**. L'assemblage est identifié par le biais d'un nom ou d'un URI. L'assemblage est importé lors de la compilation de la feuille de style. Voici une simple représentation de la manière d'utiliser l'élément `msxsl:assembly`.

```
<msxsl:script>
   <msxsl:assembly name="myAssembly.assemblyName" />
   <msxsl:assembly href="pathToAssembly" />

   ...

</msxsl:script>
```

Le nom d'assemblage peut être un nom complet comme :

```
"system.Math, Version=3.1.4500.1 Culture=neutral PublicKeyToken=a46b3f648229c514"
```

ou un nom court comme `"myAssembly.Draw"`.

## Espaces de nom

Les espaces de nom peuvent être déclarés avec l'élément **`msxsl:using`**. Cela permet aux classes d'assemblage d'être écrits dans le script sans leurs espaces de nom, ce qui vous épargne un gros travail de saisie. Voici comment l'élément `msxsl:using` est utilisé de manière à déclarer des espaces de nom.

```
<msxsl:script>
   <msxsl:using namespace="myAssemblyNS.NamespaceName" />
```

```
  ...
</msxsl:script>
```

La valeur de l'attribut `namespace` est le nom de l'espace de nom.


© 2019-2025 Altova GmbH

## 26.3 Types de données dans les schémas XML générés par BD

Lorsqu'un Schéma XML est généré depuis une base de données (BD), les types de données spécifiques à cette BD sont convertis en des types de données de Schéma XML. Les mappages des types de données de BD vers des types de données de Schéma XML pour les BD les plus communément utilisées sont indiqués dans cet Appendice. Sélectionner depuis la liste ci-dessous.

- ADO
- MS Access
- Serveur MS SQL
- MySQL
- ODBC
- Oracle
- Sybase

### 26.3.1 ADO

Lorsqu'un schéma XML est généré depuis une base de données ADO (BD), les types de données ADO BD sont convertis en des types de données de Schéma XML tels que recensés dans la table ci-dessous.

| Type de données ADO | Type de données Schéma XML |
|---|---|
| adGUID | xs:ID |
| adChar | xs:string |
| adWChar | xs:string |
| adVarChar | xs:string |
| adWVarChar | xs:string |
| adLongVarChar | xs:string |
| adWLongVarChar | xs:string |
| adVarWChar | xs:string |
| adBoolean | xs:boolean |
| adSingle | xs:float |
| adDouble | xs:double |
| adNumeric | xs:decimal |
| adCurrency | xs:decimal |
| adDBTimeStamp | xs:dateTime |
| adDate | xs:date |
| adBinary | xs:base64Binary |

| | |
|---|---|
| adVarBinary | xs:base64Binary |
| adLongVarBinary | xs:base64Binary |
| adInteger | xs:Integer |
| adUnsignedInt | xs:unsignedInt |
| adSmallInt | xs:short |
| adUnsignedSmallInt | xs:unsignedShort |
| adBigInt | xs:long |
| adUnsignedBigInt | xs:unsignedLong |
| adTinyInt | xs:byte |
| adUnsignedTinyInt | xs:unsignedByte |

## 26.3.2 MS Access

Lorsqu'un schéma XML est généré depuis une base de données MS Access (BD), les types de données MS Access BD sont convertis en des types de données de Schéma XML tels que recensés dans la table ci-dessous.

| Type de données MS Access | Type de données Schéma XML |
|---|---|
| GUID | xs:ID |
| char | xs:string |
| varchar | xs:string |
| memo | xs:string |
| bit | xs:boolean |
| Number(single) | xs:float |
| Number(double) | xs:double |
| Decimal | xs:decimal |
| Currency | xs:decimal |
| Date/Time | xs:dateTime |
| Number(Long Integer) | xs:integer |
| Number(Integer) | xs:short |
| Number(Byte) | xs:byte |
| OLE Object | xs:base64Binary |


© 2019-2025 Altova GmbH

### 26.3.3 MS SQL Server

Lorsqu'un schéma XML est généré depuis une base de données Serveur MS SQL (BD), les types de données Serveur MS SQL BD sont convertis en des types de données de Schéma XML tels que recensés dans la table ci-dessous.

| Type de données MS SQL Server | Type de données Schéma XML |
|---|---|
| uniqueidentifier | xs:ID |
| char | xs:string |
| nchar | xs:string |
| varchar | xs:string |
| nvarchar | xs:string |
| text | xs:string |
| ntext | xs:string |
| sysname | xs:string |
| bit | xs:boolean |
| real | xs:float |
| float | xs:double |
| decimal | xs:decimal |
| money | xs:decimal |
| smallmoney | xs:decimal |
| datetime | xs:dateTime |
| smalldatetime | xs:dateTime |
| binary | xs:base64Binary |
| varbinary | xs:base64Binary |
| image | xs:base64Binary |
| integer | xs:integer |
| smallint | xs:short |
| bigint | xs:long |
| tinyint | xs:byte |

## 26.3.4 MySQL

Lorsqu'un schéma XML est généré depuis une base de données MySQL (BD), les types de données MySQL BD sont convertis en des types de données de Schéma XML tels que recensés dans la table ci-dessous.

| Type de données MySQL | Type de données Schéma XML |
|---|---|
| char | xs:string |
| varchar | xs:string |
| text | xs:string |
| tinytext | xs:string |
| mediumtext | xs:string |
| longtext | xs:string |
| tinyint(1) | xs:boolean |
| float | xs:float |
| double | xs:double |
| decimal | xs:decimal |
| datetime | xs:dateTime |
| blob | xs:base64Binary |
| tinyblob | xs:base64Binary |
| mediumblob | xs:base64Binary |
| longblob | xs:base64Binary |
| smallint | xs:short |
| bigint | xs:long |
| tinyint | xs:byte |

## 26.3.5 ODBC

Lorsqu'un schéma XML est généré depuis une base de données ODBC (BD), les types de données ODBC BD sont convertis en des types de données de Schéma XML tels que recensés dans la table ci-dessous.

| Type de données ODBC | Type de données Schéma XML |
|---|---|
| SQL_GUID | xs:ID |
| SQL_CHAR | xs:string |
| SQL_VARCHAR | xs:string |


© 2019-2025 Altova GmbH

| | |
|---|---|
| SQL_LONGVARCHAR | xs:string |
| SQL_BIT | xs:boolean |
| SQL_REAL | xs:float |
| SQL_DOUBLE | xs:double |
| SQL_DECIMAL | xs:decimal |
| SQL_TIMESTAMP | xs:dateTime |
| SQL_DATE | xs:date |
| SQL_BINARY | xs:base64Binary |
| SQL_VARBINARY | xs:base64Binary |
| SQL_LONGVARBINARY | xs:base64Binary |
| SQL_INTEGER | xs:integer |
| SQL_SMALLINT | xs:short |
| SQL_BIGINT | xs:long |
| SQL_TINYINT | xs:byte |

## 26.3.6 Oracle

Lorsqu'un schéma XML est généré depuis une base de données Oracle (BD), les types de données Oracle BD sont convertis en des types de données de Schéma XML tels que recensés dans la table ci-dessous.

| Type de données Oracle | Type de données Schéma XML |
|---|---|
| ROWID | xs:ID |
| CHAR | xs:string |
| NCHAR | xs:string |
| VARCHAR2 | xs:string |
| NVARCHAR2 | xs:string |
| CLOB | xs:string |
| NCLOB | xs:string |
| NUMBER (with check constraint applied)* | xs:boolean |
| NUMBER | xs:decimal |
| FLOAT | xs:double |
| DATE | xs:dateTime |

| | |
|---|---|
| INTERVAL YEAR TO MONTH | xs:gYearMonth |
| BLOB | xs:base64Binary |

* Si une contrainte de contrôle est appliquée à une colonne de type de données NUMBER, et que la contrainte de contrôle vérifie les valeurs 0 ou 1, alors le type de données NUMBER pour cette colonne sera convertie en un type de données de Schéma XML de xs:boolean. Ce mécanisme est utile pour générer un type de données xs:boolean datatype dans le Schéma XML généré.

## 26.3.7 Sybase

Lorsqu'un schéma XML est généré depuis une base de données Sybase (BD), les types de données Sybase BD sont convertis en des types de données de Schéma XML tels que recensés dans la table ci-dessous.

| Type de données Sybase | Type de données Schéma XML |
|---|---|
| char | xs:string |
| nchar | xs:string |
| varchar | xs:string |
| nvarchar | xs:string |
| text | xs:string |
| sysname-varchar(30) | xs:string |
| bit | xs:boolean |
| real | xs:float |
| float | xs:float |
| double | xs:double |
| decimal | xs:decimal |
| money | xs:decimal |
| smallmoney | xs:decimal |
| datetime | xs:dateTime |
| smalldatetime | xs:dateTime |
| timestamp | xs:dateTime |
| binary<=255 | xs:base64Binary |
| varbinary<=255 | xs:base64Binary |
| image | xs:base64Binary |
| integer | xs:integer |

 © 2019-2025 Altova GmbH

| | |
|---|---|
| smallint | xs:short |
| tinyint | xs:byte |

## 26.4 Types de données dans les BD générés depuis des schémas XML

Lorsqu'une structure de BD est créée depuis un Schéma XML, les types de données spécifiques à cette BD sont générés depuis les types de données de Schéma XML. Les mappages des types de données de Schéma XML vers des types de données de BD pour les BD les plus communément utilisées sont indiqués dans cet Appendice. Sélectionner depuis la liste ci-dessous.

- MS Access
- Serveur MS SQL
- MySQL
- Oracle

### 26.4.1 MS Access

Lorsqu'une base de données MS Access (BD) est créée depuis un Schéma XML, les types de données de Schéma XML sont convertis en des types de données de MS Access tels que recensés dans la table ci-dessous.

| Type de données Schéma XML | Type de données MS Access |
|---|---|
| xs:ID | GUID |
| xs:string | If no facets varchar (255) |
| | Size = either length or maxLength |
| | If Size <= 255 varchar (n) |
| | else memo |
| xs:normalizedString | Same as xs:string |
| xs:token | Same as xs:string |
| xs:Name | Same as xs:string |
| xs:NCName | Same as xs:string |
| xs:anyURI | Same as xs:string |
| xs:QName | Same as xs:string |
| xs:NOTATION | Same as xs:string |
| xs:boolean | bit |
| xs:float | Number (single) |
| xs:double | Number (double) |
| xs:decimal | Decimal |

 © 2019-2025 Altova GmbH

| | |
|---|---|
| xs:duration | Date/Time |
| xs:dateTime | Date/Time |
| xs:time | Date/Time |
| xs:date | Date/Time |
| xs:gYearMonth | Date/Time |
| xs:gYear | Date/Time |
| xs:gMonthDay | Date/Time |
| xs:gDay | Date/Time |
| xs:gMonth | Date/Time |
| xs:hexBinary | If no facets varbinary (255) |
| | Size = either length or maxLength |
| | If Size <= 8000 varbinary |
| | else image (OLE Object) |
| xs:base64Binary | Same as xs:hexBinary |
| xs:integer | Number (Long Integer) |
| xs:int | Number (Long Integer) |
| xs:negativeInteger | Number (Long Integer); value constraint |
| xs:positiveInteger | Number (Long Integer); value constraint |
| xs:nonNegativeInteger | Number (Long Integer); value constraint |
| xs:nonPositiveInteger | Number (Long Integer); value constraint |
| xs:unsignedInt | Number (Long Integer) |
| xs:short | -- no equivalent -- |
| xs:unsignedShort | -- no equivalent -- |
| xs:long | -- no equivalent -- |
| xs:unsignedLong | -- no equivalent -- |
| xs:byte | Number (Byte) |
| xs:unsignedByte | Number (Byte) |

## 26.4.2 MS SQL Server

Lorsqu'un schéma XML est généré depuis une base de données Serveur MS SQL (BD), les types de données Serveur MS SQL BD sont convertis en des types de données de Schéma XML tels que recensés dans la table ci-dessous.

| Type de données Schéma XML | Type de données Serveur MS SQL |
|---|---|
| ID | uniqueidentifier |
| xs:string | If no facets |
| | { if UNICODE nvarchar (255) |
| | else varchar (255) } |
| | else |
| | { if UNICODE |
| | (Size = either length or maxLength) |
| | If Size <= 4000 |
| | if FacetLengthIsSet then nChar |
| | else nVarChar |
| | if Size <= 1073741823 then nText } |
| | else |
| | { if NON-UNICODE |
| | (Size = either length or maxLength) |
| | If Size <= 8000 |
| | if FacetLengthIsSet then char |
| | else varchar |
| | if Size <= 2147483647 then text } |
| xs:normalizedString | Comme xs:string |
| xs:token | Comme xs:string |
| xs:Name | Comme xs:string |
| xs:NCName | Comme xs:string |
| xs:anyURi | Comme xs:string |
| xs:QName | Comme xs:string |
| xs:NOTATION | Comme xs:string |
| xs:boolean | bit |
| xs:float | real |
| xs:double | float |
| xs:decimal | decimal |
| xs:duration | datetime |


© 2019-2025 Altova GmbH

| | |
|---|---|
| xs:dateTime | datetime |
| xs:time | datetime |
| xs:date | datetime |
| xs:gYearMonth | datetime |
| xs:gYear | datetime |
| xs:gMonthDay | datetime |
| xs:gDay | datetime |
| xs:gMonth | datetime |
| xs:hexBinary | If no facets varbinary (255) |
| | (Size = either length or maxLength |
| | If Size <= 8000 |
| | if FacetLengthIsSet then binary |
| | else varbinary |
| | if Size <= 2147483647 then image |
| xs:base64Binary | Same as xs:hexBinary |
| xs:integer | int |
| xs:int | int |
| xs:negativeInteger | Int (limité à {...,-2,-1}) |
| xs:positiveInteger | Int (limité à {1,2,...}) |
| xs:nonNegativeInteger | int (limité à {0,1,2,...}) |
| xs:nonPositiveInteger | int (limité à {...,-2,-1,0}) |
| xs:unsignedInt | int (contraintes supplémentaires) |
| xs:short | smallint |
| xs:unsignedShort | smallint (contraintes supplémentaires) |
| xs:long | bigint |
| xs:unsignedLong | bigint (contraintes supplémentaires) |
| xs:byte | tinyint |
| xs:unsignedByte | tinyint (contraintes supplémentaires) |

## 26.4.3 MySQL

Lorsqu'un schéma XML est généré depuis une base de données MySQL (BD), les types de données MySQL BD sont convertis en des types de données de Schéma XML tels que recensés dans la table ci-dessous.

| Type de données Schéma XML | Type de données MySQL |
|---|---|
| xs:ID | varchar(255) |
| xs:string | If no facets then varchar (255) |
| | else if facet length is set and <= 255<br>then char |
| | else if facet maxLength set and <= 255<br>then varchar |
| | else if maxLength is set and <= 65545<br>then text |
| | else if maxlength is set and <= 16777215<br>then mediumtext |
| | else if maxlength is set and <= 429496295<br>then longtext |
| xs:normalizedString | *Comme* xs:string |
| xs:token | *Comme* xs:string |
| xs:Name | *Comme* xs:string |
| xs:NCName | *Comme* xs:string |
| xs:anyURI | *Comme* xs:string |
| xs:QName | *Comme* xs:string |
| xs:NOTATION | *Comme* xs:string |
| xs:boolean | tinyint(1) |
| xs:float | float |
| xs:double | double |
| xs:decimal | decimal |
| xs:duration | timestamp |
| xs:dateTime | datetime |
| xs:time | time |
| xs:date | date |
| xs:gYearMonth | timestamp(4) |
| xs:gYear | year(4) |
| xs:gMonthDay | timestamp(8); constraints to check month, day |
| xs:gDay | timestamp(8); constraints to check day |
| xs:gMonth | timestamp(8); constraints to check month |

 © 2019-2025 Altova GmbH

| | |
|---|---|
| xs:hexBinary | If no facets then blob (255) |
| | else if facet length is set and <= 255<br>then blob |
| | else if facet maxLength is set and <= 255<br>then tinyblob |
| | else if maxlength is set and <= 65545<br>then blob |
| | else if maxlength is set and <= 16777215<br>then mediumblob |
| | else if maxlength is set and <= 429496295<br>then longblob |
| xs:base64Binary | *Same as* xs:hexBinary |
| xs:integer | Integer |
| xs:int | int |
| xs:negativeInteger | Integer (limité à {...,-2,-1}) |
| xs:positiveInteger | Integer (limité à {1,2,...}) |
| xs:nonNegativeInteger | Integer (limité à {0,1,2,...}) |
| xs:nonPositiveInteger | Integer (limité à {...,-2,-1,0}) |
| xs:unsignedInt | Int (contraintes supplémentaires) |
| xs:short | Smallint |
| xs:unsignedShort | Smallint (contraintes supplémentaires) |
| xs:long | Bigint |
| xs:unsignedLong | Bigint (contraintes supplémentaires) |
| xs:byte | Tinyint |
| xs:unsignedByte | Tinyint (additional constraints) |

## 26.4.4 Oracle

Lorsqu'un schéma XML est généré depuis une base de données Oracle (BD), les types de données Oracle BD sont convertis en des types de données de Schéma XML tels que recensés dans la table ci-dessous.

| Type de données Schéma XML | Type de données Oracle |
|---|---|
| xs:ID | ROWID |
| xs:string | If no facets |

| | |
|---|---|
| | if UNICODE then NVARCHAR2 (255) |
| | else VARCHAR2 (255) |
| | else if UNICODE |
| | (Size = either length or maxLength) |
| | If Size <= 2000 then NCHAR |
| | if Size <= 4000 then NVARHCAR2 |
| | if Size <= 4 Gigabytes then NCLOB |
| | else if NON-UNICODE |
| | (Size = either length or maxLength) |
| | If Size <= 2000 then CHAR |
| | if Size <= 4000 then VARCHAR2 |
| | if Size <= 4 Gigabytes then CLOB |
| xs:normalizedString | *Comme* xs:string |
| xs:token | *Comme* xs:string |
| xs:Name | *Comme* xs:string |
| xs:NCName | *Comme* xs:string |
| xs:anyURI | *Comme* xs:string |
| xs:QName | *Comme* xs:string |
| xs:NOTATION | *Comme* xs:string |
| xs:boolean | NUMBER with constraint Boolean |
| xs:float | FLOAT |
| xs:double | FLOAT |
| xs:decimal | NUMBER |
| xs:duration | TIMESTAMP |
| xs:dateTime | TIMESTAMP |
| xs:time | DATE |
| xs:date | DATE |
| xs:gYearMonth | INTERVAL YEAR TO MONTH |
| xs:gYear | DATE |
| xs:gMonthDay | DATE |
| xs:gDay | DATE |
| xs:gMonth | DATE |

 © 2019-2025 Altova GmbH

| | |
|---|---|
| xs:hexBinary | if no facets then RAW (255) |
| | (Size = either length or maxLength) |
| | If Size <= 2000 then RAW (X) |
| | else Size <= 2 Gigabytes then LONG RAW (X) |
| | if Size <= 4 Gigabytes then BLOB (X) |
| xs:base64Binary | BLOB |
| xs:integer | NUMBER |
| xs:int | NUMBER |
| xs:negativeInteger | NUMBER (limité à {...,-2,-1}) |
| xs:positiveInteger | NUMBER (limité à {1,2,...}) |
| xs:nonNegativeInteger | NUMBER (limité à {0,1,2,...}) |
| xs:nonPositiveInteger | NUMBER (limité à {...,-2,-1,0}) |
| xs:unsignedInt | NUMBER (contraintes supplémentaires) |
| xs:short | NUMBER |
| xs:unsignedShort | NUMBER (contraintes supplémentaires) |
| xs:long | NUMBER |
| xs:unsignedLong | NUMBER (contraintes supplémentaires) |
| xs:byte | BLOB |
| xs:unsignedByte | BLOB (contraintes supplémentaires) |

# 26.5 Données techniques

Cette section contient des informations utiles concernant certains aspects techniques de votre logiciel. Cette information est organisée dans les sections suivantes :

- SE et exigences de mémoire
- Moteurs Altova
- Prise en charge Unicode
- Utilisation Internet

## 26.5.1 SE et exigences de mémoire

### Système d'exploitation

Les applications logicielles d'Altova sont disponibles pour les plateformes suivantes :

- Windows 10, Windows 11
- Windows Server 2016 ou plus récent

### Mémoire

Étant donné que le logiciel est rédigé en C++, il ne nécessite pas la performance d'un Java Runtime Environment et nécessite généralement moins de mémoire que les applications basées sur Java comparables. Néanmoins, chaque document est chargé entièrement dans la mémoire de manière à ce qu'il puisse être parsé complètement et pour améliorer la vitesse de la consultation et de l'édition. Les exigences de mémoire augmentent avec la taille du document.

Les exigences de mémoire sont aussi affectées par un historique de la fonction Annuler non limité. Si vous coupez/collez sans arrêt de larges sélections dans des documents volumineux, la mémoire disponible peut baisser rapidement.

## 26.5.2 Moteurs Altova

### Validateur XML

Lors de l'ouverture d'un document XML, l'application utilise son validateur XML intégré pour vérifier la bonne formation, pour valider le document par rapport à un schéma (si spécifié), et de générer des arborescences et infosets. Le validateur XML est aussi utilisé pour fournir une édition intelligente pendant que vous éditez des documents et pour afficher dynamiquement toute erreur de validation qui peut se produire.

Le validateur XML intégré met en place les spécifications de la Final Recommendation of the W3C's XML Schema 1.0 et 1.1. Les nouveaux développements recommandés par le Groupe de travail de Schéma XML de W3C sont incorporés en continu dans le validateur XML, afin que les produits Altova vous donnent un environnement de développement de pointe.


© 2019-2025 Altova GmbH

### Moteurs XSLT et XQuery

Les produits Altova utilisent les moteurs Altova XSLT 1.0, 2.0 et 3.0, et les moteurs Altova XQuery 1.0 et 3.1. Si un de ces moteurs est inclus dans le produit, la documentation concernant le comportement spécifique à la mise en place pour chaque moteur est indiquée dans les annexes de la documentation.

**Note:** Altova MapForce génère du code utilisant les moteurs XSLT 1.0, 2.0 et XQuery 1.0.

## 26.5.3 Prise en charge Unicode

Les produits XML d'Altova propose une prise en charge complète d'Unicode. Pour éditer un document XML, vous devrez utiliser une police d'écriture qui sera également prise en charge par ce document.

Veuillez noter que la plupart des polices ne contient qu'un sous-ensemble très spécifique de la plage Unicode et qu'elles sont donc généralement taillées à la mesure du système d'écriture correspondant. Si vous voyez apparaître un texte déformé, une des raisons peut être que la police que vous avez sélectionnée ne contient pas les symboles exigés. Il est donc utile de disposer d'une police qui couvre toute la plage Unicode, surtout lors de l'édition de documents XML dans des langues ou des systèmes d'écriture variés. Une police Unicode typique utilisée sur les PC Windows est Arial Unicode MS.

Dans le dossier `/Examples` de votre dossier d'application, vous trouverez un fichier XHTML appelé `UnicodeUTF-8.html` qui contient la phrase suivante dans plusieurs langues et systèmes d'écriture :

- *When the world wants to talk, it speaks Unicode*
- *Quand le monde veut communiquer, il parle en Unicode*
- *Wenn die Welt miteinander spricht, spricht sie Unicode*
- 世界的に話すなら、Unicode です。)

Ouvrez ce fichier XHTML pour voir un aperçu des possibilités d'Unicode et pour indiquer que les systèmes d'écriture sont pris en charge par les polices disponibles sur votre PC.

## 26.5.4 Utilisation Internet

Les applications Altova initieront des connexions Internet pour vous dans les situations suivantes :

- Si vous cliquez sur "Demander code-clé d'évaluation" dans le dialogue d'Enregistrement (**Aide | Activation du logiciel**), les trois champs dans le dialogue d'enregistrement seront transférés vers notre serveur web au moyen d'une connexion http (port 80) normale et le code-clé d'évaluation sera renvoyé au client par le biais d'un e-mail SMTP normal.
- Dans certains produits Altova, vous pouvez ouvrir un fichier dans Internet (**Fichier | Ouvrir | Passer à URL**). Dans ce cas, le document est extrait à l'aide d'une des méthodes de protocole et connexions suivantes : HTTP (normalement port 80), FTP (normalement port 20/21), HTTPS (normalement port 443). Vous pouvez aussi exécuter un serveur HTTP sur le port 8080. (Dans le dialogue URL, spécifier le port après le nom de serveur et un double point.)
- Si vous ouvrez un document XML qui réfère à un Schéma XML ou à un DTD et que le document est spécifié par une URL, le document de schéma référencé est aussi extrait par le biais d'une connexion HTTP (port 80) ou un autre protocole spécifié dans l'URL (voir Point 2 ci-dessus). Un document de

schéma sera aussi extrait lorsqu'un fichier XML est validé. Veuillez noter que la validation peut avoir lieu automatiquement lors de l'ouverture d'un document si vous avez instruit l'application de procéder de cette manière (dans l'onglet Fichier du dialogue Options (**Outils | Options**)).

- Dans les applications Altova utilisant WSDL et SOAP, les connexions de service web sont définies par les documents WSDL.
- Si vous utilisez la commande **Envoyer par courrier électronique** (**Fichier | Envoyer par courrier électronique**) dans XMLSpy, la sélection ou le fichier actuel est envoyé avec tout programme d'e-mail conforme à MAPI et installé sur le PC de l'utilisateur.
- Fait partie de l'Activation du logiciel et du LiveUpdate tel que décrit ultérieurement dans l'Accord de licence de logiciel Altova.

 *© 2019-2025 Altova GmbH*

# 26.6 Informations de licence

Cette section contient des informations concernant :

- la distribution de ce logiciel
- l'activation de logiciel et le license metering
- le contrat de licence régissant l'usage de ce logiciel

Veuillez lire ces informations attentivement. Elles ont force obligatoire puisque vous avez accepté ces termes lors de l'installation de ce logiciel.

Pour consulter les termes de toute licence Altova, rendez-vous sur la page des informations juridiques Altova sur le site web Altova.

## 26.6.1 Distribution électronique de logiciel

Ce produit est disponible par le biais de la distribution électronique de logiciel, une méthode de distribution qui fournit les avantages uniques suivants :

- Vous pouvez évaluer gratuitement le logiciel pendant 30 jours avant de vous décider à l'achat. (*Note : Altova MobileTogether Designer dispose d'une une licence gratuite.*)
- Une fois que vous avez décidé d'acheter le logiciel, vous pouvez passer vos commandes en ligne sur le site web Altova et vous obtiendrez en quelques minutes un produit bénéficiant d'une pleine licence.
- Lorsque vous passez une commande en ligne, vous disposerez toujours de la dernière version de nos logiciels.
- Le pack de produits comprend une aide sur écran qui peut être accédé depuis l'intérieur de l'interface de l'application. La dernière version du manuel d'utilisateur est disponible sous www.altova.com (i) sous format HTML pour une navigation en ligne, et (ii) sous format PDF pour le téléchargement (et pour imprimer si vous préférez avoir recours à une documentation en papier).

### Période d'évaluation de 30 jours

Après avoir téléchargé le produit, vous pourrez évaluer celui-ci gratuitement pour une période de jusqu'à 30 jours. Au bout d'environ 20 jours de cette période d'évaluation, le logiciel commencera à vous rappeler qu'il n'est pas encore sous licence. Le message de rappel s'affichera une fois à chaque fois que vous démarrerez l'application. Si vous souhaitez continuer à utiliser le programme à l'issue de la période d'évaluation de 30 jours, vous devrez acheter une licence de produit, qui est fournie sous la forme d'un fichier de licence contenant un code-clé. Déverrouiller le produit en chargeant le fichier de licence dans le dialogue d'activation du logiciel de votre produit.

Vous pouvez acheter des licences de produit dans la boutique en ligne du https://shop.altova.com/.

### Transmettre le logiciel à d'autres collaborateurs dans votre entreprise à des fins d'évaluation

Si vous souhaitez distribuer la version d'évaluation dans le cadre de votre réseau d'entreprise, ou si vous prévoyez de l'utiliser sur un PC qui n'est pas connecté à Internet, vous pourrez uniquement distribuer le fichier d'installation, à condition qu'il ne soit pas modifié de quelque manière que ce soit. Toute personne accédant au programme d'installation du logiciel que vous avez fourni doit demander son propre code-clé d'évaluation de 30

jours et devra aussi acheter une licence à l'issue de la période d'évaluation afin de pouvoir continuer à utiliser le produit.

## 26.6.2 Activation de logiciel et le license metering

En tant que partie intégrante de l'Activation du logiciel Altova, le logiciel peut utiliser votre réseau interne et votre connexion Internet à des fins de transmission des données relatives à la licence au moment de l'installation, de l'enregistrement, de l'utilisation ou de la mise à jour d'un serveur de licence utilisé par Altova et valider l'authenticité des données relatives à la licence pour protéger Altova contre une utilisation sans licence ou illégale du logiciel et pour améliorer le service clientèle. L'activation est basée sur l'échange des données relatives aux licences comme les systèmes d'exploitation, l'adresse IP, la date/heure, la version de logiciel et le nom de l'ordinateur, ainsi que d'autres informations échangées entre votre ordinateur et un serveur de licence Altova.

Votre produit Altova comporte un module intégré de contrôle des licences qui vous aide à éviter toute violation non-intentionnelle du contrat de licence de l'utilisateur final. Votre produit est licencé soit en tant qu'une installation utilisateur simple soit en tant qu'installation multi-utilisateur, et le module de contrôle des licences permet de vous assurer qu'aucune licence outre celles accordées pour le nombre d'utilisateurs sous licence n'utilise l'application simultanément.

Cette technologie de contrôle des licences utilise votre réseau local (LAN) pour communiquer entre les instances de l'application exécutée sur plusieurs ordinateurs.

### Licence simple

Lorsque l'application est démarrée dans le cadre du processus de contrôle de la licence, le logiciel envoie un bref datagramme de diffusion pour trouver d'autres instances du produit exécuté sur d'autres ordinateurs dans le même segment de réseau. S'il n'obtient pas de réponses, il ouvrira un port pour écouter d'autres instances de l'application.

### Licence utilisateurs multiples

Si plus d'une seule instance de l'application est utilisée dans le même LAN, ces instances communiqueront brièvement l'une avec l'autre lors du démarrage. Ces instances échangent des codes-clés afin de vous aider à mieux déterminer que le nombre de licences concurrentes achetées n'est pas violé accidentellement. Il s'agit de la même technologie de contrôle des licences généralement utilisée dans l'univers Unix et dans un certain nombre d'outils de développement de bases de données. Elle permet aux clients Altova d'acheter des licences multi-utilisateurs d'utilisation simultanée à des prix raisonnables.

Nous avons également conçu les applications de manière à ce qu'elles envoient des paquets de réseau peu importants et peu nombreux pour ne pas surcharger votre réseau. Les ports TCP/IP (2799) utilisés par votre produit Altova sont officiellement enregistrés auprès de l'IANA (*voir IANA Service Name Registry pour plus de détails*) et notre module le contrôle de licence est testé et éprouvé technologiquement.

Si vous utilisez un pare-feu, vous pourrez éventuellement apercevoir des communications sur le port 2799 entre les ordinateurs qui exécutent les produits Altova. Vous pouvez, bien évidemment, bloquer ce trafic entre les groupes différents dans votre entreprise, du moment que vous pouvez assurer par d'autres moyens que votre contrat de licence n'a pas été violé.


© 2019-2025 Altova GmbH

Vous noterez également que, si vous êtes en ligne, votre logiciel Altova contient de nombreuses fonctions utiles ; celles-ci ne concernent pas la technologie de contrôle des licences.

### Note à propos des certificats

Votre application Altova contacte le serveur de mise sous licence Altova (`link.altova.com`) via HTTPS. Pour établir cette communication, Altova utilise un certificat SSL enregistré. Si ce certificat est remplacé (par exemple, par votre département IT ou une agence externe), votre application Altova vous avertira que la connexion n'est pas sûre. Vous pourriez utiliser le certificat de remplacement pour lancer votre application Altova, mais vous le ferez à vos propres risques et périls. Si vous voyez un message d'avertissement *Connexion non-sécurisée*, vérifiez l'origine du certificat et consultez votre équipe IT (qui sera en mesure de décider si l'interception et le remplacement du certificat Altova devrait continuer ou pas).

Si votre organisation nécessite d'utiliser son propre certificat (par exemple, pour surveiller la communication de et vers les machines client), nous vous recommandons d'installer le logiciel de gestion de licence gratuit d'Altova, Altova LicenseServer, dans votre réseau. Sous cette configuration, les appareils de client peuvent continuer d'utiliser les certificats de votre organisation, alors que l'Altova LicenseServer peut être autorisé à utiliser le certificat Altova pour une communication avec Altova.

## 26.6.3 Altova Contrat de licence de l'utilisateur final

- Le contrat Altova de licence de l'utilisateur final est disponible ici : https://www.altova.com/legal/eula
- La politique de confidentialité d'Altova est disponible ici : https://www.altova.com/fr/privacy

## 26.6.4 Packaging License Files with XMLSpy Installer

If you want to perform a silent installation of XMLSpy, you may want to modify the MSI database so that it includes your license file(s). This way, the installer will not only install the product but also license it. For details about how to achieve this, download this ZIP file from the Altova website and open the PDF document in it.

# Index

## $

**$ref (Schémas JSON), 551**

## .

**.docx, 287, 629**
**.NET,**
différences avec XMLSpy standalone, 793
et débogueurs XMLSpy, 796
intégration de XMLSpy avec, 791
**.pptx, 287, 629**
**.xslx, 287, 629**

## A

**Activer le logiciel, 1126**
**Activer point d'arrêt- Débogueur XSLT, 950**
**activer point de trace- Débogueur XSLT, 950**
**ActiveX,**
integration at application level, 1182
integration at document level, 1184
integration prerequisites, 1179
**ActiveX controls,**
adding to the Visual Studio Toolbox, 1180
support, 1164
**ADO,**
configurer une connexion, 651
en tant qu'interface de connexion de données, 644
**ADO.NET,**
configurer une connexion, 658
**Affichage de la table du Mode Grid XML,**
éditer dans, 167
Importation/exportation de feuilles de calcul, 167
**Affichage de la table du Mode Grille JSON/YAML,**
éditer dans, 172
Importation/exportation de feuilles de calcul, 172
**Afficher des grandes balises, 479**
**Afficher des petites balises, 479**
**Afficher diagramme, 927**
**Afficher nœuds d'exéc. actuels,**
Débogueur XSLT, 949
**Afficher tous les globaux, 926**
**Afficher un balisage mixte, 479**
**Agrandir,**
complètement, 1032
**Agrandir balisage (dans Authentic View), 964**
**AI-Assistant,**
OpenAI API key for, 1120
**Aide,**
modèle de clavier, 1125
**Ajouter,**
ligne (dans Authentic View), 963
**Ajouter commande Enfant,**
dans Mode Grille, 883
**Alias,**
voir Ressources Globales, 718
**Aller à la ligne/au caract, 1033**
**Aller au fichier, 1033**
**Alternatives de type conditionnel, 239**
**Amélioration du Mode Grille,**
voir Mode Grille, 82
**Ancres et alias YAML, 608**
**Annotations dans l'aperçu de schéma, 216**
**Aperçu Attribut, 1096**
**Aperçu de schéma, 43**
éditer dans, 213
et affichage en ligne des commentaires globaux, 213
et commentaires globaux, 213
et Mode de Modèle de contenu, 212, 213
icônes dans, 213
trier les composants dans, 213
**Aperçu du mécanisme du catalogue, 342**
**Appeler des modèles nommés, 380**
**Applications externes,**
ouvrir les fichiers dans, 1067
**Appliquer, 1081**
**Archive View, 287, 629**
et fichiers EPUB, 637
et fichiers OOXML, 631
et fichiers ZIP, 635
**Arrêter,**
Débogueur XSLT, 947
**Arrière,**
dans le Mode Schéma, 284
**Assertions dans le Mode Schéma, 246, 251**
**Assertions de types simples, 268**

© 2019-2025 Altova GmbH

**Assignations de type conditionnel, 239**
**Assigner StyleVision Power Stylesheet au fichier XML, 956**
**Assistance technique, 1130**
**Assistant à la saisie des Composants, 262**
**Assistant de saisie,**
Détails, 46
**Assistant de saisie Composants, 268**
**Assistant de saisie Détails, 266**
**Assistants à la saisie,**
pour XQuery, 390
**Assistants à la saisie (Mode Texte, Mode Authentic), 302**
**Assistants à la saisie Attributs,**
dans Authentic View, 482
**Assistants à la saisie dans le Mode Grille, 166**
**Assistants à la saisie dans le Mode Schéma, 262**
**Assistants à la saisie dans Mode Texte, 145**
**Assistants à la saisie Éléments,**
dans Authentic View, 482
**Assistants à la saisie Entités,**
dans Authentic View, 482
**Assistants de saisie, 115**
affichage de, 1122
dans Mode Grille, 92
mettre à jour, 892
**Assistants de saisie dans le Mode Grid, 166**
**ATL,**
plug-in sample files, 1167
**Attribuer,**
raccourci vers une commande, 1068
**Attribuer des modèles de valeur,**
Édition intelligente Xpath dans, 375
**Attribut, 68**
basculer dans le mode de Modèle de contenu, 68
dans les définitions de schéma, 68
**AttributeFormDefault,**
paramètres en mode Design Schéma, 914
**Attributs, 216**
**Attributs dans le Mode Schéma, 246, 248**
**Attributs Globaux, 216**
**Authentic View, 496**
affichage de balises dans, 477
affichage des balises dans, 479
affichage du document, 479
afficher les balises de markup, 463
ajouter des nœuds, 466
aperçu de la GUI, 475
appareils de saisie des données dans, 469
appliquer des éléments, 466
assistants à la saisie, 463
assistants à la saisie dans, 482
caractères spéciaux dans, 469
coller en tant que XML/Texte, 486
éditer des données dans une BD XML, 957
éditer les données de BD dans, 955
entités dans, 469
fenêtre principale dans, 479
formater du texte dans, 477
Générer les documents de sortie du fichier PXF, 964
icônes de barre d'outils, 477
Icônes de table XML, 500
imprimer un document XML depuis, 473
insérer des entités dans, 472
insérer des nœuds, 466
markup dans, 962, 964
menu contextuel, 463
menus contextuels, 486
ouvrir un document XML dans, 462
ouvrir un nouveau fichier XML dans, 954
passer au, 1030
retirer des éléments, 466
saisir des données dans, 469
saisir des valeurs d'attribut, 471
sections CDATA dans, 469
supprimer des nœuds, 466
tables (SPS et XML), 494
tables dans, 466
Tables SPS, 494
Tables XML, 496
utilisation de tables XML, 496
utilisation des fonctions importantes, 489
**Authentic XML, 459**
**Avant,**
dans le Mode Schéma, 284
**Azure SQL, 693**

# B

**Balisage (dans Authentic View),**
afficher petit/grand/mixte, 962
dissimuler, 962
réduire/agrandir, 964
**Balisage mixte (dans Authentic View), 962**

**Balises,**
dans Authentic View, 479
in Authentic View, 477
**Barre, 123**
**Barre de menu, 123**
**Barre d'outils, 123, 1065**
activer/désactiver, 1065
ajouter commande à, 1063
ajouter macro à, 1074
création d'un nouveau, 1065
réinitialiser commandes de menu & de barre d'outils, 1065
**Barre grise, 1031**
**Barre outils,**
afficher grandes icônes, 1077
**Barres d'en-tête dans le Mode Grille, 150**
**Base de données,**
créer BD basée sur schéma, 1010
DB XML Oracle, 991
éditer des enregistrements de, 980
exporter des données XML vers, 1017
importer des données comme XML, 999
structure importer en tant que Schéma XML, 1004
**Base de données Oracle,**
se connecter par le biais d'ODBC, 702
se connecter par le biais de JDBC, 701
**Base de données Progress OpenEdge,**
se connecter par le biais d'ODBC, 707
se connecter par le biais de JDBC, 706
**Bases de données,**
éditer dans Authentic View, 955
et ressources globales, 734
prise en charge dans XMLSpy, 716
voir aussi BD, 502
**Bases de données dans XMLSpy, 642**
**BD, 502, 503**
créer des requêtes, 503
éditer dans Authentic View, 502, 507
filtrer l'affichage dans Authentic View, 503
paramètres dans les requêtes BD, 503
requêtes dans Authentic View, 502
**BD XML,**
charger une nouvelle ligne de données dans Authentic View, 957
charger une nouvelle ligne de données XML, 503
**Big-endian, 1087**
**Bonne formation de documents XML, 294**
**BSON dans MongoDB, 573**

# C

**C#,**
integration of XMLSpy, 1187
**Caractère,**
position, 1033
**Catalogue,**
Oasis XML, 886
**Catalogues, 342**
**Catalogues dans XMLSpy, 343**
**Catalogues et édition intelligente, 345**
**Catalogues et variables d'environnement, 346**
**Centre de support, 1130**
**Changements non enregistrés, 1082**
**Changer de mode,**
en Authentic View, 477
**Character-Set,**
encodage, 1087
**Chemins du fichier,**
insérer dans le document XML, 296
**Chercher,**
et remplacer du texte dans le document, 845
utiliser des expressions régulières, 839
**Chercher dans les schémas, 360**
composants globaux, 372
définir l'étendue de, 368
exécution des commandes Chercher et Remplacer, 369
fenêtre, 371
limiter la recherche à composants, 363
limiter la recherche à des propriétés et des valeurs de propriété, 365
renommer les composants globaux, 372
résultats, 371
terme de recherche, 362
terme de remplacement, 362
**Chercher dans schémas,**
voir Chercher dans les schémas, 360
**Class ID,**
in XMLSpy integration, 1190
**Clé d'évaluation,**
pour votre logiciel Altova, 1126
**Clés étrangères,**
désactiver dans SQLite, 674
**Codes-clé,**
pour votre logiciel Altova, 1126

© 2019-2025 Altova GmbH

**Coller,**
en tant que Texte, 489
en tant que XML, 489
**Coller en tant que,**
Texte, 486
XML, 486
**Coloration de la syntaxe, 1096**
**Coloration syntaxique, 1085**
pour XQuery, 391
**COM API,**
in Scripting Editor, 1144
**Commande, 1072**
ajouter à la barre d'outils/menu, 1063
menu contextuel, 1072
réinitialiser menu, 1072
supprimer du menu, 1072
**Commande Annuler, 831**
**Commande Apposer,**
dans Mode Grille, 883
**Commande Coller, 831**
**Commande Copier, 831**
**Commande Couper, 831**
**Commande Requête de base de données, 966**
**Commande Rétablir, 831**
**Commande Sélectionner tout, 839**
**Commande Supprimer, 831**
**Commander logiciel Altova, 1126**
**Commandes,**
liste dans modèle de clavier, 1125
**Commandes d'Affichage de la table (Mode Grid JSON), 896**
**Commandes d'Affichage de la table (Mode Grid XML), 884**
**Commandes de déplacement,**
dans Mode Grille, 884
**Commentaires, 213**
**Commentaires dans l'Aperçu de schéma, 216**
**Commentaires dans les scripts SQL, 975**
**Commentaires Globaux,**
affichage en ligne de, 213
**Commenter et décommenter,**
dans les documents XML en Mode Texte., 296
**Commenter/décommenter du texte XML, 849**
**Comparaisons,**
de fichiers, 762
de fichiers et de répertoires, 761
de répertoires, 763
**Comparaisons de fichiers, 761, 762**
**Comparaisons de répertoires, 761, 763**
**Comparer des fichiers, 1047**
**Comparer fichiers,**
options, 1054
**Comparer répertoires, 1051**
**Complétion automatique dans les scripts SQL, 975**
**Composants de Schéma global,**
chercher et renommer, 372
**Compositeur,**
pour séquences, 46
**Compositeur de séquence,**
utiliser, 46
**Compositeurs dans Mode Schéma, 226**
**Configuration active,**
pour les ressources globales, 1058
**Configurations,**
d'une ressource globale, 719
**Configurations dans ressources globales, 735**
**Configure,**
XMLSPY UI, 1164
**Configurer mode,**
dialogue pour Mode Modèle de contenu, 923
**Conformité XML, 1085**
**Connexion à SchemaAgent Server, 931**
**Connexion de la base de données,**
configuration, 644
exemples de configuration, 677
lancer l'assistant, 645
réutilisation depuis les Ressources Globales, 676
**Connexions natives,**
Azure CosmosDB, 675
CouchDB, 675
MariaDB, 675
MongoDB, 675
PostgreSQL, 675
SQLite, 675
**Contenu JSON externe,**
copier le Mode Grille JSON/YAML, 180
Glisser-et-déposer dans le Mode Grille JSON/YAML, 180
**Contenu XML externe,**
copier le Mode XML Grille, 177
glisser-déposer dans le Mode Grille XML, 177
**Contrainte d'identité,**
basculer dans le mode de Modèle de contenu, 68
**Contraintes d'identité dans le Mode Schéma, 246, 254**
**Contrat de licence de l'utilisateur final, 1365, 1367**
**Contrôle de source, 1115**
activer, désactiver, 856

**Contrôle de source, 1115**
afficher Historique, 863
afficher les différences, 864
ajouter au contrôle de source, 860
annuler extraction, 860
changer de fournisseur, 867
extraire, 858
fournisseurs pris en charge, 854
installer un plug-in de contrôle de source, 765
obtenir la dernière version, 856
obtenir les fichiers, 856
ouvrir le projet, 855
partager depuis, 862
propriétés, 866
réinitialiser statut, 867
supprimer du, 861
**Contrôler,**
vérificateur orthographique, 1038
**Convertir,**
DB XML Oracle, 991
données de base de données vers XML, 999
données de MS Word de données vers XML, 1004
fichier de texte en XML, 996
schéma à structure BD, 1010
Schéma de base de données en Schéma XML, 1004
**Copier l'image dans le Mode Grille, 833**
**Copier le texte du Mode Grille comme texte séparé par tabulation, 833**
**Copier le texte en Mode Grille, 832**
**Copier XPath, 834**
**Copier XPointer, 834**
**CoreCatalog.xml, 343**
**Côte-à-côte, 1096**
**Couleur, 1104**
**CR&LF, 1082**
**Création de documents XML,**
tutoriel, 78
**Créer,**
DB basée sur schéma, 1010
**CSS, 518**
bordure du document, 521
coloration de syntaxe, 521
Fenêtre Info, 521
propriétés, 521
remplissage automatique, 521
**CustomCatalog, 886**
**CustomCatalog.xml, 343**

# D

**Dates,**
changer manuellement, 510
**DB,**
parcourir les tables dans Authentic View, 503
**DB XML Oracle, 991**
gérer des Schémas XML, 991
Parcourir base de données, 994
**db2-fn:sqlquery, 407**
**db2-fn:xmlcolumn, 407**
**Déboguer des expressions XPath/XQuery, 442**
**Débogueur,**
activer/désactiver point d'arrêt, 950
activer/désactiver point de trace, 950
afficher nœuds d'exéc. actuels, 949
arrêter Débogueur XSLT, 947
boîte de dialogue points d'arrêt/points trace, 950
déboguer les fenêtres, 951
démarrer débogueur XSLT, 947
insérer/supprimer point d'arrêt, 949
insérer/supprimer point de trace, 949
paramètres, 952
pas à pas détaillé, 948
pas à pas principal, 948
pas à pas sortant, 948
redémarrer Débogueur XSLT, 947
terminer session, 948
**Débogueur SOAP,**
dans Visual Studio .NET, 796
**Débogueur XQuery,**
voir Débogueur XSLT/XQuery, 412
**Débogueur XSLT,**
activer/désactiver point d'arrêt, 950
activer/désactiver point de trace, 950
afficher nœuds d'exéc. actuels, 949
arrêter Débogueur, 947
boîte de dialogue points d'arrêt/points trace, 950
dans Visual Studio .NET, 796
déboguer les fenêtres, 951
démarrer débogueur, 947
insérer/supprimer point d'arrêt, 949
insérer/supprimer point de trace, 949
paramètres, 952
pas à pas détaillé, 948

© 2019-2025 Altova GmbH

**Débogueur XSLT,**
pas à pas principal, 948
pas à pas sortant, 948
redémarrer Débogueur, 947
terminer session débogueur, 948
**Débogueur XSLT/XQuery, 413**
description de l'interface, 413
description du mécanisme, 413
Fenêtre de contexte, 424
Fenêtre de messages, 428
Fenêtre de trace, 429
Fenêtre des Variables, 425
Fenêtre Info, 428
Fenêtre Modèles, 427
Fenêtre Pile des appels, 426
Fenêtre XPath-Watch, 426
fenêtres d'information, 423
fonctions et utilisation, 412
icônes de la barre d'outils, 415
modèles built-in, 427
Modèles correspondants, 427
modèles nommés, 427
modes de modèle, 427
paramètres, 429
Priorité de modèle, 427
utilisation de points de trace, 419
utilisation des points d'arrêt, 417
**Déconnecter XMLSpy de SchemaAgent, 932**
**defaultOpenContent, 216**
**Défaut,**
encodage, 1087
menu, 1072
**définition de composant,**
réutiliser, 58
**Définitions de schéma XML,**
avancé, 58
**Démarrage de groupe,**
ajouter (menu contextuel), 1078
**Démarrer,**
Débogueur XSLT, 947
**Déplacer la ligne dans Authentic View, 964**
**Dérivations Type Simple, 266**
**Dériver un type de schéma, 278**
**Désactiver,**
point d'arrêt- Débogueur XSLT, 950
point de trace-Débogueur XSLT, 950
**Description d'interface utilisateur, 109**
**Description GUI, 109**
**Détails Assistant de saisie, 46**
**Dialogue des points d'arrêt, 415**
**Dialogue Paramètres mode Texte, 1033**
**Dictionnaire, 1038**
ajouter personnalisé, 1038
modifier existant, 1038
vérificateur orthographique, 1038
**Dictionnaire personnalisé, 1038**
**Diff XML,**
comparer des fichiers, 1054
comparer fichiers, 1047
comparer répertoires, 1051
**Dissimuler balisage (dans Authentic View), 962**
**Dissimuler les balises, 477, 479**
**Distribution,**
des produits logiciels Altova, 1365
des produits logiciels d'Altova, 1365
**Document,**
parcourir DB XML Oracle, 994
Vérificateur orthographique, 1038
**Document JSON,**
générer depuis le schéma JSON, 597
**Document Word,**
importer en tant que XML, 1004
**Document XML,**
assigner à la feuille de style XSLT, 946
éditer dans le Mode Texte, 83
générer depuis un Schéma XML (éditions Enterprise et Professional), 337
générer depuis une DTD, 335
nouvelle création, 78
ouvrir dans Authentic View, 462
parcourir DB XML Oracle, 994
**Document YAML,**
générer depuis le schéma JSON, 614
**Documentation,**
de fichiers de Schéma XML, 917
de schéma, 73
**Document-level,**
examples of integration of XMLSpy, 1187
**Documents dans la fenêtre principale, 110**
**Documents HTML,**
éditer, 519
Fenêtre Info, 519
**Documents JSON,**
convertir de et vers XML, 536, 598
convertir de et vers YAML, 615
créer nouveau, 527

**Documents JSON,**
éditer dans le Mode Grid, 541
éditer dans le Mode Texte, 536
en cours de validation, 585
Expressions XQuery pour, 454
ouvrir dans XMLSpy, 527
**Documents XML, 291**
assigner les schémas (y compris les DTD), 294
automatiser les exécutions XQuery de, 310
automatiser les transformations XSLT de, 310
chercher et remplacer dans, 315
convertir de et vers YAML, 615
éditer dans le Mode Grille, 299
éditer dans Mode Authentic, 300
en cours de validation, 294
encodage de, 315
enregistrement, 292
et commenter en Mode Texte, 296
et expression XPath d'un nœud, 296
et lignes vides en Mode Texte, 296
et XQuery, 310
évaluation des expressions XPath sur, 315
Fonctions d'édition du Mode Texte pour, 296
générer des schémas depuis, 315
importer et exporter du texte, 315
insérer les chemins de fichier dans, 296
insérer XInclude, 296
modes par défaut de, 292
ouverture, 292
transformer avec XSLT, 310
validation automatique, 292
vérifier la bonne formation, 294
vérifier la validité, 88
**documents XSLT,**
éditer et gérer avec XSL Outline, 379
et fenêtre d'info, 384
**Documents YAML,**
ancres et alias dans, 608
convertir de et vers JSON, 615
convertir de et vers XML, 615
couleurs de police de, 603
créer, 600
dans Mode Grille, 605
dans Mode Texte, 603
en cours de validation, 601
Expressions localisateur pour nœuds dans, 603
indentation dans, 603
pliage de texte dans, 603
pretty-printing, 603
**Données JSON,**
exemple, 530
objets, 530
tableaux, 530
types, 530
**Données XML,**
exporter vers fichier de texte, 1014
exporter vers la base de données, 1017
**DSN Fichier,**
configuration, 668
**DSN Système,**
configuration, 668
**DSN Utilisateur,**
configuration, 668
**DTD, 317, 1082, 1085**
aller à depuis le document XML, 901
aller à la définition depuis le document XML, 901
attribuer au document XML, 898
commandes de menu associées à, 898
convertir à UML, 907
convertir en Schéma XML, 904
convertir en Schémas XML (éditions Enterprise et Professional), 335
éditer dans le Mode Grille (éditions Enterprise et Professional), 335
éditer dans le Mode Texte, 335
générer depuis le document XML, 902
générer depuis un Schéma XML (éditions Enterprise et Professional), 337
générer fichier XML depuis, 909
générer un document XML depuis, 335
inclure les entités, 900
**DTD et catalogues, 342**
**Dupliquer,**
ligne (dans Authentic View), 963

# E

**Eclipse platform,**
and XMLSpy Integration Package, 799
**Écran de démarrage, 1096**
**Éditer,**
bouton macro, 1078
**Éditer dans le Mode Texte, 139**
**Éditer des enregistrements de base de données, 980**
**Éditer en tant que Texte brut,**

**Éditer en tant que Texte brut,**
dans Mode Grille, 883
**Éditeur de script,**
lancer, 1046
**Éditeur par défaut, 1085**
**Éditeur SQL,**
créer la requête dans, 979
dans la fenêtre de Requête de base de données, 975
description de, 975
**Édition avec XMLSPY, 1082**
**Édition de Schéma,**
modèles de contenu, 224
**édition de schéma BSON, 573**
**Édition intelligente, 1088**
**Édition intelligente XPath, 375**
**Élément, 54**
rendre optionnel, 54
restreindre le contenu, 54
**Élément global,**
utiliser dans le Schéma XML, 66
**Élément optionnel,**
rendre, 54
**ElementFormDefault,**
paramètres dans le Mode Design Schéma, 914
**Éléments d'extensibilité, 891**
**éléments Globaux, 216**
**Éléments répétés, 1088**
**Éléments vides, 1085**
**E-mail,**
envoyer des fichiers par, 825
**Emballer dans Élément commande,**
dans Mode Grille, 883
**Emplacements approuvés pour les scripts Authentic, 965**
**emplacements de fichier SPP, 850**
**En cours de validation,**
documents XML, 88
**Encodage,**
de fichiers, 818
défaut, 1087
**Enregistrer comme image, 838**
**Enregistrer fichiers,**
encodage de, 818
**Enregistrer votre logiciel Altova, 1126**
**Entités,**
dans XML basé sur le schéma XML, 294
définir dans Authentic View, 489, 511
insérer dans Authentic View, 489
insérer dans le Authentic View, 472
**Entités parsées externement, 1085**
**Énumération,**
définir pour les attributs, 68
**Enumerations,**
in XMLSpyControl, 1245
**Énumérations de types simples, 268**
**Espace blanc,**
supprimer, 839
**espace de noms,**
dans schémas, 45
**Espaces de noms,**
Paramètres dans le Mode Design Schéma, 914
**Éteindre validation automatique, 1085**
**Évaluateur XPath,**
utilisation, 885
**Évaluer un XPath, 118**
**Excel 2007, 287, 629**
**Exécution XQuery, 398, 945**
**Exigences de mémoire, 1362**
**Explorer, 1085**
**Exporter les données XML dans des fichiers de textes, 1014**
**Exporter les données XML dans la base de données, 1017**
**Expressions régulières, 846**
chercher et remplacer en utilisant, 839
Dans string recherche, 839
**Expressions Watch dans Débogueur XPath/XQuery, 442**
**expressions XPath/XQuery,**
Créé dans la fenêtre XPath/XQuery, 451
dans la Fenêtre XPath/XQuery, 457
débogage, 442
évaluation, 436
évaluer et déboguer, 432
Valider des documents JSON, 454
**Extensions Altova,**
fonctions graphiques (voir fonctions graphique), 1258
**Extensions de fichier,**
personnaliser, 886

# F

**Facettes de types simples, 268**
**Faire défiler les en-têtes dans le Mode Grille, 150**
**Fenêtre d'ancrage, 109**

**Fenêtre d'info, onglet XSLT,**
description de, 384
et création de dossiers zip, 384
et documents XSLT, 384
et projets, 384
voir aussi XSL Outline, 384
**Fenêtre de contexte,**
dans Débogueur XSLT/XQuery, 424
**Fenêtre de masquage automatique, 109**
**Fenêtre de message HTTP,**
envoyer la requête, 617
et codes HTTP, 625
et en-tête Accepter, 625
et WADL, 623
importer une requête dans, 623
journaux, 625
Méthodes HTTP, 617
recevoir une réponse, 625
**Fenêtre de messages, 116**
affichage de, 1122
dans Débogueur XSLT/XQuery, 428
**Fenêtre de projet, 112**
**Fenêtre de trace, 419**
dans Débogueur XSLT/XQuery, 429
**Fenêtre des Variables,**
dans Débogueur XSLT/XQuery, 425
**Fenêtre d'info, 114**
**Fenêtre du projet,**
affichage de, 1122
**Fenêtre Info,**
affichage de, 1122
dans Débogueur XSLT/XQuery, 428
pour documents CSS, 521
pour documents HTML, 519
**Fenêtre Info CSS, 521**
**Fenêtre Info HTML, 519**
**fenêtre Modèles,**
dans Débogueur XSLT/XQuery, 427
**Fenêtre Outline XSL, 119, 380**
**Fenêtre Pile des appels,**
dans Débogueur XSLT/XQuery, 426
**Fenêtre principale, 110**
**Fenêtre Requête de base de données, 966**
**Fenêtre Sortie,**
affichage de, 1122
**Fenêtre Trouver dans fichier, 121**
**Fenêtre Trouver dans Schémas, 122**
**Fenêtre XPath, 118**
**Fenêtre XPath/XQuery, 432, 433**
**Fenêtre XPath-Watch,**
dans Débogueur XSLT/XQuery, 426
**Fenêtres flottantes, 109**
**Feuille de style XSLT,**
assigner au document XML, 945
assigner document XML à, 946
ouvrir, 947
**Feuille de style XSLT pour FO,**
assigner au document XML, 946
**Fichier, 1082**
encodage, 818
encodage par défaut, 1087
enregistrer, 819
envoyer par e-mail, 825
fermer, 819
nouvelle création, 808
onglet, 1082
options d'impression, 826
Ourvrir les options, 1082
ouvrir, 813
**Fichier CSV,**
importer en tant que XML, 996
**fichier de métadonnées pour les formules, 183, 186**
**fichier PXF,**
générer les documents de sortie de <% AUTH-VIEW%>, 964
**Fichier SPS,**
assigner au fichier XML, 956
**Fichier texte,**
exporter des données XML vers, 1014
importer en tant que XML, 996
**Fichier XML de modèle,**
dans Authentic View, 462
**Fichier XML Ressources, 719**
**Fichiers,**
ajouter au contrôle de source, 860
comparer deux, 1047
options de comparaison, 1054
utilisés les plus récemment, 829
**Fichiers EPUB, 637**
**Fichiers modèles,**
pour de nouveaux documents, 808
**Fichiers non-XML, 1085**
**Fichiers utilisés les plus récemment,**
liste de, 829
**fichiers WSDL,**
Validation, 891

© 2019-2025 Altova GmbH

**Fichiers ZIP, 287, 629**
création dans Archive View, 635
édition dans Archive View, 635
**Filtres dans le Mode Grille, 191**
paramètres de, 201
**Firebird,**
Se connecter par le biais de JDBC, 677
Se connecter par le biais de ODBC, 678
**Fonction zoom,**
dans le Mode Design de schéma, 926
**Fonctions d'extension dans les scripts MSXSL, 1343**
**Fonctions d'extension Java,**
constructeurs, 1340
conversions de type de données XPath/XQuery en Java, 1342
conversions de type de données, Java en Xpath/XQuery, 1343
fichiers de classe définis par l'utilisateur, 1336
fichiers JAR définis par l'utilisateur, 1339
méthodes d'instance, champs d'instance, 1341
méthodes statique, champs statiques, 1340
pour XSLT et XQuery, 1334
**Fonctions d'extension pour XSLT et XQuery,**
Extensions Altova, 1258
Fonctions d'extension Java, 1334
voir sous les fonctions d'extension Java, 1334
**Fonctions XSLT,**
Fenêtre XSL Outline, 380
**FOP,**
polices, 312
**Formatage dans le Mode Texte, 134**
**Formats d'image,**
dans Authentic View, 514
**Formats graphiques,**
dans Authentic View, 514
**Formules dans le Mode Grille,**
paramètres de, 201
**Formules dans le Mode Grille XML, 183, 186**

# G

**Générateur d’expression, 451**
**Générer,**
structure BD basée sur schéma, 1010
**Gestion de l’espace blanc, 306**
**Gestion de projet dans XMLSpy, 104**
**Gestionnaire de Contrôle de source, 867**
**Gestionnaire de schéma,**
aperçu CLI, 328
aperçu de, 318
Commande Aide CLI, 328
Commande de mise à jour CLI, 333
Commande de mise à niveau CLI, 334
Commande désinstallation CLI, 332
Commande Info CLI, 329
Commande Initialiser CLI, 329
Commande Installer CLI, 330
Commande Liste CLI, 331
Commande Réinitialiser CLI, 332
comment exécuter, 321
corriger un schéma, 326
désinstaller un schéma, 327
installer un schéma, 326
mettre à niveau un schéma, 326
recenser les schémas par statut dans, 324
réinitialiser, 327
statut de schémas dans, 324
**Glisser-déposer dans le Mode Grille JSON/YAML, 180**
**Glisser-déposer dans le Mode Grille XML, 177**
**Global,**
paramètres, 1081
**Grammaire, 1085**
**Grand balisage (dans Authentic View), 962**
**Grille d'aperçu des définitions, 544**
**Groupes d'attribut dans le Mode Schéma, 248**
**Groupes d'attributs Globaux, 216**
**Groupes de modèle, 216**
**Groupes frères dans le Mode Grille, 201**
**Guides de retrait, 1033**

# H

**Help menu, 1125**
**Historique de navigation, 284**
**Hotkey, 1068**
**HTML, 518**
integration of XMLSpy, 1192
**HTML example,**
of XMLSpyControl integration, 1190, 1191, 1192
**HTTP, 616**

# I

**IBM DB2,**
attribuer Schémas XML au fichier XML, 987
gérer les schémas XML, 983
gestion et attribution de schéma, 983
se connecter par le biais d'ODBC, 683
se connecter par le biais de JDBC, 681
**IBM DB2 for i,**
se connecter par le biais d'ODBC, 687
se connecter par le biais de JDBC, 685
**IBM Informix,**
se connecter par le biais de JDBC, 689
**Icône,**
afficher grandes, 1077
ajouter la barre d'outils/menu, 1063
**Images dans le Mode Grid, 194**
**Images encodées en Base64, 194**
**Importation XML,**
basée sur schéma, 1009
**Importer,**
données de base de données basées sur Schéma XML, 1009
données de base de données comme XML, 999
données de MS Word de document en tant que XML, 1004
importer en tant que XML, 996
structure de base de données en Schéma XML, 1004
**Imprimer,**
depuis Authentic View, 473
**Indentation dans le Mode Texte, 134**
**Infobulle, 1077**
afficher, 1077
afficher raccourcis dans, 1077
**Information de Copyright, 1365**
**Information juridique, 1365**
**Informations générales, 1362**
**Informations techniques, 1362**
**Insérer,**
ligne (dans Authentic View), 963
point d'arrêt - Débogueur XSLT, 949
point de trace - Débogueur XSLT, 949
**Insérer avant/après commande,**
dans Mode Grille, 883
**Instance JSON,**
générer depuis le schéma JSON, 909
Générer le schéma pour validation, 594
**Instance XML,**
générer depuis DTD ou Schéma XML, 909
**Instance YAML,**
générer depuis le schéma JSON, 909
Générer le schéma pour validation, 611
**Integrating,**
XMLSpy in applications, 1179
**Integration Package for Eclipse,**
installing, 799
**Internet, 1130**
**Internet usage,**
dans les produits Altova, 1363
**IT Feuille de style, 945, 946**

# J

**Java, 1196**
**Java settings, 1113**
**Java virtual machine,**
path setting, 1113
**JDBC,**
configurer une connexion (Windows), 664
en tant qu'interface de connexion de données, 644
se connecter à Teradata, 710
**JRE,**
for XMLSpy Integration Package for Eclipse, 799
**JScript,**
scripting with XMLSpy, 1135
**JSON,**
convertir en/de YAML, 1027
convertir instance en/de instance XML, 1020
Convertir Schéma JSON en/de Schéma XML, 1024
et XPath, 589
et XPath/Fenêtre de sortie XQuery, 589
et XQuery, 589
XQuery expressions for, 592
**JSON Lines, 535**
**JSON Schema, 535**

# L

**Langage de script, 1114**
**Largeur maximum de la cellule, 1096**
**Largeurs optimales, 1032, 1096**

© 2019-2025 Altova GmbH

**Licence, 1367**
information à propos de, 1365
**Licence de produit de logiciel, 1367**
**Licences,**
pour votre logiciel Altova, 1126
**License metering,**
des produits Altova, 1366
**Liens,**
suivre dans Authentic View, 489
**Ligne,**
ajouter (dans Authentic View), 963
aller à, 1033
déplacer haut/bas, 964
dupliquer (dans Authentic View), 963
insert (in Authentic View), 963
supprimer, 964
supprimer (dans Authentic View), 963
**Lignes vides,**
dans les documents XML en Mode Texte, 296
**Little-endian, 1087**
**Localisateur d'objet,**
dans la Fenêtre Requête de base de données, 971
**Longueur de ligne,**
retour à la ligne dans le mode texte, 1032

# M

**Macro,**
ajouter au menu/barre d'outils, 1074
bouton éditer, 1078
**Macros,**
developing, 1135, 1140
enabling, 1147, 1159
exécuter les macros d'application, 1047
running, 1160
**MainCatalog, 886**
**Manuel de l'utilisateur, 21**
**MapForce, 909**
**Marge de ligne, 1033**
**Marge de signet, 1033**
**Marge pliante, 1033**
**MariaDB,**
se connecter par ODBC, 690
**Marqueurs de fin de ligne, 1033**
**Marqueurs Espaces blancs, 1033**
**Mémpoire,**
stockage de l'information de schéma, 913
**Menu, 1072**
ajouter macro à, 1074
ajouter/supprimer commande, 1063
Authentic, 953
Conception de schéma, 914
Convertir, 996
Défaut/XMLSPY, 1072
DTD/Schéma, 898
Éditer, 830
Help, 1125
json, 894
Mode, 1029
Outils, 1037
personnaliser, 1072
Projet, 850
supprimer les commandes depuis, 1072
XML, 882
XSL/XQuery, 937
**Menu Authentic, 953**
affichage de la balise, 477
édition des tables dynamiques, 477
**Menu Conception de schéma, 914**
**Menu contextuel,**
commandes, 1072
**Menu Convertir, 996**
**menu DTD/Schéma, 898**
**Menu du Menu Contextuel,**
pour personnalisation, 1078
**Menu Édition, 830**
**Menu Fenêtre, 1122**
**Menu Fichier, 808**
**Menu JSON, 894**
**Menu Mode, 1029**
**Menu Outils, 1037**
**Menu projet, 850**
**Menu XML, 882**
**Menu XSL/XQuery, 937**
**Menus contextuels,**
dans Authentic View, 486
**Messages d'assertion, 274**
**Messages de validation, 116**
**Mettre à jour la commande des assistants de saisie, 892**
**Microsoft Access,**
se connecter par le biais d'ADO, 651, 692
**Microsoft Azure SQL, 693**
**Microsoft Office 2007, 287, 629**

**Microsoft SQL Server,**
se connecter par le biais d'ODBC, 695
se connecter par le biais d'ADO, 693
**Microsoft® SharePoint® Server, 873**
**MIME, 1085**
**Mise à jour XQuery, 398**
aperçu, 400
PUL, 400
**Mode,**
Agrandir, 1031, 1032
Aller à la ligne/au caract, 1033
Aller au fichier, 1033
Largeurs optimales, 1032
Mode Design Schéma, 1030
Mode Grille amélioré, 1030
Mode Navigateur, 1031
Mode Texte, 1029
Réduire, 1031, 1032
**Mode Authentic,**
éditer XML dans, 300
**Mode Base de données/Table,**
comment utiliser, 94
**Mode de Modèle de contenu,**
Assigner des types conditionnels, 239
description générale, 224
éditer dans, 233
**Mode de Schéma JSON, 544**
**Mode Design de schéma,**
Afficher diagramme, 927
Afficher tous les globaux, 926
fonction zoom, 926
**Mode Écran divisé dans le Mode Grille, 165**
**Mode Écran divisé dans le Mode Texte, 146**
**Mode générateur, 451**
**Mode Grid des documents JSON,**
voir le Mode JSON Grid, 541
**Mode Grille, 92, 149, 1030, 1031**
Affichage du document, 150
ajouter des éléments et des attributs, 92
ajouter, supprimer des nœuds, 159
assistants d'entrée, 159
barres d'en-tête dans, 150
éditer la structure du document, 159
éditer le contenu du document dans, 161
éditer les types de nœuds, 161
entrée des données dans, 82
et Mode Table, 94
faire défiler les en-têtes dans, 150
filtres dans, 191
fonctions de, 150
images dans, 194
Menu contextuel, 196
Mode Écran divisé dans, 165
rechercher et remplacer, 161
remplissage automatique, 161
utiliser des Assistants de saisie, 92
validation, 161
**Mode Grille (JSON),**
formules dans, 186
voir le Mode JSON Grid, 541
**Mode Grille (JSON/YAML),**
Affichage de la table, 172
Glisser-déposer dans, 180
**Mode Grille (XML), 299**
Affichage de la table, 167
formules dans, 183
Glisser-déposer dans, 177
**Mode Grille amélioré, 1030**
**Mode Grille JSON,**
Commande Affichage de la table, 896
réévaluer tous les filtres et formules, 897
renverser les lignes et les colonnes de la table, 896
trier colonne dans la table, 896
**Mode Grille JSON/YAML,**
voir Mode Grille, 149
**Mode Grille XML,**
voir Mode Grille, 299
**Mode Grille YAML, 605**
**Mode JSON Grille, 541**
ajouter des composants en tant qu'enfant, 895
apposer des composants, 895
Commande Type, 894
insérer des composants, 895
wrapper composant dans array, 895
wrapper composant dans objet, 895
**Mode Modèle de contenu, 43**
compositeurs et composants, 226
configurer, 923
description d'interface, 226
objets de diagramme, 226
**Mode Navigateur,**
actualiser le contenu, 1036
arrêter le chargement de page, 1036
déplacement avant et arrière, 1036
fenêtre séparée, 1036
taille de police, 1036

© 2019-2025 Altova GmbH

**Mode par défaut,**
paramètres dans la Fenêtre principale, 1085
**Mode Quitter, 1082**
**Mode Schéma, 205**
Assistant à la saisie des Composants, 262, 268
Assistant de saisie Détails, 266
assistants à la saisie, 262
configurer l'affichage, 52
déplacement avant et arrière, 284
**Mode Schéma JSON,**
$ref, 551
ajouter des schémas externes, 548
Assistant à la saisie Contraintes, 548
Assistant à la saisie Détails, 548
Assistants à la saisie, 548
configurer, 581
définitions globales et locales, 551
Mode Design, 553
objets, 555
propriétés d'objet, 555
Références élargies aux Schémas JSON, 551
**Mode Schéma YAML, 607**
**Mode Schéma, chercher dans,**
voir Chercher dans les schémas, 360
**Mode Table, 1088**
comment utiliser, 94
**Mode Texte, 132, 1029**
activer/désactiver remplissage automatique, 1088
Assistants à la saisie dans, 145
éditer dans, 83
et commenter dans les documents XML, 296
et lignes vides dans les documents XML, 296
Fonctions d'édition spéciales pour les documents XML, 296
fonctions d'édition intelligentes, 139
formatage de texte, 134
Mode Écran divisé dans, 146
numérotation de ligne dans, 136
pliage de source dans, 136
polices de schéma, 1106
propriétés de police, 134
raccourcis clavier, 148
retrait, 134
retrait dans, 136
signets dans, 136
word-wrapping, 134
**Mode XML Grid,**
Voir Mode Grid, 149
**mode XSD, 208**
**modèle Authentic View, 462**
**Modèle de clavier, 1125**
**Modèle de contenu,**
basculer les attributs, 68
créer un modèle de base, 46
enregistrer diagramme, 917
**Modèles,**
de documents XML dans Authentic View, 954
**Modèles built-in,**
dans Débogueur XSLT/XQuery, 427
**Modèles de contenu,**
de composants de schéma, 224
**Modèles de contenu ouverts, 243**
**Modèles de contenu ouverts par défaut, 243**
**Modèles de types simples, 268**
**Modèles de valeur (XSLT 3.0),**
Édition intelligente XPath dans, 375
**Modèles nommés, 380**
**Modèles XSLT,**
Fenêtre XSL Outline, 380
**Modes de modèles,**
dans Débogueur XSLT/XQuery, 427
**Modes d'édition, 130**
**MongoDB et BSON, 573**
**Moteurs Altova,**
dans les produits Altova, 1362
**MS SQL Server,**
extensions de schéma, 929
paramètres de schéma, 930
**MSXML, 1109**
**msxsl:script, 1343**
**Multiutilisateur, 1082**
**MySQL,**
se connecter par le biais d'ODBC, 699

# N

**Navigateur, 1096**
Mode, 1031
**Navigation,**
raccourcis dans le design de schéma, 71
**Nœud,**
afficher nœud d'exéc. actuel, 949
**Non sélectionnés, 1032**
**Notations dans le Mode Schéma, 216**

**Nouveau document XML,**
créer, 78
**Nouveau fichier,**
créer, 808
**Nouvelles fonctions, 22**
**Numérotation de ligne dans Mode Texte, 136**

# O

**OASIS,**
Catalogue XML, 886
**Occurrences,**
nombre de, 46
**ODBC,**
configurer une connexion, 668
en tant qu'interface de connexion de données, 644
se connecter à MariaDB, 690
se connecter à Teradata, 711
**Office Open XML, 287, 629**
**OLE DB,**
en tant qu'interface de connexion de données, 644
**Online Help, 1120, 1125**
**OOXML,**
voir sous Office Open XML, 287, 629
**Open Office XML,**
créer dans Archive View, 631
éditer dans Archive View, 631
fichiers d'exemples, 633
**OpenAI API key, 1120**
**openContent, 216**
**OpenJDK,**
en tant que Java Virtual Machine, 664
**Options de XQuery Update, 1112**
**options d'ouverture,**
fichier, 1082
**Options de formatage, 1082**
**Options de prise en charge, 128**
**Options d'impression, 826**
**Options du vérificateur orthographique, 1042**
**Options XQuery, 1112**
**Oracle,**
extensions de schéma, 927
Paramètres de schéma, 928
**Outils,**
voir aussi Applications externes, 1067
**Ouvrir,**
fichier, 813
**Overrides, 216**

# P

**Pack d'intégration XMLSpy, 792**
**Page de code, 1104**
**Panneau AACID, 246**
**Paramètres,**
aperçu de, 40
dans les requêtes BD, 503
Débogueur XSLT, 952
passer à la feuille de style via l'interface, 941
script, 1114
**Paramètres de comparaison de fichier, 1054**
**Paramètres de programme, 1081**
**Paramètres de réseau, 1117**
**Paramètres de sauvegarde automatique, 1082**
**Paramètres de validation, 1082**
**Paramètres d'impression, 828**
**Paramètres du Mode Grid, 201**
**paramètres XSLT,**
passer à la feuille de style via l'interface, 941
**Parcourir,**
DB XML Oracle, 994
**Parseur,**
XSLT, 1109
**Pas à pas détaillé,**
XSLT debugger, 948
**Pas à pas principal,**
Débogueur XSLT, 948
**Pas à pas sortant,**
Débogueur XSLT, 948
**PDF,**
transformer dans XMLSpy, 377
**PDF Help, 1120, 1125**
**Pending Update List (PUL), 400**
**Période d'évaluation,**
des produits logiciels Altova, 1365
des produits logiciels d'Altova, 1365
**Personnalisation, 125**
**Personnalisation de catalogues, 345**
**Personnaliser, 1072**
commandes barre d'outils/menu, 1063
macros, 1074
menu, 1072

© 2019-2025 Altova GmbH

**Personnaliser, 1072**
menu contextuel, 1072
Personnaliser le menu contextuel, 1078
**Perspective XMLSpy dans Eclipse, 801**
**Perspectives de débogage dans Eclipse, 806**
**Petit balisage (dans Authentic View), 962**
**Pile d'appel (XPath/XQuery), 442**
**Pilotes de base de données,**
aperçu, 647
**Pilotes ODBC,**
vérifier la disponibilité de, 668
**Plateforme Eclipse,**
et XMLSpy, 798
Perspective XMLSpy dans, 801
Perspectives de débogage de XMLSpy, 806
Points d'entrée XMLSpy dans, 804
**Plateformes,**
pour les produits Altova, 1362
**Pliage de source dans Mode Texte, 136**
**Plug-in,**
ATL sample files, 1167
registration, 1163
User interface configuration, 1164
XMLSPY, 1163
**Plugin XMLSpy pour VS .NET,**
installer, 792
**Point d'arrêt,**
Boîte de dialogue, 950
**Point de trace,**
boîte de dialogue, 950
**Points d'arrêt,**
utiliser dans le Débogueur XSLT/XQuery, 417
**Points d'arrêt dans XPath/Débogueur XQuery, 442**
**Points de débogage dans XPath/Débogueur XQuery, 442**
**Points de trace, 429**
utiliser dans le Débogueur XSLT/XQuery, 419
**Points de trace dans XPath/Débogueur XQuery, 442**
**Police, 1106**
Police, 1106
schéma, 1106
**Polices dans le Mode Texte, 134**
**Polices de Grille, 1104**
**Polices de schéma, 1106**
**Polices PDF, 312**
**Position, 1033**
Caractère, 1033
Ligne, 1033
**PostgreSQL,**
se connecter par le biais d'ODBC, 705
**PowerPoint 2007, 287, 629**
**Préfixe d'espace de noms,**
insérer dans le Mode Grille, 892
**Présentation, 1096**
**Pretty-print,**
dans Mode Texte, 839
**Priorité des modèles,**
dans Débogueur XSLT/XQuery, 427
**Prise en charge Altova, 128**
**Prise en charge Unicode,**
dans les produits Altova, 1363
**Processeur externe XSL, 1109**
**Processeur XQuery,**
dans les produits Altova, 1362
**Processeurs XSLT,**
dans les produits Altova, 1362
**Produits Altova, 128**
**Programmers' Reference, 1133**
**Projet,**
propriétés, 877
**Projets, 869**
ajouter au contrôle de source, 860
ajouter des fichiers à, 868
ajouter des ressources globales à, 869
ajouter dossier à, 870
ajouter dossiers externes à, 870
ajouter dossiers Web externes à, 873
ajouter fichiers actifs à, 869
ajouter fichiers liés à, 869
ajouter l'URL à, 869
aperçu, 850
aperçu de, 737
Avantages d'utiliser, 743
comment créer et éditer, 738
création d'un nouveau, 853
enregistrer, 738, 854
fermer, 853
nommer, 738
ouvrir, 853
propriétés de, 738
recharger, 853
Traitement par lots avec, 743
utiliser, 743
utilisés les plus récemment, 881
**Projets dans XMLSpy,**
avantages de, 104

**Projets dans XMLSpy,**
comment créer, 104
**PUBLIC,**
identificateur - catalogue, 886
**PUL dans XQuery Update, 400**

# R

**Raccourci, 1068**
afficher dans infobulle, 1077
attribuer/supprimer, 1068
**Raccourci de clavier, 1068**
**Raccourcis, 288**
**Recharger, 1082**
fichiers modifiés, 818
**Recherche,**
texte dans document, 839
Voir Rechercher, 845
**Redefines, 216**
**Redémarrer,**
Débogueur XSLT, 947
**Réduire,**
non sélectionnés, 1032
**Réduire balisage (dans Authentic View), 964**
**Référence de l'utilisateur, 807**
**Référencer les Schémas JSON, 551**
**Régions dans les scripts SQL, 975**
**Register,**
plug-in, 1163
**Registre,**
paramètres, 1081
**Réglages, 125, 1081**
**Réinitialiser,**
commandes de menu, 1072
commandes de menu & de barre d'outils, 1065
raccourci, 1068
**Relations de schéma nommées,**
paramètres de schéma MS SQL Server, 930
**Relations de schéma sans nom,**
paramètres de schéma MS SQL Server, 930
**Remplacer, 121**
texte, 839
texte dans de multiples fichiers, 846
texte dans document, 845
utiliser des expressions régulières, 839
**Remplissage automatique,**
activer/désactiver mode texte, 1088
**Répertoires,**
comparer deux, 1051
**Requête,**
voir sous Requête de base de données, 966
voir sous Fenêtre Requête de base de données, 966
voir sous XQuery, 966
**Requête de base de données,**
créer la requête, 979
Résultats d'édition, 980
Résultats de, 980
Se connecter à une BD pour la requête, 968
Volet de messages, 980
Volet Navigateur dans dans la Fenêtre Requête de base de données, 971
**Requêtes,**
pour afficher les BD dans Authentic View, 503
**Resources globales,**
configuration active pour, 1058
**Ressources globales, 718**
activation de la barre d'outils, 1065
changer les configurations, 735
définir, 719, 1057
définir le type de dossier, 726
définir le type de fichier, 721
définissant le type de base de données, 728
utiliser, 731, 734, 735
utiliser le type de fichier et le type de dossier, 731
**Ressources Globales Altova,**
voir sous Ressources Globales, 718
**Retour à la ligne, 1032**
activer/désactiver, 1032
retour à la ligne activer/désactiver, 1032
**Retrait,**
dans Mode Texte, 839
**RichEdit, 963**
**RootCatalog.xml, 343**

# S

**Sauts de ligne, 1082**
**Sauvegarde automatique, 131**
**Sauvegardes, 131**
**Schéma,**
attribuer à XML BD, 987
convertir à UML, 907

**Schéma,**
créer BD basée sur schéma, 1010
documentation, 73
gestion et attribution dans les bases de données IBM DB2, 983
Mode Design, 1030
paramètres, 1082
Police de documentation, 1106
Voir aussi Schéma XML, 898
voir Schéma XML, 43
**Schéma Avro, 527**
**Schéma JSON, 527**
ajouter des définitions globales, 547
allOf, 577
any, 571
anyOf, 577
conditionnels, 579
définition de chaîne, 569
définitions numériques, 569
description, 533
forbidden, 571
générer depuis le document YAML, 611
Générer depuis une instance JSON, 594
if-then-else, 579
multiple, 571
not, 577
objets, 560
objets et dépendances, 563
oneOf, 577
opérateurs, 577
propriétés non spécifiées, 560
sans contrainte, 571
sélecteurs de type (any, multiple), 571
sélecteurs de type (unconstrained, forbidden), 571
tableaux, 567
terminologie, 533
types atomiques, 569
types primitifs, 569
types simples, 569
**Schéma XML, 43, 898, 914**
ajouter des composants, 46
ajouter les élément avec, 51
aller à depuis le document XML, 901
aller à la définition depuis le document XML, 901
attribuer à XML BD, 987
attribuer au document XML, 899
commandes de menu associées à, 898
composants globaux, 216
configurer l'affichage, 52
configurer Mode de Modèle de contenu, 923
convertir à DTD, 904
convertir vers/depuis Schéma JSON, 1024
créer un nouveau fichier, 43
créer un schéma de base, 43
Définir les espaces de noms dans, 45
diagramme modèle de contenu, 917
éditer les modèles de contenu, 224
élément <alternative>, 239
extensions MS SQL Server, 929
extensions Oracle, 927
généré depuis un DTD, 335
générer depuis le document XML, 902
générer fichier XML outline depuis, 909
générer une documentation de, 917
gestion et attribution dans les bases de données IBM DB2, 983
modifier lors de l'édition de documents XML, 97
navigation dans le mode design, 71
paramètres d'espaces de noms dans le mode Design schéma, 914
paramètres de schéma MS SQL Server, 930
Paramètres de schéma Oracle, 928
paramètres en mode Design Schéma, 914
Smart Fix, 272
tutoriel, 43
validation, 272
voir aussi Schéma, 898
**SchemaAgent, 357**
afficher les schémas dans, 933
fonctionne avec, 352, 357
ouvrir des schémas depuis XMLSpy, 357
se connecter au serveur depuis XMLSpy, 931
se déconnecter du serveur, 932
validation étendue, 933
**SchemaAgent dans XMLSpy, 348**
**SchemaAgent Server,**
se connecter à, 349
**Schémas,**
consulter par le biais des catalogues, 345
en mémoire, 913
gestion pour IBM DB2, 983
**Schémas et catalogues, 342**
**Schémas XML, 317**
aplatir des schémas inclus, 338
aplatir les schémas inclus, 935
convertir en DTD (éditions Enterprise et Professional), 337

**Schémas XML, 317**
éditer dans le Mode Grille (éditions Enterprise et Professional), 337
éditer dans le Mode Schéma (éditions Enterprise et Professional), 337
éditer dans le Mode Texte, 337
et les ressources globales, 294
générer un document XML depuis, 337
gestion pour IBM DB2, 983
plus DTD, 294
répartir en sous-ensembles, 933
y compris d'autres schémas dans, 338
**Schémas, chercher dans,**
voir Chercher dans les schémas, 360
**Script, 1114**
**Scripting Editor,**
overview, 1135, 1137
**Scripts Authentic,**
Emplacements approuvés, 965
Paramètres de sécurité, 965
**SE,**
pour les produits Altova, 1362
**Se connecter à SchemaAgent Server, 349**
**Sections CDATA,**
insérer dans Authentic View, 489
**Sélection de thème pour XMLSpy dans Eclipse, 804**
**Sélectionneur de date,**
utiliser dans Authentic View, 509
**Serveur SQL,**
se connecter par le biais d'ADO, 651
se connecter par le biais d'ADO.NET, 658
se connecter via JDBC, 664
**Serveur Web, 1130**
**SharePoint® Server, 873**
**Show large markup, 477**
**Show mixed markup, 477**
**Show small markup, 477**
**Signature XML, 958**
**Signatures XML, 513**
**Signets,**
insérer et supprimer, 848
naviguer, 848
**Signets dans les scripts SQL, 975**
**Signets dans Mode Texte, 136**
**Smart Fix pour les Schémas XML, 272**
**Smart Restrictions, 278**
**Sortie HTML,**
générer dans Authentic View depuis le fichier PXF, 964
**Sortie PDF,**
générer dans Authentic View depuis le fichier PXF, 964
**Sortie RTF,**
générer dans Authentic View depuis le fichier PXF, 964
**sortie Word 2007+,**
générer dans Authentic View depuis le fichier PXF, 964
**Sous-ensembles de schéma, 338, 933, 935**
**SPS,**
Assigner à nouveau fichier XML, 808
**SPS tables,**
editing dynamic tables, 477
**SQL Server,**
manage XML Schemas, 989
**SQLite,**
configurer une connexion (Windows), 674
désactiver les clés étrangères, 674
**Structure du document XSLT, 119**
**Style, 1104**
**StyleVision, 909**
pour l'édition StyleVision Power Stylesheet, 956
**StyleVision Power Stylesheet,**
assigner au fichier XML, 956
éditer dans StyleVision, 956
**Suivez les changements, 1082**
**Supprimer, 1063**
barre d'outils, 1065
commande de la barre d'outils, 1063
commande depuis le menu contextuel, 1072
icône de la barre d'outils, 1063
ligne (dans Authentic View), 963
point d'arrêt - Débogueur XSLT, 949
point de trace - Débogueur XSLT, 949
raccourci, 1068
**Supprimer espace blanc, 839**
**Supprimer la ligne dans Authentic View, 964**
**Sybase,**
se connecter par le biais de JDBC, 709

# T

**Table,**
générer automatiquement, 1085
**Tables,**
dans Authentic View, 466
editing dynamic (SPS) tables, 477
**Tables dans Authentic View,**

**Tables dans Authentic View,**
icônes pour éditer des tables XML, 500
usage de, 494
utiliser des tables SPS (statiques et dynamiques), 494
utiliser des tables XML, 496
**Tables dans le Mode Grille,**
copie comme TSV ou XML, 201
**Tables du Mode Grille,**
copie comme TSV ou XML, 201
**Tables dynamiques,**
éditer, 477
**Tables dynamiques (SPS) dans Authentic View,**
usage de, 494
**Tables SPS dans Authentic View,**
usage de, 494
**Tables Statiques (SPS) tables dans Authentic View,**
usage de, 494
**Tables XML dans Authentic View,**
usage de, 496
**Tabulations, 1082**
**Taille d'onglet,**
et pretty-printing, 1033
paramètre, 1033
**Teradata,**
se connecter par JDBC, 710
se connecter par ODBC, 711
**Terminer,**
session débogueur, 948
**Test de bonne formation des documents JSON, 536, 541**
**Texte,**
formater dans Authentic View, 489
pretty-printing, 839
rechercher et remplacer, 845
Trouver dans document, 839
**Texte JSON de sources externes,**
ajouter rapidement au document, 587
**Texte structuré, 1088**
**Texte XML, 1088**
**Texte XML de sources externes,**
ajouter rapidement au document, 308
**Touche Entrée,**
effets de l'utilisation, 515
**Touche Retour,**
voir touche Entrée, 515
**Touche Retour chariot,**
voir touche Entrée, 515
**Traiter les Instructions dans le Mode Schema, 216**
**Transformation,**
voir Transformation XSLT, 939
**transformation XSL,**
voir XSLT, 99
**Transformation XSLT, 938, 939**
attribuer un fichier XSLT, 99
dans XMLSpy, 100
en FO, 939
en PDF, 939
tutoriel, 99
**Transformations JSON avec XSLT/XQuery, 589**
**Trier dans les Tables (Mode Grid XML), 884**
**Trouver dans la commande de fichiers, 846**
**TSV,**
copier les tables du Mode Grille comme, 201
**type,**
extension dans le document XML, 80
**Type complexe, 58**
dans les définitions de schéma, 58
étendre la définition, 58
**type d'élément,**
spécifier dans le document XML, 80
**Type de base,**
modifier, 276
**Type simple,**
dans les définitions de schéma, 58
**Type simples,**
assertions de, 268
définir des facettes de, 268
énumérations de, 268
modèles de, 268
valeurs échantillon de, 268
**Types complexes,**
anonyme, 216
global, 216
nommé, 216
**Types de fichier, 1085**
**Types dérivés,**
modifier le type de base de, 276
**Types simples,**
anonyme, 216
global, 216
nommé, 216

© 2019-2025 Altova GmbH

# U

**UCS-2, 1087**
**UML,**
convertir schémas en, 907
**URL,**
envoyer par e-mail, 825
**User interface,**
configure using plug-in, 1164
**User manual, 1120, 1125**
**UTF-16, 1087**

# V

**Valeurs d'attribut,**
saisir dans le Authentic View, 471
**Valeurs d'échantillon de types simples, 268**
**Validation, 125, 886**
attribuer DTD au document XML, 898
attribuer Schémas XML au document XML, 899
des schémas liés utilisant SchemaAgent, 357
fichiers WSDL, 891
**Validation automatique, 1085**
**Validation de Schémas XML, 272**
**Validation étendue, 357**
dans SchemaAgent, 933
**Validation JSON, 594**
**validation XSD, 272**
**Validation YAML, 611**
**valider des documents XML, 294**
**Valider sur la commande modification, 892**
**Variables d'environnement, 346**
**Variables d'Environnement utilisées dans les catalogues, 343**
**Variables dans XPath/Débogueur XQuery, 442**
**VBScript,**
scripting with XMLSpy, 1135
**vérificateur orthographique, 1038**
dictionnaire personnalisé, 1038
**Vérification de la bonne formation, 885**
Pour les documents XML, 88
**Vérification de la syntaxe des documents JSON, 536, 541**
**version de schéma JSON, 545**
**Visual Studio,**
adding the XMLSpy ActiveX Controls to the toolbox, 1180
**Visual Studio .Net,**
et débogueurs XMLSpy, 796
et différences XMLSpy, 793
et XMLSpy, 791
**voir débogage XSLT/XQuery,**
fichiers utilisés, 412
**Volet Navigateur,**
dans la Fenêtre Requête de base de données, 971
**Volet Requête,**
dans la fenêtre de Requête de base de données, 975
**VS .NET,**
et Pack d'intégration XMLSpy, 792

# W

**WADL,**
utiliser pour les requêtes HTTP, 623
**Windows,**
activer/désactiver l'affichage, 1122
disposer, 1122
en cascade, 1122
en mosaïque, 1122
Flottant, ancré, tabulé, 109
gérer l'affichage de, 109
Masquer automatiquement, 109
prise en charge pour les produits Altova, 1362
**Word 2007, 287, 629**
**Word-wrapping dans le Mode Texte, 134**
**WSDL,**
utiliser pour les requêtes HTTP, 623

# X

**XInclude,**
insérer dans le document XML, 296
insérer dans Mode Grille, 834
insérer dans Mode Texte, 834
**XML,**
Catalogue Oasis, 886
convertir instance XML vers/depuis l'instance JSON/YAML, 1020
vérificateur orthographique, 1038
**XML BD,**

**XML BD,**
attribuer Schémas XML à, pour IBM DB2, 987
gérer les schémas XML pour IBM DB2, 983
**XML tables dans Authentic View,**
icônes pour éditer, 500
**xml:base, 282**
**xml:id, 282**
**xml:lang, 282**
**xml:space, 282**
**XMLSpy, 807**
Aide, 128
fonctions, 128
integration, 1179
plug-in registration, 1163
**XMLSpy command table :, 1206**
**XMLSpy dans Eclipse, 798**
**XMLSpy Enterprise Edition,**
manuel de l'utilisateur, 21
**XMLSpy integration,**
example of, 1190, 1191, 1192
**XMLSPY plug-in, 1163**
**XMLSpy Plugin for Eclipse,**
see Integration Package for Eclipse, 799
**XMLSpyCommand,**
in XMLSpyControl, 1225
**XMLSpyCommands,**
in XMLSpyControl, 1227
**XMLSpyControl, 1228**
documentation of, 1179
example of integration at application level, 1190, 1191, 1192
examples of integration at document level, 1187
integration using C#, 1187
integration using HTML, 1192
object reference, 1225
**XMLSpyControlDocument, 1236**
**XMLSpyControlPlaceHolder, 1242**
**XPath,**
évaluation, 118
générer un nœud dans un document XML, 296
Paramètre pour points de trace, 419
**XPath 1.0,**
dans l'évaluateur XPath, 885
**XPath 2.0,**
dans l'évaluateur XPath, 885
**XPath du nœud sélectionné dans le document XML,**
copier dans le presse-papier, 834
**XPath vers le nœud sélectionné, 475**
**XPointer,**
générer un nœud dans un document XML, 296
**XPointer du nœud sélectionné dans le document XML,**
copier dans le presse-papier, 834
**XQuery, 397**
assistants d'entrée, 390
coloration de la syntaxique, 391
éditer dans le Mode Texte, 387
exécution, 397
Fonctions d'édition intelligentes, 393
fonctions pour IBM DB2, 407
passer les variables au document XQuery, 941
pour la requête de bases de données XML, 407
prise en charge BD, 407
validation de document, 397
**XQuery expressions for JSON, 592**
**XQuery Update dans XMLSpy, 400**
**XQuery Update Facility, 400**
**XSD 1.0 et 1.1,**
modes d'édition, 208
**xsi:type,**
utilisation, 80
**XSL,**
voir XSLT, 947
**XSL Outline, 379**
**xsl:- param, 380**
**xsl:call-template, 380**
**XSL:FO,**
et les transformations XSLT, 377
**xsl:param, 380**
**XSLT, 1033**
Assistants à la saisie pour, 375
documents, 375
et les transformations en lot, 377
fonctions dans XMLSpy, 374
modifer dans XMLSpy, 101
processeur, 1109
Saisie semi-automatique dans le Mode Texte, 375
transformations dans XMLSpy, 377
valider, 375

# Y

**YAML, 599**
convertir en/de JSON, 1027
convertir instance vers/depuis instance XML, 1020

# Z

**Zoom dans Mode Texte, 136**

© 2019-2025 Altova GmbH